



**PUBLIC (公用)**

SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台

文件版本：4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

## 資訊設計工具使用者指南

# 目錄

<b>1</b>	<b>新增功能？</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>入門</b>	<b>12</b>
2.1	何謂資訊設計工具？	13
	那些人會用到資訊設計工具？	14
2.2	啟動資訊設計工具	15
	將資訊設計工具設為僅在集合編輯模式啟動	15
	在集合編輯模式中啟動資訊設計工具	16
2.3	使用介面	17
	歡迎頁面	18
	重設使用者介面顯示	19
	偏好設定	19
	說明	21
2.4	使用範例語意層	22
2.5	使用工具中的延伸	22
<b>3</b>	<b>轉換語意層設計工具語意層</b>	<b>23</b>
3.1	轉換 .unv 語意層的好處	23
	儲存機制	26
	本機	27
3.2	支援功能	28
3.3	解決轉換錯誤	32
<b>4</b>	<b>使用語意層</b>	<b>34</b>
4.1	關聯式語意層	34
4.2	多維度 (OLAP) 語意層	35
4.3	多來源語意層	35
4.4	特定資料來源	36
	SAP BW	36
	SAP HANA	41
	SAP Datasphere	47
	SAP ERP	47
	Microsoft Analysis Services (MSAS)	48
	Essbase	50
	SAS	51
4.5	使用新增語意層精靈	51
	在「新增語意層精靈」中選取或建立專案	52
	在「新增語意層精靈」中選取資料來源類型	52

	在「新增語意層精靈」中選取或建立關聯式連線.....	52
	在「新增語意層精靈」中選取或建立 OLAP 連線.....	53
	在「新增語意層精靈」中選取或建立資料基礎.....	53
4.6	建立語意層.....	54
<b>5</b>	<b>管理您的專案與資源.....</b>	<b>57</b>
5.1	使用專案.....	57
	使用本機專案與資源.....	57
	工作區毀損後復原本機專案中的語意層資源.....	61
	使用共用專案.....	61
	什麼是專案同步化？.....	64
	將資源儲存為 PDF、HTML 或文字檔案.....	69
5.2	使用儲存機制資源.....	69
	管理儲存機制資源.....	70
	管理工作階段.....	71
	在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢.....	73
	鎖定語意層.....	73
<b>6</b>	<b>透過連線存取資料庫.....</b>	<b>74</b>
6.1	何謂連線？.....	74
	本機連線.....	75
	安全連線.....	76
	連線捷徑.....	77
6.2	使用連線編輯器.....	77
6.3	建立和編輯連線.....	78
	關聯式連線.....	78
	OLAP 連線.....	97
	HANA INA OLAP 連線.....	109
	本機及安全連線.....	109
	連線捷徑.....	110
	編輯連線捷徑.....	110
<b>7</b>	<b>設計資料基礎.....</b>	<b>112</b>
7.1	開始使用資料基礎.....	112
	單一來源資料基礎.....	112
	多重來源啟用的資料基礎.....	113
	建置資料基礎.....	115
	資料基礎屬性.....	117
7.2	資料基礎編輯器.....	121
	在資料基礎編輯器中排列表格.....	122
	變更資料基礎編輯器中物件的顯示.....	123
	檢視.....	125

	複製表格和聯結. . . . .	129
7.3	連線. . . . .	130
	將連線新增至資料基礎. . . . .	132
	變更資料基礎中的連線. . . . .	132
	選取要保留的分隔覆寫. . . . .	133
	搜尋連線窗格中的資料表. . . . .	134
	按資料表類型篩選連線中的資料表. . . . .	135
	按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格. . . . .	135
7.4	表格元素. . . . .	136
	表格. . . . .	136
	表格資料列計數. . . . .	144
	插入計算的資料行. . . . .	145
	插入時間資料行. . . . .	146
	輸入資料行. . . . .	146
	顯示資料表值. . . . .	148
	顯示資料行值. . . . .	149
	分析資料行值. . . . .	150
	別名資料表和衍生表格. . . . .	150
7.5	管理表格. . . . .	155
	重新整理資料基礎. . . . .	156
	篩選資料基礎. . . . .	157
	搜尋資料基礎中的資料表和資料行。 . . . .	158
	顯示資料基礎中的本機相依性. . . . .	158
7.6	聯結. . . . .	159
	聯結. . . . .	159
	基數. . . . .	163
	內容. . . . .	165
	在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單. . . . .	168
7.7	最佳化. . . . .	169
	迴圈. . . . .	169
	多對單一查詢設陷. . . . .	172
	一對多重查詢設陷. . . . .	173
7.8	資料基礎中的預存程序. . . . .	174
	插入預存程序. . . . .	176
	編輯預存程序輸入參數的值. . . . .	176
	依據預存程序表格重新整理資料基礎的結構. . . . .	176
	預存程序安全性權限. . . . .	178
<b>8</b>	<b>使用聯邦層. . . . .</b>	<b>179</b>
8.1	什麼是聯邦層？. . . . .	179
8.2	建立聯邦資料流程. . . . .	179
8.3	聯邦表格. . . . .	180

	手動新增聯邦表格. . . . .	181
	從資料來源新增聯邦表格. . . . .	182
	編輯聯邦表格. . . . .	182
8.4	輸入表格與聯結. . . . .	183
	將輸入表格新增至對應. . . . .	184
	聯結輸入表格. . . . .	184
	使用核心表格設定輸入表格聯結的意義. . . . .	185
8.5	聯邦層中的對應. . . . .	186
	將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行. . . . .	187
	編輯對應公式. . . . .	187
	關於 SQL 運算式編輯器. . . . .	187
	新增對應. . . . .	188
	啟用與停用對應. . . . .	189
8.6	輸入表格上的不同資料列. . . . .	189
	啟動與停用不同的資料列. . . . .	189
8.7	預先篩選及後篩選. . . . .	189
	新增與編輯預先篩選. . . . .	190
	編輯後篩選. . . . .	190
8.8	顯示聯邦表格中的值. . . . .	191
8.9	檢查聯邦層的完整性. . . . .	191
8.10	將聯邦表格插入至資料基礎. . . . .	192
8.11	重新整理聯邦層的結構. . . . .	192
<b>9</b>	<b>使用商務層. . . . .</b>	<b>194</b>
9.1	開始使用商務層. . . . .	194
	商務層. . . . .	194
	商務層檢視. . . . .	195
	商務層物件. . . . .	197
	屬性. . . . .	199
9.2	建立商務層. . . . .	205
	使用商務層編輯器. . . . .	205
	建置關聯式商務層. . . . .	208
	建置 OLAP 商務層. . . . .	211
9.3	管理商務層. . . . .	217
	參數. . . . .	217
	商務層中的查詢. . . . .	221
	計算最佳化查詢執行的統計資料. . . . .	222
	商務層中的預存程序. . . . .	222
	連結語意層. . . . .	223
	重新整理商務層. . . . .	231
	索引認知. . . . .	233
	分析函式. . . . .	234

	聚集認知.....	239
9.4	使用商務層物件.....	240
	插入資料夾.....	241
	在商務層中複製資料夾.....	242
	插入和編輯維度.....	242
	從資料基礎直接插入維度.....	244
	定義維度和維度屬性的索引鍵.....	244
	定義地理維度的經緯度座標.....	245
	將屬性或計量轉為維度.....	246
	插入和編輯計量.....	246
	將維度或屬性轉為計量.....	249
	插入和編輯屬性.....	250
	將維度或計量轉為屬性.....	252
	插入和編輯篩選器.....	252
	插入和編輯分析維度.....	253
	插入和編輯階層.....	254
	插入和編輯階層層級.....	256
	插入和編輯命名集.....	257
	插入和編輯計算成員.....	258
	定義物件的 SQL 運算式.....	259
	定義物件的 MDX 運算式.....	260
	對額外表格建立關聯.....	260
	變更物件的狀態：[作用中]、[隱藏] 或 [已不再使用]。.....	261
	設定物件存取層級.....	262
	設定可以使用物件的位置.....	262
	設定預設值清單的選項.....	263
	建立和編輯商務層物件的顯示格式.....	263
	商務層物件的來源資訊.....	269
	插入和編輯自訂屬性.....	269
	顯示關聯的物件.....	270
	顯示商務層物件值.....	270
	篩選商務層.....	271
	搜尋商務層物件.....	271
	物件的導覽路徑.....	271
	複製商務物件.....	272
	重新排列「商務層編輯器」中的物件.....	273
10	發行資源和擷取發行的語意層.....	274
10.1	發行資源.....	274
	發佈本機連線至儲存機制.....	275
	將本機語意層發行至儲存機制.....	276
	發行語意層.....	276

10.2	擷取已發佈的語意層. . . . .	278
	從本機檔案系統擷取已發佈的語意層. . . . .	278
	從儲存機制擷取已發佈的語意層. . . . .	279
<b>11</b>	<b>使用查詢面板. . . . .</b>	<b>280</b>
11.1	建置查詢. . . . .	280
11.2	設定查詢屬性. . . . .	281
11.3	檢視與編輯查詢指令碼. . . . .	282
11.4	篩選 [查詢面板] 中的資料. . . . .	283
	如何建置商務篩選器. . . . .	283
	使用提示篩選資料. . . . .	285
11.5	重新整理包含 BEx 變數的查詢. . . . .	287
11.6	查詢面板中的設定檔資料行值. . . . .	288
11.7	使用成員選取器. . . . .	288
	關於選取階層成員. . . . .	288
	開啟查詢面板中的成員選取器. . . . .	289
	選取階層成員. . . . .	290
	依階層關係選取成員. . . . .	290
	依層級選取階層成員. . . . .	291
	選取命名集. . . . .	292
	選取計算成員. . . . .	292
	搜尋階層成員. . . . .	292
	排除階層成員. . . . .	293
	定義選取成員的提示. . . . .	293
	在成員選取器中顯示選取的成員. . . . .	294
	排序階層成員. . . . .	295
	設定顯示選項. . . . .	295
	顯示預估的子系計數. . . . .	295
<b>12</b>	<b>保護資源. . . . .</b>	<b>296</b>
12.1	安全性編輯器. . . . .	297
	保護資訊設計工具的資源. . . . .	297
	開啟安全性編輯器. . . . .	298
	使用安全性編輯器. . . . .	298
12.2	安全性設定檔. . . . .	299
	使用安全性設定檔保護語意層. . . . .	299
	管理資料安全性設定檔. . . . .	301
	變更安全性設定檔優先順序. . . . .	306
	管理商務安全性設定檔. . . . .	306
	安全性設定檔彙總. . . . .	311
	指派安全性設定檔給使用者. . . . .	318
	顯示指派給使用者的設定檔，並預覽淨設定檔。 . . . .	319

12.3	鎖定語意層. . . . .	319
12.4	資訊設計工具使用者的 CMC 權限. . . . .	319
<b>13</b>	<b>使用集合分段資料. . . . .</b>	<b>322</b>
13.1	集合簡介. . . . .	322
	集合到篩選器生命週期總覽. . . . .	323
	使用集合的必要條件. . . . .	325
	SQL Server 的校對增強. . . . .	326
	使用集合時的限制. . . . .	326
13.2	於 CMC 設定集合服務. . . . .	327
13.3	管理集合容器. . . . .	328
	自語意層建立集合容器. . . . .	328
	擷取集合容器以建立集合. . . . .	330
	進階主旨建立. . . . .	331
13.4	設計集合. . . . .	331
	建立集合的方法總覽. . . . .	332
	使用集合編輯器來設計和管理集合. . . . .	334
	在集合編輯模式中使用集合. . . . .	335
	編輯集合顯示選項. . . . .	336
	在集合中使用計分. . . . .	337
	指定集合篩選器的使用方式 (耗用索引標籤). . . . .	337
	在查詢面板中將集合作為篩選預覽. . . . .	338
	在集合編輯器中篩選物件. . . . .	338
	建置集合. . . . .	339
13.5	發行集合容器. . . . .	355
<b>14</b>	<b>工具與商品. . . . .</b>	<b>356</b>
14.1	尋找和取代文字. . . . .	356
	尋找和取代文字. . . . .	356
	資料基礎中的搜尋位置. . . . .	356
	商務層中的搜尋位置. . . . .	357
	在資料基礎和商務層中尋找和取代物件名稱. . . . .	358
14.2	顯示資源之間的相依性. . . . .	359
	資源相依性. . . . .	359
	顯示本機相依性. . . . .	361
	顯示儲存機制相依性. . . . .	361
14.3	檢查完整性. . . . .	362
14.4	檢閱檢查完整性問題. . . . .	363
14.5	多語系語意層. . . . .	363
	翻譯語意層中繼資料. . . . .	365
<b>15</b>	<b>偏好設定. . . . .</b>	<b>367</b>



15.1	商務層編輯器偏好設定.....	367
15.2	檢查完整性設定.....	368
	檢查完整性預設設定.....	369
15.3	語意層轉換資料格式.....	371
15.4	資料基礎編輯器偏好設定.....	371
	設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定.....	372
	設定資料基礎檢視的摘要索引標籤偏好設定.....	373
	設定表格和聯結偵測選項.....	374
	設定內容的預設聯結狀態.....	375
	設定資料基礎檢視的效能相關選項.....	375
	設定大小寫命名.....	376
	插入表格和聯結的偏好設定.....	376
15.5	資訊設計工具所使用的語言.....	376
15.6	連結線上教學課程.....	377
15.7	發行/擷取商務層的選項.....	377
15.8	安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式.....	378
15.9	顯示值命令的偏好設定.....	378
15.10	集合編輯器預設選項.....	379
15.11	指令碼和 SQL 運算式編輯器的預設字型.....	379
15.12	資料基礎檢視的顯示偏好設定.....	380
15.13	記憶體不足警告參數.....	381
15.14	插入表格和聯結的偏好設定.....	381
<b>16</b>	<b>SQL 和 MDX 參考.....</b>	<b>382</b>
16.1	SQL/MDX 運算式編輯器.....	382
16.2	已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。.....	384
	彙總函數.....	384
	Cast.....	388
	If Else.....	389
	If Null (nvl).....	390
	Timestamp Diff.....	390
	資料庫函式.....	391
16.3	@Functions.....	448
	@Aggregate_Aware.....	449
	@DerivedTable.....	449
	@Execute.....	449
	@Prompt.....	451
	@Select.....	456
	@Variable.....	456
	@Where.....	457
16.4	SQL 產生參數.....	458
	SQL 產生參數參考.....	458

	在延伸 PRM 中設定的 SQL 產生參數. . . . .	472
16.5	提示的公式語言. . . . .	479
	編輯參數定義以設定提示的動態預設值. . . . .	479
	在語意層 @prompt 中直接設定動態預設值. . . . .	480
	提示公式語言的基本元素. . . . .	480
	提示公式語言的運算子運算式. . . . .	483
	提示公式語言的函式運算式. . . . .	486
	提示公式語言的系統函式. . . . .	490
	提示公式語言的 If then Else 運算式. . . . .	491
<b>17</b>	<b>BI 儲存機制的報表與執行查詢. . . . .</b>	<b>492</b>
17.1	CMS 報表總覽. . . . .	492
	CMS 報表範例套件. . . . .	493
17.2	CMS 資料庫連線. . . . .	495
17.3	建立 CMS 報表. . . . .	495
17.4	CMS 架構與結構. . . . .	496

# 1 新增功能？



SAP BusinessObjects BI 平台 4.3 SP04 版本中，資料設計工具的新功能和文件變更相關資訊的連結。






## 資訊設計工具增強

新增功能	詳細資訊連結
轉換語意層	<a href="#">轉換 .unv 語意層的好處 [第 23 頁]</a>
允許中間聯結	<a href="#">允許中間聯結 [第 167 頁]</a>
伺服器中介軟體選項	<a href="#">偏好設定 [第 19 頁]</a>
匯出翻譯 ID	<a href="#">將資源儲存為 PDF、HTML 或文字檔案 [第 69 頁]</a>
複製資料基礎的表格和聯結	<a href="#">複製表格和聯結 [第 129 頁]</a>

## 2 入門

資訊設計工具提供下列設計資源以擷取中繼資料並建置語意層。

資源	描述
 專案	<p>專案是一個命名的本機工作區，包含用於建立一或多個語意層的資源。</p> <p>專案可以共用，以便多個設計者可以使用相同的資源。</p> <p>專案可以包含任意數目的獨立資源，例如資料基礎、商務層和連線。專案內包含的所有資源可以交換使用，例如連線可供同一專案內的多個資料基礎使用。</p> <p>專案與其資源會顯示在 [本機專案] 檢視中。若要在編輯器中開啟資源，請按兩下 [本機專案] 檢視中的資源。</p>
連線	<p>連線是一個參數命名集，其定義語意層如何存取關聯式或 OLAP 資料來源。語意層永遠與至少一個連線產生關聯。連線為獨立的資源，並且可供數個語意層使用。您可以建立參考一或多個關聯式連線的已啟用多來源語意層。</p> <p>連線可以是本機連線 (儲存於本機檔案) 或安全連線 (連線捷徑參考之共用儲存機制中的物件)。</p> <p>本機連線在本機專案中儲存為 .cnx 檔案。</p>
 OLAP	
 關聯式	
 連線捷徑	<p>連線捷徑是本機專案中的物件，其參考儲存機制中的安全連線。在建立資料基礎和以安全連線為主的商務層時，使用連線捷徑來參考安全連線。</p> <p>連線捷徑在本機專案中儲存為 .cns 檔案。</p>
 資料基礎	<p>資料基礎是指定義來自一個或多個關聯式資料庫的相關資料表和聯結的結構描述。您可以新增聯邦表格、衍生表格、別名資料表、計算的資料行、其他的聯結、內容、提示、值清單和其他 SQL 定義來增強資料基礎。資料基礎成為一個或多個語意層的基础。</p> <p>資料基礎在本機專案中儲存為 .dfx 檔案。</p>
 商務層	<p>商務層是中繼資料物件集合，可提供商務使用者可理解的關聯式資料庫實體或 OLAP 多維資料集的抽象代表。物件透過 SQL 運算式對應至基礎資料基礎，或透過 MDX 運算式對應至基礎 OLAP 多維資料集。這些物件包含維度、階層、計量、屬性及預先定義的條件。</p> <p>在語意層設計需要時，您可以新增維度、階層、計量、屬性及其他物件。您可以隨時驗證 SQL 或 MDX。您可以建立查詢、值清單、參數 (也稱為提示) 及導覽路徑物件。</p> <p>商務層屬於仍在建構中的語意層，當商務層完成後即會使用連線或連線捷徑和資料基礎編譯、發行及部署作為語意層。</p> <p>商務層在本機專案中儲存為 .blx 檔案。</p>
 查詢	<p>查詢是一組物件，可為資料定義資料庫要求。可定義查詢並儲存在商務層中作為中繼資料物件，用於在商務層中測試物件。</p>

資源	描述
 參數	參數是語意層中在查詢時需要值的變數。通常定義參數以提示使用者提供值，在此情況下稱為提示。
 值清單	<p>值清單是可與語意層中的物件相關聯的資料值集合，從而可讓使用者選擇提示的值。</p> <p>參數和值清單可在資料基礎中定義。參數和值清單由依據該資料基礎的所有商務層繼承。</p> <p>參數和值清單也可在商務層中定義。</p>
 語意層	<p>語意層是一個編譯檔，包含用於定義中繼資料物件的所有資源，其建立在商務層設計中。</p> <p>語意層是由 SAP BusinessObjects 資料分析及報表應用程式所使用，其中商務層物件對分析和報表而言可見。</p> <p>語意層在本機或儲存機制中儲存為 .unx 檔案。</p>
安全性設定檔	安全性設定檔是一組安全性設定，可控制要顯示給使用者的資料和中繼資料，並且修改定義於資料基礎和/或商務層的參數。安全性設定檔定義在發佈的語意層，並且儲存於儲存機制中。
 資料	
 商務	

## 相關資訊

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

[何謂連線？ \[第 74 頁\]](#)

[開始使用資料基礎 \[第 112 頁\]](#)

[商務層 \[第 194 頁\]](#)

[商務層中的查詢 \[第 221 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[保護資源 \[第 296 頁\]](#)

## 2.1 何謂資訊設計工具？

資訊設計工具是 SAP BusinessObjects 中繼資料設計環境，其可讓設計工具擷取、定義及操作來自關聯式及 OLAP 來源的中繼資料，以建立及部署 SAP BusinessObjects 語意層。

語意層是經過組織的中繼資料物件集合，可讓商務使用者以非技術語言分析及呈報企業資料。這些物件包含維度、計量、階層、屬性、預先定義的計算、函式及查詢。中繼資料物件層稱為商務層，建立在關聯式資料庫的結構描述或 OLAP 多維資料集上，以便物件透過 SQL 或 MDX 運算式直接對映至資料庫結構。語意層包括可識別資料來源的連線，以便可執行資料查詢。

語意層的角色是為商務使用者提供語意上可理解的商務物件。使用者可以使用相關商務語言自由分析資料和建立報表，而不論基礎資料來源和結構如何。

下列從版本 BI 4 開始的 SAP 資料分析和報表應用程式可使用以資訊設計工具所建立的語意層：

- SAP BusinessObjects Web Intelligence
- SAP Crystal Reports for Enterprise
- SAP Lumira
- SAP Predictive Analysis
- SAP Design Studio

### ❗ 註記

針對應用程式檢查有關存取語意層的限制文件。

若要啟用設計工具來建立語意層，則資訊設計工具會提供必要資源進行下列作業：

- 建立資料來源的連線
- 擷取完整的 OLAP 多維資料集結構描述。
- 擷取表格和聯結，以建置稱為資料基礎的關聯式結構描述。
- 從多維資料集或資料基礎建立中繼資料物件。這些物件會包含及組織到商務層中。物件內的 SQL 及 MDX 運算式可進行驗證及執行查詢目標資料庫，以測試商務層。
- 共用資源可讓多個設計者同時使用相同的資源。
- 發佈語意層，可將商務層、資料基礎和連線編譯成單一語意層檔案 (.unx)：
  - 將語意層發行至儲存機制，在 SAP BusinessObjects 資料分析和報表應用程式的部署中進行實作。
  - 本機發佈由用戶端應用程式實作的語意層 (例如，Web Intelligence Rich Client)。
- 建立安全性設定檔以定義使用者定義存取語意層資料和中繼資料。

## 相關資訊

[那些人會用到資訊設計工具？ \[第 14 頁\]](#)

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[啟動資訊設計工具 \[第 15 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

### 2.1.1 那些人會用到資訊設計工具？

語意層設計者可能是資料庫管理員、應用程式管理員、開發人員、專案經理，或是具備充足的技術技能為其他使用者建立語意層的報表建立者。安全性管理員也可以使用 資訊設計工具 定義語意層安全性設定檔。

公司內可以有一個以上的語意層設計者。語意層設計者的人數視公司對資料的需求而定。例如，每一個應用程式、專案、部門或運作區域可以分別指派一個語意層設計者。

## 相關資訊

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[啟動資訊設計工具 \[第 15 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

## 2.2 啟動資訊設計工具

資訊設計工具 會隨 SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台用戶端工具 一併安裝。如需安裝 BI 平台用戶端工具的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 主要指南》或《SAP Crystal Reports for Enterprise 4.3 使用者指南》。

一旦在您的電腦上安裝用戶端工具 (例如在 Windows 中安裝 BI 平台)，您便可以依序按下命令來啟動 資訊設計工具：[▶ \[開始\] ▶ \[所有程式\] ▶ \[SAP Business Intelligence\] ▶ \[SAP BusinessObjects BI 平台 4 用戶端工具\] ▶ \[資訊設計工具\] ▶](#)。

在離線模式 (未連線至儲存機制) 中，您不需要驗證就可以使用 資訊設計工具。您可以開始建立及編輯本機資源。

### ① 註記

登入 CMC 時，您現在可以按一下登入密碼欄位旁的眼睛圖示，讓密碼文字呈現。

### ① 註記

您在本機檔案系統中按兩下資源檔案時 (例如 .blx、.dfx 或 .cnx 檔案)，資訊設計工具 會隨即開啟，但不會開啟特定資源編輯器。您必須從 [本機專案] 檢視開啟編輯器。

## 相關資訊

[使用介面 \[第 17 頁\]](#)

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[保護資訊設計工具的資源 \[第 297 頁\]](#)

### 2.2.1 將資訊設計工具設為僅在集合編輯模式啟動

資訊設計工具可設為在集合編輯模式中作業。

您可以將資訊設計工具的用戶端電腦設為僅在集合編輯模式中作業。此組態可讓使用者在您建立的集合容器存取 CMC 儲存機制及執行集合和群組編輯作業。

- 建立、編輯、刪除及建立集合
- 建立、編輯、刪除及建立群組
- 儲存及發行集合和群組

若要執行此工作，請修改資訊設計工具的 .ini 檔案，以便工具在集合編輯器模式中開啟。

若要將資訊設計工具用戶端電腦設為在簡化模式中開啟，請開啟、修改及散佈 InformationDesign.ini 檔案。設定命令列選項：-Dsets.simplified.perspective=true，然後散佈檔案。

### ❗ 註記

您無法開啟其他使用者 ID 的儲存機制工作階段。

## 相關資訊

[在集合編輯模式中啟動資訊設計工具 \[第 16 頁\]](#)

## 2.2.2 在集合編輯模式中啟動資訊設計工具

您只可在簡化的集合編輯模式下操作資訊設計工具。此組態允許集合編輯器執行下列作業：

- 建立集合
- 編輯集合
- 刪除集合
- 建置集合
- 建立、編輯和刪除集合群組。
- 發行集合

若要執行此工作，請修改資訊設計工具的 .ini 檔案，以便工具在集合編輯器模式中開啟。

1. 依序使用命令啟動 資訊設計工具：[▶ \[開始\]](#) [▶ \[所有程式\]](#) [▶ \[SAP Business Intelligence\]](#) [▶ \[SAP BusinessObjects BI 平台 4 用戶端工具\]](#) [▶ \[資訊設計工具\]](#) [▶](#)。

集合製作登入隨即會顯示。

2. 輸入您的憑證。若您先前已在集合容器中操作過，登入會自動將您連線至 CMC 中的集合容器，否則會導覽至集合容器。按一下 [\[完成\]](#)。

資訊設計工具集合編輯器隨即顯示；但本機或遠端資源不會顯示。您可以開始編輯集合了。

## 相關資訊

[集合簡介 \[第 322 頁\]](#)



## 2.3 使用介面

### 歡迎頁面

當您第一次啟動資訊設計工具時，則會看到 [\[歡迎使用\]](#) 頁面。您可以透過 [\[歡迎使用\]](#) 頁面存取所有資源建立精靈、開啟現有資源以及連結至說明和教育訓練資料。

同時您可以關閉 [\[歡迎使用\]](#) 頁面來顯示資訊設計工具介面。若要重新開啟 [\[歡迎使用\]](#) 頁面，請依序選取 ► [\[說明\]](#) ► [\[歡迎使用\]](#) ►。

### 檢視和編輯器

資訊設計工具介面由檢視和編輯器組成，可讓您導覽和使用不同的資源。如需有關各檢視的詳細資訊，請參閱相關主題。

檢視	描述	如何開啟檢視
本機專案檢視	使用此檢視可建立和導覽本機專案，以及開啟和驗證資源。	依序選取 ► <a href="#">[視窗]</a> ► <a href="#">[本機專案]</a> ►。
儲存機制資源檢視	使用此檢視可導覽儲存機制資源及建立安全連線。	依序選取 ► <a href="#">[視窗]</a> ► <a href="#">[儲存機制資源]</a> ►。
資料基礎編輯器	您可以使用此編輯器來定義和維護資料基礎結構和其連線，以及存取資料基礎層。	在 <a href="#">[本機專案]</a> 檢視中按兩下資料基礎。
商務層編輯器	使用此編輯器可定義和維護商務層及其資料來源。	在 <a href="#">[本機專案]</a> 檢視中按兩下商務層。
連線編輯器	使用此編輯器可編輯連線和連線捷徑參數。	在 <a href="#">[本機專案]</a> 檢視中按兩下連線或連線捷徑。  若要開啟安全連線的編輯器，請在 <a href="#">[儲存機制資源]</a> 檢視中按兩下該連線。
專案同步化檢視	使用此檢視可管理儲存機制中的共用專案資源，並將本機資源與儲存機制同步化。	依序選取 ► <a href="#">[視窗]</a> ► <a href="#">[專案同步化]</a> ►。
檢查完整性問題	使用此檢視可檢閱上次完整性檢查的結果。	依序選取 ► <a href="#">[視窗]</a> ► <a href="#">[檢查完整性問題]</a> ►。
查詢面板	使用此檢視可在商務層和已發佈的語意層上執行查詢。	若要在商務上執行查詢，請在商務層編輯器 <a href="#">[查詢]</a> 窗格中編輯現有查詢或建立查詢。  若要在已發佈的語意層上執行查詢，請在 <a href="#">[儲存機制資源]</a> 檢視中，以滑鼠右鍵按一下語意層並選取 <a href="#">[執行查詢]</a> 。  您也可以 <a href="#">在安全性編輯器中的已發佈語意層上執行查詢</a> 。
安全性編輯器	使用此編輯器可定義安全性設定檔，並將設定檔指派給使用者。	依序選取 ► <a href="#">[視窗]</a> ► <a href="#">[安全性編輯器]</a> ►。

## 相關資訊

[重設使用者介面顯示 \[第 19 頁\]](#)  
[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)  
[管理儲存機制資源 \[第 70 頁\]](#)  
[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)  
[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)  
[使用連線編輯器 \[第 77 頁\]](#)  
[什麼是專案同步化？ \[第 64 頁\]](#)  
[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)  
[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)  
[使用安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

### 2.3.1 歡迎頁面

歡迎頁面包含的三個區域旨在協助您使用工具：

#### 歡迎頁面資源

區域	描述
新資源精靈	<p>您可以使用 <a href="#">[歡迎]</a> 頁面中列出的精靈，以協助您在資訊設計工具中建立本機資源。<a href="#">觀看此影片以瞭解操作方法。</a></p> <p>若要取得精靈中特定頁面的相關說明，請按一下精靈對話方塊中的 <a href="#">[說明]</a> 圖示。</p> <p>您也可從主工具列的 <a href="#">[新增]</a> 功能表中使用精靈。若要查看所有精靈的清單，請依序選取 <a href="#">[新增]</a> &gt; <a href="#">[其他]</a>。若要啟動精靈，請從選單中選取該精靈並按一下 <a href="#">[下一步]</a>。</p>
開啟資源	<p><a href="#">[開啟專案]</a> 可讓您從其他來源匯入現有專案。</p> <p><a href="#">[要轉換的語意層]</a> 可讓您開啟工作階段並將 .unv 語意層轉換為 .unx 格式。觀看這些影片以瞭解<a href="#">本機語意層</a>和<a href="#">儲存機制語意層</a>的相關操作方法。</p> <p><a href="#">[最近的資源]</a> 可讓您開啟最近編輯的本機資源。</p>
說明	<p>使用此區域即可存取旨在協助您使用工具的不同資源：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>線上教學課程：</li><li>說明：資訊設計工具內建說明或自有說明的內容。您可在 <a href="#">[視窗]</a> &gt; <a href="#">[偏好設定]</a> &gt; <a href="#">[說明]</a> 中進行設定。</li><li>關於：提供資訊設計工具的版本相關資訊</li><li>速查表：提供您存取引導式程序以建立資源。<a href="#">觀看此影片以瞭解操作方法。</a></li></ul>

## 相關資訊

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

## 2.3.2 重設使用者介面顯示

您可以透過拖放編輯器索引標籤和檢視、最小化檢視、隱藏和分割檢視內的面板，自訂資訊設計工具使用者介面。

若要將使用者介面重設為預設設定，請依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[重設為預設顯示\]](#) 。

## 2.3.3 偏好設定

若要設定偏好設定，請從 資訊設計工具 主功能表中依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。

下列表格簡要描述您可以設定的 [偏好設定 \[第 367 頁\]](#) 類型。如需更多資訊，請參閱偏好設定和相關主題的專屬詳細區段。

偏好設定類型	描述
一般	這些設定和自訂作業需要充分瞭解 Eclipse 開發環境。若要瞭解 Eclipse 的詳細資訊，請搜尋 Eclipse Foundation 網站。
說明	可讓您選取在按一下說明圖示時要顯示說明主題的方式。  >內容：您可以使用這些設定加入自訂說明檔案。這些設定需要瞭解 Eclipse 說明系統。若要瞭解 Eclipse 的詳細資訊，請搜尋 Eclipse Foundation 網站。
資訊設計工具	<b>運算式欄位與記憶體管理</b> 主要資訊設計工具偏好設定面板可讓您設定字型樣式及運算式編輯器大小，也可定義記憶體不足參數。
	<b>商務層編輯器</b> 可讓您變更物件名稱在關聯式商務層中的產生方式。
	<b>檢查完整性</b> 可讓您設定完整性規則，以便儲存資源時自動執行檢查。您也可以設定規則的嚴重性層級。
	<b>轉換語意層</b> 可讓您在轉換 UNV 語意層至 UNX 時，設定日期的資料類型格式。

偏好設定類型	描述
資料基礎編輯器	<p>可讓您設定 <a href="#">[資料基礎編輯器]</a> 中的連線顯示選項。</p> <p>&gt;外觀：設定 <a href="#">[資料基礎編輯器]</a> 中的資料行、表格以及聯結顯示選項。</p> <p>&gt;偵測：設定將表格插入至資料基礎時是否自動偵測表格、聯結以及基數；將聯結和內容新增至資料基礎時，設定內容的預設聯結狀態。</p> <p>&gt;插入：集合表格和聯結將在插入至資料基礎時隨即顯示。</p> <p>&gt;效能：設定影響 <a href="#">[資料基礎編輯器]</a> 中圖片顯示方式的選項。</p> <p>&gt; 設定大小寫動作：設定 <a href="#">[設為大寫]</a> 和 <a href="#">[設為小寫]</a> 動作是否也套用至擁有人與限定詞的名稱。</p>
語言	可讓您變更使用者介面的語言和慣用的檢視地區設定。
線上教學課程	可讓您更新線上教學課程的連結。
發行/擷取	可讓您自訂 BLX 商務層的發行方式，並提供將您所擷取的資料夾名稱作為前置字元的選項。
安全連線	<p>可讓您為安全的關聯式連線設定是否使用伺服器或本機中介軟體驅動程式。</p> <div> <p>① 註記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>只有在連線的中央管理主控台中授予在<a href="#">本機下載連線</a>權限時，才會套用此偏好設定。</li> <li>此設定不適用於多來源語意層，因為 Data Federator 伺服器執行查詢，且該查詢是透過伺服器中介軟體處理。</li> </ul> </div>
集合編輯器	<p>可讓您設定下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在重新建置或清除發行的集合時警告使用者。</li> <li>在新增數值或日期物件時自動套用是/否條件 ('fx')。</li> <li>選擇 <a href="#">[使用傳統文氏圖 (橢圓形)]</a> 用於合併集合步驟。</li> </ul>
顯示值	可讓您設定如何顯示 <a href="#">[顯示值]</a> 命令的表格和資料行值。

## 相關資訊

[偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

[資訊設計工具所使用的語言 \[第 376 頁\]](#)

[記憶體不足警告參數 \[第 381 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

[發行/擷取商務層的選項 \[第 377 頁\]](#)

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

[語意層轉換資料格式 \[第 371 頁\]](#)

[設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定 \[第 372 頁\]](#)

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)  
[設定資料基礎檢視的摘要索引標籤偏好設定 \[第 373 頁\]](#)  
[插入表格和聯結的偏好設定 \[第 376 頁\]](#)  
[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)  
[設定內容的預設聯結狀態 \[第 375 頁\]](#)  
[設定資料基礎檢視的效能相關選項 \[第 375 頁\]](#)  
[設定大小寫命名 \[第 376 頁\]](#)  
[連結線上教學課程 \[第 377 頁\]](#)  
[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)  
[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)  
[顯示值命令的偏好設定 \[第 378 頁\]](#)

## 2.3.4 說明

資訊設計工具中的 [\[說明\]](#) 功能表能讓您連結到此應用程式的各種類型使用者協助。

[說明] 功能表命令	描述
歡迎使用	您可以透過 <a href="#">[歡迎使用]</a> 頁面存取所有資源建立精靈、開啟現有資源以及連結至說明和教育訓練資料。
速查表	<p>速查表顯示如何完成複雜工作，例如建立關聯式語意層。</p> <p><a href="#">速查表</a> 命令顯示可用的速查表清單。按兩下要啟動的速查表。速查表便會在資訊設計工具的說明檢視中開啟。</p> <p>就某些步驟而言，可以按一下 <a href="#">[Click to perform]</a>，應用程式就會啟動適合的精靈來協助您完成該步驟。</p> <p>如需取得更多有關特定步驟的說明，請按一下說明圖示 。</p>
線上教學課程	<p><a href="#">[線上教學課程]</a> 命令會連結到 SAP Community Network 中資訊設計工具的正式產品教學課程清單。</p> <p>如果線上教學課程的 URL 位址已變更，您可以在資訊設計工具偏好設定中輸入新的位址。詳請參閱 <a href="#">連結線上教學課程 [第 377 頁]</a>。</p>
說明內容	<p><a href="#">說明內容</a> 命令會在說明視窗中開啟《資訊設計工具使用指南》。瀏覽目錄、搜尋文字或在索引中尋找主題，即可顯示說明主題。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>請參閱 SAP Help Portal 上該指南的最新版本，網址為：<a href="http://help.sap.com/">http://help.sap.com/</a>。</p> </div>
搜尋	<p><a href="#">搜尋</a> 命令會開啟搜尋函式的說明檢視。在 <a href="#">[搜尋運算式]</a> 欄位中輸入文字，即可搜尋《資訊設計工具使用指南》中的內容。</p>

## 相關資訊

[連結線上教學課程 \[第 377 頁\]](#)

## 2.4 使用範例語意層

若已與 BI 平台伺服器一併安裝，則您可使用 資訊設計工具 中的 `SPL_Warehouse.unx` 範例語意層。語意層會儲存在 CMS 儲存機制的 `/Universes/Samples/` 資料夾中。

請依照下列步驟進行：

1. 移至 BI 平台伺服器電腦的 `<bip-install-dir>\Samples\splwarehouse` 資料夾。
2. 執行個體資料庫的名稱為 `SPL_Warehouse`。僅可在網路上執行一個具有此名稱的 SQL Anywhere 資料庫。為避免名稱衝突，請開啟 `SPL_Warehouse.conf` 組態檔案進行編輯，並在 `-n` 選項中修改 `SPL_Warehouse` 名稱。
3. 透過執行 `launch_splwarehouse_database` 指令碼來啟動 SQL Anywhere 資料庫。
4. 若您已修改資料庫名稱，請連線到 資訊設計工具 中的 CMS 儲存機制並修改 `SPL_Warehouse` 連線的資料庫參數。

如需有關範例安裝的詳細資訊，請參閱《*Business Intelligence* 平台安裝指南》。

## 2.5 使用工具中的延伸

您現在可透過資訊設計工具來建立要使用的自有延伸。延伸必須與〈資訊設計工具延伸文件〉中描述的模型一致。當您建立延伸及其相關圖示時，請將延伸托放至 `plugins` 資料夾。您可以使用下列方式存取延伸：

- 若為針對 [\[本機專案\]](#) 檢視建立的延伸，請以右鍵按一下要開發延伸的物件。
- 若為針對 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視建立的延伸，請以右鍵按一下要開發延伸的物件。
- 此外，在 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視中，檢視的功能表列會顯示延伸圖示。

若要檢視資訊設計工具正在使用的延伸，請依序選取 ► [\[說明\]](#) ► [\[延伸\]](#) ► [\[延伸\]](#) 清單對話會顯示資訊設計工具正在使用的延伸清單。

## 3 轉換語意層設計工具語意層

.unv 語意層是使用 語意層設計工具 建立的語意層。您無法直接在資訊設計工具中使用，而是需將其轉換為 .unx 格式。

### 相關資訊

[轉換 .unv 語意層的好處 \[第 23 頁\]](#)

[支援功能 \[第 28 頁\]](#)

[解決轉換錯誤 \[第 32 頁\]](#)

[儲存機制 \[第 26 頁\]](#)

[本機 \[第 27 頁\]](#)

### 3.1 轉換 .unv 語意層的好處

您無法使用 語意層設計工具 建立的 .unv 語意層，因此必須進行轉換。您可以在 資訊設計工具 中使用 [\[轉換 .unv 語意層\]](#) 命令，轉換以其他 SAP BusinessObjects 語意層設計工具建立的語意層，以及在前一版中建立的語意層。便可在本機專案中使用轉換的語意層，就如同您使用以 資訊設計工具 建立的語意層。

#### 什麼是 .unv 語意層？

.unv 語意層是指以任何 SAP Business Objects XI 3 設計工具建立的語意層，例如 Universe Designer。

下列 SAP Business Objects BI 4 設計工具可建立 .unv 語意層：

- 語意層設計工具 (Universe Designer 的新名稱)
- 語意層設計工具桌面版 (Universe Designer Personal 的新名稱)

語意層會以 `<universe name>.unv` 的檔案名稱存於本機資料夾或存於儲存機制中。

#### 什麼是 .unx 語意層？

當您使用資訊設計工具發佈語意層時，語意層會以 `<universe name>.unx` 的檔案名稱儲存。這稱為 .unx 語意層。[\[轉換 .unv 語意層\]](#) 命令會將 .unv 語意層轉換為 .unx 語意層格式。

## 可以轉換哪幾種 .unv 語意層？

您可以轉換下列類型的 .unv 語意層：

- 使用 SAP BusinessObjects BI 4 工具 語意層設計工具 或 語意層設計工具桌面版 建立的關聯式語意層。
- 使用 SAP BusinessObjects Enterprise XI 3 設計工具建立的關聯式語意層。

### ① 註記

您必須先使用 升級管理工具 升級語意層，才可以轉換儲存在儲存機制中，以版本 XI 3 所建立的語意層。如需詳細資訊，請參閱《SAP Business Objects Business Intelligence 平台升級指南》。

- 您可將存為 .unv 的程序語意層轉換為 .unx。任何值清單物件皆會以提示參數取代。
- 您可轉換連結語意層。核心語意層 (.unx) 僅會在與原始核心語意層相同的資料夾中產生。當衍生語意層儲存於不同資料夾，但共用相同核心語意層時，核心語意層不會在各資料夾中複製，只會在與對應來源核心語意層 (.unv) 資料夾相同的資料夾複製。

### ① 註記

其他衍生、轉換語意層 (.unx) 需參考相同核心轉換語意層 (.unv)。

您無法轉換下列類型的 .unv 語意層：

- OLAP 語意層
- 依據 Data Federator 資料來源的語意層
- Javabeau 語意層

### ① 註記

無法將商務檢視管理員 XI 3 所建立的「商務檢視」轉換為與版本 BI 4 報表工具相容的格式。

## 如何轉換 .unv 語意層

如何轉換 .unv 檔案取決於建立語意層的工具軟體版本，以及語意層是本機儲存或儲存在儲存機制中。下表描述不同轉換案例所遵循的步驟。如需轉換程序的詳細資料，請參閱相關主題。

要轉換的語意層	工作流程
使用 XI 3 設計工具儲存在儲存機制中的 .unv 語意層。	請先使用 升級管理工具，將儲存機制中的語意層升級至最新版本。  在 資訊設計工具 中，遵循在儲存機制中轉換 .unv 語意層的程序。  轉換會在儲存機制中建立具有關聯語意層和連線權限的相等 .unv 語意層。
已儲存在儲存機制中的 .unv 語意層使用版本 BI 4.0 或更新版本的 語意層設計工具。	在 資訊設計工具 中，遵循在儲存機制中轉換 .unv 語意層的程序。  轉換會在儲存機制中建立具有關聯語意層和連線權限的相等 .unv 語意層。



使用版本 XI 3 或更新版本設計工具建立的任何本機儲存的 .unv 語意層。

### ❗ 註記

本機儲存的語意層參照為全部使用者儲存的非安全性語意層。

在 資訊設計工具 中，遵循轉換本機儲存的 .unv 語意層的程序。

轉換會在本機專案中建立相等的語意層資源 (資料基礎、商務層和本機連線)。

發行商務層以建立 .unx 語意層。

若要減少在已轉換資料基礎中儲存的中間聯結數量，語意層轉換無法在產生的資料基礎中建立中間聯結。

- 如同在來源語意層中，僅建立包含和排除的聯結。
- 依預設已停用 [允許中間聯結] 設定。您可以於之後啟用以建立中間聯結。

針對大型語意層，建立包含和排除的聯結可能會縮小已建立語意層的大小並提升效能來撰寫資料基礎和商務層。

詳請參閱 [允許中間聯結 \[第 167 頁\]](#)。

將日期轉換為日期或日期時間：

- .unv 的 Date 資料類型格式以轉換為 .unx 的 Date 格式。(此為預設設定。)
- .unv 的 Date 資料類型格式以轉換為 .unx 的 Date 格式。

詳請參閱 [語意層轉換資料格式 \[第 371 頁\]](#)。

。

## 關於轉換 .unv 語意層

轉換 .unv 語意層時，.unv 語意層會保留。以語意層為基礎的 SAP BusinessObjects 查詢和報表工具文件仍然連結至 .unv 語意層。這讓您在變更與語意層相關的文件之前，可以檢查和測試轉換的語意層。

.unv 語意層的某些功能實作與在 .unx 語意層中不同。一旦您轉換語意層，您便可以在 資訊設計工具 中編輯本機專案的語意層資源，以檢查並修正不一致；同時利用新語意層功能。如需支援功能的描述及其在 .unx 語意層中的實作方法，請參閱相關主題。

轉換語意層之後，建議您重新整理資料基礎的結構，並在語意層上執行檢查完整性。如需解決在轉換語意層上檢查完整性錯誤的提示，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[儲存機制 \[第 26 頁\]](#)

[本機 \[第 27 頁\]](#)

[支援功能 \[第 28 頁\]](#)

[解決轉換錯誤 \[第 32 頁\]](#)

[語意層轉換資料格式 \[第 371 頁\]](#)

## 3.1.1 儲存機制

您可自不同的儲存機制資料夾將一個或多個 .unv 語意層組成的群組轉換為 .unx 語意層格式。如果建立 .unv 語意層的設計工具版本比 SAP BusinessObjects BI 4.0 舊，您必須先使用升級管理工具升級語意層。如需升級語意層的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects 升級指南》。

1. 在 資訊設計工具 中，依序選取 ► [\[檔案\]](#) ► [\[轉換 .unv 語意層\]](#) ► [\[從儲存機制\]](#) ►。

### ① 註記

您也可以直接以滑鼠右鍵按一下並選取 [\[轉換 .unv 語意層\]](#) 命令來轉換單一 .unv 語意層。

2. 在儲存語意層的儲存機制中開啟工作階段。

隨即顯示 [\[轉換 .unv 語意層\]](#) 對話方塊。

3. 在左側窗格中，瀏覽至包含一個或多個要轉換的 .UNV 語意層的儲存機制資料夾。

4. 選取一個或多個語意層。按一下右箭頭以在右側窗格中列出語意層，接著按一下 [\[確定\]](#)。

隨即顯示轉換選項方塊。所選的語意層和儲存機制檔案路徑會一同列出。您可以使用下列轉換選項：

轉換選項	選取時
<a href="#">保留相同目的端資料夾</a>	轉換的 .unx 語意層會建立在與 .unx 來源語意層相同的資料夾內。
	<div><div>① 註記</div><p>若您已選取 <a href="#">[覆寫現有的檔案]</a> 選項，則所有具有相同名稱的語意層皆會由最版本取代。若您未選取此選項，則新的 .unx 語意層會自動重新命名以保留現有的版本。</p></div>
<a href="#">變更目的端資料夾</a>	選取不同的儲存機制資料夾來接收轉換的 .unx 語意層。
<a href="#">自動將 @PROMPT 運算式轉換為語意層命名參數</a>	資訊設計工具的目前版本使用命名參數，因此將轉換 @PROMPT 運算式。如需命名參數的詳細資訊，請參閱下方相關主題。
<a href="#">包含內含轉換語意層的核心語意層</a>	若 .unv 語意層為衍生語意層，則會建立單一 .unx 語意層。其包含單一商務層中連結核心語意層的所有物件，以及單一資料基礎中核心語意層的所有表格和聯結。
	<div><div>① 註記</div><p>若要將核心語意層和衍生語意層轉換為 .unx 格式並保留核心連結和衍生連結，請勿選取此選項。預設狀況下，並未選取這個選項。</p></div>
<a href="#">覆寫現有檔案</a>	系統會覆寫目標儲存機制資料夾中名稱與新的 .UNX 語意層相同的 .UNX 語意層。

5. 選取您慣用的轉換選項。
6. 按一下 [\[確定\]](#) 以開始轉換。
7. 轉換完成後，在轉換的語意層上按兩下以擷取至您的本機專案。在 [\[選取本機專案\]](#) 對話中，導覽至您要擷取轉換語意層的專案，並視需要選取選項 [\[為所有使用者儲存\]](#) 和 [\[鎖定語意層\]](#)。

建議您在轉換後重新整理資料基礎的結構，然後在語意層上執行檢查完整性，以偵測轉換問題。如需解決檢查完整性錯誤的提示，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[支援功能 \[第 28 頁\]](#)

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[@Prompt \[第 451 頁\]](#)

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[解決轉換錯誤 \[第 32 頁\]](#)

## 3.1.2 本機

您必須在 [本機專案] 檢視中定義本機專案資料夾，才可儲存轉換的語意層資源。

1. 在資訊設計工具中，依序選取 ► [檔案] ► [轉換 .unv 語意層] 。

2. 在轉換 .unv 語意層對話方塊中，按一下 [選取本機檔案系統中的 .unv 語意層] 圖示 ，然後選取您要轉換的語意層，按一下 [確定]。

隨即顯示轉換選項方塊。所選的語意層和儲存機制檔案路徑會一同列出。您可以使用下列轉換選項：

轉換選項	選取時
保留相同目的端資料夾	轉換的 .unx 語意層會建立在與 .unx 來源語意層相同的資料夾內。
<div><div>① 註記</div><p>若您選取下表所述的選項 [覆寫現有的檔案]，則資料夾包含與新轉換語意層名稱相同的 .unx 語意層時，新的 .unx 語意層會取代該 .unx 語意層。若您未選取此選項，則新的 .unx 語意層會自動重新命名以保留現有的版本。</p></div>	
變更目的端資料夾	選取不同的本機資料夾來接收轉換的 .unx 語意層。
自動將 @PROMPT 運算式轉換為語意層命名參數	資訊設計工具的目前版本使用命名參數，因此將轉換 @PROMPT 運算式。如需命名參數的詳細資訊，請參閱相關主題。

轉換選項	選取時
包括含轉換語意層的核心語意層	若 .unv 語意層為衍生語意層，則會建立單一 .unx 語意層。其包含單一商務層中連結核心語意層的所有物件。單一資料基礎中核心語意層的所有表格和聯結。
<div> <b>① 註記</b> <p>若要將核心語意層和衍生語意層轉換為 .unx 格式並保留核心連結和衍生連結，請勿選取此選項。預設狀況下，並未選取這個選項。</p> </div>	
覆寫現有的檔案	系統會覆寫目標本機資料夾中名稱與新的 .UNX 語意層相同的 .UNX 語意層。

- 選取您慣用的轉換選項。
- 按一下 **[確定]** 以開始轉換。

轉換會在指定的本機專案資料夾中建立相等的語意層資源 (資料基礎、商務層和本機連線)。

此時，建議您重新整理資料基礎的結構。

您可以立即發佈商務層來建立 .unx 語意層檔案。這會建立一個本機語意層。若要將語意層發行到儲存機制，請繼續進行下一個步驟。

- 將本機連線發佈到儲存機制。
- 編輯資料基礎，並將連線變更為最後步驟中發佈的安全連線。
- 將商務層發佈至儲存機制。

「發行精靈」允許您在語意層上執行檢查完整性 (建議)。如需解決檢查完整性錯誤的提示，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[支援功能 \[第 28 頁\]](#)

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[解決轉換錯誤 \[第 32 頁\]](#)

## 3.2 支援功能

使用資訊設計工具轉換 .unv 語意層時，轉換程序會在轉換的語意層中建立相等功能。下表指出支援的 .unv 語意層功能及其在 .unv 語意層中的實作方法。針對某些功能，則會說明取得最佳轉換結果的提示。

原始 .unv 語意層中的功能	轉換後 .unx 語意層中的功能
語意層結構描述	<p>語意層結構描述中的物件建立在資料基礎中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 表格</li> <li>• 別名資料表</li> <li>• 衍生表格 (包括巢狀衍生表格)</li> <li>• 聯結 (包括捷徑聯結)</li> <li>• 自我聯結 (轉換為資料行篩選器)。自我聯結運算式中的 @Prompt 函式可能需要在轉換後手動介入。請參閱解決檢查完整性錯誤相關主題。</li> <li>• 內容。內容與明確包含或排除的所有聯結一起轉換。在 <a href="#">[資料基礎編輯器]</a> 中，您可以利用簡化的內容功能。您可以使用中間聯結，手動限制內容定義為沒有歧義的結構描述部分。自 SAP BI 4.3 SP4 開始，不再於轉換語意層時在資料基礎中建立中間聯結。</li> </ul> <div> <p><b>▲ 限制</b></p> <p>轉換 .unv 語意層時，.unv 語意層中某些物件定義 (如表格名稱) 的資料基礎會產生 SQL。如果 .unv 物件定義在 @Prompt 中包含商務物件的參考，則資料基礎中會產生 SQL 值清單，該值清單具有下列限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不適用索引認知 (若 .unv 物件可認知索引)。</li> <li>• 不適用 .unv 物件的「安全存取層級」。</li> <li>• 「資料安全性設定檔」中不會套用 .unv 物件上的表格對應限制。</li> </ul> </div>
語意層大綱	<p>語意層大綱中的物件會搭配它們的全部屬性建立在商務層中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 類別和子類別 (轉換為資料夾)</li> <li>• 維度。若是時間階層，會為階層中每一個作用中層級建立維度。</li> <li>• 計量 (包括彙總函式)</li> <li>• 詳細資料 (轉換為屬性)</li> <li>• 條件 (轉換為篩選器，包括強制篩選器的屬性)</li> </ul>
多語系語意層	所有翻譯字串、語言設定與地區設定都會轉換。
連結的語意層 (核心和衍生)	<p>核心語意層會像所有 .unv 語意層一樣轉換。核心語意層的轉換不會觸發相關核心語意層的衍生語意層轉換。</p> <p>衍生語意層含有與核心語意層的連結。轉換衍生語意層時，您有以下選擇：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 轉換所有衍生語意層連結的核心語意層。系統會保留核心語意層的連結，因此轉換成 .unx 格式時，.unv 衍生和核心語意層的關係不會變更。此為資訊設計工具目前的預設行為。</li> <li>• 只轉換選取的衍生語意層，並將核心語意層的所有物件和表格包含至一個語意層。此為舊版資訊設計工具的預設行為。轉換的語意層的資料基礎包括來自衍生語意層中定義的所有核心語意層和任何資料表、聯結或內容的所有資料表與聯結。商務層含有來自所有核心語意層的所有類別、物件和條件，包括衍生語意層中定義的類別、物件和條件。</li> </ul>
語意層控制參數：查詢限制	查詢限制已轉換。若有需要，您可在商務層中進行編輯。

原始 .unv 語意層中的功能	轉換後 .unx 語意層中的功能
語意層 SQL 參數：SQL 限制	<p>會轉換查詢、多重 SQL 陳述式和笛卡兒乘積控制項。</p> <p>您可以在資料基礎中編輯 <a href="#">[允許笛卡兒乘積]</a> 和 <a href="#">[每個內容中的多重 SQL 陳述式]</a> 限制。在商務層中編輯所有其他 SQL 限制。</p>
策略	.unx 語意層不支援自訂策略。
語意層參數：SQL 產生參數	<p>此程序不會轉換下列自訂：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRM 檔案中 SQL 產生參數設定的自訂</li> <li>語意層參數中的自訂。</li> </ul> <p>您需使用 資訊設計工具，將自訂值新增到轉換的 PRM 檔案，以及在轉換的語意層中自訂語意層參數。</p> <p>在資料基礎屬性和商務層屬性中檢查並重設自訂設定為 SQL 產生參數。如需設定 SQL 參數的相關資訊，請參閱相關主題。</p>
@函式	<p>會轉換下列 @函式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>@Aggregate_Aware</li> <li>@Prompt</li> <li>@DerivedTable</li> <li>@Select</li> <li>@Variable</li> <li>@Where</li> </ul> <p>支援所有函式的語法。</p> <p>@Prompt 函式具有可利用命名參數的新替代語法。如需詳細資訊，請參閱相關主題。</p>
提示	<p>支援維度中的 @Prompt 函式、商務層中的計量運算式，以及資料基礎中的 SQL 運算式。</p> <p>轉換時，您可以在商務層中為提示自動建立命名參數。</p> <p>程式不會轉換資料基礎中的 @Prompt 運算式。自我聯結運算式中的 @Prompt 函式可能需要在轉換後手動介入。請參閱解決檢查完整性錯誤相關主題。</p> <p>資訊設計工具中的參數和值清單可獨立於其參考的物件定義。因此，您可以在一個以上的商務層物件中參照命名參數或值清單。</p>
值清單	命名的值清單會建立在指定值清單的維度和計量物件的商務層中。

原始 .unv 語意層中的功能	轉換後 .unx 語意層中的功能
存取限制	<p>在儲存機制中轉換語意層時，語意層「存取限制」會轉換為可使用安全性編輯器編輯的資料安全性設定檔：</p> <p>現在可處理「存取限制」名稱中的特殊字元 (冒號 ":" 和問號 "?" 除外)。這些字元會從設定檔名稱移除。若已有新名稱，修改的名稱會附加最小的可用整數 1，若已有結尾為 1 的相同名稱，將使用更高數字，以此類推。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>存取限制 (物件限制除外) 會轉換為「資料安全性設定檔」中的設定。</li> <li>物件存取限制會轉換為「商務安全性設定檔」中的「建立查詢」和「顯示資料」設定。</li> </ul> <p>「商務安全性設定檔」允許您單獨從資料保護中繼資料的安全。例如，您可以允許使用者建立查詢，儘管使用者無法查看對應資料。如需資訊設計工具中的語意層安全性詳細資訊，請參閱相關主題。</p>
安全性指派和優先順序	<p>在儲存機制中轉換語意層時，會轉換使用者和群組指派。</p> <p>在 [安全性編輯器] 中，您可以利用允許您將多個安全性設定檔指派給使用者或群組的功能。</p> <p>會轉換存取限制的群組優先順序。</p> <p>針對 .unv 語意層，若使用者屬於不同群組且未獲派存取限制，則指派給群組的優先順序會決定使用者繼承的存取限制。針對 .unx 語意層，優先順序會指派給「資料安全性設定檔」，而非群組。如果指派給群組的設定檔優先順序高於指派給使用者的設定檔優先順序，則會使用群組設定檔。</p>
連線	<p>當在儲存機制中轉換語意層時，.unv 和 .unx 皆使用相同安全關聯式連線。如果您將轉換的語意層擷取至本機專案，則會建立在儲存機制中參照安全性連線的連線捷徑。</p> <p>關聯式連線可由語意層設計工具和資訊設計工具建立與共用。連線發行在儲存機制的同一個「連線」資料夾內。</p> <p>轉換本機儲存 (非安全性) 的語意層時，個人和共用連線會轉換為本機連線。</p>

## 相關資訊

[解決轉換錯誤 \[第 32 頁\]](#)

[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[SQL 產生參數 \[第 458 頁\]](#)

[@Functions \[第 448 頁\]](#)

[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)

[保護資源 \[第 296 頁\]](#)

## 3.3 解決轉換錯誤

轉換 .unv 語意層之後，建議您在轉換的語意層上，於資訊設計工具中執行檢查完整性。下列所描述的最佳作法可解決某些檢查完整性結果的錯誤。

### 資料行資料類型錯誤

轉換後重新整理資料基礎結構。這可避免完整性檢查時發生資料類型錯誤。

#### @Prompt 的自我聯結錯誤。

如果在 .unv 語意層中的聯結運算式包含具有參照物件值清單的 @Prompt，則必須在資料基礎中重新運作已轉換的聯結。以下描述兩種可能的解決方案的遵循步驟。描述使用下列範例：

.unv 語意層在 `dimProductStrings` 的表格上包含提示為 `Language` 的自我聯結。自我聯結運算式為：

```
dimProductStrings.LanguageID= @Prompt('Language','N','Language\Language  
Id',mono,constrained)
```

轉換語意層後，資料基礎會在 `dimProductStrings` 表格上包含資料行篩選器。篩選器的聯結運算式包含 @Prompt。

第一個解決方案由在資料基礎中建立提示參數和值清單構成：

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，開啟資料基礎。
2. 按一下 [參數和值清單] 索引標籤。
3. 在資料基礎 [值清單] 窗格中，為「語言」定義以自訂 SQL 為基礎的值清單。例如：  
`SELECT "LANGUAGES"."LANGUAGEID", "LANGUAGES"."LANGUAGECODE" FROM "LANGUAGES"`
4. 在資料基礎 [參數] 窗格中，定義「語言」的參數。選取選項 [提示使用者]，並與「語言」值清單產生關聯。
5. 在資料基礎中，編輯 `dimProductStrings` 表格中的資料行篩選器。變更聯結運算式以參考新的提示參數，例如：  
`dimProductStrings.LanguageID = @Prompt(Language)`
6. 儲存並關閉資料基礎。

第二個解決方案由在商務層中使用強制篩選器構成：

1. 在編輯器中開啟資料基礎，並刪除 `dimProductStrings` 表格上包含 @Prompt 的資料行篩選器。
2. 儲存並關閉資料基礎。
3. 在編輯器中開啟商務層。
4. 在商務層 [值清單] 窗格中，為「語言」定義以自訂 SQL 為基礎的值清單。例如：  
`SELECT "LANGUAGES"."LANGUAGEID", "LANGUAGES"."LANGUAGECODE" FROM "LANGUAGES"`
5. 在商務層的 [參數] 窗格中，定義 `Language` 的參數。保留 [提示使用者] 的預設選項，並與 `Language` 值清單產生關聯。
6. 在商務層中與 `Product` 相關聯的資料夾中，建立含運算式且參考 `Language` 提示參數的篩選器，例如：  
`dimProductStrings.LanguageID = @Prompt(Language)`



7. 在篩選器定義的 [\[屬性\]](#) 索引標籤中，選取 [\[強制在查詢中使用篩選器\]](#) 選項。選取 [\[套用於資料夾\]](#) 的 [\[篩選器範圍\]](#)。
8. 儲存並關閉商務層。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[插入資料行篩選器 \[第 163 頁\]](#)

[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)

## 4 使用語意層

語意層是資料來源的抽象層，以非技術性詞彙向使用者呈現資料。請參考下方連結以查看不同語意層類型，以及可使用 [新增語意層] 精靈或透過完整工作流程建立語意層的方式。

您可以使用 [新增語意層] 精靈來建立所需的資源以便發行本機語意層：單一來源關聯式語意層或 OLAP 語意層。若您要將安全連線作為語意層的依據，則本機專案中必須含有連線捷徑。此精靈只能讓您建立本機連線。如需詳細資訊，請參閱相關主題。若要啟動精靈，請依序選取 ► [檔案] ► [新增語意層] ►。

在您建立語意層前：

- 請確認已設定要連線的資料來源中介軟體驅動程式。  
如需有關中介軟體組態的詳細資訊，請參閱《資料存取指引》。  
如需有關支援的資料來源的資訊，請參閱 SAP BusinessObjects BI 平台 4.3 支援平台 (PAM)，網址為：  
<https://www.sap.com>。
- 請確認您具有中央管理主控台 (CMC) 中定義的適當權限。請參閱有關資訊設計工具使用者的相關主題。
- 決定資料基礎類型應該由單一來源或多重來源啟用。可用連線的類型和數目，以及根據資料基礎類型用來定義 SQL 結構的 SQL 語法。如需詳細資訊，請參閱關於資料基礎類型的相關主題。  
已啟用多來源的資料基礎連線必須是安全關聯式連線，並由資料聯邦服務管理。如需有關調整資料聯邦服務的資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》。

### 相關資訊

[關聯式語意層 \[第 34 頁\]](#)

[多維度 \(OLAP\) 語意層 \[第 35 頁\]](#)

[多來源語意層 \[第 35 頁\]](#)

[特定資料來源 \[第 36 頁\]](#)

[使用新增語意層精靈 \[第 51 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

### 4.1 關聯式語意層

關聯式語意層為維度和物件的圖形表示，可讓商務使用者分析商務資料。您可在關聯式資料庫最上層 (例如：SQL 伺服器、Oracle 等) 建立關聯式語意層。

## 連結的語意層

連結的語意層是共用通用元件的語意層，例如參數、類別、物件或聯結。您可以用動態方式連結一個或多個語意層。當您連結兩個語意層時，一個語意層是擔任核心語意層的角色，另一個則是擔任衍生語意層的角色。當在核心語意層中進行變更時，這些變更會自動傳播到衍生語意層。

核心語意層是與其他語意層連結的語意層，其包含與其他連結的語意層共用的元件。這些語意層稱為衍生語意層。核心語意層代表元件的可重複使用程式庫。

核心語意層可以是 Kernel 或 Master 語意層，視核心語意層元件在衍生語意層中的使用方式而定。Kernel 和 Master 語意層如〈建立兩個語意層間的連結〉一節中所述。

衍生語意層是包含與核心語意層連結的語意層。這個連結可讓衍生語意層共用核心語意層的通用元件：

- 如果連結的核心語意層是 Kernel 語意層，便可將元件新增至衍生語意層。
- 如果連結的核心語意層是 Master 語意層，衍生語意層便會包含所有的核心語意層元件。類別和物件不會新增到衍生語意層中。這可根據目標對象的使用者需求，在衍生語意層中隱藏。

## 預存程序語意層

您可在一個或多個預存程序中建立語意層。預存程序為在資料庫中預存和執行 SQL 陳述式封裝集。典型語意層通常為唯讀物件，同時預存程序語意層可讓您在可於語意層和報表工具使用前運用資料。這會允許典型陳述式中不允許的 SQL 陳述式，例如：CREATE、DROP、INSERT 和 UPDATE 陳述式。系統不會預存，或者自語意層或報表工具顯示 SQL 陳述式。

## 4.2 多維度 (OLAP) 語意層

多維度語意層，也稱為 OLAP 語意層，主要由明確階層中組織的維度物件組成。

多維度分析可讓使用者從各種不同的觀點來觀察資料。這可讓其找出資料中的趨勢或例外。階層是一系列有順序的相關維度。階層的一個例子是地理位置，其可將各種維度 (例如國家、地區和城市) 組成群組。

您可以使用還原至上層或擷取細目，執行多維度分析。

您現在可在 HANA HTTP Info Access (InA) 連線上建立 OLAP 語意層，以便存取 HANA Cloud 系統或 HANA 內部部署系統。語意層是以特定 HANA 檢視為基礎。

### ❗ 註記

在 HANA HTTP InA 語意層中，維度顯示選項僅提供「文字」和「索引鍵」顯示模式。

## 4.3 多來源語意層

多來源語意層使用單一語意層中的多個資料來源。請注意以下事項：

- 此語意層類型為 .unx 語意層 (.unv 語意層不支援多個資料來源)。
- 初次建立語意層時，必須將其宣告為多來源語意層。單一來源語意層不會在日後轉換為多來源語意層。
- 資料來源必須是關聯式資料來源。這些關聯式資料來源與關聯式資料庫管理系統 (RDBMS) 類型不必相同。例如，一個可為 Oracle，而另一個可為 Microsoft SQL Server。
- 多來源語意層主要由執行「資料聯邦服務」的調適處理伺服器處理，而單一來源語意層由「Web Intelligence 處理伺服器」處理。
- 連線必須為安全連線，且必須發行到 BI 平台。

#### ⚠ 警告

多來源語意層功能並非不再使用，日後版本將不再隨附此功能。如需透過語意層的資料聯邦相關新開發資訊，請參閱 SAP 註記 [3028832](#)。

## 4.4 特定資料來源

本節說明如何自特定資料來源存取資料。

### 相關資訊

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)

[SAP HANA \[第 41 頁\]](#)

[SAP ERP \[第 47 頁\]](#)

[Microsoft Analysis Services \(MSAS\) \[第 48 頁\]](#)

[Essbase \[第 50 頁\]](#)

[SAS \[第 51 頁\]](#)

### 4.4.1 SAP BW

使用 SAP BW 資料來源時，根據連線的類型而定，您具有下列存取資料的可能性：

#### BW InfoProvider 和 BEx 查詢的直接存取

SAP BusinessObjects 查詢和報表應用程式可在單一 BW InfoProvider 或 BEx 查詢中使用直接存取來存取資料。您不需要建立語意層。將 OLAP 連線定義為使用 [\[SAP BICS 用戶端\]](#) 中介軟體驅動程式的 SAP BW。定義連線時，請選取選項來指定連線的多維資料集並選取 BEx 查詢。

## BW InfoProvider 和 BEx 查詢上的多維度商務層

您可使用 [\[SAP BICS 用戶端\]](#) 在 BW InfoProvider 和 BEx 查詢上直接建立商務層，並將商務層發行為 Web Intelligence 可用的 OLAP 語意層。相較於使用 BW InfoProvider 或 BEx 查詢的直接存取，根據 BW InfoProvider 或 BEx 查詢建立語意層更為有利，因為您可組織和自訂商務層中的查詢維度、計量和階層。

## SAP BW 上的關聯式語意層

若要在 SAP BW 上建立語意層，您必須根據 SAP BW 的安全關聯式連線來建立已啟用多來源的資料基礎，然後在此資料基礎上建立商務層。如需有關如何建立語意層的詳細步驟，請參閱相關主題。

### ❗ 註記

如需有關允許查詢和報表應用程式使用者存取 SAP BW 上已啟用多來源語意層所需的授權資訊，請參閱 SAP 註記 #1465871。

SAP BW 的關聯式連線是由資料基礎服務所管理，如需有關最佳化查詢的資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》。

若要查看 SAP BW 關聯式連線所支援的 InfoProvider，請參閱 SAP BusinessObjects BI 平台 4.3 支援平台 (PAM) 中的語意層資料存取一節，網址為 <https://support.sap.com/pam>。

將 SAP BW 連線新增至資料基礎時，會依預設自動插入表格和聯結。在資料基礎上建立商務層時，會依預設自動將物件插入至商務層。

若要關閉自動插入，請在將連線新增至資料基礎時，取消選取連線進階屬性中的 [\[偵測資料表\]](#) 選項。若要關閉商務層物件的自動插入，請在「新商務層」精靈中選取資料基礎時，取消選取 [\[自動建立資料夾與物件\]](#) 選項。

如需有關 InfoProvider 中的物件如何對應到自動插入至資訊設計工具中資料基礎和商務層物件的資訊，請參閱相關主題。

## 重新整理以 SAP BW 為基礎的關聯式語意層

當物件新增至基礎 InfoProvider 時，將顯示數個命令以協助您更新變更的資料基礎及商務層。建議程序會在相關主題加以說明。

## 透過 SNC 加密連線使用 SAP BW OLAP 語意層

連線設定正確時，您便可建立或修改 SAP BW OLAP 語意層。

## 在 SAP BW InfoProvider 上建立 OLAP 語意層

您可使用資訊設計工具在 BW InfoProvider 頂端建立撰寫的 BICS OLAP 語意層。先在 BW InfoProvider 建立 OLAP BICS 連線，然後您便可在 BW InfoProvider 頂端建立撰寫的 BICS OLAP 語意層。在 BW InfoProvider 頂端的語意層建立規則和工作流程與針對 Bex 查詢撰寫的 BICS 語意層相同。您必須選取多維資料集以建立語意層。

### ① 註記

BEx 變數會針對 BEx 查詢在當中撰寫，BW InfoProvider 無法使用此變數，因此 BW InfoProvider 上的 BICS 語意層會用 [設定變數] 按鈕。

### ① 註記

資訊設計工具不支援以提示驗證模式為基礎的 BICS 連線。

## 使用 S4HANA CDS 檢視作為 InfoProvider 建立語意層

先在 S4HANA InfoProvider 上建立 OLAP BICS 連線，再建立以 S4HANA InfoProvider 為基礎的 OLAP BICS 語意層。

### ① 註記

資訊設計工具不支援以提示驗證模式為基礎的 BICS 連線。

## 相關資訊

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[如何在語意層中對應 InfoProvider 物件 \[第 38 頁\]](#)

[重新整理以 SAP BW 為基礎的語意層 \[第 41 頁\]](#)

[直接在 BEx 查詢上建立商務層 \[第 213 頁\]](#)

### 4.4.1.1 如何在語意層中對應 InfoProvider 物件

將 SAP BW 連線新增至資料基礎時，會依預設自動插入表格和聯結。在資料基礎上建立商務層時，會依預設自動將物件插入至商務層。

下列表格說明 InfoProvider 的物件如何對應到自動插入至資訊設計工具中資料基礎和商務層的物件。自動產生的資料基礎資料表的命名慣例如下：

- I 表格：名稱前置字元為 I (InfoCube) 的表格對應到 InfoProvider 事實資料表。

- D 表格：名稱前置字元為 D (Dimension) 的表格對應到 InfoProvider 主要資料表。
- T 表格：名稱前置字元為 T (Text) 的資料表對應到 InfoProvider 文字資料表。

InfoProvider 物件	資料基礎	商務層
事實資料表	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 插入對應到事實資料表的 I 表格。</li> <li>• 插入對應到每個主要資料表的 D 表格。</li> <li>• 插入對應到每個文字資料表的 T 表格。</li> </ul>	
 維度		 為每個 InfoProvider 維度在商務層中插入資料夾 (Data Package 和 Unit 維度除外)。  將單位維度特性的商務層物件插入到相關的關鍵值資料夾。資料套件維度未對應。
 特性	<p>在對應到主要資料值的資料基礎事實資料表中，插入資料行。</p> <p>建立相關 T 表格的別名，並將別名連結到 I 表格中的資料行。</p> <p>T 表格包含主要資料 (精簡、中等或完整格式) 描述的資料行。表格也有資料行 CAPTION，其中包含可供特性使用的最完整描述。</p>	 在與 I 表格資料行相關的維度資料夾中，插入維度物件。   在 T 表格的每一資料行中，將屬性物件插入至維度下。
<div>  <b>註記</b>            資料類型 DATS 或 TIMS 的特性沒有相關的文字表格，因為日期和時間特性沒有描述。         </div>		
 顯示屬性*	<p>如果特性包含至少一個顯示屬性，則插入 D 表格的別名。在此表格中插入對應至顯示屬性的資料行。D 表格包含每個特性顯示屬性的資料行。</p>	 在命名為父特性的維度下，插入一個資料夾。   在 D 表格的每一資料行中，將維度物件插入至此資料夾中。
	<p>為每一顯示屬性插入 T 表格的別名。</p>	 在 T 表格的每一資料行中，將屬性物件插入至維度物件下。



導覽屬性 \*

在 I 表格中插入一個資料行，並在 D 表格中插入一個對應至導覽屬性的資料行。

父特性和導覽屬性的 T 表格會直接連結到 I 表格。



在與 I 表格資料行相關的維度資料夾中插入維度物件。

導覽屬性的維度物件與父特性的維度位於相同的層級，但不一定彼此相鄰。

### → 提示

相較於顯示屬性物件上的篩選器，導覽屬性物件上的篩選器更有效率。在篩選導覽屬性時，會直接篩選事實資料表。



關鍵值

在有關鍵值技術名稱的 I 表格中，插入一個資料行。



若為不具單位或貨幣的關鍵值，則在計量資料夾中插入計量。



若為具有單位或貨幣的關鍵值，則在計量資料夾中插入子資料夾。



在子資料夾中為關鍵值插入計量。



在每一單位或貨幣特性的子資料夾中插入維度。

### 時間相依的資料

如果 InfoProvider 包含時間相依的資料，則在適合的資料基礎資料表中建立資料行，以處理時間相依的資料。

為每個輸入資料行，在關鍵日期的資料基礎中建立參數。依預設，系統在查詢時不會提示關鍵日期參數。系統會自動指派目前的日期。編輯關鍵日期參數即可變更此行為。如需有關輸入資料行和編輯參數的詳細資訊，請參閱相關主題。

商務層會繼承關鍵日期參數。

\* 如果已勾選 InfoProvider 中的顯示或導覽屬性旗標「僅限屬性」，就不會公開於資料基礎。

## 相關資訊

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[輸入資料行 \[第 146 頁\]](#)



### 4.4.1.2 重新整理以 SAP BW 為基礎的語意層

當您在 SAP BW 資料來源的 InfoProvider 中變更物件，且要在語意層中反映變更內容時，請使用此程序。您可以連結至相關主題中每個步驟的詳細資訊。

1. 重新整理資料基礎的結構。

重新整理的資料基礎會比較資料基礎與資料來源中的現有表格，並建議更新至資料基礎表格：刪除過時的表格和資料行、插入遺漏的資料行及更新已變更的資料行。

2. 同步化資料基礎中的表格。

同步化表格會搜尋新表格的資料來源 (使用 SAP BW 策略)，並在資料基礎中插入新表格和聯結。

3. 儲存資料基礎。

4. 以插入候選物件來重新整理商務層。

插入的候選物件會搜尋新物件的資料來源 (使用 SAP BW 策略) 並更新商務層。

插入的候選物件不會偵測商務層中無用的物件。您必須手動尋找和刪除無用的物件。

插入的候選物件會獨立更新資料基礎中的商務層。若您沒有重新整理結構和同步化資料基礎中的表格，則您可以在資料基礎和商務層之間導入不一致。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[同步化表格 \[第 157 頁\]](#)

[插入候選物件 \[第 233 頁\]](#)

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)

## 4.4.2 SAP HANA

### 直接存取 SAP HANA 資訊模型

SAP Crystal Reports for Enterprise 可在單一資訊模型中 (例如「分析檢視」或「計算檢視」) 使用直接存取來存取資料。您不需要建立語意層。將 OLAP 連線定義為使用 [\[SAP HANA 用戶端\]](#) 中介軟體驅動程式的 SAP HANA。在連線時，您可以選擇不指定多維資料集。這種情況下，將提示使用者在查詢執行階段中選取資訊模型。您也可以指定資訊模型，如此所有的查詢將與該資訊模型相關。

#### ❗ 註記

資訊設計工具現在支援 SAP HANA 2 多個租用戶資料來源。

### ❗ 註記

不支援在執行階段修改表格結構的輸入參數。

## 在 SAP HANA 上建置語意層

SAP HANA 上的語意層是以關聯式連線為基礎，要建立用於在 SAP HANA 上建置語意層資源的方式有兩種：

- 使用「新資料基礎」和「新商務層」精靈分別建立資料基礎和商務層。  
此方法可讓您在資料基礎中包含表格，同時也可包含資訊模型。

### ❗ 註記

若您的資料基礎只包含表格，則 SAP HANA 的連線可使用 ODBC 中介軟體驅動程式。只要您在資料基礎中包含資訊模型，則 SAP HANA 的連線必須使用 JDBC 中介軟體驅動程式。

您需要多個來源聯邦資料時，才建立單一來源資料基礎。若您需要一個以上的 SAP HANA 伺服器或事例中存取資料時，必須已先啟用多來源的資料基礎。

選取您要包含在資料基礎中的表格或資訊模型，任何隱藏在 SAP HANA 檢視中的資料行同時也會隱藏在資料基礎表格中。不建議在代表 SAP HANA 檢視的表格之間建立聯結，因為這可能會影響到效能。

「新商務層」精靈會自動在商務層資料夾內的每個資訊模型中建立維度和屬性。針對單一來源的資料基礎，精靈則會使用 SAP HANA 檢視的中繼資料在具有適當彙總函式的商務層中建立計量。

如需如何建置語意層的詳細資訊，請參閱相關主題。

- 使用「新 SAP HANA 商務層」精靈自動建立單一來源資料基礎和以所選 SAP HANA 資訊模型為基礎的商務層。

### ❗ 註記

SAP HANA 的連線必須使用 JDBC 中介軟體驅動程式。

此精靈會為所選的 SAP HANA 檢視建立資料基礎表格。任何在 SAP HANA 檢視中隱藏的資料行也會在資料基礎表格中予以隱藏。接著精靈會 (使用適當的彙總函式) 建立 SAP HANA 檢視中定義的維度和計量。

此方法的優點是精靈會針對不同檢視所共有的任何維度和屬性，建立單一商務層物件。

此外，精靈還可建立資料基礎中的內容和商務層中的彙總認知，如此當您在語意層上執行查詢時，便可使用與存取標準關聯式語意層的相同方式進行。

- 針對在查詢中所存取之 SAP HANA 檢視共用的所有計量和維度，結果將顯示在單一區塊中。
- 針對並非在查詢中所存取之 SAP HANA 檢視共用的維度，結果將顯示在個別區塊中。

如需有關在 SAP HANA 資訊模型上建立關聯式資源的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 瀏覽 SAP HANA 連線

在瀏覽資料基礎中的連線時，能以不同表格類型的圖示來識別不同的檢視。您可以透過表格類型篩選連線中的表格。這也是依預設所設定的篩選器，只用來顯示代表資訊模型的表格。如需詳細資訊，請參閱關於在連線中篩選表格的相關主題。

### ❗ 註記

「分析檢視」有時會在連線中顯示為「計算檢視」表格類型。當「分析檢視」包含 SAP HANA 模型中計算的計量時，便會發生。

## 顯示以 SAP HANA 為基礎之資料基礎中的值。

在單一來源資料基礎中，當顯示的表格和表格資料行值對應至「分析檢視」時，資訊設計工具便會使用模型中定義的彙總函式來彙總資料行中代表計量的值。計量值已根據代表屬性的所選資料行來進行分組。例如，若您在「分析檢視」中顯示**產品**和**銷售**的值，其中**銷售**已使用加總函式加以彙總，則結果會按**產品**顯示**銷售**。

## 資料基礎中的 SAP HANA 變數

### ❗ 註記

多來源資料基礎中不支援 SAP HANA 變數和輸入參數。

在單一來源資料基礎中，SAP HANA 資訊模型中的變數和輸入參數會與資料基礎中對應的表格建立關聯。

當顯示資料基礎中的值或在「查詢面板」中執行查詢時，系統會提醒您輸入變數和參數的值。

您可以在資料基礎屬性的 [\[變數\]](#) 索引標籤中取得有關變數和參數的資訊。此外，在重新整理資料基礎的結構時，任何在檢視中所新增、刪除或修改的變數皆會納入考量。

您可能會想透過建立衍生的物件來增強資料基礎：衍生表格、計算資料行或自訂 SQL 值清單。由於 SAP HANA 變數為隱藏狀態，因此您需要在 SQL 運算式中針對您建立的物件直接管理變數。如需有關增強資料基礎 (包含 SAP HANA 變數) 的建議和限制，請參閱 SAP 註記 1913504。

### ❗ 註記

衍生表格不支援 SAP HANA 選擇性輸入參數。當您執行檢查完整性功能以驗證資料基礎時，若其中的衍生表格包含 SAP HANA 選擇性輸入參數，您將會收到錯誤訊息。

若變更基礎 SAP HANA 資訊模型中的 SAP HANA 變數或輸入參數，您必須在資訊設計工具中的資料基礎上執行重新整理結構。

## 相關資訊

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[在 SAP HANA 資訊模型上建立關聯式資源 \[第 44 頁\]](#)

[按資料表類型篩選連線中的資料表 \[第 135 頁\]](#)

[按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格 \[第 135 頁\]](#)

[顯示 SAP HANA 變數資訊 \[第 120 頁\]](#)

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[在 SAP HANA 資訊模型上建立關聯式資源 \[第 44 頁\]](#)

[在資料基礎中插入 SAP HANA 檢視 \[第 45 頁\]](#)

[資料基礎中的 SAP HANA 變數 \[第 46 頁\]](#)

[使用對應的 SAP HANA 變數 \[第 46 頁\]](#)

## 4.4.2.1 在 SAP HANA 資訊模型上建立關聯式資源

「新 HANA 商務層」精靈會根據所選的 SAP HANA 資訊模型自動建立資料基礎和商務層。

精靈可建立參考您所提供 SAP HANA 本機連線的單一來源資料基礎。資料基礎中包含每個檢視的表格，而這些表格之間沒有聯結。

精靈可建立商務層，其中包含 HANA 檢視中所定義的維度和計量。不同檢視所共有的維度和屬性會繫結至單一商務層物件。

在開始之前，您需要下列資源：

- 本機專案
- 本機專案中 SAP HANA 的本機連線。

### ① 註記

此連線必須使用 JDBC 中介軟體驅動程式。

1. 在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案，並依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[SAP HANA 商務層\]](#) ►。
2. 輸入商務層和資料基礎的名稱。  
依預設，資料基礎的名稱相同。您可以變更資料基礎名稱。
3. 選擇性輸入商務層的描述，然後按一下 [\[下一步\]](#)。
4. 選取連線，然後按一下 [\[下一步\]](#)。  
僅會列出本機專案中 SAP HANA 的本機、關聯式連線。
5. 選取一或多個啟動的檢視做為商務層的基礎，然後按一下 [\[完成\]](#)。  
隨即會在本機專案中建立資料基礎和商務層。商務層會在編輯器中開啟。

您可以將商務層發行至本機資料夾。如果要將語意層發行至儲存機制，請參閱相關主題。

若變更基礎 SAP HANA 資訊模型中的 SAP HANA 變數或輸入參數，您必須在資訊設計工具中的資料基礎執行重新整理結構。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[SAP HANA \[第 41 頁\]](#)

## 4.4.2.2 在資料基礎中插入 SAP HANA 檢視

您要根據選取的 SAP HANA 資訊模型建立資料基礎和商務層。

您可以依據下列 SAP HANA 檢視，建立 .unx 語意層。

- 原生 HANA 分析檢視
- 原生 HANA 計算檢視
- HANA HDI 計算檢視

您可以執行下列動作：

- 透過資料基礎插入檢視。
- 使用 HANA 變數插入檢視。
- 透過資料基礎瀏覽檢視。
- 在檢視產生商務層。
- 在檢視執行 [\[重新整理結構\]](#)。
- 在檢視執行 [\[檢查完整性\]](#)。
- 在資料基礎中插入和瀏覽檢視。

您已建立參考您所提供 SAP HANA 本機連線的單一來源資料基礎。資料基礎中包含每個檢視的表格，而這些表格之間沒有聯結。

您可建立商務層，其中包含 HANA 檢視中所定義的維度和計量。不同檢視所共有的維度和屬性會繫結至單一商務層物件。

在開始之前，您需要下列資源：

- 本機專案
- 本機專案中需有 SAP HANA 的本機連線。

### ① 註記

此連線必須使用 JDBC 中介軟體驅動程式。

1. 在本機專案檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案，並依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[SAP HANA 商務層\]](#) ►。
2. 輸入商務層和資料基礎的名稱。  
依預設，資料基礎的名稱相同。您可以變更資料基礎名稱。
3. 選擇性輸入商務層的描述，然後按一下 [\[下一步\]](#)。
4. 選取連線，然後按一下 [\[下一步\]](#)。  
僅會列出本機專案中 SAP HANA 的本機、關聯式連線。
5. 選取一或多個啟動的檢視做為商務層的基礎，然後按一下 [\[完成\]](#)。  
隨即會在本機專案中建立資料基礎和商務層。商務層會在編輯器中開啟。

您可以將商務層發行至本機資料夾。如果要將語意層發行至儲存機制，請參閱相關主題。

若變更基礎 SAP HANA 資訊模型中的 SAP HANA 變數或輸入參數，您必須在資訊設計工具中的資料基礎上執行重新整理結構。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[SAP HANA \[第 41 頁\]](#)

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

### 4.4.2.3 資料基礎中的 SAP HANA 變數

當資料基礎依據的 HANA 檢視擁有 HANA 變數，您可以為您的預設查詢定義 SAP HANA 變數在語意層中的順序。

1. 在資料基礎的 [\[變數\]](#) 索引標籤按一下 [\[Hana 變數一般順序\]](#)。
2. 在 [HANA 變數順序] 對話中選取 [\[自訂順序\]](#) 選項，並選取變數、連續變數 (Shift 鍵) 或數個非連續變數 (Ctrl 鍵)。
3. 使用向上/向下箭頭移動選取的變數。

選取 [\[套用預設順序\]](#) 選項，您可以返回由 SAP HANA 檢視決定的順序。

### 4.4.2.4 使用對應的 SAP HANA 變數

您現可在查詢中使用對應的 SAP HANA 變數。變數對應是一個強大且實用的功能，有助於重複使用參數化的 SAP HANA 檢視。SAP HANA 階層式變數 (或巢狀變數) 可在報表或故事中使用。

此功能適用於：

- 以 SAP HANA 關聯式連線為基礎的的 SAP HANA 關聯式 (UNX) 語意層
- 以 SAP HANA HTTP 連線為基礎的的 SAP HANA OLAP (UNX) 語意層
- 原生 SAP HANA 檢視和 SAP HANA HDI 檢視

設定變數對應後，語意層會根據變數對應提供的資訊來執行 SAP HANA 變數值清單。查詢時，您應根據商業案例提供變數值。

當您發行的 SAP HANA 計算檢視包含屬性、計量和 SAP HANA 變數，且其中一個變數有對應的輸入參數時，工具現在會根據變數對應中提供的資訊執行 SAP HANA 變數值清單。

#### ① 註記

SAP HANA UNV 語意層或 SAP HANA 多來源語意層不支援 SAP HANA 變數對應。

## 4.4.3 SAP Datasphere

使用 SAP Datasphere 資料來源時，根據連線的類型而定，您具有下列存取資料的可能性。

### Datasphere 原生檢視的直接存取

SAP BusinessObjects 查詢和報表應用程式可使用直接存取來存取單一 Datasphere 原生檢視 (例如分析資料集、分析模型和耗用模型的層面) 中的資料。您不需要建立語意層。將 OLAP 連線定義為使用 [\[SAP BICS\]](#) 用戶端中介軟體驅動程式的 SAP Datasphere。定義連線時，請選取選項來指定連線的多維資料集並選取 Datasphere 原生檢視。

### Datasphere 原生檢視上的多維度商務層

您可使用 [\[SAP BICS\]](#) 用戶端在 Datasphere 原生檢視 (例如分析資料集、分析模型和耗用模型的層面) 上直接建立商務層，並將商務層發行為 Web Intelligence 可用的 OLAP 語意層。相較於使用 Datasphere 原生檢視的直接存取，根據 Datasphere 原生檢視建立 OLAP 語意層更為有利，因為您可組織和自訂商務層中的查詢維度、計量和階層。

當您使用資訊設計工具在 Datasphere 原生檢視上撰寫保存的 BICS OLAP 語意層時，在 Datasphere 原生檢視上建立語意層的規則和工作流程與針對 BEx 查詢所撰寫 BICS 語意層進行的規則和工作流程相同。您必須選取多維資料集以建立語意層。

### SAP Datasphere 上的關聯式語意層

若要在 SAP Datasphere 上建立關聯式語意層，您必須在與 SAP Datasphere 的安全關聯式連線上建立資料基礎。從此資料基礎，您僅可存取公開在 Datasphere 空間中取用的 Datasphere 檢視。然後在此資料基礎上建立商務層。如需有關如何建立語意層的詳細步驟，請參閱相關主題。

## 4.4.4 SAP ERP

若要在 SAP ERP 上建立語意層，您必須先在關聯式 ERP 連線上建立資料基礎。然後在此資料基礎上建立商務層。如需有關建立語意層的詳細步驟，請參閱相關主題。

在建立與 SAP ERP 資料來源的關聯式連線時，資料來源中的 InfoSets、SAP 查詢和 ABAP 函式，會以表格的方式公開在連線中。如需有關 ERP 資料來源在連線中對應方式的詳細資訊，請參閱《資料存取指引》。

資料基礎可以是支援本機連線的單一來源。單一來源資料基礎會支援表格之間的聯結，其包含下列限制：

- 您在 ERP 資料來源中只能根據資料庫索引鍵偵測聯結。您必須先偵測資料基礎中的資料庫索引鍵。
- 您無法手動插入連結、插入計算的資料行或插入資料行篩選器。

如需計算資料行、篩選器和手動聯結的支援，請在安全連線上建立已啟用多來源的資料基礎。



當您將資料表插入資料基礎時，InfoSet、SAP 查詢或 ABAP 函式會在資料基礎中另存為資料表屬性。

當您插入 ABAP 函式資料表時，系統會建立一個資料基礎以對應主要函式。表格包含函式輸入參數的輸入資料行。您可以強制或選擇是否要輸入這些參數。若要指派值給強制參數，則必須編輯輸入資料行。若要執行這項作業，請參閱相關主題。

建立商務層時，物件名稱會自動從資料基礎的資料行描述中產生，而非從資料行名稱產生。為供參考，資料行名稱已儲存為商務層物件的描述。

#### ⚠ 限制

包含彙總函式的計量無法用作 [查詢面板] 中的篩選器。此限制是由於產生的 SQL 運算式包含 SAP ERP 連線不支援的 HAVING 子句所造成。如果您新增包含彙總函式的計量作為篩選器，則在重新整理查詢時會發生錯誤。

## 相關資訊

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[編輯輸入資料行 \[第 147 頁\]](#)

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[多重來源啟用的資料基礎 \[第 113 頁\]](#)

## 4.4.5 Microsoft Analysis Services (MSAS)

在 MSAS 資料來源上建立商務層時，會自動產生商務層物件。

您可以使用商務層編輯器 [\[動作\]](#) 功能表中的 [重新整理結構](#) 命令重新整理商務層，將變更反映在基礎的多維資料集中。

下表說明 MSAS 多維資料集的特定物件在商務層中如何對應的詳細資訊。

MSAS 物件	商務層對應
視圖	<p>當您建立商務層時，在「新商務層」精靈的 <a href="#">選取 OLAP 連線</a> 頁面中，MSAS 資料來源的基底多維資料集會先列於連線多維資料集清單中。資料來源中額外的多維資料集和視圖會對應為多維資料集並依照字母順序列出。</p> <p>您在連線多維資料集清單中選取的多維資料集會變成商務層中物件的基礎。</p>
維度	為多維資料集中的每一維度，在商務層建立分析維度。
顯示資料夾	在分析維度中建立資料夾以在顯示資料夾中包含階層。



階層

針對以值為基礎的 (父系-子系) 階層，程式會在分析維度中建立以值為基礎的階層。屬性則會建立於階層的 [\[屬性\]](#) 資料夾中。

### ① 註記

支援不對稱的階層。

針對以層級為基礎的階層，程式會在分析維度中建立商務層維度。階層會建立於商務層維度中，而層級與其屬性 (如層級屬性) 則會位於 [\[層級\]](#) 資料夾。

屬性階層	多維資料集中的屬性階層會在分析維度中建立為以層級為基礎的階層。
命名集合	命名集合建立在 <a href="#">[命名集]</a> 資料夾的相關分析維度中。
計量群組	建立資料夾以在計量群組和子群組中包含計量。
計量	計量與計算的計量會在適當的計量群組資料夾中建立為計量。針對格式化的值建立計量屬性。
計算的計量	

KPI

KPI 不會公開在連線中繼資料中，不過您可以使用 MDX 函式 `KPIValue` 和 `KPIGoal` 在商務層中建立計量，使查詢可使用 KPI 值。

例如，如果多維資料集包含名為「營業利潤」的 KPI，您可以使用下列 MDX 運算式在商務層中建立計量。在此範例中，計量會建立在群組資料夾\子資料夾

**Performance\Profit** 中。多維資料集中的 KPI 名稱在 MDX 函式中會以雙引號括住。

計量名稱	MDX 運算式
<b>Actual Profit</b>	<code>KPIValue("Operating Profit")</code>
<b>Profit Target</b>	<code>KPIGoal("Operating Profit")</code>
<b>Profit Variance</b>	<code>(@Select(Performance\Profit\Actual Profit) - @Select(Performance\Profit\Profit Target)) / abs(@Select(Performance\Profit\Profit Target))</code>
<b>Profit Pct Achieved</b>	<code>IIF(ISEMPTY(@Select(Performance\Profit\Profit Target)), null, @Select(Performance\Profit\Profit Variance) +1)</code>

視覺化總計

您可以在適用於商務層物件的 MDX 運算式中使用 MSAS 特定函式 `VisualTotals`。

## 相關資訊

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[OLAP 資料來源屬性 \[第 201 頁\]](#)  
[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)  
[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)  
[重新整理 OLAP 商務層 \[第 232 頁\]](#)

## 4.4.6 Essbase

在 Essbase 資料來源上建立商務層時，會自動產生商務層物件。

您可以使用商務層編輯器 [\[動作\]](#) 功能表中的 [重新整理結構](#) 命令重新整理商務層，將變更反映在基礎的多維資料集中。

### ⚠ 限制

在將 MDX 物件插入 Essbase 商務層 (如命名集、計算成員或計量) 時，請確定物件名稱與多維資料集中的資料不同。例如，如果「地區」是多維資料集中階層層級的名稱，則無法命名新 MDX 物件「地區」。如果為新物件指定與多維資料集中資料相同的名稱，則該物件在查詢中無法使用。

下表說明 Essbase 多維資料集的特定物件在商務層中如何對應的詳細資訊。

Essbase 物件	商務層對應
維度	為多維資料集中的每一維度，在商務層建立分析維度。
帳戶維度	在「新商務層」精靈中，選取在商務層中要用來建立計量的維度。依預設，此維度標幟為帳戶維度。為維度的每一物件，在商務層中建立計量。Essbase 大綱中的計量組織會保留在商務層中。
<div>→ 提示</div> <p>就特定應用程式而言，您可能想要為計量指定非帳戶類型維度的維度。這種情況下，計量會在商務層中建立為分析維度，並可使用階層的分析功能，例如成員選擇。</p>	
階層	為多維資料集中的每一階層，在分析維度中建立階層。所有產生的階層皆以值為根據。
<div>📌 註記</div> <p>在查詢面板中開啟商務層時，就會自動決定階層層級，並且可在查詢中選取。此外，您也可以將層級插入到商務層。</p>	
使用者定義屬性 (UDA)	將 UDA 建成立成定義於相關階層的命名集，並且出現在分析維度中。
屬性	在階層的屬性資料夾中建立屬性。
屬性階層	如果屬性設計成多維資料集中的階層，則也會在分析維度中建立屬性階層。
動態時間數列 (DTS)	雖然 DTS 不會在商務層中自動產生，但是可在物件定義中使用 MDX 函式，例如 HTD 和 QTD (記錄至今、最近一季)。

Essbase 物件	商務層對應
替代變數	<p>替代變數不會在商務層中公開，但是您可在 MDX 運算式中呼叫替代變數。替代變數名稱的前置字元必須為字元 &amp;。</p> <p>例如，若多維資料集中包含名為 <b>CurrentMonth</b> 的變數，則您可使用命名集定義中的變數：</p> <pre>WITH SET [目前月份] AS ' {[時間].[&amp;目前月份] }'</pre> <p>在計算成員定義中使用替代變數的範例：</p> <pre>WITH MEMBER [計量].[目前月份數量] AS '([計量].[銷售量].[時間].[&amp;目前月份])'</pre>

## 相關資訊

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[重新整理 OLAP 商務層 \[第 232 頁\]](#)

## 4.4.7 SAS

若要在 SAS 上建立語意層，必須在安全的連線上建立已啟用多來源的資料基礎。然後在此資料基礎上建立商務層。如需有關建立語意層的詳細步驟，請參閱相關主題。

SAS 連線是由資料聯邦服務管理。如需有關最佳化 SAS 資料來源查詢的資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》。

## 相關資訊

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

## 4.5 使用新增語意層精靈

您可以使用 [\[新增語意層\]](#) 精靈來建立所需的資源以便發行本機語意層：單一來源關聯式語意層或 OLAP 語意層。

您也可以選取現有資源。在程序的每個步驟中，您可以選擇建立資源或選取現有資源。

如需有關精靈每個步驟的詳細資訊，請按一下 [\[說明\]](#) 圖示。

若要啟動精靈，請從資訊設計工具主功能表中依序選取 ► [\[檔案\]](#) ► [\[新增語意層\]](#) ►。

完成精靈後，即可將語意層發行至本機資料夾或儲存機制。

## 相關資訊

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

### 4.5.1 在「新增語意層精靈」中選取或建立專案

若您要從新為語意層建立所有資源，請建立專案。使用所有資源建立的語意層必須位於相同的本機專案中。

若您要讓語意層依據現有的資源，請選擇包含這些資源的專案。

## 相關資訊

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

### 4.5.2 在「新增語意層精靈」中選取資料來源類型

語意層是依據關聯式或 OLAP 資料來源。

- 關聯式語意層是根據資料基礎，其資料基礎從一或多個關聯式資料庫來定義相關表格和聯結。商務層中的物件會經由 SQL 運算式對應至資料庫結構。在下一個步驟中，您將根據資料基礎來選取或建立關聯式連線。
- OLAP 語意層是根據 OLAP 多維資料集的連線。商務層中的物件會經由 MDX 運算式直接對應至多維資料集。在下一個步驟中，您將根據商務層來選取或建立 OLAP 連線。

#### ① 註記

HANA OLAP 連線：

- 新增語意層建立精靈可讓您選擇 OLAP 連線及建立 HANA OLAP 語意層。您僅可在具有關聯的多維資料集時執行此工作。沒有多維資料集時，Web Intelligence 無法使用此連線，資訊設計工具無法使用此連線建立 UNX 語意層。
- 在 Web Intelligence 使用 HANA OLAP 連線時，Web Intelligence 會建立暫時性 (暫存) 語意層。除了用於偵錯的偵錯模式之外，此語意層無法在資訊設計工具中撰寫。

### 4.5.3 在「新增語意層精靈」中選取或建立關聯式連線

此精靈只能讓您建立本機連線。若您要將安全連線作為資料基礎的依據，請執行下列其中一個步驟：

- 選取現有的安全連線。
- 取消精靈並使用「新增關聯式連線」精靈來建立安全連線。

- 繼續使用精靈並建立本機連線。您可以發佈連線並於稍後將商務層重新發佈至儲存機制。

## 相關資訊

[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[本機連線 \[第 75 頁\]](#)

### 4.5.4 在「新增語意層精靈」中選取或建立 OLAP 連線

此精靈只能讓您建立本機連線。若您要將安全連線作為語意層的依據，請執行下列其中一個步驟：

- 選取現有的安全連線。
- 取消精靈並使用「新增 OLAP 連線」精靈來建立安全連線。
- 繼續使用精靈並建立本機連線。您可以發佈連線並於稍後將商務層重新發佈至儲存機制。

## 相關資訊

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[本機連線 \[第 75 頁\]](#)

### 4.5.5 在「新增語意層精靈」中選取或建立資料基礎

此精靈只能讓您建立單一來源資料基礎。若您要在安全連線上建立已啟用多來源資料基礎，請執行下列其中一個作業：

- 選取現有的已啟用多來源資料基礎。在上一個步驟中，您必須選取其中一個資料基礎所參考的安全連線。
- 取消精靈並使用「新增資料基礎」精靈來建立已啟用多來源的資料基礎。

如需有關單一來源資料基礎和已啟用多來源資料基礎的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[單一來源資料基礎 \[第 112 頁\]](#)

[多重來源啟用的資料基礎 \[第 113 頁\]](#)

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

## 4.6 建立語意層

- 若您正在下列其中一個資料來源上建立語意層，請參考其他可用資訊：

- [SAP BW \[第 36 頁\]](#)
- [SAP HANA \[第 41 頁\]](#)
- [SAP ERP \[第 47 頁\]](#)
- [Microsoft Analysis Services \(MSAS\) \[第 48 頁\]](#)
- [Essbase \[第 50 頁\]](#)
- [SAS \[第 51 頁\]](#)
- [多語系語意層 \[第 363 頁\]](#)

### ❗ 註記

若為 OLAP 語意層，則無需建立資料基礎。商務層會直接由您在來源多維資料集中選取的物件建置。

下列程序會說明從新建立所有語意層類型的方法。您可以在相關主題中找到程序中每個步驟的詳細資訊連結。

### ❗ 註記

請勿在語意層名稱中使用下列字元：\ / : \* ? " < > | 。

1. 建立本機專案。在 [本機專案] 檢視中，依序選取 ► [\[檔案\]](#) ► [\[新增\]](#) ► [\[專案\]](#) 。
2. 定義連線。連線可以是本機連線或安全連線：
  - 如果您想要建立已啟用多來源的語意層，或是如果您想不需要先在本機發佈後才發佈儲存機制中的語意層，請建立安全連線。進行安全連線時，您必須在本機專案中建立連線捷徑，以便在儲存機制中參考安全連線。若您要在本機檔案系統上發佈語意層，請使用本機連線。隨後，您可以將商務層發佈至儲存機制。

於發生下列情況時使用本機連線：

選項	命令
建立本機關聯式連線	在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案資料夾，並依序選取 ► <a href="#">[新增]</a> ► <a href="#">[關聯式連線]</a> 。
建立本機 OLAP 連線	在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案資料夾，並依序選取 ► <a href="#">[新增]</a> ► <a href="#">[OLAP 連線]</a> 。
建立安全關聯式連線	<p>在 [儲存機制資源] 檢視中，啟動儲存機制工作階段。以滑鼠右鍵按一下 [連線] 資料夾或子資料夾，並選取 <a href="#">[插入關聯式連線]</a> 。</p> <p>若要建立連線捷徑，請選取儲存機制 [連線] 資料夾中的連線，並選取 <a href="#">[建立關聯式連線捷徑]</a> 。</p>
建立安全 OLAP 連線	在 [儲存機制資源] 檢視中，啟動儲存機制工作階段。以滑鼠右鍵按一下 [連線] 資料夾或子資料夾，並選取 <a href="#">[插入 OLAP 連線]</a> 。

選項	命令
	若要建立連線捷徑，請選取儲存機制 [連線] 資料夾中的連線，並選取 <a href="#">[建立 OLAP 連線捷徑]</a> 。

3. 建立資料基礎 (僅限關聯式資料來源)。在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案資料夾，並依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[資料基礎\]](#) 。

- 針對單一來源語意層，選取單一連線以識別資料庫來源。
- 若要建立具有多個關聯式連線的資料基礎，請建立已啟用多來源資料基礎。

資料基礎會在編輯器中開啟。若要建置資料基礎的結構，請參閱相關主題。

4. 建立商務層。在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案資料夾，並依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[商務層\]](#) 。

- 若為關聯式商務層時，請選取資料基礎作為商務層的基礎。您可以選擇針對所有資料基礎結構自動產生商務層的物件，或選取要對應為物件的資料行。

#### ① 註記

若要在多個資料來源 (僅限關聯式資料來源) 上建立語意層，則商務層必須根據已啟用多來源的資料基礎。

- 若為 OLAP 商務層時，請選取 OLAP 多維資料集的連線。系統便會為多維資料集中的所有結構自動建立物件。

商務層會在編輯器中開啟。若要建置商務層，請參閱相關主題。

5. 在商務層中，您可以建立和執行查詢以驗證和測試語意層。

6. 發佈商務層：

- 以本機連線為主的商務層必須發佈至本機檔案系統中的資料夾。隨後，您可以將產生的本機語意層發佈至儲存機制。請參閱有關將本機語意層發行至儲存機制的相關主題。
- 以一個或多個安全連線為主的商務層必須發佈至儲存安全連線之中央管理系統上的儲存機制。

選項	命令
在本機發佈語意層	在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下商務層，並依序選取 ► <a href="#">[發行]</a> ► <a href="#">[至本機資料夾]</a> 。
將語意層發行至儲存機制	在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下商務層，並依序選取 ► <a href="#">[發行]</a> ► <a href="#">[至儲存機制]</a> 。

7. 定義語意層安全性。若要開啟 [安全性編輯器]，請在資訊設計工具主功能表中依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[安全性編輯器\]](#) 。

在發佈語意層的儲存機制中開啟工作階段。  
使用安全性編輯器在發佈的語意層上定義安全性設定檔。您還可以使用「安全性編輯器」指派設定檔給使用者和群組。

## 相關資訊

[使用介面 \[第 17 頁\]](#)

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[資訊設計工具使用者的 CMC 權限 \[第 319 頁\]](#)  
[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)  
[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)  
[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)  
[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)  
[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)  
[建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]](#)  
[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)  
[商務層中的查詢 \[第 221 頁\]](#)  
[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)  
[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)  
[使用安全性設定檔保護語意層 \[第 299 頁\]](#)



## 5 管理您的專案與資源

此章節說明如何使用和共用本機專案與資源，以及使用儲存機制資源的方法。

### 相關資訊

[使用專案 \[第 57 頁\]](#)

[使用儲存機制資源 \[第 69 頁\]](#)

### 5.1 使用專案

您可以在本機檔案系統的本機專案中建立和編輯所有資源 (安全連線和安全性設定檔除外)。若要建立或使用資訊設計工具中的資源，您可在 [\[本機專案\]](#) 檢視中使用本機專案資料夾。本機資源可共用或發行至儲存機制，並在儲存機制中共用。

#### 5.1.1 使用本機專案與資源

在資訊設計工具中建立資源的第一步是在 [\[本機專案\]](#) 檢視中建立本機專案。您可以在本機專案中建立和編輯所有資源 (安全連線和安全性設定檔除外)。

本機專案中的資源和資料夾會在本機檔案系統中儲存為實體檔案和資料夾。[\[本機專案\]](#) 檢視可讓您導覽本機專案並開啟資訊設計工具中的資源。

一旦您建立本機專案，您可透過多種方式以資源填入本機專案：

- 使用 [\[新增\]](#) 功能表中的精靈來建立語言層資源。
- 轉換使用語意層設計工具建立或從舊版遷移的 .unv 語意層。
- 擷取已發佈的語意層。
- 建立資料夾以組織專案中的資源。
- 輸入檔案名稱和副檔名以建立檔案資源。

您可以透過按兩下本機專案中的資源名稱，使用資訊設計工具編輯資源。若要從最近開啟的資源清單中開啟資源，請依序選取 [▶ \[檔案\]](#) [▶ \[最近的資源\]](#) [▶](#)。

您可以滑鼠右鍵按一下資源名稱並選取 [\[屬性\]](#)，以取得所建立資源的資訊。顯示的屬性包括本機檔案系統中的資源路徑，以及上次修改資源的日期。

您也可以從 [\[本機專案\]](#) 檢視中對資源執行下列工作：

- 建立共用專案，以便您可以和其他設計師共用資源。
- 檢查資料基礎和商務層的完整性。
- 編輯和測試本機連線。
- 變更及測試連線捷徑所參考的連線。
- 將商務層作為語意層發行至本機檔案系統或儲存機制。
- 將連線發行至儲存機制。
- 顯示相依資源。
- 將資源儲存為報表。

當您複製資源時，最好複製整個資料夾，如此便可保留資源間的所有參考。這是由於參考資源的路徑為相對路徑而非絕對路徑。資訊設計工具會假設所有相互參考的資源皆位於相同的資料夾內，如果您將單一資源複製到資料夾的外部，但未複製其所參考的資源，則將會中斷參考。

您可以從 [本機專案] 檢視中刪除專案。專案檔案會保留在本機檔案系統中，直到您明確刪除為止。開啟專案，以使其在 [本機專案] 檢視中重新可用。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[刪除本機專案 \[第 60 頁\]](#)

[開啟本機專案 \[第 59 頁\]](#)

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[在本機檔案系統中尋找語意層資源 \[第 59 頁\]](#)

[轉換 .unv 語意層的好處 \[第 23 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

[使用共用專案 \[第 61 頁\]](#)


[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[發行資源 \[第 274 頁\]](#)

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)

[將資源儲存為 PDF、HTML 或文字檔案 \[第 69 頁\]](#)

### 5.1.1.1 建立本機專案

1. 從資訊設計工具主功能表選取 **[檔案] > [新增] > [專案]**。
2. 為專案指定唯一名稱。
3. 在 **[專案位置]** 中，將顯示所有專案 (工作區) 預設根目錄的檔案路徑。若要選取不同的本機資料夾以包含專案，  
請按一下瀏覽按鈕 。
4. 按一下 **[完成]**。

專案便會在本地檔案系統中建立並在 [本機專案] 檢視中顯示。

## 相關資訊

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

### 5.1.1.2 何謂資源名稱？

資源名稱可識別本機專案中的連線、資料基礎和商務層。您可在建立資源時為資源指定名稱。該名稱在本機專案中必須是唯一的。

#### ① 註記

如果不同專案資源使用相同的名稱，則將資源發行到相同的儲存機制時，可能會因名稱重複而導致命名衝突。

您可以選擇性輸入資源的描述。

## 相關資訊

[入門 \[第 12 頁\]](#)

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)

### 5.1.1.3 在本機檔案系統中尋找語意層資源

1. 在「本機專案檢視」中開啟包含語意層資源的專案。
2. 以滑鼠右鍵按一下資源 (例如資料基礎、連線或商務層)，並選取 [\[屬性\]](#)。  
顯示的屬性包括本機檔案系統中的資源路徑，以及上次修改資源的日期。

## 相關資訊

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

### 5.1.1.4 開啟本機專案

儲存在檔案系統的資訊設計工具專案可在 [本機專案] 檢視中開啟。

1. 從資訊設計工具主要功能表中，依序選取 ► [\[檔案\]](#) ► [\[開啟專案\]](#) 。
2. 選取 [\[Select root directory\]](#) 選項，然後按一下 [\[瀏覽\]](#)。  
隨即顯示 [瀏覽資料夾](#) 對話方塊，且已選取所有專案 (工作區) 的預設根目錄。

3. 按一下 **[確定]** 以選取預設目錄，或瀏覽至包含您要開啟之專案的資料夾。  
在 **[本機專案]** 檢視中未開啟的所有專案都會在 **[專案]** 中列出，且依預設都會選取。
4. 清除不希望開啟的任何專案的核取方塊，然後按一下 **[完成]**。

## 相關資訊

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

### 5.1.1.5 刪除本機專案

1. 請以滑鼠右鍵按一下 **[本機專案]** 檢視中的專案，並選取 **[刪除]**。
2. 如果您要永久刪除 **[本機專案]** 檢視和本機檔案系統中的專案，請在 **確認刪除專案** 對話方塊中選取 **[刪除磁碟上的專案內容]** 選項。

#### ① 註記

如果選取此選項，則為永久刪除且無法復原。


3. 按一下 **[是]** 以確認刪除。


如果您未永久刪除專案內容，則可開啟專案，以使其在 **[本機專案]** 檢視中重新可用。

## 相關資訊

[開啟本機專案 \[第 59 頁\]](#)

### 5.1.1.6 在 **[本機專案]** 檢視中搜尋及篩選資源

1. 若要篩選在 **[本機專案]** 檢視中顯示的資源類型，請在檢視圖示工具列中按一下 **[篩選]** 圖示 ()。選取要包含或排除的類型。  
**[本機專案]** 檢視只顯示已選取的資源類型。

2. 若要搜尋清單，請按一下 **[顯示/隱藏搜尋列]** 圖示 ()。
3. 在搜尋文字方塊中，輸入文字並按 **Enter** 鍵開始搜尋。  
第一個包含搜尋文字的資源名稱會在檢視中反白顯示。搜尋文字方塊會顯示包含搜尋文字的資源名稱總數。

#### ① 註記

搜尋不會反白顯示篩選器中未選取的資源類型。

- 若要反白顯示下一個找到的資源，請再按下 **Enter** 鍵。使用 **Enter** 鍵瀏覽所有符合搜尋文字的資源名稱。

## 5.1.2 工作區毀損後復原本機專案中的語意層資源

資訊設計工具意外結束時，本機工作區可能會毀損，而且您無法重新啟動資訊設計工具。請使用此程序重新建立工作區，並復原您的本機專案。

- 在本機檔案系統上，導覽至資料夾 `%USERPROFILE%\businessobjects\bimodeler_14\`。例如：

`C:\Documents and Settings\Administrator\businessobjects\bimodeler_14\`

- 將工作區資料夾重新命名為 `workspace.bak`。
- 啟動資訊設計工具。

系統會自動建立新的工作區資料夾。

有時候您可以從備份工作區重新開啟專案檔案來復原專案檔案 (請參閱步驟 4)，或是手動復原專案 (請參閱步驟 5)。

- 使用 **[開啟專案]** 命令來復原專案：
  - 從主功能表中依序選取 **檔案** > **[開啟專案]**。
  - 在 **匯入現有專案** 對話方塊中，選取根目錄並瀏覽至步驟 2 中建立的 `workspace.bak` 資料夾路徑。
  - 選取要復原的專案。
  - 選取 **[Copy projects into workspace]** 選項，然後按一下 **[完成]**。
- 手動復原專案：
  - 開啟系統檔案和資料夾管理員 (例如 Windows Explorer)，然後導覽至步驟 2 建立的 `workspace.bak` 資料夾路徑。
  - 從 `workspace.bak` 資料夾複製專案資料夾，並貼入步驟 3 建立的新工作區資料夾。

## 5.1.3 使用共用專案

共用專案是儲存機制中的專案，其資源可供其他設計人員使用。您可以在儲存機制中從「本機專案」檢視中的現有本機專案建立共用專案。

若要開始使用共用資源，您可以在「專案同步化」檢視中使用下列任務：

- 同步化專案，以複製本機專案與共用專案中的資源。
- 鎖定和取消鎖定共用專案中的資源，以在您在資源時通知其他設計人員。
- 同步化其他設計人員建立的共用專案。此作業會建立與共用專案相關聯的本機專案，以便您可以開始使用共用資源。

## 相關資訊

[從本機專案建立共用專案 \[第 62 頁\]](#)

[使用共用專案 \[第 62 頁\]](#)

[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

[鎖定資源 \[第 67 頁\]](#)

[解除鎖定資源 \[第 68 頁\]](#)

[將變更合併至共用資源 \[第 69 頁\]](#)

### 5.1.3.1 從本機專案建立共用專案

系統將自動為共用專案指定與本機專案相同的名稱。此名稱的專案無法存在於儲存機制中。如果需要重新命名現有的共用專案，請在 [專案同步化] 檢視中使用重新命名命令。若要執行這項作業，請參閱相關主題。

1. 在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下要共用的專案，並選取 [\[新增共用專案\]](#)。
2. 在 [開啟工作階段](#) 對話方塊中，選取要開啟的儲存機制系統工作階段，並輸入您的系統驗證。  
「專案同步化」檢視便會開啟，顯示名稱與本機專案相同的共用專案。此時，共用專案是空的。
3. 在「專案同步化」檢視中，同步化要儲存在共用專案中的資源。

## 相關資訊

[重新命名共用專案 \[第 63 頁\]](#)

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

### 5.1.3.2 使用共用專案

使用此程序以使用現有共用專案中的資源。

1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 鎖定所選共用專案中您要使用的資源。

鎖定可做為設計者之間的通訊工具。當其他設計者開啟「專案同步化」檢視時，鎖定會通知其您將進行變更。另外，當您鎖定共用專案中的這些資源時，鎖定會阻止其他設計者更新這些資源。不過，如有必要，任何設計者皆可解除鎖定資源。

4. 同步化專案，以伺服器上儲存的最新變更更新本機專案中的資源。

如果您沒有專案的本機版本，則可在 [本機專案] 檢視中建立一個本機版本。

您可能希望先檢閱在伺服器上所做的變更後，再在本機專案中進行更新。如需詳細資訊，請參閱合併共用資源中變更的相關主題。

5. 在變更後，可在「專案同步化」檢視中同步化專案，以便在伺服器上儲存變更。
6. 解除鎖定資源。

## 相關資訊

[開啟專案同步化檢視 \[第 66 頁\]](#)

[鎖定資源 \[第 67 頁\]](#)


[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

[將變更合併至共用資源 \[第 69 頁\]](#)

[解除鎖定資源 \[第 68 頁\]](#)

### 5.1.3.3 重新命名共用專案

使用此程序來重新命名儲存機制中存在的共用專案。


1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 按一下 [\[重新命名共用專案\]](#) 圖示 。
4. 輸入在儲存機制中唯一的新名稱。
5. 若要在 [\[本機專案\]](#) 檢視中以新名稱建立本機專案，請同步化專案。  
原始名稱的本機專案將不再與新名稱的共用專案相關聯。這些本機專案中的資源無法再與新命名的共用專案同步化。

## 相關資訊

[開啟專案同步化檢視 \[第 66 頁\]](#)

[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

### 5.1.3.4 刪除共用專案

1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 按一下 [\[刪除共用專案\]](#) 圖示 。

#### ❗ 註記

刪除的共用專案無法復原。

共用專案會從儲存機制中刪除。本機專案中與刪除的共用專案相關聯的資源不受影響，不過，本機專案的同步狀態會遺失。

## 5.1.4 什麼是專案同步化？

同步專案始於比較 [本機專案] 檢視中的專案資源與儲存機制伺服器中相關聯的共用專案。同步化會偵測新增的資源、刪除的資源以及資源之間的差異。依據偵測到的差異，您可以更新本機和共用資源。

使用專案同步化檢視同步專案。檢視在兩個窗格中顯示同步化資訊：

- [\[共用專案\]](#) 此窗格列出伺服器中共用專案的資源。如果鎖定，資源旁會顯示鎖定圖示。這亦提供伺服器資源的其他資訊：上次修改資源的使用者和日期，以及鎖定資源的使用者和日期。
- [同步化狀態 \(本機專案相較於共用專案\)](#) 此窗格會列出各資源的狀態。此狀態由本機資源與共用專案相比較所決定。

下表列出不同的同步化狀態及各種狀態的意義。

狀態	描述
本機新增	已在本機專案但未在共用專案中新增資源。
本機變更	自上次同步化後，已在本機專案但未在共用專案中變更資源。
本機刪除	資源已在本機專案中刪除，但仍存在於共用專案中。
已在伺服器上新增	資源不在本機專案中，但存在於共用專案中。
已在伺服器上變更	自上次同步化後，已在共用專案但未在本機專案中變更資源。
已在伺服器上刪除	資源存在於本機專案中，但已在共用專案中刪除。
衝突	下列任何情況都會造成衝突狀態： <ul style="list-style-type: none"><li>• 自上次同步化後，已在本機專案和共用專案中變更資源，但變更不同。</li><li>• 自上次同步化後，已在本機專案和共用專案中新增同名資源。</li><li>• 資源已在本機專案中變更，但從共用專案中刪除。</li><li>• 資源已在共用專案中變更，但從本機專案中刪除。</li></ul>
同步化	資源皆相同。

三個命令可讓您同步化資源。當您選取要同步化的資源時，您可以選取個別資源或資料夾。下表摘要說明可能的同步化動作。



圖示	命令	同步化動作
	從伺服器取得變更	<p>針對所選資源：</p> <p>如果狀態為 <a href="#">[已在伺服器上新增]</a>，則資源會新增至本機專案中。</p> <p>如果狀態為 <a href="#">[已在伺服器上變更]</a>，則資源會在本機專案中更新。</p> <p>如果狀態為 <a href="#">[已在伺服器上刪除]</a>，則資源會從本機專案中刪除。</p> <p>如果狀態為 <a href="#">[衝突]</a>，則伺服器上的資源 (已變更、新增或刪除) 會複製到本機專案中，不論本機專案中所做的變更如何。</p> <p>對於所有其他狀態，均不會採取動作。</p> <div> <p>① 註記</p> <p>您可能希望先檢閱在伺服器上所做的變更後，再在本機專案中進行更新。如需詳細資訊，請參閱合併共用資源中變更的相關主題。</p> </div>
	在伺服器上儲存變更	<p>針對所選資源：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果狀態為 <a href="#">[已本機新增]</a>，則資源會新增至伺服器上的共用專案中。</li> <li>如果狀態為 <a href="#">[已本機變更]</a>，則資源會在伺服器上的共用專案中更新。</li> <li>如果狀態為 <a href="#">[已本機刪除]</a>，則資源會從伺服器上的共用專案中刪除。</li> <li>如果狀態為 <a href="#">[衝突]</a>，則本機專案中的資源 (已變更、新增或刪除) 會複製到共用專案中，不論共用專案中所做的變更如何。</li> </ul> <div> <p>① 註記</p> <p>如果資源由其他使用者鎖定，則會顯示一則錯誤訊息，且不會在伺服器上進行變更和刪除。</p> </div> <p>對於所有其他狀態，均不會採取動作。</p>
	回復變更	<p>針對所選資源，不論狀態如何，本機專案會以伺服器上的共用專案進行更新。</p> <div> <p>① 註記</p> <p><a href="#">[回復變更]</a> 會以與 <a href="#">[從伺服器取得變更]</a> 相同的方式更新本機專案，除非如果資源已在本機專案中建立且尚未儲存在伺服器上，則 <a href="#">[回復變更]</a> 會刪除新的本機資源，但 <a href="#">[從伺服器取得變更]</a> 會保留新的本機資源。</p> </div>
<a href="#">[同步化狀態 (本機專案相較於共用專案)]</a> 中的資源清單 此窗格可使用窗格工具列中的圖示，根據狀態進行篩選：		
	顯示所有資源。此圖示會清除篩選器並列出所有資源，不論其狀態如何。	
	顯示/隱藏 <a href="#">[同步化]</a> 狀態的資源。	



顯示/隱藏本機專案中相對於伺服器已變更的資源。



顯示/隱藏 [\[衝突\]](#) 狀態的資源。



顯示/隱藏伺服器中相對於本機專案已變更的資源。

## 相關資訊

[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

[鎖定資源 \[第 67 頁\]](#)

[解除鎖定資源 \[第 68 頁\]](#)

[將變更合併至共用資源 \[第 69 頁\]](#)

### 5.1.4.1 開啟專案同步化檢視

1. 若要開啟專案同步化檢視，請從主功能表中依序選取 [\[視窗\]](#) > [\[專案同步化\]](#)

2. 按一下專案同步化檢視中的 [\[變更工作階段\]](#)  圖示，以在儲存共用專案的儲存系統上開啟工作階段。

輸入驗證資訊後，您可以管理共用專案，並在 [\[共用專案\]](#) 清單中選取要同步化的專案。

## 相關資訊

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[什麼是專案同步化？ \[第 64 頁\]](#)


### 5.1.4.2 同步化專案

若要同步化專案，必須共用該專案。

若要同步化專案，請執行下列工作：

- 以儲存在本機專案中的變更更新本機資源。
- 將您對本機資源所做的變更儲存在共用專案中。
- 將本機資源回復成共用專案中儲存的複本。
- 建立共用專案的本機複本。

1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 若要查詢專案中資源的最新同步化狀態，請在標籤為 [\[同步化狀態 \(本機專案相較於共用專案\)\]](#) 的窗格中展開專

案，然後按一下重新整理圖示 。

如需同步化狀態和可能的動作的詳細資訊，請參閱專案同步化的相關主題。

#### 4. 同步化專案：

- 若要以已在共用專案變更的資源更新本機專案，請在清單中選取資源，然後按一下 [\[從伺服器取得變更\]](#) 圖



示。如果 [本機專案] 檢視中不存在共用專案名稱的專案，則建立本機專案。

#### ① 註記

您可能希望先檢閱在伺服器上所做的變更後，再在本機專案中進行更新。如需詳細資訊，請參閱合併共用資源中變更的相關主題。

- 若要以在本機所做的變更更新共用專案，請在清單中選取資源，然後按一下 [\[在伺服器上儲存變更\]](#) 圖



#### ① 註記

由其他使用者鎖定的資源無法在伺服器上進行更新。不過，如有必要，任何使用者皆可解除鎖定資源。

如果您要以已鎖定的資源更新伺服器，則同步化會更新資源，但不會解除鎖定資源。您必須在伺服器上明確解除鎖定資源。

- 若要以伺服器上儲存的複本回復本機專案中的資源，請選取資源，然後按一下 [\[回復變更\]](#) 圖示 。

## 相關資訊

[什麼是專案同步化？ \[第 64 頁\]](#)

[開啟專案同步化檢視 \[第 66 頁\]](#)

[鎖定資源 \[第 67 頁\]](#)

[解除鎖定資源 \[第 68 頁\]](#)

[將變更合併至共用資源 \[第 69 頁\]](#)

### 5.1.4.3 鎖定資源

若要鎖定資源，資源必須屬於共用專案。

當其他設計者開啟「專案同步化」檢視時，您要通知他們您將使用資源時，鎖定資源。

1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 在 [\[共用專案\]](#) 窗格中，展開專案。
4. 以滑鼠右鍵按一下資源並選取 [\[鎖定\]](#)。

#### ① 註記

鎖定動作不會更新本機專案或共用專案中的資源內容。若要儲存任何變更，請同步化資源。

## 相關資訊

[開啟專案同步化檢視 \[第 66 頁\]](#)

[什麼是專案同步化？ \[第 64 頁\]](#)

### 5.1.4.4 解除鎖定資源

一旦您已更新伺服器上的變更並要通知其他設計者您已完成更新，便會解除鎖定資源。一旦您解除鎖定資源，其他設計者便可鎖定資源和/或以變更更新伺服器版本。

#### ① 註記

如果需要，您可以解除鎖定其他使用者鎖定的資源。

1. 使用儲存共用專案的儲存機制系統上的工作階段開啟「專案同步化」檢視。
2. 從 [\[共用專案\]](#) 清單中選取共用專案。
3. 在 [\[共用專案\]](#) 窗格中，展開專案。
4. 以滑鼠右鍵按一下資源並選取 [\[解除鎖定\]](#)。

#### ① 註記

解除鎖定動作不會以本機專案中作做的任何變更更新伺服器上的資源。若要儲存任何變更，請同步化資源。

## 相關資訊

[開啟專案同步化檢視 \[第 66 頁\]](#)

[什麼是專案同步化？ \[第 64 頁\]](#)

## 5.1.4.5 將變更合併至共用資源

在同步化共用資源時，您可能希望先檢閱變更並決定要套用於本機資源的變更後，再從伺服器取得變更。此程序說明手動合併不同資源之間變更的方法。

例如，您要使用本機專案中名為 **NewDatafoundation** 的資源。此專案在儲存機制中共用。當您同步化專案時，**NewDatafoundation** 的同步化狀態為 **[已在伺服器上變更]** 或 **[衝突]**。


檢閱並手動合併變更：

1. 在本機專案中，以滑鼠右鍵按一下 **NewDatafoundation** 並選取 **[複製]**。
2. 在本機專案中，以滑鼠右鍵再按一下並選取 **[貼上]**。  
**NewDatafoundation** 的複本便會儲存在本機專案中。
3. 在「專案同步化」檢視中，選取 **NewDatafoundation**，然後透過選取 **[從伺服器取得變更]** 進行同步化。
4. 按兩下本機專案中每個資源名稱，即可在 **[資料基礎編輯器]** 中開啟 **NewDatafoundation** 和 **NewDatafoundation 複本**。  
每個複本將會顯示在編輯器的不同索引標籤中。
5. 將伺服器中 **NewDatafoundation** 的變更與 **NewDatafoundation 複本** 中的本機變更進行比較。
6. 在編輯器索引標籤中開啟 **NewDatafoundation**，刪除您不想保留的任何伺服器變更，並新增任何在本機進行且要保留的任何變更。
7. 將變更儲存至編輯器的 **NewDatafoundation** 中。
8. 在「專案同步化」檢視中，重新整理同步化。選取 **NewDatafoundation**，然後選取 **[在伺服器上儲存變更]** 以更新伺服器。

最後，一旦您驗證合併的變更，您便可以從本機專案中刪除 **NewDatafoundation 複本**。

## 5.1.5 將資源儲存為 PDF、HTML 或文字檔案

您可以將本機專案中的任何資源另存為本機檔案中的報表。PDF、HTML 或文字檔案專供文件使用。

1. 請以滑鼠右鍵按一下 **[本機專案]** 檢視中的資源名稱，並選取 **[匯出為]**。
2. 在 **[報表位置]** 方塊中，輸入報表的檔案路徑、檔案名稱和檔案類型。檔案類型可以是 .pdf、.html 或 .txt。  
若要瀏覽本機檔案系統以尋找檔案路徑，請按一下瀏覽按鈕 。
3. 針對較大的資源（資源基礎和商務層），您可以在 **[中繼資料元素]** 方塊中選取要包括在報表中的中繼資料元素。  
您可以選取翻譯 ID 以及翻譯管理工具所使用物件的 ID 以進行匯出。
4. 按一下 **[完成]** 以產生報表。

## 5.2 使用儲存機制資源

儲存機制資源是中央管理系統 (CMS) 的儲存機制中受到安全保護的語意層、集和連線。「儲存機制資源檢視」可讓您導覽儲存機制中的資料夾和資源並與其互動。您可將儲存機制資源擷取至本機專案資料夾並於本機使用資源。

## 5.2.1 管理儲存機制資源

儲存機制資源是中央管理系統 (CMS) 的儲存機制中受到安全保護的語意層和連線。「儲存機制資源」檢視可讓您導覽儲存機制中的資料夾和資源並與其互動。

[Connections] 資料夾包含使用 資訊設計工具 和 語意層設計工具 建立的安全連線。

### ① 註記

[CommonConnections] 子資料夾有時候會出現在 [Connections] 資料夾中。[CommonConnections] 資料夾包含於 SAP BusinessObjects Advanced Analysis 使用的 OLAP 連線，此連線建立於中央管理主控台中。

[語意層] 資料夾包含使用 資訊設計工具 發行的語意層，及使用 語意層設計工具 建立和匯出或從舊版遷移的語意層 (.unv 語意層)。

若要導覽儲存機制，請在儲存儲存機制的 CMS 上開啟工作階段。如需工作階段的詳細資訊，請參閱相關主題。

下列章節摘要說明您可以從「儲存機制資源」檢視中執行工作。

若要複製系統名稱，以滑鼠右鍵按一下系統名稱，然後按一下 [\[複製系統名稱\]](#)。您可以將系統名稱在另一個文件中貼上。

若要複製物件路徑，以滑鼠右鍵按一下該物件，再按一下 [\[複製物件路徑\]](#)。您可以將物件路徑在另一個文件中貼上。

## 資料夾管理

具備適當的權限後，您便可以在 [連線] 和 [語意層] 資料夾中插入、重新命名和刪除子資料夾。

## 安全連線管理

- 編輯現有連線。
- 在儲存機制中插入新的安全關聯式或 OLAP 連線。
- 從現有安全連線在本機專案中建立連線捷徑。
- 從儲存機制中刪除安全連線。

## 語意層管理

您可以在 (使用 資訊設計工具 發行) .unx 語意層上執行下列工作：

- 執行檢查完整性。
- 執行查詢。這個命令會開啟 [查詢面板]。依據工作階段中的使用者名稱套用在安全性設定檔中為語意層定義的安全性設定。
- 擷取語意層。此命令會將商務層和其參考的資源儲存在本機專案中，以便您可以進行編輯。
- 重新命名語意層。此命令只會重新命名語意層而不會重新命名基礎商務層。

- 從儲存機制中刪除語意層。

您可以在 (使用 語意層設計工具 建立或從舊版遷移) .unv 語意層上執行下列工作：

- 轉換語意層。您可以將轉換後的資源儲存在本機專案，或在儲存機制中發行轉換後的 .unx 語意層。
- 從儲存機制中刪除語意層。

## 相關資訊

[管理工作階段 \[第 71 頁\]](#)

[使用連線編輯器 \[第 77 頁\]](#)

[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢 \[第 73 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

[轉換 .unv 語意層的好處 \[第 23 頁\]](#)

## 5.2.2 管理工作階段

工作階段包含存取儲存機制中儲存的資源所需的中央管理伺服器 (CMS) 系統名稱和驗證資訊。您至少必須定義一個工作階段，才能連線至儲存機制。您可以定義其他工作階段，以不同的使用者身份連線至相同的儲存機制。

資訊設計工具 中需要存取安全資源的工作流程會透過 [開啟工作階段](#) 對話方塊進行提示。如果您尚未定義您要存取的儲存機制的工作階段，則可以從 [\[工作階段\]](#) 清單中選取 [\[新的工作階段\]](#)。您也可以使用 [\[插入工作階段\]](#) 命令在「儲存機制資源」檢視中定義工作階段。

定義工作階段後，工作階段便會保留在「儲存機制資源」檢視中，同時也會保留在 [\[工作階段\]](#) 清單中。您下次開啟工作階段時，您只需要輸入密碼。

工作階段開啟後，便會一直開啟直到您結束資訊設計工具為止。若要明確關閉工作階段，您必須從「儲存機制資源」檢視中加以關閉。

只要工作階段位於不同的 CMS 系統中，便可同時開啟多個工作階段。如果您需要以不同的使用者名稱和密碼在已開啟其他工作階段的 CMS 上開啟工作階段，則必須先關閉開啟的工作階段。

如果您不再需要某个工作階段，並想從清單中刪除該工作階段，請在使用「儲存機制資源」檢視中使用 [\[刪除工作階段\]](#) 命令。

## 相關資訊

[資訊設計工具使用者的 CMC 權限 \[第 319 頁\]](#)

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

## 5.2.2.1 開啟工作階段


不同的工作流程需要您開啟工作階段。如果依提示開啟工作階段，預先定義的工作階段清單便可使用。[\[工作階段\]](#) 清單會以下列順序加以組織：

- 按照字母順序開啟工作階段
- 按照字母順序關閉工作階段
- [新的工作階段](#)

在資訊設計工具中已定義的儲存機制上開啟工作階段：

1. 執行下列其中一項作業：
  - 在「儲存機制資源」檢視中，以滑鼠右鍵按一下該儲存機制並選取 [\[開啟工作階段\]](#)。
  - 在 [\[工作階段\]](#) 清單中選取工作階段。
2. 已為您填入 CMS 的驗證資訊。如果工作階段尚未開啟，請輸入您的 [\[密碼\]](#)。
3. 視工作流程而定，按一下 [\[確定\]](#)、[\[下一步\]](#) 或 [\[連線\]](#)。

在資訊設計工具中尚未定義的儲存機制上開啟工作階段：

1. 執行下列其中一項作業：
  - 在「儲存機制資源」檢視中，從 [\[插入\]](#)  功能表中選取 [\[插入工作階段\]](#)。
  - 從 [\[工作階段\]](#) 清單中選取 [\[新的工作階段\]](#)。
2. 在 [\[系統\]](#) 方塊中，輸入儲存機制所在的中央管理系統 (CMS) 名稱。

### ① 註記

當插入儲存機制的工作階段時，若主控該儲存機制的電腦與主控應用程式的用戶端位於不同網域時，您將需要在用戶端的主機檔案中提供主機資訊。在以下位置更新主機檔案：

```
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
```

3. 輸入您的 [\[使用者名稱\]](#) 和 [\[密碼\]](#)。

### ① 註記

若為 [\[驗證\]](#) 類型 [\[Windows AD\]](#)，請在 [\[使用者名稱\]](#) 中指定完整的網域名稱。例如，輸入 [myuser@domain.com](#) 而不是 [myuser@domain](#)。

4. 在 [\[驗證\]](#) 清單中選取要使用的驗證方法。
5. 在 [\[描述\]](#) 欄位中，輸入工作階段的描述。當您將滑鼠停留在工作階段上時，該描述會在快顯窗格中出現。
6. 視工作流程而定，按一下 [\[確定\]](#)、[\[下一步\]](#) 或 [\[連線\]](#)。

在您明確在「儲存機制資源」檢視中關閉工作階段或結束資訊設計工具之前，工作階段會保持開啟。



## 相關資訊

[關閉工作階段 \[第 73 頁\]](#)

### 5.2.2.2 關閉工作階段

在您結束資訊設計工具後，所有開啟的工作階段皆會關閉。明確關閉工作階段：

1. 在「儲存機制資源」檢視中，選取要關閉的工作階段。
2. 以滑鼠右鍵按一下並選取 [\[關閉工作階段\]](#)。

### 5.2.3 在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢

當您在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢時，[\[查詢面板\]](#) 會依據工作階段中定義的使用者名稱套用在安全性設定檔中為語意層定義的設定。

1. 在「儲存機制資源」檢視中，選取語意層。僅選取 .unx 語意層。
2. 以滑鼠右鍵按一下語意層名稱，然後選取 [\[執行查詢\]](#)。

[\[查詢面板\]](#) 便會開啟，顯示為您的使用者名稱授與的檢視和物件清單。

#### ① 註記

在轉譯的語意層執行查詢時，物件顯示的語言視您的連線而定：

- 若您執行連線至 CMS 的查詢 (以捷徑連線為基礎)，當地語系化會設於伺服器端 (SAP BusinessObjects Web Intelligence) 設定。
- 若您使用本機連線執行查詢，當地語系化會使用資訊設計工具偏好設定。

## 相關資訊

[建置查詢 \[第 280 頁\]](#)

### 5.2.4 鎖定語意層

若要防止其他使用者使用您正在修改的語意層，您可以將語意層進行鎖定。若要鎖定語意層，以滑鼠右鍵按一下 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視中的語意層，然後選取 [\[鎖定語意層\]](#)。當語意層鎖定时，[\[儲存機制資源\]](#) 檢視中的語意層名稱旁邊會顯示一個掛鎖符號。語意層僅可由執行鎖定的人或管理員解除鎖定。若要解除鎖定語意層，以滑鼠右鍵按一下該語意層，然後選取 [\[解除鎖定語意層\]](#)。

## 6 透過連線存取資料庫

本章說明如何建立和編輯連線以使用不同資料庫。

### 相關資訊

[何謂連線？ \[第 74 頁\]](#)

[使用連線編輯器 \[第 77 頁\]](#)

[CMS 資料庫連線 \[第 495 頁\]](#)

[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[本機及安全連線 \[第 109 頁\]](#)

[編輯連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[在關聯式連線中顯示值 \[第 97 頁\]](#)

[在 OLAP 連線中顯示值 \[第 108 頁\]](#)

### 6.1 何謂連線？

連線是一個參數命名集，可定義一或多個 SAP BusinessObjects 應用程式存取關聯式或 OLAP 資料來源的方式。連線可以是本機檔案或儲存機制中的遠端物件，由 資訊設計工具 中的本機捷徑所參考。

#### ① 註記

自 4.3 版本起，資訊設計工具 僅支援 64 位元驅動程式和作業系統。

您使用連線的用途如下：

用途	描述
資料基礎的關聯式資料來源	您可以將一個或多個關聯式連線與資料基礎產生關聯，並在資料基礎上建立商務層。  當您將商務層作為語意層發行時，連線及資料基礎會整合至語意層，並提供執行查詢語意層的資料。
商務層的 OLAP 資料來源	針對 OLAP 資料來源，您將商務層直接與連線產生關聯。商務層發行作為語意層，但連線提供多維資料集的直接存取。

用途	描述
直接存取 SAP BW BEx 查詢	您可以定義使用 <a href="#">[SAP BICS 用戶端]</a> 中介軟體驅動程式的 SAP BW 連線，以便提供 BEx 查詢的存取權限。SAP BusinessObjects 查詢和報表應用程式直接連線至 BEx 查詢。您無法使用這些連線作為商務層或語意層的來源。如需有關如何在 SAP BW 上建立語意層的資訊，請參閱使用 SAP BW 資料來源的相關主題。
直接存取 SAP HANA 資訊模型	您定義 SAP HANA 連線 (使用 <a href="#">[SAP HANA 用戶端]</a> 中介軟體驅動程式) 來提供直接存取單一資訊模型 (例如，分析檢視或計算檢視)。SAP BusinessObjects 查詢和報表應用程式會直接連線至表示資訊模型的多維資料集。您無法使用這些連線作為商務層或語意層的來源。如需有關在 SAP HANA 上建立語意層的方法資訊，請參閱使用 SAP HANA 資料來源的相關主題。

連線可以是本機連線或安全連線。

## 相關資訊

[本機連線 \[第 75 頁\]](#)  
[安全連線 \[第 76 頁\]](#)  
[SAP BW \[第 36 頁\]](#)  
[SAP HANA \[第 41 頁\]](#)  
[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)  
[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)  
[使用連線編輯器 \[第 77 頁\]](#)

### 6.1.1 本機連線

您可以在資訊設計工具本機專案中建立本機連線。本機連線會以 .cnx 檔案的方式另存為本機檔案系統上的獨立物件。

本機連線的用途如下：

- 編寫資料基礎和關聯式商務層時存取資料來源。

#### ❗ 註記

若要建立已啟用多來源的資料基礎，您必須參考安全連線。

- 編寫 OLAP 商務層時存取 OLAP 多維資料集。
- 在目標資料庫上執行查詢，以測試在商務層中的修改，或建立值清單。

由於任何能存取執行資訊設計工具電腦的使用者皆可以使用本機連線，因此本機連線會受限制且沒有安全性。

若要保護本機連線，您可將連線發佈至儲存機制。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[安全連線 \[第 76 頁\]](#)

[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[本機及安全連線 \[第 109 頁\]](#)

### 6.1.2 安全連線

安全連線的定義為該連線已建立在或發行至儲存機制，並且預存在儲存機制中專屬的 [連線] 資料夾內。您可以在 [連線] 資料夾內建立子資料夾，以組織儲存機制中的連線儲存庫。

在發行連線時，便會在儲存機制的 [連線] 資料夾或子資料夾中建立包含與本機連線相同參數的連線物件。

您也可以使用「儲存機制資源」檢視的 [\[插入關聯式連線\]](#) 和 [\[插入 OLAP 連線\]](#) 命令，在儲存機制中直接建立安全連線。

安全連線無法複製到本機檔案系統，但是在 [本機專案] 檢視中可以做為連線捷徑。捷徑使用方式和本機連線相同，然而，連線屬性只可透過連線至儲存機制系統修改。

基於下列目的使用安全連線與連線捷徑：

- 為發佈至儲存機制的語意層擷取資料。
- 為 SAP BusinessObjects 報表產品直接存取資料庫中介軟體擷取資料。
- 建立資料基礎或 OLAP 商務層時做為資料來源。

安全連線會受到儲存機制中的下列一般安全限制：

- 使用者必須已驗證。
- 可在使用者層級定義使用者權限，以授與或拒絕存取連線或連線屬性。
- 只有已驗證的使用者才能共用及使用連線。

### 在本機上下載關聯式連線

若要保持機密，像是使用者名稱和密碼這類敏感的安全連線參數，則需繼續儲存在儲存機制中。

為了編輯資訊設計工具中的連線，除了 [建立](#)、[修改或刪除連線](#) 應用程式權限和 [編輯物件](#) 連線權限之外，還必須在中央管理主控台上授予 [在本機下載連線](#) 權限。

如果已授予 [在本機下載連線](#) 權限，則可選擇利用中介軟體驅動程式在伺服器執行查詢，或者使用本機中介軟體驅動程式在本機執行查詢。若要使用本機中介軟體，請在資訊設計工具偏好設定中選取本機中介軟體選項。如果此權限遭到拒絕，資訊設計工具就會使用伺服器中介軟體。

## 相關資訊

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[資訊設計工具使用者的 CMC 權限 \[第 319 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

[本機及安全連線 \[第 109 頁\]](#)

### 6.1.3 連線捷徑

連線捷徑是一個物件，其參考在儲存機制中的安全連線，並且捷徑會儲存為本機檔案系統上的 .cns 檔案。捷徑包含儲存機制位址和聯結埠編號、連線類型 (OLAP 或關聯式)，以及可識別伺服器上連線的 ID。

當編寫、修改的資料基礎或商務層是使用預存在儲存機制中的連線時，則您可以使用連線捷徑。

您可以使用下列兩種方式來建立連線捷徑：

- 將本機連線發行至儲存機制。
- 從「儲存機制資源」檢視中的現有安全連線建立捷徑。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[編輯連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

### 6.2 使用連線編輯器

您可以使用連線編輯器來執行下列工作。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

- 編輯連線內容和參數，並變更中介軟體驅動程式。
- 編輯連線捷徑的內容，並變更參考連線。
- 在關聯式連線所參考的表格中瀏覽值。
- 在 OLAP 多維資料集瀏覽物件，並在多維資料集執行 MDX 查詢。

## 相關資訊

[本機及安全連線 \[第 109 頁\]](#)

[編輯連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[在關聯式連線中顯示值 \[第 97 頁\]](#)

[在 OLAP 連線中顯示值 \[第 108 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

## 6.3 建立和編輯連線

### 6.3.1 關聯式連線

使用「新增關聯式連線」精靈建立關聯式資料來源的本機和安全連線。

請確認已針對您要建立連線的資料來源設定中介軟體驅動程式。如需有關中介軟體組態的詳細資訊，請參閱《資料存取指引》。如需有關支援的資料來源的資訊，請參閱 SAP Business Objects BI 平台 4.3 支援平台 (PAM)，網址：<https://www.sap.com>。

在建立本機連線之前，您必須在 [本機專案] 檢視中擁有一個可用的專案。如需建立本機專案的詳細資訊，請參閱相關主題。

#### ① 註記

您必須直接在儲存機制中建立 SAP BW 和 SAS 來源的關聯式連線，以作為安全連線。

1. 執行下列其中一項作業：

- 若要建立本機連線，在 [本機專案] 檢視中選取專案資料夾。依序選取 ► [檔案] ► [新增] ► [關聯式連線]。
- 若要建立安全連線，在 [儲存機制資源] 檢視中，在要建立安全連線的儲存機制上開啟工作階段。以滑鼠右鍵按一下儲存機制中的 [連線] 資料夾或子資料夾，並選取 [插入關聯式連線]。

2. 遵循「新增關聯式連線」精靈中的步驟，輸入下列資訊：

- 連線名稱
- 目標資料庫的中介軟體
- 與關聯式資料來源連線的登入參數
- 最佳化連線的設定與自訂參數

如果您在特定步驟上需要協助，按一下精靈對話方塊中的說明圖示。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[管理儲存機制資源 \[第 70 頁\]](#)

[命名連線 \[第 79 頁\]](#)

[何謂連線？ \[第 74 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

### 6.3.1.1 命名連線

本節會說明「新增關聯式連線」精靈的 [資源名稱] 頁面。

您命名連線並且可以輸入資料來源的描述。該名稱及描述可以作為連線的屬性，並且可以隨時進行編輯。

屬性	描述
資源名稱	連線名稱。這是必要欄位。
描述	說明資料來源的資訊。當連線用於多重資料基礎時，這個資訊很實用。這是選擇性的資訊。

您完成輸入名稱資訊後，請按一下 [\[下一步\]](#) 繼續執行精靈。

## 相關資訊

[選取中介軟體驅動程式 \[第 79 頁\]](#)

### 6.3.1.2 選取中介軟體驅動程式

您選取連線驅動程式來連線至目標資料庫正確的中介軟體版本。連線驅動程式是 SAP BusinessObjects 驅動程式，將中介軟體的資訊對應至 SAP BusinessObjects 應用程式的使用者介面。

展開目標資料庫的資料庫和中介軟體節點，並且選取連線驅動程式。按一下 [\[下一步\]](#) 繼續執行精靈。

#### ① 註記

如果您直接在儲存機制中建立連線，則僅會列出 SAP BW 和 SAS 連線。

#### ① 註記

如果您從 Crystal Server 2011 安裝使用資訊設計工具，SAP 中介軟體驅動程式將無法使用。

## 相關資訊

[設定連線參數 \[第 80 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

### 6.3.1.3 設定連線參數

連線參數依據您定義連線的資料來源類型而有所不同。如需有關連線參數的詳細資訊，請從相關主題中選取連結。

#### 相關資訊

[關聯式連線的登入參數 \[第 80 頁\]](#)

[SAP BW 和 ERP 連線的登入參數 \[第 82 頁\]](#)

[SAS 連線的登入參數 \[第 85 頁\]](#)

[Oracle EBS 連線的登入參數 \[第 86 頁\]](#)

[CSV 檔案連線的登入和結構描述參數 \[第 93 頁\]](#)

[OData 連線的參數 \[第 87 頁\]](#)

[XML 和 Web 服務連線的參數 \[第 89 頁\]](#)

[關聯式連線的設定參數 \[第 90 頁\]](#)

[關聯式連線的自訂參數 \[第 92 頁\]](#)

#### 6.3.1.3.1 關聯式連線的登入參數

下列的登入參數可套用到大部份的關聯式連線。



參數	描述
驗證模式	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用指定的使用者名稱與密碼：使用連線定義的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a> 參數。</li> <li>使用 <i>BusinessObjects</i> 憑證對應：使用與中央管理主控台 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的資料庫憑證，連線至資料來源。在中央管理主控台 (CMC) 中，資料庫憑證會透過資料來源參考於使用者的屬性中設定。可在資料來源參考參數中選取用於此連線的次要憑證。如需詳細資訊，請參閱《<i>SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> 平台管理員指南》。</li> <li>在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入：此驗證模式用於支援中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。如果您使用外部驗證來源 (例如 LDAP)，則 CMS 和資料來源必須設定為使用此外部驗證來源。如果您的連線為： <ul style="list-style-type: none"> <li>Azure SQL Database JDBC 連線</li> <li>Azure Synapse Analytics JDBC 連線</li> <li>Google BigQuery JDBC 連線</li> <li>Snowflake JDBC 連線</li> </ul> 則單一登入會由 OAuth 驗證啟用。此驗證模式的授權必須透過在 CMC 中定義授權伺服器組態來進行宣告。如果您針對驗證選取 <a href="#">[在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入]</a>，則需要選取在 CMC 中定義的 <a href="#">[授權參考]</a>，並產生 OAuth Token 以於執行階段連結中繼資料和資料。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《<i>SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> 平台管理員指南》。</li> </ul>
授權參考	如果 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入]</a> ，則在 CMC 中定義的授權伺服器組態透過 OAuth 向授權伺服器進行驗證。
使用者名稱	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的使用者名稱。
密碼	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的密碼。
使用 SSL	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>若已選取，則會使用 SSL 通訊協定連線至伺服器。</p>
單一伺服器	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>若您目前只連線到一個 SAP HANA 資料庫伺服器，則勾選此選項。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>主機名稱</b>：主控資料來源的伺服器名稱，不要包含連接埠號碼。</li> <li><b>執行個體編號</b>：SAP HANA 執行個體編號表示連接埠號碼的第二碼和第三碼，其設定必須介於 <b>00</b> 和 <b>99</b> 之間。例如，若連接埠號碼為 30215，則執行個體編號為 <b>02</b>。</li> </ul>
多重伺服器	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>勾選此選項可運用 SAP HANA 容錯機制。</p> <p><b>伺服器</b> (<i>host:port{;host:port}</i>)：以分號隔開伺服器清單，例如：  <b>(host1:30015;host2:30015;host3:30015)</b>。JDBC 驅動程式會針對連線選擇其中一個主機。若主機無法使用，則驅動程式會選擇清單中的下一個主機。</p> <p>您也可以只在欄位中輸入一個伺服器的主機和連接埠。</p>

參數	描述
伺服器 (<host>:<port>)	主控資料來源的伺服器名稱和連接埠。  要進行 Oracle 連線時，您可以輸入由逗號隔開的伺服器清單：(<host>:<port>,<host>:<port>)。
伺服器	主控資料來源的伺服器名稱。
資料庫	資料庫名稱。
資料來源名稱	在進行 ODBC 連線時，您使用作業系統的資料來源管理員所定義之資料來源名稱。
資料來源參考	如果 [驗證模式] 為 [在檢視時間重新整理報表時使用單一登入]，在 BI 平台中每位使用者存取資料來源定義的資料庫憑證。
別名	在進行 DB2 連線時，這是您在 DB2 設定助理中建立的資料庫別名。
網路服務	在使用 JDBC 中介軟體進行 Oracle 連線時的 Oracle 網路服務名稱。
服務	在進行 Oracle 連線時包含伺服器 IP 和網路服務資訊的別名。
JDBC_URL	在進行 JDBC 連線時，用來連線至資料庫的 JDBC URL 和類別。
JDBC_CLASS	
Informix 伺服器	在進行 Informix 連線時，您已定義的 Informix 伺服器名稱。
OLE DB 提供者名稱	一般 OLE DB 提供者的提供者名稱。

### 6.3.1.3.2 SAP BW 和 ERP 連線的登入參數

下列參數可套用至 SAP BW (關聯式和 BICS 用戶端連線) 與 SAP ERP 的連線。

#### ① 註記

當您建立連線時，可宣告目錄名稱。目錄名稱用於資料基礎和表格的商務層參考。已動態管理 (更新) 資訊設計工具中的參考，若您要變更目錄名稱，資訊設計工具中的表格參考會維持有效。然而，針對 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用的發行文件，在變更目錄名稱時，未在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 中更新此資訊，且將中斷現有報表的重新整理。要使報表再次運作，請編輯資訊設計工具中資料基礎的連線參考並重新發行，以使報表中的新目錄名稱生效。

若要設定 SAP ERP 連線的 ABAP 函式和 InfoSet 參數，請在輸入登入參數後按一下 [下一步]。

參數	描述
驗證模式	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a>：使用連線定義的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a> 參數。</li> <li><a href="#">使用 BusinessObjects 憑證對應</a>：使用與中央管理主控台 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的資料庫憑證，連線至資料來源。資料庫憑證設定於 <a href="#">[中央管理主控台]</a> 的 <a href="#">[使用者屬性]</a> 中。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> <li><a href="#">在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入</a>：此驗證模式用於支援中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。如果您使用外部驗證來源 (例如 LDAP)，則 CMS 和資料來源必須設定為使用此外部驗證來源。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> </ul>
用戶端號碼	用來在 SAP 系統上識別用戶端的號碼。
使用者名稱	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的使用者名稱。
密碼	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的密碼。
語言	<p>用於資料來源連線語言的兩位字元 ISO 語言碼。例如，<b>EN</b> 表示英語。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>在某些情況下，請從清單中選取語言。</p> </div>
儲存語言	<p>指定用於連線的語言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果您選取 <a href="#">[儲存語言]</a> 選項，則會使用 <a href="#">[語言]</a> 參數的值。</li> <li>如果您清除 <a href="#">[儲存語言]</a>，則會使用使用者工作階段值 (慣用的檢視地區設定)。</li> </ul>
系統 ID	<p>三個字元的 SAP 系統 ID。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>應用程式和訊息伺服器類型都需要系統 ID。</p> </div> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>如需成功連線至訊息伺服器，您需要將訊息伺服器系統 ID 新增至主控應用程式之電腦的以下檔案中：</p> <p>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services</p> <p>在現有檔案的結尾新增以下行：</p> <p><b>sapmsXXX &lt;tab&gt; 3601/tcp</b></p> <p>其中 <b>sapms</b> 表示 SAP 訊息伺服器，<b>xxx</b> 為使用的伺服器系統 ID，<b>3601/tcp</b> 為用來通訊的預設 TCP 連接埠。</p> </div>

參數	描述
伺服器類型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選取 <a href="#">[應用程式伺服器]</a>，直接連線至 SAP 伺服器，而不使用負載平衡。</li> <li>• 選取 <a href="#">[訊息伺服器]</a>，以運用 SAP 負載平衡功能。</li> </ul>
<a href="#">[應用程式伺服器]</a> 的 <a href="#">[伺服器名稱]</a>	SAP 應用程式伺服器名稱。
<a href="#">[應用程式伺服器]</a> 的 <a href="#">[系統編號]</a>	SAP 應用程式伺服器的系統編號。這是介於 00 和 99 之間的兩位數整數。
<a href="#">[訊息伺服器]</a> 的 <a href="#">[伺服器名稱]</a>	用於負載平衡的 SAP 訊息伺服器的 IP 位址名稱。
<a href="#">[訊息伺服器]</a> 的 <a href="#">[群組名稱]</a>	「登入」群組的名稱，登入用的專屬應用程式伺服器集。

下列參數僅能套用到 SAP BW 連線：

參數	描述
使用自訂程式 ID 對應	<p>僅適用於 SAP BW 關聯式連線的選擇性參數。</p> <p><a href="#">[程式 ID 對應]</a> 會定義 SAP BW 用來連絡資料聯邦伺服器的回呼程式 ID。您可以輸入 <a href="#">[程式 ID 對應]</a> 作為清單，該清單包含一或多個以分號 (;) 隔開的伺服器名稱=配對程式 ID。例如：</p> <pre>&lt;MySIA.DF_Server1&gt;=RFC1 ; &lt;MySIA.DF_Server2&gt;=RFC2</pre> <p>每個程式 ID 皆必須符合 SAP BW 上建立的 RFC 目的端名稱。</p> <p>若尚未定義此參數，則資料聯邦伺服器會自動建立 RFC 目的端。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》中的連接器屬性 programIDMapping 描述。</p>
使用自訂閘道	<p>僅適用於 SAP BW 關聯式連線的選擇性參數。</p> <p>在 <a href="#">[閘道主機名稱]</a> 中，輸入主控 SAP BW 閘道的伺服器名稱。</p> <p>在 <a href="#">[閘道服務名稱]</a> 中，輸入 SAP BW 閘道服務的名稱或連接埠編號。</p> <p>若未選取此選項，則 SAP BW 會經由 RCF 來提供閘道主機名稱和服務名稱。</p>
<i>InfoProvider</i>	進行 SAP BW 關聯式連線時，要用做資料基礎中雪花結構描述中央事實資料表的 InfoCube 或 MultiProvider 名稱。
目錄	<p>進行 SAP BW 關聯式連線時，用來識別查詢伺服器連線的名稱。</p> <div> <p><b>❗ 註記</b></p> <p>在連線首次新增任何已啟用多來源的資料基礎時，便會向查詢伺服器註冊預設目錄名稱。</p> </div>

### 6.3.1.3.2.1 InfoProvider 事實資料表選取

當您建立 SAP BW 連線時，[選取 InfoProvider 事實資料表](#) 對話方塊可讓您選擇將位於資料基礎中雪花結構描述中央的事實資料表。

[\[篩選器\]](#) 按鈕可讓您依照 InfoProvider 的類型篩選。

### 6.3.1.3.2.2 適用於 ERP 連線的 ABAP 函式和 InfoSet 參數

下列參數可套用到 SAP ERP 連線。如需更多有關 SAP ERP 連線的資訊，請參閱《資料存取指引》。

參數	描述
<a href="#">函式名稱萬用字元</a>	<p>萬用字元為用於減少連線中公開之資料表數目的篩選器。萬用字元為 *，此字元使 0 與其他字元數符合。萬用字元可以與關鍵字同時使用。例如：</p> <p><b>*keyword_one*keyword_two*</b></p> <p>上述的萬用字元將只公開包含 keyword_one followed 且緊接 keyword_two 的資料表。</p>
<a href="#">將資料表參數對應到輸入資料行</a>	<p>如果已選取，資料表參數會視為 ABAP 函式的輸入和輸出參數。</p> <p>如果未選取，則資料表參數僅會視為輸出參數。</p>
<a href="#">將選取欄位對應至資料表資料行</a>	<p>如果已選取，任何 SAP 查詢中的選取欄位會對應到表格資料行，並且視為選擇性輸入資料行：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一個查詢可以在此資料行中僅包含 EQUAL 篩選器</li><li>• 如果資料行僅位於投影中，則傳回 NULL</li></ul> <p>如果未選取，則會忽略選取欄位。無法在這些欄位中執行篩選功能。</p>

### 6.3.1.3.3 SAS 連線的登入參數

下列參數可套用至 SAS 資料來源的連線。

若要包含存取多個未預先定義給 SAS/SHARE 伺服器的資料集，請在輸入登入參數後按一下 [\[下一步\]](#)。

參數	描述
驗證模式	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>使用指定的使用者名稱與密碼</b>：使用連線定義的 <i>[使用者名稱]</i> 和 <i>[密碼]</i> 參數。</li> <li>• <b>使用 BusinessObjects 憑證對應</b>：使用與中央管理主控台 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的資料庫憑證，連線至資料來源。資料庫憑證設定於 [中央管理主控台] 的 <i>[使用者屬性]</i> 中。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> <li>• <b>使用單一登入</b>：此驗證模式用於支援中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。如果您使用外部驗證來源 (例如 LDAP)，則 CMS 和資料來源必須設定為使用此外部驗證來源。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> </ul>
使用者名稱	在 <i>[驗證模式]</i> 為 <i>[使用指定的使用者名稱與密碼]</i> 時存取資料來源的使用者名稱。
密碼	在 <i>[驗證模式]</i> 為 <i>[使用指定的使用者名稱與密碼]</i> 時存取資料來源的密碼。
主機名稱	執行 SAS/SHARE 的伺服器名稱。
連接埠	要連線的連接埠。
目錄	用於識別查詢伺服器連線的名稱。

**註記**

在連線首次新增任何已啟用多來源的資料基礎時，便會向查詢伺服器註冊預設目錄名稱。

### 6.3.1.3.3.1 設定 SAS 資料集

當您建立 SAS 連線時，**設定 SAS 資料集** 對話方塊可讓您設定資料基礎，以存取未預先定義給 SAS/SHARE 伺服器的多個資料集。這些資料集是目前 SAS 組態中未包含的資料集。

1. 選取 *[使用未預先定義給 SAS/SHARE 伺服器的資料集]* 選項。
2. 按一下 *[新增]*，在 *[位置]* 欄位中，以目前所使用作業系統需要的格式輸入資料集的路徑。
3. 在 *[程式庫名稱]* 欄位中，輸入用來參考資料集的名稱。
4. 按一下 *[新增]* 以在必要時新增其他資料集。
5. 按一下 *[完成]*。

### 6.3.1.3.4 Oracle EBS 連線的登入參數

下列登入參數適用於 Oracle EBS 連線。

參數	描述
使用者名稱	存取 Oracle 資料庫伺服器的使用者名稱。
密碼	存取 Oracle 資料庫伺服器的密碼。
服務	Oracle 伺服器名稱。
驗證模式	存取 EBS 應用程式時，驗證使用者登入憑證的方法： <ul style="list-style-type: none"> <li>[使用指定的使用者名稱與密碼]：使用針對連線定義的 [Oracle EBS 使用者] 和 [Oracle EBS 密碼] 參數。</li> <li>[在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入]：當使用者使用 Oracle EBS 使用者名稱和密碼登入 SAP BusinessObjects BI 平台時，使用與中央管理伺服器 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的憑證。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> </ul>
Oracle EBS 使用者	[驗證模式] 為 [使用指定的使用者名稱與密碼] 時存取應用程式的使用者名稱。
Oracle EBS 密碼	[驗證模式] 為 [使用指定的使用者名稱與密碼] 時存取應用程式的密碼。
語言	應用程式語言。
應用程式	應用程式名稱。
安全性群組	Oracle 安全性群組。

### 6.3.1.3.5 OData 連線的參數


下列參數可套用至 OData 資料來源的連線。

#### OData 連線的登入參數

參數	描述
服務根 URI	OData 服務的 URI 字串。  例如： <code>http://services.odata.org/OData/OData.svc</code>
驗證模式	存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法： <ul style="list-style-type: none"> <li>使用指定的使用者名稱與密碼：使用連線定義的 [使用者名稱] 和 [密碼] 參數。</li> </ul>
使用者名稱	HTTP 驗證的選用使用者名稱。
密碼	HTTP 驗證的選用密碼。

參數	描述
Proxy 位址	連結至 HTTP Proxy 伺服器的路徑 (<host:port>)。 例如：myproxy.com:8080
Proxy 使用者名稱	要用於存取 Proxy 伺服器的使用者名稱。
Proxy 密碼	要用於存取 Proxy 伺服器的密碼。

## OData 連線的延伸參數

參數	描述
自訂驗證參數	用於驗證的自訂參數。自訂參數已附加至 URI，而不會追蹤該參數以避免公開安全資訊。 例如：apikey=1234&authinfo=1234
資料行選擇	若已選取，則 OData 服務提供者會執行 SQL 查詢的對應作業。
支援的篩選器條件	若未選取，則 OData 驅動程式會執行作業。
排序	<div>  <b>註記</b>            SAP 建議您不要使用資料存取驅動程式來執行這些作業，因為這可能會影響連線效能。只有在服務提供者不支援或部分支援作業時，才能使用該選項。         </div>

## OData 連線的設定參數

參數	描述
連線集區模式	如果使用連線集區，則此為保持連線啟用的方法。
集區逾時	如果 [連線集區模式] 設定為 [保持連線作用中到]，則為保持連線開啟的時間長度 (分鐘)。
連線逾時	<div>  <b>限制</b>            OData 和 Web 服務資料來源 HTTP 連線特有。         </div> <p>若資料來源沒有回應，以秒計時的連線則會保持啟用狀態。預設值為 10。</p> <p>若 [連線逾時] 設為 0，則連線會無限期保持啟用狀態。</p>



參數	描述
快取中繼模型	若已選取，則會在連線內快取中繼模型，如此將不需要剖析及重新建立每個連線呼叫的模型。
<div> <div>① 註記</div> <div>SAP 建議您不要使用資料存取驅動程式來執行該作業，因為這可能會影響連線效能。</div> </div>	

### 6.3.1.3.6 XML 和 Web 服務連線的參數

下列參數會套用到 XML 資料來源和 Web 服務的連線。

參數	描述
位置類型	如果 [位置類型] 已設為 [本機]，則通訊協定和登入憑證參數會呈現灰色。
通訊協定	如果 [位置類型] 已設為 [遠端]，則選取 [通訊協定] 以啟用適當的登入參數。
<div> <div>① 註記</div> <div>即使 [位置類型] 已設為 [遠端]，結構描述檔案仍可以是本機檔案。如果結構描述檔案為遠端檔案，則 [通訊協定] 會同時套用到資料來源和結構描述檔案。</div> </div>	
檔案路徑或模式	<p>單一 XML 檔案路徑或包含多個 XML 檔案的資料夾路徑。檔案可以來自於本機或遠端 (HTTP、FTP 和 SMB)。如果來自於遠端，則資料來源為位置 URL。具有 Microsoft Windows 或 UNIX 樣式的路徑有效。可使用萬用字元。必須以 %20 取代空白字元。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C:\report.xml 適用於單一檔案</li> <li>C:\XMLFiles\ 或 C:\XMLFiles\*.xml 適用於多個檔案</li> <li>/home/user/xmlfiles/report.xml 適用於位於 UNIX 電腦上的單一檔案</li> <li>遠端位置： <ul style="list-style-type: none"> <li>http://host:port/path/file</li> <li>ftp://host:port/path/file</li> <li>smb://server:port/path/file</li> </ul> </li> </ul>
選擇 XML 結構描述	<p>若設定為 [明確表示 XML 結構描述 (XSD)]，則資料存取驅動程式會使用您在 [結構描述檔案] 中輸入的 XML 結構描述。</p> <p>若設定為 [XML 檔案包含 XML 結構描述]，則資料存取驅動程式會使用 XML 檔案中包含的 XML 結構描述。</p>
結構描述檔案	<p>XML 結構描述的路徑。</p> <p>若已將 [選擇 XML 結構描述] 設定為 [明確表示 XML 結構描述 (XSD)]，則為必要選項。</p>

參數	描述
使用者名稱	在遠端連線中要存取 XML 檔案的使用者名稱。
密碼	在遠端連線中要存取 XML 檔案的密碼。
SMB 網域	用於 SMB 連線的網域。
Proxy 位址	連結至 HTTP Proxy 伺服器的路徑 ( <code>&lt;host:port&gt;</code> )。 例如： <code>myproxy.com:8080</code>
Proxy 使用者名稱	用於存取 Proxy 伺服器的使用者名稱。
Proxy 密碼	用於存取 Proxy 伺服器的密碼。
將數個檔案合併為一個檔案	此布林值表示在模式提供為資料來源時資料表是否自動合併。  例如，若資料來源模式為 <code>report_*.xml</code> ，則驅動程式會合併符合模式的 XML 檔案中的所有資料表。
<div> <div>警告</div> XML 檔案必須具有相同的結構。 </div>	
Web 服務 URL	Web 服務在 HTTP 或 HTTPS 上的路徑。

### 6.3.1.3.7 關聯式連線的設定參數

[組態參數] 對話方塊包含您可以設定來覆寫預設組態選項的參數。

下列設定參數可套用至大部分的關聯式連線。

參數	描述
連線集區模式	如果使用連線集區，則此為保持連線啟用的方法。
集區逾時	如果 [連線集區模式] 設定為 [保持連線作用中到]，則為保持連線開啟的時間長度 (分鐘)。
連線逾時	<div> <div>限制</div> OData 和 Web 服務資料來源 HTTP 連線特有。 </div> <p>若資料來源沒有回應，以秒計時的連線則會保持啟用狀態。預設值為 10。</p> <p>若 [連線逾時] 設為 0，則連線會無限期保持啟用狀態。</p>

參數	描述
陣列擷取大小	<p>授權每次擷取可從資料庫擷取之資料列的最大數量。</p> <p>例如，如果您輸入 20，且您的查詢傳回 100 個資料列，則連線會進行 5 次擷取，而每次擷取 20 個資料列的方式來擷取資料。</p> <p>若要停用陣列擷取，請輸入 <a href="#">[陣列擷取大小]</a> 為 1，便可逐列擷取資料。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>停用陣列擷取大小可提高擷取資料的效率，但是減慢伺服器的效能。<a href="#">[擷取陣列大小]</a> 的值越大，則擷取資料列的速度越快。不過，您必須確認您具有合適的用戶端系統記憶體。</p> </div>
陣列繫結大小	此參數不適用於使用 資訊設計工具 建立的語意層。
登入逾時	連線嘗試逾時並顯示錯誤訊息前，必須設定的秒數。
最大平行查詢數	<p>表示重新整理含數個資料提供者的文件時，此連線上可與其他連線同時執行的查詢數目上限。您可針對此連線設定介於 1 到 64 之間的值。這適用於 Web Intelligence 文件在以數個資料提供者為基礎的報表中執行平行資料重新整理工作的功能。重新整理資料時，Web Intelligence 平行執行的次數無法超過此連線上設定的最大值。</p> <p>例如，若您將值設定為 1，則 Web Intelligence 可與使用其他連線的其他查詢平行執行此連線的一個查詢。若您將值設定為 64，則 Web Intelligence 可與其他連線同時在此連線上執行 64 個查詢。若您將值設為 0，則會以序列執行此連線的重新整理 (一次一個查詢)。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>針對 Web Intelligence 伺服器執行個體，管理員可自中央管理主控台設定各文件的平行資料重新整理工作數目上限。若連線設定小於授予文件的平行查詢數目，則連線設定會限制重新整理工作可存取的所有連線上的平行查詢數目。此參數適用於各文件，意思是所有平行查詢都可能超過這裡設定的限制。</p> </div>
查詢逾時	<div> <p><b>▲ 限制</b></p> <p>使用 JDBC 中介軟體的 SAP HANA 和 Oracle 資料來源連線特定。</p> </div> <p>資料庫上所執行的查詢逾時並強制結束前的秒數。</p>
資料列數上限	<div> <p><b>▲ 限制</b></p> <p>使用 JDBC 中介軟體的 SAP HANA 和 Oracle 資料來源連線特定。</p> </div> <p>執行查詢時顯示的資料列上限值。</p>

參數	描述
新增檔案	<div> <div>▲ 限制</div> <p>Apache Hadoop HIVE 資料來源連線特定。</p> <p>外部資源的路徑將新增至叢集的 Hadoop Distributed Cache。通常，資源可能是 Python 轉換指令碼檔案，可供您在查詢執行時使用。此參數與 <code>add FILE HIVE</code> 命令列相對應。</p> <p>您可以定義多個檔案的路徑，並且以逗號隔開。例如：</p> <pre>/tmp/foo.py;/tmp/bar.py</pre> <p>僅 UNIX 樣式路徑有效。</p> </div>
新增 JAR	<div> <div>▲ 限制</div> <p>Apache Hadoop HIVE 資料來源連線特定。</p> <p>外部 JAR 的路徑將新增至 Java 類別路徑。此參數與 <code>add JAR HIVE</code> 命令列相對應。</p> <p>您可以定義多個 JAR 檔案的路徑，並且以逗號隔開。例如：</p> <pre>/usr/lib/hive/hive-contrib-1.jar;/usr/lib/hive/hive-contrib-2.jar</pre> <p>只有 UNIX 樣式路徑有效。</p> </div>
JDBC 驅動程式屬性 (索引鍵=值.索引鍵=值)	<p>JDBC 驅動程式屬性值。您可以定義多個屬性的值，並且以逗號隔開值。例如，下列 <code>[JDBC 驅動程式屬性]</code> 的值設定 <code>oracle.jdbc.defaultNChar</code> 和 <code>defaultNChar</code> 驅動程式屬性。</p> <pre>oracle.jdbc.defaultNChar=true,defaultNChar=true</pre> <div> <div>① 註記</div> <p>如果屬性在 <code>&lt;driver&gt;.sbo</code> 檔案中已定義，則會使用在此參數中定義的值。如需更多有關 SBO 檔案的資訊，請參閱《資料存取指引》。</p> </div>
擁有人名稱	進行 DB2 連線時，此參數會在資料表名稱中新增資料表所屬人名稱為前置字元，以符合 DB2 命名資料表的慣例。
資料表後置字元	進行 DB2 連線時，此參數會在資料表名稱中新增字尾，以符合 DB2 命名資料表的慣例。

### 6.3.1.3.8 關聯式連線的自訂參數

[自訂參數] 對話方塊可讓您覆寫特定參數的值。您也可以新增參數和它們的值。

參數	描述
<a href="#">ConnectInit</a>	值會新增至 SQL 並且在使用者連線至資料庫時執行一次。
提示	在進行 Oracle 連線時，Oracle 查詢最佳化程式會使用此值，以便選擇執行計劃。如需關於有哪些提示可供使用、以及如何使用提示來將查詢最佳化的詳細資訊，請參閱 Oracle 文件。

### 6.3.1.3.9 CSV 檔案連線的登入和結構描述參數

下列參數可套用至逗號分隔值 (CSV) 檔案的連線。如需有關 CSV 連線的檔案格式和區域設定的詳細資訊，請參閱相關主題。

參數	描述
<a href="#">位置類型</a>	<a href="#">[位置類型]</a> 和 <a href="#">[通訊協定]</a> 參數可引導您為資料來源設定必要的參數。
<a href="#">通訊協定</a>	<p>如果 <a href="#">[位置類型]</a> 已設為 <a href="#">[本機]</a>，則通訊協定和登入憑證參數會呈現灰色。</p> <p>如果 <a href="#">[位置類型]</a> 已設為 <a href="#">[遠端]</a>，則選取 <a href="#">[通訊協定]</a> 以啟用適當的登入參數。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>即使 <a href="#">[位置類型]</a> 已設為 <a href="#">[遠端]</a>，結構描述檔案仍可以是本機檔案。如果結構描述檔案為遠端檔案，則 <a href="#">[通訊協定]</a> 會同時套用至資料來源和結構描述檔案。</p> </div>
<a href="#">資料來源</a>	<p><b>檔案路徑或模式</b></p> <p>至單一 CSV 檔案的路徑或至包含多個 CSV 檔案的資料夾路徑。檔案可以來自於本機或遠端 (HTTP、FTP 和 SMB)。如果來自於遠端，則資料來源為位置 URL。具有 MS Windows 或 UNIX 樣式的路徑皆有效，且可使用萬用字元。必須以 %20 取代空白字元。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C:\report.csv 適用於單一檔案</li> <li>C:\CSVFiles\ 或 C:\CSVFiles\*.csv 適用於多個檔案</li> <li>/home/user/csvfiles/report.csv 適用於位於 UNIX 電腦上的單一檔案。</li> <li>遠端位置： <ul style="list-style-type: none"> <li>http://host:port/path/file</li> <li>ftp://host:port/path/file</li> <li>smb://server:port/path/file</li> </ul> </li> </ul>

參數	描述
結構描述偵測	<p>用於偵測 CSV 檔案結構描述的方法。可能的值有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>自動</b> 資料存取驅動程式會自動尋找結構描述。[檔案類型] 必須設定為 [已分隔]。</li> <li><b>未偵測</b> 資料存取驅動程式會略過註解行、分析第一行並決定資料行數目，但是不會決定資料行類型。[檔案類型] 必須設定為 [已分隔]。</li> <li><b>ddl</b> 資料存取驅動程式會使用資料定義語言 (DDL) 檔案來偵測結構描述。</li> <li><b>sqlddl</b> 資料存取驅動程式會使用與標準 SQL 對應的 DDL 檔案來偵測結構描述。</li> </ul>
結構描述檔案	<p>一個 DDL 或 SQLDDL 結構描述檔案的路徑。如果您想要定義數個資料表的結構描述，請使用 SQLDDL 檔案。</p> <p>如果 [結構描述偵測] 設定為 [ddl] 或 [sqlddl]，則為必要。</p> <p>如果結構描述檔案為遠端檔案，則檔案的通訊協定必須符合 [通訊協定] 參數設定。</p>
探測器資料列	<p>為了檢查資料行資訊 (名稱、類型、大小和可空值性) 而剖析行的方法。如果 [結構描述偵測] 設定為 [自動]，則為必要。可能的值包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>自動</b> 驅動程式會持續剖析檔案，直到偵測到每個資料行的類型為止。如果第一個資料列沒有 NULL 值，則剖析會在第一個資料列後停止。</li> </ul> <div> <p><b>⚠ 警告</b></p> <p>此方法可能會在僅有第一個資料列剖析，且下幾個資料列使用其他類型時，導致類型轉換衝突。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>int</b> 剖析特定的資料列數。此設定可協調大型 CSV 檔案和低資料品質 CSV 檔案的延展性。</li> </ul> <div> <p><b>⚠ 警告</b></p> <p>如果在尚未剖析的資料列中使用其他類型，此方法可能會導致衝突。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>所有</b> 剖析全部的檔案。此方法可讓您找到最長的字串值，其對應於非數值的資料行大小。</li> </ul> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>建議使用的方法為 [全部] 以正確地偵測資料行資訊。由於此偵測方法相當耗時，如果 CSV 檔案太大，請使用 DDL 檔案代替。</p> </div>
探測器資料列數目	<p>剖析以檢查資料行類型的 CSV 檔案數目。</p> <p>如果 [探測器資料列] 設定為 [int]，則為必要。</p>

參數	描述
<i>Credentials</i>	<p>在遠端連線中存取 CSV 檔案的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a>。</p> <p>如果 <a href="#">[通訊協定]</a> 已設為 <a href="#">[SMB (Windows 共用)]</a>，則輸入連線的 <a href="#">[SMB 網域]</a>。</p>
<i>HTTP Proxy</i>	<p>如果 <a href="#">[通訊協定]</a> 已設為 <a href="#">[HTTP]</a>，則輸入連線的 Proxy 參數。</p> <p><a href="#">[Proxy 位址]</a>：至 HTTP 或 FTP proxy 伺服器的路徑 (<code>&lt;host:port&gt;</code>)。</p> <p>例如：<code>myproxy.com:8080</code></p> <p><a href="#">[Proxy 使用者名稱]</a>：用於存取 Proxy 伺服器的使用者名稱。</p> <p><a href="#">[Proxy 密碼]</a>：用於存取 Proxy 伺服器的密碼。</p>


## 相關資訊

CSV 檔案連線的檔案格式和區域設定 [\[第 95 頁\]](#)

### 6.3.1.3.10 CSV 檔案連線的檔案格式和區域設定

下列參數可套用至逗號分隔值 (CSV) 檔案的連線。

## 檔案設定

參數	描述
檔案字元集	<p>CSV 檔案中使用的字元集。</p> <div>  <b>註記</b>            所有檔案都必須具有相同的字元集。         </div>
檔案類型	<p>檔案類型可以是下列其中一項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">已分隔</a> CSV 檔案項目由分隔符號隔開。</li> <li><a href="#">固定</a> CSV 檔案項目具有固定的寬度。</li> </ul>
寬鬆模式	<p>如果選取，則無效的資料列會自動略過 (資料行不夠或過多)。</p>

參數	描述
第一行中的資料行名稱	<p>此布林值判斷 CSV 檔案的第一個資料列是否包含資料行名稱。</p> <div> <b>① 註記</b>            如果檔案沒有包含任何資料行名稱，且結構描述偵測已啟用，則資料存取驅動程式會將資料行命名為 <code>col1</code>、<code>col2</code>、...、<code>col&lt;n&gt;</code>。         </div>
將數個檔案合併為一個檔案	<p>此布林值表示在模式提供為資料來源時資料表是否自動合併。</p> <p>例如，如果資料來源模式為 <code>report_*.csv</code>，則驅動程式會合併符合模式之 CSV 檔案中的所有資料表。</p> <div> <b>⚠ 警告</b>            CSV 檔案必須具有相同的結構。         </div>
開頭位置的註解行數目	<p>在 CSV 檔案開頭位置包含註解的資料列數目。上限為 1000。</p>
分隔符號	<p>用於分隔 CSV 檔案項目的字元。此必須相異於文字限定詞和跳出字元。</p> <div> <b>① 註記</b>            如果使用索引標籤索引鍵來隔開項目，則字 <code>TAB</code> 可以設定為分隔符號。         </div>
文字限定詞	<p>括住一個檔案項目的字元，例如單引號 (') 或雙引號 (")。</p> <p>如果您想要使用文字限定詞，請使用在 CSV 檔案中所使用的字元，以避免資料存取驅動程式使用預設值。</p>
跳出字元	<p>允許將文字限定詞視為文字字元。</p> <div> <b>① 註記</b>            文字限定詞與跳出字元必須相異。         </div>

## 區域設定

參數	描述
小數點分隔符號	預設值為句號 (.)。例如：100.20.
千位數群組字元	預設值為逗號 (,)，例如：1,000.20.
日期格式	此為 CSV 檔案中使用的日期和時間格式。日期和時間必須符合 CSV 檔案使用的日期和時間格式，驅動程式才能辨識日期和時間格式並對其剖析。
時間戳記格式	



參數	描述
時間格式	<p>預設值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>yyyy-MM-dd 表示日期</li> <li>yyyy-MM-dd HH:mm:ss 表示時間戳記</li> <li>HH:mm:ss 表示時間</li> </ul>

### 6.3.1.4 在關聯式連線中顯示值

1. 在編輯器中開啟連線：

選項	描述
開啟本機連線	在 [本機專案] 檢視中按兩下連線名稱。
開啟安全連線	<p>在 [儲存機制資源] 檢視中，在發佈連線的儲存機制上開啟工作階段。</p> <p>在 [連線] 資料夾或子資料夾內，按兩下連線名稱。</p>

2. 按一下 [\[顯示值\]](#) 索引標籤。
3. 在 [\[目錄\]](#) 窗格中按兩下表格名稱 (以顯示所有資料行)，或按兩下資料行名稱。  
若要查看在顯示值的窗格中您可執行的作業，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

## 6.3.2 OLAP 連線

使用「新 OLAP 連線」精靈來建立 OLAP 資料來源的本機和安全連線。

您也可使用 BI 用戶端工具 (包含 資訊設計工具) 透過 HANA HTTP Info Access (InA) 服務連線至 HANA。

在 資訊設計工具 中建立本機連線之前，您必須在 [本機專案] 檢視中擁有可用的專案。如需建立本機專案的詳細資訊，請參閱相關主題。

### ① 註記

語意層設計工具 不支援您在 資訊設計工具 中建立的 OLAP 連線。另外，在 語意層設計工具 中建立的 OLAP 連線不適用於在 資訊設計工具 內建置語意層。

## ① 註記

資訊設計工具支援以 SAP BW OLAP 連線為基礎的 BOE 系統 SNC 加密。SAP Note 2183696 說明了 SAP BW 上 SAP BusinessObjects Enterprise 的 SNC 組態。

### 1. 執行下列其中一項作業：

- 若要建立本機連線，在 [本機專案] 檢視中選取專案資料夾。依序選取 ► [檔案] ► [新增] ► [OLAP 連線] ►。
- 若要建立安全連線，請於儲存機制資源檢視中，在要建立安全連線的儲存機制上開啟工作階段。以滑鼠右鍵按一下儲存機制中的 [連線] 資料夾或子資料夾，並選取 [插入 OLAP 連線]。

### 2. 遵循「新 OLAP 連線」精靈中的步驟，輸入下列資訊：

- 連線名稱
- 目標資料庫的中介軟體驅動程式
- 與 OLAP 資料來源連線的驗證參數
- OLAP 多維資料集的連線對象

如果您在特定步驟上需要協助，按一下精靈對話方塊中的說明圖示。

3. InformationDesignTool.ini INI 檔案必須有下列選項：Djco.client.snc\_lib=\${BOE\_INSTALL\_DIR}\sapcrypto.dll；jco.client.snc\_lib 選項表示用戶端電腦中 SAP 加密程式庫的路徑，\${BOE\_INSTALL\_DIR} 則代表 BOE 二進位檔安裝的路徑：<DRIVE>:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64\_x64

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[選取 OLAP 中介軟體驅動程式 \[第 98 頁\]](#)

[何謂連線？ \[第 74 頁\]](#)

## 6.3.2.1 選取 OLAP 中介軟體驅動程式

本節會說明 [新 OLAP 連線] 精靈的 OLAP 驅動程式選取頁面。

您選取 OLAP 驅動程式來連線至 OLAP 伺服器。OLAP 驅動程式會將資訊從 OLAP 伺服器中介軟體對應至 SAP BusinessObjects 應用程式的使用者介面。

視您的目標 OLAP 伺服器而定，展開中介軟體節點，並選取目標驅動程式。

## ① 註記

如果您從 Crystal Server 2011 安裝使用資訊設計工具，SAP 中介軟體驅動程式將無法使用。

## 6.3.2.2 設定 OLAP 資料來源的登入參數

連線參數依據您定義連線的資料來源類型而有所不同。如需有關連線參數的詳細資訊，請從相關主題中選取連結。

### 相關資訊

[OLAP 連線的登入參數 \[第 101 頁\]](#)

[SAP BW 和 ERP 連線的登入參數 \[第 82 頁\]](#)

### 6.3.2.2.1 SAP BW 和 ERP 連線的登入參數

下列參數可套用至 SAP BW (關聯式和 BICS 用戶端連線) 與 SAP ERP 的連線。

#### ❗ 註記

當您建立連線時，可宣告目錄名稱。目錄名稱用於資料基礎和表格的商務層參考。已動態管理 (更新) 資訊設計工具中的參考，若您要變更目錄名稱，資訊設計工具中的表格參考會維持有效。然而，針對 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用的發行文件，在變更目錄名稱時，未在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 中更新此資訊，且將中斷現有報表的重新整理。要使報表再次運作，請編輯資訊設計工具中資料基礎的連線參考並重新發行，以使報表中的新目錄名稱生效。

若要設定 SAP ERP 連線的 ABAP 函式和 InfoSet 參數，請在輸入登入參數後按一下 [\[下一步\]](#)。

參數	描述
驗證模式	存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法： <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a>：使用連線定義的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a> 參數。</li><li>• <a href="#">使用 BusinessObjects 憑證對應</a>：使用與中央管理主控台 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的資料庫憑證，連線至資料來源。資料庫憑證設定於 <a href="#">[中央管理主控台]</a> 的 <a href="#">[使用者屬性]</a> 中。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li><li>• <a href="#">在檢視時間重新整理報表時，使用單一登入</a>：此驗證模式用於支援中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。如果您使用外部驗證來源 (例如 LDAP)，則 CMS 和資料來源必須設定為使用此外部驗證來源。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li></ul>
用戶端號碼	用來在 SAP 系統上識別用戶端的號碼。
使用者名稱	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的使用者名稱。
密碼	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的密碼。

參數	描述
語言	<p>用於資料來源連線語言的兩位字元 ISO 語言碼。例如，<b>EN</b> 表示英語。</p> <div> <p><b>註記</b></p> <p>在某些情況下，請從清單中選取語言。</p> </div>
儲存語言	<p>指定用於連線的語言：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果您選取 <b>[儲存語言]</b> 選項，則會使用 <b>[語言]</b> 參數的值。</li> <li>如果您清除 <b>[儲存語言]</b>，則會使用使用者工作階段值 (慣用的檢視地區設定)。</li> </ul>
系統 ID	<p>三個字元的 SAP 系統 ID。</p> <div> <p><b>註記</b></p> <p>應用程式和訊息伺服器類型都需要系統 ID。</p> </div> <div> <p><b>註記</b></p> <p>如需成功連線至訊息伺服器，您需要將訊息伺服器系統 ID 新增至主控應用程式之電腦的以下檔案中：</p> <p>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services</p> <p>在現有檔案的結尾新增以下行：</p> <p><b>sapmsXXX &lt;tab&gt; 3601/tcp</b></p> <p>其中 <b>sapms</b> 表示 SAP 訊息伺服器，<b>xxx</b> 為使用的伺服器系統 ID，<b>3601/tcp</b> 為用來通訊的預設 TCP 連接埠。</p> </div>
伺服器類型	<ul style="list-style-type: none"> <li>選取 <b>[應用程式伺服器]</b>，直接連線至 SAP 伺服器，而不使用負載平衡。</li> <li>選取 <b>[訊息伺服器]</b>，以運用 SAP 負載平衡功能。</li> </ul>
<b>[應用程式伺服器]</b> 的 <b>[伺服器名稱]</b>	SAP 應用程式伺服器名稱。
<b>[應用程式伺服器]</b> 的 <b>[系統編號]</b>	SAP 應用程式伺服器的系統編號。這是介於 00 和 99 之間的兩位數整數。
<b>[訊息伺服器]</b> 的 <b>[伺服器名稱]</b>	用於負載平衡的 SAP 訊息伺服器的 IP 位址名稱。
<b>[訊息伺服器]</b> 的 <b>[群組名稱]</b>	「登入」群組的名稱，登入用的專屬應用程式伺服器集。

下列參數僅能套用到 SAP BW 連線：

參數	描述
使用自訂程式 ID 對應	<p>僅適用於 SAP BW 關聯式連線的選擇性參數。</p> <p>[程式 ID 對應] 會定義 SAP BW 用來連絡資料聯邦伺服器的回呼程式 ID。您可以輸入 [程式 ID 對應] 作為清單，該清單包含一或多個以分號 (;) 隔開的伺服器名稱=配對程式 ID。例如：</p> <pre>&lt;MySIA.DF_Server1&gt;=RFC1 ; &lt;MySIA.DF_Server2&gt;=RFC2</pre> <p>每個程式 ID 皆必須符合 SAP BW 上建立的 RFC 目的端名稱。</p> <p>若尚未定義此參數，則資料聯邦伺服器會自動建立 RFC 目的端。</p> <p>如需更多詳細資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》中的連接器屬性 programIDMapping 描述。</p>
使用自訂閘道	<p>僅適用於 SAP BW 關聯式連線的選擇性參數。</p> <p>在 [閘道主機名稱] 中，輸入主控 SAP BW 閘道的伺服器名稱。</p> <p>在 [閘道服務名稱] 中，輸入 SAP BW 閘道服務的名稱或連接埠編號。</p> <p>若未選取此選項，則 SAP BW 會經由 RCF 來提供閘道主機名稱和服務名稱。</p>
InfoProvider	<p>進行 SAP BW 關聯式連線時，要用做資料基礎中雪花結構描述中央事實資料表的 InfoCube 或 MultiProvider 名稱。</p>
目錄	<p>進行 SAP BW 關聯式連線時，用來識別查詢伺服器連線的名稱。</p> <div> <p><b>❗ 註記</b></p> <p>在連線首次新增任何已啟用多來源的資料基礎時，便會向查詢伺服器註冊預設目錄名稱。</p> </div>

## 6.3.2.2.2 OLAP 連線的登入參數

下列參數可套用至大部分的 OLAP 連線。

如需有關 SAP BW (BICS 用戶端) 登入參數的說明，請參閱相關主題。

登入參數	描述
驗證模式	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>使用指定的使用者名稱與密碼</b>：使用連線定義的 <i>[使用者名稱]</i> 和 <i>[密碼]</i> 參數。</li> <li>• <b>使用 BusinessObjects 憑證對應</b>：使用與中央管理主控台 (CMS) 上定義的使用者帳戶相關聯的資料庫憑證，連線至資料來源。資料庫憑證設定於 [中央管理主控台] 的 <i>[使用者屬性]</i> 中。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> <li>• <b>使用單一登入</b>：此驗證模式用於支援中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。如果您使用外部驗證來源 (例如 LDAP)，則 CMS 和資料來源必須設定為使用此外部驗證來源。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> </ul>
資料來源	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>資料來源是由主控資料庫和連接埠編號的伺服器名稱所組成，如下所示：</p> <p><i>&lt;Hostname&gt;: &lt;Port number&gt;</i>。</p> <p>在多個租用戶的系統上，連接埠編號會指定租用戶。您可如下在主控多個伺服器的平台上宣告其他資料來源：</p> <p><i>&lt;Hostname1&gt;: &lt;Portnumber1&gt;; &lt;Hostname2&gt;: &lt;Portnumber2&gt;</i>。</p>
伺服器	<p>MSAS 連線的 URL 路徑，例如：</p> <p><i>http://&lt;server_name&gt;/olap_2005/msmdpump.dll</i></p> <p>進行 Essbase 連線時之資料來源的伺服器名稱。</p>
使用者名稱	<p>當 <i>[驗證模式]</i> 為 <i>[使用指定的使用者名稱與密碼]</i> 時，用來存取 OLAP 伺服器的使用者名稱。</p>
密碼	<p>當 <i>[驗證模式]</i> 為 <i>[使用指定的使用者名稱與密碼]</i> 時，用來存取 OLAP 伺服器的密碼。</p>
語言	<p>將用來進行連線的語言。</p>
自動重新連線	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>若已選取，則應用程式會在連線失敗時自動重新連線至主機伺服器。</p>
使用 SSL	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>若已選取，則會使用 SSL 通訊協定連線至主機伺服器。</p>
擷取大小	<p>此參數僅適用於 SAP HANA 連線。</p> <p>授權每次擷取可從資料庫擷取之資料列的最大數量。OLAP 連線至 SAP HANA 的建議 <i>[擷取大小]</i> 為 7000。</p>

登入參數	描述
陣列擷取大小	<p>授權每次擷取可從資料庫擷取之資料列的最大數量。</p> <p>例如，如果您輸入 20，且您的查詢傳回 100 個資料列，則連線會進行 5 次擷取，而每次擷取 20 個資料列的方式來擷取資料。</p> <p>若要停用陣列擷取，請在 <a href="#">[陣列擷取大小]</a> 中輸入 1。資料逐列擷取。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>停用陣列擷取大小可提高擷取資料的效率，但是減慢伺服器的效能。<a href="#">[陣列擷取大小]</a> 的值越大，則擷取資料列的速度越快。不過，您必須確認您具有合適的用戶端系統記憶體。</p> </div>
查詢逾時	<div> <p><b>▲ 限制</b></p> <p>使用 JDBC 中介軟體的 Oracle 資料來源連線特定。</p> </div> <p>資料庫上所執行的查詢逾時並強制結束前的秒數。</p>
最大平行查詢數	<p>表示 Web Intelligence 可同時執行連線的最大查詢數。您可以設定介於 1 到 64 之間的值。例如，若您將值設定為 1，則 Web Intelligence 可以使用相同連線上的另一個查詢來平行執行一個查詢。若您將值設定為 64，則 Web Intelligence 可以在相同連線上平行執行 64 個查詢。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>您也可以使用其他連線平行執行這些查詢。</p> </div>

## 相關資訊

[SAP BW 和 ERP 連線的登入參數 \[第 82 頁\]](#)

### 6.3.2.2.3 SAP Datasphere 連線的登入參數

下列參數可套用至大部分的 OLAP 連線。

如需有關 SAP BW (BICS 用戶端) 登入參數的說明，請參閱相關主題。

登入參數	描述
驗證模式	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□使用 <i>OAuth 2.0</i> 的單一登入：此驗證模式用於支援由 OAuth 驗證強制執行且在中央管理伺服器 (CMS) 中定義的端對端單一登入。此驗證模式的授權必須透過在 CMC 中定義授權伺服器組態來進行宣告。透過此驗證模式，您需要選取您已在 CMC 中定義的 [授權參考]，並產生 OAuth Token 以於執行階段連結中繼資料和資料。如需有關單一登入的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。</li> </ul>
授權參考	如果 [驗證模式為使用 <i>OAuth 2.0</i> 的單一登入]，則在 CMC 中定義的授權伺服器組態透過 OAuth 向授權伺服器進行驗證。
資料來源	Datasphere 租用戶 URL
語言	將用來進行連線的語言。
最大平行查詢數	<p>表示 Web Intelligence 可同時執行連線的最大查詢數。您可以設定介於 1 到 64 之間的值。例如，若您將值設定為 1，則 Web Intelligence 可以使用相同連線上的另一個查詢來平行執行一個查詢。若您將值設定為 64，則 Web Intelligence 可以在相同連線上平行執行 64 個查詢。</p> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>您也可以使用其他連線平行執行這些查詢。</p> </div>

### 6.3.2.3 設定 SAP HANA HTTP 的 SQL 存取

您可設定 HANA HTTP 連線的 SQL 存取，以便在重新整理文件時，直接連線至遠端 HANA 資料庫執行個體。這會提升此連線類型的執行階段效能。

在 HANA 執行查詢時，Web Intelligence 和語意層會根據查詢規格使用最佳 HANA 存取 (HTTP 和 SQL 存取擇一)。

若要執行此作業，您必須設定 HANA HTTP 連線的 SQL 存取，以便在重新整理時，直接連線至遠端 HANA 資料庫執行個體。SQL 存取選項不會影響 HANA HTTP 連線的 HANA 變數支援層級，查詢面板功能亦不會因此變更。

SQL 存取選項不會影響 HANA HTTP 查詢時的值清單擷取：在查詢面板中，查詢篩選器的值清單會由 HANA 的 HTTP 存取提供 (於查詢面板的提示中)。查詢篩選器提示和 HANA 變數/輸入參數的值清單會由 HANA 的 HTTP 存取提供。

#### ① 註記

此連線組態不適用於 HANA HTTP 連線的 UNIX 語意層，其僅適用於 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的 HANA 直接存取。

若要使用此功能：



- 您必須具備 HANA HTTP 的存取權。
- 您遠端 HANA 資料庫的 SQL 存取權已授予在 Web Intelligence 和語意層中使用 HANA HTTP 的使用者。
- 若您的 SAP HANA XS 伺服器已設定為具有簽署憑證的 HTTPS/SSL，則應一併設定 SSL 連線的遠端 HANA 資料庫 SQL 存取 (請參閱 HANA 文件瞭解在 HANA 伺服器設定 SSL 的方式)。
- 若您的 HANA http 連線使用 SAML SSO 連線，則應一併設定 SSO 連線的遠端 HANA 資料庫 SQL 存取。

## 相關資訊

[SAP HANA HTTP 的連線參數 \[第 105 頁\]](#)


[遠端資料庫組態參數 \[第 106 頁\]](#)

### 6.3.2.3.1 SAP HANA HTTP 的連線參數

為啟用 SQL 存取，您想建立與 SAP HANA 的 HTTP 連線。

1. 在編輯 OLAP 連線精靈窗格中，輸入下列資訊：

登入參數	描述
驗證模式	存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法： <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> ；使用連線定義的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a> 參數。
使用者名稱	當 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時，用來存取 OLAP 伺服器的使用者名稱。
密碼	當 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時，用來存取 OLAP 伺服器的密碼。
資料來源參考	
語言	將用來進行連線的語言。
資料來源	此參數僅適用於 SAP HANA 連線。另提供 SAP HANA HTTP 資料來源的 URL。
<a href="#">Allow SQL access to the remote database</a> (允許遠端資料庫的 SQL 存取)	HANA JDBC 驅動程式可用於連線至遠端 HANA 資料庫。依預設，系統不會設定此選項。
遠端資料庫連線	定義用來設定資料庫伺服器定義的格式類型。共有兩個選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">連線至連接埠或容錯</a>。預設設定。</li> <li>• <a href="#">連線至租用戶</a>。</li> </ul>
伺服器 (主機:連接埠[:主機:連接埠])	此屬性會在您選取 <a href="#">[連線至連接埠或容錯]</a> 選項時使用。

登入參數	描述
	遠端 HANA 資料庫伺服器，語法為 <server>:<port> [ <server2>:<port2> ]
資料庫名稱	指定遠端 HANA 伺服器執行個體的資料庫名稱。
最大平行查詢數	表示 Web Intelligence 可同時執行連線的最大查詢數。您可以設定介於 1 到 64 之間的值。例如，若您將值設定為 1，則 Web Intelligence 可以使用相同連線上的另一個查詢來平行執行一個查詢。若您將值設定為 64，則 Web Intelligence 可以在相同連線上平行執行 64 個查詢。
<div>  <b>註記</b>            您也可以使用其他連線平行執行這些查詢。         </div>	

## 2. 測試連線。

### 6.3.2.3.2 遠端資料庫組態參數

設定 SAP HANA HTTP 連線上的 SQL 存取時，您必須定義遠端資料庫的組態參數。

#### 1. 定義下列參數：

資料庫參數	
連線集區模式	如果使用連線集區，則此為保持連線啟用的方法。
集區逾時	如果 [連線集區模式] 設定為 [保持連線作用中到]，則為保持連線開啟的時間長度 (分鐘)。
陣列擷取大小	<p>授權每次擷取可從資料庫擷取之資料列的最大數量。</p> <p>例如，如果您輸入 20，且您的查詢傳回 100 個資料列，則連線會進行 5 次擷取，而每次擷取 20 個資料列的方式來擷取資料。</p> <p>若要停用陣列擷取，請在 [陣列擷取大小] 中輸入 1。資料逐列擷取。</p> <div>  <b>註記</b>            停用陣列擷取大小可提高擷取資料的效率，但是減慢伺服器的效能。[陣列擷取大小] 的值越大，則擷取資料列的速度越快。不過，您必須確認您具有合適的用戶端系統記憶體。         </div>
陣列繫結大小	

## 資料庫參數

### 登入逾時

連線逾時前的閒置秒數，使用者必須重新登入。

### 查詢逾時

#### ▲ 限制

使用 JDBC 中介軟體的 Oracle 資料來源連線特定。

資料庫上所執行的查詢逾時並強制結束前的秒數。

### 資料列數上限

傳回以供查詢的資料列數上限。

### JDBC 驅動程式屬性

JDBC 驅動程式屬性值。您可以定義多個屬性的值，並且以逗號隔開值。例如，下列 JDBC 驅動程式屬性的值會設定 oracle.jdbc.defaultNChar 和 defaultNChar 驅動程式屬性：

```
oracle.jdbc.defaultNChar=true,defaultNChar=true
```

#### ① 註記

若已在 <driver>.sbo 檔案中定義屬性，則會使用在此參數中定義的值。如需更多有關 SBO 檔案的資訊，請參閱《資料存取指南》。

2. 按一下 [\[完成\]](#)。

## 6.3.2.4 選取 OLAP 多維資料集

下列選項可套用於將多維資料集與 OLAP 連線相關聯。

#### ① 註記

若是使用 [\[SAP BICS 用戶端\]](#) 連線，請選取 [\[在連線中指定多維資料集\]](#) 選項。您可以開啟目錄並選取 BEx 查詢的連線。您可自 SAP BW 的 OLAP BICS 連線搜尋 BW InfoProvider

選項	描述
<a href="#">不在連線中指定多維資料集</a>	只要選取此選項，不需要指定多維資料集，即可建立連線。在此情況下，每次您存取連線以建立商務層或在查詢和報表工具時，系統皆會提示您選取多維資料集。
<a href="#">在連線中指定多維資料集</a>	只要選取此選項，即可永遠將多維資料集與連線相關聯。  多維資料集選取頁面會列出適用於目標資料庫的多維資料集。您可以在搜尋文字方塊中輸入搜尋字串。在清單中選取多維資料集。

## 6.3.2.5 設定 SAP BW 連線的 SNC 連線

資訊設計工具 支援以 SAP BW OLAP 連線為基礎的 BOE 系統 SNC 加密。SAP 註記 2183696 說明了 SAP BW 上 SAP BusinessObjects Enterprise 的 SNC 組態。

1. 執行下列其中一項作業：

- 若要建立本機連線，請在 [\[本機專案\]](#) 檢視中選取專案資料夾。依序選取 [\[檔案\]](#) > [\[新 OLAP 連線\]](#) 。
- 若要建立安全連線，請在 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視中，於要建立安全連線的儲存機制上開啟工作階段。以滑鼠右鍵按一下儲存機制中的 [\[連線\]](#) 資料夾或子資料夾，並選取 [\[插入 OLAP 連線\]](#)。

遵循「新 OLAP 連線」精靈中的步驟，輸入下列資訊：

2. 輸入連線名稱。
3. 選取目標資料庫的中介軟體驅動程式。
4. 選取與 OLAP 資料來源連線的驗證參數。
5. 選取要連線的 OLAP 多維資料集。
6. 確認 InformationDesignTool.ini INI 檔案中有下列選項：

```
Djco.client.snc_lib=${BOE_INSTALL_DIR}\sapcrypto.dll : jco.client.snc_lib 選項表示  
用戶端電腦中 SAP 加密程式庫的路徑，${BOE_INSTALL_DIR} 則代表 BOE 二進位檔安裝的路徑：  
<DRIVE>:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise  
XI 4.0\win64_x64。
```

## 6.3.2.6 在 OLAP 連線中顯示值

1. 在編輯器中開啟連線：

選項	描述
開啟本機連線	在 <a href="#">[本機專案]</a> 檢視中按兩下連線名稱。
開啟安全連線	在 <a href="#">[儲存機制資源]</a> 檢視中，在發佈連線的儲存機制上開啟工作階段。 在 <a href="#">[連線]</a> 資料夾或子資料夾內，按兩下連線名稱。

2. 若要瀏覽多維資料集中的物件和其屬性，請按一下 [\[瀏覽中繼資料\]](#) 索引標籤。  
請選取一個物件以便在 [\[屬性\]](#) 窗格中顯示其屬性。
3. 若要在多維資料集中執行 MDX 查詢，請選取 [\[查詢\]](#) 索引標籤。

### ❗ 註記

OLAP 連線無法使用 MDX 查詢作為直接存取 (例如，直接存取 BEx 查詢或 SAP HANA 資訊模型)。

4. 從 [\[OLAP 中繼資料\]](#) 窗格拖曳物件並輸入 MDX 陳述式，以便在 [\[MDX 查詢\]](#) 窗格中建立 MDX 查詢。
5. 若要驗證 MDX，請按一下 [\[剖析\]](#)。
6. 若要執行查詢，請按一下 [\[執行\]](#)。

## 6.3.3 HANA INA OLAP 連線

您可建立以 BICS InA 為基礎的 HANA OLAP 連線，以便存取 HANA Cloud 系統或 HANA 內部部署系統。

1. 選取建立 [\[新 OLAP 連線\]](#)。
2. 選取 [\[SAP HANA INA\]](#) 為 OLAP 連線。
3. 以下為 HANA INA OLAP 連線中可能的連線類型：
  - [\[直接\]](#) 連線類型 (預設) - 設定 SAP HANA 內部部署系統連線。
  - [\[SAP HANA Cloud\]](#) 連線類型 - 用以連線至 SAP HANA Cloud 系統上的資料。
4. 從下列驗證模式中選取：
  - 使用「使用者/密碼」驗證模式 (預設)。在連線定義中設定使用者名稱和密碼。請注意，[\[資料來源參考\]](#) 欄位在此模式中已停用。
  - [\[Use Single Sign On With SAML\]](#) 驗證模式。連線定義中的 [\[使用者名稱\]](#)/[\[密碼\]](#) 和 [\[資料來源參考\]](#) 欄位已停用。
  - 使用 [\[BusinessObjects 憑證對應\]](#) 驗證模式。您可選取並設定 [\[資料來源參考\]](#)。在此模式中，連線定義中的 [\[使用者名稱\]](#) 和 [\[密碼\]](#) 欄位已停用。
5. 在 HANA INA OLAP 連線中，您可以設定並儲存與 HANA 連線要使用的語言。若未設定並儲存連線語言，則執行時期將使用使用者在工作階段 (慣用的檢視地區設定) 語言。
6. 下列通訊協定可在 HANA INA OLAP 連線中透過 InA 存取 HANA 資料來源：
  - [\[HTTP\]](#) 通訊協定 (預設)。此選項僅使用於直接連線類型 (例如，在 HANA 內部部署系統上)。
    - 請以下列格式設定資料來源 URL：`http(s)://<host>:<port>` (此通訊協定已停用 [\[使用 SSL\]](#) 欄位。在 URL 中使用 HTTP 或 HTTPS 通訊協定可偵測 SSL 通訊是否啟用)。
    - 您可使用 Web Intelligence 的「智慧型重新整理」功能選取 [\[允許 SQL 存取遠端資料庫\]](#) 選項
  - [\[JDBC\]](#) 通訊協定。[\[JDBC\]](#) 通訊協定中無法使用「智慧型重新整理」功能。這表示 [\[允許 SQL 存取遠端資料庫\]](#) 選項已停用。以下為可採取的動作：
    - 以下列格式設定 [\[資料來源\]](#) URL：`<host>:<port>`。也接受 `jdbc:sap://<host>:<port>` 格式。
    - 僅直接連線類型的此通訊協定提供 [\[使用 SSL\]](#) 欄位。  
針對 HANA Cloud 連線類型，[\[使用 SSL\]](#) 欄位為唯讀，並強制設定為 [\[True\]](#)。
7. 您可設定 Web Intelligence 可在此連線上設定的最大平行查詢數。
8. 您可在內部部署系統上使用「測試連線」按鈕檢查 HANA Cloud 上的連線。
9. 您可瀏覽 HANA 檢視，並針對此連線指定其中一個檢視。

## 6.3.4 本機及安全連線

1. 若要在編輯器中開啟連線，請執行下列其中一項作業：

選項	描述
開啟本機連線	在 <a href="#">[本機專案]</a> 檢視中按兩下連線名稱。
開啟安全連線	在 <a href="#">[儲存機制資源]</a> 檢視中，在發佈連線的儲存機制上開啟工作階段。 在 <a href="#">[連線]</a> 資料夾或子資料夾內，按兩下連線名稱。

2. 若要編輯連線名稱或描述，請按一下 [\[一般資訊\]](#) 索引標籤。
3. 若要編輯連線參數，請按一下 [\[編輯\]](#)。

針對本機連線，您也可以用滑鼠右鍵按一下 [本機專案] 檢視中的連線名稱，然後選取 [\[編輯連線\]](#)。

4. 若要變更關聯式連線的中介軟體驅動程式，請選取 [\[變更驅動程式\]](#)。選取新的驅動程式並輸入新的連線參數。
5. 若要測試資料庫伺服器的可用性，請按一下 [\[測試連線\]](#)。

您也可以在本機專案] 檢視中用滑鼠右鍵按一下連線或捷徑名稱，然後選取 [\[測試連線\]](#)。

6. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存連線資訊。

## 相關資訊

[在關聯式連線中顯示值 \[第 97 頁\]](#)

[在 OLAP 連線中顯示值 \[第 108 頁\]](#)

[何謂連線？ \[第 74 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

## 6.3.5 連線捷徑

在發行連線時，您可以選擇在 [本機專案] 檢視中建立連線捷徑。您也可以替已發佈的現有連線建立捷徑。使用下列程序來為現有安全連線建立連線捷徑。

您必須在 [\[本機專案\]](#) 檢視中擁有本機專案。

1. 在 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視中，在儲存安全連線的儲存機制上開啟工作階段。
2. 在 [\[連線\]](#) 資料夾或子資料夾內，以滑鼠右鍵按一下連線名稱。
  - 若為 OLAP 連線，請選取 [\[建立 OLAP 連線捷徑\]](#)。
  - 若為關聯式連線，請選取 [\[建立關聯式連線捷徑\]](#)。
3. 在 [選取本機專案](#) 對話方塊中，選取您要建立捷徑的專案。

系統會將連線捷徑建立在您選取的本機專案。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

## 6.3.6 編輯連線捷徑

您可以編輯連線捷徑的名稱和描述，同時也可以變更捷徑來參考已發佈現有連線的相同儲存機制中的不同連線。

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下捷徑名稱，即可在編輯器中開啟連線捷徑。
2. 您可以在 [\[捷徑名稱\]](#) 和 [\[描述\]](#) 中輸入或變更文字。
3. 若要變更捷徑參考的連線，請按一下 [\[變更連線\]](#)。

您也可以在此 [\[本機專案\]](#) 檢視中以滑鼠右鍵按一下捷徑名稱，然後選取 [\[變更連線\]](#)。

4. 若要測試參考的連線，按一下 [\[測試連線\]](#)。

您也可以在此 [\[本機專案\]](#) 檢視中以滑鼠右鍵按一下捷徑名稱，然後選取 [\[測試連線\]](#)。

5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存捷徑。

## 相關資訊

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

## 7 設計資料基礎

若要依據關聯式資料庫建立語意層，您必須使用 [\[資料基礎編輯器\]](#) 定義和維護資料基礎結構及其連線，並視需要存取資料聯邦層。

您可以依據資料基礎，建立一或多個商務層。連線、資料基礎和商務層將會組成語意層。

### 相關資訊

[開始使用資料基礎 \[第 112 頁\]](#)

[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

### 7.1 開始使用資料基礎

資料基礎包含來自一個或多個關聯式資料庫的相關資料表和聯結的結構描述，且這些資料表和聯結用作一個或多個商務層的基礎。單一來源和已啟用多來源是資料基礎的兩種類型，允許您使用不同的資料基礎功能。

您可以參考資料基礎中的關聯式連線。您可以從連線中參考的資料庫插入資料表和聯結。

使用 [\[資料基礎編輯器\]](#) 時，您可透過新增聯邦表格 (位於聯邦層)、衍生表格、別名資料表、計算的資料行、額外的聯結、內容、提示以及值清單來加強資料基礎。部份功能的可用性是根據資料基礎類型而定。如需有關資料基礎類型的詳細資訊，請參閱相關主題。

您可以在相同資料基礎上建置任意的商務層數目。在此情況下，資料基礎成為多個語意層的基礎。

### 相關資訊

[單一來源資料基礎 \[第 112 頁\]](#)

[多重來源啟用的資料基礎 \[第 113 頁\]](#)

[什麼是聯邦層？ \[第 179 頁\]](#)

#### 7.1.1 單一來源資料基礎

單一來源資料基礎支援單一連線，該連線可以是本機連線或安全連線，意即您可根據資料基礎，將語意層發行至本機或至儲存機制。



單一來源資料基礎支援衍生的資料表、計算的資料行及聯結運算式的資料庫特定 SQL 語法。資料庫專用 SQL 語法允許特定資料庫提供函式或運算子，而不是由標準 SQL-92 提供 (例如，Oracle 分析函式)。若要根據此資料基礎將語意層發行至本機資料夾，則您必須選取單一來源。

建議針對下列情況使用單一來源資料基礎：

- 您要獨佔使用資料庫特定的 SQL 語法。
- 您要在本機發佈語意層並在儲存機制外使用。

## 相關資訊

[多重來源啟用的資料基礎 \[第 113 頁\]](#)

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

## 7.1.2 多重來源啟用的資料基礎

多重來源啟用的資料基礎支援一或多個連線。您可在建立資料基礎時及之後隨時新增連線。已啟用多來源的資料基礎僅支援安全連線，而依據此資料基礎類型的語意層只能發行至儲存機制。

已啟用多來源的資料基礎支援在單一來源資料基礎中支援的大部分關聯式連線，也支援未在單一來源資料基礎中支援的大部分關聯式連線，如下：

- SAP BW 連線
- SAS 連線

已啟用多來源的資料基礎連線是由資料聯邦服務管理。如需有關調整資料聯邦服務的資訊，請參閱《資料聯邦管理工具指南》。

聯邦層可以在已啟用多來源的資料基礎中使用，這可讓您將建立的聯邦表格包含在資料基礎中。

SQL-92 標準語法是計算的資料行、衍生表格及聯結運算式的預設值。此外，您也可以使用 SAP BusinessObjects SQL 資料庫函式。您可以透過定義資料庫特定衍生表格或計算的資料行，在已啟用多來源的資料基礎中使用資料庫特定 SQL 語法。資料庫專用 SQL 語法允許特定資料庫提供函式或運算子，而不是由標準 SQL-92 提供 (例如，Oracle 分析函式)。

### ① 註記

針對資料庫函式，SAP BusinessObjects 語法可與資料庫特定 SQL 所提供的相同函式語法不同。

下列情況需要多重來源啟用的資料基礎：

- 您要插入來自多個關聯式資料來源的表格和聯結或建立聯邦表格。
- 您要使用 SAP BW 或 SAS 連線。
- 您要使用 SQL-92 標準語法及 SAP BusinessObjects SQL 函式。

如需這些情況的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[包含多個連線的資料基礎 \[第 114 頁\]](#)

[什麼是聯邦層？ \[第 179 頁\]](#)

[已啟用多來源的資料基礎中的 SQL 運算式 \[第 114 頁\]](#)

[單一來源資料基礎 \[第 112 頁\]](#)

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)

### 7.1.2.1 包含多個連線的資料基礎

若要把多個連線新增至資料基礎，您必須在建立資料基礎時選取已啟用多來源類型。

您可在建立資料基礎時選取多個連線。您也可以將連線新增至現有已啟用多來源的資料基礎。連線必須為安全連線，因此在儲存機制中才可用。連線以本機專案中的連線捷徑表示。

已啟用多來源的資料基礎中的連線具有下列額外屬性：

- 短名稱，用於識別資料基礎中的連線及修改 SQL 運算式中的資料表名稱。您可以在新增連線時指定知名稱。此名稱在資料基礎中必須是唯一的，且限於四十個字元。如果您變更連線的短名稱，SQL 運算式會以新名稱自動更新。
- 連線的顏色。此顏色用於資料基礎檢視中的資料表頁首。您可以在新增連線時選取顏色。您可以隨時變更連線的顏色。
- 目錄，用於識別查詢伺服器的連線。在連線首次新增任何已啟用多來源的資料基礎時，便會向查詢伺服器註冊預設目錄名稱。
- 若是 SAP BW 連線，則系統會自動插入與表格和聯結相關的屬性。如需這些屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

針對已啟用多來源的資料基礎，在 SQL 運算式中顯示的資料表名稱採用下列格式：

```
@catalog(short name)."database_qualifier.database_owner"."table_name"
```

您可以在不同連線的資料表之間建立多來源聯結。您可以使用 [\[偵測聯結\]](#) 命令偵測不同連線所參考的資料表之間的聯結，或使用 [\[插入聯結\]](#) 命令明確定義聯結。

## 相關資訊

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)

[連線 \[第 130 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

### 7.1.2.2 已啟用多來源的資料基礎中的 SQL 運算式

在已啟用多來源的資料基礎中定義聯結、計算的資料行和衍生表格的 SQL 運算式使用 SQL-92 ANSI 標準語法。

在 SQL-92 運算式中，您可以包含 SAP BusinessObjects 資料庫函式。SQL 語法可與資料庫特定 SQL 所提供的相同函式語法不同。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

在 SQL-92 運算式中，您可以包含 @函式。可以包括的 @函式視運算式的類型而定。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

若要使用資料庫而非 SQL-92 (例如 Oracle 分析函式) 提供的函式或運算子，您必須定義資料庫特定的計算資料行及衍生表格。[SQL 運算式編輯器] 中的選項可讓您使用資料庫特定的 SQL。

資料庫特定的計算資料行及衍生表格支援關聯連線的 SQL 語法。下列規則適用於資料庫特定的 SQL 運算式：

- 您只能參考單一連線中標準資料表和資料庫特定的衍生表格。
- 您無法參考 SAS 或 SAP BW 連線中的表格。
- 您可以包括含有某些限制的 @函式。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。\[第 384 頁\]](#)  
[@Functions \[第 448 頁\]](#)

## 7.1.3 建置資料基礎

開始之前：

- 您必須擁有一個本機專案，以在其中建立資料基礎。
- 在本機專案中，您必須擁有安全關聯式連線的關聯式連線或連線捷徑。已啟用多來源的資料基礎需要連線捷徑。

如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。


1. 若要啟動 **新資料基礎** 精靈，請執行下列其中一項操作：

- 以滑鼠右鍵按一下 [本機專案] 檢視中的關連式連線或連線捷徑，然後依序選取 ► [新增] ► [資料基礎] 。
- 以滑鼠右鍵按一下 [本機專案] 檢視中的專案資料夾，然後依序選取 ► [新增] ► [資料基礎] 。

資料基礎便會在本機專案的 .dfx 檔案中建立。資料基礎會在 [資料基礎編輯器] 中自動開啟。

2. 若您要在資料基礎中使用聯邦表格 (僅限於已啟用多來源的資料基礎)，請在 [聯邦層] 中建立聯邦表格。
3. 在 [資料基礎編輯器] 中，將資料表插入資料基礎。

選項	命令
插入連線中的資料表	在 [連線] 窗格中，開啟並瀏覽連線中的資料表。您可以使用工具在 [連線] 窗格中搜尋和篩選資料表。將所需的資料表拖放至資料基礎 [主要] 檢視中。

選項	命令
使用精靈插入資料表	在資料基礎檢視工具列中，依序選取 ► <a href="#">[插入]</a> ► <a href="#">[插入表格]</a> ►。您可以選擇自動偵測和插入索引鍵、聯結、基數及資料列計數。
<div>  <b>註記</b>  若要偵測不同連線所參考的資料表之間的聯結，您必須使用 <a href="#">[偵測聯結]</a> 命令。 </div>	

若要插入聯邦表格 (僅限於已啟用多來源的資料基礎)	在資料基礎檢視工具列中，依序選取 ► <a href="#">[插入]</a> ► <a href="#">[聯邦表格]</a> ►。
---------------------------	---

#### 4. 插入聯結：

選項	命令
手動插入聯結	<p>在資料基礎檢視中，按一下第一個資料表中的資料行名稱，並將其拖曳至第二個資料表中的資料行。隨即顯示兩個資料表之間的聯結路徑。</p> <p>您也可以開啟 <a href="#">編輯聯結</a> 對話方塊，以插入聯結。在資料基礎檢視工具列中，依序選取 ► <a href="#">[插入]</a> ► <a href="#">[插入聯結]</a> ►。</p>
偵測聯結	在資料基礎檢視工具列中，依序選取 ► <a href="#">[偵測]</a> ► <a href="#">[偵測聯結]</a> ►。

若要編輯聯結，請按兩下聯結路徑。如需有關編輯和偵測聯結的詳細資訊，請參閱相關主題。

- 檢查資料基礎中聯結的基數。在資料基礎檢視工具列中，依序選取 ► [\[偵測\]](#) ► [\[偵測基數\]](#) ►。在 [偵測基數](#) 對話方塊中，您可以設定或偵測任何或所有聯結的基數。
- 您可以使用多個方法來強化資料基礎的功能，例如：
  - 插入計算的資料行
  - 插入衍生表格
  - 插入別名資料表
  - 插入包含選擇性提示的參數
  - 插入與提示產生關聯的值清單
  - 設定資料基礎屬性中的 SQL 選項和 SQL 產生參數
- 確認聯結路徑及解析任何迴圈。使用 [\[別名和內容\]](#) 窗格中的命令自動偵測別名和內容。
- 執行完整性檢查，以驗證資料基礎中的資料表、資料行及聯結。以滑鼠右鍵按一下 [\[資料基礎\]](#) 窗格中的資料基礎名稱，然後選取 [\[檢查完整性\]](#)。
- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

部份可協助您維護資料基礎的命令如下所示。

- 如果您變更資料表或資料行，請使用 [\[顯示本機相依性\]](#) 以尋找可能受變更影響的商務層和物件。
- 重新整理結構以連線參考的資料庫發生的變更來更新資料基礎。

- 您可以變更連線，或針對已啟用多來源的資料基礎，新增或移除連線。
- 您可以建立自訂檢視、使用系列對資料表分組、排列表格顯示及插入註解，以便於維護。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)  
[關聯式連線 \[第 78 頁\]](#)  
[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)  
[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)  
[將資料表插入資料基礎 \[第 138 頁\]](#)  
[搜尋連線窗格中的資料表 \[第 134 頁\]](#)  
[按資料表類型篩選連線中的資料表 \[第 135 頁\]](#)  
[什麼是聯邦層？ \[第 179 頁\]](#)  
[插入和編輯聯結 \[第 161 頁\]](#)  
[偵測及設定基數 \[第 164 頁\]](#)  
[插入計算的資料行 \[第 145 頁\]](#)  
[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)  
[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)  
[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)  
[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)  
[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)  
[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)  
[顯示資料基礎中的本機相依性 \[第 158 頁\]](#)  
[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)  
[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)  
[將連線新增至資料基礎 \[第 132 頁\]](#)  
[管理資料基礎檢視 \[第 127 頁\]](#)  
[使用系列對資料表分組 \[第 125 頁\]](#)  
[重新排列資料基礎檢視中的資料表 \[第 124 頁\]](#)  
[在資料基礎檢視中插入註解 \[第 126 頁\]](#)

## 7.1.4 資料基礎屬性

下列屬性適用於整個資料基礎：

屬性	描述
描述	說明資料基礎。您在「新資料基礎」精靈中建立資料基礎時可以輸入描述，並可隨時在資料基礎屬性中進行編輯。

屬性	描述
允許笛卡兒乘積	<p>選取此選項時，如果定義資料基礎中物件的 SQL 運算式會產生笛卡兒乘積，則允許 SQL。</p> <div> <b>① 註記</b> <p>笛卡兒乘積是一個結果集，內含查詢中每個表格每一個資料列的所有可能組合。笛卡兒乘積幾乎都是不正確的結果。</p> </div>
每個內容中的多重 SQL 陳述式	如果選取此選項，則當查詢包含內容時，此選項可讓使用者選取查詢路徑。如果資料基礎包含內容，則應選取此選項。
SQL 參數	指定 SQL 產生參數的自訂值，並覆寫預設值。
註解	包含關於資料基礎的註解。
摘要	顯示在資料基礎中定義的每個物件類型的數目摘要。

## 相關資訊

[編輯資料基礎中的 SQL 選項 \[第 118 頁\]](#)

[設定資料基礎中的 SQL 產生參數 \[第 119 頁\]](#)

[顯示資料基礎摘要 \[第 119 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

### 7.1.4.1 編輯資料基礎中的 SQL 選項

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請確定已在 [\[資料基礎\]](#) 窗格的樹狀結構檢視中選取資料基礎的最高層級。
3. 在 [屬性] 窗格中按一下 [\[SQL 選項\]](#) 索引標籤。
4. 視需要選取或取消選取選項。如需有關選項的描述，請參閱相關主題。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)

## 7.1.4.2 設定資料基礎中的 SQL 產生參數

資料基礎中 SQL 產生參數的自訂值會覆寫預設值。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請確定已在 [資料基礎] 窗格的樹狀結構檢視中選取資料基礎的最高層級。
3. 請確定已在屬性窗格中選取 [屬性] 索引標籤。
4. 按一下 [參數] 按鈕。
5. 在 查詢指令碼參數 對話方塊中，編輯參數。

隨即列出目前已定義的 SQL 產生參數參考。非預設參數和包含非預設值的參數以粗體顯示。

選項	命令
變更現有參數的值	按一下 [值] 資料行，然後選取或輸入新值。
新增預先定義的參數	按一下 [新增] 按鈕旁清單方塊中的箭頭，以顯示預先定義的參數清單。從清單中選取參數，然後按一下 [新增]。
新增自訂參數	請確認 [新增] 按鈕旁的方塊中未列出任何預先定義的參數，然後按一下 [新增]。預設名稱的參數便會新增至資料表。若要編輯參數名稱，請按一下 [名稱] 資料行。按一下 [值] 資料行以輸入值。

若要查看所有預先定義的 SQL 產生參數和其值的描述，請按一下 [描述] 按鈕。

6. 若要返回參數和預設值的預設清單，請按一下 [預設值]。此動作會移除清單中任何新增的參數，並將所有值設定為預設值。

## 相關資訊

[SQL 產生參數 \[第 458 頁\]](#)

## 7.1.4.3 顯示資料基礎摘要

使用此命令可顯示在資料基礎中定義的每個物件類型數目。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請確定已在 [資料基礎] 窗格的樹狀結構檢視中選取資料基礎的最高層級。
3. 請確定已在屬性窗格中選取 [屬性] 索引標籤。
4. 按一下 [摘要] 按鈕。

資料基礎摘要便會顯示在新對話方塊中。

## 7.1.4.4 編輯資料基礎描述和註解

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請確定已在 [\[資料基礎\]](#) 窗格的樹狀結構檢視中選取資料基礎的最高層級。
3. 若要輸入或編輯描述，請在 [屬性] 面板中按一下 [\[屬性\]](#) 索引標籤。
4. 若要輸入或編輯註解，請在 [屬性] 面板中按一下 [\[註解\]](#) 索引標籤。  
註解適用於整個資料基礎，您也可以在此資料基礎顯示中輸入註解。如需詳細資訊，請參閱相關連結。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

### 相關資訊

[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)

[在資料基礎檢視中插入註解 \[第 126 頁\]](#)

## 7.1.4.5 顯示 SAP HANA 變數資訊

SAP HANA 資訊模型中的變數和輸入參數會自動與資料基礎中對應的表格產生關聯。您可以查看屬性窗格中的變數資訊。在變數資訊索引標籤中，您也可依此工作細項底部表格中所述設定部分選項。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 確認已選取 [\[資料基礎\]](#) 窗格。
3. 選取資料基礎中的表格，其會對應至您要查看變數的資訊模型。
4. 選取屬性窗格中的 [\[變數\]](#) 索引標籤。

各變數的屬性會以列顯示。您可以編輯下列屬性：

#### 可編輯的屬性

屬性	描述
<a href="#">描述</a>	在描述欄位中輸入以更新變數的描述。
<a href="#">預設值</a>	在預設值欄位中輸入以編輯/設定新預設值。
<a href="#">提示使用者</a>	按一下省略符號開啟提示對話並編輯使用者可見的提示。
<a href="#">保留最後的值</a>	您可選擇保留使用者最後針對此變數輸入的值。

### 相關資訊

[SAP HANA \[第 41 頁\]](#)



## 7.2 資料基礎編輯器

此主題說明如何導覽 [\[資料基礎編輯器\]](#)。如需有關建置資料基礎結構的步驟，請參閱 [〈建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#) [〉](#)。

[\[資料基礎編輯器\]](#) 分為資料基礎檢視窗格、屬性窗格和瀏覽窗格。

資料基礎檢視是資料表和聯結的圖形表示。[\[主要\]](#) 檢視包含所有資料表和聯結，且無法刪除。您可以定義包含資料表子集的自訂檢視。透過檢視窗格底部的索引標籤存取檢視。如需自訂檢視的詳細資訊，請參閱相關主題。

您可根據預存程序建立資料基礎，但僅可使用該資料基礎中的預存程序。您無法混合使用預存程序表格和標準資料庫表格。

屬性窗格顯示目前所選資料基礎物件 (整個資料基礎、資料表、資料行或聯結) 的屬性。若要編輯適用於整個資料基礎的屬性，請參閱 [〈資料基礎編輯器偏好設定 \[第 371 頁\]](#) [〉](#)。

在資料基礎檢視中，您可以使用 [\[插入\]](#)  和 [\[偵測\]](#)  功能表中的命令，或直接按一下檢視中的物件，來使用資料表和聯結。

瀏覽窗格可讓您使用資料基礎的不同元素。透過按一下對應索引標籤存取窗格：

- [連線](#) (來自此窗格的存取預存程序，以建立特定商務物件。)
- [資料基礎](#) (顯示資料表和聯結的樹狀結構檢視)
- [別名和內容](#)
- [參數和值清單](#)
- [聯邦層](#)

如需在各個瀏覽窗格中可執行的作業的詳細資訊，請參閱相關主題。

### 導覽資料基礎檢視

若要存取資料表上可用的命令功能表，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料表頁首。若要選取多個表格，請按住 [\[CTRL\]](#) 鍵再按一下表格頁首。

若要存取資料行上可用的命令，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中資料表的資料行名稱。

資料表按右鍵功能表中的多個命令可協助您尋找資料基礎中相關的資料表：

- [\[選取相關的表格\]](#) 會自動選取由聯結連結至所選資料表的所有資料表。
- [\[排列表格\]](#) 可讓您排列所選表格的位置，並設定所選表格的寬度。
- [\[變更表格顯示\]](#) 可讓您變更並切換表格的顯示方式 (所有表格或選取的表格)。
- [\[反白相關的表格\]](#) 會以灰色顯示未由聯結連結至所選資料表的任何資料表。
- [\[反白別名\]](#) 會以灰色顯示除所選原始資料表和其別名資料表外的所有資料表。
- [\[反白原始表格\]](#) 會以灰色顯示除其依據的所選別名資料表和原始資料表外的所有資料表。
- [\[選取置中\]](#) 可讓您暫時變更資料基礎顯示的縮放，使選取範圍中的所有表格都可顯示在顯示視窗中。

您可以使用搜尋面板對資料基礎執行進階搜尋。若要開啟搜尋面板，請按一下 。

如需有關您可以用來變更資料基礎檢視中的物件顯示命令的資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[資料基礎中的預存程序 \[第 174 頁\]](#)

[變更資料基礎編輯器中物件的顯示 \[第 123 頁\]](#)

[在資料基礎編輯器中排列表格 \[第 122 頁\]](#)

[資料基礎編輯器偏好設定 \[第 371 頁\]](#)

[在選取範圍中置中檢視 \[第 126 頁\]](#)

[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)


[連線 \[第 130 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

## 7.2.1 在資料基礎編輯器中排列表格

如何在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中排列表格位置，加以對齊、分配及設定寬度。

在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中，選取一些表格。然後按一下工具列中的「排列表格」圖示 ()，或以滑鼠右鍵按一下，並在功能表中選取「排列表格」功能表。接著選取下列其中一個命令：

### 表格對齊選項

選項	描述
靠左對齊	將所選表格的左邊緣與最左邊選取表格的左邊緣對齊。
水平置中對齊	將所選表格的水平中央與所選表格的中心點對齊。
靠右對齊	將所選表格的右邊緣與最右邊選取表格的右邊緣對齊。
靠上對齊	將所選表格的上邊緣與最上方選取表格的上邊緣對齊。
垂直置中對齊	將所選表格的垂直中間與最上方選取表格和最下方選取表格的垂直中心點對齊。
靠下對齊	將所選表格的下邊緣與最下方選取表格的下邊緣對齊。
水平分配	水平將表格間距等距拉開。
垂直分配	垂直將表格間距等距拉開。
將寬度設為最大	將表格資料行寬度設為所選表格寬度最大資料行的行寬。
將寬度設為最小	將表格資料行寬度設為所選表格寬度最小資料行的行寬。

### ❗ 註記

若您對於表格排列結果不甚滿意，可以使用 [Ctrl+Z](#) 來復原動作。您可以重複使用 [Ctrl+Z](#) 復原上次動作。

請參閱 <資料基礎編輯器偏好設定 [第 371 頁]> 頁面以瞭解有關編輯器設定的詳細資訊。

## 相關資訊

- 資料基礎編輯器 [第 121 頁]
- 變更資料基礎編輯器中物件的顯示 [第 123 頁]
- 資料基礎中的預存程序 [第 174 頁]
- 資料基礎編輯器偏好設定 [第 371 頁]

## 7.2.2 變更資料基礎編輯器中物件的顯示

下列命令能讓您在資料基礎檢視中變更物件顯示 (表格、資料行和聯結)。

在 [資料基礎編輯器] 中，您可以使用下列方式來顯示表格：

表格顯示選項	
選項	表格顯示方式
切換	在下列檢視選項之間切換：收合、僅聯結、展開。
收合	收合表格並僅顯示表格頁首。
僅聯結	收合表格並僅顯示表格之間的聯結。
展開	展開表格並顯示完整表格。

您可以變更所有表格在 [資料基礎編輯器] 中的顯示，或也可以選取多個表格並變更所選表格的外觀。您也可以使用 **Ctrl+T** 在不同顯示選項之間切換 (選取的) 表格。

### ❶ 註記

若選取多個表格且首次選取「切換」，表格的狀態會與首次選取的表格一致。

您也可以設定影響資料基礎物件顯示的應用程式偏好設定。如需更多資訊，請參閱 資料基礎編輯器 [第 121 頁] 和 資料基礎編輯器偏好設定 [第 371 頁] 頁面。


## 相關資訊

- 資料基礎編輯器偏好設定 [第 371 頁]
- 在資料基礎編輯器中排列表格 [第 122 頁]
- 變更資料基礎編輯器中物件的顯示 [第 123 頁]
- 資料基礎中的預存程序 [第 174 頁]
- 重新排列資料基礎檢視中的資料表 [第 124 頁]

[變更表格顯示 \[第 124 頁\]](#)  
[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)  
[設定資料基礎檢視的效能相關選項 \[第 375 頁\]](#)

### 7.2.2.1 重新排列資料基礎檢視中的資料表

您將資料表和聯結插入資料基礎檢視後，便可以依據聯結流程從一個至多個自動排列資料表。  
若要變更個別資料表的顯示，請參閱相關連結。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 按一下資料基礎檢視中的 [\[自動排列資料表\]](#) 圖示 。  
隨即排列檢視中的資料表。
3. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

#### 相關資訊

[變更表格顯示 \[第 124 頁\]](#)  
[隱藏和取消隱藏表格資料行 \[第 141 頁\]](#)  
[使用系列對資料表分組 \[第 125 頁\]](#)

### 7.2.2.2 變更表格顯示

針對資料基礎中的每個表格，您可以選取要在檢視中顯示的表格資訊量。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 選取一個或數個表格。
3. 以滑鼠右鍵按一下選取的表格，並選取 [\[顯示\]](#) 功能表。
4. 選取顯示模式：

選項	描述
收合	僅顯示表格頁首。
僅聯結	顯示表格頁首及屬於聯結部分的任何資料行。
展開	顯示表格頁首及所有資料行。

您也可以按一下表格頁首右側的箭頭圖示以切換不同的顯示模式，或使用 [Ctrl+T](#) 捷徑，以及在右鍵功能表中，選取 [\[顯示\]](#)/[\[切換顯示\]](#) 命令。


5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 7.2.2.3 使用系列對資料表分組

系列是一組顯示參數，可用於直觀地群組相同類型的資料表。例如，您可以針對事實和維度資料表定義不同的系列。

顯示參數包括背景顏色、文字顏色和字型。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。

2. 按一下資料基礎檢視中的 [\[編輯系列\]](#) 圖示 。

3. 在 [編輯系列](#) 對話方塊中，為每個資料表群組建立一個系列：

- a. 按一下 [\[新增\]](#) 以定義新系列。
- b. 在 [\[名稱\]](#) 中輸入系列的名稱。
- c. 編輯系列的資料表顏色、背景和字型。
- d. 按一下 [\[套用\]](#) 以儲存系列定義。

您可以匯出和匯入系列定義。匯出會在本機資料夾中建立檔案，該檔案可在 資訊設計工具 的不同使用者之間共用。

4. 當您新增所有系統後，按一下 [\[確定\]](#)。
5. 將資料表指派給系列。針對每個系列：
  - a. 選取要指派給系列的資料表。按住 [CTRL](#) 鍵，再按一下資料表頁首。
  - b. 在資料基礎檢視工具列的 [\[系列\]](#) 清單中，選取系列。

### ① 註記

將資料表指派給系列後，資料表便會取得該系列在目前檢視及資料表所在之所有資料基礎檢視中的顯示屬性。

6. 若要從系列中移除資料表，請選取資料表，然後在 [\[系列\]](#) 清單中選取 [\[無系列\]](#)。
7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 7.2.3 檢視

自訂資料基礎檢視是資料基礎 [\[主要\]](#) 檢視的子集。檢視將會以索引標籤顯示於資料基礎底部。按一下索引標籤，即可自一個檢視導覽至另一個檢視。在您編輯包含大量資料表的資料基礎時使用檢視，且有興趣使用資料表子集。您可以針對資料基礎定義多個自訂檢視。

### 相關資訊

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)


[在資料基礎檢視中插入註解 \[第 126 頁\]](#)

[在選取範圍中置中檢視 \[第 126 頁\]](#)

[管理資料基礎檢視 \[第 127 頁\]](#)

## 7.2.3.1 在資料基礎檢視中插入註解

註解是可以放置在資料基礎檢視中任意位置的附註。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 選取 [\[插入\]](#)  功能表中的 [\[插入註解\]](#)。
3. 在 [編輯註解](#) 對話方塊中，定義附註的顯示參數並輸入註解文字。  
註解便會插入目前檢視的左上角。
4. 將註解拖曳至檢視中所要顯示的位置上。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

### 相關資訊


[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

## 7.2.3.2 在選取範圍中置中檢視

[\[選取置中\]](#) 命令可讓您暫時變更資料基礎檢視顯示的縮放，使選取範圍中的所有表格都可顯示在顯示視窗中。

1. 在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中選取表格。  
例如，使用搜尋面板來選取特殊系列中的所有表格。
2. 在其中一個所選表格的表格頁首上按一下右鍵，並選取 [\[選取置中\]](#)。

資料基礎會顯示縮放，使所有選取的表格都可顯示在顯示視窗中。若要重設顯示，請關閉已開啟的搜尋面板，或按

一下資料基礎檢視下方工作列中的 [\[重設縮放\]](#) 圖示 。

#### → 提示

您也可以表格中置中顯示，或者在顯示左邊 [\[資料基礎\]](#) 面板中選取樹狀結構檢視的表格或聯結名稱進行聯結。

### 相關資訊

[搜尋資料基礎中的資料表和資料行。 \[第 158 頁\]](#)

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

## 7.2.3.3 管理資料基礎檢視

允許所有檢視中的資料表作業。對資料表所做的任何變更 (將資料表指派給系列) 都會傳播到資料基礎中的所有檢視。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請執行下列其中一項作業：

選項	命令
插入空白檢視	按一下資料基礎底部的 <a href="#">[插入檢視]</a> 索引標籤，或以滑鼠右鍵按一下檢視，並選取 <a href="#">[插入檢視]</a> 命令。
依據資料表的選取範圍插入檢視	<p>選取一個或多個資料表 (按住 <a href="#">CTRL</a> 鍵，再按一下資料表頁首)。</p> <p>以滑鼠右鍵按一下選取範圍，然後依序選取 <a href="#">▶ [插入] &gt; [從選擇範圍檢視]</a>。</p>
依據搜尋結果插入檢視	<p>使用 [搜尋面板] 搜尋要加入檢視的資料表。如需有關如何搜尋的詳細資訊，請參閱相關主題。</p> <p>以滑鼠右鍵按一下搜尋結果檢視中的選取範圍，然後依序選取 <a href="#">▶ [插入] &gt; [從選擇範圍檢視]</a>。</p>

3. 輸入檢視的名稱，然後按一下 [\[確定\]](#)。  
新索引標籤便會出現在檢視窗格的底部，並顯示新檢視。
4. 將資料表新增至檢視：
  - a. 按一下 [\[主要\]](#) 檢視索引標籤，或包含您要新增之資料表的任何其他檢視。
  - b. 選取要新增的一個或多個資料表。
  - c. 以滑鼠右鍵按一下資料表頁首，並選取 [\[新增至檢視\]](#)。
  - d. 從清單中選取檢視 (僅會列出已不含資料表的檢視)。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

### 相關資訊

[搜尋資料基礎中的資料表和資料行。](#) [第 158 頁]


[資料基礎檢視的顯示偏好設定](#) [第 380 頁]

### 7.2.3.3.1 將資料基礎檢視核心複製到連結的資料基礎

您可以將以核心檢視為基礎的資料基礎檢視複本插入到連結的語意層。

#### ① 註記

此功能僅適用於連結的語意層。

1. 選取  功能表中的 [\[插入檢視\]](#)，然後選取 [\[從核心插入檢視\]](#)。  
隨即顯示 [\[從核心匯入檢視\]](#) 對話方塊。
2. 選擇核心語意層。
3. 選擇檢視。
4. 按一下 [\[確定\]](#)。

核心檢視已複製到連結的語意層。

## 相關資訊

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

### 7.2.3.4 組織資料基礎檢視

資料基礎檢視中按右鍵會顯示的內容相關式功能表包含下列命令：

選項	描述
移至	此功能表會開啟包含資料基礎檢視清單的子功能表。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 若已啟用摘要，則「摘要」選項會在清單最上方，否則不會顯示</li><li>• 接著會是「主要」選項，再來是排序的檢視清單</li><li>• 若清單過長，清單頂端和底部的箭頭可供使用者在此檢視清單中捲動</li><li>• 選取的檢視前方會加上項目符號用以識別</li></ul>
重新命名	重新命名選取的檢視。
複製 (Copy)	複製選取的檢視。
剪下	剪下選取的檢視。
貼上	在選取的檢視後貼上複製的檢視。
複製 (Duplicate)	在選取的檢視後複製並貼上選取的檢視。
刪除	刪除選取的檢視。
插入檢視	在選取的檢視後插入新檢視。
重新排列檢視	此選項會開啟對話方塊，供您重新排列檢視。



## 相關資訊


[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

### 7.2.3.5 將資料基礎檢視核心複製到連結的資料基礎

您可以將以核心檢視為基礎的資料基礎檢視複本插入到連結的語意層。

#### ① 註記

此功能僅適用於連結的語意層。

1. 選取 [\[插入\]](#)  功能表中的 [\[插入檢視\]](#)，然後選取 [\[從核心插入檢視\]](#)。隨即顯示 [\[從核心匯入檢視\]](#) 對話方塊。
2. 選擇核心語意層。
3. 選擇檢視。
4. 按一下 [\[確定\]](#)。

核心檢視已複製到連結的語意層。

## 相關資訊

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

### 7.2.4 複製表格和聯結

您可以在檢視和資料基礎之間複製表格和聯結。

在資料基礎中使用 [Ctrl+A] 來選取所有表格、聯結 (包含自動聯結) 以及註解或套索，以選取與所選表格 (包含自動聯結) 和註解連結的表格、聯結。

按住 [Ctrl+A] + [Shift] 可僅選取表格和註解或套索，按住 [Shift] 可僅選取表格和註解。

您可以透過 [Ctrl+C] 和 [Ctrl+V] 捷徑，將選取項目複製和貼至其他檢視或資料基礎。已複製表格位置和其顯示模式，但未複製系列、聯結、狀態、內容和迴圈。

#### ① 註記




連線的連線伺服器驅動程式 (用於目標資料基礎) 必須安裝貼上的功能才可執行。

## 7.3 連線



資料基礎中的連線會列於 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[連線\]](#) 窗格中。部分連線允許由不同擁有人使用的多個資料庫 (稱為限定詞)：

- 部分資料來源同時提供限定詞與擁有人 (例如 Microsoft SQL Server)
- 部分資料來源僅提供限定詞 (例如 MySQL 和文字檔案)
- 部分資料來源僅提供擁有人 (例如 Oracle、SAP HANA、DB2 以及 Teradata)

若為單一來源的資料基礎，則 [連線](#) 窗格會顯示如下：

-  如果有的話，限定詞會列在連線底下
-  如果有的話，擁有人會列在每個限定詞底下
-  資料表會列在每個擁有人底下
  - 資料行則會列在每個表格底下

若為已啟用多來源的資料基礎，則 [連線](#) 窗格會顯示如下：



-  Qualifier.Owners，也稱為結構描述，會在連線底下列出 (若資料來源未提供限定詞，則僅會列出擁有人)。
-  資料表會列在每個結構描述底下
  - 資料行則會列在每個表格底下


資料表清單會依字母順序排序。

依預設，會列出所有限定詞與擁有人的資料表。若要僅列出目前使用之限定詞/擁有人的資料表，請按一下 [顯示限](#)

[定詞與擁有人](#) 圖示  以取消選取此選項。


當連線包含 1000 個限定詞/擁有人或表格時，會在 1000 個套件中分組限定詞/擁有人或表格。套件會以套件 (以方括號表示) 中第一個和最後一個限定詞/擁有人或表格名稱的前幾個字母排列，例如：

 [AAAA....]- [MMMM]  
 [NNNN....]- [ZZZZZ]

已插入資料基礎中的資料表圖示會顯示綠色核選標記：。您可以在 [\[連線\]](#) 窗格中按兩下表格名稱，以將表格插入資料基礎中。

瀏覽 [\[連線\]](#) 窗格中的資料表清單。

[\[隱藏/顯示表格搜尋\]](#) 圖示， 可讓您在連線中搜尋資料表以取得篩選後的資料表清單。

部分連線會有不同的表格類型 (例如，在 SAP HANA 連線中，您可使用數種表格類型，包括 [\[分析檢視\]](#) 和 [\[計算檢視\]](#))。 [\[按資料表類型篩選\]](#) 圖示  可讓您選取資料表類型以篩選連線中顯示的資料表清單。

針對 SAP HANA 連線，[\[篩選資訊模型\]](#) 圖示 () 依預設會篩選清單，只顯示呈現資訊模型的資料表。

依照資料表類型篩選的資料表搜尋，以及資訊模型的篩選器可以用於組合。如需有關搜尋及篩選的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 連線的作業

您可以從 [\[連線\]](#) 窗格執行下列工作：

- [\[變更\]](#) 可讓您變更連線和其關聯的屬性。如需有關此工作的詳細資訊，請參閱相關主題。
- [\[開啟\]](#) 可開啟連線編輯器中的連線或連線捷徑屬性。
- [\[測試\]](#) 可讓您測試連線參考的資料庫是否可用。

此外，若為已啟用多來源基礎，您可以從 [連線](#) 窗格執行下列工作：

- [\[新增連線\]](#) 可讓您將連線新增至資料基礎。如需有關此工作的詳細資訊，請參閱相關主題。
- [\[移除\]](#) 讓您可以自資料基礎移除連線。連線本身會保留在儲存機制中，並以目錄名稱註冊。

## Oracle OCI 同義資料表

針對 Oracle 用戶端連線，資訊設計工具中現在會顯示 Oracle 公用同義資料表。Oracle 同義資料表可協助資料庫管理員建立結構描述物件的別名 (例如表格、檢視、具體化檢視、序列、程序和預存函式)。語意層設計者可使用其內容 (表格、檢視、資料行等) 來建立語意層。設計者可將這些表格新增至資料基礎。當在資料基礎中包含這些項目時，這些公用同義資料表有空白擁有人名稱。

僅針對 Oracle 用戶端連線，資訊設計工具中可使用 Oracle 公用同義資料表 (而非 ODBC/JDBC 連線)。

在位於 <connectionserver-install-dir>\connectionServer\oracle 資料夾的 oracle.sbo 檔案中，依預設已新增新行：

```
<Parameter Name="Include Public Synonyms">False</Parameter>
```

若要使用 Oracle 同義資料表，請在 oracle.sbo 檔案中包含下列兩個屬性 - "Include Synonyms" 和 "Include Public Synonyms"。

```
<Parameter Name="Include Synonyms">True</Parameter>
```

```
<Parameter Name="Include Public Synonyms">True</Parameter>.
```

如需詳細資訊，請參閱《資料存取指南》。

## 相關資訊

[搜尋連線窗格中的資料表 \[第 134 頁\]](#)

[表格 \[第 136 頁\]](#)

[按資料表類型篩選連線中的資料表 \[第 135 頁\]](#)

[按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格 \[第 135 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[將連線新增至資料基礎 \[第 132 頁\]](#)

[使用連線編輯器 \[第 77 頁\]](#)

[設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定 \[第 372 頁\]](#)


### 7.3.1 將連線新增至資料基礎

若要將連線新增至資料基礎，需要符合下列條件。

- 資料基礎類型必須為已啟用多來源。
- 要新增的連線必須為關聯式安全連線。
- 針對要新增的每個連線，您必須在儲存資料基礎的本機專案中建立連線捷徑。

1. 按兩下本機專案中的資料基礎名稱以開啟 [\[資料基礎編輯器\]](#)。

2. 在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中，按一下 [\[連線\]](#) 索引標籤。

3. 在 [連線](#) 窗格中，按一下 [\[新增連線\]](#) 圖示 。

[新增連線](#) 對話方塊會列出可用的連線，包括資料基礎中目前定義的連線。

4. 選取您要新增之每個連線的連線捷徑名稱，然後按一下 [\[下一步\]](#)。

5. 在 [連線屬性](#) 對話方塊中，您可以定義其他連線屬性。隨即針對新增的每個連線開啟一個對話方塊。如需已啟用多來源的連線屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

6. 當您完成定義其他連線的屬性時，按一下 [\[完成\]](#)。

7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊


[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[包含多個連線的資料基礎 \[第 114 頁\]](#)

### 7.3.2 變更資料基礎中的連線

您變更的連線必須是關聯式連線。針對已啟用多來源的資料基礎，連線還必須是安全連線。

在可以變更連線之前，您必須在儲存資料基礎的本機專案中建立本機連線或連線捷徑。

1. 按兩下本機專案中的資料基礎名稱以開啟 [\[資料基礎編輯器\]](#)。
2. 在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中，按一下 [\[連線\]](#) 索引標籤。
3. 在 [連線](#) 窗格中，以滑鼠按一下連線，然後選取 [\[變更...\]](#)。
4. 選取新的連線。執行此工作的方式依資料基礎類型而定。
  - 如果資料基礎為單一來源，則 [變更連線](#) 對話方塊會列出可用的連線，包括目前定義的連線。選取您要變更的連線，然後按一下 [\[確定\]](#)。  
如果您已設定分隔覆寫，系統會提示您要在新連線中使用的分隔。如需詳細資訊，請參閱相關主題。
  - 如果資料基礎已啟用多來源，則 [變更連線](#) 對話方塊會顯示目前定義的連線的連線屬性。按一下 [\[連線\]](#) 文字方塊中的瀏覽按鈕 。對話方塊會列出可用的連線。選取您要變更的連線，然後按一下 [\[完成\]](#)。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[選取要保留的分隔覆寫 \[第 133 頁\]](#)

### 7.3.3 選取要保留的分隔覆寫

當您變更資料基礎中的連線時，系統會自動偵測新連線的分隔需求。針對上一個連線進行的任何分隔覆寫可能適用 (或不適用) 於新連線。[選取要保留的分隔覆寫](#) 對話方塊會隨即顯示，因此您可以指定要保留的覆寫。

只有具有資料表名稱、限定詞或擁有人等分隔覆寫的資料表才會列出。覆寫值會顯示在 [\[名稱\]](#)、[\[限定詞\]](#) 或 [\[擁有人\]](#) 之下的資料行中。

1. 針對各種覆寫：
  - 若要保留針對上一個連線所設定的分隔值，請維持核取方塊的選取狀態。
  - 若要移除分隔覆寫並使用新偵測到的分隔值，請取消選取核取方塊。

#### ① 註記

每個覆寫的工具提示都可提供下列資訊：


- 在上一個連線中使用上一個分隔的資料表名稱、限定詞或擁有人。
  - 在新連線中使用上一個分隔的新資料表名稱、限定詞或擁有人。
  - 在新連線中使用新偵測到之分隔的新資料表名稱、限定詞或擁有人。
2. 當您選取要保留的覆寫之後，請按一下 [\[完成\]](#) 以完成連線變更。
- 針對資料基礎中的所有其他資料表 (不含上一個分隔覆寫)，則會套用針對新連線所自動偵測的分隔。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

## 7.3.4 搜尋連線窗格中的資料表

您可以使用搜尋字串在 [連線](#) 窗格中建立篩選的資料表清單。您可以從篩選的清單將資料表插入至資料基礎中。


1. 在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[連線\]](#) 窗格中，按一下 [\[顯示/隱藏表格搜尋\]](#) 圖示，。  
[連線](#) 窗格便會分割。最上層的窗格繼續顯示所有連線的資料表。下方窗格 (搜尋窗格) 僅會顯示在選取的連線中符合搜尋字串的資料表。
2. 在 [連線](#) 窗格中，選取要搜尋的連線目錄部分。您可以選取：
  - 全部的連線
  - 限定詞 (如果有的話)
  - 擁有人 (如果有的話)


### ① 註記



若為具有多個連線的資料基礎，您可以一次只搜尋一個連線。您必須選取一個連線。您可以選取全部連線或一個結構描述。

3. 在 [\[搜尋\]](#) 窗格中，輸入要搜尋的字串。

### ① 註記

- 允許使用萬用字元。在您的搜尋字串中，您必須輸入針對資料來源定義的萬用字元。
- 許多資料來源會使用百分比符號 (%) 做為萬用字元，其中百分比符號符合一或多個字元。若要啟用自動插入萬用字元 (%)，請按一下 [\[啟用自動萬用字元\]](#) 圖示 。當自動萬用字元啟用時，例如，假設您輸入搜尋文字 **2012**，則應用程式會搜尋 %2012%。
- 在已啟用多來源的資料基礎中搜尋連線時，搜尋會區分大小寫。

4. 按一下 [\[搜尋\]](#) 窗格中的搜尋圖示 。  
[\[搜尋\]](#) 窗格中會列出名稱符合搜尋字串的資料表。您可以在 [\[搜尋\]](#) 窗格中按兩下資料表，將其插入至資料基礎。
5. 若要開始新的搜尋，請變更搜尋字串，或在要搜尋的 [連線](#) 窗格選取目錄的另一個部分，然後再按一下 [\[搜尋\]](#) 窗格中的 [\[搜尋\]](#) 圖示。

您也可以使用  圖示來按表格類型篩選表格清單，或在 SAP HANA 連線中使用  來按資訊模型篩選表格清單。若已篩選 [\[連線\]](#) 窗格中的資料表清單，則篩選器可同時套用在 [\[連線\]](#) 窗格和 [\[搜尋\]](#) 窗格中。如需有關篩選的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[連線 \[第 130 頁\]](#)


[按資料表類型篩選連線中的資料表 \[第 135 頁\]](#)

[按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格 \[第 135 頁\]](#)


## 7.3.5 按資料表類型篩選連線中的資料表

在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[連線\]](#) 窗格中，您可以按資料表類型篩選連線中的資料表清單。篩選器機制會區分大小寫。

1. 選取您要篩選的連線，並開啟限定詞和/或擁有人，直到列出資料表為止。  
當每個類型的資料表列於 [\[連線\]](#) 窗格時，應用程式會在連線中探索資料表類型。在探索到第一個資料表類型時，即可使用 [\[按資料表類型篩選\]](#) 圖示。

2. 按一下 [\[按資料表類型篩選\]](#) 圖示  旁的向下箭頭。  
隨即列出目前為止探索的所有資料表類型。在探索到資料表類型時，系統會自動選取該類型以顯示在連線中。
3. 若要停止顯示資料表類型，請在清單中取消選取該類型。  
資料表會同時在 [\[連線\]](#) 窗格與表格搜尋結果窗格中進行篩選。如需資料表搜尋的詳細資訊，請參閱相關主題。
4. 若要重新顯示資料表類型，請開啟 [\[按資料表類型篩選\]](#) 清單並在清單中選取資料表類型。

資料表篩選器僅會影響顯示。當您關閉 [\[資料基礎編輯器\]](#)，或當您變更連線時，程式將會重設篩選器選取。

您也可以使用  圖示開啟 [\[搜尋\]](#) 窗格，使用搜尋字串篩選連線中的資料表清單。資料表類型篩選器會套用於 [\[連線\]](#) 窗格以及 [\[搜尋\]](#) 窗格。如需有關搜尋資料表的詳細資訊，請參閱相關主題。

### 相關資訊

[連線 \[第 130 頁\]](#)


[搜尋連線窗格中的資料表 \[第 134 頁\]](#)


[按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格 \[第 135 頁\]](#)


## 7.3.6 按資訊模型篩選 SAP HANA 連線中的表格

在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[連線\]](#) 窗格中，SAP HANA 連線 (擁有人 \_SYS\_BIC) 中的表格清單會依預設篩選為只代表資訊模型的表格 (例如「分析檢視」或「計算檢視」)。您可以將篩選器切換為關閉或開啟，

同時也可以設定應用程式偏好設定以變更資訊模型篩選器的預設狀態。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 選取的連線為您要篩選和開啟 \_SYS\_BIC 擁有人的節點。
2. 若只要顯示資訊模型，請確認已選取 [\[篩選資訊模型\]](#) 圖示 ()。篩選器機制會區分大小寫。
3. 若要在 \_SYS\_BIC 擁有人中顯示所有表格，請取消選取 [\[篩選資訊模型\]](#) 圖示。

您也可以使用  圖示來按資料表類型篩選資料表清單。

您可以使用  圖示來開啟 [\[搜尋\]](#) 窗格，搭配搜尋字串來搜尋連線中的表格清單。資訊模型和表格類型篩選器會同時套用在 [\[連線\]](#) 窗格和 [\[搜尋\]](#) 窗格中。

## 相關資訊

[設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定 \[第 372 頁\]](#)

[按資料表類型篩選連線中的資料表 \[第 135 頁\]](#)

[搜尋連線窗格中的資料表 \[第 134 頁\]](#)

## 7.4 表格元素

表格為實體資料庫表格資料基礎中的圖形表示。當您在資料基礎中插入表格時，便可編輯表格屬性、隱藏資料行、顯示值等。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[表格資料列計數 \[第 144 頁\]](#)

[插入計算的資料行 \[第 145 頁\]](#)

[插入時間資料行 \[第 146 頁\]](#)

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[輸入資料行 \[第 146 頁\]](#)

[顯示資料表值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示資料行值 \[第 149 頁\]](#)

[分析資料行值 \[第 150 頁\]](#)

### 7.4.1 表格

標準資料表是實體資料庫資料表在資料基礎中的圖形表示。您可在將資料庫資料表插入資料基礎時建立標準資料表。資料表和資料行名稱繼承自資料來源。

#### ⚠ 限制

資訊設計工具不支援與 SQL 保留字相同的任何資料表或資料行名稱。在插入資料基礎前，重新命名資料來源中的這些物件。

#### ⚠ 限制

資料基礎表格的名稱不能與限定詞或擁有人的名稱相同 (請參閱有關限定詞和擁有人的章節)。若資料庫表格的名稱與限定詞或擁有人相同，則使用另一個名稱建立別名表格。



某些資料來源具有不同類型的資料表。資料表類型會繼承自資料來源，並以資料表屬性的形式儲存在資料基礎中。

一旦您插入標準資料表，便可以使用下列其中一個方式修改資料表：

- 編輯資料表屬性 (名稱和描述)
- 設定資料表名稱的大小寫
- 隱藏和取消隱藏資料行
- 變更資料行的資料類型
- 將資料行設定為主索引鍵和外部索引鍵

資料基礎中的資料表也可以是聯邦、衍生或別名資料表。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

## 關於隱藏資料行

部份連線會指定資料來源中的特定資料行不適用於查詢，因此會在將表格插入資料基礎時隱藏。您可以隱藏和取消隱藏標準表格中的資料行。

大部份的工作流程會忽略隱藏資料行。例如，當顯示表格值，或將表格拖放至商務層窗格以建立相關商務層物件時，隱藏資料行不會出現在資料基礎表格顯示中。

如果表格與隱藏資料行聯結，則在資料基礎顯示中聯結線會指向表格頁首。編輯聯結時即會顯示資料行。

在資料基礎上重新整理架構期間會將隱藏資料行納入考量。

## 關於限定詞和擁有人

部分連線允許多個資料庫 (稱為限定詞) 和不同的擁有人。標準表格與其資料行繼承資料庫目前的限定詞和擁有人。標準表格名稱的語法如下：

- 如果您從目前的限定詞和擁有人插入表格，單一來源的標準表格名稱的語法為：  
`"table_name"`
- 若您從不同的限定詞或擁有人插入表格，單一來源的標準表格名稱的語法為：  
`"database_qualifier"."database_owner"."table_name"`
- 已啟用多來源的標準表格名稱的語法為：  
`@catalog('short_name')."database_qualifier.database_owner"."table_name"`

### ❗ 註記

由於限定詞和擁有人與部份連線無關，因此不會出現在資料基礎連線窗格中，並且不會由表格繼承。

## 關於分隔

將表格插入到資料基礎時，就會決定分隔名稱的資料庫需求，而此資訊會與資料基礎表格屬性一併儲存。如果要分隔的表格或資料行名稱，則會在資料基礎的顯示表格中以雙引號括住名稱。

在 SQL 運算式中，要分隔的表格、資料行、限定詞和擁有人名稱會以雙引號括住。

在單一來源的資料基礎中，您可以覆寫預設的分隔需求，如下所示：

- 針對標準資料表，您可以覆寫資料表名稱、資料行名稱、限定詞及擁有人的分隔。
- 針對別名資料表，您只能覆寫資料表名稱上的分隔。資料行上的覆寫繼承自原始表格。
- 針對衍生資料表，您只能覆寫資料表名稱上的分隔。

若要覆寫資料表與資料行的預設分隔，請使用 [\[分隔\]](#) 命令。若為限定詞和擁有人，則使用 [變更限定詞/擁有人](#) 命令。

當您在資料基礎中變更連線時，如果您已設定分隔覆寫，系統會提示您輸入要在新連線中使用的分隔。

## 相關資訊

[將資料表插入資料基礎 \[第 138 頁\]](#)

[編輯表格屬性 \[第 139 頁\]](#)

[設定表格名稱的大小寫 \[第 140 頁\]](#)

[隱藏和取消隱藏表格資料行 \[第 141 頁\]](#)

[變更資料行資料類型 \[第 141 頁\]](#)

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[聯邦表格 \[第 180 頁\]](#)

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[變更限定詞和擁有人 \[第 142 頁\]](#)

[變更表格和資料行分隔 \[第 142 頁\]](#)

[選取要保留的分隔覆寫 \[第 133 頁\]](#)

[變更資料基礎編輯器中物件的顯示 \[第 123 頁\]](#)

### 7.4.1.1 將資料表插入資料基礎

開始之前，請確認資料來源中資料表和資料列名稱與 SQL 保留字不同。如果相同，則在插入資料基礎前，重新命名資料來源中的這些物件。

本程序會說明從資料來源插入資料表。若要插入聯邦表格，請參閱相關主題。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。


2. 從資料基礎檢視中的 [\[插入\]](#)  功能表選取 [\[插入表格\]](#)。

[插入資料表](#) 對話方塊會列出資料基礎中定義的連線。

3. 展開連線以查看連線中參考的資料庫資料表。

依預設，會列出所有限定詞與擁有人的資料表。若要僅列出目前使用之限定詞/擁有人的資料表，請按一下 [顯示](#)

[限定詞與擁有人](#) 圖示 。

您可以使用 [\[按表格類型篩選\]](#) 圖示  來按表格類型篩選連線中的表格清單。當每種類型的表格列於窗格中時，應用程式會隨即探索連線中的表格類型。在探索到第一個資料表類型時，即可使用 [\[按資料表類型篩選\]](#) 圖示。按一下 [\[按表格類型篩選\]](#) 圖示旁的向下鍵以選取表格類型。

針對 SAP HANA 連線，表格清單 (擁有人 \_SYS\_BIC) 依預設只會篩選為代表資訊模型的表格 (例如「分析檢視」或「計算檢視」)。按一下 [\[篩選資訊模型\]](#) 圖示  以關閉或開啟篩選。

4. 選取資料表，以將資料表和其所有資料行插入資料基礎中。

已插入資料基礎中的資料表會顯示綠色核選標記的圖示。如果您插入現有資料表，則會插入別名資料表，且系統會提示您輸入別名資料表的名稱。

若要顯示資料表中的值，請以滑鼠右鍵按一下資料表名稱，並選取 [\[顯示資料表值\]](#)。若要顯示資料行中的值，請展開資料表，以滑鼠右鍵按一下資料行名稱，並選取 [\[顯示資料行值\]](#)。

5. 選取您要偵測的物件，並在插入所選資料表時自動插入資料基礎中：

選項	描述
<a href="#">偵測索引鍵</a>	可設定資料基礎表格中的索引鍵資料行，如同在資料庫表格中一樣。
<a href="#">偵測資料列計數</a>	可儲存資料基礎中每個表格的資料列數目。
<a href="#">偵測聯結</a>	在插入的表格之間插入聯結。  針對已啟用多來源的資料基礎，只會偵測相同連線所參考的資料表之間的聯結。若要偵測不同連線所參考的資料表之間的聯結，請在插入資料表後使用 <a href="#">[偵測聯結]</a> 命令。
<a href="#">偵測基數</a>	可儲存聯結在資料庫聯結中的聯結基數。

依預設已選取建議的偵測選項。您可以在應用程式偏好設定中變更預設值。如需有關設定表格和聯結偵測選項的資訊，請參閱相關主題。

6. 按一下 [\[完成\]](#) 以插入所選資料表。
7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

您也可以將資料表插入資料基礎，方法是將資料表從 [\[連線\]](#) 窗格拖曳至資料基礎檢視中。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

[將聯邦表格插入至資料基礎 \[第 192 頁\]](#)

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[偵測聯結 \[第 162 頁\]](#)

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

[插入表格和聯結的偏好設定 \[第 376 頁\]](#)

## 7.4.1.2 編輯表格屬性

對於別名和標準資料表，您可以編輯資料表名稱和描述。

對於標準資料表，您還可以從表格顯示中移除資料行、編輯資料行資料類型，以及設定或取消設定主要索引鍵和外部索引鍵。如果您對資料行進行變更，則也會變更任何相關的別名資料行。

在 [\[聯邦層\]](#) 中編輯聯邦表格。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 [\[編輯\]](#)。

如果您是編輯衍生表格，則會顯示 [編輯衍生表格](#) 對話方塊。如需有關編輯衍生表格的資訊，請參閱相關主題。

3. 若要變更資料表名稱，請輸入新的 [\[名稱\]](#)。

#### ❗ 註記

當您變更標準資料表的名稱時，便會中斷與資料庫資料表的連結。如需有關使用別名來重新命名資料表的資訊，請參閱別名資料表的相關連結。

4. 若要從表格顯示中移除資料行，請取消選取您要隱藏的資料行，然後按一下 [\[確定\]](#)。  
此作業僅會影響資料基礎檢視中的顯示。當顯示表格值或將表格插入商務層時，這些資料行仍可見。
5. 若要變更資料行的資料類型，請選取 [\[資料類型\]](#) 資料行清單中的資料類型。  
在您下次重新整理資料基礎結構時，系統將會建議資料庫中資料行的原始資料類型。
6. 若要設定或取消設定索引鍵，請從 [\[索引鍵\]](#) 資料行的清單中選取 [\[無\]](#)、[\[主要\]](#) 或 [\[外部\]](#)。  
在您下次使用 [\[偵測索引鍵\]](#) 命令時，資料庫資料表中定義的索引鍵會覆寫手動為資料表設定的索引鍵。您可以設定應用程式偏好設定，以便如果未偵測到任何索引鍵，則保留資料基礎資料中手動設定的索引鍵。
7. 選擇性輸入或編輯資料表 [\[描述\]](#)。
8. 按一下 [\[確定\]](#) 儲存變更。
9. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[編輯聯邦表格 \[第 182 頁\]](#)

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[設定表格和連結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

[表格 \[第 136 頁\]](#)

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

### 7.4.1.3 設定表格名稱的大小寫

某些資料庫可能會需要全部大寫或全部小寫的表格名稱。請使用 [\[設定字體為\]](#) 命令以變更表格名稱的大小寫。

在資料基礎中，您無法設定聯邦表格的大小寫。您必須在 [\[聯邦層\]](#) 中編輯表格名稱。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 在資料基礎檢視的表格頁首上按一下右鍵，並選取 [\[設定字體為\]](#)。然後選取 [\[大寫\]](#) 或 [\[小寫\]](#)。

若要選取多個資料表，請按住 **CTRL** 鍵，再按一下資料表頁首。

3. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[編輯聯邦表格 \[第 182 頁\]](#)

### 7.4.1.4 隱藏和取消隱藏表格資料行

隱藏資料行僅適用於標準表格。如需有關隱藏資料行所產生的影響詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 **[編輯]**。
3. 取消選取您要隱藏的資料行，選取您要取消隱藏的資料行，然後按一下 **[確定]**。

#### ① 註記

大部份的工作流程會忽略隱藏資料行。例如，當顯示表格值，或將表格拖放至商務層窗格以建立相關商務層物件時，隱藏資料行便不會出現在顯示中。您可以隱藏與聯結相關的資料行。在此情況下，資料行便會在編輯聯結時出現。

4. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

### 7.4.1.5 變更資料行資料類型

您可以針對資料基礎中的標準資料表變更資料行資料類型。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 **[編輯]**。
3. 在資料行清單中，選取 **[資料類型]** 資料行清單中的資料類型。



#### ① 註記

在您下次重新整理資料基礎結構時，系統將會建議資料庫中資料行的原始資料類型。

4. 按一下 **[確定]** 儲存變更。
5. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存資料基礎。

## 7.4.1.6 變更限定詞和擁有人

您可以針對資料基礎中的標準資料表變更限定詞和擁有人。若為單一來源資料基礎中的資料表，您也可針對是否要分隔限定詞和擁有人名稱而進行變更。



1. 透過在 [本機專案] 檢視中選取資料基礎，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 [\[變更限定詞/擁有人\]](#)。  
若要選取多個資料表，請按住 **CTRL** 鍵，再按一下資料表頁首。
3. 在 [變更限定詞/擁有人](#) 對話方塊中，按一下 [\[限定詞\]](#) 欄位中的瀏覽按鈕 ，並選取一個新的限定詞。  
如果限定詞名稱依預設分隔，則 [\[分隔\]](#) 選項為已選取狀態。選取或取消選取 [\[分隔\]](#)，即可覆寫預設的分隔。
4. 若要變更擁有人，請按一下 [\[擁有人\]](#) 欄位中的瀏覽按鈕 ，並選取一個新的擁有人。  
如果擁有人名稱依預設分隔，則 [\[分隔\]](#) 選項為已選取狀態。選取或取消選取 [\[分隔\]](#)，即可覆寫預設的分隔。
5. 完成變更限定詞和擁有人資訊後，按一下 [\[確定\]](#)。
6. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

## 7.4.1.7 變更表格和資料行分隔

您可以在單一來源資料基礎中覆寫預設的表格分隔與表格的資料行名稱。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 若要覆寫表格名稱的分隔和/或表格中的所有資料行名稱，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，然後選取  [\[分隔\]](#) 。

若要選取多個表格，請按住 **CTRL** 鍵，然後按一下表格頁首。

選取下列其中一個選項：

選項	描述
<a href="#">[是 (表格和資料行)]</a>	分隔表格名稱和所有的資料行名稱。
<a href="#">[是 (僅限表格)]</a>	分隔表格名稱。
<a href="#">[是 (僅限資料行)]</a>	分隔所有資料行名稱。
<a href="#">[否 (表格和資料行)]</a>	停止分隔表格名稱和所有資料行名稱。
<a href="#">[否 (僅限表格)]</a>	停止分隔表格名稱。
<a href="#">[否 (僅限資料行)]</a>	停止分隔所有資料行名稱。

### ① 註記

針對別名和衍生表格，您只能覆寫表格名稱。別名表格中的資料行會繼承來自原始表格的覆寫內容。

- 若要覆寫個別資料行的分隔，請以滑鼠右鍵按一下資料行名稱，然後選取 [\[分隔\]](#)。  
若要選取多個資料行，請按住 **CTRL** 鍵，然後按一下資料行。
- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

### 7.4.1.8 表格索引鍵

資料基礎中的表格可以有兩種類型的索引鍵：

索引鍵	描述
主要	表格中單一資料行或資料行的組合，其值可用以識別表格的每一個資料列。主索引鍵可確保表格中資料列的唯一性。一個表格只有一個主索引鍵。
外部	資料行或資料行的組合，其值對於比對另一個表格中的主索引鍵或唯一索引鍵而言是必要的。  外部索引鍵實作限制，例如不允許將不在 <b>客戶</b> 表格中的客戶銷售量新增至 <b>銷售</b> 表格。一個表格可以有多个外部索引鍵。

索引鍵以資料基礎檢視中資料行旁的圖示表示。

您可以在資料基礎表格中手動設定索引鍵，或是在資料庫表格中偵測索引鍵。偵測索引鍵不會套用至聯邦表格。


## 相關資訊

[設定和偵測表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

### 7.4.1.8.1 設定和偵測表格索引鍵

您可以在資料基礎表格中手動設定索引鍵，或是在資料庫表格中偵測索引鍵。偵測索引鍵不會套用至聯邦表格。

- 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中開啟該資料基礎。

2. 若要根據資料庫中偵測到的索引鍵來設定索引鍵，請從資料基礎檢視的 [\[偵測\]](#)  功能表中選取 [\[偵測索引鍵\]](#)。  
您可以設定應用程式偏好設定，以便在將資料表插入資料基礎時自動偵測索引鍵。請參閱有關設定 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的偏好設定之相關主題。
3. 若要手動設定或取消設定索引鍵，請在資料表中的資料行按一下滑鼠右鍵並選取 [\[設為索引鍵\]](#)，然後選取 [\[主要\]](#)、[\[外部\]](#) 或 [\[無\]](#)。
4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

您不能針對別名資料表設定索引鍵。別名資料表會從原始資料表繼承索引鍵。

在您下次使用 [\[偵測索引鍵\]](#) 命令時，資料庫資料表中定義的索引鍵會覆寫手動為資料表設定的索引鍵。您可以設定應用程式偏好設定，以便如果未偵測到任何索引鍵，則保留資料基礎資料中手動設定的索引鍵。

## 相關資訊

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[設定表格和連結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

## 7.4.2 表格資料列計數

### 偵測資料列計數


系統會偵測資料庫表格中的資料列數目並將結果儲存在資料基礎中。在缺乏表格索引鍵時，資料列計數會用於偵測基數。


在偵測資料列計數時，系統會計數和儲存所選表格的資料列數目。

#### ① 註記

在偵測資料列計數時，不會套用資料行篩選器。

您也可以設定表格的預估資料列計數。如果您要處理資料減少的樣本，但希望最佳化生產資料大小的查詢，則適合使用此作業。當您偵測到該表格的資料列計數時，您設定的資料列計數將由偵測到的資料列計數取代。

[\[偵測\]](#)  功能表上的 [\[偵測資料列計數\]](#) 命令會針對資料基礎中的所有表格，列出目前資料列計數。您可以從此清單中設定和偵測選取表格的資料列計數。

若要偵測一個資料表的資料列計數，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料表頁首，並依序選取 [\[偵測\]](#) [\[資料列計數\]](#) 。所選表格的資料列計數便會更新。若要選取多個表格，請按住 [\[CTRL\]](#) 鍵，然後按一下表格頁首。

您可以設定應用程式偏好設定，以便每次將表格插入資料基礎時自動偵測資料列計數。如需有關設定表格和連結偵測選項的資訊，請參閱相關主題。



## 計算資料列數

使用由聯結連結的多個表格上的 [\[計算資料列數\]](#) 命令以查看結果查詢傳回的資料列數目。套用資料行篩選器。

若要計算查詢中傳回的資料列數，請在資料基礎檢視中以下列其中一種方式選取表格：

- 以滑鼠右鍵按一下資料表，然後選取 [\[選取相關的表格\]](#)。
- 按住 **CTRL** 鍵，再按一下表格頁首。

以滑鼠右鍵按一下選取範圍的表格，然後選取 [\[計算資料列數\]](#)。

## 相關資訊

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

### 7.4.3 插入計算的資料行

計算的資料行是資料基礎資料表中的新資料行，且是依據相同資料表的一個或多個資料行的計算結果。

#### ① 註記

依據包含時間相關資料類型的資料行插入計算的時間資料行，是計算的資料行的特殊案例。如需有關插入時間資料行的程序，請參閱相關主題。

下列規則適用於計算的資料行：

- 您只能將計算的資料行插入標準資料表。
  - 您只能在 SELECT 陳述式中包括來自相同資料表中的資料行。
  - 不允許子查詢。
1. 按兩下「本機專案」檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
  2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，或在資料行中按右鍵，然後選取 [\[插入計算的資料行\]](#)。
  3. 如果資料基礎已啟用多來源，且您要使用資料庫特定的 SQL 以定義計算的資料行，請選取 [\[資料庫特定\]](#) 選項。

#### ① 註記

某些資料來源不支援使用資料庫特定的 SQL 來定義計算的資料行。在此狀況下，無法使用 [\[資料庫特定\]](#) 選項。

如需有關啟用多來源的資料基礎中 SQL 運算式的詳細資訊，請參閱相關主題。

4. 若要建置 SQL SELECT 陳述式以定義資料行，請將資料行和函式拖放至 [\[SELECT\]](#) 窗格。  
如需更多有關使用 SQL 運算式編輯器的資訊，請參閱相關主題。
5. 按一下 [\[驗證\]](#) 以檢查 SQL 運算式的有效性。
6. 按一下 [\[確定\]](#)。

資料行便會插入資料表，並以特殊圖示顯示在資料基礎檢視中。當您將游標通過資料行名稱時，工具提示會顯示計算的資料行 SQL 運算式。

7. 若要檢查計算的資料行的結果，請以滑鼠右鍵按一下資料行，並選取 [\[顯示資料行值\]](#)。
8. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

若要編輯定義，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中資料表中的資料行名稱，並選取 [\[編輯計算的資料行\]](#)。

## 相關資訊

[插入時間資料行 \[第 146 頁\]](#)

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)

[已啟用多來源的資料基礎中的 SQL 運算式 \[第 114 頁\]](#)

### 7.4.4 插入時間資料行

時間資料行是指依據包含時間相關資料類型的資料行，包含日期部分 (例如，月、季或年) 的計算的資料行。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下包含時間相關資料類型的資料行，並選取 [\[插入時間資料行\]](#)。  
包含時間相關資料類型的資料行具有類似於行事曆的特殊圖示。
3. 從清單中選取日期部分。  
計算的資料行便會插入資料表，並以特殊圖示顯示在資料基礎檢視中。當您將游標通過資料行名稱時，工具提示會顯示計算的資料行 SQL 運算式。
4. 若要檢查計算的資料行的結果，請以滑鼠右鍵按一下資料行，並選取 [\[顯示資料行值\]](#)。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

若要編輯定義，請以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中資料表中的資料行名稱，並選取 [\[編輯計算的資料行\]](#)。

## 相關資訊

[插入計算的資料行 \[第 145 頁\]](#)

### 7.4.5 輸入資料行

輸入資料行是會預期值的資料來源參數。參數呈現在資料基礎的一個表格資料行中。

對每個輸入資料行，您可以提供一個靜態值或在資料基礎中定義的參數。參數可以提示使用者一個值，並且可以與值清單相關聯。對於部分輸入資料行，您可以選擇是否要提供一個值。若啟用 SAP HANA Studio 中的 [多個輸入項] 選項，則 SAP HANA 輸入參數也可接受一或多個輸入項。

資料基礎中輸入資料行的例子如下：

- SAP BW 關鍵日期變數。輸入資料行會插入至處理時間相依性資料的資料基礎表格中。若要在查詢時解析資料行，則參數會插入至稱為關鍵日期的資料基礎中。由於 SAP BW 關鍵日期變數為強制，因此在查詢時，依預設不會提示關鍵日期參數。系統會自動指派目前的日期。您可以編輯資料基礎中的提示參數。
- SAP ERP ABAP 函式輸入參數。建立一個資料基礎資料表，以對應主要函式。此包含函式輸入參數的輸入資料行。這些參數可以是強制性或選擇性、單一或多重。若為強制性參數，您可以輸入靜態值或相關輸入資料行的資料基礎參數。

## 相關資訊

[編輯輸入資料行 \[第 147 頁\]](#)

[SAP BW \[第 36 頁\]](#)


### 7.4.5.1 編輯輸入資料行

若要指派參數到輸入資料行，您必須先定義資料基礎中的參數。針對 SAP BW 關鍵日期變數，系統會自動插入資料基礎參數。如需有關參數的詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 您可以使用三種方式列出要編輯的輸入資料行，如下所示：

選項	命令
列出資料表的輸入資料行	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 <a href="#">[編輯輸入資料行]</a> 。
列出所有資料表的輸入資料行	您也可以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的任意位置，然後選取 <a href="#">[編輯輸入資料行]</a> 。
編輯單一輸入資料行	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料行名稱，並選取 <a href="#">[編輯輸入資料行]</a> 。

如果資料表或資料基礎中沒有輸入資料行，則無法使用 [\[編輯輸入資料行\]](#) 命令。

2. 若要指派值給輸入資料行，請從 [編輯輸入資料行](#) 對話方塊選取清單中的資料行。
  - 依預設會選取 [\[無指派\]](#)，表示未將值或參數指派給資料行。
  - 若要指派靜態值，請選取 [\[值\]](#)，並在文字方塊輸入值。您可以輸入空白，或是將文字方塊保留空白，以將空白值指派給含字元資料類型的資料行。
  - 若要指派參數，則選取 [\[參數\]](#)。請按一下圖示 ，從資料基礎中定義的參數清單選取。

#### ❗ 註記

[\[值\]](#) 資料行將強制的輸入資料行表示為 [\[強制\]](#)，而選擇性輸入資料行則為 [\[選擇性\]](#)。

3. 若要指派您所輸入的值，請按一下 [\[確定\]](#)。
4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

相關資訊

參數 [第 217 頁]

7.4.6 顯示資料表值

您可以顯示資料基礎資料表中一個或多個資料表的值。如果已在任何資料行上定義篩選器，則會在顯示值時套用篩選器。若要查看資料庫中資料表的值 (未套用資料基礎篩選器)，請在 [連線] 窗格中顯示資料表上的值。

依預設，顯示值命令會在編輯器中開啟索引標籤以顯示值。您可以設定偏好設定，以在專屬檢視或對話方塊中開啟值。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

- 1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。  
您也可以在此 [商務層編輯器] 中顯示資料基礎檢視中的資料表值。在此情況下，開啟商務層。
- 2. 請執行下列其中一項作業：

選項	命令
顯示已套用篩選器的一個或多個資料行值	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料表頁首。若要選取多個資料表，請按住 <b>CTRL</b> 鍵，再按一下資料表。
顯示未套用篩選器的一個資料表值	從 [資料基礎編輯器] 的 [連線] 窗格中，展開連線並以滑鼠右鍵按一下資料表名稱。

- 3. 選取 [顯示資料表值]。  
顯示值視窗便會出現。若要查看在此視窗中可執行的作業，請參閱在資料來源中顯示值的相關主題。

相關資訊

顯示資料來源中的值 [第 148 頁]  
顯示值命令的偏好設定 [第 378 頁]

7.4.6.1 顯示資料來源中的值

您可以在基礎資料來源中顯示資料基礎表格和資料行、商務層物件和連線的值。本主題說明在顯示值時可執行的作業。

❗ 註記

除非您要顯示連線中的值，否則在擷取值時，將套用資料基礎中定義的任何資料行篩選器。

若要限制從資料來源傳回的資料列數，請在 [資料列數上限] 中輸入數字。

若要查看查詢指令碼，請按一下 [檢視記錄]。

當 [原始資料] 索引標籤中出現值時，您可以執行下列動作：

- 重新排序顯示中的資料行：將資料行標題拖放到資料表中的新位置。
- 依資料行排序資料列：按一下資料行標題，以根據該資料行值的遞增或遞減順序排序資料列。
- 依資料行篩選資料列：按一下 [\[新增篩選器\]](#)，並使用篩選器值選取器建構一個或多個資料行的篩選器。
- 包含任意資料行中一個字元或一組字元的資料列篩選結果：在 [\[輸入篩選器\]](#) 文字方塊中輸入要篩選的字元。您可以使用 \* 字元做為萬用字元，例如：
  - 如果您在篩選器文字方塊中輸入 B，則僅會顯示資料行值包含字元 B 的資料列。
  - 如果您輸入 B\*，則僅會顯示資料行值以 B 開頭的資料列。
  - 如果您輸入 \*B，則僅會顯示資料行值以 B 結尾的資料列。
- 將結果匯出至本機檔案 (.csv 或 .xml 格式)：按一下 [\[另存新檔\]](#)。

若要查看所選資料行的差異值，請按一下 [\[差異值\]](#) 索引標籤並選取資料行。

若要建立和格式化圖表，請按一下 [\[分析\]](#) 索引標籤。若要將圖表儲存為影像，請按一下 [\[另存為影像\]](#)。

## 相關資訊

[顯示資料表值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示資料行值 \[第 149 頁\]](#)

[顯示商務層物件值 \[第 270 頁\]](#)

## 7.4.7 顯示資料行值

您可以顯示資料基礎資料表中一個或多個資料行的值。如果已在資料行上定義篩選器，則會在顯示值時套用篩選器。若要查看資料庫中資料行的值 (未套用資料基礎篩選器)，請在 [\[連線\]](#) 窗格中顯示資料行上的值。

依預設，顯示值命令會在編輯器中開啟索引標籤以顯示值。您可以設定偏好設定，以在專屬檢視或對話方塊中開啟值。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中開啟該資料基礎。  
您也可以在此 [\[商務層編輯器\]](#) 中顯示資料基礎檢視中的資料行值。在此情況下，開啟商務層。
2. 請執行下列其中一項作業：

選項	命令
顯示已套用篩選器的一個或多個資料行值	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料行名稱。若要選取多個資料行，請按住 <b>CTRL</b> 鍵，再按一下資料行。
顯示未套用篩選器的一個資料行值	從 <a href="#">[資料基礎編輯器]</a> 的 <a href="#">[連線]</a> 窗格中，展開連線並以滑鼠右鍵按一下資料行名稱。

3. 選取 [\[顯示資料行值\]](#)。

顯示值視窗便會出現。若要查看在此視窗中可執行的作業，請參閱關於顯示和分析資料來源中的值的相關主題。

## 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示值命令的偏好設定 \[第 378 頁\]](#)

## 7.4.8 分析資料行值

您可以分析資料基礎資料表中資料行的值。分析會以圖形 (圓形圖或長條圖) 顯示資料行中每個值的出現次數。如果資料行已定義篩選器，則會套用篩選器。

1. 您可以在 [\[商務層編輯器\]](#) 或 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中分析資料基礎檢視中的資料行值。按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資源，以開啟編輯器。
2. 在資料基礎檢視中，以滑鼠右鍵按一下表格顯示中的資料行名稱，然後選取 [\[設定檔資料行值\]](#)。表格中顯示設定檔資料。
3. 若要以圖表方式查看設定檔資料，請選取 [\[圓形圖\]](#) 或 [\[長條圖\]](#) 選項。

## 7.4.9 別名資料表和衍生表格

下列章節將描述建立別名資料表和衍生表格的方式。

- 別名資料表基本上是現有表格的複本，您可藉此在一個查詢中多次使用相同表格。如此一來，便可中斷迴圈和解析一對多重查詢設陷。
- 衍生表格會包含以其他表格為基礎的計算結果和函式。這些作業會在結果集傳回給文件之前執行，這麼做可以節省時間，並降低在報表層級對大量資料進行複雜分析的需求。衍生表格也可用來分組不同表格的資料行，以及合併多個表格。

## 相關資訊

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[插入別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[偵測別名資料表 \[第 152 頁\]](#)

[反白別名 \[第 152 頁\]](#)

[醒目提示別名的原始資料表 \[第 152 頁\]](#)

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[依據資料基礎資料表插入衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[合併資料表 \[第 154 頁\]](#)

[插入和編輯衍生表格 \[第 154 頁\]](#)

## 7.4.9.1 別名資料表

別名資料表是資料基礎中的標準、衍生或聯邦表格的參考。它與原始資料表完全相同 (除資料行篩選器外)，但名稱不同。表格中的資料完全與原始表格相同，但是不同的名稱會「欺騙」查詢的 SQL，讓它以為您使用的是兩個不同的表格而接受。

您可以使用別名資料表中斷資料基礎中聯結路徑和一對多重查詢設陷中的迴圈。[\[偵測別名\]](#) 命令會分析聯結路徑，並建議別名資料表以中斷在資料基礎中偵測到的任何迴圈。如需有關解析迴圈的詳細資訊，請參閱相關主題。

您也可以使用別名資料表來重新命名資料表。資料基礎與資料庫之間的連結以資料表名稱為準。如果您建立別名以為資料表指定新名稱，資料庫資料表的連結會保留，但別名資料表名稱會在資料基礎中使用。

若要尋找已插入資料基礎中的別名資料表，您可以執行資料基礎搜尋。此外，還有命令可醒目提示原始資料表的別名資料表，及醒目提示別名資料表的原始資料表。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

### 相關資訊

[偵測別名資料表 \[第 152 頁\]](#)

[插入別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[搜尋資料基礎中的資料表和資料行。 \[第 158 頁\]](#)

[反白別名 \[第 152 頁\]](#)

[醒目提示別名的原始資料表 \[第 152 頁\]](#)

### 7.4.9.1.1 插入別名資料表

您可以使用別名資料表中斷資料基礎中聯結路徑內的迴圈。

1. 按兩下「本機專案」檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 在資料基礎檢視中，選取要做為別名基礎的資料表。  
您可以一次為多個資料表建立別名。按住 **CTRL** 鍵，再按一下資料表頁首。
3. 以滑鼠右鍵按一下選取範圍，然後依序選取 **► [插入] ► [別名資料表] ►**。
4. 選取 [\[複製聯結\]](#)，將產生的別名資料表和相同資料表聯結作為別名資料表。
5. 在 [\[別名名稱\]](#) 資料行中編輯別名資料表的名稱，然後按一下 [\[確定\]](#)。

所選別名資料表便會插入資料基礎。原始資料表名稱會在資料表頁首中以括弧列出。

若要編輯別名資料表的名稱和描述，請按一下資料基礎檢視中的資料表頁首，並選取 [\[編輯\]](#)。

### 相關資訊

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

### 7.4.9.1.2 偵測別名資料表

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。

2. 從資料基礎檢視中的 [偵測]  功能表選取 [偵測別名]。

您也可以從 [資料基礎編輯器] 的 [別名和內容] 窗格中偵測別名。按一下 [偵測別名] 圖示 。

該命令會分析聯結路徑，並建議別名資料表以中斷在資料基礎中偵測到的任何迴圈。

3. 如果建議別名資料表，則選取要自動插入的別名。

所選別名資料表便會插入資料基礎。原始資料表名稱會在資料表頁首中以括弧列出。

若要編輯別名資料表的名稱和描述，請按一下資料基礎檢視中的資料表頁首，並選取 [編輯]。

## 相關資訊

[別名資料表 \[第 151 頁\]](#)

### 7.4.9.1.3 反白別名


使用此命令可醒目提示與資料基礎中的標準或衍生資料表的關聯的別名資料表。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下原始資料表的表格頁首，並選取 [反白別名]。

隨即醒目提示原始資料表和任何關聯的別名資料表。所有其他資料表呈灰色顯示。

#### ① 註記

部分別名資料表可能會從資料基礎檢視的可見區域中消失。您可以快速檢查隱藏的反白資料表，方法是按

一下資料基礎檢視底部的 [符合視窗大小] 圖示 。若要復原 [符合視窗大小]，請按一下 [重設縮放] 圖示 。

3. 若要返回正常資料基礎檢視顯示，則按一下檢視中的任意位置。

### 7.4.9.1.4 醒目提示別名的原始資料表

使用此命令可醒目提示別名資料表在資料基礎中的原始資料表。


1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下別名資料表的表格頁首，並選取 [反白原始資料表]。



隨即醒目提示原始資料表和別名資料表。所有其他資料表呈灰色顯示。

#### ① 註記

原始資料表可能會從資料基礎檢視的可見區域中消失。您可以快速檢查隱藏的資料表，方法是按一下資料

基礎檢視底部的 [\[符合視窗大小\]](#) 圖示 。若要復原 [\[符合視窗大小\]](#)，請按一下 [\[重設縮放\]](#) 圖示



- 若要返回正常資料基礎檢視顯示，則按一下檢視中的任意位置。

## 7.4.9.2 衍生表格

衍生表格是資料基礎中虛擬的表格，會使用計算及函式合併其他資料表。在衍生表格的商務層上建立物件和在標準資料表上建立物件的方式相同。在下列情況下使用衍生表格：

- 要使用其他資料表中的資料行建立資料表。資料行定義可能包括複雜的計算和函式。
- 要建立合併兩個或多個資料表的單一資料表 (稱為合併資料表)。
- 要建立包含不同資料表中資料行選取範圍的資料表。

#### ① 註記

SAP HANA 檢視的衍生表格包含不受支援的 SAP HANA 選擇性輸入參數。表格建立期間，您會收到錯誤訊息通知您編輯表格運算式，如此表格便不會包含選用提示。

## 相關資訊

[依據資料基礎資料表插入衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[合併資料表 \[第 154 頁\]](#)

[插入和編輯衍生表格 \[第 154 頁\]](#)

## 7.4.9.2.1 依據資料基礎資料表插入衍生表格

- 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
- 以滑鼠右鍵按一下要作為衍生表格基礎之表格的表格頁首，並依序選取 ► [\[插入\]](#) ► [\[衍生表格\]](#) ►。
- 輸入衍生表格的名稱，該名稱在資料基礎中必須是唯一的，然後按一下 [\[確定\]](#)。

具有新名稱和原始資料表中所有資料行的衍生表格便會插入資料基礎。

編輯此衍生表格以進行所需的修改。

## 相關資訊

[插入和編輯衍生表格 \[第 154 頁\]](#)

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

### 7.4.9.2.2 合併資料表

合併資料表會將衍生表格插入資料基礎，而資料基礎包含透過聯結連結的兩個或多個資料表中的組合式資料行。無法合併聯邦表格。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 在資料基礎檢視中選取您要合併的資料表：

選項	命令
選取資料表及透過聯結與其相關的所有資料表	以滑鼠右鍵按一下資料表，然後選取 <a href="#">[選取相關的資料表]</a> 。
手動選取資料表	按住 <b>CTRL</b> 鍵，再按一下資料表頁首。

3. 以滑鼠右鍵按一下資料表選取範圍，然後選取 [\[合併\]](#)。
4. 輸入資料表的名稱，該名稱在資料基礎中必須是唯一的，然後按一下 [\[確定\]](#)。
5. 選取是否要刪除原始資料表。

合併的資料表會插入為衍生表格。新表格會聯結至原始表格聯結到的任何表格。

原始資料表已過時，您可以選擇將其刪除。如果您選擇保留原始資料表，則會刪除連結這些資料表的聯結，不過資料表會保留在資料基礎中。

在已啟用多來源的資料基礎中，合併產生的衍生表格會使用 SQL-92 標準語法建立運算式。若要使用資料庫特定 SQL，您必須編輯衍生表格，並明確選取資料庫特定的語法。

若要編輯合併的資料表，請以滑鼠右鍵按一下資料表頁首，並選取 [\[編輯\]](#)。

## 相關資訊


[插入和編輯衍生表格 \[第 154 頁\]](#)

[衍生表格 \[第 153 頁\]](#)

[已啟用多來源的資料基礎中的 SQL 運算式 \[第 114 頁\]](#)

### 7.4.9.2.3 插入和編輯衍生表格

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 執行下列其中一項作業：

選項	命令
編輯現有衍生表格	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的表格頁首，並選取 <a href="#">[編輯]</a> 。
插入和編輯衍生表格	從資料基礎檢視中的 <a href="#">[插入]</a>  功能表選取 <a href="#">[插入衍生表格]</a> 命令。

- 在資料基礎內為衍生表格指定唯一名稱。
- 在已啟用多來源的資料基礎中，如果您要在衍生表格的定義中包括資料庫特定函式，則選取 [\[資料庫特定\]](#) 選項。  
如需有關啟用多來源的資料基礎中 SQL 語法的詳細資訊，請參閱相關主題。
- 在 [\[運算式\]](#) 中輸入或編輯衍生表格的 SQL 運算式。

#### ① 註記

若是第一次建置運算式，則可以使用 [\[SQL 產生器\]](#)。[SQL 產生器] 的工作方式與查詢面板類似。您可以拖放資料表和資料行以包含在衍生表格中。SQL 運算式便會自動產生。

如需有關使用 SQL 運算式編輯器的詳細資訊，請參閱相關主題。

- 按一下 [\[驗證\]](#) 以檢查 SQL 運算式的有效性。
- 按一下 [\[確定\]](#)。
- 插入適當的聯結，以將衍生表格與資料基礎中的其他資料表連結。
- 若要檢查衍生表格的結果，請以滑鼠右鍵按一下資料表，並選取 [\[顯示資料表值\]](#)。
- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)

[插入和編輯聯結 \[第 161 頁\]](#)

[在衍生表格定義中使用分析函式 \[第 238 頁\]](#)

## 7.5 管理表格

本節說明如何管理您已在資料基礎中插入的表格。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[篩選資料基礎 \[第 157 頁\]](#)

[搜尋資料基礎中的資料表和資料行。 \[第 158 頁\]](#)

[顯示資料基礎中的本機相依性 \[第 158 頁\]](#)

## 7.5.1 重新整理資料基礎

重新整理資料基礎結構將會對資料基礎與資料來源中的現有表格進行比較，並建議資料基礎表格的更新。

您可透過精靈選取要重新整理的表格並完成重新整理。精靈會偵測下列變更，並在各自的對話方塊中列出變更 (您可依據不同的情況，選取要在資料基礎中進行的建議變更)：

- 在資料庫中刪除資料基礎中的資料表。該精靈會建議從資料基礎中刪除這些資料表和任何相關的聯結。
- 在資料庫中新增資料行。該精靈會建議更新資料基礎中的每個對應資料表，以新增這些資料行。
- 未顯示於資料庫的資料基礎表格資料行。該精靈會從資料庫表格中，建議最相符的資料行。您可以選擇刪除資料基礎表格資料行，或從建議的資料庫資料行清單中擇一取代。
- 在資料庫中變更資料行資料類型。該精靈會建議更新資料基礎中不同於資料庫資料行類型的每個資料行的資料類型。
- 針對依據 SAP HANA 的資料基礎，資料來源中所新增、刪除或修改的變數。

該精靈會在摘要對話方塊中列出您所選的變更，並在重新整理前要求確認。

重新整理結構後，您可以按一下主要工具列的 [\[儲存\]](#) 圖示來儲存資料基礎。

### ❗ 註記

針對根據 SAP BW 連線的資料基礎，您可以偵測資料來源中建立的新表格和新聯結，並使用 [\[同步化表格\]](#) 命令將其插入資料基礎。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎中選取的表格 \[第 156 頁\]](#)

[同步化表格 \[第 157 頁\]](#)

### 7.5.1.1 重新整理資料基礎中選取的表格

現在，您可以選取想要重新整理的表格，而無需重新整理整個資料基礎。這可協助降低重新整理程序所需的時間。

1. 若要啟動 [\[重新整理結構\]](#) 精靈：選取 [\[動作\]](#) 主功能表列項目中的 [\[重新整理結構\]](#)，或 [\[資料基礎\]](#) 檢視中的 [\[偵測\]](#) 功能表列項目；或者，在資料基礎中選取您要重新整理的表格。以滑鼠右鍵按一下選取的表格，然後從內容相關式功能表中選取 [\[重新整理結構\]](#)。
2. 以滑鼠右鍵按一下選取的表格，或使用 [\[偵測\]](#) 功能表列項目並選取 [\[重新整理結構\]](#)。
3. 在 [\[重新整理資料基礎結構\]](#) 面板中，選取您要重新整理的表格，並按一下 [\[下一步\]](#)。

4. 若有任何遺失的表格，請使用 [\[遺失表格\]](#) 窗格來選取您要取代遺失表格的表格，並按一下 [\[下一步\]](#)。
5. 若有任何遺失的資料行，請使用 [\[遺失資料行\]](#) 窗格來選取您要取代遺失資料行的資料行，並按一下 [\[下一步\]](#)。
6. 若已將資料行新增至資料庫，請使用 [\[已加入資料行\]](#) 窗格來選取您要新增至資料基礎的資料行，並按一下 [\[下一步\]](#)。
7. 若已在資料庫中修改資料行，請使用 [\[修改資料行\]](#) 窗格來選取您需要更新至資料基礎的資料行，並按一下 [\[下一步\]](#)。
8. [\[變更摘要\]](#) 窗格提供的變更摘要會在您重新整理資料基礎時套用。按一下 [\[完成\]](#) 即可套用變更並重新整理所依據的資料基礎。

## 7.5.1.2 同步化表格

同步化表格之前，請重新整理資料基礎結構，確認所有現有的資料基礎表格已使用資料來源中任一新資料行進行更新。

同步化表格僅適用於依據 SAP BW 資料來源的已啟用多來源資料基礎。

同步化表格會搜尋新表格的資料來源 (使用 SAP BW 策略)，並在資料基礎中插入新表格和聯結。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 按一下 [連線](#) 窗格。
3. 以滑鼠右鍵按一下 [連線](#) 窗格中的連線並選取 [\[同步化表格\]](#)。
4. 將提示您選擇性偵測新的聯結。
5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

使用主要功能表上的編輯 > 復原命令可取消插入。

您可以使用 [\[插入候選物件\]](#) 命令來重新整理資料來源中含有新物件的商務層。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[插入候選物件 \[第 233 頁\]](#)




[重新整理以 SAP BW 為基礎的語意層 \[第 41 頁\]](#)

## 7.5.2 篩選資料基礎

若要篩選資料基礎樹狀結構清單中顯示的表格清單，請按一下資料基礎側面板中的「篩選選項」按鈕。篩選器機制會區分大小寫。

此按鈕會開啟方塊，您可以選取依據表格名稱篩選，或在表格具有自動聯結、篩選器、計算的資料行或輸入資料行時，依據其他參數 (如表格類型) 進行篩選。

## 7.5.3 搜尋資料基礎中的資料表和資料行。

1. 若要開啟搜尋面板，請在資料基礎檢視中按一下 [\[顯示/隱藏搜尋面板\]](#) 圖示 。
2. 依預設，搜尋會尋找資料表。若要尋找資料行，請按一下篩選器文字方塊中的  圖示。
3. 您可以使用多種方式限制搜尋：
  - 在篩選器文字方塊中輸入要搜尋的文字。
  - 在相關清單中選取連線、資料表類型、資料行類型、系列和內容。與搜尋準則相符的資料表會在資料基礎檢視中醒目提示。
4. 若要修改檢視以僅顯示相符的資料表，請按一下搜尋面板頂端的 [\[搜尋選項\]](#) 圖示 ，然後選取 [\[自動排列搜尋結果\]](#)。

### → 提示

您也可以使用 [\[選取置中\]](#) 命令以變更資料基礎顯示的縮放，使選取範圍中的所有表格都可顯示在顯示視窗中。

5. 按一下 [\[重設\]](#) 以清除搜尋準則並啟動新搜尋。

在 [搜尋] 窗格啟用時無法進行資料表上的特定作業，例如插入別名和衍生表格、偵測聯結或檢查完整性。當使用的 [搜尋] 窗格呈現灰色時，無法使用資料基礎的命令。若要使用這些命令，請按一下 [\[顯示/隱藏搜尋面板\]](#) 圖示



來關閉 [搜尋] 面板。

## 相關資訊

[在選取範圍中置中檢視 \[第 126 頁\]](#)

## 7.5.4 顯示資料基礎中的本機相依性

如果您計畫變更資料基礎中的資料表和資料行，請使用 [\[顯示本機相依性\]](#) 命令。此命令會尋找與資料表或資料行有關的商務層及其物件。

1. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的資料表頁首或資料行名稱，並選取 [\[顯示本機相依性\]](#)。  
您可以按住 **CTRL** 鍵，以選取多個資料表和/或資料行。  
隨即會列出與所選資料表和資料行相關的商務層。
2. 選取您要查看其相依物件的商務層。  
對話方塊會列出資料基礎資料表和資料行以及與其相關的商務層物件。
3. 若要編輯商務物件，請按兩下 [\[商務層與物件\]](#) 方塊中的物件名稱。[商務層] 便會開啟，將焦點鎖定在所選物件上。

## 相關資訊

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)

## 7.6 聯結

聯結為在資料基礎中連結表格的條件，並在查詢兩個表格時限制傳回的資料。

聯結為在獨立但相關表格中連結資料的條件。表格通常具有父子關係。如果查詢當中沒有聯結，資料庫便會傳回一個結果集，內含查詢表格中所有可能的資料列組合。此種結果集一般稱為「笛卡兒乘積」，它的實用性並不高。

例如，某個查詢參考兩個分別具有 100 列和 50 列的表格，其笛卡兒乘積即為 5000 列。在與眾多表格相關的大型資料庫或查詢中，笛卡兒乘積很快就會變得無法管理。在資訊設計工具中，聯結會以結構描述中連結各表格的行表示。

您可透過編輯其屬性修改聯結。使用基數說明一表格符合其他表格列的列數，或使用內容收集聯結，以提供有效查詢路徑。您也可透過解決與迴圈、多對單一查詢設陷和一對多重查詢設陷有關的聯結路徑問題，將聯結最佳化。

## 相關資訊

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[最佳化 \[第 169 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

### 7.6.1 聯結

聯結是連結資料基礎中資料表的條件。在查詢兩個資料表時，聯結會限制傳回的資料。

聯結的表格通常具有父子關係。如果資料表未聯結，則在兩個資料表上執行的查詢可以傳回包含所有可能資料列組合的結果集。此種結果集一般稱為「笛卡兒乘積」，它的實用性並不高。

定義聯結的方式是將一個資料表中的資料行連結至另一個資料表中的資料行。您可以將聯結插入至資料基礎中，或自動偵測聯結。您可在兩個表格的兩個資料行之間建立聯結，即使這些物件之間已存在其他聯結。

下列章節說明您可以建立的聯結類型。

## 相等聯結

相等聯結是兩個資料表之間依預設所建立的聯結類型。相等聯結會依據一個表格中的資料行值和另一個表格中資料行值是否相等來連結表格。在常態化的資料庫中，用於相等聯結的資料行通常是一個表格的主索引鍵，以及另一個表格的外部索引鍵。

## 自我限制的聯結

當兩個資料表相同時，則為自我限制的聯結。自我限制的聯結用於定義資料行篩選器。如需資料行篩選器的詳細資訊，請參閱相關主題。

## Theta 聯結

當兩個表格之間沒有明顯直接的資料行與資料行關係時，您可以使用 Theta 聯結。Theta 聯結會依據兩資料行間相等以外的關係連結表格。它用於將值連結至值範圍。例如，一個資料表中的訂貨日期可與另一個資料表中介於開始日期與結束日期之間的日期聯結。

## 外部聯結

當一個表格的資料列與另一個表格的通用資料行並不相符時，外部聯結可用於連結這些表格。與相等聯結不同的是，無論聯結的資料表中是否存在相符的值，外部聯結都會傳回所有資料列。

左外部聯結會傳回第一個 (或左側) 資料表中的所有資料列，即使第二個資料表中沒有符合的項目。

右外部聯結會傳回第二個 (或右側) 資料表中的所有資料列，即使第一個資料表中沒有符合的項目。

在沒有符合的項目時，完整的外部聯結會傳回兩個資料表中的所有資料列和 Null 值。

## 捷徑聯結

捷徑聯結是提供兩個表格之間的替代路徑的聯結。由於捷徑聯結不考慮中介表格，而縮短了一般較長的聯結路徑，因此能夠改善查詢的效能。

捷徑聯結不會列入用於定義內容，而僅用以儘可能地減少聯結數目。

## 相關資訊

[插入和編輯聯結 \[第 161 頁\]](#)

[偵測聯結 \[第 162 頁\]](#)




[插入資料行篩選器 \[第 163 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)


## 7.6.1.1 插入和編輯聯結

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 請執行下列其中一項作業：

選項	命令
編輯現有聯結	以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中的聯結線，並選取 <a href="#">[編輯聯結]</a> 。
插入和編輯聯結	從資料基礎檢視中的 <a href="#">[插入]</a>  功能表選取 <a href="#">[插入連結]</a> 命令。

3. 若要定義聯結的第一側，請從 [\[資料表 1\]](#) 的清單中選取資料表，然後選取資料行名稱。  
您可以輸入篩選器模式來篩選表格 1 中的資料行清單，系統只會列出包含模式的資料行名稱。
4. 若要定義聯結的第二側，請從 [\[資料表 2\]](#) 的清單中選取資料表，然後選取資料行名稱。  
您可以輸入篩選器模式來篩選表格 2 中的資料行清單，系統只會列出包含模式的資料行名稱。
5. 選取聯結運算子。  
資料表 1 與資料表 2 之間，聯結運算子的清單可讓您選取如何比較聯結中資料行的值。  
預設運算子會建立相等聯結 (=)。其他運算子用於並非依據資料行值之間等式 (>、>=、<、<=、!=)。  
若要使用 [BETWEEN] 運算子建立 Theta 聯結，請選取「=」運算子。按住 [\[CTRL\]](#) 鍵，然後選取 [\[資料表 2\]](#) 中的另一個資料行。  
如需有關可能的聯結類型的詳細資訊，請參閱關於聯結的相關主題。
6. 若要建立捷徑聯結，請選取 [\[捷徑聯結\]](#) 選項。  
捷徑聯結是提供兩個表格之間的替代路徑的聯結。由於捷徑聯結不考慮中介表格，而縮短了一般較長的聯結路徑，因此能夠改善查詢的效能。
7. 若要建立外部聯結，請選取 [\[外部聯結\]](#) 選項。  
即使在聯結的資料中沒有相符的資料列，外部聯結也允許傳回資料列。如下選取選項：  
若要建立左外部聯結，請選取資料表 1 下方的 [\[外部聯結\]](#) 選項。此聯結會傳回資料表 1 中的所有資料列，即使資料表 2 中沒有符合的項目。  
若要建立右外部聯結，請選取資料表 2 下方的 [\[外部聯結\]](#) 選項。即使資料表 1 中沒有符合的項目，此聯結仍會傳回資料表 2 中的所有資料列。  
若要建立完整的外部聯結，請選取兩個資料表下方的 [\[外部聯結\]](#) 選項。在沒有符合的項目時，此聯結會傳回兩個資料中的所有資料列和 Null 值。
8. 從 [\[基數\]](#) 清單中選取聯結的基數。您也可以按一下 [\[偵測\]](#) 按鈕來自動偵測資料庫中為聯結定義的基數。  
如需基數的詳細資訊，請參閱相關主題。
9. 選擇性編輯和驗證聯結運算式。

依據您選取的資料行和運算子，會自動產生 SQL 運算式以定義聯結。您可以輸入聯結的自訂運算式。若要獲取

有關編輯聯結運算式的說明，請按一下 [\[SQL 助理\]](#) 圖示 。

#### ① 註記

如果您在編輯聯結運算式時變更資料表或資料行名稱，則變更不會立即在 [\[資料表 1\]](#) 和 [\[資料表 2\]](#) 清單中加以反映。當您儲存並重新編輯聯結時，變更會反映在清單中。

10. 按一下 [\[確定\]](#) 以儲存聯結。
11. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[插入資料行篩選器 \[第 163 頁\]](#)

[插入表格和聯結的偏好設定 \[第 376 頁\]](#)

## 7.6.1.2 偵測聯結

聯結偵測會查看資料基礎資料表並建議適當的聯結。所使用的方法如下：

- 依據資料行名稱偵測聯結。此方法會尋找不同資料表中相同的資料行名稱。它還會檢查兩個資料行的資料類型是否相同。如果兩個資料表之間有多個資料行相符，則會建議每個資料行的聯結。不會建議資料表與其別名之間的聯結。
- 依據資料庫關鍵字偵測聯結。此方法會尋找資料庫中定義的主索引鍵和外部索引鍵之間的關係。
- 針對包含 SAP BW 連線的資料基礎，聯結偵測是以連線中參考的資料庫結構描述聯結為依據。

在開始前，如果您要使用以資料庫索引鍵為基礎的聯結偵測，請設定或偵測資料基礎中的索引鍵。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。

2. 從資料基礎檢視中的 [\[偵測\]](#)  功能表選取 [\[偵測聯結\]](#)。

3. 選取聯結偵測方法。

對於已啟用多來源的資料基礎，請為每個連線選取一種方法。此方法用於偵測連線所參考的資料表之間的聯結。您也可以偵測不同連線的資料表之間的聯結。在此情況下，所使用的方法為依據資料行名稱。

4. 從對話方塊中建議的已偵測聯結中，選取要插入資料基礎的聯結。

若要自動偵測所選聯結的基數，請選取 [\[偵測基數\]](#) 選項。

5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

您可以設定應用程式偏好設定，以便每次將資料表插入資料基礎時自動偵測和插入聯結。如需有關設定表格和聯結偵測選項的資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[設定和偵測表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

### 7.6.1.3 插入資料行篩選器

資料行篩選器亦稱為自我限制聯結，可讓您限制每次在表格用於查詢時所傳回的值。

下列規則適用於資料行篩選器：


- 每個資料行只允許一個篩選器。
- 您可以插入計算的資料行上的篩選器。
- 運算式可包含子查詢。
- 運算式中允許下列 @Function：@Prompt 和 @Variable。
- 如果您將篩選器插入標準資料表，然後從資料表建立別名，則篩選器不會插入別名資料表。
- 如果您將篩選器插入別名資料表，則篩選器不會自動插入原始標準資料表。
- 當您合併包括篩選器的資料表時，篩選器不會包括在產生的衍生表格中。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 以滑鼠右鍵按一下資料基礎檢視中資料表中的資料行名稱，並選取 [\[插入篩選器\]](#)。

[編輯聯結](#) 對話方塊會提議使用資料行的自我聯結。例如，如果您將 [\[age\]](#) 資料行上的篩選器插入 [\[Customer\]](#) 表格，則會提議下列自我聯結：

`"Customer"."age"="Customer"."age"`

3. 編輯自我聯結的第二部分 (等號右邊的運算式) 以篩選資料行值。若要獲取有關編輯聯結運算式的說明，請按一

下 [\[SQL 助理\]](#) 圖示 。

## 相關資訊

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

### 7.6.2 基數

基數進一步說明了表格的聯結方式，它陳述了一個表格中有多少資料列會與另一個表格中的資料列相符。當偵測用於解析資料基礎中迴圈的別名和內容時，需要使用基數。

表格的基數會以配對數字表示：表格的資料列數與聯結表格的資料列數相符。每個表格相符的資料列數可能為無 (0)、一 (1) 或多 (n)。

例如，**客戶** 和 **預約** 表格是由聯結相互連結。

- 每個客戶可以有一或多個預約，因此 **客戶** 表格的基數為一對多或 1,n。
- 每個預約只能有一個客戶，因此 **預約** 表格的基數為一對一或 1,1。

連結的基數也可以配對數字表示：第二個表格的最大資料列數與第一個表格的一資料列相符，以及第一個表格的最大資料列數與第二個表格的一資料列數相符。

在此範例中，**客戶-預約** 連結的基數為 n,1，因為可與 **客戶** 中一列相符的最大資料列數為 n，而可與 **預約** 中一列相符的最大資料列數為 1。

系統會自動偵測連結的基數並將其儲存在資料基礎中。偵測方法首先會偵測主索引鍵和外部索引鍵。系統會依據兩個表格中資料行的索引鍵狀態如下設定基數：

第一個表格資料行	第二個表格資料行	基數
主索引鍵	外部索引鍵	1, n
外部索引鍵	主要索引鍵	n,1

如果未偵測到索引鍵，則會使用表格資料列計數設定基數。

## 相關資訊

[偵測及設定基數 \[第 164 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[表格資料列計數 \[第 144 頁\]](#)

## 7.6.2.1 偵測及設定基數

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。

2. 在 [偵測]  功能表中選取 [偵測基數]。

**偵測基數** 對話方塊會列出資料基礎中所有聯結的目前基數。

3. 選取要偵測基數的聯結，然後按一下 [偵測基數]。
4. 若要手動設定聯結的基數，請在聯結的 [基數] 資料行中，選取清單中的基數。
5. 按一下 [完成] 以儲存變更。

您可以設定應用程式偏好設定，以便每次將聯結插入資料基礎時自動偵測和插入基數。如需有關設定表格和聯結偵測選項的資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[基數 \[第 163 頁\]](#)

## 7.6.3 內容

內容是一組聯結，提供了有效的查詢路徑。在無法透過建立別名資料表來解析迴圈時，內容最常用於解析資料基礎中的迴圈。當多個事實資料表共用一個維度資料表時，也會使用內容。在此情況下，會針對每個事實資料表建立內容。

在資訊設計工具中，內容可以經由識別一組聯結以解析迴圈，這組聯結是定義通過迴圈中資料表的特定聯結路徑。系統會提示使用者在查詢時要使用的內容。內容可確保在相同的 SQL 查詢中，聯結不會包含在不同的路徑。

透過設定歧義相關的聯結狀態定義內容。在內容中，聯結具有下列三個狀態之一：

- 包含的聯結：在存在歧義的結構描述部分中，內容會使用包含的聯結定義路徑來解析迴圈。
- 排除的聯結：在存在歧義的結構描述部分中，排除的聯結會定義內容不會採用的路徑。
- 中間聯結屬於沒有歧義的結構描述部分，且永遠包括在內容的查詢路徑中。未明確包含或排除的任何聯結均為中間。自 SAP BI 4.3 SP4 開始，您可以透過停用選項 [\[允許中間聯結\]](#) 來防止使用資料基礎中的中間聯結。詳情參閱 [允許中間聯結 \[第 167 頁\]](#)。

當新聯結或資料表插入資料基礎時，若已啟用 [\[允許中間聯結\]](#)，則預設情況下為中間。詳情參閱 [允許中間聯結 \[第 167 頁\]](#)。只有新資料表或聯結明確相關時，才需要更新內容。您可變更預設值以自動排除或包含新增的聯結，此預設行為可在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的應用程式偏好設定中進行變更。新增內容時，您也可選擇使用新的預設行為。

您可以手動或透過偵測內容將內容插入至資料基礎中。偵測命令會分析聯結路徑，並建議內容以解析別名資料表無法解析的任何迴圈。

### 相關資訊

[偵測本文 \[第 165 頁\]](#)

[插入和編輯內容 \[第 166 頁\]](#)

[選取內容 \(聯結\) \[第 167 頁\]](#)


[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[設定內容的預設聯結狀態 \[第 375 頁\]](#)

### 7.6.3.1 偵測本文

在偵測內容之前，您必須設定基數並偵測別名。請參閱有關解析迴圈的相關主題，以瞭解必要條件的任務。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。


2. 從 [\[別名和內容\]](#) 窗格中，選取 [\[偵測內容\]](#) 圖示 。


該命令會分析聯結路徑，並建議內容以解析別名資料表無法解析的任何迴圈。

### ① 註記

您可以收到一則可使用別名解析迴圈的訊息。請參閱有關解析迴圈的相關主題。

3. 在 **偵測內容** 對話方塊中，選取要插入的內容。

若要查看資料基礎檢視中反白的內容，請按一下提議的內容名稱。內容中包含的聯結會透過已包含圖示 

顯示。內容中排除的聯結會透過已排除圖示  顯示。

4. 按一下 **[確定]** 以將所選內容插入資料基礎。  
新的內容會列在 **[內容]** 資料夾的 **[別名和內容]** 窗格中。
5. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊


[內容 \[第 165 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

## 7.6.3.2 插入和編輯內容

已對聯結的列表進行改善：依預設會是編輯模式，聯結的狀態會在第一個資料行中以圖示表示 (已包含、已排除、已忽略)，且您可使用文字篩選器欄位來篩選聯結。您可以依狀態排序和篩選聯結。

1. 按兩下 **[本機專案]** 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 選取 **[別名和內容]** 窗格。
3. 執行下列其中一項作業：

選項	命令
編輯現有內容	在 <b>[內容]</b> 資料夾中選取內容。
插入和編輯內容	選取 <b>[插入內容]</b> 圖示  。

內容的屬性會顯示在 **[內容屬性]** 窗格中：

- 內容名稱
- 資料基礎中的所有聯結
- 此內容中聯結的狀態，無論聯結是已包含、已排除還是已忽略。

4. 在 **[名稱]** 中編輯內容名稱。
5. 若要包含、排除或忽略聯結，請按一下 **[聯結運算式]** 清單中的聯結運算式。每按兩下，狀態便會切換。

您也可以按兩下資料基礎檢視中的聯結線條來切換狀態。

內容中包含的聯結會透過已包含圖示顯示。內容中忽略的聯結會透過已忽略圖示顯示。

6. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[內容 \[第 165 頁\]](#)

### 7.6.3.3 選取內容 (聯結)

現在已增強資訊設計工具中選取內容的方式。

您可以針對資料基礎結構描述和聯結表格的內容執行下列動作：

在結構描述或聯結表格中選取聯結/內容。

執行	方法
選取聯結	按一下聯結
將聯結新增至多個聯結選取	按住 CTRL 鍵並按一下聯結
從多個選取中移除聯結	按住 CTRL 鍵並按一下聯結
切換單一聯結的狀態 (已包含 - 已排除 - 已忽略)	按兩下聯結
處理所選取的連結在目前內容中的處理方式	以滑鼠右鍵按一下聯結，然後從關聯式功能表中選取： <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">在此內容中包含</a> (在此內容中包含所選的聯結)</li><li>• <a href="#">從此內容排除</a> (從此內容排除所選的聯結)</li><li>• <a href="#">在此內容中忽略</a> (在此內容中忽略所選的聯結)</li><li>• <a href="#">在所有內容中包含</a> (在所有內容中包含所選的聯結)</li><li>• <a href="#">從所有內容排除</a> (從所有內容排除所選的聯結)</li><li>• <a href="#">在所有內容中忽略</a> (在所有內容中忽略所選的聯結)</li><li>• <a href="#">在特定內容中包含</a> (在所選內容中包含所選的聯結)</li><li>• <a href="#">從特定內容排除</a> (從所選內容排除所選的聯結)</li><li>• <a href="#">在特定內容中忽略</a> (在所選內容中忽略所選的聯結)</li></ul>
選取聯結表格中的數個聯結	按住 Shift 來連續複選項目

### 7.6.3.4 允許中間聯結

開啟 SAP BI 4.3 SP4，您可以透過停用選項 [\[允許中間聯結\]](#) 來防止使用資料基礎中的中間聯結。

當您在資訊設計工具中建立新的關聯式資料基礎，會啟用此 [\[允許中間聯結\]](#) 選項。當您轉換使用語意層設計工具建立的語意層，依預設會停用此選項。

針對大型語意層，查詢語意層時僅有包含和排除的聯結可能會縮小語意層的大小並提升效能。

#### ❗ 註記

若您的資料基礎已包含中間聯結，則無法停用此選項。停用後，您可以將其重新啟用來建立中間聯結。

若要變更 [\[允許中間聯結\]](#) 選項：

1. 開啟您的資料基礎。
2. 前往 [\[資料基礎\]](#) 區段。
3. 在資料基礎大綱的左側窗格上，按一下樹狀結構的根目錄。
4. 在顯示資料基礎內容的窗格中，選取 [\[SQL 選項\]](#) 索引標籤。
5. 您可以修改對應的核取方塊來啟用或停用 [\[允許中間聯結\]](#) 選項。

## 7.6.4 在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單

參數是語意層中在查詢時需要值的變數。通常定義參數以提示使用者提供值，在此情況下稱為提示。

值清單是可與語意層中的物件相關聯的資料值集合，從而可讓使用者選擇提示的值。您可在值清單中包含計算的資料行。

您可以在資料基礎中插入參數和值清單。參數也可包含常數或公式，用於在執行階段時設定提示的動態預設值。所有參數和值清單由依據資料基礎的任何商務層繼承，但無法在商務層中進行修改。

如需詳細資訊，請參閱相關連結。

### 在資料基礎中插入參數或值清單

若要在資料基礎中插入參數或值清單，請移至 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[參數和值清單\]](#) 索引標籤。從此處開始，操作程序與將參數和值清單插入商務層相同。若要建立使用公式的參數以設定提示的動態預設值，則使用可從 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[預設值\]](#) 區段存取的公式編輯器。

### 在值清單中插入衍生表格

若要在以自訂 SQL 為基礎的值清單定義中使用衍生表格，您必須使用 @DerivedTable 函式。

若要插入，請移至 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的 [\[參數和值清單\]](#) 索引標籤。選取或建立以自訂 SQL 為基礎的值清單，接著在 [\[值清單\]](#) 編輯器中按一下 [\[編輯 SQL\]](#) 按鈕。在 [\[SQL 運算式編輯器\]](#) 中點選要新增衍生表格的適當位置，接著按兩下可用表格清單中的衍生表格。隨即將衍生表格名稱新增至 SQL 運算式 (前方加上 @DerivedTable)。



## 在值清單中插入計算的資料行

若要在以自訂 SQL 為基礎的值清單定義中使用計算的資料行，您必須使用 @CalculatedColumn 函式。在 [\[SQL 運算式編輯器\]](#) 中，於適當位置拖放資料行，或按兩下計算的資料行。隨即將表格和資料行的名稱新增至 SQL 運算式 (前方加上 @CalculatedColumn)。

### 範例程式碼

```
SELECT @CalculatedColumn ( product_promotion_facts.CorrectedDuration )  
FROM product_promotion_facts
```

## 相關資訊

[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

## 7.7 最佳化

本章將會說明當您在結構描述中的表格之間建立聯結時，可能會發生的問題類型，

以及如何偵測及解析聯結問題，以確保在語意層中執行的查詢所取得之聯結路徑，能夠傳回正確的結果。建立語意層之前，您必須先解析聯結問題。

聯結路徑是一連串的聯結，可讓查詢在聯結所連結的表格中存取資料。

聯結路徑問題發生的原因，可能是關聯式資料庫中查詢表格和事實表格之間的有限相關性所造成的。當您在設計結構描述時，會遇到下列三個主要聯結路徑問題：

- 迴圈
- 多對單一查詢設陷
- 一對多重查詢設陷

您可以建立別名 (一份基準表格複本)、內容 (已定義的聯結路徑) 並使用 語意層設計工具 所提供的功能將計量或內容中的查詢加以分隔，以解析這些問題。

本節簡短定義查詢表格和事實表格，並說明使用這些表格時會遇到的聯結路徑問題類型。除此之外，本節也說明如何使用別名、內容以及其他的 語意層設計工具 功能，以解析語意層結構描述中的聯結路徑問題。

在 語意層設計工具 中，您通常會在查詢表格和事實表格之間建立聯結。

### 7.7.1 迴圈

當多個路徑聯結表格時，便會發生迴圈。查詢中所傳回的資料列是每個路徑結果的交叉點，所以傳回的資料列會少於預期。

在查詢中，別名資料表使用相同表格兩次 (每個路徑一次) 以中斷迴圈。這樣，查詢中所傳回的資料列是每個路徑結果的聯集。

循環是在資料表由迴圈聯結時發生的迴圈，所有的基數均為 (1,n)。在這種情況下，[\[偵測別名\]](#) 命令無法決定要建立別名的資料表。

當無法使用別名資料表解析迴圈時，便會使用內容。您可以透過明確指示查詢有關要使用的聯結路徑，從而使用內容來解析歧義。

## 相關資訊

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[解決多對單一查詢設陷 \[第 172 頁\]](#)

[最佳化 \[第 169 頁\]](#)

[解析一對多重查詢設陷 \[第 173 頁\]](#)

### 7.7.1.1 查詢影響

迴圈是聯結路徑問題，將導致查詢傳回低於預期資料錄的筆數。當表格間的聯結形成封閉路徑時，便會產生迴圈。

## 相關資訊

[視覺化辨識迴圈 \[第 170 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

### 7.7.1.2 視覺化辨識迴圈

使用下列導線來協助您分析結構描述，以便判斷適合解析迴圈的是別名或內容。

視覺化辨識迴圈可有助於瞭解您的結構描述，但是您需要使用 [\[偵測別名\]](#) 和 [\[偵測內容\]](#) 正式辨識和解析迴圈。

迴圈包含	可解析依據
只有一個查詢表格	別名

迴圈包含	可解析依據
只接收聯結「單一」端的查詢表格	別名
兩個或更多的事實表格	內容

## 相關資訊


[迴圈 \[第 169 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

### 7.7.1.3 解析迴圈

本節說明如何解決資料基礎設計中的迴圈，與如何避免錯誤的查詢結果。

1. 按兩下 [本機專案] 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 偵測和插入資料基礎中的所有聯結。
3. 偵測或設定聯結的基數。
4. 確定資料基礎中沒有循環。您可以透過檢查任何迴圈的基數或重新整理迴圈解析狀態 (請參閱此程序中的下列步驟) 來執行這個動作。
5. 確定沒有聯結的基數為 (n,n)。無法偵測別名和內容。手動設定 (n,n) 聯結的基數。
6. 從 [\[別名和內容\]](#) 窗格中偵測別名。
7. 偵測內容。建議插入所有建議的內容。
8. 在 [\[迴圈\]](#) 方塊中，按一下 [\[視覺化迴圈\]](#) 圖示  以檢查是否已解析所有迴圈。

可能的迴圈便會在 [\[迴圈\]](#) 中列出。若要檢查迴圈是否已解析，請按一下 [\[重新整理迴圈解析狀態\]](#) 圖示 。

隨即顯示一則訊息，建議如何處置未解析的迴圈。

若您看到迴圈名稱旁的綠色核選標記，則已解析迴圈。

## 相關資訊

[偵測聯結 \[第 162 頁\]](#)

[偵測及設定基數 \[第 164 頁\]](#)

[偵測別名資料表 \[第 152 頁\]](#)

[偵測本文 \[第 165 頁\]](#)

## 7.7.2 多對單一查詢設陷

在聯結路徑傳回多於預期的資料的關聯式資料庫結構描述中，「多對單一查詢設陷」是常見的問題。

當收斂至相同表格的「多對一」聯結過多時，多對單一查詢設陷至少為介於三個表格間的聯結類型。納入此類聯結可能導致傳回錯誤結果，特別是當查詢含以兩個分葉表格為基礎的計量。不正確結果稱為笛卡兒乘積。

當您正使用含兩個不同事實表格 (銷售和預約) 的維度時，便會發生多對單一查詢設陷的典型範例。

### 相關資訊

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[解決多對單一查詢設陷 \[第 172 頁\]](#)

[最佳化 \[第 169 頁\]](#)

[解析一對多重查詢設陷 \[第 173 頁\]](#)

### 7.7.2.1 解決多對單一查詢設陷

本節說明如何解決資料基礎設計中的多對單一查詢設陷，與如何避免錯誤的查詢結果。

您可以使用 [\[偵測內容\]](#) 偵測及提出建議的候選內容以尋找「多對單一查詢設陷」，並且檢查任兩個內容分離的表格。兩個內容的交叉點就是「多對單一查詢設陷」的來源。如果您有兩個多對一聯結收斂至單一查詢表格的事實表格，可能就有潛在的「多對單一查詢設陷」。

查詢引擎透過將查詢分割為至少兩個查詢，解決多對單一查詢設陷。因在商務層中定義的計量有 SQL 彙總函式，所以查詢會分割為兩個查詢，而兩個查詢的結果會合併為單一結果。

#### ① 註記

若要允許將查詢分割為兩個或兩個以上，請檢查商務層 [\[每個計量的多重 SQL 陳述式\]](#) 選項已啟用。

1. 選取 [\[工具\]](#)。按一下 [\[偵測內容\]](#)。  
[候選內容] 方塊隨即出現。
2. 在 [候選內容] 清單方塊中選取建議的內容。按一下 [\[新增\]](#) 將其新增到 [接受內容] 清單方塊。
3. 重複在 [清單檢視] 列 [內容] 窗格中所列的其他內容。
4. 按一下 [\[檔案\]](#)，並選取 [\[參數\]](#)。  
[語意層參數] 對話方塊隨即出現。
5. 按一下 [\[SQL\]](#) 索引標籤。  
[SQL] 頁面便會出現。
6. 選取 [\[每個內容中的多重 SQL 陳述式\]](#)。

7. 按一下 [\[確定\]](#)。

當您在「多對單一查詢設陷」的表格中執行查詢，會對定義在受影響表格中的計量及維度分隔查詢。

## 相關資訊

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[解析一對多重查詢設陷 \[第 173 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

## 7.7.3 一對多重查詢設陷

在關聯式資料庫結構描述中，「一對多重查詢設陷」問題較「多對單一查詢設陷」不常見。它所具有的相同影響是傳回比預期多的資料。

當「一對多」聯結與也連結至其他表格 (透過其他「一對多」聯結) 的表格進行連結時，一對多重查詢設陷便為介於至少三個表格間的聯結類型。當查詢包含以兩方表格為基礎的物件時，「一對多」聯結的發散效應可能造成傳回不正確的結果。此結構描述類型會常用來定義「一對多」聯結。

當查詢包含以兩方表格為基礎的物件時，納入此類發散「一對多」聯結可能造成傳回不正確的結果。不正確結果稱為笛卡兒乘積。

您無法自動偵測「一對多重查詢設陷」。您需要肉眼檢查顯示在資料表結構描述中基數的方向。

## 相關資訊

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[解決多對單一查詢設陷 \[第 172 頁\]](#)

[最佳化 \[第 169 頁\]](#)

### 7.7.3.1 解析一對多重查詢設陷

本節說明如何解決資料基礎編輯中的一對多重查詢設陷，與如何避免錯誤的查詢結果。

您無法自動偵測「一對多重查詢設陷」。您需要肉眼檢查顯示在資料表結構描述中基數的方向。

如果您有兩個表格，而且為計量物件所參考以及聯結在一連串的多對一聯結中，可能就有潛在的「一對多重查詢設陷」。

查詢引擎透過將單一查詢分割為至少兩個查詢，來解決一對多重查詢設陷。由於商務層中定義的計量有 SQL 彙總函式，因此查詢會分割為兩個查詢，且兩個查詢的結果會合併為單一結果集。若要允許將查詢分割為兩個或兩個以上，請檢查商務層 [\[每個計量的多重 SQL 陳述式\]](#) 選項已啟用。

另一解決一對多重查詢設陷的方式，請依循下列步驟：

1. 以分析結構描述中的「一對多對一對多」聯結路徑關聯的方式，辨識潛在的「一對多重查詢設陷」。
2. 為產生多重聚集的表格建立別名。
3. 在原始表格及別名表格之間建立一對一聯結。
4. 建立在別名表格中造成聚集的物件。
5. 選取 [\[工具\]](#)，並按一下 [\[偵測內容\]](#)。  
[候選內容] 方塊隨即出現。其將針對基本表格的聯結路徑，以及針對別名表格的新聯結路徑，建議候選內容。  
若您已在別名及基準表格之間使用一對一聯結，則必須手動建立內容。
6. 選取候選內容並按一下 [\[新增\]](#)。
7. 重複動作，完成其他候選內容。
8. 按一下 [\[確定\]](#)。  
已在結構描述中建立內容。您可於 [清單模式] 為作用中時，在 [內容] 窗格中檢視內容。(若要啟用 [清單模式]，按一下 [\[檢視\]](#) 並按一下 [\[清單模式\]](#))
9. 按一下 [\[檔案\]](#)，並按一下 [\[參數\]](#)。  
[參數] 對話方塊便會出現。
10. 按一下 [\[SQL 索引標籤.SQL 頁面\]](#)。  
[SQL] 頁面便會出現。
11. 選取 [\[每個內容中的多重 SQL 陳述式\]](#)。
12. 按一下 [\[確定\]](#)。
13. 執行查詢，測試「一對多重查詢設陷」解決方式。

## 相關資訊

[解決多對單一查詢設陷 \[第 172 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

[聯結 \[第 159 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[內容 \[第 165 頁\]](#)

[在資料基礎中使用參數、衍生表格和值清單 \[第 168 頁\]](#)

## 7.8 資料基礎中的預存程序

預存程序為儲存於資料庫的函式，會在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 的「連線」窗格做為表格顯示。您可以使用預存程序依需求建立特定商務物件。

若要檢視連線中可用的資料庫預存程序，請在 [\[連線\]](#) 窗格的篩選圖示中，選取 [\[預存程序\]](#)。此選項僅在目標驅動程式支援預存程序的情況下可用。

請注意以下事項：

- 當依據預存程序建立資料基礎時，您僅可使用該資料基礎中的預存程序。您無法混合使用預存程序表格和標準資料庫表格。
- 若在資料基礎中插入預存程序，預存程序會使用一個或多個表格加以表示 (視預存程序而定)。
- 在查詢面板中，您無法檢視或編輯指令碼。
- 您無法在篩選器或排序中使用在預存程序建置的商務物件。
- 您無法將預存程序表格與另一個預存程序表格聯結。
- 您無法依據預存程序建立別名表格或衍生表格。
- 在資料基礎中插入預存程序時，代表預存程序的表格可包含變數 (必須填入靜態值或提示)。

當您已在資料基礎中插入預存程序表格時，可以在表格按一下滑鼠右鍵以進行編輯。您可以使用下列選項：

選項	描述
<a href="#">編輯</a>	變更預存程序及其資料行的名稱。
<a href="#">編輯輸入參數</a>	編輯預存程序的輸入參數。若預存程序沒有任何輸入參數，便無法使用此選項。
<a href="#">變更限定詞/擁有人</a>	您可以變更預存程序的限定詞或擁有人。
<a href="#">顯示程序值</a>	執行並顯示預存程序的結果。
<a href="#">選取相關的程序</a>	在預存程序傳回多個結果時顯示相關的程序。
<a href="#">反白相關程序</a>	在預存程序傳回多個結果時，您可以醒目提示相關的程序。
<a href="#">選取置中</a>	可讓您暫時變更資料基礎顯示的縮放，使選取範圍中的所有表格都可顯示在顯示視窗中。
<a href="#">在連線中顯示</a>	這與連線面板中的「顯示程序」表格運作方式相同。
<a href="#">顯示本機相依性</a>	顯示可能會受變更影響的商務層和物件。
<a href="#">刪除</a>	刪除選取的預存程序。

#### ① 註記

多來源語意層和連結的語意層不支援預存程序。

## 相關資訊

[插入預存程序 \[第 176 頁\]](#)

[資料基礎編輯器偏好設定 \[第 371 頁\]](#)

## 7.8.1 插入預存程序

預存程序可依下列步驟插入 [\[連線\]](#) 窗格中做為表格：

1. 在編輯器中，開啟 [\[連線\]](#) 索引標籤。
2. 將預存程序表格拖放至編輯器，或按一下 [\[插入\]](#) 圖示並選取 [\[插入預存程序\]](#) 選項，自可用表格清單選取預存程序表格。

預存程序表格在編輯器窗格中會是一個或多個表格。若預存程序包含變數，您必須使用靜態值或提示來填入值。

3. 視需要將預存程序表格拖放至編輯器。您可以混合表格類型。所有表格必須皆為預存程序表格。

### 相關資訊

[編輯預存程序輸入參數的值 \[第 176 頁\]](#)

## 7.8.2 編輯預存程序輸入參數的值

若預存程序包含變數或輸入參數 (IN 或 INOUT)，則您必須輸入參數值 (靜態值或提示)。

1. 若要輸入預存程序變數值，請在預存程序表格上按兩下。

[\[編輯輸入參數\]](#) 對話隨即顯示。

2. 設定輸入參數的值。

## 7.8.3 依據預存程序表格重新整理資料基礎的結構

您可以在包含預存程序表格的資料基礎上執行「重新整理結構」。選取要重新整理的預存程序表格。請注意：

- 若工具偵測到新的預存程序參數，則您必須提供參數值，接著系統便會將這些參數值新增到資料基礎。
- 若工具偵測到資料行名稱變更，便會新增新的資料行。
- 當預存程序遺失，工具將會偵測相似的資料行，並建議適合的資料行清單。您可以從資料基礎中刪除遺失的預存程序，或選取資料行取代原始資料行。建議的資料行清單會據此更新，且您將無法針對其他遺失的資料行，重新選取相同資料行。
- 當工具偵測到多個結果集的變更，系統會依據會結果集在資料基礎預存程序表格中的索引位置更新結果集的結構。



### 7.8.3.1 遺失的預存程序

選取要重新整理的預存程序。精靈會驗證預存程序表格未從資料庫遺失。您可以選取所有表格或個別表格。所選表格會在資料基礎中醒目提示。

### 7.8.3.2 輸入輸入參數

重新整理預存程序的結構時，您可使用此頁面輸入必要的輸入參數。

1. 選取預存程序輸入參數。
2. 輸入「輸入參數」的值。
3. 選取下一個輸入參數，並輸入相關值。
4. 按一下 [\[下一步\]](#)。

### 7.8.3.3 刪除或取代遺失資料行

當資料庫中的資料行遺失時，精靈將自動建議對應的資料行。您可以選擇資料行，或從資料基礎表格中刪除資料行。

1. 選擇識別為遺失的資料行。
2. 選取 [\[刪除\]](#) 以從您的資料基礎表格中移除資料行，或選擇建議的資料行。
3. 按一下 [\[下一步\]](#)。

### 7.8.3.4 包含新增的資料行

當精靈偵測到資料庫中預存程序表格已增加新的資料行時，您可以將其新增至資料基礎表格。

1. 若要將新的資料行納入預存程序的資料基礎檢視，請選取資料行。
2. 按一下 [\[下一步\]](#)。

### 7.8.3.5 選取修改的資料行

此頁面會針對您的資料基礎預存程序表格，顯示在資料庫中修改的資料行。依預設，系統會選取所有修改的資料行。

1. 選取或取消選取預存程序表格的資料行。
2. 按一下 [\[下一步\]](#)。

### 7.8.3.6 變更摘要

精靈會顯示對資料基礎預存程序表格所作變更的摘要。按一下 [\[完成\]](#) 以套用變更。

### 7.8.3.7 移除表格

您為了重新整理而選取的預存程序表格已從資料庫遺失。您可以從資料基礎中選取要刪除的預存程序表格。依預設，系統會選取所有遺失的表格。

### 7.8.3.8 變數已變更

下列預存程序參數已從資料庫新增、修改或遺失。請選取您要在資料基礎中新增、刪除或更新的預存程序參數。依預設，系統會選取所有預存程序參數。

## 7.8.4 預存程序安全性權限

目前語意層編寫時間會強制執行連線的 [\[使用預存程序的連線\]](#) 安全性權限。

- 此權限用於避免使用者建立或編輯新的預存程序，或依據預存程序編輯資料基礎。
- 當用戶端工具依據預存程序在語意層頂端執行查詢時，將不會驗證此權限。

若您未獲得此安全性權限，將無法在此連線頂端建立的資料基礎中，查看此連線的預存程序。您可以在中央管理主控台 (CMC) 設定此安全性權限。請參閱管理員指南或詢問您的管理員。

## 8 使用聯邦層

### 8.1 什麼是聯邦層？

聯邦層僅可在已啟用多來源的資料基礎中使用，並可讓您建立聯邦表格，其中包含資料基礎中任何所定義資料來源連線的資料。您可以將聯邦表格插入至資料基礎，並用於定義建立語意層時所根據的結構描述。

在設計階段，您可以使用聯邦層來定義由資料來源表格和聯邦表格所組成的資料流程。您可以使用圖形定義資料流程，而無須寫入大量的詳細 SQL 陳述式。且可以在流程中指定複雜的資料轉換，並使用聯邦表格作為另一個聯邦表格的輸入來建立多層級資料流程。

聯邦層可讓您維護聯邦表格的連貫集合，並從此集合將聯邦表格選擇性插入至資料基礎。

#### 相關資訊

[建立聯邦資料流程 \[第 179 頁\]](#)

### 8.2 建立聯邦資料流程

在您建立聯邦資料流程前，必須有已啟用多來源的資料基礎，其是以至少一個有效連線為基礎。

建立聯邦資料流程是將資料流程設計為聯邦表格連貫集合中的一部份，而您的應用程式將會查詢該表格。

在由上而下的設計方法中，是由聯邦表格的最後結構描述開始。您可先定義這些聯邦表格，再定義每個資料行的輸入和對應。

在由上而下的方法中，則由資料來源表格開始。您可從資料來源表格來新增聯邦表格，再修改對應。

下列程序會說明建立聯邦資料流程的步驟，您可以在相關主題中找到程序中每個步驟的詳細資訊連結。

1. 您可以使用 [\[資料基礎編輯器\]](#) 建立聯邦資料流程。按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 若要開啟 [\[聯邦資料流程\]](#) 檢視，請按一下 [\[聯邦層\]](#)。
3. 以手動或從資料來源表新增聯邦表格。
4. 定義聯邦表格的輸入，輸入表格可能為資料來源表格或聯邦表格。
  - 如果您手動新增聯邦表格，則請新增一或多個輸入表格並加以聯結。
  - 如果您從資料來源新增聯邦表格，則可以新增其他輸入表格並加以聯結。

5. 將資料行從輸入表格對應到聯邦表格。
6. 您可以編輯對應公式、新增預先篩選和後篩選，並針對輸入表格指定不同的資料列，以進一步精簡對應。
7. 您可以選擇定義聯邦表格的其他對應。  
您可以啟用與停用對應。啟用一個以上的對應時，則有效對應為所有已啟用聯結的聯集。
8. 重複這些步驟可將其他聯邦表格新增至您的資料流程。
9. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

請於聯邦表格設計期間經常檢查聯邦層的完整性。在您建立並驗證聯邦表格後，便可將其插入至資料基礎。

## 相關資訊

[資料基礎編輯器 \[第 121 頁\]](#)  
[手動新增聯邦表格 \[第 181 頁\]](#)  
[從資料來源新增聯邦表格 \[第 182 頁\]](#)  
[輸入表格與聯結 \[第 183 頁\]](#)  
[將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行 \[第 187 頁\]](#)  
[編輯對應公式 \[第 187 頁\]](#)  
[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)  
[新增對應 \[第 188 頁\]](#)  
[啟用與停用對應 \[第 189 頁\]](#)  
[檢查聯邦層的完整性 \[第 191 頁\]](#)  
[將聯邦表格插入至資料基礎 \[第 192 頁\]](#)  
[輸入表格上的不同資料列 \[第 189 頁\]](#)

## 8.3 聯邦表格

聯邦表格是您可針對資料基礎，以正確格式呈現資料所建立的表格。聯邦表格可能為結束結果，或對聯邦表格貢獻層級更高的表格。

聯邦表格的新增方式有兩種：

- 手動新增的聯邦表格為空白，您可新增資料行並定義其屬性。
- 從資料來源依預設新增的聯邦表格，包含與資料來源表相同的資料行。該資料行會繼承資料來源的屬性。

您可編輯聯邦表格以新增和刪除資料行，以及變更資料行屬性。

聯邦表格資料行具有下列屬性：

屬性	描述
名稱	可編輯預設的資料行名稱。
資料類型	可從清單中選取資料行的資料類型。

屬性	描述
輸入	<p>資料行是否應該要有輸入，而輸入可為選擇性或強制性。</p> <p>輸入資料行可在聯邦層中以聯結或篩選器解析。不在聯邦層中解析的輸入資料行則可在資料基礎中解析。</p> <p>在資料基礎或聯邦層中顯示聯邦表格的表格值時，系統會提示您針對輸入資料行輸入值。訊息會表示值為強制性或選擇性。選取輸入資料行，並在 <a href="#">[指派]</a> 中輸入值。</p>
說明	資料行的選擇性描述。

您也可以在輸入表格、預先篩選、輸入表格聯結和後篩選上新增不同的資料列來說明其他邏輯。

您建立至對應的邏輯會套用下列順序：

1. 不同的資料列
2. 預先篩選
3. 輸入表格聯結
4. 後篩選
5. 對應公式

聯邦表格可以具有一個以上的對應。所有對應皆會依預設啟用，啟用一個以上的對應時，則有效對應為所有已啟用聯結的聯集。

## 相關資訊

[輸入資料行 \[第 146 頁\]](#)

[手動新增聯邦表格 \[第 181 頁\]](#)

[從資料來源新增聯邦表格 \[第 182 頁\]](#)

[編輯聯邦表格 \[第 182 頁\]](#)

[輸入表格與聯結 \[第 183 頁\]](#)

[輸入表格上的不同資料列 \[第 189 頁\]](#)

[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)

[聯邦層中的對應 \[第 186 頁\]](#)

### 8.3.1 手動新增聯邦表格

在您開始前，必須有已啟用多來源的資料基礎，其是以至少一個有效連線為基礎。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 從 [\[聯邦層\]](#) 窗格按一下 [\[新增聯邦表格\]](#)。
3. 在 [\[新增聯邦表格\]](#) 對話方塊中，按一下 [\[加入資料列\]](#) 圖示將資料行新增至表格。
4. 針對每個資料行編輯名稱、選取資料類型以及選取是否需要輸入。

您可以選擇輸入資料行的描述。

5. 您可以選擇新增聯邦表格的描述。
6. 若要儲存聯邦表格，請按一下 [\[確定\]](#)。
7. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

接著，您必須為剛才新增的聯邦表格定義對應。

## 相關資訊

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

[聯邦表格 \[第 180 頁\]](#)

[新增對應 \[第 188 頁\]](#)

### 8.3.2 從資料來源新增聯邦表格

在您開始前，必須有已啟用多來源的資料基礎，其是以至少一個有效連線為基礎。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 按一下 [\[聯邦層\]](#) 以開啟 **聯邦層** 窗格，然後按一下 [\[連線\]](#)。
3. 從 **連線** 窗格，選取資料來源中的表格並拖曳至 **聯邦資料流程** 窗格。  
聯邦表格便會自動以相同的名稱及資料行新增為資料來源表格，而新增的預設對應會將資料來源資料行一對一對應到聯邦表格資料行。
4. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

接著，您必須進一步透過變更對應來定義聯邦表格的輸入。

## 相關資訊

[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)

[聯邦表格 \[第 180 頁\]](#)

### 8.3.3 編輯聯邦表格

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 **聯邦層** 窗格中，以滑鼠右鍵按一下您要編輯的聯邦表格並選取 [\[編輯\]](#)。
3. 您可以在 **編輯聯邦表格** 對話方塊中，執行下列作業：
  - 編輯表格名稱。
  - 新增或刪除資料行。
  - 變更資料行的順序。

- 編輯資料行名稱和描述。
  - 變更資料行的資料類型。
  - 變更資料行是否需要輸入。
  - 編輯表格描述。
4. 若要將更新儲存至表格，請按一下 [\[確定\]](#)。
  5. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

## 相關資訊

[聯邦表格 \[第 180 頁\]](#)

## 8.4 輸入表格與聯結

輸入表格會定義聯邦表格的輸入，這些表格可能是資料來源表格或其他聯邦表格。

系統會使用對應將輸入表格對應至聯邦表格。在對應中，輸入表格中的資料行會對應至聯邦表格中的資料行。您可以定義對應公式，如此一來，一個聯邦表格資料行便可相依於一或多個輸入表格資料行。

您可以將多個輸入表格新增至對應。在此情況下，您便必須聯結輸入表格。

若要聯結輸入表格，請先區分核心表格與非核心表格：

- 您可以使用核心表格來選擇將填入聯邦表格的資料列集合 (結果集)。當您將兩個以上的表格設定為核心，結果集便會透過所有核心表格的聯結進行定義。核心表格是使用內部聯結來進行聯結。
- 您可以使用非核心表格來延伸結果集中每個資料列的屬性，非核心表格是使用含有核心表格的外部連結來進行聯結。如果資料列存在於不符合非核心表格資料列的核心表格中，則會針對非核心資料行傳回含 Null 的資料列。

以下限制適用於輸入表格和聯結：

不允許非核心輸入表格間的直接聯結。

不允許循環 (例如，如果輸入表格 A 聯結至 B，且 B 聯結至 C，則 C 不能聯結至 A。)

### ❗ 註記

當表格為核心表格時，對應中輸入表格窗格內的表格名稱則以粗體顯示。

## 相關資訊

[將輸入表格新增至對應 \[第 184 頁\]](#)

[聯結輸入表格 \[第 184 頁\]](#)

## 8.4.1 將輸入表格新增至對應

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 [聯邦層](#) 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 [屬性] 窗格中。
3. 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
4. 執行下列其中一項操作：

選項	描述
將資料來源表格新增為輸入表格	按一下 <a href="#">[連線]</a> 。 將資料來源表格從 <a href="#">連線</a> 窗格拖曳至對應索引標籤中的 <a href="#">[輸入表格]</a> 。
將聯邦表格新增為輸入表格	按一下 <a href="#">[聯邦層]</a> 。 在「屬性」工具列中，按一下 <a href="#">[新增]</a> 功能表並選取 <a href="#">[新增輸入表格]</a> 。您也可以從 <a href="#">聯邦層</a> 窗格將聯邦表格拖曳至對應索引標籤中的 <a href="#">[輸入表格]</a> 。

5. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

您目前可以對應資料行、編輯對應公式以及新增新對應的篩選器。

## 相關資訊

[將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行 \[第 187 頁\]](#)

[編輯對應公式 \[第 187 頁\]](#)

[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)

## 8.4.2 聯結輸入表格

當對應包含一個以上的輸入表格時，便會套用聯結輸入表格。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 [\[聯邦層\]](#) 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 [\[屬性\]](#) 窗格中。
3. 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
4. 在 [\[屬性\]](#) 窗格中，執行下列其中一項作業：

選項	描述
新增視覺聯結	此選項可讓您新增單一資料行聯結。 在輸入表格窗格中，按一下第一個輸入表個中的資料行，並將其拖曳至第二個輸入表格中的資料行。



選項	描述
	這兩個輸入表格目前已由所選資料行上的預設內部聯結加以聯結。
使用聯結編輯器新增聯結	<p>此選項可讓您新增單一資料行和多重資料行聯結以及簡易公式。如需關於聯結運算式限制的詳細資訊，請參閱相關主題。</p> <p>在「屬性」工具列中，按一下 <a href="#">[新增]</a> 功能表並選取 <a href="#">[新增聯結]</a>。</p> <p>在 <a href="#">新增聯結</a> 對話方塊中，選取左方表格和右方表格中的資料行。</p> <p>您可以編輯聯結運算式的 SQL，然後按一下 <a href="#">[驗證]</a> 以驗證 SQL 運算式。</p> <p>若要儲存聯結定義，請按一下 <a href="#">[確定]</a>。</p>

- 若要將表格選取或取消選取為核心表格，請以滑鼠右鍵按一下輸入表格窗格中的表格名稱，並選取 [\[核心表格\]](#)。  
當表格為核心表格時，表格名稱則以粗體顯示。如需核心表格的詳細資訊，請參閱關於輸入表格的相關主題。
- 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

若要編輯聯結，請以滑鼠右鍵按一下連結線並選取 [\[編輯聯結\]](#)。

## 相關資訊

[輸入表格與聯結 \[第 183 頁\]](#)

### 8.4.3 使用核心表格設定輸入表格聯結的意義

將多個輸入表格對應至聯邦表格時，您必須區分核心表格和非核心表格。

- 使用核心表格來選擇將填入聯邦表格的資料列集合 (結果集)。  
當您將兩個或多個輸入表格設為核心表格時，所有核心表格的聯結會定義結果集。
- 您可以使用非核心表格來延伸結果集中每個資料列的屬性，

## 範例：將輸入表格設為核心或非核心的效果

假設您有兩個輸入表格：[客戶](#)和[訂單](#)。

<a href="#">客戶</a> 表格的設定	<a href="#">訂單</a> 表格的設定	兩個表格間的聯結結果
核心	非核心	所有客戶，包括未購買的客戶 (左外部聯結)
核心	核心	僅已購買的客戶 (內部聯結)

下方的表格說明如何使用核心表格來設定輸入表格聯結的意義：

輸入表格的號碼和類型	想要的聯結結果	動作
一個輸入表格	將某些資料行對應至聯邦表格	確認輸入表格為核心表格
兩個輸入表格	顯示所有資料列的所有值，包括 Null 值	確認僅一個輸入表格為核心表格
兩個輸入表格	顯示包含 Null 值的資料列	確認兩個輸入表格皆為核心表格
三個輸入表格	兩個核心表格間有一個非核心表格	確認將非核心表格變更為核心表格，或將其中一個外部核心表格變更為非核心表格

聯邦表格的效果 (其將輸入表格指派為核心表格) 已使用下列圖表表示 (範例為英文)：

Customer Table - Non-Core

+

Customer Address Table

->

Federated Table

Cust ID	Cust Name
1	N1
2	N2
3	N3
4	N4
5	N5

Cust ID	City	Zipcode
1	C1	Z1
2	C2	Z2
4	C4	Z4
5	C5	Null

Cust ID	Cust Name	City	Zipcode
1	N1	C1	Z1
2	N2	C2	Z2
3	N3	Null	Null
4	N4	C4	Z4
5	N5	C5	Null

Customer Table - Core

+

Customer Address Table

->

Federated Table

Cust ID	Cust Name
1	N1
2	N2
3	N3
4	N4
5	N5

Cust ID	City	Zipcode
1	C1	Z1
2	C2	Z2
4	C4	Z4
5	C5	Null

Cust ID	Cust Name	City	Zipcode
1	N1	C1	Z1
2	N2	C2	Z2
4	N4	C4	Z4
5	N5	C5	Null

## 8.5 聯邦層中的對應

對應會定義您輸入表格中和聯邦表格中的值轉換。

對應資料行時，您必須知道所對應資料行的資料類型。顯示資料行資料類型的圖示會顯示於資料行名稱的前方。例如，AB 表示字串資料類型，而 12 則表示數值。若要查看聯邦表格的資料類型，您也可以編輯表格。

對應資料行後，您可以編輯對應公式來轉換值。例如，您可以使用公式建構聯邦表格資料行中的新值、結合多個值或計算結果。

## 相關資訊

[將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行 \[第 187 頁\]](#)

[編輯對應公式 \[第 187 頁\]](#)

[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)

[輸入表格與聯結 \[第 183 頁\]](#)

[新增對應 \[第 188 頁\]](#)

[啟用與停用對應 \[第 189 頁\]](#)

## 8.5.1 將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 [\[聯邦層\]](#) 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 [\[屬性\]](#) 窗格中。
3. 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
4. 選取輸入表格中的資料行並將其拖曳至聯邦表格中的資料行。  
對應線即會出現在資料行之間。

編輯資料行的對應公式。

### 相關資訊

[編輯對應公式 \[第 187 頁\]](#)

[聯邦層中的對應 \[第 186 頁\]](#)

## 8.5.2 編輯對應公式

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 [聯邦層](#) 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 [\[屬性\]](#) 窗格中。
3. 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
4. 以滑鼠右鍵按一下聯邦表格中的資料行，然後選取 [\[編輯對應公式\]](#)。
5. 編輯並驗證 SQL 運算式編輯器中對應公式的 SQL 運算式，並請在您完成時，按一下 [\[確定\]](#)。
6. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

### 相關資訊

[關於 SQL 運算式編輯器 \[第 187 頁\]](#)

## 8.5.3 關於 SQL 運算式編輯器




SQL 運算式編輯器可協助您寫入有效的 SQL 運算式。

您可以使用展開/收合按鈕將 SQL 運算式編輯器展開為全螢幕。

您可以將 SQL 直接輸入至 **運算式** 方塊中，從 **[來源]** 窗格拖放表格或資料行名稱，然後從 **[功能]** 窗格拖放運算子和資料庫功能。下列表格說明這些窗格。若要顯示資源窗格，請按一下 **[運算式]** 窗格工具列中的圖示。

如果您定義的運算式為有效的 SQL，請按一下 **[運算式]** 窗格工具列中的 **[驗證]** 圖示以檢查。

若要儲存運算式，請按一下 **[確定]**。

圖示	描述
 <b>[來源]</b>	資料基礎中的資料表與資料行清單。若要查看資料行值的清單，請按一下資料行名稱旁的  圖示。
 <b>[函式]</b>	可用於運算式的函式清單。函式依類型分組為： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>運算子</b>：一般資料庫運算子，例如 *, SUM, IS NOT NULL。</li><li>• <b>資料庫函式</b>：SQL 函式對已啟用多來源的資料基礎有效。請參閱關於 SAP BusinessObjects SQL 函式的相關主題。</li></ul>

## 相關資訊

已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。[第 384 頁]

指令碼和 SQL 運算式編輯器的預設字型 [第 379 頁]

## 8.5.4 新增對應

如果您尚未定義聯邦表格的預設對應，請參閱關於對應的相關主題。除了預設對應之外，此工作會說明新增對應。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 **[聯邦層]** 窗格中，選取您要新增對應的聯邦表格。
3. 在 **[屬性]** 窗格中，按一下 **[新增對應]** 索引標籤。
4. 輸入對應的名稱，然後按一下 **[確定]**。
5. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 **[儲存]** 圖示以儲存資料基礎。

您目前可以新增輸入表格、對應資料行、編輯對應公式以及新增新對應的篩選器。

## 相關資訊

聯邦層中的對應 [第 186 頁]

將輸入表格新增至對應 [第 184 頁]

將輸入表格中的資料行對應到聯邦表格中的資料行 [第 187 頁]

編輯對應公式 [第 187 頁]

## 8.5.5 啟用與停用對應

聯邦表格的有效對應為所有啟用對應的隱喻聯集。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 **聯邦層** 窗格中，選取 **聯邦資料流程** 窗格中的聯邦表格。
3. 以滑鼠右鍵按一下您要啟用或停用的對應並選取 **[啟用]**。  
當對應停用時，則會將表格檢視中的對應名稱劃上橫線。
4. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 **[儲存]** 圖示以儲存資料基礎。

## 8.6 輸入表格上的不同資料列

不同資料列功能可讓您指定來自輸入表格的資料列是否應不同。您可以在每個輸入表格上開啟不同資料列功能。

### 8.6.1 啟動與停用不同的資料列

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 **[聯邦層]** 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 **[屬性]** 窗格中。
3. 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
4. 以滑鼠右鍵按一下輸入表格名稱並選取 **[不同的資料列]**。

#### ① 註記

如果 **[不同的資料列]** 功能表項目有核取標記，表示功能正在作用中；如果沒有核取標記，則表示功能不在作用中。

5. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 **[儲存]** 圖示以儲存資料基礎。

## 8.7 預先篩選及後篩選

篩選器可讓您使用兩種方式轉換對應中的資料：

- 預先篩選可讓您限制對應中查詢的來源資料。例如，您可以對那些於特定日期後出生的客戶，使用篩選器來限制客戶資料。  
您可以針對每個用於對應中的輸入表格使用預先篩選。

- 後篩選可讓您限制已由表格聯結所處理的資料。當篩選器定義相依於一個以上輸入表格中的資料行時，請使用後篩選。例如，將訂貨日期的訂單限制為 18 歲或以上的客戶。  
您可以針對每個對應使用一個後篩選。

系統會在表格聯結前套用預先篩選，在表格聯結後套用後篩選，並在後篩選後套用對應公式。

## 8.7.1 新增與編輯預先篩選

- 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
- 在 **聯邦層** 窗格中，選取聯邦表格。  
對應標籤會出現在 **[屬性]** 窗格中。
- 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。
- 選取輸入表格並執行下列其中一項作業：

選項	描述
新增預先篩選	以滑鼠右鍵按一下輸入表格名稱並選取 <b>[新增預先篩選]</b> 。
編輯現有的預先篩選	以滑鼠右鍵按一下輸入表格名稱，然後選取 <b>[編輯預先篩選]</b> 。

### ❗ 註記

每個輸入表格允許一個預先篩選。

- 編輯並驗證 SQL 運算式編輯器中預先篩選的 SQL 運算式，並請在您完成時，按一下 **[確定]**。
- 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 **[儲存]** 圖示以儲存資料基礎。

## 相關資訊

[關於 SQL 運算式編輯器 \[第 187 頁\]](#)

[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)

## 8.7.2 編輯後篩選

- 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
- 在 **聯邦層** 窗格中，選取您要新增對應的聯邦表格。
- 如果聯邦表格的對應有一個以上，請選取適當的對應索引標籤。

- 按一下 **[編輯後篩選]** 圖示 。

#### ① 註記

每個對應允許一個後篩選。

5. 編輯並驗證 SQL 運算式編輯器中後篩選的 SQL 運算式，並請在您完成時，按一下 [\[確定\]](#)。
6. 若要在聯邦層中儲存資料流程，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

## 相關資訊

[關於 SQL 運算式編輯器 \[第 187 頁\]](#)

[預先篩選及後篩選 \[第 189 頁\]](#)

## 8.8 顯示聯邦表格中的值

顯示值命令會套用預先篩選、聯結、後篩選以及對應公式。如果聯邦表格包含輸入資料行，則會提示您一個值。

依預設，顯示值會開啟編輯器中的索引標籤以顯示值。您可以設定偏好設定，以在專屬檢視或對話方塊中開啟值。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 在 **聯邦層** 窗格中，以滑鼠右鍵按一下聯邦表格並選取 [\[顯示表格值\]](#)。

顯示值視窗便會出現。若要查看您在此視窗中可執行的作業，請參閱關於在資料來源中的顯示值之相關主題。

## 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示值命令的偏好設定 \[第 378 頁\]](#)

## 8.9 檢查聯邦層的完整性

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 執行下列其中一項作業：

選項	說明
僅檢查聯邦層的完整性	請按一下 <a href="#">[聯邦層]</a>
檢查資料基礎完整性，其中包括聯邦層	請按一下 <a href="#">[資料基礎]</a> 並選取樹狀結構檢視中最上層的資料基礎。

3. 從主要工具列，選取 [\[檢查完整性\]](#) 圖示 。

如需關於檢查完整性規則與完整性檢查結果的詳細資訊，請參閱 [檢查完整性 \[第 362 頁\]](#) 頁面。若要瞭解如何選取建立資源時自動執行的規則，或是如何變更各個規則傳回的訊息嚴重性，請參閱 [檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#) 頁面。

## 相關資訊


[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

[檢閱檢查完整性問題 \[第 363 頁\]](#)

## 8.10 將聯邦表格插入至資料基礎

您必須先定義聯邦層中的聯邦表格和資料流程，才能將聯邦表格插入資料基礎。


1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 從資料基礎檢視中的 [\[插入\]](#)  功能表選取 [\[插入聯邦表格\]](#)。
3. 在 [\[插入聯邦表格\]](#) 中，選取您要插入的聯邦表格，然後按一下 [\[確定\]](#)。
4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存資料基礎。

## 相關資訊

[建立聯邦資料流程 \[第 179 頁\]](#)

## 8.11 重新整理聯邦層的結構

1. 按兩下「本機專案檢視」中的資料基礎名稱開啟資料基礎。
2. 執行下列其中一項作業：

選項	說明
僅重新整理聯邦層的結構	按一下 <a href="#">[聯邦層]</a> 。在 <a href="#">聯邦層</a> 窗格中，按一下 <a href="#">[重新整理結構]</a> 圖示  。
重新整理資料基礎的結構 (包括聯邦層)	按一下 <a href="#">[資料基礎]</a> ，然後依序選取 ► <a href="#">[動作]</a> ► <a href="#">[重新整理結構]</a> ►。



針對聯邦層，精靈會偵測下列變更，並在其各自的對話方塊中列出變更。您可以依不同情況選取聯邦層中要執行的建議變更。

- 資料庫中已刪除的聯邦層表格，精靈會建議從聯邦資料流程刪除這些表格及任何相關聯結。
- 資料庫表格中已刪除的聯邦層表格中的資料行。精靈會建議更新聯邦層中每個對應表格，以刪除這些資料行以及使用這些資料行的聯結。
- 在資料庫中新增資料行。精靈會建議在聯邦層中更新每個對應表格以新增這些資料行。
- 在資料庫中變更資料行資料類型。該精靈會建議更新資料基礎中不同於資料庫資料行類型的每個資料行的資料類型。

3. 選取摘要對話方塊中的變更，然後按一下 [\[完成\]](#) 以繼續進行重新整理。

4. 若要儲存聯邦層中的變更，請按一下主要工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

檢查聯邦層的完整性以偵測您資料流程中因為重新整理結構所執行的變更而需要更新的定義。

## 相關資訊

[檢查聯邦層的完整性 \[第 191 頁\]](#)

## 9 使用商務層

建立包含查詢和集合物件的商務層。您可以使用 [\[商務層編輯器\]](#) 來建立和編輯商務層。

### 相關資訊

[開始使用商務層 \[第 194 頁\]](#)

[商務層 \[第 194 頁\]](#)

[建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)

### 9.1 開始使用商務層

商務層為對應至資料庫中 SQL 或 MDX 定義的中繼資料物件集合。物件皆與一個商務資訊單位對應，可在查詢中操作以傳回資料。商務層的原則角色是定義及組織中繼資料層，然後才發行作為語意層。使用 [\[商務層\]](#) 編輯器來插入和管理物件。商務層會以 .blx 格式檔案儲存

### 相關資訊

[商務層 \[第 194 頁\]](#)

[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

#### 9.1.1 商務層

商務層是中繼資料物件集合，可對應到資料庫中的 SQL 或 MDX 定義中，例如，資料行、檢視、資料庫函式或預先彙總的計算。中繼資料物件包含維度、階層、計量、屬性及預先定義的條件。每個物件皆與一個商務資訊單位對應，可在查詢中操作以傳回資料。商務層可在 OLAP 多維資料集，或以關聯式資料庫所建置的資料基礎中直接建立。

當商務層完成後，便會發佈至儲存機制或本機資料夾作為語意層。語意層是已發行的 .unx 檔案，包括商務層和其 OLAP 多維資料集的連線，或商務層和其對應的資料基礎。語意層可用於儲存機制中的 SAP BusinessObjects 資料分析和報表建立應用程式。

商務層的原則角色是定義及組織中繼資料層，然後才發行作為語意層。瞭解商務層的另一種方式是將其視為中繼資料工作臺，設計者可使用該工作臺收集和修改中繼資料集合，然後再發行作為語意層以用於資料分析和報表建立應用程式。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

[建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

## 9.1.2 商務層檢視

您可以修改商務層物件的顯示，方法是使用商務層檢視以限制在 [\[商務層\]](#) 窗格中顯示的物件數目。使用商務層檢視，將共用商務關係的物件分組。

您也可將在核心語意層中建置的商務層檢視複製到連結的商務層，如此一來，即可重複使用在核心語意層中定義的所有項目。您可選取商務層檢視並在查詢面板中使用拖放來將其排序。您可以使用商務層檢視來定義安全性，對某些使用者或群組授與或拒絕商務層物件的使用。如需使用商務層檢視來定義安全性的詳細資訊，請參閱《商務安全性設定檔建立查詢設定》的相關主題。

您也可以透過商務層檢視，在編輯器中篩選 [\[商務層\]](#) 窗格。

## 相關資訊


[建立和編輯商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

[依商務層檢視篩選器 \[第 196 頁\]](#)

[商務安全性設定檔建立查詢設定 \[第 308 頁\]](#)

### 9.1.2.1 建立和編輯商務層檢視

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。

2. 按一下 [\[商務層\]](#) 窗格頂端的 [\[管理商務層檢視\]](#) 圖示 。  
[編輯商務層檢視](#) 對話方塊隨即開啟。

3. 請執行下列其中一項作業：

- 若要新增檢視，請按一下 [\[新增\]](#)。
- 若要編輯現有檢視，請選取清單中的檢視。

#### ① 註記

您無法編輯 [\[主要\]](#) 檢視。

4. 在 [\[名稱\]](#) 文字方塊中編輯檢視名稱。
5. 在 [\[檢視中物件\]](#) 方塊中，選取或清除商務層中物件旁的核取方塊，以將它們從檢視中包含或排除。  
若只要使用已包含在檢視中的物件，請選取 [\[僅顯示選取的物件\]](#)。
6. 在 [\[描述\]](#) 文字方塊中輸入或編輯檢視的描述。
7. 按一下 [\[確定\]](#) 儲存變更。

## 相關資訊

[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

### 9.1.2.2 依商務層檢視篩選器

依預設，商務層上的所有資料夾和物件都會顯示在編輯器的 [\[商務層\]](#) 窗格中。您可以使用商務層檢視來篩選 [\[商務層\]](#) 窗格中看到的內容。

您必須至少定義一個商務層檢視。

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格頂端的清單中，選取商務層檢視。  
若要返回商務層中所有物件的顯示，請從清單中選取 [\[主文件\]](#)。

## 相關資訊

[建立和編輯商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

### 9.1.2.3 將商務層檢視核心複製到連結的商務層

您可以將已在核心語意層中建立的「商務層」檢視複製到「連結的商務層」。

#### ① 註記

您可以編輯複製到「連結的商務層」的商務層檢視。

1. 在 [本機專案] 窗格中按兩下商務層名稱，以在編輯器中開啟商務層。
2. 按一下 [商務層] 窗格頂端的 [管理商務層檢視] 圖示。  
編輯商務層檢視對話方塊隨即開啟。
3. 按一下 [從核心匯入] 索引標籤。
4. 選取核心商務層。
5. 選取檢視並按一下 [複製檢視]。  
檢視便會複製在 [檢視] 索引標籤。
6. 按一下 [確定] 來選取及編輯檢視。

## 9.1.3 商務層物件

[商務層] 物件窗格包含構成商務層的中繼資料物件。




商務層中每個物件的名稱均可編輯。在命名物件時，請使用將使用語意層進行查詢、分析和報告的使用者所熟悉的商務詞彙。

物件可能具有三種狀態：

- **作用中**：物件在 [查詢面板] 中可見。這是預設狀態。
- **隱藏**：物件有效但在 [查詢面板] 中不可見 (由其他物件用作隱藏的物件)。
- **已不再使用**：物件已隱藏且無效。此狀態其中一個可能使用的時機為：目標資料庫欄位不再存在，但您基於未來使用的可能性而保留物件。

商務層中每個物件的屬性會套用於已發佈的語意層。您可以在插入物件時定義屬性，並隨時修改物件屬性。請參閱插入和編輯物件的相關主題。

視資料來源類型而定，您可以在商務層中建立和編輯下列類型的物件：

物件	描述
 資料夾	資料夾是一個可容納相關物件群組的容器。您建立資料夾來對商務層中具有共同用途的物件分組。資料夾在查詢中不具有角色，而是僅會用於組織物件。
 維度	<p>維度是對應一個或多個資料表資料行的物件，或資料庫中的函式，表示查詢中的分析座標軸。例如，產品、地理位置、時間和員工都是常見的維度。每個維度可將商務環境中活動的各層面進行分類。</p> <p>在商務層中，維度表示關聯式資訊 (分析座標軸)。</p> <p>.UNIX 語意層中的維度也可進行擴充，以使用經緯度為屬性建立地理維度。地理維度具有下列圖示：。</p>

物件	描述
 計量	<p>計量是代表對應到資料庫中統計和分析資料之計算與彙總函式的物件。</p> <p>在商務層中，計量表示事實資訊 (資料)。</p> <p>數值資料通常但並非永遠是計量的來源。彙總資訊必須有意義，物件才會是計量。例如，加總營業收入有意義，因此「營業收入」為計量。加總產品標價未必有用，因此「標價」為計量，或可能為「產品維度」的屬性。</p> <p>您可以透過計數從非數值物件建立計量。這可能產生諸如「訂單數量」等計量。</p>
 屬性	<p>屬性是附加至父物件的物件，並提供有關父系的其他描述性資訊。您可以針對維度、計量、階層和層級定義屬性。</p>
 計量屬性	<p>在 OLAP 商務層中，計量屬性會針對格式化的值提供資訊。</p>
 篩選器	<p>篩選器是一種條件物件，可限制在查詢中傳回的資料。可在要套用查詢的 [查詢面板] 中，將篩選器插入 [查詢篩選器] 窗格。</p> <p>在資料基礎資料表中，SQL WHERE 子句定義原生篩選器。原生篩選器依據資料基礎套用至商務層。</p> <p>透過在商務層的維度和計量上建立及組合條件來定義商務篩選器。</p>
 分析維度 (僅限 OLAP)	<p>分析維度允許您將共用相同分析座標軸的維度和階層邏輯分組。分析維度經常用於階層分析。</p> <p>您可以針對分析維度定義預設階層。預設階層是當包含整個分析維度作為查詢中的結果物件時使用的階層。預設階層具有下列圖示： </p>
 階層 (僅限 OLAP)	<p>階層是 OLAP 多維資料集內商務層階層的呈現。如果多維資料集內的階層是以層級為基礎，則商務層內的層級物件代表層級。</p> <p>如果多維資料集內的階層是以值為基礎 (父子)，則層級不會在商務層內呈現。層級可在預覽成員時，以及在 [成員選取器] 中看到。商務層中自動產生且以值為基礎的階層具有下列圖示： </p>
 層級 (僅限 OLAP)	<p>以層級為基礎的階層中的階層層級。</p>
 命名集 (僅限 OLAP)	<p>命名集是商務層中階層的成員集合。</p> <p>原生命名集使用 MDX 運算式定義。對於某些連線，會自動建立原生命名集以代表多維資料集中的命名集。</p> <p>商務命名集透過選取成員來定義。</p>
 計算的成員 (僅限 OLAP)	<p>計算的成員是階層的成員，且使用明確定義的 MDX 運算式計算，可能包括 OLAP 多維資料集中的資料、數學運算子、數字和函式。</p> <p>計算的成員可在建立查詢時在 <a href="#">成員選取器</a> 中使用。</p>

## ❗ 註記

在 [\[進階\]](#) 屬性索引標籤中，商務層中的日期物件有 [\[資料庫格式\]](#) 屬性，內含文字方塊：-「下列格式會判定預設地區設定。您可指定其他格式」。此格式 (若非空白) 將會用於產生 SQL。依預設，系統會在 MS-Windows 控制台中的 [\[地區設定內容\]](#) 對話方塊中定義物件的日期格式。您可以修改為使用目標資料庫格式來儲存日期。例如，日期格式可以是美國格式或歐洲格式。

## 相關資訊

[使用商務層物件 \[第 240 頁\]](#)

[插入資料夾 \[第 241 頁\]](#)

[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)

[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)

[插入和編輯屬性 \[第 250 頁\]](#)

[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)

[插入和編輯分析維度 \[第 253 頁\]](#)

[插入和編輯階層 \[第 254 頁\]](#)

[插入和編輯階層層級 \[第 256 頁\]](#)

[插入和編輯命名集 \[第 257 頁\]](#)

[插入和編輯計算成員 \[第 258 頁\]](#)

## 9.1.3.1 中斷的物件

刪除物件所使用的表格時，會中斷物件的連結。

元素遺失時會視為中斷物件連結，這通常是因為表格遭到刪除，而物件使用其中一個表格資料行。您可以建立新的表格以替代刪除的表格，資訊設計工具將提供選項，以執行必要的繫結作業並修復物件。您可以使用功能表列項目 ► [\[動作\]](#) ► [\[修復中斷的參考\]](#) ►。

## 9.1.4 屬性

下列屬性和選項是為整個商務層所定義。限制會套用於已發佈的語意層。

屬性	描述
名稱	在發行商務層時識別商務層及語意層。
說明	說明語意層用途和內容。此描述可顯示在使用發佈的語意層的查詢和報表工具中。

屬性	描述	
查詢限制	限制結果集的大小為	指定查詢中傳回的資料列數。如此即限制了傳回的資料列數，但不會限制 RDBMS 處理查詢中的所有資料列。它只有在 RDBMS 開始傳送資料列時，才會限制資料列數。
	限制執行時間為	指定分鐘數以限制查詢執行的時間，但不會停止資料庫上的程序。
	當超過估計時發出警告	如果選取此選項，當預估執行時間超過指定的分鐘數時，則會顯示一則訊息。
查詢選項 (依據資料基礎套用至商務層)	允許使用子查詢	如果選取此選項，則允許在查詢中使用子查詢。
	允許使用聯集、交集與差集運算子	如果選取此選項，則您可以使用資料集運算子 (聯集、交集和差集) 來組合查詢，以獲得一組結果。
	允許查詢面板中複雜運算元	如果選取此選項，則在 [查詢面板] 中定義篩選器時，會在運算元清單中顯示複雜運算元。
	每個計量的多重 SQL 陳述式	<p>如果選取此選項，則會為屬於不同事實資料表的每個計量或每組計量，或為包含 WHERE 子句的計量 (篩選的計量) 產生一個 SQL 查詢。</p> <p>如果計量物件是依據同一個表格中的資料行所建立的，則即使選取此選項，也不會產生不同的 SQL 查詢。</p>
	允許查詢移除	<p>此選項已選取時，報表使用者可以允許查詢移除以啟用關聯式語意層。(依預設，OLAP 語意層已啟用查詢移除)。</p> <p>查詢移除是 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的專用功能。</p> <p>如需有關查詢移除的描述，以及查詢移除在關聯式語意層中影響報表的方法描述，請參閱相關主題。</p>
資料來源	<p>指定商務層的資料來源：資料基礎或 OLAP 連線。</p> <p><a href="#">[變更資料基礎]</a> 按鈕可讓您變更基礎資料基礎。</p> <p><a href="#">[變更 OLAP 連線]</a> 按鈕可讓您變更 OLAP 連線並編輯資料來源屬性。</p>	
<a href="#">[SQL 參數]</a> (依據資料基礎套用至商務層)	指定 SQL 產生參數的自訂值，在資料基礎屬性中覆寫預設值或任何自訂值。	
註解	包含關於商務層的註解。	
摘要	顯示在商務層中定義的每個物件類型的數目摘要。若為依據資料基礎的商務層，則還會顯示資料基礎物件的類型和數目。	

## 相關資訊

[編輯商務層名稱、描述和註解 \[第 202 頁\]](#)

[編輯商務層中的查詢限制和選項 \[第 203 頁\]](#)

[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)


[查詢移除 \[第 201 頁\]](#)

[設定商務層中的 SQL 產生參數 \[第 204 頁\]](#)



## 9.1.4.1 OLAP 資料來源屬性

下列屬性適用於商務層的 OLAP 資料來源：

屬性	描述
<a href="#">OLAP 連線</a>	<p>提供存取 OLAP 資料來源的連線或連線捷徑。</p> <p>若要變更連線，按一下欄位尾端的瀏覽圖示 ，開啟可用連線的清單。</p>
<a href="#">多維資料集</a>	<p>為目前連線所選取的多維資料集。只要定義連線時未指定多維資料集，您可以選取不同的多維資料集。</p> <p>若要變更多維資料集，按一下欄位尾端的瀏覽圖示 ，開啟可用多維資料集的清單。</p>
<a href="#">帳戶維度</a>	<p>若為 Essbase 資料來源的連線，會將資料來源中的維度做為帳戶維度使用。從清單中選取維度。</p> <p>當重新整理商務層的結構時，會從已指定帳戶維度物件中的商務層建立計量。</p>
<a href="#">END_MDX 值</a>	<p>END_MDX 參數的值。</p> <p>END_MDX 參數等同 END_SQL 參數，可用於依據資料基礎的語意層。END_MDX 的值會新增至每一個 MDX 陳述式的尾端。</p> <p>例如，您可以使用 END_MDX 參數，透過追蹤誰執行查詢來追蹤資料庫伺服器的活動。解決方案包括在每一個 MDX 查詢的尾端新增含有使用者和語意層資訊的註解。例如：</p> <pre>//User: @Variable('BOUSER') Universe: @Variable('UNVNAME')</pre>

## 9.1.4.2 查詢移除

查詢移除為一種報表功能，可用來最佳化效能。查詢移除是 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的專用功能。

針對關聯式語意層，查詢移除只能在已設定下列參數時啟用：

- 在資訊設計工具的商務層屬性中已勾選 [\[允許查詢移除\]](#) 選項 (預設為未勾選)。
- 在 Web Intelligence 的查詢屬性中已針對資料提供者勾選 [\[啟用查詢移除\]](#) 選項。
- 在 Web Intelligence 的文件屬性中已勾選 [\[啟用查詢移除\]](#) 選項 (若已針對資料提供者啟用查詢移除，則預設為已勾選)。

針對 OLAP 語意層，依預設已啟用查詢移除。

啟用查詢移除後，查詢會重新寫入報表中使用的僅參考物件。現在以含有下列三個結果物件的查詢為例：**國家**、**城市**和**收入**。以此查詢為依據的報表可能僅包含**城市**和**收入**。若啟用查詢移除，則重新整理報表時，在多數情況下，查詢只會擷取**城市**和**收入**的資料。

在關聯式語意層中，根據資料基礎的綱要，當報表啟用和停用查詢移除時，所傳回的資料可能有所不同。舉例來說，某查詢包含**國家**、**城市**和**營業收入**。在資料基礎中的**國家**表格上有一個自我限制聯結，將國家限制為美國。停用查詢移除後，**城市**和**收入**的報表只會傳回美國境內城市的收入。若啟用查詢移除，由於已從查詢中移除**國家**表格，因此報表會傳回所有國家的城市收入。

## 增強的查詢移除

USE\_ENHANCED\_QUERY\_STRIPPING 參數可讓您善用查詢移除方法的增強功能。一般查詢移除會重新寫入查詢，以便僅包含報表中的參考物件，以及任何與物件相關的聯結。增強的查詢移除僅會最佳化 SELECT 和 GROUP BY 子句，以避免擷取未使用的資料，但該功能不會修改其他子句或聯結。建議在下列情況使用增強的查詢移除：

- 資料基礎包含外部聯結。
- 資料基礎包含自行限制的聯結 (資料行篩選器)。
- 資料基礎包含捷徑聯結。

若在商務層中定義彙總認知 (在商務層物件定義中使用 @Aggregate\_aware 函式)，即使未設定 USE\_ENHANCED\_QUERY\_STRIPPING 參數，也會在所有情況下使用增強的查詢移除。

依預設，系統不會設定 USE\_ENHANCED\_QUERY\_STRIPPING 參數。您可以在資料基礎或商務層中進行設定。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[編輯商務層中的查詢限制和選項 \[第 203 頁\]](#)

[USE\\_ENHANCED\\_QUERY\\_STRIPPING \[第 471 頁\]](#)

[設定資料基礎中的 SQL 產生參數 \[第 119 頁\]](#)

[設定商務層中的 SQL 產生參數 \[第 204 頁\]](#)

### 9.1.4.3 編輯商務層名稱、描述和註解

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層，在編輯器中開啟商務層。
2. 請確定已在 [商務層] 窗格的樹狀結構檢視中選取商務層的最高層級。
3. 在編輯窗格上變更商務層屬性。
  - 若要變更商務層名稱，請編輯 [名稱]。
  - 若要輸入或編輯商務層描述，請按一下 [屬性] 索引標籤。
  - 若要輸入或編輯商務層的註解，請按一下 [註解] 索引標籤。
4. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

屬性 [第 199 頁]

### 9.1.4.4 編輯商務層中的查詢限制和選項

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層，在編輯器中開啟商務層。
2. 請確定已在 [商務層] 窗格的樹狀結構檢視中選取商務層的最高層級。
3. 在編輯窗格上按一下 [查詢選項] 索引標籤。
4. 視需要選取或取消選取選項並編輯限制值。如需有關選項的描述，請參閱相關主題。
5. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

屬性 [第 199 頁]

### 9.1.4.5 變更商務層的資料來源

若要變更商務層的資料來源，新資料來源 (資料基礎、OLAP 連線或連線捷徑) 必須儲存在相同的本機專案資料夾中作為商務層。

#### ① 註記

將連線變更至現有多維資料集時，原始連線資訊仍會儲存於快取，且 [變更 OLAP 連線] 按鈕未啟用。您必須關閉再重新開啟語意層編輯器來重設連線。現在已可使用 [變更 OLAP 連線] 動作。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請確定已在 [商務層] 窗格的樹狀結構檢視中選取商務層的最高層級。
3. 請確定已在編輯窗格中選取 [屬性] 索引標籤。
4. 視商務層的資料來源類型而定，執行下列其中一項：

選項	命令
對於資料基礎來源	按一下 [變更資料基礎]。從清單中選取新的資料基礎，然後按一下 [確定]。
對於 OLAP 來源	按一下 [變更 OLAP 連線]。

在 **編輯 OLAP 資料來源屬性** 對話方塊中，按一下 **[OLAP 連**

**線]** 文字方塊尾端的瀏覽按鈕 。選取新的 OLAP 連線或連線捷徑，然後按一下 **[確定]**。

#### ① 註記

如需進階 OLAP 屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

- 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

OLAP 資料來源屬性 [第 201 頁]

### 9.1.4.6 設定商務層中的 SQL 產生參數

商務層中 SQL 產生參數的自訂值會覆寫預設值或資料基礎屬性中設定的任何自訂值。

#### ❖ 範例

在 SAP HANA 中，若您希望可以辨識在 Web Intelligence 或資訊設計工具中執行查詢的語意層使用者名稱：可以在 **查詢指令碼參數** 對話方塊中設定 SQL 產生參數 END\_SQL，以使用 BOUSER 變數將使用者名稱傳遞給 SAP HANA，如下所示：END\_SQL=-- @Variable('BOUSER')。

- 在「本機專案」檢視中按兩下商務層，在編輯器中開啟商務層。
- 請確定已在 **[商務層]** 窗格的樹狀結構檢視中選取商務層的最高層級。
- 請確定已在編輯窗格中選取 **[屬性]** 索引標籤。
- 按一下 **[參數]** 按鈕。
- 在 **查詢指令碼參數** 對話方塊中，編輯參數。  
隨即列出目前已定義的 SQL 產生參數參考。非預設參數和包含非預設值的參數以粗體顯示。

選項	動作
變更現有參數的值。	按一下 <b>[值]</b> 資料行，然後選取或輸入新值。
新增預先定義的參數。	若要顯示預先定義的參數清單，請按一下 <b>[新增]</b> 按鈕旁清單方塊中的箭頭。從清單中選取參數，然後按一下 <b>[新增]</b> 。
新增自訂參數。	請確認 <b>[新增]</b> 按鈕旁的方塊中未列出任何預先定義的參數，然後按一下 <b>[新增]</b> 。預設名稱的參數便會新增至資料表。若要編輯參數名稱，請按一下 <b>[名稱]</b> 資料行。按一下 <b>[值]</b> 資料行以輸入值。

若要查看所有預先定義的 SQL 產生參數和其值的描述，請按一下 **[描述]** 按鈕。

- 若要返回參數和預設值的預設清單，請按一下 **[預設值]**。此動作會移除清單中任何新增的參數，並將所有值設定為預設值。

7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[SQL 產生參數 \[第 458 頁\]](#)

### 9.1.4.7 顯示商務層摘要

使用此命令可顯示在商務層中定義的每個物件類型的數目。若為依據資料基礎的商務層，則還會顯示資料基礎物件的類型和數目。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層，在編輯器中開啟商務層。
2. 請確定已在 [\[商務層\]](#) 窗格的樹狀結構檢視中選取商務層的最高層級。
3. 請確定已在編輯窗格中選取 [\[屬性\]](#) 索引標籤。
4. 按一下 [\[摘要\]](#) 按鈕。

商務層摘要便會顯示在新對話方塊中。

## 9.2 建立商務層

您精確建立商務層的方式需視資料來源類型而定。請參閱下列章節以建立您的商務層。

## 相關資訊

[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)

[建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

### 9.2.1 使用商務層編輯器

您使用「商務層編輯器」來建立和編輯商務層物件和屬性。此主題說明如何導覽編輯器。如需有關建置商務層結構的步驟，請參閱 [〈建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]>](#) 或 [〈建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]>](#)。

「商務層編輯器」分成左邊的瀏覽窗格、右上方的編輯窗格，以及右下方的資料來源窗格。

瀏覽窗格可讓您使用商務層的不同元素。透過按一下對應索引標籤存取窗格：

- [商務層](#)
- [查詢](#)
- [參數和值清單](#)
- [導覽路徑](#)

如需在各個瀏覽窗格中可執行的作業的詳細資訊，請參閱相關主題。

[\[商務層\]](#) 是預設的瀏覽窗格。它會在商務層中顯示物件的樹狀結構檢視。下列選項可用於顯示和導覽商務層樹狀結構檢視：

- 依商務層檢視篩選
- 搜尋物件
- 變更顯示選項：顯示或隱藏物件，顯示唯一名稱
- 在「收合」、「僅連結」或「展開」之間切換表格顯示

編輯窗格可讓您編輯在瀏覽窗格中選取的物件或元素的屬性。若要變更物件名稱在關聯式商務層中的產生方式，請參閱 [商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#) 頁面。

資料來源窗格會顯示資料基礎或 OLAP 連線資訊：

- 依預設，會顯示含有所有資料表和聯結的資料基礎主要檢視。若有定義，其他資料基礎檢視的索引標籤會出現在資料來源窗格的底部。若要變更檢視，按一下索引標籤。
- 連線的 OLAP 中繼資料會顯示在資料來源窗格的左邊。選取中繼資料物件可在窗格的右邊顯示其屬性。

## 相關資訊

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[商務層中的查詢 \[第 221 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[物件的導覽路徑 \[第 271 頁\]](#)

[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)

[依商務層檢視篩選器 \[第 196 頁\]](#)


[搜尋商務層物件 \[第 271 頁\]](#)

[變更商務層樹狀結構檢視的顯示選項 \[第 206 頁\]](#)

[變更商務層編輯器中的表格顯示 \[第 207 頁\]](#)

### 9.2.1.1 變更商務層樹狀結構檢視的顯示選項

編輯商務層時，[\[商務層\]](#) 瀏覽窗格會顯示商務層物件的樹狀結構檢視。使用此程序來變更商務層物件的顯示模式。若要變更物件名稱在關聯式商務層中的產生方式，請參見：[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#) 頁面。

1. 在 [\[商務層\]](#) 瀏覽窗格的頂端按一下 [\[顯示選項\]](#) 圖示 。

2. 若是依據 OLAP 連線的商務層，請從三個選項中選取一個：
  - [\[顯示標題\]](#) 可顯示物件名稱。
  - [\[顯示唯一名稱\]](#) 可從多維資料集顯示唯一名稱。
  - [\[顯示標題和唯一名稱\]](#)
3. 若只要在商物層樹狀結構檢視中顯示作用物件，請選取 [\[隱藏非作用物件\]](#)。

關閉編輯器之前，顯示選項持續有效。

## 相關資訊

變更物件的狀態：[\[作用中\]](#)、[\[隱藏\]](#) 或 [\[已不再使用\]](#)。[第 261 頁]  
[商務層編輯器偏好設定](#) [第 367 頁]

### 9.2.1.2 變更商務層編輯器中的表格顯示

在 [\[商務層編輯器\]](#) 中，您可以使用下列方式來顯示表格：「收合」、「僅聯結」或「展開」，且您可在檢視之間切換。

您可以使用下列方式顯示表格：

#### 表格顯示選項

選項	表格顯示方式
<a href="#">切換</a>	在下列檢視選項之間切換：收合、僅聯結、展開。
<a href="#">收合</a>	收合表格並僅顯示表格頁首。
<a href="#">僅聯結</a>	收合表格並僅顯示表格之間的聯結。
<a href="#">展開</a>	展開表格並顯示完整表格。

您可以變更所有表格在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中的顯示，或也可以選取多個表格並變更所選表格的外觀。您也可以使用 [Ctrl+T](#) 在不同顯示選項之間切換 (選取的) 表格。

#### ① 註記

若選取多個表格且首次選取「切換」，表格的狀態會與首次選取的表格一致。

若要變更物件名稱在關聯式商務層中的產生方式，請參閱 [商務層編輯器偏好設定](#) [第 367 頁] 頁面。

## 相關資訊

[商務層編輯器偏好設定](#) [第 367 頁]

## 9.2.2 建置關聯式商務層

開始之前：

- 您必須在 [本機專案] 檢視中擁有專案。
- 您必須擁有在相同本機專案中儲存的資料基礎。

如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。

1. 若要啟動 **新商務層** 精靈，請執行下列其中一項操作：

- 請以滑鼠右鍵按一下「本機專案檢視」中的資料基礎，並依序選取 ► **[新增]** ► **[商務層]** 。
- 請以滑鼠右鍵按一下「本機專案檢視」中的專案資料夾，依序選取 ► **[新增]** ► **[商務層]** ，然後選取 **[關聯式資料基礎]** 作為資料來源。

商務層便會在本機專案資料夾的 .blx 檔案中建立。商務層會在商務層編輯器中自動開啟。

2. 建立商務層。

如果您建立商務層並選取 **[自動建立資料夾與物件]** 選項 (預設)，則所有物件會在商務層中建立為維度。您必須使用 **[轉為含有彙總函式的計量]** 命令明確指定計量。

否則，請插入商務層物件。

- a. 插入資料夾和子資料夾以組織商務層。

### ① 註記

將資料表從資料基礎拖曳至商務層時，會自動插入資料夾。

- b. 將資料表和資料行拖放至所需的資料夾中，並視需要重新命名物件。
- c. 使用 **[轉為含有彙總函式的計量]** 命令指定計量。

3. 您可以使用多個方法來強化商務層的功能，例如：

- 插入屬性為維度和計量提供描述性資訊
- 插入其他計量
- 插入預先定義的篩選器 (強制性或選擇性)，以限制查詢中傳回的資料
- 插入包含選擇性提示的參數
- 插入與提示產生關聯的值清單
- 插入導覽路徑以定義擷取路徑
- 建立商務層檢視，以限制 [查詢面板] 中顯示的物件
- 設定商務層屬性中的 SQL 選項和 SQL 產生參數
- 設定聚集認知以提高查詢效能

4. 執行完整性檢查，以驗證相依性、物件運算式、參數和值清單。在 **[商務層]** 窗格中，以滑鼠右鍵按一下商務層名稱，然後選取 **[檢查完整性]**。

5. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存商務層。

部份可協助您維護商務層的命令如下所示。

- 如果您變更物件定義，請使用 **[顯示本機相依性]** 以尋找可能受變更影響的其他商務層物件和資料基礎物件。
- 如果相關的資料基礎已修改，必須手動重新整理商務層。相關主題將說明有助於您執行此動作的命令。
- 使用 **[變更資料基礎]** 以變更商務層的來源資料基礎。
- 若為已啟用多來源的商務層，請使用 **[計算統計資料]** 以提高查詢效能。



## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)  
[建置資料基礎 \[第 115 頁\]](#)  
[使用商務層編輯器 \[第 205 頁\]](#)  
[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)  
[將維度或屬性轉為計量 \[第 249 頁\]](#)  
[插入資料夾 \[第 241 頁\]](#)  
[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)  
[從資料基礎直接插入維度 \[第 244 頁\]](#)  
[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)  
[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)  
[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)  
[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)  
[屬性 \[第 199 頁\]](#)  
[聚集認知 \[第 239 頁\]](#)  
[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)  
[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)  
[重新整理商務層 \[第 231 頁\]](#)  
[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)  
[計算最佳化查詢執行的統計資料 \[第 222 頁\]](#)

### 9.2.2.1 指定商務層的資料來源類型

本節說明「新商務層」精靈的 [選取商務層的資料來源類型](#) 頁面。

您可以選擇從關聯式資料來源或 OLAP 資料來源建立商務層。

資料來源類型	描述
關係	商務層依據資料基礎。您可以在目前專案資料夾中選取任何資料基礎。
OLAP	商務層依據 OLAP 多維資料集。您可以在目前專案資料夾中選取任何 OLAP 連線或連線捷徑。

1. 按一下清單中的任何資料來源類型。
2. 按一下 [\[下一步\]](#)。

### 9.2.2.2 命名商務層

本節會說明 [新商務層] 精靈的 [資源名稱](#) 頁面。

您可以輸入商務層的名稱和描述。這是從商務層發佈的語意層的名稱。

## ① 註記

請勿在商務層名稱中使用下列字元：\ / : \* ? " < > | 。

## 相關資訊

[選取商務層的資料基礎 \[第 210 頁\]](#)

[選取商務層的 OLAP 連線 \[第 212 頁\]](#)

### 9.2.2.3 選取商務層的資料基礎

本節說明「新商務層」精靈的 [選取資料基礎](#) 頁面。

選取資料基礎作為新商務層的資料來源。您可以選擇執行下列其中一個動作：

- 從資料基礎中的資料表和資料行自動建立商務層物件。
  - 建立空白的商務層。建立後，您必須手動從資料基礎新增物件。
1. 按一下「資料基礎」文字欄位尾端的瀏覽按鈕。  
隨即出現可用的資料基礎清單。
  2. 選取清單中的資料基礎，然後按一下 [\[確定\]](#)。

資料基礎名稱便會出現在名稱欄位中。依預設，會選取 [\[自動建立資料夾與物件\]](#) 選項。

商務層物件名稱根據表格和資料行名稱而產生 (依據 SAP ERP 和 SAP BW 的資料基礎除外，因為其使用專屬的策略來命名物件)。您可以設定應用程式偏好設定來決定名稱產生的方式。如需詳細資訊，請參閱 [商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#) 頁面。

3. 請執行下列其中一項作業：
  - 如果您要將物件與資料夾自動填入商務層，請按一下 [\[完成\]](#)。
  - 如果不想自動填入商務層，請取消選取此選項並按一下 [\[完成\]](#)。

新商務層開啟於編輯索引標籤中。您現在可以插入和編輯商務層物件。

[\[自動建立資料夾與物件\]](#) 選項會在商務層中將所有物件建立為維度。使用 [\[轉為含有彙總函式的計量\]](#) 命令明確指定計量。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[建置關聯式商務層 \[第 208 頁\]](#)

[將維度或屬性轉為計量 \[第 249 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

## 9.2.3 建置 OLAP 商務層

開始之前：

- 您必須在 [本機專案] 檢視中擁有專案。
- 您必須擁有在相同本機專案中儲存的 OLAP 連線或連線捷徑。

### ① 註記

您現在可以使用 SAP BICS 用戶端直接在 BEx 查詢上建立商務層。若要瞭解 BEx 查詢特定的商務層選項和設定，請參閱區段 [使用 BEx 查詢商務層 \[第 214 頁\]](#)。

如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。

1. 若要啟動 **新商務層** 精靈，請執行下列其中一項操作：

- 請以滑鼠右鍵按一下「本機專案檢視」中的 OLAP 連線或連線捷徑，並依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[商務層\]](#) 。
- 請以滑鼠右鍵按一下「本機專案檢視」中的專案資料夾，依序選取 ► [\[新增\]](#) ► [\[商務層\]](#) ，然後選取 [\[OLAP 連線\]](#) 作為資料來源。

商務層便會在本機專案資料夾的 .blx 檔案中建立。商務層會在 [\[商務層編輯器\]](#) 中自動開啟。

2. 商務層中的物件會依據多維資料集自動插入。您可以使用多個方法來強化商務層的功能，例如：

- 插入分析維度、階層和屬性
  - 插入命名集
  - 插入計算成員
  - 插入計量和其格式化的值屬性
  - 插入預先定義的篩選器 (強制性或選擇性)，以限制查詢中傳回的資料
  - 插入參數和選擇性提示
  - 插入與提示產生關聯的值清單
  - 建立商務層檢視，以限制 [查詢面板] 中顯示的物件
  - 設定 SQL 產生參數的值，其會影響查詢指令碼的產生。
3. 執行完整性檢查，以驗證相依性、物件運算式、參數和值清單。在 [\[商務層\]](#) 窗格中，以滑鼠右鍵按一下商務層名稱，然後選取 [\[檢查完整性\]](#)。
4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

部份可協助您維護商務層的命令如下所示。

- 如果您變更物件定義，請使用 [\[顯示本機相依性\]](#) 以尋找可能受變更影響的其他商務層物件。
- 若基礎資料來源已修改，請使用 [\[重新整理結構\]](#) 以移除不再使用的物件、新增已建立的物件或更新已修改的物件。
- 使用 [\[變更 OLAP 連線\]](#) 以變更商務層的連線，及編輯 OLAP 資料來源屬性。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[OLAP 連線 \[第 97 頁\]](#)

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[插入和編輯分析維度 \[第 253 頁\]](#)  
[插入和編輯階層 \[第 254 頁\]](#)  
[插入和編輯階層層級 \[第 256 頁\]](#)  
[插入和編輯屬性 \[第 250 頁\]](#)  
[插入和編輯命名集 \[第 257 頁\]](#)  
[插入和編輯計算成員 \[第 258 頁\]](#)  
[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)  
[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)  
[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)  
[商務層檢視 \[第 195 頁\]](#)  
[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)  
[重新整理 OLAP 商務層 \[第 232 頁\]](#)  
[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)  
[直接在 BEx 查詢上建立商務層 \[第 213 頁\]](#)

## 9.2.3.1 選取商務層的 OLAP 連線

選取 OLAP 連線，接著再選取 OLAP 多維資料集或 BEx 查詢作為您商務層的資料來源。建立資料來源時，系統會提供您下列選項：

OLAP 連線選項	描述
OLAP 連線	按一下文字欄位尾端的瀏覽按鈕以選取在專案中定義的 OLAP 連線或連線捷徑。
搜尋	輸入多維資料集的搜尋字串，然後按一下搜尋圖示。
連線多維資料集清單	連線可用的多維資料集清單。如果存在多個多維資料集，您可以瀏覽至並選取目標多維資料集。

若 BEx 查詢中包含變數，則這些變數將會在提示窗格中作為提示出現。設定在選取 BEx 查詢後，這些參數在隨即出現之 [\[設定變數\]](#) 提示管理員中的解析方式。下列選項可讓您決定提示文件重新整理後的解析方式：

- **設定為提示:**當此選項為選取時，可以設定靜態提示的值和可視性。當此選項為隱藏時，則系統會無訊息傳遞值。
- **於執行階段使用 BEx 查詢定義的預設值:**當此選項為選取時，在查詢中定義的預設值會使用作為提示回應。

## 相關資訊

[從 OLAP 多維資料集選取商務層的連線 \[第 217 頁\]](#)  
[關於投影函式 \[第 248 頁\]](#)  
[SAP BW \[第 36 頁\]](#)  
[直接在 BEx 查詢上建立商務層 \[第 213 頁\]](#)

## 9.2.3.2 直接在 BEx 查詢上建立商務層

您可以使用 BICS 存取直接在 BEx 查詢上建立商務層，並將商務層作為語意層發行至 Web Intelligence。根據 BEx 查詢語意層對直接存取 BEx 查詢十分有利，由於您可組織和自訂商務層中的查詢維度、計量和階層。儘管您可以編輯商務層的特定元件，資料基礎會在查詢上自動建立，且其僅為唯讀。

### ❗ 註記

此版本中不支援導覽路徑、參數和值清單。

針對在 BEx 查詢上建立商務層，有許多適用的限制。這些限制會在相關主題中說明。

### 相關資訊

[管理 BEx 查詢商務層中的物件 \[第 215 頁\]](#)

[建立 BEx 查詢商務層 \[第 213 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

[選取商務層的 OLAP 連線 \[第 212 頁\]](#)

## 9.2.3.2.1 建立 BEx 查詢商務層

您可以使用 BICS 存取在 BEx 查詢上建立商務層。

1. 以右鍵按一下專案中的 BW OLAP 連線。
2. 從關聯式功能表中選取 [\[新商務層\]](#)。
3. 在 [\[資源\]](#) 名稱方塊中輸入商務層的名稱，並按一下 [\[下一步\]](#)。
4. 瀏覽並選取 BEx 查詢，接著按一下 [\[下一步\]](#)。
5. 若查詢包含變數，則 [\[設定變數\]](#) 對話方塊隨即會顯示。您可以自可用成員選取提示值，或選取預設 BEx 查詢執行時間值。在定義提示的管理方式後，按一下 [\[確定\]](#)。

如需 [\[設定變數\]](#) 對話方塊內設定選項的詳細資訊，請參閱 [〈使用 BEx 查詢商務層 \[第 214 頁\]〉](#) 一節。

6. 展開 BEx 查詢，並選取要包含於商務層中的物件。按一下 [\[完成\]](#)。

新的商務層隨即顯示於 [\[商務層\]](#) 索引標籤中。

### 相關資訊

[使用 BEx 查詢商務層 \[第 214 頁\]](#)

[管理 BEx 查詢商務層中的物件 \[第 215 頁\]](#)

[建置 OLAP 商務層 \[第 211 頁\]](#)

[選取商務層的 OLAP 連線 \[第 212 頁\]](#)

## 9.2.3.2.2 使用 BEx 查詢商務層

您可以搭配使用在 BEx 查詢上建立的商務層 (使用方式與搭配使用其他 OLAP 資料來源相似)；不過與其他商務層類型相較，可設定的物件屬性和可用選項會有一些不同之處。

下列屬性適用於 BEx 查詢商務層中的所有物件：

- 您無法編輯物件的 OLAP 查詢運算式。
- 您無法針對值清單產生關聯，亦不可指定物件可用於排序中。
- 您可以選取值清單的顯示格式。

下列屬性或選項與所選物件相依：

選項	功用	設定方式
<a href="#">資料列上的零抑制</a>	移除僅包含零計量值的資料列。此設定會在查詢層級套用。BEx 中的零抑制由於並非一定可用於 Web Intelligence 顯示，因此不列入考量。BICS 套用的篩選允許 BI 套件內跨不同 SAP BusinessObjects 應用程式的一致性。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按一下商務層瀏覽器中的商務層根節點。</li><li>2. 按一下 <a href="#">[查詢選項]</a> 索引標籤並選取 <a href="#">[資料列的零抑制]</a>。</li></ol>
<a href="#">顯示值</a>	顯示事實資料表中執行查詢傳回的特性和關鍵值資料清單。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下物件，接著再按一下一般屬性編輯器中的 <a href="#">[顯示值]</a>。</li><li>或</li><li>• 以滑鼠右鍵按一下物件並選取清單中的 <a href="#">[顯示值]</a>。</li></ul>
<a href="#">預覽值清單</a>	顯示 BW 特性值的預覽清單。	以滑鼠右鍵按一下物件並選取清單中的 <a href="#">[預覽值清單]</a> 。
<a href="#">相對深度</a>	<p>您可以使用此設定以指定成員在記憶體快取中的建構方式。此設定可讓您控制傳回 Web Intelligence 的資料量。僅限用於含階層節點變數的 BEx 查詢。</p> <p>當 Web Intelligence 擷取單一作業的資料時，系統會將階層展開儲存於記憶體快取中。由於大型階層可能具有數百萬計的成員，因此僅能擷取子代的子集。<a href="#">[相對深度]</a> 可讓您最佳化擷取的資料。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按一下階層節點，接著再按一下 <a href="#">[進階]</a> 索引標籤。</li><li>2. 在相對深度區段中，設定下列其中一個項目：<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">階層節點子代</a>：視 BEx 預設設定 (展開至層級) 而定。</li><li>• <a href="#">以相對深度為基礎的階層成員</a>：選擇相對於父節點的層級數目。</li></ul></li></ol>

選項	功用	設定方式
使用 BW 呈現	<p>您可以針對維度選擇精確的文字表現。BW 特性可以有多种文字表現；短文、長文或鍵值。例如，成員 France 屬於 BW 特性 Country，可表現為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>短文：FR</li> <li>中長文：FRA</li> <li>長文：FRANCE</li> </ul> <p>不過商務層中的維度僅有單一文字表現。您可以設定 <a href="#">[使用 BW 表現]</a> 選擇最精確的文字表現。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按一下維度節點，接著再按一下 <a href="#">[進階]</a> 索引標籤。</li> <li>選取 <a href="#">[顯示]</a> 區段內 <a href="#">[使用 BW 表現]</a> 下拉式清單中的 BW 特性文字表現。</li> </ol>
<div>  <b>註記</b> </div> <p><a href="#">[使用 BW 表現]</a> 僅適用於在 Web Intelligence 中設定的結果。此選項不適用於與 BEx 變數相關的清單；由於此選項使用預設 BW/BEx 表現，因此在特性所設定的表現定義不會在檢視設定變數清單 (LOV) 後予以保留。</p>		
投影函式	<p>您可以透過延伸 BW 提供的彙總來設定 Web Intelligence 計算群組集的能力。您可以使用下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">已委派</a>：所有 BW 執行的彙總。</li> <li><a href="#">MIN, MAX, SUM, AVERAGE</a>：彙總是由 Web Intelligence 所計算。</li> <li><a href="#">無</a>：不彙總計量。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按一下計量。</li> <li>選取一般屬性編輯器內 <a href="#">[投影函式]</a> 下拉式方中的彙總選項。</li> </ol>
設定變數	<p>若 BEx 查詢中包含變數，則這些變數將會在提示窗格中作為提示出現。可設定這些提示在 <a href="#">[設定變數]</a> 提示管理員中的解析方式。下列選項可讓您決定文件重新整理後的提示解析方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">設定為提示</a>：當此選項為選取時，可以設定靜態提示的值和可視性。當此選項為隱藏時，則系統會無訊息傳遞值。</li> <li><a href="#">於執行階段使用 BEx 查詢定義的預設值</a>：當此選項為選取時，在查詢中定義的預設值會使用作為提示回應。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按一下商務層瀏覽器中的商務層根節點。</li> <li>按一下 <a href="#">[屬性]</a> 索引標籤最下方的 <a href="#">[設定變數]</a> 按鈕。</li> <li>選取選項以決定提示的解析方式。</li> </ol>

## 相關資訊

[管理 BEx 查詢商務層中的物件 \[第 215 頁\]](#)

### 9.2.3.2.2.1 管理 BEx 查詢商務層中的物件

BEx 查詢上建立的商務層與標準關聯式和 OLAP 資料來源上所建立的商務層相比，具有特定限制。下列為可針對 BEx 商務層中物件採取的動作：

### ❗ 註記

您無法將物件自一個節點或階層複製到另一個。在允許的情況下，您僅可移動物件來變更位置。

物件	可採取的動作	註解
資料夾	刪除、重新命名、建立、移動。	您僅可在根層級或現有資料夾中建立資料夾。
<ul style="list-style-type: none"><li>• 維度</li><li>• 維度屬性</li><li>• 計量</li><li>• 計量屬性</li></ul>	刪除、重新命名、移動。	刪除動作亦會刪除子物件。 您無法變更維度屬性或計量屬性的父系。
<ul style="list-style-type: none"><li>• 預設階層</li><li>• 階層</li></ul>	刪除、重新命名、移動。	您無法變更階層的父系。

## 9.2.3.2.3 重新整理商務層

當您在商務層上執行 [\[重新整理結構\]](#) 時，便會重新建立查詢檢視。若存在新的強制變數，「設定變數」對話方塊便會顯示。您可以選取要如何管理這些值。如需設定變數選項的相關資訊，請參閱「相關連結」。

在某些情況下，執行 [\[重新整理結構\]](#) 無法有效偵測針對 BEx 查詢或相關 InfoObject 的特定類型修改。假若您在「特性」新增一個階層，您需要重新啟動資訊設計工具將修改納入考量。

### ❗ 註記

當您在商務層執行 [\[重新整理結構\]](#) 精靈時，階層下會顯示一個或多個層級，最初建立的商務層則不會顯示此層級。這些層級並非錯誤，而是針對應用程式未來在商務層使用所需。

## 相關資訊

[使用 BEx 查詢商務層 \[第 214 頁\]](#)

## 9.2.3.3 選取 Essbase 帳戶維度

本節會說明 [新商務層] 精靈的 [選取帳戶維度](#) 頁面。

進行 Essbase 資料來源連線時，「新增商務層」精靈會從資料來源中指定的帳戶維度物件中，建立商務層的計量。

選取清單中要作為帳戶維度使用的一個維度，然後按一下 [\[下一步\]](#)。



## 9.2.3.4 從 OLAP 多維資料集選取商務層的連線

本節說明「新商務層」精靈的 [選取物件](#) 頁面。

展開所選多維資料集下的物件節點，然後選取要包括在新商務層中的物件。選取完成後，按一下 [\[完成\]](#)。

新的商務層隨即顯示於「商務層」窗格中。

## 9.3 管理商務層

本節說明如何管理您的商務層。

### 相關資訊

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[商務層中的查詢 \[第 221 頁\]](#)

[計算最佳化查詢執行的統計資料 \[第 222 頁\]](#)

[商務層中的預存程序 \[第 222 頁\]](#)

[連結語意層 \[第 223 頁\]](#)

[重新整理商務層 \[第 231 頁\]](#)

[索引認知 \[第 233 頁\]](#)

[分析函式 \[第 234 頁\]](#)

[聚集認知 \[第 239 頁\]](#)

### 9.3.1 參數

參數是商務層或資料基礎中在執行時需要值的變數。參數可以具有兩個輸入類型：

- 使用者輸入作為提示的回應。提示是一個問題或指示，需要使用者設定一個或多個值以限制結果集。
- 預先定義的輸入，在執行時為參數指定固定值。

參數定義為商務層或資料基礎中的個別元件，且適用於商務層中的所有物件。您可以使用物件 SQL 或 MDX 定義中的參數物件，以提示使用者回應或實作查詢的固定值回應。

#### ❗ 註記

插入資料基礎的參數會依據資料基礎，由任何商務層繼承。無法在商務層中編輯這些參數。您必須在資料基礎中編輯它們。

下列屬性可供參數使用：

屬性	描述
提示使用者	<p>如果選取，則系統會提示使用者在執行階段輸入值。</p> <p>如果清除，則在執行階段為參數輸入預先定義的值。</p>
提示文字	如果選取 <a href="#">[提示使用者]</a> ，則提示問題或指示的文字。
提示	<p>撰寫提示或提示的指示，這會在 Web Intelligence <a href="#">[查詢面板]</a> 中向使用者顯示。提示是自由文字欄位，向回答提示的使用者提供額外指示。您可在提示內容中使用 HTML 標記限制集合。允許的標記如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;a&gt;：超連結 (例如 &lt;a href= "&lt;url&gt;"&gt;)</li> <li>• &lt;em&gt;：強調的文字 (例如斜體)</li> <li>• &lt;strong&gt;：重要文字 (例如粗體)</li> <li>• &lt;u&gt;：未清楚表達且與一般文字樣式不同的文字 (例如底線)</li> <li>• &lt;br&gt;：單一分行</li> </ul> <div> <p><b>① 註記</b></p> <p>語意層設計工具中的 UNV 語意層不支援提示。</p> </div>
設定值	可在取消選取 <a href="#">[提示使用者]</a> 選項時使用。可讓您在執行階段為參數輸入要使用的一個或多個值。
資料類型	回答提示所需的資料類型。
允許多重數值	如果選取，可讓使用者從值清單選取多重數值。
保留最後的值	如果選取，則使用者選擇的最後值會在提示重新執行時保留。
索引認知提示	如果選取，索引鍵資料行包括在提示中以限制清單中的值。索引鍵資料行對使用者而言不可見。
關聯的值清單	值清單以提供提示的值。
僅從清單中選取	如果選取，強制使用者選取清單中的成員。
設定預設值	讓您於執行提示時選取要作為預設建議的值。
	<div> <p><b>① 註記</b></p> <p>您必須於可選取 <a href="#">[設定預設值]</a> 前，先取消勾選 <a href="#">[索引認知提示]</a> 核取方塊。</p> </div>
常數	若選取，則您可於執行提示時輸入要顯示為預設值的常數。
公式	若選取，您可定義公式以設定提示的動態預設值，例如日期輸入提示的目前日期。
	<div> <p><b>① 註記</b></p> <p>勾選或取消勾選 <a href="#">[提示使用者]</a> 屬性時，其 <a href="#">[公式]</a> 屬性皆可供使用。</p> </div>

## 相關資訊

[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)

[重新排列「商務層編輯器」中的物件 \[第 273 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)


## 9.3.1.1 插入和編輯參數

可從 [\[商務層編輯器\]](#) 或 [\[資料基礎編輯器\]](#) 索引標籤中啟動參數編輯器。如需詳細資訊，請參閱 [商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#) 頁面和 [資料基礎編輯器偏好設定 \[第 371 頁\]](#) 頁面。

### ① 註記

插入資料基礎的參數會依據資料基礎，由任何商務層繼承。無法在商務層中編輯這些參數。您必須在資料基礎中編輯它們。

1. 在編輯器的瀏覽窗格上按一下 [\[參數和值清單\]](#) 索引標籤。
2. 執行下列其中一項操作：

- 若要插入參數，按一下 [\[參數\]](#) 窗格頂端的 [\[插入參數\]](#) 圖示 .
- 若要編輯參數，按一下清單中的參數名稱。

參數的屬性便會出現在 [\[參數\]](#) 窗格右邊的編輯器中。

3. 執行下列其中一項操作：
  - 視需要編輯屬性。參數屬性描述於相關連結中。
  - 若要定義預設值，請選取 [\[設定預設值\]](#)，然後執行下列其中一項操作：

### ① 註記

您必須於可選取 [\[設定預設值\]](#) 前，先清除 [\[索引認知提示\]](#) 核取方塊。

預設值定義依據	作法
常數	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下 <a href="#">[常數]</a>。</li><li>• 在 <a href="#">[提示]</a> 清單方塊的左方窗格中輸入值，然後按一下右箭頭將值新增到右方窗格的清單中。或者如果已定義值，則請在右方窗格中選取一個或多個值，然後按一下 <a href="#">[確定]</a>。</li></ul>
公式	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按一下 <a href="#">[公式]</a>。</li><li>• 在 <a href="#">[公式編輯器]</a> 的 <a href="#">[運算式]</a> 方塊中輸入公式運算式。您可以從 <a href="#">[函式]</a> 窗格中，展開並選取要插入到運算式的運算子和函式。</li><li>• 按一下 <a href="#">[驗證]</a> 以檢查運算式語法，然後按一下 <a href="#">[確定]</a>。</li></ul>

有關公式運算式 @Prompt 語法和 SQL 函式參考的資訊，請參考相關連結。

## 相關資訊

[@Prompt 語法 \[第 452 頁\]](#)

[已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。 \[第 384 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

## 9.3.1.2 建立索引認知提示

存取值清單時，索引認知提示會充分利用表格中索引鍵資料行上的索引。您可以定義提示，以便在執行查詢時查看並針對物件選取使用者易記的名稱。擷取值時，查詢會使用索引鍵資料行以取得更佳效能。

若要建立索引認知提示，請在資料基礎或商務層中建立值清單和參數。如需有關每個步驟的詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 建立以自訂 SQL 為基礎的值清單。
  - a. 在 SELECT 陳述式中同時包含索引鍵資料行和名稱資料行，例如：  
`SELECT reservations.Airline_ID, reservations.Airline_Name FROM reservations`
  - b. 在值清單定義的 [\[屬性\]](#) 索引標籤中，選取名稱資料行的資料列。開啟 [\[索引鍵資料行\]](#) 的下拉式清單，選取索引鍵資料行。  
例如，`Airline_Name` 的「[索引鍵資料行](#)」設為 `Airline_ID`。
  - c. 在索引鍵資料行的資料列中，勾選 [\[隱藏\]](#) 核取方塊。  
例如，針對 `Airline_ID` 勾選 [\[隱藏\]](#)。
2. 建立參數。
  - a. 在 [\[選項\]](#) 索引標籤的參數定義中，選取 [\[提示使用者\]](#)，然後輸入 [\[提示文字\]](#)。
  - b. 在 [\[關聯的值清單\]](#) 中選取於步驟 1 所建立的值清單。
  - c. 勾選 [\[僅從清單中選取\]](#) 核取方塊。
  - d. 確認已勾選 [\[索引認知提示\]](#) 核取方塊。
3. 如果您要在「查詢面板」的查詢篩選器中使用參數，則必須在維度上定義索引鍵，以便在商務層中認知對應維度的索引。

### 範例

下列範例說明 WHERE 子句中索引認知提示可能的使用方法 (例如在 SQL 運算式中針對衍生表格、計算的資料行或商務層中的物件)。

```
WHERE reservations.Airline_ID= @Prompt(<parameter name>)
```

### 相關資訊

[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)

[定義維度和維度屬性的索引鍵 \[第 244 頁\]](#)

[索引認知 \[第 233 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

## 9.3.2 商務層中的查詢

查詢物件是經過儲存的查詢，並且與商務層相關聯。您可以使用 [查詢面板] 以建立查詢。查詢在編輯器的 [查詢] 窗格中編製目錄。

### ① 註記

查詢可在 [資訊設計工具] 內部使用，以測試商務層和預覽查詢。查詢物件無法使用發佈的語意層用於報表和分析產品。

## 相關資訊

[在商務層中插入和編輯查詢 \[第 221 頁\]](#)

[重新排列「商務層編輯器」中的物件 \[第 273 頁\]](#)

### 9.3.2.1 在商務層中插入和編輯查詢

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 按一下 [商務層] 窗格下的 [查詢] 索引標籤。
3. 請在 [查詢] 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有查詢	選取查詢。  在 [查詢屬性] 窗格中編輯 [名稱] 和 [描述]。  若要在 [查詢面板] 中編輯查詢結果和篩選器，請按一下 [編輯查詢]。
插入查詢	按一下 [插入查詢] 圖示  。

4. 在 [查詢面板] 中，建立或編輯查詢並按一下 [確定]。  
新的查詢便會顯示在 [查詢] 窗格中。

## 相關資訊

[建置查詢 \[第 280 頁\]](#)

### 9.3.3 計算最佳化查詢執行的統計資料

對於查詢已啟用多來源的語意層，資料聯邦服務的精確資料表和資料行統計資料可用時，才能取得最佳效能。資料聯邦服務之成本基礎的最佳化程式使用這些統計資料以確定最佳的聯結方法和順序。

[[計算統計資料](#)] 命令可最佳化查詢執行，因為此選項可讓您在儲存機制中針對語意層計算和儲存統計資料。

您應定期計算其數量可能變更或其資料行值經常變更之資料表的統計資料。

為最佳化程序產生下列統計資料：

- 表格資料列計數
- 資料行差異值的數目

您設定下列選項：

- 選取在特定日期之前計算的所有資料表和資料行
- 選取永不計算的所有資料表和資料行
- 選取每個資料表及資料行
- 取消選取每個資料表及資料行

## 相關資訊

### 9.3.4 商務層中的預存程序

預存程序為資料庫中預存的函式。您可以使用預存程序依需求建立特定商務物件。請注意以下事項：

- 當依據預存程序建立商務層時，您僅可使用該資料基礎中的預存程序。您無法混合使用預存程序表格和標準資料庫表格。
- 在商務層中插入預存程序時，預存程序表格可包含變數 (必須填入靜態值或提示)。
- 在查詢面板中，您無法檢視或編輯指令碼。
- 您無法在自動產生的商務層中編輯商務層的 SQL。
- 您無法使用以預存程序資料行為基礎的計量投影函式。
- 您無法將根據預存程序資料行的計量投影函式設為已委派。預設行為是 SUM。
- 您無法根據預存程序，編輯商業物件的資料類型。
- 您無法在篩選器或排序中使用在預存程序建置的商務物件。

#### ① 註記

多來源語意層和連結的語意層不支援預存程序。

## 相關資訊

[在商務層中插入預存程序 \[第 223 頁\]](#)

### 9.3.4.1 在商務層中插入預存程序

1. 在 [\[商務層編輯器\]](#) 中，按一下 [\[插入\]](#) 並選取 [\[預存程序\]](#) 選項，或將預存程序表格或資料行拖放至商務層大綱。
2. 自可用的表格清單選取預存程序表格。

## 9.3.5 連結語意層

### 9.3.5.1 什麼是連結的語意層？

您可以建立兩個語意層間的連結，以讓一個語意層繼承另一語意層的資料基礎和商務層。

連結的語意層是包含 CMS 中指定核心語意層連結的語意層 (.UNX)。其會繼承核心語意層的資料基礎和商務層作為唯讀資源。您可建立自核心語意層元件建立檢視和物件，以及新增獨立於核心語意層的新表格和物件。當在核心語意層中進行變更時，這些變更會自動傳播到連結語意層的共用元件；然而，若您要發行語意層，您必須在發行語意層前先手動選取同步化核心，以使變更在發行的語意層中可見。

核心語意層會針對所連結的語意層，作為資料基礎和商務層元件的可重複使用及動態程式庫，因此使用連結的語意層可讓您利用預先定義和已測試語意層中的元件，作為快速建立新語意層的起始點。

連結的語意層可參考一個或多個核心語意層，使其可使用各核心語意層資料基礎和商務層中的元件。

## 相關資訊

[使用連結的語意層有什麼優點？ \[第 223 頁\]](#)

[使用連結的語意層 \[第 224 頁\]](#)

### 9.3.5.2 使用連結的語意層有什麼優點？

連結語意層有下列優點：

連結語意層的優點	描述
減少開發和維護時間。	當您修改核心語意層中的元件時，這些變更會在重新整理各語意層後，傳播到其連結語意層中的相同元件。
集中元件	您可以將常用元件集中於核心語意層中，然後再將其包含於所有連結的語意層中。您不需要在每次建立新語意層時，再重新建立元件。
提升語意層設計的特殊化	可以將語意層開發工作分配給設定基本核心語意層的資料庫管理員，以及依其特定領域建立更多功能性商務層的更專業設計人員。

### 9.3.5.3 使用連結的語意層

您可以使用下列兩種方式的其中一種來建立連結的語意層：

連結語意層的建立方式	描述
直接自儲存機制中的核心語意層建立新連結語意層。	核心語意層和資料基礎便會成為新語意層的基礎。 <a href="#">建立新的連結語意層 [第 224 頁]</a>
將連結自現有語意層新增至核心語意層。	核心商務層和資料基礎便會新增至現有商務層和資料基礎。 <a href="#">新增核心語意層至現有語意層 [第 225 頁]</a>

#### ① 註記

連結語意層包含自一個或多個核心語意層所繼承的預先定義資料基礎和商務層，然而，仍有一些非由核心語意層繼承的元件。這些元件需在連結的語意層中重新建立。如需有關非繼承元件的詳細資訊，請參閱「[相關連結](#)」。

## 相關資訊

[非繼承自連結語意層的核心語意層元件 \[第 226 頁\]](#)

### 9.3.5.3.1 建立新的連結語意層

您可以透過啟動 CMS 中的現有語意層，從頭開始建立連結的語意層。您要使用此語意層的資料基礎和商務層作為新語意層的預製建立區塊。一旦建立連結的語意層，您便可將其繼承自核心語意層的資料基礎和商務層另存為新檔案，使其具有獨立於核心語意層的生命週期。



您可以使用與核心語意層相同的連線，或變更為與核心語意層資料來源相容的另個連線。您可以新增表格、建立連結核心資料基礎表格與新表格的聯結，以及新增元件至商務層，做法如同處理其他任何語意層。所有核心元件的變更會在連結的語意層簽入至 CMS 後，自動傳播至該連結的語意層。

### ① 註記

您無法自本身為連結語意層的核心語意層建立聯結的語意層。然而，可在連結核心語意層後，將核心語意層更新以參考其他核心語意層。

若要將語意層作為核心語意層使用，則必須符合下列需求及限制：

核心語意層為：

- .unx 檔案版本 4.2 格式
  - 僅為單一資料來源
  - 非已連結的語意層
  - 非 OLAP 語意層
1. 在 [\[儲存機制資源\]](#) 面板中以滑鼠右鍵按一下具有成為核心語意層資格的語意層。
  2. 自功能表選取 [\[新連結語意層\]](#)。
  3. 選取新語意層的專案，接著按一下 [\[下一步\]](#)。

[\[選擇連線\]](#) 便會出現。其會列出可用的安全連線。依預設已勾選 [\[使用與核心語意層相同的連線\]](#) 核取方塊。若您同意使用與核心語意層相同的連線，則系統會在 [\[本機專案\]](#) 窗格中建立核心語意層連線的捷徑。

4. 在 [\[選取連線\]](#) 方塊中，執行下列其中一項操作，然後按一下 [\[下一步\]](#)。
  - 若要讓新語意層使用相同的連線，則請保持勾選 [\[使用與核心語意層相同的連線\]](#) 核取方塊。
  - 清除 [\[使用與核心語意層相同的連線\]](#) 核取方塊，並在清單中選取連線。連線需要存取與核心語意層原始連線相容的資料。
5. 在 [\[來源名稱\]](#) 方塊中，輸入商務層和資料基礎的名稱，然後按一下 [\[完成\]](#)。

商務層和資料基礎會出現在其個別窗格中。商務層物件會出現在包含核心語意層名稱的資料夾中。核心商務層和資料基礎元件均為唯讀。一般來說，您可以如同使用其他語意層來使用商務層和資料基礎，您可以插入新表格、將新表格與核心表格聯結、建立新物件以及根據核心和新表格檢視。然而，某些限制和行為差異會記錄於相關連結中。

在連結的語意層中，核心語意層商務層和資料基礎元件的顯示方式會與連結的語意層元件不相同。請參閱相關資訊中的描述，以瞭解核心元件在連結語意層中的顯示方式。

## 相關資訊

[核心語意層元件在連結語意層中的顯示方式 \[第 227 頁\]](#)

[使用連結語意層的資料基礎 \[第 229 頁\]](#)

### 9.3.5.3.2 新增核心語意層至現有語意層

您可以自 [\[商務層編輯器\]](#) 的 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤，連結到一個或多個核心語意層。

### ① 註記

當您連結到核心語意層時，系統會分配一組唯一識別碼給各核心語意層元件。與核心元件產生關聯的連結商務層或資料基礎中的物件 (例如聯結、檢視或維度)，皆以這些識別碼為基礎。若您移除核心語意層，接著又重新連結，則系統會針對相同物件屬性化一組新的識別碼，因此您將需要將先前的元件與核心語意層重新產生關聯。

1. 開啟您要連結到核心語意層的商務層。

### ① 註記

您無法自本身為連結語意層的核心語意層建立聯結的語意層。然而，可在連結核心語意層後，將核心語意層更新以參考其他核心語意層。

2. 若已開啟資料基礎，請將其儲存並關閉。

在連結語意層後重新開啟連結的語意層資料基礎時，系統會使用核心語意層元件更新連結的語意層資料基礎。若保持開啟資料基礎，您便無法看見新增的核心元件，直到您關閉並重新開啟連結的語意層資料基礎。

3. 按一下 [\[商務層編輯器\]](#) 中的 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤。
4. 按一下 [\[新增核心\]](#) 按鈕。

儲存機制資料夾和檔案清單隨即會出現。

5. 在左方窗格中，瀏覽並選取語意層資料夾，接著在右方窗格中按一下語意層名稱。這即是您要連結至作用中語意層的核心語意層。
6. 按一下 [\[確定\]](#)。

核心語意層的名稱會出現在 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤的核心語意層清單中。核心語意層的商務層元件會出現在 [\[商務層編輯器\]](#) 左方的商務層瀏覽窗格中。

7. 自 [\[本機專案\]](#) 瀏覽器開啟新連結語意層的資料基礎。

核心語意層資料基礎元件現在會出現在連結的語意層資料基礎中。

在連結的語意層中，核心語意層商務層和資料基礎元件的顯示方式會與連結的語意層元件不相同。請參閱相關資訊中的描述，以瞭解核心元件在連結語意層中的顯示方式。

## 相關資訊

[核心語意層元件在連結語意層中的顯示方式 \[第 227 頁\]](#)

[自商務層編輯器管理核心語意層 \[第 228 頁\]](#)

### 9.3.5.3.3 非繼承自連結語意層的核心語意層元件

連結的語意層不會繼承下列核心語意層元件：

非繼承自核心語意層的元件	描述
權限	您必須確定連結的語意層權限與核心語意層權限相容
連線	您可在建立新連結語意層或新增核心語意層時，選擇重複使用核心語意層連線，或使用其他允許您存取核心語意層之外元件的相容連線。建議您使用其他連線。
內容	您必須建立新內容。複製連結語意層的內容。複製的內容將不再與核心語意層的內容同步。任何針對核心語意層內容所做的修改將不會在複製的內容中顯示。
檢視表	您必須建立新資料基礎和商務層檢視。
安全性	您必須針對連結的語意層建立新安全性權限。
自訂導覽路徑	您必須建立導覽路徑。

### 9.3.5.3.4 核心語意層元件在連結語意層中的顯示方式

在連結的語意層中，核心語意層商務層和資料基礎元件會如下與連結的語意層元件加以辨別：

核心語意層	元件	顯示方式
商務層	資料夾名稱	灰色字型，後面加上內含核心語意層名稱的括號核心語意層名稱會以淺藍色字型顯示
	物件名稱	灰色
資料基礎	表格名稱	灰色，後面加上內含核心語意層名稱的括號核心語意層名稱會以淺藍色字型顯示
	資料行名稱	灰色斜體
	聯結	外觀無變更，然而無法編輯聯結。

#### ❗ 註記

多個核心語意層共有的表格會在優先順序規則後顯示，以確定資料基礎中的元件唯一性。共有表格的顯示優先順序描述於相關資訊中。

## 相關資訊

[設定數個核心資料基礎共有表格的顯示優先權 \[第 231 頁\]](#)

### 9.3.5.3.5 自商務層編輯器管理核心語意層

您可以自 [\[商務層編輯器\]](#) 新增或移除核心語意層的連結，並針對連結至作用中語意層的核心語意層執行其他管理工作。

您可以自 [\[商務層編輯器\]](#) 的 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤，針對連結的語意層執行下列管理工作：

選項	按一下以：	詳細資訊
新增核心	選取要連結至作用中語意層的 CMS 中語意層。	<a href="#">新增核心語意層至現有語意層 [第 225 頁]</a>
同步化核心	同步化作用中本機語意層中連結的所有核心語意層結構。	<a href="#">同步化連結語意層中的核心語意層元件 [第 228 頁]</a>
移除核心	移除所選核心語意層的連結。	<a href="#">移除連結語意層中的核心語意層 [第 229 頁]</a>
包含核心	將核心語意層元件整合至本端語意層。系統會移除核心語意層的連結，使核心商務層和資料基礎現為作用中語意層功能完整的元件。	<a href="#">將核心語意層整合至連結的語意層 [第 229 頁]</a>

若要進一步瞭解 [\[商務層編輯器\]](#)，請參閱 [〈商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]>](#) 頁面。

## 相關資訊

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

### 9.3.5.3.6 同步化連結語意層中的核心語意層元件

您可以同步化連結語意層中的核心語意層結構和元件與儲存機制中的核心語意層。這可確保連結的語意層一致包含其核心語意層的最新版本。當同步化核心語意層元件時，系統會更新所有核心物件、移除刪除的核心物件，以及新增核心物件。

#### ❗ 註記

您必須在發行目前語意層的新版本前，執行「同步化核心」動作。

1. 在 [\[商務層編輯器\]](#) 中，按一下 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤。
2. 按一下清單中的核心語意層名稱。
3. 按一下 [\[同步化核心\]](#) 按鈕。

訊息方塊隨即在完成同步後出現。根據核心語意層儲存機制和目前語意層版本之間的差異而定，系統可能會在更新的核心商務層或資料基礎中修改、新增或刪除元件。

### 9.3.5.3.7 移除連結語意層中的核心語意層

當您自其所連結的核心語意層中移除核心語意層，將會刪除 CMS 中的核心語意層與目前語意層之間的連接。您無法復原移除。一旦在移除核心語意層後重新連結，您會建立新連結，且必須針對所有先前參考的元件 (例如檢視、計算資料行和商務層物件) 重新產生關聯。

1. 在 [\[商務層編輯器\]](#) 中，按一下 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤。
2. 按一下清單中的核心語意層名稱。
3. 按一下 [\[移除核心\]](#) 按鈕。

核心語意層已經從清單中移除。已移除商務層中的所有核心語意層物件及其資料基礎。

### 9.3.5.3.8 將核心語意層整合至連結的語意層

當您將核心語意層包含至連結的語意層中時，您便將所選核心的所有物件永久整合至目前的語意層中。核心語意層的連結會因此中斷，且其在目前語意層中的物件現在會獨立於核心語意層而存在。所有物件現在將於目前的語意層內管理，而將核心語意層物件包含至目前語意層中的操作為最終確定的，因此您將無法返回任何先前的狀態。一旦中斷連結，先前所有的核心物件現在將具有獨立於核心語意層的生命週期。

1. 在 [\[商務層編輯器\]](#) 中，按一下 [\[核心商務層\]](#) 索引標籤。
2. 按一下清單中的核心語意層名稱。
3. 按一下 [\[包含核心\]](#) 按鈕。

核心語意層已經從清單中移除。當您儲存目前的語意層時，先前的核心商務層和資料基礎元件會完全如同語意層的原始元件一般顯示。包含的核心元件現在將為可寫入的。核心語意層物件和表格命名字型將由與目前語意層特定的原件相同的標示所取代。

### 9.3.5.3.9 在核心語意層遺失時修復連結語意層

若資訊設計工具找不到原始核心語意層，[\[修訂\]](#) 索引標籤中便會出現 [\[??\]](#) 指示。您可以選擇修復並選擇相容的語意層。

1. 在 [\[本機專案\]](#) 窗格中以滑鼠右鍵按一下核心語意層，並依序選取 [\[發佈\]](#) > [\[至儲存機制\]](#) 。
2. 在 [\[發行語意層\]](#) 對話方塊中按一下 [\[下一步\]](#)。
3. 按一下 [\[商務層\]](#) 窗格下的 [\[重新整理\]](#) 圖示。  
隨即顯示 [\[資訊\]](#) 對話方塊。此對話方塊通知您原始核心檔案已遺失，且已偵測到一相等核心檔案。
4. 選取 [\[修復\]](#) 以用系統建議的檔案取代遺失的核心檔案。

## 9.3.5.4 使用連結語意層的資料基礎

一般而言，連結語意層中資料基礎的使用方式與其他非連結語意層一部分的資料基礎相同。下列元件會在連結的語意層資料基礎中繼承或重新建立，而不含變更：

- 計算的資料行
- 參數 (提示)
- SAP HANA 變數

#### ① 註記

若您新增多個核心語意層至連結的語意層，而兩個核心語意層資料基礎中具有名稱相同的參數，則會保留第一個新增的核心語意層資料基礎中的參數名稱，並在第二個的參數名稱後方加上數字作為後置字元。例如，若兩個語意層中皆有參數 <Preferred Country>，則將保留第一個連結的核心語意層參數的原始名稱，而第二個核心中的參數將成為 <Preferred Country(1)>。

連結語意層的可用使用者介面選項和核心語意層元件使用的相關行為中具有特定差異：

連結語意層中的資料基礎差異	如需詳細資訊，請前往此處
核心語意層元件為唯讀	<a href="#">核心語意層元件在連結語意層中的顯示方式 [第 227 頁]</a>
核心語意層元件的顯示方式會與連結語意層中所建立的元件不同。	
當連結的語意層包含多個核心語意層時，檢視資料基礎物件瀏覽器中不同元件的方式會不同。	<a href="#">檢視核心語意層資料基本元件的多種方式 [第 230 頁]</a>
針對多個核心語意層資料基礎共有表格的處理設定優先權，以確定表格識別碼的唯一性。	<a href="#">設定數個核心資料基礎共有表格的顯示優先權 [第 231 頁]</a>
不會在連結的語意層中繼承核心資料基礎的別名和內容。其需在連結的語意層中重新建立。	<a href="#">插入別名資料表 [第 151 頁]</a> <a href="#">插入和編輯內容 [第 166 頁]</a>
不會在連結的語意層中繼承檢視。其需在連結的語意層中重新建立。	<a href="#">建立和編輯商務層檢視 [第 195 頁]</a>
可在連結與核心語意層資料基礎之間建立聯結，然而，您無法編輯任何核心語意層表格之間的聯結。	

### 9.3.5.4.1 檢視核心語意層資料基本元件的多種方式

連結的語意層可自多個核心語意層繼承資料基礎元件。為了提升資料基礎物件在資料基礎瀏覽器窗格中的顯示，您可以選擇下列方式來顯示核心語意層資料基礎的元件：

資料基礎瀏覽器顯示選項	描述
<a href="#">彙總檢視</a>	個別節點下的聯結和表格不會以核心語意層分隔，而會同時列出，並由各聯結和表格標籤中的父核心語意層名稱加以辨別。
<a href="#">依資料基礎檢視</a>	在 <a href="#">[聯結]</a> 和 <a href="#">[表格]</a> 節點內，聯結和表格會在個別核心語意層的子群組中組織。

1. 在資料基礎瀏覽器窗格中，按一下窗格最上方的 [\[顯示選項\]](#) 扳手圖示。
2. 自內容功能表選取 [\[彙總檢視\]](#) 或 [\[依資料基礎檢視\]](#)。

### 9.3.5.4.2 設定數個核心資料基礎共有表格的顯示優先權

連結的語意層可連結到數個核心語意層。若一個或多個核心語意層中的資料基礎包含相同名稱的表格，則僅會顯示第一個連結的核心語意層中的表格，以確定連結語意層中的元件唯一性。一律以第一個連結核心語意層的表格為優先。表格為全域性的，因此共有表格中的任何差異皆會如下列入考慮：

在表格 1 (核心 2) 之前，將表格 1 (核心 1) 新增至連結的語意層。

共有核心語意層表格之間的關係	重新整理的核心語意層表格中顯示的項目
表格 1 (核心 1) 和表格 1 (核心 2) 相同。	表格 1 (核心 1)
表格 1 (核心 2) 具有表格 1 (核心 1) 未包含的額外資料行，例如計算或新資料行。	表格 1 (核心 1)。忽略表格 1 (核心 2) 以及額外資料行。
表格 1 (核心 1) 有移除的資料行	表格 1 (核心 1)。若已自表格 1 (核心 1) 移除表格 1 (核心 2) 中的共有資料行，則其將不會列入考量。

### 9.3.5.4.3 核心與連結的語意層表格之間的連結

您可在連結的語意層資料行和其核心語意層之間建立、編輯或移除連結，如下所示：

- 僅限連結已連結語意層表格之間的兩個資料行。
- 連結位於不同核心語意層中表格之間的兩個資料行。
- 連結連結語意層表格的資料行與核心語意層表格。
- 連結相同核心語意層中表格之間的兩個資料行。

## 9.3.6 重新整理商務層

### 重新整理 OLAP 商務層

若是依據 OLAP 多維資料集的商務層，[重新整理商務層](#) 精靈會偵測 OLAP 多維資料集的變更，並將變更套用至商務層。

在 [選取選項](#) 頁面中，您可以選取在多維資料集中精靈要偵測的變更類型。

精靈會依據偵測，在 [選取動作](#) 頁面列出可能的更新動作。您可以選取要套用至商務層的更新動作。

套用變更之前，精靈會在 [重新整理摘要](#) 頁面上顯示更新動作的摘要。您可以儲存摘要至檔案。完成精靈之前，您可以返回並修改選擇。



摘要清單會顯示商務層中依據多維資料集結構中的變更建議的變更。您可以在套用更新之前清除和選取建議的變更。

#### ① 註記

使用復原動作可取消重新整理。復原會將商務層復原為重新整理前的狀態。若要復原，請從資訊設計工具主功能表選取 ► [\[編輯\]](#) ► [\[復原\]](#) 。

## 重新整理 SAP BW 已啟用多來源的商務層

當物件新增至 SAP BW 資料來源的 InfoProvider 時，更新語意層的程序包含數個步驟。首先，請在資料基礎中重新整理結構和同步化表格。您可以使用 [\[插入候選物件\]](#) 命令，重新整理來自資料來源的商務層新物件。

## 重新整理關聯式商務層

若要將商務層的變更更新到基礎的資料基礎，您必須手動刪除或插入物件。若要為新表格插入物件，您可在 [\[商務層編輯器\]](#) 中將表格從資料基礎檢視拖放到商務層瀏覽窗格。

若要找出已從資料基礎中刪除的表格物件，請執行下列步驟：

1. 在本機專案檢視中，請以滑鼠右鍵按一下商務層，並選取 [\[重新整理\]](#)。
2. 在編輯器中開啟商務層。若商務層的物件是根據已從資料基礎中刪除或變更的表格 (位於物件屬性的 [\[SQL 定義\]](#) 索引標籤中)，則會以紅色標示 [\[表格\]](#) 欄位標籤，而且該欄位會包含 [\[未解析表格\]](#) 訊息。

## 相關資訊

[重新整理 OLAP 商務層 \[第 232 頁\]](#)

[重新整理以 SAP BW 為基礎的語意層 \[第 41 頁\]](#)

[插入候選物件 \[第 233 頁\]](#)

[從資料基礎直接插入維度 \[第 244 頁\]](#)

### 9.3.6.1 重新整理 OLAP 商務層

使用 [重新整理商務層](#) 精靈，更新依據 OLAP 多維資料集從商務層建立後或上次重新整理後商務層的變更。

1. 在 [本機專案] 檢視中按一下商務層名稱，開啟商務層。
2. 從資訊設計工具主要功能表中，依序選取 ► [\[動作\]](#) ► [\[重新整理結構\]](#) 。
3. 依照精靈頁面上的指示。如需特定頁面處理方式的詳細資訊，請按一下 [說明] 圖示。



## 相關資訊

[重新整理商務層 \[第 231 頁\]](#)

### 9.3.6.2 插入候選物件

在插入候選物件前，請先執行重新整理結構，然後再同步化資料基礎中的表格。

插入候選物件僅適用於在 SAP BW 連線上以已啟用多來源的資料基礎為依據的商務層。[\[插入候選物件\]](#) 命令可於商務層建立後，或從上次使用 [\[插入候選物件\]](#) 命令來更新商務層後，偵測已新增至資料來源的物件。該命令使用 SAP BW 策略偵測新物件。

插入的候選物件會獨立更新資料基礎中的商務層。若您沒有重新整理結構和同步化資料基礎中的表格，則您可以在資料基礎和商務層之間導入不一致。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱來開啟商務層。
2. 以滑鼠右鍵按一下商務層窗格中的商務層名稱，並選取 [\[插入候選物件\]](#)。  
顯示商務層物件清單。資料夾中的物件依據來源資料表進行分組。候選物件會反白且預先選取。
3. 在清單中選取要插入至商務層的物件。

您可以選取存在於商務層中的物件。在這種情況下，資料來源的定義將會覆寫現有的商務物件定義。

4. 按一下 [\[結束\]](#) 即可將選取的物件插入到商務層，接著儲存商務層。

使用主要功能表上的編輯 > 復原命令可取消插入。

插入的候選物件不會偵測商務層中無用的物件。您必須手動尋找和刪除無用的物件。

## 相關資訊

[重新整理資料基礎 \[第 156 頁\]](#)

[同步化表格 \[第 157 頁\]](#)

[重新整理以 SAP BW 為基礎的語意層 \[第 41 頁\]](#)

### 9.3.7 索引認知

在關聯式商務層中，索引認知指的是利用索引鍵資料行上的索引來改善查詢效能的能力。

商務層中的物件是以對查詢資料有意義的資料庫資料行為基礎。例如，客戶物件會擷取客戶表格內客戶名稱資料行中的值。在許多資料庫中，客戶表格具有主要索引鍵 (例如，整數) 以唯一辨識每個客戶。雖然索引鍵值對報表不具意義，但對於資料庫效能卻有其重要性。

當您設定索引認知時，可以定義做為商務層中維度與屬性主要索引鍵和外部索引鍵的資料庫資料行。定義索引認知的優點，如下所示：

- 在索引鍵資料行進行聯結和篩選較非索引鍵資料行來得快。

- 查詢中需要的聯結較少，因此要求的表格也較少。例如，在星形結構描述資料庫中，如果您建置的查詢涉及篩選維度表格中的值，則該查詢可以使用維度表格外部索引鍵，直接將篩選器套用到事實資料表。
- 將篩選器和值清單中的唯一性列入考量。例如，當兩個客戶的名稱相同時，除非注意到兩個客戶具有個別的主要索引鍵，否則應用程式只會擷取一個客戶。

如需有關如何定義商務層物件上主要索引鍵和外部索引鍵的詳細資料，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[定義維度和維度屬性的索引鍵 \[第 244 頁\]](#)

[建立索引認知提示 \[第 220 頁\]](#)

### 9.3.8 分析函式

您可以使用資訊設計工具針對語意層的物件定義分析函式，以計算排名、移動總和或平均值以及其他相對計算等。

分析函式是針對結果集執行分析工作的關聯式資料庫所提供的函式。查詢中的分析函式會針對結果集的各資料列傳回一組資料列的計算，這組資料列可供排序及分割。

例如，您可以使用分析函式擷取下列結果：

- 資料錄的排名 (例如，各零售商店上個月依銷售額的排名)。
- 移動總和或平均值 (例如，三個月期間內的平均銷售量)。
- 顯示不同內容中的相同資訊 (例如，本季銷售和上一季銷售)。
- 相對計算 (例如，本季銷售與過去最高銷售額間的差異)。

下列為分析函式的某些範例：

- 類似彙總的函式：SUM、COUNT、AVG、STDDEV、MEDIAN 和 VARIANCE
- 以排序為基礎的函式：RANK、PERCENT\_RANK、DENSE\_RANK、LEAD、LAG、FIRST\_VALUE 和 ROW\_NUMBER

如需有關資料庫中可用分析函式的完整描述，請參閱資料庫文件。

在資訊設計工具中，您可以針對商務層的計量和維度及資料基礎的衍生表格使用 SELECT 陳述式中的分析函式。以分析函式定義的語意層物件可執行資料分析 (通常需要在報表層級使用延伸的語法)。由於計算在伺服器上進行，因此可能也會看到查詢效能有所改善。

## 相關資訊

[分析函式：語法和範例 \[第 235 頁\]](#)

[分析函式：規定、限制和最佳作法 \[第 237 頁\]](#)

[在商務層物件定義中使用分析函式 \[第 237 頁\]](#)

[在衍生表格定義中使用分析函式 \[第 238 頁\]](#)

## 9.3.8.1 分析函式：語法和範例

本節提供分析函式的一般語法和範例，以協助您瞭解如何使用分析函式。

分析函式的確切語法會依資料庫而不同。許多分析函式具有下列語法：

函式 (引數) OVER ([ <PARTITION BY 子句> ] [ <ORDER BY 子句> ] [ <ROW 或 RANGE 子句> ] )

分析函式的部分陳述式	描述
函式 (引數)	定義計算的函式名稱與引數。
OVER (	OVER 表示此為分析函式。OVER 子句定義您要計算的資料，具有三個選擇性子句。
PARTITION BY 子句	要套用計算的群組。
ORDER BY 子句	計算要使用的結果順序。
ROW 或 RANGE 子句)	用於計算的資料錄間隔。

PARTITION BY 子句可讓您定義函式要計算的資料群組。例如：

```
SELECT employee_id, department, COUNT(employee_id) OVER (PARTITION BY department) FROM employee_table
```

此查詢會傳回每位員工的部門，以及各部門員工人數的計數；結果集內會針對每個資料列 (員工) 傳回該計數。

employee_id	department	count
1	Marketing	2
2	Marketing	2
3	Sales	3
4	Sales	3
5	Sales	3

ORDER BY 子句可讓您在套用計算時定義資料列要使用的順序。例如：

```
SELECT employee_id, salary, RANK ( ) OVER (ORDER BY salary)
```

此查詢會傳回每位員工的薪資，以及各員工依薪資的整體排名。

employee_id	salary	rank
3	3000	1
2	5000	2
5	6000	3
4	7000	4
1	7200	5

在指定資料列上計算函式時，ROW 或 RANGE 子句則可讓您針對要列入考量的已排序資料列定義視窗大小和間隔值。例如：

```
SELECT employee_id, salary, SUM(salary) OVER (ORDER BY salary ROWS between unbounded preceding
and current row)
```

此查詢會傳回每位員工的薪資及薪資總和 (由最低薪資往上加總至目前員工薪資)。結果會依薪資排序，而最後一個資料列的總和則代表所有員工的薪資總和。

employee_id	salary	sum
3	3000	3000
2	5000	8000
5	6000	14000
4	7000	21000
1	7200	28200

下列範例同時使用 PARTITION BY 和 ORDER BY 子句：

```
SELECT employee_id, department, salary, RANK ( ) OVER (PARTITION BY department ORDER BY salary)
```

此查詢會傳回每位員工的部門、薪資及部門內排名 (依部門內薪資排序)。

employee_id	department	salary	rank
2	Marketing	5000	1
1	Marketing	7200	2
3	Sales	3000	1
5	Sales	5000	2
4	Sales	7000	3

下列範例同時使用三個子句：

```
SELECT employee_id, department, salary, SUM(salary) OVER (PARTITION BY department ORDER BY salary
ROWS between unbounded preceding and current row)
```

此查詢會傳回每位員工的部門、薪資及部門內的薪資總和 (由最低薪資開始往上加總至目前員工薪資)。資料列會依各部門內的薪資排序。

employee_id	department	salary	sum
2	Marketing	5000	5000
1	Marketing	7200	12200
3	Sales	3000	3000
5	Sales	5000	8000
4	Sales	7000	15000

## 相關資訊

[分析函式 \[第 234 頁\]](#)

## 9.3.8.2 分析函式：規定、限制和最佳作法

本節提供使用分析函式時的規則、限制和最佳作法，以協助您設計語意層。

下列為在語意層中使用分析函式時適用的一些規則和限制：

- 套用聯結及 WHERE、HAVING 和 GROUP BY 子句後，便會計算分析函式。例如，下列查詢會傳回值 1：  
`COUNT (*) OVER () FROM employee_table WHERE employee_id=312`
- 分析函式不可用於語意層條件和排序，請在物件屬性中的 [進階] 索引標籤停用此使用方式，但您可以在衍生表格的條件中使用分析函式。
- 分析函式不可出現於 GROUP BY 子句中。查詢的 GROUP BY 子句中應具有彙總函式。
- 某些分析函式在包含 GROUP BY 子句的相同查詢中沒有作用。在相同查詢中使用分析和彙總函式前，請先確認兩者是否相容。

下列為在語意層中使用分析函式時所觀察到的一些最佳作法：

- 在商務層中，使分析函式上的計量與彙總計量保持分隔 (例如，將兩者放置於不同資料夾)。
- 將商務層物件加註標籤為分析，並將其分別放置於個別資料夾或商務層檢視。
- 在商務層物件或衍生表格的描述中指定限制。例如，某物件不可用於具有 GROUP BY 子句 (包含彙總函式) 的查詢，或使用某物件時不應將篩選器套用至查詢。
- 如果您希望可以在語意層上使用各種 Ad-Hoc 查詢，可考量在資料基礎中定義衍生表格中的分析功能。在商務層中僅公開一律可同時運作的物件。

## 相關資訊

[分析函式 \[第 234 頁\]](#)

[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)

## 9.3.8.3 在商務層物件定義中使用分析函式

若要在商務層中使用分析函式，則您可以在計量或維度的 SELECT 陳述式中定義分析函式。

SQL 運算式編輯器 [函式] 窗格中的 [資料庫函式] 資料夾中會列出許多分析函式，若未列出要使用的函式，可經由更新擴充的 PRM 檔案以新增該函式。

### ❗ 註記

如果函式有彙總和分析兩種版本 (例如：SUM 和 SUM OVER) 且尚未定義，則您必須在 PRM 檔案中定義分析函式。

若要新增分析函式，請參閱《資料存取指引》中驗證分析函式支援並新增至 PRM 檔案的程序。更新 PRM 檔案後，您必須重新啟動資訊設計工具。

您可在相關主題中查看分析函式的規則、限制及最佳作法。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中選取物件。

3. 在物件屬性窗格中，選取 [\[SQL 定義\]](#) 索引標籤。
4. 按一下 [\[SQL 助理\]](#) 按鈕 ([\[SELECT\]](#) 陳述式旁)，以使用 SQL 編輯器建立 [\[SELECT\]](#) 陳述式。  
開啟 [\[函式\]](#) 窗格中的 [\[資料庫功能\]](#) 資料夾，並選取需要的分析函式。如需有關語法和範例的說明，請參閱相關主題。
5. 已完成建立物件的 SELECT 和 WHERE 陳述式時，按一下主工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存商務層。

## 相關資訊

[分析函式：規定、限制和最佳作法 \[第 237 頁\]](#)

[分析函式：語法和範例 \[第 235 頁\]](#)

[分析函式 \[第 234 頁\]](#)

### 9.3.8.4 在衍生表格定義中使用分析函式

若要在資料基礎中使用分析函式，您可在衍生表格的 SELECT 陳述式中定義分析函式。

SQL 運算式編輯器 [\[函式\]](#) 窗格中的 [\[資料庫函式\]](#) 資料夾中會列出許多分析函式，若未列出要使用的函式，您便可更新擴充的 PRM 檔案以新增該函式。若要執行此動作，請參閱《資料存取指引》中驗證分析函式支援並新增至 PRM 檔案的程序。更新 PRM 檔案後，您必須重新啟動資訊設計工具。

#### ❗ 註記

若要在衍生表格定義中使用分析函式，更新擴充的 PRM 檔案則為選擇性作業，而不是必要作業。

您可在相關主題中查看分析函式的規則、限制及最佳作法。

1. 按兩下 [\[本機專案\]](#) 檢視中的資料基礎名稱，以在編輯器中開啟該資料基礎。
2. 插入或編輯現有的衍生表格 (以包含物件的表格為基礎)。
3. 編輯衍生表格的運算式，以建立 SELECT 陳述式。  
開啟 [\[函式\]](#) 窗格中的 [\[資料庫功能\]](#) 資料夾，並選取需要的分析函式。如需有關語法和範例的說明，請參閱相關主題。
4. 已完成建立表格的 SELECT 陳述式時，按一下 [\[確定\]](#)，並按一下主工具列中的 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存資料基礎。

## 相關資訊

[分析函式：規定、限制和最佳作法 \[第 237 頁\]](#)

[分析函式：規定、限制和最佳作法 \[第 237 頁\]](#)

[插入和編輯衍生表格 \[第 154 頁\]](#)

[分析函式 \[第 234 頁\]](#)

## 9.3.9 聚集認知

聚集認知是關聯式語意層利用含有預先聚集資料之資料庫表格 (聚集表格) 的能力。設定聚集認知透過處理更少的事實及聚集更少的資料列，以加速查詢。

如果查詢中包含聚集認知物件，則在執行時，查詢產生器會從與查詢中詳細資料層級相符的最高聚集層級之資料表中擷取資料。

例如，在資料基礎中，存在含有交易層級詳細資料的銷售量事實資料表，及含有按天加總之銷售量的聚集資料表。如果查詢要求銷售詳細資料，則會使用交易資料表。如果查詢要求每天的銷售量，則會使用聚集資料表。使用者不會察覺所使用的資料表類型。

在語意層中設定聚集認知分為四個步驟。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

### 相關資訊

[設定聚集認知 \[第 239 頁\]](#)

### 9.3.9.1 設定聚集認知

此主題將概述在語意層中設定聚集認知的步驟。如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。

1. 第一步在資料庫層級完成。資料庫管理員必須定義聚集表格並將其載入資料庫。  
語意層中聚集認知的可靠性和方便性要視聚集表格的精確度而定。它們必須和所有的事實表格同時重新整理。
2. 將聚集表格插入資料基礎。
3. 定義聚集認知物件。這些物件是商務層中的物件，您希望查詢盡量使用聚集表格，而非使用非聚集表格來執行聚集。  
在物件的 SQL 運算式中，定義 SELECT 陳述式以使用 @Aggregate\_Aware 函式：  

```
@Aggregate_Aware(sum(<Aggregate table 1>), ... sum(<Aggregate table n>))
```

  
在 @Aggregate\_Aware 函式中，<Aggregate table 1> 是具有最高聚集層級的聚集表格，而 <Aggregate table n> 是具有最低聚集層級的聚集表格 (詳細的事實資料表)。
4. 指定語意層中各個聚集表格的不相容物件。在商務層中，使用 [\[設定聚集導覽\]](#) 命令。
5. 視需要使用內容解析資料基礎中的任何迴圈。

### 相關資訊

[聚集認知 \[第 239 頁\]](#)

[將資料表插入資料基礎 \[第 138 頁\]](#)

[定義物件的 SQL 運算式 \[第 259 頁\]](#)

[@Aggregate\\_Aware \[第 449 頁\]](#)

[設定聚集導覽 \[第 240 頁\]](#)

[解析迴圈 \[第 171 頁\]](#)

## 9.3.9.2 設定聚集導覽

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[動作\]](#) ► [\[設定聚集導覽\]](#) 。

在 [聚集導覽](#) 對話方塊中，您可以指定哪一個資料表要包含與聚集表格不相容的物件，而這些聚集表格中包含為聚集認知最佳化的物件。

- 如果物件位於相同或更高的聚集層級上，則與聚集表格相容。
- 如果物件位於較低的聚集層級上，則不相容。
- 如果物件與聚集表格不相關，則不相容。

### ① 註記

按年加總的計量位於比按季加總的計量更高的聚集層級。

3. 按一下 [\[資料基礎表格\]](#) 窗格中的聚集表格。在偵測不相容性之前，您也可以按一下篩選器圖示，在表格和表格特性上篩選。
4. 在 [\[關聯的不相容物件\]](#) 窗格中，選取所有不相容的物件。在偵測不相容性之前，您也可以按一下篩選器圖示，在物件、物件類型、相容性和其他特性上篩選。
5. 對於資料基礎中的各個聚集表格，重複上述步驟。

### ① 註記

對話方塊還有一個 [\[偵測不相容性\]](#) 按鈕，可以帶領您進行指定不相容物件的程序。當您按一下資料表，然後按一下這個按鈕時，系統會自動選取視為不相容的物件。將 [\[偵測不相容性\]](#) 所提出的不相容物件視為建議，而非最終選擇。

6. 在為所有表格指定所有不相容物件後，按一下 [\[確定\]](#)。
7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[聚集認知 \[第 239 頁\]](#)

## 9.4 使用商務層物件

此工作階段會說明插入、編輯、顯示和搜尋商務層物件的方法。您可以字母順序組織資料夾和物件。針對關聯式語意層，您可以依字母順序排序。[\[商務層編輯器\]](#) 的 [\[內容\]](#) 索引標籤中有兩種排序按鈕：您可以在所選資料夾中依字母順序排序物件，您也可以在目前資料夾中依字母順序排序物件和子資料夾。兩種排序資料夾子層的按鈕如下：依字母順序和依反向字母順序。



### ① 註記

在新增新物件時，該物件不會自動排序。

## 9.4.1 插入資料夾

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中，選取要在其中插入資料夾的資料夾或分析維度。  
若要在最上層插入資料夾，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。



3. 按一下 [商務層] 窗格頂端的 [插入物件] 圖示，然後選取 [資料夾]。
4. 在 資料夾屬性 窗格中編輯資料夾屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 [查詢面板] 中顯示的資料夾名稱。
描述	資料夾的選擇性描述。
狀態	資料夾的狀態，無論是 [作用中]、[隱藏] 還是 [已不再使用]。
內容	資料夾內的物件清單可讓您定義屬性，用以描述物件在查詢中的用途 ([用於結果]、[用於篩選器]、[用於排序])。您可以使用清單右邊的上移和下移鍵，變更資料夾內物件的順序。
自訂屬性	選擇性自訂屬性及其值。

### ① 註記

如果狀態設定為 [隱藏] 或 [已不再使用]，則資料夾中物件的狀態不會變更，但這些物件不會顯示在 [查詢面板] 中。

5. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

商務層物件 [第 197 頁]

變更物件的狀態：[作用中]、[隱藏] 或 [已不再使用]。 [第 261 頁]

插入和編輯自訂屬性 [第 269 頁]

## 9.4.2 在商務層中複製資料夾

現在，您可以在商務層中複製資料夾。您可使用下列方式選取資料夾：


- 選取資料夾，然後在其上按右鍵並選取 [\[複製\]](#)。
- 選取資料夾，接著在 [\[編輯\]](#) 功能表中選取 [\[複製\]](#)。
- 在主編輯器工具列中，按一下 [\[複製\]](#) 圖示。

隨即會複製選取的資料夾及其內容。

## 9.4.3 插入和編輯維度

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有維度	請選取維度。
插入維度	選取要在其中插入維度的資料夾或分析維度。若要在最上層插入維度，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。

按一下 [\[商務層\]](#) 窗格頂端的 [\[插入物件\]](#) 圖示 ，然後選取 [\[維度\]](#)。

### ① 註記

由於 MDX 限制，您無法在條件或排序中使用插入或複製到 OLAP 商務層中的維度。[\[物件可用於條件\]](#) 和 [\[物件可用於排序\]](#) 選項無法使用。

3. 在 [\[維度屬性\]](#) 窗格中編輯維度屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
<a href="#">[名稱]</a>	在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
<div><div>① 註記</div><p>請避免在維度名稱中使用括號。這會在使用 @Select 函式時導致「檢查完整性」錯誤。</p></div>	
<a href="#">[描述]</a>	物件的選擇性描述。
<a href="#">[狀態]</a>	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。
<a href="#">[資料類型]</a>	維度的資料類型。

屬性	描述
<a href="#">[SQL 定義]</a> 或 <a href="#">[MDX 定義]</a>	定義物件的 SQL 或 MDX 查詢運算式。
<b>表格</b> (僅限關聯式)	當傳回商務層物件的值時，查詢會與表格相關聯 (透過 SQL 運算式中的聯結)。若要與額外的表格相關聯，請在 <a href="#">[表格]</a> 欄位按一下瀏覽按鈕。
<b>階層</b> (僅限 OLAP)	與維度相關聯的階層。 <div><b>① 註記</b> 如果您要插入維度屬性，則必須指定階層。</div>
<b>索引鍵</b> 索引標籤 (僅限關聯式)	資料庫資料行做為主索引鍵和外部索引鍵。 索引鍵允許查詢利用索引鍵資料行的索引。透過最佳化為查詢產生的 SQL 來定義索引鍵可加速資料擷取。例如，在星形結構描述資料庫中，如果您建立的查詢含有對維度資料表中的值之篩選，則可以使用維度資料表外部索引鍵，直接將篩選器套用到事實資料表。如此可以避免效率低下的維度資料表的聯結。
<b>進階</b> 索引標籤	包含設定的屬性： <ul style="list-style-type: none"><li>存取層級</li><li>可以使用查詢運算式中物件的位置。</li></ul> <div><b>① 註記</b> 由於 MDX 限制，您無法在條件或排序中使用插入或複製到 OLAP 商務層中的維度。<a href="#">[物件可用於條件]</a> 和 <a href="#">[物件可用於排序]</a> 選項無法使用。</div> <ul style="list-style-type: none"><li>值清單</li><li>顯示選項</li></ul>
<b>來源資訊</b>	適用於 Data Integrator 使用之物件的描述性欄位。
<b>自訂屬性</b>	選擇性自訂屬性及其值。
<b>地理對應</b>	可讓您透過將經緯度座標新增為屬性建立地理維度的其他欄位。

- 若要查看維度定義的 SQL 查詢指令碼，請按一下 [\[顯示指令碼\]](#)。
- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[從資料基礎直接插入維度 \[第 244 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 SQL 運算式 \[第 259 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[對額外表格建立關聯 \[第 260 頁\]](#)  
[定義維度和維度屬性的索引鍵 \[第 244 頁\]](#)  
[設定物件存取層級 \[第 262 頁\]](#)  
[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)  
[定義自訂顯示格式 \[第 264 頁\]](#)  
[商務層物件的來源資訊 \[第 269 頁\]](#)  
[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

## 9.4.4 從資料基礎直接插入維度

若是依據資料基礎的商務層，您可以將物件從資料基礎拖放至商務層。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。  
商務層所依據的資料基礎會顯示在編輯索引標籤右下方的資料來源窗格上。
2. 在資料基礎檢視中選取要插入的物件。
  - 若要選取資料表，按一下資料表頁首。
  - 若要選取多個表格，請按住 **CTRL** 鍵再按一下表格頁首。
  - 若要選取資料行，按一下資料表中的資料行名稱。
  - 若要選取多個資料行，請按住 **CTRL** 鍵，再按一下資料行名稱。
3. 在商務層中，將選擇拖曳至 **[商務層]** 窗格，然後將選擇放入所需的資料夾。若要在最上層插入維度，請將選取範圍拖曳至樹狀結構的頂層節點 (商務層名稱)。  
  
拖放資料表時，資料夾會在商務層上自動插入。資料夾會包含每個資料行的維度。  
  
系統會自動定義每個維度的 SQL 運算式。
4. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存商務層。

如有必要，請使用 **[轉為含有彙總函式的計量]** 命令將插入的維度轉為計量。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[將維度或屬性轉為計量 \[第 249 頁\]](#)  
[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)

## 9.4.5 定義維度和維度屬性的索引鍵

定義在資料基礎上建立維度和維度屬性時可用的索引鍵。


1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 **[商務層]** 窗格中，選取維度或維度屬性。
3. 在 **維度屬性** 窗格中，按一下 **[索引鍵]** 索引標籤。

4. 將索引鍵新增至表格：


選項	描述
按一下 <a href="#">[新增索引鍵]</a> 。	將索引鍵資料列新增至表格。
將表格資料行從資料基礎顯示拖曳至索引鍵表格。	將索引鍵資料列新增至表格及所選資料行的 SELECT 陳述式。
按一下 <a href="#">[偵測]</a> 。	偵測資料庫中現有的索引鍵資料行，並將索引鍵插入至表格。

您可以針對物件定義一個主索引鍵和多個外部索引鍵。第一個新增的索引鍵為主索引鍵。

5. 若要編輯 SELECT 陳述式，請按一下 [\[SELECT\]](#) 資料行。

直接輸入 [\[SELECT\]](#) 陳述式並按一下  以驗證該陳述式，或是按一下 SQL 圖示以使用 SQL 編輯器來建置陳述式。

6. 若要輸入或編輯 WHERE 陳述式，請按一下 [\[WHERE\]](#) 資料行。

直接輸入 [\[WHERE\]](#) 陳述式並按一下  以驗證該陳述式，或是按一下 SQL 圖示以使用 SQL 編輯器來建置陳述式。

7. 按一下 [\[作用中\]](#) 資料行以啟用或停用索引鍵。  
8. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)

## 9.4.6 定義地理維度的經緯度座標

您可透過新增經緯度座標來將維度轉為地理維度以擴充中繼資料。

透過將維度值對應至座標，您便可在報表應用程式中使用地理維度 (例如地理視覺效果中的 Web Intelligence)。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中選取維度。
3. 在 [\[維度屬性\]](#) 窗格中，按一下 [\[地理對應\]](#) 索引標籤。
4. 新增經緯度座標至維度：
  - a. 按一下 [\[經度\]](#) 欄位旁的 [\[...\]](#)，選取維度屬性並按一下 [\[確定\]](#)。
  - b. 按一下 [\[緯度\]](#) 欄位旁的 [\[...\]](#)，選取維度屬性並按一下 [\[確定\]](#)。

現在在商務層大綱中，圖示  會顯示在地理維度旁。

## 9.4.7 將屬性或計量轉為維度

此工作會套用至關聯式商務層。


1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。  
商務層物件會顯示在 [\[商務層\]](#) 窗格，屬性則顯示在右邊的編輯窗格。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中選取屬性或計量。  
您可以選取多個屬性或計量。按住 **CTRL** 鍵再按一下物件。該命令會套用至所選的所有物件。
3. 以滑鼠右鍵按一下 [\[選取\]](#)，然後選取 [\[轉為維度\]](#)。  
在原始物件的資料夾中將建立每個維度。
4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

### 相關資訊

[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)

## 9.4.8 插入和編輯計量

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有計量	選取計量。
插入計量	選取要在其中插入計量的資料夾或分析維度。若要在最上層插入計量，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。  按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示  ，然後選取 <a href="#">[計量]</a> 。

3. 在 [計量屬性](#) 窗格中編輯計量屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
<a href="#">[名稱]</a>	在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
<a href="#">描述</a>	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。

屬性	描述
資料類型	物件的資料類型。
<div>① 註記</div> <p>若資料類型為 <a href="#">[數值]</a>，請勾選 <a href="#">[高精確度]</a> 核取方塊，套用小數位數字類型，針對龐大的數字實作 IEEE 754-2008 小數點資料格式。</p>	
投影函式	在報表需要時，定義完成進一步彙總的方式。投影彙總與在 SQL 或 MDX 定義中針對計量所定義的彙總不同，並且會在其之後完成。如需詳細資訊，請參閱相關主題。
SQL 定義或 MDX 定義	定義物件的 SQL 或 MDX 查詢運算式。
表格 (僅限關聯式)	當傳回商務層物件的值時，查詢會與資料表相關聯 (透過 SQL 運算式中的聯結)。若要與額外的資料表相關聯，請按一下 <a href="#">[資料表]</a> 欄位中的 <a href="#">[瀏覽]</a> 按鈕。
MDX 屬性 (僅限 OLAP)	您可以為下列 MDX 計算輸入值，以及要在 MDX 查詢中包含的格式屬性： <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">解決順序</a></li> <li><a href="#">格式字串</a></li> <li><a href="#">範圍孤立</a></li> <li><a href="#">語言</a></li> </ul>
進階 索引標籤	包含設定的屬性： <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">存取層級</a></li> <li><a href="#">可以使用查詢運算式中物件的位置</a></li> <li><a href="#">值清單</a></li> <li><a href="#">顯示選項</a></li> </ul>
來源資訊	適用於 Data Integrator 使用之物件的描述性欄位。
自訂屬性	選擇性自訂屬性及其值。

- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[關於投影函式 \[第 248 頁\]](#)

[定義物件的 SQL 運算式 \[第 259 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[對額外表格建立關聯 \[第 260 頁\]](#)

[設定物件存取層級 \[第 262 頁\]](#)

[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)

[定義自訂顯示格式 \[第 264 頁\]](#)

[商務層物件的來源資訊 \[第 269 頁\]](#)

[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

## 9.4.8.1 設定高精確度「數值」類型

您可以針對支援高精確度數字格式的應用程式 (例如支援 SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.2 的 IEEE 754-2008 小數點浮點格式) 勾選與 [\[數值\]](#) 資料類型相關的 [\[高精確度\]](#) 屬性。

針對已勾選此屬性的計量，耗用語意層的應用程式會自動使用高精確度數字格式，以改善其計算精確度。

### ① 註記

[\[高精確度\]](#) 屬性僅適用於 .UNX 語意層且資料類型為 [\[數值\]](#) 的計量物件。

### → 提示

計算高精確度格式會耗用較多的記憶體，並且執行時間較長。您應僅針對需高精確度計算的商務層計量勾選此屬性。

## 程序

您可如下在資訊設計工具中針對數值計量套用 [\[高精確度\]](#) 屬性：

1. 在商務層中，選取資料類型為 [\[數值\]](#) 的計量。
2. 勾選「資料類型」右邊的 [\[高精確度\]](#) 核取方塊。
3. 在主要工具列中，按下 [\[儲存\]](#) 圖示以儲存商務層。

## 9.4.8.2 關於投影函式

投影函式可定義如何本機重新彙總報表的計量。投影函式僅適用於 SAP BusinessObjects Web Intelligence 報表。

計量可在查詢處理期間的兩個不同時間進行彙總：

- 首先，當查詢從資料來源擷取資料時，則會根據計量的 SQL 或 MDX 定義進行計量的彙總。
- 一旦擷取資料，即可變更報表中的彙總層級。例如，查詢擷取針對「國家」和「城市」彙總的銷售量。然後，在 Web Intelligence 報表中，僅按「國家」報告銷售量。投影函式可定義如何進行本機彙總，以便將資料投射到報表上。

如果投影函式為 [\[總和\]](#)，則將本機加總報表中的計量。如果投影函式為 [\[已委派\]](#)，則投影函式會要求在資料庫中進行彙總，而並非本機彙總。



### ① 註記

您可在 .UNX 語意層中定義計數投影函式的行為。根據 UNX 語意層的定義，您可以透過使用 [\[含有空白的計數\]](#) 值或 [\[不含空白的計數\]](#) 值來變更使用的計數投影函式。選取 [\[不含空白的計數\]](#) 確保與使用此投影函式的 .UNV 語意層相容。

## 相關資訊

[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)

## 9.4.9 將維度或屬性轉為計量

此工作會套用至關聯式商務層。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。  
商務層物件會顯示在 [\[商務層\]](#) 窗格，屬性則顯示在右邊的編輯窗格。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中選取維度或屬性。  
您可以選取多個維度或屬性。按住 **CTRL** 鍵再按一下物件。該命令會套用至所選的所有物件。
3. 以滑鼠右鍵按一下選取範圍，並選取 [\[轉為含有彙總函式的計量\]](#)。

對維度或屬性資料類型有效的彙總函式會列在子功能表中。

### ① 註記

如果您選取不同資料類型的多個物件，則可使用所有資料類型的彙總函式，但可能只會對此選取範圍中的部分物件有效。

4. 選取計量的彙總函式或 [\[無\]](#)。

SQL 定義中的 SELECT 陳述式會更新，以使用所選函式彙總值。若合適，則結果計量的資料類型會自動變更。例如，如果原始物件的類型為 [\[日期時間\]](#)，而您將其轉換為包含 [\[計數\]](#) 彙總函式的計量，則結果計量的資料類型將為 [\[數值\]](#)。

將根據所選取的彙總函式自動設定投影函式：

彙總函式	投影函式
<a href="#">總和</a>	<a href="#">總和</a>
<a href="#">計數</a>	<a href="#">總和</a>
<a href="#">最大值</a>	<a href="#">最大值</a>
<a href="#">最小值</a>	<a href="#">最小值</a>
<a href="#">平均值</a>	<a href="#">已委派</a>
<a href="#">無</a>	<a href="#">已委派</a>

如需有關投影函式的詳細資訊，請參閱相關主題。

您會收到訊息，其會列出所選彙總函式無效的任何物件。這種情況下，物件會變成計量但忽略新的彙總函式，投影函式則設定成 [\[已委派\]](#)。

#### ① 註記

如果任何您選取的維度包含於導覽路徑中，您將收到警告訊息，告知您導覽路徑將受變更影響。如果您繼續將維度轉換為計量，則將自動從導覽路徑中移除維度。

5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

編輯計量的 SELECT 陳述式，即可隨時變更彙總函式。若有其必要，請在 [\[投影函式\]](#) 下拉式方塊中直接選取另一個投影函式。

## 相關資訊

[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)

[物件的導覽路徑 \[第 271 頁\]](#)

[關於投影函式 \[第 248 頁\]](#)


## 9.4.10 插入和編輯屬性

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有屬性	選取屬性。
插入屬性	選取要在其中插入屬性的維度、計量、階層或層級。

#### ① 註記

在 OLAP 商務層中，當在計量下插入屬性時，請選取已手動插入商務層的計量。該屬性稱為 [\[格式化的值屬性\]](#)。

按一下 [\[商務層\]](#) 窗格頂端的 [\[插入物件\]](#) 圖示 ，然後選取 [\[屬性\]](#) 或 [\[格式化的值屬性\]](#)。

3. 在 [屬性內容](#) 窗格中編輯屬性內容。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。

屬性	描述
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。
資料類型	物件的資料類型。
<a href="#">SQL 定義</a> 或 <a href="#">MDX 定義</a>	定義物件的 SQL 或 MDX 查詢運算式。
<a href="#">資料表</a> (僅限關聯式)	當傳回商務層物件的值時，查詢會與資料表相關聯 (透過 SQL 運算式中的聯結)。若要與額外的資料表相關聯，請按一下 <a href="#">[資料表]</a> 欄位中的 <a href="#">[瀏覽]</a> 按鈕。
<a href="#">索引鍵</a> 索引標籤 (僅限關聯式維度屬性)	資料庫資料行做為主索引鍵和外部索引鍵。  索引鍵允許查詢利用索引鍵資料行的索引。透過最佳化為查詢產生的 SQL 來定義索引鍵可加速資料擷取。
<a href="#">進階</a> 索引標籤	包含設定的屬性： <ul style="list-style-type: none"> <li>存取層級</li> <li>可以使用查詢運算式中物件的位置</li> <li>值清單</li> <li>顯示選項</li> </ul>
<a href="#">來源資訊</a>	適用於 Data Integrator 使用之物件的描述性欄位。
<a href="#">自訂屬性</a>	選擇性自訂屬性及其值。

- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 SQL 運算式 \[第 259 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[對額外表格建立關聯 \[第 260 頁\]](#)

[定義維度和維度屬性的索引鍵 \[第 244 頁\]](#)

[設定物件存取層級 \[第 262 頁\]](#)

[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)

[定義自訂顯示格式 \[第 264 頁\]](#)

[商務層物件的來源資訊 \[第 269 頁\]](#)

[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

## 9.4.11 將維度或計量轉為屬性

此工作會套用至關聯式商務層。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。  
商務層物件會顯示在 [商務層] 窗格，屬性則顯示在右邊的編輯窗格。
2. 在 [商務層] 窗格中選取維度或計量。  
您可以選取多個維度或計量。按住 **CTRL** 鍵再按一下物件。該命令會套用至所選的所有物件。
3. 以滑鼠右鍵按一下 [選取]，然後選取 [轉為屬性]。
4. 在 **選取父維度和計量** 對話方塊中，選取與屬性對應的維度或計量。
5. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。


## 相關資訊

[插入和編輯屬性 \[第 250 頁\]](#)

## 9.4.12 插入和編輯篩選器

您可以插入和編輯篩選器。您可將篩選器定義為強制篩選器。當篩選器為強制時，會由三個可能圖示之一識別：

- 語意層上套用的強制篩選器
  - 資料夾上套用的強制篩選器
  - 套用至語意層的集合上套用的強制篩選器
1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
  2. 請在 [商務層] 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有篩選器	選取篩選。
插入篩選器	選取要在其中插入篩選器的資料夾或分析維度。若要在最上層插入篩選器，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。
	按一下 [商務層] 窗格頂端的 [插入物件] 圖示  ，然後選取 [篩選器]。

3. 在 **篩選器屬性** 窗格中編輯篩選器屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 [查詢面板] 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。

屬性	描述
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。
篩選器類型	可能是 <a href="#">[原生]</a> (僅限關聯式商務層) 或 <a href="#">[商務]</a> 。
SQL 定義	若為原生篩選器，則為定義物件的 SQL WHERE 運算式。
表格 (僅限關聯式)	當傳回商務層物件的值時，查詢會與資料表相關聯 (透過 SQL 運算式中的聯結)。若要與額外的資料表相關聯，請按一下 <a href="#">[資料表]</a> 欄位中的 <a href="#">[瀏覽]</a> 按鈕。
篩選器定義	若為商務篩選器，請按一下 <a href="#">[編輯篩選器]</a> 以依據商務層中的物件定義篩選器。請參閱關於建置商務篩選器的相關主題。
屬性 索引標籤	<p>選取 <a href="#">[強制在查詢中使用篩選器]</a> 選項時，會將篩選器套用至使用語意層或資料夾中任何物件的每一個查詢，視選取的範圍而定 (<a href="#">[套用於語意層]</a> 或 <a href="#">[套用於資料夾]</a>)。</p> <p>如果選取 <a href="#">[套用於值清單]</a> 選項，則篩選器會套用於值清單查詢。</p> <p>如果取消選取 <a href="#">[強制在查詢中使用篩選器]</a>，則只有在明確新增至查詢時才會套用篩選器。</p>
自訂屬性	選擇性自訂屬性及其值。

- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 SQL 運算式 \[第 259 頁\]](#)

[對額外表格建立關聯 \[第 260 頁\]](#)


[如何建置商務篩選器 \[第 283 頁\]](#)

[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

## 9.4.13 插入和編輯分析維度

分析維度只能插入 OLAP 商務層。

- 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
- 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有分析維度	選取分析維度。
插入分析維度	選取要在其中插入分析維度的商務層名稱或資料夾。  按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示  ，然後選取 <a href="#">[分析維度]</a> 。

- 在 [分析維度屬性](#) 窗格中編輯分析維度屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。  <div> <b>① 註記</b>            如果狀態設定為 <a href="#">[隱藏]</a> 或 <a href="#">[已不再使用]</a>，則分析維度中物件的狀態不會變更，但這些物件不會顯示在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中。         </div>
類型	此屬性目前不使用。
預設階層	當整個分析維度作為 <a href="#">[查詢面板]</a> 中的結果物件新增時，視為預設階層的階層。
關鍵屬性	此屬性目前不使用。
自訂屬性	選擇性自訂屬性及其值。

- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。\[第 261 頁\]](#)


[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

### 9.4.14 插入和編輯階層

階層只能插入 OLAP 商務層。

- 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。

2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有階層	選取階層。
插入階層	選取要在其中插入階層的資料夾或分析維度。若要在最上層插入階層，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。
	按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示  ，然後選取 <a href="#">[階層]</a> 。

3. 在 [階層屬性](#) 窗格中編輯階層屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
<a href="#">名稱</a>	在 <a href="#">[查詢面板]</a> 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
<a href="#">描述</a>	物件的選擇性描述。
<a href="#">狀態</a>	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。
<a href="#">MDX 定義</a>	定義物件的 MDX 查詢運算式。
<a href="#">進階 索引標籤</a>	包含設定的屬性： <ul style="list-style-type: none"><li>存取層級</li><li>可以使用查詢運算式中物件的位置</li><li>值清單</li><li>顯示選項</li></ul>
<a href="#">來源資訊</a>	適用於 Data Integrator 使用之物件的描述性欄位。
<a href="#">自訂屬性</a>	選擇性自訂屬性及其值。

4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

下列物件可以新增至階層：

- 層級
- 屬性
- 命名集
- 計算的成員

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[設定物件存取層級 \[第 262 頁\]](#)

[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)

[定義自訂顯示格式 \[第 264 頁\]](#)

[商務層物件的來源資訊 \[第 269 頁\]](#)

[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

[插入和編輯階層層級 \[第 256 頁\]](#)

[插入和編輯屬性 \[第 250 頁\]](#)


[插入和編輯命名集 \[第 257 頁\]](#)

[插入和編輯計算成員 \[第 258 頁\]](#)

## 9.4.15 插入和編輯階層層級

層級只能插入 OLAP 商務層中的階層。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有層級	選取層級。
插入層級	選取要在其中插入層級的階層。
按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示  ，然後選取 <a href="#">[層級]</a> 。	

3. 在 [層級屬性](#) 窗格中編輯層級屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 [查詢面板] 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態： <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 或 <a href="#">[已不再使用]</a> 。
商務層	此屬性目前不使用。
<a href="#">MDX 定義</a>	定義物件的 MDX 查詢運算式。
<a href="#">進階 索引標籤</a>	包含設定的屬性： <ul style="list-style-type: none"><li>• 存取層級</li><li>• 可以使用查詢運算式中物件的位置</li><li>• 值清單</li><li>• 顯示選項</li></ul>
<a href="#">來源資訊</a>	適用於 Data Integrator 使用之物件的描述性欄位。



屬性	描述
自訂屬性	選擇性自訂屬性及其值。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[設定物件存取層級 \[第 262 頁\]](#)

[設定可以使用物件的位置 \[第 262 頁\]](#)

[定義自訂顯示格式 \[第 264 頁\]](#)


[商務層物件的來源資訊 \[第 269 頁\]](#)

[插入和編輯自訂屬性 \[第 269 頁\]](#)

## 9.4.16 插入和編輯命名集

命名集只能插入 OLAP 商務層。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有命名集	選取命名集。
插入命名集	<p>選取要在其中插入命名集的資料夾、分析維度或階層。若要在最上層插入命名集，請在樹狀結構中選取頂層節點 (商務層名稱)。</p> <p>按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示 ，然後選取 <a href="#">[命名集]</a>。</p>

3. 在 [命名集屬性](#) 窗格中編輯命名集屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 [查詢面板] 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 <a href="#">[作用中]</a> 、 <a href="#">[隱藏]</a> 還是 <a href="#">[已不再使用]</a> 。

屬性	描述
階層	命名集的階層。
命名集類型	命名集類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>[原生] 命名集使用 MDX 運算式定義。</li> <li>[商務] 命名集透過使用 <a href="#">成員選取器</a> 選取成員來定義。</li> </ul>
MDX 定義	若為原生命名集，則為定義集合的 MDX 查詢運算式。
定義 索引標籤	若為商務命名集，則為成員清單。  選取成員： <ol style="list-style-type: none"> <li>從 [階層] 清單中選取階層。</li> <li>按一下 [編輯成員]。</li> <li>在 <a href="#">成員選取器</a> 中，從指定階層中選取或取消選取要在命名集中包括或排除的成員。 如需有關使用 <a href="#">成員選取器</a> 的詳細資訊，請參閱相關主題。</li> </ol>

- 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)


[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

[使用成員選取器 \[第 288 頁\]](#)

## 9.4.17 插入和編輯計算成員

計算成員只能插入 OLAP 階層。

- 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
- 請在 [\[商務層\]](#) 窗格中執行下列其中一項動作：

選項	命令
編輯現有計算成員	選取計算成員。
插入計算成員	選取您要在其中插入計算成員的階層。  按一下 <a href="#">[商務層]</a> 窗格頂端的 <a href="#">[插入物件]</a> 圖示  ，然後選取 <a href="#">[計算成員]</a> 。

- 在 [計算成員屬性](#) 窗格中編輯計算成員屬性。如需有關特定屬性的詳細資訊，請參閱相關主題。

屬性	描述
名稱	在 [查詢面板] 中顯示的物件名稱 (在 OLAP 商務層中稱為標題)。
描述	物件的選擇性描述。
狀態	物件的狀態，無論是 [作用中]、[隱藏] 還是 [已不再使用]。
階層	計算成員的階層。
父成員	階層中的層級，計算成員便顯示在其下方。如果未指定，則成員會顯示在根層級。
運算式	定義計算的成員的 MDX 運算式。如需詳細資訊，請參閱相關主題。
MDX 屬性	<p>您可以為下列 MDX 計算輸入值，以及要在 MDX 查詢中包含的格式屬性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">解決順序</a></li> <li>• <a href="#">格式字串</a></li> <li>• <a href="#">範圍孤立</a></li> <li>• <a href="#">語言</a></li> </ul>

4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。


## 相關資訊

[商務層物件 \[第 197 頁\]](#)

[變更物件的狀態：\[作用中\]、\[隱藏\] 或 \[已不再使用\]。 \[第 261 頁\]](#)

[定義物件的 MDX 運算式 \[第 260 頁\]](#)

## 9.4.18 定義物件的 SQL 運算式

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中選取物件。
3. 在物件屬性窗格中，選取 [\[SQL 定義\]](#) 索引標籤。
4. 直接輸入 [\[SELECT\]](#) 陳述式並按一下  以驗證該 SELECT 陳述式，或是按一下 [\[SQL 助理\]](#) 按鈕來使用 SQL 編輯器建置陳述式。

大部份的計量需要在 SELECT 運算式中定義 SQL 彙總函式，例如：

`sum(efashion."Shop_facts"."Amount_sold")`。

在查詢執行時，在 SQL 中針對計量所定義的彙總在投影彙總之前完成。您可以分別定義投影函式。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

5. 直接輸入 [\[WHERE\]](#) 陳述式並按一下  以驗證 SELECT 陳述式，或是按一下 [\[SQL 助理\]](#) 按鈕來使用 SQL 編輯器建置陳述式。
6. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)


[關於投影函式 \[第 248 頁\]](#)

[在商務層物件定義中使用分析函式 \[第 237 頁\]](#)

### 9.4.19 定義物件的 MDX 運算式

您可以編輯已插入商務層之物件的 MDX 運算式。如果您要編輯原生物件 (在建立商務層時，從多維資料集中自動產生的物件) 的定義，請複製原生物件並編輯複本。

1. 在「本機專案」檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中選取物件。
3. 在物件屬性窗格中，選取 [\[MDX 定義\]](#) 索引標籤。

4. 直接輸入 [\[運算式\]](#) 並按一下  以驗證該運算式，或是按一下 [\[MDX 助理\]](#) 按鈕來使用 MDX 編輯器建置陳述式。

#### ① 註記

在插入維度或層級時，最佳作法是在 MDX 運算式中包含 `.members`。例如，如果您將「類別」階層中的「類別」維度插入「產品」分析維度，則為下列運算式：

```
[Product].[Category].[Category].members
```

對於某些資料來源，必須新增 `.members` 才能預覽成員。

5. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)

### 9.4.20 對額外表格建立關聯

[關聯的 SQL 表格](#) 對話方塊可讓您將表格與商務層中的物件產生關聯。

傳回商務層物件的值時，查詢中會包含所有關聯的表格 (透過 SQL 運算式中的聯結)。例如，如果物件是以「城市」表格中的「城市」為依據，當您將「地區」與「國家」建立關聯以做為額外表格時，當傳回商務物件的值時，會包含「地區」與「國家」的「城市」值。

系統會在清單中建議可在 SQL 中建立關聯的表格。

1. 若要包含關聯表格的值，請勾選表格稱旁的方塊。
2. 若要停止包含表格值，請取消勾選表格名稱旁的方塊。

#### ① 註記

商務物件所依據的表格會以粗體顯示且無法取消勾選。

在明確將表格新增為物件的額外表格時，若表格同時也用於物件的 SELECT 或 WHERE 子句且未在物件定義中明確可用，則表格會保留於關聯表格清單中。自 SELECT 或 WHERE 子句移除表格時，表格也會一併自關聯表格清單移除。

## 相關資訊

[插入和編輯維度 \[第 242 頁\]](#)

[插入和編輯計量 \[第 246 頁\]](#)

[插入和編輯屬性 \[第 250 頁\]](#)

### 9.4.21 變更物件的狀態：[作用中]、[隱藏] 或 [已不再使用]。

商務層中的物件可能具有三種狀態：

- **作用中**：物件在 [查詢面板] 中可見。這是預設狀態。
  - **[隱藏]**：物件有效但在 [查詢面板] 中不可見 (由其他物件用作隱藏的物件)。
  - **已不再使用**：物件已隱藏且無效。當目標資料庫欄位不再存在，但您希望保留物件供可能的未來使用時，可以使用此狀態。
1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。  
商務層物件會顯示在 [商務層] 窗格，屬性則顯示在右邊的編輯窗格。
  2. 在 [商務層] 窗格中選取物件。  
若要選取多個物件，請按住 **CTRL** 鍵，再按一下物件。
  3. 以滑鼠右鍵按一下選取範圍，然後選取 **[變更狀態]**。
  4. 選取新狀態。  
新狀態便會套用至選取範圍中的所有物件。如果針對資料夾或分析維度將狀態設定為 **[隱藏]** 或 **[已不再使用]**，則資料夾中物件的狀態不會變更，但這些物件不會顯示在 [查詢面板] 中。
  5. 按一下主工具列上的 **[儲存]** 圖示，即可儲存商務層。

## 9.4.22 設定物件存取層級

物件的安全存取層級會限制只有獲授與適當的物件存取層級的使用者才能使用物件。您可以指派下列存取層級給物件：

- 公用
- [私人的]
- [受控制的]
- [受限制的]
- [機密的]

如果您指派 [公用]，則所有的使用者都可以看到並使用物件。如果您指派 [受限制的]，則只有獲授與 [受限制的] 或更高物件存取層級的使用者才能在 [查詢面板] 看到並使用物件。

語意層物件存取層級會在中央管理主控台 (CMC) 中授與使用者和群組。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中，選取要設定存取層級的物件。若要選取多個物件，請按住 **CTRL** 鍵，再按一下物件。
3. 以滑鼠右鍵按一下選取範圍，並選取 [變更存取層級]，然後從清單中選取新的存取層級。  
您也可以物件屬性的 [進階] 索引標籤上設定物件的存取層級。
4. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 9.4.23 設定可以使用物件的位置

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中選取物件。
3. 在物件屬性窗格中，按一下 [進階] 索引標籤。
4. 選取或取消選取可以使用物件的位置：

選項	描述
----	----

結果	選取物件後，就可以在查詢中使用該物件。
----	---------------------

條件	選取物件後，就可以在條件中使用該物件做設定。
----	------------------------

### ① 註記

由於 MDX 限制，插入或複製到 OLAP 商務層的維度無法使用此選項。

排序	選取後，就可以排序傳回值。
----	---------------

### ① 註記

由於 MDX 限制，插入或複製到 OLAP 商務層的維度無法使用此選項。

5. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 9.4.24 設定預設值清單的選項

維度、計量、屬性和階層會與預設值清單產生關聯。您可以設定預設值清單的選項，或將自訂值清單與物件建立關聯。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中選取物件。
3. 在物件屬性窗格中，按一下 [進階] 索引標籤。
4. 選取或取消選取值清單選項：

選項	描述
<a href="#">強制使用者使用前篩選值</a>	如果選取此選項，則使用此值清單執行查詢的使用者必須先輸入搜尋準則，才能取得值清單的篩選值。只傳回在值清單中符合搜尋準則的值。用於定義符合準則的字元包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• * - 比對任何數目的字元，甚至 0 個字元。</li><li>• ? - 精確比對某個特定字元。</li><li>• \ - 跳出下個字元，讓您搜尋萬用字元。</li></ul>
<a href="#">允許使用者搜尋資料庫的值</a>	如果選取此選項，則使用此值清單執行查詢的使用者可以搜尋資料庫中的值。當使用者對部分值清單結果執行搜尋時，這個選項相當實用。

5. 若要關聯自訂值清單，請參閱相關主題。自訂值清單中定義的選項會套用。
6. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 相關資訊

[發行/擷取商務層的選項 \[第 377 頁\]](#)

## 9.4.25 建立和編輯商務層物件的顯示格式

您可以使用日期時間及數值的資料類型來自訂商務層物件的顯示格式。此處提供預先定義的格式，或者您可以使用「格式編輯器」來建立自訂格式。

### ① 註記

當您儲存商務層時，「格式編輯器」的自訂類別將儲存針對商務層物件所建立的自訂格式。資訊設計工具中目前開啟的其他商務層可使用該格式。

開啟新的資訊設計工具工作階段時，請開啟已定義格式的商務層以讓其他商務層可使用自訂格式。

可針對多個商務層物件一次建立、編輯和刪除的顯示格式。

## 建立顯示格式

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [商務層] 窗格中選取一或多個物件，以滑鼠右鍵按一下選擇並選取 [建立顯示格式]。  
若已建立物件的顯示格式，則可用命令為 [編輯顯示格式]。
3. 您可以使用 [格式編輯器] 的 [資料] 索引標籤來選取預先定義的格式，或是定義自訂格式：
  - 若要選取物件的預先定義格式，請選取「格式類別」([日期時間]、[數值] 或 [自訂])，然後在清單中選取可用格式。
  - 若要定義自訂格式，請依序執行相關主題中的作業。

### ① 註記

格式編輯器也會顯示下列索引標籤：[對齊]、[框線]、[網底] 和 [字型]；資訊設計工具不會將這些索引標籤上的資訊列入考量。

4. 按一下 [確定] 來使用針對物件所選的格式。
5. 按一下主工具列上的 [儲存] 圖示，即可儲存商務層。

## 刪除顯示格式

[刪除顯示格式] 命令可用於已建立顯示格式的物件。您可以使用此命令來取消選取上次針對物件所選的顯示格式。

### ① 註記

在商務層中刪除顯示格式不會刪除自訂格式定義。您必須從「格式編輯器」中刪除自訂格式。

## 相關資訊

定義自訂顯示格式 [第 264 頁]

### 9.4.25.1 定義自訂顯示格式

1. 在格式編輯器中選取可用格式作為自訂格式的基礎，然後按一下 [自訂格式]。  
  
自訂格式由文字和 Token 組成。Token 是數字或日期的預先格式化部分。例如，1-31 日是一種 Token，用以顯示日期的日部分為 1 到 31 的數字。如需 Token 的更多資訊，請參閱相關主題。  
  
自訂格式編輯器會列出 Token 類別。開啟類別以查看 Token 清單。
2. 將 Token 清單中的 Token 拖放至 [格式定義]。  
  
出現在格式定義中的 Token，會用矩形框住，且使用灰色背景。您也可以在 [格式定義] 中直接輸入文字。  
  
編輯數字格式時，可以輸入值為負數或等於零時顯示不同的格式。如果未輸入格式，即使用正值定義的格式。



3. 在 [\[未定義\]](#) 方塊中，您可以輸入未於報告時間傳回值時要顯示的文字。依據預設，如果未定義值，便不顯示文字。
4. 若要定義格式所顯示的色彩，請按一下格式定義結束時的色彩選擇方塊。
5. 若要儲存自訂格式，請按一下 [\[確定\]](#)。

## 相關資訊

[日期和時間格式記號 \[第 265 頁\]](#)

[數字格式 Token \[第 268 頁\]](#)

[建立和編輯商務層物件的顯示格式 \[第 263 頁\]](#)

### 9.4.25.1.1 日期和時間格式記號

#### 範例：日期和時間格式顯示

此範例說明使用「自訂格式編輯器」中定義的不同格式如何顯示「星期三 5 月 5 日 2008 年」日期。

定義有 Token 的格式：	預覽顯示：
<a href="#">[日名稱]</a> , <a href="#">[月名稱]</a> <a href="#">[1-31 日]</a> <a href="#">[0000-9999 年]</a>	星期日，3 月 05 日 2008 年
<a href="#">[01-12 月]</a> / <a href="#">[01-31 日]</a> / <a href="#">[0000-9999 年]</a>	03/05/2008
<a href="#">[首字母大寫的日名稱簡寫]</a> <a href="#">[01-31 日]</a> <a href="#">[首字母大寫的月名稱簡寫]</a>	週三 05 日 5 月
<a href="#">[日名稱]</a> , 第 <a href="#">[一年的第 01-53 個星期]</a> 週	星期三，第 10 週
目前日期是 <a href="#">[日名稱]</a> , <a href="#">[月名稱]</a> <a href="#">[01-31 日]</a> <a href="#">[0000-9999 年]</a> 。 日名稱是 <a href="#">[大寫日名稱]</a> 。月名稱是 <a href="#">[小寫月名稱]</a> 。年是 <a href="#">[00-99 年]</a> 。	目前日期是星期三，3 月 05 日 2008 年。日名稱是星期三。 月名稱是三月。年是 08。

#### 日期和時間 Token 清單

類別	Token	描述
日	<a href="#">01-31 日</a>	01 至 31 兩位數的月中日期。
	<a href="#">1-31 日</a>	1 至 31 一位或兩位數的月中日期。
	<a href="#">日名稱</a>	根據地區設定的日名稱，如星期一。
	<a href="#">日名稱簡寫</a>	根據地區設定的首字母大寫的日名稱簡寫，例如，週一。
	<a href="#">一年的第 001-366 日</a>	001 至 366 三位數字的年中第幾天。
	<a href="#">一年的第 01-366 日</a>	01 至 366 兩位或三位數字的年中第幾天。

類別	Token	描述
	一年的第 1-366 日	1 至 366 一位、兩位或三位數字的年中第幾天。
	月份當週日數	根據地區設定月份當週日數，例如六月的第三個星期一是 3。
	大寫日名稱	大寫日名稱，例如星期一 (MONDAY)。
	小寫日名稱	小寫日名稱，例如星期一 (monday)。
	首字母大寫日名稱	首字母大寫的日名稱，例如星期一 (Monday)。
	大寫日名稱簡寫	大寫日名稱簡寫，例如週一 (MON)。
	小寫日名稱簡寫	小寫日名稱簡寫，例如週一 (mon)。
	首字母大寫日名稱簡寫	首字母大寫的日名稱簡寫，例如週一 (Mon)。
月	01-12 月	01 至 12 兩位數的年中月份。
	1-12 月	1 至 12 一或兩位數的年中月份。
	月名稱	根據地區設定的首字母大寫的月名稱，例如，六月。
	月名稱簡寫	根據地區設定的首字母大寫的月名稱簡寫，例如，六 (Jun)。
	大寫月名稱	大寫月名稱，例如六月 (JUNE)。
	小寫月份名稱	小寫月份名稱，例如六月 (june)。
	首字母大寫月名稱	首字母大寫的月名稱，例如六月 (June)。
	大寫月份簡寫	大寫月名稱簡寫，例如六月 (JUN)。
	小寫月份簡寫	小寫月名稱簡寫，例如六月 (jun)。
	首字母大寫月名稱簡寫	首字母大寫的月名稱簡寫，例如六月 (Jun)。
年和紀元	00-99 年	00 至 99 兩位數的年份。
	0000-9999 年	0000 至 9999 四位數的年份。
	日本朝代與年份	日本朝代與年份，例如：  .
	日本朝代 (縮寫英文) 與年份	日本朝代 (縮寫英文) 與年份，例如： <i>H20</i> 。
	日本朝代年份 01-99	兩位數日本朝代年份。
	日本朝代年份 1-99	一或兩位數日本朝代年份。
	日本朝代	日本朝代。
	日本朝代年份	此項目已不再使用。傳回的結果與日本朝代年份 0-99 Token 的相同。
	紀元	紀元縮寫，如 AD 或 BC。
週	某月的第幾個星期	1 至 6 一位數的月中第幾個星期。
	一年的第 01-53 個星期	01 至 53 兩位數的年中第幾個星期 (ISO 星期)。
	一年的第 1-53 個星期	1 至 53 一或兩位數的年中第幾個星期 (ISO 星期)。
	0000 年第幾星期的年份	0000 至 9999 四位數的 ISO 年份 (與 ISO 星期一致)。
	00 年第幾星期的年份	00 至 99 兩位數的 ISO 年份 (與 ISO 星期一致)。

類別	Token	描述
季和學期	1 到 4 的季名稱	1 至 4 的季次。
	季簡稱	季簡稱 Q1 至 Q4。
	季名稱	第 1 季至第 4 季的季名稱。
	第 1-2 學期	1 至 2 的學期次序。
時	00-23 時	00 至 23 兩位數 24 小時格式的時。
	0-23 時	0 至 23 一或兩位數 24 小時格式的時。
	01-12 時	01 至 12 兩位數 12 小時格式的時。
	1-12 時	1 至 12 一或兩位數 12 小時格式的時。
	01-24 時	01 至 24 兩位數 24 小時格式的時。
	1-24 時	1 至 24 一或兩位數 24 小時格式的時。
	00-11 時	00 至 11 兩位數 12 小時格式的時。
	0-11 時	0 至 11 一或兩位數 12 小時格式的時。
分	00-59 分	00 至 59 兩位數的分鐘。
	0-59 分	0 至 59 一或兩位數的分鐘。
秒和毫秒	00-59 秒	00 至 59 兩位數的秒鐘。
	0-59 秒	0 至 59 一或兩位數的秒鐘。
	000-999 毫秒	000 至 999 三位數的毫秒。
	百分之一秒 000-999	00 至 99 兩位數的百分之幾秒。
	十分之一秒 0-9	1 至 9 一位數的十分之幾秒。
時區	時區	與協調世界時的時差，例如 GMT+00:00。
AM/PM	AM/PM	上午/下午縮寫，字母大小寫取決於於地區設定，例如：AM 或 PM。建議使用。
	大寫 AM/PM	大寫上午/下午縮寫，例如：AM 或 PM。
	小寫 am/pm	小寫上午/下午縮寫，例如：am 或 pm。
	將 Am/Pm 大寫	首字母大寫的上午/下午縮寫，例如：Am 或 Pm。不建議使用。
分隔符號	日期分隔符號	此項目已不再使用。在 Desktop Intelligence 中，此 Token 用作日期分隔符號，因此不建議使用。將您想當成日期分隔符號的字元直接輸入格式描述中，或是使用預設格式。
	時間分隔符號	此項目已不再使用。在 Desktop Intelligence 中，此 Token 用作時間分隔符號，因此不建議使用。將您想當成時間分隔符號的字元直接輸入格式描述中，或是使用預設格式。

## 9.4.25.1.2 數字格式 Token

### 數字格式定義

數字格式定義的構成區段：

- 符號 (選擇性)
- 小數點分隔符號前的整數值
- 群組分隔號，新增至整數值中
- 小數點分隔符號 (選擇性)
- 小數點分隔符號後的小數值 (選擇性)
- 接在指數值後方的指數符號 (選擇性)

有兩個 Token 用於定義整數、小數和指數值中要顯示的有效位數。格式定義中的每個 Token 代表要顯示的數字。

- 必要數字 Token *O* 顯示有效數字，否則就是顯示零。
- 選擇性數字 Token *#* 僅顯示有效數字。

判斷有效數字時，整數值和指數值會由右到左估算，小數值則由左至右估算。最後的 *O* 或 *#* token 對應於剩餘的數字 (如有的話)。

### 範例：數字格式顯示

此範例顯示值 -1,234 如何使用格式編輯器中定義的各種格式來顯示。

定義有 Token 的格式：	預覽顯示：
[符號] [#]	-1234
[負數開頭] [O] [O] [O] [O] [O] [O] [負數結尾]	(001234)
[一律標示符號] [#] [Dec.Sep.] [O] [O]	-1234.00
[符號] [#] [小數點分隔符號] [O] [O] [E+] [O] [O] [O]	-1.23E+003
收益: [永遠符號] [#] [小數點分隔符號] [O] [O]	收益：-1234.00 €
[布林值]	true

### 數字格式 Token 清單

類別	Token	描述
符號	符號	負數符號表示值為負數。沒有顯示表示值為正數或零。
	一律標示符號	負數符號表示值為負數。正數符號表示值為正數或零。
	負數開始	左括號表示值為負數。沒有顯示表示值為正數或零。

類別	Token	描述
	負數結束	右括號表示值為負數。沒有顯示表示值為正數或零。
數字	#	選擇性數字。只顯示有效數字。
	0	必要數字顯示有效數字，否則就顯示零。
分隔符號	小數點分隔符號	用來分隔整數與小數部分的符號。使用的符號由地區設定決定。運算式中只能使用一次小數點分隔符號。
	群組	依據預設，數字使用地區設定所定義的規則和分隔符號分組。運算式中只能使用一次群組符號。必須顯示在小數點分隔符號之前。
指數	E+	大寫指數符號，一律標示符號。只能用於運算式一次。
	E-	大寫指數符號，只在值為負數時才標示符號。只能用於運算式一次。
	e+	小寫指數符號，一律標示符號。只能用於運算式一次。
	e-	小寫指數符號，只在值為負數時才標示符號。只能用於運算式一次。
百分比	百分比	值乘以 100。
	百分比 %	值乘以 100，後面接百分比符號 (%)。只能用於運算式一次。
布林值	布林值	本地化值為 [是]，代表數值不是零；本地化值為 [非]，代表數值為零。
	是	始終顯示 [是] 的本地化值。
	非	始終顯示 [非] 的本地化值。

## 9.4.26 商務層物件的來源資訊

商務層物件屬性的 [\[來源資訊\]](#) 索引標籤包含關於 Data Integrator 所產生之語意層的資訊。系統會顯示技術描述及用於計算目標資料表的公式。

屬性	描述
技術資訊	關於資料行的資訊，例如物件有關資料行的原始資料庫名稱。
對應	說明指定資料行方式的初始公式資訊 (用於 Data Integrator)，例如，收入 = 從多個來源計算的資料行。
歷程	公式的來源資料行用於計算資料庫中的資料行。

## 9.4.27 插入和編輯自訂屬性

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中，選取要插入或編輯自訂屬性的物件。
3. 在物件屬性窗格中，選取 [\[自訂屬性\]](#) 索引標籤。
4. 若要新增自訂屬性，按一下 [\[新增\]](#)。
5. 按一下清單中的資料行，以編輯屬性物件名稱和值。

6. 若要刪除屬性，選取清單中的屬性，然後按一下 [\[刪除\]](#)。
7. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

## 9.4.28 顯示關聯的物件

對於關聯式商務層，您可以顯示商務層中參考所選資料基礎資料表和資料行的物件。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在資料基礎檢視窗格中，選取您要查看關聯式商務層物件的資料表或資料行。若要選取資料表，按一下資料表頁首。若要選取資料行，請按一下資料行名稱。若要選取多個物件，請按住 [\[CTRL\]](#) 鍵，再按一下物件。
3. 以滑鼠右鍵按一下選取範圍，然後選取 [\[顯示關聯的物件\]](#)。  
參考所選資料基礎物件的所有物件將在商務層中醒目提示。

### 相關資訊

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)

## 9.4.29 顯示商務層物件值

您可以在基礎資料來源中顯示商務層物件的值。

請注意，對於關聯式商務層：

- 如果物件參考資料基礎中已定義篩選器的資料行，則會套用篩選器。
- 您也可以在此商務層編輯器中顯示資料基礎檢視中的資料表和資料行值。

依預設，顯示值命令會在編輯器中開啟索引標籤以顯示值。您可以設定偏好設定，以在專屬檢視或對話方塊中開啟值。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 在 [本機專案] 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 在 [\[商務層\]](#) 窗格中，以滑鼠右鍵按一下物件，然後選取 [\[顯示值\]](#)。

顯示值視窗便會出現。若要查看在此視窗中可執行的作業，請參閱在資料來源中顯示值的相關主題。

### 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示資料表值 \[第 148 頁\]](#)

[顯示資料行值 \[第 149 頁\]](#)

[顯示值命令的偏好設定 \[第 378 頁\]](#)

## 9.4.30 篩選商務層

若要篩選商務層樹狀結構清單中顯示的物件清單，請按一下 [\[商務層\]](#) 側面板中的 [\[篩選選項\]](#) 按鈕。

方塊隨即開啟，您可以在其中選取下列條件來篩選物件：


- 名稱
- 物件類型
- 資料類型
- 狀態
- 物件
- 安全性


## 9.4.31 搜尋商務層物件

[\[商務層\]](#) 窗格中的搜尋面板會顯示搜尋的結果。[\[商務層\]](#) 窗格中所有可用的物件內容命令，也可在搜尋面板中使用。

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。

[\[商務層\]](#) 瀏覽窗格會顯示商務層物件的樹狀結構檢視。

2. 在 [\[商務層\]](#) 瀏覽窗格的頂端按一下  [\[顯示/隱藏搜尋面板\]](#) 圖示。  
[\[搜尋物件\]](#) 面板開啟下列商務層的樹狀結構檢視。

3. 選取要在搜尋中包含的物件類型。在 [\[搜尋物件\]](#) 面板中按一下 [\[篩選\]](#) 圖示 ()。選取要包含或排除的類型。  
[\[搜尋物件\]](#) 面板只顯示所選取的物件類型。

4. 若要搜尋清單，請按一下 [\[顯示/隱藏搜尋列\]](#) 圖示 。

5. 在搜尋文字方塊中，輸入文字並按 [Enter](#) 鍵開始搜尋。  
在 [\[搜尋物件\]](#) 和 [\[商務層\]](#) 面板中反白顯示第一個包含搜尋文字的物件。搜尋文字方塊中顯示包含搜尋文字的物件總數。

6. 若要反白顯示下一個找到的物件，請再按下 [Enter](#) 鍵。使用 [Enter](#) 鍵瀏覽所有符合搜尋文字的物件。

7. 當您完成搜尋後，重新按一下 [\[顯示/隱藏搜尋面板\]](#) 圖示 ，隱藏 [\[搜尋物件\]](#) 面板。

## 9.4.32 物件的導覽路徑

導覽路徑是一個物件，可定義 SAP BusinessObjects 報表工具中使用的擷取路徑。擷取路徑是可擷取的商務物件清單，可讓報表分析員在維度上擷取細目。

導覽路徑物件可以是兩種類型之一：


導覽路徑類型	描述
預設	<p>路徑由商務層中商務物件的階層組織來定義。如果商務層包含分析維度，則導覽路徑包括每一個分析維度下的維度。否則，導覽路徑為每一個資料夾下的維度。</p> <p>您可以在 <a href="#">[商務層編輯器]</a> 的 <a href="#">[導覽路徑]</a> 索引標籤中檢視預設導覽路徑。無法編輯預設路徑。</p>
自訂	您依據可用的維度來定義路徑。

## 相關資訊

[將導覽路徑物件插入商務層 \[第 272 頁\]](#)

[重新排列「商務層編輯器」中的物件 \[第 273 頁\]](#)

### 9.4.32.1 將導覽路徑物件插入商務層

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 按一下 [\[商務層\]](#) 窗格下的 [\[導覽路徑\]](#) 索引標籤。
3. 選取 [\[導覽路徑\]](#) 窗格頂端的 [\[自訂\]](#)。
4. 按一下 [\[插入導覽路徑\]](#) 圖示 。
5. 輸入 [\[名稱\]](#)，為路徑選擇性輸入 [\[描述\]](#)。  
名稱和描述可顯示在使用發佈的語意層的查詢和報表工具中。
6. 按一下 [\[新增\]](#)，選取路徑的維度。使用向上和向下鍵來變更清單中的維度順序。
7. 儲存商務層。

## 相關資訊

[物件的導覽路徑 \[第 271 頁\]](#)

### 9.4.33 複製商務物件



## 9.4.34 重新排列「商務層編輯器」中的物件

您可以重新排列 [\[商務層編輯器\]](#) 中的值清單、參數、查詢和自訂導覽路徑。順序會儲存在商務層和查詢面板的語意層大綱中。例如，當選取參數並將其拖曳至 [\[篩選物件\]](#) 窗格時，參數物件便會按自訂順序呈現。商務層中的自訂順序不會影響查詢時的提示順序。

1. 在 [\[本機專案\]](#) 檢視中按兩下商務層名稱，在編輯器中開啟商務層。
2. 視您要重新排列的物件而定，按一下 [\[商務層\]](#) 窗格中的索引標籤：[\[參數和值清單\]](#)、[\[查詢\]](#) 或 [\[導覽路徑\]](#)。  
若要重新排列導覽路徑，請選取 [\[自訂\]](#)。
3. 將物件拖放至您要予以列出的順序中。

例如，在 [\[參數\]](#) 窗格中，將參數名稱拖放至所需的順序。

由於繼承的值清單和參數皆無法在 [\[商務層編輯器\]](#) 中重新排列，因此您必須在 [\[資料基礎編輯器\]](#) 中將其重新排列。繼承的物件便會在商務層物件後以其自訂的順序列出。

4. 按一下主工具列上的 [\[儲存\]](#) 圖示，即可儲存商務層。

### ① 註記

A-Z 排序方向僅會影響編輯器中的顯示，並且會在當您停用排序或關閉編輯器時遺失。相較而言，您經由拖放物件所建立的自訂順序在關閉編輯器之後仍會予以保留。若要還源自訂排序順序，請按一下 [\[排序方向\]](#) 圖示並選取 [\[停用排序\]](#)。

若要進一步瞭解 [\[Business Layer Editor\]](#)，請參見 [<商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]>](#) 頁面。

## 相關資訊

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

## 10 發行資源和擷取發行的語意層

此章節說明資源、連結和語意層的發行方法，也說明如何從本機檔案系統或儲存機制中擷取發行的語意層。

### 相關資訊

[發行資源 \[第 274 頁\]](#)

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[從本機檔案系統擷取已發佈的語意層 \[第 278 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

### 10.1 發行資源

發行是語意層建立流程的最後一個步驟。您可使用「發行語意層」精靈，將商務層發行至本機檔案系統或儲存機制。

發行商務層時，該精靈會匯出商務層及參考的資源 (本機連線、連線捷徑及資料基礎)，並且建立之後會提供給查詢、報表和分析工具使用者的語意層。

#### ❗ 註記

變更本機連線並重新發行您的資源時，不會在連線編輯器中反映本機連線的變更。您必須重新整理 (關閉重新開啟) 連線編輯器，才能使變更生效。

### 本機發行

只有在本機連線上建置的商務層才能於本機發行。這可以是依據本機 OLAP 連線的商務層，或使用本機連線依據單一來源資料基礎的商務層。

發行的語意層會儲存在您指定的本機檔案系統資料夾中。

## 發行至儲存機制

若要讓語意層受到安全保護，則您必須先將該語意層發行至中央管理伺服器 (CMS)。語意層會繼承針對 CMS 所定義的物件層級安全性與使用者安全性權限。透過在 資訊設計工具 安全性編輯器中定義的安全性設定檔，讓語意層中的資料與中繼資料受到安全保護。

當您在本機專案建立連線時，它是不安全的本機連線，且必須先發行後，才能發行參考該連線的商務層。若要讓連線受到安全保護，必須將該連線發行至 CMS 上的儲存機制。「發行連線」精靈會建立安全連線，並為本機專案提供連線捷徑。

若要在資源發行至儲存機制後瀏覽和管理資源，請使用「儲存機制資源」檢視。

## 編輯已發行的資源

您無法直接在資訊設計工具中直接編輯已發行的語意層。若要編輯，則您必須使用「擷取語意層」精靈才能擷取語意層。該精靈會從本機資料夾或儲存機制中擷取語意層，個別加入至商務層與參考的資源 (本機連線、連線捷徑及資料基礎)，然後在可以編輯資源的本機專案中建立這些資源。

連線只能發行至儲存機制。若要編輯已發行的連線資源，您必須從 [儲存機制資源] 檢視中進行編輯。

## 相關資訊

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[將本機語意層發行至儲存機制 \[第 276 頁\]](#)

[保護資源 \[第 296 頁\]](#)

[管理儲存機制資源 \[第 70 頁\]](#)

### 10.1.1 發佈本機連線至儲存機制

1. 若要啟動「發佈連線」精靈，請選取 [本機專案] 檢視中的連線，以滑鼠右鍵按一下該連線並選取 [\[發佈連線至儲存機制\]](#)。
2. 依照精靈頁面上的指示。如需特定頁面處理方式的詳細資訊，請按一下左下角的 [說明] 圖示。

連線便會發佈至儲存機制。本機連線會從 [本機專案] 檢視中刪除。您可以選擇在本機專案中建立連線捷徑。若要發佈依據此連線的商務層，請編輯商務層或資料基礎以參閱新捷徑。

## 相關資訊

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)

[同步化專案 \[第 66 頁\]](#)

## 10.1.2 將本機語意層發行至儲存機制

如果您具有安全連線並更新相依資源以使用此連線，便可將本機語意層發行至儲存機制。

1. 在「本機專案檢視」中建立連線捷徑：

選項	命令
發行語意層所根據的本機連線。	依照程序來發行本機連線。當系統要求時，建立連線捷徑。
對資料來源使用現有的安全連線。	依照程序來建立連線捷徑。

2. 變更相依資源以參考連線捷徑。

選項	命令
關聯式語意層	編輯資料基礎並變更連線以使用連線捷徑。
OLAP 語意層	編輯商務層並變更連線以使用連線捷徑。

3. 在 [本機專案] 檢視中，請以滑鼠右鍵按一下商務層，並依序選取 ► [發佈] ► [至儲存機制] ►。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 110 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)

## 10.1.3 發行語意層

若要将語意層發行至儲存機制，則商務層必須參考一個或多個安全連線。所有捷徑必須參考語意層將發行至之儲存機制中定義的連線。

### ❗ 註記

如果商務層參考本機連線，且您要發行至儲存機制，請先發佈該連線並在資料基礎 (關聯式) 或商務層 (OLAP) 中變更連線參考以使用連線捷徑。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

若要在本機發行語意層，則商務層僅限參考未受儲存機制保護的本機連線。

### ① 註記

您可選擇 [\[重新發行\]](#) 語意層。資訊設計工具會自動建議語意層上次發行的位置。

發行語意層之前，建議您執行下列動作：

- 儲存商務層及其參考的所有資源。
  - 如果商務層參考共用資源，請將專案同步化，以確保在發行語意層中的所有變更皆生效。
  - 檢查商務層與資料基礎 (如適用) 的完整性。「發行語意層精靈」可讓您選擇在發行之前先執行檢查完整性。
1. 啟動「發行語意層精靈」：
    - 若要發行至儲存機制，請在「本機專案」檢視中選取商務層，然後以滑鼠右鍵按一下該商務層並依序選取 [▶ \[發行\]](#) [▶ \[至儲存機制\]](#) 。
    - 若要發行至本機資料夾，請在「本機專案」檢視中選取商務層，然後以滑鼠右鍵按一下該商務層並依序選取 [▶ \[發行\]](#) [▶ \[至本機資料夾\]](#) 。
  2. 依照精靈頁面上的指示。如需特定頁面處理方式的詳細資訊，請按一下左下角的 [說明] 圖示。

在「本機專案」檢視中，選取商務層，並依序選取 [▶ \[發行\]](#) [▶ \[至本機資料夾\]](#) 。

語意層會在本機資料夾或儲存機制中建立為 .unx 檔案。

## 相關資訊

[發佈本機連線至儲存機制 \[第 275 頁\]](#)

[變更資料基礎中的連線 \[第 132 頁\]](#)

[變更商務層的資料來源 \[第 203 頁\]](#)

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[發行資源 \[第 274 頁\]](#)

### 10.1.3.1 選取儲存機制資料夾

當您在儲存機制上發佈或擷取資源時，精靈會在左窗格中顯示儲存機制中的資料夾。左手窗格中的資料表會列出資料夾中的資源。

將資源發佈至儲存機制時，請導覽至左窗格導覽樹狀結構的儲存機制資料夾。您可以插入一個資料夾。

當擷取已發佈的語意層時，請導覽至左窗格的儲存機制資料夾，並在右窗格的語意層清單中選取語意層。

### ① 註記

依預設，資源會擷取進入本機專案並受到本機安全保護，方法是當開啟擷取的資料基礎或商務層時讓您輸入 CMS 驗證。

若要移除本機安全性需求，請選取 [\[為所有使用者儲存\]](#) 選項。

#### ① 註記

當您選擇發行語意層時，工具會自動建議語意層上次發行的儲存機制資料夾。

### 10.1.3.2 選取本機資料夾

在發行或擷取本機資料夾中的資源時，精靈會提示您選取本機資料夾。

1. 輸入從本機電腦存取資料夾的路徑。
2. 若要瀏覽檔案系統及選取資料夾，請按一下 [\[瀏覽\]](#)。

## 10.2 擷取已發佈的語意層

本節說明如何擷取已發佈的語意層。

### 相關資訊

[從本機檔案系統擷取已發佈的語意層 \[第 278 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

### 10.2.1 從本機檔案系統擷取已發佈的語意層

若要擷取已發佈的語意層，儲存商務層及參考資源的 [本機專案] 檢視中必須包含您的專案。您可以即時建立本機專案。

1. 在 [本機專案] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下專案資料夾，並依序選取 ► [\[擷取語意層\]](#) ► [\[從本機資料夾\]](#) 。
2. 依照精靈頁面上的指示。如需特定頁面處理方式的詳細資訊，請按一下 [說明] 按鈕。

精靈結束時，商務層及其相依資源 (連線、連線捷徑及資料基礎) 會建立在本機專案中，準備進行編輯。

### 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

## 10.2.2 從儲存機制擷取已發佈的語意層

若要擷取已發佈的語意層，儲存商務層及參考資源的 [本機專案] 檢視中必須包含您的專案。您可以即時建立本機專案。

1. 您可以透過下列兩種方式來從儲存機制擷取語意層：

選項	命令
從 [本機專案] 檢視中	以滑鼠右鍵按一下 [本機專案] 檢視中的專案資料夾，並依序選取 ► <a href="#">[擷取語意層]</a> ► <a href="#">[從儲存機制]</a> ►。
從 [儲存機制資源] 檢視中	以滑鼠右鍵按一下 [儲存機制資源] 檢視中的語意層，然後選取 <a href="#">[擷取語意層]</a> 。

### ① 註記

依預設，資源會擷取進入本機專案並受到本機安全保護，方法是當開啟擷取的資料基礎或商務層時讓您輸入 ☐ 存機制系統驗證。

若要移除本機安全性需求，請在儲存機制中選取語意層時選取 [\[為所有使用者儲存\]](#) ☐。

2. 依照精靈頁面上的指示。如需特定頁面處理方式的詳細資訊，請按一下 [說明] 按鈕。

精靈結束時，商務層及其相依資源 (連線、連線捷徑及資料基礎) 會建立在本機專案中，準備進行編輯。

## 相關資訊

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[選取儲存機制資料夾 \[第 277 頁\]](#)

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

# 11 使用查詢面板

您可使用「查詢面板」來建置、測試和預覽商務層或已發佈語意層上的查詢結果。

在語意層設計工具中，您可以利用下列方式啟動「查詢面板」：

- 在商務層中插入查詢。
- 在商務層中開啟現有查詢。
- 在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢。

## ① 註記

當在「查詢面板」步驟中包含集合，於 .unx 語意層上執行查詢時，集合會在「查詢面板」大綱中顯示。

## 相關資訊

[在商務層中插入和編輯查詢 \[第 221 頁\]](#)

[在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢 \[第 73 頁\]](#)

[建置查詢 \[第 280 頁\]](#)

## 11.1 建置查詢

此程序假設您已在商務層或已發佈語意層上開啟 [查詢面板]。請參閱有關使用查詢面板的相關主題。

您可以使用此程序在已發行的語意層上執行查詢，但若需要儲存查詢，則必須從 [\[商務層編輯器\]](#) 的 [\[查詢\]](#) 窗格中啟動 [查詢面板]。

如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。

1. 若要選取要包含在查詢中的物件，請將物件從右邊的商務層拖曳到 [\[結果物件\]](#) 窗格中。
2. 若為階層結果物件，請選取要在結果中包含或排除的成員。若要開啟成員選取器，請按一下階層物件名稱右側

的箭頭：。



3. 若要篩選查詢結果，請將物件從商務層拖曳到 [\[篩選物件\]](#) 窗格中。

如果已在物件上定義強制性篩選器，則在將物件新增至 [\[結果物件\]](#) 窗格時會觸發篩選器。強制性篩選器會在查詢指令碼中顯示，但不會在 [\[篩選物件\]](#) 窗格中顯示。

非強制性預先定義的篩選器會在商務層中列出。您可以將這些預先定義的篩選器拖曳至 [\[篩選物件\]](#) 窗格中，以限制結果數。此篩選器會在查詢指令碼中顯示。

您也可以建立商務篩選器，包括使用提示的篩選器。如需詳細資訊，請參閱相關主題。



4. 若為關聯式語意層，則可以建立組合查詢。若要開啟 [\[組合查詢\]](#) 窗格，請按一下  圖示。
5. 若要設定查詢屬性，請按一下  圖示。
6. 若要查看或編輯查詢指令碼，請按一下 [\[檢視指令碼\]](#)。
7. 若要預覽查詢結果，請按一下 [\[資料預覽\]](#) 窗格中的重新整理按鈕。

您可以分析結果資料行中的值。在 [\[資料預覽\]](#) 窗格中，按一下 [\[進階預覽\]](#) 圖示 。

若要變更階層資料的配置，請按一下 [\[結果集顯示選項\]](#) 圖示 ，然後從清單中選取選項：


選項	描述
一般配置	在每個資料列中顯示層級的重複值。
階層配置	顯示層級中的重複值一次。

8. 若要儲存查詢，請按一下 [\[確定\]](#)。
- 只有在從 [\[商務層編輯器\]](#) 執行 [\[查詢面板\]](#) 時，才可使用 [\[確定\]](#) 按鈕。查詢會儲存在商務層中，並可以從 [\[查詢\]](#) 窗格執行或編輯。

## 相關資訊

[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)  
[使用成員選取器 \[第 288 頁\]](#)  
[如何建置商務篩選器 \[第 283 頁\]](#)  
[使用提示篩選資料 \[第 285 頁\]](#)  
[設定查詢屬性 \[第 281 頁\]](#)  
[檢視與編輯查詢指令碼 \[第 282 頁\]](#)  
[查詢面板中的設定檔資料行值 \[第 288 頁\]](#)

## 11.2 設定查詢屬性

1. 在 [\[查詢面板\]](#) 中按一下 [\[查詢屬性\]](#) 工具列按鈕 。
2. 視需要編輯查詢屬性設定。

屬性	描述
擷取重複資料列	當選取這個選項，查詢會傳回所有相關的資料列，即使有複製資料列。如果不想在結果集中有重複資料列，請取消選取這個選項。
擷取空白資料列 (僅在 OLAP 語意層中支援)	<p>當兩個或多個維度的交叉點資料不存在時進行多維度查詢，通常會發生空白資料列。</p> <p>如果已選取這個選項，結果集會包括可包含空白儲存格的資料列。</p> <p>如果取消選取這個選項，結果集會包括只含有非空白儲存格的資料列。</p>
最大擷取時間	<p>定義查詢停止之前可執行的最長時間 (以秒為單位)。依預設，這個值和語意層參數中的 [限制執行時間] 參數相同。</p> <p>當您將這個值設定為 0，此選項會停用。</p> <p>當 [限制執行時間] 參數低於此設定，[限制執行時間] 參數值會用於限制查詢執行時間。</p>
最多擷取資料列數	<p>定義執行查詢時顯示的資料列上限值。查詢擷取所有可能的資料列，但只顯示前 n 列，其中，n 是此參數的資料列集上限值。</p> <p>管理員可在使用者安全性設定檔設定中覆寫此設定。</p>
範例結果集	這個參數 (由資料庫支援時) 取樣 n 資料庫資料列，其中，n 是樣本結果集的值集。這個方法比使用 [最多擷取資料列數] 參數快。
重新整理時重新設定內容	<p>此選項僅對關聯式語意層可用。當選取這個選項，如果使用者重新整理包含內容的查詢，使用者必須選取內容。使用者可以按一下 [清除內容] 以清除先前選取的內容。</p> <p>當未選取這個選項，會使用原來的內容重新設定查詢。如果內容在上次執行查詢後曾經編輯過，則使用者必須再次選取內容，因為查詢會視為新查詢。</p>
提示順序	如果查詢中有許多提示，使用此功能可設定提示在查詢中的執行順序。按一下提示並使用向上或向下鍵以變更提示的位置。

- 按一下 [\[確定\]](#) 以關閉 [查詢屬性](#)，並儲存變更。

## 11.3 檢視與編輯查詢指令碼

您可以檢視在 [查詢面板] 中建立之查詢的查詢指令碼。若為關聯式語意層，則還可以編輯查詢指令碼。

- 在 [查詢面板] 中按一下 [\[檢視指令碼\]](#)。  
查詢指令碼便會在 [查詢指令碼檢視器](#) 中顯示。
- 若為 OLAP 語意層，則只能按一下 [\[確定\]](#) 以關閉 [查詢指令碼檢視器](#)。
- 針對關聯式語意層，若要編輯查詢指令碼，請選取 [\[使用自訂查詢指令碼\]](#) 選項。

- a. 在 **查詢指令碼** 窗格中編輯查詢。
- b. 按一下 **[驗證]** 以檢查指令碼語法。
- c. 按一下 **[復原]** 以復原指令碼的上一次編輯。
- d. 按一下 **[確定]** 以儲存並使用查詢指令碼。

在您取消選取 **[使用自訂查詢指令碼]** 選項或關閉 **[查詢面板]** 前，將使用已編輯的查詢指令碼。

4. 若要使用 **[查詢面板]** 產生的查詢指令碼，請選取 **[使用您的查詢產生的查詢指令碼]** 選項。
5. 按一下 **[確定]** 儲存變更。

## 11.4 篩選 **[查詢面板]** 中的資料

### 11.4.1 如何建置商務篩選器

此程序假設您在 **[查詢面板]** 或 **[編輯商務篩選器]** 對話方塊中建置商務篩選器。

商務篩選器是以商務層物件為基礎的篩選器。它們限制查詢中傳回的資料。

查詢篩選器使用下列結構：篩選的物件、運算子和運算元。

**[國家]** InList (**美國;法國**)

**[Country]** 維度為篩選的物件，InList 為運算子，而值清單 (**US;France**) 為運算元。除了 **[US]** 和 **[France]**，篩選器會從查詢結果中移除所有 **[Country]** 的值。

下列表格說明篩選器的元件：

篩選器元件	說明
篩選的物件	篩選的物件是篩選其值的商務層物件。維度、屬性、計量、階層和階層層級都可用作篩選的物件。
運算子	運算子用於比較篩選的物件與運算元。例如， <b>[等於]</b> 運算子只會保留與運算元的值完全相符的篩選物件值。
運算元	運算元提供用於篩選篩選物件的值。

1. 將物件從商務層拖曳至 **[篩選物件]** 窗格中。這是篩選的物件。
2. 在 **[篩選物件]** 窗格中，從清單中選取運算子。
3. 在 **[篩選物件]** 窗格中，從清單中選取運算元。

視商務層類型和篩選器的目的而定，可使用下列運算元類型：

運算元類型	說明
常數	<p>使用 <a href="#">[常數]</a> 運算元將值直接輸入篩選器。例如，您可以使用常數將 <a href="#">[France]</a> 輸入篩選器：</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><a href="#">[國家]</a> 等於 <a href="#">法國</a></p> </div> <p>您也可以輸入 @Variable 函式以擷取系統變數或使用者屬性的值。例如，若要篩選目前使用者的登入名稱，請將常數運算元輸入為 @Variable('BOUSER')。如需更多關於 @Variable 的資訊，請參閱相關主題。</p>
值清單	<p>使用 <a href="#">[值清單]</a> 運算元從與篩選物件相關聯的清單中選取值。例如，如果篩選的物件為 <a href="#">[City]</a>，您可以使用值清單選取與該物件相關聯的一個或多個城市。</p>
物件	<p>使用物件運算元在商務層中指定一個物件。定義篩選器時將一個商務層物件拖放至運算元位置。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>❗ 註記</b></p> <p>您無法選取物件作為一些 OLAP 資料來源上的運算元，或篩選的物件為階層。</p> </div>
提示	<p>如果您想要在重新整理查詢時由系統提示值，請使用提示運算元。請參閱有關使用提示篩選的相關主題。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>❗ 註記</b></p> <p>如果商務安全性設定檔已定義商務篩選器，則無法使用提示運算元。</p> </div>

- 如果您要依多個準則篩選資料，請將其他物件拖曳至 [\[篩選物件\]](#) 窗格，以新增其他篩選器。依預設，篩選器會以 AND 運算子結合。若要使用 OR 運算子，請按兩下 [And](#) 運算子的方塊。

#### ❗ 註記

OLAP 資料來源不支援 OR 運算子。

- 如果要巢狀處理查詢篩選器，請拖曳其他商務物件，然後將其放在 [\[篩選物件\]](#) 窗格的現有查詢篩選器中。藉由巢狀處理查詢篩選器，您將可建立比組合相同層級的篩選器更為複雜的篩選條件。巢狀處理篩選器時，您應設定評估篩選器的順序。只有定義相同層級的兩個篩選器後，巢狀處理篩選器才有意義。

## 相關資訊

[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)

[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)

[@Variable \[第 456 頁\]](#)

[建置新提示以篩選資料 \[第 285 頁\]](#)

## 11.4.2 使用提示篩選資料

提示是指一種特殊的查詢篩選器類型。提示是一種動態篩選器，每次您重新整理查詢中的資料時，都會顯示問題。重新整理資料之前，您可以輸入或選取要檢視的值來回答提示。接著，查詢僅傳回您指定的值。您也可定義提示，其使用公式來指定動態值以盡可能回應提示問題。

提示允許多位使用者檢視單一文件，來指定資料庫資訊的不同子集，並將其顯示在相同報表表格和圖表中。提示也會減少從資料庫擷取資料所需要的時間。

當您定義提示查詢篩選器時，您可以建置新提示，或將已定義的現有提示作為商務層中的參數。

如果您在查詢中定義多個提示，則可能變更提示呈現的順序。在查詢屬性中變更提示順序。

### 合併的提示

查詢商務層或語意層時，將合併相似的提示。如要合併提示，則下列規則必須為 True：

- 提示具有相同的提示文字。
- 提示預期資料回答的類型相同。
- 提示預期回答數目相同。(指定的回答數目視用來參考提示的運算子而定。例如，[\[等於\]](#) 預期一個回答。[\[介於\]](#) 則預期多個回答。)

合併的提示將出現單一提示訊息。合併提示所顯示的值清單是與擁有最多顯示屬性條件約束的提示相關聯的清單。

#### ① 註記

查詢中的所有提示皆為合併候選項目：在商務層或資料基礎中定義的參數、定義為查詢篩選器的提示，以及在含有 @Prompt 函式的商務層物件其查詢運算式中所定義的提示。

### 相關資訊

[建置新提示以篩選資料 \[第 285 頁\]](#)

[使用現有提示以篩選資料 \[第 286 頁\]](#)

[設定查詢屬性 \[第 281 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

## 11.4.2.1 建置新提示以篩選資料

此程序假設您在 [\[查詢面板\]](#) 或 [\[編輯商務篩選器\]](#) 對話方塊中建置商務篩選器。

1. 搭配提示拖曳您想篩選的物件，然後將其放在 [\[查詢篩選器\]](#) 窗格中。  
查詢篩選器會以大綱的形式顯示於 [\[查詢篩選器\]](#) 窗格中。大綱會顯示篩選的物件、運算子及套用於物件的篩選器類型 (篩選器預設為常數)。

- 從清單中選取篩選器運算子。

#### ① 註記

可用的運算子類型須視篩選物件的類型而定。

- 按一下大綱查詢篩選器右邊的箭頭，然後從功能表中選取 [\[提示\]](#) 以使用提示篩選物件。隨即顯示 [\[編輯提示\]](#) 對話方塊，且依預設會選取 [\[新提示\]](#) 選項。
- 在 [\[提示文字\]](#) 方塊中編輯提示問題。
- 選取 [\[使用值清單提示\]](#)，可讓使用者在回答提示時從值清單中選取。  
只有在篩選物件在語意層中擁有關聯的值清單時，才可使用此選項。
- 選取 [\[僅從清單中選取\]](#) 以限制使用者從值清單中選擇值。  
只有當您選取 [\[使用值清單提示\]](#) 選項時，才能選取此選項。
- 如果您希望提示建議使用者在先前重新整理時選取的最後值，請選取 [\[保留最後的值\]](#)。初次執行查詢時，系統會建議預設值 (如果已設定)。
- 選取 [\[選用提示\]](#) 做為提示選項。如果使用者沒有為選擇性提示提供值，便會忽略提示。
- 如果您希望提示在顯示時依預設建議值，請選取 [\[設定預設值\]](#)。
  - 若要輸入或選取預設值，按一下文字欄位右方的按鈕以顯示可用的值清單。
  - 如果篩選物件擁有關聯的值清單，則從清單中選取預設值。
  - 如果篩選物件沒有關聯的值清單，則輸入預設值。
  - 按一下 [\[確定\]](#) 以儲存預設值。
- 按一下 [\[確定\]](#) 以儲存新的提示定義。

## 相關資訊

[如何建置商務篩選器 \[第 283 頁\]](#)

### 11.4.2.2 使用現有提示以篩選資料

此程序假設您在 [\[查詢面板\]](#) 或 [\[編輯商務篩選器\]](#) 對話方塊中建置商務篩選器。

- 拖曳您想要套用提示的物件，然後將其放在 [\[查詢篩選器\]](#) 窗格中。  
查詢篩選器便會以大綱方式顯示在 [\[查詢篩選器\]](#) 窗格中。
- 從清單中選取篩選器運算子。

#### ① 註記

可用的運算子類型須視篩選物件的類型而定。

- 按一下 [\[查詢篩選器\]](#) 右邊的箭頭，然後從功能表中選取 [\[提示\]](#)。
- 在 [\[編輯提示\]](#) 對話方塊中，選取 [\[使用語意層參數\]](#) 選項。
- 選取現有參數。  
清單只會顯示與篩選物件相容的語意層提示。例如，篩選物件和語意層提示必須有相同的資料類型。

6. 按一下 [\[確定\]](#) 以儲存提示定義。

## 相關資訊

[如何建置商務篩選器 \[第 283 頁\]](#)

[參數 \[第 217 頁\]](#)

## 11.5 重新整理包含 BEx 變數的查詢

當您重新整理包含 BEx 變數的查詢時，系統會將該變數視為提示來解析。您可選取值清單中的值或者手動輸入值或運算式以解析提示，視變數類型而定。

在查詢面板重新整理 BEx 查詢時，您可以針對下列 BEx 變數類型手動輸入值：

- 單一值
- 多個單一值
- 單一 Keydate
- 選擇選項

### ① 註記

手動輸入僅適用於選擇選項設為多重值的情況，以及將支援新增至 Web intelligence 伺服器或 Windows 登錄，視查詢或報表應用程式而定。如需有關設定多重值以支援選擇選項的相關資訊，請參閱《SAP Business Intelligence 平台管理員指南》。若不支援多重值，則選擇選項的預設屬性將為間隔值。

如需有關使用 BEx 查詢和變數的相關資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者指南》。

1. 在查詢面板中開啟 BEx 查詢。
2. 按一下 [\[重新整理\]](#)。  
隨即顯示 [\[提示\]](#) 輸入方塊。
3. 在 [\[提示摘要\]](#) 窗格中按一下變數的提示問題。
4. 在 [\[輸入值\]](#) 方塊中輸入值或運算式，然後按一下向右箭頭；您可以輸入多重值或運算式。  
[\[選取的值\]](#) 窗格中會出現篩選值。
5. 按一下 [\[確定\]](#)。  
系統將一併重新整理查詢和套用的變數篩選器，且值會顯示於 [\[結果集\]](#) 窗格。


## 相關資訊

[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)

## 11.6 查詢面板中的設定檔資料行值

您可以分析查詢結果中資料行的值。分析會以圖形 (圓形圖或長條圖) 顯示資料行中每個值的出現次數。如果資料行已定義篩選器，則會套用篩選器。

1. 在 [查詢面板] 中開啟查詢，然後重新整理結果。

2. 在 [資料預覽] 窗格中，按一下 [進階預覽] 圖示 。

隨即顯示 [設定檔資料行值] 視窗。若要查看在此視窗中可執行的作業，請參閱相關主題。

### 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)

## 11.7 使用成員選取器

成員選取器能讓您視覺化並選取階層中的成員。使用選取器可執行下列動作：

- 選取要顯示在查詢結果集中的成員。
- 定義從查詢排除的成員。
- 定義提示，以便在每次執行查詢時允許選取的成員出現在查詢中。
- 為命名集選取成員。
- 定義商務安全性設定檔篩選器時選取成員。

您可以從查詢面板上查詢所包含的階層物件中開啟成員選取器。您編輯階層商務層上的商務安全性設定檔命名集或篩選器時，成員選取器會自動開啟。

### 相關資訊

[選取階層成員 \[第 290 頁\]](#)

[關於選取階層成員 \[第 288 頁\]](#)

### 11.7.1 關於選取階層成員

在成員選取器中，您可以使用下列幾種方法選取成員：



- 明確選取在階層中的成員。例如，明確選取 [地理區] 階層的 [加州] 和 [洛杉磯] 成員。
- 使用階層關係隱含選取成員。例如，若要選取美國城市，可以選取 [美國] 成員的子成員。
- 選取包含在命名集中的成員，例如選取 [最佳收入城市]，以包含創造最多收入的城市。
- 選取階層層級中的所有成員。
- 選取階層中的所有成員，最多至特定層級。
- 選取計算的成員。

成員選取器包含三個索引標籤：

索引標籤	描述
成員	顯示依階層整理的成員。使用此索引標籤，依階層關係和指定最多至指定層級的所有成員，來明確選取成員。
中繼資料	顯示階層層級 (如果階層支援命名層級)、命名集以及計算成員。
提示	可讓您定義和修改提示，以及建立提示。

如需有關如何選取、顯示、搜尋和排序階層成員，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[選取階層成員 \[第 290 頁\]](#)

[依階層關係選取成員 \[第 290 頁\]](#)

[依層級選取階層成員 \[第 291 頁\]](#)

[選取命名集 \[第 292 頁\]](#)

[選取計算成員 \[第 292 頁\]](#)

[搜尋階層成員 \[第 292 頁\]](#)

[排除階層成員 \[第 293 頁\]](#)

[定義選取成員的提示 \[第 293 頁\]](#)

[在成員選取器中顯示選取的成員 \[第 294 頁\]](#)

[排序階層成員 \[第 295 頁\]](#)

[設定顯示選項 \[第 295 頁\]](#)

[顯示預估的子系計數 \[第 295 頁\]](#)

## 11.7.2 開啟查詢面板中的成員選取器

1. 在查詢面板中，將階層物件新增至 [\[結果物件\]](#) 窗格。



2. 若要開啟成員選取器，請按一下階層物件名稱右側的箭頭：。

3. 您可以立即選取在階層中要加入或排除於查詢的成員。如需各種選取成員的方法描述，請參閱相關主題。

相關資訊

[關於選取階層成員 \[第 288 頁\]](#)

11.7.3 選取階層成員

- 1. 在成員選取器中，按一下 [\[成員\]](#) 索引標籤，顯示階層成員。
- 2. 在階層顯示中選取的成員。
- 3. 若要選取階層中的所有成員，請按一下 [\[選取\]](#) 圖示 ，然後選取 [\[全選\]](#)。
- 4. 若要選取階層中最多至特定層級的所有成員，請按一下 [\[選取\]](#) 圖示 。識別層級有兩種方式：

選項	描述
選取命名的層級	只有在階層具有命名的層級時，才能使用此選項。選取 <a href="#">[選取直到命名層級之前的所有成員]</a> ，然後從子功能表選取層級。
選取根目錄下方的層級數目	選取 <a href="#">[選取直到層級之前的所有成員]</a> ，並選取子功能表中的層級數目。

- 5. 完成選取後，請按一下 [\[確認\]](#)。

選取的成員便會出現在 [\[查詢面板\]](#) 中 [\[結果物件\]](#) 窗格的階層物件下方。在執行查詢時，只有這些成員會包含在查詢結果中。

相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

11.7.4 依階層關係選取成員

- 1. 在成員選取器中，按一下 [\[成員\]](#) 索引標籤，顯示階層成員。
- 2. 在階層中，在要定義階層關係的成員上按一下滑鼠右鍵。
- 3. 從功能表選取關係函式：

① 註記

[\[子系\]/\[子代\]](#) 和 [\[父系\]/\[祖系\]](#) 是互斥的成對。您無法同時選取成員的子系和子代，亦無法同時選取成員的父系和祖系。

關係函式	描述
<i>Self</i>	僅包含選取的成員。這是預設值。
<i>Children</i>	包含選取的成員下面一個層級的成員，以選取的成員為其父系。不包含選取的成員。
<i>[Descendants]</i>	包含選取的成員下面所有層級的所有成員。不包含選取的成員。
直到命名層級之前的子代...	包含選取的成員下面層級的成員，直到選取的命名層級。只有在階層具有命名的層級時，才能使用此選項。
直到此層級之前的子代	包含選取的成員下面層級的成員，直到選取的層級數目。
<i>[Parent]</i>	包含選取的成員上一層級的成員。不包含選取的成員。
<i>[Ancestors]</i>	包含選取的成員下面所有層級的所有成員。不包含選取的成員。
<i>[Siblings]</i>	包含與選取成員有相同父系之層級的成員。不包含選取的成員。
<i>[Exclude]</i>	依據關係函式排除成員 (自身/子系/子代/祖系/同層)。

## 相關資訊

開啟查詢面板中的成員選取器 [第 289 頁]

## 11.7.5 依層級選取階層成員

若要依層級選取成員，階層必須具有命名的層級。

1. 在成員選取器中，按一下 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤，顯示階層層級。

### ❗ 註記

如果 [\[層級\]](#) 資料夾未顯示在 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤中，則階層不會依層級顯示，而您也無法依層級選取成員。

2. 在 [\[層級\]](#) 資料夾中選取層級。
3. 按一下 [\[確定\]](#)。

## 相關資訊

開啟查詢面板中的成員選取器 [第 289 頁]

## 11.7.6 選取命名集

若要依命名集選取，階層必須有至少一個已定義的名稱。命名集會定義在語意層的商務層中。

1. 在成員選取器中，按一下 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤，顯示命名集。

### ① 註記

如果 [\[命名集\]](#) 資料夾未顯示在 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤中，則階層不會有已定義的命名集。

2. 在 [\[命名集\]](#) 資料夾中選取命名集。
3. 按一下 [\[確定\]](#)。

## 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

[插入和編輯命名集 \[第 257 頁\]](#)

## 11.7.7 選取計算成員

若要選取計算成員，階層中必須至少有一個已定義的計算成員。計算成員會定義在語意層的商務層中。

1. 在成員選取器中，按一下 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤，顯示計算成員。

### ① 註記

如果 [\[計算成員\]](#) 資料夾未在 [\[中繼資料\]](#) 索引標籤中顯示，則階層不會有已定義之計算成員。

2. 在 [\[計算成員\]](#) 資料夾中選取計算成員。
3. 按一下 [\[確定\]](#)。


## 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

[插入和編輯計算成員 \[第 258 頁\]](#)

## 11.7.8 搜尋階層成員

使用成員選取器中的 [\[搜尋\]](#) 函式，從搜尋結果清單中選取階層成員。

1. 若要開啟 **成員搜尋** 對話方塊，請在成員選擇器的 **[成員]** 索引標籤中按一下 **[搜尋]** 圖示 。
2. 在 **[搜尋模式]** 方塊中輸入要搜尋的文字。

您可以在搜尋中使用萬用字元：

萬用字元	描述
*	符合任何字元字串
?	符合某個特定字元

3. 若要搜尋索引鍵中的文字，請選取 **[搜尋索引鍵]** 選擇鈕。
4. 按一下 **[搜尋]**。
5. 若要從搜尋結果中選取成員，請在 **[搜尋結果]** 資料表中選取成員。
6. 按一下 **[確定]**。

## 11.7.9 排除階層成員

1. 在成員選取器中，選取要排除的成員。  
您可以透過階層關係、層級、命名集和計算成員，明確地選取成員。  
選取的成員列在成員選擇器的 **[摘要]** 窗格中。
2. 在 **[摘要]** 窗格中，選取要排除的成員或成員集合旁的 **[排除]** 選項。
3. 按一下 **[確定]**。

在 **[查詢面板]** 中 **[結果物件]** 窗格的階層物件下方，排除的成員名稱會用線劃掉，代表這些成員已從查詢中排除。

## 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

[選取階層成員 \[第 290 頁\]](#)

[依階層關係選取成員 \[第 290 頁\]](#)

[依層級選取階層成員 \[第 291 頁\]](#)

[選取命名集 \[第 292 頁\]](#)

[選取計算成員 \[第 292 頁\]](#)

[搜尋階層成員 \[第 292 頁\]](#)

## 11.7.10 定義選取成員的提示

您可以定義在執行查詢時要延期成員選取的提示。

### ① 註記

為了回應提示而選取成員時，只能明確地選取成員。無法透過階層關係選取成員。

1. 在成員選取器中，按一下 [\[提示\]](#) 索引標籤。
2. 選取 [\[啟用參數\]](#)，讓使用者能延期執行查詢時的成員選取。  
選取 [\[啟用參數\]](#) 選項時，您無法存取成員選取器中的其他索引標籤。
3. 在 [\[提示文字\]](#) 方塊中輸入提示的文字。
4. 在提示欄位中輸入提示的文字。若欄位為空白，則系統會將其視為未設定。您可在提示中使用下列 HTML 標籤：
5. 如果您想要在提示顯示時，依預設選取之前選取的值，請選取 [\[保留最後一次選取的值\]](#)。
6. 若要定義提示的預設值，請選取 [\[設定預設值\]](#) 並按一下 [\[編輯\]](#)。在 [選取參數值](#) 對話方塊中，選取提示的預設值並按一下 [\[確定\]](#)。
7. 按一下 [\[確定\]](#)。

## 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

### 11.7.11 在成員選取器中顯示選取的成員

在成員選取器 [\[成員\]](#) 索引標籤中，您可以按一下 [\[展開樹狀結構以顯示選取範圍\]](#) 圖示 ，在階層顯示中顯示選取的成員。

顯示會自動展開以顯示下列成員：

- 明確選取的成員。
- 用來選取相關成員的成員。隱含選取的相關成員並不一定會顯示。例如，如果稱為「法國」的成員已用來選取其子系，則樹狀結構檢視會展開以顯示「法國」。如果節點「法國」未包含明確選取的成員，該節點就不會展開以顯示隱含選取的子系。

#### → 提示

[\[展開樹狀結構以顯示選取範圍\]](#) 命令並不會收合已展開的節點。若要減少顯示的長度，請於按一下圖示之前，在階層顯示中關閉所有已開啟的節點。

## 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

## 11.7.12 排序階層成員

依據預設，在成員選取器中，階層成員會依其儲存在資料庫的順序顯示。若要協助尋找階層中的成員，您可以遞增或遞減的字母順序排序顯示。

在成員選取器 [\[成員\]](#) 索引標籤中，按一下 [\[排序順序\]](#) 圖示 ，然後選取所要的排序順序。

在成員選取器中，成員會在本機排序。不會影響查詢中的成員顯示。

### 相關資訊

[開啟查詢面板中的成員選取器 \[第 289 頁\]](#)

## 11.7.13 設定顯示選項

依據預設，成員選取器會顯示階層成員標題。您可以設定顯示選項，顯示唯一名稱或同時顯示標題和唯一名稱。

在成員選取器 [\[成員\]](#) 索引標籤中，按一下 [\[成員顯示選項\]](#) 圖示 ，然後選取想要的顯示選項。

## 11.7.14 顯示預估的子系計數

成員選取器會預估每個成員的子系數目。依據預設，預估結果會隱藏。您可以階層顯示預估的子系計數。

在成員選取器 [\[成員\]](#) 索引標籤中，按一下 [\[顯示/隱藏預估的子系計數\]](#) 圖示 ，切換子系計數的顯示。

## 12 保護資源

當語意層發行到中央管理伺服器 (CMS) 的儲存機制時，語意層安全性便會啟動。發行的語意層會儲存在 [語意層] 資料夾內，而安全連線則儲存在 [連線] 資料夾內。

您可依據使用中央管理主控台 (CMC) 的系統儲存機制中定義的使用者和群組保護語意層的安全。

作為安全性的第一個層級，您使用 CMC 對特定使用者和群組授與存取儲存機制中特定資料夾、資源、語意層和連線的權限。在《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》中會說明定義這些權限的方式。

您可以使用資訊設計工具安全性編輯器定義其他層級的安全性。您可以使用查詢限制和控制、篩選器和資料列限制來限制查詢中傳回的資料。您可以授與或拒絕存取商務層中的物件和檢視。要建立此安全性層級，您可以為語意層定義安全性設定檔，並將這些設定檔指派給使用者和群組。本主題說明安全性設定檔工作方式的基礎。

### 安全性設定檔

安全性設定檔是指套用到儲存機制中已發行之語意層的安全性設定群組。設定檔控制顯示的資料，並修改資料基礎和/或商務層內定義的參數。一旦將設定檔指派給使用者或群組，設定檔中的設定便會決定連線至語意層時，使用者可查看哪些物件、資料和連線。設定檔有下列兩種類型：

- 「資料安全性設定檔」可定義資料基礎中物件與關聯式連線的安全性設定。
- 「商務安全性設定檔」可定義商務層中物件與 OLAP 連線的安全性設定。

每個語意層可以定義多個設定檔。設定檔儲存在儲存機制中。

### 設定檔的運作方式

透過 CMC 授與語意層存取權限且沒有指派或繼承安全性設定檔的查詢和報表工具使用者，可查看語意層內的所有物件及這些物件傳回的所有資料。

一旦將設定檔指派給使用者，則每當使用者在語意層上執行查詢時，皆會套用設定檔中定義的安全性設定。

在資訊設計工具中，如果您從 [儲存機制資源] 檢視或從 [\[安全性編輯器\]](#) 執行查詢，會套用安全性設定檔。它們會依據您用於開啟儲存機制工作階段的使用者名稱來套用。如果您從 [\[商務層編輯器\]](#) 執行查詢，則不會套用安全性設定檔設定。

### 如何處理多個設定檔

您可以將一個以上的設定檔指派給一個使用者或群組。已指派設定檔的使用者，也可能繼承來自群組的設定檔。如果指派給使用者的設定檔超過一個，設定檔會經過彙總以產生設定的單一群組，稱為淨設定檔。

彙總會遵照優先順序及限制層級，您可以在 [\[安全性編輯器\]](#) 中進行修改。您還可查看使用者或群組繼承的設定檔，以及預覽使用者或群組的淨設定檔。



## 設定檔維護

設定檔的儲存不受語意層本身的支配：重新發行語意層時，在語意層的資料基礎或商務層內的變更不影響設定檔。同樣地，設定檔中的變更不受指派支配，所以您不需要在它修改時重新指派設定檔。它仍然會指派，包括任何變更。

如果您重新發佈語意層，請執行語意層檢查完整性，以標幟語意層與其安全性設定檔之間的任何差異。

刪除語意層時，會刪除針對語意層建立的設定檔。

## 相關資訊

[資料安全性設定檔設定 \[第 302 頁\]](#)

[商務安全性設定檔設定 \[第 307 頁\]](#)

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[顯示指派給使用者的設定檔，並預覽淨設定檔。 \[第 319 頁\]](#)

[在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢 \[第 73 頁\]](#)

[使用安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

## 12.1 安全性編輯器

### 12.1.1 保護資訊設計工具的資源

啟動資訊設計工具不需要驗證。

使用者可以在 [本機專案] 檢視內建立和編輯不安全的資源 (資料基礎、商務層、連線)。資源會儲存在本機專案中。

當使用者共用本機專案和其資源或將語意層或連線發行至儲存機制時，資源為安全的。共用物件和已發佈的資源會安全儲存在中央管理伺服器 (CMS) 的儲存機制中。

應用程式權限在中央管理主控台 (CMC) 中授與。在《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》中會說明定義這些權限的方式。

具備適當權限的使用者可以從儲存機制擷取已發行的語意層以進行編輯，同時也可以在專案同步化期間從共用專案擷取資源。在兩種情況中，資源會擷取進入本機專案並受到本機安全保護，方法是當開啟擷取的資料基礎或商務層時讓使用者輸入 CMS 驗證。

當您啟動資訊設計工具時，它會重新開啟您上次關閉工具時開啟的任何資源。如果安全資源開啟，您需要輸入 CMS 驗證以啟動該工具。

### ① 註記

若要移除本機安全性需求，您必須具備在 CMS 中授與的 [為所有使用者儲存](#) 權限。當為所有使用者儲存資源時，任何使用者皆可開啟該資源，且無需輸入 CMS 驗證。


安全連線無法從儲存機制擷取並儲存在本機資訊設計工具中。而儲存機制的連線捷徑會儲存在本機專案中。您必須從「儲存機制資源」檢視的儲存機制中直接編輯安全連線。若要能夠從安全連線存取資料 (例如顯示資料表值或執行查詢)，使用者必須輸入發行連線所在的儲存機制的 CMS 驗證。系統使用驗證來確定使用者對該連線擁有的權限。

## 相關資訊

[使用本機專案與資源 \[第 57 頁\]](#)

[連線捷徑 \[第 77 頁\]](#)

## 12.1.2 開啟安全性編輯器

1. 在資訊設計工具工具列上，按一下 [安全性編輯器](#) 圖示 .
2. 在 [開啟工作階段](#) 對話方塊中，選取要開啟的工作階段。
3. 如果您尚未登入所選取的工作階段，請輸入必要資訊。

[安全性編輯器] 便會在新索引標籤中開啟。

### ① 註記

您可以在 [安全性編輯器] 中一次開啟多個工作階段。工作階段必須位於不同的儲存機制中。

## 相關資訊

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[使用安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)




## 12.1.3 使用安全性編輯器

使用安全性編輯器來建立和編輯安全性設定檔，並將設定檔指派給使用者和群組。此主題說明如何導覽安全性編輯器。如需有關建置語意層安全性的步驟，請參閱 [使用安全性設定檔保護語意層 \[第 299 頁\]](#)。

工作階段名稱會顯示在 [安全性編輯器] 的索引標籤上。如果工作階段名稱以星號做為前置字元，即表示您在 [安全性編輯器] 中對安全性設定檔或指派做了變更，但變更並未儲存在 儲存機制中。

可以兩種方式檢視 [安全性編輯器]：按語意層或按使用者/群組。選取 [安全性編輯器] 左手邊上的索引標籤以顯示您要使用的檢視。

- [\[語意層/設定檔\]](#) 索引標籤可讓您先在儲存機制中選取語意層以進行工作。
- [\[使用者/群組\]](#) 索引標籤可讓您先選取使用者或群組以進行工作。[\[使用者/群組\]](#) 面板內的 3 個圖示可讓您以 3 種方法顯示使用者和群組。

圖示	描述
	僅顯示使用者。
	顯示其中包含的所有群組和使用者。不論有無指派群組或使用者皆顯示群組。以完整清單顯示群組。這是預設顯示。
	顯示所有群組及其中包含的群組和使用者。因此，顯示群組和其不同的父群組。

授與您在中央管理主控台內權限的應用程式控制您可在 [安全性編輯器] 內執行的工作。如需詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》中的〈權限附錄〉。

## 相關資訊

[保護資源 \[第 296 頁\]](#)

[使用安全性設定檔保護語意層 \[第 299 頁\]](#)

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[指派安全性設定檔給使用者 \[第 318 頁\]](#)

[顯示指派給使用者的設定檔，並預覽淨設定檔。 \[第 319 頁\]](#)

## 12.2 安全性設定檔

### 12.2.1 使用安全性設定檔保護語意層

開始之前：

- 您要建立安全性的語意層必須發佈至儲存機制。在資訊設計工具中，您僅能針對 .unx 語意層建立安全性。
- 請確認您具有中央管理主控台 (CMC) 中定義的必要權限。請參閱關於 CMC 權限的相關主題。

如需有關每個步驟詳細資訊的連結，請參閱相關主題。

1. 在發佈語意層的儲存機制中開啟安全性編輯器和工作階段。
2. 在 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中選取語意層，以定義安全性設定檔。
3. 若為關聯式語意層，請插入資料安全性設定檔以定義下列安全性類型：
  - 定義置換連線，以覆寫語意層中定義的連線。
  - 定義語意層中定義的查詢選項和查詢限制的覆寫值。
  - 使用 WHERE 子句限制傳回至特定資料列的資料。
  - 定義置換資料表。

#### ① 註記

您可以為語意層建立多個資料安全性設定檔。

4. 插入商務安全性設定檔以定義下列安全性類型：
  - 定義取代連線以覆寫語意層中定義的連線。
  - 限制 [\[查詢面板\]](#) 中顯示用以建立查詢的物件。
  - 限制傳回資料的物件
  - 篩選查詢中傳回的資料。

#### ① 註記

您可以為語意層建立多個商務安全性設定檔。

5. 若要儲存儲存機制中安全性設定的變更，請按一下主工具列上的儲存圖示。
6. 選取 [\[使用者/群組\]](#) 窗格以指派設定檔給使用者和群組。
7. 如果指派給使用者的設定檔超過一個（直接或透過繼承），請預覽彙總設定檔的最終結果。
8. 若必須修改彙總設定檔的方式，請在 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中變更設定檔優先順序和設定檔彙總選項。
9. 按一下主工具列的儲存圖示，以儲存儲存機制中安全性設定的變更。
10. 測試特定使用者的安全性設定檔：
  - a. 使用獲指派安全性設定檔之使用者的登入資訊開啟 [\[安全性編輯器\]](#)。
  - b. 在 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，以滑鼠按一下語意層，然後選取 [\[執行查詢\]](#)。

[\[查詢面板\]](#) 便會開啟。隨即套用指派給使用者的安全性設定檔。

#### ① 註記

由於使用者需要經授與「管理安全性設定檔」應用程式權限才能開啟「安全性編輯器」，因此這個測試設定檔的方法有限。使用者的安全性設定檔可在查詢應用程式中進行測試，例如 Web Intelligence。

如果您重新發佈語意層，請執行語意層檢查完整性，以標幟語意層與其安全性設定檔之間的任何差異。在 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，以滑鼠按一下語意層，然後選取 [\[檢查完整性\]](#)。

## 相關資訊

[資訊設計工具使用者的 CMC 權限 \[第 319 頁\]](#)

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

[管理資料安全性設定檔 \[第 301 頁\]](#)

[管理商務安全性設定檔 \[第 306 頁\]](#)

[指派安全性設定檔給使用者 \[第 318 頁\]](#)  
[顯示指派給使用者的設定檔，並預覽淨設定檔。 \[第 319 頁\]](#)  
[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)  
[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)  
[建置查詢 \[第 280 頁\]](#)  
[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

## 12.2.2 管理資料安全性設定檔

### ⚠ 警告

對安全性設定檔所做的變更會覆寫先前的變更。在多位使用者同時編輯相同語意層設定檔的事件中，最後所儲存的變更會覆寫先前由其他使用者所做的變更。

1. 在安全性編輯器 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，選取語意層。
2. 執行下列其中一項作業：

選項	命令
插入設定檔	以滑鼠右鍵按一下語意層名稱，然後選取 <a href="#">[插入資料安全性設定檔]</a> 。
編輯現有設定檔	按兩下設定檔名稱。
複製現有資料安全性設定檔	在 <a href="#">[語意層/設定檔]</a> 窗格中，導覽至您要複製的設定檔，接著選取 <a href="#">[複製資料安全性設定檔]</a> 。

3. 按一下所需的索引標籤，在每一個索引標籤上定義安全性設定。您可以使用展開/收合按鈕將面板展開為全螢幕。

如需有關資料安全性設定檔設定的詳細資訊，請參閱相關主題。

### 📌 註記

當它們定義在資料基礎和商務層時，按一下 [\[重設\]](#) 按鈕傳回所有索引標籤上的設定為預設值。

4. 當您定義所有設定時，請按一下 [\[確定\]](#)。
5. 要儲存儲存機制中安全性設定的變更，按一下主工具列上的圖示。

## 相關資訊

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)  
[資料安全性設定檔連線設定 \[第 302 頁\]](#)  
[資料安全性設定檔控制項設定 \[第 303 頁\]](#)  
[資料安全性設定檔 SQL 設定 \[第 303 頁\]](#)  
[資料安全性設定檔資料列設定 \[第 304 頁\]](#)  
[資料安全性設定檔表格設定 \[第 305 頁\]](#)

## 12.2.2.1 資料安全性設定檔設定

「資料安全性設定檔」是一個設定群組，使用資料基礎與資料連線中的物件來定義已發佈語意層的安全性。

所有資料安全性設定檔只會套用到關聯式語意層。

### 資料安全性設定檔中的安全性設定

安全性設定	描述
連線	定義取代關聯式連線。
控制項	定義取代查詢逾時和大小限制。
SQL	定義取代查詢選項。
資料列	定義 SQL WHERE 子句以限制查詢傳回的資料列。
資料表	定義取代資料表。

每個「資料安全性設定檔」的設定類型會在相關主題加以說明。

## 相關資訊

[資料安全性設定檔連線設定 \[第 302 頁\]](#)

[資料安全性設定檔控制項設定 \[第 303 頁\]](#)

[資料安全性設定檔 SQL 設定 \[第 303 頁\]](#)

[資料安全性設定檔資料列設定 \[第 304 頁\]](#)

[資料安全性設定檔表格設定 \[第 305 頁\]](#)

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[管理資料安全性設定檔 \[第 301 頁\]](#)

## 12.2.2.2 資料安全性設定檔連線設定

僅針對關聯性語意層於「資料安全性設定檔」中定義連線設定 (已啟用多來源和單一來源)。在「商務安全性設定檔」中定義 OLAP 語意層的取代連線。

使用「資料安全性設定檔」的連線設定來定義置換連線，置換連線可覆寫語意層中定義的連線。一旦使用者獲指派或繼承包含置換連線的設定檔，當使用者在語意層上執行查詢，會使用置換連線以取代定義在語意層中的連線。

只有安全連線可以定義為置換連線。關聯式連線符合下列三種類型之一。置換連線與原始連線必須是相同類型。

- SAP BW 關聯式資料庫
- SAS 關連式資料庫
- 其他關連式資料庫

若要定義取代連線，請在表格中選取原始連線並按一下 [\[編輯\]](#)。

您可以在 [\[連線\]](#) 資料夾及子資料夾中選取一個連線，其中已授與您正在定義安全性設定檔的儲存機制中 [檢視物件](#) 的權限。

若為依賴多重連線的多來源語意層，您可以針對每個連線定義置換連線。

## 相關資訊

[連線設定的彙總 \[第 313 頁\]](#)

### 12.2.2.3 資料安全性設定檔控制項設定

可針對已啟用多來源與單一來源的關聯式語意層定義控制設定。

擷取資料庫的資料時，使用「資料安全性設定檔」的控制項設定來定義置換查詢限制以覆寫預設限制。預設查詢限制由商務層的語意層設計工具設定。一旦使用者獲指派或繼承包含置換控制設定的設定檔，當使用者執行查詢，會使用置換限制以取代定義在商務層屬性中的限制。

在「資料安全性設定檔」的編輯器中，會顯示選用的限制和定義在商務層中的限制值。如果您選取或取消選取限制，或輸入限制的新值，標籤外觀會變更為粗體。這表示限制為覆寫值，且不是語意層中定義的預設限制值。

查詢限制	可能的值
限制結果集的大小為	True，且數字大小介於 0 與 10000000 資料列之間 False
限制執行時間為	True，且數字大小介於 0 與 2147483647 分鐘之間 False
當超過花費估計時發出警告	True，且數字大小介於 0 與 10000 分鐘之間 False

如需查詢限制的詳細資訊，請參閱商務層屬性的相關主題。

## 相關資訊

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

[控制項設定的彙總 \[第 313 頁\]](#)

### 12.2.2.4 資料安全性設定檔 SQL 設定

可針對已啟用多來源與單一來源的關聯式語意層定義 SQL 設定。

使用「資料安全性設定檔」的 SQL 設定來定義取代查詢選項。語意層設計工具在商務層和資料基礎屬性中定義預設查詢選項。一旦使用者獲指派或繼承含有 SQL 設定的設定檔，當使用者使用查詢面板時，會使用置換選項取代定義在語意層中的查詢選項。

在「資料安全性設定檔」編輯器中，會顯示商務層與資料基礎屬性所選取的 SQL 設定。如果您選取或取消選取選項，標籤外觀會變更為粗體。這表示該選項為覆寫值，且不是語意層定義的預設值。

查詢選項	可能的值
允許使用子查詢	True False
允許使用聯集、交集與差集運算子	True False
允許查詢面板中複雜運算元	True False
各內容中的多重 SQL 陳述式	True False
每個計量的多重 SQL 陳述式	True False
允許笛卡兒乘積	True False

如需查詢選項的詳細資訊，請參閱商務層和資料基礎屬性的相關主題。

## 相關資訊

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)

[SQL 設定的彙總 \[第 314 頁\]](#)

## 12.2.2.5 資料安全性設定檔資料列設定

可針對已啟用多來源與單一來源的關聯式語意層定義資料列設定。

使用「資料安全性設定檔」的資料列設定來限制查詢傳回的資料列。您可透過定義指定資料表的 SQL WHERE 子句限制資料列。當使用者執行語意層上的查詢時，一旦使用者獲指派或繼承具有資料列設定的設定檔，則會在查詢參考該資料表時，將已定義的 WHERE 子句新增至已產生的 SQL。

### ❗ 註記

在報表工具中對已產生的 SQL 具有編輯權限的使用者可以變更由資料列設定產生的 WHERE 子句。請記得在報表工具中管理使用者的權限，以防止使用者修改 SQL。

您可以針對資料基礎中的任何標準資料表定義 WHERE 子句。WHERE 子句的 SQL 可包含：

- 類似 @Variable and @Prompt 的 @ 函式
- 針對已啟用多來源的語意層，定義語意層在任何連線中其他資料表的參考



- 針對已啟用多來源的語意層，SAP BusinessObjects SQL 函式

WHERE 子句的 SQL 不可包含：

- 計算的資料行
- 衍生表格

## 相關資訊

[資料列設定的彙總 \[第 314 頁\]](#)

### 12.2.2.6 資料安全性設定檔表格設定

您可針對多來源啟用與單一來源關聯式語意層定義資料表設定。

使用「資料安全性設定檔」的資料表設定來定義置換資料表。一旦使用者獲指派或繼承含有「資料表」設定的設定檔，當使用者執行參照原始資料表的查詢時，會改用置換資料表。

原始資料表可以是資料基礎中的標準資料表或聯邦資料表。取代資料表可以是下列其中一個資料表類型：

- 資料基礎中的標準資料表
- 資料基礎中的聯邦資料表
- 連線中的資料庫資料表

別名和衍生資料表無法定義為原始或取代資料表。

若您要在資料庫中指定取代資料表的擁有者和合格者，則必須在提供的欄位中輸入這些資訊。當您依照此方式指定取代資料表，則設計時資料庫中不需要該資料表。例如，您可指定在查詢執行時預期存在的資料表。如需資料基礎資料表名稱的詳細資訊，請參閱相關主題。

#### ❗ 註記

對報表工具中產生的 SQL 具有編輯權限的使用者可變更置換資料表名稱。請記得在報表工具中管理使用者的權限，以防止使用者修改 SQL。

## 相關資訊

[表格 \[第 136 頁\]](#)

[資料表設定的彙總 \[第 315 頁\]](#)

## 12.2.3 變更安全性設定檔優先順序

若已指派一個以上的「資料安全性設定檔」或「商務安全性設定檔」給使用者或群組時，優先順序將用來彙總特定安全性設定。由於僅多維度語意層允許定義取代連線，因此僅其可定義商務安全性設定檔優先順序，如需有關設定檔彙總的詳細資訊，請參閱相關主題。

1. 在安全性編輯器 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，選取語意層。
2. 以滑鼠右鍵按一下語意層名稱並執行下列其中一項動作：
  - 選取 [\[變更資料安全性設定檔優先順序\]](#) (此命令僅在語意層有一個以上的已定義「資料安全性設定檔」時使用)。
  - 選取 [\[變更商務安全性設定檔優先順序\]](#) (此命令僅在語意層有一個以上的已定義「商務安全性設定檔」時使用)。
3. 在列出「安全性設定檔」的對話方塊中，使用箭頭按鈕在清單中上移或下移設定檔。清單中的第一個設定檔擁有最高的優先順序。
4. 優先順序設定完成後，按一下 [\[確定\]](#)。
5. 要儲存儲存機制中的變更，按一下主工具列上的圖示。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

## 12.2.4 管理商務安全性設定檔

### ⚠ 警告

對安全性設定檔所做的變更會覆寫先前的變更。在多位使用者同時編輯相同語意層設定檔的事件中，最後所儲存的變更會覆寫先前由其他使用者所做的變更。

1. 在安全性編輯器 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，選取語意層。
2. 執行下列其中一項作業：

選項	命令
編輯現有設定檔	按兩下設定檔名稱。
插入設定檔	以滑鼠右鍵按一下語意層名稱，並選取 <a href="#">[插入商務安全性設定檔]</a> 。
複製商務安全性設定檔	在 <a href="#">[語意層/設定檔]</a> 窗格中，導覽至您要複製的設定檔，接著選取 <a href="#">[複製商務安全性設定檔]</a> 。

3. 按一下所需的索引標籤，在各個索引標籤中定義安全性設定。您可以使用展開/收合按鈕將面板展開為全螢幕。

如需有關 [\[商務安全性設定檔\]](#) 設定的詳細資訊，請參閱相關主題。

### ① 註記

由於設定是在資料基礎和商務層中定義，按一下 [\[重設\]](#) 按鈕會將所有索引標籤上的設定還原為預設值。

4. 當您定義所有設定時，請按一下 [\[確定\]](#)。
5. 要儲存儲存機制中安全性設定的變更，按一下主工具列上的圖示。

## 相關資訊

[商務安全性設定檔連線設定 \[第 308 頁\]](#)

[商務安全性設定檔建立查詢設定 \[第 308 頁\]](#)

[商務安全性設定檔顯示資料設定 \[第 309 頁\]](#)

[商務安全性設定檔篩選器設定 \[第 310 頁\]](#)

## 12.2.4.1 商務安全性設定檔設定

「商務安全性設定檔」是一個設定群組，在商務層中使用物件來定義已發佈語意層的安全性。

### 商務安全性設定檔的安全性設定

安全性設定	說明
連線	定義取代 OLAP 連線。這僅支援多維度語意層。
建立查詢	定義使用者在查詢面板中可使用的語意層檢視與商務層物件。 <div><b>① 註記</b> 僅限建立查詢設定安全中繼資料。</div>
顯示資料	當使用者執行查詢時，授與或拒絕存取物件在商務層中擷取的資料。
篩選器	使用商務層中的物件定義篩選器。

每個「商務安全性設定檔」的設定類型會在相關主題加以說明。

在商務層中，設計者可以將物件狀態設為 [\[作用中\]](#)、[\[隱藏\]](#) 或 [\[已不再使用\]](#)。定義設定檔的設定時，您可以存取商務層中所有作用中的物件。在商務層中隱藏或不再使用的物件，將永遠不會出現在查詢面板或報表中。

## 相關資訊

[商務安全性設定檔連線設定 \[第 308 頁\]](#)

[商務安全性設定檔建立查詢設定 \[第 308 頁\]](#)

[商務安全性設定檔顯示資料設定 \[第 309 頁\]](#)

[商務安全性設定檔篩選器設定 \[第 310 頁\]](#)

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[管理商務安全性設定檔 \[第 306 頁\]](#)

## 12.2.4.2 商務安全性設定檔連線設定

連線設定只針對多維度語意層定義在「商務安全性設定檔」。在「資料安全性設定檔」中定義關聯式語意層的取代連線。

使用「商務安全性設定檔」的連線設定來定義取代連線，該取代連線可覆寫在語意層中定義的連線。一旦使用者獲指派或繼承包含置換連線的設定檔，當使用者在語意層上執行查詢，會使用置換連線以取代定義在語意層中的連線。

取代連線有下列需求：

- 必須是安全 OLAP 連線。
- 必須參考和原始連線相同的資料庫類型 (例如 MSAS 或 Essbase)。
- 必須在連線定義中指定目錄和多維資料集。

### ▲ 限制

- 無法將 SAP BW OLAP ([\[\(BICS 用戶端\)\]](#)) 作為取代連線使用。
- 取代連線無法使用提示驗證。

當套用安全性設定時，會使用在取代連線中定義的目錄和多維資料集。

若要定義取代連線，請在表格中選取原始連線並按一下 [\[編輯\]](#)。

您可以在 [\[連線\]](#) 資料夾及子資料夾中選取一個連線，其中已授與您正在定義安全性設定檔的儲存機制中 [檢視物件](#) 的權限。

## 相關資訊

[連線設定的彙總 \[第 313 頁\]](#)

## 12.2.4.3 商務安全性設定檔建立查詢設定

使用「商務安全性設定檔建立查詢」設定來允許或拒絕查詢窗格中商務層物件的使用。

依預設，可以存取儲存機制中允許的語意層之使用者即可查看查詢窗格中的所有語意層物件。一旦使用者獲指派或繼承含有 [\[建立查詢\]](#) 設定的設定檔，則只會顯示設定所允許的檢視和物件，並且可被選取用於查詢。

如果物件未獲得允許且未明確被拒絕，則預設會被拒絕。不像被明確拒絕的物件，預設被拒絕的物件可在彙總「商務安全性設定檔」之後，依繼承獲得允許，以決定使用者的淨設定檔。如需彙總設定檔的更多資訊，請參閱相關主題。

有兩種方法可以允許或拒絕物件：

- 依商務層檢視：在檢視中允許或拒絕所有物件。[\[所有商務層檢視\]](#) 選項可讓您允許或拒絕為語意層定義的所有檢視。
- 依物件：您可以允許或拒絕以下所列出的物件。[\[所有物件\]](#) 選項可讓您允許或拒絕商務層中的所有物件。
  - 維度
  - 屬性
  - 計量
  - 計算的成員
  - 篩選器
  - 提示
  - 命名集
  - 資料夾：允許或拒絕資料夾內的所有物件。
  - 分析維度：允許或拒絕維度內的所有物件。
  - 階層：允許或拒絕階層內的所有物件。

#### ① 註記

無法允許或拒絕階層層級。

#### → 提示

如果大部分的檢視都獲得允許，則最簡單的方法是允許所有檢視，然後再拒絕不被允許的物件。使用 [\[所有商務層檢視\]](#) 和 [\[所有物件\]](#) 的好處是發佈語意層時，定義在商務層內的所有新檢視或物件會自動併入 [定義查詢] 設定。

如果已使用 [\[所有商務層檢視\]](#) 或 [\[所有物件\]](#) 選項，則會彙總設定以決定該設定檔的淨設定，例如：

- 如果拒絕 [\[所有商務層檢視\]](#) 並允許一個檢視，則此設定檔拒絕所有檢視，但獲得允許的除外。
- 如果允許 [\[所有商務層檢視\]](#) 並拒絕一個檢視，則此設定檔允許所有檢視，但被拒絕的除外。
- 如果拒絕 [\[所有物件\]](#) 並允許一個物件，則路徑內所有父資料夾存取物件都會獲得允許，但僅限存取物件。父資料夾內的其他物件會被拒絕。
- 如果允許 [\[所有物件\]](#) 並拒絕一個物件，則路徑內所有父資料夾存取物件都會被拒絕，但僅拒絕存取該物件。父資料夾內的其他物件會獲得允許。

允許檢視內的物件只會在該檢視內獲得允許。如果同一個物件包含在其他檢視中，則不會自動允許。

不論使用者是否在查詢面板中看到特定物件，都是在指派給使用者的所有設定檔中彙總「建立查詢」設定，並考量物件存取層級之後決定。如需有關彙總設定檔的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[建立查詢設定的彙總 \[第 315 頁\]](#)

## 12.2.4.4 商務安全性設定檔顯示資料設定

使用「商務安全性設定檔顯示資料」設定以允許或拒絕存取商務層的物件所擷取的資料。

依預設，可在儲存機制中存取語意層的使用者可查看所有語意層物件所擷取的資料。一旦使用者獲指派或繼承具有「顯示資料」設定的設定檔，則只會顯示設定所允許的物件之對應資料。

如果物件未獲得允許且未明確被拒絕，則預設會被拒絕。不像被明確拒絕的物件，預設被拒絕的物件可在彙總「商務安全性設定檔」之後，依繼承獲得允許，以決定使用者的淨設定檔。如需彙總設定檔的更多資訊，請參閱相關主題。

可允許或拒絕下列物件。[\[所有物件\]](#) 選項可讓您允許或拒絕商務層中的所有物件。

- 維度
- 屬性
- 計量
- 計算的成員
- 命名集
- 資料夾：允許或拒絕資料夾內的所有物件。
- 階層

使用 [\[所有物件\]](#) 選項的優點為：發佈語意層時，商務層中定義的任何新物件會自動併入顯示資料設定。

如果已使用 [\[所有物件\]](#) 選項，則會彙總設定以決定該設定檔的淨設定，例如：

- 如果拒絕 [\[所有物件\]](#) 並允許一個物件，則路徑內所有父資料夾存取物件都會獲得允許，但僅限存取物件。父資料夾內的其他物件會被拒絕。
- 如果允許 [\[所有物件\]](#) 並拒絕一個物件，則路徑內所有父資料夾存取物件都會被拒絕，但僅拒絕存取該物件。父資料夾內的其他物件會獲得允許。

被「顯示資料」設定拒絕物件的使用者可能會重新整理包含拒絕物件的報表。您可以在商務層中設定 SQL 產生參數 AUTO\_UPDATE\_QUERY，以指定重新整理應在此案例中執行的動作。

- 若將此參數設為 No，則重新整理文件會產生錯誤訊息，且文件未修改。
- 如果將此參數設為 Yes，則下次重新整理文件時，會從查詢和商務層中定義的任何篩選器中移除拒絕物件。系統會擷取其他允許物件的資料，並向使用者顯示。拒絕物件會從使用物件的文件移除：表格資料行受到移除、公式傳回錯誤、圖表顯示錯誤等。

不論使用者是否查看特定物件的資料，都是在指派給使用者的所有設定檔中彙總「顯示資料」設定，並考量物件存取層級之後決定。如需有關彙總設定檔的詳細資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[商務安全性設定檔顯示資料設定 \[第 309 頁\]](#)

### 12.2.4.5 商務安全性設定檔篩選器設定

使用「商務安全性設定檔篩選器」設定來定義在商務層中使用物件的篩選器或命名的成員集合。您使用 [\[安全性編輯器\]](#) 為「商務安全性設定檔」明確建立和編輯篩選器。在商務層中，無法存取「商務安全性設定檔」內的篩選器。如果刪除「商務安全性設定檔」，則也會刪除篩選器或命名集。

一旦使用者獲指派或繼承具有篩選器設定的設定檔，篩選器會新增至查詢指令碼 (同時結合商務層中定義的任何篩選器) 來限制顯示的資料。

## 關聯式語意層

針對關聯式語意層，您在商務層中定義有關維度及計量的篩選器。您可以定義由 AND 和 OR 運算子所連結的複合篩選器，同時也可以定義套用到查詢的多重篩選器。

當使用者執行查詢時，篩選器永遠會套用於查詢和傳回的資料。與「資料安全性設定檔資料列」設定不同，只有在查詢中參照定義的資料表時才會套用。

## OLAP 語意層

針對 OLAP 語意層，您可定義成員命名集。您可以在商務層中的任何維度包含或排除成員。當從多維資料集中擷取資料時，排除的成員會從查詢中移除。

### ❗ 註記

篩選器不會影響報表中的值彙總，並且僅篩選成員顯示。

您可以從多個維度包含或排除成員，同時也可以定義多個命名集來套用到查詢。

## 相關資訊

[如何建置商務篩選器 \[第 283 頁\]](#)

[使用成員選取器 \[第 288 頁\]](#)

[篩選器設定的彙總 \[第 317 頁\]](#)

## 12.2.5 安全性設定檔彙總

可以將多個針對語意層定義的「資料安全性設定檔」或「商務安全性設定檔」指派給同一位使用者。多重設定檔可以直接指派給使用者或群組，以及繼承自父群組。此情況發生時，不同設定檔中的安全性設定會進行彙總，以產生一個有效的「資料安全性設定檔」及一個有效的「商務安全性設定檔」，這兩個設定檔皆稱為網路設定檔。當使用者建立查詢或檢視報表時，會套用淨設定檔中的設定。

用來彙總安全性設定的方式有兩個：優先順序和限制層級。

優先順序是由在安全性編輯器中位於語意層之下的安全性設定檔來決定。使用 [\[變更資料安全性設定檔優先順序\]](#) 和 [\[變更商務安全性設定檔優先順序\]](#) 命令來設定優先順序。

限制層級（嚴格限制、中等限制和較少限制）定義其運算子（例如 AND、OR）用來彙總設定檔。您可以在 [\[安全性編輯器\]](#) 中變更這些限制層級，以影響設定檔的彙總方式。

- 當安全性的設計方式是依據角色而定，每個角色會將新權限授與使用者，則此時適合較少限制層級。
- 當每個設定檔用於限制使用者可查看的內容時，則適合較多限制層級。
- 中度限制層級針對繼承的設定檔使用較多限制層級，而針對合併的設定檔則使用較少限制層級。

繼承或合併設定檔的規則如下：

- 如果使用者或群組已指派到設定檔 A，而且屬於指派到設定檔 B 的群組，則會繼承設定檔 A 與設定檔 B。
- 如果使用者或群組屬於指派到設定檔 A 的群組，而且其他群組指派到設定檔 B，則會合併設定檔 A 與設定檔 B。
- 如果使用者或群組同時指派到設定檔 A 與設定檔 B，則會合併設定檔 A 與設定檔 B。

彙總設定檔所使用的方法和運算子，其設定值會有所不同。如需有關每個彙總設定類型的詳細資訊，請參閱相關主題。

「資料安全性設定檔資料列」設定和「商務安全性設定檔篩選器」設定，都會產生 WHERE 子句來篩選查詢。首先套用資料列設定，然後將篩選器設定中的 WHERE 子句套用到第一個查詢的結果。之後這兩個 WHERE 子句會使用 AND 運算子進行彙總。

## 相關資訊

[連線設定的彙總 \[第 313 頁\]](#)

[控制項設定的彙總 \[第 313 頁\]](#)

[SQL 設定的彙總 \[第 314 頁\]](#)

[資料列設定的彙總 \[第 314 頁\]](#)

[資料表設定的彙總 \[第 315 頁\]](#)

[建立查詢設定的彙總 \[第 315 頁\]](#)

[顯示資料設定的彙總 \[第 316 頁\]](#)

[篩選器設定的彙總 \[第 317 頁\]](#)

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

### 12.2.5.1 變更安全性設定檔彙總選項

1. 在安全性編輯器 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，選取語意層。  
語意層的目前彙總選項顯示在編輯器右下方。
2. 針對每個安全性設定，從清單中選取新的彙總選項。  
選項僅套用到目前選取的語意層。
3. 要儲存儲存機制中的變更，按一下主工具列上的圖示。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)



## 12.2.5.2 連線設定的彙總

如果指派給語意層或由同一位使用者繼承的「安全性設定檔」超過一個，則會使用定義在「安全性設定檔」中具有最高優先順序的連線。

### ① 註記

關聯式語意層的連線設定是位於「資料安全性設定檔」，而多維度語意層的連線設定則是位於「商務安全性設定檔」。因此不會一併排列「資料安全性設定檔」和「商務安全性設定檔」的優先順序。

如果語意層有多個連線，會為每一個連線單獨彙總連線設定。

## 相關資訊

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[商務安全性設定檔連線設定 \[第 308 頁\]](#)

[資料安全性設定檔連線設定 \[第 302 頁\]](#)

## 12.2.5.3 控制項設定的彙總

如果同一位使用者指派或繼承的語意層「資料安全性設定檔」超過一個，則下列規則會用來彙總「控制項」設定。規則會套用到每個查詢限制，以便決定使用者執行查詢或報表時所要使用的值。

限制層級	彙總規則
嚴格限制	<p>僅於所有合併與繼承的設定檔皆選取此限制時，才能啟用該限制。</p> <p>使用的值是為限制所有合併和繼承的設定檔之下限值。</p>
中等限制	<p>如果所有繼承的設定檔與至少一個合併的設定檔選取此限制，才能啟用該限制。</p> <p>首先，為限制比較繼承的設定檔決定下限值。這個值和合併的設定檔之間的值比較。使用的值是這些值中的最大值。</p>
較少限制	<p>如果任何合併或繼承的設定檔選取此限制，才能啟用該限制。</p> <p>使用的值是為限制所有合併和繼承的設定檔之上限值。</p>
優先順序 (預設)	<p>使用在「資料安全性設定檔」中具有最高優先順序的啟動與限制的值。</p>

### ① 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[資料安全性設定檔控制項設定 \[第 303 頁\]](#)

## 12.2.5.4 SQL 設定的彙總

如果同一位使用者指派或繼承的語意層「資料安全性設定檔」超過一個，則下列規則會用來彙總 SQL 設定。規則會套用到每個查詢選項，以便決定使用者建立查詢時所要使用的值。

限制層級	彙總規則
嚴格限制	僅於所有合併與繼承的設定檔皆選取此選項時，才能啟用該選項。
中等限制	如果所有繼承的設定檔與至少一個指派的設定檔選取此選項，才能啟用該選項。
較少限制	如果任何合併或繼承的設定檔選取此選項，才能啟用該選項。
優先順序 (預設)	使用在「資料安全性設定檔」中具有最高優先順序的啟動與選項的值。

### ❗ 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[資料安全性設定檔 SQL 設定 \[第 303 頁\]](#)

## 12.2.5.5 資料列設定的彙總

如果指派給語意層或同一位使用者繼承的資料安全性設定檔超過一個，當使用者執行查詢或報表時，會使用下列規則來彙總資料列設定並決定要使用的 WHERE 子句。

首先，依據限制層級來彙總每一個資料表的 WHERE 子句：

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	套用到相同資料表的所有設定檔內的 WHERE 子句和 AND 運算子組合。
中等限制	繼承的 WHERE 子句使用 AND 運算子彙總。 合併的 WHERE 子句使用 OR 運算子彙總。
較少限制	套用到相同資料表的所有設定檔內的 WHERE 子句和 OR 運算子組合。

依據限制層級彙總之後，每一個資料表的 WHERE 子句和 AND 運算子彙總在一起，以產生套用到查詢的最終 WHERE 子句。

### ❗ 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[資料安全性設定檔資料列設定 \[第 304 頁\]](#)

## 12.2.5.6 資料表設定的彙總

如果指派給語意層或由同一位使用者繼承的「資料安全性設定檔」超過一個，則會使用定義在「資料安全性設定檔」中具有最高優先順序的置換資料表。如果設定定義給多個資料表，則為每一個資料表單獨進行彙總。

## 相關資訊

[變更安全性設定檔優先順序 \[第 306 頁\]](#)

[資料安全性設定檔表格設定 \[第 305 頁\]](#)

## 12.2.5.7 建立查詢設定的彙總

如果同一位使用者指派或繼承的語意層 [商務安全性設定檔] 超過一個，建立查詢設定會進行彙總。物件存取層級定義完成後會套用來決定使用者是否可在查詢面板中查看特定物件。

首先，使用者可以在查詢面板中選取的檢視清單是根據限制層級彙總的設定檔而定：

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	僅在所有繼承與合併的設定檔中授與檢視時，使用者才能在查詢面板中選取該檢視。
中等限制	僅在所有繼承的設定檔與至少一個合併的設定檔中授與檢視時，使用者才能在查詢面板中選取該檢視。
較少限制	如果在任何繼承或合併的設定檔中授與檢視，使用者可以在查詢面板中選取該檢視。

一旦在查詢面板中選取檢視後，其物件出現的條件是必須包含在檢視中，而且根據限制層級彙總設定檔後未明確遭到拒絕。

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	如果物件在任何繼承或合併的設定檔中明確遭到拒絕，則代表該物件遭到拒絕。
中等限制	如果物件在任何繼承的設定檔與所有合併的設定檔中明確遭到拒絕，則代表該物件遭到拒絕。
較少限制	如果物件只在所有繼承與合併的設定檔中明確遭到拒絕，則代表該物件遭到拒絕。

彙總之後，即使已遭到拒絕的物件屬於已授與的檢視，不過仍不會顯示這些物件。如果資料夾遭到拒絕，則該資料夾中的所有子資料夾和物件皆一併遭到拒絕。

最後，在「中央管理主控台」中已授與的使用者存取層級會決定查詢面板中可使用的網路「商務安全性設定檔」所授與的物件。使用者僅可查看存取層級低於或等於其授權存取層級的物件。您可以在 [\[商務層編輯器\]](#) 中將存取層級指派給物件。

### ❗ 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

如需有關物件存取層級的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[商務安全性設定檔建立查詢設定 \[第 308 頁\]](#)

## 12.2.5.8 顯示資料設定的彙總

如果同一位使用者指派或繼承的語意層「商務安全性設定檔」超過一個，則「顯示設定」設定會進行彙總。套用定義完成的物件存取層級，以決定使用者是否可查看商務層中的物件資料。

首先，使用者可以查看資料的物件清單是根據限制層級的彙總設定檔所決定。

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	僅在所有繼承與合併的設定檔中授與物件時，才會顯示資料。
中等限制	僅在所有繼承的設定檔與至少一個合併的設定檔中授與物件時，才會顯示資料。
較少限制	如果在任何繼承或合併的設定檔中授與物件時，則會顯示資料。

如果資料夾遭到拒絕，則該資料夾與其子資料夾中的所有物件資料皆一併遭到拒絕。

最後，在「中央管理主控台」中已授與使用者的存取層級會決定使用者可使用哪個網路「商務安全性設定檔」所授與的物件來查看資料。使用者只能查看存取層級低於或等於其授權存取層級的物件資料。您可以在 [\[商務層編輯器\]](#) 中將存取層級指派給物件。

#### ① 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

如需有關物件存取層級的詳細資訊，請參閱《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[商務安全性設定檔顯示資料設定 \[第 309 頁\]](#)

## 12.2.5.9 篩選器設定的彙總

如果指派給語意層或同一位使用者繼承的「商務安全性設定檔」超過一個，當使用者執行查詢或報表時，會使用下列規則來彙總篩選設定並決定使用者執行查詢或報表時要新增至查詢指令碼的篩選器。

若是關聯式語意層，會依據限制層級來彙總篩選器。結果篩選器會新增至套用到查詢的 WHERE 子句。

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	所有設定檔內的篩選器使用 AND 運算子組合。
中等限制	繼承的篩選器使用 AND 運算子彙總。 合併的篩選器使用 OR 運算子彙總。
較少限制	所有設定檔內的篩選器使用 OR 運算子組合。

若是 OLAP 語意層，會依據限制層級來彙總命名集。

限制層級	彙總規則
嚴格限制 (預設)	只有將使用者併入定義在所有設定檔中的每一個命名集，使用者才可查看成員。
中等限制	如果將使用者併入定義在繼承設定檔中的每一個命名集，以及將使用者併入定義在合併設定檔中至少一個命名集，使用者才可查看成員。
較少限制	將使用者併入定義在任何設定檔中的任何命名集，使用者才可查看成員。

### ① 註記

如需所繼承與合併的設定檔定義，請參閱安全性設定檔彙總相關主題。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[變更安全性設定檔彙總選項 \[第 312 頁\]](#)

[商務安全性設定檔篩選器設定 \[第 310 頁\]](#)

## 12.2.6 指派安全性設定檔給使用者

1. 在安全性編輯器 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中，選取語意層。  
所有目前指派的使用者或群組會出現在 [\[指派的使用者\]](#) 清單中。
2. 要指派，請在編輯器右手邊的使用者清單中選取使用者或群組，然後按一下指向 [\[指派的使用者\]](#) 清單的箭頭。
3. 要解除指派，請在 [\[指派的使用者\]](#) 清單中選取使用者或群組，然後按一下指向所有使用者清單的箭頭。

### ⚠ 警告

不論選取與否，雙箭頭圖示  均可取消指派所有使用者和群組。

4. 要儲存儲存機制中的變更，按一下主工具列上的圖示。

## 相關資訊

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

## 12.2.7 顯示指派給使用者的設定檔，並預覽淨設定檔。

1. 按一下 [安全性編輯器] 左手邊的 [\[使用者/群組\]](#) 窗格。
2. 在 [\[使用者/群組\]](#) 窗格中選取使用者或群組。
3. 在編輯器右上方的 [\[語意層/設定檔\]](#) 窗格中選取語意層。

### → 提示

您可以選取 [\[僅顯示指派給所選使用者/群組的語意層\]](#) 選項變更顯示，以便只列出設定檔指派給選取的使用者或群組之語意層。

一旦您選取使用者和語意層，指派的設定檔會顯示在編輯器右下方的設定檔清單上。

4. 要預覽淨「資料安全性設定檔」或淨「商務安全性設定檔」，按一下對應的設定檔清單底下的 [\[預覽淨設定檔\]](#)。

「資料安全性設定檔」或「商務安全性設定檔」編輯器以唯讀模式開啟。每一個索引標籤上的設定代表彙總所有設定檔之後所使用的設定；將列入這些指派給使用者的設定檔。

## 相關資訊

[安全性設定檔彙總 \[第 311 頁\]](#)

[開啟安全性編輯器 \[第 298 頁\]](#)

## 12.3 鎖定語意層

若要防止其他使用者使用您正在修改的語意層，您可以將語意層進行鎖定。若要鎖定語意層，以滑鼠右鍵按一下 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視中的語意層，然後選取 [\[鎖定語意層\]](#)。當語意層鎖定時，[\[儲存機制資源\]](#) 檢視中的語意層名稱旁邊會顯示一個掛鎖符號。語意層僅可由執行鎖定的人或管理員解除鎖定。若要解除鎖定語意層，以滑鼠右鍵按一下該語意層，然後選取 [\[解除鎖定語意層\]](#)。

## 12.4 資訊設計工具使用者的 CMC 權限

本主題摘要說明在資訊設計工具中執行任務所需的應用程式、語意層和連線權限。

此類權限在中央管理主控台 (CMC) 中授與。在《SAP BusinessObjects Business Intelligence 平台管理員指南》中會說明定義這些權限的方式。

在儲存機制系統上開啟工作階段並在資訊設計工具中執行所有安全任務：

- 您必須擁有系統管理員在 CMC 中針對儲存儲存機制的 CMS 設定的使用者名稱和密碼。
- 您必須擁有在 CMC 中授與的 [Connect the CMS with Information design tool and view this object in the CMC](#) 權限。

所需的其他權限依任務在資料表中列出。

任務	所需的權限
將連線發行至儲存機制	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立、修改或刪除連線 應用程式權限</li> <li>連線資料夾的 檢視物件 權限</li> <li>連線資料夾的 將物件新增至資料夾 權限</li> </ul>
從「儲存機制資源」檢視中編輯安全連線	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立、修改或刪除連線 應用程式權限</li> <li>連線資料夾的 將物件新增至資料夾 (以建立)</li> <li>編輯物件 連線權限</li> <li>本機下載連線 連線權限 (僅關聯式連線)</li> </ul>
使用安全連線的本機中介軟體驅動程式	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機下載連線 連線權限 (僅關聯式連線)</li> </ul>
將語意層發行至儲存機制	<ul style="list-style-type: none"> <li>發行語意層 應用程式權限</li> <li>語意層資料夾的 檢視物件 權限</li> <li>語意層資料夾的 將物件新增至資料夾 權限</li> <li>編輯物件 語意層權限 (以重新發行)</li> </ul>
從儲存機制擷取已發佈的語意層	<ul style="list-style-type: none"> <li>擷取語意層 應用程式權限</li> <li>語意層資料夾的 檢視物件 權限</li> <li>檢視物件 語意層權限</li> <li>擷取語意層 語意層權限</li> </ul>
編輯安全的本機資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>無需權限，但使用者必須提供儲存資源之使用者的 CMS 驗證。</li> </ul>
不安全的本機資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>為所有使用者儲存 應用程式權限</li> <li>擷取語意層 應用程式權限</li> <li>語意層資料夾的 檢視物件 權限</li> <li>檢視物件 語意層權限</li> <li>擷取語意層 語意層權限</li> <li>為所有使用者儲存 語意層權限</li> </ul>
開啟安全性編輯器	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理安全性設定檔 應用程式權限</li> </ul>
定義安全設定檔	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢視物件 語意層權限</li> <li>編輯安全性設定檔 語意層權限</li> </ul>
指派安全性設定檔給使用者和群組	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢視物件 語意層權限</li> <li>指派安全性設定檔 語意層權限</li> </ul>
在已發佈的語意層上執行查詢	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢視物件 語意層權限</li> <li>根據語意層建立和編輯查詢 語意層權限</li> <li>資料存取 語意層權限</li> <li>基礎連線的 檢視物件 權限</li> <li>基礎連線的 資料存取 權限</li> </ul>



任務	所需的權限
共用專案資源： <ul style="list-style-type: none"> <li>共用本機專案</li> <li>開啟專案同步化檢視</li> <li>同步化專案資源</li> <li>鎖定和解除鎖定資源</li> <li>重新命名或刪除共用專案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">共用專案</a> 應用程式權限</li> </ul>
轉換儲存機制中儲存的 .unv 語意層	<ul style="list-style-type: none"> <li>語意層資料夾的 <a href="#">檢視物件</a> 權限</li> <li>語意層資料夾的 <a href="#">將物件新增至資料夾</a> 權限</li> <li><a href="#">檢視物件</a> 語意層權限</li> </ul>
計算多來源語意層的統計資料	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">計算統計資料</a> 應用程式權限</li> <li><a href="#">檢視物件</a> 語意層權限</li> </ul>
從儲存機制中刪除語意層	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">檢視物件</a> 語意層權限</li> <li><a href="#">刪除物件</a> 語意層權限</li> </ul>
從儲存機制中刪除連線	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">建立、修改或刪除連線</a> 應用程式權限</li> <li><a href="#">檢視物件</a> 連線權限</li> <li><a href="#">刪除物件</a> 連線權限</li> </ul>

## 相關資訊

[管理工作階段 \[第 71 頁\]](#)

## 13 使用集合分段資料

針對在語意層直接定義的相關值清單，集合會定義其序列並在資訊設計工具中結合，以建立 SAP BusinessObjects Web Intelligence 查詢面板使用的複雜查詢篩選器。您可以使用集合編輯器來建立集合。

### 相關資訊

[集合簡介 \[第 322 頁\]](#)

[於 CMC 設定集合服務 \[第 327 頁\]](#)

[管理集合容器 \[第 328 頁\]](#)

[設計集合 \[第 331 頁\]](#)

[建置集合 \[第 339 頁\]](#)

[發行集合容器 \[第 355 頁\]](#)

### 13.1 集合簡介

您可在資訊設計工具中透過建立、限制和合併語意層的值清單來建置集合。當您將集合發行至儲存機制時，Web Intelligence 使用者便可於 SAP BusinessObjects Web Intelligence 查詢面板中將集合作為查詢篩選器使用。

#### 瞭解您的清單以便定義集合

當您詢問關於資料某層面的問題時，大部分情況將會出現一個或多個值清單。這可能為客戶、產品、銷售、使用者滿意度索引的清單，且全部將以某種清單格式儲存。若您在尋找特定資料，您會只想考慮清單中您感興趣的部分，接著與根據搜尋焦點顯示有限數目值清單的其他清單進行比較。

例如，您可能正在規劃市場行銷活動來提高某條產品線的銷售。您並不想浪費錢將錯誤客戶群組設為目標，因此您可能會參考您的產品線、銷售和客戶清單。接著您可能查看更受限的清單，客戶可能為：屬於特定年齡層、已購買相關產品、主要於線上商店購買、單身、在科技相關產業就業等等。

該如何建立和管理這些清單？什麼是限制清單中的值，並將結果與其他清單比較的最佳方式？一旦完成比較和限制不同清單中的值，若能針對其他問題使用清單組合順序不是很有幫助嗎？也許在不同行事曆期間，或不同地區？

SAP BusinessObjects 提供以處理多個清單的其中一項解決方案是讓這些清單中的資料可由資訊設計工具所建立語意層中的物件來存取。SAP BusinessObjects Web Intelligence 查詢面板可使用語意層作為資料來源，而您可透過組合這些物件建置查詢來遵循與您資料相關的提問行。

您可透過建立查詢篩選器來限制清單值，不過，當您有多個清單和篩選器時，查詢可能快速變得相當複雜。若將所有您固定使用的清單和篩選器合併為一個物件，便可節省很多時間，這是您可以處理集合的方式；建立可將任何值

清單組合合併到單一篩選器的單一物件。主旨是集合的中心主題，例如客戶、帳戶或產品。主旨的以商務層中的單一維度為基礎，該商務層具有在維度屬性 [索引鍵] 索引標籤中定義的主索引鍵。

集合可讓您將多個值清單與其限制組合成單一儲存機制物件，可供 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者於查詢面板中使用。

## 檢視集合的成員資格值

在 [集合] 大綱中，您可以在儲存的集合上按右鍵，然後選取 [顯示集合值] 來顯示此集合的相關成員資格值 (若有的話)。

## 設定 SQL Server 中的表格和資料行校對

當資訊設計工具建立與 SQL Server 資料庫中的資料行相關的集合表格時，工具會自動偵測參考資料行的校對，確保所有儲存這些資料行資料的具體化表格皆是以相同校對建立。

## 相關資訊

[管理集合容器 \[第 328 頁\]](#)

[設計集合 \[第 331 頁\]](#)

[集合到篩選器生命週期總覽 \[第 323 頁\]](#)

### 13.1.1 集合到篩選器生命週期總覽

您可以透過組合以大部分語意層物件為根據的值清單建立集合，接著將建置集合並將其發行至儲存機制。建立集合時，會將資料儲存至資料庫資料行。作為集合設計工具，您需要資料庫存取以寫入至集合表格。當語意層作為資料來源使用時，系統會自動在執行時間將集合呼叫到查詢面板。集合本身非語意層中的物件，而是在稱為集合容器並與其來源語意層相關的儲存機制中作為獨立物件的一部份。

集合篩選器生命週期中的主要階段如下：

## 集合篩選器生命週期

階段	您需執行的作業
透過建立集合容器啟用集合建立。	<p>管理員會根據語意層建立集合容器。選取儲存機制中的語意層，接著建立將保留主旨、集合，以及要針對以時間為基礎的集合使用的行事曆。如果要建立時間集合，您必須在這裡定義您的行事曆。您僅可擁有一個集合容器，但集合容器可包含許多集合。</p> <p>發行的新容器只是最後將建立和使用集合的預留位置。</p>
設計和建置集合。	<p>設計集合的人員將集合容器擷取至本機專案，接著開始使用可用的資料和主旨設計集合定義。集合包含單一主旨的資料，並且可用於在大部分語意層物件和行事曆上篩選。</p> <p>若您尚未完成此集合的開發，您可讓集合變為 <a href="#">[隱藏]</a>，如此使用者便無法看見或使用該集合。可將集合設為 <a href="#">[作用中]</a>、<a href="#">[隱藏]</a> 或 <a href="#">[已不再使用]</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>當您 <a href="#">[建置]</a> 集合時，系統會建立集合表格並填入資料庫。無論是透過資訊設計工具特別建置或是透過 CMC 中的排程，當第一個集合建置時，實際上也建立了表格。</li><li>當您重新整理集合時，其成員資格會依據集合定義更新。</li><li>當您 <a href="#">[清除]</a> 集合時，系統會將資料庫表格清空。</li></ul>
將集合定義為隱藏。	<p>當集合為隱藏狀態，則當其發行至儲存機制時，無法在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 和 SAP Crystal Reports for Enterprise 中顯示。這可避免使用者使用尚未就緒或是不提供使用的集合篩選器。使用此作業建立技術集合，簡化商務集合的維護</p>
凍結集合	<p>在集合編輯窗格中按一下 <a href="#">[凍結]</a>，以凍結集合。當您凍結集合時，無法編輯或操作該集合。您現在可以將特定集合標記為參考，使其無法再編輯或建置/清除。僅允許變更名稱或描述。您可以使用此作業建立投資報酬率的後續分析參考。</p>
發行集合容器。	<p>將集合容器發行至儲存機制。由於查詢篩選器與語意層相關聯，SAP BusinessObjects Web Intelligence 和 SAP Crystal Reports 便可於執行階段使用集合。</p>
將您的集合結構描述具體化至不同資料庫。	<p>為了避免將集合成員資格儲存至原始來源資料庫，您可以具體化至定義的位置。</p>
排程重新整理集合容器。	<p>您可以在中央管理主控中排程重新整理集合成員資格的時間。</p>
宣告集合已不再使用。	<p>當集合已由不同的集合取代，或是由於資料庫物件不再維護集合，請將集合篩選器宣告為已不再使用。無法使用不再使用的集合來建立新集合，您可以根據不再使用的集合或群組排程或重新整理報表。</p>

請參閱提供建立程序詳細總覽的端對端程序的相關資訊，以及不同角色用來設定和建立集合的資訊。

## 13.1.2 使用集合的必要條件

在使用資訊設計工具建立並發行集合前，您需記住下列條件和必要先決條件。

使用集合前的先決條件	適用項目	描述
資料庫存取權限	<a href="#">集合設計工具</a>	<p>您必須具有下列權限，以確保在資料庫中建置集合時會執行適當的陳述式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE TABLE</li><li>• INSERT</li><li>• UPDATE</li><li>• DELETE</li><li>• SELECT</li><li>• DROP TABLE</li></ul> <p>針對根據此主旨的所有集合，各主旨將有自己的表格。</p> <p>建置此主旨上的第一個集合時才能建立此表格。各集合容器將有用於儲存設定中繼資料的 2 個其他表格。建置容器中的第一個集合時便會建立這些表格。</p> <div><p><b>① 註記</b></p><p>集合設計工具可使用第二連線來建立集合表格。初始語意層連線通常為唯讀。然而，集合設計工具必須在建置集合時使用具備寫入權限的連線來建立集合表格。</p></div>
CMS 存取權限	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">語意層設計工具</a></li><li>• <a href="#">集合容器管理員</a></li><li>• <a href="#">集合設計工具</a></li></ul>	您必須具備管理員權限，才能建立資料來源的連線，並將檔案發行至 CMS 儲存機制。這會在 CMC 中定義。
語意層存取權限	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">語意層設計工具</a></li><li>• <a href="#">集合設計工具</a></li></ul>	您必須具備語意層設計工具權限，才能開啟商務層和資料基礎。您建立獨立於語意層的集合，但您必須存取物件屬性和資料基礎以進行特定集合管理工作。
針對要作為集合主旨使用的維度而定義的主索引鍵。	<a href="#">語意層設計工具</a>	<p>主旨是基於商務層中的單一維度，該商務層的主索引鍵定義於維度屬性的 <a href="#">[索引鍵]</a> 標籤中。</p> <p>此外，用於主旨的維度必須符合下列準則：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 以單一表格為基礎</li><li>• 不使用 @ 來建構</li><li>• 屬於簡易類型</li><li>• 未涉及提示或內容</li></ul>

## 13.1.3 SQL Server 的校對增強

SQL Server 有多個用於集合的資料庫：

- 客戶資料庫
- 具體化資料庫 (當中的集合表格是依據資料庫資料行的資料所建立)
- SQL Server 用於暫存表格的 TempDB，集合也會使用此資料庫。

若資料庫或字串資料行擁有不同的校對設定，則當互相比較資料行時，SQL Server 可能擲出錯誤。原因是 SQL Server 無法解決比較資料行時，名稱大小寫字母之間的校對衝突。

當您建立與 SQL Server 中客戶資料行相關的集合表格時，現在會以相同校對來建立儲存這些資料行資料的所有具體化表格 (包含 TempDB 的暫存表格)。

## 13.1.4 使用集合時的限制

使用集合時會套用以下限制。

### 限制

功能	限制
包含 Unicode 值的主旨	集合主旨不能以包含 Unicode 值的表格資料行為基礎。
集合表格名稱	集合表格名稱應僅包含下列字元：  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  0123456789  底線  集合表格名稱不能以底線為開頭。
集合容器	您僅可擁有一個集合容器，但集合容器可包含許多集合。  「管理集合容器」/「新增行事曆時」/「第一個和最後一個期間的開始日期」的日期會受到截斷
管理集合/行事曆編輯器	在建立行事曆的對話中，使用者介面字串會錯誤提及刪除，然其應指選取開始/結束日期。「第一個和最後一個期間的開始日期:」由「刪除集合」錯誤取代
集合：「視覺化資料」步驟：不支援資料類型物件的自訂值。	僅使用建議的資料格式：整數和字串。
集合：「視覺化資料」步驟：數值類型的自訂值。	僅針對「視覺化資料」步驟編輯器中的自訂數值類型值使用整數。

功能	限制
集合：「視覺化資料」步驟：計量必須位於集合中的最後步驟位置。	將計量新增至「視覺化資料」查詢後，您僅可新增計量。
集合：「查詢面板」步驟：不支援不相容的物件。	確保您的查詢包含與集合中其他步驟相容的物件。
「集合」編輯器的集合	您僅可新增現有的集合。  目前，當隱藏的集合在合併集合中使用時，這些隱藏集合不會顯示。
CMC：集合容器排程：	排程限於單一集合或群組。

## 13.2 於 CMC 設定集合服務

您可以在新的「調適處理伺服器」(APS) 內孤立集合具體化服務。

孤立集合具體化服務可用來針對不同原因建立專屬「調適處理伺服器」。您也必須在相同的 APS 內新增「調適連線能力服務」，透過複製現有的 APS 即可完成。您必須是系統管理員才能執行此工作。以下是執行此工作的方法：

1. 在 CMS 中依序選取 ► [\[Web\]](#) ► [\[伺服器\]](#) ► [\[伺服器清單\]](#) ►
2. 建立伺服器，選擇 [\[類別\]](#) - [\[核心服務\]](#)
3. 選擇 [\[集合具體化服務\]](#)
4. 按一下 [\[下一步\]](#)
5. 將 [\[調適連線能力服務\]](#) 新增至右側面板
6. 按一下 [\[下一步\]](#)
7. 提供伺服器名稱，然後按一下 [\[建立\]](#)
8. 停止原始 MYSIAAaptiveProcessingServer
9. 以滑鼠右鍵按一下 MYSIAAaptiveProcessingServer 檔案，並選擇 [\[選取服務\]](#)
10. 移除 [\[集合具體化\]](#) (這會強制新伺服器作為唯一執行此服務的伺服器，進而孤立集合具體化服務)
11. 在新 APS 中的屬性窗格檢查兩個項目：
  - 檢查命令列參數是否包含此行 "-Dbusinessobjects.connectivity.directory=C:/Program Files (x86)/SAP BusinessObjects/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0//dataAccess/connectionServer" (這是範例，視您的安裝而定)。
  - 勾選 [\[Server Intelligence Agency 啟動時，自動啟動此伺服器\]](#) 選項
12. 以滑鼠右鍵按一下新伺服器，並選取 [\[啟用\]](#)。
13. 啟動原始伺服器和新伺服器。

此服務在資訊設計工具顯而易見。

## 將資訊設計工具設定為以簡化的集合編輯模式開啟

您必須設定資訊設計工具的 .ini 檔案，工具才會以簡化的集合編輯模式開啟。若要執行此作業：

1. 開啟 `informationdesigntool.ini` 檔案
2. 新增此行：`-Dsets.simplified.perspective=true`
3. 啟動 `informationdesigntool.exe`，工具便只會以集合編輯模式開啟。

## 13.3 管理集合容器

您需要集合容器才可開始建立集合。您使用集合容器管理對話來執行下列動作：

- 自您正在建立/編輯的集合容器選取或移除主旨，並視需要為每個主旨新增描述。您也可以建立多索引鍵主旨 (按一下 [\[新增主旨\]](#))。
- 建立或編輯時間集合的行事曆
- 將您的集合結構描述發行至生產環境的不同資料庫。
- 建立、編輯或移除容器。

建立集合容器時，集合容器為 `.sets` 檔案，指定可作為集合基礎的主旨和行事曆。其是從語意層 (.UNX) 建立並發行至 CMS 儲存機制。接著將集合容器擷取至本機專案，資訊設計工具會自動偵測其中的主旨，並可用於集合容器。當您設計集合時，集合定義會儲存於集合容器中。行事曆適用於所有集合容器。完成建立您的集合時，您便可將集合容器發行至儲存機制。SAP BusinessObjects Web Intelligence 現在可使用集合。

集合容器的使用與同時集合製作相容。在發行本機容器或自儲存機制擷取容器時，系統即會自動合併現有集合和建立的集合。

### ① 註記

您僅可針對每個語意層建立一個集合容器。

## 相關資訊

[自語意層建立集合容器 \[第 328 頁\]](#)

### 13.3.1 自語意層建立集合容器

您可使用 [\[集合容器管理\]](#) 對話方塊建立及管理集合容器，透過在儲存機制中以滑鼠右鍵按一下單一來源關聯式語意層 (.UNX) 存取。建立集合容器前，請務必確定符合下列必要條件：

- 語意層必須為單一來源關聯式語意層。
- 您具有 [\[集合容器管理員\]](#) 角色所需的適當權限。
- 語意層已設定為允許使用子查詢。



- 您要使用的商務層維度可作為相容主旨。[\[集合容器管理\]](#) 會自動偵測這些維度。若商務層不具有任何主索引鍵維度，集合容器將沒有可用的主旨。

您具有下列資訊和選項，可建立及管理 [\[集合容器管理\]](#) 中可用的集合容器：

集合容器管理標籤	描述
<a href="#">主旨</a>	已列出在語意層中偵測的主旨，按一下 <a href="#">[與語意層同步化]</a> 以使用語意層最新版本來更新清單及新增新主旨候選。現有主旨可能不再符合引發初始建立的要求，由於維度已消失或缺少主索引鍵。
<a href="#">行事曆</a>	列出所有時間集合可用的行事曆。按一下 <a href="#">[新增新行事曆]</a> 以建立新行事曆，或按一下省略符號按鈕以修改清單中現有行事曆。
<a href="#">資料庫</a>	這對於在專屬儲存中提供佈建集合資料和管理安全存取非常實用。
<a href="#">部署</a>	已列出與語意層相關聯的目前集合容器。按一下 <a href="#">[新增容器]</a> 以建立新容器。

**① 註記**

針對此版本，各語意層僅有一個可用的集合容器。

若要建立新集合容器，請執行下列動作：

- 以滑鼠右鍵按一下 [\[儲存機制資源\]](#) 標籤中的語意層，接著選擇下拉式清單中的 [\[管理集合容器\]](#)。  
集合容器管理員便會出現。
- 按一下 [\[主旨\]](#) 標籤。  
便會列出於語意層中偵測的主旨。系統會針對 [\[成員資格表格\]](#) 資料行中的每個主旨列出含預設名稱的成員資格表格。成員資格表格包含主旨的資料，系統會在首次建置以此主旨為基礎的集合時，在資料庫中建立該表格。您可以從容器中移除不需要的旨，您將無法使用這些主旨來建立集合。
- 若您要變更主旨或成員資格表格名稱，請在名稱上按兩下並輸入新的名稱。您也可使用預設的名稱，然而一旦集合容器發行後，您便無法再修改主旨或成員資格表格名稱，最好先行設定相關名稱。
- 按一下 [\[行事曆\]](#) 標籤。  
此標籤將列出集合容器中可用的行事曆。當您建立集合容器時，清單為空白。
- 若您要建立時間集合以評估行事曆期間的資料變更，請執行下列動作以建立集合容器的行事曆：
  - 按一下 [\[新增行事曆\]](#) 按鈕。
  - 在 [\[行事曆編輯器\]](#) 中，輸入行事曆的名稱、選取期間持續時間、套用的期間數，並選擇期間的開始日期，然後按一下 [\[確定\]](#)。如需詳細資訊，請參閱建立行事曆的相關主題區段。
- 按一下 [\[部署\]](#) 標籤。  
此標籤將列出可用的集合容器。當您建立集合容器時，清單為空白。
- 按一下 [\[新增容器\]](#) 按鈕。  
清單中會自動輸入預設集合容器名稱、位置和表格名稱。首次建立集合容器時，資料庫中會建立中繼資料和記錄表格。用來顯示建立集合時資料的變更。
- 如果想要變更程式的預設值，請執行下列動作：
  - 按兩下集合容器名稱、中繼資料表格或記錄表格名稱，並輸入新的名稱。
  - 按一下位置資料行中的省略符號按鈕，選取不同的儲存機制路徑，以表示儲存集合容器的位置。


您也可使用預設的名稱，然而一旦集合容器發行後，您便無法再修改集合容器名稱、相關表格名稱或專案路徑，最好先行設定相關名稱。

9. 按一下 [發行]。

新集合容器便會新增至 [儲存機制資源] 窗格中的 [集合] 資料夾。您將集合容器擷取至本機專案資料夾，並在本機建立集合。

## 範例

下列動畫影像會顯示程序概觀和範例。此範例不會顯示最近新增至工具中的 [資料庫] 索引標籤。部分不支援動畫 gif 的讀取格式可能無法使用動畫。



## 13.3.2 擷取集合容器以建立集合

發行至儲存機制的集合容器皆有副檔名 .SETS。在開始編寫集合之前，您需要先自儲存機制擷取集合容器並將其儲存至本機專案。接著您可於資訊設計工具中的 [集合] 編輯器開啟本機集合容器，並開始根據集合容器內的主旨定義與開發集合。當您於本機儲存集合容器時，集合將一併儲存。當發行至儲存機制時，系統會將集合更新至最新版本。

1. 在 [儲存機制資源] 窗格中瀏覽至 Sets 資料夾，並以滑鼠右鍵按一下集合容器的 .sets 檔案。
2. 自內容功能表中選取 [擷取集合容器]。

[選取本機專案] 選取方塊隨即出現。其會列出您在資訊設計工具中定義的本機專案。

3. 瀏覽並選取接收集合容器的專案，然後按一下 [確定]。
4. 系統便會將集合容器複製至本機專案並自動於 [集合] 編輯器中開啟。

## 相關資訊

[管理集合容器 \[第 328 頁\]](#)

### 13.3.3 進階主旨建立

您可以組合兩個或以上的主旨，以建立由多個主索引鍵組成的複合主旨。選取您要合併的第一個主旨，工具隨即僅會顯示含有相容主索引鍵的主旨。選取一或多個相容的主旨。按一下 [\[確定\]](#) 來建立複合主旨，或 [\[取消\]](#)。在 [\[容器管理\]](#) 窗格中，您可以新增複合主旨的名稱和描述。在您建立集合時，複合主旨將列於可用主旨中。

#### ❗ 註記

組成複合主旨的主旨不一定是公用主旨，且可以從容器中移除，而不會影響該複合主旨。

## 13.4 設計集合

集合是由一個或多個連結為系列步驟的值清單所構成，每個清單會限制可用於下列的值。當將集合發行至儲存機制時，其會在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的查詢面板和 SAP Crystal Reports for Enterprise 中顯示為可用的篩選器物件。若您在資料中進行尋找時，組成集合的步驟式順序清單會協助您尋找，並同時隱藏其結構背後的潛在複雜度。

您可根據集合容器中定義的主旨建立集合。此主旨通常建立於商務層維度。維度的成員讓資料可用於建立集合。您可以建立兩種集合類型：

集合類型	描述
靜態	集合成員固定於時間的某個時刻。靜態集合就如同資料快照，擷取您考慮分析的母體狀態。例如，市場行銷活動中設為目標的金級客戶，行銷活動為事件而金級客戶為與該事件相關的事實。
時間	集合成員為動態，因此可隨著用於建立集合的多個行事曆期間變更。時間集合是成員的集合，他們在不同行事曆期間加入、離開或留下。行事曆是由開始日期和結束日期 (例如，從 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日)、特定的期間數和各期間的長度定義。在時間集合中，期間不會重疊，而且皆擁有相同長度。

新集合為空白，您需要含成員的清單來使其有效。您可使用下列其中一種方法來新增成員：

- [\[插入視覺化資料\]](#)：透過擷取商務項目從樹狀結構檢視選取集合成員，以顯示項目的值和計數。
- [\[在集合上插入集合\]](#)：要組合相同主旨上定義的任何集合嗎？(或於相容主旨。)您可以圖形化方式，透過組合可包含多個集合的集合集來建立集合組合 (使用集合的交集、聯集或排除)。
- [插入查詢面板](#) 步驟：發揮查詢面板的完整功能。

您可使用與問題序列對應的一系列步驟來新增成員清單。問題的邏輯是要精簡您的資料，因此您可根據先前的成員清單，以可新增、減去或保留的順序來建成立員清單步驟。

一旦定義新集合後，您即可建立 (選擇性) 並將其儲存至本機專案的集合容器。若您將集合容器發行至儲存機制，集合便會在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 和 SAP Crystal Reports for Enterprise 的查詢面板中顯示為可用的集合篩選器。

#### ① 註記


已建立但未發行的集合可隨時在集合編輯器的預覽面板中使用，除非標記為隱藏或已不再使用。

設計並建立新集合的程序概觀如下：

建立及設計新集合所需執行的工作	參閱連結
擷取並開啟集合容器。	<a href="#">擷取集合容器以建立集合 [第 330 頁]</a>
選擇集合類型。可為靜態或時間集合。	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">定義靜態集合 [第 340 頁]</a></li><li>• <a href="#">定義時間集合 [第 342 頁]</a></li></ul>
透過視覺化方式選擇集合的成員： <ul style="list-style-type: none"><li>• 自清單選取成員</li><li>• 組合容器中的主旨相容集合以建立新集合。</li><li>• 使用 <a href="#">查詢面板</a> 的查詢功能。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">在集合中插入視覺化資料步驟 [第 348 頁]</a></li><li>• <a href="#">建立合併集合步驟 [第 350 頁]</a></li><li>• <a href="#">插入查詢面板步驟 [第 352 頁]</a></li></ul>
建立集合並發行至儲存機制。	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">建置集合 [第 339 頁]</a></li><li>• <a href="#">發行集合容器 [第 355 頁]</a></li></ul>

## 13.4.1 建立集合的方法總覽

您在容器中建立集合。管理員為時間集合建立容器和行事曆，容器由本機擷取。然後，您根據需求建立集合及插入步驟。您可以隱藏處理中的工作，並在需要時將集合宣告為不再使用。



## 相關資訊

[使用集合編輯器來設計和管理集合 \[第 334 頁\]](#)

[定義靜態集合 \[第 340 頁\]](#)

[根據計量定義靜態集合 \(視覺化資料步驟\) \[第 341 頁\]](#)

[定義時間集合 \[第 342 頁\]](#)

[集合步驟 \[第 346 頁\]](#)

[建置集合 \[第 339 頁\]](#)

[發行集合容器 \[第 355 頁\]](#)

[編輯集合顯示選項 \[第 336 頁\]](#)

[指定集合篩選器的使用方式 \(耗用索引標籤\) \[第 337 頁\]](#)

[在查詢面板中將集合作為篩選預覽 \[第 338 頁\]](#)

[隱藏集合 \[第 354 頁\]](#)

## 13.4.2 使用集合編輯器來設計和管理集合

當您擷取專案的集合容器時，會於集合編輯器開啟容器。集合編輯器讓您可以建立和編輯集合。您可由左側窗格開始建立空白集合定義，接著在右側窗格透過一系列的索引標籤定義值清單和集合屬性。

為協助您開始使用編輯器建立靜態和時間集合，此處提供其元件和使用說明的描述。如需建立不同集合類型的更詳細程序，請參閱相關資訊。

集合編輯器窗格元件 描述

[\[集合瀏覽器\]](#)：左側窗格與集合的樹狀結構檢視。

插入靜態集合	按一下以插入空白靜態集合。直接按一下圖示來建立以目前主旨為基礎的集合。按一下圖示旁的向下箭頭以選取將成為目前主旨的其他主旨。
--------	--

插入時間集合	按一下以選取插入時間集合的行事曆。直接按一下圖示來建立以目前主旨為基礎的集合。按一下圖示旁的向下箭頭以選取將成為目前主旨的其他主旨。
--------	--

查詢面板中的預覽大網	按一下以檢視查詢面板中作為集合篩選器的集合。
------------	------------------------

編輯顯示選項	按一下，根據集合為「時間」、「隱藏」、「已發行」等來指定顯示於集合瀏覽器的集合類型。
--------	--

[\[集合定義和屬性\]](#)：右側窗格包含要定義屬性的區域和要定義集合的標籤。

名稱和描述	輸入名稱和描述以為集合新增註解。
-------	------------------

步驟索引標籤	集合中的每個值清單皆稱為步驟。使用此索引標籤為每個值清單選取和插入資料值。 <a href="#">[插入視覺化資料]</a> 可讓您手動選取商務物件階層的值， <a href="#">[在集合上插入集合]</a> 讓您選擇組合集合，以建立以集合的聯集或交集為基礎的清單。 <a href="#">[插入查詢面板]</a> 步驟可讓您使用查詢面板來建立複式篩選器。 <a href="#">[編輯步驟]</a> 會開啟適當的步驟精靈讓您修改值的選擇。 <a href="#">[建立]</a> 實際透過將值插入至資料庫資料行來建立您的集合。 <a href="#">[清除]</a> 可讓您清除建置集合。 <a href="#">[時間管理]</a> 提供您自訂自動填入時間集合建立的行事曆期間的選項，及設定還原和自動填入選項。
--------	--

時間索引標籤	顯示時間集合和其行事曆的類型資訊。僅在集合沒有成員資格、建立後立即執行或完全清除後，才可以每經一段時間就會變更時間集合的自動填入本質。
--------	---

記錄索引標籤	顯示建立集合的統計資訊。您可一目了然行事曆期間以來加入和離開集合的成員。在圖形區段中，您可選取追蹤相關行事曆期間任一部份的加入者和離開者的圖表。您也可按一下索引標籤右方的儲存圖示，將圖形儲存為影像檔案。針對靜態集合，成員不應經一段時間後變更，除非您修改其定義或變更資料。 <a href="#">[建置]</a> 實際透過將值插入至資料庫資料行來建立您的集合會員資格。 <a href="#">[清除]</a> 可讓您清除建置集合。使用 <a href="#">[時間管理]</a> 選項來自訂自動填入時間集合建立的行事曆期間，以及使用還原和自動填入功能。
耗用索引標籤	顯示此集合在耗用期間行為的多項相關資訊，您可以經由專屬的 [查詢面板] 事先測試。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 其在 [查詢面板] 大綱的偏好位置 (例如，在這個特定商務項目之後、作為此資料夾的第一個子項等)</li><li>• 其透過安全存取層級的可視性</li><li>• 其透過狀態的可視性 (作用中、隱藏、已不再使用)</li><li>• 其透過強制本質的可視性 (以標準篩選器的概念相同)</li></ul>
儲存機制索引標籤	顯示您使用中的集合、集合容器和語意層的相關資訊，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 與此特定集合容器相關的語意層儲存機制路徑</li><li>• 集合容器的儲存機制路徑</li><li>• 集合、集合容器和語意層的不同修訂</li><li>• 集合、集合容器和語意層的最後發行者</li></ul>

## 相關資訊

[定義靜態集合 \[第 340 頁\]](#)

[定義時間集合 \[第 342 頁\]](#)

[在查詢面板中將集合作為篩選預覽 \[第 338 頁\]](#)

[編輯集合顯示選項 \[第 336 頁\]](#)

[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)

## 13.4.3 在集合編輯模式中使用集合

資訊設計工具設為在集合編輯模式中執行時，唯一允許編輯的資源為「集合」。因此，[本機專案] 和 [儲存機制] 窗格不會顯示。此外，工具列和功能表經過簡化，以配合專注於集合。這有助於讓集合作者免於接觸語意層概念和本機/遠端資源典範。用意是降低學習難度，將使用者群擴及至技術層次較淺的操作人員。使用者可進行下列動作：

- 建立、編輯、刪除及建立集合
- 建立、編輯、刪除及建立群組
- 儲存並發行集合和群組。由於儲存和發行合併為單一操作，因此使用者會認為集合在儲存時也隨之公開。

如果沒有同時編製問題，按下 CTRL+S 便會明確地自動發行集合容器。



## 相關資訊

[在集合編輯模式中啟動資訊設計工具 \[第 16 頁\]](#)

### 13.4.4 編輯集合顯示選項

集合容器是設計用於包含數百個，甚至數千個的集合。其提供篩選功能，因此您可快速顯示僅與您日常工作有關的集合。篩選準則包含集合名稱、查詢面板中的可視性、發行狀態，或甚至是主旨。

主旨是集合的中心主題，例如客戶、帳戶或產品。主旨是以商務層中的單一維度為基礎，該商務層具有在維度屬性 [\[索引鍵\]](#) 索引標籤中定義的主索引鍵。集合包含來自單一主旨的資料，且新集合可用的資料是由主旨決定的。

1. 您可以下列其中一種方法開啟集合容器：
  - 自 [\[儲存機制資源\]](#) 索引標籤擷取集合容器。或
  - 按兩下 [\[本機專案\]](#) 窗格中的集合容器。
2. 於集合編輯器的 [\[集合\]](#) 窗格中，按一下窗格頂端的 [\[編輯顯示選項\]](#) 篩選器圖示。

顯示選項方塊即會出現。依預設，將會選取所有選項。您可以使用下列選項：

- [靜態](#)：顯示靜態集合
- [強制](#)：顯示強制集合
- [\[按名稱篩選\]](#)：按名稱篩選集合
- [\[作用中\]](#)：顯示作用中可視性層級的集合
- [\[隱藏\]](#)：顯示隱藏可視性層級的集合
- [\[已不再使用\]](#)：顯示已不再使用可視性層級的集合
- [\[強制\]](#)：顯示強制的集合
- [\[非強制\]](#)：顯示非強制的集合
- [\[已發行\]](#)：顯示已可在儲存機制中使用的集合
- [\[未發行\]](#)：顯示在資訊設計工具中本機的集合
- [\[顯示建立的集合於\]](#)：集合容器中可用的主旨皆已列出。選擇主旨時，[\[集合\]](#) 窗格中僅會顯示針對此主旨定義的集合。

3. 選取一個或多個顯示選項。
4. 在方塊外的任一處按一下以將其關閉。
5. 您也可以將快顯視窗重新放置到更適合的位置，然後透過標題列中的專屬按鈕將其停駐/重新附加回初始位置。。

## 相關資訊

[定義靜態集合 \[第 340 頁\]](#)

[定義時間集合 \[第 342 頁\]](#)

[設計集合 \[第 331 頁\]](#)

[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)



## 13.4.5 在集合中使用計分

您可以為集合成員計分，用以進行區分。這可讓您對不同面向的集合成員打分數，並將不同集合步驟產生的分數加總，接著分析結果。分數最高的成員為在多數或所有步驟中出現的成員。

領域專家會將分數指派給集合步驟的選取成員。

分數會針對該特定步驟中出現的成員進行指派。您可以將分數指派給任何類型的集合步驟。由於步驟會與其所含集合一併建置，因此分數會依據各成員進行加總。

在時間集合中，分數會隨著時間改變，但僅可取得最後一個建置集合的最後分數。

## 13.4.6 指定集合篩選器的使用方式 (耗用索引標籤)

您可在查詢面板針對集合設定下列選項，以決定集合的篩選器屬性：

指定篩選器屬性	選項	描述
大綱	<a href="#">位置</a>	表示集合篩選器在查詢面板物件檢視器中的位置。例如 BEFORE Dw Crm Product\Product Id 表示系統將立刻嘗試將集合篩選器放置在查詢面板中產品 ID 物件之上。
	<a href="#">變更</a>	按一下以在查詢面板物件瀏覽器中選取新位置。
	<a href="#">重設</a>	按一下以重設物件瀏覽器中主旨維度物件下的集合篩選器的預設位置。您也可重設可視性。
	<a href="#">可視性</a>	集合篩選器可設定為： <ul style="list-style-type: none"><li>作用中：於查詢面板中可見</li><li>隱藏：於查詢面板中不可見此選項可用於處理中的集合。</li><li>已不再使用：不可見以防止繼續使用。SAP BusinessObjects Web Intelligence 報表會中斷直到修復為止。</li></ul>
安全性	<a href="#">使用者可存取的最低物件安全等級：</a>	使用所選安全性設定檔 (和以上版本) 為 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者設定集合篩選器的可用性。

1. 按一下集合瀏覽器中的集合。
2. 按一下集合瀏覽器右方 [\[集合屬性\]](#) 窗格中的 [\[耗用\]](#) 索引標籤。

查詢面板中物件樹狀結構檢視的集合篩選器預設位置將出現於 [\[位置\]](#) 欄位。

3. 依照上表所述，選擇集合篩選器的選項。

### 13.4.6.1 重新定位可用物件清單的集合篩選器

集合會在可用物件清單中的主旨維度下立即顯示為查詢面板中的集合篩選器物件。您可如下修改此預設定位：

1. 在集合編輯器中開啟集合。
2. 按一下 [\[耗用\]](#) 索引標籤。

[\[大綱\]](#) 窗格會顯示查詢面板物件窗格中集合篩選器的目前位置。

3. 按一下 [\[變更\]](#) 按鈕。

隨即會出現可用的物件清單。集合篩選器的目前位置會以清單上方的兩個方塊表示。您可選取位於清單中所選物件之前或之後的位置，或所選文件資料夾中的第一個子項。

4. 在清單中按一下您要用於定位集合篩選器的物件。
5. 根據您要將集合篩選器定位於物件樹狀結構檢視中的所選物件之前或之後，從清單左上方的下拉式清單中選取之前、之後、第一或最後。
6. 按一下 [\[驗證\]](#)。
7. 在集合瀏覽器窗格上方的工具列中按一下 [\[在查詢面板中預覽大綱\]](#) 圖示，然後瀏覽至集合篩選器的新位置。

集合篩選器會盡可能接近可用物件清單中的新指示位置。

## 13.4.7 在查詢面板中將集合作為篩選預覽

您可在查詢面板的可用的物件窗格中預所覽建置集合的集合篩選器。

1. 在集合瀏覽器窗格上方的工具列中按一下 [\[在查詢面板中預覽大綱\]](#) 圖示。

查詢面板隨即開啟。

2. 展開包含集合所使用主旨維度的資料夾。

依預設，集合篩選器會在可用的物件清單中位於其主旨維度下方，或是盡可能靠近您在 [\[耗用\]](#) 索引標籤中提供的新位置。

## 相關資訊

[重新定位可用物件清單的集合篩選器 \[第 337 頁\]](#)

## 13.4.8 在集合編輯器中篩選物件

若要在 [\[集合編輯器\]](#) 中篩選物件，按一下側面板中的「篩選選項」按鈕。您可以依據以下條件篩選：

- [類型](#) (靜態、時間或限制時間)
- [狀態](#) (作用中、隱藏或已不再使用)
- [強制](#) (顯示強制集合或非強制集合)
- [發行](#) (已發行集合或本機集合)
- [安全性](#) 層級 (已發行、受控制的、受限制的、機密或私人)
- [成員資格](#) (具有資料或不具有資料的成員)

- [主旨](#) (選取要篩選的主旨)

## 相關資訊

[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)

### 13.4.9 建置集合

您可建置集合在資料庫中建立其清單成員。若此集合已經發行，建置集合後，系統會立刻將集合的值清單編譯為資料庫資料行，使 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者可用此新值。儲存機制中容納所有集合的集合容器會在您重新發行集合容器時更新。根據集合類型而定，有兩種建置集合的方式：

集合建置方式	描述
<a href="#">建置</a>	可針對靜態和時間集合使用。按鈕會顯示於集合編輯器的 <a href="#">[步驟]</a> 和 <a href="#">[歷史]</a> 索引標籤中。為目前期間建置時間集合時，若未選取 <a href="#">[允許目前期間的多重處理]</a> ，則當您選取 <a href="#">[建置]</a> 時，只有至目前日期的目前期間資料會與集合相關。無法於目前期間內再建置集合。
<a href="#">時間管理</a>	僅可針對自動填入時間集合使用。若您在建置時間集合時選取 <a href="#">[行事曆和日期選取]</a> 對話方塊中的 <a href="#">[允許自動填入]</a> 選項，則按鈕會在集合編輯器的 <a href="#">[步驟]</a> 和 <a href="#">[記錄]</a> 索引標籤中顯示為啟用。您可以選擇下列選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動填入 (部分或完整)</li> <li>• 還原 (部分或完整)</li> <li>• 還原，然後自動填入</li> </ul> <a href="#">[自動填入]</a> 會連結您選擇的指定行事曆期間資料。

根據集合類型而定，您可使用下列其中一種方式建置：

- 針對靜態集合，請在集合編輯器的 [\[步驟\]](#) 或 [\[記錄\]](#) 索引標籤中按一下 [\[建置\]](#) 按鈕。
- 針對時間集合，若您要使用目前期間的資料，請在集合編輯器的 [\[步驟\]](#) 和 [\[記錄\]](#) 索引標籤中按一下 [\[建置\]](#) 按鈕。若要一次建置一個期間 (您可能希望建置未來的期間，例如「預約」)，請確認您未選取 [\[停止於目前期間\]](#)。
- 針對時間集合，若您要使用過去的一個或多個特定期間，請在集合編輯器的 [\[步驟\]](#) 和 [\[記錄\]](#) 索引標籤中按一下 [\[時間管理\]](#)。所有時間集合皆從基底期間起開始建置。僅當集合沒有成員資格時，您才可變更基底期間。

## 相關資訊

[使用自動填入建置時間集合 \[第 344 頁\]](#)

## 13.4.9.1 定義靜態集合

靜態集合成員固定於時間的某個特定時刻。其就如同資料快照，擷取您考慮分析的母體狀態。一旦您指定新集合具有靜態成員，您便可自物件成員清單選擇集合成員，或作為集合容器中可用的組合集合子集。您可以選擇大多數語意層物件來定義集合。

1. 開啟或擷取集合容器。
2. 若沒有集合可用的資料夾，請按一下集合窗格瀏覽器功能表列中的 [\[插入資料夾\]](#) 圖示並命名資料夾。
3. 選取集合資料夾並按一下集合瀏覽器窗格功能表列中 [\[插入靜態集合\]](#) 圖示右方的箭頭。
4. 自下拉式清單中選取新集合的主旨。

### ❗ 註記

若您直接按一下圖示，依預設會自目前所選的主旨建立集合。

含預設名稱欄位的集合檔案隨即出現在資料夾節點之下。

5. 您可視需要針對集合輸入不同的名稱，並按 [Enter](#) 以驗證名稱。

集合屬性窗格會在集合瀏覽器窗格右側顯示。您可如下使用 [\[步驟\]](#) 索引標籤來選擇集合成員：

集合成員選擇依據	描述	集合成員選擇連結
自物件清單選取成員。	您自所有新集合主旨可用的商務層物件清單選取靜態成員。	<a href="#">在集合中插入視覺化資料步驟 [第 348 頁]</a>
組合容器中現有的集合以建立新集合。	在根據相同主旨的數個建立集合間選擇交集、聯集或排除。	<a href="#">建立合併集合步驟 [第 350 頁]</a>
使用 [查詢面板] 定義複式篩選器。	發揮 SAP BusinessObjects Web Intelligence <a href="#">[查詢面板]</a> 的功能，以定義複式篩選器。	<a href="#">插入查詢面板步驟 [第 352 頁]</a>

6. 為集合選取維度：

### 選取維度或計量 (僅限視覺化資料步驟)

若要選取維度	若要選取計量
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按兩下 [類別與物件] 窗格中的物件。</li><li>2. 展開物件並選取您要包含在集合中的值。</li><li>3. 視需要選取內容，並按一下 <a href="#">[確定]</a>。</li><li>4. 選取步驟動作 (針對新項目選取「開始」，視該清單與先前步驟的所需關係選取「新增」、「減去」、或「保留」)。您建立的第一個步驟會自動選取 [開始]，沒有其他可用選項。</li><li>5. 按一下 <a href="#">[完成]</a>。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 按兩下 [類別與物件] 窗格中的計量。</li><li>2. 定義該計量的 Yes/No 條件 (例如：「價格小於 300」)，然後按一下 <a href="#">[建立]</a>。</li><li>3. 展開 [計量] 並選取內容，然後按一下 <a href="#">[確定]</a>。</li><li>4. 選取 <a href="#">[否]</a> 自集合拒絕篩選結果，或選取 <a href="#">[是]</a> 保留篩選結果。然後按一下 <a href="#">[確定]</a>。</li><li>5. 選取步驟動作 (針對新項目選取「開始」，視該清單與先前步驟的所需關係選取「新增」、「減去」、或「保留」)。您建立的第一個步驟會自動選取 [開始]，沒有其他可用選項。</li><li>6. 按一下 <a href="#">[完成]</a>。</li></ol>

### 13.4.9.1.1 根據計量定義靜態集合 (視覺化資料步驟)

當在視覺化資料步驟編輯器中根據計量定義集合時，您必須定義計量上的 Yes/No 條件 (例如物件的值是小於或等於定義的值)。

1. 開啟或擷取集合容器。
2. 若沒有集合可用的資料夾，請建立資料夾：按一下集合瀏覽器窗格功能表列中的 [\[插入資料夾\]](#) 圖示並命名資料夾。
3. 選取集合資料夾，並按一下集合瀏覽器窗格功能表列中 [\[插入靜態集合\]](#) 圖示右方的箭頭。。
4. 自下拉式清單中選取新集合的主旨。

#### ① 註記

若您直接按一下圖示，依預設會自目前所選的主旨建立集合。

含預設名稱欄位的集合檔案隨即出現在資料夾節點之下。

5. 您可視需要針對集合輸入不同的名稱，並按  以驗證名稱。

集合屬性窗格會在集合瀏覽器窗格右側顯示。

6. 在 [\[步驟\]](#) 索引標籤上，選取計量並定義該計量的 Yes/No 條件，例如：計量是大於或等於 50。您可以選擇在集合中包含 Null 值。

### 13.4.9.2 時間集合

在時間集合中使用的詞彙和選項描述。

時間集合是以行事曆期間為基礎。您經常需要於指定的行事曆期間建立包含加入、離開、停留或單純造訪集合的集合成員資訊的集合。系統會在集合容器中建立行事曆，並可用於集合。當您建立以行事曆為基礎的集合時，同時也需在商務層中選擇日期時間維度 (例如 `Start date`)，以便連結至行事曆。接著當建置集合時，便可將此日期與行事曆期間進行比較。

#### ① 註記

時間集合現在支援報表提示。當使用者執行報表時，您可以提示使用者選取要產生報表的期間。

下列為時間集合選項中所使用的術語：

#### 時間集合概念

概念	描述
限制時間集合	當在限制時間模式下建置集合時，依預設僅會建置最後兩個集合。使用者可針對要儲存於資料庫中的期間定義移動視窗。任何在視窗外的保留子將會自資料庫中刪除，以增加儲存空間。
還原	返回指定期間 (完全還原的基底期間，或部分還原的指定期間)，並清空建置於此期間後的期間。完全還原等同於清除作業。

概念	描述
自動填入	自動填入表示已建置集合，並填入自基底期間起的資料。例如，這可用於分析預訂，還可在還原後用於重新建置過去期間的集合。
基底期間	此為第一個建置的期間。
作用中期間	此為建置的最後一個期間。
目前期間	目前期間為與今天對應的行事曆期間。
未來期間	未來期間為目前期間之後的任何行事曆期間。
過去期間	過去期間為目前期間之前的任何行事曆期間。

### 13.4.9.2.1 定義時間集合

時間集合是以行事曆期間為基礎。您經常需要於指定的行事曆期間建立包含加入、離開、停留或單純造訪集合的集合成員資訊的集合。行事曆建立會在集合容器中建立且可用於集合。當您建立以行事曆為基礎的集合時，同時也需在商務層中選擇日期時間維度 (例如 *Start date*)，以便連結至行事曆。接著當建置集合時，便可將此日期與行事曆期間進行比較。

1. 開啟或擷取集合容器。
2. 若沒有集合可用的資料夾，請按一下 [\[集合\]](#) 窗格功能表列中的 [\[插入資料夾\]](#) 圖示並命名資料夾。
3. 選取集合資料夾並按一下 [\[集合\]](#) 窗格功能表列中 [\[插入時間集合\]](#) 圖示右方的箭頭。
4. 自下拉式清單中選取新集合的主旨。  
行事曆和日期選取方塊即會出現。其會列出集合容器中定義的行事曆，以及商務層中可用來將行事曆與資料超市中的日期參考產生連結的可用日期維度。

#### ① 註記

若您直接按一下圖示，依預設會自目前所選的主旨建立集合。

5. 按一下可用集合行事曆清單中的行事曆。
6. 在下方窗格中，瀏覽並選取連結您的資料與行事曆的日期維度。請參閱相關連結以瞭解此對話方塊中可用選項的詳細資訊。
7. 若您想建置當前期間起的集合，請勾選 [\[允許自動填入\]](#)。請參閱相關連結以瞭解有關 [\[自動填入\]](#) 選項的詳細資訊。
8. 按一下 [\[確定\]](#)。

集合屬性窗格會在 [\[集合\]](#) 窗格右側顯示。其包含一系列的索引標籤。您可如下使用 [\[步驟\]](#) 窗格選取集合成員：

集合成員選擇依據	描述	集合成員選擇連結
依視覺化方式選擇成員。	自所有經由集合主旨可用的物件清單選取靜態成員範圍。	<a href="#">在集合中插入視覺化資料步驟 [第 348 頁]</a>
組合容器中現有的集合以建立新集合。	在相同主旨的數個現有集合間選擇交集、聯集或排除。	<a href="#">建立合併集合步驟 [第 350 頁]</a>
使用查詢面板步驟選取成員。	發揮查詢面板的完整功能來建立複雜查詢。	<a href="#">插入查詢面板步驟 [第 352 頁]</a>

如需查詢您可檢視或針對集合設定的其他屬性的相關說明，請參閱相關連結。

### 13.4.9.2.1.1 選取時間集合的行事曆選項

已將行事曆新增至集合容器。通常是由管理員在儲存機制中建立集合容器時完成。

下列資訊適用於 [\[行事曆和日期選取\]](#) 對話方塊。當您在 [\[集合編輯器\]](#) 左側的 [\[集合瀏覽器\]](#) 窗格中按一下 [\[插入時間集合\]](#) 按鈕時，此方塊便會出現。在此處選取行事曆選項是設計時間集合的第一步。這些選項會決定行事曆期間要如何對應至您的資料。設定如下：

行事曆選項	描述
挑選集合行事曆	會列出集合容器中定義的行事曆。
挑選連結集合期間的日期	主旨可用的日期/時間維度。
允許自動填入	若選取此選項，則 <a href="#">[自動填入]</a> 選項會連同 <a href="#">[建置]</a> 在 <a href="#">[步驟]</a> 和 <a href="#">[時間]</a> 索引標籤上啟用。若要建立位在過去的期間，請勾選 <a href="#">[自動填入]</a> 核取方塊。若要定期建立當行事曆期間，則不選取 <a href="#">[自動填入]</a> 。

1. 在 [\[挑選集合行事曆\]](#) 清單中選取行事曆。
2. 展開主旨節點，並選取提供行事曆資料的日期/時間維度。
3. 若您想在建置集合時使用 [\[自動填入\]](#) 選項，則請選取 [\[允許自動填入\]](#)。
4. 按一下 [\[確定\]](#) 以繼續定義時間集合。

## 相關資訊

[使用自動填入建置時間集合 \[第 344 頁\]](#)

[定義時間集合 \[第 342 頁\]](#)

[使用集合編輯器來設計和管理集合 \[第 334 頁\]](#)

## 13.4.9.2.1.2 使用自動填入建置時間集合

您可針對指定期間而非目前期間建置時間集合。在 [\[自動填入\]](#) 對話方塊中選取期間選項可讓您指定要在建置集合後納入考量的行事曆期間數量，從設定的上次建置日期開始至目前日期期間，或其他您所指定的期間。

使用 [\[自動填入\]](#) 建置集合可確保集合的作用中行事曆期間會在每次建置的時候累加。若您未使用 [\[自動填入\]](#) 建置，則僅會將目前行事曆期間的資料納入考量。

### ① 註記

當您在建立時間集合時選取 [\[行事曆和日期選取\]](#) 對話方塊中的 [\[允許自動填入\]](#) 選項時，[\[自動填入\]](#) 按鈕便會啟用。若集合沒有成員，您也可以在建立後變更時間集合的自動填入本質。您可透過清除集合完成此作業。

### ① 註記

引擎僅完全建置非自動填入時間集合的前一個期間。

依設計，自動填入時間集合過去的所有期間將完全建置，而不含間距。

您可以使用下列選項：

自動填入類型	描述
完整	連續建置所有可能期間 (自過去第一個非建置期間，至最後一個可用期間)。您無法在未來建立資料列。
部分	建置是由選取的基底期間開始至選取的結束期間。 <ul style="list-style-type: none"><li>您可以自 <a href="#">[自動填入結束日期]</a> 行事曆選取期間結束日期。受影響的期間數量會自動在 <a href="#">[自動填入期間]</a> 清單中累加。</li><li>您可透過按一下 <a href="#">[自動填入期間]</a> 清單中的增加或減少箭頭，來直接選取期間數量自動填入資料。</li></ul>

- 在 [\[步驟\]](#) 或 [\[記錄\]](#) 索引標籤中按一下 [\[時間管理\]](#) 按鈕。  
[\[自動填入\]](#) 對話方塊隨即出現。
- 請執行下列其中一項作業：
  - 按一下 [完整](#) 自動填入最新建置後所有期間的資料。
  - 按一下 [\[部分\]](#)，然後按一下文字方塊尾端的行事曆按鈕來選擇結束日期期間。隨即針對截至該日期後的所有期間插入日期。或在 [\[自動填入期間\]](#) 方塊中，按一下增加或減少按鈕來選取您希望建立的期間數量。
- 按一下 [\[自動填入\]](#) 使用指定的自動填入選項來建置集合。

## 相關資訊

[選取時間集合的行事曆選項 \[第 343 頁\]](#)

[建置集合 \[第 339 頁\]](#)



### 13.4.9.2.1.3 管理時間集合的建置記錄

「管理建置記錄」對話方塊可讓您執行下列動作：

#### 時間集合管理

設定	描述
還原	<ul style="list-style-type: none"><li>當選取完全還原時，系統會將集合從目前期間還原至基底期間，並清除所有集合，</li><li>當選取部分還原時，所有建置期間將適用於還原。請選擇要還原的期間，所選期間的集合將會清除。</li></ul> <div><b>註記</b> 但無法使用「自動填入」選項。</div>
自動填入	<ul style="list-style-type: none"><li>當選取完全自動填入時，系統將建置從基底期間至目前期間的集合。</li><li>當選取部分自動填入時，系統將從所選基底期間建置所選期間數量的集合。</li></ul> <div><b>註記</b> 但無法使用「還原」選項。</div>
還原並自動填入	<p>您可以使用此選項來重新建置部分集合記錄或同步集合。若要還原然後自動填入，您可以使用下列選項：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>完全還原，然後完全自動填入。</li><li>完全還原至基底期間，然後部分自動填入。系統將從基底期間建置所選期間數量。</li><li>部分還原，然後部分自動填入。系統將還原並清除所選基底期間，然後自動填入後續期間至所選期間。</li></ul>

### 13.4.9.2.1.4 管理時間設定

在 [時間] 索引標籤中，您可以定義時間集合類型 (完整或限制)，以及集合的建置選項。

在窗格的上半部，您可以選擇兩種集合類型：

- [時間] 集合：包含完整成員資格記錄。
- [限制的時間]：建置最後一或多個期間的集合。預設值為 2，期間最大數量目前為 9999。早於該期間數量的保留子將會在集合重新整理期間自動卸除。這對於減少集合記錄資料量非常實用。

系統會顯示有關指派給集合資料夾的行事曆資訊。

在窗格的下半部，您可以設定下列建置選項：

- **允許在建置集合後編輯步驟**：這對於鎖定集合定義，並針對指定的集合期間啟用一致的比較非常實用。
- **允許自動填入**
  - **停止於目前期間**
  - **允許在目前期間進行多重處理**：根據定義，在目前期間進行建置將建立不完整的集合，這可以協助取得最新的成員資格。
  - **基底期間** (您可以設定特定基底期間)。

#### ① 註記

當不允許自動填入時，系統會停用 [步驟] 和 [記錄] 索引標籤中的 [時間管理] 選項。

#### ① 註記

當未選取 [允許在目前期間進行多重處理] 時，一旦針對目前期間建置集合後，則無法重複該期間的作業。這表示若在期間的第一天建立集合，則集合的資料可能很少，而您無法在有更多資料時再次建置集合。

### 13.4.9.2.1.5 基底期間的建置選項


選取時間集合的基底期間。

此功能對於在行事曆開始之後的期間開始記錄非常實用。第一個期間建置後將無法變更，您必須還原整個記錄，才能再次啟用該選項。請選取時間集合的第一個期間 (基底期間)。

集合可以從此期間起開始建置，或還原至此期間。

### 13.4.9.3 集合步驟

集合由不同步驟組成。您可以插入三個類型的步驟，視您要建立的篩選器複雜度而定。



## 相關資訊

[關於在集合中插入視覺化資料的步驟 \[第 347 頁\]](#)

[關於在集合中插入查詢面板步驟 \[第 351 頁\]](#)

[關於插入合併集合步驟 \[第 350 頁\]](#)

### 13.4.9.3.1 關於在集合中插入視覺化資料的步驟

使用「插入視覺化資料」步驟編輯器，自主旨可用的物件清單選取集合成員。在成員按兩下或將成員拖放至集合編輯器窗格。

您可以選取的成員物件為屬性或計量。即使您可使用單一成員清單來建立集合，建立集合的價值在於將回應問題的清單序列組合起來，以精簡您的資料集。

## 新增自訂值

如果值遺失或尚無法使用，您可以建立及插入自訂值。例如，若日後貴公司將首次銷售至某地區或國家，您可以插入國家和地區名稱作為自訂值。自訂值會新增至 [\[視覺化資料\]](#) 窗格。當實際值可使用時，您可以按一下 [\[視覺化資料\]](#) 窗格中的 [\[管理自訂值\]](#) 來刪除自訂值。

## 管理計量的條件

選取計量作為步驟時，您必須為計量選擇條件。成員限於 Yes/No 條件 (例如：價格大於 200)。設定條件為強制性，您可以選取保留符合條件的資料，或從集合中拒絕。除了計量外，您也可以 [\[視覺化資料\]](#) 窗格中為物件新增 Yes/No 條件，不過此設定並非一律自動，也非強制性。

## 新增、減去或保留步驟

在集合中插入步驟時，第一個步驟會自動設定屬性為「開始」，後續步驟可用於新增、減去或保留資料。

您可以使用下列屬性將每個額外的成員 (步驟) 清單與前一個清單結合：

集合步驟屬性	描述
開始	此為預設步驟。這是您建立的第一個成員清單，請按照清單順序開始，各依先前一項進行，以精簡您的集合成員。
新增	將清單成員新增至集合。

集合步驟屬性	描述
減去	自集合中減去清單成員。
保留	執行集合和所選成員間的交集。自集合移除不存在於您的選擇之中的成員。

### ① 註記

不支援的值為非唯一值的主旨。在集合編輯器中，當集合是以多索引鍵主旨為基礎且具有「視覺化資料」步驟，若主旨值非唯一，建置便會失敗。

## 相關資訊

[參數和內容 \[第 349 頁\]](#)

[在集合中插入視覺化資料步驟 \[第 348 頁\]](#)

[建立視覺化資料步驟的自訂值 \[第 349 頁\]](#)

[設定集合取樣精靈 \[第 353 頁\]](#)

[建置集合 \[第 339 頁\]](#)

[隱藏集合 \[第 354 頁\]](#)

[發行集合容器 \[第 355 頁\]](#)

## 13.4.9.3.1.1 在集合中插入視覺化資料步驟

使用「視覺化資料」編輯器，自主旨可用的物件清單選取集合成員。您可以選取的成員物件為維度、屬性或計量。即使您可使用單一成員清單來建立集合，建立集合的價值在於將回應問題的清單序列組合起來，以精簡您的資料集。

1. 建立並命名新集合。
2. 在 [\[集合屬性\]](#) 窗格的 [\[步驟\]](#) 索引標籤中，按一下 [\[插入視覺化資料\]](#) 按鈕。
3. 執行下列其中一項作業：
  - 按兩下 [\[類別與物件\]](#) 窗格中的物件。
  - 將物件拖曳至 [\[視覺化資料\]](#) [\[選取的物件\]](#) 窗格。
4. 展開物件並選取您要在集合中包含的值。當有查詢內容時會顯示 [\[查詢內容\]](#) 窗格，您可選取適當的內容並按一下 [\[確定\]](#)。當有參數時會顯示查詢參數對話方塊，您可編輯查詢並選取或宣告參數的值。
5. 從值清單選取屬性物件。
6. 若此為集合的第一個步驟，則依預設會將對話方塊底部的 [\[步驟動作\]](#) 下拉式清單設為 [\[開始\]](#)。若您正在新增或修改清單，您可視該清單與 [\[步驟\]](#) 索引標籤中的先前步驟的所需關係選擇 [\[新增\]](#)、[\[減去\]](#)、或 [\[保留\]](#)。
7. 新增您的步驟描述。這有助您管理已建立集合中的不同步驟。
8. 按一下 [\[完成\]](#)。

成員清單即新增至 [\[步驟\]](#) 索引標籤。如果這是為集合定義的第一個清單，將會顯示為具有有限定 [\[開始\]](#) 的數字 [\[1\]](#)。

9. 若要繼續新增以您為資料精簡所追蹤的問題序列為基礎的成員清單，請按一下 [\[插入視覺化資料\]](#) 按鈕。

#### ① 註記

當您建立新的 [\[視覺化資料\]](#) 步驟並且新增第一個物件時，左側顯示的可用物件樹狀結構會侷限於與第一個及後續物件相容的物件。僅可透過資料基礎中無內容路徑連線的物件適用。

#### ① 註記

當您將步驟插入至集合並按一下該步驟時，窗格隨即會在該集合編輯器下方顯示，其中會顯示步驟詳細資訊 ([\[視覺化資料詳細資料\]](#)、[\[查詢面板步驟詳細資料\]](#) 或 [\[合併集合詳細資料\]](#))。

10. 若要變更步驟在集合中的位置，請按一下位於 [\[步驟\]](#) 索引標籤最上方的向上和向下箭頭。步驟動作會自動更新。

集合和其步驟會儲存在本機專案中。尚未發行的新集合或已修改集合會以紅色星號表示。

## 13.4.9.3.1.2 建立視覺化資料步驟的自訂值

如果值遺失或尚無法使用，您可以建立及插入自訂值。例如，若日後貴公司將首次銷售至某地區或國家，您可以事先插入國家和地區名稱作為自訂值。一旦這些值可以在資料庫中使用且集合重新建置，其將會出現在成員資格中。

1. 在集合步驟的視覺化資料窗格中，按一下管理自訂值圖示。

[\[視覺化資料自訂\]](#) 窗格會以空白表格顯示。

2. 按一下 [\[新增\]](#) 並輸入新值 (會自動偵測值類型)。

3. 按下  或按一下 [\[套用\]](#)。

新值會顯示在 [\[視覺化資料自訂\]](#) 窗格內的自訂值表格中。

4. 您可以新增、編輯、移除和變更自訂值的位置。

5. 當您完成輸入自訂值時，請按一下 [\[確定\]](#)。

自訂值會顯示在 [\[視覺化資料\]](#) 窗格內值清單的頂端。當資料庫中有相同名稱物件時，會有資訊註記表示值已存在。按一下 [\[管理自訂值...\]](#) 圖示並將項目自清單移除。當您關閉 [\[視覺化資料自訂\]](#) 窗格時，項目便會自 [\[視覺化資料\]](#) 窗格移除。

## 13.4.9.3.1.3 參數和內容

「視覺化資料」步驟或合併集合步驟可能需要設定參數和內容。選取需要設定參數的成員時，應針對此步驟選取適當的內容，並視需要編輯參數。參數會在集合中合併，這表示若您在步驟中為參數選取國家，當後續步驟具有

「Select Region」參數時，僅先前參數中所選國家的地區會顯示為選項。在工具列上按一下 [\[重設結構\]](#) 按鈕時，便會清除所有值。

## 13.4.9.3.2 關於插入合併集合步驟

您可以使用「合併集合步驟」編輯器來根據現有集合建立集合。透過「合併集合」步驟，您可以使用專屬的「文氏圖」編輯器從現有集合建立集合、聯集或交集。

「合併集合」編輯器會自動偵測相容集合 (來自不同表格的相容主旨)。這些相容集合會在括號中顯示主旨名稱。

您可以將集合新增至集合，並定義各集合的行為。若要選取交集，請在文氏圖的適當區域按一下。若要選取整個集合，請在文氏圖以滑鼠右鍵按一下集合的非交集區域，然後在顯示的彈出式選單中選擇 [\[選取整個集合\]](#)。

- 圖表會隱藏空白的集合。
- 集合的圖示會依聯集或交集而不同。
- 在文氏圖選取範圍時，選取範圍會由虛線括住以高對比顯示。

您無法選取下列集合：

- 導致循環相依性的集合
- 不相容的集合

### 相關資訊

[參數和內容 \[第 349 頁\]](#)

[建立合併集合步驟 \[第 350 頁\]](#)

[設定集合取樣精靈 \[第 353 頁\]](#)

[建置集合 \[第 339 頁\]](#)

[隱藏集合 \[第 354 頁\]](#)

[發行集合容器 \[第 355 頁\]](#)

[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)

### 13.4.9.3.2.1 建立合併集合步驟

您可透過替主旨新增多個集合至集合來選取新集合成員，並將交集或聯集作業套用至所有的集合。接著您可新增集合至更多集合，使用交集或聯集作業合併全部集合以定義具有自複雜值組合產生的成員的新集合。

將下列其中一個屬性指派給與集合中先前步驟連結的成員選取 (若有的話)：

集合步驟屬性	描述
開始	此為預設步驟。這是您建立的第一個成員清單，請按照清單順序開始，各依先前一項進行，以精簡您的集合成員。
新增	將清單成員新增至集合。
減去	自集合中減去清單成員。

集合步驟屬性	描述
保留	執行集合和所選成員間的交集。自集合移除不存在於您的選擇之中的成員。

1. 在集合編輯器檢視的 [\[步驟\]](#) 索引標籤中，按一下 [\[插入合併集合\]](#) 圖示。  
[\[合併集合步驟\]](#) 編輯器隨即會顯示。
2. 若要新增第一個集合，請在集合樹狀結構檢視的集合上按兩下。  
集合會新增至第一個集合，並於文氏圖窗格中顯示。若要將集合新增至不同的集合，可在集合上按一下滑鼠右鍵並選取內容相關式功能表中的集合，或是將其拖放至適當的集合中。若要變更文氏圖的形狀，請移至：  
Windows/Preferences.../Information Design Tool/Sets Editor，並選取您要的形狀。
3. 在下一個集合上按兩下將集合新增至文氏圖及第二個集合，或是在集合上按一下滑鼠右鍵並替該集合選取不同的集合。
4. 當您完成文氏圖時，請在包含您感興趣之成員資格的交集上按一下。
5. 寫下該步驟的描述。
6. 按一下 [\[完成\]](#)。  
合併集合步驟會新增至您的集合，而您可在集合編輯器的下方看見顯示文氏圖的檢閱窗格。

## 相關資訊

[設定集合取樣精靈 \[第 353 頁\]](#)  
[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)

### 13.4.9.3.3 關於在集合中插入查詢面板步驟

當使用資訊設計工具建立集合時，您可使用 [\[查詢面板\]](#) 在集合中插入步驟。

您可以在 [\[查詢面板\]](#) 步驟中插入集合物件和集合。這可讓您使用 [\[查詢面板\]](#) 的完整查詢功能來建立更複雜的集合篩選器。

## 相關資訊

[插入查詢面板步驟 \[第 352 頁\]](#)  
[設定集合取樣精靈 \[第 353 頁\]](#)  
[建置集合 \[第 339 頁\]](#)  
[隱藏集合 \[第 354 頁\]](#)  
[發行集合容器 \[第 355 頁\]](#)

### 13.4.9.3.3.1 插入查詢面板步驟

您可以使用查詢面板編輯器透過主旨可用的物件清單來選取集合成員，以及替您的查詢建立強大的集合篩選器。您可選取於語意層中可存取的所有物件，包含一般篩選器。您也可選取可相容集合。

#### ① 註記

現在，您可以使用運算式編輯器在查詢面板中輸入自訂 SQL。查詢結果物件必須指定與集合主旨索引鍵相關的別名，例如「as id」。

#### ① 註記

當在「查詢面板」步驟中包含集合，於 .unx 語意層上執行查詢時，集合會在「查詢面板」大綱中顯示。

1. 建立並命名新集合。
2. 按一下 [\[集合屬性\]](#) 窗格內 [\[步驟\]](#) 索引標籤中的 [\[插入查詢面板\]](#) 按鈕。  
查詢面板隨即會顯示，並顯示結果物件窗格內集合主旨 (在您建立該集合時定義) 背後的維度。無法移除此物件，也無法移除其他在結果物件窗格中新增的物件。
3. 展開「可用的物件」窗格中的物件，將一或多個物件拖放至篩選器檢視並定義篩選器條件。您也可在篩選器中使用集合，左側將會顯示：視需要將集合拖放至篩選器窗格中。您可以使用現有集合並建置進階條件。例如，您可以自 MyPreviousCampaign 排除成員。當有查詢內容時會顯示 [\[查詢內容\]](#) 窗格，您可選取適當的內容並按一下 [\[確定\]](#)。當有參數時會顯示查詢提示對話方塊，您可編輯查詢並選取或宣告參數的值。
4. 透過新增更多物件來增強篩選器，<https://help.sap.com/viewer/3d4f417fd0764f909c0ef7931e19fe1a/4.2.6/en-US/46739fd66e041014910aba7db0e91070.html>。
5. 若此為集合的第一個步驟，則依預設會將對話方塊底部的 [\[步驟動作\]](#) 按鈕設為 [\[開始\]](#)。若您要新增或修改步驟，可視該該步驟的成員資格與 [\[步驟\]](#) 索引標籤中先前步驟的所需關係選擇 [\[新增\]](#)、[\[減去\]](#)、或 [\[保留\]](#)。
6. 新增您步驟的描述。這有助您管理已建立集合中的不同步驟。  
若有任何內容或參數需要您的步驟，會依序顯示內容窗格、參數窗格 (若相關的話)。
7. 按一下 [\[完成\]](#)。  
該步驟會新增至 [\[步驟\]](#) 索引標籤。如果這是為集合定義的第一個步驟，則其將會顯示為具有限定 [\[開始\]](#) 的數字 [\[1\]](#)。當您將步驟新增至現有步驟時，會新增在最後一個位置。您可以在步驟清單中向上或向下移動步驟。
8. 繼續將新的步驟新增至您的集合。

#### ① 註記

當您將步驟插入至集合並按一下該步驟時，窗格隨即會顯示在該集合編輯器下方，其中會顯示步驟詳細資訊 ([\[視覺化資料詳細資料\]](#)、[\[查詢面板步驟詳細資料\]](#) 或 [\[合併集合詳細資料\]](#))。

9. 若要變更步驟在集合中的位置，請按一下位於 [\[步驟\]](#) 索引標籤最上方的向上和向下箭頭。步驟動作會自動更新。

集合和其步驟會儲存在本機專案中。已發行的新集合或已修改的集合會以紅色星號表示。

## 相關資訊

[設定集合取樣精靈 \[第 353 頁\]](#)



## 13.4.9.3.4 設定集合取樣精靈

使用集合取樣精靈來將取樣套用於集合步驟，以便使用有意義的總計成員子集。

為了使用更易於管理的資料量，您可以使用取樣精靈來選取可用資料列的百分比或指定列數。取樣功能適用於所有步驟類型 (視覺化資料步驟、合併集合步驟、查詢面板步驟)。面板為您提供下列資訊：

### 取樣選項和功能

取樣排序方法	描述
無：	樣本大小為 100%。
隨機 (百分比)	已選取百分比，但未指定排序。
排序 (百分比)	已選擇一或多個商務項目作為排序依據。
排序、分層 (百分比)	已選擇一或多個商務項目作為排序依據，並選擇一或多個商務項目作為分層依據。
隨機、分層 (百分比)	未選擇一或多個商務項目作為排序依據，並選擇一或多個商務項目作為分層依據。
隨機 (總計成員)	已定義成員的數量，但未指定排序。
排序 (總計成員)	已選擇一或多個商務項目作為排序依據。
排序、分層 (總計成員)	已選擇一或多個商務項目作為排序依據，並選擇不同的商務項目作為分層依據。
隨機、分層 (總計成員)	未選擇商務項目作為排序依據，並選擇一或多個商務項目作為分層依據。

若要排序樣本，請在 [\[排序依據\]](#) 窗格中按兩下，然後選取一或多個商務項目。並可以在預覽窗格中預覽結果。資料行的順序取決於商務項目在 [\[排序依據\]](#) 和 [\[分層依據\]](#) 窗格中的順序。

選擇分層依據時，「分層依據」窗格中的商務項目順序，將決定資料行在樣本預覽窗格中的順序。

完成樣本定義時，請按一下 [\[完成\]](#)，「集合」編輯窗格底部隨即顯示所選用於取樣的物件。

## 相關資訊

[集合步驟 \[第 346 頁\]](#)

## 13.4.9.4 定義集合群組進行處理

您現在可以定義讓系統根據相互相依性 (若有的話) 自動排序集合群組。這會決定當集合群組以整體建立時，處理這些集合群組的安全順序。處理群組可讓您將數個集成分成一組，以便集體處理及重新處理這些集合，並確保每個父集合皆在子集合啟動前完成處理。

在 [集合] 樹狀結構窗格中，按一下 [群組] 磚塊，然後建立新群組。

將集合新增至群組，然後按 [儲存]。

您可以在 CMC 排程群組處理。在參數區段中選取群組，然後選取 [排程]。

#### ❗ 註記

CMC 一次僅可排程處理一個群組。

## 13.4.9.5 使用集合篩選器執行查詢來測試集合

發行集合後，您可以使用 [查詢面板] 來測試集合，如下所示：

查詢面板使用位置	如下所示測試集合
資訊設計工具	<ul style="list-style-type: none"><li>自 [儲存機制資源] 窗格瀏覽用於建立集合容器的語意層。</li><li>以滑鼠右鍵按一下語意層並選取 [執行查詢]，或在語意層按兩下。</li><li>在使用集合篩選器的 [查詢面板] 中執行查詢。</li></ul>
SAP BusinessObjects Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"><li>建立新文件，並選取在集合容器作為資料來源的語意層。</li><li>如同使用其他查詢篩選器，執行使用集合篩選器的查詢。</li></ul> <p>請參閱《SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者指南》，瞭解有關使用 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的相關資訊。</p>

## 相關資訊

[使用查詢面板 \[第 280 頁\]](#)

## 13.4.9.6 隱藏集合

您可以向 SAP BusinessObjects Web Intelligence 使用者隱藏集合。在 [集合] 編輯器的 [耗用] 索引標籤中，將 [可視性] 屬性設為 [隱藏]。您可以建立或發行集合容器，而不讓報表工具使用者看見或使用集合。

## 13.4.9.7 排程集合重新整理日期

您可以在中央管理主控台的首頁排程集合的重新整理時間。從 [應用程式] 下拉式功能表中選取 [集合]，再選取集合容器，然後針對 [參數] 頁面中列出的集合排程重新整理日期。

請參閱《Business Intelligence 平台管理員指南》瞭解在中央管理主控台中排程重新整理日期的完整資訊。

## 13.4.9.8 檢視集合的 SQL

當使用集合步驟定義集合時，您可以檢視為將此集合在資料庫中具體化所產生的 SQL。您可以在集合上按滑鼠右鍵，然後選取 [\[顯示具體化指令碼\]](#)。您可以檢視集合成員資格的 SQL，但無法從本檢視執行指令碼。

## 13.4.9.9 編輯集合中的表格名稱

您可以編輯集合中的表格名稱，但必須編輯該容器中的所有表格名稱。

### ① 註記

變更表格名稱時，新表格會隨即建立，但原始表格不會自資料庫中刪除。新表格與定義的 [\[擁有人\]](#) 和 [\[限定詞\]](#) 相關。

表格名稱會在 [\[集合容器管理\]](#) 對話的 [\[資料庫\]](#) 索引標籤中顯示。在表格名稱按兩下，以開始重新命名表格。您可以在表格名稱上按右鍵，然後選取 [\[復原表格重新命名\]](#) 來復原表格名稱變更。您也可以選取 [\[複製到剪貼簿\]](#)，整個表格結構便會以文字格式複製到剪貼簿。

### ① 註記

若您變更 [\[擁有人\]](#) 和 [\[限定詞\]](#) 而未關閉編輯器，則變更將不會在本機編輯的容器中反映。您必須關閉並重新開啟編輯器，或按一下 [\[集合\]](#) 面板中的重新整理圖示。

## 13.5 發行集合容器

您可藉由發行集合容器來更新儲存機制中集合設計工具可存取的內容。這可確保集合的最新定義可在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 的查詢面板中作為集合篩選器使用。

1. 請確認您已將最新的變更儲存至集合容器。
2. 在 [\[本機專案\]](#) 窗格以滑鼠右鍵按一下集合容器。
3. 從關聯式功能表中選取 [\[發行變更\]](#)。

儲存機制中的集合容器便會以最新的集合變更更新。

### ① 註記

行事曆和主旨不會受到影響，且僅可由使用者進行更新。

## 14 工具與商品

### 14.1 尋找和取代文字

您可以在資料基礎和商務層中搜尋文字，以及在資料基礎中搜尋物件名稱。

#### 14.1.1 尋找和取代文字

您可以在作用中的資料基礎或商務層中執行文字搜尋，以搜尋物件名稱。此搜尋可用於尋找物件或編輯物件屬性。搜尋範圍主要分為三個：

- 名稱
- 描述
- 指令碼、參考表格和物件

搜尋結果會在表格中顯示。您可以一次編輯一個項目，或選取多個項目並一次取代所有物件名稱。在資料基礎中所做的變更不會對商務層中的物件名稱造成影響。

#### 相關資訊

[資料基礎中的搜尋位置 \[第 356 頁\]](#)

[在資料基礎和商務層中尋找和取代物件名稱 \[第 358 頁\]](#)

[商務層中的搜尋位置 \[第 357 頁\]](#)

#### 14.1.2 資料基礎中的搜尋位置

說明資訊設計工具的資料基礎中可搜尋名稱的位置

您可以針對資料基礎中的下列項目執行搜尋或搜尋和取代：

## 在資料基礎中尋找物件名稱

搜尋	搜尋會在下列項目中尋找結果
在 <a href="#">名稱</a> 中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 表格</li><li>• 衍生表格</li><li>• 別名資料表</li><li>• 計算的資料行</li><li>• 內容</li><li>• 參數</li><li>• 靜態值清單</li><li>• 依據 SQL 的值清單</li></ul>
在 <a href="#">描述</a> 中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 表格</li><li>• 衍生表格</li><li>• 別名資料表</li><li>• 內容</li><li>• 參數</li><li>• 靜態值清單</li><li>• 依據 SQL 的值清單</li></ul>
在指令碼、參考表格和物件中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 表格擁有人、限定詞</li><li>• SQL 陳述式元素：衍生表格、計算的資料行、聯結、資料行上的篩選器</li><li>• 表格中資料行上的篩選器</li><li>• 參數提示文字</li><li>• 靜態值清單中的資料行</li></ul>

## 相關資訊

[在資料基礎和商務層中尋找和取代物件名稱 \[第 358 頁\]](#)

### 14.1.3 商務層中的搜尋位置

說明資訊設計工具的商務層中可搜尋名稱的位置

您可以針對資料基礎中的下列項目執行搜尋或搜尋和取代：

## 在商務層中尋找物件名稱

搜尋	搜尋會在下列項目中尋找結果
在 <a href="#">名稱</a> 中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 參數</li><li>• 靜態值清單</li><li>• 依據 SQL 的值清單</li><li>• 依據查詢的值清單</li><li>• 物件</li><li>• 導覽路徑</li></ul>
在 <a href="#">描述</a> 中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 參數</li><li>• 靜態值清單</li><li>• 依據 SQL 的值清單</li><li>• 依據查詢的值清單</li><li>• 物件</li><li>• 導覽路徑</li></ul>
在指令碼、參考表格和物件中	<ul style="list-style-type: none"><li>• 提示文字參數</li><li>• 靜態值清單中的資料行名稱</li><li>• 依據 SQL 的值清單中的 SQL 陳述式</li><li>• SELECT 陳述式物件</li><li>• WHERE 陳述式物件</li><li>• 額外表格物件 (無法取代)</li><li>• 查詢中的物件名稱 (該查詢是以依據查詢的值清單為基礎)</li></ul>

## 相關資訊

### 14.1.4 在資料基礎和商務層中尋找和取代物件名稱

使用尋找/取代功能來搜尋特定字串，接著變更所選物件中的該字串。搜尋結果會連同物件名稱、物件類型 (例如表格或維度)、搜尋到字串的物件屬性、父物件，以及物件所位於的資源 (若在連結語意層情況下) 一併顯示。您可以取代包含於搜尋結果集中的所選物件文字。

1. 在資訊設計工具視窗的最上方功能表列中，按一下 [\[尋找/取代\]](#) 按鈕。
2. 輸入要搜尋的文字字串，然後按一下 [\[尋找\]](#)。

將列出找到該字串的物件。在資料基礎中，在其中一個物件按兩下以將焦點放置其上。在資料基礎中，按一下 [\[上一個\]](#) 或 [\[下一個\]](#) 以將焦點移至上一個或下一個找到的物件。

3. 若您要取代整個字串或部份字串，請在搜尋結果清單中選取要變更的物件，然後在 [\[取代為 \(針對選取的物件\)\]](#) 方塊中輸入取代文字，接著按一下 [\[取代\]](#)，然後 [\[關閉\]](#)。

隨即會使用取代文字更新資料基礎中的所選物件名稱。您可以按 [Ctrl+Z](#) 復原變更。

## 14.2 顯示資源之間的相依性

### 14.2.1 資源相依性

對於任何本機資源，您可以檢視其與其他本機資源的關係，及在儲存機制中發佈的任何相依語意層。

變更資源 (例如，從本機專案中刪除資源、將資源移至其他本機專案、重新命名或更新資源) 可能會影響與其有關的其他資源。在您刪除或移動資源之前，系統會發出關於影響的警告。

為協助您瞭解變更的影響及計畫您的工作，命令會顯示資源與其物件之間的相依性。

#### 本機資源之間的相依性

[顯示本機相依性] 命令會顯示本機專案中資源之間的相依性。

當您選取資源時，有兩個索引標籤會顯示相依和參考的資源：[\[參考的資源\]](#) 索引標籤會列出相同本機專案中以所選資源為依據的資源。[\[參考的資源\]](#) 索引標籤會列出相同本機專案中由所選資源參考的資源。請參閱範例 1。

參考的資源的路徑為相對路徑，而非絕對路徑。這意味著，如果您重新命名資源，則假設參考的資源位於相同的資料夾中。如果參考的資源位於不同的子資料夾中，則參考會中斷。請參閱範例 2。

您也可以顯示商務層中任何物件的本機相依性。在此情況下，若為關聯式商務層，則參考的資源會包含物件所依據的資料基礎資料表和資料行。

#### 範例：1：顯示本機相依性

本機專案 **Demo** 包含下列資源：

- **Demo\_Local\_Connection.cnx**
- **Demo\_Data\_Foundation.dfx**
- **Demo\_for\_Accounting.blx**
- **Demo\_for\_Sales.blx**

您可列出若變更 **Demo\_Data\_Foundation** 會對其造成影響的所有資源。在本機專案檢視中，您可選取 **Demo\_Data\_Foundation.dfx** 上的 [\[顯示本機相依性\]](#) 命令。隨即顯示下列相依性：

相依的資源	參考的資源
<b>\Demo\Demo_for_Accounting.blx</b>	<b>\Demo\Demo_Local_Connection.cnx</b>
<b>\Demo\Demo_for_Sales.blx</b>	

這兩個商務層中會包含資料基礎的參考，若您刪除或變更 **Demo\_Data\_Foundation**，則其中可能會包含無效的參考，因此系統會將這兩個商務層列於 [\[相依的資源\]](#) 索引標籤中。

資料基礎會參考連線。`Demo_Local_Connection` 的任何變更都可能影響 `Demo_Data_Foundation` 和其相依的資源。

現在，您可顯示 `Demo_Local_Connection` 的相依性：

相依的資源	參考的資源
<hr/>	
\Demo\Demo_Data_Foundation.dfx	
<ul style="list-style-type: none"><li>\Demo\Demo_for_Accounting.blx</li><li>\Demo\Demo_for_Sales.blx</li></ul>	
<hr/>	

請注意，`Demo_Data_Foundation` 和其兩個商務層會列為相依的資源。由於連線是建置語意層時建立的第一個資源，因此資源不會參考連線。

## 範例：2：重新命名資源

本機專案 `OLAP_Demo` 包含具有下列資源的資料夾：

### Folder\_One


- `OLAP_Local_Connection.cnx`
- `OLAP_Business_Layer.blx`

將 `OLAP_Business_Layer.blx` 重新命名為 `OLAP_New_Business_Layer.blx`，並顯示本機相依性。在本機專案檢視中，您可選取 `OLAP_New_Business_Layer.blx` 上的 `[顯示本機相依性]` 命令。隨即顯示下列相依性：

相依的資源	參考的資源
<hr/>	
	\OLAP_Demo\Folder_One\OLAP_Local_Connection.cnx
<hr/>	

即使已重新命名商務層，但由於 `OLAP_Local_Connection` 位於相同的資料夾中，因此仍會列為參考的資源。

現在，在 `OLAP_Demo` 專案中建立 `Folder_Two` 並將 `OLAP_New_Business_Layer.blx` 複製到 `Folder_Two`。在 `Folder_Two` 中，將 `OLAP_New_Business_Layer.blx` 重新命名為 `OLAP_New2_Business_Layer.blx`，並顯示本機相依性。

相依的資源	參考的資源
<hr/>	
	
	\OLAP_Demo\Folder_Two\OLAP_Local_Connection.cnx
<hr/>	

在重新命名為 `OLAP_Local_Connection` 時，由於資訊設計工具假設參考的資源位於相同的資料夾中，因此將中斷 `OLAP_New2_Business_Layer.blx` 的參考。



## 資料基礎與商務層物件之間相依性

在編輯資料基礎時，您可以顯示任何資料表或資料行的本機相依性。顯示相依的商務層清單。接著，您可以顯示與所選資料基礎物件相關之每個商務層的物件清單。

在編輯關聯式商務層時，您可以在資料基礎檢視中選取資料表和資料行，並顯示相關聯的物件。這將在商務層中醒目提示參考所選資料基礎物件的所有物件。

## 本機資源與儲存機制資源之間的相依性

[\[顯示儲存機制相依性\]](#) 命令會列出在特定儲存機制中發佈且由所選本機資源所參考的語意層。

### 相關資訊

[顯示本機相依性 \[第 361 頁\]](#)

[顯示資料基礎中的本機相依性 \[第 158 頁\]](#)

[顯示關聯的物件 \[第 270 頁\]](#)

[顯示儲存機制相依性 \[第 361 頁\]](#)

## 14.2.2 顯示本機相依性

顯示本機專案中與所選資源相關的資源：

1. 在 [本機專案] 檢視中，選取您要顯示其相依性的資源。
2. 以滑鼠右鍵按一下並選取 [\[顯示本機相依性\]](#)。

[\[相依的資源\]](#) 索引標籤列出相同本機專案中包含參考或與所選資源相關的資源。

[\[參考的資源\]](#) 索引標籤列出相同本機專案中由所選資源參考的資源。

### 相關資訊

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)

## 14.2.3 顯示儲存機制相依性

顯示儲存機制中與所選資源相關的語意層：

1. 在 [本機專案] 檢視中，選取您要顯示其在儲存機制中發行之相依資源的資源。
2. 以滑鼠右鍵按一下並選取 [\[顯示儲存機制相依性\]](#)。
3. 選取發行資源所在的儲存機制系統上的工作階段，然後登入。

隨即會列出儲存機制中參考所選資源的已發佈語意層。

## 相關資訊

[開啟工作階段 \[第 72 頁\]](#)

[資源相依性 \[第 359 頁\]](#)




## 14.3 檢查完整性

檢查語意層或元素的完整性，這可避免在發行的語意層上執行查詢和報表時發生問題。此功能讓您可以驗證語意層和元素的设计層面。檢查分為兩個步驟：先剖析，再執行 SQL。

在 資料設計工具 中，您可以隨時檢查不同物件和資源的完整性。此功能適用於下列檢視：

- 某些資源的 [\[本機專案\]](#) 檢視，例如資料基礎、商務層、連線和捷徑。
  - 資料基礎和商務層中某些元素的 [\[編輯器\]](#)，例如表格、內容、商務層物件、查詢、參數、值清單。
  - 已發行語意層的 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視。
  - 檢查安全性設定檔的有效性時，已發行語意層的 [\[儲存機制資源\]](#) 檢視。
1. 在您要檢查完整性的資源或物件上按一下滑鼠右鍵，接著選取 [\[檢查完整性\]](#)。您可以使用展開/收合按鈕將面板展開為全螢幕。
  2. 在 [檢查完整性](#) 對話方塊的左側窗格中，選取要套用的規則。
  3. 按一下 [\[檢查完整性\]](#)。

結果會列在 [\[檢查完整性\]](#) 對話方塊的右側窗格。視自身標準而定，您可以將規則結果的狀態變更為更高或更低的設定。您也可以資訊設計工具偏好設定執行此動作。規則檢查完成後，將擁有三者其中之一的狀態：

圖示	狀態	描述
	錯誤	檢查偵測到錯誤，無法繼續執行。您必須解決此問題。
	警告	檢查偵測到遺失的物件，例如金鑰或連結。這可能會導致未來發生問題。
	資訊	檢查未偵測到任何問題。

4. 按一下 [\[匯出\]](#)，即可將結果儲存在文字檔案中。

您現在可以檢閱結果。按一下 [\[確定\]](#) 關閉對話方塊。

### → 提示

透過設定背景完整性檢查，您可以在儲存資源時自動執行檢查。如需詳細資訊，請參閱 [\[檢查完整性\]](#) 偏好設定的相關主題。

### → 提示

關閉對話方塊後，您仍可檢閱 [\[檢查完整性\]](#)。相關結果會保留在 [\[檢查完整性問題\]](#) 檢視中，直到您下依次執行檢查完整性。如需詳細資訊，請參閱相關主題。

若要變更設定或檢查傳回的訊息狀態，請參閱 [<檢查完整性設定 \[第 368 頁\]>](#) 頁面。

## 相關資訊

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

[檢閱檢查完整性問題 \[第 363 頁\]](#)

## 14.4 檢閱檢查完整性問題

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[檢查完整性問題\]](#) ►。  
[\[檢查完整性問題\]](#) 檢視隨即開啟，並顯示最新檢查完整性的結果清單。

### ① 註記

如果檢查完整性結果有一個以上的可用資源，則 [\[問題\]](#) 檢視將顯示目前在編輯器中作用中的資源結果。

2. 若要修改問題，在清單中按兩下結果。  
隨即針對結果中涉及的物件開啟編輯器。例如，如果結果涉及「客戶」表格的問題，則會開啟反白「客戶」表格的 [\[資料基礎編輯器\]](#)。

結果清單會保留在 [\[檢查完整性問題\]](#) 檢視中，直到您關閉檢視或執行另一個檢查完整性。

## 相關資訊

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

## 14.5 多語系語意層

資訊設計工具支援建立多語系語意層。此功能可實現使用單一語意層中繼資料模型的多語系解決方案。

- 設計人員可在資訊設計工具中以來源語言建立語意層。
- 翻譯人員可使用翻譯管理工具翻譯資料基礎和商務層的中繼資料。如需有關翻譯中繼資料的詳細資訊，請參閱相關主題。

- 接著，報表設計人員可從相同的語意層建置報表，然後可依據使用者偏好設定，以多種語言顯示報表。

三個語言參數會影響標籤、中繼資料和資料在資訊設計工具中的顯示方式：

- 「產品語言」決定資訊設計工具中使用者介面的語言。您可以在資訊設計工具偏好設定中設定此參數。
- 「慣用的檢視地區設定」是使用者在應用程式中檢視報表和查詢物件時所慣用的語言。您可以在資訊設計工具偏好設定中設定此參數。  
地區設定定義語言和地區。地區設定的縮寫是由語言縮寫後加上國家縮寫所組成，例如：fr\_FR。而地區設定也會定義資料的排序方式，以及日期和數字的格式。檢視已翻譯文件時，若在使用者「偏好檢視地區設定」中未提供可用的翻譯，則會在後援地區設定中顯示資料。後援地區設定可加以定義（在翻譯管理工具中），或預設為針對每個地區設定自動定義的主要地區設定。
- 連線語言：對於支援語言參數的資料來源，在您建立或編輯連線時輸入語言參數。此參數決定資料的語言。

## 資訊設計工具的中繼資料來源語言

您可以資料來源的中繼資料語言建立資料基礎的中繼資料（資料表和資料行名稱）。插入至資料基礎的中繼資料可以任何語言輸入。

若是 SAP BW 連線，則可以在連線語言參數所指定的語言中自動產生資料基礎。

您可以資料基礎中繼資料的語言建立關聯式商務層的中繼資料。若為 OLAP 商務層，您可以連線語言參數的語言建立中繼資料。插入至商務層的中繼資料可以任何語言輸入。

一旦產生商務層，中繼資料（在商務層編輯中檢視時）便會保留該語言，即使您變更連線語言參數。

當使用 @Variable 函式設計語意層時，您可以使用 PREFERRED\_VIEWING\_LOCALE 和 DOMINANT\_PREFERRED\_VIEWING\_LOCALE 變數來自訂語意層，以便於查詢時篩選多語系資料和僅擷取在使用者「慣用的檢視地區設定」中的資料。

## 資訊設計工具的多語系顯示

只要滿足下列兩個條件，「慣用的檢視地區設定」（在資訊設計工具偏好設定中定義）便可決定 [查詢面板] 的中繼資料和資料的語言：

- 翻譯在語言中可用（中繼資料）
- 連線支援語言參數（資料）

在連線編輯器中顯示資料來源的值時，中繼資料和資料會依據連線語言參數的目前值以資料來源的語言顯示。

### ❗ 註記

在轉譯的語意層執行查詢時，物件顯示的語言視您的連線而定：

- 若您執行連線至 CMS 的查詢（以捷徑連線為基礎），當地語系化會設於伺服器端（SAP BusinessObjects Web Intelligence）設定。
- 若您使用本機連線執行查詢，當地語系化會使用資訊設計工具偏好設定。

### ❗ 註記

新增的輸入參數不會在翻譯管理工具中反映。

## ❗ 註記

資訊設計工具資料基礎和商務層不支援以 @prompt 語法為基礎的提示翻譯 (.dfx 和 .blx)。

## 相關資訊

[翻譯語意層中繼資料 \[第 365 頁\]](#)

[建立語意層 \[第 54 頁\]](#)

[資訊設計工具所使用的語言 \[第 376 頁\]](#)

## 14.5.1 翻譯語意層中繼資料

開始之前，您必須以來源語言建立要翻譯的語意層，並將其發行至儲存機制或本機資料夾。當語意層翻譯完成時，您也可以翻譯在此語意層顯示的變數。這包含 SAP HANA 語意層 (以內含 SAP HANA 變數的 SAP HANA 檢視為基礎)。

此程序表示使用本機檔案來翻譯資料基礎和商務層中繼資料的方式。您也可以共用專案中翻譯中繼資料。若要執行此作業，請從翻譯管理工具中，存取儲存機制中共用專案的中繼資料檔案。SAP BusinessObjects Web Intelligence 會提供翻譯查詢時的最佳結果。如需有關翻譯管理工具中程序的詳細資料，請參閱《翻譯管理工具使用者指南》。

1. 在資訊設計工具中，如果沒有本機專案，則建立本機專案。

在建立專案時，請注意檔案系統中儲存專案檔案之目錄的檔案路徑。所有專案的預設根目錄為工作區。

2. 擷取語意層至本機專案。

資訊設計工具會在本機專案中儲存 .dfx 和 .blx 檔案。這些檔案與資料基礎和商務層定義相對應。這些檔案將用做翻譯的來源。

## ❗ 註記

若為 OLAP 語意層，則只會儲存 .blx 檔案。

3. 在翻譯管理工具中，翻譯資料基礎中繼資料 (針對關聯式語意層)：

- a. 從本機檔案系統的專案資料夾中匯入 .dfx 檔案。
- b. 翻譯中繼資料。

開啟依據 SAP HANA 檢視的資料基礎時，[\[提示\]](#) 分支下會顯示分支 [\[變數\]](#)。此分支包含 SAP HANA 輸入參數和待翻譯的 SAP HANA 變數。您可以展開輸入控制項或變數，以便顯示 [\[問題\]](#) 欄位。此欄位包含必須翻譯的標籤。在執行階段，這些翻譯將以使用者慣用的檢視地區設定顯示。並非所有變數或輸入參數皆可翻譯。

- c. 將翻譯的內容匯出至本機檔案系統。

如需有關這些工作流程的詳細資料，請參閱《翻譯管理工具使用者指南》。

4. 遵循與上一步相同的程序以翻譯 .blx 檔案。
5. 若要在資訊設計工具中查看翻譯，您必須擁有安全的連線捷徑並在 CMS 中設定慣用的檢視語言。
6. 重新發佈商務層，以便翻譯可供語意層使用者使用。

針對已發佈至儲存機制的語意層，您可以在已發佈的語意層上開啟 [查詢面板]，方法是在 [儲存機制資源] 檢視中，以滑鼠右鍵按一下語意層並選取 [\[執行查詢\]](#)。

在轉譯的語意層執行查詢時，物件顯示的語言視您的連線而定：

- 若您執行連線至 CMS 的查詢 (以安全的捷徑連線為基礎)，當地語系化會設於伺服器端 (SAP BusinessObjects Web Intelligence) 設定。

## 相關資訊

[建立本機專案 \[第 58 頁\]](#)

[從儲存機制擷取已發佈的語意層 \[第 279 頁\]](#)

[從本機檔案系統擷取已發佈的語意層 \[第 278 頁\]](#)

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

[在商務層中插入和編輯查詢 \[第 221 頁\]](#)

[資訊設計工具所使用的語言 \[第 376 頁\]](#)

[發行語意層 \[第 276 頁\]](#)

[在已發佈至儲存機制中的語意層上執行查詢 \[第 73 頁\]](#)

# 15 偏好設定

偏好設定可讓您自訂產品。本節涵蓋各種可用設定。

若要進行偏好設定，請從 資訊設計工具 主功能表中依序選取 ► [視窗] ► [偏好設定] ►。

## 相關資訊

[資訊設計工具所使用的語言 \[第 376 頁\]](#)

[記憶體不足警告參數 \[第 381 頁\]](#)

[商務層編輯器偏好設定 \[第 367 頁\]](#)

[發行/擷取商務層的選項 \[第 377 頁\]](#)

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

[語意層轉換資料格式 \[第 371 頁\]](#)

[設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定 \[第 372 頁\]](#)

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

[設定資料基礎檢視的摘要索引標籤偏好設定 \[第 373 頁\]](#)

[插入表格和聯結的偏好設定 \[第 376 頁\]](#)

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

[設定內容的預設聯結狀態 \[第 375 頁\]](#)

[設定資料基礎檢視的效能相關選項 \[第 375 頁\]](#)

[設定大小寫命名 \[第 376 頁\]](#)

[連結線上教學課程 \[第 377 頁\]](#)

[安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式 \[第 378 頁\]](#)

[集合編輯器預設選項 \[第 379 頁\]](#)

[顯示值命令的偏好設定 \[第 378 頁\]](#)

## 15.1 商務層編輯器偏好設定

說明如何設定資訊設計工具的「商務層編輯器」偏好設定。

「商務層編輯器」的偏好設定頁面可讓您變更關聯式商務層物件名稱的產生方式。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [視窗] ► [偏好設定] ►。
2. 在 [偏好設定] 對話方塊中展開 [資訊設計工具] 節點，然後選取 [商務層編輯器]。
3. 選取商務層中物件名稱的產生方式：

在建立關聯式商務層和將資料基礎表格插入商務層時，選項會套用至自動產生物件名稱。

該選項不適用以 SAP ERP、SAP BW 和 SAP HANA 為基礎的商務層，其會在自動產生期間針對物件命名使用專屬策略。

選項	描述
將表格和資料行名稱轉換為使用者易記的名稱	若已選取，則會將非字母的字元變更為空白，並將所有單字的首字母大寫以產生物件名稱。例如，資料行名稱 <code>region_id</code> 會產生維度名稱 <code>Region Id</code> 。
使用表格和資料行原本的名稱	若已選取，則在資料基礎中會使用表格和資料行名稱來產生物件名稱。例如，資料行名稱 <code>region_id</code> 會產生維度名稱 <code>region_id</code> 。
排序商務層或資料夾內容	選取下列其中一個項目： <ul style="list-style-type: none"><li>依字母順序排序：物件會依照字母順序排序，物件類型之間不會進行區分。</li><li>依字母順序排序 (資料夾一律在最上層顯示)：依下列順序執行排序：資料夾、維度、計量，然後篩選器。</li><li>依字母順序排序 (資料夾一律在最下層顯示)：依下列順序執行排序：維度、計量、篩選器，然後資料夾。</li></ul>

#### ① 註記

在新增新物件時，該物件不會自動排序。

4. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
5. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#)。
6. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

新的偏好設定會立即生效。

## 15.2 檢查完整性設定

說明如何設定資訊設計工具的完整性檢查偏好設定。

在檢查完整性偏好設定頁面中，您可以選取在儲存資源時自動執行的規則。您也可以變更每個規則所傳回的訊息嚴重性。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 [\[視窗\]](#) [\[偏好設定\]](#)。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[檢查完整性\]](#)。
3. 若要選取在儲存資源時自動執行的規則：
  - a. 選取 [\[啟用儲存時背景檢查完整性\]](#) 選項。
  - b. 選取要在背景檢查中包含的規則。  
[\[成本\]](#) 資料行表示執行規則所需要的相關處理時間。
4. 若要變更規則所傳回的訊息嚴重性，請按一下規則的 [\[嚴重性\]](#) 資料行。從清單中選取嚴重性。
5. 若要還原檢查完整性偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
6. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#)。
7. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。



背景檢查立即生效。

## 相關資訊

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[檢查完整性預設設定 \[第 369 頁\]](#)

### 15.2.1 檢查完整性預設設定

下表為檢查完整性函式所執行的各個驗證的預設設定。

檢查完整性函式的預設設定如下表所列，表示產生的錯誤類型。若要變更設定或檢查傳回的訊息狀態，請參閱 [檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#) 頁面。

#### 檢查完整性預設設定

類別	驗證	錯誤	警告	資訊
連線和相依性	檢查連線		X	
	檢查相依性		X	
表格	檢查別名資料夾			X
	檢查計算的資料行	X		
	檢查衍生表格		X	
	檢查表格主索引鍵			X
	檢查表格結構	X		
	檢查變數		X	
	檢查孤立的表格			X
	檢查輸入資料行			X
聯結	檢查輸入資料行解析度			X
	檢查參數相容性			X
	檢查參數資料類型			X
	檢查基數是否與偵測的相同	X		
	檢查內容		X	
	檢查聯結	X		

類別	驗證	錯誤	警告	資訊
	檢查迴圈		X	
	檢查未定義的基數			X
商務層	檢查商務篩選器	X		
	檢查商務物件運算式	X		
	檢查商務物件對應	X		
	檢查商務物件名稱			
	檢查商務物件 <i>OLAP</i> 有 效性	X		
	檢查查詢		X	
	檢查物件執行 (資料庫)	X		
參數和值清單	檢查值清單		X	
	檢查參數			X
聯邦層	資料來源存在規則			X
	聯邦表格具有作用中的 對應規則			X
	聯邦表格具有資料行規則			X
	輸入資料行已解決規則			X
	輸入表格存在規則			X
	輸入表格在聯結中規則			X
	聯結公式正確性規則			X
	不含週期的聯結路徑規則			X
	對應公式正確性規則			X
	對應具有核心輸入表格 規則			X
	對應具有輸入表格規則			X
	後篩選公式正確性規則			X

類別	驗證	錯誤	警告	資訊
	預先篩選公式正確性規則			X
安全性	檢查商務安全性設定檔		X	
	資料安全性設定檔		X	
集合	群組相依性有效性錯誤	X		
	群組有效性錯誤	X		
	集合別名位置有效性	X		
	集合結構有效性	X		
	主旨有效性			X
	暫存集合有效性	X		

## 相關資訊

[檢查完整性 \[第 362 頁\]](#)

[檢閱檢查完整性問題 \[第 363 頁\]](#)

[檢查完整性設定 \[第 368 頁\]](#)

## 15.3 語意層轉換資料格式

說明如何設定資訊設計工具的語意層轉換資料格式。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後選取 [\[轉換語意層\]](#)。
3. 選擇將 Date 資料類型轉換為 DateTime，或將 Date 的資料類型僅轉換為 Date。

## 15.4 資料基礎編輯器偏好設定

說明如何設定資訊設計工具的「資料基礎編輯器」偏好設定。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。

2. 在**偏好設定**對話方塊中，展開 **[資訊設計工具]** 節點並選取 **[資料基礎編輯器]**。

## 相關資訊

[設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定 \[第 372 頁\]](#)

[設定資料基礎檢視的摘要索引標籤偏好設定 \[第 373 頁\]](#)

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

[設定內容的預設聯結狀態 \[第 375 頁\]](#)

[設定資料基礎檢視的效能相關選項 \[第 375 頁\]](#)

## 15.4.1 設定「資料基礎編輯器」的連線顯示偏好設定

**[資料基礎編輯器]** 的偏好設定頁面讓您可以變更在 **[資料基礎編輯器]** 中顯示的連線方式。如需有關 **[資料基礎編輯器]** 的其他偏好設定資訊，請參閱相關主題。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► **[視窗]** ► **[偏好設定]** 。
2. 在 **偏好設定** 對話方塊中，展開 **[資訊設計工具]** 節點並選取 **[資料基礎編輯器]**。
3. 設定或清除在資料基礎中顯示連線方式的選項：

選項	描述
<b>啟用自動展開</b>	若已選取，則連線會提供預設的限定詞和/或擁有人，在 <b>連線</b> 窗格中的目錄會自動展開預設的限定詞/擁有人。
<b>顯示限定詞/擁有人</b>	若已選取，則在 <b>連線</b> 窗格中依預設會顯示限定詞及擁有人 (若有提供)。
<b>僅顯示資訊模型 (SAP HANA 連線)</b>	若已選取，則 SAP HANA 連線的 _SYS_BIC 擁有人在 <b>[連線]</b> 窗格中依預設只會顯示資訊模型 (如「分析檢視」和「計算檢視」)。

4. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 **[還原預設值]**。
5. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下**[套用]**。
6. 若要儲存變更並關閉 **偏好設定** 對話方塊，請按一下 **[確定]**。

新的偏好設定會立即生效。

## 相關資訊

[資料基礎檢視的顯示偏好設定 \[第 380 頁\]](#)

[設定表格和聯結偵測選項 \[第 374 頁\]](#)

[設定資料基礎檢視的效能相關選項 \[第 375 頁\]](#)

[連線 \[第 130 頁\]](#)

## 15.4.2 設定資料基礎檢視的摘要索引標籤偏好設定

開啟資料基礎以進行編輯時，依預設會顯示包含所有可用表格和聯結的 [主要檢視]。資料基礎中的表格和 (特別是) 聯結越多，顯示 [主要檢視] 所需的時間越長。針對大型資料基礎，最佳作法是定義運作表格和聯結之子集的額外檢視，讓您專注於結構描述的特定部分。

您可以使用資料基礎 [摘要] 索引標籤取得所有可用子檢視的概觀，以及這些子檢視負載量的指示。這些標記不同顏色的索引可讓您選取特定檢視進行編輯，而不需要載入可能包含其他需要更多時間在畫面上顯示的檢視的 [主要檢視]。您可以為 [摘要] 索引標籤設定下列檢視偏好設定：

摘要索引標籤的檢視偏好設定	選取時：
記住開啟時最後修改的檢視	若您使用工具修改上次運作的檢視，將顯示於此檢視。
隱藏摘要	當您開啟資料基礎時，會隨即顯示摘要，若您不想看見摘要，便選擇此選項。
一律顯示摘要 (除非 [主要] 為空白)	若您想看見摘要，便選擇此選項。若 [主要] 檢視為空白，將不會顯示摘要。
僅當 [主要] 中的聯結數目過多時，才會顯示 [摘要]	選擇此選項並輸入聯結的最少數目。當 [主要] 檢視中聯結的數目超過此數字，便自動顯示摘要。
從不顯示摘要	資料基礎無法使用 [摘要] 索引標籤。依預設會載入資料基礎的主要檢視。
一律顯示摘要	<p>選取以編輯資料基礎時，會顯示 [摘要] 索引標籤。您選擇要編輯的檢視或主要檢視。[摘要] 索引標籤中的檢視會以下列色彩顯示表格、聯結和註解：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>綠色：少於 100</li><li>橙色：介於 100 到 300 之間</li><li>紅色：介於 300 到 1000 之間</li><li>黑色：大於 1000</li></ul>
僅在聯結數量超過時顯示摘要	當資料基礎中的聯結數量超過指定的限制時，會顯示 [摘要] 索引標籤。載入資料基礎時，剖析聯結的所需時間對資料基礎在編輯器中的可用性時間影響最大。
在編輯器啟動時選取上次編輯的檢視	開啟資料基礎進行編輯時，最後編輯的資料基礎檢視會自動載入。

**❗ 註記**

此選項會設為預設選項。

請如下針對資料基礎中的檢視設定 [摘要] 索引標籤偏好設定：

- 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [視窗] ► [偏好設定] 。
- 在 [偏好設定] 對話方塊中展開 [資訊設計工具] 節點，然後再展開 [資料基礎編輯器] 節點。
- 選取 [外觀] 。
- 在 [檢視] 窗格中設定或清除顯示選項。

5. 按一下 [\[確定\]](#)。

將檢視關閉並重新開啟，以讓摘要索引標籤可用。

## 15.4.3 設定表格和聯結偵測選項

在資料基礎中插入表格時，設定是否自動偵測表格索引鍵、資料列計數、聯結以及基數。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 [▸ \[視窗\]](#) [▸ \[偏好設定\]](#) [▢](#)。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後再展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 節點。
3. 選取 [\[偵測\]](#)。
4. 設定或清除偵測選項：

選項	描述
偵測索引鍵	若已選取，則在資料基礎中插入表格時，將自動偵測資料來源的主索引鍵和外部索引鍵，並在資料基礎表格中設定索引鍵。
如果未在資料庫中偵測到索引鍵，則保留資料基礎中定義的索引鍵	若已選取，則當您使用 <a href="#">[偵測索引鍵]</a> 命令時，若未偵測到資料來源中表格的索引鍵，將保留在資料基礎表格中手動設定的索引鍵。
偵測資料列計數	若已選取，則在資料基礎中插入表格時，資料基礎會計算和儲存表格中的資料列數。
偵測聯結	若已選取，則在資料基礎中插入表格時，將自動偵測聯結 (使用已選取的方法) 並插入到資料基礎中。
偵測基數	若已選取，則在資料基礎中插入表格時，將自動偵測和設定聯結的基數。

### ❗ 註記

必須同時選取偵測聯結。

如需有關偵測基數的使用方法描述，請參閱基數的相關主題。

5. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
6. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#)。
7. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

新的偏好設定會立即生效。

## 相關資訊

[表格索引鍵 \[第 143 頁\]](#)

[表格資料列計數 \[第 144 頁\]](#)

[偵測聯結 \[第 162 頁\]](#)

[基數 \[第 163 頁\]](#)

[設定內容的預設聯結狀態 \[第 375 頁\]](#)

## 15.4.4 設定內容的預設聯結狀態

將聯結和內容新增至資料基礎時，應用程式偏好設定可讓您設定內容的預設聯結狀態。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後再展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 節點。
3. 選取 [\[偵測\]](#)。
4. 選取聯結新增至現有內容時所具有的狀態：

選項	描述
<a href="#">中間</a>	如果 <a href="#">[允許中間聯結]</a> 選項已啟用，則此為預設值 (詳請參閱 <a href="#">允許中間聯結 [第 167 頁]</a> )。在現有內容中，新增至資料基礎的聯結皆為中間狀態；中間的聯結不會明確包含或排除於內容，但可能會用於查詢路徑。
<a href="#">已排除</a>	現有內容中會排除新增至資料基礎的聯結。
<a href="#">已包含</a>	現有內容中會包含新增至資料基礎的聯結。

5. (選擇性) 勾選核取方塊，以便於建立內容時套用此規則。  
依預設建立內容時，如果 [\[允許中間聯結\]](#) 選項已啟用，則資料基礎中的所有聯結均為中間狀態 (詳請參閱 [允許中間聯結 \[第 167 頁\]](#))。例如，若您在步驟 4 中將聯結的預設狀態設定為 [\[已排除\]](#)，且若您選取 [\[建立內容時同時套用此規則\]](#)，則內容會在建立時排除資料基礎中的所有聯結。

## 相關資訊

[內容 \[第 165 頁\]](#)

## 15.4.5 設定資料基礎檢視的效能相關選項

下列的選項可以在資料基礎檢視中強化顯示。有些情況下，在檢視中拖曳元素時增強功能可能會導致電腦遲鈍。為達到最佳的顯示效能，您可以取消選取選項。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後再展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 節點。
3. 選取 [\[效能\]](#)。
4. 設定或清除效能選項：

選項	描述
<a href="#">使用透明效果</a>	若已選取，則在資料基礎檢視中拖曳表格時，表格的半透明陰影會顯示軌跡。
<a href="#">使用線條平滑</a>	若已選取，則會顯示平滑的聯結線條。
<a href="#">縮放時使用影像增強</a>	若已選取，則請避免在縮放時使用高畫素。
<a href="#">使用文字線條平滑</a>	若已選取，則文字中的線條將變得平滑。

選項	描述
使用漸淡轉場	此選項目前不使用。

5. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
6. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#)。
7. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

新的偏好設定會立即生效。

## 15.4.6 設定大小寫命名

您可以在資訊設計工具的 [\[資料基礎編輯器\]](#) 設定擁有人 and 限定詞的命名慣例。若 [\[大寫擁有人 and 限定詞\]](#) 和/或 [\[小寫擁有人 and 限定詞\]](#) 動作會影響擁有人 and 限定詞名稱，則可進行定義。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[資料基礎編輯器\]](#)。
3. 勾選 [\[設定大小寫動作\]](#) 核取方塊以更新您在選取適當動作時的擁有人 and 限定詞的名稱。

## 15.4.7 插入表格和聯結的偏好設定

說明如何定義將表格或聯結新增至資料基礎時的顯示方式。

將表格新增至資料基礎時，您可以選取表格的顯示方式和聯結的新增方式。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話中，展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 選項，接著選取 [\[插入\]](#)。
3. 在 [\[表格\]](#) 區段，選取其中一個選擇鈕，以定義表格插入資料基礎時的顯示模式：
  - [展開](#) (此為預設設定)
  - [僅包含聯結](#)
  - [收合](#)
4. 在 [\[聯結\]](#) 區段，選取其中一個選擇鈕，以定義聯結插入資料基礎時的內容狀態：
  - [已包含](#)
  - [已排除](#)
  - [中間](#)

## 15.5 資訊設計工具所使用的語言

說明如何設定資訊設計工具所使用的語言。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。



2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[語言\]](#)。
3. 若要變更使用者介面的語言，請從 [產品語言](#) 清單中選取語言。
4. 若要變更 [\[慣用的檢視地區設定\]](#)，請從清單中選取語言。  
如需有關慣用的檢視地區設定及其如何影響語言顯示的資訊，請參閱關於多語系語意層的相關主題。
5. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下[\[套用\]](#)。
6. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。
7. 結束並重新啟動資訊設計工具以使語言變更生效。

## 相關資訊

[多語系語意層 \[第 363 頁\]](#)

## 15.6 連結線上教學課程

您可以從 [\[說明\]](#) 功能表存取與資訊設計工具有關的線上教學課程。[線上教學課程](#) 偏好設定頁面可讓您更新教學課程的 URL 位址。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[線上教學課程\]](#)。
3. 在 [\[線上教學課程位址\]](#) 中輸入新的 URL 位址。
4. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下[\[套用\]](#)。
5. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

新的位址會立即生效。

## 相關資訊

[說明 \[第 21 頁\]](#)

## 15.7 發行/擷取商務層的選項

說明如何設定發行/擷取商務層選項。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在[偏好設定](#)對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[發行\]](#)。
3. 發行前提議「[檢查完整性](#)」。發行商務層前請選取完整性檢查的自訂方式，或者您可選擇 [\[不要在發行前提議「檢查完整性」\]](#)。

- 視需要設定擷取選項：[\[使用 'retrieval' 作為資料夾名稱的前置字元\]](#) 並在後面加上日期 (retrieval-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss)，或 [\[使用語意層名稱作為資料夾的前置字元\]](#) (例如：efashion.unx-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss)

#### ① 註記

[\[使用語意層名稱作為資料夾的前置字元\]](#) 為預設設定。

- 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
- 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下[\[套用\]](#)。
- 若要儲存變更並關閉[偏好設定](#)對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

## 15.8 安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式

說明如何設定安全性關聯式連線的中介軟體驅動程式偏好設定。

只有在中央管理主控台中針對該連線授予 [在本機下載連線](#) 權限時，才會套用安全連線中介軟體偏好設定。

在資訊設計工具的安全關聯式連線上執行查詢時，您可以選擇在伺服器上使用伺服器中介軟體驅動程式，或在本機上使用本機中介軟體驅動程式來執行查詢。

- 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
- 在 [偏好設定](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[安全連線\]](#)。
- 選取要使用的中介軟體：

選項	描述
<a href="#">伺服器中介軟體</a>	在儲存機制伺服器上使用中介軟體驅動程式。
<a href="#">本機中介軟體</a>	在本機上使用中介軟體驅動程式。

- 若要還原預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#)。
- 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下[\[套用\]](#)。
- 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#)。

## 相關資訊

[安全連線 \[第 76 頁\]](#)

## 15.9 顯示值命令的偏好設定

針對「資料基礎編輯器」和「商務層編輯器」中的顯示值命令，您可以選取顯示值的方式。

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中，展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點並選取 [\[顯示值\]](#) 。
3. 選取顯示值的方式。
4. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#) 。
5. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#) 。

新的顯示選項會立即生效。

## 相關資訊

[顯示資料來源中的值 \[第 148 頁\]](#)

## 15.10 集合編輯器預設選項

說明如何設定資訊設計工具「集合編輯器」的預設選項。

依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) ► [\[資訊設計工具\]](#) ► [\[集合編輯器\]](#) 選項，可讓您設定下列選項：

- 允許在重建/清除集合時出現警告
  - 管理「視覺化資料」步驟中的數值和日期物件
  - 選擇在進行合併集合步驟時使用傳統文氏圖
1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
  2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後選取 [\[集合編輯器\]](#) 。
  3. 選擇在使用者重建或清除集合時警告可能發生的後果。
  4. 選擇在「視覺化資料」步驟中新增數字或日期物件時自動套用 Yes/No 條件。
  5. 選擇在建立合併集合步驟時使用傳統文氏圖。
  6. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#) 。
  7. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#) 。
  8. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#) 。

## 15.11 指令碼和 SQL 運算式編輯器的預設字型

說明如何設定指令碼編輯器和「SQL 運算式編輯器」的預設字型。

您可以針對下列文字/指令碼編輯器選取字型和字型大小：

- 物件描述中的 Select 和 Where 欄位
- SQL 運算式編輯器

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中，按一下 [\[資訊設計工具\]](#) 節點。
3. 在 [\[運算式欄位字型\]](#) 設定中，選取運算式編輯器的字型和字型大小，然後按一下 [\[套用\]](#) 。
4. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#) 。

## 15.12 資料基礎檢視的顯示偏好設定

1. 從 資訊設計工具 主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [偏好設定](#) 對話方塊中展開 [\[資訊設計工具\]](#) 節點，然後再展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 節點。
3. 選取 [\[外觀\]](#) 。
4. 設定或清除顯示選項：

選項會變更資料基礎檢視中的元素顯示。

選項	描述
<b>資料行：顯示格式</b>	
<a href="#">資料行：顯示資料類型</a>	若已選取，則資料行名稱的前方會顯示資料行的資料類型圖示。例如，AB 表示字串資料類型，而 12 則表示數值。
<a href="#">資料行：置中</a>	若已選取，則資料行名稱會在表格中顯示為置中。否則資料行名稱會向左對齊。
<a href="#">套用陰影至框線</a>	若已選取，則表格的框線會顯示陰影。
<a href="#">顯示列計數</a>	若已選取，則每個表格會顯示列計數。
<a href="#">使用原始表格名稱作為別名名稱的後置字元</a>	若已選取，則別名資料表名稱後的括弧會顯示別名資料表的原始表格名稱。
<a href="#">使用擁有者和限定詞作為表格的前置字元</a>	若已選取，則表格名稱的前方會顯示擁有者與限定詞的名稱。
<a href="#">聯結線</a>	從清單中選取聯結線的類型。
<a href="#">在聯結運算式中顯示完整的表格名稱</a>	此選項目前不使用。
<a href="#">自動捲動並縮放至選擇範圍</a>	若已選取，則當您在檢視中選取元素時，檢視區域中的檢視會自動捲動及縮放來進一步置中元素。

5. 若要在目前頁面上還原偏好設定的預設值，請按一下 [\[還原預設值\]](#) 。
6. 若要儲存變更並繼續編輯偏好設定，請按一下 [\[套用\]](#) 。
7. 若要儲存變更並關閉 [偏好設定](#) 對話方塊，請按一下 [\[確定\]](#) 。

新的偏好設定會立即生效。

## 15.13 記憶體不足警告參數

為了提升執行效能，並確保不會發生記憶體不足的問題，請定義警告訊息的觸發準則。

設定記憶體不足的參數，以決定記憶體不足警告訊息顯示的觸發條件。您可以依序在 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) ► [\[資訊設計工具\]](#) 窗格，在 [\[記憶體不足參數\]](#) 和 [\[警告訊息觸發準則\]](#) 中定義下列設定：

參數	描述
<a href="#">各可用記憶體處理之間的延遲 (秒數)</a>	您可以設定釋放未使用記憶體程序執行的間隔。此間隔以秒數計算。
<a href="#">可用記憶體臨界值 (百分比)</a>	此為低於程序判斷可用記憶體為「不足」的百分比。
<a href="#">低於可用記憶體臨界值的連續時數</a>	當記憶體低於連續計量循環的臨界值時數時，便會顯示警告訊息。

## 15.14 插入表格和聯結的偏好設定

說明如何定義將表格或聯結新增至資料基礎時的顯示方式。

將表格新增至資料基礎時，您可以選取表格的顯示方式和聯結的新增方式。

1. 從資訊設計工具主功能表依序選取 ► [\[視窗\]](#) ► [\[偏好設定\]](#) 。
2. 在 [\[偏好設定\]](#) 對話中，展開 [\[資料基礎編輯器\]](#) 選項，接著選取 [\[插入\]](#) 。
3. 在 [\[表格\]](#) 區段，選取其中一個選擇鈕，以定義表格插入資料基礎時的顯示模式：
  - [展開](#) (此為預設設定)
  - [僅包含聯結](#)
  - [收合](#)
4. 在 [\[聯結\]](#) 區段，選取其中一個選擇鈕，以定義聯結插入資料基礎時的內容狀態：
  - [已包含](#)
  - [已排除](#)
  - [中間](#)

# 16 SQL 和 MDX 參考

此章節包含關於 SQL/MDX 編輯器，以及您使用資訊設計工具時所用的不同函式、參數和公式的技術資訊。

## 相關資訊

[SQL/MDX 運算式編輯器 \[第 382 頁\]](#)

[已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。 \[第 384 頁\]](#)

[@Functions \[第 448 頁\]](#)

[SQL 產生參數 \[第 458 頁\]](#)

[提示的公式語言 \[第 479 頁\]](#)



## 16.1 SQL/MDX 運算式編輯器

SQL/MDX 運算式編輯器幫助您寫入有效的 SQL/MDX 運算式。

您可以將 SQL/MDX 直接輸入至 [運算式](#) 方塊，或從編輯器中可用的資源方塊拖放表格名稱、資料行名稱、商務物件、函式和參數。下列表格說明這些窗格。若要顯示資源窗格，請按一下 [運算式](#) 窗格工具列中的圖示。

您可以直接在運算式窗格中顯示 @ SELECT 和 @WHERE 公式的 SQL 運算式：按一下 [\[顯示 SQL\]](#)@SELECT 和 @WHERE 物件會由 SQL 程式碼取代。您無法在 [\[顯示 SQL\]](#) 模式下編輯運算式，必須再次按一下 [\[顯示 SQL\]](#) 按鈕來切換回編輯模式：@SELECT 和 @WHERE 的 SQL 會由對等物件取代，您便可編輯運算式。

您可使用不同的圖示，視正在編輯的運算式類型而定。

圖示	描述
 <a href="#">表格</a>	資料基礎中的資料表與資料行清單。若要查看資料行的值清單，請按一下資料行名稱旁的  圖示。

圖示	描述
 OLAP 中繼資料	<p>進行 OLAP 連線時之來源多維資料集中的物件清單。</p> <p>若要變更顯示選項，請按一下 。您可以顯示名稱或索引鍵，或者兩者同時顯示。</p> <p>若要查看層級的成員清單，請按一下層級名稱旁的  圖示。使用  圖示搜尋物件名稱中的字串。</p> <div> <p><b>註記</b></p> <p>OLAP 中繼資料窗格無法提供階層屬性物件的值清單。若要查看屬性值，請使用「商務層」窗格中的清單。</p> </div>
 函式	<p>可用於運算式的函式清單。函式會依類型分組：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>運算子</b>：一般資料庫運算子，例如 *、IS NOT NULL。</li> <li><b>資料庫函式</b>：對連線中資料庫有效的 SQL 函式。針對已啟用多來源的資料基礎或商務層，請參閱關於 SAP BusinessObjects SQL 函式的相關主題。</li> <li><b>系統變數</b>：可使用 @Variable 函式擷取指派之值的系統變數。如需詳細資訊，請參閱關於 @Variable 的相關主題。</li> </ul> <div> <p><b>註記</b></p> <p>您也可以參考在中央管理伺服器中使用 @Variable 定義的使用者屬性。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>@Functions</b>：對此運算式有效的 @Functions。如需詳細資訊，請參閱關於 @Functions 的相關主題。</li> </ul>
 商務層	<p>商務層中的物件清單。若要查看層級的成員清單，請按一下層級名稱旁的  圖示。使用  圖示搜尋物件名稱中的字串。</p> <p>使用切換按鈕  變更將物件相關文字插入至運算式中的方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未選取  按鈕 (預設)：插入物件的 @Select 函式，例如： @Select (Account \Account Number)</li> <li>已選取  按鈕：插入物件的 SQL 或 MDX 運算式，例如：[Account].[Account Number]</li> </ul>
 參數	<p>在資料基礎和商務層中定義之參數的清單。</p>
值清單	<p>在資料基礎和商務層中定義的值清單。</p>

按一下 **運算式** 窗格工具列中的 **[驗證]** 圖示，檢查您所定義的運算式是否為有效的 SQL/MDX。

## SQL 運算式中的日期格式

將日期值輸入 SQL 運算式時，您必須使用 SQL 產生參數 `USER_INPUT_DATE_FORMAT` 針對延伸 PRM 檔案中各資料來源所定義的格式。

例如，針對對應延伸 PRM 檔案 `jco.prm` 中的 ERP 資料來源，參數則為 `USER_INPUT_DATE_FORMAT=DATE'yyyy-mm-dd'`。因此，SQL 運算式可能如下：

```
WHERE "table_name"."start_date"=DATE'2013-04-10'
```

如需有關 SQL 產生參數和延伸 PRM 檔案的詳細資訊，請參閱相關連結。

## 相關資訊

[已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。](#) [第 384 頁]

[@Variable](#) [第 456 頁]

[@Functions](#) [第 448 頁]

[表格](#) [第 136 頁]

[在延伸 PRM 中設定的 SQL 產生參數](#) [第 472 頁]

[指令碼和 SQL 運算式編輯器的預設字型](#) [第 379 頁]

## 16.2 已啟用多重來源語意層的 SAP BusinessObjects SQL 函式參考。

資訊設計工具提供一組以 SQL-92 為基礎的資料庫函式。在啟用多來源的資料基礎或商務層中定義物件的 SQL 運算式時，請使用這些函式。

此參考會說明要使用的語法，資料聯邦服務會在查詢執行階段將 SQL 翻譯為資料來源的適當語法。

### ❗ 註記

SAP BusinessObjects 語法可與資料庫特定 SQL 所提供的相同函式語法不同。

### 16.2.1 彙總函數

#### 16.2.1.1 Average (avg)

#### 描述

傳回一組值的平均數。



## 語法

小數位數 `avg(<set of values>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;set of values&gt;</code>	值集合	數值

## 附註

您可以在資料行名稱的前方使用 SQL 關鍵字 `DISTINCT`。

## 範例

計算兩個資料行加總的平均值：`avg(table.column1 + table.column2)`

計算數字寫為字串的資料行中值的平均值：`avg(( toInteger(table.column1) )`

## 16.2.1.2 Count

### 描述

計算一組值中值的個數。

### 語法

整數 `count(<set of values>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;set of values &gt;</code>	值集合	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

## 附註

您可以在資料行名稱的前方使用 SQL 關鍵字 `DISTINCT`。

## 範例

計算資料行中值的數目：`count(table.column1)`

### 16.2.1.3 Maximum (max)

## 描述

傳回一組值中的最大值。

## 語法

值 `max(<set of values>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;set of values&gt;</code>	值集合	所有資料類型 (Numeric、String、DateTime、Date)。

## 附註

您可以在資料行名稱的前方使用 SQL 關鍵字 `DISTINCT`。

## 範例

傳回資料行的最大值：`max(table.column1)`

### 16.2.1.4 Minimum (`min`)

## 描述

傳回一組值中的最小值。

## 語法

值 `min(<set of values>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
set of values	值集合	所有資料類型 (Numeric、String、DateTime、Date)。

## 附註

您可以在資料行名稱的前方使用 SQL 關鍵字 `DISTINCT`。

## 範例

傳回資料行的最小值：`min(table.column1)`

## 16.2.1.5 Sum

### 描述

傳回一組值的總和。

### 語法

小數位數 `sum(<set of values>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;set of values&gt;</code>	值集合	數值

### 附註

您可以在資料行名稱的前方使用 SQL 關鍵字 `DISTINCT`。

### 範例

加總資料行的值：`sum(table.column1)`

## 16.2.2 Cast

### 描述

將指定的值轉換為指定的資料類型。

### 語法

值 `cast(<expression>, AS <data type>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。
<code>&lt;data type&gt;</code>	<code>&lt;expression&gt;</code> 的值所轉換的資料類型。	可包含下列值的關鍵字： <ul style="list-style-type: none"><li>• NULL</li><li>• VARCHAR</li><li>• DOUBLE</li><li>• DECIMAL</li><li>• DATE</li><li>• TIME</li><li>• TIMESTAMP</li></ul>

### 16.2.3 If Else

## 描述

根據指定的條件傳回值：

- 如果 `<condition>` 為 true，則函式會傳回 `<expression1>` 的值。
- 如果 `<condition>` 為 false，則函式會傳回 `<expression2>` 的值。

## 語法

值 `ifElse(<condition>, <expression1>, <expression2>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;condition&gt;</code>	邏輯運算式。	布林值
<code>&lt;expression1&gt;</code>	<code>&lt;condition&gt;</code> 解析為 true 時傳回的值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression2&gt;</code>	<code>&lt;condition&gt;</code> 解析為 false 時傳回的值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

## 16.2.4 If Null (nvl)

### 描述

根據值是否為 Null 傳回值：

- 如果 `<expression1>` 為 Null，則函式會傳回 `<expression2>` 的值。
- 如果 `<expression1>` 不是 Null，則函式會傳回 `<expression1>` 的值。

### 語法

值 `nvl(<value1>, <value2>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression1&gt;</code>	如果 <code>&lt;expression1&gt;</code> 的值不是 Null，則傳回該值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。
<code>&lt;expression2&gt;</code>	<code>&lt;expression1&gt;</code> 為 Null 時要傳回的值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

## 16.2.5 Timestamp Diff

### 描述

傳回代表間隔數的整數，依此間隔的第一個指定時間戳記大於第二個指定時間戳記。

## 語法

整數 timestampDiff(<interval>, <timestamp1>, <timestamp2>)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<interval>	間隔常數。此參數可為字串或整數常數，如下所示： <ul style="list-style-type: none"><li>• 'SQL_TSI_FRAC_SECOND' 或 0</li><li>• 'SQL_TSI_SECOND' 或 1</li><li>• 'SQL_TSI_MINUTE' 或 2</li><li>• 'SQL_TSI_HOUR' 或 3</li><li>• 'SQL_TSI_DAY' 或 4</li><li>• 'SQL_TSI_WEEK' 或 5</li><li>• 'SQL_TSI_MONTH' 或 6</li><li>• 'SQL_TSI_QUARTER' 或 7</li><li>• 'SQL_TSI_YEAR' 或 8</li></ul>	字串或整數
<timestamp1>	日期和時間。	日期時間
<timestamp2>	日期和時間。	日期時間

## 附註

- 計算可能會受到 'SQL\_TSI\_HOUR' 地區設定中日光節約時間的影響。
- 差異過大會造成錯誤。
- 一週的第一天是星期日。

## 16.2.6 資料庫函式

### 16.2.6.1 CharString

資料庫字元和字串函式

本節包含字元和字串函式的描述。

### 16.2.6.1.1 ASCII Code (ascii)

#### 描述

傳回代表輸入字串中最左側字元 ASCII 碼值的整數。

#### 語法

整數 `ascii(<string>)`

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字元字串	字串

#### 附註

如果 `<string>` 為 Null，則傳回 Null。

### 16.2.6.1.2 Case

#### 描述

根據符合的指定條件傳回值。

#### 語法

```
值 CASE <input expression> WHEN <when expression> THEN <then result expression> ELSE  
<else result expression> END
```



## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;input expression&gt;</code>	代表要和 <code>&lt;when expression&gt;</code> 比較的值的運算式。	所有類型。
<div><b>① 註記</b> <code>&lt;Input expression&gt;</code> 的資料類型必須和 <code>&lt;when expression&gt;</code> 的相同。</div>		
<code>&lt;when expression&gt;</code>	此運算式代表要和 <code>&lt;input expression&gt;</code> 比較的值。	所有類型。
<div><b>① 註記</b> <code>&lt;Input expression&gt;</code> 的資料類型必須和 <code>&lt;when expression&gt;</code> 的相同。</div>		
<code>&lt;then result expression&gt;</code>	此運算式代表和 <code>&lt;when expression&gt;</code> 比較的 <code>&lt;input expression&gt;</code> 為 true 時所傳回的值。	所有類型。
<div><b>① 註記</b> <code>&lt;Then result expression&gt;</code> 的資料類型必須和 <code>&lt;else result expression&gt;</code> 的相同。</div>		
<code>&lt;else result expression&gt;</code>	此運算式代表和 <code>&lt;when expression&gt;</code> 比較的 <code>&lt;input expression&gt;</code> 不是 true 時所傳回的值。	所有類型。
<div><b>① 註記</b> <code>&lt;Then result expression&gt;</code> 的資料類型必須和 <code>&lt;else result expression&gt;</code> 的相同。</div>		

## 附註

- case 函式會實作標準的簡易 SQL CASE 陳述式。
- WHEN `<when expression>` THEN `<then result expression>` 會重複，以提供多個條件。

## 範例

- CASE (table1.column1)  
WHEN 'p1' THEN 'Product1'

```
WHEN 'p2' THEN 'Product2'  
WHEN 'p3' THEN 'Product3'  
ELSE 'Out of stock'  
END
```

- CASE ProductName  
WHEN 'laptop' THEN 1  
ELSE 0  
END

### 16.2.6.1.3 目錄

#### 描述

傳回連線的預設目錄。

#### 語法

字串 `catalog()`

### 16.2.6.1.4 Character (char)

#### 描述

傳回對應至指定 ASCII 碼的字元。

#### 語法

字串 `char(<code>)`

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;code&gt;</code>	從 0 到 255 的 ASCII 碼。	整數

## 附註

如果 `<code>` < 0 或 > 255，則傳回 Null。

### 16.2.6.1.5 Concat

## 描述

將兩個字串合併。

## 語法

字串 `concat(<string1>, <string2>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string1&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;string2&gt;</code>	字串。	字串

## 附註

如果 `<string1>` 或 `<string2>` 其中之一為 Null，則傳回 Null。

## 範例

```
concat('AB', 'CD') = 'ABCD'
```

## 16.2.6.1.6 資料庫

### 描述

傳回資料庫的名稱。

### 語法

字串 `database()`

## 16.2.6.1.7 Day Name

### 描述

傳回包含指定日期當週日數的字串。

### 語法

string `dayName(<date>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;日期&gt;</code>	日期。	Date 或 DateTime

### 附註

以英文大寫字母傳回日名稱。可能的值如下：

- SUNDAY
- MONDAY
- TUESDAY
- WEDNESDAY
- THURSDAY

- FRIDAY
- SATURDAY

### 16.2.6.1.8 LPad

#### 描述

使用第二個指定字串填滿字串左側至指定長度的空間。

#### 語法

字串 `lpad(<string1>, <string2>, <length>)`

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string1&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;string2&gt;</code>	要插入 <code>&lt;string1&gt;</code> 的左側字串。	字串
<code>&lt;length&gt;</code>	填滿後傳回字串的總計長度。	整數

#### 附註

- 如果 `<length>` < `<string1>` 的長度，則會傳回 `left(<string1>, <length>)`。
- 如果 `<string2>` 為 Null 或 `<length>` <= 0，則會傳回 Null。

### 16.2.6.1.9 左

#### 描述

傳回指定字串左方的指定字元數。

## 語法

字串 `left(<string>,<number of characters>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;number of characters&gt;</code>	要傳回的最左側字元數。	整數

## 附註

如果 `<string>` 為 Null 或 `<number of characters>`  $\leq 0$ ，則傳回 Null。

### 16.2.6.1.10 Left Remove (ltrim)

## 描述

從指定字串左側移除空格和定位點的第一個序列。

## 語法

字串 `ltrim(<string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;字串&gt;</code>	字串。	字串

## 範例

`ltrim(' ABCD') = 'ABCD'`

```
ltrim(' AB CD ') = 'AB CD '
```

### 16.2.6.1.11 Lowercase (lcase)

#### 描述

將字串轉換為小寫。

#### 語法

字串 lcase(<string>)

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<string>	字串。	字串

#### 範例

```
lcase('ABCD') = 'abcd'
```

```
lcase('Cd123') = 'cd123'
```

### 16.2.6.1.12 Month Name

#### 描述

傳回包含指定日期月份名稱的字串。

#### 語法

字串 monthName(<date>)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime

## 附註

以英文大寫字母傳回月份名稱。可能的值如下：

- JANUARY
- FEBRUARY
- MARCH
- APRIL
- MAY
- JUNE
- JULY
- AUGUST
- SEPTEMBER
- OCTOBER
- NOVEMBER
- DECEMBER

## 16.2.6.1.13 Permute

### 描述

使用以下兩個範本排列指定字串：<reference template> 和 <new template>。

首先，<reference template> 中的每個字元 (或字元區塊) 會指派給指定字串 (<string1>) 的字元 (字元區塊)。<string1> 和 <reference template> 的長度必須相同。

接著，會使用 <new template> 排列在 <reference template> 中指派的字元。

例如，代表日期的字元字串 '22/09/1999' 會轉換為 '1999-09-22'，如下所示。

<reference template> 為 'DD/MM/YYYY'。系統會根據字母位置及群組方式指派字母。因此，'DD' 是第一個字元區塊，且會指派給 <string1> 中的前兩個字元 '22'。斜線字元 (/) 會指派給 <string1> 的第三個字元。下一個字元區塊 'MM' 會指派給 '09'，依此類推。

<new template> 是 'YYYY-MM-DD'。已套用排列方式，產生的字串為 '1999-09-22'。

如果 <reference template> 中尚未使用任何字元，則也可將文字插入 <new template>。例如，如果 <new template> = 'MM/DD Year: YYYY'，則產生的字串則為 '09/22 Year: 1999'。



## 語法

字串 `permute(<string1>, <reference template>, <new template>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string1&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;reference template&gt;</code>	代表 <code>&lt;string1&gt;</code> 模式的字串。	字串
<code>&lt;new template&gt;</code>	提供新模式排列 <code>&lt;string1&gt;</code> 的字串。	字串

## 附註

- 若要表示範本中的字元區塊，請在模式中重複該字元。例如，`<reference template>` 中的 'YYYY' 符合 `<string1>` 中的四個字元。
- `<string1>` 的長度必須等於 `<reference template>` 的長度，否則函式會傳回錯誤。

## 範例

變更表示日期的格式：

- `permute('02/09/2003', 'DD/MM/YYYY', 'YYYY-MM-DD') = '2003-09-02'`
- `permute('02-09/200', 'DD/MM/YYYY', 'YYYY-MM-DD') = '2003-09-02'`
- `permute('02/09_2003', 'DD/MM/YYYY', 'DL :MM/DD An :YYYY') = 'DL :09/02 An :2003'`

從代表一個日期的字元字串中擷取月份和年份：

- `permute('2003-09-02', 'DDYY-MM-YY', 'MM/YY') = '09/03'`

組成內部碼的數字：

- `permute('03/03/21-0123', 'bbbYY/MM/DD-NNNN', 'YMMDDNNNN') = '0303210123'`

擷取內部碼的日期資訊：

- `permute('2003NL987M08J21', 'YYYYXXXXXXMMXDD', 'YYYY-MM-DD') = '2003-08-21'`

## 16.2.6.1.14 Replace

### 描述

在指定字串中以置換字串置換出現的模式。

### 語法

字串 `replace(<string>, <pattern>, <replacement string>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;pattern&gt;</code>	<code>&lt;string&gt;</code> 中要搜尋並置換的字元字串。	字串
<code>&lt;replacement string&gt;</code>	<code>&lt;string&gt;</code> 中要置換 <code>&lt;pattern&gt;</code> 的字串	字串

### 附註

- 如果 `<pattern>` 為 Null，則傳回 `<string>`。
- 如果 `<replacement string>` 為 Null，則不傳回 Null。

### 範例

```
replace('rar', 'a', 'ada') = 'radar'
```

## 16.2.6.1.15 Replace String Exp

### 描述

依照 Java 規則運算式的語法，使用置換字串來置換指定字串中所有出現的模式。如需詳細資訊，請參閱 Java 規則運算式的模式文件，網址為：<http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/regex/Pattern.html>。

## 語法

字串 `replaceStringExp(<string>, <pattern>, <replacement string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;pattern&gt;</code>	<code>&lt;string&gt;</code> 中要搜尋並置換的字元字串。	字串
<code>&lt;replacement string&gt;</code>	<code>&lt;string&gt;</code> 中要置換 <code>&lt;pattern&gt;</code> 的字串	字串

## 16.2.6.1.16 Replicate (repeat)

## 描述

傳回根據指定次數重複指定字元字串後所形成的字串。

## 語法

字串 `repeat(<string>, <number of replications>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;number of replications&gt;</code>	<code>&lt;string&gt;</code> 重複的次數。	整數

## 附註

如果 `<number of replications> <= 0`，則傳回 Null。

## 16.2.6.1.17 Rightpart (right)

### 描述

傳回指定字串右方的指定字元數。

### 語法

字串 `right(<string>, <number of characters>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;number of characters&gt;</code>	要傳回的最右側字元數。	整數

### 附註

如果 `<string>` 為 Null 或 `<number of characters> <= 0`，則傳回 Null。

## 16.2.6.1.18 Rpad

### 描述

使用第二個指定字串填滿字串右側至指定長度的空間。

### 語法

字串 `rpad(<string1>, <string2>, <length>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<string1>	字串。	字串
<string2>	要插入 <string1> 的字串。	字串
<length>	填滿後傳回字串的總計長度。	整數

## 附註

- 如果 <length> < <string1> 的長度，則傳回 `right(<string1>, <length>)`。
- 如果 <string2> 為 Null 或 <length> <= 0，則會傳回 Null。

### 16.2.6.1.19 Rtrim

## 描述

從指定字串右側移除空格和定位點的第一個序列。

## 語法

字串 `rtrim(<string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<string>	字串。	字串

## 範例

```
rtrim('ABCD ') = 'ABCD'
```

```
rtrim(' AB CD ') = ' AB CD'
```

## 16.2.6.1.20 Schema

### 描述

傳回目前連線的預設結構描述 (限定詞和擁有人)。

### 語法

字串 `schema()`

## 16.2.6.1.21 Space

### 描述

傳回指定空白字元 (空格) 數的字元字串。

### 語法

字串 `space(<number of spaces>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;number of spaces&gt;</code>	字串中要傳回的空格數。	整數

### 附註

如果 `<number of spaces> <= 0`，則傳回 Null。

## 16.2.6.1.22 Str

### 說明

傳回為特定長度設定的值。

### 語法

String str(<length>)

## 16.2.6.1.23 Stuff (insert)

### 描述

以第二個指定字串置換指定字串中字元的序列。

### 語法

字串 insert(<string1>, <start position>, <number of characters>, <string2>)

### 輸入

參數	描述	資料類型
<string1>	字串。	字串
<start position>	代表 <string1> 中置換開始位置的數字。 必須介於 1 到 <string1> 長度 + 1 的範圍之間。	整數
<number of characters>	<string1> 中要置換的字元數。 必須介於 0 到 <string1> 長度的範圍之間。	整數
<string2>	置換字串。	字串

## 附註

如果 `<start position>` 或 `<number of characters>` 其中之一超出範圍，便會傳回 Null。

### 16.2.6.1.24 Substring

## 描述

傳回指定字串的子字串。

## 語法

字串 `substring(<string>, <start position>, <number of characters>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;start position&gt;</code>	子字串中 <code>&lt;string&gt;</code> 的開始位置。 必須介於 1 到 <code>&lt;string&gt;</code> 長度的範圍之間。	整數
<code>&lt;number of characters&gt;</code>	字串中要包含的字元數。	整數

## 附註

在下列狀況中會傳回 Null：

- `<start position> <= 0`
- `<start position> > <string>` 的長度
- `<string>` 為 Null
- `<number of characters> <= 0`



## 範例

```
substring('ABCD', 2, 2) = 'BC'
```

```
substring('ABCD', 2, 10) = 'BCD'
```

```
substring('ABCD', 0, 2) = null
```

### 16.2.6.1.25 To Null

## 描述

將指定的值轉換為 Null。

## 語法

```
Null toNull(<expression>)
```

## 輸入

參數	描述	資料類型
<expression>	值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

### 16.2.6.1.26 To String

## 描述

將指定的值轉換為字串。

## 語法

```
字串 toString(<expression>)
```

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。

## 範例

`toString(45) = '45'`

`toString(-45) = '-45'`

`toString(45.9) = '45.9'`

`toString(-45.9) = '-45.9'`

`toString(Date value for September 9, 2002) = '2002-09-09'`

`toString(DateTime value for September 9, 2002 23:08:08) = '2002-09-09 23:08:08'`

`toString(Boolean value 1) = 'true'`

`toString(Boolean value 0) = 'false'`

### 16.2.6.1.27 Trim

## 描述

從指定字串左側和右側移除空格和定位點。

## 語法

字串 `trim(<string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串

## 16.2.6.1.28 Uppercase (ucase)

### 描述

將字串轉換為大寫。

### 語法

字串 `ucase(<string>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串

### 範例

```
ucase('abcd') = 'ABCD'
```

## 16.2.6.1.29 使用者

### 描述

傳回在連線參數中定義的使用者名稱。

### 語法

字串 `user()`

## 16.2.6.2 日期時間

## 16.2.6.2.1 Convert

### 描述

將指定的值轉換為指定的資料類型。

### 語法

值 `convert(<expression>, <data type>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值或運算式。	所有資料類型 (Numeric、String、Boolean、DateTime、Date)。
<code>&lt;data type&gt;</code>	值所要轉換的資料類型。	可包含下列值的字串： <ul style="list-style-type: none"><li>• NULL</li><li>• INTEGER</li><li>• DOUBLE</li><li>• DECIMAL</li><li>• DATE</li><li>• TIME</li><li>• TIMESTAMP</li></ul>

## 16.2.6.2.2 ConvertDate

### 說明

將指定格式的字串轉換為日期。

### 語法

value `convertDate(<String>: <String>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<字串>	字串。	字串

### 16.2.6.2.3 Current Date (curDate)

#### 描述

傳回目前的日期。

#### 語法

日期 `curDate()`

### 16.2.6.2.4 Current Time (curTime)

#### 描述

傳回目前時間。

#### 語法

時間 `curTime()`

### 16.2.6.2.5 Decrement Days

#### 描述

按指定天數遞減指定日期。

## 語法

日期 decrementDays(<date>, <number of days>)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime
<number of days>	日期要遞減的天數。	整數

### 16.2.6.2.6 Increment Days

## 描述

按指定天數遞增指定日期。

## 語法

日期 incrementDays(<date>, <number of days>)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime
<number of days>	日期要遞增的天數。	整數

### 16.2.6.2.7 立即

## 描述

傳回目前的日期與時間。

## 語法

日期時間 `now()`

### 16.2.6.2.8 Timestamp Add

## 描述

傳回將指定間隔數新增至指定時間戳記後所計算出的時間戳記。

## 語法

日期時間 `timestampAdd(<interval>, <count>, <timestamp>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;interval &gt;</code>	間隔常數。此參數可為字串或整數常數，如下所示： <ul style="list-style-type: none"><li>'SQL_TSI_FRAC_SECOND' 或 0</li><li>'SQL_TSI_SECOND' 或 1</li><li>'SQL_TSI_MINUTE' 或 2</li><li>'SQL_TSI_HOUR' 或 3</li><li>'SQL_TSI_DAY' 或 4</li><li>'SQL_TSI_WEEK' 或 5</li><li>'SQL_TSI_MONTH' 或 6</li><li>'SQL_TSI_QUARTER' 或 7</li><li>'SQL_TSI_YEAR' 或 8</li></ul>	字串或整數
<code>&lt;count &gt;</code>	要新增到時間戳記的間隔數。	整數
<code>&lt;timestamp&gt;</code>	日期和時間。	日期時間

## 附註

計算可能會受到 'SQL\_TSI\_HOUR' 地區設定中日光節約時間的影響。

## 16.2.6.2.9 To Date

### 描述

將字元字串轉換為日期。

### 語法

日期 toDate(<string>)

### 輸入

參數	描述	資料類型
<string>	包含以下格式日期值的字串：yyyy-mm-dd；其中 yyyy 為年，mm 為月，dd 為日。 例如，2003-09-07 和 2003-11-29。	字串

### 附註

- 如果 <string> 不使用的正確格式，便會傳回錯誤。
- 月、日或年的值未設定限制。如果月份大於 12 或對應月份中沒有該日期，則該函式會使用內部行事曆轉換為正確日期。

### 範例

```
toDate('2003-02-12') = February 12, 2003
```

```
toDate('2003-02-29') = March 1, 2003
```

```
toDate('2002-14-12') = February 12, 2003
```

```
toDate('1994-110-12') = February 12, 2003
```



## 16.2.6.2.10 To Time

### 描述

將指定的值轉換為時間。

### 語法

時間 `toTime(<expression>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值。  如果值為字串，輸入則須採用以下格式：hh:mm:ss；其中 hh 為小時，mm 為分鐘，ss 為秒。  例如，23:09:07 和 03:11:23。	String、Date、Time 或 DateTime

### 附註

- 如果 `<expression>` 不使用的正確格式，便會傳回錯誤。
- 小時、分鐘或秒的值未設定限制。如果分鐘或秒大於 60，或小時大於 24，則函式會使用內部時鐘轉換為正確的時間。

### 範例

```
toTime('02:10:09') = '02:10:09'
```

```
toTime('0:450:29') = '07:30:29'
```

```
toTime('25:14:180') = '01:17:00'
```

## 16.2.6.2.11 To Timestamp

### 描述

將指定的值轉換為日期和時間。

### 語法

時間 toTimestamp(<expression>)

### 輸入

參數	描述	資料類型
<expression>	值。  如果值為字串，輸入則須採用以下格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss.ssss；其中 yyyy 為年，mm 為月，dd 為日，hh 為小時，mm 為分鐘，ss 為秒，ssss 為毫秒 (選用)。  例如，2003-09-07 23:09:07 和 2003-11-29 03:11:23.0。	String、Date、Time 或 DateTime

### 附註

- 如果 <expression> 不使用的正確格式，便會傳回錯誤。
- 月、日或年的值未設定限制。如果月份大於 12 或對應月份中沒有該日期，則該函式會使用內部行事曆轉換為正確日期。
- 小時、分鐘或秒的值未設定限制。如果分鐘或秒大於 60，或小時大於 24，則函式會使用內部時鐘轉換為正確的時間。

### 範例

```
toTimestamp('2003-02-12 02:10:09') = '2003-02-12 02:10:09.0'  
toTimestamp('2003-02-29 02:10:09') = '2003-03-01 02:10:09.0'  
toTimestamp('2002-14-12 02:10:09') = '2003-02-12 02:10:09.0'  
toTimestamp('1994-11-12 02:10:09') = '2003-02-12 02:10:09.0'  
toTimestamp('2003-02-12 0:450:29') = '2003-02-12 07:30:29.0'
```

```
toTimestamp('2002-09-09 25:14:180') = '2002-09-09 01:17:00.0'
```

## 16.2.6.3 邏輯

### 描述

邏輯函式的清單

### 16.2.6.3.1 Contains Only Digits

### 描述

如果指定字串僅包含數字，則傳回 true (1)，否則函式會傳回 false (0)。

### 語法

布林 `containsOnlyDigits(<string>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串

### 16.2.6.3.2 Is Like

### 描述

檢查符合模式的字串。如果函式在指定字串中找到符合指定模式的項目，則傳回 (1)。

## 語法

布林 `isLike(<string1>, <pattern>, <escape character>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string1&gt;</code>	字串。	字串
<code>&lt;pattern&gt;</code>	包含您在 <code>&lt;string1&gt;</code> 中嘗試比對模式的字串。  模式可以包含萬用字元： <ul style="list-style-type: none"><li>底線字元 (<code>_</code>) 符合任何單一字元。</li><li>百分比符號字元 (<code>%</code>) 符合任何字元字串。</li></ul> 若要比對 <code>&lt;string1&gt;</code> 中的底線或百分比符號，請在 <code>&lt;escape character&gt;</code> 中定義跳出字元，並在 <code>&lt;pattern&gt;</code> 中的底線或百分比符號前加上跳出字元。	字串
<code>&lt;escape character&gt;</code> (選用)	可讓您比對 <code>&lt;string1&gt;</code> 中萬用字元的字元。	字串

## 附註

- 如果 `<string1>` 或 `<pattern>` 其中之一為 Null，則傳回 Null。
- 如果已指定 `<escape character>` 並且為 Null，則傳回 Null。
- 如果已指定 `<escape character>`，則必須在 `<pattern>` 中每一個出現的跳出字元後加上底線或百分比符號。

## 範例

```
isLike('ABCD', 'AB%') = true
```

```
isLike('ABCD', 'AB_D') = true
```

```
isLike('10000', '100%') = true
```

```
isLike('10000', '100\%', '\') = false
```

```
isLike('status: 100%', '100\%', '\') = true
```

### 16.2.6.3.3 To Boolean

#### 描述

將指定的值轉換為布林值。

#### 語法

布林 `toBoolean(<expression>)`

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值或運算式。	字串或布林

#### 範例

```
toBoolean('true') = 1
toBoolean('TrUe') = 1
toBoolean('tru') = 0
toBoolean('False') = 0
toBoolean('F') = 0
toBoolean('f') = 0
```

### 16.2.6.4 數字

#### 描述

數字函式的清單

### 16.2.6.4.1 Absolute (abs)

#### 描述

傳回指定整數值的絕對值。

#### 語法

數值 `abs(<expression>)`

#### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式	數值

#### 附註

- 如果輸入的 `<expression>` 為 Null，則傳回 Null。
- 如果 `<expression>` 等於整數的可能最小負值 (-2 的 31 次方)，則會傳回相同的負值。

### 16.2.6.4.2 Angle Tangent 2 (atan2)

#### 描述

傳回正切為 `<angle1>/<angle2>` 的弧度角。

#### 語法

數值 `atan2(<angle1>, <angle2>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle1 &gt;</code>	角度。	數值
<code>&lt;angle2&gt;</code>	角度。	數值

## 附註

如果 `<angle1>` 和 `<angle2>` 皆為 0，則傳回 Null。

## 範例

`atan2(x,y)` 可將直角座標 (x, y) 轉換為極座標 (r, theta)。此方法會透過計算範圍為 -Pi 到 Pi 的 y/x 反正切，而計算出相位的 theta 值。

### 16.2.6.4.3 Arc Cosine (acos)

## 描述

傳回指定數值運算式的反餘弦。

## 語法

數值 `acos(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	範圍為 0 到 Pi 的運算式。	數值

## 附註

如果  $\text{abs}(\text{<expression>}) > 1$ ，則傳回 Null。

### 16.2.6.4.4 Arc Sine (asin)

## 描述

傳回指定數值運算式的反正弦。

## 語法

數值  $\text{asin}(\text{<expression>})$

## 輸入

參數	描述	資料類型
$\text{<expression>}$	範圍為 $-\text{Pi}/2$ 到 $\text{Pi}/2$ 的運算式。	數值

## 附註

如果  $\text{abs}(\text{<expression>}) > 1$ ，則傳回 Null。

### 16.2.6.4.5 Arc Tangent (atan)

## 描述

傳回指定數值運算式的反正切。

## 語法

數值  $\text{atan}(\text{<expression>})$



## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	範圍為 -Pi/2 到 Pi/2 的運算式。	數值

### 16.2.6.4.6 Average

## 說明

傳回平均值。

## 語法

value avg(`<Sum of values>`:`<Numeric>`)

### 16.2.6.4.7 Ceil (ceiling)

## 描述

傳回向上捨位至最近整數的數字值。

## 語法

數值 ceiling(`<expression>`)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式	數值

## 附註

所傳回值的類型不會轉換，因此，`ceiling(1.9) = 2.0`。如果您要將值轉換為整數，請使用轉換函式 `toInteger`。

### 16.2.6.4.8 Charindex (pos) (locate)

## 描述

傳回指定字元字串中搜尋字串的位置。

## 語法

整數 `pos(<search string>, <string>, <start position>)`

整數 `locate(<search string>, <string>, <start position>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;search string&gt;</code>	在 <code>&lt;string&gt;</code> 中要尋找位置的字串。	字串
<code>&lt;string&gt;</code>	您要搜尋的字串。	字串
<code>&lt;start position&gt;</code>	在 <code>&lt;string&gt;</code> 中要開始搜尋的位置。 如果未指定 <code>&lt;start position&gt;</code> ，則預設的起點是位置 1。	整數

## 附註

如果找不到搜尋字串，則傳回 0。

如果 `<start position>` 的長度大於 `<string>`，則傳回 0。

如果 `<start position> <= 0`，則會在位置 1 開始搜尋。

## 範例

```
pos('cd','abcd') = 3
```

```
pos('abc','abcd') = 1
```

```
pos('cd','abcdcd') = 3
```

```
pos('cd','abcdcd', 3) = 3
```

```
pos('cd','abcdcd', 4) = 5
```

```
pos('ef','abcd') = 0
```

### 16.2.6.4.9 Cosine (cos)

## 描述

傳回角度的餘弦。

## 語法

數值 `cos(<angle>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle&gt;</code>	以弧度為單位的角度。	數值

### 16.2.6.4.10 Cotangent (cot)

## 描述

傳回以弧度為單位的角度餘切。

## 語法

數值 `cot(<angle>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle&gt;</code>	以弧度為單位的角度。	數值

## 附註

如果  $\sin(\text{<angle>}) = 0$ ，則傳回 Null。

## 16.2.6.4.11 Day Of Month

### 描述

傳回介於 1 到 31 代表指定日期當月日期的整數。

## 語法

整數 `dayOfMonth(<date>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;日期&gt;</code>	日期。	Date 或 DateTime

## 16.2.6.4.12 Day Of Week

### 描述

傳回介於 1 到 7 代表指定日期當週日數的整數。一週的第一天是星期日。

### 語法

整數 `dayOfWeek(<date>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime

## 16.2.6.4.13 Day Of Year

### 描述

傳回介於 1 到 366 代表指定日期年份日數的整數。

### 語法

整數 `dayOfYear(<date>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime

## 16.2.6.4.14 Degrees

### 描述

將以弧度計量的角度，轉換為以度數計量的約略等值角度。

### 語法

數值 `degrees(<angle>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle&gt;</code>	以弧度為單位的角度。	數值

## 16.2.6.4.15 Exp

### 描述

傳回已乘幂指定指數的數學常數 e 值。

### 語法

數值 `exp(<exponent>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;exponent&gt;</code>	指數乘方。	數值

## 範例

`exp(10)` = e 的 10 乘方 = 22,026.4658.

### 16.2.6.4.16 `Floor`

## 描述

傳回向下捨位至最近整數的數字值

## 語法

數值 `floor(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式	數值

## 附註

所傳回值的類型不會轉換，因此 `floor(1.9) = 1.0`。如果您要將值轉換為整數，請使用轉換函式 `toInteger`。

### 16.2.6.4.17 `Hexa To Int`

## 描述

將字串指定的十六進位值轉換為整數。

## 語法

整數 `hexaToInt(<string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	此字串包含十六進位值。	字串

## 範例

```
hexaToInt('AF') = 175
```

## 16.2.6.4.18 Hour

### 描述

傳回介於 0 至 23 代表指定時間時數的整數。

### 語法

整數 `hour(<time>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;time&gt;</code>	時間。	日期時間

## 16.2.6.4.19 Int To Hexa

### 描述

將指定的整數轉換為十六進位。十六進位值會以字串傳回。



## 語法

字串 `intToHexa(<value>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;value&gt;</code>	整數。	整數

## 附註

- 若要確定輸入值的資料類型為整數，您可以使用 `toInteger` 函式：`intToHexa(toInteger(<value>))`。
- 如果 `<value>` < 0，則函式會傳回 'FFFFFFF'。

## 16.2.6.4.20 Length

### 描述

傳回指定字串的長度。空格也會列入計算。

## 語法

整數 `length(<string>)`

## Input

參數	描述	資料類型
<code>&lt;string&gt;</code>	字串。	字串

## 16.2.6.4.21 Locate

### 說明

傳回字元字串中字元的位置。

### 語法

```
value locate(<Search>: <String>), (<Character string>: <String>)
```

## 16.2.6.4.22 Log

### 描述

傳回指定值的自然對數。

### 語法

```
雙值 log(<expression>)
```

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式 > 0。	Double

### 附註

如果 `<expression>`  $\leq 0$ ，則傳回 Null。

## 16.2.6.4.23 Log10

### 描述

傳回指定值的一般對數 (基準 10)。

### 語法

雙值 `log10(<expression>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	數值運算式 > 0。	Double

### 附註

如果 `<expression> <= 0`，則傳回 Null。

## 16.2.6.4.24 Maximum

### 說明

選取最大值。

### 語法

value `max(<Set of values>: <All>)`

## 16.2.6.4.25 Minute

### 描述

傳回介於 0 至 59 代表指定日期和時間分鐘數的整數。

### 語法

整數 minute(<time>)

### 輸入

參數	描述	資料類型
<time>	日期和時間。	日期時間

## 16.2.6.4.26 Minimum

### 說明

選取最小值。

### 語法

value min(<Set of values>: <All>)

## 16.2.6.4.27 Mod

### 描述

傳回兩個整數 value1 / value2 相除的餘數。

## 語法

整數 `mod(<value1>, <value2>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;value1&gt;</code>	分子的值。	數值
<code>&lt;value2&gt;</code>	除數的值不等於 0。	數值

## 附註

如果 `<value2> = 0`，則會傳回 Null。

## 16.2.6.4.28 Number of the Month (month)

## 描述

傳回介於 1 至 12 代表指定日期月份的整數。

## 語法

整數 `month(<date>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;日期&gt;</code>	日期。	Date 或 DateTime

## 16.2.6.4.29 Number of the Week (week)

### 描述

傳回介於 1 到 53 代表指定日期一年第幾週的整數。

### 語法

整數 `week(<date>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;日期&gt;</code>	日期。	Date 或 DateTime

### 附註

一週的第一天是星期日。年度的第一週必須至少包含一天。如果 1 月 1 日為星期六，則適用以下規則：

- 1 月 1 日為第一週。
- 1 月 2 日到 8 日為第 2 週。
- 12 月 25 日到 31 日為第 53 週。

## 16.2.6.4.30 Pi

### 描述

傳回 Pi 的常數值。

### 語法

數值 `pi()`

## 16.2.6.4.31 乘幂

### 描述

傳回已乘幂指定指數的數字值。

### 語法

數值 `power(<value>, <exponent>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;value&gt;</code>	基準值。	數值
<code>&lt;exponent&gt;</code>	指數。	整數

### 附註

如果 `<value> = 0` 且 `<exponent> > 0`，則傳回 Null。

## 16.2.6.4.32 季

### 描述

傳回介於 1 至 4 代表指定日期季別的整數值 1 代表 1 月 1 日至 3 月 31 日。

### 語法

整數 `quarter(<date>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<日期>	日期。	Date 或 DateTime

### 16.2.6.4.33 Radians

#### 描述

將以度數計量的角度，轉換為以弧度計量的約略等值角度。

#### 語法

數值 radians(<angle>)

## 輸入

參數	描述	資料類型
<angle>	以度數為單位的角度。	數值

### 16.2.6.4.34 Random (rand)

#### 描述

傳回介於 0 與 1 之間的隨機數字。您可以選擇性提供種子整數，以便初始化隨機數字產生器。

#### 語法

數值 rand(<value>)



## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;value&gt;</code> (選用)	隨機數字產生器的種子值。	整數

### 16.2.6.4.35 Round

## 描述

傳回捨位至指定小數位數的數字。

## 語法

數值 `round(<expression>, <number of places>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	要捨位的基準值。	數值
<code>&lt;number of places&gt;</code>	要捨位至的小數位數。	數值

## 附註

- 函式會往最近的鄰近整數捨位，若與前後兩個鄰值等距，則往零的反方向捨位。
- 所傳回值的類型不會轉換，因此 `round(1.9) = 2.0`。如果您要將值轉換為整數，請使用轉換函式 `toInteger`。

### 16.2.6.4.36 Rpos

## 描述

傳回指定字元字串中搜尋字串最後一個出現的位置。

## 語法

整數 `rpos(<search string>, <string>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;search string&gt;</code>	在 <code>&lt;string&gt;</code> 中要尋找最後一個出現位置的字串。	字串
<code>&lt;string&gt;</code>	您要搜尋的字串。	字串

## 附註

如果找不到搜尋字串，則傳回 0。

## 範例

```
rpos('cd','abcd') = 3
```

```
rpos('cd', 'abcdcd') = 5
```

```
rpos('abc', 'abcdcd') = 1
```

```
rpos('ef', 'abcd') = 0
```

## 16.2.6.4.37 second

### 描述

傳回介於 0 至 59 代表指定日期和時間秒數的整數。

## 語法

整數 `second(<time>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;time&gt;</code>	日期和時間。	日期時間

### 16.2.6.4.38 符號

#### 描述

傳回指定數字的正數 (1)、零 (0) 或負數 (-1) 符號。

#### 語法

數值 `sign(<value>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;value&gt;</code>	數值。	整數

### 16.2.6.4.39 Sine (sin)

#### 描述

傳回角度的正弦。

#### 語法

數值 `sin(<angle>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle&gt;</code>	以弧度為單位的角度。	數值

### 16.2.6.4.40 `Sqrt`

## 描述

傳回數字的平方根。

## 語法

數值 `sqrt(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	$\geq 0$ 的運算式。	數值

## 附註

如果運算式  $< 0$  則傳回 Null。

### 16.2.6.4.41 `Sum`

## 說明

傳回值總和。

## 語法

`sum(<Set of values>: <Numeric>)`

### 16.2.6.4.42 Tangent (tan)

## 描述

傳回角度的正切。

## 語法

數值 `tan(<angle>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;angle&gt;</code>	以弧度為單位的角度。	數值

## 附註

如果 `cos(<angle>) = 0`，則傳回 Null。

### 16.2.6.4.43 To Decimal

## 描述

將指定的值轉換為小數位數。

## 語法

小數位數 `toDecimal(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值。  如果值為字串，則必須使用小數位數字格式，並使用句點字元 (.) 作為小數點分隔符號。	數值或字串

### 16.2.6.4.44 To Double

## 描述

將指定的值轉換為小數位數。

## 語法

雙值 `toDouble(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值。  如果值為字串，則輸入必須使用小數位數字格式，並使用句點字元 (.) 作為小數點分隔符號。	數值或字串

### 16.2.6.4.45 To Integer

## 描述

將指定的值轉換為整數。

## 語法

整數 `toInteger(<expression>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	值。 如果值為字串，輸入則須使用數字格式。	數值或字串

## 16.2.6.4.46 Trunc

## 描述

傳回截斷至指定小數位數的數字。

## 語法

數值 `trunc(<expression>, <number of places>)`

## 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;expression&gt;</code>	要截斷的基準值。	Decimal
<code>&lt;number of places&gt;</code>	截斷後要保留的小數位數。	整數

## 附註

- 如果省略 `<number of places>`，則會將數字截斷至 0 小數位數。
- 如果 `<number of places>` 為負數，則函式會從小數點左側的小數位數開始，並將該位置右側的所有數字設為零。

## 範例

`trunc(10.1234, 1) = 10.1`

`trunc(10.1234, 2) = 10.2`

`trunc(1862.1234, -1) = 1860`

`trunc(1862.1234, -2) = 1800`

## 16.2.6.4.47 年

### 描述

傳回代表指定日期年份的整數。

### 語法

整數 `year(<date>)`

### 輸入

參數	描述	資料類型
<code>&lt;日期&gt;</code>	日期。	Date 或 DateTime

## 16.3 @Functions

@函式是特別的函式，為指定物件的查詢指令碼提供更有彈性的方法。選取相關主題，以查看更多有關 @Function 的資訊。

### 相關資訊

[@Aggregate\\_Aware \[第 449 頁\]](#)

[@DerivedTable \[第 449 頁\]](#)

[@Execute \[第 449 頁\]](#)



[@Prompt \[第 451 頁\]](#)

[@Select \[第 456 頁\]](#)

[@Variable \[第 456 頁\]](#)

[@Where \[第 457 頁\]](#)

## 16.3.1 @Aggregate\_Aware

使用商務層物件 SQL 定義中的 @Aggregate\_Aware 函式進行物件聚集認知。當查詢中包含物件時，會先查詢列出 @Aggregate\_Aware 函式中參數的聚集表格。

語法為：

```
@Aggregate_Aware(sum(<Aggregate table 1>), ... sum(<Aggregate table n>))
```

<Aggregate table 1> 是具有最高聚集層級的聚集表格，而 <Aggregate table n> 是具有最低聚集層級的聚集表格。

如需更多有關語意層的聚集認知，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[聚集認知 \[第 239 頁\]](#)

## 16.3.2 @DerivedTable

使用巢狀衍生表格定義中的 @DerivedTable 函式。巢狀衍生表格 (亦稱為衍生表格上的衍生表格) 是來自至少一個現有衍生表格。

@DerivedTable 函式的語法為：

```
@DerivedTable(<Derived table name>)
```

<Derived table name> 為您想要參考的衍生表格名稱。@DerivedTable 函式僅用於資料基礎中衍生表格的定義。

### ❗ 註記

在資料庫特定的 SQL (已啟用多來源的資料基礎) 中，所有參考的資料表必須來自於相同的連線。

## 16.3.3 @Execute

@Execute 函式可讓您定義初步查詢，該查詢可為主要查詢中包含的 SELECT 述詞提供值清單。@Execute 函式以標準 SQL 為依據，因此適用於關聯式資料來源。@Execute 函式的語法為：

@Execute(<值清單>)

< List of values> 為商務層或資料基礎中預先定義的值清單。值清單定義會提供初步查詢。大多數情況下，@Execute 函式會包含在篩選器或 WHERE 子句中，藉由套用初步查詢來限制主要查詢所傳回的值。

值清單可為下列任一類型：

- 依據自訂 SQL 的值清單
- 靜態值清單
- 依據包含商務層物件查詢的值清單

值清單具有下列限制：

- 值清單不可以自訂階層為依據。
- 值清單僅可包含在商務層中的現用物件 (而非隱藏或停用物件)。
- 定義值清單的 SQL 不可包含 @Execute 函式。
- @Execute 函式不能用於 @Prompt 函式定義。

如需更多插入值清單的資訊，請參閱相關主題。

## 範例：篩選產品

此範例會建立查詢篩選器，該查詢篩選器會將查詢結果限制為銷售量高於產品類別平均值兩倍的產品。

首先，建立會傳回銷售量高於類別平均值之產品的產品 ID 值清單。值清單名稱為 **Products\_Above\_Avg**，且資料類型為數值。下列 SQL 可定義值清單：

```
WITH
PA as
(
  SELECT L.PRODUCT_ID, sum(L.NET_SALES) AS SALES
  FROM SO_LINE L
  GROUP BY L.PRODUCT_ID
),
CA as
(
  SELECT P.CATEGORY_ID, avg(A.SALES) AS SALES
  FROM PRODUCT P, PA A
  WHERE P.PRODUCT_ID = A.PRODUCT_ID
  GROUP BY P.CATEGORY_ID
)
SELECT PA.PRODUCT_ID
FROM PA, CA, PRODUCT P
WHERE PA.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
AND P.CATEGORY_ID = CA.CATEGORY_ID
AND PA.SALES > ( CA.SALES * 2)
```

接下來，插入原生篩選器至商務層，該商務層使用 WHERE 子句中的 @Execute 函式啟動初步查詢。@Execute 函式會傳回多重數值，因此請在篩選器定義中使用 IN 運算子：

```
PRODUCT.PRODUCT_ID IN
@Execute(Products_Above_Avg)
```

當查詢包含篩選器時，產品 ID 的結果清單會取代 @Execute 函式，例如：

```
PRODUCT.PRODUCT_ID in (2, 5, 20, 33, 35)
```

## 範例：包含安全述詞

此範例會插入資料行篩選器，該篩選器會傳回僅針對目前使用者所在地理區域的銷售量資料。

首先，在資料基礎中建立會傳回目前使用者的授權國家代碼值清單。值清單名稱為 **Authorized\_Countries**，且資料類型為數值。此範例假設資料庫管理員已在每位使用者皆與授權國家相關聯的資料庫中設定名稱為 **user\_geography** 的表格。下列 SQL 可定義值清單：

```
SELECT country_id
FROM user_geography
WHERE user_name = @Variable('BOUSER')
```

接下來，將資料行篩選器插入資料基礎表格 **銷售**。@Execute 函式會傳回多重數值，因此請在篩選器定義中使用 IN 運算子：

```
Sales.country_id
IN @Execute(Authorized_Countries)
```

當使用者在查詢中包含 **銷售** 表格時，該使用者的授權國家代碼清單會取代資料行篩選器中的 @Execute 函式。

## 相關資訊

[插入和編輯篩選器 \[第 252 頁\]](#)

[插入資料行篩選器 \[第 163 頁\]](#)

## 16.3.4 @Prompt

使用 @Prompt 函式將提示插入查詢。使用者建立報表時可以使用提示來限制資料。您可在 SQL SELECT 陳述式中或 WHERE 子句中，或針對物件在 MDX 運算式中使用 @Prompt 函式。此強制使用者輸入一或多個要在查詢中使用該物件時限制的值 (或從值清單中選取)。當使用者執行查詢時，提示方塊便會出現，要求要輸入或選取的值。您可以使用自由文字欄位，定義無限制大小的提示。您可在提示內容中使用 HTML 標記限制集合。

### ❗ 註記

語意層設計工具中的 UNV 語意層不支援提示。

當您想要在查詢指令碼中強制執行限制，但不想要預先設定條件的值時，提示便很有用。

@Prompt 函式可於下列運算式中使用：

- 聯結
- 計算的資料行 (不包含已啟用多來源資料基礎之資料庫特定 SQL 中的資料行)
- 衍生表格
- 商務層中的商務物件

您可以使用下列方式插入 @Prompt 定義：

- 針對提示定義命名的參數並參考 @Prompt 函式中的參數，例如：  
@Prompt(<參數名稱>)  
<參數名稱> 為資料基礎或是商務層中已預先定義的參數。如需關於參數的詳細資訊，請參閱相關主題。
- 將提示定義輸入到物件的 SQL 或 MDX 運算式。如需更多 @Prompt 函式語法和參數的資訊，請參閱相關主題。

## 相關資訊

[參數 \[第 217 頁\]](#)

[@Prompt 語法 \[第 452 頁\]](#)

### 16.3.4.1 @Prompt 語法

@Prompt 函式的語法如下所示：

```
@Prompt('<message>',
'<hint>'
'<type>',
'<folder\business layer object>' | '<list of values>' | {'<value_1>', '<value_2>', ...},
Mono | Multi : Any | Leaf,
free | constrained | primary_key,
persistent | not_persistent,
{'<default_value_1>', ... '<default_value_n>'},
, , '<formula_expression>')
```

下列表格說明函式參數和可能的值。參數由逗號隔開。您必須至少指定前兩個參數。如果想要指定其他的參數，您必須針對選用參數新增逗號。

#### ❗ 註記

針對非屬於資訊設計工具中所定義 @Prompt 支援的引數，必須在 <formula\_expression> 前方加上兩個逗號作為預留位置。

參數	說明
'<message>'	提示訊息的文字。這個參數是必要的。  使用者執行查詢時，出現在 [提示] 方塊中的文字。  文字必須以單引號括住，例如：'選擇區域'。  對於提示的適當函式，提示文字在語意層中應為唯一。

'&lt;hint&gt;'

撰寫提示或提示的指示，這會在查詢面板中向使用者顯示。此為選用參數。您可在提示內容中使用 HTML 標記限制集合。允許的標記如下：

- <a>：超連結 (例如 <a href= "<url>">)
- <em>：強調的文字 (例如斜體)
- <strong>：重要文字 (例如粗體)
- <u>：未清楚表達且與一般文字樣式不同的文字 (例如底線)
- <br>：單一分行

當指定時，<hint> 欄位必須在引號 (') 內設定。

若其值為空白 (在裁減之後)，<hint> 欄位將視為未設定。

若未指定 <hint> 欄位，則將視為未設定。

在 <hint> 中，使用者必須使用引號 (') 逸出雙引號 (")。

例如：

#### 範例程式碼

```
@Prompt('Enter the secure ID':'Please, type the secure ID as XXX-XXX-XXX-XXXX', 'A', , mono, free, not_persistent)
```

'&lt;type&gt;'

提示的資料類型。這個參數是必要的。

依據您指定的資料類型轉譯使用者回應。值清單和預設值也具有此資料類型。它可以是下列其中一項：

- 'A' 代表英數字串。
- 'K' 代表關鍵字。此類型也是英數字串，但是在執行階段的查詢指令碼中，不會以引號括住該提示的回應。
- 'N' 代表數字。
- 'D' 代表日期。
- 'DT' 代表日期時間。

指定的 <type> 必須用單引號括起來。

<type> 參數可以是要表示名稱和索引鍵的配對資料類型。語法為

'<name\_type>:<key\_type>'，例如：'A':'N' 代表第一個類型是使用者在值清單中所看到的名稱資料類型，而第二個類型是查詢所使用的主索引鍵資料類型。<name\_type> 和 <key\_type> 皆可為任何可用的資料類型。

#### 註記

若要使用此選項，您必須確認物件和提示為索引認知：

- 為商務層中的物件定義主索引鍵。
- 指定 @Prompt 函式中，第五個參數的 primary key。

在此情況下，如果使用值清單或預設值參數，這些參數必須包含配對值的清單。

參數	說明
<pre>'&lt;folder\business layer object&gt;'   '&lt;list of values&gt;'   {'&lt;value_1&gt;','&lt;value_2&gt;',... }</pre>	<p>系統提示時使用者可選擇的值清單。此為選用參數。</p> <p>您可以使用三種方法來指定值清單：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>值的預設清單與商務層中的物件相關聯 (維度、計量、屬性、階層或階層層級)。在單引號之間輸入商務層中的完整路徑和物件名稱，例如： <code>'Myconnection\dimproduct\productname'</code> 在此範例中，<code>productname</code> 即為商務層物件名稱。 該物件必須為索引認知，即已在商務層中定義物件的主索引鍵。如需更多資訊，請參閱定義索引鍵的相關主題。</li> <li>商務層或資料基礎中所定義的已命名值清單。 在單引號之間輸入值清單的名稱，例如：<code>'G7_Countries'</code>。 如果值清單是具有命名層級的階層式值清單，您可以指定提示所要使用的層級，例如： <code>'Country_Region_City_List':'Region'</code> 在此範例中，<code>Country_Region_City_List</code> 為值清單名稱，而 <code>Region</code> 為目標層級。 如果值清單是具有已命名資料行的多重資料行值清單，您可以指定提示所要使用的資料行，例如： <code>'Country_Region_City_List':'Region'</code>。 在此範例中，<code>Country_Region_City_List</code> 為值清單名稱，而 <code>Region</code> 為目標資料行。</li> <li>成對的硬式編碼值清單或名稱/關鍵字。成對的值以分號分隔。每個值用單引號括起來。成對的值以逗號分隔。整份清單會加上大括號： 單一值的語法：<code>{'&lt;value&gt;'}</code> 多個單一值的語法：<code>{'&lt;value_1&gt;','&lt;value_2&gt;',...,'&lt;value_n&gt;'}</code> 一對配對值的語法：<code>{'&lt;name_value&gt;':'&lt;key_value&gt;'}</code> 數對配對值的語法： <code>{'&lt;name_value_1&gt;':'&lt;key_value_1&gt;','&lt;name_value_2&gt;':'&lt;key_value_2&gt;',...,'&lt;name_value_n&gt;':'&lt;key_value_n&gt;'}</code>。例如：<code>{'France':'FR','Germany':'DE','Spain':'ES','United Kingdom':'UK'}</code></li> </ul>
	<p><b>❗ 註記</b></p> <p>如果值清單為索引認知 (已為商務層物件定義主索引鍵)，或您使用值清單的 {name, key} 配對值，請指定 @prompt 函式中第五個參數的 primary key。</p>
<pre>Mono   Multi :Any   Leaf</pre>	<p>選擇模式。如果未指定，則預設為 Mono。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果使用者只能從值清單選取一個值，請使用 Mono。</li> <li>如果使用者只能從值清單選取多個值，請使用 Multi。</li> </ul> <p>您可以自由選擇是否指定階層式值清單的階層式選擇模式。如果未指定，則預設為 Leaf。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果使用者可以選取階層式值清單中任何層級的任意成員/值，請使用 Any。</li> <li>如果使用者只從階層式的值清單中選取分葉成員/值，請使用 Leaf。</li> </ul>

參數	說明
<code>free  </code> <code>constrained  </code> <code>primary_key</code>	<p>項目限制類型。如果未指定，則預設為 <code>free</code>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果使用者可以輸入值，或從值清單選取值，請使用 <code>free</code>。</li> <li>如果使用者必須從值清單中選取值，請使用 <code>constrained</code>。</li> <li>您使用索引認知物件或 <code>{name, key}</code> 配對值時，請使用 <code>primary key</code>。與該物件相關的索引鍵值使用於查詢，而不是輸入或顯示的名稱值。</li> </ul>
<code>persistent  </code> <code>not_persistent</code>	<p>是否顯示最後的值。如果未指定，則預設為 <code>not_persistent</code>。</p> <p>如果在重新整理文件時，預設在提示中顯示最後使用的值，即使已定義預設值也一樣時，請使用 <code>persistent</code>。</p> <p>如果在重新整理文件時，預設不在提示中顯示所使用的值時，請使用 <code>not_persistent</code>。</p>
<code>{' &lt;default value&gt;' }</code>	<p>呈現給使用者的一個或多個預設值。此為選用參數。</p> <p>使用下列方法輸入預設值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若為單值：<code>{'France'}</code></li> <li>若為配對值：<code>{'France':'FR'}</code></li> <li>若是兩對的值：<code>{'France':'FR','Germany':'DE'}</code></li> <li>針對階層值，請使用 \ 分隔階層層級值：  <code>{'Europe':'2\'\'France\'\'Marseille\'\'CSP Systems','Europe':'2\'\'Germany\'\'Berlin'}</code> </li> </ul> <p>當重新整理文件時，依預設會顯示這些值，但如果設定了 <code>persistent</code> 選項，則會使用提示中最後一次使用的值，而非預設值。</p> <p>如果您在提示定義中指定 <code>primary_key</code> 參數，則必須提供索引鍵值。</p>
<code>&lt;formula_expression&gt;</code>	<p>公式會傳回參數的動態預設值。您可以使用語意層的公式語言定義提示。如需用於建立動態預設值公式之語法和慣例的詳細資訊，請參考相關連結。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在 <code>&lt;formula_expression&gt;</code> 中使用引號 (') 逸出雙引號 (")。</li> <li><code>&lt;formula_expression&gt;</code> 僅當提示常數選項為 <code>free</code> 或 <code>constrained</code> 時才有效。若包含 <code>primary_key</code>，則會針對無效的提示定義傳回錯誤。</li> </ul> <p>例如：</p> <div> <pre> &lt;code&gt;範例程式碼&lt;/code&gt; @Prompt('Select the min date:', 'D', , mono, free, not_persistent, , user:0,, 'currentDate() - 7')</pre> </div>

## 相關資訊

[定義維度和維度屬性的索引鍵 \[第 244 頁\]](#)

## 16.3.5 @Select

在商務層物件的定義中使用 @Select 函式，以重新使用其他物件的 SELECT 陳述式。@Select 函式的語法為：

```
@Select(<Folder name>\<Object name>)
```

<Folder name>\<Object name> 可指定商務層中其他物件的完整路徑。

例如，您將商務層物件 **Promotional\_Service\_Line** 定義為 @Select(**Resort\Service\_Line**)。針對 **Service\_Line** 所定義的 SELECT 陳述式可供 **Promotional\_Service\_Line** 的定義使用。

### ① 註記

請確認 <Object name> 不包含括號，例如 @Select(Time period\ (Year))。剖析時，將在「檢查完整性」辨識為語法錯誤的 @Select 定義中的 ( ) 前後新增特殊字元 [S]。命名語意層中的物件時，不建議您在物件名稱中使用括號。

使用 @Select 函式可讓您僅維持一個 SQL 或 MDX 運算式的執行個體，並且確保商務層中相關物件定義的一致性。但是，@Select 會建立物件相依性。如果您刪除來源物件，您必須手動更新使用 @Select 函式的物件。

## 16.3.6 @Variable

使用 SQL 或 MDX 運算式中的 @Variable 函式 (通常在 WHERE 子句中) 擷取指派給系統變數或使用者屬性的值。@Variable 函式的語法：

```
@Variable('<變數名稱>'[, DELIMITER=default | no_quote])
```

<變數名稱> 必須在單引號內。可能的變數描述於下列資料表中：

變數名稱和描述	範例
<p>變數包含有關使用者驗證的資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>BOUSER：使用者登入 SAP BusinessObjects BI 平台時所輸入的使用者名稱。</li><li>DBUSER：連線至資料來源時用於授權的使用者名稱。在中央管理主控台中，可將此使用者名稱定義為使用者次要憑證的一部分。</li></ul>	<p>例如，若要限制目前使用者在查詢中所擷取的資料，請在 WHERE 子句中使用 BOUSER 變數：</p> <pre>WHERE Employees.Employee_Name = @Variable('BOUSER')</pre>
<p>包含有關目前報表或查詢資訊的變數：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>DOCNAME：文件名稱。</li><li>DOCID：文件識別碼。(如果文件已在儲存機制中發佈，DOCID 值會對應儲存機制中的文件 ID。如果文件未在儲存機制中發佈，則 DOCID 值為空白。)</li><li>DPNAME：資料提供者名稱。</li><li>DPTYPE：資料提供者類型。</li><li>UNVNAME：語意層名稱。</li><li>UNVID：語意層識別碼。</li></ul>	<p>例如，在 BEGIN_SQL 參數中可以參考這些變數，並在 SELECT 陳述式之前執行。這可用於有關資料庫使用的稽核 (例如：用於判定最常用的報表查詢或語意層)。</p>



包含有關使用者現有語言設定資訊的變數：

- `PREFERRED_VIEWING_LOCALE`：使用者在應用程式中檢視報表和查詢物件時慣用的地區設定。
- `DOMINANT_PREFERRED_VIEWING_LOCALE`：未定義資源的後援地區設定時所使用的預先定義後援地區設定。

下列查詢會擷取以使用者慣用的檢視地區設定所決定的語言產品名稱。資料庫必須包含識別資料地區設定的資料行。若要查看地區設定清單、地區設定縮寫以及主要地區設定，請參閱《翻譯管理工具》。

```
SELECT Product_Name
FROM Product
WHERE Product.Locale =
@Variable('PREFERRED_VIEWING_LOCALE')
```

在中央管理主控台 (CMC) 的使用者屬性管理區域中定義的使用者屬性。

若要參考使用者屬性，請將屬性的內部名稱指定為在 CMC 中定義的名稱。`@Variable` 會傳回目前使用者的屬性值。例如，使用者屬性 `MYCOUNTRY` 包含 CMC 中每個使用者的國家值。指定以單引號括起來的屬性內部名稱：

```
@Variable('SI_MYCOUNTRY')
```

在 CMC 中建立屬性時會定義屬性的內部名稱。

### ❗ 註記

如果 `@Variable` 函式中指定的 `<Variable_name>` 為系統未知，則系統會提示使用者提供一個值。在此狀況下，`@Variable` 函式的運作方式會與具有下列設定的單一值 `@Prompt` 函式相同：

```
@Prompt('<變數名稱>','A',Mono,free)
```

`DELIMITER` 參數指定變數的傳回值如何在查詢指令碼中予以分隔。該參數的預設值為 `DELIMITER=default`。此代表該值已由關聯式 SQL 資料來源的引號予以分隔，且沒有 OLAP MDX 資料來源的分隔符號。

若您指定 `DELIMITER=no_quote`，此代表在指令碼的值周圍沒有新增分隔符號字元。

`@Variable` 函式可於下列運算式中使用：

- 聯結
- 計算的資料行
- 衍生的表格
- 商務層中的物件定義
- `BEGIN_SQL` 和 `END_SQL` 陳述式
- 連線屬性，例如 `ConnectInit` 屬性 (`DELIMITER` 參數除外，連線屬性不支援此參數)

在資料庫特定的 SQL (已啟用多來源的資料基礎) 中，所有參考的資料表或資料行必須來自於相同的連線。

## 16.3.7 @Where

在商務層物件的 SQL 定義中使用 `@Where` 函式，以重新使用其他物件的 `WHERE` 子句。`@Where` 函式的語法為：

```
@Where(<Folder name>\<Object name>)
```

`<Folder name>\<Object name>` 可指定商務層中其他物件的完整路徑。

例如，您可將商務層物件 **Resort\_Service\_Line** 的 WHERE 子句定義為 @Where(**dimResort\Resort**)。針對物件 **Resort** 所定義的 WHERE 陳述式可供 **Resort\_Service\_Line** 的定義使用。

使用 @Where 函式可讓您僅維持一個 SQL WHERE 子句的執行個體，並且確保商務層中相關物件定義的一致性。但是，@Where 會建立物件相依性。如果您刪除來源物件，您必須手動更新使用 @Where 函式的物件。

## 16.4 SQL 產生參數

SQL 產生參數會影響查詢指令碼的產生。參數均具有預設值。預設值在資料基礎屬性中可覆寫。部分參數 (涉及值清單) 也可以在商務層屬性中覆寫。在查詢時，查詢伺服器將使用其依下列順序找到的值：

1. 商務層中的值 (如設定)。
2. 資料基礎中的值 (如設定)。
3. 預設值。

下列參考會描述影響查詢指令碼產生的參數。這些參數會依照字母順序列於兩個群組中：

- 您在資訊設計工具使用者介面中設定的 SQL 參數。這些是大部分資料存取驅動程式通用的 SQL 參數。每個參數均在設定各自參數的語意層中有效。
- 您在延伸資料存取參數 (PRM) 檔案中設定的 SQL 參數。這些參數是延伸 PRM 檔案中針對目標資料存取驅動程式所列出的連線特定參數。

### 相關資訊

[SQL 產生參數參考 \[第 458 頁\]](#)

[在延伸 PRM 中設定的 SQL 產生參數 \[第 472 頁\]](#)

[資料基礎屬性 \[第 117 頁\]](#)

[屬性 \[第 199 頁\]](#)

### 16.4.1 SQL 產生參數參考

下列參考會描述在資料基礎屬性和商務層屬性中可覆寫的 SQL 產生參數。

#### 16.4.1.1 ANSI92

ANSI92 = Yes|No

值	Yes/No
---	--------

預設值	No
描述	指定產生的 SQL 是否應符合 ANSI92 標準。  Yes：使 SQL 產生符合 ANSI92 標準。  No：SQL 產生的運作方式取決於 PRM 參數 OUTER_JOIN_GENERATION。

## 16.4.1.2 AUTO\_UPDATE\_QUERY

AUTO\_UPDATE\_QUERY = Yes|No

值	Yes/No
預設值	No
描述	決定當查詢中的某個物件無法供使用者設定檔使用時，應如何處理。  Yes：更新查詢，並從查詢移除此物件。  No：將物件保留在查詢中。

## 16.4.1.3 BEGIN\_SQL

BEGIN\_SQL = <String>

值	字串
預設值	空字串

描述	<p>BEGIN_SQL 用於 SQL 陳述式的前置字母，以進行會計、優先順序排列和工作量管理。任何 SQL 產生作業都會套用此參數，包括產生文件和值清單查詢。</p> <p>Web Intelligence、LiveOffice、Crystal Reports for Enterprise 和 QaaWS 支援 BEGIN_SQL。但是 Desktop Intelligence 則會忽略此參數。</p> <p>有關 Teradata 的範例：</p> <pre>BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='string' for transaction;</pre> <p>此參數需要含有一或多個值配對的字串，每一對的值用冒號分隔，並全都用單引號括起來。所有 SQL 陳述式都會以接在 BEGIN_SQL 之後的參數作為前置字元。在此參數中輸入的名稱值配對，說明於 GetQueryBandPairs 系統表格。</p> <p>三對名稱值的範例：</p> <pre>BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='UserID=Jones;JobID=980;AppID=TRM' for transaction;</pre> <p>您還可以使用 @Variable 函式作為名稱值對中的數值，傳回的值以單引號括起來：</p> <pre>BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='USER=@Variable('BOUSER');Document=@Variable( 'DPNAME')';' for transaction;</pre>
----	--

## 16.4.1.4 BLOB\_COMPARISON

BLOB\_COMPARISON = Yes|No

值	Yes/No
預設值	No
是否可編輯？	沒有
描述	<p>指定當 SELECT 陳述式中使用 BLOB 檔案時，是否可以使用 DISTINCT 陳述式產生查詢。它與查詢屬性中的 No Duplicate Row 設定相關。</p> <p>Yes：DISTINCT 陳述式可用於查詢內。</p> <p>No：DISTINCT 陳述式不可用於查詢內，即使開啟 No Duplicate Row 查詢設定。</p>

## 16.4.1.5 BOUNDARY\_WEIGHT\_TABLE

BOUNDARY\_WEIGHT\_TABLE = Integer 32bits [0-9]

值	Integer 32bits [0-9, or a negative integer]
預設值	-1
描述	<p>可讓您在資料表具有多個資料列時，最佳化 FROM 子句。</p> <p>如果表格大小 (資料列數) 大於輸入的值，便會將此表格宣告為子查詢：</p> <pre>FROM (SELECT <b>col1</b>, <b>col2</b>,....., <b>coln</b>, ,....., FROM Table_Name WHERE <b>簡單條件</b>)。</pre> <p>簡單條件的定義是沒有子查詢。</p> <p>-1、0 或任何負數均代表未使用最佳化。</p>
限制	<p>以下情況無法實作最佳化：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 運算子 OR 包含在查詢條件中</li> <li>• SQL 中只有一個表格</li> <li>• 查詢含有外部聯結</li> <li>• 要最佳化的表格上未定義任何條件</li> <li>• 要最佳化的表格是一個衍生表格。</li> </ul>

## 16.4.1.6 CUMULATIVE\_OBJECT\_WHERE

CUMULATIVE\_OBJECT\_WHERE = Yes|No

值	Yes   No
預設	No

描述	<p>此參數僅套用於篩選器後的物件。指定如何將物件 WHERE 子句與那些物件的查詢條件合併。</p> <p>Yes：指定 WHERE 子句與具有 AND 運算子的主要查詢條件合併。</p> <p>No：指定物件的 WHERE 子句與此物件的條件合併。</p> <p>範例：</p> <p>如果條件是找出 John 以外的所有法國客戶，或是 New York 以外的美國城市，則 SQL 如下：</p> <p>Yes:</p> <pre>(customer.first_name &lt;&gt; 'John') OR (city.city &lt;&gt; 'New York AND customer_country.country = 'France' AND city_country.country = 'USA'</pre> <p>No:</p> <pre>(customer.first_name &lt;&gt; 'John' AND customer_country.country = 'France' ) OR (city.city &lt;&gt; 'New York' AND city_country.country = 'USA' )</pre>
----	--

## 16.4.1.7 DISABLE\_ARRAY\_FETCH\_SIZE\_OPTIMIZATION

DISABLE\_ARRAY\_FETCH\_SIZE\_OPTIMIZATION = Yes|No

值	Yes/No
預設值	No
描述	<p>最佳化演算法可用於最佳化傳回陣列的大小，而不使用預設設定。</p> <p>No：在語意層上執行的所有查詢都可以從最佳化受益。</p> <p>Yes：查詢使用預設值集。</p>

## 16.4.1.8 DISTINCT\_VALUES

DISTINCT\_VALUES = GROUPBY|DISTINCT

值	GROUPBY DISTINCT
---	------------------

預設值	DISTINCT
描述	<p>指定是否要為商務層或值清單中的物件使用 DISTINCT 或 GROUP BY 子句產生 SQL。在 [查詢面板] 中，僅在取消選取查詢屬性中的 <a href="#">[擷取重複資料列]</a> 選項時，產生查詢才會將 DISTINCT_VALUES 的值列入考量。</p> <p>DISTINCT：使用 DISTINCT 子句產生 SQL，例如：</p> <pre>SELECT DISTINCT cust_name FROM Customer</pre> <p>GROUPBY：使用 GROUP BY 子句產生 SQL，例如：</p> <pre>SELECT cust_name FROM Customer GROUP BY Customer.cust_name</pre>

## 16.4.1.9 END\_SQL

END\_SQL = String

值	字串
預設	<空字串>
描述	在此參數中指定的陳述式會新增到每個 SQL 陳述式的末尾。
範例	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對 SAP HANA 資料來源，您可以透過插入 @Variable('BOUSER') 參數跳過自語意層執行查詢至 SAP HANA 的使用者名稱，如下所示： END_SQL=-- @Variable('BOUSER')</li> <li>對於 IBM DB2 資料庫，您可以使用下列：END_SQL=FOR SELECT ONLY。伺服器將更快速讀取資料區塊。</li> </ul>

## 16.4.1.10 EVAL\_WITHOUT\_PARENTHESIS

EVAL\_WITHOUT\_PARENTHESIS = Yes|No

值	Yes   No
預設值	No

描述	<p>依預設，函式 @Select(folder\object) 會由物件 &lt;folder\object&gt; 的 SELECT 陳述式 (置於括號內) 所取代。</p> <p>例如，結合兩個 @Select 陳述式 @Select(object1) *@Select(object2) 時。</p> <p>如果 SQL(object1) = A-B 且 SQL(object2) = C，</p> <p>則運算應為 (A-B) * (C)。</p> <p>您應該透過設定 EVAL_WITHOUT_PARENTHESES = Yes 避免使用新增括號的預設值。因此運算成為 A - B * C。</p> <p>Yes：移除函式 @Select(folder\object) 中陳述式 SELECT 的括號。</p> <p>No：在函式 @Select(folder\object) 的 Select 陳述式前後加上括號。</p>
----	---

## 16.4.1.11 FILTER\_IN\_FROM

FILTER\_IN\_FROM = Yes|No

值	Yes/No
預設值	No
描述	<p>判斷產生的 SQL 是否可能在 FROM 子句中包含查詢篩選器。</p> <div> <p><b>註記</b></p> <p>只有 SQL 產生參數 ANSI92 設為 Yes 時，才適用此設定。</p> </div> <p>當查詢資料表已定義外部聯結時，此參數會很有用。例如，資料表「客戶」與「保留」上的外部聯結 (即使不含保留) 會傳回所有客戶。WHERE 子句中的查詢篩選器可能會篩選出不含保留的客戶。如果 FILTER_IN_FROM 參數已設為 Yes，產生的 SQL 可能會在 FROM 子句中包含查詢篩選器，以保留外部聯結所傳回的 Null 值。</p> <p>Yes：當產生 SQL 時，查詢篩選器可能會置於 FROM 子句中。</p> <p>No：當產生 SQL 時，查詢篩選器會置於 WHERE 子句中。</p>

## 16.4.1.12 FORCE\_SORTED\_LOV

FORCE\_SORTED\_LOV = Yes|No

值	Yes No
預設值	No



描述	擷取經過排序的值清單。
	Yes：指定排序值清單。
	No：指定不排序值清單。

### 16.4.1.13 GROUPBY\_PRIMARY\_KEY

GROUPBY\_PRIMARY\_KEY = YES | NO

值	YES   NO
預設值	YES
描述	<p>可讓您停用 GROUP BY 子句中主索引鍵的使用。依預設，如果擷取索引認知物件的資料，則使用 GROUP BY 子句中的主索引鍵可最佳化 SQL。</p> <p>YES：注重 GROUP BY 子句中主索引鍵的使用大於資料行名稱。</p> <p>NO：不使用 GROUP BY 子句中的主索引鍵。</p>

### 16.4.1.14 INNERJOIN\_IN\_WHERE

INNERJOIN\_IN\_WHERE = Yes|No

值	Yes No
預設值	No。您必須手動新增參數加以啟動。
描述	<p>讓您當 ANSI92 設為 Yes 時，強制系統產生 SQL 語法，以 WHERE 子句包含所有內部聯結。這只有在下列情況才可能發生：如果查詢只包含內部聯結 (不包含 FULL OUTER、RIGHT OUTER 或 LEFT OUTER 聯結)。</p> <p>Yes：如果 ANSI92 設定為 [Yes]，系統會在 FROM 子句產生 ANSI92 聯結語法，但是當查詢僅包含內部聯結時例外。在這種情況下，內部聯結會進入 WHERE 子句。</p> <p>No：如果 ANSI92 設為 Yes，系統將會在 FROM 子句中產生 ANSI 92 聯結語法。</p>

### 16.4.1.15 JOIN\_BY\_SQL

JOIN\_BY\_SQL = Yes|No

值	Yes   No
預設	No
描述	<p>指定多個 SQL 陳述式的處理方式。可以組合多個陳述式 (只要資料庫允許)。</p> <p>Yes：指定結合多重 SQL 陳述式。</p> <p>No：指定不結合多重 SQL 陳述式。這是預設值。</p>

## 16.4.1.16 MAX\_INLIST\_VALUES

MAX\_INLIST\_VALUES = [0-99]

值	整數：最小值為 1、最大值依據 DB 而定
預設值	-1
描述	<p>允許您在使用 IN LIST 運算子時，設定您在條件中可輸入的最大值數目。</p> <p>99：指定當您使用 IN LIST 運算子建立條件時，最多可輸入 99 個值。</p> <p>您可輸入的最大授權值取依據您的資料庫而定。</p> <p>值 -1 表示對傳回的值數目沒有限制，除非資料庫強加限制。</p>

## 16.4.1.17 MAX\_PARALLEL\_QUERIES\_FOR\_MSU\_UNIVERSE

MAX\_PARALLEL\_QUERIES\_FOR\_MSU\_UNIVERSE = [1-64]

值	整數：最小值 1，最大值 64
預設	4
描述	<p>表示重新整理含數個資料提供者的文件時，此多來源資料基礎可同時執行的查詢最大數目。這適用 SAP BusinessObjects Web Intelligence 文件的功能，如此可在以數個資料提供者為基礎的報表中執行平行資料重新整理工作。</p> <p>若未在語意層中設定此參數，預設值將為 4。</p> <p>若將此參數設為 0，則會停用此多來源語意層在 SAP BusinessObjects Web Intelligence 中的平行查詢。</p>

## 16.4.1.18 NO\_NULL\_YIELDS\_IN\_SUBQUERY

NO\_NULL\_YIELDS\_IN\_SUBQUERY = Yes|No

值	Yes/No
預設	No
描述	決定 SQL 指令碼是否可包含根據子查詢的篩選非 Null 值。 No:會產生 SQL 指令碼，而不需控制欄位是否具有根據子查詢的篩選 Null 值。 Yes：會產生 SQL 指令碼，以確保含非 NULL 值的欄位會包含於根據子查詢的篩選中。

## 16.4.1.19 PREVENT\_QUERY\_WITHOUT\_MEASURE

PREVENT\_QUERY\_WITHOUT\_MEASURE = Yes|No

值	Yes/No
預設	No
描述	判斷查詢是否包含作為結果物件的計量，是否可在語意層上建立和執行。 Yes：若查詢未包含計量，則會傳回錯誤。 No：預設值。未包含計量的查詢沒有任何限制。

## 16.4.1.20 REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT

REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT= Yes|No

值	Yes   No
預設值	No

描述	<p>在舊版的語意層設計工具中，您可以使用逗號來分隔物件 Select 陳述式中的多個欄位。逗號會被視為字串合併運算子處理。若是語意層已利用此方式使用逗號，您可以將 REPLACE_COMMA_BY_CONCAT 設為 No，以保留此運作方式。在目前版本的語意層設計工具中，這個參數預設為 Yes，因此以此方式使用逗號的任何運算式會自動改為使用串連語法。</p> <p>Yes：找到多重欄位物件時，逗號會換成串連運算式。</p> <p>No：保留原本的逗號。</p>
----	---

## 16.4.1.21 SELFJOINS\_IN\_WHERE

SELFJOINS\_IN\_WHERE = Yes|No

值	Yes   No
預設值	No
描述	<p>FROM 字句通常包含自我聯結。這可讓您強制系統使用 WHERE 子句中自我聯結的所有條件產生 SQL 語法。ANSI92 參數必須設為 Yes，才能使這個參數納入考量。</p> <p>您必須手動將參數新增至清單加以啟動。</p> <p>Yes：自我聯結的條件會進入 SQL 查詢的 WHERE 子句。</p> <p>No：根據 ANSI 92 慣例產生自我聯結的語法，而自我聯結的條件會進入 SQL 查詢的 FROM 字句中資料表聯結定義的 ON 字句。</p>

## 16.4.1.22 SHORTCUT\_BEHAVIOR

SHORTCUT\_BEHAVIOR = ShortestPath|Global|Successive

值	ShortestPath   Global   Successive
預設值	ShortestPath

描述	<p>指定如何套用捷徑聯結。</p> <p>ShortestPath：套用捷徑以在查詢中取得最小的資料表數目。</p> <p>Successive：一個接著一個套用捷徑。如果捷徑移除與潛在連續捷徑有關的資料表，則不會套用連續捷徑。</p> <p>Global：套用所有捷徑。如果結果查詢建立笛卡兒乘積，則不會套用捷徑聯結。</p>
----	---

#### ① 註記

這個參數原本列為 PRM 檔案中的 GLOBAL\_SHORTCUTS。該值 Global 會對應至 Yes，Successive 則對應至 No。

## 16.4.1.23 SMART\_AGGREGATE

SMART\_AGGREGATE = Yes|No

值	Yes   No
預設值	No
描述	<p>決定如何以彙總表格為基礎，將其使用於智慧型計量。這可確保正確彙總以比例為基礎的語意層物件。依據預設，系統會使用彙總表格中的預先計算值，若這些彙總表格的期間不一致 (期間不同)，則您可使用此參數確保使用最詳盡的彙總表格。</p> <p>此參數不會出現在語意層參數清單中 (依預設未啟動)。語意層設計工具必須手動將其插入參數清單中，才能將其啟動 (值 Yes)。</p> <p>Yes：任何其他的群組集查詢，都應根據最初查詢的彙總表格，因為智慧型計量是根據彙總表格。</p> <p>No：系統取最適合的彙總表格。</p>

## 16.4.1.24 THROUGH\_AGGREGATE\_AWARE

THROUGH\_AGGREGATE\_AWARE = Yes|No|Optimized

值	Yes/No   Optimized
預設	Optimized
<h4>① 註記</h4> <p>針對從 .unv 轉換的語意層，預設值為 No。</p>	

描述	<p>測試查詢物件的相容性時，是否將聚集認知列入考量。</p> <p>此參數可讓您改善已轉換之 .unv 語意層上的查詢結果 (在 .unv 語意層上失敗)。</p> <p>Yes：測試查詢中的物件相容性時，是否將聚集認知列入考量。在某些狀況中，當發生與聚集認知物件不相容物件的情況時，這可讓查詢成功。</p> <p>No：物件相容性測試使用 .unv 語意層行為。</p> <p>Optimized：物件相容性測試使用 .unv 語意層行為。若失敗，則將聚集認知列入考量時，便會自動啟動新的相容性測試。</p>
----	--

## 16.4.1.25 THOROUGH\_PARSE

THOROUGH\_PARSE = Yes|No

值	Yes No
預設值	No
描述	<p>指定 [查詢] 面板中的預設剖析和個別的物件剖析所使用的方法。</p> <p>Yes：使用 PREPARE，DESCRIBE 和 EXECUTE 陳述式來剖析物件的 SQL。</p> <p>Prepare+DescribeCol+Execute</p> <p>使用 No：PREPARE 和 DESCRIBE 陳述式來剖析物件的 SQL。</p>

## 16.4.1.26 TRUST\_CARDINALITIES

TRUST\_CARDINALITIES = Yes|No

值	Yes No
預設值	No
描述	<p>允許您在擴張的結果中最佳化 SQL。</p> <p>Yes：對於包含計量的查詢，所有會擴張計量且未顯示在 [結果物件] 中的條件都會轉換為子查詢，以確保可能傳回 False 計量結果的表格不包含在此查詢中。</p> <p>No：沒有實作最佳化。</p>

## 16.4.1.27 UNICODE\_STRINGS

UNICODE\_STRINGS = Yes|No

值	Yes   No
預設	No
描述	<p>指定目前語意層是否能夠操作 Unicode 字串。僅適用於 Microsoft SQL Server 和 Oracle 9。如果 SBO 檔案中的資料庫字元集設為 Unicode，就必須修改 SQL 產生，使其能夠處理如 NCHAR 和 NVARCHAR 等特定 Unicode 資料行類型。</p> <p>Yes：根據字串的條件會依 PRM 檔案中 UNICODE_PATTERN 參數的值格式化，例如，針對 Microsoft SQL Server (sqlsrv.prm)：UNICODE_PATTERN=N\$</p> <p>條件 Customer_name='Arai' 會變成</p> <p>Customer_name=N'Arai'。</p> <p>注意：當您使用 @Prompt 語法依據 Unicode 值建立提示時，資料類型應該是 'U' 而非 'C'。</p> <p>No：所有依據字串的條件皆會以標準 SQL 格式化。例如條件 Customer_name='Arai' 仍舊是 Customer_name='Arai'</p>

## 16.4.1.28 USE\_ENHANCED\_QUERY\_STRIPPING

USE\_ENHANCED\_QUERY\_STRIPPING = Yes|No

值	Yes   No
預設	否
描述	<p>指定關聯式語意層的查詢移除模式。若設為「是」，則系統僅會最佳化 SELECT 和 GROUP BY 子句以避免擷取未使用的資料，但不會修改其他子句，以遵循原始查詢語意。</p> <p>若設為「否」或未設定，則系統會完全忽略移除的物件及其對應表格與聯結，以產生最佳化查詢。</p> <div><p><b>❗ 註記</b></p><p>若在商務層中定義彙總認知 (在商務層物件定義中使用 @Aggregate_aware 函式)，則不論 USE_ENHANCED_QUERY_STRIPPING 的值皆使用增強的查詢移除。</p></div> <p>如需詳細資訊，請參閱&lt;<a href="#">查詢移除 [第 201 頁]</a>&gt;。</p>

## 16.4.2 在延伸 PRM 中設定的 SQL 產生參數

下列參考會說明您在延伸資料存取參數 (PRM) 檔案中針對目標資料存取驅動程式所設定的 SQL 產生參數。延伸 PRM 檔案位於下列目錄中，其中 `<RDBMS>` 為網路層或中介軟體名稱：

```
<BIP_INSTALL_DIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\dataAccess\connectionServer\<RDBMS>\extensions\qt
```

如需有關 PRM 檔案的詳細資訊，請參閱《資料存取指引》

### 相關資訊

[CASE\\_SENSITIVE \[第 472 頁\]](#)

[COMMA \[第 473 頁\]](#)

[CONCAT \[第 473 頁\]](#)

[DELIMIT\\_IDENTIFIERS \[第 473 頁\]](#)

[DELIMIT\\_LOWERCASE \[第 474 頁\]](#)

[EXTERN\\_SORT\\_EXCLUDE\\_DISTINCT \[第 474 頁\]](#)

[GROUPBY\\_WITH\\_ALIAS \[第 474 頁\]](#)

[IDENTIFIER\\_DELIMITER \[第 474 頁\]](#)

[OUTERJOINS\\_GENERATION \[第 475 頁\]](#)

[OVER\\_CLAUSE \[第 477 頁\]](#)

[OWNER \[第 477 頁\]](#)

[QUALIFIER \[第 477 頁\]](#)

[UNICODE\\_PATTERN \[第 478 頁\]](#)

[USER\\_INPUT\\_DATE\\_FORMAT \[第 478 頁\]](#)

[USER\\_INPUT\\_NUMERIC\\_SEPARATOR \[第 478 頁\]](#)

### 16.4.2.1 CASE\_SENSITIVE

```
<Parameter Name="CASE_SENSITIVE">NO</Parameter>
```

描述	指定資料庫是否區分大小寫。此參數搭配 Oracle 使用。
值	YES：資料庫區分大小寫。 NO：資料庫不區分大小寫。
預設	NO



## 16.4.2.2 COMMA

```
<Parameter Name="COMMA">||' '|</Parameter>
```

描述	指定應使用何種資料庫合併運算子，取代具有下列語法的物件其中的逗點： Tab.Col1, Tab.Col2. 此參數可搭配所有資料存取驅動程式使用。
----	---

值	' '  +' '+
---	---------------

預設	' '
----	-----

結果	Tab.Col1  ' ' Tab.Col2
----	------------------------

## 16.4.2.3 CONCAT

```
<Parameter Name="CONCAT">||</Parameter>
```

描述	指定合併運算子。此參數可搭配所有資料存取驅動程式使用。
----	-----------------------------

值	雙直立線符號 (  ) 或加號 (+)
---	---------------------

預設	
----	--

## 16.4.2.4 DELIMIT\_IDENTIFIERS

```
<Parameter Name="DELIMIT_IDENTIFIERS">YES</Parameter>
```

描述	指定資料庫識別碼是否可使用引號。使用 IDENTIFIER_DELIMITER 參數中指定的分隔符號括住識別碼。
----	--

值	YES：識別碼可以使用引號。 NO：識別碼無法使用引號。
---	---------------------------------

預設	YES
----	-----

結果	Table name="my_table"
----	-----------------------

## 16.4.2.5 DELIMIT\_LOWERCASE

```
<Parameter Name="DELIMIT_LOWERCASE"></Parameter>
```

描述	指定是否要以引號分隔小寫識別碼。
值	YES：以引號分隔小寫識別碼。 NO：不以引號分隔小寫識別碼。

## 16.4.2.6 EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT

```
<Parameter Name="EXTERN_SORT_EXCLUDE_DISTINCT">YES</Parameter>
```

描述	指定當查詢包含 ORDER BY 子句時，應用程式是否產生 SELECT DISTINCT。
值	YES：當查詢包含 ORDER BY 子句時，不產生 SELECT DISTINCT。 NO：當查詢包含 ORDER BY 子句時，產生 DISTINCT。
預設	YES

## 16.4.2.7 GROUPBY\_WITH\_ALIAS

```
<Parameter Name="GROUPBY_WITH_ALIAS">YES</Parameter>
```

描述	指定資料庫是否可在 SELECT 陳述式中建立包含別名的 GROUP BY 子句。
值	YES：允許您在 SELECT 陳述式中建立包含別名的 GROUP BY 子句。 NO：不允許您在 SELECT 陳述式中建立包含別名的 GROUP BY 子句。
預設	YES

## 16.4.2.8 IDENTIFIER\_DELIMITER

```
<Parameter Name="IDENTIFIER_DELIMITER">"</Parameter>
```

描述	<p>此參數指定下列功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果啟動 BACK_QUOTE_SUPPORTED 參數，則會以引號括住包含空格或特殊字元的表格或資料行名稱。</li> <li>如果啟動 DELIMIT_IDENTIFIERS 參數，則無論表格或資料行包含的字元為何，均以引號括住其名稱。</li> </ul> <p>若要使用此參數，則必須將 BACK_QUOTE_SUPPORTED 或 DELIMIT_IDENTIFIERS 設為 YES，此為這兩個參數的預設值。</p>
值	<p>" (雙引號)：以雙引號括住包含空格或特殊字元的表格或資料行名稱。</p> <p>' (單引號)：以單引號括住包含空格或特殊字元的表格或資料行名稱。此值僅可搭配 Microsoft Access 使用。</p>
預設	"
結果	Table name="My Table"

## 16.4.2.9 OUTERJOINS\_GENERATION

<Parameter Name="OUTERJOINS\_GENERATION">ANSI92</Parameter>

描述	<p>指定外部聯結的 SQL 語法。</p> <p>值 ANSI 92 會在 FROM 子句中產生外部聯結。其他值則會在 WHERE 子句中產生外部聯結。</p> <p>當您修改此設定時，必須檢查聯結屬性，以驗證外部聯結運算式有效，且基數正確。ANSI92 不支援任何聯結語法中的手動自訂。</p>
----	---

### ❗ 註記

PRM 檔案 OUTERJOINS\_GENERATION 參數以下列方式與語意層 ANSI92 設定產生關聯：

- 如果 PRM 檔案 OUTERJOINS\_GENERATION 參數設為 ANSI\_92 且語意層 ANSI92 參數設為 NO，則 PRM 參數會覆寫語意層設定，且外部聯結與 ANSI92 行為一致。
- 如果 PRM 檔案 OUTERJOINS\_GENERATION 參數設為 USUAL，則語意層 ANSI92 設定優先，且外部聯結是否與 ANSI92 一致，則視語意層 ANSI92 設定為 YES 或 NO 而定。

值	<p>OUTERJOINS_GENERATION 的主要值為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANSI_92：預設的外部聯結行為與 ANSI92 標準一致，無論語意層中的 ANSI92 參數值為何。</li> <li>NO：不支援外部聯結。</li> <li>USUAL：使用資料庫特定外部聯結行為。如果 ANSI92 參數設為 YES，則系統會覆寫此行為。</li> </ul> <p>視資料庫而定，有其他設定可供使用。請參閱下方的預設值。</p>
預設	<p>ANSI_92：Oracle、Microsoft SQL Server 2005 和 Sybase 的預設值。</p> <p>DB2：IBM DB2 的預設值。</p> <p>FULL_ODBC：Microsoft SQL Server 的預設值。</p> <p>INFORMIX：IBM Informix 的預設值。</p> <p>INGRES：Teradata 的預設值。</p> <p>NO：ODBC 的預設值。</p> <p>USUAL：HP Neoview、Nettezza、IBM Red Brick 和 MS SQL Server 2000 的預設值。</p>

## OUTERJOINS\_GENERATION 參數設定範例

設定 = USUAL：

```
FROM T1, T2
WHERE T1.col1(+) = T2.col2
```

設定 = DB2：

```
FROM T2 LEFT OUTER JOIN T1
ON T1.col1 = T2.col2
```

設定 = ODBC：

```
FROM {oj T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.col1=T2.col2}
Where (T2.col3 = T3.col1)
```

設定 = INFORMIX

```
FROM T2
OUTER T1
WHERE T1.col1=T2.col2
```

設定 = FULL-ODBC

```
FROM {oj T1 RIGHT OUTER JOIN T2 ON T2.col2=T1.col1
T2 INNER JOIN 3 on T2.col3 = T3.col1}
```

設定 = ANSI\_92：

```
SELECT DISTINCT
```

```
t1.col1,
t2.col2
FROM
(t1 RIGHT OUTER JOIN t2 ON (t1.col1=t2.col2) )
```

## 16.4.2.10 OVER\_CLAUSE

```
<Parameter Name="OVER_CLAUSE">YES</Parameter>
```

描述	允許 SAP Business Objects 應用程式在產生 SQL 時包含 RISQL 函式。資料庫所支援的 RISQL 函式會列於 ANALYTIC_FUNCTIONS 參數中。
值	YES：應用程式在產生 SQL 時可包含 RISQL 函式。 NO：應用程式在產生 SQL 時不可包含 RISQL 函式。
預設	YES

## 16.4.2.11 OWNER

```
<Parameter Name="OWNER">YES</Parameter>
```

描述	指定資料庫是否支援以擁有人名稱作為表格的前置字元。
值	YES：資料庫支援以擁有人名稱作為表格的前置字元。 NO：資料庫不支援以擁有人名稱作為表格的前置字元。
預設	YES

## 16.4.2.12 QUALIFIER

```
<Parameter Name="QUALIFIER">NO</Parameter>
```

描述	指定資料庫是否支援以限定詞名稱作為表格的前置字元。
值	YES：資料庫支援以限定詞名稱作為表格的前置字元。 NO：資料庫不支援以限定詞名稱作為表格的前置字元。
預設	視 RDBMS 而定。

## 16.4.2.13 UNICODE\_PATTERN

```
<Parameter Name="UNICODE_PATTERN">UNISTR($)</Parameter>
```

描述	僅在語意層 SQL 產生參數 UNICODE_STRINGS 設為 YES 時適用。然後將以此字串值格式化所有依據字串的條件。僅限透過 Microsoft SQL Server 和 Oracle 使用。
值	N\$：針對 Microsoft SQL Server UNISTR(\$): 針對 Oracle

## 16.4.2.14 USER\_INPUT\_DATE\_FORMAT

```
<Parameter Name="USER_INPUT_DATE_FORMAT">'dd-MM-yyyy HH:mm:ss'</Parameter>
```

描述	指定在 SQL 陳述式的 WHERE 子句中所產生的預設日期和時間格式。
值	{\d 'yyyy-mm-dd'}：ODBC 的預設日期格式。 'DD-MM-YYYY HH:MM:SS'：Oracle 的預設日期和時間格式。 'MM/DD/YYYY'：IBM Informix 的預設日期格式。 'yyyy-mm-dd HH:mm:ss'：Microsoft SQL Server 和大部份 IBM DB2 伺服器的預設日期和時間格式。 'mm/dd/yyyy hh:m:s am/pm'：Sybase 的預設日期和時間格式。 'yyyy-mm-dd'：Sybase 闡道的預設日期格式。
<div><div>① 註記</div><div>如果您需要使用 ODBC 時間或時間戳記變數，則必須使用 <code>odbc.sbo</code> 檔案中的 <code>{\t 'hh:mm:ss'}</code> 或 <code>{\t\s 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss'}</code> 取代預設日期格式的值。</div></div>	
預設	請參閱上述的值。

## 16.4.2.15 USER\_INPUT\_NUMERIC\_SEPARATOR

```
<Parameter Name="USER_INPUT_NUMERIC_SEPARATOR">.</Parameter>
```

描述	指定在產生的 SQL 指令碼中使用的預設小數點分隔符號。
值	'.' (句號)

## 16.5 提示的公式語言

您可以設定語意層提示參數的公式運算式，以在執行階段傳回提示的動態預設值。公式運算式可直接在 @Prompt，或在商務層或資料基礎中物件的參數中建置。此區段描述用於建置動態預設提示的公式語言可用語法。

### 相關資訊

[編輯參數定義以設定提示的動態預設值 \[第 479 頁\]](#)

[在語意層 @prompt 中直接設定動態預設值 \[第 480 頁\]](#)

[提示公式語言的基本元素 \[第 480 頁\]](#)

[提示公式語言的運算子運算式 \[第 483 頁\]](#)

[提示公式語言的函式運算式 \[第 486 頁\]](#)

[提示公式語言的 If then Else 運算式 \[第 491 頁\]](#)

### 16.5.1 編輯參數定義以設定提示的動態預設值

您可以透過 [\[商務層編輯器\]](#) 瀏覽窗格中參數和值清單索引標籤下的公式編輯器，來建置動態預設值的公式。

您可以根據目前年度或期間的數字、字串和日期/時間函式，來定義提示的動態預設值，例如：

- CurrentDate()
- DatesBetween(date1, date2)
- ToNumber (FormatDate (CurrentDate ());"yyyymm")
- ToNumber (FormatDate (CurrentDate ());"yyyy")

SAP Web Intelligence 接著便會使用這些動態預設值。您可如下建置、認證和重新整理動態提示值：

#### 動態提示的公式語

言	描述
建置	啟用「參數」選項 <a href="#">[設定預設值]</a> 和 <a href="#">[公式]</a> 為語意層提示參數設定公式運算式，以在執行階段取得提示的動態預設值。

## 動態提示的公式語言

言	描述
驗證	<p>當您為提示的動態預設值設定公式運算式時，資訊設計工具將在針對提示儲存變更前，自動驗證運算式。若公式運算式驗證失敗，將會傳回錯誤訊息，且不會認可動態運算式。</p> <p>編輯提示動態預設值的公式運算式時，您可以依需要檢查。資訊設計工具會在針對提示儲存變更前，先驗證公式運算式。</p>
重新整理	<p>使用提示的動態預設值重新整理資料</p> <p>當在資訊設計工具中定義語意層提示的動態預設值後，您可使用兩種方式在 SAP Web Intelligence 和其他 SAP Business Intelligence 應用程式執行階段中取用這些預設值。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在語意層層級中插入含動態預設值的提示，使用者可使用商務物件建立查詢。</li><li>• 使用者透過使用語意層提示參數和動態預設值的查詢篩選器，來建立查詢。</li></ul>

## 相關資訊

[插入和編輯參數 \[第 219 頁\]](#)

### 16.5.2 在語意層 @prompt 中直接設定動態預設值

在資訊設計工具中，您也可以從語意層 @prompt 語法設定動態預設值：

```
@Prompt('<question>', 'A'|'N'|'D'|'K', '[lov]', mono|multi, free|constrained, persistent|not_persistent, '{default_values}', user:<position>, optional, '<formula_expression>')
```

- 在 <formula\_expression> 中，您使用引號 (') 逸出雙引號 (")。
- 若提示限制選項為「Free」或「Constrained」時，提示預設值的公式有效。若使用「Primary\_Key」，便會傳回錯誤：錯誤：無效的提示定義。例如，使用者可以輸入下列運算式：@Prompt('Select the min date:', 'D', , mono, free, not\_persistent, , user:0,, 'currentDate() - 7')

### 16.5.3 提示公式語言的基本元素

此區段描述動態提示公式運算式建置的可用基本元素。包含下列元素：

- 資料類型
- 每週第一天的常數
- 期間值
- 常值運算式



- 註解運算式

## 相關資訊

[資料類型 \[第 481 頁\]](#)

[每週第一天的常數 \[第 482 頁\]](#)

[期間值 \[第 482 頁\]](#)

[常值運算式 \[第 483 頁\]](#)

[註解運算式 \[第 483 頁\]](#)

### 16.5.3.1 資料類型

下列是支援的資料類型：

- STRING: String and Long Text data.
- NUMBER: Integer, Long, Double, Big integer, and Big decimal.
- DATE: Only Calendar Date part without a time part.
- DATETIME: Both Date and Time data without time zone.
- BOOLEAN: Only used in filter condition expressions.
- ANY: Unspecified data type can be a BOOLEAN, STRING, NUMBER, DATE or DATETIME type.

不變關鍵字：

名稱	語法	描述
+ - * /	+ - * /	算術運算子
= < <= > >=	= < <= > >=	比較運算子
()	()	開始括弧和結束括弧
DOUBLE_QUOTE	"	引號：字串常值分隔符號
SHARP	#	日期/日期時間常值分隔符號
-	-	日期分隔符號
:	:	時間分隔符號
DOT	.	小數點分隔符號
請注意：在參數的公式語言中，小數點分隔符號並非取決於地區設定：一律以「點」(.) 作為小數點分隔符號。		

名稱	語法	描述
SEMICOLON	;	清單/引數分隔符號

### 16.5.3.2 每週第一天的常數

下列為支援的每週第一天常數 (用於 Weekday 和 DatesBetween 等函式)：

- FRIDAY
- MONDAY
- SATURDAY
- SUNDAY
- THURSDAY
- TUESDAY
- WEDNESDAY

### 16.5.3.3 期間值

下列為用於 RelativeDate 和 DatesBetween 等函式的支援期間值：

期間值	描述
YearPeriod	期間 (年)
QuarterPeriod	期間 (季)
MonthPeriod	期間 (月)
SemesterPeriod	期間 (學期)
DayPeriod	期間 (日)
WeekdayPeriod	期間 (工作日，結果依據每週的第一天而定)
WeekPeriod	期間 (週)
HourPeriod	期間 (小時)
MinutePeriod	期間 (分鐘)
SecondPeriod	期間 (秒)

## 16.5.3.4 常值運算式

常值	描述
Text	<ul style="list-style-type: none"><li>"France"</li><li>"France are \"winners\""，其中\"為逸出字元。</li></ul>
Numeric	<p>數字格式並非取決於使用者的地區設定。一律以「點」(.)作為小數點分隔符號。</p> <p>運算式範例：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>123</li><li>123.45，「.」為小數點分隔符號</li><li>-123.45，「-」為負號</li><li>1.6E3，「E」為指數符號</li></ul>
Date/DateTime	<p>日期/日期時間格式並非取決於使用者的地區設定：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>針對日期常值，固定格式為 #yyyy-MM-dd#</li><li>針對日期時間常值，固定格式為 #yyyy-MM-dd hh:mm:ss#</li></ul> <p>運算式範例：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>#1999-10-23#</li><li>#1999-10-23 10:21:98#</li></ul>

## 16.5.3.5 註解運算式

註解	語法
/*...*/ (註解)	/* text_of_comment */
// (註解)	/* text_of_comment */

## 16.5.4 提示公式語言的運算子運算式

此區段描述動態提示公式運算式建置的可用運算子。包含下列運算子運算式：

- 運算子規則
- 算數函式
- 比較運算子
- 符合模式的萬用字元

- [邏輯運算子](#)

## 相關資訊

[運算子規則 \[第 484 頁\]](#)

[算數函式 \[第 484 頁\]](#)

[比較運算子 \[第 485 頁\]](#)

[符合模式的萬用字元 \[第 486 頁\]](#)

[邏輯運算子 \[第 486 頁\]](#)

### 16.5.4.1 運算子規則

以下為一元和二元運算子的使用規則：

運算子	使用規則
一元	運算子運算元 此運算子僅能有一個數值運算元： <ul style="list-style-type: none"> <li>• + numeric_expression</li> <li>• - numeric_expression</li> </ul>
二元	運算式運算子運算式 此運算子會定義兩個運算式為產生單一結果的組合方式。

運算子優先順序：

在下列運算式中，由於乘法的優先順序高於加法，因此系統會先將 2 和 3 相乘，再將結果加 1。

1+2\*3

### 16.5.4.2 算數函式

運算子	傳回類型	語法
ADD	數字	numeric_expression + numeric_expression
SUBTRACT	數字	numeric_expression - numeric_expression

運算子	傳回類型	語法
MULTIPLY	數字	numeric_expression * numeric_expression
DIVIDE	數字	numeric_expression / numeric_expression

運算式範例：

- 1 + 2 - 3 \* 4 / 5
- (Round(1.2) + Abs(-2.3)) / (3.4 \* -0.5)
- "price = " + "price " + " \* " + FormatNumber(Sqrt(4))
- CurrentDate() + 2 (□ RelativeDate(CurrentDate());2)

### 16.5.4.3 比較運算子

運算子	傳回類型	語法
EQUAL	布林值	expression = expression
NOT_EQUAL	布林值	expression != expression
LESS	布林值	expression < expression
LESS_EQUAL	布林值	expression <= expression
GREATER	布林值	expression > expression
GREATER_EQUAL	布林值	expression >= expression
INLIST	布林值	expression InList ( expression [ ;...; expression ])
BETWEEN	布林值	expression Between (expression1; expression2)
MATCH	布林值	Match (expression; pattern_expression)

運算式範例：

- CurrentUser() ="myname"
- CurrentUser() != "myname"
- Sqrt(4) >= 1000
- CurrentDate() = #1999-10-27#
- "France" InList ("Canada"; "France")
- "Belgium" Between ("Canada"; "France")
- Match ("France"; "Fr\*")

## 16.5.4.4 符合模式的萬用字元

萬用字元	描述
*	匹配零個或多個字元 (針對 Match 函式)
?	匹配單一字元 (針對 Match 函式)

## 16.5.4.5 邏輯運算子

運算子	傳回類型	語法
AND	布林值	boolean_expression AND boolean_expression
OR	布林值	boolean_expression OR boolean_expression

運算式範例：

- Match ("France"; "Fr\*") AND CurrentUser() = "otsoungu"
- "France" InList ("Canada"; "France") OR CurrentDate() = #1999-10-27#

## 16.5.5 提示公式語言的函式運算式

此區段描述動態提示公式運算式建置的可用函式。包含下列函式類型：

- 數值
- 文字
- 日期時間
- 轉換
- 邏輯

### 相關資訊

[數值函式 \[第 487 頁\]](#)

[文字函式 \[第 487 頁\]](#)

[日期時間函式 \[第 488 頁\]](#)

[轉換函式 \[第 489 頁\]](#)

[邏輯函式 \[第 490 頁\]](#)

## 16.5.5.1 數值函式

Function	Return Type	Syntax
ABS	Number	Abs (numeric_expression)
CEIL	Number	Ceil (numeric_expression)
COS	Number	Cos (numeric_expression)
EXP	Number	Exp (numeric_expression)
FLOOR	Number	Floor (numeric_expression)
LN	Number	Ln (numeric_expression)
LOG	Number	Log (numeric_expression; integer_expression)
LOG10	Number	Number Log10 (numeric_expression)
MOD	Number	Mod (numeric_expression; numeric_expression)
POWER	Number	Number Power (numeric_expression; integer_expression)
ROUND	Number	Number Round (numeric_expression; integer_expression)
SIGN	Number	Number Sign (numeric_expression)
SIN	Number	Sin (numeric_expression)
SQRT	Number	Sqrt (numeric_expression)
TAN	Number	Tan (numeric_expression)

運算式範例：

- Cos(2)
- Power(4;2)
- Log(Cos(2))

## 16.5.5.2 文字函式

Function	Return Type	Syntax
CONCAT	String	Concatenation (string_expression ; string_expression
LEFT	String	Left ( string_expression ; integer_expression )
LOWER	String	Lower (string_expression )
RIGHT	String	Right ( string_expression ; integer_expression )
TRIM	String	Trim ( string_expression )
RTRIM	String	RightTrim (string_expression)
LTRIM	String	LeftTrim (string_expression)
UPPER	String	Upper (string_expression)
SUBSTR	String	Substr ( string_expression ;start_position [; length] )
LENGTH	String	Length (string_expression)
INSTR	String	Instr (string_expression; substring [; start_position])
REPLACE	String	Replace(string_expression; find ; replace)

運算式範例：

- Upper("France")
- LeftTrim(" France ")
- If Instr("La France is beautiful", Upper("France")) > 0 Then ... Else ...
- Concatenation(CurrentUser()," France")
- Concatenation(CurrentUser(); Concatenation(" " ; "France"))

### 16.5.5.3 日期時間函式

Function	Return Type	Syntax
CURDATE	Date	Date CurrentDate()
CURDATETIME	Datetime	CurrentDatetime()
DAY	Number	DayNumberOfMonth ( date   datetime )
MONTH	Number	MonthNumberOfYear (date   datetime)
QUARTER	Number	Quarter (date   datetime)



Function	Return Type	Syntax
SEMESTER	Number	Semester (date   datetime)
YEAR	Number	Year (date   datetime)
HOURL	Number	Hour (date   datetime)
MINUTE	Number	Minute (date   datetime)
SECOND	Number	Second (date   datetime)
WEEKNUM	Number	Week (date   datetime)
WEEKDAY	Number	DayNumberOfWeek (date   datetime [; firstDayOfWeek])
DATE	Date	Date (year ;month ; day)
DATETIME	Datetime	Datetime (year ;month ; day; hour ; minute ; second)
RELATIVEDATE	Date	RelativeDate (date   datetime; amount [; timePeriod])
DATEDIFF	Number	DatesBetween (date   datetime ; date   datetime [; timePeriod [; firstDayOfWeek]])

運算式範例：

- Date(2013;10;19)
- Year(Date(2013;10;19))
- Quarter(Date(2013;10;19))
- Hour(Datetime(2013;10;19;10;20;34))
- RelativeDate(#2013-09-19#; 2; DayPeriod)
- DatesBetween(#2010-3-31#;#2010-5-1#; WeekPeriod; Thursday)

## 16.5.5.4 轉換函式

Function	Return Type	Syntax
FORMATDATE	String	FormatDate (date_expression   datetime_expression [; format])
FORMATNUMBER	String	FormatNumber (numeric_expression [; format])
TONUMBER	Numeric	ToNumber (string_expression)
TODATE	Date	ToDate (string_expression [; format])

運算式範例：

- `FormatNumber(23)`
- `FormatDate(Date(23,10,1999); 'dd/MM/yy')`
- `ToNumber("12")`
- `ToDate("27/2/99"; "dd/MM/yy")`
- `ToDate("27/2/99 12:00:00"; "dd/MM/yy hh:mm:ss")`

### 16.5.5.5 邏輯函式

Function	Return Type	Syntax
NOT	Boolean	Not (boolean_expression)
ISNULL	Boolean	IsNull (expression)
ISERROR	Boolean	IsError (expression)

運算式範例：

`Not("Belgium" Between ("Canada"; "France"))`

### 16.5.6 提示公式語言的系統函式

Function	Return Type	Syntax
CURUSER	String	CurrentUser()
DBUSER	String	DatabaseUser()
DOCID	String	DocumentIdentifier()
DOCNAME	String	DocumentName()
DOMINANTPVL	String	GetDominantPreferredViewingLocale()
DPNAME	String	DataProvider()
DPTYPE	String	DataProviderType()
PVL	String	GetPreferredViewingLocale()
UNVID	String	UniverseIdentifier()
UNVNAME	String	UniverseName()

Function	Return Type	Syntax
USERATTRIBUTE	String	UserAttribute(attributeId)

運算式範例：

- CurrentUser()
- DatabaseUser()
- UniverseName()
- UserAttribute("SI\_MYCOUNTRY")

## 16.5.7 提示公式語言的 If then Else 運算式

Function	Return Value	Syntax
IF-THEN-ELSE	input_type	IF boolean_expression expression ELSE expression

運算式範例：

### Example

```

If (Day(CurrentDate()) <= 4) Then CurrentDate()
Else RelativeDate(currentDate();2)

If (GetPreferredViewingLocale() = 'fr_FR') Then "France"
Else If (GetPreferredViewingLocale() = 'en_US') Then "United States"
Else
"Unknown locale"

```

# 17 BI 儲存機制的報表與執行查詢

身為系統管理員，您需要瞭解並最佳化 Business Intelligence 平台 的使用方式。CMS 報表範例套件包含 CMS 資料庫驅動程式，可讓您將 CMS 資料庫的中繼資料物件視覺化和用於報表。您現在可以使用語意層和原生報表用戶端來查詢 CMS 儲存機制資料庫的中繼資料物件。這些中繼資料物件中包含 Business Intelligence 平台 資訊，例如：

- 連線
- 文件
- 排程
- 語意層
- 使用者

您可以匯入 CMS 報表範例，其中包含預定一的物件，使用下列 SAP BusinessObjects 資料分析和報表應用程式可協助您建立報表和 Dashboards：

- SAP BusinessObjects Web Intelligence
- SAP Crystal Reports for Enterprise

## ① 註記

資訊設計工具現在支援使用複製的 CMS。

## 相關資訊

[CMS 報表總覽 \[第 492 頁\]](#)

## 17.1 CMS 報表總覽

若要快速且簡易的啟動 CMS 上啟動報表，您可以搭配使用 CMS 報表範例套件。

這裡是建立 CMS 報表的主要步驟：

- 匯入 CMS 報表範例：您可以使用 CMS 中的 轉移管理 匯入 CMS 報表範例。
- 建立 CMS 報表：透過 SAP BusinessObjects Web Intelligence，您可以使用 CMS 範例語意層作為資料來源建立 CMS 報表。

請參閱相關資訊，以取得可提供更詳細建立程序總覽的端對端程序。

## 相關資訊

[CMS 報表範例套件 \[第 493 頁\]](#)

[建立 CMS 報表 \[第 495 頁\]](#)

### 17.1.1 CMS 報表範例套件

您需要使用 CMS 報表範例套件開始建置 CMS 報表的文件。CMS 資料庫驅動程式整合在 Business Intelligence 平台中，可在下列位置找到 CMS 報表範例：

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Samples\BI on BI。
```

此範例包含了下列項目：

- 連線 (BI platform CMS system database.cns)
- 語意層 (BI platform CMS system database.unx)
- Web Intelligence 範例

您可在 [SAP Community Network](#) 上取得更多關於 CMS 報表的資訊。

#### 17.1.1.1 使用轉移管理匯入 CMS 報表範例套件

開始前，請確定您可以存取位於下列位置的 CMS 報表範例：

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Samples\BI on BI
```

您可以使用中央管理主控台 (CMS) 中的轉移管理工具匯入 CMS 報表範例。

1. 在「中央管理主控台」中，按一下 [\[轉移管理\]](#)。
2. 依序按一下 [\[匯入\]](#) > [\[匯入檔案\]](#) 。
3. 選取 [\[檔案系統\]](#)。
4. 按一下 [\[選擇檔案\]](#) 選取範例。
5. 在 [\[新工作\]](#) 窗格中，針對 [\[目的端\]](#) 欄位選取 [\[登入新 CMS\]](#)。
6. 輸入登入參數，然後依序按一下 [\[登入\]](#) > [\[建立\]](#) 。
7. 在 [\[轉移工作\]](#) 窗格中，以滑鼠右鍵按一下範例，然後選取 [\[轉移\]](#)。
8. 在 [\[轉移\]](#) 對話方塊中，按一下 [\[轉移\]](#)。

CMS 報表範例的 [\[轉移狀態\]](#) 為 [\[成功\]](#) 時，您便已成功將範例匯入至 Business Intelligence 4.2 系統。若要針對 CMS 報表使用範例語意層，請參閱相關主題。

相關資訊

[CMS 報表範例套件 \[第 493 頁\]](#)

17.1.1.2 CMS 範例語意層

CMS 範例語意層包括支援一般報表案例的預先定義語意層。您可以根據分析和報表需求來編輯及增強預先定義的語意層。您也可以可以在 [\[查詢\]](#) 窗格中找到預先定義的查詢清單。這些查詢可作為語意層功能的教學。

表格中列出一些最實用的查詢及其意義。

可在 CMS 語意層執行的食用查詢

查詢	描述
Sample-User-Relationship-Detail	可讓您查看使用者所屬的群組。
Sample-FolderPath (語意層)	可讓您找到語意層的位置。
Sample-ScheduleInfo-Relationships	可讓您視覺化使用者排程的動作。
Sample-QT-Properties with Filter (伺服器)	可讓您視覺化 InfoObject 的屬性。

17.1.1.3 延伸 CMS 範例語意層

您可以建立連結的語意層以延伸 CMS 範例語意層。連結的語意層是一種 .UNIX 語意層，其中包含 CMS 中與指定核心語意層的連結。如需有關建立連結語意層的詳細資訊，請參閱相關主題。

在此狀況下，CMS 範例語意層會扮演核心語意層，如此連結的語意層才可將 CMS 範例語意層的的資料基礎和商務層用作為預先產生的建置區塊。一旦建立連結的語意層，您便可將其繼承自 CMS 範例語意層的資料基礎和商務層另存為新檔案，使其具有獨立於 CMS 範例語意層的生命週期。

您可以使用 CMS 範例語意層的 CMS 資料庫連線，或是其他與 CMS 資料庫相容的連線。

您可以新增表格、建立連結核心資料基礎表格與新表格的聯結，以及新增元件至商務層，做法如同處理其他任何語意層。所有核心元件的變更會在連結的語意層簽入至 CMS 後，自動傳播至該連結的語意層。如需有關搭配使用連結語意層之資料基礎的詳細資訊，請參閱相關主題。

如何延伸 CMS 範例語意層

若要延伸 CMS 範例語意層，您可以執行下列動作：	如需詳細資訊，請前往此處
建議連結的語意層	<a href="#">建立新的連結語意層 [第 224 頁]</a>
插入別名資料表	<a href="#">插入別名資料表 [第 151 頁]</a>
插入聯集	<a href="#">插入和編輯聯結 [第 161 頁]</a>

若要延伸 CMS 範例語意層，您可以執行下列動作：

如需詳細資訊，請前往此處

搭配使用連結語意層的資料基礎

[使用連結語意層的資料基礎 \[第 229 頁\]](#)

## 17.2 CMS 資料庫連線

您可以使用 CMS 資料庫驅動程式建立與 CMS 資料庫的安全性連線。您也可以使用 CMS 報表範例中可用的預設連線，或是也可以建立您自有的 CMS 資料庫連線。

針對 CMS 資料庫連線，您需要使用關聯式連線。下表說明關聯式連線的參數。

### 關聯式連線的參數

參數	描述
<a href="#">驗證模式</a>	<p>存取資料來源時用來驗證使用者登入憑證的方法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">使用指定的使用者名稱與密碼</a>：使用連線定義的 <a href="#">[使用者名稱]</a> 和 <a href="#">[密碼]</a> 參數。您可以從內部部署系統或遠端系統存取資料來源。</li></ul> <div><p><b>註記</b></p><p>請確認使用者具有檢視此工作階段內容的權限。</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">使用工作階段 Token</a>：使用目前的使用者工作階段。您只可查看允許查看和使用的內容。您只可從內部部署系統存取資料來源。</li></ul> <div><p><b>註記</b></p><p>基於安全性考量，此驗證模式為建議選擇。</p></div>
<a href="#">系統 ID</a>	CMS 名稱
<a href="#">使用者名稱</a>	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的使用者名稱。
<a href="#">密碼</a>	在 <a href="#">[驗證模式]</a> 為 <a href="#">[使用指定的使用者名稱與密碼]</a> 時存取資料來源的密碼。

## 17.3 建立 CMS 報表


透過 SAP BusinessObjects Web Intelligence，您可以使用 CMS 範例語意層作為資料來源建立 CMS 報表。

- 開啟 Web Intelligence，然後按一下 [\[檔案\]](#) 工具列中的 [\[新增\]](#) 圖示。

- 2. 選取 CMS 範例語意層。  
如果您使用 Web Intelligence 豐富型用戶端，請按一下 [選取]。  
[查詢面板] 隨即開啟。
- 3. 選取您要加入查詢中的維度和計量，並拖曳至 [結果物件] 窗格。
- 4. 選取要定義查詢篩選器的物件，並將物件拖曳到 [查詢篩選器] 窗格中。若要在物件上建立快速篩選器，請在 [結果物件] 窗格中選取該物件，然後按一下 [結果物件] 工具列中的 [新增快速篩選器] 圖示。
- 5. 按一下 [執行查詢]。

## 17.4 CMS 架構與結構

下列結構描述提供您更多關於 CMS 系統資料庫的詳細資訊。  
下列結構描述可協助您瞭解 SAP BusinessObjects 平台的架構。




SAP Business Objects 平台 - 架構

元件	描述
CMC - 中央管理主控台	可讓您用於設定安全性設定和管理下列項目的網頁式工具： <ul style="list-style-type: none"><li>使用者</li><li>內容</li><li>伺服器</li></ul>



元件	描述
CMS 系統資料庫	<p>用於儲存下列 BI 平台資訊的資料庫：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用者</li> <li>• 伺服器</li> <li>• 文件</li> <li>• 組態</li> <li>• 驗證</li> </ul> <p>CMS 系統資料庫是由中央管理伺服器 (CMS) 所維護，也可稱為系統儲存機制。</p>
查詢產生器 (亦稱為「管理工具」)	您可用於查詢 BusinessObjects 儲存機制並取得 CMC 中沒有的所需資訊的網頁式工具。
BI 儲存機制分析	此解決方案使用 BI 平台的語意層級 (語意層和 CMS 資料庫驅動程式) 來查詢 CMS。

下列結構描述說明 CMS 系統資料庫的結構。



CMS 系統資料庫會使用下列虛擬表格來存取實體資料庫表格 CMS\_InfoObjects：

- CI\_INFOOBJECTS
- CI\_APPOBJECTS
- CI\_SYSTEMOBJECTS

以下為實體資料庫表格 CMS\_InfoObjects 中所儲存最重要的 InfoObject：

InfoObject	描述
SI_NAME	物件的名稱
SI_KIND	物件的種類
SI_OWNER	擁有人的使用者名稱



InfoObject	描述
SI_OWNERID	擁有人的使用者 ID
SI_CHILDREN	子系數目
SI_CUID	CUID 為專屬識別 InfoObject 的叢集唯一識別碼
SI_UNIVERSE	文件所使用的語意層

# 重要免責聲明和法律資訊

## 超連結

有些連結係透過圖示及/或滑鼠游標掠過文字顯示分類。這些連結會提供額外資訊。

關於圖示：

- 帶有以下圖示的連結 ：您會進入非 SAP 託管的網站。使用此連結表示您同意以下事項 (除非您與 SAP 之間的合約另有明文規範)：
  - 連結所導向的網站並非 SAP 資訊。您不可基於這些資訊，對 SAP 產品作出任何主張。
  - SAP 不對連結所導向網站的內容表示同意或否認，SAP 也不保證其內容的可用性與正確性。使用此內容所產生的損害，除非係由 SAP 的故意不當行為或重大過失所致者，否則 SAP 概不負責。
- 帶有以下圖示的連結 ：您會離開該特定 SAP 產品或服務的文件，並進入 SAP 託管的網站。使用此連結，表示您同意以下事項 (除非您與 SAP 之間的合約另有明文規範)：您不可基於這些資訊，對 SAP 產品作出任何主張。

## 外部平台代管的影片

部分影片可能指向第三方影片代管平台。SAP 無法保證儲存在這些平台上的影片在未來仍可播放。此外，對於這些平台代管的任何廣告或其他內容 (例如影片建議，或當您瀏覽到同一網站上代管的其他影片)，均不在 SAP 的控制及責任範圍內。

## Beta 和其他實驗性功能

實驗性功能不一定屬於 SAP 在未來發行之正式交付範圍內的部分。這表示 SAP 得不經通知，在任何時間、以任何理由變更實驗性功能。實驗性功能不得在正式運作使用。您不可在線上即時作業環境中演示、測試、檢驗、評估或以其他方式使用實驗性功能，亦不可搭配使用未妥善備份的資料。

實驗性功能旨在獲得早期意見回饋，使客戶與合作夥伴能依此方式影響未來產品。當您提供您的意見 (例如，在 SAP Community 中提供意見)，您即接受該些投稿或其衍生著作的智慧財產權係 SAP 之專屬財產。

## 範例程式碼

任何軟體程式碼和/或程式碼片段皆係範例，不得用於正式運作用途。範例程式碼旨在更好地解釋和具體呈現語法及編寫規則。SAP 不保證範例程式碼之正確性與完整性。使用範例程式碼所產生的錯誤或損害，除非是由於 SAP 的故意不當行為或重大過失所致者，否則 SAP 概不負責。

## 無偏見語言

SAP 支持多元性和包容性文化。我們會儘可能在文件中以無偏見的語言，指涉所有文化、種族、性別及能力。

© 2024 SAP SE 或 SAP 關係企業。保留所有權利。

未經 SAP SE 或 SAP 關係企業的明確許可，不得以任何形式或出於任何目的複製或傳輸本出版物的任何部分。此處所包含資訊如有變更，恕不提前通知。

SAP SE 與其經銷商所販售之部份軟體產品包含其他軟體供應商的專有軟體元件。國家產品規格可能不同。

這些材料由 SAP SE 或 SAP 關係企業僅出於參考目的提供，不存在任何類型的聲明或保固，並且 SAP 或其關係企業不應對材料中的錯誤或疏漏負責。對於 SAP 或 SAP 關係企業產品和服務的單一保固，詳載於此類產品和服務隨附之明確保固聲明中（若有）。在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

本文中所提及的 SAP 及其他 SAP 產品和服務以及其各自的標誌為位於德國和其他國家或地區的 SAP SE（或 SAP 關係企業）的商標或註冊商標。此處所提及之所有其他產品與服務名稱皆為其相對應公司的商標。

請登錄 <https://www.sap.com/taiwan/about/legal/trademark.html>，以了解其他商標資訊和聲明。