



## Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp

- SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Package 4

2012-07-04

## Copyright

© 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, Streamwork, SAP HANA en andere producten en diensten van SAP die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en diensten van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Business Objects Software Ltd. Business Objects is een onderneming van SAP. Sybase en Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere en andere producten en diensten van Sybase die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sybase, Inc. Sybase is een onderneming van SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° en B2B 360° Services zijn gedeponeerde handelsmerken van Crossgate AG in Duitsland en andere landen. Crossgate is een onderneming van SAP. Alle andere genoemde namen van producten en services zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Nationale productspecificaties kunnen verschillen. Dit materiaal kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het wordt uitsluitend ter informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen ("SAP Group"), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

2012-07-04

# Inhoud

<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Documentgeschiedenis.....</b>	<b>13</b>
<b>Hoofdstuk 2</b>	<b>Aan de slag met het hulpprogramma voor informatieontwerp.....</b>	<b>17</b>
2.1	Het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	17
2.2	Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	18
2.3	Het hulpprogramma voor informatieontwerp starten.....	22
2.4	De interface van het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	22
2.4.1	De gebruikersinterface opnieuw instellen.....	24
2.5	Voorkeuren instellen in het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	24
2.5.1	Voorkeuren voor de controle van integriteit instellen .....	27
2.5.2	Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling.....	27
2.5.3	Talen instellen die door het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt.....	28
2.5.4	Een koppeling instellen voor onlinestudielessen.....	29
2.5.5	Middleware instellen voor beveiligde relationele verbindingen.....	29
2.5.6	Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen.....	30
2.6	Hulp verkrijgen via het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	30
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Universes maken.....</b>	<b>33</b>
3.1	Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp .....	33
3.2	Universes op SAP NetWeaver BW.....	36
3.3	Universes op SAP ERP.....	41
3.4	Universes op Microsoft Analysis Services (MSAS).....	42
3.5	Universes op Essbase.....	44
3.6	Universes op SAS.....	46
3.7	Meertalige universes.....	46
3.7.1	Metagegevens van universes vertalen.....	47
<b>Hoofdstuk 4</b>	<b>UNV-universes converteren.....</b>	<b>51</b>
4.1	UNV- en UNX-universes.....	51
4.2	UNV-universes converteren .....	51
4.3	Functies die ondersteund worden bij conversie van UNV-universes.....	54
4.4	Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes.....	58

4.5	Een UNV-universe in een gegevensopslagruimte converteren.....	60
4.6	Een lokaal opgeslagen UNV-universe converteren.....	61
<b>Hoofdstuk 5</b>	<b>Gepubliceerde universes ophalen.....</b>	<b>63</b>
5.1	Een gepubliceerde universe ophalen uit het lokale bestandssysteem.....	63
5.2	Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte.....	63
<b>Hoofdstuk 6</b>	<b>Met projecten werken.....</b>	<b>65</b>
6.1	Lokale projecten.....	65
6.1.1	Een lokaal project maken.....	66
6.1.2	Een lokaal project openen.....	67
6.1.3	Een lokaal project verwijderen.....	67
6.1.4	Lokale projecten herstellen na beschadiging van werkruimte.....	67
6.2	Gedeelde projecten.....	68
6.2.1	Een gedeeld project van een lokaal project maken.....	69
6.2.2	In een gedeeld project werken.....	69
6.2.3	Een gedeeld project hernoemen.....	70
6.2.4	Een gedeeld project verwijderen.....	70
6.3	Projectsynchronisatie.....	71
6.3.1	De weergave Projectsynchronisatie openen.....	74
6.3.2	Een project synchroniseren.....	74
6.3.3	Een bron vergrendelen.....	75
6.3.4	Een bron ontgrendelen.....	76
6.3.5	Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen.....	77
6.4	Bronnen als rapporten opslaan.....	77
<b>Hoofdstuk 7</b>	<b>Werken met gegevensopslagbronnen.....</b>	<b>79</b>
7.1	Beheer van gegevensopslagbronnen.....	79
7.2	Sessiebeheer.....	80
7.2.1	Een sessie openen.....	81
7.2.2	Een sessie sluiten.....	82
<b>Hoofdstuk 8</b>	<b>Werken met verbindingen.....</b>	<b>83</b>
8.1	Verbindingen.....	83
8.1.1	Over lokale verbindingen.....	84
8.1.2	Over beveiligde verbindingen.....	84
8.1.3	Verbindingssnelkoppelingen.....	86
8.2	Een relationele verbinding maken.....	86
8.2.1	Een naam opgeven voor een verbinding.....	87
8.2.2	Een middleware-stuurprogramma selecteren.....	87

8.2.3	De verbindingsparameters instellen.....	88
8.3	Een OLAP-verbinding maken.....	107
8.3.1	Een middleware-stuurprogramma voor OLAP selecteren.....	108
8.3.2	Aanmeldparameters voor OLAP-gegevensbronnen instellen.....	109
8.3.3	Een OLAP-kubus selecteren .....	113
8.4	Een snelkoppeling naar een verbinding maken.....	114
8.5	Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen.....	115
<b>Hoofdstuk 9</b>	<b>Met gegevensverzamelingen werken.....</b>	<b>117</b>
9.1	Gegevensverzamelingen.....	117
9.1.1	Informatie over typen gegevensverzamelingen.....	117
9.1.2	Gegevensverzamelingen met één bron.....	118
9.1.3	Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen.....	118
9.2	De editor gegevensverzameling.....	121
9.3	Een gegevensverzameling bouwen.....	122
9.4	Verbindingen in de gegevensverzameling.....	125
9.4.1	Verbindingen aan een gegevensverzameling toevoegen.....	126
9.4.2	Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen.....	127
9.4.3	Scheidings-overrides selecteren om te behouden.....	128
9.4.4	Naar tabellen in het venster Verbinding zoeken.....	129
9.4.5	Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype.....	130
9.5	Tabellen in de gegevensverzameling.....	130
9.5.1	Tabellen in de gegevensverzameling invoeren.....	132
9.5.2	Tabeleigenschappen bewerken.....	133
9.5.3	Hoofdletters/kleine letters instellen voor tabelnamen.....	134
9.5.4	Kolomgegevenstypen wijzigen.....	135
9.5.5	Kwalificaties en eigenaars wijzigen.....	135
9.5.6	Scheiding van tabellen wijzigen.....	136
9.6	Tabelsleutels.....	136
9.6.1	Tabelsleutels instellen.....	137
9.7	Rij aantallen in tabellen.....	138
9.8	Joins.....	139
9.8.1	Een join invoegen en bewerken.....	140
9.8.2	Joins zoeken.....	142
9.8.3	Een kolomfilter invoegen.....	143
9.9	Kardinaliteit.....	143
9.9.1	Kardinaliteiten zoeken en instellen.....	144
9.10	Een berekende kolom invoegen.....	145
9.11	Een tijd kolom invoegen.....	146
9.12	Afgeleide tabellen.....	147
9.12.1	Een afgeleide tabel op basis van een gegevensverzamelingstabel invoegen.....	147

9.12.2	Tabellen samenvoegen.....	147
9.12.3	Een afgeleide tabel invoegen en bewerken .....	148
9.13	Aliastabellen.....	149
9.13.1	Aliastabellen invoegen.....	150
9.13.2	Aliastabellen zoeken.....	151
9.13.3	Aliassen markeren.....	151
9.13.4	De oorspronkelijke tabel van een alias markeren.....	152
9.14	Contexten.....	152
9.14.1	Contexten zoeken.....	153
9.14.2	Contexten invoegen en bewerken.....	154
9.15	Lussen oplossen.....	155
9.16	Invoerkolommen.....	156
9.16.1	Invoerkolommen bewerken.....	156
9.17	Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling.....	157
9.18	Eigenschappen van de gegevensverzameling.....	158
9.18.1	SQL-opties bewerken in de gegevensverzameling.....	159
9.18.2	SQL-generatieparameters in de gegevensverzameling instellen.....	159
9.18.3	Een samenvatting van een gegevensverzameling weergeven.....	160
9.19	Tabel- en kolomwaarden weergeven en profileren.....	160
9.19.1	Tabelwaarden weergeven.....	161
9.19.2	Kolomwaarden weergeven.....	161
9.19.3	Kolomwaarden profileren.....	162
9.20	Lokale afhankelijkheden in de gegevensverzameling weergeven.....	163
9.21	Het verversen van een gegevensverzameling.....	163
9.22	Een aangepaste weergave van de gegevensverzameling invoegen.....	164
9.23	Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling.....	165
9.24	Een opmerking invoegen in de weergave van de gegevensverzameling.....	166
9.25	De weergave centreren op een selectie.....	166
9.26	De weergave van objecten in de gegevensverzameling wijzigen.....	167
9.26.1	Tabellen automatisch rangschikken in de weergave van de gegevensverzameling.....	167
9.26.2	De tabelweergave wijzigen.....	167
9.26.3	Tabelkolommen uit de weergave verwijderen.....	168
9.26.4	Tabellen groeperen met behulp van families.....	168
<b>Hoofdstuk 10</b>	<b>Met bedrijfslagen werken.....</b>	<b>171</b>
10.1	Bedrijfslagen.....	171
10.2	Objecten in de bedrijfslaag.....	171
10.3	Een relationele bedrijfslaag bouwen.....	175
10.3.1	Het type gegevensbron voor een bedrijfslaag opgeven.....	177
10.3.2	Een bedrijfslaag een naam geven.....	177
10.3.3	Een gegevensverzameling voor een bedrijfslaag selecteren.....	178

10.4	Een OLAP-bedrijfslaag bouwen.....	178
10.4.1	Een OLAP-verbinding en -kubus voor een bedrijfslaag selecteren.....	180
10.4.2	Een Essbase Accounts-dimensie selecteren.....	181
10.4.3	Objecten van een OLAP-kubus voor een bedrijfslaag selecteren.....	181
10.5	De editor voor bedrijfslagen.....	181
10.5.1	De weergaveopties van de bedrijfslaagstructuur wijzigen.....	182
10.6	Eigenschappen van bedrijfslagen.....	183
10.6.1	Eigenschappen van OLAP-gegevensbron.....	185
10.6.2	De naam, beschrijving en opmerkingen van de bedrijfslaag bewerken.....	186
10.6.3	Querybeperkingen en -opties in de bedrijfslaag bewerken.....	187
10.6.4	De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen.....	187
10.6.5	SQL-generatieparameters instellen in de bedrijfslaag.....	188
10.6.6	Een bedrijfslaagsamenvatting weergeven.....	189
10.7	Met bedrijfslaagobjecten werken.....	189
10.7.1	Een map invoegen.....	190
10.7.2	Dimensies invoegen en bewerken.....	191
10.7.3	Dimensies rechtstreeks vanuit de gegevensverzameling invoegen.....	193
10.7.4	Sleutels voor een dimensie definiëren.....	194
10.7.5	Meetwaarden invoegen en bewerken.....	195
10.7.6	Een dimensie omzetten in een meetwaarde.....	197
10.7.7	Attributen invoegen en bewerken.....	198
10.7.8	Filters invoegen en bewerken.....	200
10.7.9	Analysedimensies invoegen en bewerken.....	201
10.7.10	Hiërarchieën invoegen en bewerken.....	203
10.7.11	Hiërarchieniveaus invoegen en bewerken.....	205
10.7.12	Benoemde sets invoegen en bewerken.....	206
10.7.13	Berekende leden invoegen en bewerken.....	208
10.7.14	De SQL-expressie voor een object definiëren.....	210
10.7.15	De MDX-expressie voor een object definiëren.....	210
10.7.16	Extra tabellen koppelen.....	211
10.7.17	De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik.....	212
10.7.18	Toegangsniveaus voor objecten instellen.....	212
10.7.19	Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt.....	213
10.7.20	Opties instellen voor de standaardzoeklijst.....	213
10.7.21	Weergave-indelingen voor objecten definiëren.....	214
10.7.22	Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten .....	215
10.7.23	Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken.....	215
10.7.24	Gekoppelde objecten weergeven.....	216
10.7.25	De waarden van bedrijfslaagobjecten weergeven.....	216
10.7.26	Bedrijfslaagobjecten zoeken.....	217
10.8	Weergaven van bedrijfslagen.....	217

10.8.1	Een bedrijfslaagweergave maken en bewerken.....	218
10.8.2	Filteren op bedrijfslaagweergave.....	219
10.9	Parameters .....	219
10.9.1	Een parameter invoegen en bewerken.....	220
10.10	Zoeklijsten .....	221
10.10.1	Een zoeklijst invoegen of bewerken .....	222
10.10.2	Eigenschappen van zoeklijstkolommen.....	225
10.10.3	Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen.....	226
10.10.4	Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd.....	227
10.11	Navigatiepaden voor objecten.....	228
10.11.1	Een navigatiepadobject in een bedrijfslaag invoegen.....	228
10.12	Query's in een bedrijfslaag.....	229
10.12.1	Een query in de bedrijfslaag invoegen en bewerken.....	229
10.13	Kennis van aggregatie.....	230
10.13.1	Aggregatieregels instellen.....	230
10.13.2	Aggregatienavigatie instellen.....	231
10.14	Bedrijfslagen vernieuwen.....	232
10.14.1	Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen .....	233
10.14.2	Kandidaatobjecten invoegen.....	233
10.15	Het berekenen van statistieken voor een geoptimaliseerde query-uitvoering .....	234
10.15.1	Statistieken berekenen voor een universe die is ingeschakeld met meerdere bronnen.....	235

## **Hoofdstuk 11** **Het dialoogvenster Query gebruiken.....237**

11.1	Een query maken.....	237
11.2	Leden kiezen.....	239
11.2.1	Informatie over het selecteren van hiërarchieleiden.....	239
11.2.2	Leden kiezen openen in het queryvenster .....	240
11.2.3	Hiërarchieleiden selecteren.....	241
11.2.4	Leden op hiërarchierelatie selecteren .....	241
11.2.5	Hiërarchieleiden op niveau selecteren.....	243
11.2.6	Benoemde sets selecteren.....	243
11.2.7	Berekende leden selecteren.....	243
11.2.8	Zoeken naar hiërarchieleiden.....	244
11.2.9	Hiërarchieleiden uitsluiten.....	244
11.2.10	Een aanwijzing definiëren om leden te selecteren.....	245
11.2.11	Geselecteerde leden weergeven in Leden kiezen.....	246
11.2.12	Hiërarchieleiden sorteren.....	246
11.2.13	Weergaveopties instellen.....	247
11.2.14	Aantal onderliggende elementen weergeven.....	247
11.3	Gegevens filteren in het queryvenster.....	247
11.3.1	Een bedrijfsfilter bouwen.....	247



11.3.2	Gegevens filteren met behulp van aanwijzingen.....	249
11.4	Queryeigenschappen instellen.....	252
11.5	Het queryscript weergeven en bewerken.....	254
11.6	Kolomwaarden in het queryvenster profileren.....	255
<b>Hoofdstuk 12</b>	<b>Integriteit controleren.....</b>	<b>257</b>
12.1	De integriteitscontrole uitvoeren.....	257
12.2	Problemen met de integriteitscontrole bekijken.....	258
<b>Hoofdstuk 13</b>	<b>Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren.....</b>	<b>259</b>
<b>Hoofdstuk 14</b>	<b>Afhankelijkheden tussen bronnen weergeven.....</b>	<b>261</b>
14.1	Bronafhankelijkheden.....	261
14.2	Lokale afhankelijkheden weergeven.....	264
14.3	Afhankelijkheden van gegevensopslagruimten weergeven.....	264
<b>Hoofdstuk 15</b>	<b>Bronnen publiceren.....</b>	<b>265</b>
15.1	Bronnen publiceren.....	265
15.2	Een universe publiceren.....	266
15.2.1	Een map voor gegevensopslagruimte kiezen.....	267
15.2.2	Een lokale map selecteren.....	267
15.3	Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren.....	267
<b>Hoofdstuk 16</b>	<b>Beveiliging beheren.....</b>	<b>269</b>
16.1	Universebeveiliging.....	269
16.2	Bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp beveiligen.....	271
16.3	CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp.....	272
16.4	De beveiligingseditor.....	274
16.5	Een universe beveiligen met beveiligingsprofielen.....	275
16.6	De beveiligingseditor openen.....	277
16.7	Een profiel voor gegevensbeveiliging invoegen en bewerken.....	277
16.7.1	Instellingen voor profielen voor gegevensbeveiliging.....	278
16.7.2	Verbindingsinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen.....	279
16.7.3	Besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen.....	280
16.7.4	SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen.....	281
16.7.5	Rij-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen.....	282
16.7.6	Tabelinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen.....	282
16.8	De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen.....	283
16.9	Een profiel voor bedrijfsbeveiliging invoegen en bewerken.....	283

16.9.1	Instellingen voor profielen voor bedrijfsbeveiliging.....	284
16.9.2	De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel.....	285
16.9.3	Weergave-instellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen.....	287
16.9.4	Instellingen van filters voor bedrijfsbeveiligingsprofielen.....	288
16.10	Beveiligingsprofielen aggregeren.....	289
16.10.1	Aggregatie van verbindinginstellingen.....	290
16.10.2	Aggregatie van besturingsinstellingen.....	290
16.10.3	Aggregatie van SQL-instellingen.....	291
16.10.4	Aggregatie van rij-instellingen.....	292
16.10.5	Aggregatie van tabelinstellingen.....	293
16.10.6	Aggregatie van instellingen voor het maken van query's.....	294
16.10.7	Aggregatie van weergave-instellingen.....	295
16.10.8	Aggregatie van filterinstellingen.....	296
16.11	Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen.....	297
16.12	Beveiligingsprofielen toewijzen aan gebruikers.....	297
16.13	Profielen weergeven die aan een gebruiker zijn toegewezen en een voorbeeld van nettoprofielen bekijken.....	298

## **Hoofdstuk 17** **Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd....299**

## **Hoofdstuk 18** **SQL- en MDX-verwijzing.....301**

18.1	Informatie over de SQL/MDX Expression Editor.....	301
18.2	Informatie over @Functions.....	303
18.2.1	Info over @Aggregate_Aware.....	304
18.2.2	Informatie over @DerivedTable.....	304
18.2.3	Informatie over @Execute.....	305
18.2.4	Informatie over @Prompt.....	307
18.2.5	Informatie over @Select.....	313
18.2.6	Informatie over @Variable.....	314
18.2.7	Informatie over @Where.....	316
18.3	Parameters voor SQL-generatie.....	317
18.3.1	SQL-generatieparameterreferentie.....	317
18.3.2	SQL-generatieparameters ingesteld in de PRM.....	335

## **Hoofdstuk 19** **Verwijzing naar Opmaakeditor.....345**

19.1	Informatie over de opmaakeditor.....	345
19.2	Tokens voor datum- en tijdnotatie.....	346
19.3	Tokens voor getalnotatie.....	351

<b>Bijlage A</b>	<b>Meer informatie.....</b>	<b>355</b>
<b>Index</b>		<b>357</b>



## Documentgeschiedenis

In de volgende tabel wordt beknopt weergegeven welke documentatie is toegevoegd voor nieuwe functies in het hulpprogramma voor informatieontwerp voor elke versie van SAP BusinessObjects BI Suite.

Versie	Nieuw in deze versie
4.0 Ondersteuningspakket 2 Maart 2011	<p>Opdrachten van de gegevensverzameling die niet worden ondersteund wanneer het zoekvenster is geopend, worden nu grijs weergegeven. Zie <a href="#">Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling</a>.</p> <p>Zie <a href="#">Lokale projecten herstellen na beschadiging van werkruimte</a> voor instructies om lokale projecten te herstellen als werkruimte is beschadigd.</p>
4.0 Functiepakket 3 Maart 2012	

Versie	Nieuw in deze versie
	<p>SAP ERP relationele verbindingen, zie <a href="#">Universes op SAP ERP</a>.</p> <p>Essbase OLAP-verbindingen, zie <a href="#">Universes op Essbase</a>.</p> <p>Parameters voor CSV-bestandsverbindingen; zie <a href="#">Aanmeldings- en schemaparameters voor CSV-bestandsverbindingen</a>.</p> <p>Gebruikersattributen opnemen in objectdefinities met @Variable, zie <a href="#">Informatie over @Variable</a>.</p> <p>@Variable gebruiken in filters voor queryvenster, zie <a href="#">Een bedrijfsfilter bouwen</a>.</p> <p>Nieuw K-gegevenstype voor @Prompt-functie voor de verwerking van tekenreeksen zonder aanhalingstekens voor aanwijzingen, zie <a href="#">Informatie over @Prompt</a>.</p> <p>Invoerkolommen bewerken, zie <a href="#">Invoerkolommen</a>.</p> <p>Begrenzing voor tabel- en kolomnamen, zie <a href="#">Tabellen in de gegevensverzameling</a>.</p> <p>Een OLAP-hiërarchie selecteren voor een dimensie, zie <a href="#">Dimensies invoegen en bewerken</a>.</p> <p>De aggregatiefunctie instellen voor meetwaarden, zie <a href="#">Een dimensie omzetten in een meetwaarde</a>.</p> <p>Naar tabellen in een verbinding zoeken, zie <a href="#">Naar tabellen in het venster Verbinding zoeken</a>.</p> <p>De lijst met tabellen in een verbinding filteren, zie <a href="#">Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype</a>.</p> <p>Nieuw eigenschappenvenster in de Editor gegevensverzameling, zie <a href="#">De editor gegevensverzameling</a>.</p> <p>Hiërarchieleden tot een niveau in het queryvenster, zie <a href="#">Hiërarchieleden selecteren</a>.</p> <p>Een cheat sheet om u te helpen bij het maken van uw eerste universe, zie <a href="#">Hulp verkrijgen via het hulpprogramma voor informatieontwerp</a>.</p> <p>Een koppeling naar de onlinestudielessen van het hulpprogramma voor informatieontwerp, zie <a href="#">Hulp verkrijgen via het hulpprogramma voor informatieontwerp</a>.</p> <p>Het lokale middleware-stuurprogramma gebruiken voor beveiligde verbindingen, zie <a href="#">Over beveiligde verbindingen</a>.</p>

Versie	Nieuw in deze versie
4.0 Ondersteuningspakket 4 juli 2012	<p>Nieuwe functie <code>@Execute</code> biedt meer opties voor het opgeven van SQL-queryscript, zie <a href="#">Informatie over @Execute</a>.</p> <p>Nieuwe systeemvariabele, DOCID, haalt de document-id op, zie <a href="#">Informatie over @Variable</a>.</p>



# Aan de slag met het hulpprogramma voor informatieontwerp

## 2.1 Het hulpprogramma voor informatieontwerp

Het hulpprogramma voor informatieontwerp is een ontwerpomgeving voor SAP BusinessObjects-metagegevens waarmee ontwerpers metagegevens uit relationele en OLAP-bronnen kunnen extraheren, definiëren en manipuleren om SAP BusinessObjects-universes te maken en implementeren.

Een universe is een geordende verzameling van metagegevensobjecten waarmee zakelijke gebruikers bedrijfsgegevens kunnen analyseren en hierover kunnen rapporteren in niet-technische taal. Deze objecten omvatten dimensies, meetwaarden, hiërarchieën, attributen, vooraf gedefinieerde berekeningen, functies en query's. De laag voor metagegevensobjecten, de bedrijfslaag genoemd, is gemaakt op een relationeel databaseschema of een OLAP-kubus zodat de objecten rechtstreeks worden toegewezen aan de databasestructuren via SQL- of MDX-expressies. Een universe bevat verbindingen die de gegevensbronnen identificeren, zodat query's op de gegevens kunnen worden uitgevoerd.

De universe heeft als rol de zakelijke gebruiker semantisch begrijpelijke bedrijfsobjecten aan te bieden. Het staat de gebruiker vrij om gegevens te analyseren en rapporten te maken met behulp van een relevante zakelijke taal, ongeacht de onderliggende gegevensbronnen en structuren.

Universes die gemaakt zijn met het hulpprogramma voor informatieontwerp, kunnen gebruikt worden door de volgende SAP BusinessObjects-toepassingen voor gegevensanalyse en rapportage vanaf versie BI 4:

- SAP BusinessObjects Web Intelligence
- SAP Crystal Reports voor Enterprise
- SAP BusinessObjects Explorer
- SAP BusinessObjects Dashboard Design

Om de ontwerper in staat te stellen universes te maken, biedt het hulpprogramma voor informatieontwerp de benodigde bronnen om:

- Verbindingen met gegevensbronnen te maken.
- Een volledig OLAP-kubusschema te extraheren.
- Tabellen en joins te extraheren om een relationeel schema, een gegevensverzameling, te bouwen.
- Metagegevensobjecten te maken van de kubus of de gegevensverzameling. Deze objecten worden opgenomen en geordend in een bedrijfslaag. De SQL- en MDX-expressies binnen objecten kunnen worden gevalideerd en query's uitgevoerd op de doeldatabases om de bedrijfslaag te testen.
- Hulpbronnen te delen zodat meerdere ontwerpers tegelijkertijd met dezelfde bronnen kunnen werken.

- Een universe te publiceren, wat de bedrijfslaag, de gegevensverzameling en de verbindingen samenvoegt tot één universe-bestand (.unx):
  - Een universe te publiceren naar een gegevensopslagruimte om deze in implementaties van SAP BusinessObjects-toepassingen voor rapportage en gegevensanalyse te gebruiken.
  - Een universe lokaal te publiceren, om te worden geïmplementeerd door clienttoepassingen in standalone-modus (bijvoorbeeld Web Intelligence Rich Client).
- Beveiligingsprofielen te maken om gebruikerstoegang tot universe-gegevens en metagegevens te definiëren.

### **Wie gebruikt het hulpprogramma voor informatieontwerp?**

De universeontwerper kan een databasebeheerder zijn, maar ook een toepassingsbeheerder of -ontwikkelaar, een projectmanager of een rapportontwerper met voldoende technische vaardigheden voor het definiëren van universes voor andere gebruikers. Een beveiligingsbeheerder gebruikt het hulpprogramma voor informatieontwerp ook om beveiligingsprofielen voor universes te definiëren.





In een bedrijf kunnen ook meerdere universe-ontwerpers zijn aangesteld. Het aantal universe-ontwerpers is afhankelijk van de behoeften van het bedrijf. Er kan bijvoorbeeld één universeontwerper per toepassing, project, afdeling of functioneel gebied worden aangewezen.




### **Verwante onderwerpen**






- [Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Het hulpprogramma voor informatieontwerp starten](#)
- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)

## **2.2 Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp**

Het hulpprogramma voor informatieontwerp biedt de volgende ontwerpbronnen om metagegevens te extraheren en universes te bouwen.

Bron	Beschrijving
 Project	<p>Een project is een benoemde lokale werkruimte die de bronnen bevat die worden gebruikt om een of meer universes te maken.</p> <p>Een project kan gedeeld worden zodat meerdere ontwerpers met dezelfde bronnen kunnen werken.</p> <p>Een project kan een willekeurig aantal onafhankelijke bronnen bevatten, bijvoorbeeld gegevensverzamelingen, bedrijfslagen en verbindingen. Alle bronnen in een project zijn uitwisselbaar; zo kan een verbinding binnen hetzelfde project door verschillende gegevensverzamelingen worden gebruikt.</p> <p>Projecten en hun bronnen worden getoond in de weergave Lokale projecten. Als u een bron in de editor wilt openen, dubbelklikt u op de bron in de weergave Lokale projecten.</p>
Verbinding  OLAP  Relationeel	<p>Een verbinding is een benoemde reeks parameters die definiëren hoe een universe toegang kan krijgen tot een relationele of OLAP-gegevensbron. Een universe is altijd gekoppeld aan ten minste één verbinding. Een verbinding is een onafhankelijke bron en kan door meerdere universes worden gebruikt. U kunt een universe die voor meerdere bronnen is geactiveerd, maken die naar een of meer relationele verbindingen verwijst.</p> <p>Verbindingen kunnen lokaal (opgeslagen in een lokaal bestand) of beveiligd zijn (een object in een gedeelde gegevensopslagruimte waar met een verbindingssnelkoppeling naar wordt verwezen).</p> <p>Lokale verbindingen worden in het lokale project opgeslagen als CNX-bestanden.</p>
 Snelkoppeling van verbinding	<p>Een verbindingssnelkoppeling is een object in het lokale project dat naar een beveiligde verbinding in een gegevensopslagruimte verwijst. U gebruikt een verbindingssnelkoppeling om naar beveiligde verbindingen te verwijzen wanneer u gegevensverzamelingen en bedrijfslagen maakt die op beveiligde verbindingen zijn gebaseerd.</p> <p>Snelkoppelingen van verbindingen worden in het lokale project opgeslagen als CNS-bestanden.</p>

Bron	Beschrijving
 Gegevensverzameling	<p>Een gegevensverzameling is een schema waarin de relevante tabellen en joins van een of meer relationele databases worden gedefinieerd. U breidt de gegevensverzameling uit door afgeleide tabellen, alias tabellen, berekende kolommen, extra joins, contexten, aanwijzingen, zoeklijsten en andere SQL-definities toe te voegen. De gegevensverzameling wordt de basis van een of meer bedrijfslagen.</p> <p>Gegevensverzamelingen worden in het lokale project opgeslagen in DFX-bestanden.</p>
 Bedrijfslaag	<p>Een bedrijfslaag is een verzameling metagegevensobjecten die een abstractie biedt van relationele database-entiteiten of OLAP-kubussen, die begrijpelijk zijn voor een zakelijke gebruiker. Objecten worden via SQL-expressies toegewezen aan een onderliggende gegevensverzameling, of via MDX-uitdrukkingen aan een onderliggende OLAP-kubus. Deze objecten zijn onder andere dimensies, hiërarchieën, waarden, attributen en vooraf gedefinieerde voorwaarden.</p> <p>U kunt dimensies, hiërarchieën, meetwaarden, attributen en andere objecten toevoegen die het universe-ontwerp nodig heeft. U kunt op elk gewenst moment de SQL of de MDX valideren. U kunt query's, zoeklijsten, parameters (ook wel aanwijzingen genoemd), en navigatiepadobjecten maken.</p> <p>De bedrijfslaag is de universe waaraan gewerkt wordt, en als de bedrijfslaag voltooid is, wordt deze gecompileerd met de verbindingen of snelkoppelingen van de verbindingen, evenals de gegevensverzameling, gepubliceerd en als universe ingezet.</p> <p>Bedrijfslagen worden in het lokale project opgeslagen in BLX-bestanden.</p>
 query	<p>Een query is een reeks objecten die een gegevensaanvraag aan de database definiëren. Een query kan als een metagegevensobject op de bedrijfslaag worden gedefinieerd en opgeslagen en gebruikt worden om objecten in de bedrijfslaag te testen.</p>

Bron	Beschrijving
 Parameter  Zoeklijst	<p>Een parameter is een variabele in de universe waarvoor tijdens het uitvoeren van een query een waarde nodig is. Parameters worden vaak gedefinieerd om de gebruiker naar een waarde te vragen, in welk geval ze aanwijzingen heten.</p> <p>Een zoeklijst is een verzameling van gegevenswaarden die aan een object in de universe kan worden gekoppeld, zodat de gebruiker waarden kan kiezen voor een aanwijzing.</p> <p>Parameters en keuzelijsten kunnen in de gegevensverzameling gedefinieerd worden. Ze worden overgenomen door alle bedrijfslagen die op die gegevensverzameling gebaseerd zijn.</p> <p>Parameters en keuzelijsten kunnen ook in de bedrijfslaag gedefinieerd worden.</p>
 Universe	<p>Een universe is een gecompileerd bestand dat alle bronnen bevat welke in de definitie van de metagegevens gebruikt worden die zijn ingebouwd in het ontwerp van de bedrijfslaag.</p> <p>De universe wordt gebruikt door toepassingen voor gegevensanalyse en rapportage van SAP BusinessObjects, waarbij de bedrijfslaagobjecten zichtbaar zijn voor analyse en rapportage.</p> <p>Universes worden lokaal of in een gegevensopslagruimte opgeslagen als UNX-bestanden.</p>
Beveiligingsprofielen  Gegevens  Business	<p>Een beveiligingsprofiel is een groep beveiligingsinstellingen die de gegevens en metagegevens beheren die gebruikers kunnen zien, en die de parameters wijzigen die in de gegevensverzameling en/of de bedrijfslaag worden gedefinieerd. Beveiligingsprofielen worden gedefinieerd op gepubliceerde universes en opgeslagen in de gegevensopslagruimte.</p>

### Verwante onderwerpen

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Lokale projecten](#)
- [Verbindingen](#)
- [Gegevensverzamelingen](#)
- [Bedrijfslagen](#)
- [Query's in een bedrijfslaag](#)
- [Parameters](#)
- [Zoeklijsten](#)
- [Universebeveiliging](#)

## 2.3 Het hulpprogramma voor informatieontwerp starten

Het hulpprogramma voor informatieontwerp wordt geïnstalleerd bij de clienthulpprogramma's voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. Voor meer informatie over het installeren van de clienthulpprogramma's voor BI-platform raadpleegt u de *Hoofdhandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-suite 4.0* of *Aan de slag met SAP Crystal Server 2011*.

Wanneer de clienthulpprogramma's op uw computer zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld in een Windows-installatie van het BI-platform, kunt u het hulpprogramma voor informatieontwerp starten met de opdracht **Start > Alle programma's > SAP BusinessObjects BI-platform 4 > Clienthulpprogramma's voor SAP BusinessObjects BI-platform > Hulpprogramma voor informatieontwerp**.

Er is geen verificatie vereist als u het hulpprogramma voor informatieontwerp offline wilt gebruiken (dat wil zeggen, niet verbonden aan een gegevensopslagruimte). U kunt lokale bronnen maken en bewerken.

### Opmerking:

Wanneer u dubbelklikt op een bronbestand in het lokale bestandssysteem (bijvoorbeeld een BLX-, DFX- of CNX-bestand), wordt het hulpprogramma voor informatieontwerp geopend zonder de specifieke broneditor te openen. U moet de editor openen vanuit de weergave Lokale projecten.

### Verwante onderwerpen

- [Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp beveiligen](#)

## 2.4 De interface van het hulpprogramma voor informatieontwerp

De interface van het hulpprogramma voor informatieontwerp bestaat weergaven en editors zodat u met verschillende bronnen kunt werken. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over deze weergaven.

Weergave	Beschrijving	De weergave openen
Weergave Lokale projecten	Gebruik deze weergave om lokale projecten te maken en hierdoor te navigeren, en om bronnen te openen en valideren.	Selecteer <b>Venster &gt; Lokale projecten</b> .

Weergave	Beschrijving	De weergave openen
Weergave Gegevensopslagbronnen	Gebruik deze weergave om door gegevensopslagbronnen te navigeren en beveiligde verbindingen te maken.	Selecteer <b>Venster &gt; Gegevensopslagbronnen</b> .
Editor gegevensverzameling	Gebruik deze editor om de structuur van de gegevensverzameling en de verbindingen te definiëren en onderhouden.	Dubbelklik op een gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten.
Editor voor bedrijfslagen	Gebruik deze editor om de bedrijfslaag en de gegevensbron te definiëren en onderhouden.	Dubbelklik op een bedrijfslaag in de weergave Lokale projecten.
Verbindingseditor	Gebruik deze editor om parameters voor de verbinding en verbindingssnelkoppelingen te bewerken.	Dubbelklik op een verbinding of een snelkoppelingsverbinding in de weergave Lokale projecten.  Als u de editor voor een beveiligde verbinding wilt openen, dubbelklikt u op de verbinding in de weergave Gegevensopslagbronnen.
Weergave Projectsynchronisatie	Gebruik deze weergave om bronnen van gedeelde projecten in de gegevensopslagruimte te beheren en lokale bronnen te synchroniseren met de gegevensopslagruimte.	Selecteer <b>Venster &gt; Projectsynchronisatie</b> .
Problemen met integriteitscontrole	Gebruik deze weergave om de resultaten van de laatste integriteitscontrole te bekijken.	Selecteer <b>Venster &gt; Het object heeft integriteitsproblemen</b> .
Dialogvenster Query	Gebruik deze weergave om query's op bedrijfslagen en gepubliceerde universes uit te voeren.	Als u een query op een bedrijfslaag wilt uitvoeren, bewerkt u een bestaande query of maakt u een query in het queryvenster van de Editor voor bedrijfslagen.  Als u een query wilt uitvoeren op een gepubliceerde universe, klikt u met de rechtermuisknop in de weergave Gegevensopslagbronnen op een universe en selecteert u <b>Query uitvoeren</b> .  U kunt ook een query uitvoeren op een gepubliceerde universe in de Beveiligingseditor.

Weergave	Beschrijving	De weergave openen
Beveiligingseditor	Gebruik deze editor om beveiligingsprofielen te definiëren en profielen aan gebruikers toe te wijzen.	Selecteer <b>Venster &gt; Beveiligingseditor</b> .

### Verwante onderwerpen

- [De gebruikersinterface opnieuw instellen](#)
- [Lokale projecten](#)
- [Beheer van gegevensopslagbronnen](#)
- [De editor gegevensverzameling](#)
- [De editor voor bedrijfslagen](#)
- [Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen](#)
- [Projectsynchronisatie](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Het dialoogvenster Query gebruiken](#)
- [De beveiligingseditor](#)

## 2.4.1 De gebruikersinterface opnieuw instellen

De gebruikersinterface van het hulpprogramma voor informatieontwerp kan worden aangepast door bewerkingstabbladen en weergaven te verslepen, weergaven te minimaliseren en vensters binnen de weergaven te verbergen en splitsen.

Selecteer **Venster > Opnieuw instellen op standaardweergave** om de standaardconfiguratie van de gebruikersinterface te herstellen.

## 2.5 Voorkeuren instellen in het hulpprogramma voor informatieontwerp

Als u voorkeuren wilt instellen, selecteert u in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**. In de volgende tabel vindt u een beknopte beschrijving van de type voorkeuren die u kunt instellen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.



Voorkeurstype	Beschrijving
<b>Algemeen</b>	Voor deze instellingen en aanpassingen moet u een goede kennis van de Eclipse-ontwikkelingsomgeving hebben. Ga naar de Eclipse Foundation-website voor meer informatie over Eclipse.
<b>Help</b>	<p>U kunt selecteren hoe de Help-onderwerpen moeten worden weergegeven wanneer u op het Help-pictogram klikt.</p> <p><b>&gt;Inhoud:</b> U kunt deze instellingen gebruiken om aangepaste Help-bestanden op te nemen. Voor deze instellingen is kennis van het Help-systeem van Eclipse vereist. Ga naar de Eclipse Foundation-website voor meer informatie over Eclipse.</p>

Voorkeurstype	Beschrijving	
Hulpprogramma voor informatieontwerp	<b>Integriteit controleren</b>	Hiermee kunt u integriteitsregels instellen die automatisch worden uitgevoerd wanneer u resources opslaat. U kunt ook het prioriteitsniveau van de regels instellen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.
	<b>Editor gegevensverzameling</b>	<p>Hiermee kunt u opties voor verbindingen instellen in de Editor gegevensverzameling.</p> <p>&gt; <b>Vormgeving:</b> stel weergaveopties voor kolommen, tabellen en joins in de editor gegevensverzameling in.</p> <p>&gt; <b>Detecties:</b> hiermee wordt ingesteld of tabellen, joins en kardinaliteiten automatisch moeten worden gedetecteerd wanneer tabellen in de gegevensverzameling worden ingevoegd.</p> <p>&gt; <b>Prestaties:</b> stel opties in die bepalen hoe graphics worden weergegeven in de editor gegevensverzameling.</p> <p>&gt; <b>Afdrukken:</b> stel afdrukopties in wanneer u de gegevensverzameling als een rapport opslaat.</p>
	<b>Talen</b>	Hiermee kunt u de taal van de gebruikersinterface en de Voorkeurslandinstelling voor weergave wijzigen.
	<b>Studielessen online</b>	Hiermee kunt u de koppeling naar de onlinestudielessen bijwerken.
	<b>Beveiligde verbindingen</b>	<p>Hiermee kunt u bepalen of het lokale stuurprogramma voor middleware moet worden gebruikt voor beveiligde relationele verbindingen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Deze voorkeur is alleen van toepassing als het recht "Verbinding lokaal downloaden" is verleend in de Central Management Console voor de verbinding.</p>
	<b>Waarden weergeven</b>	Hiermee kunt u instellen hoe tabel- en kolomwaarden voor de opdracht Waarden weergeven moeten worden weergegeven.

### Verwante onderwerpen

- [Voorkeuren voor de controle van integriteit instellen](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)
- [Talen instellen die door het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt](#)
- [Een koppeling instellen voor onlinestudielessen](#)
- [Middleware instellen voor beveiligde relationele verbindingen](#)

- [Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen](#)

## 2.5.1 Voorkeuren voor de controle van integriteit instellen

Op de pagina met voorkeuren voor de integriteitscontrole kunt u regels selecteren die automatisch moeten worden uitgevoerd wanneer u een bron opslaat. U kunt ook de ernst van de berichten wijzigen die door elke regel worden geretourneerd.

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.
2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Integriteit controleren**.
3. Als u regels wilt selecteren die automatisch moeten worden uitgevoerd wanneer u een bron opslaat:
  - a. Selecteer de optie **Integriteit van controle op achtergrond bij opslaan inschakelen**.
  - b. Selecteer de regels die in de achtergrondcontrole moeten worden opgenomen.  
In de kolom **Kosten** wordt de relatieve verwerkingstijd voor de regel aangegeven.
4. Als u de ernst wilt wijzigen van de berichten die door een regel worden geretourneerd, klikt u in de kolom **Ernst** voor de regel. Selecteer een ernstniveau in de lijst.
5. Klik op **Standaardwaarden herstellen** om de standaardwaarden voor de voorkeuren van de integriteitscontrole te herstellen.
6. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
7. Als u de wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.

De achtergrondcontrole wordt meteen gestart.

### Verwante onderwerpen

- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)

## 2.5.2 Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling

Op de voorkeurenpagina van de editor gegevensverzameling kunt u detectieopties wijzigen, hoe objecten worden weergegeven in de editor gegevensverzameling en opties voor de gegevensverzameling afdrukken.

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.
2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Editor gegevensverzameling**.

3. Op de pagina "Editor gegevensverzameling" kunt u opties selecteren voor de weergave van verbindingen in de gegevensverzamelingen.
4. Als u andere weergaveopties wilt wijzigen, breidt u het knooppunt **Editor gegevensverzameling** uit en selecteert u een van de volgende pagina's:

Pagina	Beschrijving
<b>Vormgeving</b>	Hiermee worden weergaveopties ingesteld voor kolommen, tabellen en joins in de Editor gegevensverzameling.
<b>Detecties</b>	Hiermee wordt ingesteld of tabellen, joins en kardinaliteiten automatisch moeten worden gedetecteerd wanneer tabellen in de gegevensverzameling worden ingevoegd.
<b>Prestaties</b>	Hiermee worden opties ingesteld die bepalen hoe graphics worden weergegeven in de editor gegevensverzameling.
<b>Afdrukken</b>	Hiermee worden afdrukopties ingesteld wanneer u de gegevensverzameling als een rapport opslaat.

5. Klik op **Standaardwaarden herstellen** als u de standaardwaarden voor voorkeuren op de huidige pagina wilt herstellen.
  6. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
  7. Als u de wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.
- De nieuwe voorkeuren zijn meteen van kracht.

#### Verwante onderwerpen

- [De editor gegevensverzameling](#)
- [Bronnen als rapporten opslaan](#)

### 2.5.3 Talen instellen die door het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.
2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Talen**.
3. Als u de taal van de gebruikersinterface wilt wijzigen, selecteert u de taal in de lijst "Producttalen".
4. Selecteer de taal in de lijst om de **Voorkeurslandinstelling voor weergave** te wijzigen.

Zie het verwante onderwerp over meertalige universes voor meer informatie over de Voorkeurslandinstelling voor weergave en de invloed op de taalweergave.

5. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
6. Als u de wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.
7. Sluit het hulpprogramma voor informatieontwerp af en start het opnieuw om de taalwijziging te implementeren.

#### Verwante onderwerpen

- [Meertalige universes](#)

## 2.5.4 Een koppeling instellen voor onlinestudielessen

U kunt onlinestudielessen over het hulpprogramma voor informatieontwerp oproepen via het menu **Help**. Op de voorkeurenpagina van "Online studielessen" kunt u het URL-adres voor de studielessen bijwerken.

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.
2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Online studielessen**.
3. Voer het nieuwe URL-adres in het vakje **Adres van onlinestudieles** in.
4. Klik op **Toepassen** om de wijziging op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
5. Als u de wijziging wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.

Het nieuwe adres is meteen van toepassing.

#### Verwante onderwerpen

- [Hulp verkrijgen via het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)

## 2.5.5 Middleware instellen voor beveiligde relationele verbindingen

De middleware-voorkeur voor beveiligde verbindingen is alleen van toepassing als het recht "Verbinding lokaal downloaden" is verleend in de Central Management Console voor de verbinding.

Wanneer u query's uitvoert op beveiligde relationele verbindingen in het hulpprogramma voor informatieontwerp, kunt u query's uitvoeren op de server via het stuurprogramma van de servermiddleware, of lokaal via het lokale middleware-stuurprogramma.

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.

2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Beveiligde verbindingen**.
3. Selecteer de middleware die moet worden gebruikt:

Optie	Beschrijving
<b>Servermiddleware</b>	Het middleware-stuurprogramma gebruiken op de server van de gegevensopslagruimte.
<b>Lokale middleware</b>	Het middleware-stuurprogramma gebruiken op de lokale computer.

4. Klik op **Standaardwaarden herstellen** als u de standaardwaarde weer wilt gebruiken.
5. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
6. Als u de wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.

#### Verwante onderwerpen

- [Over beveiligde verbindingen](#)

## 2.5.6 Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen

Voor de opdrachten waarmee waarden worden weergegeven in de editors gegevensverzameling en bedrijfslaag kunt u selecteren hoe waarden moeten worden weergegeven.

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Voorkeuren**.
2. Breid in het dialoogvenster "Voorkeuren" het knooppunt **Hulpprogramma voor informatieontwerp** uit en selecteer **Waarden weergeven**.
3. Selecteer hoe u de waarden wilt weergeven.
4. Klik op **Toepassen** om de wijziging op te slaan en door te gaan met het wijzigen van voorkeuren.
5. Als u de wijziging wilt opslaan en het dialoogvenster "Voorkeuren" wilt sluiten, klikt u op **OK**.


De nieuwe weergaveoptie is meteen van kracht.

#### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)

## 2.6 Hulp verkrijgen via het hulpprogramma voor informatieontwerp

Het menu **Help** in het hulpprogramma voor informatieontwerp biedt u verschillende mogelijkheden om hulp te verkrijgen voor de toepassing.

Opdracht in menu Help	Beschrijving
<b>Cheat Sheets</b>	<p>Een cheat sheet laat zien hoe u een complexe taak uitvoert, bijvoorbeeld een relationele universe uitvoeren.</p> <p>Met de opdracht <b>Cheat sheets</b> wordt een lijst met beschikbare cheat sheets weergegeven. Dubbelklik op een cheat sheet om te beginnen. Nu wordt de Help-weergave van het hulpprogramma voor informatiebeheer geopend.</p> <p>Voor sommige stappen kunt u klikken op de koppeling <b>Klik om uit te voeren</b>. De toepassing start dan de toepasselijke wizard om u te helpen die stap te voltooien.</p> <p>Klik op het Help-pictogram  voor verdere hulp.</p>
<b>Studielessen online</b>	<p>Met de opdracht <b>Studielessen online</b> gaat u naar de officiële productstudielessen voor het hulpprogramma voor informatieontwerp op het SAP Community Network.</p> <p>Als het URL-adres van de onlinestudielessen verandert, kunt u het nieuwe adres invoeren in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp.</p>
<b>Help-inhoud</b>	<p>Met de opdracht <b>Help-inhoud</b> wordt de <i>Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp</i> in een Help-venster geopend. Ga door de Inhoudsopgave, zoek in de tekst of zoek onderwerpen op in de index om Help-onderwerpen weer te geven.</p> <p><b>Opmerking:</b> Zie de SAP Help Portal voor de meest recente versie van de handleiding op <a href="http://help.sap.com/">http://help.sap.com/</a>.</p>
<b>Zoeken</b>	<p>Met de opdracht <b>Zoeken</b> wordt de Help-weergave voor de zoekfunctie geopend. U zoekt in de inhoud van de <i>Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp</i> door tekst in het veld <b>Zoekexpressie</b> in te voeren.</p>

#### Verwante onderwerpen

- [Een koppeling instellen voor onlinestudielessen](#)





# Universes maken

## 3.1 Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp

Voordat u begint:

- Zorg ervoor dat u de stuurprogramma's voor middleware configureert voor de gegevensbronnen waarmee u een verbinding wilt maken.

Zie de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor meer informatie over de configuratie van middleware.

Voor informatie over ondersteunde gegevensbronnen raadpleegt u de documentatie Ondersteunde platforms op de SAP BusinessObjects-ondersteuningssite op <http://service.sap.com/bosap-support>.

- Zorg dat u de toepasselijke rechten zijn gedefinieerd in de CMC (Central Management Console). Zie het verwante onderwerp over CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp.
- Bepaal of het een gegevensverzameling van één bron of van meerdere bronnen moet zijn. Het type gegevensverzameling is bepalend voor het type en aantal beschikbare verbindingen, en voor de SQL-syntaxis die wordt gebruikt om SQL-structuren te definiëren. Zie het verwante onderwerp over gegevensverzamelingsstypen voor meer informatie.

Verbindingen voor gegevensverzamelingen die zijn geactiveerd met meerdere bronnen, moeten beveiligde, relationele verbindingen zijn en worden beheerd door de Data Federator-service. Informatie over het afstemmen van de Data Federator-service vindt u in de *Handleiding Data Federator-beheerprogramma*.

- De procedure voor het maken van een universe is steeds iets anders voor verschillende typen gegevensbronnen. Er is meer informatie beschikbaar voor de volgende universetypen:
  - [Universes op SAP NetWeaver BW](#)
  - [Universes op SAP ERP](#)
  - [Universes op Microsoft Analysis Services \(MSAS\)](#)
  - [Universes op Essbase](#)
  - [Universes op SAS](#)
  - [Meertalige universes](#)

**Opmerking:**

Voor OLAP-universen hoeft u geen gegevensverzameling te maken. De bedrijfslaag wordt rechtstreeks gemaakt van de objecten die u in de bronkubus selecteert.

In de Verwante onderwerpen vindt u koppelingen naar meer informatie over elke stap van de procedure.

1. Maak een lokaal project. Selecteer in de weergave Lokale projecten de optie **Bestand > Nieuw > Project**.

De bronnen die u gebruikt om de universe te maken, worden in het project gemaakt en opgeslagen.

2. Definieer de verbindingen. Verbindingen kunnen lokaal of beveiligd zijn:

- Maak een lokale verbinding als u de universe op het lokale bestandssysteem wilt publiceren. Later kunt u de bedrijfslaag naar een gegevensopslagruimte publiceren.
- Maak een beveiligde verbinding als u een universe wilt maken die is geactiveerd voor meerdere bronnen, of als u de universe in een gegevensopslagruimte wilt publiceren zonder deze eerst lokaal te publiceren. Voor beveiligde verbindingen moet u de verbindingssnelkoppelingen in het lokale project maken om naar de beveiligde verbindingen in de gegevensopslagruimte te verwijzen.

Optie	Opdracht
Een lokale relationele verbinding maken	Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de projectmap en selecteer <b>Nieuw &gt; Relationele verbinding</b> .
Een lokale OLAP-verbinding maken	Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de projectmap en selecteer <b>Nieuw &gt; OLAP-verbinding</b> .
Een beveiligde relationele verbinding maken	<p>Start een gegevensopslagruimtesessie in de weergave Gegevensopslagbronnen. Klik met de rechtermuisknop op de map of submap Verbindingen en selecteer <b>Relationele verbinding invoegen</b>.</p> <p>Als u een verbindingssnelkoppeling wilt maken, selecteert u de verbinding in de map Verbindingen van de gegevensopslagruimte en selecteert u <b>Snelkoppeling voor relationele verbinding maken</b>.</p>
Een beveiligde OLAP-verbinding maken	<p>Start een gegevensopslagruimtesessie in de weergave Gegevensopslagbronnen. Klik met de rechtermuisknop op de map of submap Verbindingen en selecteer <b>OLAP-verbinding invoegen</b>.</p> <p>Als u een verbindingssnelkoppeling wilt maken, selecteert u de verbinding in de map Verbindingen van de gegevensopslagruimte en selecteert u <b>Snelkoppeling voor OLAP-verbinding maken</b>.</p>

3. Maak de gegevensverzameling (alleen relationele gegevensbronnen). Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de projectmap en selecteer **Nieuw > Gegevensverzameling**.
  - Voor een verbinding met één bron selecteert u één verbinding die de databasebron identificeert.
  - Als u een gegevensverzameling met meerdere relationele verbindingen wilt maken, maakt u een gegevensverzameling die voor meerdere bronnen is geactiveerd.

De gegevensverzameling wordt in de editor geopend. Zie het verwante onderwerp als u de structuur van de gegevensverzameling wilt maken.

4. Maak de bedrijfslaag. Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de projectmap en selecteer **Nieuw > Bedrijfslaag**.

- Voor relationele bedrijfslagen selecteert u de gegevensverzameling die de basis voor de bedrijfslaag moet vormen. U kunt kiezen om automatisch objecten in de bedrijfslaag te genereren voor alle gegevensverzamelingstructuren, of kolommen te selecteren die als objecten worden toegewezen.

**Opmerking:**

Als u een universe op meerdere gegevensbronnen wilt maken (alleen relationele gegevensbronnen), moet de bedrijfslaag zijn gebaseerd op een gegevensverzameling die voor meerdere bronnen is geactiveerd.

- Voor OLAP-bedrijfslagen selecteert u de verbinding met de OLAP-kubus. Objecten worden automatisch gemaakt voor alle structuren in de kubus.

De bedrijfslaag wordt geopend in de editor. Zie het verwante onderwerp als u de bedrijfslaag wilt bouwen.

5. U kunt query's in de bedrijfslaag maken en uitvoeren om de universe te valideren en testen.

6. Publiceer de bedrijfslaag:

- Bedrijfslagen die zijn gebaseerd op lokale verbindingen, moeten naar een map op het lokale bestandssysteem worden gepubliceerd. Later kunt u de resulterende lokale universe naar een gegevensopslagruimte publiceren.
- Bedrijfslagen die op een of meer beveiligde verbindingen zijn gebaseerd, moeten naar de gegevensopslagruimte worden gepubliceerd op hetzelfde Central Management System waar de beveiligde verbindingen zijn opgeslagen.

Optie	Opdracht
De universe lokaal publiceren	Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteer <b>Publiceren &gt; Naar een lokale map</b> .
De universe naar een gegevensopslagruimte publiceren	Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteer <b>Publiceren &gt; Naar een gegevensopslagruimte</b> .

7. Volg de onderstaande stappen als u een lokale universe hebt gemaakt die u nu naar een gegevensopslagruimte wilt publiceren. Bedrijfslagen die op lokale verbindingen zijn gebaseerd, kunnen worden gewijzigd om naar beveiligde verbindingen te verwijzen en kunnen naar een gegevensopslagruimte worden gepubliceerd.

- Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de lokale verbinding en selecteer **Verbinding naar een gegevensopslagruimte publiceren**.  
Maak een verbindingssnelkoppeling wanneer u daarom gevraagd wordt.
- Voor relationele verbindingen bewerkt u de gegevensverzameling en wijzigt u de verbinding zodat de verbindingssnelkoppeling wordt gebruikt.

- c. Voor OLAP-verbindingen bewerkt u de bedrijfslaag en wijzigt u de verbinding zodat de verbindingssnelkoppeling wordt gebruikt.
  - d. Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteer **Publiceren > Naar een gegevensopslagruimte**.
8. Definieer de beveiliging van de universe. Als u de Beveiligingseditor wilt openen, selecteert u in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Beveiligingseditor**. Open een sessie op de gegevensopslagruimte waar de universe is gepubliceerd.
- Gebruik de Beveiligingseditor om beveiligingsprofielen op de gepubliceerde universe te definiëren. U kunt de Beveiligingseditor ook gebruiken om profielen aan gebruikers en groepen toe te wijzen.

### Verwante onderwerpen

- [De interface van het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Informatie over typen gegevensverzamelingen](#)
- [Een lokaal project maken](#)
- [Een relationele verbinding maken](#)
- [Een OLAP-verbinding maken](#)
- [Een snelkoppeling naar een verbinding maken](#)
- [Een gegevensverzameling bouwen](#)
- [Een relationele bedrijfslaag bouwen](#)
- [Een OLAP-bedrijfslaag bouwen](#)
- [Query's in een bedrijfslaag](#)
- [Een universe publiceren](#)
- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)
- [De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen](#)
- [Een universe beveiligen met beveiligingsprofielen](#)

## 3.2 Universes op SAP NetWeaver BW

Als u een universe wilt samenstellen op SAP NetWeaver BW, moet u een gegevensverzameling met meerdere bronnen maken.

### Opmerking:

Zie SAP Note #1465871 voor informatie over de vereiste machtigingen voor gebruikers van query- en rapportage-toepassingen om toegang te verkrijgen tot universes met meerdere bronnen in SAP NetWeaver BW.

Relationele verbindingen met SAP NetWeaver BW worden beheerd door de Data Federator-service. Zie de *Handleiding Data Federator-beheerprogramma* voor informatie over het optimaliseren van query's.



### Toewijzen van InfoProvider-objecten









Wanneer u een SAP NetWeaver BW-verbinding toevoegt aan een gegevensverzameling, worden tabellen en joins standaard automatisch ingevoegd. Wanneer u een bedrijfslaag op de gegevensverzameling maakt, worden objecten standaard automatisch op de bedrijfslaag ingevoegd.

Als u automatisch invoegen wilt uitschakelen, heft u de selectie op van de optie **Tabellen detecteren** in de geavanceerde eigenschappen van de verbinding wanneer u de verbinding toevoegt aan de gegevensverzameling. Wilt u automatische invoeging van bedrijfslaagobjecten uitschakelen, zorg dan dat de optie **Automatisch mappen en objecten maken** niet geselecteerd is wanneer u de gegevensverzameling selecteert in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe de objecten in een InfoProvider worden toegewezen aan de objecten die automatisch zijn ingevoegd in de gegevensverzameling en bedrijfslaag in het hulpprogramma voor informatieontwerp. De naamgevingsconventie voor automatisch gegenereerde gegevensverzamelingstabellen is als volgt:

- I-tabel: een tabel met een naam die voorafgegaan wordt door I (InfoCube) en die wordt toegewezen aan de InfoProvider-feitentabel.
- D-tabel: een tabel met een naam die voorafgegaan wordt door D (dimensie) en die wordt toegewezen aan een InfoProvider-hoofdgegevenstabel.
- T-tabel: een tabel met een naam die voorafgegaan wordt door T (tekst) en die wordt toegewezen aan een InfoProvider-teksttabel.

InfoProvider-object	Gegevensverzameling	Bedrijfslaag
Feitentabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee wordt een I-tabel ingevoegd die is toegewezen aan de feitentabel.</li> <li>• Hiermee worden D-tabellen ingevoegd die aan elke hoofdgegevenstabel zijn toegewezen.</li> <li>• Hiermee worden T-tabellen ingevoegd die aan elke teksttabel zijn toegewezen.</li> </ul>	
Dimensie 		<p> Hiermee wordt een map in de bedrijfslaag ingevoegd voor elke InfoProvider-dimensie (met uitzondering van de dimensies Data Package en Unit).</p> <p>Bedrijfslaagobjecten voor de kenmerken in de dimensie Eenheid worden in de map ingevoegd voor de verwante sleutelfiguur. De dimensie Gegevenspakket wordt niet toegewezen.</p>

InfoProvider-object	Gegevensverzameling	Bedrijfslaag
Kenmerk 	Hiermee wordt een kolom ingevoegd in de feitentabel van de gegevensverzameling die aan de stamgegevenswaarde wordt toegewezen.	 Hiermee wordt een dimensieobject in de dimensiemap aan de I-tabelkolom gekoppeld.
	<p>Hiermee wordt een alias van de gekoppelde T-tabel gemaakt en aan de kolom in de I-tabel gekoppeld.</p> <p>De T-tabel bevat kolommen voor de beschrijving van de stamgegevens in korte, middellange of lange notatie. De tabel heeft ook een kolom CAPTION met de langste beschrijving die beschikbaar is voor het kenmerk.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een kenmerk van het gegevenstype DATS of TIMS heeft geen gekoppelde teksttabel omdat datum- en tijdkenmerken geen beschrijvingen hebben.</p>	 Hiermee worden attribuutobjecten onder de dimensie ingevoegd voor elke kolom in de T-tabel.
Weergaveattribuut * 	Als een kenmerk ten minste één weergaveattribuut bevat, wordt hiermee een alias van de D-tabel ingevoegd. Hiermee wordt een kolom deze tabel ingevoegd, die aan het weergaveattribuut is toegewezen. De D-tabel bevat een kolom voor elk weergaveattribuut van het kenmerk.	<p> Hiermee wordt een map ingevoegd onder de dimensienamen voor het bovenliggende kenmerk.</p> <p> Hiermee worden dimensieobjecten in deze map ingevoegd voor elke kolom in de D-tabel.</p>
	Hiermee wordt een alias van de T-tabel ingevoegd voor elk weergaveattribuut.	 Hiermee worden attribuutobjecten onder het dimensieobject ingevoegd voor elke kolom in de T-tabel.
Navigatieattribuut* 		

InfoProvider-object	Gegevensverzameling	Bedrijfslaag
	<p>Hiermee wordt een kolom in de I-tabel en een kolom in de D-tabel ingevoegd die aan het navigatieattribuut zijn toegewezen</p> <p>T-tabellen worden rechtstreeks aan I-tabellen gekoppeld voor het bovenliggende kenmerk en de navigatieattributen.</p>	<p>■ Hiermee wordt een dimensieobject in de dimensiemap aan de I-tabelkolom gekoppeld.</p> <p>Het dimensieobject voor het navigatieattribuut bevindt zich op hetzelfde niveau als de dimensie voor het bovenliggende kenmerk, maar hoeft er niet direct aan te grenzen.</p> <p><b>Tip:</b> Filters op het object voor het navigatieattribuut zijn efficiënter dan filters op het weergaveattribuutobject. Wanneer een navigatieattribuut wordt gefilterd, wordt de feitentabel rechtstreeks gefilterd.</p>

InfoProvider-object	Gegevensverzameling	Bedrijfslaag
Sleutelgetal 	Hiermee wordt een kolom in de I-tabel ingevoegd met de technische naam van het sleutelgetal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor een sleutelgetal zonder eenheid of valuta wordt een meetwaarde in de map Meetwaarden ingevoegd.</li> <li>■ Voor een sleutelgetal met eenheid of valuta wordt een submap in de map Meetwaarden ingevoegd.</li> <li>■ Hiermee wordt een meetwaarde in de submap voor het sleutelgetal ingevoegd.</li> <li>■ Hiermee wordt een dimensie in de submap ingevoegd voor elk eenheids- of valutakenmerk.</li> </ul>
Tijdsafhankelijke gegevens	<p>Als de InfoProvider tijdsafhankelijke gegevens bevat, worden hiermee invoerkolommen in de toepasselijke tabellen voor gegevensverzamelingen gemaakt om tijdsafhankelijke gegevens te verwerken.</p> <p>Maakt een parameter in de gegevensverzameling met de naam peildatum voor elke invoerkolom. Standaard wordt tijdens het uitvoeren van de query niet om de parameter van de peildatum gevraagd. Deze krijgt automatisch de actuele datum toegewezen. U kunt dit gedrag wijzigen door de peildatumparameter te bewerken. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over invoerkolommen en bewerkingsparameters.</p>	De bedrijfslaag neemt de peildatumparameter over.

\* Als de vlag Attribute only geselecteerd is voor een weergave- of navigatieattribuut in de InfoProvider, wordt dit niet weergegeven in de gegevensverzameling.

### Een universe vernieuwen

Met de opdracht **Kandidaat-objecten invoegen** kunt u de universe vernieuwen wanneer objecten worden toegevoegd aan de onderliggende InfoProvider. Voeg bijgewerkte objecten van de SAP



NetWeaver BW-verbinding in de bestaande gegevensverzameling in. Vernieuw de bedrijfslaag op basis van de wijzigingen in de gegevensverzameling met behulp van de opdracht **Kandidaat-objecten invoegen**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over kandidaatobjecten.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Invoerkolommen](#)
- [Een parameter invoegen en bewerken](#)
- [Kandidaatobjecten invoegen](#)

## **3.3 Universes op SAP ERP**

Als u een universe wilt samenstellen op SAP ERP, moet u een gegevensverzameling maken.

Wanneer u een relationele verbinding naar de SAP ERP-gegevensbron maakt, worden de InfoSets, SAP-query's en ABAP-functies in de gegevensbron weergegeven als tabellen in de verbinding. Raadpleeg de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor meer informatie over het toewijzen van ERP-gegevensbronnen in de verbinding.

De gegevensverzameling kan uit één bron bestaan om lokale verbindingen te ondersteunen. Gegevensverzamelingen met één bron bieden echter geen ondersteuning voor berekende kolommen of joins tussen tabellen die via een ERP-verbinding zijn ingevoegd. Voor ondersteuning van berekende tabellen en joins maakt u een gegevensverzameling die is ingeschakeld voor meerdere bronnen op een beveiligde verbinding.

Wanneer u een tabel in de gegevensverzameling invoegt, wordt het tabeltype van InfoSet, SAP-query of ABAP-functie opgeslagen als een tabeleigenschap in de gegevensverzameling.

Wanneer u een ABAP-functietabel invoegt, wordt er één gegevensverzamelingstabel gemaakt om de hoofdfunctie toe te wijzen. De tabel bevat invoerkolommen voor de invoerparameters van de functie. Deze parameters kunnen verplicht of optioneel zijn. U moet de invoerkolommen bewerken om een waarde aan verplichte parameters toe te voegen. Zie het verwante onderwerp voor instructies.

#### **Beperking:**

Meetwaarden met aggregatiefuncties kunnen niet als filters in het queryvenster worden gebruikt. Deze beperking wordt veroorzaakt doordat de resulterende SQL-expressie de HAVING-component bevat, die niet wordt ondersteund door de SAP ERP-verbinding. Als u een meetwaarde met een aggregatiefunctie toevoegt als een filter, treedt een fout op wanneer u de query vernieuwt.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Invoerkolommen bewerken](#)
- [Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling](#)

- [Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)

### 3.4 Universes op Microsoft Analysis Services (MSAS)

Wanneer u een bedrijfslaag maakt op een MSAS-gegevensbron, worden de bedrijfslaagobjecten automatisch gegenereerd. In de tabel hieronder wordt uitgelegd hoe bepaalde objecten in de MSAS-kubus in de bedrijfslaag worden toegewezen.

MSAS-object	Toewijzen van bedrijfslaag
Perspectief	<p>Wanneer u een bedrijfslaag maakt, wordt de basiskubus in de MSAS-gegevensbron als eerste in de lijst met verbindingskubussen op de pagina "Een OLAP-verbinding selecteren" van de wizard Nieuwe bedrijfslaag weergegeven. Extra kubussen en perspectieven in de gegevensbron worden als kubussen toegewezen en alfabetisch weergegeven.</p> <p>De kubus die u in de lijst met verbindingskubussen selecteert, wordt de basis voor de objecten in de bedrijfslaag.</p>
Dimensie	Voor elke dimensie in de bedrijfslaag worden analysedimensies gemaakt.
Weergavemap	Mappen worden gemaakt in de analysedimensie om de hiërarchie in de weergavemap te bevatten.
Hiërarchie	<p>Voor op waarden gebaseerde hiërarchieën (bovenliggend-onderliggend element) wordt een op waarde gebaseerde hiërarchie gemaakt in de analysedimensie. De attributen worden gemaakt in de map <b>Attributen</b> in de hiërarchie.</p> <p><b>Opmerking:</b> Niet-gebalanceerde hiërarchieën worden ondersteund.</p> <p>Voor op niveaus gebaseerde hiërarchieën wordt een bedrijfslaagdimensie gemaakt in de analysedimensie. Er wordt een hiërarchie gemaakt in de bedrijfslaagdimensie met de niveaus en hun eigenschappen (als niveau-attributen) in de map <b>Niveaus</b>.</p>
Attribuuthiërarchie	Attribuuthiërarchieën in de kubus worden gemaakt als op niveau gebaseerde hiërarchieën in de analysedimensie.
Benoemde set	Benoemde sets worden gemaakt in de verwante analysedimensie in de map <b>Benoemde sets</b> .

MSAS-object	Toewijzen van bedrijfslaag										
Meetwaardengroep	Mappen worden gemaakt om de meetwaarden in meetwaardengroepen en subgroepen te bevatten.										
Meetwaarde Berekende meetwaarde	Meetwaarden en berekende meetwaarden worden gemaakt als meetwaarden in de toepasselijke map van de meetwaardengroep. Er wordt een meetwaarde-attribuut gemaakt voor de opgemaakte waarde.										
KPI	<p>KPI's worden niet weergegeven in verbindingsmetagegevens, maar u kunt de KPI-waarden beschikbaar maken voor query's door meetwaarden in de bedrijfslaag te maken met de MDX-functies KPIValue en KPIGoal.</p> <p>Als de kubus bijvoorbeeld een KPI met de naam Bedrijfswinst bevat, kunt u meetwaarden in de bedrijfslaag maken met de volgende MDX-expressies. In dit voorbeeld worden de meetwaarden gemaakt in de meetwaarden groepsmap\submap Prestaties\Winst. De naam van de KPI-waarde in de kubus staat tussen dubbele aanhalingstekens in de MDX-functie.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Naam van meetwaarde</th><th>MDX-expressie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Actual Profit</i></td><td>KPIValue("Bedrijfswinst")</td></tr> <tr> <td><i>Profit Target</i></td><td>KPIGoal("Bedrijfswinst")</td></tr> <tr> <td><i>Profit Variance</i></td><td>(@Select(Prestaties\Winst\Werkelijke winst) - @Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)) / abs(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel))</td></tr> <tr> <td><i>Profit Pct Achieved</i></td><td>IIF(ISEMPTY(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)), null, @Select(Prestaties\Winst\Winstvariatie) + 1)</td></tr> </tbody> </table>	Naam van meetwaarde	MDX-expressie	<i>Actual Profit</i>	KPIValue("Bedrijfswinst")	<i>Profit Target</i>	KPIGoal("Bedrijfswinst")	<i>Profit Variance</i>	(@Select(Prestaties\Winst\Werkelijke winst) - @Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)) / abs(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel))	<i>Profit Pct Achieved</i>	IIF(ISEMPTY(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)), null, @Select(Prestaties\Winst\Winstvariatie) + 1)
Naam van meetwaarde	MDX-expressie										
<i>Actual Profit</i>	KPIValue("Bedrijfswinst")										
<i>Profit Target</i>	KPIGoal("Bedrijfswinst")										
<i>Profit Variance</i>	(@Select(Prestaties\Winst\Werkelijke winst) - @Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)) / abs(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel))										
<i>Profit Pct Achieved</i>	IIF(ISEMPTY(@Select(Prestaties\Winst\Winstdoel)), null, @Select(Prestaties\Winst\Winstvariatie) + 1)										
Visuele totalen	U kunt de MSAS-specifieke functie Visuele totalen in de MDX-expressies voor bedrijfslaagobjecten gebruiken.										

De bedrijfslaag kan vernieuwd worden, zodat deze de wijzigingen in de onderliggende kubus weerspiegelt, met de opdracht **Structuur vernieuwen** in de editor voor bedrijfslagen in het menu **Acties**.

#### Verwante onderwerpen

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Eigenschappen van OLAP-gegevensbron](#)

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)
- [Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen](#)

### 3.5 Universes op Essbase

Wanneer u een bedrijfslaag maakt op een Essbase-gegevensbron, worden de bedrijfslaagobjecten automatisch gegenereerd. In de tabel hieronder wordt uitgelegd hoe bepaalde objecten in de Essbase-kubus in de bedrijfslaag worden toegewezen.

Essbase-object	Toewijzen van bedrijfslaag
Dimensie	Voor elke dimensie in de bedrijfslaag worden analysedimensies gemaakt.
Dimensie Accounts	<p>Selecteer in de wizard Nieuwe bedrijfslaag welke dimensie u wilt gebruiken om de meetwaarden in de bedrijfslaag te maken. Standaard is dit de dimensie die is gemarkeerd als de dimensie Accounts. Voor elk object in de dimensie worden meetwaarden gemaakt in de bedrijfslaag. De organisatie van de meetwaarden in het Essbase-overzicht wordt in de bedrijfslaag onderhouden.</p> <p><b>Tip:</b> Voor sommige toepassingen wilt u mogelijk een andere dimensie dan het Accounts-type opgeven voor de meetwaarden. In dit geval worden de meetwaarden als een analysedimensie in de bedrijfslaag gemaakt en de analysecapaciteiten van hiërarchieën, zoals lidselectie, zijn beschikbaar</p>
Hiërarchie	<p>In de analysedimensie wordt een hiërarchie gemaakt voor elke hiërarchie in de kubus. Alle hiërarchieën worden gegenereerd als gebaseerd op een waarde.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wanneer de bedrijfslaag in het Queryvenster geopend wordt, worden hiërarchieniveaus spontaan bepaald en kunnen deze in de query geselecteerd worden. U kunt ook niveaus in de bedrijfslaag invoegen.</p>
Door gebruiker gedefinieerd attribuut	Attributen die door de gebruiker gedefinieerd zijn, worden gemaakt als benoemde sets die in de gekoppelde hiërarchie gedefinieerd worden en in de analysedimensie verschijnen.

Essbase-object	Toewijzen van bedrijfslaag
Attribuut	Attributen worden in de map Attributen in de hiërarchie gemaakt.
Attribuuthiërarchie	Als de attributen als een hiërarchie ontworpen zijn in de kubus, wordt er ook een attribuuthiërarchie gemaakt in de analysedimensie.
Dynamische tijdreeks	Er wordt niet automatisch een DTS gemaakt in de bedrijfslaag, maar u kunt MDX-functies gebruiken, zoals HTD, QTD (geschiedenis tot op heden, kwartaal tot op heden) in de objectdefinities.
Substitutievariabele	<p>Substitutievariabelen worden niet in de bedrijfslaag weergegeven, maar u kunt een substitutievariabele oproepen in een MDX-expressie. De naam van de substitutievariabele moet het teken &amp; (ampersand) als voorvoegsel hebben.</p> <p>Als de kubus bijvoorbeeld een variabele met de naam <i>HuidigeMaand</i> bevat, kunt u de variabele in de definitie van een benoemde set gebruiken:</p> <p>WITH SET [<i>Huidige maand</i>] AS '{[Tijd].[&amp;HuidigeMaand]}'</p> <p>Voorbeeld van de substitutievariabele in de definitie van een berekend lid:</p> <p>WITH MEMBER [<i>Meetwaarden</i>].[<i>Hoeveelheid huidige maand</i>] AS '([Meetwaarden].[Verkochte hoeveelheid],[Tijd].[&amp;HuidigeMaand])'</p>

De bedrijfslaag kan vernieuwd worden, zodat deze de wijzigingen in de onderliggende kubus weerspiegelt, met de opdracht **Structuur vernieuwen** in de editor voor bedrijfslagen in het menu **Acties**.

#### Beperking:

Wanneer u een MDX-object invoegt in een Essbase-bedrijfslaag (bijvoorbeeld een benoemde set, berekend lid of meetwaarde), moet u zorgen dat de naam van het object niet hetzelfde is als de gegevens in de kubus. Als Regio bijvoorbeeld de naam is van een hiërarchisch niveau in de kubus, kunt u een nieuw MDX-object niet de naam Regio geven. Als het nieuwe object dezelfde naam heeft als gegevens in de kubus, kan het object niet gebruikt worden in een query.

#### Verwante onderwerpen

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen](#)

## 3.6 Universes op SAS

Als u een universe op SAS wilt maken, moet u een gegevensverzameling met meerdere bronnen maken op een beveiligde verbinding.

Verbindingen met SAS worden beheerd door de Data Federator-service. Raadpleeg de *Handleiding Data Federator-beheerprogramma* voor informatie over het optimaliseren van query's aan SAS-gegevensbronnen.

### Verwante onderwerpen

- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)

## 3.7 Meertalige universes

In het hulpprogramma voor informatieontwerp kunt u meertalige universes maken. Deze functie activeert een meertalige oplossing met behulp van een metagegevensmodel voor één universe:

- De ontwerper maakt de universe in de brontaal in het hulpprogramma voor informatieontwerp.
- Vertalers vertalen de metagegevens in de gegevensverzameling en bedrijfslaag met behulp van het hulpprogramma voor vertaalbeheer. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het vertalen van metagegevens.
- Rapportontwerpers kunnen dan rapporten maken van dezelfde universe die in meerdere talen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van gebruikersvoorkeuren.

Drie taalparameters bepalen hoe labels, metagegevens en gegevens worden weergegeven in het hulpprogramma voor informatieontwerp:

- De Producttaal bepaalt de taal van de gebruikersinterface van het hulpprogramma voor informatieontwerp. Deze parameter wordt ingesteld in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp.
- De voorkeurslandinstelling voor weergave is de taal waarin de gebruiker rapporten en queryobjecten in een toepassing wil weergeven. Deze parameter wordt ingesteld in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Een landinstelling definieert een taal en geografische ligging. Landafkortingen bestaan uit de taalafkorting gevolgd door de landafkorting, bijvoorbeeld fr\_FR. Een landinstelling definieert ook de manier waarop gegevens worden gesorteerd en hoe datums en getallen worden genoteerd. Gegevens worden weergegeven in een fallback-landinstelling wanneer een vertaald document wordt weergegeven en er geen vertaling in de Voorkeurslandinstelling voor weergave van de gebruiker beschikbaar is. De fallback-landinstelling kan worden gedefinieerd (in het hulpprogramma voor vertaalbeheer) of gaat standaard naar de dominante taalinstelling die automatisch voor elke landinstelling wordt gedefinieerd.

- **Verbindingstaal:** voor gegevensbronnen die een taalparameter ondersteunen wordt de taalparameter ingevoerd wanneer u een verbinding maakt of bewerkt. Hiermee wordt de taal van de gegevens bepaald.

### **Taal van metagegevensbron in het hulpprogramma voor informatieontwerp**

De metagegevens van de gegevensverzameling (tabel- en kolomnamen) worden gemaakt in de taal van de metagegevens in de gegevensbron. De metagegevens die u in de gegevensverzameling invoegt, kunnen in een willekeurige taal worden ingevoerd.

Voor SAP NetWeaver BW-verbindingen kan de gegevensverzameling automatisch worden gegenereerd in de taal die is opgegeven in de parameter van de verbindingstaal.

De metagegevens van een relationele bedrijfslaag wordt gemaakt in de taal van de metagegevens van de gegevensverzameling. Voor OLAP-bedrijfslagen worden de metagegevens gemaakt in de taal van de parameter van de verbindingstaal. De metagegevens die u in de bedrijfslaag invoegt, kunnen in een willekeurige taal worden ingevoerd.

Zodra de bedrijfslaag is gegenereerd, blijven de metagegevens (bij weergave in de editor voor bedrijfslagen) in die taal, ook als u de parameter van de verbindingstaal wijzigt.

Wanneer u de universe ontwerpt, kunt u met de `@Variable`-functie de variabelen `PREFERRED_VIEWING_LOCALE` en `DOMINANT_PREFERRED_VIEWING_LOCALE` gebruiken om de universe aan te passen en zo de meertalige gegevens te filteren en tijdens query-uitvoer alleen gegevens op te halen in de voorkeurslandinstelling voor weergave van de gebruiker.

### **Meertalige weergave in het hulpprogramma voor informatieontwerp**

De Voorkeurslandinstelling voor weergave (gedefinieerd in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp) bepaalt de taal van de metagegevens en gegevens in het queryvenster, mits aan twee voorwaarden is voldaan:

- Vertalingen zijn beschikbaar in de taal (metagegevens)
- De verbinding ondersteunt de taalparameter (gegevens)

Wanneer waarden van de gegevensbron worden weergegeven in de Verbindingseditor, worden de metagegevens en gegevens in de taal van de gegevensbron weergegeven volgens de huidige waarde van de parameter van de verbindingstaal.

### **Verwante onderwerpen**

- [Metagegevens van universes vertalen](#)
- [Een universe maken met het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Talen instellen die door het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt](#)

## **3.7.1 Metagegevens van universes vertalen**

Voordat u van start gaat, moet de universe die u wilt vertalen, in de brontaal zijn gemaakt en naar een gegevensopslagruimte of lokale map zijn gepubliceerd.

Deze procedure is de aanbevolen methode om de metagegevens van de gegevensverzameling en bedrijfslaag te vertalen voor universes die in het hulpprogramma voor informatieontwerp zijn gemaakt. Raadpleeg de handleiding *Hulpprogramma voor vertaalbeheer* voor meer informatie over de procedures van het hulpprogramma voor vertaalbeheer.

1. Maak in het hulpprogramma voor informatieontwerp een lokaal project, als u dit nog niet gedaan hebt.

Wanneer u het project maakt, moet u een aantekening maken van het bestandspad naar de map waar de projectbestanden in het bestandssysteem zijn opgeslagen. De standaardhoofdmap voor alle projecten is werkruimte.

2. Haal de universe op naar het lokale project.

Het hulpprogramma voor informatieontwerp slaat de DFX- en BLX-bestanden in het lokale project op. Deze bestanden komen overeen met de definities van de gegevensverzameling en bedrijfslaag. Dit zijn de bestanden die worden gebruikt als bron voor de vertalingen.

**Opmerking:**

Voor OLAP-universes wordt alleen een BLX-bestand opgeslagen.

3. In het hulpprogramma voor vertaalbeheer vertaalt u de metagegevens van de gegevensverzameling (voor relationele universes):

- a. Importeer het DFX-bestand uit de projectmap in het lokale bestandssysteem.
- b. Vertaal de metagegevens.
- c. Exporteer de vertaalde inhoud naar het lokale bestandssysteem.

Raadpleeg de handleiding *Hulpprogramma voor vertaalbeheer* voor meer informatie over deze procedures.

4. Volg dezelfde procedure als in de vorige stap om het BLX-bestand te vertalen.

5. Ga als volgt te werk in het hulpprogramma voor informatieontwerp om de vertalingen te zien:

- a. Selecteer de vertaalde taal in de voorkeuren van de toepassingstaal als Voorkeurslandinstelling voor weergave. Sluit het hulpprogramma voor informatieontwerp af en start het opnieuw om de taalwijziging te implementeren.
- b. Dubbelklik op de bedrijfslaag om deze in de weergave Lokale projecten te openen. U kunt de vertaalde metagegevens in het queryvenster zien. Selecteer het venster **Query's** en klik op **Query invoegen** om het queryvenster te openen.

6. Publiceer de bedrijfslaag opnieuw zodat vertalingen beschikbaar zijn voor universe-gebruikers.

Voor universes die naar een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd, kunt u het queryvenster op de gepubliceerde universe openen door met de rechtermuisknop op de universe in de weergave Gegevensopslagbronnen te klikken en **Query uitvoeren** te selecteren.

**Verwante onderwerpen**

- [Een lokaal project maken](#)
- [Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte](#)
- [Een gepubliceerde universe ophalen uit het lokale bestandssysteem](#)
- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)
- [Een query in de bedrijfslaag invoegen en bewerken](#)
- [Talen instellen die door het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt](#)



- [Een universe publiceren](#)
- [Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd](#)



# UNV-universes converteren

## 4.1 UNV- en UNX-universes

U kunt de opdracht **UNV-universe converteren** in het hulpprogramma voor informatieontwerp gebruiken om een universe te converteren die is gemaakt met andere SAP BusinessObjects-hulpprogramma's voor universeontwerp, en universes die in eerdere versies zijn gemaakt. U kunt vervolgens in een lokaal project aan de geconverteerde universe werken, net zoals met een universe die u met het hulpprogramma voor informatieontwerp hebt gemaakt.

### Wat is een UNV-universe?

Een UNV-universe verwijst naar een universe die is gemaakt met een SAP BusinessObjects XI 3-ontwerphulpprogramma, bijvoorbeeld Universe Designer.

U kunt met de volgende SAP BusinessObjects BI 4-ontwerphulpprogramma's UNV-universes maken:

- Het universe-ontwerpprogramma (voorheen Universe Designer)
- De desktopeditie van het universe-ontwerpprogramma (voorheen Universe Designer Personal)

De universe wordt opgeslagen met de bestandsnaam `<universenaam>.unv` in een lokale map of in een gegevensopslagruimte.

### Wat is een UNX-universe?

Wanneer u een universe publiceert met het hulpprogramma voor informatieontwerp, wordt de universe opgeslagen met de bestandsnaam `<universenaam>.unx`. Dit wordt een UNX-universe genoemd. Met de opdracht **UNV-universe converteren** wordt een UNV-universe geconverteerd naar de UNX-universe-indeling.

### Verwante onderwerpen

- [UNV-universes converteren](#)

## 4.2 UNV-universes converteren

Voordat u met UNV-universes in het hulpprogramma voor informatieontwerp kunt gaan werken, moet u ze converteren.

## Welke UNV-universes kunnen worden geconverteerd?

U kunt de volgende typen UNV-universes converteren:

- Relationele universes die zijn gemaakt met de volgende hulpprogramma's van SAP BusinessObjects BI 4: universe-ontwerpprogramma of de desktopeditie van het universe-ontwerpprogramma
- Relationele universes die zijn gemaakt met de ontwerphulpprogramma's van SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.

### Opmerking:

Voordat u universes kunt converteren die zijn gemaakt in versie XI 3 en zijn opgeslagen in een gegevensopslagruimte, moet u de universes bijwerken met het hulpprogramma voor upgradebeheer. Zie de *Upgradehandleiding bij SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

U kunt de volgende typen UNV-universes niet converteren:

- OLAP-universes
- Universes voor opgeslagen procedure
- Universes die zijn gebaseerd op een Data Federator-gegevensbron
- JavaBean-universes

### Opmerking:

Het is niet mogelijk om Business Views-weergaven die zijn gemaakt met Business View Manager XI 3, te converteren naar een indeling die compatibel is met de rapportagehulpprogramma's van versie BI 4.

## UNV-universes converteren

Hoe u UNV-bestanden converteert, is afhankelijk van de softwareversie van het hulpprogramma waarmee de universe is gemaakt, en of de universe lokaal of in een gegevensopslagruimte is opgeslagen. In de volgende tabel vindt u de stappen die u moet uitvoeren voor verschillende conversiescenario's. Zie de verwante onderwerpen voor details van de conversieprocedures.

Te converteren universe	Workflow
Een UNV-universe die is opgeslagen in een gegevensopslagruimte met behulp van de XI 3-ontwerphulpprogramma's.	<p>Werk de universe in de gegevensopslagruimte eerst bij naar de nieuwste versie met het hulpprogramma voor upgradebeheer.</p> <p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp voert u de procedure uit voor het converteren van een UNV-universe in een gegevensopslagruimte.</p> <p>Bij de conversie wordt een equivalente UNX-universe in de gegevensopslagruimte gemaakt met de bijbehorende universe- en verbindingsrechten.</p>

Te converteren universe	Workflow
<p>Een UNV-universe die is opgeslagen in een gegevensopslagruimte met het universe-ontwerpprogramma van versie BI 4.0 of later.</p>	<p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp voert u de procedure uit voor het converteren van een UNV-universe in een gegevensopslagruimte.</p> <p>Bij de conversie wordt een equivalente UNX-universe in de gegevensopslagruimte gemaakt met de bijbehorende universe- en verbindingsrechten.</p>
<p>Een lokaal opgeslagen UNV-universe die is gemaakt met ontwerphulpprogramma's van versie XI 3 of later.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een lokaal opgeslagen universe verwijst naar een niet-beveiligde universe die voor alle gebruikers is opgeslagen.</p>	<p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp voert u de procedure uit voor het converteren van een lokaal opgeslagen UNV-universe.</p> <p>Bij de conversie worden de equivalente universe-bronnen (gegevensverzameling, bedrijfslaag en lokale verbinding) in een lokaal project gemaakt.</p> <p>Publiceer de bedrijfslaag om de UNX-universe te maken.</p>

### Na conversie van UNV-universes

Bij conversie van een UNV-universe blijft de UNV-universe behouden. Documenten in de query- en rapportagehulpprogramma's van SAP BusinessObjects die zijn gebaseerd op de universe, blijven gekoppeld aan de UNV-universe. Dit betekent dat u de geconverteerde universe kunt controleren en testen alvorens de documenten te wijzigen die ervan afhankelijk zijn.

Sommige functies van UNV-universes worden anders geïmplementeerd in de UNX-universe. Wanneer u een universe hebt geconverteerd, kunt u de universebronnen in een lokaal project via het hulpprogramma voor informatieontwerp bewerken om te controleren op inconsistenties en deze te corrigeren, en om de nieuwe universefuncties te benutten. Zie het verwante onderwerp voor een beschrijving van de ondersteunde functies en hoe ze in UNX-universes worden geïmplementeerd.

Na conversie van de universe is het raadzaam de structuur van de gegevensverzameling te vernieuwen en een integriteitscontrole op de universe uit te voeren. Zie het verwante onderwerp voor tips over het oplossen van integriteitscontrolefouten in geconverteerde universes.

### Verwante onderwerpen

- [Een UNV-universe in een gegevensopslagruimte converteren](#)
- [Een lokaal opgeslagen UNV-universe converteren](#)
- [Functies die ondersteund worden bij conversie van UNV-universes](#)
- [Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes](#)
- [UNV- en UNX-universes](#)

### 4.3 Functies die ondersteund worden bij conversie van UNV-universes

Wanneer u een UNV-universe converteert met het hulpprogramma voor informatieontwerp, maakt het conversieproces gelijksoortige functies in de geconverteerde universe. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke functies van UNV-universes ondersteund worden en hoe deze in de UNX-universe worden geïmplementeerd. Voor bepaalde functies worden tips gegeven om de beste conversieresultaten te behalen.

Functie in oorspronkelijke UNV-universe	Functie in geconverteerde UNX-universe
Universe-schema	<p>De objecten in het universe-schema worden gemaakt in de gegevensverzameling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabellen</li> <li>• Aliastabellen</li> <li>• Afgeleide tabellen (inclusief geneste afgeleide tabellen)</li> <li>• Joins (inclusief snelkoppelingen van joins)</li> <li>• Self-joins (geconverteerd naar kolomfilters)</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Voor @Prompt-functies in self-join-expressies moeten na conversie mogelijk enkele handmatige handelingen worden verricht. Raadpleeg het verwante onderwerp voor het oplossen van fouten in de controle-integriteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contexten</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Contexten worden geconverteerd met alle joins expliciet opgenomen of uitgesloten. In de editor voor gegevensverzameling kunt u de vereenvoudigde contextfunctie benutten. U kunt de contextdefinitie handmatig beperken tot de dubbelzinnige delen van het schema aan de hand van neutrale joins. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over contexten.</p>
Universe-overzicht	<p>De objecten in het universe-overzicht zijn gemaakt in de bedrijfslaag met al hun eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klassen en subklassen (geconverteerd naar mappen)</li> <li>• Dimensies. Voor tijdhiërarchieën wordt een dimensie gemaakt voor elk actief niveau in de hiërarchie.</li> <li>• Meetwaarden (inclusief de aggregatiefunctie)</li> <li>• Details (geconverteerd naar attributen)</li> <li>• Voorwaarden (geconverteerd naar filters, inclusief eigenschappen voor verplichte filters)</li> </ul>

Functie in oorspronkelijke UNV-universe	Functie in geconverteerde UNX-universe
e universes	Alle vertaalde tekenreeksen, taalinstellingen en landinstellingen worden geconverteerd.
Gekoppelde universe (afgeleide en kernuniverse)	<p>Een kernuniverse wordt net zo geconverteerd als elke UNV-universe. De conversie van een kernuniverse leidt niet tot de conversie van de afgeleide universes die ervan afhankelijk zijn.</p> <p>De afgeleide universe bevat een koppeling naar een kernuniverse. Wanneer u een afgeleide universe converteert, worden alle kernuniverses waaraan de afgeleide universe gekoppeld is, automatisch in de conversie opgenomen. U hoeft de kernuniverses niet eerst als een afzonderlijke stap te converteren.</p> <p>De gegevensverzameling van de geconverteerde universe bevat alle tabellen en joins van alle kernuniverses en alle tabellen, joins of contexten die in de afgeleide universe zijn gedefinieerd.</p> <p>De bedrijfslaag bevat alle klassen, objecten en voorwaarden van alle kernuniverses, inclusief de klassen, objecten en voorwaarden die in de afgeleide universe zijn gedefinieerd.</p>
Universe beheert parameters: querybeperkingen	Querybeperkingen worden geconverteerd en kunnen worden bewerkt in de bedrijfslaag.
SQL-parameters van universe: SQL-beperkingen	<p>Query, meerdere SQL-instructies en besturingselementen voor Cartesiaanse producten worden geconverteerd.</p> <p>U kunt de beperkingen <b>Cartesiaanse producten toestaan</b> en <b>Meerdere SQL-instructies voor elke context</b> bewerken in de gegevensverzameling. Bewerk alle andere SQL-instructies in de bedrijfslaag.</p>
Strategieën	Aangepaste strategieën worden niet ondersteund in UNX-universes.
Universe-parameters: SQL-generatieparameters	<p>Aanpassingen aan instellingen van SQL-generatieparameters in het PRM-bestand of in de universe-parameters worden niet geconverteerd. U kunt aangepaste waarden toevoegen aan het geconverteerde PRM-bestand en de instellingen van de universe-parameter aanpassen in de geconverteerde universe met het hulpprogramma voor informatieontwerp.</p> <p><b>Tip:</b> U kunt aangepaste instellingen controleren en opnieuw instellen op SQL-generatieparameters in de eigenschappen van gegevensverzamelingen en bedrijfslagen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het instellen van SQL-parameters.</p>

Functie in oorspronkelijke UNV-universe	Functie in geconverteerde UNX-universe
@Functies	<p>De volgende @functies zijn geconverteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• @Aggregate_Aware</li> <li>• @Prompt</li> <li>• @DerivedTable</li> <li>• @Select</li> <li>• @Variable</li> <li>• @Where</li> </ul> <p>De syntaxis voor alle functies wordt ondersteund.</p> <p><b>Tip:</b> De @Prompt-functie heeft een nieuwe alternatieve syntaxis om benoemde parameters te kunnen benutten. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.</p>
Aanwijzingen	<p>@Prompt-functies in dimensie- en meetwaarde-expressies en in de bedrijfslaag, en in SQL-expressies in de gegevensverzameling worden ondersteund.</p> <p>Bij conversie kunt u automatisch een benoemde parameter maken voor de aanwijzing in de bedrijfslaag.</p> <p>@Prompt-expressies in de gegevensverzameling worden niet geconverteerd. Voor @Prompt-functies in self-join-expressies moeten na conversie mogelijk enkele handmatige handelingen worden verricht. Raadpleeg het verwante onderwerp voor het oplossen van fouten in de controle-integriteit.</p> <p><b>Tip:</b> Parameters en zoeklijsten in het hulpprogramma voor informatieontwerp kunnen onafhankelijk worden gedefinieerd van de objecten waarnaar ze verwijzen. Hierdoor is het mogelijk om naar een benoemde parameter of zoeklijst te verwijzen in meerdere bedrijfslaagobjecten.</p>
Zoeklijsten	<p>Benoemde zoeklijsten worden gemaakt in de bedrijfslaag voor dimensie- en meetwaardeobjecten die een zoeklijst definiëren.</p>



Functie in oorspronkelijke UNV-universe	Functie in geconverteerde UNX-universe
Toegangsbeperkingen	<p>Wanneer u een universe in een gegevensopslagruimte converteert, worden de toegangsbeperkingen voor de universe naar beveiligingsprofielen geconverteerd die bewerkt kunnen worden met de Beveiligingseditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangsbeperkingen (behalve objectbeperkingen) worden geconverteerd naar instellingen in een gegevensbeveiligingsprofiel.</li> <li>• Toegangsbeperkingen voor objecten worden geconverteerd naar instellingen van Query maken en Gegevens weergeven in een profiel voor bedrijfsbeveiliging.</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Met profielen voor bedrijfsbeveiliging kunt u de metagegevens afzonderlijk van de gegevens beveiligen. U kunt bijvoorbeeld een gebruiker toestaan een query te maken, ofschoon het de gebruiker niet is toegestaan om de bijbehorende gegevens te bekijken. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over universe-beveiliging in het hulpprogramma voor informatieontwerp.</p>
Beveiligingstoewijzingen en prioriteit	<p>Wanneer u een universe in een gegevensopslagruimte converteert, worden gebruikers- en groepstoewijzingen geconverteerd.</p> <p><b>Tip:</b> In de beveiligingseditor kunt u de functie benutten waarmee u meer dan een beveiligingsprofiel aan een gebruiker of groep kunt toewijzen.</p> <p>Groepsprioriteit voor toegangsbeperkingen wordt geconverteerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als een gebruiker bij UNV-universes tot verschillende groepen behoort, bepaalt de prioriteit die aan de groepen is toegewezen, welke toegangsbeperking de gebruiker overneemt als er geen toegangsbeperking is toegewezen aan deze gebruiker. In de geconverteerde universe wordt prioriteit toegewezen aan profielen van gegevensbeveiliging in plaats van aan groepen. Als de prioriteit voor het profiel dat aan de groep is toegewezen, hoger is dan de prioriteit van het profiel dat aan de gebruiker is toegewezen, wordt het groepsprofiel dus gebruikt.</p>

Functie in oorspronkelijke UNV-universe	Functie in geconverteerde UNX-universe
Verbindingen	<p>Bij conversie van een universe in een gegevensopslagruimte wordt dezelfde beveiligde, relationele verbinding gebruikt door de UNV- en de UNX-universes. Als u de geconverteerde universe naar een lokaal project haalt, wordt er een verbindingssnelkoppeling gemaakt die naar de beveiligde verbinding in de gegevensopslagruimte verwijst.</p> <p><b>Tip:</b> Relationele verbindingen kunnen worden gemaakt en gedeeld in het universe-ontwerpprogramma en het hulpprogramma voor informatieontwerp. De verbindingen worden gepubliceerd in dezelfde map Verbindingen in de gegevensopslagruimte.</p> <p>Wanneer u een lokaal opgeslagen (niet-beveiligde) universe converteert, worden persoonlijke en gedeelde verbindingen naar lokale verbindingen geconverteerd.</p>

#### Verwante onderwerpen

- [Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes](#)
- [De editor gegevensverzameling](#)
- [Contexten](#)
- [Parameters voor SQL-generatie](#)
- [Informatie over @Functions](#)
- [De editor voor bedrijfslagen](#)
- [Universebeveiliging](#)

## 4.4 Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes

Het is raadzaam om na conversie van een UNV-universe een integriteitscontrole in het hulpprogramma voor informatieontwerp op de geconverteerde universe uit te voeren. Bepaalde fouten in de resultaten van de integriteitscontrole kunnen worden opgelost door de aanbevolen procedures hieronder te volgen.

### Fouten op kolomgegevenstypen

Vernieuw de structuur in de gegevensverzameling meteen na de conversie. Hiermee voorkomt u gegevenstypfouten in de integriteitscontrole.

### Fouten op self-joins met @Prompt

Als een join-expressie in de UNV-universe een @Prompt met een zoeklijst bevat die naar een object verwijst, moet u de geconverteerde join opnieuw bewerken in de gegevensverzameling. Hieronder volgen de stappen voor twee mogelijke oplossingen. In de beschrijvingen wordt het volgende voorbeeld gebruikt:

De UNV-universe bevat een self-join op de tabel *dimProductStrings* met een aanwijzing met de naam *Taal*. De self-joinexpressie is:

```
dimProductStrings.LanguageID= @Prompt('Taal','N','Taal\Taal-id',mono,beperkt)
```

Na conversie van de universe bevat de gegevensverzameling een kolomfilter op de tabel *dimProductStrings*. De join-expressie voor het filter bevat de @Prompt.

Voor de eerste oplossing maakt u een aanwijzingsparameter en een zoeklijst in de gegevensverzameling:

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen.
2. Klik op het tabblad **Parameters en zoeklijsten**.
3. In het venster **Zoeklijsten** van de gegevensverzameling definieert u een zoeklijst op basis van aangepaste SQL voor taal. Bijvoorbeeld:

```
SELECT "LANGUAGES"."LANGUAGEID", "LANGUAGES"."LANGUAGECODE" FROM "LANGUAGES"
```

4. In het venster **Parameters** van de gegevensverzameling definieert u een parameter voor *Taal*. Selecteer de optie **Aanwijzing voor gebruikers** en koppel de zoeklijst *Taal* aan deze optie.
5. In de gegevensverzameling bewerkt u het kolomfilter in de tabel *dimProductStrings*. Wijzig de join-expressie zodat deze verwijst naar de nieuwe aanwijzingsparameter, bijvoorbeeld:

```
dimProductStrings.LanguageID = @Prompt(Taal).
```

6. Sla de gegevensverzameling op en sluit deze.

Bij de tweede oplossing gebruikt u een verplicht filter in de bedrijfslaag:

1. Open de gegevensverzameling in de editor en verwijder het kolomfilter op de tabel *dimProductStrings* die de @Prompt bevat.
2. Sla de gegevensverzameling op en sluit deze.
3. Open de bedrijfslaag in de editor.
4. In het venster **Zoeklijsten** van de bedrijfslaag definieert u een zoeklijst op basis van aangepaste SQL voor taal. Bijvoorbeeld:

```
SELECT "LANGUAGES"."LANGUAGEID", "LANGUAGES"."LANGUAGECODE" FROM "LANGUAGES"
```

5. In het venster **Parameters** van de bedrijfslaag definieert u een parameter voor *Taal*. Behoud de standaardinstelling van de optie **Aanwijzing voor gebruikers** en koppel de zoeklijst *Taal* aan deze optie.
6. Maak in de bedrijfslaag in de map die aan *Product* is gekoppeld, een filter met een expressie die verwijst naar de aanwijzingsparameter *Taal*, bijvoorbeeld:

```
dimProductStrings.LanguageID = @Prompt(Taal).
```

7. Selecteer op het tabblad **Eigenschappen** van de filterdefinitie de optie **Filter verplicht gebruiken in query**. Selecteer het **Filterbereik** van **Toepassen op map**.

8. Sla de bedrijfslaag op en sluit deze.


#### Verwante onderwerpen

- [Het verversen van een gegevensverzameling](#)
- [De editor gegevensverzameling](#)
- [Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling](#)
- [Een kolomfilter invoegen](#)
- [De editor voor bedrijfslagen](#)
- [Parameters](#)
- [Zoeklijsten](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)

## 4.5 Een UNV-universe in een gegevensopslagruimte converteren

De UNV-universe die moet worden geconverteerd, moet zijn opgeslagen in een gegevensopslagruimte die compatibel is met het hulpprogramma voor informatieontwerp. Als de UNV-universe is gemaakt met een eerdere versie van het ontwerphulpprogramma dan SAP BusinessObjects BI 4.0, moet u de universe eerst bijwerken met behulp van het hulpprogramma voor upgradebeheer. Zie de *Upgradehandleiding bij SAP BusinessObjects Enterprise* voor meer informatie over het bijwerken van universes.

Als u de geconverteerde UNX-universe wilt ophalen in een lokaal project om eraan te werken, moet u eerst een map voor lokale projecten maken in de weergave Lokale projecten.

1. Selecteer in het hulpprogramma voor informatieontwerp **Bestand > UNV-universe converteren**.
2. Klik in het dialoogvenster "Een universe (.unv) converteren" op het pictogram Universe (.unv) van een gegevensopslagruimte selecteren .
3. Open een sessie op de gegevensopslagruimte waarin de UNV-universe is opgeslagen, selecteer de universe en klik op **OK**.
4. Klik op de bladerknop naast het veld **Doelmap voor gegevensopslagruimte** en selecteer een map in de gegevensopslagruimte waarin u de geconverteerde UNX-universe wilt opslaan.
5. Als u de geconverteerde UNX-universe naar een lokaal project wilt ophalen om eraan te werken, klikt u op de bladerknop naast het veld **Doel voor lokale projectmap**. Vervolgens selecteert u een projectmap en klikt u op **OK**.
6. Als u wilt dat de conversie benoemde parameters voor aanwijzingen maakt, selecteert u de optie **Aanwijzingsexpressies automatisch converteren naar parameters met een universenaam**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over benoemde parameters.
7. Als u de geconverteerde universe ophaalt naar een lokaal project en de lokale beveiligingsvereiste wilt verwijderen zodat iedere gebruiker de universe-bronnen kan openen zonder verificatie voor de gegevensopslagruimte in te voeren, selecteert u de optie **Opslaan voor alle gebruikers**.
8. Klik op **OK** om de conversie te starten.


Het is raadzaam om na de conversie de structuur van de gegevensverzameling te vernieuwen en vervolgens een integriteitscontrole op de universe uit te voeren om conversieproblemen te detecteren. Zie het verwante onderwerp voor tips om fouten in de integriteitscontrole op te lossen.

### Verwante onderwerpen

- [Functies die ondersteund worden bij conversie van UNV-universes](#)
- [Een sessie openen](#)
- [Een lokaal project maken](#)
- [Parameters](#)
- [Het verversen van een gegevensverzameling](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes](#)

## 4.6 Een lokaal opgeslagen UNV-universe converteren

U moet een map voor lokale projecten definiëren in de weergave Lokale projecten, waarin de bronnen van de geconverteerde universe worden opgeslagen.

1. Selecteer in het hulpprogramma voor informatieontwerp **Bestand > UNV-universe converteren**.
2. Klik in het dialoogvenster "Een universe (.unv) converteren" op het pictogram **Universe (.unv) van het lokale bestandssysteem selecteren**  en selecteer de gewenste universe.
3. Klik op de bladerknop naast het veld **Doel voor lokale projectmap**, selecteer een projectmap en klik op **OK**.
4. Als u wilt dat de conversie benoemde parameters voor aanwijzingen maakt, selecteert u de optie **Aanwijzingsexpressies automatisch converteren naar parameters met een universenaam**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over benoemde parameters.
5. Klik op **OK** om de conversie te starten.

Bij de conversie worden de equivalente universe-bronnen (gegevensverzameling, bedrijfslaag en lokale verbinding) in de opgegeven map voor lokale projecten gemaakt.

Het is raadzaam op dit punt de structuur van de gegevensverzameling te vernieuwen.

U kunt de bedrijfslaag nu publiceren om het UNX-universebestand te maken. Hiermee wordt een lokale universe gemaakt. Ga door met de volgende stap om de universe naar de gegevensopslagruimte te publiceren.

6. Publiceer de lokale verbinding naar een gegevensopslagruimte.
7. Bewerk de gegevensverzameling en wijzig de verbinding om de beveiligde verbinding te gebruiken die in de laatste stap is gepubliceerd.
8. Publiceer de bedrijfslaag naar de gegevensopslagruimte.

Via de wizard Publicatie kunt u een integriteitscontrole op de universe uitvoeren (aanbevolen). Zie het verwante onderwerp voor tips om fouten in de integriteitscontrole op te lossen.

### **Verwante onderwerpen**

- [Functies die ondersteund worden bij conversie van UNV-universes](#)
- [Een lokaal project maken](#)
- [Parameters](#)
- [Het verversen van een gegevensverzameling](#)
- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)
- [Een universe publiceren](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Tips voor het oplossen van integriteitscontrolefouten na conversie van UNV-universes](#)

## Gepubliceerde universes ophalen

### 5.1 Een gepubliceerde universe ophalen uit het lokale bestandssysteem

U kunt een universe alleen ophalen als er een project aanwezig is in de weergave Lokale projecten waarin de bedrijfslaag en verwijzingsbronnen moeten worden opgeslagen.

1. Klik met de rechtermuisknop in de weergave Lokale projecten op de projectmap en selecteer **Universe ophalen > Van een lokale map**.
2. Volg de instructies op de pagina's van de wizard. Klik op de Help-knop voor meer informatie over de handelingen die u op een bepaalde pagina moet uitvoeren.

Wanneer de wizard klaar is, worden de bedrijfslaag en de daarvan afhankelijke bronnen (verbindingen, verbindingssnelkoppelingen, gegevensverzameling) in het lokale project gemaakt en kunnen deze bewerkt worden.

#### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)

### 5.2 Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte

U kunt een universe alleen ophalen als er een project aanwezig is in de weergave Lokale projecten waarin de bedrijfslaag en verwijzingsbronnen moeten worden opgeslagen.

1. U kunt een universe op twee manieren uit een gegevensopslagruimte ophalen:

Optie	Opdracht
Via de weergave Lokale projecten	Klik met de rechtermuisknop op de projectmap in de weergave Lokale projecten en selecteer <b>Universe ophalen &gt; Van een gegevensopslagruimte</b> .
Via de weergave Gegevensopslagbronnen	Klik met de rechtermuisknop op de universe in de weergave Gegevensopslagbronnen en selecteer <b>Universe ophalen</b> .

**Opmerking:**

De bronnen worden standaard opgehaald in het lokale project en lokaal beveiligd doordat u de systeemverificatie voor de gegevensopslagruimte moet opgeven bij het openen van een opgehaalde gegevensverzameling of bedrijfslaag.

Selecteer de optie **Opslaan voor alle gebruikers** bij het selecteren van de universe in de gegevensopslagruimte om de lokale beveiligingsvereiste te verwijderen.

2. Volg de instructies op de pagina's van de wizard. Klik op de Help-knop voor meer informatie over de handelingen die u op een bepaalde pagina moet uitvoeren.

Wanneer de wizard klaar is, worden de bedrijfslaag en de daarvan afhankelijke bronnen (verbindingen, verbindingssnelkoppelingen, gegevensverzameling) in het lokale project gemaakt en kunnen deze bewerkt worden.

**Verwante onderwerpen**

- [Een sessie openen](#)
- [Een map voor gegevensopslagruimte kiezen](#)
- [Een lokaal project maken](#)



# Met projecten werken

## 6.1 Lokale projecten

De eerste stap bij het maken van bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp is het maken van een lokaal project in de weergave Lokale projecten. U maakt en bewerkt alle bronnen (met uitzondering van beveiligde verbindingen en beveiligingsprofielen) in een lokaal project.

De bronnen en mappen in een lokaal project worden opgeslagen als fysieke bestanden en mappen in het lokale bestandssysteem. Via de weergave Lokale projecten kunt u door lokale projecten navigeren en bronnen openen in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Nadat u een lokaal project hebt gemaakt, kunt u dit op verschillende manieren met bronnen vullen.

- Maak bronnen met de wizards die beschikbaar zijn in het menu **Nieuw**.
- Converteer een .unv-universe dat gemaakt is met het hulpprogramma voor universe-ontwerp of is gemigreerd uit een vorige versie.
- Haal een gepubliceerde universe op.

Bewerk de bronnen met de editors van het hulpprogramma voor informatieontwerp door te dubbelklikken op de naam van de bron in het lokale project.

U kunt ook de volgende taken op bronnen in de weergave Lokale projecten uitvoeren:

- Een gedeeld project maken, zodat u bronnen met andere ontwerpers kunt delen.
- De integriteit van gegevensverzamelingen en bedrijfslagen controleren.
- Een bedrijfslaag publiceren als universe naar het lokale bestandssysteem of een gegevensopslagruimte.
- Een verbinding naar een gegevensopslagruimte publiceren.
- Afhankelijke bronnen tonen.
- Een bron als een rapport opslaan.


Een project uit de weergave Lokale projecten verwijderen. De projectbestanden blijven in het lokale bestandssysteem staan tot u ze expliciet verwijdert. Open het project om het opnieuw beschikbaar te maken in de weergave Lokale projecten.

### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)
- [Een lokaal project verwijderen](#)
- [Een lokaal project openen](#)
- [UNV-universes converteren](#)

- [Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte](#)
- [Gedeelde projecten](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Bronnen publiceren](#)
- [Bronafhankelijkheden](#)
- [Bronnen als rapporten opslaan](#)

## 6.1.1 Een lokaal project maken

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Bestand > Nieuw > Project**.
2. Geef het project een unieke naam.
3. In **Projectlocatie** wordt het bestandspad naar de standaardhoofdmap voor alle projecten (werkruimte) weergegeven. Klik op de bladerknop  om een andere lokale map te selecteren voor het project.
4. Klik op **Voltooien**.

Het project wordt in het lokale bestandssysteem gemaakt en getoond in de weergave Lokale projecten.

### Verwante onderwerpen

- [Lokale projecten](#)

### 6.1.1.1 Bronnamen

Bronnamen bepalen de verbindingen, gegevensverzamelingen en bedrijfslagen in het lokale project. U geeft een naam aan de bron als u deze maakt. De naam moet uniek zijn binnen het lokale project.

#### Opmerking:

Als u dezelfde naam gebruikt voor resources in verschillende projecten, kunnen naamgevingsconflicten optreden wanneer u de resources naar dezelfde gegevensopslagruimte publiceert, omdat de namen niet uniek zijn.

U kunt ook een beschrijving van de bron toevoegen.

### Verwante onderwerpen

- [Informatie over bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)

## 6.1.2 Een lokaal project openen

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Bestand > Project openen**.
2. Selecteer de optie **Select root directory** (Hoofdmap selecteren) en klik op **Browse** (Bladeren). Het dialoogvenster "Bladeren naar map" wordt geopend met de standaardhoofdmap voor alle projecten (werkruimte) reeds geselecteerd.
3. Klik op **OK** om de standaardmap te selecteren, of blader naar de map met het project dat u wilt openen.  
Alle projecten die nog niet zijn geopend in de weergave Lokale projecten, worden weergegeven in **Projecten** en zijn standaard geselecteerd.
4. Wis het selectievakje voor projecten die u niet wilt openen, en klik op **Voltooien**.

## 6.1.3 Een lokaal project verwijderen

1. Klik met de rechtermuisknop op het project in de weergave Lokale projecten en selecteer **Verwijderen**.
2. Als u het project permanent uit de weergave Lokale projecten en het lokale bestandssysteem wilt verwijderen, selecteert u de optie **Projectinhoud op schijf verwijderen** in het dialoogvenster "Verwijdering van project bevestigen".

### **Opmerking:**

Als u deze optie selecteert, wordt het project permanent verwijderd en kan het niet worden hersteld.

3. Klik op **Ja** om de verwijdering te bevestigen.

Als u de projectinhoud niet permanent hebt verwijderd, kunt u het project openen om het opnieuw beschikbaar te stellen in de weergave Lokale projecten.

### **Verwante onderwerpen**

- [Een lokaal project openen](#)

## 6.1.4 Lokale projecten herstellen na beschadiging van werkruimte

Soms wanneer het hulpprogramma voor informatieontwerp onverwachts wordt beëindigd, raakt de lokale werkruimte beschadigd en kunt u het hulpprogramma voor informatieontwerp niet opnieuw starten. Voer de volgende procedure uit om de werkruimte opnieuw te maken en uw lokale projecten te herstellen.

1. Navigeer op het lokale bestandssysteem naar de map %USERPROFILE%\businessobjects\bimodeler\_14. Bijvoorbeeld:  
  
C:\Documents and Settings\Administrator\businessobjects\bimodeler\_14\
2. Wijzig de naam van de map workspace naar workspace.bak.
3. Start het hulpprogramma voor informatieontwerp.  
Er wordt automatisch een nieuwe werkruimtemap gemaakt.
4. Selecteer **Bestand > Project openen** in het hoofdmenu.
5. Selecteer in het dialoogvenster "Bestaande projecten importeren" de hoofdmap en navigeer naar het pad van de map workspace.bak die u in stap 2 hebt gemaakt.
6. Selecteer de projecten die u wilt herstellen.
7. Selecteer de optie **Copy projects into workspace** (Projecten kopiëren naar werkruimte) en klik op **Finish** (Voltooien).

## 6.2 Gedeelde projecten

Een gedeeld project is een project in een gegevensopslagruimte waarvan de bronnen beschikbaar zijn voor andere ontwerpers. U maakt een gedeeld project in een gegevensopslagruimte via een bestaand lokaal project in de weergave Lokale projecten.

Gebruik de volgende taken in de weergave Projectsynchronisatie wanneer u aan gedeelde bronnen wilt werken:

- Synchroniseer het project om bronnen tussen de lokale en gedeelde projecten te kopiëren.
- Vergrendel en ontgrendel bronnen in het gedeelde projecten om andere ontwerpers op de hoogte te stellen wanneer u met bronnen werkt.
- Synchroniseer een gedeeld project dat door een andere ontwerper is gemaakt. Hierdoor wordt een lokaal project gemaakt dat aan het gedeelde project is gekoppeld, zodat u met de gedeelde bronnen kunt gaan werken.

### Verwante onderwerpen

- [Een gedeeld project van een lokaal project maken](#)
- [In een gedeeld project werken](#)
- [Een project synchroniseren](#)
- [Een bron vergrendelen](#)
- [Een bron ontgrendelen](#)
- [Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen](#)

## 6.2.1 Een gedeeld project van een lokaal project maken

Het gedeelde project krijgt automatisch dezelfde naam als het lokale project. Er mag nog geen project met deze naam in de gegevensopslagruimte bestaan. Gebruik voor het hernoemen van een bestaand gedeeld project de opdracht Naam wijzigen in de weergave Projectsynchronisatie. Zie het verwante onderwerp voor instructies.

1. Klik in de weergave Lokale projecten met de rechtermuisknop op het project dat u wilt delen, en selecteer **Nieuw gedeeld project**.
2. Selecteer in het dialoogvenster "Sessie openen" de sessie van het gegevensopslagsysteem die u wilt openen, en geef uw systeemverificatie op.  
De weergave Projectsynchronisatie wordt geopend en er wordt een gedeeld project met dezelfde naam als het lokale project weergegeven. Op dit punt is het gedeelde project leeg.
3. Synchroniseer in de weergave Projectsynchronisatie de bronnen die u in het gedeelde project wilt opslaan.

### Verwante onderwerpen

- [Een gedeeld project hernoemen](#)
- [Een sessie openen](#)
- [Een project synchroniseren](#)

## 6.2.2 In een gedeeld project werken

Volg deze procedure om aan bronnen in een bestaand, gedeeld project te werken

1. De weergave Projectsynchronisatie openen met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.
2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Vergrendel in het geselecteerde gedeelde project de bronnen waaraan u wilt werken.

Vergrendelingen zijn beschikbaar als communicatiehulpmiddel tussen ontwerpers. Wanneer andere ontwerpers de weergave Projectsynchronisatie openen, meldt uw vergrendeling hen dat u wijzigingen aanbrengt. Het voorkomt ook dat andere ontwerpers deze bronnen in het gedeelde project bijwerken zolang u ze vergrendeld houdt. Maar iedere ontwerper kan de bron ontgrendelen als dat nodig is.

4. Synchroniseer het project om de bronnen in het lokale project bij te werken met de nieuwste wijzigingen die op de server zijn opgeslagen.

Als u nog geen lokale versie van het project hebt, wordt er een gemaakt in de weergave Lokale projecten.

U kunt de wijzigingen op de server bekijken voordat u ze in het lokale project bijwerkt. Zie voor meer informatie het verwante onderwerp over het samenvoegen van wijzigingen in gedeelde bronnen.

5. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, synchroniseert u het project in de weergave Projectsynchronisatie om uw wijzigingen op de server op te slaan.
6. Ontgrendel de bronnen.

#### Verwante onderwerpen

- [De weergave Projectsynchronisatie openen](#)
- [Een bron vergrendelen](#)
- [Een project synchroniseren](#)
- [Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen](#)
- [Een bron ontgrendelen](#)

### 6.2.3 Een gedeeld project hernoemen

Gebruik deze procedure om een gedeeld project te hernoemen dat in de gegevensopslagruimte bestaat.

1. De weergave Projectsynchronisatie openen met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.
2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Klik op het pictogram **Naam van gedeeld project wijzigen** .
4. Typ een nieuwe naam die uniek is in de gegevensopslagruimte.
5. Synchroniseer het project om een lokaal project met de nieuwe naam in de weergave Lokale projecten te maken.


Lokale projecten met de oorspronkelijke naam zijn niet langer gekoppeld aan het gedeelde project met de nieuwe naam. De bronnen in deze lokale projecten kunnen niet meer worden gesynchroniseerd met het hernoemde gedeelde project.

#### Verwante onderwerpen

- [De weergave Projectsynchronisatie openen](#)
- [Een project synchroniseren](#)

### 6.2.4 Een gedeeld project verwijderen

1. De weergave Projectsynchronisatie openen met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.

2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Klik op het pictogram **Gedeeld project verwijderen** .

**Opmerking:**

Het verwijderen van een gedeeld project kan niet ongedaan gemaakt worden.

Het gedeelde project wordt uit de gegevensopslagruimte verwijderd. Bronnen in de lokale projecten die aan het verwijderde, gedeelde project zijn gekoppeld, worden hierdoor niet beïnvloed. Synchronisatiestatusen van het lokale project gaan echter verloren.

## 6.3 Projectsynchronisatie

De synchronisatie van een project begint met het vergelijken van de bronnen in een project in de weergave Lokale projecten met een geassocieerd gedeeld project op de gegevensopslagserver. Synchronisatie detecteert toegevoegde bronnen, verwijderde bronnen, en verschillen tussen de bronnen. Aan de hand van de gevonden verschillen kunt u de lokale en gedeelde bronnen bijwerken.

Gebruik de weergave Projectsynchronisatie om een project te synchroniseren. De weergave toont synchronisatiegegevens in twee vensters:


- Het venster **Gedeeld project** toont de bronnen in het gedeelde project op de server. Een pictogram van een hangslot verschijnt naast de bron als deze vergrendeld is. Er wordt andere informatie over de bronnen op de server gegeven: de gebruiker die de bron het laatst heeft bewerkt en wanneer, de gebruiker die de bron heeft vergrendeld en wanneer.
- Het venster **Synchronisatiestatus** toont de status van elke bron. De status wordt bepaald door de bronnen in de lokale en gedeelde projecten te vergelijken.

De verschillende synchronisatiestatusen en wat ze betekenen, worden in de lijst weergegeven.



Status	Beschrijving
<b>Lokaal toegevoegd</b>	De bron is aan het lokale project toegevoegd maar niet aan het gedeelde project.
<b>Lokaal gewijzigd</b>	De bron is na de laatste synchronisatie in het lokale project gewijzigd, maar niet in het gedeelde project.
<b>Lokaal verwijderd</b>	De bron is uit het lokale project verwijderd maar niet uit het gedeelde project.
<b>Toegevoegd op server</b>	De bron bestaat niet in het lokale project maar wel in het gedeelde project.
<b>Gewijzigd op server</b>	De bron is na de laatste synchronisatie in het gedeelde project gewijzigd, maar niet in het lokale project.

Status	Beschrijving
<b>Verwijderd op server</b>	De bron bestaat in het lokale project maar is verwijderd uit het gedeelde project.
<b>Conflict opgetreden</b>	<p>Elk van de volgende situaties leidt tot een conflictstatus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bron is gewijzigd in zowel het lokale als het gedeelde project met verschillende wijzigingen sinds de laatste synchronisatie.</li> <li>• Een bron met dezelfde naam is zowel aan het lokale als het gedeelde project toegevoegd sinds de laatste synchronisatie.</li> <li>• De bron is in het lokale project gewijzigd maar uit het gedeelde project verwijderd.</li> <li>• De bron is in het gedeelde project gewijzigd maar verwijderd uit het lokale project.</li> </ul>
<b>Gesynchroniseerd</b>	De bronnen zijn identiek.



Met drie opdrachten kunt u bronnen synchroniseren. Wanneer u de bronnen selecteert die u wilt synchroniseren, kunt u individuele bronnen of mappen selecteren. De volgende tabel geeft een samenvatting van de mogelijke synchronisatiehandelingen.




Pictogram	Opdracht	Synchronisatiehandeling
	<b>Wijzigingen van server ophalen</b>	<p>Voor de geselecteerde bronnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de status <b>Toegevoegd op server</b> is, wordt de bron aan het lokale project toegevoegd.</li> <li>• Als de status <b>Gewijzigd op server</b> is, wordt de bron in het lokale project bijgewerkt.</li> <li>• Als de status <b>Verwijderd op server</b> is, wordt de bron uit het lokale project verwijderd.</li> <li>• Als de status <b>Conflict opgetreden</b> is, wordt de bron op de server (of deze nu is gewijzigd, toegevoegd of verwijderd) naar het lokale project gekopieerd, ongeacht de wijzigingen die in het lokale project zijn aangebracht.</li> </ul> <p>Voor alle andere statussen wordt geen actie ondernomen.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt de wijzigingen op de server bekijken voordat u ze in het lokale project bijwerkt. Zie voor meer informatie het verwante onderwerp over het samenvoegen van wijzigingen in gedeelde bronnen.</p>



Pictogram	Opdracht	Synchronisatiehandeling
	<b>Wijzigingen op server opslaan</b>	<p>Voor de geselecteerde bronnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de status <b>Lokaal toegevoegd</b> is, wordt de bron toegevoegd aan het gedeelde project op de server.</li> <li>Als de status <b>Lokaal gewijzigd</b> is, wordt de bron bijgewerkt in het gedeelde project op de server.</li> <li>Als de status <b>Lokaal verwijderd</b> is, wordt de bron verwijderd uit het gedeelde project op de server.</li> <li>Als de status <b>Conflict opgetreden</b> is, wordt de bron in het lokale project (of deze nu is gewijzigd, toegevoegd of verwijderd) naar het gedeelde project gekopieerd, ongeacht de wijzigingen die in het gedeelde project zijn aangebracht.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Als een bron door een andere gebruiker is vergrendeld, verschijnt een foutmelding en worden de wijzigingen niet doorgevoerd op de server.</p> <p>Voor alle andere statussen wordt geen actie ondernomen.</p>
	<b>Wijzigingen ongedaan maken</b>	<p>Voor de geselecteerde bronnen wordt het lokale project bijgewerkt met het gedeelde project op de server, ongeacht de status.</p> <p><b>Opmerking:</b> <b>Wijzigingen ongedaan maken</b> werkt het lokale project op dezelfde manier bij als <b>Wijzigingen van server ophalen</b> met de uitzondering dat als een bron in het lokale project is gemaakt en nog niet is opgeslagen op de server, <b>Wijzigingen ongedaan maken</b> de nieuwe lokale bron verwijdert, terwijl <b>Wijzigingen van server ophalen</b> de nieuwe lokale bron behoudt.</p>

De lijst met bronnen in het venster **Synchronisatiestatus** kan op status worden gefilterd met de pictogrammen op de werkbalk van het venster:


	Toont alle bronnen. Hiermee worden de filters gewist en wordt een lijst weergegeven met alle bronnen, ongeacht de status.
	Toont/verbergt de bronnen met de status <b>Gesynchroniseerd</b> .

	Toont/verbergt de bronnen in het lokale project die veranderd zijn ten opzichte van de server.
	Toont/verbergt de bronnen met de status <b>Conflict opgetreden</b> .
	Toont/verbergt de bronnen op de server die zijn gewijzigd ten opzichte van het lokale project.

#### Verwante onderwerpen

- [Een project synchroniseren](#)
- [Een bron vergrendelen](#)
- [Een bron ontgrendelen](#)
- [Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen](#)

### 6.3.1 De weergave Projectsynchronisatie openen

1. Als u de weergave Projectsynchronisatie wilt openen, selecteert u in het hoofdmenu de optie **Venster > Projectsynchronisatie**.
2. Klik op het pictogram **Sessie wijzigen**  in de weergave Projectsynchronisatie om een sessie te openen op de gegevensopslagruimte waar de gedeelde projecten worden opgeslagen.

Nadat u de verificatiegegevens hebt opgegeven, kunt u gedeelde projecten beheren en een project voor synchronisatie selecteren in de lijst **Gedeeld project**.

#### Verwante onderwerpen

- [Een sessie openen](#)
- [Projectsynchronisatie](#)

### 6.3.2 Een project synchroniseren


Om een project te synchroniseren, moet dit gedeeld zijn.

Synchroniseer een project als u de volgende handelingen wilt uitvoeren:

- Lokale bronnen bijwerken met wijzigingen die in het gedeelde project zijn opgeslagen.
- De veranderingen die u in lokale bronnen hebt aangebracht, in het gedeelde project opslaan.
- Lokale bronnen herstellen tot de kopie die in het gedeelde project is opgeslagen.
- Een lokale kopie van een gedeeld project maken.

1. De weergave Projectsynchronisatie openen met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.
2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Vouw in het venster **Synchronisatiestatus (lokaal project vergeleken met gedeeld project)** het project uit en klik op het pictogram Vernieuwen  om de recentste synchronisatiestatus van de bronnen in het project te zien.


Zie het verwante onderwerp over projectsynchronisatie als u meer wilt weten over synchronisatiestatus en mogelijke handelingen.

4. Het project synchroniseren:
  - Om het lokale project bij te werken met bronnen die in het gedeelde project gewijzigd zijn, selecteert u de bronnen in de lijst en klikt u op het pictogram **Wijzigingen van server ophalen** .

Als in de weergave Lokale projecten geen project voorkomt met de naam van het gedeelde project, wordt een lokaal project gemaakt.

**Opmerking:**


U kunt de wijzigingen op de server bekijken voordat u ze in het lokale project bijwerkt. Zie voor meer informatie het verwante onderwerp over het samenvoegen van wijzigingen in gedeelde bronnen.

- Wilt u het gedeelde project bijwerken met wijzigingen die lokaal zijn aangebracht, dan selecteert u de bronnen en klikt u op het pictogram **Wijzigingen op server opslaan** .

**Opmerking:**

Bronnen die door een andere gebruiker zijn vergrendeld, kunnen niet op de server worden bijgewerkt. Als het nodig is kan elke gebruiker de bron echter ontgrendelen.

Als u de server bijwerkt met bronnen die u hebt vergrendeld, worden de bronnen met synchronisatie bijgewerkt maar niet ontgrendeld. U moet de bronnen op de server expliciet ontgrendelen.

- Om bronnen in het lokale project te vervangen met de kopie die op de server is opgeslagen, selecteert u de bronnen en klikt u op het pictogram **Wijzigingen ongedaan maken** .

**Verwante onderwerpen**

- [Projectsynchronisatie](#)
- [De weergave Projectsynchronisatie openen](#)
- [Een bron vergrendelen](#)
- [Een bron ontgrendelen](#)
- [Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen](#)

### 6.3.3 Een bron vergrendelen

Om een bron te vergrendelen moet de bron deel uitmaken van een gedeeld project.

Vergrendel een bron als u andere ontwerpers wilt laten weten dat u met de bron werkt, wanneer zij de weergave Projectsynchronisatie openen.

1. De weergave Projectsynchronisatie openen met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.
2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Vouw het project uit in het venster **Gedeeld project**.
4. Rechtsklik op de bron en selecteer **Vergrendelen**.

**Opmerking:**

Bij vergrendeling wordt de inhoud van de bron niet bijgewerkt in het lokale en het gedeelde project. Synchroniseer de bron om wijzigingen op te slaan.

**Verwante onderwerpen**

- [De weergave Projectsynchronisatie openen](#)
- [Projectsynchronisatie](#)

## 6.3.4 Een bron ontgrendelen

Ontgrendel een bron nadat u uw wijzigingen op de server hebt bijgewerkt en andere ontwerpers wilt laten weten dat u klaar bent. Nadat u de bron hebt ontgrendeld, kunnen andere ontwerpers deze vergrendelen en/of de serverversie met wijzigingen bijwerken.

**Opmerking:**

U kunt ook indien nodig een bron ontgrendelen die door een andere gebruiker vergrendeld is.

1. Open de weergave Projectsynchronisatie met een sessie op het gegevensopslagsysteem waar het gedeelde project is opgeslagen.
2. Selecteer het gedeelde project in de lijst **Gedeeld project**.
3. Vouw het project uit in het venster **Gedeeld project**.
4. Rechtsklik op de bron en selecteer **Ontgrendelen**.

**Opmerking:**

Bij ontgrendeling wordt de bron op de server niet bijgewerkt met wijzigingen die in het lokale project zijn aangebracht. Synchroniseer de bron om wijzigingen op te slaan.

**Verwante onderwerpen**

- [De weergave Projectsynchronisatie openen](#)
- [Projectsynchronisatie](#)

### 6.3.5 Wijzigingen samenvoegen in gedeelde bronnen

Bij het synchroniseren van een gedeelde bron kunt u, voordat u de wijzigingen van de server ophaalt, de wijzigingen bekijken en bepalen welke u op de lokale bron wilt toepassen. Deze procedure biedt een manier om handmatig wijzigingen tussen afwijkende bronnen samen te voegen.

Stel bijvoorbeeld dat u in een lokaal project met een bron werkt die NewDatafoundation heet. Dit project is gedeeld in een gegevensopslagruimte. Wanneer u het project synchroniseert, is de synchronisatiestatus van NieuweGegevensverzameling **Gewijzigd op server** of **Conflict opgetreden**.

De wijzigingen bekijken en handmatig samenvoegen:


1. Rechtsklik in het lokale project op NieuweGegevensverzameling en selecteer **Kopiëren**.
2. Rechtsklik nogmaals (in het lokale project) en selecteer **Plakken**.  
In het lokale project wordt een kopie van NieuweGegevensverzameling opgeslagen.
3. Selecteer in de weergave Projectsynchronisatie de optie NieuweGegevensverzameling en synchroniseer door **Wijzigingen van server ophalen** te selecteren.
4. Open zowel NieuweGegevensverzameling als Kopie van NieuweGegevensverzameling in de editor gegevensverzameling door in het lokale project op de naam van elke bron te dubbelklikken.  
Elke kopie opent in een apart tabblad in de editor.
5. Vergelijk de veranderingen van de server in NieuweGegevensverzameling met uw lokale wijzigingen in Kopie van NieuweGegevensverzameling.
6. Zorg dat NieuweGegevensverzameling openstaat op het bewerkingstabblad. Verwijder dan alle serverwijzigingen die u niet wilt behouden, en voeg de wijzigingen toe die u lokaal hebt aangebracht en wel wilt behouden.
7. Sla de wijzigingen in NieuweGegevensverzameling in de editor op.
8. Vernieuw de synchronisatie in de weergave Projectsynchronisatie. Werk de server bij door NieuweGegevensverzameling te selecteren en vervolgens **Wijzigingen op server opslaan**.

Nadat u de samengevoegde wijzigingen hebt geverifieerd, kunt u de Kopie van NieuweGegevensverzameling uit het lokale project verwijderen.

### 6.4 Bronnen als rapporten opslaan

U kunt elke bron in een lokaal project als rapport in een lokaal bestand opslaan.

1. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bron in de weergave Lokale projecten en selecteer **Opslaan als**.
2. Voer in het vakje **Rapportlocatie** een bestandspad, bestandsnaam en bestandstype voor het rapport in. Het bestandstype kan PDF, HTML of TXT zijn.

Klik op de bladerknop  om door het lokale bestandssysteem te navigeren en een bestandspad te vinden.

3. Voor grotere bronnen (gegevensverzamelingen en bedrijfslagen) kunt u selecteren welke metagegevens-elementen u in het rapport wilt opnemen via het vakje **Metagegevens-elementen**.
4. Klik op **Genereren** om het rapport te maken.

# Werken met gegevensopslagbronnen

## 7.1 Beheer van gegevensopslagbronnen

Gegevensopslagbronnen zijn de universes en verbindingen die zijn opgeslagen in een gegevensopslagruimte op een Central Management System (CMS). Met de weergave Gegevensopslagbronnen kunt u door de mappen en bronnen in gegevensopslagruimtes navigeren en ermee werken.

De map Verbindingen bevat de beveiligde verbindingen die gemaakt zijn met het hulpprogramma voor informatieontwerp en het hulpprogramma voor universe-ontwerp.

### **Opmerking:**

Soms verschijnt de map CommonConnections in de map Connections. Deze map bevat OLAP-verbindingen die in de Central Management Console zijn gemaakt voor gebruik in SAP BusinessObjects Advanced Analysis

De map Universe bevat universes die gepubliceerd zijn met het hulpprogramma voor informatieontwerp (.unx-universes), evenals universes die zijn gemaakt en geëxporteerd met het hulpprogramma voor universe-ontwerp of gemigreerd uit eerdere versies (.unv-universes).

Open een sessie op de CMS waar de gegevensopslagruimte wordt bewaard om door deze ruimte te navigeren. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over sessies.

De volgende secties bevatten een samenvatting van de taken die u kunt verrichten vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen.

### **Mapbeheer**

Met de juiste rechten kunt u submappen invoegen, hernoemen en verwijderen in de mappen Verbindingen en Universes.

### **Beheer van beveiligde verbindingen**

- Een bestaande verbinding bewerken.
- Een nieuwe beveiligde relationele of OLAP-verbinding toevoegen aan de gegevensopslagruimte.
- Een snelkoppeling maken naar een verbinding in een lokaal project vanuit een bestaande beveiligde verbinding.
- Een beveiligde verbinding uit de gegevensopslagruimte verwijderen.

### **Universebeheer**

U kunt de volgende taken uitvoeren op .unx-universes (gepubliceerd met het hulpprogramma voor universe-ontwerp).

- Een integriteitscontrole uitvoeren.
- Een query uitvoeren. Deze opdracht opent het queryvenster. De beveiligingsinstellingen gedefinieerd in de beveiligingsprofielen voor de universe worden toegepast volgens de gebruikersnaam in de sessie.
- Een universe ophalen. Deze opdracht slaat de bedrijfslaag en de bronnen waarnaar wordt verwezen in een lokaal project op zodat u ze kunt bewerken.
- Een universe hernoemen. Deze opdracht hernoemt alleen de universe, niet de onderliggende bedrijfslaag.
- Een universe uit de gegevensopslagruimte verwijderen.

U kunt de volgende taken uitvoeren met .unv-universes (gemaakt met het hulpprogramma voor universe-ontwerp of gemigreerd vanuit eerdere versies):

- Een universe converteren. U kunt de geconverteerde bronnen in een lokaal project opslaan of de geconverteerde .unx-universe in de gegevensopslagruimte publiceren.
- Een universe uit de gegevensopslagruimte verwijderen.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Sessiebeheer](#)
- [Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen](#)
- [Een relationele verbinding maken](#)
- [Een OLAP-verbinding maken](#)
- [Verbindingssnelkoppelingen](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd](#)
- [Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte](#)
- [UNV-universes converteren](#)

## **7.2 Sessiebeheer**

Een sessie bevat de systeemnaam van de CMS (Central Management Server) en de benodigde verificatiegegevens om bronnen te openen die in een gegevensopslagruimte worden bewaard. Er moet ten minste een sessie zijn gedefinieerd om verbinding met een gegevensopslagruimte te maken. U kunt extra sessies definiëren die met dezelfde gegevensopslagruimte verbinding maken als een andere gebruiker.

Voor werkstromen in het hulpprogramma voor informatieontwerp die toegang vereisen tot beveiligde bronnen, verschijnt het dialoogvenster "Sessie openen". Als u nog geen sessie hebt gedefinieerd voor de gegevensopslagruimte die u wilt bereiken, kunt u **Nieuwe sessie** selecteren in de lijst **Sessies**. U kunt ook een sessie definiëren met de opdracht **Sessie invoegen** in de weergave Gegevensopslagbronnen.

Nadat de sessie is gedefinieerd, wordt deze opgeslagen in de weergave Gegevensopslagbronnen en ook in de lijst **Sessies**. De volgende keer dat u de sessie opent, hoeft u alleen het wachtwoord in te voeren.



Nadat een sessie is geopend, blijft deze open tot u het hulpprogramma voor informatieontwerp sluit. Om een sessie expliciet te sluiten, moet u dit doen vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen.

Er kunnen verschillende sessies tegelijk openstaan, zolang de sessies maar op verschillende CMS-systemen worden uitgevoerd. Als u een sessie moet openen met een andere gebruikersnaam en wachtwoord op een CMS waarop reeds een sessie openstaat, moet u deze open sessie eerst sluiten.

Als u een sessie niet langer nodig hebt en u uit de lijst wilt verwijderen, gebruikt u de opdracht **Sessie verwijderen** in de weergave Gegevensopslagbron.

### **Verwante onderwerpen**

- [CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Een sessie openen](#)
- [Een sessie sluiten](#)

## **7.2.1 Een sessie openen**

Voor verschillende werkstromen moet u een sessie openen. Als u gevraagd wordt om een sessie te openen, is een lijst met voorgedefinieerde sessies beschikbaar. De lijst **Sessies** is als volgt georganiseerd:

- Open sessies op alfabetische volgorde
- Gesloten sessies op alfabetische volgorde
- **Nieuwe sessie**

Een sessie openen op een gegevensopslagruimte die reeds gedefinieerd is in het hulpprogramma voor informatieontwerp:

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Rechtsklik in de weergave Gegevensopslagbronnen op de naam van de gegevensopslagruimte en selecteer **Sessie openen**.
  - Selecteer de sessie in de lijst **Sessies**.
2. De verificatiegegevens voor de CMS worden voor u ingevuld. Als de sessie nog niet geopend is, typt u uw **wachtwoord**.


### **Opmerking:**

Als u probeert een sessie te openen op een gegevensopslagruimte waarop reeds een andere sessie geopend is, verschijnt een foutmelding. Om sessies op een gegevensopslagruimte te wijzigen, moet u eerst de geopende sessie sluiten in de weergave Gegevensopslagbronnen.

3. Klik afhankelijk van de werkstroom op **OK**, **Volgende** of **Verbinden**.

Een sessie openen op een gegevensopslagruimte die nog niet gedefinieerd is in het hulpprogramma voor informatieontwerp:

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer in de weergave Gegevensopslagbronnen in het menu **Invoegen**  **Sessie invoegen**.
  - Selecteer **Nieuwe sessie** in de lijst **Sessies**.
2. Typ in het vak **Systeem** de naam van het Central Management System waar de gegevensopslagruimte zich bevindt.

**Opmerking:**

U moet de hostgegevens in een hostbestand op de client opgeven om een sessie in te voegen voor een gegevensopslagruimte die wordt gehost op een computer in een ander domein dan de client die de toepassing host. Werk het hostbestand op de volgende locatie bij:

```
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
```

3. Typ uw **gebruikersnaam** en **wachtwoord**.

**Opmerking:**

Voor **Verificatie**-type **Windows AD** moet u de volledige domeinnaam opgeven bij **Gebruikersnaam**. Voer bijvoorbeeld `mijngebruiker@domein.com` in plaats van `mijngebruiker@domein`.

4. Selecteer de te gebruiken verificatiemethode in de lijst **Verificatie**.
5. Klik afhankelijk van de werkstroom op **OK**, **Volgende** of **Verbinden**.

De sessie blijft open tot u deze expliciet sluit in de weergave Gegevensopslagbronnen of tot u het hulpprogramma voor informatieontwerp afsluit.

**Verwante onderwerpen**

- [Een sessie sluiten](#)

## 7.2.2 Een sessie sluiten

Alle open sessies sluiten als u het hulpprogramma voor informatieontwerp verlaat. Zo sluit u een sessie expliciet:

1. Selecteer in de weergave Gegevensopslagbronnen de sessie die u wilt sluiten.
2. Rechtsklik en selecteer **Sessie sluiten**.

# Werken met verbindingen

## 8.1 Verbindingen

Een verbinding is een benoemde reeks parameters die bepalen hoe een of meer toepassingen van SAP BusinessObjects toegang krijgen tot relationele of OLAP-gegevensbronnen. De verbinding kan een lokaal bestand zijn of een extern object in een gegevensopslagruimte waarnaar wordt verwezen met een lokale snelkoppeling in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Gebruik verbindingen voor de volgende doelen:

Doel	Beschrijving
Relationele gegevensbron voor een gegevensverzameling	<p>Koppel een of meer relationele verbindingen aan een gegevensverzameling en maak een bedrijfslaag op de gegevensverzameling.</p> <p>Als u de bedrijfslaag als universe publiceert, worden de verbindingen en gegevensverzameling geïntegreerd in de universe en leveren ze de gegevens voor query's die op de universe worden uitgevoerd.</p>
OLAP-gegevensbron voor een bedrijfslaag	<p>Voor een OLAP-gegevensbron koppelt u een bedrijfslaag rechtstreeks aan een verbinding. De bedrijfslaag wordt als universe gepubliceerd, maar de verbinding biedt rechtstreeks toegang tot de kubus.</p>
Toegang tot een SAP NetWeaver BW BEx-query	<p>U definieert SAP NetWeaver BW-verbindingen die het <b>SAP BICS Client</b>-stuurprogramma voor middleware gebruiken om toegang tot een BEx-query te verlenen. Query- en rapportage-toepassingen van SAP BusinessObjects maken een rechtstreekse verbinding met de BEx-query. U kunt deze verbindingen niet als bron voor bedrijfslagen of universes gebruiken. Zie het toepasselijke onderwerp voor informatie over het bouwen van een universe op SAP NetWeaver BW.</p>

Verbindingen kunnen lokaal of beveiligd zijn.

### **Verwante onderwerpen**

- [Over lokale verbindingen](#)
- [Over beveiligde verbindingen](#)
- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)
- [Een relationele verbinding maken](#)
- [Een OLAP-verbinding maken](#)
- [Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen](#)

## **8.1.1 Over lokale verbindingen**

U maakt lokale verbindingen in het lokale project van het hulpprogramma voor informatieontwerp. Lokale verbindingen worden opgeslagen als onafhankelijke objecten op het lokale bestandssysteem als .cnx-bestanden.

Lokale verbindingen worden voor het volgende gebruikt:

- Om relationele gegevensbronnen te openen bij het ontwerpen van een gegevensverzameling en relationele bedrijfslaag.

### **Opmerking:**

Als u een gegevensverzameling die ingeschakeld is voor meerdere bronnen wilt maken, moet u naar beveiligde verbindingen verwijzen.

- Om een OLAP-kubus te openen bij het ontwerpen van een OLAP-bedrijfslaag.
- Om query's uit te voeren op een doeldatabase om wijzigingen in de bedrijfslaag te testen of om zoeklijsten te maken.

Lokale verbindingen hebben weinig of geen beveiliging omdat ze gebruikt kunnen worden door elke gebruiker met toegang tot de machine waarop het hulpprogramma voor informatieontwerp draait.

Als u een lokale verbinding wilt beveiligen, publiceert u de verbinding naar een gegevensopslagruimte.

### **Verwante onderwerpen**

- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [Over beveiligde verbindingen](#)
- [Een relationele verbinding maken](#)
- [Een OLAP-verbinding maken](#)

## **8.1.2 Over beveiligde verbindingen**

Een beveiligde verbinding is een verbinding die is gemaakt in, of gepubliceerd naar, een gegevensopslagruimte. Deze is opgeslagen in een speciale map Verbindingen in de gegevensopslagruimte. U kunt submappen maken in de map Verbindingen om de opslag van verbindingen in de gegevensopslagruimte te organiseren.

Wanneer een verbinding wordt gepubliceerd, wordt een verbindingsobject dat dezelfde parameters als de lokale verbinding bevat, in de map of submap Verbindingen in de gegevensopslagruimte gemaakt.

U kunt ook rechtstreeks in de gegevensopslagruimte beveiligde verbindingen maken met de opdrachten **Relationele verbinding invoegen** en **OLAP-verbinding invoegen** vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen.

Beveiligde verbindingen kunnen niet worden gekopieerd naar het lokale bestandssysteem maar zijn als verbindingssnelkoppelingen beschikbaar in de weergave Lokale projecten. De snelkoppeling kan op dezelfde manier worden gebruikt als een lokale verbinding, maar de verbindingseigenschappen kunnen alleen worden bewerkt door verbinding te maken met het gegevensopslagsysteem.

Beveiligde verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Gegevens ophalen voor universes die naar een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd.
- Gegevens ophalen voor SAP BusinessObjects-rapportageproducten die databasemiddleware rechtstreeks oproepen.
- Als een gegevensbron wanneer u een gegevensverzameling of OLAP-bedrijfslaag maakt.

Een beveiligde verbinding is onderworpen aan de volgende algemene veiligheidsbeperkingen in de gegevensopslagruimte:

- Gebruikers moeten geverifieerd zijn.
- Gebruikersrechten kunnen op het gebruikersniveau worden gedefinieerd om toegang te verlenen of te weigeren tot verbindingen of verbindingseigenschappen.
- Verbindingen kunnen alleen worden gedeeld en gebruikt door geverifieerde gebruikers.

### **Relationele verbindingen lokaal downloaden**

Teneinde vertrouwelijkheid te handhaven worden een aantal gevoelige beveiligde verbindingsparameters, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, in de gegevensopslagruimte bewaard.

Als u de verbinding in het hulpprogramma voor informatieontwerp wilt bewerken, moet het recht "Verbinding lokaal downloaden" zijn verleend in de Central Management Console (evenals het toepassingsrecht "Verbindingen maken, wijzigen of verwijderen" en het verbindingsrecht "Objecten bewerken").

Als het recht "Verbinding lokaal downloaden" is verleend, kunt u query's uitvoeren op de server met het stuurprogramma voor de servermiddleware, of lokaal met het lokale stuurprogramma voor middleware. Selecteer de lokale middlewareoptie in de voorkeuren voor het hulpprogramma voor informatieontwerp om de lokale middleware te gebruiken. Als dit recht wordt geweigerd, gebruikt het hulpprogramma voor informatieontwerp de servermiddleware.

### **Verwante onderwerpen**

- [Verbindingssnelkoppelingen](#)
- [CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [Middleware instellen voor beveiligde relationele verbindingen](#)

### 8.1.3 Verbindingssnelkoppelingen

Een verbindingssnelkoppeling is een object dat naar een beveiligde verbinding in een gegevensopslagruimte verwijst. De snelkoppeling wordt als .cns-bestand opgeslagen in het lokale bestandssysteem. De snelkoppeling bevat het adres en poortnummer van de gegevensopslagruimte, het type verbinding (OLAP of relationeel), en een id die de verbinding op de server identificeert.

U gebruikt een verbindingssnelkoppeling bij het ontwerpen of wijzigen van elke gegevensverzameling of bedrijfslaag die een verbinding gebruikt welke is opgeslagen in de gegevensopslagruimte.

U kunt op twee manieren een verbindingssnelkoppeling maken.

- Publiceer een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte.
- Maak een snelkoppeling van een bestaande beveiligde verbinding in de weergave Gegevensopslagbronnen.

#### Verwante onderwerpen

- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [Een snelkoppeling naar een verbinding maken](#)

## 8.2 Een relationele verbinding maken

Gebruik de wizard Nieuwe relationele verbinding om lokale en beveiligde verbindingen te maken met een relationele gegevensbron.

Voordat u een lokale verbinding maakt, moet er een project beschikbaar zijn in de weergave Lokale projecten. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het maken van lokale projecten.

#### Opmerking:

U moet relationele verbindingen met SAP NetWeaver BW- en SAS-bronnen rechtstreeks in de gegevensopslagruimte als beveiligde verbindingen maken.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als u een lokale verbinding wilt maken, selecteert u de projectmap in de weergave Lokale projecten. Selecteer **Bestand > Nieuw > Relationele verbinding**.
- Als u een beveiligde verbinding wilt maken, opent u in de weergave Bronnen van gegevensopslagruimte een sessie op de gegevensopslagruimte waar u de beveiligde verbinding wilt maken. Rechtsklik op de map of submap Verbindingen in de gegevensopslagruimte en selecteer **Relationele verbinding invoegen**.

2. Volg de stappen in de wizard Nieuwe relationele verbinding om de volgende informatie in te voeren:

- Naam voor de verbinding
- Middleware voor de doeldatabase
- Aanmeldingsparameters om verbinding te maken met de relationele gegevensbron
- Aangepaste en configuratieparameters om de verbinding te optimaliseren

Als u hulp nodig hebt bij een bepaalde stap, klikt u op het Help-pictogram in het dialoogvenster van de wizard.

#### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)
- [Beheer van gegevensopslagbronnen](#)
- [Een naam opgeven voor een verbinding](#)
- [Verbindingen](#)

## 8.2.1 Een naam opgeven voor een verbinding

In deze sectie vindt u een beschrijving van de bronnaampagina van de wizard voor de nieuwe relationele verbinding.

U geeft een naam op voor een verbinding en kunt een beschrijving van de gegevensbron invoeren. De naam en beschrijving zijn beschikbaar als eigenschappen van de verbinding en kunnen op elk moment worden bewerkt.

Eigenschappen	Beschrijving
Bronnaam	naam van verbinding. Dit veld is verplicht
Beschrijving	Informatie over de gegevensbron. Deze informatie kan handig zijn wanneer de verbinding wordt gebruikt voor meerdere gegevensverzamelingen. Dit is optionele informatie.

Als u naamgegevens hebt ingevuld, klikt u op **Volgende** om met de wizard door te gaan.

#### Verwante onderwerpen

- [Een middleware-stuurprogramma selecteren](#)

## 8.2.2 Een middleware-stuurprogramma selecteren

Selecteer een verbindingssuurprogramma om verbinding te maken met de juiste middleware-versie voor de doeldatabase. Het verbindingssuurprogramma is het SAP BusinessObjects-stuurprogramma dat informatie in de middleware toewijst aan de gebruikersinterface van de SAP BusinessObjects-toepassing.

Vouw het database- en middleware-knooppunt uit voor de doeldatabase en selecteer het verbindingssuurprogramma. Klik op **Volgende** om verder te gaan met de wizard.

**Opmerking:**

- SAP NetWeaver BW- en SAS-verbindingen worden alleen getoond als u de verbinding rechtstreeks in de gegevensopslagruimte maakt.
- Als u het hulpprogramma voor informatieontwerp via een Crystal Server 2011-installatie gebruikt, zijn stuurprogramma's voor SAP-middleware niet beschikbaar.

**Verwante onderwerpen**

- [De verbindingsparameters instellen](#)

## 8.2.3 De verbindingsparameters instellen

De verbindingsparameters zijn afhankelijk van het type gegevensbron waarvoor u de verbinding definieert. Selecteer de koppeling in de verwante onderwerpen als u meer wilt weten over de verbindingsparameters.

**Verwante onderwerpen**

- [Aanmeldingsparameters voor relationele verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor SAS-verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor Oracle EBS-verbindingen](#)
- [Configuratieparameters voor relationele verbindingen](#)
- [Aangepaste parameters voor relationele verbindingen](#)

### 8.2.3.1 Aanmeldingsparameters voor relationele verbindingen

De volgende aanmeldingsparameters zijn van toepassing op de meeste relationele verbindingen.

Zie de verwante onderwerpen voor een beschrijving van de aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW-, SAP ERP-, SAS- en Oracle EBS-verbindingen.



Parameter	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de gegevensbron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>User Name</b> en <b>Password</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>BusinessObjects-referentieverwijzingen gebruiken:</b> hiermee worden de databasereferenties gebruikt van de gebruikersaccount die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) om verbinding te maken met de gegevensbron. De databasereferenties worden ingesteld in de eigenschappen van een gebruiker in de Central Management Console. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> deze verificatiemodus wordt gebruikt om end-to-end eenmalige aanmelding te ondersteunen die is gedefinieerd in de CMS (Central Management Server). Als u een externe verificatiebron gebruikt, bijvoorbeeld LDAP, moeten de CMS en gegevensbron geconfigureerd worden om deze externe verificatiebron te gebruiken. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie over eenmalige aanmelding.</li> </ul>
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.

Parameter	Beschrijving
<b>Server (&lt;host&gt;:&lt;poort&gt;)</b>	<p>De naam en de poort van de server die de gegevensbron host.</p> <p>Voor verbindingen met SAP HANA wordt het HANA-exemplaar-nummer weergegeven door het tweede en derde cijfer van het poortnummer. Als het poortnummer bijvoorbeeld 30215 is, is het HANA-exemplaarnummer 02</p> <p>U kunt de failover-optie van SAP HANA gebruiken door een lijst met servers op te geven die u van elkaar scheidt met een puntkomma, bijvoorbeeld: (host1:30015;host2:30015;host3:30015). Het JDBC-stuurprogramma kiest een van deze hosts om verbinding te maken. Als een host niet beschikbaar is, kiest het stuurprogramma de volgende host uit de lijst.</p> <p>Voor verbindingen met Oracle kunt u een lijst met servers invoeren die met komma's worden gescheiden: (&lt;host&gt;:&lt;poort&gt;, &lt;host&gt;:&lt;poort&gt;).</p>
<b>Server</b>	De naam van de server die de gegevensbron host.
<b>Database</b>	De databasenaam.
<b>Naam gegevensbron</b>	Voor ODB-verbindingen: de naam van de gegevensbronnen die u hebt gedefinieerd met de gegevensbronnenbeheerder van uw besturingssysteem.
<b>Alias</b>	Voor DB2-verbindingen is dit de alias van de database die u hebt gemaakt in de DB2-configuratieassistent.
<b>Netservice</b>	Voor Oracle-verbindingen die JDBC-middleware gebruiken, is dit de naam van de Oracle-netservice.
<b>Service</b>	Voor Oracle-verbindingen is dit de alias die de gegevens van de server-IP en netservice bevat.
<b>JDBC_URL</b> <b>JDBC_CLASS</b>	Voor algemene JDBC-verbindingen is dit de URL en klasse van de JDBC die worden gebruikt om verbinding te maken met de database.

Parameter	Beschrijving
<b>Informix-server</b>	Voor Informix-verbindingen: de naam van de Informix-server die u hebt gedefinieerd.
<b>OLE DB-providernaam</b>	Voor algemene OLE DB-providers is dit de naam van de provider.

**Verwante onderwerpen**

- [Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor SAS-verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor Oracle EBS-verbindingen](#)

### **8.2.3.2 Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen**

De volgende parameters zijn van toepassing op verbindingen met SAP NetWeaver BW (relationele en BICS Client-verbindingen) en SAP ERP.

Als u ABAP-functie- en InfoSet-parameters wilt instellen voor SAP ERP-verbindingen, klikt u op **Volgende** nadat u de aanmeldingsparameters hebt ingevoerd.

Parameter	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de gegevensbron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>User Name</b> en <b>Password</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>BusinessObjects-referentieverwijzingen gebruiken:</b> hiermee worden de databasereferenties gebruikt van de gebruikersaccount die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) om verbinding te maken met de gegevensbron. De databasereferenties worden ingesteld in de eigenschappen van een gebruiker in de Central Management Console. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> deze verificatiemodus wordt gebruikt om end-to-end eenmalige aanmelding te ondersteunen die is gedefinieerd in de CMS (Central Management Server). Als u een externe verificatiebron gebruikt, bijvoorbeeld LDAP, moeten de CMS en gegevensbron geconfigureerd worden om deze externe verificatiebron te gebruiken.</li> </ul> <p>Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie over eenmalige aanmelding.</p>
<b>Clientnummer</b>	Het nummer waarmee de client op het SAP NetWeaver BW-systeem wordt aangegeven.
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Taal</b>	<p>De ISO-taalcode die uit twee tekens bestaat en wordt gebruikt voor de verbinding met de gegevensbron. Bijvoorbeeld NL voor Nederlands.</p> <p><b>Opmerking:</b> In sommige gevallen moet u de taal in de lijst selecteren.</p>

Parameter	Beschrijving
<b>Taal opslaan</b>	<p>Hiermee wordt opgegeven welke taal moet worden gebruikt voor de verbinding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de optie <b>Taal opslaan</b> selecteert, wordt de waarde van de parameter <b>Taal</b> gebruikt.</li> <li>Als u selectie van de optie <b>Taal opslaan</b> opheft, wordt de waarde van de gebruikerssessie (Voorkeurslandinstellingen voor weergave) gebruikt.</li> </ul>
<b>Systeem-id</b>	<p>De id van het SAP-systeem die uit 3 tekens bestaat.</p> <p><b>Opmerking:</b> Vereist voor zowel toepassingsservers als berichtenservers.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor een verbinding met de berichtenserver moet u de systeem-id van de berichtenserver toevoegen aan het volgende bestand op de computer die de toepassing host:</p> <p>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services</p> <p>Voeg aan het einde van het bestand de volgende regel toe:</p> <p>sapmsXXX &lt;tab&gt; 3601/tcp</p> <p>waarbij sapms staat voor SAP-berichtenserver, xxx voor de systeem-id van de gebruikte server, en 3601/tcp voor de TCP-standaardpoort die wordt gebruikt voor communicatie.</p>
<b>Servertype</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer <b>Toepassingsserver</b> als u rechtstreeks verbinding wilt maken met de SAP-server zonder gebruik te maken van taakverdeling.</li> <li>Selecteer <b>Berichtenserver</b> als u wilt profiteren van de SAP-taakverdelingsfuncties.</li> </ul>
<b>Servernaam voor Toepassingsserver</b>	De naam van de SAP-toepassingsserver.
<b>Systeemnummer voor Toepassingsserver</b>	Het systeemnummer van de SAP-toepassingsserver. Dit is een geheel getal dat uit twee cijfers bestaat tussen 00 en 99.
<b>Servernaam voor Berichtenserver</b>	De naam of het IP-adres van de SAP-berichtenserver die wordt gebruikt voor taakverdeling.

Parameter	Beschrijving
<b>Groepsnaam voor Berichtenserv- er</b>	Naam van de aanmeldingsgroep; een reeks specifieke toepassings servers die worden gebruikt voor aanmelding.
<b>InfoProvider</b>	Voor SAP NetWeaver BW relationele verbindingen is dit de naam van de InfoCube of MultiProvider die moet worden gebruikt als de feitentabel in het midden van sneeuwvlokschema in de gegevensverzameling.
<b>Catalogus</b>	Voor SAP NetWeaver BW relationele verbindingen is dit de naam die wordt gebruikt om de verbinding met de queryserver aan te duiden.  <b>Opmerking:</b> Een standaardcatalogusnaam wordt automatisch geregistreerd op de queryserver als de verbinding voor het eerst wordt toegevoegd aan een gegevensverzameling met meerdere bronnen.

#### 8.2.3.2.1 Selectie van InfoProvider-feitentabel

Wanneer u een SAP NetWeaver BW-verbinding maakt, kunt u in het dialoogvenster "InfoProvider-feitentabel" een feitentabel kiezen die het middelpunt vormt van het Snowflake-schema in uw gegevensverzameling.

Met de knop Filteren kunt u filteren op type InfoProvider.

#### 8.2.3.2.2 ABAP-functie en InfoSet-parameters voor ERP-verbindingen

De volgende parameters zijn van toepassing op SAP ERP-verbindingen. Zie de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor meer informatie over SAP ERP-verbindingen.

Parameter	Beschrijving
<b>Jokerteken functienaam</b>	<p>Jokertekens zijn filters die het aantal tabellen reduceren dat in de verbinding wordt weergegeven. Het jokerteken is * en representeert 0 tot een willekeurig aantal tekens. Het jokerteken kan worden gebruikt in combinatie met trefwoorden. Bijvoorbeeld:</p> <p>*trefwoord_een*trefwoord2*</p> <p>Het bovenstaande jokerteken geeft alleen tabellen weer die trefwoord_een bevatten gevolgd door trefwoord_twee.</p>
<b>Wijs tabelparameters toe aan invoerkolommen</b>	<p>Wanneer deze optie is geselecteerd, worden de tabelparameters beschouwd als invoer- en uitvoerparameters van de ABAP-functie.</p> <p>Als deze optie niet is geselecteerd, worden de tabelparameters alleen als uitvoerparameters beschouwd.</p>
<b>Selectievelden toewijzen aan tabelkolommen</b>	<p>Als deze optie is geselecteerd, wordt elk selectieveld in de SAP-query toegewezen in een tabelkolom en beschouwd als een optionele invoerkolom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een query kan alleen het filter EQUAL in deze kolom bevatten</li> <li>• Als de kolom alleen in de projectie staat, wordt NULL geretourneerd</li> </ul> <p>Als deze optie niet is geselecteerd, worden de selectievelden genegeerd. Filteren op deze velden is niet mogelijk.</p>

### 8.2.3.3 Aanmeldingsparameters voor SAS-verbindingen

De volgende parameters zijn van toepassing op verbindingen met SAS-gegevensbronnen.

Als u toegang tot meerdere gegevenssets wilt opnemen die niet vooraf zijn gedefinieerd op de SAS/SHARE-server, klikt u op **Volgende** wanneer u de aanmeldingsparameters hebt ingevoerd.

Parameter	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de gegevensbron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>User Name</b> en <b>Password</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>BusinessObjects-referentieverwijzingen gebruiken:</b> hiermee worden de databasereferenties gebruikt van de gebruikersaccount die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) om verbinding te maken met de gegevensbron. De databasereferenties worden ingesteld in de eigenschappen van een gebruiker in de Central Management Console. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> deze verificatiemodus wordt gebruikt om end-to-end eenmalige aanmelding te ondersteunen die is gedefinieerd in de CMS (Central Management Server). Als u een externe verificatiebron gebruikt, bijvoorbeeld LDAP, moeten de CMS en gegevensbron geconfigureerd worden om deze externe verificatiebron te gebruiken. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie over eenmalige aanmelding.</li> </ul>
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Hostnaam</b>	De hostnaam van de server waarop de SAS/SHARE wordt uitgevoerd.
<b>Poort</b>	De poort waarmee verbinding moet worden gemaakt.



Parameter	Beschrijving
<b>Catalogus</b>	<p>De naam die wordt gebruikt om de verbinding met de queryserver aan te duiden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een standaardcatalogusnaam wordt automatisch geregistreerd op de queryserver als de verbinding voor het eerst wordt toegevoegd aan een gegevensverzameling met meerdere bronnen.</p>

#### 8.2.3.3.1 SAS-gegevenssets instellen

Wanneer u een SAS-verbinding maakt, kunt u in het dialoogvenster "SAS-gegevenssets instellen" de gegevensverzameling configureren voor toegang tot meerdere gegevenssets die niet vooraf gedefinieerd zijn op de SAS/SHARE-server. Dit zijn gegevenssets die niet zijn opgenomen in de huidige SAS-configuratie.

1. Selecteer de optie **Gegevenssets gebruiken die niet vooraf gedefinieerd zijn op de SAS/SHARE-server**.
2. Klik op **Toevoegen** en in het veld **Locatie** voert u het pad naar de gegevensset in, met de indeling die vereist is voor uw besturingssysteem.
3. Voer in het veld **Bibliotheeknaam** een naam in die u wilt gebruiken om naar de gegevensset te verwijzen.
4. Klik op **Toevoegen** om desgewenst andere gegevenssets toe te voegen.
5. Klik op **Voltooien**.

#### 8.2.3.4 Aanmeldingsparameters voor Oracle EBS-verbindingen

De volgende aanmeldingsparameters zijn van toepassing op Oracle EBS-verbindingen.

Parameter	Beschrijving
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam voor toegang tot de Oracle-databaseserver.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord voor toegang tot de Oracle-databaseserver.
<b>Service</b>	De naam van de Oracle-service.

Parameter	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de EBS-toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>Oracle EBS-gebruiker</b> en <b>Oracle EBS-wachtwoord</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> hiermee worden de referenties van de gebruikersaccount gebruikt die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) wanneer gebruikers zich bij het SAP BusinessObjects BI-platform aanmelden met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Oracle EBS. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> </ul>
<b>Oracle EBS-gebruiker</b>	De gebruikersnaam waarmee u de toepassing kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Oracle EBS-wachtwoord</b>	Het wachtwoord waarmee u de toepassing kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Taal</b>	De taal van de toepassing.
<b>Toepassing</b>	De naam van de toepassing.
<b>Beveiligingsgroep</b>	De Oracle-beveiligingsgroep.

### 8.2.3.5 Configuratieparameters voor relationele verbindingen

Het dialoogvenster **Configuratieparameters** bevat parameters die u kunt instellen voor gebruik in plaats van de standaard configuratieopties.

De volgende configuratieparameters zijn van toepassing op de meeste relationele verbindingen.

Parameter	Beschrijving
<b>Verbindingspoolmodus</b>	Bij gebruik van een verbindingspool is dit de methode die moet worden gebruikt om de verbinding actief te houden.
<b>Pooltime-out</b>	Als de <b>Verbindingspoolmodus</b> is ingesteld op <b>Houd de verbinding open gedurende</b> , wordt hiermee in minuten aangegeven hoe lang de verbinding open moet blijven.
<b>Datablokgrootte</b>	<p>Het maximaal aantal rijen dat wordt geautoriseerd bij elke datablok uit de database.</p> <p>Als u bijvoorbeeld 20 invoert en uw query retourneert 100 rijen, haalt de verbinding de gegevens in 5 keer met 20 rijen per keer op.</p> <p>Als u een datablok wilt uitschakelen, voert u een <b>Datablokgrootte</b> van 1 in. De gegevens worden per rij opgehaald.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u de datablokgrootte uitschakelt, worden uw gegevens sneller opgehaald maar vertragen de prestaties van uw systeem. Hoe hoger de waarde in de <b>Datablokgrootte</b>, hoe sneller uw rijen worden opgehaald. U moet echter zorgen dat er voldoende systeemgeheugen op de client is.</p>
<b>Array bind-grootte</b>	Deze parameter wordt niet gebruikt voor universes die zijn gemaakt met het hulpprogramma voor informatie-ontwerp.
<b>Aanmeldings-time-out</b>	Geeft het aantal minuten aan voordat er een time-out van een verbindingspoging plaatsvindt en er een foutbericht wordt weergegeven.

Parameter	Beschrijving
<b>Bestand(en) toevoegen</b>	<p><b>Beperking:</b> Specifiek voor verbindingen met Apache Hadoop HIVE-gegevensbronnen.</p> <p>De paden naar externe bronnen die moeten worden toegevoegd aan de Hadoop Distributed Cache van de cluster. Bronnen kunnen Python-transcriptbestanden zijn die u tijdens uitvoering van de query's beschikbaar stelt. Deze parameter komt overeen met de HIVE-opdrachtregel <code>add FILE</code>.</p> <p>U kunt paden naar meer dan een bestand definiëren, gescheiden door puntkomma's. Bijvoorbeeld:</p> <p><code>/tmp/foo.py;/tmp/bar.py</code></p> <p>Alleen paden in UNIX-stijl zijn geldig.</p>
<b>Jar(s) toevoegen</b>	<p><b>Beperking:</b> Specifiek voor verbindingen met Apache Hadoop HIVE-gegevensbronnen.</p> <p>De paden naar externe JAR-bestanden die aan het pad van de Java-klasse moeten worden toegevoegd. Deze parameter komt overeen met de HIVE-opdrachtregel <code>add JAR</code>.</p> <p>U kunt paden naar meer dan een JAR-bestand definiëren, gescheiden door puntkomma's. Bijvoorbeeld:</p> <p><code>/usr/lib/hive/hive-contrib-1.jar;/usr/lib/hive/hive-contrib-2.jar</code></p> <p>Alleen paden in UNIX-stijl zijn geldig.</p>
<b>Eigenschappen JDBC-stuurprogramma (key=value,key=value)</b>	<p>Waarden voor eigenschappen van het JDBC-stuurprogramma. U kunt de waarde van meer dan een eigenschap definiëren, gescheiden door komma's. Zo stelt de volgende waarde voor <b>Eigenschappen van JDBC-stuurprogramma</b> de stuurprogramma-eigenschappen <code>oracle.jdbc.defaultNChar</code> en <code>defaultNChar</code> in:</p> <p><code>oracle.jdbc.defaultNChar=true,defaultNChar=true</code></p> <p><b>Opmerking:</b> Als er een eigenschap in het bestand <code>&lt;stuurprogramma&gt;.sbo</code> is gedefinieerd, wordt de waarde gebruikt die in deze parameter is gedefinieerd. Zie de <i>Handleiding voor gegevenstoegang</i> voor meer informatie over SBO-bestanden.</p>

Parameter	Beschrijving
<b>Naam van eigenaar</b>	Voor DB2-verbindingen: deze parameter voegt de naam van de eigenaar van de tabel als een voorvoegsel toe aan de tabelnaam, om te voldoen aan de standaardnaamgeving van DB2.
<b>Tabelachtervoegsel</b>	Voor DB2-verbindingen: deze parameter voegt een achtervoegsel toe aan de tabelnaam, om te voldoen aan de standaardnaamgeving van DB2.

### 8.2.3.6 Aangepaste parameters voor relationele verbindingen

In het dialoogvenster Aangepaste parameters kunt u de waarde van bepaalde parameters overschrijven. U kunt ook parameters en hun waarden toevoegen.

Parameter	Beschrijving
<b>Connectlnit</b>	De waarde wordt toegevoegd aan de SQL en wordt eenmaal uitgevoerd wanneer een gebruiker verbinding maakt met de database.
<b>Tip</b>	Voor Oracle-verbindingen wordt de waarde gebruikt door de Oracle-queryoptimalisatie om een uitvoeringsplan te kiezen. Raadpleeg uw Oracle-documentatie voor volledige informatie over hints die kunnen worden gebruikt en hoe zij kunnen worden gebruikt om query's te optimaliseren.

### 8.2.3.7 Aanmeldings- en schemaparameters voor CSV-bestandsverbindingen

De volgende parameters zijn van toepassing op verbindingen met CSV-bestanden (Comma-Separated Value). Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over bestandsindelingen en landinstellingen voor CSV-bestandsverbindingen.

Parameter	Beschrijving
<b>Type locatie</b>  <b>Protocol</b>	<p>De parameters <b>Type locatie</b> en <b>Protocol</b> helpen u bij het instellen van de vereiste parameters voor uw gegevensbron.</p> <p>Als <b>Type locatie</b> is ingesteld op <b>Lokaal</b>, worden de parameters voor het protocol en de aanmeldingsreferenties grijs weergegeven.</p> <p>Als <b>Type locatie</b> is ingesteld op <b>Extern</b>, selecteert u een <b>Protocol</b> om de toepasselijke aanmeldingsreferenties beschikbaar te maken.</p> <p><b>Opmerking:</b> Schemabestanden kunnen lokaal zijn, zelfs als <b>Type locatie</b> is ingesteld op <b>Extern</b>. Als het schemabestand extern is, is het <b>Protocol</b> van toepassing op de gegevensbron en de schemabestanden.</p>
<b>Gegevensbron</b>	<p><b>Bestandspad of patroon</b></p> <p>Het pad naar één CSV-bestand of het pad naar een map met meerdere CSV-bestanden. Bestanden kunnen lokaal of extern zijn (HTTP, FTP en SMB). Bij externe bestanden is de gegevensbron de locatie-URL. Paden met MS Windows of UNIX-stijlen zijn geldig. Jokertekens zijn ook toegestaan.</p> <p>Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C:\report.csv voor één bestand</li> <li>• C:\CSVFiles\ of C:\CSVFiles\*.csv voor meerdere bestanden</li> <li>• /home/user/csvfiles/report.csv voor één bestand op een UNIX-computer</li> <li>• Externe locaties:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• http://host:poort/pad/bestand</li> <li>• ftp://host:poort/pad/bestand</li> <li>• smb://server:poort/pad/bestand</li> </ul> </li> </ul>

Parameter	Beschrijving
<b>Schemadetectie</b>	<p>De methode die wordt gebruikt voor detectie van het schema van het CSV-bestand. Mogelijke waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>auto</b> Het stuurprogramma voor gegevenstoegang vindt het schema automatisch. <b>Bestandstype</b> moet zijn ingesteld op <b>Gescheiden</b>.</li><li>• <b>geen detectie</b> Het stuurprogramma voor gegevenstoegang slaat regels met opmerkingen over, analyseert de eerste regel en bepaalt het aantal kolommen maar niet het type. <b>Bestandstype</b> moet zijn ingesteld op <b>Gescheiden</b>.</li><li>• <b>ddl</b> Het stuurprogramma voor gegevenstoegang gebruikt een DDL-bestand (Data Definition Language) om het schema te detecteren.</li><li>• <b>sqlddl</b> Het stuurprogramma voor gegevenstoegang gebruikt een DDL-bestand dat overeenkomt met de Standard SQL om het schema te detecteren.</li></ul>
<b>Schemabestand</b>	<p>Het pad naar één DDL- of SQLDDL-schemabestand. Als u schema's voor meerdere tabellen wilt definiëren, gebruikt u een SQLDDL-bestand.</p> <p>Vereist als <b>Schemadetectie</b> is ingesteld op <b>ddl</b> of <b>sqlddl</b>.</p> <p>Als het schemabestand extern is, moet het protocol van het bestand overeenkomen met de instelling van de parameter <b>Protocol</b>.</p>

Parameter	Beschrijving
<b>Testrijen</b>	<p>De methode voor het parseren van regels om op kolomgegevens te controleren (naam, type, grootte en nullificeerbaar). Vereist als <b>Schemadetectie</b> is ingesteld op <b>auto</b>. Mogelijke waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>auto</b> Het stuurprogramma parseert het bestand tot een type is gedetecteerd voor elke kolom. Als er geen NULL-waarde in de eerste rij is, stopt het parseren na de eerste rij. <b>Let op:</b> Deze methode kan leiden tot typeconversieconflicten wanneer alleen de eerste rijen worden geparseerd en andere typen in de volgende rijen worden gebruikt.</li> <li>• <b>int</b> Parseert een specifiek aantal rijen. Deze instelling kan worden gebruikt als een compromis tussen schaalbaarheid voor grote CSV-bestanden en een lage gegevenskwaliteit van CSV-bestanden. <b>Let op:</b> Deze methode kan conflicten veroorzaken als andere typen worden gebruikt in de rijen die niet worden geparseerd.</li> <li>• <b>all</b> Hiermee wordt het gehele bestand geparseerd. Met behulp van deze methode kunt u de langste tekenreeks waarde vinden, die overeenkomt met de kolomgrootte voor niet-numerieke waarden. <b>Opmerking:</b> De aanbevolen methode is <b>all</b> zodat kolomgegevens goed kunnen worden gedetecteerd. Aangezien dit de traagste detectiemethode is, gebruikt u DDL-bestanden als CSV-bestanden groot zijn.</li> </ul>
<b>Aantal testrijen</b>	<p>Het aantal CSV-bestandsregels dat wordt geparseerd om de kolomtypen te controleren.</p> <p>Vereist als <b>Testrijen</b> is ingesteld op <b>int</b>.</p>



Parameter	Beschrijving
<b>Referenties</b>	<p>De <b>Gebruikersnaam</b> en het <b>Wachtwoord</b> voor toegang tot de CSV-bestanden in een externe verbinding.</p> <p>Als <b>Protocol</b> is ingesteld op <b>SMB (Windows-share)</b>, voert u het <b>SMB-domein</b> voor de verbinding in.</p>
<b>HTTP-proxy</b>	<p>Als <b>Protocol</b> is ingesteld op <b>HTTP</b>, voert u de proxyparameters voor de verbinding in.</p> <p><b>Proxyadres:</b> het pad naar de HTTP- of FTP-proxyserver (<i>host:poort</i>).</p> <p>Bijvoorbeeld <code>myproxy.com:8080</code></p> <p><b>Proxy-gebruikersnaam:</b> de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor toegang tot de proxyserver.</p> <p><b>Proxy-wachtwoord:</b> het wachtwoord dat wordt gebruikt voor toegang tot de proxyserver.</p>

**Verwante onderwerpen**

- [Bestandsindeling en landinstellingen voor CSV-bestandsverbindingen](#)

**8.2.3.8 Bestandsindeling en landinstellingen voor CSV-bestandsverbindingen**

De volgende parameters zijn van toepassing op verbindingen met CSV-bestanden (Comma-Separated Value).

**Bestandsinstellingen**

Parameter	Beschrijving
<b>Tekenset van bestand</b>	<p>De tekenset die wordt gebruikt in CSV-bestanden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Alle bestanden moeten dezelfde tekenset hebben.</p>

Parameter	Beschrijving
<b>Bestandstype</b>	<p>Er zijn de volgende bestandstypen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gescheiden</b> De CSV-bestandsvermeldingen worden weergegeven met een scheidingsteken.</li> <li>• <b>vast</b> De CSV-bestandsvermeldingen hebben een vaste breedte.</li> </ul>
<b>Soepele modus</b>	Als deze optie is geselecteerd, worden ongeldige rijen automatisch overgeslagen (onvoldoende of te veel kolommen).
<b>Kolomnamen in eerste regel</b>	<p>Deze Booleaanse waarde geeft aan of de eerste rij van het CSV-bestand kolomnamen bevat.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als het bestand geen kolomnamen bevat en als schemadetectie is ingeschakeld, geeft het stuurprogramma voor gegevenstoeegang namen aan de kolommen zoals <code>col1, col2,...,coln</code>.</p>
<b>Verenigen in één tabel</b>	<p>Deze Booleaanse waarde geeft aan of tabellen automatisch worden samengevoegd wanneer er een patroon als gegevensbron wordt opgegeven.</p> <p>Als het gegevensbronpatroon bijvoorbeeld <code>rapport_*.csv</code> is, voegt het stuurprogramma alle tabellen uit CSV-bestanden samen die met het patroon overeenkomen.</p> <p><b>Let op:</b> CSV-bestanden moeten dezelfde structuur hebben.</p>
<b>Aantal opmerkingsregels in het begin</b>	Het aantal rijen dat opmerkingen bevat aan het begin van het CSV-bestand. Het maximaal aantal is 1000.
<b>Scheidingsteken</b>	<p>Een teken dat wordt gebruikt om CSV-bestandsvermeldingen te scheiden. Dit moet een ander teken zijn dan de tekstkwalificatie en het escape-teken.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de tab-toets wordt gebruikt om ingangen te scheiden, kunt u het woord <b>TAB</b> instellen als scheidingsteken.</p>

Parameter	Beschrijving
<b>Tekstkwalficatie</b>	<p>Een teken dat een bestandsingang omgeeft, bijvoorbeeld een aanhalingsteken ( ' ) of dubbele aanhalingstekens ( " ).</p> <p>Als u geen tekstkwalficatie wilt gebruiken, moet u een teken gebruiken dat niet in het CSV-bestand voorkomt om te vermijden dat het stuurprogramma voor gegevenstoegang de standaardwaarde gebruikt.</p>
<b>Escape-teken</b>	<p>Een teken waarmee de tekstkwalficatie als letterlijke tekst kan worden beschouwd.</p> <p><b>Opmerking:</b> De tekstkwalficatie en het escape-teken moeten anders zijn.</p>

### Landinstellingen

Parameter	Beschrijving
<b>Decimaalteken</b>	Standaardwaarde is een punt ( . ). Bijvoorbeeld 100.20.
<b>Groeperingsteken voor duizendtallen</b>	Standaardwaarde is de komma ( , ). Bijvoorbeeld 1,000.20.
<b>Datumnotatie</b>	<p>Datum- en tijdnnotaties in de CSV-bestanden. De notaties moeten overeenkomen met de notaties in de CSV-bestanden zodat het stuurprogramma de datum- en tijdnnotatie kan herkennen en parsen.</p> <p>Standaardwaarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jjjj-MM-dd voor datums</li> <li>jjjj-MM-dd UU:mm:ss voor tijdstempels</li> <li>UU:mm:ss voor tijden</li> </ul>
<b>Tijdstempelnotatie</b>	
<b>Tijdnnotatie</b>	

## 8.3 Een OLAP-verbinding maken

Gebruik de wizard Nieuwe OLAP-verbinding om lokale en beveiligde verbindingen te maken met een OLAP-gegevensbron.

Voordat u een lokale verbinding maakt in het hulpprogramma voor informatieontwerp, moet er ten minste één project beschikbaar zijn in de weergave Lokale projecten. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het maken van lokale projecten.

**Opmerking:**

De OLAP-verbindingen die u maakt in het hulpprogramma voor informatieontwerp, worden niet ondersteund door het hulpprogramma voor universe-ontwerp. Verder zijn OLAP-verbindingen die gemaakt zijn in het hulpprogramma voor universe-ontwerp niet beschikbaar voor het maken van universes in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u een lokale verbinding wilt maken, selecteert u de projectmap in de weergave Lokale projecten. Selecteer **Bestand > Nieuw > OLAP-verbinding**.
  - Als u een beveiligde verbinding wilt maken, opent u in de weergave Bronnen van gegevensopslagruimte een sessie op de gegevensopslagruimte waar u de beveiligde verbinding wilt maken. Rechtsklik op de map of submap Verbindingen in de gegevensopslagruimte en selecteer **OLAP-verbinding invoegen**.
2. Volg de stappen in de wizard Nieuwe OLAP-verbinding om de volgende informatie in te voeren:
  - Naam voor de verbinding
  - Middleware-stuurprogramma voor de doeldatabase
  - Verificatieparameters om verbinding te maken met de OLAP-gegevensbron
  - OLAP-kubus waarmee verbinding moet worden gemaakt

Als u hulp nodig hebt bij een bepaalde stap, klikt u op het Help-pictogram in het dialoogvenster van de wizard.

**Verwante onderwerpen**

- [Een lokaal project maken](#)
- [Een middleware-stuurprogramma voor OLAP selecteren](#)
- [Verbindingen](#)

### 8.3.1 Een middleware-stuurprogramma voor OLAP selecteren

Deze sectie beschrijft de pagina voor de selectie van een OLAP-stuurprogramma van de wizard Nieuwe OLAP-verbinding.

Selecteer een OLAP-stuurprogramma om verbinding te maken met de OLAP-server. Het OLAP-stuurprogramma wijst informatie van de OLAP-servermiddleware toe aan de gebruikersinterface van de SAP BusinessObjects-toepassing.

Afhankelijk van uw OLAP-doelserver breidt u het knooppunt van de middleware uit en selecteert u het doelstuurprogramma.

**Opmerking:**

Als u het hulpprogramma voor informatieontwerp via een Crystal Server 2011-installatie gebruikt, zijn stuurprogramma's voor SAP-middleware niet beschikbaar.

## **8.3.2 Aanmeldparameters voor OLAP-gegevensbronnen instellen**

De verbindingsparameters zijn afhankelijk van het type gegevensbron waarvoor u de verbinding definieert. Selecteer de koppeling in de verwante onderwerpen als u meer wilt weten over de verbindingsparameters.

**Verwante onderwerpen**

- [Aanmeldingsgegevens voor OLAP-verbindingen](#)
- [Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen](#)

### **8.3.2.1 Aanmeldingsgegevens voor OLAP-verbindingen**

De volgende parameters zijn van toepassing op de meeste OLAP-verbindingen.

Zie het verwante onderwerp voor een beschrijving van aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW (BICS-client).

Aanmeldingsparameters	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de gegevensbron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>User Name</b> en <b>Password</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>BusinessObjects-referentieverwijzingen gebruiken:</b> hiermee worden de databasereferenties gebruikt van de gebruikersaccount die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) om verbinding te maken met de gegevensbron. De databasereferenties worden ingesteld in de eigenschappen van een gebruiker in de Central Management Console. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> deze verificatiemodus wordt gebruikt om end-to-end eenmalige aanmelding te ondersteunen die is gedefinieerd in de CMS (Central Management Server). Als u een externe verificatiebron gebruikt, bijvoorbeeld LDAP, moeten de CMS en gegevensbron geconfigureerd worden om deze externe verificatiebron te gebruiken. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie over eenmalige aanmelding.</li> </ul>
<b>Server</b>	<p>Voor MSAS-verbindingen, het URL-pad, bijvoorbeeld:</p> <p>http://&lt;servernaam&gt;/olap_2005/msmdpump.dll</p> <p>Voor Essbase-verbindingen: de servernaam voor de gegevensbron.</p>
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam voor toegang tot de OLAP-server als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord voor toegang tot de OLAP-server als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Taal</b>	De taal die voor de verbinding gebruikt wordt

**Verwante onderwerpen**

- [Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen](#)

**8.3.2.2 Aanmeldingsparameters voor SAP NetWeaver BW- en ERP-verbindingen**

De volgende parameters zijn van toepassing op verbindingen met SAP NetWeaver BW (relationele en BICS Client-verbindingen) en SAP ERP.

Als u ABAP-functie- en InfoSet-parameters wilt instellen voor SAP ERP-verbindingen, klikt u op **Volgende** nadat u de aanmeldingsparameters hebt ingevoerd.

Parameter	Beschrijving
<b>Verificatiemodus</b>	<p>De methode die wordt gebruikt om de aanmeldingsreferenties van de gebruiker te verifiëren bij toegang tot de gegevensbron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken:</b> hiermee worden de parameters <b>User Name</b> en <b>Password</b> gebruikt die voor de verbinding zijn gedefinieerd.</li> <li>• <b>BusinessObjects-referentieverwijzingen gebruiken:</b> hiermee worden de databasereferenties gebruikt van de gebruikersaccount die is gedefinieerd op de CMS (Central Management Server) om verbinding te maken met de gegevensbron. De databasereferenties worden ingesteld in de eigenschappen van een gebruiker in de Central Management Console. Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie.</li> <li>• <b>Eenmalige aanmelding gebruiken:</b> deze verificatiemodus wordt gebruikt om end-to-end eenmalige aanmelding te ondersteunen die is gedefinieerd in de CMS (Central Management Server). Als u een externe verificatiebron gebruikt, bijvoorbeeld LDAP, moeten de CMS en gegevensbron geconfigureerd worden om deze externe verificatiebron te gebruiken.</li> </ul> <p>Raadpleeg de <i>SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding</i> voor meer informatie over eenmalige aanmelding.</p>
<b>Clientnummer</b>	Het nummer waarmee de client op het SAP NetWeaver BW-systeem wordt aangegeven.

Parameter	Beschrijving
<b>Gebruikersnaam</b>	De gebruikersnaam waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Wachtwoord</b>	Het wachtwoord waarmee u de gegevensbron kunt openen als de <b>VerificatiemodusOpgegeven gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken</b> is.
<b>Taal</b>	De ISO-taalcode die uit twee tekens bestaat en wordt gebruikt voor de verbinding met de gegevensbron. Bijvoorbeeld NL voor Nederlands. <b>Opmerking:</b> In sommige gevallen moet u de taal in de lijst selecteren.
<b>Taal opslaan</b>	Hiermee wordt opgegeven welke taal moet worden gebruikt voor de verbinding: <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de optie <b>Taal opslaan</b> selecteert, wordt de waarde van de parameter <b>Taal</b> gebruikt.</li> <li>Als u selectie van de optie <b>Taal opslaan</b> opheft, wordt de waarde van de gebruikerssessie (Voorkeurslandinstellingen voor weergave) gebruikt.</li> </ul>
<b>Systeem-id</b>	De id van het SAP-systeem die uit 3 tekens bestaat. <b>Opmerking:</b> Vereist voor zowel toepassingsservers als berichtenservers.  <b>Opmerking:</b> Voor een verbinding met de berichtenserver moet u de systeem-id van de berichtenserver toevoegen aan het volgende bestand op de computer die de toepassing host:  C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services  Voeg aan het einde van het bestand de volgende regel toe:  sapmsXXX <tab> 3601/tcp  waarbij sapms staat voor SAP-berichtenserver, xxx voor de systeem-id van de gebruikte server, en 3601/tcp voor de TCP-standaardpoort die wordt gebruikt voor communicatie.



Parameter	Beschrijving
<b>Servertype</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer <b>Toepassingsserver</b> als u rechtstreeks verbinding wilt maken met de SAP-server zonder gebruik te maken van taakverdeling.</li> <li>• Selecteer <b>Berichtenserver</b> als u wilt profiteren van de SAP-taakverdelingsfuncties.</li> </ul>
<b>Servernaam voor Toepassingsserver</b>	De naam van de SAP-toepassingsserver.
<b>Systeemnummer voor Toepassingsserver</b>	Het systeemnummer van de SAP-toepassingsserver. Dit is een geheel getal dat uit twee cijfers bestaat tussen 00 en 99.
<b>Servernaam voor Berichtenserver</b>	De naam of het IP-adres van de SAP-berichtenserver die wordt gebruikt voor taakverdeling.
<b>Groepsnaam voor Berichtenserver</b>	Naam van de aanmeldingsgroep; een reeks specifieke toepassingsservers die worden gebruikt voor aanmelding.
<b>InfoProvider</b>	Voor SAP NetWeaver BW relationele verbindingen is dit de naam van de InfoCube of MultiProvider die moet worden gebruikt als de feitentabel in het midden van sneeuwvlokschema in de gegevensverzameling.
<b>Catalogus</b>	<p>Voor SAP NetWeaver BW relationele verbindingen is dit de naam die wordt gebruikt om de verbinding met de queryserver aan te duiden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een standaardcatalogusnaam wordt automatisch geregistreerd op de queryserver als de verbinding voor het eerst wordt toegevoegd aan een gegevensverzameling met meerdere bronnen.</p>

### 8.3.3 Een OLAP-kubus selecteren

De volgende opties zijn van toepassing op het koppelen van een kubus met de OLAP-verbinding.

Optie	Beschrijving
<b>Geef geen kubus in de verbinding op</b>	Selecteer deze optie om de verbinding te maken zonder een kubus op te geven. In dat geval wordt u gevraagd om een kubus te selecteren telkens wanneer u de verbinding gebruikt in een query- of rapportagehulpmiddel, of om een bedrijfslaag te ontwerpen.
<b>Geef een kubus in de verbinding op</b>	<p>Selecteer deze optie om een kubus altijd aan de verbinding te koppelen.</p> <p>De pagina voor de kubusselectie toont de kubussen die voor de doeldatabase beschikbaar zijn. U kunt een zoekreeks in het zoekvak invoeren. Selecteer de kubus in de lijst.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor verbindingen die het <b>SAP BICS Client</b>-stuurprogramma gebruiken, selecteert u de optie <b>Een kubus in de verbinding opgeven</b>. Selecteer een InfoCube in de mappen van het informatiegebied. Selecteer vervolgens een BEx-query voor de verbinding.</p>

## 8.4 Een snelkoppeling naar een verbinding maken

Wanneer u een verbinding publiceert, kunt u desgewenst een verbindingssnelkoppeling maken in de weergave Lokale projecten. Gebruik de volgende procedure om een verbindingssnelkoppeling te maken voor een bestaande beveiligde verbinding.

De weergave Lokale projecten moet een lokaal project bevatten.

1. Open in de weergave Gegevensopslagbronnen een sessie op de gegevensopslagruimte waarin de beveiligde verbinding is opgeslagen.
2. Rechtsklik in de map of submap Verbindingen op de naam van de verbinding.
  - Selecteer voor OLAP-verbindingen **Snelkoppeling voor OLAP-verbinding maken**.
  - Selecteer voor relationele verbindingen **Snelkoppeling voor relationele verbinding maken**.
3. Selecteer in het dialoogvenster "Een lokaal project selecteren" het project waarin u de snelkoppeling wilt maken.

### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)
- [Verbindingssnelkoppelingen](#)

## 8.5 Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen

Met de Editor voor verbindingen bewerkt u verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen.

Om een lokale verbinding of een verbindingssnelkoppeling te bewerken, dubbelklikt u op de naam van de verbinding of snelkoppeling in de weergave Lokale projecten.

Om een beveiligde verbinding te bewerken, opent u in de weergave Gegevensopslagbronnen een sessie met de gegevensopslagruimte waar de verbinding is gepubliceerd. Dubbelklik in de map of submap Verbindingen op de naam van de verbinding.

In de Editor voor verbindingen kunt u de volgende taken uitvoeren, afhankelijk van het type verbinding:

### Relationele verbindingen

In het venster "Algemene informatie":

- Klik op **Bewerken** om de verbindingsparameters te bewerken.
- Klik op **Stuurprogramma wijzigen** om het middleware-stuurprogramma te wijzigen.
- Klik op **Verbinding testen** om de beschikbaarheid van de databaseserver te testen.

Het venster "Verbindingsdefinitie" toont de informatie die over de verbinding is opgeslagen.

In het venster "Waarden weergeven" kunt u door de waarden bladeren in de tabellen waarnaar door de verbinding wordt verwezen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

### OLAP-verbindingen

In het venster "Algemene informatie":

- Klik op **Bewerken** om de aanmeldparameters en kubuskeuze van de verbinding te bewerken.
- Klik op **Verbinding testen** om de beschikbaarheid van de kubusserver te testen.

Het venster "Verbindingsdefinitie" toont de informatie die over de verbinding is opgeslagen.

In het venster "Waarden weergeven" kunt u door de objecten in de kubus en de eigenschappen daarvan bladeren.

In het venster "Query" kunt u kubusobjecten slepen en neerzetten om een MDX-query te maken en deze op de kubus uit te voeren.

### Snelkoppelingen naar verbindingen

In het venster "Algemene informatie":

- Klik op **Verbinding wijzigen** om de beveiligde verbinding te wijzigen waarnaar de snelkoppeling verwijst. Open een sessie met de gegevensopslagruimte waar de verbinding die u wilt wijzigen, is gepubliceerd.
- Klik op **Verbinding testen** om de beschikbaarheid van de database- of kubusserver te testen.

### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)



# Met gegevensverzamelingen werken

## 9.1 Gegevensverzamelingen

Een gegevensverzameling bevat een schema met relevante tabellen en joins uit een of meer relationele databases die worden gebruikt als basis voor een of meer bedrijfslagen.

U verwijst naar relationele verbindingen in de gegevensverzameling. U voegt tabellen en joins toe vanuit de databases waarnaar in de verbindingen wordt verwezen.

Met de editor gegevensverzameling kunt u de gegevensverzameling uitbreiden door afgeleide tabellen, aliastabellen, berekende kolommen, extra joins, contexten, aanwijzingen en lijsten met waarden toe te voegen. De beschikbaarheid van sommige kenmerken hangt af van het type gegevensverzameling. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over typen gegevensverzamelingen.

U kunt een onbeperkt aantal bedrijfslagen voor dezelfde gegevensverzameling maken. In dat geval wordt de gegevensverzameling de basis voor meerdere universes.

### Verwante onderwerpen

- [Informatie over typen gegevensverzamelingen](#)
- [Een gegevensverzameling bouwen](#)

### 9.1.1 Informatie over typen gegevensverzamelingen

Ingeschakeld voor één bron of meerdere bronnen zijn twee typen gegevensverzamelingen waarmee u kunt profiteren van verschillende gegevensverzamelingsfuncties.

### Verwante onderwerpen

- [Gegevensverzamelingen met één bron](#)
- [Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)

## 9.1.2 Gegevensverzamelingen met één bron

Gegevensverzamelingen van één bron ondersteunen een enkele verbinding. De verbinding kan lokaal of beveiligd zijn, wat inhoudt dat u universes kunt publiceren gebaseerd op de gegevensverzameling lokaal of in een gegevensopslagruimte.

Gegevensverzamelingen van één bron ondersteunen database-specifieke SQL-syntaxis voor afgeleide tabellen, berekende kolommen en join-expressies. Databasespecifieke SQL-syntaxis staat functies of operators toe die door een specifieke database worden geboden en niet door standaard SQL-92 (bijvoorbeeld analytische functies van Oracle). U moet enkele bron selecteren als u in een lokale map de universes wilt publiceren die op deze gegevensverzameling zijn gebaseerd.

Gegevensverzamelingen van één bron worden aanbevolen voor de volgende situaties:

- U wilt uitsluitend met database-specifieke SQL-syntaxis werken.
- U wilt de universes lokaal publiceren en buiten een gegevensopslag werken.

### Verwante onderwerpen

- [Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)
- [Een gegevensverzameling bouwen](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)

## 9.1.3 Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen

Gegevensverzamelingen van meerdere bronnen ondersteunen een of meer verbindingen. U kunt verbindingen toevoegen wanneer u de gegevensverzameling maakt en op elk willekeurig tijdstip daarna. Gegevensverzamelingen met meerdere bronnen ondersteunen alleen beveiligde verbindingen, en universes gebaseerd op dit type gegevensverzameling kunnen alleen in een gegevensopslag worden gepubliceerd.

Gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen, ondersteunen de meeste relationele verbindingen die in gegevensverzamelingen met één bron worden ondersteund. Bovendien ondersteunen gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen, de volgende relationele verbindingen die niet worden ondersteund in gegevensverzamelingen met één bron:

- SAP NetWeaver BW-verbindingen
- SAS-verbindingen

Verbindingen voor gegevensverzamelingen met meerdere bronnen worden door de Data Federator-service beheerd. Raadpleeg de *Handleiding Data Federator-beheerprogramma* voor informatie over het afstellen van de Data Federator-service.

SQL-92 standaardsyntaxis is de standaard voor berekende kolommen, afgeleide tabellen en join-expressies. Ook zijn de SQL-functies van SAP BusinessObjects beschikbaar. U kunt database-specifieke SQL-syntaxis gebruiken in een gegevensverzameling van meerdere bronnen door een database-specifieke afgeleide tabel of berekende kolom te definiëren. Databasespecifieke SQL-syntaxis staat functies of operators toe die door een specifieke database worden geboden en niet door standaard SQL-92 (bijvoorbeeld analytische functies van Oracle).

Gegevensverzamelingen van meerdere bronnen zijn vereist in de volgende situaties:

- U wilt tabellen en joins invoegen van meer dan een relationele gegevensbron.
- U wilt SAP NetWeaver BW- of SAS-verbindingen gebruiken.
- U wilt standaardsyntaxis van SQL-92 en SQL-functies van SAP BusinessObjects gebruiken.

Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over deze situaties.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Gegevensverzameling met meerdere verbindingen](#)
- [SQL-expressies in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)
- [Gegevensverzamelingen met één bron](#)
- [Een gegevensverzameling bouwen](#)
- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)

### **9.1.3.1 Gegevensverzameling met meerdere verbindingen**

Als u meerdere verbindingen aan een gegevensverzameling wilt toevoegen, moet u het type selecteren dat is ingeschakeld voor meerdere bronnen terwijl u de gegevensverzameling maakt.

U kunt meerdere verbindingen selecteren als u de gegevensverzameling maakt. U kunt ook verbindingen toevoegen aan een bestaande gegevensverzameling die is ingeschakeld voor meerdere bronnen. Verbindingen moeten beveiligd zijn en daarom beschikbaar in een gegevensopslagruimte. De verbindingen worden weergegeven door een snelkoppeling naar een verbinding in het lokale project.

De verbindingen in een gegevensbron die is ingeschakeld voor meerdere bronnen hebben de volgende extra eigenschappen:

- Een korte naam die gebruikt wordt om in de gegevensverzameling naar de verbinding te verwijzen en om de tabelnaam in SQL-expressies te bewerken. U geeft de korte naam op als u de verbinding toevoegt. Deze naam moet uniek zijn binnen de gegevensverzameling en is beperkt tot veertig tekens. Als u de korte naam voor de verbinding wijzigt, worden de SQL-expressies automatisch met de nieuwe naam bijgewerkt.
- Een kleur voor de verbinding. Deze kleur wordt gebruikt in de tabelkop in de weergaven voor gegevensverzamelingen. U selecteert de kleur als u de verbinding toevoegt. U kunt op elk tijdstip de kleur voor een verbinding wijzigen.
- Een catalogus voor het identificeren van de verbinding met de queryserver. Een standaardcatalogusnaam wordt automatisch geregistreerd op de queryserver als de verbinding voor het eerst wordt toegevoegd aan een gegevensverzameling met meerdere bronnen.

- Voor SAP NetWeaver BW-verbindingen: eigenschappen met betrekking tot het automatisch invoegen van tabellen en joins. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over deze eigenschappen.

In een gegevensverzameling met meerdere bronnen heeft de tabelnaam zoals deze in SQL-expressies verschijnt, de indeling:

```
@catalog(korte naam)."database_kwalificatie.database_eigenaar"."tabel_naam"
```

Een join met meerdere bronnen kan worden gemaakt tussen tabellen van verschillende verbindingen. U kunt de opdracht **Joins detecteren** gebruiken om joins te detecteren tussen tabellen waarnaar in verschillende verbindingen wordt verwezen, of ze expliciet definiëren met de opdracht **Join invoegen**.

#### Verwante onderwerpen

- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)
- [Verbindingen in de gegevensverzameling](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)

### 9.1.3.2 SQL-expressies in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen

SQL-expressies die joins, berekende kolommen en afgeleide tabellen definiëren in een gegevensverzameling met meerdere bronnen, gebruiken de standaardsyntaxis van SQL-92 ANSI.

In SQL-92-expressies kunt u SAP BusinessObjects-SQL-functies en @Functies opnemen: Welke @functies u kunt opnemen, is afhankelijk van het type expressie. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

Definieer database-specifieke berekende kolommen en afgeleide tabellen om functies of operators te gebruiken die door de database worden aangeboden en niet door SQL-92 (bijvoorbeeld analytische functies van Oracle) Met een optie in de SQL Expression Editor kunt u databasespecifieke SQL gebruiken.

Database-specifieke berekende kolommen en afgeleide tabellen ondersteunen de SQL-syntaxis van de bijbehorende verbinding. De volgende regels zijn van toepassing op database-specifieke SQL-expressies:

- U kunt in een enkele verbinding alleen verwijzen naar standaardtabellen en database-specifieke afgeleide tabellen.
- U kunt niet verwijzen naar tabellen in SAS of SAP NetWeaver BW-verbindingen.
- U kunt @functies met bepaalde beperkingen opnemen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

#### Verwante onderwerpen

- [Informatie over @Functions](#)





## 9.2 De editor gegevensverzameling

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de Editor gegevensverzameling moet gebruiken. Zie [Een gegevensverzameling bouwen](#) voor instructies om de structuur van uw gegevensverzameling op te bouwen.

De Editor gegevensverzameling is onderverdeeld in een weergavevenster van de gegevensverzameling, een eigenschappenvenster en navigatievensters.

De weergave Gegevensverzameling is een grafische weergave van de tabellen en joins. De **hoofdweergave** bevat alle tabellen en joins en kan niet worden verwijderd. U kunt aangepaste weergaven definiëren die subsets van de tabellen bevatten. Open de weergaven via de tabbladen onder aan het weergavevenster. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over aangepaste weergaven.

In het eigenschappenvenster ziet u de eigenschappen van het huidig geselecteerde object van de gegevensverzameling (de gehele gegevensverzameling, een tabel, kolom of join). Zie het verwante onderwerp om eigenschappen te bewerken die van toepassing zijn op de gehele gegevensverzameling.

In de weergave Gegevensverzameling kunt u met tabellen en joins werken via de opdrachten in de menu's **Invoegen**  en **Zoeken**  of door direct op objecten in de weergave te klikken.

In de bladervensters kunt u met verschillende elementen van de gegevensverzameling werken. Open de vensters door op het bijbehorende tabblad te klikken.

- **Verbindingen**
- **Gegevensverzameling** (toont een structuurweergave van de tabellen en joins)
- **Aliassen en contexten**
- **Parameters en zoeklijsten**

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over wat u in elk van de bladervensters kunt doen.

### Door de weergave Gegevensverzameling navigeren


Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave Gegevensverzameling om een menu met opdrachten te openen die beschikbaar zijn voor tabellen. Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.

Klik met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de tabel in de weergave Gegevensverzameling om opdrachten te openen die beschikbaar zijn voor kolommen.

Verschillende opdrachten in de snelmenu's van de tabel helpen u bij het opzoeken van gerelateerde tabellen in de gegevensverzameling.

- **Verwante tabellen selecteren** selecteert automatisch alle tabellen die met joins met de geselecteerde tabel zijn verbonden.
- **Verwante tabellen markeren** maakt elke tabel grijs die niet met een join met de geselecteerde tabel is verbonden.
- **Aliassen markeren** maakt alle tabellen grijs behalve de geselecteerde oorspronkelijke tabel en diens aliastabellen.

- **Originele tabel markeren** maakt alle tabellen grijs behalve de geselecteerde aliastabel en de oorspronkelijke tabel waarop deze is gebaseerd.
- **Centreren op selectie** biedt de mogelijkheid om de zoomfunctie voor weergave van de gegevensverzameling tijdelijk te wijzigen zodat alle tabellen in een selectie zichtbaar zijn in het weergavevenster.

U kunt het zoekvenster ook gebruiken om geavanceerde zoekopdrachten in de gegevensverzameling uit te voeren. Klik op  om het zoekvenster te openen.

#### Verwante onderwerpen

- [Een aangepaste weergave van de gegevensverzameling invoegen](#)
- [Verbindingen in de gegevensverzameling](#)
- [Contexten](#)
- [Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling](#)
- [Eigenschappen van de gegevensverzameling](#)
- [Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling](#)
- [De weergave centreren op een selectie](#)

## 9.3 Een gegevensverzameling bouwen

Voordat u begint:

- U hebt een lokaal project nodig waarin de gegevensverzameling wordt gemaakt.
- In het lokale project zijn de relationele verbinding of verbindingssnelkoppelingen naar beveiligde relationele verbindingen vereist. Voor gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen, zijn verbindingssnelkoppelingen vereist.

Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.

1. Als u de wizard Nieuwe gegevensverzameling wilt starten, klikt u met de rechtermuisknop op de projectmap in de weergave Lokale projecten en selecteert u **Nieuw > Gegevensverzameling**.

Volg de stappen in de wizard om het type en de verbindingen van de gegevensverzameling te selecteren.

De gegevensverzameling wordt gemaakt in een DFX-bestand in het lokale project. Het bestand wordt automatisch geopend in de Editor gegevensverzameling.

2. Voeg tabellen in de gegevensverzameling in de Editor gegevensverzameling in:

Optie	Opdracht
Tabellen invoegen vanuit de verbinding	Open en navigeer door de tabellen in de verbinding in het venster <b>Verbinding</b> . U hebt hulpprogramma's waarmee u de tabellen in het venster <b>Verbinding</b> kunt detecteren en filteren. Versleep de tabellen en zet ze op de gewenste plaats in de hoofdweergave van de gegevensverzameling.
Tabellen invoegen met behulp van een wizard	Selecteer op de werkbalk van de weergave van de gegevensverzameling de optie <b>Invoegen &gt; Tabellen invoegen</b> . U kunt sleutels, joins, kardinaliteiten en rijaantallen automatisch detecteren en invoegen.  <b>Opmerking:</b> Gebruik de opdracht <b>Joins detecteren</b> om joins te detecteren tussen tabellen waarnaar vanuit verschillende verbindingen wordt verwezen.

### 3. Joins invoegen:

Optie	Opdracht
Joins automatisch invoegen	Klik in de weergave van de gegevensverzameling op de kolomnaam in de eerste tabel en sleep deze naar de kolom in de tweede tabel. Er wordt een join-pad tussen de twee tabellen weergegeven.  U kunt ook joins invoegen door het dialoogvenster "Join bewerken" te openen. Selecteer op de werkbalk van de weergave van de gegevensverzameling de optie <b>Invoegen &gt; Join invoegen</b> .
Joins detecteren	Selecteer op de werkbalk van de weergave van de gegevensverzameling de optie <b>Zoeken &gt; Joins zoeken</b> .

Als u een join wilt bewerken, dubbelklikt u op het join-pad. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over het bewerken en detecteren van joins.

- Controleer de kardinaliteit van de joins in de gegevensverzameling. Selecteer op de werkbalk van de weergave van de gegevensverzameling de optie **Zoeken > Kardinaliteiten detecteren**. In het dialoogvenster "Kardinaliteiten detecteren" kunt u kardinaliteit voor een of alle joins instellen of detecteren.
- U kunt de functie van de gegevensverzameling op meerdere manieren uitbreiden, bijvoorbeeld:
  - Berekende kolommen invoegen.
  - Afgeleide tabellen invoegen.
  - Aliastabellen invoegen
  - Parameters met optionele aanwijzingen invoegen.
  - Zoeklijsten invoegen die aan een aanwijzing worden gekoppeld.

- SQL-opties en SQL-generatieparameters in de eigenschappen voor de gegevensverzameling instellen
- 6. Verifieer de join-paden en los eventuele lussen op. Gebruik de opdrachten in het venster **Aliassen en contexten** om automatisch aliassen en contexten te zoeken.
- 7. Voer een integriteitscontrole uit om de tabellen, kolommen en joins in de gegevensverzameling te valideren. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de gegevensverzameling in het venster **Gegevensverzameling** en selecteer **Integriteit controleren**.
- 8. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

Hieronder vindt u een aantal opdrachten waarmee u de gegevensverzameling kunt onderhouden.

- Als u tabellen of kolommen wijzigt, moet u **Lokale afhankelijkheden weergeven** gebruiken om de bedrijfslagen en objecten op te zoeken die door de wijzigingen beïnvloed kunnen worden.
- Ververs de structuur om de gegevensverzameling bij te werken met wijzigingen die zijn opgetreden in de databases waarnaar de verbindingen verwijzen.
- U kunt een verbinding wijzigen, of bij gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen, een verbinding toevoegen of verwijderen.
- U kunt het onderhoudsgemak uitbreiden door aangepaste weergaven te maken, tabellen te groeperen met behulp van families, de tabelweergave te rangschikken en opmerkingen in te voegen.

### Verwante onderwerpen

- [Informatie over typen gegevensverzamelingen](#)
- [Een lokaal project maken](#)
- [Een relationele verbinding maken](#)
- [Een snelkoppeling naar een verbinding maken](#)
- [De editor gegevensverzameling](#)
- [Tabellen in de gegevensverzameling invoeren](#)
- [Naar tabellen in het venster Verbinding zoeken](#)
- [Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype](#)
- [Een join invoegen en bewerken](#)
- [Kardinaliteiten zoeken en instellen](#)
- [Een berekende kolom invoegen](#)
- [Afgeleide tabellen](#)
- [Aliastabellen](#)
- [Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling](#)
- [Eigenschappen van de gegevensverzameling](#)
- [Lussen oplossen](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Lokale afhankelijkheden in de gegevensverzameling weergeven](#)
- [Het verversen van een gegevensverzameling](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)
- [Verbindingen aan een gegevensverzameling toevoegen](#)
- [Een aangepaste weergave van de gegevensverzameling invoegen](#)
- [Tabellen groeperen met behulp van families](#)
- [Tabellen automatisch rangschikken in de weergave van de gegevensverzameling](#)




- [Een opmerking invoegen in de weergave van de gegevensverzameling](#)

## 9.4 Verbindingen in de gegevensverzameling



Verbindingen in de gegevensverzameling worden weergegeven in het venster "Verbinding" van de editor gegevensverzameling. Sommige verbindingen staan meerdere databases (kwalificaties) toe met verschillende eigenaars:

- Sommige gegevensbronnen leveren zowel kwalificaties als eigenaars (bijvoorbeeld MS SQL Server)
- Sommige gegevensbronnen leveren alleen kwalificaties (bijvoorbeeld MySQL en tekstbestanden)
- Sommige gegevensbronnen leveren alleen eigenaars (bijvoorbeeld Oracle, SAP HANA, DB2 en Teradata)

Voor gegevensverzamelingen met één bron ziet het venster "Verbinding" er als volgt uit:


-  kwalificaties, indien beschikbaar, worden onder de verbinding weergegeven
-  eigenaars, indien beschikbaar, worden onder elke kwalificatie weergegeven
  -  tabellen worden onder elke eigenaar weergegeven
    - Kolommen worden onder elke tabel weergegeven

Voor gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld met meerdere bronnen, ziet het venster "Verbindingen" er als volgt uit:



-  Qualifier.Owners, ook wel het schema genoemd, worden weergegeven onder de verbinding (of alleen eigenaars, als de gegevensbron geen kwalificaties levert).
-  Tabellen worden onder elk schema weergegeven
  - Kolommen worden onder elke tabel weergegeven


De lijst met tabellen wordt alfabetisch gesorteerd.

Standaard worden tabellen weergegeven voor alle kwalificaties en eigenaars. Als u alleen tabellen wilt weergegeven voor de huidig gebruikte kwalificatie/eigenaar, klikt u op het pictogram "Kwalificaties en

eigenaars weergegeven"  om deze optie uit te schakelen.

Wanneer de verbinding meer dan 1000 kwalificaties/eigenaars of tabellen bevat, worden de kwalificaties/eigenaars of tabellen in pakketten van 1000 gegroepeerd. De pakketten worden met de eerste paar letters van de naam van de eerste en laatste kwalificatie/eigenaar of tabel in het pakket tussen haakjes, bijvoorbeeld:

-  [AAAA...] - [MMMM]
-  [NNNN...] - [ZZZZZ]

Tabellen die reeds in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, hebben een pictogram met een groen vinkje:  U kunt een tabel in de gegevensverzameling invoegen door op de naam van de tabel in het venster "Verbindingen" te dubbelklikken. U kunt ook naar tabellen in een verbinding zoeken om een gefilterde lijst met tabellen te verkrijgen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

Sommige verbindingen hebben verschillende tabeltypen (in een SAP HANA-verbinding bijvoorbeeld kunt u verschillende tabeltypen hebben, waaronder **Analytische weergave** en **Berekeningsweergave**). Met het pictogram **Filteren op tabeltype** kunt u tabeltypen selecteren om de lijst met tabellen te filteren die in de verbinding wordt weergegeven. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het filteren op tabeltype.

### Bewerkingen met verbindingen

U kunt de volgende taken uitvoeren voor verbindingen vanuit het venster "Verbindingen".

- Met **Wijzigen** kunt u de verbinding en de bijbehorende eigenschappen wijzigen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over deze taak.
- Met **Openen** opent u de eigenschappen van de verbinding of snelkoppeling in de Connection Editor.
- Met **Test** kunt u testen of de database waarnaar de verbinding verwijst, ook beschikbaar is.

Bovendien kunt u voor gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen, de volgende taken uitvoeren in het venster "Verbindingen":

- Met **Verbindingen toevoegen** kunt u verbindingen aan de gegevensverzameling toevoegen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over deze taak.
- Met **Verwijderen** kunt u een verbinding uit de gegevensverzameling verwijderen. De verbinding zelf blijft aanwezig in de gegevensopslag en geregistreerd met de catalogusnaam.


### Verwante onderwerpen

- [Naar tabellen in het venster Verbinding zoeken](#)
- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)
- [Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)
- [Verbindingen aan een gegevensverzameling toevoegen](#)
- [Het bewerken van verbindingen en snelkoppelingen naar verbindingen](#)

## 9.4.1 Verbindingen aan een gegevensverzameling toevoegen

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om verbindingen toe te voegen aan de gegevensverzamelingen:

- Het type gegevensverzameling moet zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen.
- De toe te voegen verbindingen moeten relationele beveiligde verbindingen zijn.
- Voor elke toe te voegen verbinding moet u een snelkoppeling voor een verbinding maken in het lokale project waarin de gegevensverzameling is opgeslagen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in het lokale project om de editor gegevensverzameling te openen.
2. Klik in de editor gegevensverzameling op de tab **Verbindingen**.
3. Klik in het venster "Verbindingen" op het pictogram **Verbindingen toevoegen** . Het dialoogvenster "Verbindingen toevoegen" geeft een overzicht van de beschikbare verbindingen, waaronder de verbindingen die op dit moment zijn gedefinieerd in de gegevensverzameling.
4. Selecteer de naam van de snelkoppeling naar een verbinding die u wilt toevoegen en klik op **Volgende**.
5. In het dialoogvenster "Verbindingseigenschappen" kunt u extra verbindingseigenschappen definiëren. Er wordt een dialoogvenster geopend voor elke toegevoegde verbinding. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over eigenschappen van verbindingen die meerdere bronnen ondersteunen.
6. Klik op **Voltooien** als u klaar bent met het definiëren van de eigenschappen voor extra verbindingen.
7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Een snelkoppeling naar een verbinding maken](#)
- [Gegevensverzameling met meerdere verbindingen](#)

## 9.4.2 Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen

De verbinding waarnaar u wijzigt, moet een relationele verbinding zijn. Voor gegevensverzamelingen met meerdere bronnen moet de verbinding ook beveiligd zijn.

Voordat u naar een verbinding kunt wijzigen, moet u de lokale verbinding of snelkoppeling naar een verbinding maken in het lokale project waar de gegevensverzameling is opgeslagen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in het lokale project om de editor gegevensverzameling te openen.
2. Klik in de editor gegevensverzameling op de tab **Verbindingen**.
3. Klik in het venster "Verbindingen" met de rechtermuisknop op de verbinding en selecteer **Wijzigen...**
4. Selecteer een nieuwe verbinding. Hoe dit moet, is afhankelijk van het type gegevensverzameling.
  - Als de gegevensverzameling een enkele bron heeft, toont het dialoogvenster "Verbinding wijzigen" de beschikbare verbindingen, waaronder huidige gedefinieerde verbinding. Selecteer de verbinding die u wilt wijzigen en klik op **OK**.

Als u scheidings-overrides hebt ingesteld, wordt u gevraagd om de scheidingen die u in de nieuwe verbinding wilt gebruiken. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

- Als de gegevensverzameling meerdere bronnen heeft, toont het dialoogvenster "Verbinding wijzigen" de eigenschappen voor de huidige gedefinieerde verbinding. Klik op de bladerknop



in het tekstvakje **Verbinding**. Een dialoogvenster geeft de beschikbare verbindingen weer. Selecteer de verbinding die u wilt wijzigen en klik op **Voltooien**.

5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Scheidings-overrides selecteren om te behouden](#)

### 9.4.3 Scheidings-overrides selecteren om te behouden

Wanneer u de verbinding in een gegevensverzameling wijzigt, worden de scheidingsvereisten voor de nieuwe verbinding automatisch gedetecteerd. Scheidings-overrides die voor de vorige verbinding zijn gemaakt, zijn wel of niet van toepassing. Het dialoogvenster "Scheidingsoverrides selecteren om te behouden" wordt weergegeven zodat u kunt selecteren welke overrides u wilt behouden.

Alleen tabellen met scheidings-overrides voor de tabelnaam, -kwalificatie of -eigenaar worden weergegeven. De override-waarde wordt weergegeven in de kolom onder **Naam**, **Kwalificatie** of **Eigenaar**.

1. Voor elke override:

- Laat het selectievakje ingeschakeld als u de scheidingswaarde wilt behouden die voor de vorige verbinding is ingesteld.
- Schakel het selectievakje uit als u de scheidings-override wilt verwijderen en de gedetecteerde scheidingswaarde wilt gebruiken.

#### Opmerking:

Knopinfo voor elke override biedt de volgende informatie:

- de naam, kwalificatie of eigenaar van de tabel in de vorige verbinding met de vorige scheiding.
- de naam, kwalificatie of eigenaar van de nieuwe tabel in de nieuwe verbinding met de vorige scheiding.
- de naam, kwalificatie of eigenaar van de nieuwe tabel in de nieuwe verbinding met de gedetecteerde scheiding.

2. Wanneer u de overrides hebt geselecteerd die u wilt behouden, klikt u op **Voltooien** om de verbindingswijziging te voltooien.

Voor alle andere tabellen in de gegevensverzameling (zonder vorige scheidings-overrides) is de automatisch gedetecteerde scheiding voor de nieuwe verbinding van toepassing.

#### Verwante onderwerpen

- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)



### 9.4.4 Naar tabellen in het venster **Verbinding** zoeken

U kunt een gefilterde lijst met tabellen in het venster **Verbinding** maken door middel van een zoektekenreeks. U kunt tabellen vanuit de gefilterde lijst in de gegevensopslagruimte invoegen.

1. Klik in het venster **Verbindingen** van de editor gegevensverzameling op het pictogram **Tabel zoeken**

**weergegeven/verbergen,** .

Nu wordt het venster **Verbindingen** gesplitst. In het bovenste deel worden alle tabellen in alle verbindingen weergegeven. In het onderste venster (zoekvenster) worden alleen de tabellen weergegeven die overeenkomen met de zoektekenreeks van de geselecteerde verbinding.

**Opmerking:**

Als de lijst met tabellen in het venster **Verbinding** op tabeltype is gefilterd, is het filter van toepassing op de vensters **Verbinding** en **Zoeken**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het filteren op tabeltype.

2. In het venster **Verbindingen** selecteert u het deel van de verbindingscatalogus dat u wilt doorzoeken. U kunt het volgende selecteren:

- De gehele verbinding
- Een kwalificatie (indien beschikbaar)
- Een eigenaar (indien beschikbaar)

**Opmerking:**

Voor gegevensverzamelingen met meerdere verbindingen kunt u slechts één verbinding tegelijk doorzoeken. U moet een verbinding selecteren. U kunt de hele verbinding of een schema selecteren.

3. Voer in het zoekvenster de tekenreeks in waarop u wilt zoeken.

**Opmerking:**

De volgende beperkingen:

- De zoekopdracht is hoofdlettergevoelig wanneer u naar verbindingen in gegevensverzamelingen zoekt die voor meerdere bronnen zijn geactiveerd.
- De zoekopdracht vindt delen van de tabelnaam die met de tekenreeks overeenkomen, met uitzondering van verbindingen die OLE DB-middleware-stuurprogramma's gebruiken. In dit geval komt de tekenreeks alleen overeen met de gehele tabelnaam.
- Jokertekens zijn niet toegestaan.

4. Klik op het zoekpictogram  in het zoekvenster.

De tabellen met de naam die met de zoektekenreeks overeenkomt, worden in het zoekvenster weergegeven. U kunt dubbelklikken op een tabel in het zoekvenster om de tabel in de gegevensverzameling in te voegen.

5. Als u een nieuwe zoekopdracht wilt starten, wijzigt u de zoektekenreeks of selecteert u een ander deel van de catalogus in het venster **Verbindingen** om naar te zoeken, en klikt u opnieuw op het zoekpictogram in het zoekvenster.

### Verwante onderwerpen


- [Verbindingen in de gegevensverzameling](#)
- [Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype](#)

## 9.4.5 Tabellen in de verbindingen filteren op tabeltype

In het venster **Verbinding** van de Editor gegevensverzameling kunt u de lijst met tabellen in de verbinding op tabeltype filteren.

1. Selecteer de verbinding die u wilt filteren en open de kwalificatie en/of eigenaar tot tabellen worden weergegeven.

De toepassing detecteert tabeltypen in de verbinding terwijl tabellen van elk type worden weergegeven in het venster "Verbinding". Wanneer het eerste tabeltype is gedetecteerd, is het pictogram **Filteren op tabeltype** beschikbaar.

2. Klik op het omlaagwijzende pijltje naast het pictogram **Filteren op tabeltype** .

Alle tabeltypen die tot dan toe zijn gedetecteerd, worden weergegeven. Wanneer een tabeltype wordt gedetecteerd, wordt het automatisch geselecteerd voor weergave in de verbinding.

3. Hef selectie van een tabeltype in de lijst op om het niet langer weer te geven.

De tabellen worden gefilterd in het venster **Verbinding** en het venster met tabelzoekresultaten. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het zoeken naar tabellen.

4. Als u een tabeltype opnieuw wilt weergeven, opent u de lijst **Filteren op tabeltype** en selecteert u het tabeltype in de lijst.

### Opmerking:

Het tabelfilter is alleen van toepassing op de weergave. Wanneer u de Editor gegevensverzameling sluit of wanneer u de verbinding wijzigt, wordt de filterselectie opnieuw ingesteld.

### Verwante onderwerpen

- [Verbindingen in de gegevensverzameling](#)
- [Naar tabellen in het venster Verbinding zoeken](#)

## 9.5 Tabellen in de gegevensverzameling

Een standaardtabel is een grafische weergave in de gegevensverzameling van een fysieke databasetabel. U maakt standaardtabellen als u databasetabellen in de gegevensverzameling invoegt. De tabel- en kolomnamen worden overgenomen van de gegevensbron.

**Opmerking:**

Het hulpprogramma voor informatieontwerp ondersteunt geen tabel- of kolomnamen die gelijk zijn aan een gereserveerd SQL-woord. Wijzig de namen van deze objecten in de gegevensbron voordat ze in de gegevensverzameling worden ingevoegd.

Sommige gegevensbronnen hebben verschillende tabeltypen. Het tabeltype wordt overgenomen uit de gegevensbron en opgeslagen als tabeleigenschap in de gegevensverzameling.

Wanneer u een standaardtabel hebt ingevoegd, kunt u deze als volgt wijzigen:

- Bewerk de tabeleigenschappen (naam en beschrijving)
- Bepaal het gebruik van hoofdletters/kleine letters voor de tabelnaam
- Wijzig het gegevenstype van kolommen
- Stel kolommen in als primaire en externe sleutels

Tabellen in de gegevensverzameling kunnen ook afgeleide of alias tabellen zijn. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

**Kwalificaties en eigenaars**

Sommige verbindingen staan meerdere databases (kwalificaties) toe met verschillende eigenaars. Standaardtabellen en hun kolommen nemen de huidige kwalificatie en eigenaar van de database over. De syntaxis voor een standaardtabelnaam is als volgt:

- Een standaardtabelnaam met één bron, als de tabel vanuit de huidige kwalificatie en eigenaar is ingevoegd, heeft de syntaxis:

```
"tabel_naam"
```

- Een standaardtabelnaam met één bron, als de tabel vanuit een andere kwalificatie of eigenaar is ingevoegd, heeft de syntaxis:

```
"database_kwalificatie"."database_eigenaar"."tabel_naam"
```

- Een standaardtabelnaam met meerdere bronnen heeft de volgende syntaxis:

```
@catalog(korte_naam)."database_kwalificatie.database_eigenaar"."tabel_naam"
```

**Opmerking:**

Kwalificatie en eigenaar zijn niet relevant voor sommige verbindingen, in welk geval alleen de tabelnaam gebruikt wordt.

**Scheiden**

Wanneer u een tabel in de gegevensverzameling invoegt, worden de databasevereisten voor gescheiden namen bepaald, en wordt de informatie met de tabeleigenschappen van de gegevensverzameling opgeslagen. Als de tabel- of kolomnamen gescheiden moeten worden, worden de namen tussen dubbele aanhalingstekens gezet in de weergave van de tabel in de gegevensverzameling.

De namen van tabellen, kolommen, kwalificaties en eigenaars die gescheiden moeten worden, worden tussen dubbele aanhalingstekens gezet, wanneer ze in een SQL-expressie gebruikt worden.

Voor tabellen met één bron kunt u de standaardvereisten voor scheiding voor tabellen, kwalificaties en eigenaars negeren. Gebruik de opdracht **Scheiden** voor tabellen. Gebruik de opdracht **Kwalificatie/eigenaar wijzigen** voor kwalificaties en eigenaars. Of kolommen gescheiden worden of niet, kunt u niet wijzigen.


Wanneer u een verbinding in de gegevensverzameling wijzigt en als u scheidings-overrides hebt ingesteld, wordt u gevraagd welke scheidingen u wilt gebruiken in de nieuwe verbinding.

### Verwante onderwerpen

- [Tabellen in de gegevensverzameling invoeren](#)
- [Tabeleigenschappen bewerken](#)
- [Hoofdletters/kleine letters instellen voor tabelnamen](#)
- [Kolomgegevenstypen wijzigen](#)
- [Tabelsleutels](#)
- [Afgeleide tabellen](#)
- [Aliastabellen](#)
- [Kwalificaties en eigenaars wijzigen](#)
- [Scheiding van tabellen wijzigen](#)
- [Scheidings-overrides selecteren om te behouden](#)

## 9.5.1 Tabellen in de gegevensverzameling invoeren

Voordat u van start gaat, verifieert u dat tabel- en kolomnamen in de gegevensbron niet hetzelfde zijn als een gereserveerd SQL-woord. Als dit wel het geval is, wijzigt u de namen van deze objecten in de gegevensbron voordat ze in de gegevensverzameling worden ingevoegd.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer **Tabellen invoegen** in het menu **Invoegen**  in de weergave van de gegevensverzameling. Het dialoogvenster "Tabellen invoegen" toont de verbindingen die in de gegevensverzameling zijn gedefinieerd.
3. Vouw de verbinding uit voor een overzicht van de databasetabellen waarnaar in de verbinding wordt verwezen.  
Standaard worden tabellen weergegeven voor alle kwalificaties en eigenaars. Om alleen tabellen op te sommen voor de actueel gebruikte kwalificaties/eigenaars klikt u op het pictogram **Show**

### Qualifiers and Owners

4. Selecteer een tabelnaam om de tabel en alle kolommen in de gegevensverzameling in te voegen.  
Tabellen die reeds in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, hebben een pictogram met een groen vinkje. Als u een bestaande tabel invoegt, wordt een aliastabel ingevoegd en wordt u om een naam voor de aliastabel gevraagd.

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de tabel en kies **Tabelwaarden weergeven** om de waarden in een tabel weer te geven. Open de tabel, rechtsklik op de kolomnaam en selecteer **Kolomwaarden weergeven** om de waarden in een kolom weer te geven.

5. Selecteer de objecten die u wilt detecteren en automatisch in de gegevensverzameling invoegen als u de geselecteerde tabellen invoegt:

Optie	Beschrijving
<b>Sleutels zoeken</b>	Stelt de sleutelkolommen in de tabellen van de gegevensverzameling op dezelfde manier in als in de databasetabellen.
<b>Aantal rijen detecteren</b>	Slaat het aantal rijen in elke tabel in de gegevensverzameling op.
<b>Joins detecteren</b>	Voegt de joins in tussen de tabellen die worden ingevoegd.  Bij gegevensverzamelingen met meerdere bronnen, worden alleen joins gedetecteerd tussen tabellen waarnaar door dezelfde verbinding wordt verwezen. Gebruik de opdracht <b>Joins detecteren</b> na het invoegen van de tabellen om joins te detecteren tussen tabellen waarnaar vanuit verschillende verbindingen wordt verwezen.
<b>Kardinaliteiten zoeken</b>	Slaat de kardinaliteiten van de joins op zoals ze in de databasejoins zijn.

De aanbevolen detectieopties zijn standaard geselecteerd. U kunt de standaardinstellingen in de toepassingsvoorkeuren wijzigen. Zie het verwante onderwerp over voorkeuren instellen voor de Editor gegevensverzameling.

6. Klik op **Voltooien** om de geselecteerde tabellen in te voegen.  
 7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Tip:**

U kunt ook tabellen in de gegevensverzameling invoegen door ze te slepen vanuit het venster **Verbindingen** en ze in de weergave Gegevensverzameling neer te zetten.

**Verwante onderwerpen**

- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)
- [Aliastabellen](#)
- [Joins zoeken](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)

## 9.5.2 Tabeleigenschappen bewerken

Voor alias- en standaardtabellen kunt u de tabelnaam en -beschrijving bewerken.

Voor standaardtabellen kunt u ook kolommen uit de tabelweergave verwijderen, kolomgegevenstypen bewerken en primaire en externe sleutels instellen of opheffen. De kolomwijzigingen zijn ook van toepassing op gerelateerde aliastabellen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Bewerken**.  
Als u een afgeleide tabel bewerkt, wordt het dialoogvenster "Afgeleide tabel bewerken" weergegeven. Zie het verwante onderwerp voor informatie over het bewerken van afgeleide tabellen.
3. Als u de tabelnaam wilt wijzigen, voert u een nieuwe **Naam** in.

**Opmerking:**

Als u de naam van een standaardtabel wijzigt, verbreekt u de verbinding met de databasetabel. Zie de betreffende koppeling voor informatie over het hernoemen van tabellen met aliassen.

4. Als u kolommen uit de tabelweergave wilt verwijderen, heft u selectie op van de kolommen die u wilt verbergen en klikt u op **OK**.  
Dit is alleen van invloed op de weergave in de gegevensverzameling. De kolommen blijven zichtbaar wanneer tabelwaarden worden weergegeven of de tabel in de bedrijfslaag wordt ingevoegd.
5. Als u het gegevenstype van een kolom wilt wijzigen, selecteert u een gegevenstype in de lijst in de kolom **Gevenstype**.  
De volgende keer dat u de structuur van de gegevensverzameling ververs, wordt het oorspronkelijke gegevenstype van de kolom in de database voorgesteld.
6. Wanneer u sleutels wilt instellen of opheffen, selecteert u **Geen**, **Primair** of **Extern** in de lijst in de kolom **Sleutels**.  
De volgende keer dat u de opdracht **Sleutels zoeken** gebruikt, overschrijven de sleutels die voor een tabel in de database zijn gedefinieerd de sleutels die handmatig zijn ingesteld. U kunt een toepassingsvoorkeur instellen zodat de sleutels die u handmatig in een gegevensverzameling instelt, blijven behouden als er geen sleutels worden gevonden.
7. U kunt desgewenst de **Beschrijving** van de tabel invoeren of bewerken.
8. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
9. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Verwante onderwerpen**

- [Afgeleide tabellen](#)
- [Aliastabellen](#)
- [Tabelsleutels](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)
- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)
- [Het verversen van een gegevensverzameling](#)

### 9.5.3 Hoofdletters/kleine letters instellen voor tabelnamen

Voor sommige databases moeten tabelnamen geheel in hoofdletters of geheel in kleine letters zijn. Gebruik de opdracht **Letters instellen** om de letters van tabelnamen te wijzigen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Letters instellen**. Kies vervolgens uit **Hoofdletters** of **Kleine letters**.  
Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.
3. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 9.5.4 Kolomgegevenstypen wijzigen

U kunt kolomgegevenstypen voor standaardtabellen wijzigen in de gegevensverzameling.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Bewerken**.
3. Selecteer in de lijst met kolommen een gegevenstype in de lijst in de kolom **Gegevenstype**.


### Opmerking:

De volgende keer dat u de structuur van de gegevensverzameling ververs, wordt het oorspronkelijke gegevenstype van de kolom in de database voorgesteld.


4. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 9.5.5 Kwalificaties en eigenaars wijzigen

U kunt de kwalificaties en eigenaars voor standaardtabellen wijzigen in de gegevensverzameling. Voor tabellen met één bron kunt u ook bepalen of de namen van kwalificaties en eigenaars gescheiden moeten worden.

1. Open de gegevensverzameling in de editor door deze in de weergave Lokale projecten te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de gegevensverzameling en selecteer **Kwalificatie/eigenaar wijzigen**.  
Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.
3. Klik in het dialoogvenster "Kwalificatie/eigenaar wijzigen" op de bladerknop  in het veld **Kwalificatie** en selecteer een nieuwe kwalificatie.

Als de naam van de kwalificatie standaard wordt gescheiden, is de optie **Scheiden** geselecteerd. Selecteer of deselecteer **Scheiden** om de standaard scheiding te negeren.

4. Klik op de bladerknop  in het veld **Eigenaar** en selecteer een nieuwe eigenaar om de eigenaar te wijzigen.  
Als de naam van de eigenaar standaard wordt gescheiden, is de optie **Scheiden** geselecteerd. Selecteer of deselecteer **Scheiden** om de standaardscheiding te negeren.
5. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van kwalificatie- en eigenaarsgegevens, klikt u op **OK**.
6. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### 9.5.6 Scheiding van tabellen wijzigen

U kunt de standaardscheiding van tabelnamen negeren voor standaardtabellen met één bron in de gegevensverzameling.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Scheiden**.  
Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.
3. Selecteer **Ja** om tabelnamen te scheiden. Selecteer **Nee** om het scheiden van tabelnamen op te heffen.

**Opmerking:**

De opdracht **Scheiden** is alleen van invloed op het scheiden van tabelnamen. Kolomnamen behouden de standaardinformatie voor scheiding.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 9.6 Tabelsleutels

Tabellen in de gegevensverzameling kunnen twee soorten sleutels hebben:

Toets	Beschrijving
Primaire	Een kolom of combinatie van kolommen in een tabel, waarbij elke rij wordt aangeduid door een specifieke kolomwaarde. Bij primaire sleutels zijn de rijen in een tabel altijd uniek. Elke tabel heeft slechts één primaire sleutel.



Toets	Beschrijving
Refererende sleutel	<p>Een kolom of combinatie van kolommen waarvan de waarden moeten overeenkomen met een primaire of andere unieke sleutel in een andere tabel.</p> <p>Externe sleutels implementeren beperkingen, bijvoorbeeld niet toestaan dat een verkoop wordt toegevoegd aan de tabel <i>Verkoop</i> voor een klant die niet voorkomt in de tabel <i>Klanten</i>. Een tabel kan meerdere refererende sleutels bevatten.</p>

Sleutels worden aangegeven met pictogrammen naast de kolom in de weergave Gegevensverzameling.


U kunt sleutels in tabellen van gegevensverzamelingen instellen door de sleutels in de databasetabel te detecteren, of door de sleutels handmatig in te stellen.

#### Verwante onderwerpen

- [Tabelsleutels instellen](#)

## 9.6.1 Tabelsleutels instellen

U kunt sleutels in tabellen van gegevensverzamelingen instellen door de sleutels in de databasetabellen te detecteren, of door de sleutels handmatig in te stellen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Als u sleutels wilt instellen volgens de sleutels die in de database zijn gedetecteerd, selecteert u in de weergave van de gegevensverzameling de optie **Sleutels detecteren** in het menu **Zoeken** . U kunt een toepassingsvoorkeur instellen om sleutels automatisch te detecteren wanneer een tabel in de gegevensverzameling wordt ingevoegd. Zie het verwante onderwerp over voorkeuren instellen voor de Editor gegevensverzameling.
3. Als u sleutels handmatig wilt instellen of opheffen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom in de tabel en selecteert u **Instellen als sleutel** en vervolgens **Primair**, **Extern** of **Geen**.
4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Opmerking:

U kunt geen sleutels voor alias tabellen instellen. Alias tabellen nemen sleutels van de oorspronkelijke tabel over.

De volgende keer dat u de opdracht **Sleutels zoeken** gebruikt, overschrijven de sleutels die voor een tabel in de database zijn gedefinieerd de sleutels die handmatig zijn ingesteld. U kunt een

toepassingsvoorkeur instellen zodat de sleutels die u handmatig in een gegevensverzameling instelt, blijven behouden als er geen sleutels worden gevonden.

#### Verwante onderwerpen

- [Tabelsleutels](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)

## 9.7 Rijaantallen in tabellen

### Rijaantallen zoeken


Het aantal rijen in databasetabellen kan worden opgezocht en in de gegevensverzameling opgeslagen. Rijaantallen worden gebruikt om kardinaliteiten te detecteren bij het ontbreken van tabelsleutels.

Als u rijaantallen zoekt, wordt het aantal rijen voor de geselecteerde tabellen geteld en opgeslagen.

#### Opmerking:

Kolomfilters worden niet toegepast bij het zoeken van rijaantallen.

U kunt ook geschatte rijaantallen voor tabellen instellen. Dat kan handig zijn als u werkt met een beperkte hoeveelheid gegevens en u wilt query's optimaliseren voor de omvang van de productiegegevens. Het aantal rijen dat u instelt, wordt vervangen door het gevonden aantal rijen als u het aantal rijen voor die tabel zoekt.

De opdracht **Aantal rijen zoeken** in het menu **Zoeken**  toont het huidige aantal rijen voor alle tabellen in de gegevensverzameling. In deze lijst kunt u rijaantallen instellen en zoeken naar geselecteerde tabellen.

Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave Gegevensverzameling en kies **Zoeken > Aantal rijen** om rijaantallen voor een tabel te zoeken. Het aantal rijen voor de geselecteerde tabel wordt bijgewerkt. Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.

### Rijen tellen

Gebruik de opdracht **Rijen tellen** voor meerdere tabellen die met joins zijn verbonden om het aantal rijen te zien dat door de uiteindelijke query wordt geretourneerd. Kolomfilters worden toegepast.

Selecteer op een van de volgende manieren tabellen in de weergave Gegevensverzameling om rijen te tellen die door een query worden geretourneerd:

- Rechtsklik op een tabel en selecteer **Verwante tabellen selecteren**.
- Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt.

Rechtsklik vervolgens op een tabel in de selectie en kies **Rijen tellen**.

## 9.8 Joins

Een join is een voorwaarde die tabellen in de gegevensverzameling verbindt. Een join beperkt welke gegevens worden geretourneerd door een query op de twee tabellen.

Tabellen die gekoppeld zijn, hebben meestal een hiërarchische relatie. Als tabellen niet zijn gekoppeld, kan een query die op de twee tabellen wordt uitgevoerd een resultaatset retourneren die alle mogelijke combinaties van rijen bevat. Een dergelijke resultaatset wordt ook wel een Cartesiaans product genoemd en is haast nooit nuttig.

Joins worden gedefinieerd door een kolom in een tabel te koppelen aan een kolom in een tweede tabel. U kunt joins in de gegevensverzameling invoegen, of joins automatisch zoeken.

In de volgende secties worden de type joins beschreven die u kunt maken.

### Equi-joins

Een equi-join is het join-type dat standaard tussen twee tabellen wordt gemaakt. Een equi-join koppelt tabellen op basis van de gelijkheid tussen de waarden in de kolom van de ene tabel en de waarden in de kolom van de andere tabel. In een genormaliseerde database vormen de kolommen die in een equi-join worden gebruikt, meestal de primaire sleutel in de ene tabel en de externe sleutel in de andere tabel.

### Self-restricting joins

Een self-restricting join is voor twee identieke tabellen. Self-restricting joins worden gebruikt om kolomfilters te definiëren. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over kolomfilters.

### Theta-joins

Wanneer er geen duidelijke direct relatie van kolom tot kolom tussen twee tabellen is, kunt u een theta-join gebruiken. Met een theta-join worden tabellen gekoppeld op basis van een andere relatie dan gelijkheid tussen twee kolommen. De join wordt gebruikt om een waarde aan een waardenbereik te koppelen. Een orderdatum in een tabel wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een datum tussen de begin- en einddatum in een tweede tabel.

### Outer joins

Een outer join kan worden gebruikt om tabellen te koppelen waarbij een tabel rijen bevat die geen overeenkomst hebben in de gedeelde kolom van de andere tabel. In tegenstelling tot een equi-join retourneert een outer join alle rijen, ongeacht of er een overeenkomstige waarde in de samengevoegde tabel is.

Een linker outer join retourneert alle rijen in de eerste tabel (linkertabel), zelfs als er geen overeenkomst in de tweede tabel is.

Een rechter outer join retourneert alle rijen in de tweede tabel (rechtertabel), zelfs als er geen overeenkomst in de eerste tabel is.

Een volledige outer join retourneert alle rijen uit beide tabellen, met null-waarden wanneer er geen overeenkomst is.

### Shortcut joins

Met een shortcut join beschikt u over een alternatief pad tussen twee tabellen. Deze joins verhogen de prestaties van een query doordat tussenliggende tabellen worden genegeerd en het joinpad dus wordt ingekort.


Er wordt geen rekening gehouden met shortcut-joins om contexten te definiëren, maar alleen om het aantal joins waar mogelijk te reduceren.

### Verwante onderwerpen

- [Een join invoegen en bewerken](#)
- [Joins zoeken](#)
- [Een kolomfilter invoegen](#)
- [Contexten](#)

## 9.8.1 Een join invoegen en bewerken

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een bestaande join bewerken	Klik met de rechtermuisknop op de join-lijn in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer <b>Join bewerken</b> .
Een join invoegen en bewerken	Selecteer de opdracht <b>Join invoegen</b> in het menu <b>Invoegen</b>  in de weergave van de gegevensverzameling.


3. Als u de eerste zijde van de join wilt definiëren, selecteert u de tabel in de lijst in **Tabel 1** en vervolgens de kolomnaam.
4. Als u de tweede zijde van de join wilt definiëren, selecteert u de tabel in de lijst in **Tabel 2** en vervolgens de kolomnaam.
5. Selecteer de join-operator:

Tussen tabel 1 en tabel 2 kunt u via een lijst met join-operators selecteren hoe de waarden van de kolommen in de join moeten worden vergeleken.

De standaardoperator maakt een equi-join (=). De andere operators zijn voor joins die niet op gelijkheid tussen kolomwaarden zijn gebaseerd (>, >=, <=, !=).

Als u een theta-join met de BETWEEN-operator wilt maken, selecteert u de operator =. Houd de **CTRL**-toets ingedrukt en selecteer een tweede kolom in **Tabel 2**.

Zie het verwante onderwerp over joins voor meer informatie over de mogelijke typen join.

6. Selecteer de optie **Snelkoppelings-join** als u een snelkoppelings-join wilt maken.  
Met een shortcut join beschikt u over een alternatief pad tussen twee tabellen. Deze joins verhogen de prestaties van een query doordat tussenliggende tabellen worden genegeerd en het joinpad dus wordt ingekort.
7. Selecteer de opties voor **Outer join** als u een outer join wilt maken.  
Met een outer join kunnen rijen worden geretourneerd, zelfs als de gekoppelde tabel geen overeenkomstige rij bevat. Selecteer de opties als volgt:  
  
Als u een linker outer join wilt maken, selecteert u de optie **Outer join** onder Tabel 1. Deze join retourneert alle rijen in tabel 1, ook al hebben ze geen match in tabel 2.  
  
Als u een rechter outer join wilt maken, selecteert u de optie **Outer join** onder Tabel 2. Deze join retourneert alle rijen in tabel 2, ook al hebben ze geen match in tabel 1.  
  
Als u een volledige outer join wilt maken, selecteert u de optie **Outer join** onder beide tabellen. Deze join retourneert alle rijen uit beide tabellen met null-waarden als er geen match is.
8. Selecteer de kardinaliteit voor de join in de lijst **Kardinaliteit**. U kunt ook op de knop **Zoeken** klikken om automatisch de kardinaliteit te selecteren die in de database voor de join is gedefinieerd.  
Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over kardinaliteit.
9. U kunt de join-expressie desgewenst bewerken en valideren.  
Aan de hand van de kolommen en operators die u selecteert, wordt automatisch een SQL-expressie gegenereerd om de join te definiëren. U kunt een aangepaste expressie typen voor de join. Klik op het pictogram **SQL-assistent**  als u hulp nodig hebt bij het bewerken van de join-expressie.  
**Opmerking:**  
Als u de tabel- of kolomnamen wijzigt wanneer u de join-expressie bewerkt, worden de wijzigingen niet meteen geïmplementeerd in de lijsten **Tabel 1** en **Tabel 2**. De wijzigingen worden gereflecteerd in de lijsten wanneer u de join opslaat en opnieuw bewerkt.
10. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
11. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Joins](#)
- [Kardinaliteit](#)
- [Een kolomfilter invoegen](#)

## 9.8.2 Joins zoeken


Join-detectie kijkt naar de tabellen in de gegevensverzameling en stelt passende joins voor. De volgende methoden worden gebruikt:

- Join-detectie gebaseerd op kolomnamen. Deze methode kijkt naar identieke kolomnamen in verschillende tabellen. Ook wordt gecontroleerd of het gegevenstype van de twee kolommen gelijk is. Als meer dan een kolom overeenkomt tussen twee tabellen, worden joins voorgesteld voor elke kolom.

### Opmerking:

Joins tussen een tabel en zijn alias worden niet voorgesteld.

- Join-detectie gebaseerd op databasesleutels. Deze methode zoekt naar relaties gedefinieerd in de database tussen primaire sleutels en externe sleutels.
- Voor gegevensverzamelingen met een SAP NetWeaver BW-verbinding is join-detectie gebaseerd op de joins in het databaseschema waarnaar in de verbinding wordt verwezen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer **Joins zoeken** in het menu **Zoeken**  in de weergave van de gegevensverzameling.
3. Selecteer de methode voor join-detectie.

Selecteer voor een gegevensverzameling met meerdere bronnen een methode voor elke verbinding. Deze methode wordt gebruikt om joins te detecteren tussen tabellen waarnaar door de verbinding wordt verwezen. U kunt ook joins detecteren tussen tabellen van verschillende verbindingen. In dat geval wordt de methode op kolomnaam gebruikt.

4. Selecteer van de gedetecteerde joins in het dialoogvenster de joins die in de gegevensverzameling moeten worden ingevoegd.

Selecteer de optie **Kardinaliteiten zoeken** om automatisch kardinaliteiten voor de geselecteerde joins te zoeken.

### Opmerking:

U kunt een toepassingsvoorkeur instellen om joins automatisch te zoeken en in te voegen wanneer een tabel in de gegevensverzameling wordt ingevoegd. Zie het verwante onderwerp over voorkeuren instellen voor de Editor gegevensverzameling.

### Verwante onderwerpen

- [Joins](#)
- [Kardinaliteit](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)

### 9.8.3 Een kolomfilter invoegen


Met een kolomfilter, ook wel een self-restricting join genoemd, kunt u de waarden beperken die worden teruggegeven als de tabel in een query wordt gebruikt.

De volgende regels zijn van toepassing op kolomfilters:

- Per kolom is slechts één filter toegestaan.
  - U kunt een filter invoegen in een berekende kolom.
  - De expressie kan subquery's bevatten.
  - De volgende @functies zijn toegestaan in de expressie: @Prompt en @Variable.
  - Als u een filter in een standaardtabel invoegt en vervolgens een alias van de tabel maakt, wordt het filter niet in de aliastabel ingevoegd.
  - Als u een filter in een aliastabel invoegt, wordt het filter niet automatisch ingevoegd in de oorspronkelijke standaardtabel.
  - Als u tabellen samenvoegt die filters bevatten, worden de filters niet opgenomen in de resulterende afgeleide tabel.
1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de tabel in de weergave van de gegevensverzameling, en selecteer **Filter invoegen**.

Een self-join op de kolom wordt voorgesteld in het dialoogvenster "Join bewerken". Als u bijvoorbeeld een filter invoegt in de kolom *leeftijd* van de tabel *Klant*, wordt de volgende self-join voorgesteld:

```
"Klant".age="Klant".age"
```

3. Bewerk het tweede deel van de self-join (de expressie rechts van het gelijkteken) om de kolomwaarden te filteren. Klik op het pictogram **SQL-assistent** als u hulp nodig hebt bij het bewerken van de join-expressie .

#### Verwante onderwerpen

- [Joins](#)

## 9.9 Kardinaliteit

Kardinaliteit biedt een verdere beschrijving van de manier waarop tabellen zijn gekoppeld door op te geven hoeveel rijen in een tabel overeenkomen met rijen in een andere tabel. Kardinaliteiten zijn nodig bij het zoeken naar aliassen en contexten om lussen in de gegevensverzameling op te lossen.

Kardinaliteit van een tabel wordt uitgedrukt als een getallenpaar: het aantal rijen in een tabel dat overeenkomt met het aantal rijen in de gekoppelde tabel. Het aantal rijen dat overeenkomt, kan geen (0), een (1) of meerdere (n) zijn voor elke tabel.

Bijvoorbeeld: de tabellen *Klant* en *Reserveringen* zijn gekoppeld met een join.

- Voor elke klant kunnen een of meer reserveringen voorkomen, dus de kardinaliteit van de tabel *Klant* is een-op-veel, of 1,n.
- Voor elke reservering kan er slechts één klant zijn, dus de kardinaliteit van de tabel *Reserveringen* is een-op-een of 1,1.

Kardinaliteit van de join wordt ook uitgedrukt als een paar getallen: het maximaantal rijen in de tweede tabel dat overeenkomt met een rij in de eerste tabel, en het maximaantal rijen in de eerste tabel dat overeenkomt met een rij in de tweede tabel.

In het voorbeeld is de kardinaliteit van de join *Klant-Reserveringen* n,1, omdat het maximaantal rijen dat kan overeenkomen met een rij in *Klant* n is, en het maximaantal rijen dat kan overeenkomen met een rij in *Reserveringen* 1 is.

Kardinaliteiten kunnen automatisch voor joins worden gedetecteerd en in de gegevensverzameling opgeslagen. De zoekmethode zoekt eerst naar primaire en externe sleutels. Kardinaliteiten worden als volgt ingesteld volgens de sleutelstatus van de kolom in de twee tabellen:


Kolom eerste tabel	Kolom tweede tabel	kardinaliteit
Primaire sleutel	Referentiesleutel	1, n
Referentiesleutel	Primaire sleutel	n,1

Als geen sleutels zijn gevonden, wordt de kardinaliteit ingesteld met het aantal tabelrijen.

### Verwante onderwerpen

- [Kardinaliteiten zoeken en instellen](#)
- [Joins](#)
- [Tabelsleutels](#)
- [Rij aantallen in tabellen](#)

## 9.9.1 Kardinaliteiten zoeken en instellen

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer **Kardinaliteiten detecteren** in het menu **Zoeken** . Het dialoogvenster "Kardinaliteiten detecteren" geeft de huidige kardinaliteiten weer voor alle joins in de gegevensverzameling.



3. Selecteer de joins waarvoor u kardinaliteiten wilt zoeken en klik op **Kardinaliteiten detecteren**.
4. Als u de kardinaliteit van een join handmatig wilt instellen, selecteert u de kardinaliteit in de lijst in de kolom **Kardinaliteit** voor de join.
5. Klik op **Voltooien** om de wijzigingen op te slaan.

**Opmerking:**

U kunt een toepassingsvoorkeur instellen om kardinaliteiten automatisch te zoeken en in te voegen wanneer een join in de gegevensverzameling wordt ingevoegd. Zie het verwante onderwerp over voorkeuren instellen voor de Editor gegevensverzameling.

**Verwante onderwerpen**

- [Kardinaliteit](#)
- [Voorkeuren instellen voor de editor gegevensverzameling](#)

## 9.10 Een berekende kolom invoegen

Een berekende kolom is een nieuwe kolom in een gegevensverzamelingstabel die het resultaat is van een berekening gebaseerd op een of meer kolommen in dezelfde tabel.

**Opmerking:**

Het invoegen van een berekende tijd kolom gebaseerd op een kolom met een tijdgerelateerd gegevenstype, is een speciaal geval van een berekende kolom. Zie het verwante onderwerp voor instructies om een tijd kolom in te voegen.

De volgende regels zijn op berekende kolommen van toepassing:

- U kunt berekende kolommen alleen in standaardtabellen invoegen.
  - U kunt in de instructie SELECT alleen kolommen opnemen uit dezelfde tabel.
  - Subquery's zijn niet toegestaan.
1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Berekende kolom bewerken**.
  3. Als de gegevensverzameling voor meerdere bronnen is ingeschakeld en u wilt databasespecifieke SQL gebruiken om de berekende kolom te definiëren, selecteert u de optie **Database-specifiek**.

**Opmerking:**

Sommige gegevensbronnen bieden geen ondersteuning voor databasespecifieke SQL voor het definiëren van berekende kolommen. In dit geval is de optie **Database-specifiek** niet beschikbaar.

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over SQL-expressies in gegevensverzamelingen die voor meerdere bronnen zijn ingeschakeld.

4. Maak de SQL SELECT-instructie die de kolom definieert door kolommen en functies te verslepen in het venster **SELECT** neer te zetten.

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over de editor voor SQL-expressies.

5. Klik op **Valideren** om de geldigheid van de SQL-expressie te controleren.
6. Klik op **OK**.

De kolom wordt in de tabel ingevoegd en wordt in de weergave van de gegevensverzameling getoond met een speciaal pictogram. Knopinfo geeft de SQL-expressie van de berekende kolom weer als u met de cursor over de naam van de kolom gaat.

7. Als u de resultaten van de berekende kolom wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom en selecteert u **Kolomwaarden weergeven**.
8. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

Als u de definitie wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de tabel in de weergave van de gegevensverzameling en selecteert u **Berekende kolom bewerken**.

#### Verwante onderwerpen

- [Een tijd kolom invoegen](#)
- [Informatie over de SQL/MDX Expression Editor](#)
- [SQL-expressies in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)

## 9.11 Een tijd kolom invoegen

Een tijd kolom is een berekende kolom die een datumdeel bevat (bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar) gebaseerd op een kolom met een tijdgerelateerd gegevenstype.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op een kolom met een tijdgerelateerd gegevenstype en selecteer **De kolom Tijd invoegen**.

Kolommen met tijdgerelateerde gegevenstypen bevatten een speciaal pictogram dat op een kalender lijkt.

3. Selecteer een datumdeel in de lijst.

Een berekende kolom wordt in de tabel ingevoegd en met een speciaal pictogram in de weergave van de gegevensverzameling weergegeven. Knopinfo geeft de SQL-expressie van de berekende kolom weer als u met de cursor over de naam van de kolom gaat.

4. Als u de resultaten van de berekende kolom wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom en selecteert u **Kolomwaarden weergeven**.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

Als u de definitie wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de tabel in de weergave van de gegevensverzameling en selecteert u **Berekende kolom bewerken**.

#### Verwante onderwerpen

- [Een berekende kolom invoegen](#)

## 9.12 Afgeleide tabellen

Een afgeleide tabel is een virtuele tabel in de gegevensverzameling die andere tabellen combineert met behulp van berekeningen en functies. U kunt objecten in de bedrijfslaag van een afgeleide tabel maken op dezelfde manier als voor een standaardtabel. Gebruik afgeleide tabellen in de volgende situaties:

- Om een tabel met kolommen uit andere tabellen te maken. De kolomdefinities kunnen complexe berekeningen en functies bevatten.
- Om een enkele tabel te maken die twee of meer tabellen combineert (samengevoegde tabellen).
- Om een tabel te maken die een selectie bevat van kolommen uit verschillende tabellen.

### Verwante onderwerpen

- [Een afgeleide tabel op basis van een gegevensverzamelingstabel invoegen](#)
- [Tabellen samenvoegen](#)
- [Een afgeleide tabel invoegen en bewerken](#)

### 9.12.1 Een afgeleide tabel op basis van een gegevensverzamelingstabel invoegen

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop van de tabel die de basis voor de afgeleide tabel moet vormen, en selecteer **Invoegen > Afgeleide tabel**.
3. Voer een naam in voor de afgeleide tabel die uniek is in de gegevensverzameling, en klik op **OK**.

Een afgeleide tabel met de nieuwe naam en alle kolommen van de oorspronkelijke tabel worden in de gegevensverzameling ingevoegd.

Breng de gewenste wijzigingen in de afgeleide tabel aan.

### Verwante onderwerpen

- [Een afgeleide tabel invoegen en bewerken](#)
- [Afgeleide tabellen](#)

### 9.12.2 Tabellen samenvoegen

Door tabellen samen te voegen wordt een afgeleide tabel ingevoegd in de gegevensverzameling die bestaat uit de gecombineerde kolommen van twee of meer tabellen die met joins zijn gekoppeld.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. In de weergave van de gegevensverzameling selecteert u de tabellen die u wilt samenvoegen:

Optie	Opdracht
Een tabel selecteren en alle tabellen die met joins gerelateerd zijn	Klik met de rechtermuisknop op de tabel en selecteer <b>Verwante tabellen selecteren</b> .
Tabellen handmatig selecteren	Klik op de tabelkoppen terwijl u de <b>CTRL</b> -toets ingedrukt houdt.

3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie tabellen en selecteer **Samenvoegen**.
4. Voer een naam in voor de tabel die uniek is in de gegevensverzameling, en klik op **OK**.  
De samengevoegde tabel wordt als afgeleide tabel ingevoegd. De nieuwe tabel wordt verbonden met alle tabellen waarmee de oorspronkelijke tabellen waren verbonden.
5. Selecteer of de oorspronkelijke tabellen moeten worden verwijderd.  
De oorspronkelijke tabellen zijn nu verouderd en u kunt kiezen of u ze wilt verwijderen. Als u kiest om de oorspronkelijke tabellen te behouden, worden de joins verwijderd waarmee deze tabellen waren verbonden, maar de tabellen blijven in de gegevensverzameling aanwezig.

#### Opmerking:

In een gegevensverzameling met meerdere bronnen, maakt een afgeleide tabel die het resultaat van een samenvoeging is, expressies met de SQL-92 standaardsyntaxis. U moet de afgeleide tabel bewerken en expliciet een database-specifieke syntaxis selecteren om database-specifieke SQL te gebruiken.


Als u de samengevoegde tabel wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de tabelkop en selecteert u **Bewerken**.

#### Verwante onderwerpen

- [Een afgeleide tabel invoegen en bewerken](#)
- [Afgeleide tabellen](#)
- [SQL-expressies in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)

## 9.12.3 Een afgeleide tabel invoegen en bewerken

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een bestaande afgeleide tabel bewerken	Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer <b>Bewerken</b> .
Een afgeleide tabel invoegen en bewerken	Selecteer de opdracht <b>Afgeleide tabel invoegen</b> in het menu <b>Invoegen</b>  in de weergave van de gegevensverzameling.

- Geef de afgeleide tabel een unieke naam binnen de gegevensverzameling.
- Als u in een gegevensverzameling die voor meerdere bronnen is ingeschakeld, databasespecifieke functies wilt opnemen in de definitie van de afgeleide tabel, moet u de optie **Database-specifiek** selecteren.  
Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over de SQL-syntaxis in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen.
- Typ of bewerk de SQL-expressie voor de afgeleide tabel in **Expressie**.

#### Opmerking:

Als u voor het eerst een expressie maakt, kunt u de **SQL-opbouwfunctie** gebruiken. De SQL-opbouwfunctie werkt zoals het queryvenster. U versleept de tabellen en kolommen die in de afgeleide tabel moeten worden opgenomen en zet ze neer. De SQL-expressie wordt automatisch gegenereerd.

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het gebruik van de SQL Expression Editor.

- Klik op **Valideren** om de geldigheid van de SQL-expressie te controleren.
- Klik op **OK**.
- Koppel de afgeleide tabellen aan andere tabellen in de gegevensverzameling door de toepasselijke joins in te voegen.
- Als u de resultaten van de afgeleide tabel wilt controleren, klikt u met de rechtermuisknop op de tabel en selecteert u **Tabelwaarden weergeven**.
- Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [SQL-expressies in gegevensverzamelingen met meerdere bronnen](#)
- [Informatie over de SQL/MDX Expression Editor](#)
- [Een join invoegen en bewerken](#)

## 9.13 Aliastabellen

Een alias tabel is een verwijzing naar een afgeleide of standaardtabel in de gegevensverzameling. Het is een identiek duplicaat van de oorspronkelijke tabel (met uitzondering van kolomfilters) maar het heeft

een andere naam. De tabelgegevens komen exact overeen met die van de oorspronkelijke tabel, maar door de andere naam wordt in de SQL-code uitgegaan van twee verschillende tabellen.

Gebruik aliastabellen om lussen te breken in de join-paden in de gegevensverzameling. De opdracht **Aliassen zoeken** analyseert de join-paden en stelt aliastabellen voor om eventuele lussen te breken die in de gegevensverzameling zijn gevonden. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het oplossen van lussen.

U kunt aliastabellen ook gebruiken om de naam van een tabel te wijzigen. De koppeling tussen de gegevensverzameling en de database is op de naam van de tabel gebaseerd. Als u een alias maakt om de tabel een nieuwe naam te geven, blijft de koppeling met de databasetabel behouden, maar wordt de naam van de aliastabel gebruikt in de gegevensverzameling.

Als u aliastabellen wilt zoeken die al in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, kunt u een zoekopdracht in de gegevensverzameling uitvoeren. Er zijn ook opdrachten om de aliastabellen van een oorspronkelijke tabel te markeren, en de oorspronkelijke tabel voor een aliastabel te markeren. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

### Verwante onderwerpen

- [Aliastabellen zoeken](#)
- [Aliastabellen invoegen](#)
- [Lussen oplossen](#)
- [Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling](#)
- [Aliassen markeren](#)
- [De oorspronkelijke tabel van een alias markeren](#)

## 9.13.1 Aliastabellen invoegen

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer in de weergave van de gegevensverzameling de tabel die de basis van de alias moet vormen.  
U kunt aliassen voor meer dan een tabel tegelijk maken. Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt.
3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer **Invoegen > Aliastabel**.
4. Hef in het dialoogvenster "Aliastabellen invoegen" de selectie van aliassen op die u niet wilt invoegen.
5. Bewerk de namen voor de aliastabellen in de kolom **Aliasnaam** en klik op **OK**.



De geselecteerde aliastabellen worden ingevoegd in de gegevensverzameling. De oorspronkelijke tabelnaam wordt tussen haakjes in de tabelkop weergegeven.

Klik op de tabelkop in de weergave gegevensverzameling en kies **Bewerken** als u de naam en beschrijving van een aliastabel wilt bewerken.

## Verwante onderwerpen

- [Aliastabellen](#)

### 9.13.2 Aliastabellen zoeken

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer **Aliassen zoeken** in het menu **Zoeken**  in de weergave van de gegevensverzameling. U kunt ook aliassen zoeken via het venster **Aliassen en contexten** in de editor gegevensverzameling. Klik op het pictogram **Aliassen zoeken** . De opdracht analyseert de join-paden en stelt aliastabellen voor om eventuele lussen te breken die in de gegevensverzameling zijn gevonden.
3. Als aliastabellen worden voorgesteld, selecteert u welke aliassen u automatisch wilt invoegen. De geselecteerde aliastabellen worden ingevoegd in de gegevensverzameling. De oorspronkelijke tabelnaam wordt tussen haakjes in de tabelkop weergegeven. Klik op de tabelkop in de weergave gegevensverzameling en kies **Bewerken** als u de naam en beschrijving van een aliaslabel wilt bewerken.

## Verwante onderwerpen

- [Aliastabellen](#)



### 9.13.3 Aliassen markeren

Gebruik deze opdracht om de aliastabellen te markeren die zijn gekoppeld aan een afgeleide of standaardtabel in de gegevensverzameling.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop van de oorspronkelijke tabel en selecteer **Aliassen markeren**. De oorspronkelijke en eventuele gekoppelde aliastabellen worden gemarkeerd. Alle andere tabellen worden grijs weergegeven.

#### Opmerking:

Sommige aliastabellen vallen misschien buiten het zichtbare deel van de weergave van de gegevensverzameling. U kunt snel controleren op verborgen, gemarkeerde tabellen door op het

pictogram **Aanpassen aan venster** onder in de weergave van de gegevensverzameling te klikken . Als u **Aanpassen aan venster** ongedaan wilt maken, klikt u op het pictogram **Zoom opnieuw instellen** .

3. Klik ergens in de weergave om naar de normale weergave van de gegevensverzameling terug te keren.

### 9.13.4 De oorspronkelijke tabel van een alias markeren



Gebruik deze opdracht om de oorspronkelijke tabel in de gegevensverzameling van een alias tabel te markeren.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop van de alias tabel en selecteer **Oorspronkelijke tabel markeren**.

De oorspronkelijke en alias tabellen worden gemarkeerd. Alle andere tabellen worden grijs weergegeven.

#### Opmerking:

De oorspronkelijke tabel valt misschien buiten het zichtbare deel van de weergave van de gegevensverzameling. U kunt snel controleren op een verborgen tabel door op het pictogram

**Aanpassen aan venster** onder in de weergave van de gegevensverzameling te klikken . Als u **Aanpassen aan venster** ongedaan wilt maken, klikt u op het pictogram **Zoom opnieuw instellen** .

3. Klik ergens in de weergave om naar de normale weergave van de gegevensverzameling terug te keren.

## 9.14 Contexten

Een context is een verzameling joins die een geldig querypad opleveren. Het meest voorkomende gebruik van contexten is om lussen op te lossen in de gegevensverzameling als de lus niet met een alias tabel kan worden opgelost. Een andere toepassing van contexten is wanneer tabellen met meerdere feiten een dimensietabel delen. In dat geval wordt voor elke feitentabel een context gemaakt.

In het hulpprogramma voor informatieontwerp lost een context een lus op door een reeks joins te identificeren die één specifiek join-pad door de tabellen in de lus definieert. De gebruiker wordt gevraagd welke context bij het uitvoeren van de query gebruikt moet worden. De context zorgt ervoor dat joins uit andere paden niet in dezelfde SQL-query worden opgenomen.



Een context wordt gedefinieerd door statussen voor de joins in te stellen die op de dubbelzinnigheid betrekking hebben. In een context heeft een join een van drie statussen:

- Opgenomen joins: in een deel van het schema dat dubbelzinnig is, lost de context de lus op door een pad met de opgenomen joins te definiëren.
- Uitgesloten joins: in een deel van het schema dat dubbelzinnig is, bepalen de uitgesloten joins het pad dat de context nooit zal volgen.
- Neutrale joins staan in een deel van het schema dat niet dubbelzinnig is en worden altijd opgenomen in het querypad van de context. Elke join die niet expliciet is opgenomen of uitgesloten, is neutraal.

Als een nieuwe join of tabel wordt ingevoegd in de gegevensverzameling, is deze standaard neutraal. Contexten hoeven niet te worden bijgewerkt, behalve wanneer de nieuwe tabel of join expliciet betrokken is.


U kunt contexten handmatig in de gegevensverzameling invoegen of door contexten te zoeken. Met de opdracht Zoeken worden de join-paden geanalyseerd en worden contexten voorgesteld om lussen op te lossen die niet kunnen worden opgelost door alias tabellen.

### Verwante onderwerpen

- [Contexten zoeken](#)
- [Contexten invoegen en bewerken](#)
- [Lussen oplossen](#)

## 9.14.1 Contexten zoeken

Voordat u contexten zoekt, moet u kardinaliteiten instellen en aliasen zoeken. Zie het verwante onderwerp over het oplossen van lussen voor de vereiste taken.



1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer in het venster **Aliasen en contexten** het pictogram **Contexten zoeken** .

Met de opdracht worden de join-paden geanalyseerd en worden contexten voorgesteld om lussen op te lossen die niet kunnen worden opgelost door alias tabellen.

### Opmerking:

Mogelijk verschijnt een bericht dat de lus met aliasen kan worden opgelost. Zie het verwante onderwerp over het oplossen van lussen.

3. Selecteer in het dialoogvenster "Contexten detecteren" de contexten die u wilt invoegen.

Klik op de voorgestelde contextnaam om de context te markeren in de gegevensverzameling. Een join die is opgenomen in de context, wordt weergegeven met het volgende pictogram: . Een join die niet wordt opgenomen, wordt weergegeven met het volgende pictogram: .


4. Klik op **OK** om de geselecteerde contexten in de gegevensverzameling in te voegen.  
De nieuwe contexten worden weergegeven in het venster **Aliassen en contexten** in de map **Contexten**.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Contexten](#)
- [Lussen oplossen](#)


### 9.14.2 Contexten invoegen en bewerken

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer het venster **Aliassen en contexten**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een bestaande context bewerken	Selecteer de context in de map <b>Contexten</b> .
Een context invoegen en bewerken	Selecteer het pictogram <b>Context invoegen</b>  .

De eigenschappen van de context worden weergegeven in het venster **Contexteigenschappen**:

- Contextnaam
  - Alle joins in de gegevensverzameling
  - De status van de join in deze context: of de join is opgenomen, uitgesloten of neutraal
4. Bewerk de naam van de context in **Naam**.
  5. Als u een join wilt opnemen of uitsluiten, of als de join als neutraal moet worden ingesteld, klikt u op de join-expressie in de lijst **Join-expressie**. De status wordt gewisseld wanneer u klikt.  
U kunt de status ook wisselen door op de join-regel in de weergave van de gegevensverzameling te klikken.

Een join die is opgenomen in de context, wordt weergegeven met het volgende pictogram: .

Een join die niet wordt opgenomen, wordt weergegeven met het volgende pictogram: .

6. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### Verwante onderwerpen

- [Contexten](#)

## 9.15 Lussen oplossen


Lussen treden op als meerdere paden aan tabellen zijn gekoppeld. De rijen die door de query worden geretourneerd, bevatten slechts de overeenkomsten in de resultaten van elk pad. Er worden dus minder rijen geretourneerd dan verwacht.

Een alias tabel breekt een lus door dezelfde tabel tweemaal in de query te gebruiken, eenmaal voor elk pad. Op die manier zijn de rijen die in de query worden geretourneerd, de vereniging van de resultaten voor elk pad.

Een cyclus is een lus die optreedt als de tabellen die door de lus worden samengevoegd, allemaal een kardinaliteit van (1,n) hebben. In dat geval kan de opdracht **Aliassen zoeken** niet bepalen voor welke tabel een alias moet worden gemaakt.

Als lussen niet met een alias tabel kunnen worden opgelost, worden contexten gebruikt. Gebruik contexten om de dubbelzinnigheid op te lossen door bij de query expliciet op te geven welk join-pad moet worden gebruikt.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Detecteer en voeg alle joins in de gegevensverzameling in.
3. Detecteer of stel de kardinaliteiten voor de joins in.
4. Zorg er voor dat de gegevensverzameling geen cyclussen bevat. Dat kunt u doen door de kardinaliteiten van lussen te onderzoeken of door de resolutiestatus van de lus te verversen (zie de volgende stappen in deze procedure).
5. Controleer of geen van de joins een kardinaliteit (n,n) heeft. Aliassen en contexten kunnen niet worden opgezocht. Stel de kardinaliteit handmatig in voor (n,n)-joins.
6. Zoek aliassen in het venster **Aliassen en contexten**.
7. Zoek naar contexten. Aanbevolen wordt om alle voorgestelde contexten in te voegen.
8. Klik in het vak **Lussen** op het pictogram **Lussen visualiseren**  om te controleren of alle lussen zijn opgelost.

Mogelijke lussen worden weergegeven in **lussen**. Klik op het pictogram **Status van lusresolutie vernieuwen**  om te controleren of de lussen zijn opgelost.

Een bericht verschijnt met een voorstel voor de niet-opgeloste lussen.

Een lus is opgelost als u een groen vinkje naast de naam van de lus ziet.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Joins zoeken](#)
- [Kardinaliteiten zoeken en instellen](#)
- [Aliastabellen zoeken](#)
- [Contexten zoeken](#)

## **9.16 Invoerkolommen**

Een invoerkolom is een parameter in de gegevensbron die een waarde verwacht. De parameter wordt vertegenwoordigd in een tabelkolom in de gegevensverzameling. Voor elke invoerkolom kunt u een statische waarde opgeven of een parameter die in de gegevensverzameling is gedefinieerd. De parameter kan de gebruiker om een waarde vragen en aan een zoeklijst zijn gekoppeld. Voor sommige invoerkolommen is het opgeven van een waarde optioneel.

Hieronder volgen voorbeelden van invoerkolommen in de gegevensverzameling:

- SAP NetWeaver BW-sleuteldatumvariabelen. Een invoerkolom wordt ingevoegd in elke tabel in de gegevensverzameling die tijdafhankelijke gegevens verwerkt. Deze invoerkolommen worden tijdens het uitvoeren van een query omgezet door een parameter met de naam peildatum in de gegevensverzameling in te voegen. Standaard wordt tijdens het uitvoeren van de query niet om de parameter van de peildatum gevraagd. Deze krijgt automatisch de actuele datum toegewezen. U kunt de aanwijzingsparameters in de gegevensverzameling bewerken.
- Invoerparameters voor SAP ERP ABAP-functie Er wordt één gegevensverzamelingstabel gemaakt om de hoofdfunctie toe te wijzen. Deze tabel bevat invoerkolommen voor de invoerparameters van de functie. Deze parameters kunnen verplicht of optioneel zijn. Voor verplichte parameters voert u een statische waarde of een gegevensverzamelingsparameter voor de bijbehorende invoerkolom in.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Invoerkolommen bewerken](#)
- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)

### **9.16.1 Invoerkolommen bewerken**


Als u een parameter aan een invoerkolom wilt toewijzen, moet u eerst de parameter in de gegevensverzameling definiëren. Voor SAP NetWeaver BW-sleuteldatumvariabelen wordt een

gegevensverzamelingsparameter automatisch ingevoegd. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over parameters.

1. U kunt invoerkolommen op twee manieren weergeven en bewerken:

Optie	Opdracht
Invoerkolommen voor een tabel weergeven	Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer <b>Invoerkolom bewerken</b> .
Invoerkolommen voor alle tabellen weergeven	U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in de gegevensverzamelingweergave klikken en <b>Invoerkolommen bewerken</b> selecteren.

Als er geen invoerkolommen in de tabel of gegevensverzameling zijn, is de opdracht **Invoerkolom bewerken** niet beschikbaar.

2. Als u een waarde aan een invoerkolom wilt toewijzen, selecteert u in het dialoogvenster "Invoerkolommen bewerken" de kolom in de lijst.
  - Als u een statische waarde wilt toewijzen, selecteert u het keuzerondje **Statische waarden** en voert u de waarden in het tekstvakje in.
  - Als u een parameter wilt toewijzen, selecteert u het keuzerondje **Parameter**. Klik op het pictogram  om uit een lijst met parameters te selecteren die in de gegevensverzameling zijn gedefinieerd.

**Opmerking:**

De kolom **Waarden** geeft verplichte invoerkolommen als **[verplicht]** en optionele invoerkolommen als **[optioneel]** aan.

3. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Verwante onderwerpen**

- [Parameters](#)

## 9.17 Parameters en lijsten met waarden in de gegevensverzameling

Een parameter is een variabele in de universe waarvoor tijdens het uitvoeren van een query een waarde nodig is. Parameters worden vaak gedefinieerd om de gebruiker naar een waarde te vragen, in welk geval ze aanwijzingen heten.

Een zoeklijst is een verzameling van gegevenswaarden die aan een object in de universe kan worden gekoppeld, zodat de gebruiker waarden kan kiezen voor een aanwijzing.

U kunt parameters en zoeklijsten in de gegevensverzameling invoegen. Ze worden overgenomen door elke bedrijfslaag die op de gegevensverzameling wordt gebouwd, maar ze kunnen niet worden gewijzigd in de bedrijfslaag.

Ga naar het tabblad **Parameters en zoeklijsten** in de editor gegevensverzameling om een parameter of zoeklijst in te voegen. Hier is de procedure dezelfde als bij het invoegen van parameters en zoeklijsten in een bedrijfslaag. Zie de verwante onderwerpen.

#### Verwante onderwerpen

- [Parameters](#)
- [Zoeklijsten](#)

## 9.18 Eigenschappen van de gegevensverzameling

De volgende eigenschappen hebben betrekking op de hele gegevensverzameling:

Eigenschap	Beschrijving
<b>Beschrijving</b>	Hiermee wordt de gegevensverzameling beschreven. U kunt de beschrijving opgeven wanneer u de gegevensverzameling maakt in de wizard Nieuwe gegevensverzameling. De beschrijving kan op elk moment via de eigenschappen van de gegevensverzameling worden bewerkt.
<b>Cartesiaanse product toestaan</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, is de SQL toegestaan als de SQL-expressie die een object in de gegevensverzameling definieert, kan resulteren in een Cartesiaans product.  <b>Opmerking:</b> Een Cartesiaans product is een resultaatset met alle mogelijke combinaties van alle rijen in alle tabellen die in een query zijn opgenomen. Een Cartesiaans product is praktisch altijd een ongeldig resultaat.
<b>Meerdere SQL-instructies voor elke context</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker het querypad selecteren als de query betrekking heeft op contexten. Deze optie moet worden geselecteerd als de gegevensverzameling contexten bevat.
<b>SQL-parameters</b>	Hiermee worden aangepaste waarden opgegeven voor SQL-generatieparameters die de standaardwaarden overschrijven.
<b>Opmerkingen</b>	Bevat opmerkingen over de gegevensverzameling.
<b>Samenvatting</b>	Hiermee wordt een samenvatting weergegeven van het aantal van elk type object dat in de gegevensverzameling is gedefinieerd.

### Verwante onderwerpen

- [SQL-opties bewerken in de gegevensverzameling](#)
- [SQL-generatieparameters in de gegevensverzameling instellen](#)
- [Een samenvatting van een gegevensverzameling weergeven](#)
- [Contexten](#)

## 9.18.1 SQL-opties bewerken in de gegevensverzameling

1. Dubbelklik op de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de gegevensverzameling is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Gegevensverzameling**.
3. Klik op het tabblad **Eigenschappen** in het eigenschappenvenster.
4. Selecteer opties of hef de selectie op waar nodig. Zie het verwante onderwerp voor een beschrijving van de opties.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### Verwante onderwerpen

- [Eigenschappen van de gegevensverzameling](#)

## 9.18.2 SQL-generatieparameters in de gegevensverzameling instellen

De aangepaste waarden voor SQL-generatieparameters in de gegevensverzameling overschrijven de standaardwaarden.

1. Dubbelklik op de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de gegevensverzameling is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Gegevensverzameling**.
3. Zorg dat het tabblad **Eigenschappen** is geselecteerd in het eigenschappenvenster.
4. Klik op de knop **Parameters**.
5. Bewerk de parameters in het dialoogvenster "Queryscriptparameters":  
De huidige gedefinieerde SQL-generatieparameters worden weergegeven. Niet-standaard parameters en parameters met niet-standaard waarden worden vetgedrukt weergegeven.

Optie	Opdracht
De waarde van een bestaande parameter wijzigen	Klik op de kolom <b>Waarde</b> en selecteer de nieuwe waarde of voer deze in.
Een vooraf gedefinieerde parameter toevoegen	Klik op het pijltje in de keuzelijst naast de knop <b>Toevoegen</b> om de lijst met vooraf gedefinieerde parameters weer te geven. Selecteer de parameter in de lijst en klik op <b>Toevoegen</b> .
Een aangepaste parameter toevoegen	Zorg dat er geen vooraf gedefinieerde parameters zijn weergegeven in het vakje naast de knop <b>Toevoegen</b> en klik op <b>Toevoegen</b> . Er wordt een parameter met een standaardnaam toegevoegd aan de tabel. Als u de naam van de parameter wilt bewerken, klikt u op de kolom <b>Naam</b> . Klik op de kolom <b>Waarde</b> om een waarde in te voeren.

Als u een beschrijving van alle vooraf gedefinieerde SQL-generatieparameters en hun waarden wilt zien, klikt u op de Help-knop.

- Als u naar de standaardlijst met parameters en de standaardwaarden wilt terugkeren, klikt u op **Standaardwaarden**. Hiermee worden toegevoegde parameters uit de lijst verwijderd en krijgen alle instellingen hun standaardwaarde terug.

#### Verwante onderwerpen

- [Parameters voor SQL-generatie](#)

### 9.18.3 Een samenvatting van een gegevensverzameling weergeven

Gebruik deze opdracht om het aantal weer te geven van elk type object dat in de gegevensverzameling is gedefinieerd.

- Dubbelklik op de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
- Zorg dat het bovenste niveau van de gegevensverzameling is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Gegevensverzameling**.
- Zorg dat het tabblad **Eigenschappen** is geselecteerd in het eigenschappenvenster.
- Klik op de knop **Samenvatting**.

De samenvatting van de gegevensverzameling wordt in een nieuw dialoogvenster weergegeven.

### 9.19 Tabel- en kolomwaarden weergeven en profileren



### 9.19.1 Tabelwaarden weergeven

U kunt waarden voor een of meer tabellen in een gegevensverzameling weergeven. Als filters zijn gedefinieerd op een van de kolommen, worden de filters toegepast wanneer waarden worden weergegeven. Als u waarden in de database voor een tabel wilt zien (er worden geen gegevensverzamelingsfilters toegepast), geeft u de waarden op een tabel in het venster Verbindingen weer.

Met de opdracht Waarden weergeven wordt standaard een tabblad in de editor geopend om de waarden weer te geven. U kunt een voorkeur instellen om de waarden in een specifieke weergave of een dialoogvenster te openen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.

U kunt tabelwaarden van de weergave van de gegevensverzameling ook in de Editor voor bedrijfslagen weergeven. In dit geval opent u de bedrijfslaag.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Waarden voor een of meer tabellen weergeven met filters toegepast	Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling. Houd de <b>CTRL</b> -toets ingedrukt en klik om meerdere tabellen te selecteren.
Waarden voor één tabel weergeven zonder filters toegepast	Breid in het venster <b>Verbindingen</b> in de Editor gegevensverzameling de verbinding uit en klik met de rechtermuisknop op de naam van de tabel.

3. Selecteer **Tabelwaarden weergeven**.

Het venster Waarden weergeven wordt nu getoond. Zie het verwante onderwerp over waarden in een gegevensbron weergeven en profileren om te zien wat u in dit venster kunt doen.

#### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)
- [Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen](#)

### 9.19.2 Kolomwaarden weergeven

U kunt waarden voor een of meer kolommen in een gegevensverzamelingstabel weergeven. Als er een filter op de kolom is gedefinieerd, wordt het filter toegepast wanneer waarden worden weergegeven.

Als u waarden in de database voor een kolom wilt zien (er worden geen gegevensverzamelingsfilters toegepast), geeft u de waarden op een kolom in het venster **Verbindingen** weer.

Met de opdracht **Waarden weergeven** wordt standaard een tabblad in de editor geopend om de waarden weer te geven. U kunt een voorkeur instellen om de waarden in een specifieke weergave of een dialoogvenster te openen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave **Lokale projecten** om de verzameling te openen in de editor.

U kunt kolomwaarden van de weergave van de gegevensverzameling ook in de Editor voor bedrijfslagen weergeven. In dit geval opent u de bedrijfslaag.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Waarden voor een of meer kolommen weergeven met filters toegepast	Klik met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de weergave van de gegevensverzameling. Houd de <b>CTRL</b> -toets ingedrukt en klik om meerdere kolommen te selecteren.
Waarden voor één kolom weergeven zonder filters toegepast	Breid in het venster <b>Verbindingen</b> in de Editor gegevensverzameling de verbinding uit en klik met de rechtermuisknop op de naam van de kolom.

3. Selecteer **Kolomwaarden weergeven**.

Het venster **Waarden weergeven** wordt nu getoond. Zie het verwante onderwerp over waarden in een gegevensbron weergeven en profileren om te zien wat u in dit venster kunt doen.

#### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)
- [Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen](#)

### 9.19.3 Kolomwaarden profileren

U kunt de waarden voor een kolom in een gegevensverzamelingstabel profileren. Met profileren wordt op grafische wijze (in een cirkel- of kolomdiagram) weergegeven hoe vaak elke waarde van een kolom voorkomt. Als een filter is gedefinieerd voor een kolom, wordt het filter toegepast.

1. U kunt kolomwaarden van de weergave van de gegevensverzameling profileren in de gegevensverzameling of de Editor voor bedrijfslagen. Open de editor door te dubbelklikken op de bron in de weergave **Lokale projecten**.
2. Klik in de weergave van de gegevensverzameling met de rechtermuisknop op de kolomnaam in de tabelweergave en selecteer **Kolomwaarden van profiel**.

Het venster Kolomwaarden van profiel wordt weergegeven. Raadpleeg het verwante onderwerp om te zien wat u in dit venster kunt doen.

#### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)

## 9.20 Lokale afhankelijkheden in de gegevensverzameling weergeven

Gebruik de opdracht **Lokale afhankelijkheden weergeven** als u tabellen en kolommen in de gegevensverzameling wilt wijzigen. De opdracht vindt de bedrijfslagen en hun objecten die afhankelijk zijn van de tabel of kolom.

1. Rechtsklik op de tabelkop of kolomnaam in de weergave Gegevensverzameling en selecteer **Show Local Dependencies**.

U kunt meerdere tabellen en/of kolommen selecteren door de **CTRL**-toets ingedrukt te houden.

De bedrijfslagen die afhankelijk zijn van de geselecteerde tabellen en kolommen, worden weergegeven.

2. Selecteer de bedrijfslaag waarvoor u de afhankelijke objecten wilt zien.

Een dialoogvenster toont de tabellen en kolommen in de gegevensverzameling evenals de daarvan afhankelijke bedrijfslaagobjecten.


3. Dubbelklik om een bedrijfsobject te bewerken op de naam van het object in het vak **Bedrijfslagen en objecten**. De bedrijfslaag wordt geopend met de focus op het geselecteerde object.

#### Verwante onderwerpen

- [Bronafhankelijkheden](#)

## 9.21 Het verversen van een gegevensverzameling

Door de structuur te vernieuwen kunt u de gegevensverzameling bijwerken met wijzigingen in de onderliggende databasetabellen.

Om de wizard Structuur vernieuwen te starten, selecteert u in de editor gegevensverzameling **Structuur vernieuwen** in het menu **Zoeken** .

De wizard detecteert de volgende wijzigingen en toont ze elk in een eigen dialoogvenster. Voor elk geval selecteert u welke van de voorgestelde wijzigingen u in de gegevensverzameling wilt doorvoeren.

- Tabellen in de gegevensverzameling die uit de database zijn verwijderd. De wizard stelt voor om deze tabellen en alle bijbehorende joins uit de gegevensverzameling te verwijderen.

- Kolommen in de tabellen in de gegevensverzameling die uit de databasetabellen zijn verwijderd. De wizard stelt voor om elke bijbehorende tabel in de gegevensverzameling bij te werken om deze kolommen te verwijderen evenals de joins die deze kolommen gebruiken.
- Kolommen toegevoegd aan de database. De wizard stelt voor om elke bijbehorende tabel in de gegevensverzameling bij te werken om deze kolommen toe te voegen.
- Gegevenstypen van kolommen die in de database zijn gewijzigd. De wizard stelt voor om het gegevenstype bij te werken voor elke kolom in de gegevensverzameling die afwijkt van het kolomtype in de database.


De wizard toont de geselecteerde wijzigingen in een samenvattend dialoogvenster en vraagt om bevestiging voordat het verversen wordt uitgevoerd.

## 9.22 Een aangepaste weergave van de gegevensverzameling invoegen

Een aangepaste weergave Gegevensverzameling is een subset van de **hoofdweergave** van de gegevensverzameling. Gebruik weergaven wanneer u een gegevensverzameling bewerkt die veel tabellen bevat en wanneer u geïnteresseerd bent in het werken met een subset van tabellen. U kunt meerdere aangepaste weergaven voor de gegevensverzameling definiëren.

Tabelbewerkingen zijn vanuit alle weergaven toegestaan. Wijzigingen in een tabel, bijvoorbeeld de tabel toewijzen aan een familie, worden doorgevoerd naar alle weergaven in de gegevensverzameling.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een lege weergave invoegen	Selecteer <b>Weergave invoegen</b> via het menu <b>Invoegen</b>  .
Een weergave invoegen op basis van een selectie tabellen	Selecteer een of meer tabellen (klik op de tabelkoppen terwijl u de <b>CTRL</b> -toets ingedrukt houdt).  Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer <b>Invoegen &gt; Uit selectie weergeven</b> .
Een weergave invoegen op basis van zoekresultaten	Gebruik het zoekvenster om te zoeken naar de tabellen die in de weergave moeten worden opgenomen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over zoeken.  Klik met de rechtermuisknop op de selectie in de weergave met zoekresultaten en selecteer <b>Invoegen &gt; Uit selectie weergeven</b> .

3. Voer een naam voor de weergave in en klik op **OK**.

Er wordt een nieuw tabblad onder in het weergavevenster weergegeven, en de nieuwe weergave wordt getoond.

4. Een tabel aan een weergave toevoegen:
  - a. Klik op het tabblad met de **hoofdweergave**, of een andere weergave die de tabel bevat die u wilt toevoegen.
  - b. Selecteer de tabel(len) die u wilt toevoegen.
  - c. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en selecteer **Toevoegen aan weergave**.
  - d. Selecteer de weergave in de lijst (alleen weergaven die nog niet de tabel bevatten, worden weergegeven).
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### Verwante onderwerpen

- [Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling](#)

## 9.23 Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling

1. Klik in de gegevensverzameling op het pictogram **Zoekvenster weergeven/verbergen** om het zoekvenster te openen .
2. Standaard wordt naar tabellen gezocht. Klik op het pictogram  in het filtertekstvak om naar kolommen te zoeken.
3. U kunt uw zoekopdracht op verschillende manieren beperken:
  - Typ tekst waarnaar u wilt zoeken in het filtertekstvak.
  - Selecteer verbindingen, tabeltypen, kolomtypen, families en contexten in de respectievelijke lijsten.

De tabellen die met de zoekcriteria overeenkomen, worden gemarkeerd in de weergave Gegevensverzameling.
4. Klik op het pictogram **Zoekopties**  bovenin het zoekvenster en kies **Zoekresultaten automatisch rangschikken** om de weergave aan te passen zodat alleen de overeenkomende tabellen getoond worden.


### Tip:

U kunt de opdracht **Centreren op selectie** ook gebruiken om de zoomfunctie voor weergave van de gegevensverzameling te wijzigen zodat alle tabellen in een selectie zichtbaar zijn in het weergavevenster.

5. Klik op **Opnieuw instellen** om de zoekcriteria te wissen en een nieuwe zoekopdracht te starten.

### Opmerking:

Bepaalde bewerkingen op tabellen zijn niet mogelijk wanneer het zoekvenster actief is, bijvoorbeeld afgeleide en alias tabellen invoegen, joins detecteren of integriteit controleren. De opdrachten van de gegevensverzameling die niet beschikbaar zijn wanneer het zoekvenster actief is, worden grijs

weergegeven. Als u deze opdrachten wilt gebruiken, sluit u het zoekvenster door op het pictogram **Zoekvenster weergeven/verbergen**  te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [De weergave centreren op een selectie](#)

## 9.24 Een opmerking invoegen in de weergave van de gegevensverzameling


Een opmerking is een notitie die u overal in een weergave Gevensverzameling kunt plaatsen.

1. Dubbelklik op de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Selecteer **Opmerking invoegen** via het menu **Invoegen** .
3. Definieer de weergaveparameters voor de opmerking en typ de tekst voor de opmerking in het dialoogvenster "Opmerking bewerken".  
De opmerking wordt ingevoegd in de linkerbovenhoek van de huidige weergave.
4. Sleep de opmerking naar de locatie in de weergave waar deze moet verschijnen.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 9.25 De weergave centreren op een selectie

De opdracht **Centreren op selectie** biedt de mogelijkheid om de zoomfunctie voor weergave van de gegevensverzameling tijdelijk te wijzigen zodat alle tabellen in een selectie zichtbaar zijn in het weergavevenster.

1. In de editor voor gegevensverzameling maakt u een selectie tabellen.  
Met het zoekvenster kunt u bijvoorbeeld alle tabellen in een bepaalde familie selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop van een van de geselecteerde tabellen en selecteer **Centreren op selectie**.

Met de zoomfunctie worden nu alle geselecteerde tabellen weergegeven in het weergavevenster. Wilt u de weergave herstellen, sluit het zoekvenster als het openstaat of klik op het pictogram **Zoom opnieuw instellen**  in de werkbalk onder in de weergave van de gegevensverzameling.

#### Tip:

U kunt de weergave ook centreren op een tabel of join door de betreffende naam te selecteren in de structuurweergave in het venster **Gegevensverzameling** links van de weergave.

### Verwante onderwerpen


- [Naar tabellen en kolommen zoeken in de gegevensverzameling](#)

## 9.26 De weergave van objecten in de gegevensverzameling wijzigen

### 9.26.1 Tabellen automatisch rangschikken in de weergave van de gegevensverzameling

Wanneer u tabellen en joins in de weergave van de gegevensverzameling hebt ingevoegd, kunt u de tabellen automatisch rangschikken op basis van de stroom van joins van een naar vele.

Zie de verwante koppelingen voor meer informatie over de weergave van afzonderlijke tabellen.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik op het pictogram **Tabellen automatisch rangschikken**  in de weergave van de gegevensverzameling.  
De tabellen worden gerangschikt in de weergave.
3. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### Verwante onderwerpen

- [De tabelweergave wijzigen](#)
- [Tabelkolommen uit de weergave verwijderen](#)
- [Tabellen groeperen met behulp van families](#)

### 9.26.2 De tabelweergave wijzigen

Voor elke tabel in de gegevensverzameling kunt u selecteren hoeveel tabelinformatie in de weergave moet worden weergegeven.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Weergeven**.

## 3. Selecteer een weergavemodus:

Optie	Beschrijving
<b>Samengevouwen</b>	Hiermee wordt alleen de tabelkop weergegeven.
<b>Alleen joins</b>	Hiermee worden de tabelkop en eventuele kolommen weergegeven die deel uitmaken van een join.
<b>Uitgevouwen</b>	Hiermee worden de tabelkop en alle kolommen weergegeven.

Zie het verwante onderwerp om specifieke kolommen uit de tabelweergave te verwijderen.

U kunt ook door de verschillende weergavemodi schakelen door op het pijltje rechts naast de tabelkop te klikken.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.**Verwante onderwerpen**

- [Tabelkolommen uit de weergave verwijderen](#)

### 9.26.3 Tabelkolommen uit de weergave verwijderen

U kunt kolommen in een gegevensverzamelingskolom verbergen, zodat ze niet in de weergave worden getoond.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop in de weergave van de gegevensverzameling en selecteer **Bewerken**.
3. Hef selectie op van de kolommen die u wilt verbergen, en klik op **OK**.  
De kolommen verdwijnen uit de tabelweergave.

**Opmerking:**

Dit is alleen van invloed op de weergave in de gegevensverzameling. De kolommen blijven zichtbaar wanneer tabelwaarden worden weergegeven of de tabel in de bedrijfslaag wordt ingevoegd.


4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### 9.26.4 Tabellen groeperen met behulp van families

Een familie is een reeks weergaveparameters die gebruikt wordt om visueel tabellen van hetzelfde type te groeperen. U kunt bijvoorbeeld verschillende families definiëren voor feiten- en dimensietabellen.



De weergaveparameters omvatten de achtergrondkleur, tekstkleur en lettertype.

1. Dubbelklik op de naam van de gegevensverzameling in de weergave Lokale projecten om de verzameling te openen in de editor.
2. Klik op het pictogram **Families bewerken**  in de weergave van de gegevensverzameling.
3. Maak een familie voor elke tabelgroep in het dialoogvenster "Families bewerken":
  - a. Klik op **Toevoegen** om een nieuwe familie te definiëren.
  - b. Voer een naam voor de familie in **Naam** in.
  - c. Bewerk de kleur, achtergrond en het lettertype van de tabel voor de familie.
  - d. Klik op **Toepassen** om de familiedefinitie op te slaan.

U kunt familiedefinities exporteren en importeren. Exporteren maakt een bestand in een lokale map die gedeeld kan worden tussen verschillende gebruikers van het hulpprogramma voor informatie-ontwerp.

4. Wanneer u alle families hebt toegevoegd, klikt u op **OK**.
5. Wijs tabellen aan families toe. Voor elke familie:
  - a. Selecteer de tabellen die aan een familie moeten worden toegewezen. Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt.
  - b. Selecteer de familie in de lijst **Families** in de werkbalk van de weergave van de gegevensverzameling.

**Opmerking:**

Wanneer u een tabel aan een familie toewijst, neemt de tabel de weergaveattributen over van de familie in de huidige weergave en alle weergaven van de gegevensverzameling waar de tabel aanwezig is.

6. Als u een tabel uit een familie wilt verwijderen, selecteert u de tabel en selecteert u in de lijst **Families** de optie **Geen familie**.
7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.



# Met bedrijfslagen werken

## 10.1 Bedrijfslagen

Een bedrijfslaag is een verzameling metagegevensobjecten die zijn toegewezen aan SQL- of MDX-definities in een database, bijvoorbeeld kolommen, weergaven, databasefuncties of vooraf geaggregeerde berekeningen. De metagegevensobjecten zijn onder andere dimensies, hiërarchieën, meetwaarden, attributen en vooraf gedefinieerde voorwaarden. Elk object komt overeen met een eenheid van bedrijfsinformatie die in een query kan worden bewerkt om gegevens te retourneren. Bedrijfslagen kunnen direct op een OLAP-kubus worden gemaakt, of op een gegevensverzameling die is gebouwd op een relationele database.

Wanneer een bedrijfslaag is voltooid, wordt deze als een universe gepubliceerd naar een gegevensopslagruimte of een lokale map. Een universe is een gepubliceerd .unx-bestand dat een bedrijfslaag en zijn verbinding met een OLAP-kubus bevat, of een bedrijfslaag en zijn overeenkomstige gegevensverzameling. De universe is beschikbaar in de gegevensopslagruimte voor toepassingen van SAP BusinessObjects voor gegevensanalyse en rapportage.

De voornaamste rol van de bedrijfslaag is het definiëren en organiseren van metagegevens voordat deze als universe worden gepubliceerd. U kunt een bedrijfslaag ook beschouwen als metagegevenswerkbank die een ontwerper gebruikt om een metagegevensset samen te stellen en aan te passen voordat deze als universe wordt gepubliceerd voor toepassingen voor gegevensanalyse en rapportage.

### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)
- [Een relationele bedrijfslaag bouwen](#)
- [Een OLAP-bedrijfslaag bouwen](#)

## 10.2 Objecten in de bedrijfslaag

Het objectvenster **Bedrijfslaag** bevat de metagegevensobjecten die u gebruikt om de bedrijfslaag te maken.



Elk object in de bedrijfslaag heeft een naam die kan worden bewerkt. Wanneer u een naam voor objecten opgeeft, moet u bedrijfsterminologie gebruiken waar gebruikers die de universe voor query's, analyses en rapporten gebruiken, vertrouwd mee zijn.



Objecten kunnen drie statussen hebben:








- **Actief:** object is zichtbaar in het queryvenster. Dit is de standaardstatus.
- **Verborgen:** het object is geldig maar niet beschikbaar in het queryvenster (wordt door andere objecten als verborgen object gebruikt).
- **Niet meer in gebruik:** object is verborgen en niet geldig. U kunt deze status gebruiken wanneer het doeldatabaseveld niet langer bestaat, maar u wilt het object voor gebruik in de toekomst bewaren.

Elk object in de bedrijfslaag heeft eigenschappen die worden toegepast in de gepubliceerde universe. U kunt eigenschappen definiëren wanneer u een object invoegt, en objecteigenschappen op elk moment wijzigen. Zie de verwante objecten over het invoegen en bewerken van objecten.

Afhankelijk van het type gegevensbron kunt u de volgende typen objecten in de bedrijfslaag maken en bewerken:

Object	Beschrijving
 -map	Een map is een container die een groep gerelateerde objecten bevat. U maakt mappen om objecten te groeperen die een gemeenschappelijk doel hebben in de bedrijfslaag. De map heeft geen rol in een query maar wordt alleen gebruikt om objecten te organiseren.
 -dimensie	<p>Een dimensie is een object dat aan een of meer tabelkolommen of aan een functie in een database kan worden toegewezen en een analyse-as in een query representeert. Product, Geografie, Tijd en Werknemer zijn voorbeelden van veelvoorkomende dimensies. In elke dimensie wordt een aspect van een activiteit in een zakelijke omgeving geclassificeerd.</p> <p>In een bedrijfslaag representeren dimensies de contextgegevens (de analyseassen).</p>

Object	Beschrijving
 meetwaarde	<p>Meetwaarden zijn objecten die berekeningen en samengevoegde functies voorstellen die toegewezen worden aan statistische en analytische gegevens in de database.</p> <p>In een bedrijfslaag representeren meetwaarden de feitelijke informatie (gegevens).</p> <p>De bron van een meetwaarde is meestal, maar niet altijd, numerieke gegevens. Een object kan alleen een meetwaarde zijn als samenvoeging van de informatie begrijpelijk is. Zo is het totaliseren van verkoopopbrengsten logisch, en daarom is Verkoopopbrengst een meetwaarde. Het totaliseren van productprijslijsten is niet altijd nuttig, en daarom is Lijstprijs een dimensie, of misschien een attribuut van de productdimensie.</p> <p>U kunt meetwaarden van niet-numerieke objecten maken door dingen te tellen. U krijgt dan meetwaarden zoals Aantal orders.</p>
 attribuut	<p>Een attribuut is een object dat gekoppeld is aan een bovenliggend object en dat een extra beschrijving over het bovenliggende object biedt. Attributen kunnen worden opgegeven voor dimensies, hiërarchieën en niveaus.</p>
 Filter	<p>Een filter is een voorwaardeobject dat de gegevens beperkt die in een query worden geretourneerd. Filters kunnen in het venster Queryfilters in het queryvenster worden ingevoegd om op de query te worden toegepast.</p> <p>Eigen filters worden gedefinieerd door een SQL WHERE-component op tabellen van de gegevensverzameling. Eigen filters zijn van toepassing op bedrijfslagen die zijn gebaseerd op gegevensverzamelingen.</p> <p>Bedrijfsfilters worden gedefinieerd door voorwaarden op dimensies en meetwaarden in de bedrijfslaag te maken en combineren.</p>

Object	Beschrijving
 analysedimensie (alleen OLAP)	<p>Met een analysedimensie kunt u dimensies en hiërarchieën logisch groeperen die een zelfde analyseas delen. Analysedimensies worden vaak gebruikt voor hiërarchische analyses.</p> <p>U definieert een standaardhiërarchie voor de analysedimensie. Deze hiërarchie wordt gebruikt wanneer de volledige analysedimensie wordt opgenomen als een resultaatobject in een query. Standaardhiërarchieën hebben het volgende pictogram: </p>
 hiërarchie (alleen OLAP)	<p>Een hiërarchie is de representatie in de bedrijfslaag van de hiërarchie in de OLAP-kubus. Als de hiërarchie in de kubus op niveaus is gebaseerd, worden de niveaus gerepresenteerd door niveau-objecten in de bedrijfslaag.</p> <p>Als de hiërarchie in de kubus op waarden is gebaseerd (bovenliggend/onderliggend element), worden de niveaus niet gerepresenteerd in de bedrijfslaag. De niveaus zijn zichtbaar in Leden kiezen en wanneer u een voorbeeld van leden bekijkt. Op waarde gebaseerde hiërarchieën die automatisch in de bedrijfslaag zijn gegenereerd, hebben het volgende pictogram: </p>
 niveau (alleen OLAP)	<p>Een hiërarchieniveau in een hiërarchie die op niveaus is gebaseerd.</p>
 benoemde set (alleen OLAP)	<p>Een benoemde set is een verzameling leden van een hiërarchie in de bedrijfslaag.</p> <p>Een eigen benoemde set wordt gedefinieerd met behulp van een MDX-expressie. Voor sommige verbindingen worden native benoemde sets automatisch gemaakt om benoemde sets in de kubus te representeren.</p> <p>Een benoemde bedrijfsset wordt gedefinieerd door leden te selecteren.</p>
 berekend lid (alleen OLAP)	<p>Een berekend lid is een lid van een hiërarchie berekend met gebruik van een expliciet gedefinieerde MDX-expressie die gegevens kan bevatten van de OLAP-kubus, rekenkundige operatoren, getallen en functies.</p> <p>Berekende leden zijn beschikbaar in "Leden kiezen" bij het maken van query's.</p>

### Verwante onderwerpen

- [Een map invoegen](#)
- [Dimensies invoegen en bewerken](#)
- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)
- [Attributen invoegen en bewerken](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)
- [Analysedimensies invoegen en bewerken](#)
- [Hiërarchieën invoegen en bewerken](#)
- [Hiërarchieniveaus invoegen en bewerken](#)
- [Benoemde sets invoegen en bewerken](#)
- [Berekende leden invoegen en bewerken](#)

## 10.3 Een relationele bedrijfslaag bouwen

Voordat u begint:

- U hebt een project nodig in de weergave Lokale projecten.
- U moet een gegevensverzameling hebben opgeslagen in hetzelfde lokale project.

Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.

1. Klik met de rechtermuisknop op de projectmap in de weergave Lokale projecten en selecteer **Nieuw > Bedrijfslaag**.
2. Volg de stappen in de wizard Nieuwe bedrijfslaag. Selecteer **Relationele gegevensverzameling** als gegevensbron.

De bedrijfslaag wordt gemaakt in een BLX-bestand in de lokale projectmap. Het bestand wordt automatisch geopend in de Editor voor bedrijfslagen.

3. Maak de bedrijfslaag:

Als u de bedrijfslaag hebt gemaakt met de optie **Klassen en mappen automatisch maken** geselecteerd (standaardinstelling), worden alle objecten als dimensies in de bedrijfslaag gemaakt. U moet de meetwaarden expliciet opgeven met behulp van de opdracht **Omzetten in meetwaarden met aggregatiefunctie**.

Voeg anders de bedrijfslaagobjecten in:

- a. Voeg mappen en submappen in om de bedrijfslaag te rangschikken.

#### **Opmerking:**

Wanneer u een tabel van de gegevensverzameling naar de bedrijfslaag sleept, wordt automatisch een map ingevoegd.

- b. Versleep tabellen en kolommen en zet ze op de gewenste mappen neer. Wijzig waar nodig de namen van de objecten.
- c. Geef de meetwaarden op met behulp van de opdracht **Omzetten in meetwaarden met aggregatiefunctie**.

4. U kunt de functie van de bedrijfslaag op meerdere manieren uitbreiden, bijvoorbeeld:
  - Attributen invoegen om een beschrijving voor dimensies te verstrekken
  - Extra meetwaarden invoegen
  - Vooraf gedefinieerde filters (verplicht of optioneel) invoegen om de gegevens te beperken die in query's worden geretourneerd
  - Parameters met optionele aanwijzingen invoegen
  - Aangepaste zoeklijsten invoegen die aan een aanwijzing worden gekoppeld
  - Navigatiepaden invoegen om analysepaden te definiëren
  - Bedrijfslaagweergaven maken om de objecten te beperken die in het queryvenster worden weergegeven
  - SQL-opties en SQL-generatieparameters in de eigenschappen voor de bedrijfslaag instellen
  - Kennis van aggregatie instellen om queryprestaties te verbeteren
5. Voer een integriteitscontrole uit om de afhankelijkheden, objectexpressies, parameters en zoeklijsten te valideren. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bedrijfslaag in het venster **Bedrijfslaag** en selecteer **Integriteit controleren**.
6. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

Hieronder vindt u een aantal opdrachten waarmee u de bedrijfslaag kunt onderhouden.

- Als u objectdefinities wijzigt, moet u **Lokale afhankelijkheden weergeven** gebruiken om de bedrijfslaag- en gegevensverzamelingsobjecten te zoeken die door de wijzigingen beïnvloed kunnen worden.
- Als de gerelateerde gegevensverzameling is gewijzigd, moet u de bedrijfslaag handmatig vernieuwen. In het verwante onderwerp worden opdrachten besproken waarmee u dit kunt doen.
- Gebruik **Gegevensverzameling wijzigen** om de brongegevensverzameling voor de bedrijfslaag te wijzigen.
- Gebruik **Statistieken berekenen** voor bedrijfslagen die voor meerdere bronnen zijn ingeschakeld, om queryprestaties te verbeteren.

### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)
- [Een gegevensverzameling bouwen](#)
- [De editor voor bedrijfslagen](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Een dimensie omzetten in een meetwaarde](#)
- [Een map invoegen](#)
- [Dimensies invoegen en bewerken](#)
- [Dimensies rechtstreeks vanuit de gegevensverzameling invoegen](#)
- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)
- [Een parameter invoegen en bewerken](#)
- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd](#)
- [Weergaven van bedrijfslagen](#)
- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)



- [Kennis van aggregatie](#)
- [Bronafhankelijkheden](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Bedrijfslagen vernieuwen](#)
- [De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen](#)
- [Het berekenen van statistieken voor een geoptimaliseerde query-uitvoering](#)

### 10.3.1 Het type gegevensbron voor een bedrijfslaag opgeven

In deze sectie wordt de pagina "Selecteer het type gegevensbron voor de bedrijfslaag" van de wizard Nieuwe bedrijfslaag beschreven.

U kunt een bedrijfslaag maken vanuit een relationele of een OLAP-gegevensbron.

Type gegevensbron	Beschrijving
Relationeel	De bedrijfslaag is gebaseerd op een gegevensbron. U kunt elke gegevensverzameling in de huidige projectmap selecteren.
OLAP	De bedrijfslaag is gebaseerd op een OLAP-kubus. U kunt elke OLAP-verbinding of verbindingssnelkoppeling in de huidige projectmap selecteren.

1. Klik op een van de typen gegevensbron in de lijst.
2. Klik op **Volgende**.

Er wordt een pagina weergegeven om de nieuwe bedrijfslaag een naam te geven.

#### Verwante onderwerpen

- [Een bedrijfslaag een naam geven](#)

### 10.3.2 Een bedrijfslaag een naam geven

In deze sectie vindt u een beschrijving van de pagina "Resourcenaam" in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

Typ een naam en beschrijving voor de bedrijfslaag. Dit is de naam van de universe die vanuit de bedrijfslaag is gepubliceerd.

#### Verwante onderwerpen

- [Een gegevensverzameling voor een bedrijfslaag selecteren](#)

- [Een OLAP-verbinding en -kubus voor een bedrijfslaag selecteren](#)

### 10.3.3 Een gegevensverzameling voor een bedrijfslaag selecteren

In deze sectie vindt u een beschrijving van de pagina "Gegevensverzameling selecteren" in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

Selecteer een gegevensverzameling als de gegevensbron voor de nieuwe bedrijfslaag. U kunt voor een van de volgende handelingen kiezen:

- Automatisch de bedrijfslaagobjecten maken vanuit de tabellen en kolommen in de gegevensverzameling.
  - Een lege bedrijfslaag maken. U moet vervolgens handmatig de objecten uit de gegevensverzameling toevoegen.
1. Klik op de bladerknop aan het eind van het tekstveld Gegevensverzameling.  
Een lijst met beschikbare gegevensverzamelingen verschijnt.
  2. Selecteer een gegevensverzameling in de lijst en klik op **OK**.  
De naam van de gegevensverzameling verschijnt in het naamsveld. De optie **Automatisch mappen en objecten maken** is standaard geselecteerd.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    - Als u de bedrijfslaag automatisch wilt vullen met objecten en mappen, klikt u op **Voltooien**.
    - Als u de bedrijfslaag niet automatisch wilt vullen, heft u selectie van de optie op en klikt u op **Voltooien**.

De nieuwe bedrijfslaag wordt geopend op een bewerkingstabblad. U kunt de bedrijfslaagobjecten nu invoegen en bewerken.

Met de optie **Automatisch mappen en objecten maken** worden alle objecten in de bedrijfslaag als dimensies gemaakt. Geef de meetwaarden expliciet op met behulp van de opdracht **Omzetten in meetwaarden met aggregatiefunctie**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

#### Verwante onderwerpen

- [Een relationele bedrijfslaag bouwen](#)
- [Een dimensie omzetten in een meetwaarde](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)

## 10.4 Een OLAP-bedrijfslaag bouwen

Voordat u begint:

- U hebt een project nodig in de weergave Lokale projecten.
- U hebt een OLAP-verbinding of verbindingssnelkoppeling nodig die is opgeslagen in hetzelfde lokale project.

Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.

1. Klik met de rechtermuisknop op de projectmap in de weergave Lokale projecten en selecteer **Nieuw > Bedrijfslaag**.
2. Volg de stappen in de wizard Nieuwe bedrijfslaag. Selecteer **OLAP-verbinding** als de gegevensbron. De bedrijfslaag wordt gemaakt in een BLX-bestand in de lokale projectmap. Het bestand wordt automatisch geopend in de Editor voor bedrijfslagen.
3. Objecten in de bedrijfslaag worden automatisch ingevoegd, op basis van de kubus. U kunt de functie van de bedrijfslaag op meerdere manieren uitbreiden, bijvoorbeeld:
  - Analytische dimensies, hiërarchieën en attributen invoegen
  - Benoemde sets invoegen
  - Berekende leden invoegen
  - Meetwaarden invoegen
  - Vooraf gedefinieerde filters (verplicht of optioneel) invoegen om de gegevens te beperken die in query's worden geretourneerd
  - Parameters met optionele aanwijzingen invoegen
  - Aangepaste zoeklijsten invoegen die aan een aanwijzing worden gekoppeld
  - Bedrijfslaagweergaven maken om de objecten te beperken die in het queryvenster worden weergegeven
4. Voer een integriteitscontrole uit om de afhankelijkheden, objectexpressies, parameters en zoeklijsten te valideren. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bedrijfslaag in het venster **Bedrijfslaag** en selecteer **Integriteit controleren**.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

Hieronder vindt u een aantal opdrachten waarmee u de bedrijfslaag kunt onderhouden.

- Als u objectdefinities wijzigt, moet u **Lokale afhankelijkheden weergeven** gebruiken om de bedrijfslaagobjecten op te zoeken die door de wijzigingen beïnvloed kunnen worden.
- Als de onderliggende gegevensbron wordt bewerkt, gebruikt u **Structuur vernieuwen** om de bedrijfslaag te vernieuwen.
- Gebruik **OLAP-verbinding wijzigen** om de verbinding voor de bedrijfslaag te wijzigen en de eigenschappen van de OLAP-gegevensbron te bewerken.

### Verwante onderwerpen

- [Een lokaal project maken](#)
- [Een OLAP-verbinding maken](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Analysedimensies invoegen en bewerken](#)
- [Hiërarchieën invoegen en bewerken](#)
- [Hiërarchieniveaus invoegen en bewerken](#)
- [Attributen invoegen en bewerken](#)
- [Benoemde sets invoegen en bewerken](#)
- [Berekende leden invoegen en bewerken](#)

- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)
- [Een parameter invoegen en bewerken](#)
- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd](#)
- [Weergaven van bedrijfslagen](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen](#)
- [De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen](#)

### 10.4.1 Een OLAP-verbinding en -kubus voor een bedrijfslaag selecteren

In deze sectie vindt u een beschrijving van de pagina "Een OLAP-verbinding selecteren" in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

Selecteer een OLAP-verbinding en de OLAP-kubus als gegevensbron voor de nieuwe bedrijfslaag.

#### Opmerking:

U kunt geen bedrijfslaag op een **SAP BICS Client**-verbinding maken, hoewel deze verbindingen wel in de lijst voorkomen. Gebruik **SAP BICS Client**-verbindingen in SAP BusinessObjects-toepassingen voor query's en rapporten om rechtstreeks een verbinding met de BEx-query te maken. Er is geen bedrijfslaag of universe vereist voor toegang tot BEx-query's. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het bouwen van een universe op een SAP NetWeaver BW-verbinding.

Opties OLAP-verbinding	Beschrijving
OLAP-verbinding	Klik op de bladerknop aan het eind van het tekstveld om een OLAP-verbinding of verbindingssnelkoppeling te selecteren die in het project gedefinieerd is.
Projectiefunctie van meetwaarde detecteren	Als deze optie niet is geselecteerd, wordt de functie gedelegeerd door database toegepast.
Attribuut maken op basis van unieke naam	Een attribuut wordt gemaakt voor de unieke naam van elke dimensie.
Zoeken	Voer een zoekreeks voor een kubus in en klik op het zoekpictogram.
Lijst van kubusverbindingen	Lijst met beschikbare kubussen voor de verbinding. Als er meerdere kubussen zijn, selecteert u de doelkubus.

### Verwante onderwerpen

- [Objecten van een OLAP-kubus voor een bedrijfslaag selecteren](#)
- [Projectfuncties](#)
- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)

## 10.4.2 Een Essbase Accounts-dimensie selecteren

In deze sectie vindt u een beschrijving van de pagina "Dimensie van accounts selecteren" in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

Voor verbindingen met Essbase-gegevensbronnen maakt de wizard Nieuwe bedrijfslaag meetwaarden in de bedrijfslaag van de objecten in de opgegeven dimensie Accounts in de gegevensbron.

Selecteer een dimensie in de lijst die u wilt gebruiken als de dimensie Accounts, en klik op **Volgende**.

## 10.4.3 Objecten van een OLAP-kubus voor een bedrijfslaag selecteren

In deze sectie vindt u een beschrijving van de pagina "Objecten selecteren" in de wizard Nieuwe bedrijfslaag.

Vouw de objectknooppunten onder de geselecteerde kubus uit en selecteer de objecten die u in de nieuwe bedrijfslaag wilt invoegen. Klik op **Voltooien** wanneer u klaar bent met de selectie.

De nieuwe bedrijfslaag verschijnt in het deelvenster Bedrijfslaag.

## 10.5 De editor voor bedrijfslagen

U gebruikt de editor voor bedrijfslagen om bedrijfslaagobjecten en -eigenschappen te maken en bewerken. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de editor moet gebruiken. Zie [Een relationele bedrijfslaag bouwen](#) of [Een OLAP-bedrijfslaag bouwen](#) voor stappen waarmee u de structuur van uw bedrijfslaag bouwt.

De editor voor bedrijfslagen is verdeeld in navigatievensters aan de linkerkant, een bewerkingsvenster rechtsbovenin, en een gegevensbronvenster rechtsonderin.

In de navigatievensters kunt u met verschillende elementen van de bedrijfslaag werken. Open de vensters door op het bijbehorende tabblad te klikken.

- **Bedrijfslaag**

- **Query's**
- **Parameters en zoeklijsten**
- **Navigatiepaden**

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over wat u in elk van de bladervensters kunt doen.

De **Bedrijfslaag** is het standaardnavigatievenster. U ziet een structuurweergave van de objecten in de bedrijfslaag. De volgende opties zijn beschikbaar voor weergave van en navigatie in de structuurweergave van de bedrijfslaag:

- Filteren op de weergave van de bedrijfslaag
- Zoeken naar een object
- Weergaveopties wijzigen: objecten weergeven of verbergen, unieke namen weergeven

In het bewerkingsvenster kunt u de eigenschappen bewerken van het object of element dat u in het navigatievenster hebt geselecteerd.

In het gegevensbronvenster wordt de gegevensverzameling of de OLAP-verbindinginformatie weergegeven:


- De hoofdweergave van de gegevensverzameling met alle tabellen en joins wordt standaard weergegeven. Tabbladen voor andere weergaven van de gegevensverzameling, indien gedefinieerd, worden onder in het gegevensbronvenster weergegeven. Klik op het tabblad om weergaven te wijzigen.
- De OLAP-metagegevens in de verbinding worden aan de linkerkant van het gegevensbronvenster weergegeven. Selecteer een metagegevensobject om de eigenschappen aan de rechterkant van het venster weer te geven.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)
- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Query's in een bedrijfslaag](#)
- [Parameters](#)
- [Zoeklijsten](#)
- [Navigatiepaden voor objecten](#)
- [Weergaven van bedrijfslagen](#)
- [Filteren op bedrijfslaagweergave](#)
- [Bedrijfslaagobjecten zoeken](#)
- [De weergaveopties van de bedrijfslaagstructuur wijzigen](#)

## **10.5.1 De weergaveopties van de bedrijfslaagstructuur wijzigen**

Wanneer u een bedrijfslaag bewerkt, ziet u een structuurweergave van de objecten in de bedrijfslaag in het navigatievenster **Bedrijfslaag**. Volg deze procedure om de weergavemodus van de bedrijfslaagobjecten te wijzigen.

1. Klik op het pictogram **Weergaveopties**  boven aan het navigatievenster **Bedrijfslaag**.
2. Selecteer een van drie opties voor bedrijfslagen die op een OLAP-verbinding zijn gebaseerd:
  - **Bijschrift weergeven** om de objectnamen weer te geven.
  - **Unieke naam weergeven** om de unieke objectnaam van de kubus weer te geven.
  - **Bijschrift en unieke naam weergeven**
3. Selecteer **Niet-actieve objecten verbergen** om alleen actieve objecten in de structuurweergave van de bedrijfslaag weer te geven.

De weergaveopties blijven van kracht tot u de editor sluit.

#### Verwante onderwerpen

- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)

## 10.6 Eigenschappen van bedrijfslagen

De volgende eigenschappen en opties worden voor de gehele bedrijfslaag gedefinieerd. De beperkingen worden toegepast in de gepubliceerde universe.

Eigenschap		Beschrijving
<b>Naam</b>		Bepaalt de bedrijfslaag en ook de universe als de bedrijfslaag wordt gepubliceerd.
<b>Beschrijving</b>		Hiermee worden het doel en de inhoud van de universe beschreven. Deze beschrijving kan in de query- en rapportagehulpprogramma's worden weergegeven die gebruikmaken van de gepubliceerde universe.
<b>Query-limieten</b>	<b>Grootte van resultaten-set beperken tot</b>	Bepaalt het aantal rijen dat in een query wordt teruggegeven. Het aantal rijen dat als resultaat wordt gegeven wordt hierdoor beperkt, maar alle rijen in de query worden verwerkt door het databasesysteem. Deze beperking wordt pas toegepast wanneer de rijen door het databasesysteem worden verzonden.
	<b>Uitvoertijd beperken tot</b>	Bepaalt het aantal minuten om de tijd te beperken voor de uitvoering van een query, maar stopt het proces op de database niet.
	<b>Waarschuwing bij raming boven</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, ontvangt u een bericht wanneer een schatting van de uitvoeringstijd hoger is dan het opgegeven aantal minuten.

Eigenschap		Beschrijving
<b>Queryopties</b> (toepassen op bedrijfslagen die zijn gebaseerd op gegevensverzamelingen)	<b>Gebruik van subquery's toestaan</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, zijn subquery's in een query toegestaan.
	<b>Gebruik van operatoren union, intersect en minus toestaan</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, kunt u query's combineren met de gegevensset-operatoren union, intersect en minus, om één resultaten-set te verkrijgen.
	<b>Complexe operanden in dialoogvenster Query toestaan</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het gebruik van complexe operanden toegestaan bij het definiëren van een filter in het queryvenster.
	<b>Meerdere SQL-instructies voor elke meetwaarde</b>	<p>Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één SQL-query gegenereerd voor elke meetwaarde of groep meetwaarden die tot een andere feitentabel behoort, of voor meetwaarden die een WHERE-component bevatten (gefilterde meetwaarde).</p> <p>Als de waardeobjecten zijn gebaseerd op kolommen in dezelfde tabel, worden de afzonderlijke SQL-query's niet gegenereerd, zelfs als deze optie is ingeschakeld.</p>
Gegevensbron		<p>Hiermee wordt de gegevensbron van de bedrijfslaag opgegeven: een gegevensverzameling of OLAP-verbinding.</p> <p>Met de knop <b>Gegevensverzameling wijzigen</b> kunt u de onderliggende gegevensverzameling wijzigen.</p> <p>Met de knop <b>OLAP-verbinding wijzigen</b> kunt u naar een OLAP-verbinding wijzigen en de eigenschappen van de gegevensbron bewerken.</p>
<b>SQL-parameters</b> (toepassen op bedrijfslagen die zijn gebaseerd op gegevensverzamelingen)		Hiermee worden aangepaste waarden opgegeven voor SQL-generatieparameters die de standaardwaarden of aangepaste waarden in de eigenschappen van de gegevensverzameling overschrijven.
<b>Opmerkingen</b>		Bevat opmerkingen over de bedrijfslaag.



Eigenschap		Beschrijving
<b>Samenvatting</b>		Hiermee wordt een samenvatting weergegeven van het aantal van elk type object dat in de bedrijfslaag is gedefinieerd. Voor bedrijfslagen die op een gegevensverzameling zijn gebaseerd, worden het type en aantal gegevensverzamelingsobjecten ook weergegeven.

**Verwante onderwerpen**

- [De naam, beschrijving en opmerkingen van de bedrijfslaag bewerken](#)
- [Querybeperkingen en -opties in de bedrijfslaag bewerken](#)
- [De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen](#)
- [SQL-generatieparameters instellen in de bedrijfslaag](#)
- [Een bedrijfslaagsamenvatting weergeven](#)

### 10.6.1 Eigenschappen van OLAP-gegevensbron

De volgende eigenschappen zijn van toepassing op de OLAP-gegevensbron voor de bedrijfslaag:

Eigenschap	Beschrijving
<b>OLAP-verbinding</b>	<p>Via de verbinding of de snelkoppeling van de verbinding hebt u toegang tot de OLAP-gegevensbron.</p> <p>Klik om de verbinding te wijzigen op het bladerpictogram  aan het eind van het veld om een lijst met beschikbare verbindingen te openen.</p>
<b>Kubus</b>	<p>De geselecteerde kubus voor de huidige verbinding. U kunt alleen een andere kubus selecteren als er geen kubus is opgegeven bij het instellen van de verbinding.</p> <p>Klik om de kubus te wijzigen op het bladerpictogram  aan het eind van het veld om een lijst met beschikbare kubussen te openen.</p>
<b>Dimensie Accounts</b>	<p>Voor verbindingen met Essbase-gegevensbronnen de dimensie in de gegevensbron die moet worden gebruikt als de dimensie Accounts. Selecteer een dimensie in de lijst.</p> <p>Wanneer de structuur van de bedrijfslaag wordt vernieuwd, worden meetwaarden in de bedrijfslaag gemaakt van de objecten in de opgegeven dimensie Accounts.</p>
<b>END_MDX-waarde</b>	<p>De waarde van de END_MDX-parameter.</p> <p>De END_MDX-parameter komt overeen met de END_SQL-parameter die beschikbaar is voor universes die op gegevensverzamelingen zijn gebaseerd. De waarde van END_MDX wordt toegevoegd aan het eind van elke MDX-instructie.</p> <p>U kunt de END_MDX-parameter bijvoorbeeld gebruiken om de activiteit van de databaseserver te controleren door na te gaan wie de query's uitvoert. U kunt dit oplossen door een opmerking toe te voegen aan het eind van elke MDX-query met informatie over de gebruiker en de universe. Bijvoorbeeld:</p> <pre>//Gebruiker: @Variable('BOUSER') Universe: @Variable('UNVNAME')</pre>

## 10.6.2 De naam, beschrijving en opmerkingen van de bedrijfslaag bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de bedrijfslaag is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Wijzig de eigenschappen van de bedrijfslaag in het bewerkingsvenster:
  - Bewerk **Naam** als u de naam van de bedrijfslaag wilt wijzigen.
  - Klik op het tabblad **Eigenschappen** om de beschrijving van de bedrijfslaag in te voeren of te wijzigen.
  - Klik op het tabblad **Opmerkingen** om opmerkingen voor de bedrijfslaag in te voeren of te bewerken.
4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)

### 10.6.3 Querybeperkingen en -opties in de bedrijfslaag bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de bedrijfslaag is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op het tabblad **Queryopties** in het bewerkingsvenster.
4. Selecteer opties of hef de selectie op en bewerk beperkingswaarden waar nodig. Zie het verwante onderwerp voor een beschrijving van de opties.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen


- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)

### 10.6.4 De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen

Als u de gegevensbron voor een bedrijfslaag wilt wijzigen, moet de nieuwe gegevensbron (gegevensverzameling, OLAP-verbinding of verbindingssnelkoppeling) worden opgeslagen in dezelfde map van het lokale project als de bedrijfslaag.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de bedrijfslaag is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Zorg dat het tabblad **Eigenschappen** is geselecteerd in het bewerkingsvenster.

4. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het type gegevensbron voor de bedrijfslaag:

Optie	Opdracht
Voor gegevensverzamelingsbronnen	Klik op <b>Gegevensverzameling wijzigen</b> . Selecteer de nieuwe gegevensverzameling in de lijst en klik op <b>OK</b> .
Voor OLAP-bronnen	<p>Klik op <b>OLAP-verbinding wijzigen</b>.</p> <p>Klik in het dialoogvenster "Eigenschappen van OLAP-gegevensbron bewerken" op het bladerpictogram  aan het eind van het tekstvak <b>OLAP-verbinding</b>. Selecteer de nieuwe OLAP-verbinding of verbindingssnelkoppeling en klik op <b>OK</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over geavanceerde OLAP-eigenschappen.</p>

5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Eigenschappen van OLAP-gegevensbron](#)

## 10.6.5 SQL-generatieparameters instellen in de bedrijfslaag

De aangepaste waarden voor SQL-generatieparameters in de bedrijfslaag overschrijven de standaardwaarden of eventuele aangepaste waarden die in de eigenschappen van de gegevensverzameling zijn ingesteld.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Zorg dat het bovenste niveau van de bedrijfslaag is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Zorg dat het tabblad **Eigenschappen** is geselecteerd in het bewerkingsvenster.
4. Klik op de knop **Parameters**.
5. Bewerk de parameters in het dialoogvenster "Queryscriptparameters":

De huidige gedefinieerde SQL-generatieparameters worden weergegeven. Niet-standaard parameters en parameters met niet-standaard waarden worden vetgedrukt weergegeven.

Optie	Actie
<b>Wijzig de waarde van een bestaande parameter.</b>	Klik op de kolom <b>Waarde</b> en selecteer de nieuwe waarde of voer deze in.
<b>Voeg een vooraf gedefinieerde parameter toe.</b>	Als u de lijst met vooraf gedefinieerde parameters wilt weergeven, klikt u op de pijl in de keuzelijst naast de knop <b>Toevoegen</b> . Selecteer de parameter in de lijst en klik op <b>Toevoegen</b> .
<b>Voeg een aangepaste parameter toe.</b>	Zorg dat er geen vooraf gedefinieerde parameters zijn weergegeven in het vakje naast de knop <b>Toevoegen</b> en klik op <b>Toevoegen</b> . Er wordt een parameter met een standaardnaam toegevoegd aan de tabel. Als u de naam van de parameter wilt bewerken, klikt u op de kolom <b>Naam</b> . Klik op de kolom <b>Waarde</b> om een waarde in te voeren.

Als u een beschrijving van alle vooraf gedefinieerde SQL-generatieparameters en hun waarden wilt zien, klikt u op de Help-knop.

- Als u naar de standaardlijst met parameters en de standaardwaarden wilt terugkeren, klikt u op **Standaardwaarden**. Hiermee worden toegevoegde parameters uit de lijst verwijderd en krijgen alle instellingen hun standaardwaarde terug.
- Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Parameters voor SQL-generatie](#)

## 10.6.6 Een bedrijfslaagsamenvatting weergeven


Gebruik deze opdracht om het aantal weer te geven van elk type object dat in de bedrijfslaag is gedefinieerd. Voor bedrijfslagen die op een gegevensverzameling zijn gebaseerd, worden het type en aantal gegevensverzamelingsobjecten ook weergegeven.

- Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
- Zorg dat het bovenste niveau van de bedrijfslaag is geselecteerd in de structuurweergave in het venster **Bedrijfslaag**.
- Zorg dat het tabblad **Eigenschappen** is geselecteerd in het bewerkingsvenster.
- Klik op de knop **Samenvatting**.

De bedrijfslaagsamenvatting wordt in een nieuw dialoogvenster weergegeven.

## 10.7 Met bedrijfslaagobjecten werken

## 10.7.1 Een map invoegen

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer in het venster **Bedrijfslaag** de map of analysedimensie die u in de map wilt invoegen.  
Als u een map op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.
3. Klik op het pictogram **Object invoegen**  boven in het venster **Bedrijfslaag** en selecteer **Map**.
4. Bewerk de mapeigenschappen in het venster "Mapeigenschappen". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam van de map zoals die wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van de map.
<b>Status</b>	De status van de map: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> . <b>Opmerking:</b> Als de status is ingesteld op <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> , blijft de status van de objecten in de map ongewijzigd maar worden ze niet weergegeven in het queryvenster.
<b>Inhoud</b>	Een lijst met objecten in de map waarmee u eigenschappen kunt definiëren die beschrijven waarvoor het object wordt gebruikt in de query ( <b>voor resultaat</b> , <b>voor filter</b> of <b>voor sortering</b> ). U kunt de volgorde van de objecten in de map wijzigen met de pijl-omhoog en pijl-omlaag rechts naast de lijst.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.


### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)

- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

## 10.7.2 Dimensies invoegen en bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaande dimensie bewerken	Selecteer de dimensie.
Een dimensie invoegen	<p>Selecteer de map of analysedimensie waarin u de dimensie wilt invoegen. Als u een dimensie op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Dimensie</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Vanwege een MDX-beperking kunnen dimensies die in een OLAP-bedrijfslaag ingevoegd of gekopieerd zijn, niet in voorwaarden of sorteringen gebruikt worden. De opties <b>Object kan worden gebruikt in voorwaarde</b> en <b>Object kan worden gebruikt in sortering</b> zijn niet beschikbaar.</p>

3. Bewerk de eigenschappen van de dimensie in het venster "Eigenschappen van dimensie". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Gegevenstype</b>	Het gegevenstype van de dimensie.

Eigenschap	Beschrijving
<b>SQL-definitie of MDX-definitie</b>	De SQL- of MDX-queryexpressie die het object definieert.
<b>Extra tabellen</b> (alleen relationele tabellen)	Extra tabellen die kunnen worden opgenomen in de query (door een join in de SQL-expressie) wanneer waarden voor het bedrijfslaagobject worden gere- tourneerd.
<b>OLAP-hiërarchie</b> (alleen OLAP)	De hiërarchie die aan de dimensie is gekoppeld. <b>Opmerking:</b> Er moet een hiërarchie worden opgegeven als u dimen- sieattributen wilt invoegen.
Het tabblad <b>Sleutels</b> (alleen relationele tabellen)	De databasekolommen die als primaire en externe sleutels worden gebruikt.  Met sleutels kunnen query's indexen op sleutelkolommen benutten. Met het definiëren van sleutels wordt het ophalen van gegevens versneld, omdat de SQL wordt geoptimaliseerd die voor de query wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld in een sterschemadatabase een query maakt die op een waarde in een dimensietabel filtert, is het filter direct toepasbaar op de feitentabel door de externe sleutel van de dimensietabel te gebruiken. Hiermee worden inefficiënte joins met dimensietabellen voorkomen.
Tabblad <b>Geavanceerd</b>	Eigenschappen die instellingen bevatten voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangs niveaus</li> <li>• Waar in queryexpressies het object kan worden ge- bruikt.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> Vanwege een MDX-beperking kunnen dimensies die in een OLAP-bedrijfslaag ingevoegd of gekopieerd zijn, niet in voorwaarden of sorteringen gebruikt worden. De opties <b>Object kan worden gebruikt in voorwaarde</b> en <b>Object kan worden gebruikt in sortering</b> zijn niet beschikbaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoeklijst</li> <li>• Weergaveopties</li> </ul>



Eigenschap	Beschrijving
<b>Broninformatie</b>	Beschrijvingsvelden die van toepassing zijn op objecten die door Data Integrator worden gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Klik op **Script weergeven** als u het SQL-querscript voor de dimensiedefinitie wilt zien.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [Dimensies rechtstreeks vanuit de gegevensverzameling invoegen](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De SQL-expressie voor een object definiëren](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Extra tabellen koppelen](#)
- [Sleutels voor een dimensie definiëren](#)
- [Toegangs niveaus voor objecten instellen](#)
- [Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Weergave-indelingen voor objecten definiëren](#)
- [Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

### 10.7.3 Dimensies rechtstreeks vanuit de gegevensverzameling invoegen

Voor bedrijfslagen die zijn gebaseerd op een gegevensverzameling, kunt u objecten uit de gegevensverzameling slepen en in de bedrijfslaag zetten.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.  
De gegevensverzameling waarop de bedrijfslaag is gebaseerd, wordt weergegeven in het gegevensbronvenster rechtsonder op het bewerkingstabblad.
2. Selecteer de objecten in de weergave van de gegevensverzameling die u wilt invoegen:
  - Klik op de tabelkop om een tabel te selecteren.
  - Klik op de tabelkoppen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere tabellen te selecteren.
  - Klik op de kolomnaam in de tabel om een kolom te selecteren.

- Klik op de kolomnamen terwijl u de **CTRL**-toets ingedrukt houdt om meerdere kolommen te selecteren.
3. Sleep de selectie naar het venster **Bedrijfslaag** en zet de selectie in de gewenste map in de bedrijfslaag. Als u de dimensies op het bovenste niveau wilt invoegen, zet u de selectie neer op het bovenste knooppunt (bedrijfslaagnaam) van de structuur.  
  
Wanneer u een tabel versleept en neerzet, wordt automatisch een map in de bedrijfslaag ingevoegd. De map bevat een dimensie voor elke kolom.  
  
De SQL-expressie voor elke dimensie wordt automatisch gedefinieerd.
  4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.
- Indien nodig converteert u ingevoegde dimensies in meetwaarden met behulp van de opdracht **Omzetten in meetwaarde**. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

#### Verwante onderwerpen

- [Een dimensie omzetten in een meetwaarde](#)
- [Dimensies invoegen en bewerken](#)

## 10.7.4 Sleutels voor een dimensie definiëren



Sleutels definiëren is alleen beschikbaar voor dimensies die op een gegevensverzameling zijn gebouwd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer de dimensie in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik in het venster "Eigenschappen van dimensies" op het tabblad **Sleutels**.
4. Klik op **Sleutel toevoegen**.

U kunt één primaire en meerdere externe sleutels voor een dimensie definiëren. De eerste sleutel die wordt toegevoegd, is de primaire sleutel.

#### Opmerking:

Klik op **Detecteren** om bestaande sleutelkolommen in de database te detecteren.


5. Selecteer de sleutel in de tabel en klik op de kolom **SELECT** om de SQL SELECT-instructie toe te voegen.  
  
Als u de instructie in de SQL-editor wilt samenstellen, selecteert u  aan het eind van de **SELECT**-kolom.
6. Klik op de **WHERE**-kolom om de SQL WHERE-instructie toe te voegen.  
  
Als u de instructie in de SQL-editor wilt samenstellen, selecteert u  aan het eind van de **WHERE**-kolom.
7. Klik op de kolom **Actief** om de sleutel in of uit te schakelen.
8. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Verwante onderwerpen**

- [Dimensies invoegen en bewerken](#)
- [Informatie over de SQL/MDX Expression Editor](#)

**10.7.5 Meetwaarden invoegen en bewerken**

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaande meetwaarde bewerken	Selecteer de meetwaarde.
Een meetwaarde invoegen	<p>Selecteer de map of analysedimensie waarin u de meetwaarde wilt invoegen. Als u een meetwaarde op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Meetwaarde</b>.</p>

3. Bewerk de meetwaarde-eigenschappen in het venster "Waarde-eigenschappen". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Gegevenstype</b>	Het gegevenstype van het object.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Projectiefunctie</b>	Hiermee wordt gedefinieerd hoe verdere aggregatie wordt uitgevoerd indien vereist voor het rapport. Aggregatie voor de projectie is anders dan de aggregatie die is gedefinieerd voor de meetwaarde in de SQL- of MDX-definitie, en wordt na deze aggregatie uitgevoerd. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.
<b>SQL-definitie of MDX-definitie</b>	De SQL- of MDX-queryexpressie die het object definieert.
<b>Extra tabellen</b> (alleen relationele tabellen)	Extra tabellen die kunnen worden opgenomen in de query (door een join in de SQL-expressie) wanneer waarden voor het bedrijfslaagobject worden gere-tourneerd.
<b>MDX-eigenschappen</b> (alleen OLAP)	U kunt waarden invoeren voor de volgende MDX-berekenings- en indelingseigenschappen die in de MDX-query moeten worden opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oplossingsvolgorde</b></li> <li>• <b>Opmaakreeks</b></li> <li>• <b>Isolatie-niveau van bereik</b></li> <li>• <b>Taal</b></li> </ul>
Tabblad <b>Geavanceerd</b>	Eigenschappen die instellingen bevatten voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangs-niveaus</li> <li>• Waar in queryexpressies het object kan worden ge-bruikt</li> <li>• Zoeklijst</li> <li>• Weergaveopties</li> </ul>
<b>Broninformatie</b>	Beschrijvingsvelden die van toepassing zijn op objecten die door Data Integrator worden gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [Projectfuncties](#)

- [De SQL-expressie voor een object definiëren](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Extra tabellen koppelen](#)
- [Toegangs niveaus voor objecten instellen](#)
- [Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Weergave-indelingen voor objecten definiëren](#)
- [Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

### 10.7.5.1 Projectfuncties

De projectfunctie definieert hoe een meetwaarde opnieuw lokaal voor een rapport moet worden geaggregeerd. Projectfuncties zijn alleen van toepassing op SAP BusinessObjects Web Intelligence-rapporten.

Meetwaarden kunnen op twee verschillende punten tijdens het queryproces worden geaggregeerd:

- Ten eerste wordt de meetwaarde geaggregeerd volgens de SQL- of MDX-definitie van de meetwaarde wanneer de query de gegevens bij de gegevensbron ophaalt.
- Wanneer de gegevens zijn opgehaald, kunt u het aggregatieniveau in het rapport wijzigen. De query haalt bijvoorbeeld verkoopcijfers op die zijn geaggregeerd voor Land en Stad. Vervolgens worden in het Web Intelligence-rapport alleen verkoopcijfers voor Stad weergegeven. De projectiefunctie definieert hoe de lokale aggregatie moet worden uitgevoerd die vereist is om de gegevens op het rapport te projecteren.

Als de projectiefunctie **Som** is, wordt de meetwaarde lokaal in het rapport getotaliseerd. Als de projectiefunctie **Gedelegeerd** is, vraagt de projectiefunctie dat de aggregatie in de database wordt uitgevoerd in plaats van lokaal.

#### Verwante onderwerpen

- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)

### 10.7.6 Een dimensie omzetten in een meetwaarde

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten. De bedrijfslaagobjecten worden weergegeven in het venster **Bedrijfslaag** en de eigenschappen in het bewerkingsvenster aan de rechterkant.


2. Selecteer de dimensie in het venster **Bedrijfslaag**.  
Houd de **CTRL**-toets ingedrukt en klik om meerdere dimensies te selecteren. De opdracht wordt toegepast op alle geselecteerde dimensies.
3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer **Omzetten in meetwaarden met aggregatiefunctie**.
4. Selecteer de aggregatiefunctie voor de meetwaarde, of selecteer **Geen**.  
De SELECT-instructie in de SQL-definitie wordt bijgewerkt om de waarden te aggregeren met de geselecteerde functie. U kunt de aggregatiefunctie op elk moment wijzigen door de SELECT-instructie voor de meetwaarde te bewerken.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)

## 10.7.7 Attributen invoegen en bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaand attribuut bewerken	Selecteer het attribuut.
Een attribuut invoegen	<p>Selecteer de dimensie, hiërarchie of het niveau waarin u het attribuut wilt invoegen.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Attribuut</b>.</p>

3. Bewerk de attribuuteigenschappen in het venster "Attribuutkenmerken". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.

Eigenschap	Beschrijving
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Gegevenstype</b>	Het gegevenstype van het object.
<b>Dimensie</b> (alleen relationele tabellen)	De bovenliggende dimensie voor het attribuut
<b>SQL-definitie</b> of <b>MDX-definitie</b>	De SQL- of MDX-queryexpressie die het object definieert.
<b>Extra tabellen</b> (alleen relationele tabellen)	Extra tabellen die kunnen worden opgenomen in de query (door een join in de SQL-expressie) wanneer waarden voor het bedrijfslaagobject worden gere-tourneerd.
Tabblad <b>Geavanceerd</b>	Eigenschappen die instellingen bevatten voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangs niveaus</li> <li>• Waar in queryexpressies het object kan worden ge-bruikt</li> <li>• Zoeklijst</li> <li>• Weergaveopties</li> </ul>
<b>Broninformatie</b>	Beschrijvingsvelden die van toepassing zijn op objecten die door Data Integrator worden gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De SQL-expressie voor een object definiëren](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Extra tabellen koppelen](#)
- [Toegangs niveaus voor objecten instellen](#)
- [Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Weergave-indelingen voor objecten definiëren](#)

- [Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

## 10.7.8 Filters invoegen en bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaand filter bewerken	Selecteer het filter.
Een filter invoegen	<p>Selecteer de map of analysedimensie waarin u het filter wilt invoegen. Als u een filter op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Filter</b>.</p>

3. Bewerk de filtereigenschappen in het venster "Filtereigenschappen". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfs-lagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Filtertype</b>	<b>Eigen</b> (alleen relationele bedrijfslagen) of <b>Business</b> .
<b>SQL-definitie</b>	Voor eigen filters is dit de SQL WHERE-expressie die het object definieert.



Eigenschap	Beschrijving
<b>Extra tabellen</b> (alleen relationele tabellen)	Extra tabellen die kunnen worden opgenomen in de query (door een join in de SQL-expressie) wanneer waarden voor het bedrijfslaagobject worden gere-tourneerd.
<b>Filterdefinitie</b>	Klik voor bedrijfsfilters op <b>Filter bewerken</b> om het filter te definiëren op basis van objecten in de bedrijfslaag. Zie het verwante onderwerp over het maken van een bedrijfsfilter.
Tabblad <b>Eigenschappen</b>	<p>Wanneer de optie <b>Filter verplicht gebruiken in query</b> is geselecteerd, wordt het filter toegepast op elke query met een willekeurig object in de universe of de map, afhankelijk van het geselecteerde bereik (<b>Toepassen op universe</b> of <b>Toepassen op map</b>).</p> <p>Wanneer de optie <b>Toepassen op zoeklijst</b> is geselecteerd, wordt het filter op zoeklijstquery's toegepast.</p> <p>Wanneer u de selectie van <b>Filter verplicht gebruiken in query</b> opheft, wordt het filter alleen toegepast wanneer het expliciet aan de query wordt toegevoegd.</p>
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.


#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De SQL-expressie voor een object definiëren](#)
- [Extra tabellen koppelen](#)
- [Een bedrijfsfilter bouwen](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

## 10.7.9 Analysedimensies invoegen en bewerken

Analysedimensies kunnen alleen in OLAP-bedrijfslagen worden ingevoegd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaande analysedimensie bewerken	Selecteer de analysedimensie.
Een analysedimensie invoegen	<p>Selecteer de naam of map van de bedrijfslaag waarin u de analysedimensie wilt invoegen.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Analysedimensie</b>.</p>

3. Bewerk de eigenschappen van de analysedimensie in het venster "Eigenschappen van analysedimensie". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfs-lagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	<p>De status van het object: <b>Actief</b>, <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de status is ingesteld op <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b>, blijft de status van de objecten in de analysedimensie ongewijzigd maar worden ze niet weergegeven in het queryvenster.</p>
<b>Type</b>	Deze eigenschap wordt momenteel niet gebruikt.
<b>Standaardhiërarchie</b>	Hiërarchie die als standaardhiërarchie wordt toegepast wanneer de volledige analysedimensie wordt toegevoegd als resultaatobject in het queryvenster.
<b>Sleutelattribuut</b>	Deze eigenschap wordt momenteel niet gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.


#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

### 10.7.10 Hiërarchieën invoegen en bewerken

Hiërarchieën kunnen alleen in OLAP-bedrijfslagen worden ingevoegd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaande hiërarchie bewerken	Selecteer de hiërarchie.
Een hiërarchie invoegen	<p>Selecteer de map of analysedimensie waarin u de hiërarchie wilt invoegen. Als u een hiërarchie op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Hiërarchie</b>.</p>

3. Bewerk de hiërarchie-eigenschappen in het venster "Hiërarchie-eigenschappen". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .

Eigenschap	Beschrijving
<b>MDX-definitie</b>	De MDX-queryexpressie waarmee het object wordt gedefinieerd.
Tabblad <b>Geavanceerd</b>	Eigenschappen die instellingen bevatten voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangs niveaus</li> <li>• Waar in queryexpressies het object kan worden gebruikt</li> <li>• Zoeklijst</li> <li>• Weergaveopties</li> </ul>
<b>Broninformatie</b>	Beschrijvingsvelden die van toepassing zijn op objecten die door Data Integrator worden gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

De volgende objecten kunnen aan de hiërarchie worden toegevoegd:

- Niveaus
- Attributen
- Benoemde sets
- Berekende leden


#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Toegangs niveaus voor objecten instellen](#)
- [Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Weergave-indelingen voor objecten definiëren](#)
- [Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)
- [Hiërarchieniveaus invoegen en bewerken](#)
- [Attributen invoegen en bewerken](#)
- [Benoemde sets invoegen en bewerken](#)
- [Berekende leden invoegen en bewerken](#)

## 10.7.11 Hiërarchieniveaus invoegen en bewerken

Niveaus kunnen alleen in hiërarchieën in OLAP-bedrijfslagen worden ingevoegd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaand niveau bewerken	Selecteer het niveau.
Een niveau invoegen	<p>Selecteer de hiërarchie waarin u het niveau wilt invoegen.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Niveau</b>.</p>

3. Bewerk de niveau-eigenschappen in het venster "Niveau-eigenschappen". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Bedrijfstype</b>	Deze eigenschap wordt momenteel niet gebruikt.
<b>MDX-definitie</b>	De MDX-queryexpressie waarmee het object wordt gedefinieerd.

Eigenschap	Beschrijving
Tabblad <b>Geavanceerd</b>	Eigenschappen die instellingen bevatten voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegangs niveaus</li> <li>• Waar in queryexpressies het object kan worden gebruikt</li> <li>• Zoeklijst</li> <li>• Weergaveopties</li> </ul>
<b>Broninformatie</b>	Beschrijvingsvelden die van toepassing zijn op objecten die door Data Integrator worden gebruikt.
<b>Aangepaste eigenschappen</b>	Optionele aangepaste eigenschappen en hun waarden.


#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Toegangs niveaus voor objecten instellen](#)
- [Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt](#)
- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)
- [Weergave-indelingen voor objecten definiëren](#)
- [Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten](#)
- [Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken](#)

### 10.7.12 Benoemde sets invoegen en bewerken

Benoemde sets kunnen alleen in OLAP-bedrijfslagen worden ingevoegd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:

Optie	Opdracht
Een bestaande benoemde set bewerken	Selecteer de benoemde set.
Een benoemde set invoegen	<p>Selecteer de map, analysedimensie of hiërarchie waarin u de benoemde set wilt invoegen. Als u een benoemde set op het bovenste niveau wilt invoegen, selecteert u het bovenste knooppunt (de naam van de bedrijfslaag) in de structuur.</p> <p>Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Benoemde set</b>.</p>

3. Bewerk de eigenschappen van de benoemde set in het venster "Eigenschappen van benoemde set". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Hiërarchie</b>	De hiërarchie voor de benoemde set.
<b>Type benoemde set</b>	<p>Het type van de benoemde set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eigen</b> benoemde sets worden gedefinieerd met een MDX-expressie.</li> <li>• Benoemde <b>Bedrijfs</b>sets worden gedefinieerd door leden te selecteren via de functie "Leden kiezen".</li> </ul>
<b>MDX-definitie</b>	Voor eigen benoemde sets is dit de MDX-queryexpressie die de set definieert.

Eigenschap	Beschrijving
Het tabblad <b>Definitie</b>	<p>Voor benoemde bedrijfssets is dit de lijst met leden.</p> <p>Leden selecteren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een hiërarchie in de lijst <b>Hiërarchie</b>.</li> <li>Klik op <b>Leden bewerken</b>.</li> <li>Selecteer in "Leden kiezen" leden uit de opgegeven hiërarchie of hef de selectie van leden die in de benoemde set moeten worden opgenomen of ervan moeten worden uitgesloten.</li> </ol> <p>Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het gebruik van "Leden kiezen".</p>

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)
- [Leden kiezen](#)

### 10.7.13 Berekende leden invoegen en bewerken

Berekende leden kunnen alleen in OLAP-hiërarchieën worden ingevoegd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster **Bedrijfslaag**:



Optie	Opdracht
Een bestaand berekend lid bewerken	Selecteer het berekende lid.
Een berekend lid invoegen	Selecteer de hiërarchie waarin u het berekende lid wilt invoegen.  Klik op het pictogram <b>Object invoegen</b>  boven in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Berekend lid</b> .

3. Bewerk de eigenschappen van het berekende lid in het venster "Eigenschappen van berekend lid". Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over specifieke eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Naam</b>	De naam (ook wel bijschrift genoemd in OLAP-bedrijfslagen) van het object zoals het wordt weergegeven in het queryvenster.
<b>Beschrijving</b>	Een optionele beschrijving van het object.
Status	De status van het object: <b>Actief</b> , <b>Verborgen</b> of <b>Niet meer in gebruik</b> .
<b>Hiërarchie</b>	De hiërarchie voor het berekende lid.
<b>Bovenliggend lid</b>	Het niveau in de hiërarchie waaronder het berekende lid moet worden weergegeven. Als het niveau niet wordt opgegeven, wordt het lid op het hoofdniveau weergegeven.
<b>Expressie</b>	De MDX-expressie waarmee het berekende lid wordt gedefinieerd. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.
<b>MDX-eigenschappen</b>	U kunt waarden invoeren voor de volgende MDX-berekenings- en indelingseigenschappen die in de MDX-query moeten worden opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oplossingsvolgorde</b></li> <li>• <b>Opmaakreeks</b></li> <li>• <b>Isolatie-niveau van bereik</b></li> <li>• <b>Taal</b></li> </ul>

4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Objecten in de bedrijfslaag](#)
- [De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik](#)
- [De MDX-expressie voor een object definiëren](#)

### 10.7.14 De SQL-expressie voor een object definiëren

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Selecteer het tabblad **SQL-definitie** in het venster met objecteigenschappen.
4. Voer de **SELECT**-instructie rechtstreeks in, of klik op de knop **SQL-assistent** als u de SQL-editor wilt gebruiken om de instructie te maken.

Voor de meeste meetwaarden moet een SQL-aggregatiefunctie in de SELECT-expressie worden gedefinieerd, bijvoorbeeld `sum(efashion."Shop_facts"."Amount_sold")`.

Tijdens query-uitvoer wordt de aggregatie die voor de meetwaarde in de SQL is gedefinieerd, uitgevoerd vóór de projectaggregatie. U definieert de projectiefunctie afzonderlijk. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

5. Voer de **WHERE**-instructie rechtstreeks in, of klik op de knop **SQL-assistent** als u de SQL-editor wilt gebruiken om de instructie te maken.
6. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Informatie over de SQL/MDX Expression Editor](#)
- [Projectfuncties](#)

### 10.7.15 De MDX-expressie voor een object definiëren

U kunt de MDX-expressie voor objecten die in de bedrijfslaag zijn ingevoegd, bewerken. Als u de definitie wilt bewerken van een eigen object (een object dat automatisch is gegenereerd via de kubus wanneer de bedrijfslaag wordt gemaakt), kopieert u het eigen object en bewerkt u de kopie.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Selecteer het tabblad **MDX-definitie** in het venster met objecteigenschappen.

4. Voer de **Expressie** rechtstreeks in, of klik op de knop **MDX-assistent** als u de MDX-editor wilt gebruiken om de instructie te maken.

**Opmerking:**

Wanneer u een dimensie of niveau invoegt, kunt u het beste `.members` opnemen in de MDX-expressie. Hieronder volgt een voorbeeld van de expressie als u de dimensie Categorie invoegt in de hiërarchie Categorie in de dimensie Productanalyse:

```
[Product].[Categorie].[Categorie].members
```

Voor sommige gegevensbronnen is het nodig om `.members` toe te voegen om een voorbeeld van leden weer te geven.

5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Verwante onderwerpen**

- [Informatie over de SQL/MDX Expression Editor](#)

## 10.7.16 Extra tabellen koppelen

In het dialoogvenster "Gekoppelde SQL-tabellen" kunt u extra tabellen aan een object in de bedrijfslaag koppelen.

Extra tabellen worden opgenomen in de query (door een join in de SQL-expressie) wanneer waarden voor het bedrijfslaagobject worden geretourneerd. Als het object bijvoorbeeld is gebaseerd op Stad in tabel Stad en u koppelt Regio en Land als extra tabellen, worden de Stad-waarden van Regio en Land opgenomen wanneer waarden voor het bedrijfsobject worden geretourneerd.

Tabellen die in de SQL kunnen worden gekoppeld, worden als extra tabellen in de lijst voorgesteld.

1. Als u waarden van een gekoppelde tabel wilt opnemen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de tabel in.
2. Als u waarden van een tabel niet langer wilt opnemen, schakelt u het selectievakje naast de naam van de tabel uit.

**Opmerking:**

De tabel waarop het bedrijfsobject is gebaseerd, wordt vetgedrukt weergegeven. Selectie van deze tabel kan niet worden opgeheven.

**Verwante onderwerpen**

- [Dimensies invoegen en bewerken](#)
- [Meetwaarden invoegen en bewerken](#)
- [Attributen invoegen en bewerken](#)

## 10.7.17 De status van een object wijzigen: Actief, Verborgen of Niet meer in gebruik

Objecten in de bedrijfslaag kunnen drie statussen hebben:

- **Actief:** object is zichtbaar in het queryvenster. Dit is de standaardstatus.
  - **Verborgen:** het object is geldig maar niet beschikbaar in het queryvenster (wordt door andere objecten als verborgen object gebruikt).
  - **Niet meer in gebruik:** object is verborgen en niet geldig. U kunt deze status gebruiken wanneer het doeldatabaseveld niet langer bestaat, maar u wilt het object voor gebruik in de toekomst bewaren.
1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten. De bedrijfslaagobjecten worden weergegeven in het venster **Bedrijfslaag** en de eigenschappen in het bewerkingervenster aan de rechterkant.
  2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.  
Houd de **CTRL**-toets ingedrukt en klik om meerdere objecten te selecteren.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer **Status wijzigen**.
  4. Selecteer de nieuwe status.  
De nieuwe status wordt toegepast op alle objecten in de selectie. Als de status is ingesteld op **Verborgen** of **Niet meer in gebruik** voor een map of analysedimensie, blijft de status van de objecten in de map ongewijzigd maar worden ze niet weergegeven in het queryvenster.
  5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 10.7.18 Toegangs niveaus voor objecten instellen

Het beveiligingstoegangs niveau van een object beperkt gebruik van het object door gebruikers aan wie het toepasselijke objecttoegangs niveau is verleend. U kunt de volgende toegangs niveaus aan een object toewijzen:

- **Openbaar**
- **Persoonlijk**
- **Beheerd**
- **Beperkt**
- **Vertrouwelijk**

Als u **Openbaar** toewijst, kunnen alle gebruikers het object zien en gebruiken. Als u **Beperkt** toewijst, kunnen alleen gebruikers aan wie het objecttoegangs niveau **Beperkt** of hoger is verleend, het object in het queryvenster zien en gebruiken.

Toegangs niveaus voor universeobjecten worden via de Central Management Console aan gebruikers en groepen verleend. Raadpleeg de *SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Beheerdershandleiding* voor meer informatie.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer in het venster **Bedrijfslaag** het object waarvoor u het toegangsniveau wilt instellen. Houd de **CTRL**-toets ingedrukt en klik om meerdere objecten te selecteren.
3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, selecteer **Toegangsniveau wijzigen** en selecteer het nieuwe toegangsniveau in de lijst.  
U kunt het toegangsniveau van een object ook instellen via het tabblad **Geavanceerd** van de objecteigenschappen.
4. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### 10.7.19 Instellen waar objecten kunnen worden gebruikt

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd** in het venster met objecteigenschappen.
4. Selecteer of hef de selectie op waar het object kan worden gebruikt:

Optie	Beschrijving
<b>Resultaten</b>	Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan het object in een query worden gebruikt.
<b>Voorwaarden</b>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan met het object een voorwaarde worden gedefinieerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Vanwege een MDX-beperking is deze optie niet beschikbaar voor dimensies die in een OLAP-bedrijfslaag zijn ingevoegd of gekopieerd.</p>
<b>Sorteren</b>	<p>Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen geretourneerde waarden worden gesorteerd.</p> <p><b>Opmerking:</b> Vanwege een MDX-beperking is deze optie niet beschikbaar voor dimensies die in een OLAP-bedrijfslaag zijn ingevoegd of gekopieerd.</p>

5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

### 10.7.20 Opties instellen voor de standaardzoeklijst

Dimensies, meetwaarden, attributen en hiërarchieën zijn gekoppeld aan een standaardzoeklijst. U kunt opties instellen voor de standaardzoeklijst, of een aangepaste zoeklijst aan het object koppelen.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd** in het venster met objecteigenschappen.
4. Selecteer zoeklijstopties of hef ze op:

Optie	Beschrijving
<b>Gebruikers toestaan zoeklijsten te bewerken</b>	Als deze optie is geselecteerd, kan de zoeklijst door andere gebruikers dan de ontwerper worden bewerkt en gepersonaliseerd.
<b>Automatisch vernieuwen voor gebruik</b>	Als deze optie is geselecteerd, wordt de zoeklijst automatisch vernieuwd telkens wanneer de zoeklijst wordt aangeroepen. Dit kan invloed hebben op de prestaties telkens wanneer de zoeklijst wordt vernieuwd. U moet deze optie uitschakelen als de zoeklijst veel waarden bevat.
<b>Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik</b>	Als deze optie is geselecteerd, moet de gebruiker die een query met deze zoeklijst uitvoert, zoekcriteria invoeren voordat gefilterde waarden voor de zoeklijst worden verkregen. Alleen de waarden die overeenkomen met de zoekcriteria, worden in de zoeklijst getourneerd. De volgende tekens worden gebruikt om de overeenkomstcriteria te definiëren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• * - komt met een willekeurig aantal tekens overeen, zelfs met nul tekens.</li> <li>• ? - komt met precies één teken overeen.</li> <li>• \ - slaat het volgende teken over zodat u naar een joker kunt zoeken.</li> </ul>
<b>Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database</b>	Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker die een query uitvoert met deze zoeklijst, naar een waarde in de database zoeken. Dit is een nuttige optie wanneer de gebruiker een zoekopdracht op gedeeltelijke zoeklijstresultaten uitvoert.

5. Zie het verwante onderwerp voor instructies om een aangepaste zoeklijst te koppelen. De opties die in de aangepaste zoeklijst zijn gedefinieerd, zijn van toepassing.
6. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

#### Verwante onderwerpen

- [Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen](#)

## 10.7.21 Weergave-indelingen voor objecten definiëren

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd** in het venster met objecteigenschappen.
4. Als u een weergave-indeling voor bedrijfslaagobjecten wilt definiëren, klikt u op **Weergave-indeling bewerken** om de Opmaakeditor te openen.  
Met de Opmaakeditor kunt u een vooraf gedefinieerde indeling selecteren of een aangepaste indeling definiëren. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.
5. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Opmerking:**

De override **Database-indeling** voor datums wordt momenteel niet meegenomen bij querygeneratie.

**Verwante onderwerpen**

- [Informatie over de opmaakeditor](#)

## 10.7.22 Brongegevens voor bedrijfslaagobjecten

Op het tabblad **Brongegevens** in de eigenschappen van het bedrijfslaagobject vindt u informatie over de universes die zijn gegenereerd via Data Integrator. Technische beschrijvingen en formules die vereist zijn om doeltabellen te berekenen, worden weergegeven.

Eigenschap	Beschrijving
<b>Technische informatie</b>	Informatie over een kolom, bijvoorbeeld de oorspronkelijke databasenaam van de betrokken kolom voor het object.
<b>Toewijzing</b>	Initiële formulegegevens die beschrijven hoe een kolom is gespecificeerd (gebruikt in Data Integrator), bijvoorbeeld opbrengst = kolom berekend uit verschillende bronnen.
<b>Afkomst</b>	Bronkolommen voor de formule gebruikt voor het berekenen van de kolom in de database.

## 10.7.23 Aangepaste eigenschappen invoegen en bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer in het venster **Bedrijfslaag** het object waarvoor u aangepaste eigenschappen wilt invoegen of bewerken.

3. Selecteer het tabblad **Aangepaste eigenschappen** in het venster met objecteigenschappen.
4. Klik op **Toevoegen** om een aangepaste eigenschap toe te voegen.
5. Wijzig de naam en waarde van het eigenschapsobject door op de kolom in de lijst te klikken.
6. Als u een eigenschap wilt verwijderen, selecteert u de eigenschap in de lijst en klikt u op **Verwijderen**.
7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

## 10.7.24 Gekoppelde objecten weergeven

Voor relationele bedrijfslagen kunt u de objecten in de bedrijfslaag weergeven die verwijzen naar geselecteerde tabellen en kolommen van de gegevensverzameling.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. In het weergavevenster van de gegevensverzameling selecteert u de tabellen of kolommen waarvoor u de gekoppelde bedrijfslaagobjecten wilt zien. Klik op de tabelkop om een tabel te selecteren. Klik op de naam van een kolom om de kolom te selecteren. Houd de **CTRL**-toets ingedrukt en klik om meerdere objecten te selecteren.
3. Klik met de rechtermuisknop op de selectie en selecteer **Gerelateerde objecten weergeven**.  
Alle objecten die naar de geselecteerde objecten van de gegevensverzameling verwijzen, zijn gemarkeerd in de bedrijfslaag.

### Verwante onderwerpen

- [Bronafhankelijkheden](#)

## 10.7.25 De waarden van bedrijfslaagobjecten weergeven

U kunt de waarden in de onderliggende gegevensbron voor een bedrijfslaagobject weergeven.

Voor relationele bedrijfslagen:

- Als het object verwijst naar kolommen in de gegevensverzameling waarvoor een filter is gedefinieerd, worden de filters toegepast.
- U kunt tabel- en kolomwaarden van de weergave van de gegevensverzameling ook in de Editor voor bedrijfslagen weergeven.

Met de opdracht Waarden weergeven wordt standaard een tabblad in de editor geopend om de waarden weer te geven. U kunt een voorkeur instellen om de waarden in een specifieke weergave of een dialoogvenster te openen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Klik met de rechtermuisknop op een object in het venster **Bedrijfslaag** en selecteer **Waarden weergeven**.



Het venster Waarden weergeven wordt nu getoond. Zie het verwante onderwerp over waarden in een gegevensbron weergeven en profileren om te zien wat u in dit venster kunt doen.

#### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)
- [Tabelwaarden weergeven](#)
- [Kolomwaarden weergeven](#)
- [Voorkeuren voor de weergave van waarden instellen](#)

## 10.7.26 Bedrijfslaagobjecten zoeken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten. In het navigatievenster **Bedrijfslaag** wordt een structuurweergave van de objecten in de bedrijfslaag weergegeven.
2. Klik op het pictogram **Zoekvenster weergeven/verbergen**  boven aan het navigatievenster **Bedrijfslaag**.  
Het venster **Objecten zoeken** wordt onder de structuurweergave van de bedrijfslaag geopend en geeft alle objecten weer.
3. Als u op objecttype wilt filteren, klikt u in het venster **Objecten zoeken** op het filterpictogram . Selecteer in de lijst objecttypen de typen die in de zoekopdracht moeten worden opgenomen. In het venster **Objecten zoeken** worden alleen objecten van het geselecteerde type weergegeven.
4. Als u een tekstzoekopdracht op objectnaam wilt uitvoeren, selecteert u het pictogram **Zoekbalk weergeven/verbergen**  en typt u de tekst voor de zoekopdracht. In het venster **Objecten zoeken** worden alleen objecten weergegeven met namen met de ingevoerde tekst.
5. Klik op de naam van een object in het venster **Objecten zoeken** om de objecteigenschappen in het bewerkingsvenster te openen.
6. Wanneer u klaar bent met zoeken, klikt u nogmaals op het pictogram **Zoekvenster weergeven/verbergen**  om het venster **Objecten zoeken** te verbergen.

## 10.8 Weergaven van bedrijfslagen

U kunt de weergave van bedrijfslaagobjecten organiseren door bedrijfslaagweergaven te gebruiken om het aantal objecten te beperken dat in het venster **Bedrijfslaag** wordt weergegeven. Gebruik bedrijfslaagweergaven om objecten te groeperen die een bedrijfsrelatie delen.


Bedrijfslaagweergaven kunnen in het queryvenster worden geselecteerd. U kunt bedrijfslaagweergaven gebruiken om beveiliging te definiëren om bepaalde gebruikers of groepen het gebruik van bedrijfslaagobjecten toe te staan of te weigeren. Raadpleeg het verwante onderwerp over de optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel wanneer u meer informatie wilt over het definiëren van beveiliging met behulp van bedrijfslaagweergaven.

U kunt het venster **Bedrijfslaag** in de editor ook filteren op bedrijfslaagweergave.

#### Verwante onderwerpen

- [Een bedrijfslaagweergave maken en bewerken](#)
- [Filteren op bedrijfslaagweergave](#)
- [De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel](#)

## 10.8.1 Een bedrijfslaagweergave maken en bewerken

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Klik op het pictogram **Weergaven van bedrijfslagen beheren**  boven aan het venster **Bedrijfslaag**. Nu wordt het dialoogvenster "Bedrijfslaagweergave bewerken" geopend.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Nieuw** om een weergave toe te voegen.
  - Als u een bestaande weergave wilt bewerken, selecteert u de weergave in de lijst.

#### Opmerking:

U kunt de **Hoofdweergave** niet bewerken.

4. Bewerk de naam van de weergave in het tekstvakje **Naam**.
5. Schakel in het vakje **Objecten in weergave** de selectievakjes naast de objecten in de bedrijfslaag in of uit om ze in de weergave op te nemen of ervan uit te sluiten.  
Selecteer **Alleen geselecteerde objecten weergeven** als u alleen met de objecten wilt werken die al in de weergave zijn opgenomen.
6. Typ of wijzig de beschrijving voor de weergave in het tekstvakje **Beschrijving**.
7. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

#### Verwante onderwerpen

- [Weergaven van bedrijfslagen](#)

## 10.8.2 Filteren op bedrijfslaagweergave

Standaard worden alle mappen en objecten in de bedrijfslaag weergegeven in het venster **Bedrijfslaag** van de editor. Met behulp van een bedrijfslaagweergave kunt u filteren wat in het venster Bedrijfslaag wordt weergegeven.

Er moet ten minste één bedrijfslaagweergave zijn gedefinieerd.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer de bedrijfslaagweergave in de lijst boven aan het venster Bedrijfslaag.  
Selecteer **Hoofd** als u wilt terugkeren naar de weergave van alle objecten in de bedrijfslaag.

### Verwante onderwerpen

- [Een bedrijfslaagweergave maken en bewerken](#)
- [Weergaven van bedrijfslagen](#)

## 10.9 Parameters

Een parameter is een variabele in de bedrijfslaag of de gegevensverzameling waarvoor tijdens de uitvoering een waarde nodig is. Een parameter kan twee invoertypen hebben:

- Invoer van gebruiker in reactie op een aanwijzing. De aanwijzing is een vraag of een richtlijn waarvoor een gebruiker een of meer waarden moet instellen om een resultaatset te beperken.
- Voorgedefinieerde invoer die een vaste waarde aangeeft voor de parameter tijdens het uitvoeren.

Parameters worden gedefinieerd als individuele onderdelen in een bedrijfslaag of gegevensverzameling en zijn beschikbaar voor alle objecten in de bedrijfslaag. U gebruikt parameterobjecten in de SQL- of MDX-definitie van een object om naar het antwoord van een gebruiker te vragen of om een antwoord met een vaste waarde in een query te plaatsen.

### Opmerking:

Parameters die in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, worden overgenomen door elke bedrijfslaag die is gebaseerd op de gegevensverzameling. Deze parameters kunnen niet in de bedrijfslaag worden bewerkt. U moet ze in de gegevensverzameling wijzigen.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar voor parameters:

Eigenschap	Beschrijving
<b>Aanwijzing voor gebruikers</b>	Als deze optie is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd tijdens runtime een waarde in te voeren.  Als de optie niet is geselecteerd, wordt er tijdens runtime een vooraf gedefinieerde waarde ingevoerd voor de parameter.
<b>Aanwijzingstekst</b>	De tekst voor de aanwijzingsvraag of richtlijn als <b>Aanwijzing voor gebruikers</b> is geselecteerd.
<b>Waarden instellen</b>	Beschikbaar als het keuzevakje <b>Aanwijzing voor gebruikers</b> niet geselecteerd is. Hiermee kunt u een of meer waarden invoeren die tijdens runtime voor de parameter moeten worden gebruikt.
<b>Gegevenstype</b>	Het gegevenstype dat vereist is voor het antwoord op de aanwijzing.
<b>Meerdere waarden toestaan</b>	Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker meerdere waarden in de zoeklijst selecteren.
<b>Laatste waarden behouden</b>	Als deze optie is geselecteerd, blijft de laatste waarde die de gebruiker heeft gekozen, behouden wanneer de aanwijzing opnieuw wordt uitgevoerd.
<b>Indexafhankelijke aanwijzing</b>	Als deze optie is geselecteerd, wordt de kolom in de aanwijzing opgenomen om de waarden in een lijst te beperken. De sleutelkolom is niet zichtbaar voor de gebruiker.
<b>Gekoppelde zoeklijst</b>	Een zoeklijst met waarden voor de aanwijzing.
<b>Alleen uit de lijst selecteren</b>	Als deze optie is geselecteerd, moet de gebruiker een lid in de lijst selecteren.
<b>Standaardwaarde instellen</b>	Hiermee kunt u waarden selecteren die als standaard moeten worden gebruikt.

#### Verwante onderwerpen


- [Een parameter invoegen en bewerken](#)
- [Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd](#)

### 10.9.1 Een parameter invoegen en bewerken

De parametereditor kan worden gestart vanaf de editortabbladen van de bedrijfslaag of gegevensverzameling.

**Opmerking:**

Parameters die in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, worden overgenomen door elke bedrijfslaag die is gebaseerd op de gegevensverzameling. Deze parameters kunnen niet in de bedrijfslaag worden bewerkt. U moet ze in de gegevensverzameling wijzigen.

1. Klik op het tabblad **Parameters en zoeklijsten** in het navigatievenster van de editor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op het pictogram **Parameter invoegen**  boven aan het venster **Parameters** om een parameter in te voegen.
  - Klik op de naam van een parameter in de lijst als u deze parameter wilt bewerken.

De eigenschappen voor de parameter worden weergegeven in de editor rechts van het venster **Parameters**.
3. Bewerk de eigenschappen. Parametereigenschappen worden beschreven in de verwante onderwerpen.

**Verwante onderwerpen**

- [Parameters](#)
- [Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd](#)

## 10.10 Zoeklijsten

Een zoeklijst is een lijst met de gegevenswaarden voor een object. Met een zoeklijst kan een gebruiker waarden selecteren in reactie op een aanwijzing als een geassocieerd object in een query is opgenomen. Met de zoeklijst kan een gegevensset worden beperkt tot de geselecteerde waarden.

Een zoeklijst is een onafhankelijk onderdeel in de bedrijfslaag of gegevensverzameling, en is beschikbaar voor alle bedrijfsobjecten in de bedrijfslaag. U kunt een zoeklijst op elk moment aan een object koppelen.

**Opmerking:**

Zoeklijsten die in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, worden overgenomen door elke bedrijfslaag die is gebaseerd op de gegevensverzameling. Deze zoeklijsten kunnen niet in de bedrijfslaag worden bewerkt. U moet ze in de gegevensverzameling wijzigen.

U kunt de volgende soorten zoeklijsten definiëren:

Type zoeklijsten	Beschrijving
<b>Zoeklijst gebaseerd op objecten van bedrijfslagen</b> (alleen beschikbaar in de bedrijfslaag)	De zoeklijst is gebaseerd op een query of aangepaste hiërarchie met objecten in de bedrijfslaag. De lijst is gebaseerd op de waarden die worden geretourneerd door de query of de waarden in de hiërarchie.

Type zoeklijsten	Beschrijving
<b>Statische zoeklijst</b>	De zoeklijst is gebaseerd op een lijst met specifieke waarden die handmatig zijn ingevoerd of uit een bestand zijn geïmporteerd.
<b>Zoeklijst gebaseerd op aangepaste SQL</b>	De zoeklijst is gebaseerd op de waarden die worden geretourneerd door een opgegeven SQL-expressie.

### Verwante onderwerpen


- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)

## 10.10.1 Een zoeklijst invoegen of bewerken

De zoeklijsteditor kan worden gestart vanaf de editortabbladen van de bedrijfslaag of gegevensverzameling.


### Opmerking:

Zoeklijsten die in de gegevensverzameling zijn ingevoegd, worden overgenomen door elke bedrijfslaag die is gebaseerd op de gegevensverzameling. Deze zoeklijsten kunnen niet in de bedrijfslaag worden bewerkt. U moet ze in de gegevensverzameling wijzigen.

1. Klik op het tabblad **Parameters en zoeklijsten** in het navigatievenster van de editor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op het pictogram Zoeklijst invoegen  boven aan het venster **Zoeklijst** om een zoeklijst in te voegen, en selecteer het type zoeklijst. Zie het verwante onderwerp over zoeklijsten voor een beschrijving van de typen.
  - Als u een zoeklijst wilt bewerken, klikt u op de naam van de zoeklijst in de lijst.

De eigenschappen voor de zoeklijst verschijnen in de editor rechts van het venster **Zoeklijst**.
3. Bewerk de eigenschappen en query-opties naar wens. De eigenschappen zijn afhankelijk van het type zoeklijst:

Optie	Beschrijving
<b>Zoeklijst gebaseerd op objecten van bedrijfslagen (alleen beschikbaar in de bedrijfs-laag)</b>	<p>De zoeklijst baseren op een query:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selecteer op het tabblad <b>Definitie</b> de optie <b>Zoeklijst op basis van queryvenster</b>.</li> <li>Klik op <b>Query bewerken</b>.</li> <li>Selecteer in het queryvenster objecten en definieer queryfilters om de query te definiëren die de gewenste zoeklijst retourneert.</li> <li>Klik op <b>OK</b>.</li> </ol> <p>De zoeklijst baseren op een aangepaste hiërarchie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selecteer op het tabblad <b>Definitie</b> de optie <b>Zoeklijst op basis van aangepaste hiërarchie</b>.</li> <li>Klik op <b>Dimensie toevoegen</b>.</li> <li>Selecteer dimensies in de lijst om de gewenste hiërarchie voor de zoeklijst samen te stellen. De volgorde van dimensies in de lijst representeert de niveaus in de hiërarchie. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde te wijzigen.</li> <li>Klik op <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Klik op <b>Voorbeeld</b> om de waarden in de gedefinieerde lijst te zien.</p>
<b>Statische zoeklijst</b>	

Optie	Beschrijving
	<p>Waarden handmatig toevoegen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klik op het tabblad <b>Definitie</b> op <b>Kolom toevoegen</b> om kolommen aan de tabel toe te voegen. Voer de waarden in voor de kolommen in de tabel.</li> <li>Klik op het pictogram <b>Rij toevoegen</b>  aan de rechterkant van de tabel om rijen toe te voegen.</li> </ol> <p>De lijst invullen aan de hand van een bestand:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klik op het tabblad <b>Definitie</b> op <b>Importeren</b>.</li> <li>Selecteer een TXT-, CSV-, PRN- of ASC-bestand om als waarden voor de statische lijst te importeren.</li> <li>Stel de opties voor <b>Gegevensscheidingsteken</b>, <b>Tekstscheidingsteken</b> en <b>Datumnotatie</b> in al naar gelang de indeling van de gegevens in het bestand.</li> <li>Klik op <b>OK</b>.</li> </ol> <p>U kunt de kolomeigenschappen bewerken op het tabblad <b>Eigenschappen</b>. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over kolomeigenschappen.</p>
Zoeklijst gebaseerd op aangepaste SQL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klik op het tabblad <b>Definitie</b> op <b>SQL bewerken</b>.</li> <li>Stel in de SQL-editor een SQL-expressie samen die de vereiste waarden retourneert, en klik op <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Klik op <b>Voorbeeld</b> om de waarden in de gedefinieerde lijst te zien.</p> <p>U kunt de kolomeigenschappen bewerken op het tabblad <b>Eigenschappen</b>. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over kolomeigenschappen.</p>

4. Stel op het tabblad **Opties** de queryopties voor de zoeklijst in:



Optie	Beschrijving
<b>Gebruikers toestaan zoeklijsten te bewerken</b>	Als deze optie is geselecteerd, kan de zoeklijst door andere gebruikers dan de ontwerper worden bewerkt en gepersonaliseerd.
<b>Automatisch vernieuwen voor gebruik</b>	Als deze optie is geselecteerd, wordt de zoeklijst automatisch vernieuwd telkens wanneer de zoeklijst wordt aangeroepen. Dit kan invloed hebben op de prestaties telkens wanneer de zoeklijst wordt vernieuwd. U moet deze optie uitschakelen als de zoeklijst veel waarden bevat.
<b>Gebruikers dwingen waarden te filteren voor gebruik</b>	Als deze optie is geselecteerd, moet de gebruiker die een query met deze zoeklijst uitvoert, zoekcriteria invoeren voordat gefilterde waarden voor de zoeklijst worden verkregen. Alleen de waarden die overeenkomen met de zoekcriteria, worden in de zoeklijst getourneerd. De volgende tekens worden gebruikt om de overeenkomstcriteria te definiëren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• * - komt met een willekeurig aantal tekens overeen, zelfs met nul tekens.</li> <li>• ? - komt met precies één teken overeen.</li> <li>• \ - slaat het volgende teken over zodat u naar een joker kunt zoeken.</li> </ul>
<b>Gebruikers toestaan waarden te zoeken in de database</b>	Als deze optie is geselecteerd, kan de gebruiker die een query uitvoert met deze zoeklijst, naar een waarde in de database zoeken. Dit is een nuttige optie wanneer de gebruiker een zoekopdracht op gedeeltelijke zoeklijstresultaten uitvoert.
<b>Time-out voor uitvoeren van query</b>	Als deze optie is geselecteerd, wordt de tijd waarin de zoeklijstquery wordt uitgevoerd, beperkt (in seconden).
<b>Maximumaantal rijen</b>	Als deze optie is geselecteerd, kunt u het maximumaantal rijen invoeren dat door de zoeklijstquery moet worden getourneerd.

5. Sla de bedrijfslaag of gegevensverzameling op.

#### Verwante onderwerpen

- [Zoeklijsten](#)
- [Eigenschappen van zoeklijstkolommen](#)

## 10.10.2 Eigenschappen van zoeklijstkolommen

Op het tabblad **Eigenschappen** van zoeklijsteigenschappen kunt u de kolomeigenschappen van zoeklijsten bewerken. U kunt de volgende eigenschappen bewerken door op de eigenschapskolom in de tabel met eigenschappen te klikken:

Eigenschap	Beschrijving
<b>Kolomnaam</b>	Hiermee kunt u de naam van de kolom bewerken.
<b>Sleutelkolom</b>	Hiermee kunt u een kolom selecteren die de index-afhankelijke sleutel moet zijn.
<b>Gegevenstype</b>	Hiermee kunt u het gegevenstype voor de kolom selecteren.
<b>Verborgen</b>	Wanneer deze optie is geselecteerd, is de kolom niet zichtbaar voor de gebruiker. U kunt bijvoorbeeld een kolom verbergen die alleen als sleutel voor een andere kolom wordt gebruikt.

### Verwante onderwerpen

- [Zoeklijsten](#)

## 10.10.3 Een zoeklijst aan een bedrijfsobject koppelen

Koppel een zoeklijst aan een bedrijfsobject om mogelijke invoerwaarden te beperken wanneer het object als filter in het queryvenster wordt gebruikt.

Standaard wordt de standaardzoeklijst aan een object gekoppeld.

U kunt een aangepaste zoeklijst aan het object koppelen. De zoeklijst moet in de bedrijfslaag beschikbaar zijn. De zoeklijst staat in de lijst op het tabblad **Parameters en zoeklijsten** van de bedrijfslaageditor.

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer het object in het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd** in het venster met objecteigenschappen.
4. Klik op het bedrijfslaagobject in het venster **Bedrijfslaag**.
5. Selecteer de optie **Zoeklijst koppelen**.
6. Als u een aangepaste zoeklijst wilt koppelen, klikt u op het bladerpictogram , selecteert u de zoeklijst in de lijst en klikt u op **OK**.



De opties die zijn gedefinieerd voor de aangepaste zoeklijst, overschrijven de opties voor de standaardzoeklijst.

7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.


### Verwante onderwerpen

- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)
- [Opties instellen voor de standaardzoeklijst](#)

### 10.10.4 Een zoeklijst koppelen aan een aanwijzing die in de bedrijfslaag is gedefinieerd

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Klik op het tabblad **Parameters en zoeklijsten** onder het venster **Bedrijfslaag**.
3. Klik op een parameter in de lijst in het venster **Parameters**, of klik op het pictogram Parameter invoegen  om een nieuwe parameter te definiëren.  
De eigenschappen voor de parameter worden weergegeven in de editor rechts van het venster **Parameters**.
4. Selecteer de optie **Gebruiker vragen**.
5. Klik op de bladerknop  aan het eind van het veld **Gekoppelde zoeklijst**.
6. Selecteer het keuzerondje voor het type zoeklijst.

Type	Beschrijving
<b>Zoeklijst gebaseerd op een bedrijfslaagobject</b>	Selecteer waarden voor de zoeklijst in een object in de bedrijfslaag.
<b>Zoeklijst gedefinieerd in de bedrijfslaag</b>	Selecteer een vooraf gedefinieerde aangepaste zoeklijst. Dit zijn de zoeklijsten die in het venster <b>Zoeklijsten</b> worden weergegeven.

7. Selecteer het bedrijfslaagobject of een vooraf gedefinieerde zoeklijst en klik op **OK**.
8. Als u de waarden die in de lijst beschikbaar zijn, wilt beperken tot standaardwaarden, selecteert u **Standaardwaarden instellen** en klikt u op het bladerpictogram  aan het eind van het veld Standaardwaarden instellen.  
Een keuzevak verschijnt met een lijst beschikbare waarden voor het geselecteerde object of lijst. Selecteer waarden aan de linkerkant om de lijst **Geselecteerde waarden** in te vullen, en klik op **OK**.

U kunt nu de aanwijzing en zoeklijst in de SQL- of MDX-definitie van een object in de bedrijfslaag opnemen met behulp van de functie `@Prompt` met de naam van de parameter die in deze procedure is gedefinieerd: `@Prompt(parameternaam)`.

#### Verwante onderwerpen

- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)
- [Parameters](#)
- [Zoeklijsten](#)
- [Informatie over @Prompt](#)

## 10.11 Navigatiepaden voor objecten

Een navigatiepad is een object dat het analysepad definieert dat in SAP BusinessObjects-rapportagehulpprogramma's gebruikt wordt. Een analysepad is een lijst met analyseerbare bedrijfsobjecten waarmee een rapportanalist een dimensie kan analyseren.


Een navigatiepadobject kan een van twee typen zijn:

Type navigatiepad	Beschrijving
Standaard	<p>Het pad wordt gedefinieerd door de hiërarchische organisatie van de bedrijfsobjecten in de bedrijfslaag. Als de bedrijfslaag analysedimensies bevat, bevatten de navigatiepaden de dimensies onder elke analysedimensie. Anders zijn de navigatiepaden de dimensies onder elke map.</p> <p>U kunt het standaardnavigatiepad op het tabblad <b>Navigatiepaden</b> van de bedrijfs-laageditor bekijken. Het standaardpad kan niet worden bewerkt.</p>
Aangepast	U definieert het pad op basis van de beschikbare dimensies.

### Verwante onderwerpen

- [Een navigatiepadobject in een bedrijfslaag invoegen](#)

### 10.11.1 Een navigatiepadobject in een bedrijfslaag invoegen

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Klik op het tabblad **Navigatiepaden** onder het venster **Bedrijfslaag**.
3. Selecteer **Aangepast** boven in het venster **Navigatiepaden**.
4. Klik op het pictogram **Navigatiepad invoegen** .
5. Voer een **Naam** en eventueel een **Beschrijving** voor het pad in.  
De naam en beschrijving kunnen worden weergegeven in de query- en rapportagehulpprogramma's die de gepubliceerde universe gebruiken.
6. Klik op **Toevoegen** om dimensies voor het pad te selecteren. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde van dimensies in de lijst te wijzigen.
7. Sla de bedrijfslaag op.

**Verwante onderwerpen**

- [Navigatiepaden voor objecten](#)

**10.12 Query's in een bedrijfslaag**

Een query-object is een query die met de bedrijfslaag wordt opgeslagen en gekoppeld. U gebruikt het queryvenster om query's te maken. Query's worden gecatalogiseerd in het **Queryvenster** van de editor.

**Opmerking:**

Query's kunnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp worden gebruikt om de bedrijfslaag te testen en een voorbeeld van query's te bekijken. Query-objecten zijn niet beschikbaar voor rapportage- en analyseproducten met de gepubliceerde universe.

**Verwante onderwerpen**

- [Een query in de bedrijfslaag invoegen en bewerken](#)

**10.12.1 Een query in de bedrijfslaag invoegen en bewerken**

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Klik op het tabblad **Query's** onder het venster **Bedrijfslaag**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit in het **query**venster:

Optie	Opdracht
Een bestaande query bewerken	<p>Selecteer de query.</p> <p>Wijzig de <b>Naam</b> en <b>Beschrijving</b> in het venster <b>Queryeigenschappen</b>.</p> <p>Klik op <b>Query bewerken</b> om de queryresultaten en filters in het queryvenster te bewerken.</p>
Een query invoegen	Klik op het pictogram <b>Query invoegen</b>  .

4. Maak of bewerk de query in het queryvenster en klik op **OK**.  
De nieuwe query is beschikbaar in het **query**venster.

**Verwante onderwerpen**

- [Een query maken](#)

## 10.13 Kennis van aggregatie

Kennis van aggregatie is de mogelijkheid van een relationele universe om databasetabellen te gebruiken die vooraf geaggregeerde gegevens (aggregatietabellen) bevatten. Wanneer u kennis van aggregatie opzet, worden query's versneld doordat minder feiten worden verwerkt en minder rijen worden geaggregeerd.

Als een object met kennis van aggregatie wordt opgenomen in een query, haalt de querygenerator tijdens runtime de gegevens uit de tabel op met het hoogste aggregatieniveau dat overeenkomt met het detailniveau in de query.

Een gegevensverzameling bevat bijvoorbeeld een feitentabel voor verkopen met details op het transactieniveau, en een aggregatietabel met verkoopcijfers die per dag zijn getotaliseerd. Als een query om verkoopdetails vraagt, wordt de transactietabel gebruikt. Als een query om verkoopcijfers per dag vraagt, wordt de aggregatietabel gebruikt. De gebruiker kan zien welke tabel wordt gebruikt.

Het instellen van kennis van aggregatie in de universe bestaat uit verschillende stappen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

**Verwante onderwerpen**

- [Aggregatieregels instellen](#)

### 10.13.1 Aggregatieregels instellen

In dit onderwerp worden de stappen besproken om kennis van aggregatie in een relationele universe in te stellen. Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.

1. De eerste stap wordt uitgevoerd op databaseniveau. De databasebeheerder moet de aggregatietabellen definiëren en in de database laden.

De betrouwbaarheid en het nut van aggregatieregels in een universe zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid van de aggregatietabellen. Deze moeten tegelijk met alle feitentabellen worden vernieuwd.

2. Voeg de aggregatietabellen in de gegevensverzameling in.
3. Definieer objecten met kennis van aggregatie. Dit zijn objecten in de bedrijfslaag waarvoor Keys waar mogelijk de aggregatietabellen moeten gebruiken in plaats van aggregatie met niet-aggregatietabellen uit te voeren.

Definieer in de SQL-expressie voor het object de SELECT-instructie om de functie `@Aggregate_Aware` te gebruiken:

```
@Aggregate_Aware(sum(Aggregatietabel 1), ... sum(Aggregatietabel n))
```

In de `@Aggregate_Aware`-functie is `Aggregatietabel_1` de aggregatietabel met het hoogste aggregatieniveau, en `Aggregatietabel_n` de aggregatietabel met het laagste niveau (de gedetailleerde feitentabel).

4. Geef de incompatibele objecten voor elke aggregatietabel in de universe op. Gebruik de opdracht **Aggregatieniveau instellen** in de bedrijfslaag.
5. Los eventuele lussen in de gegevensverzameling op met behulp van contexten.

#### Verwante onderwerpen

- [Kennis van aggregatie](#)
- [Tabellen in de gegevensverzameling invoeren](#)
- [De SQL-expressie voor een object definiëren](#)
- [Info over @Aggregate\\_Aware](#)
- [Aggregatienavigatie instellen](#)
- [Lussen oplossen](#)

### 10.13.2 Aggregatienavigatie instellen

1. Open de bedrijfslaag in de editor door te dubbelklikken op de naam in de weergave Lokale projecten.
2. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp **Acties > Aggregatienavigatie instellen**.

Geef in het dialoogvenster "Aggregatienavigatie" op welke tabellen objecten bevatten die niet compatibel zijn met aggregatietabellen die objecten bevatten die zijn geoptimaliseerd voor aggregatiekennis:

- Als het object hetzelfde niveau van aggregatie of hoger heeft, is het compatibel met de aggregatietabel.
- Als het object een lager niveau van aggregatie heeft, is het niet compatibel.
- Als het object niet is gerelateerd aan de aggregatietabel, is het niet compatibel.

#### Opmerking:

Een meetwaarde die per jaar is getotaliseerd, heeft een hoger niveau van aggregatie dan een meetwaarde die per kwartaal is getotaliseerd.

3. Klik op een aggregatietabel in het linkerdeelvenster.
4. Selecteer in het rechtervenster alle incompatibele objecten.
5. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke aggregatietabel in de gegevensverzameling.

**Opmerking:**

Als u op de knop **Incompatibiliteit zoeken** klikt, wordt u begeleid bij het opgeven van incompatibele objecten. Als u op een tabel klikt en vervolgens op deze knop, worden objecten die als incompatibel worden beschouwd, automatisch geselecteerd. De incompatibele objecten die worden aangegeven met **Incompatibiliteit detecteren**, zijn suggesties en geen definitieve keuze.

6. Klik op **OK** wanneer alle incompatibele objecten voor alle tabellen zijn opgegeven.
7. Sla de gegevensverzameling op door op het pictogram **Opslaan** op de hoofdwerkbalk te klikken.

**Verwante onderwerpen**

- [Kennis van aggregatie](#)

## 10.14 Bedrijfslagen vernieuwen

### Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen

Voor bedrijfslagen die zijn gebaseerd op een OLAP-kubus, detecteert de wizard "Bedrijfslaag vernieuwen" wijzigingen in de OLAP-kubus en worden de wijzigingen op de bedrijfslaag toegepast.

U kunt op de pagina "Opties selecteren" selecteren welke wijzigingen de wizard in de kubus moet detecteren.

Op basis van de detecties geeft de wizard mogelijke updateacties weer op de pagina "Acties selecteren". U kunt selecteren welke updateacties u wilt toepassen op de bedrijfslaag.

Voordat de wijzigingen worden toegepast, geeft de wizard een overzicht met updateacties weer op de pagina "Samenvatting vernieuwen". U kunt het overzicht naar een bestand opslaan. U kunt uw selectie wijzigen voordat u de wizard afsluit.

Een samenvatting verschijnt met de wijzigingen die in de bedrijfslaag worden voorgesteld, gebaseerd op de wijzigingen in de kubusstructuur. U kunt voorgestelde wijzigingen voor het bijwerken wissen en selecteren.

**Opmerking:**

U kunt het vernieuwen ongedaan maken met de opdracht Ongedaan maken. Met deze opdracht keert de bedrijfslaag terug naar de status die de laag had voor de vernieuwing. Als u de opdracht Ongedaan maken wilt gebruiken, selecteert u in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp **Bewerken > Ongedaan maken**.

### Een SAP NetWeaver BW-bedrijfslaag met meerdere bronnen vernieuwen

Wanneer u via de SAP NetWeaver BW-verbinding tabellen toevoegt aan een bestaande gegevensverzameling, kunt u een bedrijfslaag vernieuwen op basis van de gegevensverzameling met de opdracht Kandidaatobjecten invoegen.



### Relationele bedrijfslagen vernieuwen

Als u de bedrijfslaag wilt bijwerken met wijzigingen in de onderliggende gegevensverzameling, moet u objecten handmatig verwijderen en invoegen. U kunt objecten voor nieuwe tabellen invoegen door in de editor voor bedrijfslagen tabellen via slepen en neerzetten uit de weergave van de gegevensverzameling naar het navigatievenster voor bedrijfslagen te verplaatsen.

Volg deze stappen om objecten te identificeren die gebaseerd zijn op tabellen die uit de gegevensverzameling zijn verwijderd:

1. Klik met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteer **Vernieuwen** in de weergave Lokale projecten.
2. Open de bedrijfslaag in de editor. Is een object in de bedrijfslaag gebaseerd op een tabel die uit de gegevensverzameling is verwijderd of hierin is gewijzigd, dan wordt op het tabblad **SQL-definitie** van de objecteigenschappen het label van het veld **Extra tabellen** rood weergegeven en toont het veld het bericht **[Onopgeloste tabel]**.

### Verwante onderwerpen

- [Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen](#)
- [Kandidaatobjecten invoegen](#)
- [Dimensies rechtstreeks vanuit de gegevensverzameling invoegen](#)

## 10.14.1 Een OLAP-bedrijfslaag vernieuwen

Gebruik de wizard "Bedrijfslaag vernieuwen" om een bedrijfslaag te vernieuwen op basis van wijzigingen in de OLAP-kubus sinds de bedrijfslaag is gemaakt, of sinds de laatste vernieuwing.

1. Open de bedrijfslaag door op de naam van de laag in de weergave Lokale projecten te klikken.
2. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Acties > Structuur vernieuwen**.
3. Volg de instructies op de pagina's van de wizard. Klik op het Help-pictogram voor meer informatie over de handelingen die u op die pagina moet uitvoeren.

### Verwante onderwerpen

- [Bedrijfslagen vernieuwen](#)

## 10.14.2 Kandidaatobjecten invoegen

Voor bedrijfslagen die gebaseerd zijn op gegevensverzamelingen met meerdere bronnen en SAP NetWeaver BW-verbindingen, detecteert de opdracht **Kandidaatobjecten invoegen** tabellen die aan

de gegevensverzameling zijn toegevoegd sinds de bedrijfslaag is gemaakt, of sinds de bedrijfslaag voor het laatst is bijgewerkt met de opdracht **Kandidaatobjecten invoegen**.

Voor elke nieuwe tabel die gevonden wordt, suggereert de opdracht kandidaatobjecten voor bedrijfslagen voor invoeging in de bedrijfslaag.

1. Open de bedrijfslaag door op de naam van de laag in de weergave Lokale projecten te klikken.
2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bedrijfslaag in het venster Bedrijfslaag en selecteer **Kandidaatobjecten invoegen**.

Er wordt een lijst met bedrijfslaagobjecten weergegeven. De objecten worden in mappen gegroepeerd op basis van de brontabellen. Kandidaatobjecten worden gemarkeerd en vooraf geselecteerd.

3. Selecteer in de lijst de objecten die in de bedrijfslaag moeten worden ingevoegd.

**Opmerking:**

U kunt objecten selecteren die in de bedrijfslaag bestaan. In dit geval onderdrukken de definities van de gegevensverzameling de bestaande definities voor bedrijfsobjecten.

4. Klik op **Voltooien** en sla de bedrijfslaag op om de geselecteerde objecten in de bedrijfslaag op te slaan.

**Opmerking:**

U kunt deze bewerking ongedaan maken via Bewerken > Ongedaan maken in het hoofdmenu.

**Verwante onderwerpen**

- [Universes op SAP NetWeaver BW](#)

## 10.15 Het berekenen van statistieken voor een geoptimaliseerde query-uitvoering

Voor query's met meerdere universes verkrijgt u de beste resultaten wanneer nauwkeurige statistieken over tabellen en kolommen beschikbaar zijn voor de Data Federator-service. De op kosten gebaseerde optimizer van de Data Federator-service gebruikt deze statistieken om de optimale join-methode en volgorde te bepalen.

De opdracht **Statistieken berekenen** optimaliseert de uitvoering van uw query omdat u hiermee statistieken voor de universe kunt berekenen en opslaan in de gegevensopslagruimte.

U moet regelmatig statistieken berekenen voor tabellen waarvan de omvang kan veranderen of waarvan kolomwaarden regelmatig veranderen.

De volgende statistieken worden gegenereerd voor het optimalisatieproces:

- Het aantal rijen in de tabel
- Het aantal specifieke waarden voor de kolommen

U kunt de volgende opties instellen:

- alle tabellen en kolommen te selecteren die voor een bepaalde datum zijn berekend
- alle tabellen en kolommen te selecteren die nooit zijn berekend

- elke tabel en kolom te selecteren
- de selectie van elke tabel en kolom op te heffen

#### Verwante onderwerpen

- [Statistieken berekenen voor een universe die is ingeschakeld met meerdere bronnen](#)

### 10.15.1 Statistieken berekenen voor een universe die is ingeschakeld met meerdere bronnen

U kunt statistieken alleen berekenen voor universes die zijn gebaseerd op een gegevensverzameling met meerdere bronnen.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Als u statistieken wilt berekenen vanuit de gepubliceerde universe	, opent u in de weergave Gegevensopslagbronnen een sessie op de gegevensopslagruimte waarin de universe is gepubliceerd.  Klik met de rechtermuisknop op de universe en selecteer <b>Statistieken berekenen</b> .
Als u statistieken wilt berekenen vanaf de bedrijfslaag,	opent u de laag in de editor door op de naam van de laag in de weergave Lokale projecten te klikken.  Klik met de rechtermuisknop op de naam van de bedrijfs-laag in het venster <b>Bedrijfslaag</b> en selecteer <b>Statistieken berekenen</b> .

2. Selecteer in het dialoogvenster "Statistieken berekenen" de tabellen en kolommen waarvoor statistieken moeten worden berekend.

Wanneer u een tabel selecteert, worden alle kolommen in de tabel geselecteerd.

3. Klik op **Berekenen**.

De statistieken worden berekend en in de gegevensopslagruimte opgeslagen. Voor grote databases kan dit proces een paar minuten of langer duren. Terwijl de berekening wordt uitgevoerd, kunt u het venster sluiten en andere taken uitvoeren in het hulpprogramma voor informatieontwerp.

#### Verwante onderwerpen

- [Het berekenen van statistieken voor een geoptimaliseerde query-uitvoering](#)



## Het dialoogvenster Query gebruiken

Gebruik het queryvenster om de resultaten van query's op een bedrijfslaag of gepubliceerde universe te bouwen, testen en vooraf te bekijken.

U kunt het queryvenster als volgt in het hulpprogramma voor informatieontwerp starten:

- Een query in de bedrijfslaag invoegen.
- Een bestaande query in de bedrijfslaag openen.
- Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd.

### Verwante onderwerpen


- [Een query in de bedrijfslaag invoegen en bewerken](#)
- [Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd](#)
- [Een query maken](#)

## 11.1 Een query maken

In deze procedure wordt aangenomen dat u het queryvenster op een bedrijfslaag of gepubliceerde universe hebt geopend. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over gebruik van het queryvenster.

U kunt deze procedure gebruiken om query's op gepubliceerde universes uit te voeren. Als u de query echter wilt opslaan, moet u het queryvenster openen vanuit het venster **Query's** van de Editor voor bedrijfslagen.



Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.


1. Als u de objecten wilt selecteren die u in de query wilt opnemen, sleept u objecten van de bedrijfslaag aan de rechterkant naar het venster **Resultaatobjecten**.
2. Voor hiërarchieresultaatobjecten selecteer u leden die in de resultaten moeten worden opgenomen of ervan moeten worden uitgesloten. Als u Leden kiezen wilt openen, klikt u op het pijltje rechts naast de naam van het hiërarchieobject: .
3. Als u de resultaten van de query wilt filteren, sleept u objecten van de bedrijfslaag naar het venster **Filterobjecten**.


Als er een verplicht filter op een object is gedefinieerd, wordt het filter geactiveerd wanneer u het object aan het venster **Resultaatobjecten** toevoegt. Het verplichte filter is zichtbaar in het queryscript, maar niet in het venster **Filterobjecten**.

Niet-verplichte, vooraf gedefinieerde filters worden weergegeven in de bedrijfslaag. U kunt deze vooraf gedefinieerde filters naar het venster **Filterobjecten** slepen om de resultaten te beperken. Het filter is zichtbaar in het queryscript.

U kunt ook bedrijfsfilters maken, waaronder filters die aanwijzingen gebruiken. Zie de Verwante onderwerpen voor meer informatie.

4. Voor relationele universes kunt u gecombineerde query's maken. Als u het venster **Gecombineerde query's** wilt openen, klikt u op het pictogram .
5. Klik op het pictogram  om queryeigenschappen in te stellen.
6. Klik op **Script weergeven** om het queryscript weer te geven of te bewerken.
7. Als u een voorbeeld van de queryresultaten wilt bekijken, klikt u op de vernieuwknop in het venster **Gegevensvoorbeeld**.

U kunt de waarden profileren in de resultaatkolommen. Klik in het venster **Gegevensvoorbeeld** op het pictogram **Geavanceerd voorbeeld** .

Als u de lay-out van hiërarchische gegevens wilt wijzigen, klikt u op het pictogram **Weergaveopties voor resultaten**  en selecteert u een optie in de lijst:

Optie	Beschrijving
Platte lay-out	Hiermee worden herhaalde waarden voor een niveau in elke rij weergegeven.
Hiërarchische lay-out	Hiermee worden herhaalde waarden eenmaal voor een niveau weergegeven.

8. Klik op **OK** om de query op te slaan.

De knop **OK** is alleen beschikbaar wanneer u het queryvenster via de Editor voor bedrijfslagen uitvoert. De query wordt opgeslagen in de bedrijfslaag en kan via het venster **Query's** worden uitgevoerd of gewijzigd.

### Verwante onderwerpen

- [Het dialoogvenster Query gebruiken](#)
- [Leden kiezen](#)
- [Een bedrijfsfilter bouwen](#)
- [Gegevens filteren met behulp van aanwijzingen](#)
- [Queryeigenschappen instellen](#)
- [Het queryscript weergeven en bewerken](#)
- [Kolomwaarden in het queryvenster profileren](#)

## 11.2 Leden kiezen

Met Leden kiezen kunt u leden in een hiërarchie visualiseren en selecteren. Gebruik Leden kiezen om het volgende te doen:

- Leden selecteren die u in de resultaatset van de query wilt weergeven.
- Leden definiëren die worden uitgesloten van query's.
- Aanwijzingen definiëren zodat leden geselecteerd kunnen worden die in de query moeten worden weergegeven wanneer u de query uitvoert.
- De leden voor een benoemde set selecteren.
- De leden selecteren wanneer u een filter voor een profiel voor bedrijfsveiligheid definieert.

U opent Leden kiezen vanuit hiërarchieobjecten die u in het queryvenster in query's opneemt. Leden kiezen wordt automatisch geopend wanneer u benoemde sets of filters bewerkt voor een profiel voor bedrijfsveiligheid op een hiërarchische bedrijfslaag.

### Verwante onderwerpen

- [Hiërarchieleden selecteren](#)
- [Informatie over het selecteren van hiërarchieleden](#)

### 11.2.1 Informatie over het selecteren van hiërarchieleden

In Leden kiezen kunt u leden op verschillende manieren selecteren:

- Leden expliciet in de hiërarchie selecteren. U kunt bijvoorbeeld de leden [Californië] en [Los Angeles] van de hiërarchie [Geografie] expliciet kiezen.
- Leden impliciet selecteren via hiërarchierelaties. Als u bijvoorbeeld Amerikaanse staten wilt selecteren, kunt u de onderliggende leden van het lid [VS] selecteren.
- Leden selecteren die in een benoemde set zijn opgenomen, bijvoorbeeld Topsteden per omzet, om de steden op te nemen die de meeste omzet genereren.
- Alle leden in een hiërarchieniveau selecteren.
- Alle leden tot een bepaald niveau in de hiërarchie selecteren.
- berekende leden selecteren

Leden kiezen bestaat uit drie tabbladen:


Tabblad	Beschrijving
<b>Leden</b>	Hierop worden de leden hiërarchisch weergegeven. Gebruik dit tabblad om leden expliciet te selecteren, op hiërarchische relaties en door alle leden tot een bepaald niveau op te geven.
<b>Metagegevens</b>	Hierop worden de hiërarchieniveaus (als de hiërarchie benoemde sets ondersteunt), benoemde sets en berekende leden weergegeven.
<b>Aanwijzingen</b>	Op dit tabblad kunt u aanwijzingen definiëren en bewerken.

Zie de verwante onderwerpen voor informatie om hiërarchieleden te selecteren, weer te geven, te zoeken en te sorteren.

#### Verwante onderwerpen

- [Hiërarchieleden selecteren](#)
- [Leden op hiërarchierelatie selecteren](#)
- [Hiërarchieleden op niveau selecteren](#)
- [Benoemde sets selecteren](#)
- [Berekende leden selecteren](#)
- [Zoeken naar hiërarchieleden](#)
- [Hiërarchieleden uitsluiten](#)
- [Een aanwijzing definiëren om leden te selecteren](#)
- [Geselecteerde leden weergeven in Leden kiezen](#)
- [Hiërarchieleden sorteren](#)
- [Weergaveopties instellen](#)
- [Aantal onderliggende elementen weergeven](#)

## 11.2.2 Leden kiezen openen in het queryvenster



1. Voeg in het queryvenster het hiërarchieobject toe aan het venster **Resultaatobjecten**.
2. Als u Leden kiezen wilt openen, klikt u op het pijltje rechts naast de naam van het hiërarchieobject:  

3. U kunt nu leden in de hiërarchie selecteren om in een query op te nemen of ervan uit te sluiten. Zie het verwante onderwerp voor beschrijvingen van de verschillende manieren waarop u leden kunt selecteren.

#### Verwante onderwerpen

- [Informatie over het selecteren van hiërarchieleden](#)



### 11.2.3 Hiërarchieleden selecteren

1. Klik in Leden selecteren op het tabblad **Leden** om de hiërarchieleden weer te geven.
2. Selecteer leden in de hiërarchieweergave.
3. Als u alle leden in de hiërarchie wilt selecteren, klikt u op het pictogram **Selecteren**  en kiest u **Alles selecteren**.
4. Als u alle leden tot een bepaald niveau in de hiërarchie wilt selecteren, klikt u op het pictogram **Selecteren** . U kunt het niveau op twee manieren identificeren:

Optie	Beschrijving
<b>Een benoemd niveau selecteren</b>	Deze optie is alleen beschikbaar als de hiërarchie benoemde niveaus heeft. Kies <b>Alle leden tot het benoemde niveau selecteren</b> en selecteer het niveau in het submenu.
<b>Een aantal niveaus onder het hoofdniveau selecteren</b>	Kies <b>Alle leden selecteren tot</b> en kies het aantal niveaus uit het submenu.

5. Wanneer u klaar bent met selecteren, klikt u op **OK**.

De geselecteerde leden worden onder het hiërarchieobject in het venster **Resultaatobjecten** van het queryvenster weergegeven. Wanneer u de query uitvoert, worden alleen die leden in het queryresultaat opgenomen.

#### Verwante onderwerpen

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

### 11.2.4 Leden op hiërarchierelatie selecteren

1. Klik in Leden selecteren op het tabblad **Leden** om de hiërarchieleden weer te geven.
2. Klik in de hiërarchie met de rechtermuisknop op het lid waarvoor u de hiërarchierelatie wilt definiëren.
3. Selecteer de relatiefunctie in het menu:

#### Opmerking:

De gegevensparen **Onderliggende elementen/Onderliggende subelementen** en **Bovenliggende elementen/Hogerliggende elementen** sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat u niet zowel

de onderliggende elementen als subelementen van een lid kunt selecteren, en dat u niet zowel de bovenliggende elementen als de hogerliggende elementen van een lid kunt selecteren.

<b>Relatiefunctie</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Zelf</b>	Hiermee wordt alleen het geselecteerde lid opgenomen. Dit is de standaardinstelling.
<b>Onderliggende elementen</b>	Hiermee worden leden opgenomen één niveau onder het geselecteerde lid en die het geselecteerde lid als bovenliggend element hebben. Het geselecteerde lid wordt niet opgenomen.
<b>Onderliggende subelementen</b>	Hiermee worden alle leden op alle niveaus onder het geselecteerde lid opgenomen. Het geselecteerde lid wordt niet opgenomen.
<b>Onderliggende subelementen tot benoemd niveau...</b>	Hiermee worden de leden opgenomen op niveaus onder het geselecteerde lid tot het benoemde niveau dat u selecteert. Deze optie is alleen beschikbaar als de hiërarchie benoemde niveaus heeft.
<b>Onderliggende subelementen tot...</b>	Hiermee worden de leden opgenomen op niveaus onder het geselecteerde lid tot het aantal niveaus dat u selecteert.
<b>Bovenliggend element</b>	Hiermee wordt het lid opgenomen dat zich één niveau boven het geselecteerde lid bevindt. Het geselecteerde lid wordt niet opgenomen.
<b>Hogerliggende elementen</b>	Hiermee worden alle leden op alle niveaus boven het geselecteerde lid opgenomen. Het geselecteerde lid wordt niet opgenomen.
<b>Elementen op zelfde niveau</b>	Hiermee worden leden op hetzelfde niveau opgenomen die hetzelfde bovenliggende element hebben als het geselecteerde lid. Het geselecteerde lid wordt niet opgenomen.
<b>Uitsluiten</b>	Hiermee worden leden uitgesloten al naar gelang de relatiefunctie (Zelf/Onderliggende elementen/Onderliggende subelementen/Bovenliggende elementen/Hogerliggende elementen/Elementen op hetzelfde niveau).

### Verwante onderwerpen

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

## 11.2.5 Hiërarchieleden op niveau selecteren

Als u leden op niveau wilt selecteren, moet de hiërarchie benoemde niveaus hebben.

1. Klik in Leden kiezen op het tabblad **Metagegevens** om de hiërarchieniveaus weer te geven.

**Opmerking:**

Als de map **Niveaus** niet op het tabblad **Metagegevens** wordt weergegeven, is de hiërarchie niet op niveaus gebaseerd en kunt u leden niet op niveau selecteren.

2. Selecteer niveaus in de map **Niveaus**.
3. Klik op **OK**.

**Verwante onderwerpen**

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

## 11.2.6 Benoemde sets selecteren

Als u leden op benoemde set wilt selecteren, moet er ten minste één benoemde set zijn gedefinieerd voor de hiërarchie. Benoemde sets worden gedefinieerd in de bedrijfslaag van de universe.

1. Klik in Leden kiezen op het tabblad **Metagegevens** om de benoemde sets weer te geven.

**Opmerking:**

Als de map **Benoemde sets** niet wordt weergegeven op het tabblad **Metagegevens**, zijn er geen benoemde sets gedefinieerd voor de hiërarchie.

2. Selecteer benoemde sets in de map **Benoemde sets**.
3. Klik op **OK**.

**Verwante onderwerpen**

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)
- [Benoemde sets invoegen en bewerken](#)

## 11.2.7 Berekende leden selecteren

Als u berekende leden wilt selecteren, moet er ten minste één berekend lid zijn gedefinieerd voor de hiërarchie. Berekende leden worden gedefinieerd in de bedrijfslaag van de universe.

1. Klik in Leden kiezen op het tabblad **Metagegevens** om de berekende leden weer te geven.

**Opmerking:**

Als de map **Berekende leden** niet wordt weergegeven op het tabblad **Metagegevens**, zijn er geen berekende leden gedefinieerd voor de hiërarchie.


2. Selecteer berekende leden in de map **Berekende leden**.
3. Klik op **OK**.

**Verwante onderwerpen**

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)
- [Berekende leden invoegen en bewerken](#)

## 11.2.8 Zoeken naar hiërarchieleden

Gebruik de functie Zoeken in Leden selecteren om hiërarchieleden in een lijst met zoekresultaten te selecteren.

1. Als u het dialoogvenster "Leden zoeken" wilt openen, klikt u op het tabblad **Leden** van Leden selecteren op het pictogram **Zoeken** .
2. Typ tekst waarnaar u wilt zoeken in het vakje **Zoekpatroon**.

U kunt jokertekens in de zoekopdracht gebruiken:

Jokerteken	Beschrijving
*	Komt overeen met een willekeurige reeks tekens
?	Komt overeen met één teken

3. Als u naar tekst in de sleutels wilt zoeken, selecteert u het keuzerondje **Sleutels zoeken**.
4. Klik op **Zoeken**.
5. Als u leden wilt selecteren in de zoekresultaten, selecteert u de leden in de tabel **Zoekresultaten**.
6. Klik op **OK**.

## 11.2.9 Hiërarchieleden uitsluiten

1. Selecteer in Leden kiezen de leden die u wilt uitsluiten.

U kunt leden expliciet, op hiërarchierelatie, niveau, benoemde set en berekende leden selecteren. De geselecteerde leden worden weergegeven in het venster **Samenvatting** van Leden kiezen.

2. Selecteer in het venster **Samenvatting** de optie **Uitsluiten** naast de leden of de ledensets die u wilt uitsluiten.
3. Klik op **OK**.

Onder het hiërarchieobject n het venster **Resultaatobjecten** van het queryvenster worden de uitgesloten leden weergegeven met een lijn door hun naam om aan te geven dat ze uitgesloten zijn van de query.

#### Verwante onderwerpen

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)
- [Hiërarchieleden selecteren](#)
- [Leden op hiërarchierelatie selecteren](#)
- [Hiërarchieleden op niveau selecteren](#)
- [Benoemde sets selecteren](#)
- [Berekende leden selecteren](#)
- [Zoeken naar hiërarchieleden](#)

## 11.2.10 Een aanwijzing definiëren om leden te selecteren

U kunt een aanwijzing definiëren om het selecteren van leden uit te stellen totdat de query wordt uitgevoerd.

#### Opmerking:


Wanneer u leden selecteert als reactie op een aanwijzing, kunt u leden alleen expliciet selecteren. U kunt leden niet selecteren op hiërarchierelatie.

1. Klik in Leden kiezen op het tabblad **Aanwijzing**.
2. Selecteer **Parameter inschakelen** om het selecteren van leden uit te stellen tot de query wordt uitgevoerd.  
Als de optie **Parameter inschakelen** is geselecteerd, hebt u geen toegang tot de andere tabbladen van Leden kiezen.
3. Voer tekst voor de aanwijzing in het vakje **Aanwijzingstekst** in.
4. Als u wilt dat de aanwijzing de eerder geselecteerde waarden standaard selecteert wanneer de aanwijzing wordt weergegeven, selecteert u **Laatste waarden geselecteerd laten**.
5. Als u standaardwaarden voor de aanwijzing wilt definiëren, selecteert u **Standaardwaarden instellen** en klikt u op **Bewerken**. Selecteer in het dialoogvenster "Parameterwaarden selecteren" standaardwaarden voor de aanwijzing en klik op **OK**.
6. Klik op **OK**.

#### Verwante onderwerpen

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

### 11.2.11 Geselecteerde leden weergeven in Leden kiezen

Op het tabblad **Leden** van Leden kiezen kunt u op het pictogram **Structuur uitvouwen om selecties weer te geven**  klikken om de geselecteerde leden in de hiërarchieweergave te tonen.

De weergave wordt automatisch uitgevouwen om de volgende leden weer te geven:

- Expliciet geselecteerde leden.
- Leden die gebruikt worden om verwante leden te selecteren. De impliciet geselecteerde verwante leden worden niet noodzakelijk weergegeven. Bijvoorbeeld, als het lid Frankrijk gebruikt werd om de onderliggende elementen ervan te selecteren, wordt de structuurweergave uitgevouwen en Frankrijk weergegeven. Als het knooppunt Frankrijk geen expliciet geselecteerde leden bevat, wordt het knooppunt niet uitgevouwen om de impliciet geselecteerde onderliggende elementen weer te geven.

**Tip:**


Met de opdracht **Structuur uitvouwen om selecties weer te geven** worden geen knooppunten samengevouwen die al uitgevouwen zijn. Wilt u de lengte van de weergave beperken, sluit dan alle uitgevouwen knooppunten in de hiërarchieweergave voordat u op het pictogram klikt.

**Verwante onderwerpen**

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

### 11.2.12 Hiërarchieleden sorteren

Hiërarchieleden worden standaard in Leden kiezen gesorteerd in de volgorde waarin ze in de database zijn opgeslagen. Als u leden in de hiërarchie wilt vinden, kunt u de weergave in oplopende of aflopende alfabetische volgorde sorteren.

Klik op het tabblad **Leden** van Leden kiezen op het pictogram **Sorteervolgorde**  en selecteer de gewenste sorteervolgorde.


De leden worden lokaal gesorteerd in Leden kiezen. Dit heeft geen effect op de weergave van leden in de query.

**Verwante onderwerpen**

- [Leden kiezen openen in het queryvenster](#)

### 11.2.13 Weergaveopties instellen

Leden kiezen geeft standaard de bijschriften van hiërarchieleiden weer. U kunt de weergaveopties instellen om unieke namen of zowel bijschriften als unieke namen weer te geven.

Op het tabblad **Leden** van Leden kiezen klikt u op het pictogram **Weergaveopties voor lid**  en selecteert u de gewenste weergaveoptie.

### 11.2.14 Aantal onderliggende elementen weergeven

Leden kiezen schat het aantal onderliggende elementen voor elk lid. De schattingen zijn standaard verborgen. U kunt het geschatte aantal onderliggende elementen tonen in de hiërarchieweergave.

Klik op het tabblad **Leden** van Leden kiezen op het pictogram **Geschat aantal onderliggende elementen weergeven/verbergen**  om de weergave van het aantal onderliggende elementen in of uit te schakelen.

## 11.3 Gegevens filteren in het queryvenster

### 11.3.1 Een bedrijfsfilter bouwen

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een bedrijfsfilter in het queryvenster of het dialoogvenster Bedrijfsfilter bewerken maakt.

Bedrijfsfilters zijn filters die zijn gebaseerd op objecten in de bedrijfslaag. Ze beperken de gegevens die in de query worden geretourneerd.

Queryfilters hebben de volgende structuur: gefilterd object, operator, operand. Met het volgende filter bijvoorbeeld:

```
[Country] InList (US;France)
```

De dimensie [*Land*] is het gefilterde object, InLijst is de operator, en de zoeklijst (*VS;Frankrijk*) is de operand. Met het filter worden alle waarden van [*Land*] met uitzondering van *VS* en *Frankrijk* uit het queryresultaat verwijderd.

In de volgende tabel worden de onderdelen van een filter beschreven:

Filteronderdeel	Beschrijving
Gefilterd object	Het gefilterde object is het bedrijfslaagobject waarvan de waarden zijn gefilterd. Dimensies, attributen, meetwaarden, hiërarchieën en hiërarchieniveaus kunnen worden gebruikt als gefilterde objecten.
Operator	De operator wordt gebruikt om het gefilterde object met de operand te vergelijken. De operator <b>Gelijk aan</b> behoudt bijvoorbeeld alleen de waarden van het gefilterde object die exact overeenkomen met de waarde van de operand.
Operand	De operand verstrekt de waarde of waarden die gebruikt worden om het gefilterde object te filteren.

1. Sleep een object van de bedrijfslaag naar het venster **Filterobjecten**. Dit is het gefilterde object.
2. Selecteer een operator in de lijst in het venster **Filterobjecten**.
3. Selecteer een operand in de lijst in het venster **Filterobjecten**.

Afhankelijk van het type bedrijfslaag en het doel van het filter zijn de volgende typen operands beschikbaar:

Type operand	Beschrijving
<b>Constante</b>	<p>Gebruik de <b>constante</b> operand om waarden rechtstreeks in het filter in te voeren. U kunt bijvoorbeeld een constante gebruiken om <i>Frankrijk</i> in te voeren in het filter:</p> <pre>[Country] Equal To France</pre> <p>U kunt ook de functie @Variable invoeren om de waarde van een systeemvariabele of Gebruikersattribuut op te halen. Als u bijvoorbeeld wilt filteren op de aanmeldingsnaam van de huidige gebruiker, voert u de constante operand in als @Variable('BOUSER'). Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over @Variable.</p>
<b>Zoeklijst</b>	Met de operand <b>Zoeklijst</b> kunt u waarden selecteren in de lijst die aan het gefilterde object gekoppeld is. Als het gefilterde object bijvoorbeeld [ <i>Stad</i> ] is, kunt u de zoeklijst gebruiken om één of meer steden te selecteren die aan het object gekoppeld zijn.



Type operand	Beschrijving
<b>Object</b>	<p>Gebruik de <b>object</b>operand om een object in de bedrijfslaag op te geven. Sleep een bedrijfslaagobject en zet deze neer in de operandpositie wanneer u het filter definieert.</p> <p><b>Opmerking:</b> U kunt een object niet als een operand selecteren voor sommige OLAP-gegevensbronnen of als het gefilterde object een hiërarchie is.</p>
<b>Aanwijzing</b>	<p>Gebruik de <b>aanwijzings</b>operand wanneer om een waarde moet worden gevraagd wanneer de query wordt vernieuwd. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over filteren met behulp van aanwijzingen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Aanwijzingsoperands zijn niet beschikbaar als het bedrijfsfilter voor een profiel voor bedrijfsbeveiliging is gedefinieerd.</p>

4. Als u gegevens op meer dan een criterium wilt filteren, voegt u een extra filter toe door een ander object naar het venster **Filterobjecten** te slepen.

De filters worden standaard gecombineerd met de operator EN. Als u de OF-operator wilt gebruiken, dubbelklikt u op het vakje met de operator **En**.

**Opmerking:**

De OF-operator wordt niet ondersteund voor OLAP-gegevensbronnen.

5. Als u queryfilters wilt nesten, versleept u een ander bedrijfsobject en zet u dit op een bestaand queryfilter in het venster **Filterobjecten**.

Wanneer u queryfilters nest, kunt u complexere filtervoorwaarden definiëren dan wanneer u meerdere filters op hetzelfde niveau gebruikt. Wanneer u filters nest, bepaalt u de volgorde waarin ze worden geëvalueerd. Het nesten van filters heeft alleen nut als u twee filters op hetzelfde niveau hebt gedefinieerd.

**Verwante onderwerpen**

- [Het dialoogvenster Query gebruiken](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)
- [Informatie over @Variable](#)
- [Een nieuwe aanwijzing maken om gegevens te filteren](#)

## 11.3.2 Gegevens filteren met behulp van aanwijzingen

Een aanwijzing is een speciaal type queryfilter. Het is een dynamisch filter dat ervoor zorgt dat er een vraag wordt weergegeven telkens wanneer u de gegevens in een query vernieuwt. U kunt op een aanwijzing reageren door informatie te typen of door de gewenste waarden te selecteren voordat u de gegevens vernieuwt. De query retourneert dan alleen de waarden die u hebt opgegeven.

Aanwijzingen zorgen ervoor dat meerdere gebruikers die met hetzelfde document werken een andere deelverzameling van de databasegegevens kunnen weergeven in dezelfde rapporttabellen en -diagrammen. Bovendien worden gegevens bij het gebruik van aanwijzingen sneller uit de database opgehaald.

Wanneer u een aanwijzingsqueryfilter definieert, kunt u een nieuwe aanwijzing maken of een bestaande aanwijzing gebruiken die als parameter in de bedrijfslaag is gedefinieerd.

Als u meer dan een aanwijzing in een query definieert, kunt u de volgorde wijzigen waarin de aanwijzingen worden weergegeven. U wijzigt de aanwijzingsvolgorde in de queryeigenschappen.

### Verwante onderwerpen

- [Een nieuwe aanwijzing maken om gegevens te filteren](#)
- [Een bestaande aanwijzing gebruiken om gegevens te filteren](#)
- [Queryeigenschappen instellen](#)
- [Parameters](#)

## 11.3.2.1 Een nieuwe aanwijzing maken om gegevens te filteren

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een bedrijfsfilter in het queryvenster of het dialoogvenster Bedrijfsfilter bewerken maakt.

1. Sleep het object dat u wilt filteren met een aanwijzing en zet het op het venster **Queryfilters**.  
Het queryfilter verschijnt als overzicht in het deelvenster **Queryfilters**. Het overzicht toont het gefilterde object, de operator en het type filter dat op het object is toegepast. (Het filter is standaard een constante).

2. Selecteer de filteroperator in de lijst

### Opmerking:

De lijst met beschikbare operators is afhankelijk van het type gefilterd object.

3. Klik op de pijl recht van het queryfilteroverzicht en selecteer **Aanwijzing** in het menu om een object te filteren aan de hand van een aanwijzing.

Het dialoogvenster **Aanwijzing bewerken** wordt weergegeven en de optie **Nieuwe parameter** is standaard geselecteerd.

4. Bewerk de aanwijzingsvraag in het dialoogvenster **Aanwijzingstekst**.
5. Selecteer **Aanwijzing met zoeklijst** zodat gebruikers een selectie kunnen maken in een keuzelijst bij het beantwoorden van de aanwijzing.

De optie is alleen beschikbaar als het gefilterde object een gekoppelde zoeklijst in de universe heeft.

6. Selecteer **Alleen uit lijst selecteren** om de gebruikerskeuze te beperken tot waarden in de zoeklijst.  
U kunt deze optie alleen selecteren als de optie **Aanwijzing met zoeklijst** is geselecteerd.
7. Selecteer **Laatste waarden behouden** als de aanwijzing de laatste waarde moet voorstellen die de gebruiker bij de vorige vernieuwing heeft geselecteerd. Wanneer de query voor het eerst wordt uitgevoerd, wordt de standaardwaarde (indien ingesteld) voorgesteld.
8. Selecteer **Optionele aanwijzing** om de aanwijzing optioneel te maken. Als de gebruiker geen waarde voor een optionele aanwijzing opgeeft, wordt de aanwijzing genegeerd.
9. Selecteer **Standaardwaarden instellen** als de aanwijzing standaard waarden moet voorstellen wanneer de aanwijzing wordt weergegeven.
  - a. Klik op **Bewerken** als u de standaardwaarden wilt invoeren of selecteren.
  - b. Als het filterobject een gekoppelde zoeklijst heeft, selecteert u de standaardwaarden in de lijst.
  - c. Als het filterobject geen gekoppelde zoeklijst heeft, voert u standaardwaarden in.
  - d. Klik op **OK** om de standaardwaarden op te slaan.
10. Klik op **OK** om de nieuwe aanwijzingsdefinitie op te slaan.

#### Verwante onderwerpen

- [Een bedrijfsfilter bouwen](#)
- [Zoeklijsten](#)

### 11.3.2.2 Een bestaande aanwijzing gebruiken om gegevens te filteren

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u een bedrijfsfilter in het queryvenster of het dialoogvenster Bedrijfsfilter bewerken maakt.

1. Sleep het object waarop u een aanwijzing wilt toepassen, en zet het op het venster **Queryfilters**.  
Het queryfilter verschijnt als overzicht in het deelvenster **Queryfilters**.

2. Selecteer de filteroperator in de lijst

#### Opmerking:

De lijst met beschikbare operators is afhankelijk van het type gefilterd object.

3. Klik op de pijl rechts van het queryfilter en selecteer **Aanwijzing** in het menu.
4. Selecteer in het dialoogvenster **Aanwijzing bewerken** de optie **Universeparameters gebruiken**.
5. Selecteer een bestaande parameter.


In de lijst worden alleen de universe-aanwijzingen weergegeven die compatibel zijn met het object dat u filtert. Het gefilterde object en de universe-aanwijzing moeten bijvoorbeeld hetzelfde gegevenstype hebben.

6. Klik op **OK** om de aanwijzingsdefinitie op te slaan.

### Verwante onderwerpen

- [Een bedrijfsfilter bouwen](#)
- [Parameters](#)

## 11.4 Queryeigenschappen instellen

1. Klik in het queryvenster op de werkbalkknop **Queryeigenschappen** .
2. Bewerk de instellingen van de eigenschappen.

Eigenschap	Beschrijving
Dubbele rijen ophalen	Wanneer deze optie is geselecteerd, retourneert de query alle gerelateerde rijen, ook als er dubbele rijen zijn. Als u geen dubbele rijen in de resultaatset wilt, schakelt u deze optie uit.
Lege rijen ophalen (alleen ondersteund in OLAP-universes)	<p>Een lege rij komt meestal voor in multidimensionale query's wanneer de gegevens voor het snijpunt van twee of meer dimensies niet bestaan.</p> <p>Wanneer deze optie geselecteerd is, bevat de resultaatset rijen met lege cellen.</p> <p>Wanneer deze optie niet geselecteerd is, bevat de resultaatset alleen rijen met niet-lege cellen.</p>
Max. ophaaltijd	<p>Dit is de maximale tijd (in seconden) waarin een query kan worden uitgevoerd voordat deze wordt gestopt. Standaard komt deze waarde overeen met de parameter Uitvoeringstijd beperken in de universeparameters.</p> <p>Wanneer u deze waarde op 0 instelt, wordt deze optie uitgeschakeld.</p> <p>Wanneer de parameter Uitvoeringstijd beperken lager is dan deze instelling, wordt de waarde voor Uitvoeringstijd beperken gebruikt voor het beperken van de uitvoeringstijd van de query.</p>
Max. opgehaalde rijen	<p>Geeft het maximumaantal gegevensrijen aan dat wordt weergegeven wanneer de query wordt uitgevoerd. Met de query worden alle mogelijke rijen opgehaald, maar worden alleen de eerste n rijen weergegeven, waarbij n het maximumaantal rijen is dat voor deze parameter is ingesteld.</p> <p>De beheerder kan deze instelling overschrijven in de profielinstellingen voor gebruikersbeveiliging.</p>

Eigenschap	Beschrijving
Voorbeeldresultaatset	Deze parameter (indien ondersteund door de database) geeft een voorbeeld van n databaserijen, waarbij n de waardeset is voor de voorbeeldresultaatset. Deze methode werkt sneller dan het gebruik van de parameter Max. opgehaalde rijen.
Contexten opnieuw instellen bij vernieuwen	<p>Dit is alleen beschikbaar in relationele universes. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, moet de gebruiker de context(en) kiezen bij het vernieuwen van een query die contexten bevat. De gebruiker kan de eerder geselecteerde contexten wissen door op Contexten wissen te klikken.</p> <p>Wanneer deze optie niet wordt geselecteerd, wordt de query vernieuwd aan de hand van de oorspronkelijke contexten. Als de contexten zijn bewerkt sinds de query voor het laatst is uitgevoerd, moet de gebruiker de contexten nogmaals kiezen omdat de query wordt beschouwd als een nieuwe query.</p>
Aanwijzingsvolgorde	Wanneer een query verschillende aanwijzingen bevat, gebruikt u deze optie om de volgorde in te stellen waarin aanwijzingen in een query worden uitgevoerd. Klik op een aanwijzing en gebruik de pijl omhoog of omlaag om de positie van de aanwijzing te wijzigen.

- Klik op **OK** om de "Queryeigenschappen" te sluiten en de veranderingen op te slaan.

## 11.5 Het queryscript weergeven en bewerken

U kunt het queryscript weergeven van een query die u in het queryvenster maakt. Voor relationele universes kunt u het queryscript ook bewerken.


- Klik in het deelvenster Query op **Script weergeven**.  
Het queryscript wordt weergegeven in de "Viewer voor queryscripts".
- Voor OLAP-universes kunt u alleen op **OK** klikken om de "Viewer voor queryscripts" te sluiten.
- Voor relationele universes selecteert u de optie **Aangepast queryscript gebruiken** om het queryscript te bewerken.
  - Bewerk de query in het deelvenster "Queryscript".
  - Klik op **Valideren** om de syntaxis van het script te controleren.
  - Klik op **Ongedaan maken** om de laatste bewerking van het script te annuleren.
  - Klik op **OK** om het bewerkte queryscript op te slaan en te gebruiken.

Het bewerkte queryscript wordt gebruikt tot u de optie **Aangepast queryscript gebruiken** opheft of het queryvenster sluit.

4. Als u het queryscript wilt gebruiken dat door het queryvenster is gegenereerd, selecteert u de optie **Het queryscript gebruiken dat door uw query is gegenereerd**.
5. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## 11.6 Kolomwaarden in het queryvenster profileren

U kunt de waarden voor een kolom in de queryresultaten profileren. Met profileren wordt op grafische wijze (in een cirkel- of kolomdiagram) weergegeven hoe vaak elke waarde van een kolom voorkomt. Als een filter is gedefinieerd voor een kolom, wordt het filter toegepast.

1. Open een query in het queryvenster en vernieuw de resultaten.
2. Klik in het venster **Gegevensvoorbeeld** op het pictogram **Geavanceerd voorbeeld** .  
Het venster Kolomwaarden van profiel wordt weergegeven. Raadpleeg het verwante onderwerp om te zien wat u in dit venster kunt doen.

### Verwante onderwerpen

- [Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren](#)
- [Het dialoogvenster Query gebruiken](#)





# Integriteit controleren

## 12.1 De integriteitscontrole uitvoeren

Gebruik de functie **Integriteitscontrole** om aspecten van het ontwerp van uw universe of de elementen te controleren, bijvoorbeeld de gegevensverzameling, bedrijfslaag, parameters en zoeklijsten. U kunt vooraf gedefinieerde regels selecteren die de geldigheid van de SQL en MDX-expressies controleren, evenals navolging van ontwerpbeperkingen. Het uitvoeren van een integriteitscontrole helpt problemen te voorkomen bij het uitvoeren van query's en rapporten op de gepubliceerde universe.

U kunt ook een integriteitscontrole op de achtergrond instellen, zodat de controle automatisch wordt uitgevoerd wanneer u een bron opslaat. Voor meer informatie leest u het verwante onderwerp over het instellen van voorkeuren voor integriteitscontrole.

U kunt op elk moment een integriteitscontrole voor verschillende objecten en bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp uitvoeren:

- Bronnen (gegevensverzamelingen, bedrijfslagen, verbindingen en snelkoppelingen) in de weergave Lokale projecten
  - Elementen in de gegevensverzameling en bedrijfslaag (tabellen, contexten, bedrijfslaagobjecten, query's, parameters, zoeklijsten) in de editor
  - Gepubliceerde universes in de weergave Gegevensopslagbronnen
  - Gepubliceerde universes in de Beveiligingseditor (om de geldigheid van beveiligingsprofielen te controleren).
1. Klik met de rechtermuisknop op de bron of het object waarop u een integriteitscontrole wilt uitvoeren, en selecteer **Integriteitscontrole**.
  2. Selecteer in het linkerdeel van het dialoogvenster "Integriteitscontrole" de regels die u wilt toepassen.
  3. Klik op **Integriteit controleren**.

De resultaten van de integriteitscontrole worden in het rechterdeel van het dialoogvenster "Integriteitscontrole" weergegeven. De resultaten van een regelcontrole kunnen een van drie ernstniveaus hebben:

Niveau	Beschrijving
Fout	De controle heeft iets gevonden dat niet werkt. U moet het probleem oplossen
Waarschuwing	Waarschuwing over een ontbrekend object (bijvoorbeeld een ontbrekende sleutel of ontbrekende koppeling).
Informatie	De controle is in orde. Er wordt een groen vinkje naast de regel weergegeven.

**Opmerking:**

U kunt de ernst van de resultaten van een regel wijzigen in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp.

4. Klik op **Exporteren** om de resultaten in een tekstbestand op te slaan.
5. Klik op **OK** als u de resultaten hebt bekeken.

Nadat u het dialoogvenster "Integriteit controleren" hebt gesloten, kunt u de resultaten van de integriteitscontrole bekijken in de weergave Het object heeft integriteitsproblemen tot u de volgende integriteitscontrole uitvoert. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie.

**Verwante onderwerpen**

- [Voorkeuren voor de controle van integriteit instellen](#)
- [Problemen met de integriteitscontrole bekijken](#)

## 12.2 Problemen met de integriteitscontrole bekijken

1. Selecteer in het hoofdmenu van het hulpprogramma voor informatieontwerp de optie **Venster > Het object heeft integriteitsproblemen**.

De weergave Het object heeft integriteitsproblemen wordt geopend met de resultaten van de laatste integriteitscontrole.

2. Dubbelklik op het resultaat in de lijst om een probleem op te lossen.

De editor wordt geopend voor het betreffende object in het resultaat. Als het resultaat bijvoorbeeld een probleem met de tabel Klant betreft, wordt de editor van de gegevensverzameling geopend met de tabel Klant gemarkeerd.

De lijst met resultaten blijft in de weergave Het object heeft integriteitsproblemen tot u de weergave sluit of een andere integriteitscontrole uitvoert.

**Verwante onderwerpen**

- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)

## Waarden in een gegevensbron weergeven en profileren

U kunt waarden in de onderliggende gegevensbron weergeven voor tabellen en kolommen van de gegevensverzameling en bedrijfslaagobjecten. In dit onderwerp wordt beschreven wat u kunt doen wanneer u waarden weergeeft of profileert.

### Opmerking:

Tenzij u waarden van de verbinding weergeeft, worden kolomfilters die in de gegevensverzameling zijn gedefinieerd, toegepast wanneer waarden worden opgehaald.

### Wat u kunt doen wanneer u waarden weergeeft

- Het aantal rijen beperken dat wordt geretourneerd uit de gegevensbron: voer een getal in **Max. rijen** in.
- Het queryscript bekijken: klik op **Expressie weergeven**.
- De volgorde van de kolommen in de weergave wijzigen: versleep kolomkoppen en zet ze op de nieuwe locatie in de tabel neer.
- Rij op kolom sorteren: klik op de kolomkop om de rijen op de kolomwaarde in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.
- Rij per kolom sorteren: klik op **Filter toevoegen** en maak een filter voor een of meerdere kolommen met behulp van de filterwaardeselectie.
- Resultaten naar rijen filteren die een teken of groep tekens in een van de kolommen bevatten: voer in het tekstvakje **Uw filter invoeren** de tekens in waarop moet worden gefilterd. U kunt het teken \* als jokerteken gebruiken, bijvoorbeeld:
  - Als u B in het filtertekstvakje invoert, worden alleen rijen weergegeven met een kolomwaarde die het teken B bevatten.
  - Als u B\* invoert, worden alleen rijen weergegeven met een kolom die een waarde bevat die met B begint.
  - Als u \*B invoert, worden alleen rijen weergegeven met een kolom die een waarde bevat die met B eindigt.
- Zie unieke waarden voor een geselecteerde kolom: klik op het tabblad **Unieke waarden** en selecteer een kolom.
- De resultaten naar een lokaal bestand (CSV- of XML-indeling) exporteren: klik op **Als bestand opslaan**.

### Wat u kunt doen wanneer u kolomwaarden profileert

- Het aantal rijen beperken dat wordt geretourneerd uit de gegevensbron: voer een getal in **Max. rijen** in.
- Het queryscript bekijken: klik op **Expressie weergeven**.
- Het diagramtype wijzigen: selecteer de optie **Cirkeldiagram** of **Kolomdiagram** en klik op **Diagram vernieuwen**.

- Het aantal te profileren waarden wijzigen: voer een getal in het vakje **Unieke waarden om weer te geven** en klik op **Diagram vernieuwen**.
- Unieke kolomwaarden in een lijst weergeven: klik op het tabblad **Waarden**.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Tabelwaarden weergeven](#)
- [Kolomwaarden weergeven](#)
- [Kolomwaarden profileren](#)
- [De waarden van bedrijfslaagobjecten weergeven](#)

# Afhankelijkheden tussen bronnen weergeven

## 14.1 Bronafhankelijkheden

Voor een lokale bron kunt u de relatie met andere lokale bronnen bekijken, evenals afhankelijke universes die in een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd.

Wijzigingen aanbrengen in een bron, zoals deze uit een lokaal project verwijderen, naar een ander lokaal project verplaatsen, bijwerken of de naam wijzigen, kan invloed hebben op andere bronnen die ervan afhankelijk zijn. Voordat u een bron verwijdt of verplaatst, wordt u voor de gevolgen gewaarschuwd.

Om u te helpen begrijpen wat de invloed van de veranderingen is en uw werk te plannen, bestaan opdrachten die de afhankelijkheden tonen tussen bronnen en hun objecten.

### Afhankelijkheden tussen lokale bronnen

De opdracht **Lokale afhankelijkheden weergeven** toont de afhankelijkheden tussen bronnen in een lokaal project.

Wanneer u een bron selecteert, worden op twee tabbladen de afhankelijke en verbonden bronnen weergegeven: op het tabblad **Afhankelijke resources** worden de bronnen in hetzelfde lokale project weergegeven die afhankelijk zijn van de geselecteerde bron. Het tabblad **Resources met verwijzingen** toont de bronnen in hetzelfde lokale project waarnaar door de geselecteerde bron wordt verwezen. Zie voorbeeld 1.

De paden naar resources met verwijzingen zijn relatief, niet absoluut. Dit betekent dat als u een bron een andere naam geeft, ervan wordt uitgegaan dat de bronnen met verwijzingen in dezelfde map staan. Als de bronnen met verwijzingen in een andere submap staan, is de verwijzing verbroken. Zie voorbeeld 2.

U kunt ook lokale afhankelijkheden voor een willekeurig object in de bedrijfslaag weergeven. In dit geval omvatten de bronnen met verwijzingen, voor relationele bedrijfslagen, de tabellen en kolommen van de gegevensverzameling waarop het object is gebaseerd.

### Voorbeeld: 1: Lokale afhankelijkheden weergeven

Het lokale project *Demo* bevat de volgende bronnen:

- *Demo\_Local\_Connection.cnx*
- *Demo\_Data\_Foundation.dfx*
- *Demo\_for\_Accounting.blx*

- *Demo\_for\_Sales.blx*

U wilt alle bronnen weergeven die beïnvloed worden als u *Demo\_Data\_Foundation* wijzigt. In de weergave Lokale projecten selecteert u de opdracht **Lokale afhankelijkheden weergeven** op *Demo\_Data\_Foundation.dfx*. De volgende afhankelijkheden worden weergegeven:

Afhankelijke resources	Resources met verwijzingen
\Demo\Demo_for_Accounting.blx \Demo\Demo_for_Sales.blx	\Demo\Demo_Local_Connection.cnx

De twee bedrijfslagen bevatten verwijzingen naar de gegevensverzameling en bevatten mogelijk ongeldige verwijzingen als u *Demo\_Data\_Foundation* verwijdt of wijzigt. Daarom worden ze weergegeven op het tabblad **Afhankelijke resources**.

De gegevensverzameling verwijst naar de verbinding. Wijzigingen in *Demo\_Local\_Connection* kan van invloed zijn op *Demo\_Data\_Foundation* en de afhankelijke bronnen.

Nu wilt u de afhankelijkheden voor *Demo\_Local\_Connection* weergeven:

Afhankelijke resources	Resources met verwijzingen
\Demo\Demo_Data_Foundation.dfx • \Demo\Demo_for_Accounting.blx • \Demo\Demo_for_Sales.blx	

*Demo\_Data\_Foundation* en de twee afhankelijke bedrijfslagen worden als afhankelijke bronnen weergegeven. Aangezien een verbinding als eerste bron wordt gemaakt bij het maken van een universe, verwijzen geen bronnen naar de verbinding.

### Voorbeeld: 2: De naam van bronnen wijzigen

Het lokale project *OLAP\_Demo* bevat een map met de volgende bronnen:

*Map\_Een*

- *OLAP\_Local\_Connection.cnx*
- *OLAP\_Business\_Layer.blx*

Wijzig de naam van *OLAP\_Business\_Layer.blx* in *OLAP\_New\_Business\_Layer.blx* en geef lokale afhankelijkheden weer. In de weergave Lokale projecten selecteert u de opdracht **Lokale afhankelijkheden weergeven** op *OLAP\_New\_Business\_Layer.blx*. De volgende afhankelijkheden worden weergegeven:

Afhankelijke resources	Resources met verwijzingen
	\OLAP_Demo\Map_Een\OLAP_Local_Connection.cnx

Hoewel de naam van de bedrijfslaag is gewijzigd, wordt de *OLAP\_Local\_Connection* weergegeven als bron met verwijzing, omdat deze zich in dezelfde map bevindt.

Maak nu *Map\_Twee* in het project *OLAP\_Demo* en kopieer *OLAP\_New\_Business\_Layer.blx* naar *Map\_Twee*. Wijzig in *Map\_Twee* de naam van *OLAP\_New\_Business\_Layer.blx* in *OLAP\_New2\_Business\_Layer.blx* en geef lokale afhankelijkheden weer.

Afhankelijke resources	Resources met verwijzingen
	 \OLAP_Demo\Folder_Two\OLAP_Local_Connection.cnx

De verwijzing naar *OLAP\_Local\_Connection* is verbroken, omdat bij het hernoemen naar *OLAP\_New2\_Business\_Layer.blx* het hulpprogramma voor informatieontwerp ervan uitgaat dat bronnen met verwijzingen in dezelfde map staan.

### Afhankelijkheden tussen gegevensverzamelings- en bedrijfslaagobjecten

Wanneer u een gegevensverzameling bewerkt, kunt u lokale afhankelijkheden voor een willekeurige tabel of kolom weergeven. Er wordt een lijst met afhankelijke bedrijfslagen weergegeven. U kunt vervolgens een lijst met objecten per bedrijfslaag weergeven die afhankelijk zijn van het geselecteerde gegevensverzamelingsobject.

Wanneer u een relationele bedrijfslaag bewerkt, kunt u in de weergave van de gegevensverzameling tabellen en kolommen selecteren en bijbehorende objecten weergeven. Hiermee worden in de bedrijfslaag alle objecten gemarkeerd die verwijzen naar de geselecteerde objecten van de gegevensverzameling.

### Afhankelijkheden tussen lokale bronnen en gegevensopslagbronnen

De opdracht **Afhankelijkheden van gegevensopslagruimte weergeven** geeft een overzicht van de universes die in een bepaalde gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd en waarnaar wordt verwezen door de geselecteerde lokale bron.

### Verwante onderwerpen

- [Lokale afhankelijkheden weergeven](#)
- [Lokale afhankelijkheden in de gegevensverzameling weergeven](#)
- [Gekoppelde objecten weergeven](#)
- [Afhankelijkheden van gegevensopslagruimten weergeven](#)

## 14.2 Lokale afhankelijkheden weergeven

Bronnen in het lokale project weergeven die van een geselecteerde bron afhankelijk zijn:

1. Selecteer in de weergave Lokale projecten de bron waarvoor u de afhankelijkheden wilt weergeven.
2. Rechtsklik en selecteer **Lokale afhankelijkheden weergeven**.

Het tabblad **Afhankelijke resources** toont de bronnen in hetzelfde lokale project die verwijzingen bevatten naar, of afhankelijk zijn van, de geselecteerde bron.

Het tabblad **Resources met verwijzingen** toont de bronnen in hetzelfde lokale project waarnaar door de geselecteerde bron wordt verwezen.

### Verwante onderwerpen

- [Bronafhankelijkheden](#)

## 14.3 Afhankelijkheden van gegevensopslagruimten weergeven

Universes weergeven in een gegevensopslagruimte die afhankelijk is van een geselecteerde bron:

1. Selecteer in de weergave Lokale projecten de bron waarvoor u de afhankelijke bronnen wilt weergeven die in een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd.
2. Rechtsklik en selecteer **Afhankelijkheden van gegevensopslagruimte weergeven**.
3. Selecteer een sessie voor het gegevensopslagsysteem waar de bronnen zijn gepubliceerd en meld u aan.

De gepubliceerde universes in de gegevensopslagruimte die naar de geselecteerde bron verwijzen, worden weergegeven.

### Verwante onderwerpen

- [Een sessie openen](#)
- [Bronafhankelijkheden](#)



# Bronnen publiceren

## 15.1 Bronnen publiceren

Publicatie is de laatste stap bij het maken van een universe. Met de wizard Universe publiceren publiceert u een bedrijfslaag naar uw lokale bestandssysteem of een gegevensopslagruimte.

Wanneer u een bedrijfslaag publiceert, exporteert de wizard de bedrijfslaag en de bronnen waarnaar deze verwijst (lokale verbinding, verbindingssnelkoppelingen en gegevensverzameling) en maakt een universe die vervolgens beschikbaar is voor gebruikers van hulpprogramma's voor query's, rapporten en analyses.

### Lokaal publiceren

Alleen bedrijfslagen gebouwd op lokale verbindingen kunnen lokaal worden gepubliceerd. Dat kan een bedrijfslaag zijn die gebaseerd is op een lokale OLAP-verbinding, of een bedrijfslaag gebaseerd op een gegevensverzameling met een enkele bron en met een lokale verbinding.

De gepubliceerde universe wordt opgeslagen in de map van het lokale bestandssysteem dat u opgeeft.

### Naar een gegevensopslagruimte publiceren

Om een universe te beveiligen, moet u deze eerst naar een gegevensopslagruimte op een Central Management Server (CMS) publiceren. De universe neemt de beveiliging op objectniveau en de gebruikersrechten over die zijn gedefinieerd voor het CMS. De gegevens en metagegevens in de universe worden beveiligd door beveiligingsprofielen in de Beveiligingseditor van het hulpprogramma voor informatieontwerp.

Als u een verbinding in een lokaal project maakt, is dat een onbeveiligde lokale verbinding die gepubliceerd moet worden voordat u een bedrijfslaag kunt publiceren die naar de verbinding verwijst. Om een verbinding te beveiligen, publiceert u deze naar een gegevensopslagruimte op een CMS. De wizard Verbinding publiceren maakt de beveiligde verbinding en zorgt voor een verbindingssnelkoppeling voor het lokale project.

Gebruik de weergave Gegevensopslagbronnen om door de bronnen te bladeren en deze te beheren nadat ze naar een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd.

### Gepubliceerde bronnen bewerken

U kunt een gepubliceerde universe niet rechtstreeks bewerken in het hulpprogramma voor informatieontwerp. Als u aan de universe wilt werken, moet u deze ophalen met de wizard Universe ophalen. De wizard haalt de universe op uit de lokale map of de gegevensopslagruimte, scheidt deze in de bedrijfslaag en de bronnen waarnaar deze verwijst (lokale verbinding, verbindingssnelkoppelingen, gegevensverzameling) en maakt deze bronnen in een lokaal project waar ze bewerkt kunnen worden.

Verbindingen kunnen alleen naar een gegevensopslagruimte worden gepubliceerd. Om een gepubliceerde verbinding te bewerken, moet u deze vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen bewerken.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Een universe publiceren](#)
- [Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte](#)
- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [Universebeveiliging](#)
- [Beheer van gegevensopslagbronnen](#)

## **15.2 Een universe publiceren**

Om een universe naar een gegevensopslagruimte te publiceren, moet de bedrijfslaag naar een of meer snelkoppelingen van beveiligde verbindingen verwijzen. Alle snelkoppelingen moeten verwijzen naar verbindingen die in de gegevensopslagruimte zijn gedefinieerd waar de universe gepubliceerd moet worden.

#### **Opmerking:**

Als de bedrijfslaag naar een lokale verbinding verwijst en u wilt naar een gegevensopslagruimte publiceren, moet u eerst de verbinding publiceren en de verwijzing naar de verbinding in de gegevensverzameling wijzigen (relationeel) of in de bedrijfslaag (OLAP) om de snelkoppeling van de verbinding te kunnen gebruiken.

Om een universe lokaal te publiceren, moet de bedrijfslaag alleen naar een lokale verbinding verwijzen die in geen enkele gegevensopslagruimte beveiligd is.

De volgende handelingen zijn aanbevolen voordat u een universe publiceert:

- Sla de bedrijfslaag en alle bronnen waarnaar deze verwijst op.
  - Als de bedrijfslaag verwijst naar gedeelde bronnen, synchroniseert u het project zodat alle wijzigingen worden opgenomen in de gepubliceerde universe.
  - Controleer de integriteit van de bedrijfslaag en, indien van toepassing, van de gegevensverzameling. In de wizard Universe publiceren kunt u een integriteitscontrole uitvoeren voor publicatie.
1. Start de wizard Universe publiceren.
    - Als u naar een gegevensopslagruimte wilt publiceren, selecteert u de bedrijfslaag in de weergave Lokale projecten, klikt u met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteert u **Publiceren > Naar een gegevensopslagruimte**.
    - Als u naar een lokale map wilt publiceren, selecteert u de bedrijfslaag in de weergave Lokale projecten, klikt u met de rechtermuisknop op de bedrijfslaag en selecteert u **Publiceren > Naar een lokale map**.
  2. Volg de instructies op de pagina's van de wizard. Klik op het Help-pictogram in de linkerbenedenhoek van een pagina voor meer informatie over de handelingen die u op die pagina moet uitvoeren.

Selecteer in de weergave Lokale projecten de bedrijfslaag en vervolgens **Publiceren > Naar een lokale map**.

De universe wordt gemaakt als een UNIX-bestand in de lokale map of de gegevensopslagruimte.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)
- [Een sessie openen](#)
- [Bronnen publiceren](#)

## **15.2.1 Een map voor gegevensopslagruimte kiezen**

Bij het publiceren of ophalen van resources in een gegevensopslagruimte geeft de wizard de mappen in de gegevensopslagruimte weer in het linkervenster. De tabel in het rechtervenster toont de bronnen in de map.

Voor de publicatie van een resource naar een gegevensopslagruimte navigeert u naar de map van de gegevensopslagruimte in de navigatiestructuur in het linkervenster. U kunt een map invoegen.

Voor het ophalen van een gepubliceerde universe navigeert u naar de map van de gegevensopslagruimte in het linkervenster en selecteert u de universe in de lijst met universes in het rechtervenster.

#### **Opmerking:**

De resources worden standaard opgehaald in het lokale project en lokaal beveiligd doordat u de CMS-verificatie moet opgeven bij het openen van een opgehaalde gegevensverzamelings- of bedrijfslaag.

Selecteer de optie **Opslaan voor alle gebruikers** om de lokale beveiligingsvereiste te verwijderen.

## **15.2.2 Een lokale map selecteren**

Bij het publiceren of ophalen van een bron in een lokale map, vraagt de wizard u naar de lokale map.

1. Typ het pad naar een map die vanaf uw lokale computer bereikbaar is.
2. Klik op **Bladeren** om door het bestandssysteem te bladeren en een map te selecteren.

## **15.3 Een lokale verbinding naar de gegevensopslagruimte publiceren**

1. Selecteer de verbinding in de weergave Lokale projecten om de Wizard Verbinding publiceren te starten, rechtsklik op de verbinding en selecteer **Verbinding naar een gegevensopslagruimte publiceren**.
2. Volg de instructies op de pagina's van de wizard. Klik op het Help-pictogram in de linkerbenedenhoek van een pagina voor meer informatie over de handelingen die u op die pagina moet uitvoeren.

De verbinding wordt in de gegevensopslagruimte gepubliceerd. De lokale verbinding wordt uit de weergave Lokale projecten verwijderd. U kunt nu een verbindingssnelkoppeling maken in het lokale project. Om een bedrijfslaag te publiceren die op deze verbinding is gebaseerd, moet u de bedrijfslaag of de gegevensverzameling bewerken zodat deze naar de nieuwe snelkoppeling verwijst.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Een sessie openen](#)
- [Verbindingssnelkoppelingen](#)
- [Een verbinding in een gegevensverzameling wijzigen](#)
- [De gegevensbron van een bedrijfslaag wijzigen](#)
- [Een project synchroniseren](#)

# Beveiliging beheren

## 16.1 Universebeveiliging

De universe-beveiliging begint wanneer de universe wordt gepubliceerd naar een gegevensopslagruimte op een CMS (Central Management Server). Gepubliceerde universes worden opgeslagen in de map Universes en beveiligde verbindingen worden opgeslagen in de map Verbindingen.

U beveiligt universes op basis van gebruikers en groepen die gedefinieerd zijn in de systeemopslagruimte met gebruik van de CMC (Central Management Console).

Voor een eerste beveiligingsniveau kent u met de CMC toegangsrechten toe aan specifieke gebruikers en groepen voor mappen, bronnen, universes en verbindingen in de opslagruimte. Het definiëren van deze rechten wordt beschreven in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

Definieer een volgend beveiligingsniveau met de beveiligingseditor van het hulpprogramma voor informatieontwerp. U kunt de gegevens die door een query als resultaat worden gegeven, beperken met behulp van querylimieten en -besturingen, filters en rijbeperkingen. U kunt ook toegang verlenen of weigeren tot objecten en weergaven in de bedrijfslaag. Als u beveiliging op dit niveau wilt instellen, definieert u beveiligingsprofielen voor de universe en wijst u deze profielen toe aan gebruikers en groepen. In dit onderwerp wordt globaal ingegaan op de werking van beveiligingsprofielen.

### Beveiligingsprofielen

Een beveiligingsprofiel is een groep beveiligingsinstellingen die van toepassing zijn op een universe dat in de gegevensopslagruimte is gepubliceerd. De instellingen bepalen welke gegevens worden weergegeven en passen de parameters aan die in de gegevensverzameling en/of de bedrijfslaag zijn gedefinieerd. Nadat het profiel aan een gebruiker of groep is toegewezen, bepalen de instellingen in het profiel welke objecten, gegevens en verbindingen de gebruiker ziet wanneer verbinding wordt gemaakt met de universe. Er zijn twee typen profielen:

- Voor gegevensbeveiligingsprofielen zijn de beveiligingsinstellingen gedefinieerd op objecten in de gegevensverzameling en op gegevensverbindingen.
- Voor bedrijfsbeveiligingsprofielen zijn de beveiligingsinstellingen gedefinieerd op objecten in de bedrijfslaag.

Voor elke universe kunnen meerdere profielen worden gedefinieerd. De profielen worden in de gegevensopslagruimte opgeslagen.

### **Profielen gebruiken**

Een gebruiker van query- en rapporthulpprogramma's die het recht op een universe heeft gekregen via de CMC en die geen beveiligingsprofielen toegewezen heeft gekregen of overgenomen, kan alle objecten in de universe zien evenals alle gegevens die door deze objecten zijn geretourneerd.

Als u een profiel aan de gebruiker toewijst, worden de beveiligingsinstellingen die in het profiel zijn gedefinieerd toegepast telkens wanneer de gebruiker een query op de universe uitvoert.

In het hulpprogramma voor informatieontwerp worden beveiligingsprofielen toegepast als u een query uitvoert vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen of de Beveiligingseditor. Ze worden toegepast aan de hand van de gebruikersnaam die u hebt gebruikt om de CMS-sessie te openen. Als u een query uitvoert vanuit de Bedrijfslaaeditor, zijn instellingen voor beveiligingsprofielen niet van toepassing.

### **De afhandeling van meerdere profielen**

U kunt meer dan één profiel aan een gebruiker of groep toewijzen. Aan een gebruiker kan een profiel zijn toegewezen en diezelfde gebruiker kan vervolgens profielen uit groepen overnemen. Wanneer meerdere profielen aan een gebruiker zijn toegewezen, worden de profielen geaggregeerd tot één groep instellingen, het nettoprofiel.

Aggregatie volgt prioriteits- en beperkingsniveaus die u in de beveiligingseditor kunt bewerken. U kunt ook zien welke profielen een gebruiker of groep overneemt, en voorbeelden van netprofielen voor een gebruiker of groep bekijken.

### **Profielen onderhouden**

Profielen worden onafhankelijk van de universe zelf opgeslagen: wijzigingen in de gegevensverzamelings- of bedrijfslaag van de universe hebben geen invloed op de profielen wanneer de universe opnieuw wordt gepubliceerd. Evenzo houden wijzigingen in een profiel geen verband met toewijzingen, zodat u een profiel niet opnieuw hoeft toe te wijzen wanneer het wordt gewijzigd. Het profiel blijft toegewezen, met inbegrip van eventuele wijzigingen.

Als u een universe opnieuw publiceert, moet u een integriteitscontrole uitvoeren op de universe om verschillen te markeren tussen de universe en de beveiligingsprofielen daarvan.

Profielen die voor een universe zijn gemaakt, worden verwijderd als de universe wordt verwijderd.

### **Verwante onderwerpen**

- [Instellingen voor profielen voor gegevensbeveiliging](#)
- [Instellingen voor profielen voor bedrijfsbeveiliging](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Profielen weergeven die aan een gebruiker zijn toegewezen en een voorbeeld van nettoprofielen bekijken](#)
- [Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd](#)
- [De beveiligingseditor](#)

## 16.2 Bronnen in het hulpprogramma voor informatieontwerp beveiligen

Verificatie is niet vereist om het hulpprogramma voor informatieontwerp te starten.

Een gebruiker kan niet-beveiligde bronnen maken en bewerken (gegevensverzamelingen, bedrijfslagen, verbindingen) in de weergave Lokale projecten. De bronnen worden in een lokaal project opgeslagen.

Bronnen worden beveiligd als een gebruiker een lokaal project met bronnen deelt of universes of verbindingen naar een gegevensopslagruimte publiceert. Gedeelde projecten en gepubliceerde bronnen worden veilig opgeslagen in een gegevensopslagruimte op de CMC (Central Management Server).

Toepassingsrechten worden toegekend in de CMC (Central Management Console). Het definiëren van deze rechten wordt beschreven in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

Een gebruiker met de juiste rechten kan uit de gegevensopslagruimte een gepubliceerde universe ophalen om te bewerken. Bronnen kunnen ook worden opgehaald uit een gedeeld project tijdens de synchronisatie van het project. In beide gevallen worden de resources opgehaald in het lokale project en lokaal beveiligd doordat de gebruiker de CMS-verificatie moet opgeven bij het openen van een opgehaalde gegevensverzamelings- of bedrijfslaag.

Als u het Hulpprogramma voor informatie-ontwerp start, opent dit de bronnen opnieuw die geopend waren toen u het hulpprogramma de laatste keer hebt gesloten. Als beveiligde bronnen zijn geopend, moet u uw CMS-verificatie opgeven om het hulpprogramma te starten.

### **Opmerking:**

Om de eis voor lokale beveiliging te verwijderen, moet u het recht "Opslaan voor alle gebruikers" in de CMC hebben. Als een bron voor alle gebruikers wordt opgeslagen, kan elke gebruiker de bron openen zonder een CMC-verificatie op te geven.

Het is niet mogelijk beveiligde verbindingen op te halen uit de gegevensopslagruimte en lokaal op te slaan in het hulpprogramma voor informatieontwerp. In plaats daarvan wordt een snelkoppeling naar de verbinding in de gegevensopslagruimte opgeslagen in het lokale project. Beveiligde verbindingen moeten rechtstreeks in de gegevensopslagruimte worden bewerkt via de weergave Gegevensopslagbronnen. Om gegevens te kunnen benaderen vanuit een beveiligde verbinding (bijvoorbeeld kieslijsten weergeven of een query uitvoeren) moet de gebruiker de CMS-verificatie invoeren voor de gegevensopslagruimte waar de verbinding is gepubliceerd. Het systeem gebruikt de verificatie om te bepalen welke machtigingen de gebruiker voor die verbinding heeft.

### **Verwante onderwerpen**

- [Lokale projecten](#)
- [Verbindingssnelkoppelingen](#)

## 16.3 CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp

De rechten op toepassingen, universes en verbindingen die nodig zijn om taken te verrichten in het hulpprogramma voor informatieontwerp worden in dit onderwerp samengevat.

Rechten worden toegewezen in de CMC (Central Management Console). Het definiëren van deze rechten wordt beschreven in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

Zo opent u een sessie op het gegevensopslagsysteem en voert u alle beveiligde taken uit in het hulpprogramma voor informatieontwerp:

- U moet een gebruikersnaam en wachtwoord hebben die zijn ingesteld door de systeembeheerder in de CMC voor de CMS waar de gegevensopslagruimte is opgeslagen.
- U moet beschikken over het recht "Verbinding maken met de CMS met het hulpprogramma voor informatieontwerp en dit object bekijken in de CMC" dat is toegewezen in de CMC.

Extra benodigde rechten zijn in de tabel op taak weergegeven.

Taak	Vereiste rechten
Een verbinding naar een gegevensopslagruimte publiceren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "maken, aanpassen of verwijderen van verbindingen"</li> <li>• Recht "Objecten weergeven" in de verbindingenmap</li> <li>• Recht "Objecten aan de map toevoegen" op de verbindingenmap</li> </ul>
Een beveiligde verbinding bewerken vanuit de weergave Gegevensopslagbronnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "maken, aanpassen of verwijderen van verbindingen"</li> <li>• "Objecten aan de map toevoegen" op de verbindingenmap (om te maken)</li> <li>• Recht "Objecten bewerken" voor verbindingen</li> <li>• Het verbindingsrecht "Verbinding lokaal downloaden" (alleen relationele verbindingen)</li> </ul>
Het lokale stuurprogramma voor middleware gebruiken voor een beveiligde verbinding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verbindingsrecht "Verbinding lokaal downloaden" (alleen relationele verbindingen)</li> </ul>
Een universe naar een gegevensopslagruimte publiceren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Universes publiceren"</li> <li>• Recht "Objecten weergeven" in de universe-map</li> <li>• Recht "Objecten aan de map toevoegen" op de universe-map</li> <li>• Universe-recht "Objecten bewerken" (om opnieuw te publiceren)</li> </ul>



Taak	Vereiste rechten
Een gepubliceerde universe ophalen uit een gegevensopslagruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Universes ophalen"</li> <li>• Recht "Objecten weergeven" op de universe-map</li> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Universe ophalen"</li> </ul>
Beveiligde lokale bronnen bewerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiervoor zijn geen rechten nodig, maar de gebruiker moet de CMS-verificatie opgeven van de gebruiker die de bronnen heeft opgeslagen.</li> </ul>
Niet-beveiligde lokale bronnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Voor alle gebruikers opslaan"</li> <li>• Toepassingsrecht "Universe ophalen"</li> <li>• Recht "Objecten weergeven" in de universe-map</li> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Universe ophalen"</li> <li>• Universe-recht "Voor alle gebruikers opslaan"</li> </ul>
De beveiligingseditor openen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Beveiligingsprofielen beheren"</li> </ul>
Beveiligingsprofielen definiëren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Beveiligingsprofielen bewerken"</li> </ul>
Beveiligingsprofielen aan gebruikers en groepen toewijzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Beveiligingsprofielen toewijzen"</li> </ul>
Een query uitvoeren op een gepubliceerde universe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Query's maken en bewerken op basis van deze universe"</li> <li>• Universe-recht "Gegevenstoegang"</li> <li>• Recht "Objecten weergeven" op onderliggende verbindingen</li> <li>• Recht "Gegevenstoegang" op onderliggende verbindingen</li> </ul>

Taak	Vereiste rechten
Projectbronnen delen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een lokaal project delen</li> <li>• De Weergave van projectsynchronisatie openen</li> <li>• Synchroniseer projectbronnen synchroniseren</li> <li>• Bronnen vergrendelen en ontgrendelen</li> <li>• Een gedeeld project hernoemen of verwijderen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Projecten delen"</li> </ul>
Een .unv-universe converteren die in de gegevensopslagruimte is opgeslagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recht "Objecten weergeven" op de universe-map</li> <li>• Recht "Objecten aan de map toevoegen" op de universe-map</li> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> </ul>
Statistieken berekenen voor een universe met meerdere bronnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "Statistieken berekenen"</li> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> </ul>
Een universe uit de gegevensopslagruimte verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universe-recht "Objecten weergeven"</li> <li>• Universe-recht "Objecten verwijderen"</li> </ul>
Een verbinding uit de gegevensopslagruimte verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassingsrecht "maken, aanpassen of verwijderen van verbindingen"</li> <li>• Verbindingsrecht "Objecten weergeven"</li> <li>• Verbindingsrecht "Objecten verwijderen"</li> </ul>

### Verwante onderwerpen

- [Sessiebeheer](#)




## 16.4 De beveiligingseditor

Gebruik de Beveiligingseditor om beveiligingsprofielen te maken en te bewerken, en om profielen aan gebruikers en groepen toe te wijzen. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de Beveiligingseditor moet gebruiken. Zie [Een universe beveiligen met beveiligingsprofielen](#) voor instructies om universebeveiliging in te stellen.

De sessienaam wordt weergegeven op het tabblad van de Beveiligingseditor. Als de sessienaam wordt voorafgegaan door een asterisk, betekent dit dat u wijzigingen hebt aangebracht in de beveiligingsprofielen of toewijzingen in de Beveiligingseditor die nog niet in de gegevensopslagruimte zijn opgeslagen.

U kunt de Beveiligingseditor op twee manieren bekijken: op universe of op gebruikers/groepen. Selecteer het tabblad aan de linkerkant in de beveiligingseditor om de gewenste weergave te selecteren.

- Met het tabblad **Universes/profielen** kunt u taken uitvoeren door eerst een universe in de gegevensopslagruimte te selecteren.
- Met het tabblad **Gebruikers/groepen** kunt u taken uitvoeren door eerst een gebruiker of groep te selecteren. Met de drie pictogrammen in het deelvenster **Gebruikers/groepen** kunt u op drie manieren gebruikers en groepen weergeven:

Pictogram	Beschrijving
	Alleen gebruikers worden weergegeven.
	Geeft alle gebruikers en groepen weer die deze bevatten. Ook groepen waaraan geen groepen of gebruikers zijn toegewezen, worden weergegeven. Groepen worden als een platte lijst weergegeven.  Dit is de standaardweergave.
	Geeft alle groepen weer en de groepen en gebruikers die deze bevatten. Groepen worden op deze wijze weergegeven met hun verschillende bovenliggende groepen.

Machtigingen voor de toepassing die u zijn toegewezen in de Central Management Console bepalen welke taken u in de Beveiligingseditor kunt uitvoeren. Zie de bijlage over rechten in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

#### Verwante onderwerpen

- [Universebeveiliging](#)
- [Een universe beveiligen met beveiligingsprofielen](#)
- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Beveiligingsprofielen toewijzen aan gebruikers](#)
- [Profielen weergeven die aan een gebruiker zijn toegewezen en een voorbeeld van nettoprofielen bekijken](#)

## 16.5 Een universe beveiligen met beveiligingsprofielen

Voordat u begint:

- De universe die u wilt beveiligen, moet naar een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd. U kunt alleen voor .unx-universes beveiliging instellen.

- Zorg dat u de vereiste rechten hebt die zijn gedefinieerd in de CMC (Central Management Console). Zie het verwante onderwerp over CMC-rechten.

Zie de Verwante onderwerpen voor koppelingen naar gedetailleerde informatie over elke stap.

1. Open de Beveiligingseditor met een sessie in de gegevensopslagruimte waar de universe is gepubliceerd.
2. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** om beveiligingsprofielen te definiëren.
3. Voor relationele universes voegt u een profiel voor gegevensbeveiliging in om de volgende typen beveiliging te definiëren:
  - Definieer vervangende verbindingen om de verbindingen die in de universe zijn gedefinieerd, te overschrijven.
  - Definieer overrides voor de queryopties en querybeperkingen die in de universe zijn gedefinieerd.
  - Beperk gegevens die aan specifieke rijen worden geretourneerd met behulp van een WHERE-component.
  - Vervangende tabellen definiëren.

**Opmerking:**

U kunt meer dan een profiel voor gegevensbeveiliging voor een universe maken.

4. Voeg een profiel voor bedrijfsbeveiliging in om de volgende typen beveiliging te definiëren:
  - Beperk objecten die in het queryvenster worden weergegeven om query's te maken.
  - Beperk objecten waarvoor gegevens worden geretourneerd.
  - Filter gegevens die in query's worden geretourneerd.

**Opmerking:**

U kunt meer dan een profiel voor bedrijfsbeveiliging voor een universe maken.


5. Klik op het opslagpictogram op de hoofdwerkbalk om de wijzigingen in de beveiligingsinstellingen op te slaan in de gegevensopslagruimte.
6. Selecteer het venster **Gebruikers/groepen** om de profielen aan gebruikers en groepen toe te wijzen.
7. Als meer dan een profiel aan een gebruiker is toegewezen (direct of door overname), bekijkt u een voorbeeld van de resultaten van de geaggregeerde profielen.
8. Als de manier waarop profielen worden geaggregeerd moet worden gewijzigd, wijzigt u prioriteits- en profielaggregatieopties voor het profiel voor gegevensbeveiliging in het venster **Universes/profielen**.
9. Klik op het opslagpictogram op de hoofdwerkbalk om de wijzigingen in de beveiligingsinstellingen op te slaan in de gegevensopslagruimte.
10. Test de beveiligingsprofielen voor een bepaalde gebruiker:
  - a. Open de Beveiligingseditor met de aanmeldingsgegevens voor de gebruiker aan wie de beveiligingsprofielen worden toegewezen.
  - b. Klik met de rechtermuisknop in het venster **Universes/profielen** op de universe en selecteer **Query uitvoeren**.  
Nu wordt het queryvenster geopend. De beveiligingsprofielen die aan de gebruiker zijn toegewezen, worden toegepast.

Als u een universe opnieuw publiceert, moet u een integriteitscontrole uitvoeren op de universe om verschillen te markeren tussen de universe en de beveiligingsprofielen daarvan. Klik met de rechtermuisknop in het venster **Universes/profielen** op de universe en selecteer **Integriteit controleren**.

### Verwante onderwerpen

- [CMC-rechten voor gebruikers van het hulpprogramma voor informatieontwerp](#)
- [De beveiligingseditor openen](#)
- [Een profiel voor gegevensbeveiliging invoegen en bewerken](#)
- [Een profiel voor bedrijfsbeveiliging invoegen en bewerken](#)
- [Beveiligingsprofielen toewijzen aan gebruikers](#)
- [Profielen weergeven die aan een gebruiker zijn toegewezen en een voorbeeld van nettoprofielen bekijken](#)
- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Een query maken](#)
- [De integriteitscontrole uitvoeren](#)

## 16.6 De beveiligingseditor openen

1. Klik in de werkbalk van het hulpprogramma voor informatieontwerp op het pictogram **Beveiligingseditor** .
2. Selecteer de sessie die u wilt openen in het dialoogvenster "Sessie openen".
3. Als u nog niet bent aangemeld bij de geselecteerde sessie, voert u de vereiste gegevens in.

De beveiligingseditor wordt geopend in een nieuw tabblad.

### Opmerking:

U kunt meer dan één sessie van de beveiligingseditor tegelijk openen. De sessies moeten op verschillende gegevensopslagruimten zijn.

### Verwante onderwerpen

- [Een sessie openen](#)
- [De beveiligingseditor](#)

## 16.7 Een profiel voor gegevensbeveiliging invoegen en bewerken

1. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** van de beveiligingseditor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een bestaand profiel bewerken	Dubbelklik op de profielnaam.
Een profiel invoegen	Klik met de rechtermuisknop op de universenaam en selecteer <b>Profiel gegevensbeveiliging invoegen</b> .

3. Definieer beveiligingsinstellingen op elk tabblad door op het gewenste tabblad te klikken.

Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over de instellingen van het profiel voor gegevensbeveiliging.

**Opmerking:**

Wanneer u op de knop **Opnieuw instellen** klikt, worden de standaardwaarden van de instellingen op alle tabbladen hersteld, zoals gedefinieerd in de gegevensverzamelings- en bedrijfslaag.

4. Klik op **OK** als u alle instellingen hebt gedefinieerd.
5. Klik op het opslagpictogram op de hoofdwerkbalk om de wijzigingen in de beveiligingsinstellingen op te slaan in de gegevensopslagruimte.

**Verwante onderwerpen**

- [De beveiligingseditor openen](#)
- [Verbindingsinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Rij-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Tabelinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)

## 16.7.1 Instellingen voor profielen voor gegevensbeveiliging

Een gegevensbeveiligingsprofiel is een groep instellingen waarmee u beveiliging voor een gepubliceerde universe kunt definiëren met behulp van objecten in de gegevensverzameling en de gegevensverbindingen.

Alle instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen zijn uitsluitend van toepassing op relationele universes.

*Tabel 16-3: Beveiligingsinstellingen in gegevensbeveiligingsprofielen*

Beveiligingsinstelling	Beschrijving
Verbindingen	Hiermee definieert u vervangende verbindingen

Beveiligingsinstelling	Beschrijving
Besturingselementen	Hiermee definieert u vervangende instellingen voor de time-out van de query en grootte limieten
SQL	Hiermee definieert u vervangende query-opties
Rijen	Hiermee definieert u een SQL WHERE-component om rijen te beperken die als resultaat worden gegeven door de query
Tabellen	Hiermee definieert u vervangende tabellen

Elk type gegevensbeveiligingsprofiel wordt beschreven in een verwant onderwerp.

#### Verwante onderwerpen

- [Verbindingsinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Rij-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Tabelinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Een profiel voor gegevensbeveiliging invoegen en bewerken](#)

## 16.7.2 Verbindingsinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen

Verbindingsinstellingen kunnen alleen worden gedefinieerd voor relationele universes.

Gebruik de verbindingsinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen om vervangende verbindingen te definiëren die de in de universe gedefinieerde verbindingen kunnen overschrijven. Wanneer aan een gebruiker een profiel met een vervangende verbinding is toegewezen, of dit profiel is overgenomen, wordt als de gebruiker een query op de universe uitvoert de vervangende verbinding gebruikt in plaats van de verbinding die in de universe is gedefinieerd.

Alleen beveiligde verbindingen kunnen als vervangende verbindingen worden gedefinieerd. Relationele verbindingen zijn onder te verdelen in een van de volgende drie typen. De vervangende verbinding moet van hetzelfde type zijn als de oorspronkelijke verbinding.

- SAP NetWeaver BW-relationele databases
- SAS relationele databases
- Andere relationele databases

U kunt een verbinding selecteren in de map en submappen Verbindingen waarvoor u het recht "Objecten weergeven" toegewezen hebt gekregen voor de gegevensopslagruimte waar u de beveiligingsprofielen definieert.

Voor universes met meerdere bronnen die afhankelijk zijn van meerdere verbindingen, kunt u een vervanging definiëren voor elke verbinding.

#### Verwante onderwerpen

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

## 16.7.3 Besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen

Besturingsinstellingen kunnen alleen worden gedefinieerd voor relationele universes.

Gebruik de besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen om vervangende querylimieten te definiëren die de standaardlimieten overschrijven bij het ophalen van gegevens uit de database. Standaardquerylimieten worden door de universe-ontwerper ingesteld in de bedrijfslaag. Als een gebruiker eenmaal een profiel met vervangende besturingsinstellingen toegewezen heeft gekregen of overgenomen, worden bij het uitvoeren van een query de vervangende limieten gebruikt in plaats van de limieten die in de eigenschappen van de bedrijfslaag zijn vastgelegd.

In de editor voor gegevensbeveiligingsprofielen worden de geselecteerde limieten en de limietwaarden die in de bedrijfslaag zijn opgegeven, weergegeven. Wanneer u een limiet selecteert of de selectie van een limiet opheft, of een nieuwe waarde voor een limiet invoert, wordt het label vetgedrukt weergegeven. Dit geeft aan dat de standaardlimiet voor de universe is overschreven met een aangepaste waarde.

Querylimiet	Geldige waarden
<b>Grootte van resultaatset beperken tot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar en een numerieke waarde tussen 0 en 2147483647 rijen</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Uitvoertijd beperken tot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar en een numerieke waarde tussen 0 en 2147483647 minuten</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Waarschuwen bij kostenraming boven</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar en een numerieke waarde tussen 0 en 10000 minuten</li> <li>• Onwaar</li> </ul>

Zie het verwante onderwerp over de eigenschappen van bedrijfslagen voor meer informatie over querylimieten.

#### Verwante onderwerpen

- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)



## 16.7.4 SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen

SQL-instellingen kunnen alleen worden gedefinieerd voor relationele universes.

Gebruik de SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen om vervangende query-opties te definiëren. De universe-ontwerper bepaalt de standaardquery-opties in de eigenschappen van de bedrijfslaag en gegevensverzameling. Wanneer aan een gebruiker een profiel met SQL-instellingen is toegewezen, of dit profiel is geërfd, worden als de gebruiker het queryvenster gebruikt, de vervangingsopties gebruikt in plaats van de query-opties die in de universe zijn gedefinieerd.

In de editor voor gegevensbeveiligingsprofielen worden de SQL-instellingen weergegeven die zijn geselecteerd in de bedrijfslaag en de gegevensverzameling. Wanneer u een optie selecteert of de selectie ongedaan maakt, wordt het label vetgedrukt weergegeven. Dit geeft aan dat de standaardoptie voor de universe is overschreven met een aangepaste waarde.

Query-optie	Geldige waarden
<b>Gebruik van subquery's toestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Gebruik van operatoren union, intersect en minus toestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Complexe operanden in dialoogvenster Query toestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Meerdere SQL-instructies voor elke context</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Meerdere SQL-instructies voor elke meetwaarde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>
<b>Cartesiaanse product toestaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar</li> <li>• Onwaar</li> </ul>

Zie de verwante onderwerpen over de eigenschappen van bedrijfslagen en gegevensverzamelingen voor meer informatie over query-opties.

### Verwante onderwerpen

- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)
- [Eigenschappen van de gegevensverzameling](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

### 16.7.5 Rij-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen

Rij-instellingen kunnen alleen worden gedefinieerd voor relationele universes.

Gebruik rij-instellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen om de rijen te beperken die als resultaat worden gegeven door een query. U beperkt de rijen door een SQL WHERE-component te definiëren voor een opgegeven tabel. Nadat aan een gebruiker een profiel met een rij-instelling is toegewezen, of dit profiel is overgenomen, wordt bij het uitvoeren van een query de gedefinieerde WHERE-component toegevoegd aan de gegenereerde SQL als in de query naar de tabel wordt verwezen.

**Opmerking:**

Een gebruiker die het recht heeft de gegenereerde SQL in het rapporthulpprogramma te bewerken, kan de WHERE-component wijzigen die met de rij-instelling is gegenereerd. Vergeet niet de rechten van de gebruiker in het rapportagehulpprogramma te beheren om te voorkomen dat de gebruiker de SQL aanpast.

U kunt de WHERE-component definiëren voor elke standaardtabel in de gegevensverzameling. De SQL voor de WHERE-component kan het volgende bevatten:

- @Functies, zoals @Variable en @Prompt
- Voor universes met meerdere bronnen, verwijzingen naar andere tabellen in elke verbinding die voor de universe gedefinieerd is
- Voor universes met meerdere bronnen, SAP BusinessObjects SQL-functies

De SQL van de WHERE-component kan het volgende niet bevatten:

- berekende kolommen
- Afgeleide tabellen

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

### 16.7.6 Tabelinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen

Tabelinstellingen kunnen uitsluitend worden gedefinieerd voor relationele universes.

Gebruik de tabelinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen om vervangende tabellen te definiëren. Nadat een gebruiker een profiel met een tabelinstelling toegewezen heeft gekregen of overgenomen, wordt bij het uitvoeren van een query die naar de oorspronkelijke tabel verwijst, de vervangende tabel gebruikt.

**Opmerking:**

Een gebruiker die het recht heeft de gegenereerde SQL in het rapportagehulpprogramma te bewerken, kan de naam van de vervangende tabel wijzigen. Vergeet niet de rechten van de gebruiker in het rapportagehulpprogramma te beheren om te voorkomen dat de gebruiker de SQL aanpast.

U kunt een standaardtabel in de gegevensverzameling vervangen door een databasetabel in elke verbinding die voor de universe is gedefinieerd, of door een andere standaardtabel in de gegevensverzameling.

**Opmerking:**

Als u een eigenaar en kwalificatie voor de vervangende tabel wilt opgeven, moet u deze gegevens invoeren in de opgegeven velden, en niet als onderdeel van de tabelnaam. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over de tabelnamen van gegevensverzamelingen.

**Verwante onderwerpen**

- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

## 16.8 De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen

1. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** van de beveiligingseditor.
2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de universe en selecteer **Prioriteit van gegevensbeveiligingsprofiel wijzigen**.

**Opmerking:**

Deze opdracht is alleen beschikbaar als voor de universe meerdere gegevensbeveiligingsprofielen zijn gedefinieerd.

3. Gebruik in het dialoogvenster met gegevensbeveiligingsprofielen de pijlknoppen om profielen omhoog en omlaag in de lijst te verplaatsen. Het eerste profiel in de lijst heeft de hoogste prioriteit.
4. Klik op **OK** wanneer u klaar bent met het aangeven van prioriteiten.
5. Klik in de hoofdwerkbalk op het pictogram Opslaan om de wijzigingen in de gegevensverzamelruimte op te slaan.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [De beveiligingseditor openen](#)

## 16.9 Een profiel voor bedrijfsbeveiliging invoegen en bewerken

1. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** van de beveiligingseditor.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie	Opdracht
Een bestaand profiel bewerken	Dubbelklik op de profielnaam.
Een profiel invoegen	Klik met de rechtermuisknop op de naam van de universe en selecteer <b>Profiel bedrijfsbeveiliging invoegen</b> .

3. Definieer beveiligingsinstellingen op elk tabblad door op het gewenste tabblad te klikken.

Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie over de instellingen van het bedrijfsbeveiligingsprofiel.

**Opmerking:**

Wanneer u op de knop **Opnieuw instellen** klikt, worden de standaardwaarden van de instellingen op alle tabbladen hersteld, zoals gedefinieerd in de gegevensverzamelings- en bedrijfslaag.

4. Klik op **OK** als u alle instellingen hebt gedefinieerd.
5. Klik op het opslagpictogram op de hoofdwerkbalk om de wijzigingen in de beveiligingsinstellingen op te slaan in de gegevensopslagruimte.

**Verwante onderwerpen**

- [De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel](#)
- [Weergave-instellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)
- [Instellingen van filters voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)

## 16.9.1 Instellingen voor profielen voor bedrijfsbeveiliging

Een bedrijfsbeveiligingsprofiel is een groep instellingen waarmee u de beveiliging definieert voor een gepubliceerde universe met behulp van objecten in de bedrijfslaag.

Tabel 16-4: Beveiligingsinstellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen

Beveiligingsinstelling	Beschrijving
Query maken	<p>Hiermee definieert u de universeweergaven en bedrijfslaagobjecten die beschikbaar zijn voor de gebruiker in het deelvenster Query.</p> <p><b>Opmerking:</b> Met de instellingen van Query maken beveiligt u alleen metagegevens.</p>

Beveiligingsinstelling	Beschrijving
Gegevens weergeven	Geeft of weigert toegang tot de gegevens die zijn opgehaald door objecten in de bedrijfslaag als de gebruiker een query uitvoert.
Filters	Hiermee definieert u filters met behulp van objecten in de bedrijfslaag.

Elk type instelling voor bedrijfsbeveiligingsprofielen wordt beschreven in een van de verwante onderwerpen.

In de bedrijfslaag kunnen ontwerpers de status van objecten instellen op **Actief**, **Verborgen** of **Niet meer in gebruik**. Bij het definiëren van profielinstellingen hebt u toegang tot alle actieve objecten in de bedrijfslaag. Verborgen en buiten gebruik gestelde objecten in de bedrijfslaag worden nooit weergegeven in het dialoogvenster Query of in rapporten.

#### Verwante onderwerpen

- [De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel](#)
- [Weergave-instellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)
- [Instellingen van filters voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Een profiel voor bedrijfsbeveiliging invoegen en bewerken](#)

## 16.9.2 De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel

Gebruik de optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel om het gebruik van bedrijfslaagobjecten in het queryvenster toe te staan of te weigeren.

Standaard kan een gebruiker aan wie toegang tot de universe is verleend in de gegevensopslagruimte alle universe-objecten in het queryvenster zien. Wanneer aan de gebruiker een profiel is toegewezen met de instellingen van Query maken, of dit profiel is overgenomen, worden alleen de weergaven en objecten die in de instellingen zijn toegestaan, weergegeven en kunnen uitsluitend de desbetreffende weergaven en objecten worden geselecteerd voor een query.

Als een object niet expliciet is toegestaan of geweigerd, wordt het standaard geweigerd. In tegenstelling tot objecten die expliciet zijn geweigerd, kunnen objecten die standaard zijn geweigerd, alsnog worden toegestaan door overname nadat bedrijfsbeveiligingsprofielen zijn geaggregeerd om het nettoprofiel voor een gebruiker te bepalen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het aggregeren van profielen.

Er zijn twee manieren om objecten toe te staan of te weigeren:

- Per weergave van bedrijfslaag: hiermee kunt u alle objecten in een weergave toestaan of weigeren. Met de optie **Alle weergaven van bedrijfslaag** kunt u alle weergaven die voor de universe zijn gedefinieerd, toestaan of weigeren.
- Per object: u kunt de onderstaande objecten toestaan of weigeren. Met de optie **Alle objecten** kunt u alle objecten in de bedrijfslaag toestaan of weigeren.
  - Dimensies
  - Attributen
  - Waarden
  - Berekende leden
  - Filters
  - Aanwijzingen
  - Benoemde sets
  - Mappen: hiermee kunt u alle objecten in de map toestaan of weigeren.
  - Analysedimensies: hiermee kunt u alle objecten in de dimensie toestaan of weigeren.
  - Hiërarchieën: hiermee kunt u alle objecten in de hiërarchie toestaan of weigeren.

**Opmerking:**

Het is niet mogelijk om een hiërarchieniveau toe te staan of te weigeren.

**Tip:**

Als de meeste weergaven zijn toegestaan, is het het gemakkelijkst om alle weergaven toe te staan en de weergaven te weigeren die niet zijn toegestaan. Het gebruik van de opties **Alle weergaven van bedrijfslaag** en **Alle objecten** heeft het voordeel dat nieuwe weergaven of objecten die zijn gedefinieerd in de bedrijfslaag, automatisch worden opgenomen in de instellingen van Query maken wanneer de universe wordt gepubliceerd.

Als de optie **Alle weergaven van bedrijfslaag** of **Alle objecten** wordt gebruikt, worden de instellingen geaggregeerd om de netto-instelling voor dit profiel te bepalen, bijvoorbeeld:

- Als **Alle weergaven van bedrijfslaag** zijn geweigerd en één weergave is toegestaan, weigert dit profiel alle weergaven behalve de toegestane weergave.
- Als **Alle weergaven van bedrijfslaag** zijn toegestaan en één weergave is geweigerd, staat dit profiel alle weergaven toe behalve de geweigerde weergave.
- Als **Alle objecten** zijn geweigerd en één object is toegestaan, zijn bovenliggende mappen in het pad naar het object toegestaan, maar alleen voor toegang tot het object. De overige objecten in de bovenliggende mappen worden geweigerd.
- Als **Alle objecten** zijn toegestaan en één object is geweigerd, worden de bovenliggende mappen in het pad naar het object geweigerd, maar alleen om toegang tot dit object te voorkomen. De overige objecten in de bovenliggende mappen worden toegestaan.

De objecten in een toegestane weergave worden alleen in die weergave toegestaan. Als hetzelfde object deel uitmaakt van een andere weergave, wordt het niet automatisch toegestaan.

Of een gebruiker een bepaald object kan zien in het queryvenster, wordt bepaald na het aggregeren van de instellingen voor Query maken in alle profielen die aan de gebruiker zijn toegewezen, mede op basis van het objecttoegangs niveau. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het aggregeren van profielen.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

### 16.9.3 Weergave-instellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen

Gebruik de weergave-instellingen in het bedrijfsbeveiligingsprofiel om toegang toe te staan of te weigeren tot de gegevens die zijn opgehaald door objecten in de bedrijfslaag.

Standaard kan een gebruiker met toegang tot de universe die is toegestaan in de gegevensopslagruimte, de gegevens zien die zijn opgehaald door alle universe-objecten. Wanneer aan de gebruiker een profiel is toegewezen met weergave-instellingen, of dit profiel is overgenomen, worden alleen de gegevens weergegeven die horen bij de objecten die volgens de instellingen zijn toegestaan.

Als een object niet expliciet is toegestaan of geweigerd, wordt het standaard geweigerd. In tegenstelling tot objecten die expliciet zijn geweigerd, kunnen objecten die standaard zijn geweigerd, alsnog worden toegestaan door overname nadat bedrijfsbeveiligingsprofielen zijn geaggregeerd om het nettoprofiel voor een gebruiker te bepalen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het aggregeren van profielen.

De volgende objecten kunnen worden toegestaan of geweigerd. Met de optie **Alle objecten** kunt u alle objecten in de bedrijfslaag toestaan of weigeren.

- Dimensies
- Attributen
- Waarden
- Berekende leden
- Benoemde sets
- Mappen: hiermee kunt u alle objecten in de map toestaan of weigeren.
- Hiërarchieën

Het gebruik van de optie **Alle objecten** heeft als voordeel dat elk nieuw object dat in de bedrijfslaag wordt gedefinieerd, automatisch wordt opgenomen in de weergave-instellingen wanneer de universe wordt gepubliceerd.

Als de optie **Alle objecten** wordt gebruikt, worden de instellingen geaggregeerd om de netto-instelling voor dit profiel te bepalen, bijvoorbeeld:

- Als **Alle objecten** zijn geweigerd en één object is toegestaan, zijn bovenliggende mappen in het pad naar het object toegestaan, maar alleen voor toegang tot het object. De overige objecten in de bovenliggende mappen worden geweigerd.
- Als **Alle objecten** zijn toegestaan en één object is geweigerd, worden de bovenliggende mappen in het pad naar het object geweigerd, maar alleen om toegang tot dit object te voorkomen. De overige objecten in de bovenliggende mappen worden toegestaan.

Een gebruiker aan wie de toegang tot een object wordt geweigerd op basis van weergave-instellingen, kan wel een rapport vernieuwen dat het geweigerde object bevat. U kunt opgeven wat er in dit geval

bij het vernieuwen moet gebeuren door de parameter `AUTO_UPDATE_QUERY` voor SQL-generatie in te stellen in de bedrijfslaag.

- Als deze parameter is ingesteld op Nee, verschijnt een foutmelding bij het vernieuwen van het rapport.
- Als deze parameter is ingesteld op Ja, worden de geweigerde objecten verwijderd uit de query en uit alle filters die in de bedrijfslaag zijn gedefinieerd. Gegevens voor andere toegewezen objecten worden opgehaald en weergegeven voor de gebruiker in een deelrapport.

Of een gebruiker gegevens voor een bepaald object kan zien, wordt bepaald na het aggregeren van de weergave-instellingen in alle profielen die aan de gebruiker zijn toegewezen, mede op basis van het objecttoegangs niveau. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het aggregeren van profielen.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

## **16.9.4 Instellingen van filters voor bedrijfsbeveiligingsprofielen**

Gebruik de instellingen van Filters voor profielen van bedrijfsbeveiliging om een filter te definiëren met behulp van objecten in de bedrijfslaag of met sets benoemde leden. Met de Beveiligingseditor kunt u filters maken en bewerken die expliciet voor het Bedrijfsbeveiligingsprofiel zijn bestemd. Filters in het bedrijfsbeveiligingsprofiel zijn niet toegankelijk in de bedrijfslaag. Als het bedrijfsbeveiligingsprofiel wordt verwijderd, wordt ook het filter of de benoemde set verwijderd.

Wanneer aan de gebruiker een profiel is toegewezen met filterinstellingen, of dit profiel is overgenomen, wordt het filter toegevoegd aan het querscript (en dus gecombineerd met in de bedrijfslaag gedefinieerde filters) om de weergegeven gegevens te beperken.

#### **Relationele universes**

Voor relationele universes definieert u filters op dimensies en waarden in de bedrijfslaag. U kunt samengestelde filters definiëren die gekoppeld worden door de operators AND en OR. Ook kunt u meerdere filters definiëren om toe te passen op de query.

Als een gebruiker een query uitvoert, worden de filters altijd op de query en op de geretourneerde gegevens toegepast. Dit wijkt af van de rij-instelling voor profielen van gegevensbeveiliging, die alleen van toepassing is als in de query naar een gedefinieerde tabel wordt verwezen.

#### **OLAP-universes**

Voor OLAP-universes definieert u een benoemde set leden. Voor elke dimensie in de bedrijfslaag kunt u leden opnemen of uitsluiten. De uigesloten leden worden uit de query verwijderd als gegevens uit de kubus worden opgehaald.

#### **Opmerking:**

Het filter is niet van invloed op de aggregatie van waarden in het rapport. Alleen de weergave van leden wordt gefilterd.



U kunt leden uit meerdere dimensies opnemen of uitsluiten. Ook kunt u meerdere benoemde sets definiëren om toe te passen op de query.

**Verwante onderwerpen**

- [Een bedrijfsfilter bouwen](#)
- [Leden kiezen](#)
- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)

## 16.10 Beveiligingsprofielen aggregeren

Er kan meer dan één gegevensbeveiligingsprofiel of bedrijfsbeveiligingsprofiel dat voor een universe is gedefinieerd, worden toegewezen aan dezelfde gebruiker. Er kunnen meerdere profielen direct worden toegewezen aan een gebruiker of een groep en worden overgenomen van bovenliggende groepen. Wanneer dat gebeurt, worden de beveiligingsinstellingen in de verschillende profielen geaggregeerd, zodat één effectief gegevensbeveiligingsprofiel en één effectief bedrijfsbeveiligingsprofiel ontstaat. Dit worden nettoprofielen genoemd. De instellingen in de nettoprofielen worden toegepast wanneer de gebruiker een query maakt of een rapport bekijkt.

Er worden twee methoden gebruikt om beveiligingsinstellingen te aggregeren: prioriteit en beperkingsniveau.

Aan de hand van de prioriteit worden de instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen geaggregeerd. U kunt de prioriteit van de gegevensbeveiligingsprofielen bepalen in de Beveiligingseditor.

Bepaalde instellingen voor het gegevensbeveiligingsprofiel en alle instellingen voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel worden geaggregeerd op basis van het beperkingsniveau: Zeer beperkend, Gemiddelde beperking of Minder beperkend.

Het beperkingsniveau bepaalt welke operators gebruikt moeten worden om profielen te aggregeren. Verschillende aggregatieoperators worden gebruikt, afhankelijk of het profiel is overgenomen of samengevoegd.

- Als aan de gebruiker of groep profiel A is toegewezen en de gebruiker of groep behoort tot een groep waaraan profiel B is toegewezen, worden profiel A en profiel B overgenomen.
- Als de gebruiker of groep tot een groep behoort waaraan profiel A is toegewezen en tot een andere groep waaraan profiel B is toegewezen, worden profiel A en profiel B samengevoegd.
- Als aan de gebruiker of groep zowel profiel A als profiel B is toegewezen, worden profiel A en profiel B samengevoegd.

U kunt deze beperkende niveaus in de Beveiligingseditor wijzigen om te beïnvloeden hoe de profielen worden geaggregeerd.

- Het minder beperkende niveau is geschikt als de beveiliging is ontworpen met rollen, waarbij elke rol nieuwe rechten aan de gebruiker toewijst.
- Het meest beperkende niveau wordt toegepast wanneer elk profiel wordt gebruikt om te beperken wat de gebruiker kan zien.

- Het gemiddeld beperkende niveau past het meest beperkende niveau toe op overgenomen profielen en het minder beperkende niveau op samengevoegde profielen.

De bewerkingen waarmee profielinstellingen worden geaggregeerd (bijvoorbeeld AND en OR) verschillen afhankelijk van de instellingen. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over aggregatie voor elk type instelling.

De rij-instelling van het gegevensbeveiligingsprofiel en de filterinstelling van het bedrijfsbeveiligingsprofiel genereren beide een WHERE-component om de query te filteren. De rij-instelling wordt eerst toegepast. Vervolgens wordt de WHERE-component in de filterinstelling toegepast op de resultaten van de eerste query. De twee WHERE-componenten worden geaggregeerd met de operator AND.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Aggregatie van verbindinginstellingen](#)
- [Aggregatie van besturingsinstellingen](#)
- [Aggregatie van SQL-instellingen](#)
- [Aggregatie van rij-instellingen](#)
- [Aggregatie van tabelinstellingen](#)
- [Aggregatie van instellingen voor het maken van query's](#)
- [Aggregatie van weergave-instellingen](#)
- [Aggregatie van filterinstellingen](#)
- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)

### **16.10.1 Aggregatie van verbindinginstellingen**

Als meerdere gegevensbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of zijn overgenomen door dezelfde gebruiker, wordt de verbinding gebruikt die is gedefinieerd in het gegevensbeveiligingsprofiel met de hoogste prioriteit.

Als de universe meerdere verbindingen heeft, wordt de verbindinginstelling voor elke afzonderlijke verbinding geaggregeerd.

#### **Verwante onderwerpen**

- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Verbindinginstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)

### **16.10.2 Aggregatie van besturingsinstellingen**

Als meerdere gegevensbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of overgenomen door dezelfde gebruiker, worden de volgende regels gebruikt om de besturingsinstellingen te aggregeren. De regels worden op elke querylimiet toegepast om te bepalen welke waarde moet worden gebruikt wanneer de gebruiker een query of rapport uitvoert.

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend	<p>De limiet is alleen actief als deze geselecteerd is in alle samengevoegde en overgenomen profielen.</p> <p>De gebruikte waarde is de minimumwaarde voor de limiet binnen alle samengevoegde en overgenomen profielen.</p>
Gemiddelde beperking	<p>De limiet is alleen actief als deze geselecteerd is in alle overgenomen profielen en geselecteerd in ten minste een samengevoegd profiel.</p> <p>Eerst wordt de minimumwaarde bepaald voor de limiet door de overgenomen profielen te vergelijken. Deze waarde wordt vergeleken met de waarden in de samengevoegde profielen. De gebruikte waarde is het maximum binnen deze waarden.</p>
Minder beperkend	<p>De limiet is actief als deze is geselecteerd in een samengevoegd of overgenomen profiel.</p> <p>De gebruikte waarde is de maximumwaarde voor de limiet binnen alle samengevoegde en overgenomen profielen.</p>
Prioriteit (standaardwaarde)	De activering en de waarde van de limiet in het gegevensbeveiligingsprofiel met de hoogste prioriteit worden gebruikt.

#### Opmerking:

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

#### Verwante onderwerpen

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Besturingsinstellingen voor gegevensbeveiligingsprofielen](#)

## 16.10.3 Aggregatie van SQL-instellingen

Als er meer dan één gegevensbeveiligingsprofiel voor een universe is toegewezen aan of overgenomen door dezelfde gebruiker, worden de volgende regels gebruikt om de SQL-instellingen te aggregeren. De regels worden op elke query-optie toegepast om te bepalen welke waarde moet worden gebruikt wanneer de gebruiker een query maakt.

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend	De optie is alleen actief als deze geselecteerd is in alle samengevoegde en overgenomen profielen.
Gemiddelde beperking	De optie is actief als deze is geselecteerd in alle overgenomen profielen en is geselecteerd in ten minste één toegewezen profiel.
Minder beperkend	De optie is actief als deze is geselecteerd in een samengevoegd of overgenomen profiel.
Prioriteit (standaard-waarde)	De activering en de waarde van de optie in het gegevensbeveiligingsprofiel met de hoogste prioriteit worden gebruikt.

**Opmerking:**

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [SQL-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)

## 16.10.4 Aggregatie van rij-instellingen

Als meerdere gegevensbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of overgenomen door een en dezelfde gebruiker, worden de volgende regels gebruikt voor het aggregeren van de rij-instellingen en om te bepalen welke WHERE-component moet worden gebruikt wanneer de gebruiker een query of rapport uitvoert.

Om te beginnen worden de WHERE-componenten voor elke tabel geaggregeerd op basis van het beperkingsniveau:

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend (standaard)	De WHERE-componenten in alle profielen die van toepassing zijn op dezelfde tabel, worden gecombineerd met de operator AND.
Gemiddelde beperking	Overgenomen WHERE-componenten worden met de AND-operator geaggregeerd.  Samengevoegde WHERE-componenten worden met de OR-operator geaggregeerd,
Minder beperkend	De WHERE-componenten in alle profielen die van toepassing zijn op dezelfde tabel, worden gecombineerd met de operator OR.

Na aggregatie op basis van het beperkingsniveau worden de WHERE-componenten voor elke tabel geaggregeerd met behulp van de operator AND om de uiteindelijke WHERE-component te maken die op de query wordt toegepast.

**Opmerking:**

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Rij-instellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)

## 16.10.5 Aggregatie van tabelinstellingen

Als meerdere gegevensbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of zijn overgenomen door dezelfde gebruiker, wordt de vervangingstabel gebruikt die is gedefinieerd in het gegevensbeveiligingsprofiel met de hoogste prioriteit. Als voor meerdere tabellen instellingen zijn gedefinieerd, wordt de aggregatie uitgevoerd voor elke afzonderlijke tabel.

**Verwante onderwerpen**

- [De prioriteit van gegevensbeveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Tabelinstellingen van gegevensbeveiligingsprofielen](#)

### 16.10.6 Aggregatie van instellingen voor het maken van query's

Als meerdere bedrijfsbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of overgenomen door dezelfde gebruiker, worden de instellingen voor het maken van query's geaggregeerd. Toegangs niveaus van objecten worden, als deze zijn gedefinieerd, toegepast om te bepalen of een gebruiker een bepaald object kan zien in het dialoogvenster Query.

Eerst wordt de lijst met weergaven bepaald waaruit de gebruiker een keus kan maken in het dialoogvenster Query door de profielen te aggregeren op grond van beperkingsniveau:

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeep beperkend (standaard)	De gebruiker kan de weergave in het dialoogvenster Query alleen selecteren als dit is toegestaan in alle overgenomen en samengevoegde profielen.
Gemiddelde beperking	De gebruiker kan de weergave in het dialoogvenster Query alleen selecteren als dit is toegestaan in alle overgenomen profielen en in ten minste één samengevoegd profiel.
Minder beperkend	De gebruiker kan de weergave in het dialoogvenster Query selecteren als dit is toegestaan in een overgenomen of samengevoegd profiel.

Zodra een weergave is geselecteerd in het dialoogvenster Query, verschijnt een object als het in de weergave is opgenomen, en als dit niet expliciet wordt geweigerd na het aggregeren van de profielen op grond van het beperkingsniveau:

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeep beperkend (standaard)	Het object wordt geweigerd als dit expliciet is geweigerd in een overgenomen of samengevoegd profiel.
Gemiddelde beperking	Het object wordt geweigerd als dit expliciet is geweigerd in een overgenomen profiel en het wordt geweigerd in alle samengevoegde profielen.
Minder beperkend	Het object wordt alleen geweigerd als dit expliciet is geweigerd in alle overgenomen en samengevoegde profielen.

Na aggregatie worden de geweigerde objecten niet weergegeven, zelfs niet als ze behoren tot een toegestane weergave. Als een map wordt geweigerd, worden ook alle submappen en objecten in de map geweigerd.

Uiteindelijk is het aan de gebruiker toegekende toegangsniveau op de Central Management Console bepalend voor de objecten, toegekend door het uiteindelijke bedrijfsbeveiligingsprofiel, die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Query. De gebruiker ziet alleen de objecten met een toegangsniveau dat lager is dan of gelijk is aan het toegestane toegangsniveau van de gebruiker. In de bedrijfslaag-editor wijst u toegangsniveaus toe aan objecten.

**Opmerking:**

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

Zie voor meer informatie over toegangsniveaus voor objecten de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [De optie Query maken voor het bedrijfsbeveiligingsprofiel](#)

## 16.10.7 Aggregatie van weergave-instellingen

Als meerdere bedrijfsbeveiligingsprofielen zijn toegewezen aan of overgenomen door dezelfde gebruiker, worden de weergave-instellingen geaggregeerd. Objecttoegangsniveaus worden, indien gedefinieerd, toegepast om te bepalen of een gebruiker de gegevens voor een object ziet in de bedrijfslaag.

Eerst wordt de lijst met objecten waarvoor de gebruiker gegevens kan zien, bepaald door de profielen op basis van beperkingsniveau te aggregeren.

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend (standaard)	De gegevens verschijnen alleen als dit is toegestaan in alle overgenomen en samengevoegde profielen.
Gemiddelde beperking	De gegevens verschijnen alleen als het object is toegestaan in alle overgenomen profielen en in ten minste één samengevoegd profiel.
Minder beperkend	De gegevens verschijnen alleen als het object is toegestaan in enig overgenomen of samengevoegd profiel.

Als een map wordt geweigerd, worden de gegevens voor alle objecten in de map en de bijbehorende submappen geweigerd.

Ten slotte bepaalt het toegangsniveau dat in de Central Management Console aan de gebruiker is verleend, voor welke door het netto-bedrijfsbeveiligingsprofiel toegestane objecten de gebruiker gegevens

ziet. De gebruiker ziet alleen gegevens voor de objecten met een toegangsniveau dat lager is dan of gelijk is aan zijn of haar geautoriseerde toegangsniveau. In de bedrijfslaag-editor wijst u toegangsniveaus toe aan objecten.

**Opmerking:**

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

Zie voor meer informatie over toegangsniveaus voor objecten de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Weergave-instellingen voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)

## 16.10.8 Aggregatie van filterinstellingen

Als meerdere bedrijfsbeveiligingsprofielen voor een universe zijn toegewezen aan of overgenomen door een en dezelfde gebruiker, worden de volgende regels gebruikt voor het aggregeren van de filterinstellingen en om te bepalen welk filter aan het queryscript moet worden toegevoegd wanneer de gebruiker een query of rapport uitvoert.

Voor relationele universes worden de filters geaggregeerd op basis van het beperkingsniveau. Het resulterende filter wordt toegevoegd aan de WHERE-component die op de query wordt toegepast.

Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend (standaard)	De filters in alle profielen worden gecombineerd door middel van de operator AND.
Gemiddelde beperking	Overgenomen filters worden met de AND-operator geaggregeerd. Samengevoegde filters worden met de OR-operator geaggregeerd.
Minder beperkend	De filters in alle profielen worden gecombineerd door middel van de operator OR.

Voor OLAP-universes worden de benoemde sets geaggregeerd op basis van het beperkingsniveau.



Beperkingsniveau	Aggregatieregel
Zeer beperkend (standaard)	De gebruiker ziet alleen leden die zijn opgenomen in elke benoemde set die in alle profielen is gedefinieerd.
Gemiddelde beperking	De gebruiker ziet leden die zijn opgenomen in elke benoemde set in de overgenomen profielen, en zijn opgenomen in ten minste één benoemde set die is gedefinieerd in de samengevoegde profielen.
Minder beperkend	De gebruiker ziet leden die zijn opgenomen in een willekeurige benoemde set die in een willekeurig profiel is gedefinieerd.

**Opmerking:**

Zie het verwante onderwerp over de aggregatie van beveiligingsprofielen voor een definitie van overgenomen en samengevoegde profielen.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen](#)
- [Instellingen van filters voor bedrijfsbeveiligingsprofielen](#)

## 16.11 Aggregatieopties voor beveiligingsprofielen wijzigen

1. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** van de beveiligingseditor.  
De huidige aggregatieopties voor de universe worden rechtsonder in de editor weergegeven.
2. Voor elke beveiligingsinstelling selecteert u een nieuwe aggregatieoptie in de lijst.  
De opties zijn uitsluitend van toepassing op de universe die momenteel is geselecteerd.
3. Klik in de hoofdwerkbalk op het pictogram Opslaan om de wijzigingen in de gegevensverzamelruimte op te slaan.


**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [De beveiligingseditor openen](#)

## 16.12 Beveiligingsprofielen toewijzen aan gebruikers

1. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** van de beveiligingseditor.  
Alle momenteel toegewezen gebruikers of groepen worden weergegeven in de lijst **Toegewezen gebruikers**.
2. Om de toewijzing uit te voeren, selecteert u de gebruiker of groep in de lijst met gebruikers aan de rechterkant van de editor en klikt u op de pijl die wijst naar de lijst **Toegewezen gebruikers**.
3. U kunt de toewijzing weer ongedaan maken door de gebruiker of groep te selecteren in de lijst **Toegewezen gebruikers** en op de pijl te klikken die wijst naar de lijst met alle gebruikers.

**Let op:**

Het pictogram met de dubbele pijl  verwijdert de toewijzing van alle gebruikers en groepen, ongeacht of ze wel of niet zijn toegewezen.

4. Klik in de hoofdwerkbalk op het pictogram Opslaan om de wijzigingen in de gegevensverzamelruimte op te slaan.

**Verwante onderwerpen**

- [De beveiligingseditor openen](#)

## 16.13 Profielen weergeven die aan een gebruiker zijn toegewezen en een voorbeeld van nettoprofielen bekijken

1. Klik in de Beveiligingseditor op het venster **Gebruikers/groepen** links van de editor.
2. Selecteer de gebruiker of groep in het venster **Gebruikers/groepen**.
3. Selecteer de universe in het venster **Universes/profielen** rechtsboven in de editor.

**Tip:**

U kunt de weergave veranderen zodat alleen universes worden weergegeven waarvoor profielen zijn toegewezen aan de geselecteerde gebruiker of groep door de optie **Alleen universes weergeven die aan de geselecteerde gebruiker/groep zijn toegewezen** te selecteren.

Wanneer u een gebruiker en een universe hebt geselecteerd, worden de toegewezen profielen weergegeven in de lijst met profielen rechtsonder in de editor.

4. Klik voor een voorbeeld van het netto-gegevensbeveiligingsprofiel of het netto-bedrijfsbeveiligingsprofiel op **Voorbeeld van nettoprofiel** onder de bijbehorende lijst met profielen.

De editor voor gegevens- of bedrijfsbeveiligingsprofielen wordt in de alleen-lezenmodus geopend. De instellingen op elk tabblad worden gebruikt na aggregatie van alle profielen die zijn toegewezen aan de gebruiker.

**Verwante onderwerpen**

- [Beveiligingsprofielen aggregeren](#)
- [De beveiligingseditor openen](#)

## Een query uitvoeren op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd

Als u een query uitvoert op een universe die in een gegevensopslagruimte is gepubliceerd, past het deelvenster Query de instellingen toe die gedefinieerd zijn in de beveiligingsprofielen voor de universe aan de hand van de gebruikersnaam die in de sessie is gedefinieerd.

1. Selecteer de universe in de weergave Gegevensopslagbronnen. Selecteer alleen .unx-universes.
2. Klik met de rechtermuisknop op de universe-naam en selecteer **Query uitvoeren**.

Het queryvenster wordt geopend met een lijst met weergaven en objecten die voor uw gebruikersnaam zijn toegevoegd.

### Verwante onderwerpen

- [Een query maken](#)

















# SQL- en MDX-verwijzing

## 18.1 Informatie over de SQL/MDX Expression Editor

Met behulp van de SQL/MDX Expression Editor kunt u geldige SQL-/MDX-expressies schrijven.

U kunt SQL/MDX rechtstreeks in het vakje "Expressie" typen, of tabelnamen, kolomnamen, bedrijfsobjecten, functies en parameters uit de bronvensters van de editor slepen en neerzetten. Deze vensters worden in de volgende tabel beschreven. Als u een bronvenster wilt weergeven, klikt u op het pictogram op de werkbalk van het venster "Expressie". Afhankelijk van het type expressie dat u bewerkt, zijn verschillende pictogrammen beschikbaar.

Pictogram	Beschrijving
 <b>Tabellen</b>	De lijst met tabellen en kolommen in de gegevensverzameling. Klik op het pictogram  naast de kolomnaam om een zoeklijst voor een kolom weer te geven.
 <b>Databasetabellen</b>	Voor relationele tabellen is dit de lijst met databasetabellen in de verbindingen. Wordt gebruikt om expressies te definiëren voor afgeleide tabellen en zoeklijsten. Klik op het pictogram  naast de kolomnaam om een zoeklijst voor een kolom weer te geven.
 <b>OLAP-metagegevens</b>	<p>Voor OLAP-verbindingen is dit de lijst met objecten in de bronkubus.</p> <p>Klik op  om de weergaveopties te wijzigen. U kunt namen, sleutels of beide weergeven.</p> <p>Klik op het pictogram  naast de naam van het niveau om een lijst met leden voor een niveau weer te geven. Gebruik het pictogram  om naar een tekenreeks in de objectnamen te zoeken.</p> <p><b>Opmerking:</b> In het venster OLAP-metagegevens is geen zoeklijst voor hiërarchieattribuutobjecten beschikbaar. Gebruik de lijst in het venster Bedrijfslaag om waarden voor attributen te zien.</p>
 <b>Functies</b>	<p>De lijst met functies die in de expressies kunnen worden gebruikt. De functies worden per type gegroepeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Operators:</b> algemene databaseoperators, bijvoorbeeld *, SUM, IS NOT NULL.</li> <li>• <b>Databasefuncties:</b> de SQL-functies die geldig zijn voor de databases in de verbindingen.</li> <li>• <b>Systeemvariabelen:</b> de systeemvariabelen waarvoor u de waarden kunt ophalen die zijn toegewezen met behulp van de functie @Variable. Zie het verwante onderwerp over @Variable voor meer informatie.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> U kunt ook naar gebruikersattributen verwijzen die in de Central Management Server met behulp van @Variable zijn gedefinieerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>@Functies:</b> de @Functies die geldig zijn voor deze expressie. Zie het verwante onderwerp over @Functies voor meer informatie.</li> </ul>
 <b>Bedrijfslaag</b>	

Pictogram	Beschrijving
	<p>De lijst met objecten in de bedrijfslaag. Klik op het pictogram  naast de naam van het niveau om een lijst met leden voor een niveau weer te geven.</p> <p>Gebruik het pictogram  om naar een tekenreeks in de objectnamen te zoeken.</p> <p>Gebruik de wisselknop  om te wijzigen hoe de objectgerelateerde tekst in de expressie wordt ingevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de knop  niet geselecteerd is (standaard): de functie @Select voor het object wordt ingevoegd, bijvoorbeeld: @Select(Account\Accountnummer)</li> <li>• Wanneer de knop  geselecteerd is: de SQL- of MDX-expressie voor het object wordt ingevoegd, bijvoorbeeld: [Account].[Accountnummer]</li> </ul>
 <b>Parameters</b>	De lijst met parameters die in de gegevensverzameling en bedrijfslaag zijn gedefinieerd.

Klik op het pictogram **Valideren** op de werkbalk van het venster "Expressie" om te controleren of de gedefinieerde expressie geldige SQL/MDX bevat.

#### Verwante onderwerpen

- [Informatie over @Variable](#)
- [Informatie over @Functions](#)
- [Tabellen in de gegevensverzameling](#)

## 18.2 Informatie over @Functions

@Functies zijn speciale functies waarmee op een flexibele manier het querscript voor een object kan worden gedefinieerd. Selecteer het verwante onderwerp voor meer informatie over een @functie.

#### Verwante onderwerpen

- [Info over @Aggregate\\_Aware](#)
- [Informatie over @DerivedTable](#)
- [Informatie over @Execute](#)
- [Informatie over @Prompt](#)
- [Informatie over @Select](#)

- [Informatie over @Variable](#)
- [Informatie over @Where](#)

## 18.2.1 Info over @Aggregate\_Aware

Gebruik de functie `@Aggregate_Aware` in de SQL-definitie van een bedrijfslaagobject om het object 'aggregate-aware' te maken. Wanneer het object in een query wordt opgenomen, wordt eerst een query uitgevoerd op de aggregatietabellen die als parameters in de functie `@Aggregate_Aware` worden weergegeven.

De syntaxis is:

```
@Aggregate_Aware(sum(Aggregatietabel 1), ... sum(Aggregatietabel n))
```

*Aggregatietabel 1* is de aggregatietabel met het hoogste aggregatieniveau, en *Aggregatietabel n* is de tabel met het laagste niveau.

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over aggregatiekennis in de universe.

### Verwante onderwerpen

- [Kennis van aggregatie](#)

## 18.2.2 Informatie over @DerivedTable

Gebruik de functie `@DerivedTable` in de definitie van geneste afgeleide tabellen. Een geneste afgeleide tabel (ook wel een 'afgeleide tabel op een afgeleide tabel' genoemd) is een tabel die is afgeleid van ten minste één bestaande afgeleide tabel.

De syntaxis van de functie `@DerivedTable` is als volgt:

```
@DerivedTable(Naam van afgeleide tabel)
```

*Naam van afgeleide tabel* is de naam van de afgeleide tabel waarnaar u wilt verwijzen. De functie `@DerivedTable` wordt alleen gebruikt in de definitie van afgeleide tabellen in de gegevensverzameling.

### Opmerking:

In databasespecifieke SQL (gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen) moeten alle tabellen waarnaar wordt verwezen, uit dezelfde verbinding afkomstig zijn.



### 18.2.3 Informatie over @Execute

Met de functie @Execute kunt u een voorlopige query definiëren die een zoeklijst in een SELECT-predikaat biedt die in de hoofdquery moet worden opgenomen. De functie @Execute is gebaseerd op standaard-SQL en is dus van toepassing op relationele gegevensbronnen. De syntaxis van de functie @Execute is als volgt:

```
@Execute(Zoeklijst)
```

*Zoeklijst* is een lijst met waarden die vooraf zijn gedefinieerd in de bedrijfslaag of gegevensverzameling. De zoeklijstdefinitie omvat de voorlopige query. Meestal wordt de functie @Execute dan opgenomen in een filter of WHERE-component om de voorlopige query toe te passen zodat de waarden die in de hoofdquery worden geretourneerd, worden beperkt.

De zoeklijst kan een van de volgende typen zijn:

- Zoeklijst gebaseerd op aangepaste SQL
- Statische zoeklijst
- Zoeklijst gebaseerd op een query die bedrijfslaagobjecten bevat

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- De zoeklijst kan niet op een aangepaste hiërarchie worden gebaseerd.
- De zoeklijst kan alleen objecten bevatten die actief zijn op de bedrijfslaag (niet verborgen of niet meer in gebruik).
- De SQL die de zoeklijst definieert, kan niet de functie @Execute bevatten.

Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over het invoegen van een zoeklijst.

#### Voorbeeld: Filteren op producten

In dit voorbeeld wordt een queryfilter gemaakt dat queryresultaten beperkt tot verkopen die twee keer zo hoog zijn als het gemiddelde van de productcategorie.

Maak eerst de zoeklijst waarmee de product-id's van producten worden geretourneerd met verkopen hoger dan het categoriegemiddelde. De naam van de zoeklijst is *Producten\_Boven\_Gemiddelde* en het gegevenstype is numeriek. De volgende SQL definieert de zoeklijst:

```
WITH
PA as
(
  SELECT L.PRODUCT_ID, sum(L.NET_SALES) AS SALES
  FROM PRODUCT P, PA A
  FROM SO_LINE L
  GROUP BY L.PRODUCT_ID
),
CA as
(
  SELECT P.CATEGORY_ID, avg(A.SALES) AS
  SALES
  WHERE P.PRODUCT_ID = A.PRODUCT_ID
  GROUP BY P.CATEGORY_ID
)
SELECT PA.PRODUCT_ID
```

```
FROM PA, CA, PRODUCT P
WHERE PA.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID
AND P.CATEGORY_ID = CA.CATEGORY_ID
AND PA.SALES > ( CA.SALES * 2)
```

Voeg vervolgens een ingebouwd filter in de bedrijfslaag in waarmee de voorlopige query wordt aangeroepen, met behulp van de functie `@Execute` in de WHERE-component. Omdat de functie `@Execute` meerdere waarden kan retourneren, gebruikt u de operator `IN` in de filterdefinitie:

```
PRODUCT.PRODUCT_ID IN
  @Execute(Products_Above_Avg)
```

Wanneer het filter in een query wordt opgenomen, wordt de functie `@Execute` vervangen door de resulterende lijst met product-id's, bijvoorbeeld:

```
PRODUCT.PRODUCT_ID in (2, 5, 20, 33, 35)
```

### Voorbeeld: Neem een beveiligingspredikaat op

In dit voorbeeld wordt een kolomfilter ingevoegd waarmee alleen verkoopgegevens voor de geografische regio van de huidige gebruiker worden geretourneerd.

Maak eerst de zoeklijst in de gegevensverzameling waarmee de geautoriseerde landcodes voor de huidige gebruiker worden geretourneerd. De naam van de zoeklijst is *Geautoriseerde landen* en het gegevenstype is numeriek. In dit voorbeeld wordt aangenomen dat de databasebeheerder een tabel met de naam *user\_geography* in de database heeft ingesteld waarmee geautoriseerde landen aan iedere gebruiker worden gekoppeld. De volgende SQL definieert de zoeklijst:

```
SELECT country_id
FROM user_geography
WHERE user_name = @Variable('BOUSER')
```

Voeg vervolgens een kolomfilter in de gegevensverzamelingstabel *Verkoop* in: Omdat de functie `@Execute` meerdere waarden kan retourneren, gebruikt u de operator `IN` in de filterdefinitie.

```
Sales.country_id
IN @Execute(Authorized_Countries)
```

Wanneer een gebruiker de tabel *Verkoop* in een query opneemt, wordt de functie `@Execute` in het kolomfilter vervangen door de lijst met geautoriseerde landcodes voor die gebruiker.

### Verwante onderwerpen

- [Een zoeklijst invoegen of bewerken](#)
- [Filters invoegen en bewerken](#)
- [Een kolomfilter invoegen](#)

## 18.2.4 Informatie over @Prompt

Gebruik de functie `@Prompt` om een aanwijzing aan een query toe te voegen. U kunt aanwijzingen gebruiken om de gegevens te beperken wanneer een gebruiker een rapport maakt. U gebruikt de functie `@Prompt` in de SQL SELECT-instructie of WHERE-component, of in de MDX-expressie voor een object. De functie dwingt een gebruiker om een of meerdere waarden in te voeren (of in een zoeklijst te selecteren) voor een beperking wanneer dat object in een query wordt gebruikt. Zodra de gebruiker de query uitvoert, verschijnt er een venster waarin de gebruiker wordt gevraagd een waarde op te geven of te selecteren.

Aanwijzingen zijn nuttig als u een beperking in het queryscript wilt aanbrengen zonder de waarde van de voorwaarde vooraf te definiëren.

De functie `@Prompt` is toegestaan in de volgende expressies:

- Joins
- Berekende kolommen (behalve in databasespecifieke SQL in gegevensverzamelingen die voor meerdere bronnen zijn geactiveerd)
- Afgeleide tabellen
- Bedrijfsobjecten in de bedrijfslaag

U kunt een `@Prompt`-definitie op twee manieren invoegen:

- Definieer een benoemde parameter voor de aanwijzing en verwijst naar de parameter in de functie `@Prompt`, bijvoorbeeld:

```
@Prompt(Parameternaam)
```

*Parameter*naam is een parameter die vooraf is gedefinieerd in de gegevensverzameling of bedrijfslaag. Zie het verwante onderwerp over parameters voor meer informatie.

- Typ de aanwijzingsdefinitie in de SQL- of MDX-expressie van het object. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over de syntaxis en parameters van de functie `@Prompt`.

### Verwante onderwerpen

- [Parameters](#)
- [@Prompt-syntaxis](#)

### 18.2.4.1 @Prompt-syntaxis

De syntaxis voor de functie `@Prompt` is als volgt:

```

@Prompt('bericht',
'type',
'map\bedrijfslaagobject' | 'zoeklijst' | {'waarde_1','waarde_2',...},
Mono | Multi : Willekeurige | Eindelement,
vrij | beperkt | primaire_sleutel,
persistent | niet_persistent,
{'standaardwaarde_1',...,'standaardwaarde_n'})

```

De functieparameters en de mogelijke waarden worden beschreven in de volgende tabel. De parameters worden gescheiden met komma's. U moet ten minste de eerste twee parameters opgeven. Als u extra parameters wilt opgeven, moet u de tussenliggende komma's opnemen voor de optionele parameters.

Parameter	Beschrijving
'bericht'	<p>Tekst van het bericht. Deze parameter is verplicht.</p> <p>De tekst wordt in het aanwijzingsvak weergegeven wanneer de query door de gebruiker wordt uitgevoerd.</p> <p>De tekst moet tussen enkele aanhalingstekens staan, bijvoorbeeld 'Kies een regio'.</p> <p>Voor juiste werking van de aanwijzing moet de aanwijzingstekst uniek zijn binnen de universe.</p>

Parameter	Beschrijving
'type'	<p>Het gegevenstype van de aanwijzing. Deze parameter is verplicht.</p> <p>De reactie van de gebruiker wordt geïnterpreteerd aan de hand van het opgegeven gegevenstype. De zoeklijst en standaardwaarden hebben ook dit gegevenstype. De volgende gegevenstypen zijn mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'A' voor alfanumerieke tekenreeks</li> <li>• 'K' voor trefwoord. Dit type is ook een alfanumerieke tekenreeks. De reacties op de aanwijzing worden echter niet omgeven door aanhalingstekens in het queryscript tijdens runtime.</li> <li>• 'N' voor getal.</li> <li>• 'D' voor datum.</li> <li>• 'DT' voor datum-tijd.</li> </ul> <p>Het opgegeven <i>type</i> moet tussen enkele aanhalingstekens staan.</p> <p>De parameter <i>type</i> kan een paar gegevenstypen zijn om een naam en sleutel aan te duiden. De syntaxis is '<i>naamtype</i>':<i>sleuteltype</i>, bijvoorbeeld: 'A':N' waar het eerste type het gegevenstype is van de naam die de gebruiker ziet in een zoeklijst, en het tweede type het gegevenstype van de primaire sleutel die door de query wordt gebruikt. Zowel het <i>waarde_type</i> als het <i>sleutel_type</i> kunnen een willekeurig gegevenstype zijn.</p> <p><b>Opmerking:</b></p> <p>Als u deze optie wilt gebruiken, moet u zorgen dat het object en de aanwijzing index-afhankelijk zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definieer een primaire sleutel voor het object in de bedrijfslaag.</li> <li>• Geef primaire sleutel op voor de vijfde parameter in de functie @Prompt.</li> </ul> <p>Als in dit geval de parameters zoeklijst of standaardwaarden worden gebruikt, moeten ze een lijst met waardeparen bevatten.</p>

Parameter	Beschrijving
<code>'map\bedrijfs laagobject'   'zoeklijst'   {waarde_1,'waarde_2',...}</code>	

Parameter	Beschrijving
	<p>De zoeklijst waaruit de gebruiker kan kiezen wanneer hij of zij daarom wordt gevraagd. Deze parameter is optioneel.</p> <p>U kunt een zoeklijst op drie manieren weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De standaardzoeklijst die bij een object in de bedrijfslaag hoort (een dimensie, meetwaarde, attribuut, hiërarchie of hiërarchieniveau).</li> </ul> <p>Voer het volledige pad en de objectnaam in de bedrijfslaag tussen enkele aanhalingstekens in, bijvoorbeeld</p> <pre>'Mijnverbinding\dimproduct\productnaam'</pre> <p>In dit geval is <i>productnaam</i> de naam van het object in de bedrijfslaag.</p> <p>Het object moet index-afhankelijk zijn: een primaire sleutel wordt gedefinieerd voor het object in de bedrijfslaag. Zie het verwante onderwerp over het definiëren van sleutels voor meer informatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een benoemde zoeklijst die is gedefinieerd in de bedrijfslaag of gegevensverzameling.</li> </ul> <p>Voer de naam van de zoeklijst tussen enkele aanhalingstekens in: <i>'G7_Landen'</i>.</p> <p>Als de zoeklijst hiërarchisch van structuur is en benoemde niveaus bevat, kunt u het niveau opgeven dat moet worden gebruikt voor de aanwijzing, bijvoorbeeld:</p> <pre>'Land_Regio_Plaats_Lijst':'Regio'</pre> <p>In dit voorbeeld is <i>Land_Regio_Plaats_Lijst</i> de naam van de zoeklijst en <i>Regio</i> is het doelniveau.</p> <p>Als de zoeklijst hiërarchisch van structuur is en benoemde kolommen bevat, kunt u de kolom opgeven die moet worden gebruikt voor de aanwijzing, bijvoorbeeld:</p> <pre>'Land_Regio_Plaats_Lijst':'Regio'.</pre> <p>In dit voorbeeld is <i>Land_Regio_Plaats_Lijst</i> de naam van de zoeklijst en <i>Regio</i> is de doelkolom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In code vastgelegde zoeklijst of naam/sleutelparen. De waarden in een paar worden door een dubbele punt van elkaar gescheiden. Elke waarde wordt tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. De waardeparen worden gescheiden door komma's. De gehele lijst staat tussen accolades:</li> </ul> <p>De syntaxis voor één waarde: {'<i>waarde</i>'}</p>

Parameter	Beschrijving
	<p>De syntaxis voor meerdere enkele waarden: {<i>waarde_1</i>,<i>waarde_2</i>,...<i>waarde_n</i>}</p> <p>De syntaxis voor een waardepaar: {<i>naam_waarde</i>:<i>sleutel_waarde</i>}</p> <p>De syntaxis voor waardeparen: {<i>naam_waarde_1</i>:<i>sleutel_waarde_1</i>,<i>naam_waarde_2</i>:<i>sleutel_waarde_2</i>,...<i>naam_waarde_n</i>:<i>sleutel_waarde_n</i>}. Bijvoorbeeld: {<i>Frankrijk</i>:<i>FR</i>,<i>Duitsland</i>:<i>DE</i>,<i>Spanje</i>:<i>ES</i>,<i>Verenigd Koninkrijk</i>:<i>UK</i>}</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de zoeklijst index-afhankelijk is (er is een primaire sleutel voor het object in de bedrijfslaag gedefinieerd) of u gebruikt {naam, sleutel}-paren voor de zoeklijst, geeft u primaire sleutel op voor de vijfde parameter op in de functie @prompt.</p>
Mono   Multi : Willekeurige   Eindelement	<p>De selectiemodus. Als de selectiemodus niet wordt opgegeven, is Mono de standaardinstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik Mono als de gebruiker slechts één waarde in de zoeklijst kan selecteren.</li> <li>• Gebruik Multi als de gebruiker meerdere waarden in de zoeklijst kan selecteren.</li> </ul> <p>U kunt eventueel de hiërarchische selectiemodus voor hiërarchische zoeklijsten opgeven. Als de selectiemodus niet wordt opgegeven, is Leaf de standaardinstelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik Willekeurige als de gebruiker een willekeurig(e) lid/waarde op elk niveau van de hiërarchische zoeklijst kan selecteren.</li> <li>• Gebruik Eindelement als de gebruiker alleen de eindelementen/-waarden van de hiërarchische zoeklijst kan selecteren.</li> </ul>
vrij   beperkt   primaire_sleutel	<p>Het type vermeldingsbeperking Als het beperkingstype niet is opgegeven, is vrij de standaardinstelling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik vrij als de gebruiker een waarde kan invoeren, of selecteer een waarde in de zoeklijst.</li> <li>• Gebruik beperkt als de gebruiker een waarde in de zoeklijst moet selecteren.</li> <li>• Gebruik primary_key wanneer u een index-afhankelijk object of {name, key}-paren gebruikt. De gekoppelde sleutelwaarde voor het object wordt in de query gebruikt in plaats van de ingevoerde of weergegeven naamwaarde.</li> </ul>



Parameter	Beschrijving
<p>persistent  </p> <p>not_persistent</p>	<p>Of de laatste waarden worden weergegeven. Als deze optie niet is opgegeven, is not_persistent de standaardinstelling.</p> <p>Gebruik persistent als bij het vernieuwen van een document standaard de laatste waarden worden weergegeven die in de aanwijzing zijn gebruikt, ook als er standaardwaarden zijn gedefinieerd.</p> <p>Gebruik niet_persistent als bij het vernieuwen van een document standaard geen gebruikte waarden worden weergegeven in de aanwijzing.</p>
<p>{standaardwaarde'}</p>	<p>Een of meer standaardwaarden waaruit de gebruiker kan kiezen. Deze parameter is optioneel.</p> <p>Voer standaardwaarden als volgt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor één waarde: {<i>Frankrijk</i>}</li> <li>• Voor een waardepaar: {<i>Frankrijk</i>:'FR'}</li> <li>• Voor twee waardeparen: {<i>Frankrijk</i>:'FR',<i>Duitsland</i>:'DE'}</li> <li>• Voor hiërarchische waarden gebruikt u \ om de waarden van de hiërarchieniveaus te scheiden:</li> </ul> <pre>{Europa:'2\Frankrijk\Marseille\CSP-systemen','Europa:'2\Duitsland\Berlijn'}</pre> <p>Wanneer een document wordt vernieuwd, worden deze waarden standaard weergegeven, maar als de optie persistent is ingesteld, wordt gebruikge maakt van de laatste waarden die in de prompt worden gebruikt in plaats van de standaardwaarden.</p> <p>Als u de parameter primaire_sleutel opgeeft in de aanwijzingsdefinitie, moet u de sleutelwaarden opgeven.</p>

### Verwante onderwerpen

- [Sleutels voor een dimensie definiëren](#)

## 18.2.5 Informatie over @Select

Gebruik de functie @Select in de definitie van een object in de bedrijfslaag om de SELECT-instructie van een ander object opnieuw te gebruiken. De syntaxis van de functie @Select is als volgt:

```
@Select(Mapnaam\Objectnaam)
```

Met *Mapnaam\Objectnaam* wordt het volledige pad van een ander object in de bedrijfslaag opgegeven.

U definieert bijvoorbeeld een bedrijfslaagobject *Regel\_Promotionele\_service* als `@select(Vakantieplaats\Serviceregel)`. De SELECT-instructie die is gedefinieerd voor *Serviceregel*, wordt gebruikt voor de definitie van *Regel\_Promotionele\_service*.

Met behulp van de functie `@Select` kunt u één exemplaar van de SQL- of MDX-expressie onderhouden, wat de consistentie van verwante objectdefinities in de bedrijfslaag garandeert. Met `@Select` wordt echter een objectafhankelijkheid gemaakt. Als u het bronobject verwijder, moet u het object dat de functie `@Select` gebruikt, handmatig bijwerken.

## 18.2.6 Informatie over @Variable

Gebruik de functie `@Variable` in een SQL- of MDX-expressie (meestal in de WHERE-component) om de waarde op te halen die is toegewezen aan een systeemvariabele of gebruikersattribuut. De syntaxis van de functie `@Variable` is

`@Variable('Variabelenaam')`.

De *variabelenaam* moet tussen enkele aanhalingstekens staan. Mogelijke variabelen vindt u in de volgende tabel:

Naam en beschrijving van variabele	Voorbeelden
<p>Variabelen met informatie over de rechten van de gebruiker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BOUSER: gebruikersnaam die wordt ingevoerd door de gebruiker om zich aan te melden bij SAP BusinessObjects BI-platform.</li> <li>DBUSER: gebruikersnaam die wordt gebruikt voor autorisatie bij verbinding met de gegevensbron. Deze gebruikersnaam kan worden gedefinieerd in de Central Management Console als deel van de secundaire referenties van de gebruiker.</li> </ul>	<p>Als u bijvoorbeeld gegevens die in een query worden opgehaald, wilt beperken tot de huidige gebruiker, gebruikt u de variabele BOUSER in de WHERE-component:</p> <pre>WHERE Employees.Employee_Name = @Variable('BOUSER')</pre>

Naam en beschrijving van variabele	Voorbeelden
<p>Variabelen met informatie over het huidige rapport of de huidige query:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOCNAME: de naam van het document.</li> <li>• DOCID: de documentidentificatie. (Als het document in de gegevensopslagruimte is gepubliceerd, komt de waarde van DOCID overeen met de document-id in de gegevensopslagruimte. Als het document niet in de gegevensopslagruimte is gepubliceerd, is de DOCID LEEG.)</li> <li>• DPNAME: de naam van de gegevensprovider.</li> <li>• DPTYPE: het type van de gegevensprovider.</li> <li>• UNVNAME: de naam van de universe.</li> <li>• UNVID: de universe-id.</li> </ul>	<p>Naar deze variabelen kan bijvoorbeeld worden verwezen in de parameter BEGIN_SQL die wordt uitgevoerd voor de SELECT-instructie. Deze kan worden gebruikt voor controledoelinden met betrekking tot het gebruik van de database (bijvoorbeeld om te bepalen welke rapportquery of welke universe het meest gebruikt wordt).</p>
<p>Variabelen met informatie over de huidige taalinstellingen van de gebruiker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PREFERRED_VIEWING_LOCALE: de voorkeurslandinstelling voor weergave is de taal waarin de gebruiker rapporten en queryobjecten in een toepassing wil weergeven.</li> <li>• DOMINANT_PREFERRED_VIEWING_LOCALE: een vooraf gedefinieerde alternatieve landinstelling die gebruikt wordt wanneer er geen alternatieve landinstelling is gedefinieerd voor de bron.</li> </ul>	<p>De volgende query haalt de productnamen op in de taal die wordt bepaald door de voorkeurslandinstelling voor weergave van de gebruiker. De database moet een kolom bevatten die de taal van de gegevens aangeeft. Voor een lijst met landinstellingen, de afkortingen en dominante landinstellingen raadpleegt u de gebruikershandleiding <i>Hulpprogramma voor vertaalbeheer</i>.</p> <pre>SELECT Product_Name FROM Product WHERE Product.Locale = @Variable('PREFERRED_VIEWING_LOCALE')</pre>

Naam en beschrijving van variabele	Voorbeelden
Gebruikersattributen die zijn gedefinieerd in het gebied Beheer van gebruikersattributen van de CMC (Central Management Console).	<p>Als u naar een gebruikersattribuut wilt verwijzen, geeft u de interne naam voor het attribuut op zoals het is gedefinieerd in de CMC. @Variable retourneert de waarde van het attribuut voor de huidige gebruiker. Het gebruiker-s attribuut <i>MYCOUNTRY</i> bevat bijvoorbeeld de waarde van het land van iedere gebruiker in de CMC. Geef de interne naam van het attribuut tussen enkele aanhalingstekens op:</p> <pre>@Variable('SI_MYCOUNTRY')</pre> <p>De interne naam van het attribuut wordt gedefinieerd wanneer het attribuut in de CMC wordt gemaakt.</p>

**Opmerking:**

Als de *Variabelenaam* die is opgegeven in de functie @Variable, niet bekend is bij het systeem, wordt de gebruiker om een waarde gevraagd. In dit geval gedraagt de functie @Variable zich op dezelfde manier als een @Prompt-functie met één waarde en de volgende instellingen:

```
@Prompt('Variabelenaam','A',,Mono,vrij)
```

De functie @Variable is toegestaan in de volgende expressies:

- Joins
- berekende kolommen

**Opmerking:**

In databasespecifieke SQL (gegevensverzamelingen die zijn ingeschakeld voor meerdere bronnen) moeten alle tabellen of kolommen waarnaar wordt verwezen, uit dezelfde verbinding afkomstig zijn.

- Afgeleide tabellen
- Objectdefinities in de bedrijfslaag

**18.2.7 Informatie over @Where**

Gebruik de functie @Where in de SQL-definitie van een object in de bedrijfslaag om de WHERE-component van een ander object opnieuw te gebruiken. De syntaxis van de functie @Where is als volgt:

```
@Where(Mapnaam\Objectnaam)
```

Met *Mapnaam\Objectnaam* wordt het volledige pad van een ander object in de bedrijfslaag opgegeven.

U definieert bijvoorbeeld de WHERE-component van bedrijfslaagobject *Vakantieplaats\_Serviceregel* als `@Where(dimResort\Resort)`. De WHERE-component die is gedefinieerd voor het object *Vakantieplaats*, wordt gebruikt voor de definitie van *Vakantieplaats\_Serviceregel*.

Met behulp van de functie `@Where` kunt u één exemplaar van de SQL WHERE-component onderhouden, wat de consistentie van verwante objectdefinities in de bedrijfslaag garandeert. Met `@Where` wordt echter een objectafhankelijkheid gemaakt. Als u het bronobject verwijder, moet u het object dat de functie `@Where` gebruikt, handmatig bijwerken.

## 18.3 Parameters voor SQL-generatie

SQL-generatieparameters beïnvloeden het genereren van het query-script. De parameters hebben allemaal standaardwaarden. Standaardwaarden kunnen worden overschreven in de eigenschappen van de gegevensverzameling. Sommige parameters (met betrekking tot zoeklijsten) kunnen ook in de eigenschappen van bedrijfslagen worden overschreven. Tijdens het uitvoeren van de query gebruikt de queryserver de waarden die worden gevonden in de volgende volgorde:

1. De waarde in de bedrijfslaag indien ingesteld.
2. De waarde in de gegevensverzameling indien ingesteld.
3. De standaardwaarde.

De volgende referentie beschrijft de parameters die de generatie van het queryscript beïnvloeden. De parameters worden alfabetisch opgelijst in twee groepen:

- SQL-parameters die u in de gebruikersinterface van het hulpprogramma voor informatieontwerp instelt. Deze SQL-parameters worden door de meeste stuurprogramma's voor gegevenstoegang gebruikt. Elke parameter is geldig voor de universe waarin deze is ingesteld.
- SQL-parameters die u in de PRM-bestanden (parameters voor gegevenstoegang) instelt. Dit zijn parameters die specifiek voor de verbinding gelden en worden weergegeven in het PRM-bestand voor het doelstuurprogramma voor gegevenstoegang.

### Verwante onderwerpen

- [SQL-generatieparameterreferentie](#)
- [SQL-generatieparameters ingesteld in de PRM](#)
- [Eigenschappen van de gegevensverzameling](#)
- [Eigenschappen van bedrijfslagen](#)

### 18.3.1 SQL-generatieparameterreferentie

In de volgende referentie worden de SQL-generatieparameters beschreven die kunnen worden overschreven in de eigenschappen van de gegevensverzameling en bedrijfslagen.

### 18.3.1.1 ANSI 92

ANSI92 = Yes|No

Waarden	Yes/No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Hiermee wordt aangegeven of de gegenereerde SQL voldoet aan de ANSI92-norm.</p> <p>Yes: maakt de SQL-generatie volgens de ANSI92-norm mogelijk.</p> <p>No: SQL-generatie vindt plaats overeenkomstig de PRM-parameter OUTER_JOIN_GENERATION.</p>

### 18.3.1.2 AUTO\_UPDATE\_QUERY

AUTO\_UPDATE\_QUERY = Yes|No

Waarden	Yes/No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Bepaalt wat er gebeurt als een object in een query niet beschikbaar is voor een gebruikersprofiel.</p> <p>Yes: de query wordt bijgewerkt en het object wordt uit de query verwijderd.</p> <p>No: het object blijft in de query.</p>

### 18.3.1.3 BEGIN\_SQL

BEGIN\_SQL = <Tekenreeks>

Waarden	Tekenreeks
Standaard	Lege tekenreeks
Beschrijving	<p>BEGIN_SQL wordt gebruikt als prefix voor SQL-instructies voor administratie, prioriteiten stellen en het beheren van de werkdruk. De parameter is van toepassing op willekeurige SQL-generatie, inclusief documentgeneratie en zoeklijstquery's.</p> <p>BEGIN_SQL wordt ondersteund in Web Intelligence, Live Office, Crystal Reports voor Enterprise en QaaWS, en wordt genegeerd door Desktop Intelligence.</p> <p>Voorbeeld voor Teradata:</p> <pre>BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='tekenreeks' for transaction;</pre> <p>Deze parameter vereist een tekenreeks met een of meer naam-waardeparen, gescheiden door een puntkomma en alles tussen enkele aanhalingstekens. Alle SQL-instructies hebben als prefix de parameter die volgt op BEGIN_SQL. De ingevoerde naam-waardeparen in deze parameter worden in de systeemtabel GetQueryBandPairs geschreven.</p> <p>Voorbeeld van drie naam-waardeparen:</p> <pre>BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='UserID=Jones;JobID=980;AppID=TRM' for transaction;</pre> <p>U kunt ook de functie @Variable als waarde gebruiken in het naam-waardepaar. De geretourneerde waarde staat dan tussen enkele aanhalingstekens: BEGIN_SQL=SET QUERY_BAND='USER=@Variable('BOUSER');Document=@Variable('DPNAME');' for transaction;</p>

### 18.3.1.4 BLOB\_COMPARISON

BLOB\_COMPARISON = Yes|No

Waarden	Yes/No
Standaard	No
Kan bewerkt worden?	Nee
Beschrijving	<p>Geeft op of een query gegenereerd kan worden met een <code>DISTINCT</code>-instructie als een BLOB-bestand wordt gebruikt in de <code>SELECT</code>-instructie. Dit hangt samen met de instelling <code>No Duplicate Row</code> in de query-eigenschappen.</p> <p>Yes: de <code>DISTINCT</code>-instructie kan in een query worden gebruikt.</p> <p>No: de <code>DISTINCT</code>-instructie kan niet in de query worden gebruikt, zelfs als de optie <code>No Duplicate Row</code> is ingeschakeld.</p>

### 18.3.1.5 BOUNDARY\_WEIGHT\_TABLE

BOUNDARY\_WEIGHT\_TABLE = Integer 32bits [0-9]

Waarden	Geheel getal 32-bits [0-9 of een negatief geheel getal]
Standaard	-1



Beschrijving	<p>Hiermee kunt u de <code>FROM</code>-component optimaliseren voor tabellen met veel rijen.</p> <p>Als de tabelgrootte (het aantal rijen) groter is dan de ingevoerde waarde, dan wordt de tabel als een subquery aangegeven:</p> <pre>FROM (SELECT  coll1, col2,....., coln, ,....., FROM Table_Name WHERE eenvoudige voorwaarde).</pre> <p>Er is sprake van een eenvoudige voorwaarde als er geen subquery aanwezig is.</p> <p>-1, 0 of een ander negatief getal betekent dat deze optimalisatie niet wordt gebruikt.</p>
Beperkingen	<p>Optimalisering wordt niet geïmplementeerd als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de operator <code>OR</code> deel uitmaakt van de queryvoorwaarde</li> <li>• de SQL slechts één tabel bevat</li> <li>• de query een outer join bevat</li> <li>• er geen voorwaarde is gedefinieerd in de tabel die wordt geoptimaliseerd</li> <li>• de tabel die wordt geoptimaliseerd een afgeleide tabel is</li> </ul>

### 18.3.1.6 CUMULATIVE\_OBJECT\_WHERE

CUMULATIVE\_OBJECT\_WHERE = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Deze parameter is alleen van toepassing op gefilterde objecten. Hiermee wordt opgegeven hoe de <code>WHERE</code>-component van objecten wordt gecombineerd met de queryvoorwaarde voor die objecten.</p> <p>Yes: Hiermee wordt opgegeven dat <code>WHERE</code>-componenten worden gecombineerd met de hoofdqueryvoorwaarde met de operator <code>AND</code>.</p> <p>No: Hiermee wordt opgegeven dat de <code>WHERE</code>-component van het object wordt gecombineerd met de voorwaarde voor dit object.</p> <p>Voorbeeld:</p> <p>Als de voorwaarde is: "Vind alle Franse klanten die niet John heten of alle Amerikaanse steden behalve New York", dan is de SQL:</p> <p>Yes:</p> <pre>(customer.first_name &lt;&gt; 'John') OR (city.city &lt;&gt; 'New York AND customer_country.country = 'France' AND city_country.country = 'USA'</pre> <p>No:</p> <pre>(customer.first_name &lt;&gt; 'John' AND customer_country.country = 'France' ) OR (city.city &lt;&gt; 'New York' AND city_country.country = 'USA' )</pre>
--------------	--

### 18.3.1.7 DISABLE\_ARRAY\_FETCH\_SIZE\_OPTIMIZATION

DISABLE\_ARRAY\_FETCH\_SIZE\_OPTIMIZATION = Yes|No

Waarden	Yes/No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Met een optimalisatiealgoritme kan de grootte van de geretourneerde arrays worden geoptimaliseerd, in plaats van de standaardinstelling te gebruiken.</p> <p>No: alle uitgevoerde query's op de universe hebben baat bij de optimalisatie.</p> <p>Yes: query's gebruiken de standaardwaardeset.</p>
--------------	--

### 18.3.1.8 DISTINCT\_VALUES

DISTINCT\_VALUES = GROUPBY|DISTINCT

Waarden	GROUPBY DISTINCT
Standaard	DISTINCT
Beschrijving	<p>Hiermee wordt opgegeven of SQL wordt gegenereerd met een <code>DISTINCT</code>- of <code>GROUP BY</code>-instructie voor objecten in de bedrijfslaag, en in zoeklijsten. In het queryvenster houdt querygeneratie alleen rekening met de waarde van <code>DISTINCT_VALUES</code> als de optie <b>Dubbele rijen ophalen</b> niet is geselecteerd in de queryeigenschappen.</p> <p><code>DISTINCT</code>: de SQL is gegenereerd met een <code>DISTINCT</code>-component, bijvoorbeeld:</p> <pre>SELECT DISTINCT cust_name FROM Klant</pre> <p><code>GROUPBY</code>: de SQL is gegenereerd met een <code>GROUP BY</code> -component, bijvoorbeeld:</p> <pre>SELECT cust_name FROM Klant GROUP BY Customer.cust_name</pre>

### 18.3.1.9 END\_SQL

END\_SQL = Tekenreeks

Waarden	Tekenreeks
Standaard	<lege reeks>
Beschrijving	De instructie die in deze parameter wordt opgegeven wordt aan het einde van iedere SQL-instructie toegevoegd.
Voorbeeld	<p>Voor IBM DB2-databases kunt u het volgende gebruiken:</p> <pre>END_SQL=FOR SELECT ONLY</pre> <p>Gegevensblokken worden veel sneller door de server gelezen.</p> <p>Nog een voorbeeld:</p> <pre>END_SQL='schrijven ' UNVID naar Usage_Au dit.Querieded_universe</pre> <p>Hiermee wordt de universe-id naar een controletabel geschreven; zo kunt u andere gegevens vastleggen, zoals gebruiker en tabellen waarop query's zijn uitgevoerd.</p>

### 18.3.1.10 EVAL\_WITHOUT\_PARENTHESIS

EVAL\_WITHOUT\_PARENTHESIS = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Standaard wordt de functie <code>@Select(map\object)</code> vervangen door de <code>SELECT</code>-instructie voor het object <code>&lt;map\object&gt;</code> tussen haakjes.</p> <p>Als u bijvoorbeeld twee <code>@Select</code>-instructies, <code>@Select( object1) *@Select(object2)</code> combineert.</p> <p>Als de <code>SQL(object1) = A-B</code> en <code>SQL(object2) =C</code>, dan is de bewerking <code>( A-B ) * ( C )</code>.</p> <p>Als u <code>EVAL_WITHOUT_PARENTHESES = Yes</code> instelt dan hoeft u geen haakjes toe te voegen. De bewerking is dan <code>A - B * C</code>.</p> <p>Yes: haakjes worden verwijderd uit de <code>SELECT</code>-instructie voor een functie <code>@Select(map\object)</code></p> <p>No: haakjes worden toegevoegd aan de <code>Select</code>-instructie voor de functie <code>@Select(map\object)</code>.</p>
--------------	--

### 18.3.1.11 FILTER\_IN\_FROM

`FILTER_IN_FROM = Yes|No`

Waarden	Yes/No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Hiermee wordt bepaald of de gegenereerde SQL waar mogelijk queryfilters in de FROM-component opneemt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Deze instelling is alleen van toepassing als de SQL-generatieparameter ANSI92 is ingesteld op <i>Yes</i>.</p> <p>Deze parameter is nuttig wanneer u zoekopdrachten uitvoert op tabellen waarvoor outer joins zijn gedefinieerd. Zo retourneert een outer join op tabellen Klant en Reserveringen alle klanten, zelfs klanten zonder reservering. Een queryfilter in de WHERE-component filtert klanten zonder reserveringen mogelijk uit. Als de <code>FILTER_IN_FROM</code>-parameter is ingesteld op <i>Yes</i>, omvat de gegenereerde SQL waar mogelijk queryfilters in de FROM-component om de null-waarden te behouden die door de outer join zijn geretourneerd.</p> <p><i>Yes</i>: wanneer de SQL wordt gegenereerd, worden waar mogelijk queryfilters in de FROM-component geplaatst.</p> <p><i>No</i>: wanneer de SQL wordt gegenereerd, worden queryfilters in de WHERE-component geplaatst.</p>
--------------	--

### 18.3.1.12 FORCE\_SORTED\_LOV

FORCE\_SORTED\_LOV = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Hiermee wordt een gesorteerde zoeklijst opgehaald.</p> <p><i>Yes</i>: geeft aan dat de zoeklijst wordt gesorteerd.</p> <p><i>No</i>: geeft aan dat de zoeklijst niet wordt gesorteerd.</p>

### 18.3.1.13 GROUPBY\_PRIMARY\_KEY

GROUPBY\_PRIMARY\_KEY = YES | NO

Waarden	YES   NO
Standaard	YES
Beschrijving	<p>Hiermee kunt u het gebruik van de primaire sleutel in de <code>GROUP BY</code>-component deactiveren. Als gegevens voor een indexbewust object worden opgehaald, wordt de SQL standaard geoptimaliseerd door de primaire sleutel in de <code>GROUP BY</code>-component te gebruiken.</p> <p>YES: geeft de voorkeur aan het gebruik van de primaire sleutel boven de kolomnaam in de <code>GROUP BY</code>-component.</p> <p>NO: gebruikt de primaire sleutel niet in de <code>GROUP BY</code>-component.</p>

### 18.3.1.14 INNERJOIN\_IN\_WHERE

INNERJOIN\_IN\_WHERE = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No. U moet handmatig de parameter toevoegen om deze te activeren.

Beschrijving	<p>Hiermee kunt u afdwingen dat het systeem SQL-syntaxis met alle inner joins in de component <code>WHERE</code> genereert wanneer <code>ANSI92</code> is ingesteld op <code>Yes</code>. Dit is alleen mogelijk als een query uitsluitend inner joins bevat (en geen volledige outer joins, joins rechtsbuiten of joins linksbuiten).</p> <p><code>Yes</code>: als <code>ANSI92</code> is ingesteld op <code>Yes</code>, genereert het systeem <code>ANSI92</code>-join-syntaxis in de <code>FROM</code> -component, behalve wanneer de query alleen inner joins bevat. In dat geval komen de inner joins in de <code>WHERE</code>-component.</p> <p><code>No</code>: als <code>ANSI92</code> is ingesteld op <code>Yes</code>, wordt de syntaxis van de <code>ANSI 92</code>-join in de <code>FROM</code>-component gegenereerd.</p>
--------------	---

### 18.3.1.15 JOIN\_BY\_SQL

`JOIN_BY_SQL` = `Yes|No`

Waarden	<code>Yes   No</code>
Standaard	<code>No</code>
Beschrijving	<p>Hiermee wordt aangegeven op welke manier met meerdere SQL-instructies wordt omgegaan. Meerdere instructies kunnen worden gecombineerd (op voorwaarde dat de database dit toelaat).</p> <p><code>Yes</code>: er worden meerdere SQL-instructies gecombineerd.</p> <p><code>No</code>: er worden niet meerdere SQL-instructies gecombineerd. Dit is de standaardwaarde.</p>

### 18.3.1.16 MAX\_INLIST\_VALUES

`MAX_INLIST_VALUES` = `[0-99]`



Waarden	Geheel getal: min-1, max is afhankelijk van DB
Standaard	-1
Beschrijving	<p>Hiermee kunt u het maximumaantal waarden instellen dat u in een voorwaarde mag invoeren als u de operator <code>IN LIST</code> gebruikt.</p> <p>99: u mag maximaal 99 waarden invoeren als u een voorwaarde maakt met de operator <code>IN LIST</code>.</p> <p>De maximaal toegestane waarde die u mag invoeren, is afhankelijk van de database.</p> <p>De waarde -1 betekent dat er geen beperking is in het aantal geselecteerde waarden, behalve die door de database worden bepaald.</p>

### 18.3.1.17 REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT

REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT= Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No
Beschrijving	<p>In de voorgaande versies van het universe-ontwerpprogramma kon een komma worden gebruikt om meerdere velden te scheiden in een Select-instructie van een object. De komma werd als samenvoegingsoperator geïnterpreteerd. Voor universes die reeds op deze manier een komma gebruiken, kunt u <code>REPLACE_COMMA_BY_CONCAT</code> instellen op <code>No</code> om dit gedrag te behouden. In de huidige versie van het universe-ontwerpprogramma is deze parameter standaard ingesteld op <code>Yes</code> zodat uitdrukkingen die de komma op deze manier gebruiken, automatisch de samenvoegingssyntaxis gebruiken.</p> <p><b>Yes:</b> de komma wordt vervangen door de samenvoegingsuitdrukking als een object met meerdere velden is gevonden.</p> <p><b>No:</b> de komma blijft behouden.</p>

### 18.3.1.18 SELFJOINS\_IN\_WHERE

SELFJOINS\_IN\_WHERE = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Zelf-joins worden meestal in de FROM-component opgenomen. Hiermee kunt u afdwingen dat SQL-syntaxis met alle voorwaarden van een zelf-join in de WHERE-component wordt gegenereerd. Er wordt alleen rekening gehouden met de parameter <code>ANSI92</code> als deze is ingesteld op Yes.</p> <p>U moet handmatig de parameter aan de lijst toevoegen om deze te activeren.</p> <p>Yes: de voorwaarden van een zelf-join komen in de WHERE-component van de SQL-query.</p> <p>No: de syntaxis voor zelf-joins wordt gegenereerd conform de ANSI 92-conventie. Voorwaarden voor een zelf-join komen in de ON-component van de tabeljoindefinitie in de FROM-component van de SQL-query.</p>

### 18.3.1.19 SHORTCUT\_BEHAVIOR

SHORTCUT\_BEHAVIOR = ShortestPath|Global|Successive

Waarden	ShortestPath   Global   Successive
Standaard	ShortestPath

Beschrijving	<p>Hiermee wordt opgegeven hoe join snelkoppelingen worden toegepast.</p> <p><b>ShortestPath:</b> hiermee worden snelkoppelingen toegepast om het kleinste aantal tabellen in de query op te halen.</p> <p><b>Successive:</b> hiermee worden snelkoppelingen een voor een toegepast. Als een snelkoppeling een tabel verwijdert die deel uitmaakt van een potentieel opeenvolgende snelkoppeling, wordt de opeenvolgende snelkoppeling niet toegepast.</p> <p><b>Global:</b> hiermee worden alle snelkoppelingen toegepast. Als de resulterende query een Cartesiaans product maakt, worden er geen join snelkoppelingen toegepast.</p> <p><b>Opmerking:</b> Deze parameter werd vroeger als <code>GLOBAL_SHORTCUTS</code> in de PRM-bestanden opgegeven. De waarde <code>Global</code> komt overeen met <code>Yes</code> en <code>Successive</code> komt overeen met <code>No</code>.</p>
--------------	--

### 18.3.1.20 SMART\_AGGREGATE

SMART\_AGGREGATE = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Hiermee wordt bepaald hoe aggregatietabellen worden gebruikt voor slimme waarden die op de aggregatietabel zijn gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat de aggregatie van een universe-object dat op een ratio is gebaseerd, correct verloopt. Het systeem profiteert standaard van de voorberekende waarden in de aggregatietabellen. Als deze tabellen in de loop van de tijd niet consequent zijn (verschillende perioden), kunt u deze parameter gebruiken zodat de meest gedetailleerde aggregatietabellen worden gebruikt.</p> <p>Deze parameter wordt niet weergegeven in de lijst met universeparameters (standaard niet geactiveerd). De universe-ontwerper moet de parameter handmatig aan de lijst met parameters toevoegen alvorens deze te activeren (waarde <i>Yes</i>).</p> <p><i>Yes</i>: aanvullende groeperingsquery's moeten worden gebaseerd op de aggregatietabel van de oorspronkelijke query voor de slimme meetwaarde die op de aggregatietabel is gebaseerd.</p> <p><i>No</i>: het systeem kiest de meest geschikte aggregatietabel.</p>
--------------	--

### 18.3.1.21 THROUGH\_AGGREGATE\_AWARE

THROUGH\_AGGREGATE\_AWARE = Yes|No

Waarden	Yes/No
Standaard	<p>Yes</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor universes die zijn geconverteerd van .unv, is de standaardwaarde No.</p>

Beschrijving	<p>Hiermee wordt bepaald of rekening wordt gehouden met kennis van aggregatie wanneer de compatibiliteit van queryobjecten wordt getest.</p> <p>Met deze parameter kunt u mogelijk de resultaten van query's op geconverteerde UNV-universes verbeteren die zijn mislukt voor de UNV-universe.</p> <p><b>Yes:</b> er wordt rekening gehouden met de kennis van aggregatie wanneer de compatibiliteit van objecten in de query wordt getest. In sommige gevallen kan de query dan worden uitgevoerd wanneer er incompatibele objecten (gesplitste query's) zijn met objecten met aggregatieregels.</p> <p><b>No:</b> bij het testen van objectcompatibiliteit wordt het gedrag voor UNV-universes gebruikt.</p>
--------------	--

### 18.3.1.22 THOROUGH\_PARSE

THOROUGH\_PARSE = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Hiermee wordt de methode opgegeven die wordt gebruikt voor standaardcontrole in het dialoogvenster Query en afzonderlijke objectcontrole.</p> <p><b>Yes:</b> de instructies <code>PREPARE</code>, <code>DESCRIBE</code> en <code>EXECUTE</code> worden gebruikt om SQL voor objecten te controleren.</p> <p><code>Prepare+DescribeCol+Execute</code></p> <p><b>De instructies No:</b> <code>PREPARE</code> en <code>DESCRIBE</code> worden gebruikt om SQL voor objecten te controleren.</p>

### 18.3.1.23 TRUST\_CARDINALITIES

TRUST\_CARDINALITIES = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No
Beschrijving	<p>Biedt de mogelijkheid de SQL te optimaliseren in geval van een vergrote resultaatset.</p> <p>Yes: bij query's die een meetwaarde bevatten, worden alle voorwaarden die de meetwaarde vergroten en niet in Resultaatobjecten voorkomen, omgezet in subquery's, zodat tabellen die mogelijk onjuiste resultaten voor de meetwaarde retourneren niet in de query worden opgenomen.</p> <p>No: er wordt geen optimalisatie toegepast.</p>

#### 18.3.1.24 UNICODE\_STRINGS

UNICODE\_STRINGS = Yes|No

Waarden	Yes   No
Standaard	No

Beschrijving	<p>Specificeert of de huidige universe de Unicode-reeksen kan verwerken of niet. Is alleen van toepassing op Microsoft SQL Server en Oracle 9. Als de database-tekenset in het SBO-bestand is ingesteld op Unicode, moet de SQL-generering worden gewijzigd om Unicode-kolomtypen zoals NCHAR en NVARCHAR te verwerken.</p> <p>Yes: voorwaarden gebaseerd op reeksen worden opgemaakt in de SQL volgens de waarde voor de parameter UNICODE_PATTERN in het PRM-bestand, bijvoorbeeld MS SQL Server (sqlsrv.prm) : UNICODE_PATTERN=N\$</p> <p>De voorwaarde Customer_name='Arai ' wordt Customer_name=N'Arai'.</p> <p>Opmerking: als u een aanwijzing maakt met de @Prompt -syntaxis op basis van de Unicode-waarde, moet het gegevenstype 'U' zijn in plaats van 'C'.</p> <p>No: alle voorwaarden gebaseerd op reeksen worden in de standaard SQL ingedeeld. De voorwaarde Customer_name='Arai ' blijft bijvoorbeeld Customer_name='Arai'</p>
--------------	---

### 18.3.2 SQL-generatieparameters ingesteld in de PRM

In de volgende naslag worden de SQL-generatieparameters beschreven die u in het PRM-bestand (gegevenstoegangsparameter) instelt voor het toegangsstuurprogramma voor de doelgegevens.

#### 18.3.2.1 CASE\_SENSITIVE

```
<Parameternaam="CASE_SENSITIVE">NO</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of de database hoofdlettergevoelig is. Deze parameter wordt met Oracle gebruikt.
Waarden	<p>YES: de database is hoofdlettergevoelig.</p> <p>NO: de database is niet hoofdlettergevoelig.</p>

Standaard	NO
-----------	----

### 18.3.2.2 COMMA

```
<Parameter Name="COMMA">|| ' ' ||</Parameter>
```

Beschrijving	<p>Hiermee wordt opgegeven welke samenvoegingsoperator voor databases moet worden gebruikt om komma's voor objecten met de volgende syntaxis te vervangen:</p> <p>Tab.Col1, Tab.Col2.</p> <p>Deze parameter wordt met alle stuurprogramma's voor gegevenstoegang gebruikt.</p>
Waarden	<pre>   ' '   </pre> <pre>+ ' ' +</pre>
Standaard	<pre>   ' '   </pre>
Resultaat	<pre>Tab.Col1  ' ' Tab.Col2</pre>

### 18.3.2.3 CONCAT

```
<Parameter Name="CONCAT">||</Parameter>
```

Beschrijving	<p>Hiermee wordt de samenvoegingsoperator opgegeven. De parameter wordt met alle stuurprogramma's voor gegevenstoegang gebruikt.</p>
Waarden	dubbele pijp (  ) of plusteken (+)



Standaard	
-----------	--

### 18.3.2.4 DELIMIT\_IDENTIFIERS

```
<Parameter Name="DELIMIT_IDENTIFIERS">YES</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of database-id's tussen aanhalingstekens kunnen worden geplaatst. Id's worden tussen aanhalingstekens geplaatst met het scheidingsteken dat is opgegeven in de parameter IDENTIFIER_DELIMITER.
Waarden	YES: id's kunnen tussen aanhalingstekens worden geplaatst. NO: id's kunnen niet tussen aanhalingstekens worden geplaatst.
Standaard	YES
Resultaat	Tabelnaam="mijn_tabel"

### 18.3.2.5 DELIMIT\_LOWERCASE

```
<Parameternaam="DELIMIT_LOWERCASE"></Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of id's in kleine letters worden gescheiden door aanhalingstekens.
Waarden	YES: de id's in kleine letters worden gescheiden door aanhalingstekens. NO: de id's in kleine letters worden niet gescheiden door aanhalingstekens.

### 18.3.2.6 EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT

<Parameternaam="EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT">YES</Parameter>

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of de toepassing een SELECT DISTINCT genereert wanneer een query een ORDER BY-component bevat.
Waarden	YES: er wordt geen SELECT DISTINCT gegenereerd wanneer de query een ORDER BY-component bevat. NO: er wordt een SELECT DISTINCT gegenereerd wanneer de query een ORDER BY-component bevat.
Standaard	YES

### 18.3.2.7 GROUPBY\_WITH\_ALIAS

<Parameternaam="GROUPBY\_WITH\_ALIAS">YES</Parameter>

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of de database een GROUP BY-component kan maken die aliassen bevat in de SELECT-instructie.
Waarden	YES: u kunt een GROUP BY-component maken met aliassen in de SELECT-instructie. NO: u kunt geen GROUP BY-component met aliassen maken in de SELECT-instructie.
Standaard	YES

### 18.3.2.8 IDENTIFIER\_DELIMITER

```
<Parameter Name="IDENTIFIER_DELIMITER">"</Parameter>
```

Beschrijving	<p>Hiermee worden de volgende functies opgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabel- of kolomnamen die spaties of speciale tekens bevatten, worden tussen aanhalingstekens geplaatst als de parameter <code>BACK_QUOTE_SUPPORTED</code> wordt geactiveerd.</li> <li>Tabel- of kolomnamen worden, ongeacht de tekens die ze bevatten, tussen aanhalingstekens geplaatst als de parameter <code>DELIMIT_IDENTIFIERS</code> wordt geactiveerd.</li> </ul> <p>Voor het gebruik van deze parameter moet <code>BACK_QUOTE_SUPPORTED</code> of <code>DELIMIT_IDENTIFIERS</code> zijn ingesteld op YES. Dit is de standaardwaarde voor beide parameters.</p>
Waarden	<p>" (dubbel aanhalingsteken): tabel- of kolomnamen die spaties of speciale tekens bevatten, worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.</p> <p>' (enkele aanhalingstekens): tabel- of kolomnamen die spaties of speciale tekens bevatten, worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Deze waarde kan alleen met Microsoft Access worden gebruikt.</p>
Standaard	"
Resultaat	Table name="Mijn tabel"

### 18.3.2.9 OUTERJOINS\_GENERATION

```
<Parameter Name="OUTERJOINS_GENERATION">ANSI92</Parameter>
```

Beschrijving	<p>Hiermee wordt de SQL-syntaxis voor outer joins opgegeven.</p> <p>De waarde <code>ANSI_92</code> genereert een outer join in de FROM-component. Met andere waarden wordt de outer join in de WHERE-component gegenereerd.</p> <p>Als u deze instelling wijzigt, moet u voor joineigenschappen controleren of de uitdrukking van de outer join geldig is en of de cardinaliteiten juist zijn. Handmatige aanpassing van de joinsyntaxis wordt niet ondersteund door ANSI92.</p> <p><b>Opmerking:</b> De parameter <code>OUTERJOINS_GENERATION</code> van het PRM-bestand is als volgt aan de <code>ANSI92</code>-instelling van de universe gerelateerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Als de parameter <code>OUTERJOINS_GENERATION</code> van het PRM-bestand op <code>ANSI_92</code> is ingesteld en de <code>ANSI92</code>-parameter van de universe op <code>NO</code>, heeft de PRM-parameter voorrang boven de universe-instelling en conformeren outer joins aan ANSI92-gedrag.</li><li>• Als de parameter <code>OUTERJOINS_GENERATION</code> van het PRM-bestand op <code>USUAL</code> is ingesteld, krijgt de <code>ANSI92</code>-instelling van de universe voorrang, en afhankelijk van de <code>ANSI92</code>-instelling van de universe (<code>YES</code> of <code>NO</code>) conformeren outer joins aan ANSI92.</li></ul>
Waarden	<p>De primaire waarden voor <code>OUTERJOINS_GENERATION</code> zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>ANSI_92</code>: het standaardgedrag van outer joins voldoet aan de ANSI92-standaard, ongeacht de <code>ANSI92</code>-parameterwaarde in de universe.</li><li>• <code>NO</code>: outer joins worden niet ondersteund.</li><li>• <code>USUAL</code>: het databasespecifieke outer join-gedrag wordt gebruikt. Dit gedrag wordt overschreven als de <code>ANSI92</code>-parameter op <code>YES</code> wordt ingesteld.</li></ul> <p>Afhankelijk van de database zijn andere instellingen beschikbaar. Zie de standaardinstellingen hieronder.</p>

Standaard	<p>ANSI_92: standaardwaarde voor Oracle, MS SQL Server 2005 en Sybase.</p> <p>DB2: standaardwaarde voor IBM DB2.</p> <p>FULL_ODBC: standaardwaarde voor Microsoft SQL Server.</p> <p>INFORMIX: standaardwaarde voor IBM Informix.</p> <p>INGRES: standaardwaarde voor Teradata.</p> <p>NO: standaardwaarde voor ODBC.</p> <p>USUAL: standaardwaarde voor HP Neoview, Netezza, IBM Red Brick en MS SQL Server 2000.</p>
-----------	--

### Voorbeelden van OUTERJOINS\_GENERATION-parameterinstellingen

Setting = USUAL:

```
FROM T1, T2
WHERE T1.col1(+) = T2.col2
```

Setting = DB2:

```
FROM T2 LEFT OUTER JOIN T1
ON T1.col1 = T2.col2
```

Setting = ODBC:

```
FROM {oj T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.col1=T2.col2}
Where (T2.col3 = T3.col1)
```

Setting = INFORMIX :

```
FROM T2
OUTER T1
WHERE T1.col1=T2.col2
```

Setting = FULL-ODBC:

```
FROM {oj T1 RIGHT OUTER JOIN T2 ON T2.col2=T1.col1
T2 INNER JOIN 3 on T2.col3 = T3.col1}
```

Setting = ANSI\_92:

```
SELECT DISTINCT
    t1.col1,
    t2.col2
FROM
    (t1 RIGHT OUTER JOIN t2 ON (t1.col1=t2.col2) )
```

### 18.3.2.10 OVER\_CLAUSE

```
<Parameternaam="OVER_CLAUSE">YES</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee kunnen SAP BusinessObjects-toepassingen RISQL-functies opnemen bij het genereren van SQL. De ondersteunde RISQL-functies voor de database worden weergegeven in de parameter ANALYTIC_FUNCTIONS.
Waarden	YES: toepassingen kunnen RISQL-functies opnemen bij het genereren van SQL. NO: toepassingen kunnen geen RISQL-functies opnemen bij het genereren van SQL.
Standaard	YES

### 18.3.2.11 OWNER

```
<Parameternaam="OWNER">YES</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of de database de naam van de eigenaar ondersteunt als voorvoegsel voor tabellen.
Waarden	YES: de database ondersteunt de naam van de eigenaar als voorvoegsel voor tabellen. NO: de database ondersteunt de naam van de eigenaar niet als voorvoegsel voor tabellen.
Standaard	YES

### 18.3.2.12 QUALIFIER

```
<Parameternaam="QUALIFIER">NO</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt opgegeven of de database de kwalificatiernaam ondersteunt als voorvoegsel voor tabellen.
Waarden	<p>YES: de database ondersteunt de kwalificatiernaam als voorvoegsel voor tabellen.</p> <p>NO: de database ondersteunt de kwalificatiernaam niet als voorvoegsel voor tabellen.</p>
Standaard	RDBMS-afhankelijk.

### 18.3.2.13 UNICODE\_PATTERN

```
<Parameter Name="UNICODE_PATTERN">UNISTR($)</Parameter>
```

Beschrijving	Is alleen van toepassing wanneer de SQL-generatieparameter UNICODE_STRINGS van de universe is ingesteld op YES. Alle voorwaarden die op tekenreeksen gebaseerd zijn, worden dan opgemaakt met deze tekenreekswaarde. Dit wordt alleen gebruikt met MS SQL Server en Oracle.
Waarden	<p>N\$: voor MS SQL Server</p> <p>UNISTR(\$): voor Oracle</p>

### 18.3.2.14 USER\_INPUT\_DATE\_FORMAT

```
<Parameter Name="USER_INPUT_DATE_FORMAT">'dd-MM-yyyy HH:mm:ss'</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee worden de standaardnotaties voor datum en uur opgegeven die in de WHERE-component van een SQL-instructie worden gegenereerd.
Waarden	<p>{\d 'jjjj-mm-dd'}: standaarddatumnotatie voor ODBC.</p> <p>'DD-MM-JJJJ HH:MM:SS': standaardnotatie voor datum en uur voor Oracle.</p> <p>'MM/DD/JJJJ': standaarddatumnotatie voor IBM Informix.</p> <p>'jjjj-mm-dd HH:mm:ss': standaardnotatie voor datum en uur voor MS SQL Server en de meeste IBM DB2-servers.</p> <p>'mm/dd/jjjj hh:m:s am/pm': standaardnotatie voor datum en uur voor Sybase.</p> <p>'jjjj-mm-dd': standaarddatumnotatie voor een Sybase-gateway.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u tijd- of tijdstempelvariabelen moet gebruiken voor ODBC, moet u de waarde voor de standaarddatumnotatie vervangen door {\t 'uu:mm:ss'} of {\t\s 'jjjj-mm-dd uu:mm:ss'} in het bestand <code>odbc.sbo</code>.</p>
Standaard	Zie waarden hierboven.

### 18.3.2.15 USER\_INPUT\_NUMERIC\_SEPARATOR

```
<Parameter Name="USER_INPUT_NUMERIC_SEPARATOR">.</Parameter>
```

Beschrijving	Hiermee wordt het standaard decimale scheidingsteken opgegeven dat in het gegenereerde SQL-script wordt gebruikt.
Waarden	'.' (punt)
Standaard	'.'



# Verwijzing naar Opmaakeditor

## 19.1 Informatie over de opmaakeditor

Met de opmaakeditor kunt u de notatie bepalen voor de datum en tijd en de numerieke waarden. U kunt kiezen voor standaardnotaties of een eigen notatie definiëren. Voor metagegevensobjecten in uw document kunt u voor elke landinstelling een andere notatie opgeven. De notaties worden in het document opgeslagen als onderdeel van de lokalisatie.

De toepassing gebruikt de huidige systeemdatum en -tijd, en de numerieke waarde 987.654.321 om notaties weer te geven. In de toepassingsvoorkeuren kunt u zelf waarden voor getallen en datum/tijd opgeven die bij het weergeven van notaties moeten worden gebruikt.

### Standaardnotaties

De standaardnotaties zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Common Locale Data Repository (CLDR), beheerd door het UNICODE-consortium. De standaardnotaties van Microsoft worden gevolgd als deze verschillen van de door de CLDR aanbevolen notaties. Er zijn vijftien standaardnotaties voor datum en tijd, en vier standaardnotaties voor getallen.

In de opmaakeditor vindt u de beschikbare standaardnotaties voor elke categorie gegevens.

### Aangepaste notaties

Als de beschikbare standaardnotaties niet aan uw wensen voldoen, kunt u met de Aangepaste notatie-editor zelf notaties definiëren.

U kunt een aangepaste notatie verwijderen, zelfs als deze in het document wordt gebruikt. De eerstvolgende keer dat u de opmaakeditor start voor een object waaruit een notatie is verwijderd, wordt er automatisch een aangepaste notatie gemaakt.

Een aangepaste notatie bestaat uit tekst en tokens. Een token is een vooraf opgemaakt gedeelte van een getal of een datum. Zo is **Dag: 1-31** een token waarmee het daggedeelte van de datum wordt weergegeven als een getal tussen 1 en 31. Raadpleeg de verwante onderwerpen als u meer informatie wilt over tokens.

In de Aangepaste notatie-editor vindt u de beschikbare tokencategorieën. U geeft een notatie op door tekst in het vak **Notatiedefinitie** te typen en vervolgens de tokens uit het vak **Tokens** te slepen. Tokens worden weergegeven in de notatiedefinitie met een rechthoekige rand en een grijze achtergrond. Wanneer u de notatie definieert, krijgt u een voorbeeldweergave ervan te zien.

U kunt voor elke eigen notatie een weergavekleur opgeven. Als u geen kleur opgeeft, bepaalt de clienttoepassing (bijvoorbeeld Interactive Analysis) de weergavekleur.

In het vak **Notatie voor ongedefinieerde waarden** kunt u een tekst en een kleur instellen die moeten worden weergegeven als er bij de rapportage geen enkele waarde wordt geretourneerd. In het geval van een ongedefinieerde waarde wordt er standaard geen tekst weergegeven.

Bij het definiëren van een numerieke notatie, kunt u bepalen dat er een andere notatie moet worden weergegeven als de waarde negatief of gelijk aan nul is. Als u geen notatie opgeeft, wordt de notatie voor positieve waarden gebruikt.

#### **Verwante onderwerpen**

- [Tokens voor datum- en tijdnotatie](#)
- [Tokens voor getalnotatie](#)

## **19.2 Tokens voor datum- en tijdnotatie**

### **Voorbeeld: Weergave van datum- en tijdnotatie**

Dit voorbeeld laat zien hoe de datum, woensdag 5 maart 2008, wordt weergegeven in verschillende notaties die u definieert in de aangepaste notatie-editor.

Notatie gedefinieerd met tokens:	Voorbeeldweergave:
[naam dag], [dag 01-31] [naam maand] [jaar 0000-9999]	woensdag, 5 maart 2008
[dag 01-31]/[maand 01-12]/[jaar 0000-9999]	05/03/2008
[Korte naam dag met beginhoofdletter] [dag 01-31] [Korte naam maand met beginhoofdletter]	Wo 05 Mrt
[naam dag], week [week van jaar 01-53]	woensdag, week 10
De huidige datum is [naam dag], [dag 01-31] [naam maand] [jaar 0000-9999]. Naam van de dag is [naam dag in hoofdletters]. Naam van de maand is [naam maand in kleine letters]. Het jaar is [jaar 00-99].	De huidige datum is woensdag, 05 maart 2008. Naam van de dag is WOENSDAG. Naam van de maand is maart. Het jaar is 08.

### Lijst met tokens voor datum en tijd

Categorie	Token	Beschrijving
Dag	Dag 01-31	Dag in de maand met twee cijfers van 01 t/m 31.
	Dag 1-31	Dag in de maand met een of twee cijfers van 1 t/m 31.
	Naam dag	Naam van de dag volgens de landinstelling, bijvoorbeeld maandag.
	Korte naam dag	Korte naam van de dag met hoofdlettergebruik volgens de landinstelling, bijvoorbeeld ma.
	Dag van jaar 001-366	Dag in het jaar met drie cijfers van 001 t/m 366.
	Dag van jaar 01-366	Dag in het jaar met twee of drie cijfers van 01 t/m 366.
	Dag van jaar 1-366	Dag in het jaar met een, twee of drie cijfers van 1 t/m 366.
	Dag van week in maand	Dag van de week in de maand volgens de landinstelling, bijvoorbeeld 3 voor de derde maandag in juni.
	Naam dag in hoofdletters	Naam van de dag in hoofdletters, bijvoorbeeld MAANDAG.
	Naam dag in kleine letters	Naam van de dag in kleine letters, bijvoorbeeld maandag.

Categorie	Token	Beschrijving
	<b>Naam dag met beginhoofdletter</b>	Naam van de dag met beginhoofdletter, bijvoorbeeld Maandag.
	<b>Korte naam dag in hoofdletters</b>	Korte naam van de dag in hoofdletters, bijvoorbeeld MA.
	<b>Korte naam dag in kleine letters</b>	Korte naam van de dag in kleine letters, bijvoorbeeld ma.
	<b>Korte naam dag met beginhoofdletter</b>	Korte naam van de dag met beginhoofdletter, bijvoorbeeld Ma.
Maand	<b>Maand 01-12</b>	Maand in het jaar met twee cijfers van 01 t/m 12.
	<b>Maand 1-12</b>	Maand in het jaar met een of twee cijfers van 1 t/m 12.
	<b>Naam maand</b>	Naam van de maand met hoofdlettergebruik volgens de landinstelling, bijvoorbeeld juni.
	<b>Korte naam maand</b>	Korte naam van de maand met hoofdlettergebruik volgens de landinstelling, bijvoorbeeld jun.
	<b>Naam maand in hoofdletters</b>	Naam van de maand in hoofdletters, bijvoorbeeld JUNI.
	<b>Naam maand in kleine letters</b>	Naam van de maand in kleine letters, bijvoorbeeld juni.
	<b>Naam maand met beginhoofdletter</b>	Naam van de maand met beginhoofdletter, bijvoorbeeld Juni.
	<b>Korte naam maand in hoofdletters</b>	Korte naam van de maand in hoofdletters, bijvoorbeeld JUN.
	<b>Korte naam maand in kleine letters</b>	Korte naam van de maand in kleine letters, bijvoorbeeld jun.
	<b>Korte naam maand met beginhoofdletter</b>	Korte naam van de maand met beginhoofdletter, bijvoorbeeld Jun.

Categorie	Token	Beschrijving
Jaar en jaartelling	<b>Jaar 00-99</b>	Jaar met twee cijfers van 00 t/m 99.
	<b>Jaar 0000-9999</b>	Jaar met vier cijfers van 0000 t/m 9999.
	<b>Japanse Engelse periode en jaar</b>	Japanse Engelse periode en jaarnummer, bijvoorbeeld: 平成 20 .
	<b>Japanse Engelse periode (Engels) en jaar</b>	Japanse Engelse periode (Engelse afkorting) en jaarnummer, bijvoorbeeld: H20.
	<b>Japans Engels jaarnummer 01-99</b>	Japans Engels jaarnummer met twee cijfers.
	<b>Japans Engels jaarnummer 1-99</b>	Japans Engels jaarnummer met een of twee cijfers.
	<b>Japanse Engelse periode</b>	Japanse Engelse periode.
	<b>Japans Engels jaar</b>	Afgekeurd. Retourneert hetzelfde resultaat als de token <b>Japans Engels jaarnummer 0-99</b> .
	<b>Jaartelling</b>	Afkorting van jaartelling, bijvoorbeeld AD of BC.
Week	<b>Week van maand</b>	Week in de maand met één cijfer van 1 t/m 6.
	<b>Week van jaar 01-53</b>	Week in het jaar (ISO-week) met twee cijfers van 01 t/m 53.
	<b>Week van jaar 1-53</b>	Week in het jaar (ISO-week) met een of twee cijfers van 1 t/m 53.
	<b>Jaar van week van jaar 0000</b>	ISO-jaarnummer (consistent met ISO-week) met vier cijfers van 0000 t/m 9999.
	<b>Jaar van week van jaar 00</b>	ISO-jaarnummer (consistent met ISO-week) met twee cijfers van 00 t/m 99.
Kwartaal en semester	<b>Kwartaalnummer 1-4</b>	Kwartaalnummer met één cijfer van 1 t/m 4.
	<b>Korte naam kwartaal</b>	Korte naam van het kwartaal van K1 t/m K4.
	<b>Naam kwartaal</b>	Naam van het kwartaal van eerste kwartaal t/m vierde kwartaal.
	<b>Semester 1-2</b>	Semesternummer van 1 t/m 2.

Categorie	Token	Beschrijving
Uur	<b>Uur 00-23</b>	Uur in 24-uurs notatie met twee cijfers van 00 t/m 23.
	<b>Uur 0-23</b>	Uur in 24-uurs notatie met een of twee cijfers van 0 t/m 23.
	<b>Uur 01-12</b>	Uur in 12-uurs notatie met twee cijfers van 01 t/m 12.
	<b>Uur 1-12</b>	Uur in 12-uurs notatie met een of twee cijfers van 1 t/m 12.
	<b>Uur 01-24</b>	Uur in 24-uurs notatie met twee cijfers van 01 t/m 24.
	<b>Uur 1-24</b>	Uur in 24-uurs notatie met een of twee cijfers van 1 t/m 24.
	<b>Uur 00-11</b>	Uur in 12-uurs notatie met twee cijfers van 00 t/m 11.
	<b>Uur 0-11</b>	Uur in 12-uurs notatie met een of twee cijfers van 0 t/m 11.
Minuut	<b>Minuten 00-59</b>	Minuten met twee cijfers van 00 t/m 59.
	<b>Minuten 0-59</b>	Minuten met een of twee cijfers van 0 t/m 59.
Seconde en subseconde	<b>Seconden 00-59</b>	Seconden met twee cijfers van 00 t/m 59.
	<b>Seconden 0-59</b>	Seconden met een of twee cijfers van 0 t/m 59.
	<b>Milliseconden 000-999</b>	Milliseconden met drie cijfers van 000 t/m 999.
	<b>Honderdsten van een seconde 000-999</b>	Honderdsten van een seconde met twee cijfers van 00 t/m 99.
	<b>Tienden van een seconde 0-9</b>	Tienden van een seconde met één cijfer van 1 t/m 9.
Tijdzone	<b>Tijdzone</b>	De offset ten opzichte van UTC, bijvoorbeeld GMT+00:00.

Categorie	Token	Beschrijving
AM/PM	<b>AM/PM</b>	Afkorting voor ochtend/middag, hoofdlettergebruik volgens landinstelling, bijvoorbeeld am of pm. Aanbevolen.
	<b>AM/PM in hoofdletters</b>	Afkorting voor ochtend/middag in hoofdletters, bijvoorbeeld AM of PM.
	<b>am/pm in kleine letters</b>	Afkorting voor ochtend/middag in kleine letters, bijvoorbeeld am of pm.
	<b>Am/Pm met beginhoofdletter</b>	Afkorting voor ochtend/middag met beginhoofdletter, bijvoorbeeld Am of Pm. Niet aanbevolen.
Scheidingsteken	<b>Datumscheidingsteken</b>	Afgekeurd. Deze token werd gebruikt als datumscheidingsteken in Desktop Intelligence en wordt niet aanbevolen. Typ het teken dat u wilt gebruiken als datumscheidingsteken rechtstreeks in de notatiebeschrijving, of gebruik een standaardnotatie.
	<b>Tijdscheidingsteken</b>	Afgekeurd. Deze token werd gebruikt als tijdscheidingsteken in Desktop Intelligence en wordt niet aanbevolen. Typ het teken dat u wilt gebruiken als tijdscheidingsteken rechtstreeks in de notatiebeschrijving, of gebruik een standaardnotatie.

## 19.3 Tokens voor getalnotatie

### Definities voor getalnotatie

Een definitie voor getalnotatie bestaat uit de volgende secties:

- tekens (optioneel)
- de waarde van het gehele getal voor het decimaal scheidingsteken
- een groepeescheidingsteken, toe te voegen aan de waarde van het gehele getal
- het decimaal scheidingsteken (optioneel)
- de decimale waarde na het decimaal scheidingsteken (optioneel)
- het exponentiële symbool, gevolgd door de exponentiële waarde (optioneel)

Er worden twee tokens gebruikt om het aantal significante cijfers in het gehele getal, de decimale en de exponentiële waarden weer te geven. Elk token in de notatiedefinitie vertegenwoordigt een weer te geven cijfer:

- Het verplichte cijfertoken **0** geeft het cijfer weer als dit significant is, anders wordt een nul weergegeven.

- Het optionele cijfertoken **#** geeft alleen het cijfer weer als het significant is.

Bij het bepalen van de significante cijfers worden de waarden van het gehele getal en de exponentiële waarde van rechts naar links geëvalueerd, terwijl de decimale waarde van links naar rechts wordt geëvalueerd. Het laatste token **0** of **#** wordt toegewezen aan de resterende cijfers, indien aanwezig.

#### Voorbeeld: Weergave van getalnotatie

In dit voorbeeld kunt u zien hoe de waarde -1,234 in verschillende notaties uit de opmaakeditor wordt weergegeven.

Notatie gedefinieerd met tokens:	Voorbeeldweergave:
[Teken] [#]	-1234
[Neg. begin] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [Neg. einde]	(001234)
[Altijd plus-/minteken] [#] [dec.sep.] [0] [0]	-1234.00
[Teken] [#] [scheidingsteken voor decimalen] [0] [0] [E+] [0] [0] [0]	-1.23E+003
Omzet: [Altijd plus-/minteken] [#] [scheidingsteken voor decimalen] [0] [0]	Omzet: -1234.00 €
[Boolean]	true

#### Lijst met getalsnotatietokens

Categorie	Token	Beschrijving
Tekens	<b>Teken</b>	Minteken als de waarde negatief is. Niets als de waarde positief of nul is.
	<b>Altijd plus-/minteken</b>	Minteken als de waarde negatief is. Plusteken als de waarde positief of nul is.
	<b>Negatief begin</b>	Haakjes openen als de waarde negatief is. Niets als de waarde positief of nul is.
	<b>Negatief einde</b>	Haakjes sluiten als de waarde negatief is. Niets als de waarde positief of nul is.
Cijfers	<b>#</b>	Optioneel cijfer. Cijfer alleen weergegeven indien significant.
	<b>0</b>	Verplicht cijfer. Cijfer weergegeven indien significant, anders 0 weergegeven.



Categorie	Token	Beschrijving
Scheiding stekens	<b>Scheidingsteken voor decimalen</b>	Het teken waarmee de gehele en decimale delen van een getal van elkaar worden gescheiden. Welk teken hiervoor wordt gebruikt, is afhankelijk van de landinstelling. Het scheidingsteken voor decimalen kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
	<b>Groepering</b>	Cijfers worden standaard gegroepeerd volgens de regel en met het scheidingsteken dat in de landinstelling is gedefinieerd. Het groepeeringsymbool kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie. Komt verplicht voor het decimaal scheidingsteken.
Exponenten	<b>E+</b>	Exponentteken in hoofdletters, altijd aanwezig. Kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
	<b>E-</b>	Exponentteken in hoofdletters, alleen als de waarde negatief is. Kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
	<b>e+</b>	Exponentteken in kleine letters, altijd aanwezig. Kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
	<b>e-</b>	Exponentteken in kleine letters, alleen als de waarde negatief is. Kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
Percentage	<b>Percentage</b>	De waarde vermenigvuldigd met 100.
	<b>Percentage %</b>	De waarde vermenigvuldigd met 100, gevolgd door het percentageteken (%). Kan slechts eenmaal worden gebruikt in een expressie.
Boolean	<b>Boolean</b>	Gelocaliseerde waarde van true als de numerieke waarde niet nul is; gelocaliseerde waarde van false als de numerieke waarde nul is.
	<b>True</b>	Altijd de gelocaliseerde waarde van true weergeven.
	<b>False</b>	Altijd de gelocaliseerde waarde van false weergeven.



## Meer informatie

Informatiebron	Locatie
Productinformatie SAP BusinessObjects	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>Ga naar <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> en klik in het zijpaneel "Overzicht van SAP BusinessObjects" op <b>Alle producten</b>.</p> <p>Hier kunt u de meest recente documentatie raadplegen over alle SAP BusinessObjects-producten en de implementatie ervan in de SAP Help Portal. U kunt PDF-versies of installeerbare html-bibliotheken downloaden.</p> <p>Bepaalde handleidingen zijn opgeslagen op de SAP Service Marketplace. Deze zijn niet beschikbaar op de SAP Help Portal. Deze handleidingen staan op de Help Portal en zijn voorzien van een koppeling naar de SAP Service Marketplace. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a>&gt; Documentatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installatiehandleidingen: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>• Releaseopmerkingen: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>De SAP Service Marketplace bevat bepaalde handleidingen voor installatie, upgrades, migratie en implementatie, releaseopmerkingen en documenten over ondersteunde platforms. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen. Als u vanuit de Help Portal wordt doorgestuurd naar de Service Marketplace, kunt u het menu in het navigatiepaneel aan de linkerkant gebruiken om de juiste categorie te zoeken voor de documenten die u wilt raadplegen.</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia biedt extra documentatiebronnen, een omgeving voor gezamenlijk ontwerpen en een interactief feedback-kanaal.</p>

Informatiebron	Locatie
Bronnen voor ontwikkelaars	<a href="https://boc.sdn.sap.com/">https://boc.sdn.sap.com/</a> <a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a>
Artikelen over SAP BusinessObjects op het SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> Deze artikelen heetten voorheen technische documenten.
Opmerkingen	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> Deze opmerkingen heetten voorheen Knowledge Base-artikelen.
Forums op het SAP Community Network	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
Training	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> Business Objects biedt een cursuspakket variërend van traditioneel klassikaal onderwijs tot gerichte e-learningcursussen die voorzien in uw studiebehoeften en een studiemethode van uw voorkeur.
Online Klantendienst	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> De SAP Support Portal bevat informatie over programma's en services voor ondersteuning van klanten. Daar vindt u ook koppelingen naar een groot aantal technische documenten en bestanden. Klanten met een onderhoudsovereenkomst hebben een geautoriseerde gebruikers-ID voor toegang tot deze site. Neem contact op met een vertegenwoordiger van uw klantendienst om een ID aan te vragen.
Consulting	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> Adviseurs kunnen u begeleiden vanaf de initiële analysefase tot de oplevering van uw implementatieproject. Er is expertise beschikbaar over onderwerpen als relationele en multidimensionale databases, connectiviteit, ontwerpprogramma's voor databases en aangepaste embedding-technologie.

# Index

## A

Afhankelijkheden weergeven 122  
ANSI 92  
    universe-parameter 318  
AUTO\_UPDATE\_QUERY  
    universe-parameter 318

## B

BLOB\_COMPARISON  
    universe-parameter 320  
BOUNDARY\_WEIGHT\_TABLE  
    universe-parameter 320

## C

CASE\_SENSITIVE 335  
COMMA 336  
CONCAT 336  
CUMULATIVE\_OBJECT\_WHERE  
    universe-parameter 321

## D

datum-tijdnotatie 346  
DELIMIT\_IDENTIFIERS 337  
DELIMIT\_LOWERCASE 337  
domeinnamen 81

## E

END\_SQL  
    universe-parameter 323  
EVAL\_WITHOUT\_PARENTHESES  
    universe-parameter 324  
extensie PRM 339  
    CASE\_SENSITIVE 335  
    COMMA 336  
    CONCAT 336  
    DELIMIT\_IDENTIFIERS 337  
    DELIMIT\_LOWERCASE 337  
    EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT  
        338  
    GROUPBY\_WITH\_ALIAS 338  
    OVER\_CLAUSE 342  
    OWNER 342  
    QUALIFIER 343  
    UNICODE\_PATTERN 343

extensie PRM (*vervolg*)  
    USER\_INPUT\_DATE\_FORMAT 344  
    USER\_INPUT\_NUMERIC\_SEPARATOR  
        344  
EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT  
    338

## F

FORCE\_SORTED\_LOV  
    universe-parameter 326

## G

getalnotatie 351  
GROUPBY\_WITH\_ALIAS 338

## I

IDENTIFIER\_DELIMITER 339  
indelingen  
    datum-tijdtokens 346  
    getaltokens 351  
INNERJOIN\_IN\_WHERE  
    universe-parameter 327

## J

JOIN\_BY\_SQL  
    universe-parameter 328

## M

MAX\_INLIST\_VALUES  
    universe-parameter 328

## O

Opmaakeditor  
    beschrijving 345  
OVER\_CLAUSE 342  
OWNER 342

## P

PRM-bestanden  
    CASE\_SENSITIVE 335  
    COMMA 336

PRM-bestanden (*vervolg*)

    CONCAT 336  
    DELIMIT\_IDENTIFIERS 337  
    DELIMIT\_LOWERCASE 337  
    EXTERN\_SORT\_EXCLUDE\_DISTINCT  
        338  
    GROUPBY\_WITH\_ALIAS 338  
    IDENTIFIER\_DELIMITER 339  
    OVER\_CLAUSE 342  
    OWNER 342  
    QUALIFIER 343  
    UNICODE\_PATTERN 343  
    USER\_INPUT\_DATE\_FORMAT 344  
    USER\_INPUT\_NUMERIC\_SEPARATOR  
        344

## Q

QUALIFIER 343

## R

REPLACE\_COMMA\_BY\_CONCAT  
    universe-parameter 329

## S

SELFJOINS\_IN\_WHERE  
    universe-parameter 330  
SHORTCUT\_BEHAVIOR 330  
SMART\_AGGREGATE  
    universe-parameter 331

## T

THOROUGH\_PARSE  
    universe-parameter 333  
tokens 346, 351  
TRUST\_CARDINALITIES  
    universe-parameter 334

## U

UNICODE\_PATTERN 343  
UNICODE\_STRINGS  
    universe-parameter 334  
USER\_INPUT\_DATE\_FORMAT 344  
USER\_INPUT\_NUMERIC\_SEPARATOR  
    344

