

Beheerdershandleiding voor Business Intelligence-platform



Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Documentgeschiedenis | 19 |
| 2 | Aan de slag | 24 |
| 2.1 | Over deze handleiding | 24 |
| | Voor wie is deze handleiding bedoeld? | 24 |
| | Het Business Intelligence-platform | 24 |
| | Variabelen | 25 |
| | Terminologie | 25 |
| 2.2 | Voordat u begint | 27 |
| | Sleutelconcepten | 27 |
| | Belangrijkste beheerhulpprogramma's | 30 |
| | Belangrijkste taken | 32 |
| 3 | Architectuur | 35 |
| 3.1 | Overzicht architectuur | 35 |
| | Onderdeeldiagram | 36 |
| | Architectuurlagen | 37 |
| | Databases | 38 |
| | Servers, hosts en clusters | 39 |
| | Webtoepassingsservers | 40 |
| | Software Development Kits | 45 |
| | Gegevensbronnen | 47 |
| | Verificatie en eenmalige aanmelding | 47 |
| | SAP-integratie | 49 |
| | Geïntegreerde versiecontrole | 50 |
| | Pad naar upgrade | 50 |
| 3.2 | Servers, services, knooppunten en hosts | 50 |
| | Serverwijzigingen sinds XI 3.1 | 52 |
| | Services | 54 |
| | Servicecategorieën | 60 |
| | Servertypen | 62 |
| | Servers | 66 |
| 3.3 | Clienttoepassingen | 68 |
| | Geïnstalleerd met Clienthulpprogramma's van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform | 69 |
| | Geïnstalleerd met SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform | 73 |
| | Apart verkrijgbaar | 74 |

| | | |
|----------|--|------------|
| | Webtoepassingsclients. | 76 |
| 3.4 | Proceswerkstromen. | 79 |
| | Opstarten en verificatie. | 79 |
| | Programmaobjecten. | 81 |
| | Crystal Reports. | 82 |
| | Web Intelligence. | 87 |
| | Analyse. | 89 |
| 4 | Wizard Systeemconfiguratie. | 91 |
| 4.1 | Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie. | 91 |
| 4.2 | De producten opgeven die u gebruikt. | 91 |
| 4.3 | Een implementatiesjabloon kiezen. | 93 |
| 4.4 | Locaties voor gegevensmappen opgeven. | 95 |
| 4.5 | Uw wijzigingen controleren. | 96 |
| 4.6 | Logboekbestanden en antwoordbestanden. | 97 |
| | Een antwoordbestand gebruiken. | 97 |
| 5 | Licenties beheren. | 101 |
| 5.1 | Licentiesleutels beheren. | 101 |
| | Licentiegegevens weergeven. | 101 |
| | Een licentiesleutel toevoegen. | 101 |
| | De huidige accountactiviteit weergeven. | 102 |
| 6 | Gebruikers en groepen beheren. | 103 |
| 6.1 | Overzicht van accountbeheer. | 103 |
| | Gebruikersbeheer. | 103 |
| | Groepsbeheer. | 104 |
| | Beschikbare verificatietypen | 105 |
| 6.2 | Enterprise-accounts en algemene accounts beheren. | 106 |
| | Een gebruikersaccount maken. | 106 |
| | Een gebruikersaccount wijzigen. | 107 |
| | Een gebruikersaccount verwijderen. | 107 |
| | Een nieuwe groep maken. | 108 |
| | De eigenschappen van een groep wijzigen. | 108 |
| | De leden van een groep weergeven. | 109 |
| | Subgroepen toevoegen. | 109 |
| | Groepslidmaatschap opgeven. | 110 |
| | Een groep verwijderen. | 110 |
| | Gebruikers of gebruikersgroepen bulksgewijs toevoegen. | 111 |
| | De Guest-account inschakelen. | 112 |
| | Gebruikers toevoegen aan groepen. | 112 |
| | Wachtwoordinstellingen wijzigen. | 114 |

| | | |
|----------|---|------------|
| | Toegang verlenen aan gebruikers en groepen. | 115 |
| | Toegang verlenen tot het Postvak IN van gebruikers. | 115 |
| | BI-startpuntopties configureren. | 116 |
| | Attributen voor systeemgebruikers beheren. | 119 |
| | Prioriteit toekennen aan gebruikersattributen tussen meerdere verificatie-opties. | 120 |
| | Een nieuw gebruikersattribuut toevoegen. | 120 |
| | Aangepaste gebruikersattributen bewerken. | 122 |
| 6.3 | Aliassen beheren. | 122 |
| | Een gebruiker maken en een externe alias toevoegen. | 122 |
| | Een nieuwe alias maken voor een bestaande gebruiker. | 123 |
| | Een alias van een andere gebruiker toewijzen. | 124 |
| | Een alias verwijderen. | 124 |
| | Een alias uitschakelen. | 125 |
| 7 | Rechten instellen. | 126 |
| 7.1 | Werking van rechten in BI-platform. | 126 |
| | Toegangsniveaus. | 126 |
| | Geavanceerde instellingen voor rechten. | 127 |
| | Overname. | 128 |
| | Typespecifieke rechten. | 133 |
| | Effectieve rechten bepalen. | 134 |
| 7.2 | Beveiligingsinstellingen voor objecten beheren in de CMC. | 135 |
| | De rechten van een principal voor een object weergeven. | 135 |
| | Principals toewijzen aan de ACL van een object. | 136 |
| | De beveiliging van een object wijzigen voor een principal. | 136 |
| | Rechten voor een map op het bovenste niveau instellen in het BI-platform. | 137 |
| | Beveiligingsinstellingen voor een principal controleren. | 137 |
| 7.3 | Werken met toegangsniveaus. | 140 |
| | Kiezen tussen het toegangsniveau <i>Weergeven</i> en <i>Weergeven op aanvraag</i> | 142 |
| | Een bestaand toegangsniveau kopiëren. | 143 |
| | Een nieuw toegangsniveau maken. | 143 |
| | De naam van een toegangsniveau wijzigen. | 144 |
| | Een toegangsniveau verwijderen. | 144 |
| | De rechten in een toegangsniveau wijzigen. | 144 |
| | De relatie tussen toegangsniveaus en objecten traceren. | 145 |
| | Toegangsniveaus beheren op meerdere locaties. | 146 |
| 7.4 | Overname uitschakelen. | 147 |
| | Overname uitschakelen. | 148 |
| 7.5 | Beheer delegeren met rechten. | 149 |
| | Kiezen tussen de opties voor <i>“Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen”</i> | 150 |
| | Eigendomsrechten. | 152 |
| 7.6 | Aanbevelingen voor rechtenbeheer. | 152 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 8 | Het BI-platform beveiligen. | 153 |
| 8.1 | Overzicht van beveiliging | 153 |
| 8.2 | Planning van herstel na uitval. | 153 |
| 8.3 | Algemene aanbevelingen voor beveiliging van uw implementatie. | 154 |
| 8.4 | Beveiliging configureren voor gebundelde externe servers. | 155 |
| 8.5 | Actieve vertrouwensrelatie. | 155 |
| | Aanmeldingstokens. | 156 |
| | Ticketmechanisme voor gedistribueerde beveiliging. | 156 |
| 8.6 | Sessies en het bijhouden van sessies. | 157 |
| | Sessies bijhouden op de CMS. | 157 |
| | Sessies beheren. | 158 |
| 8.7 | Omgevingsbeveiliging. | 159 |
| | Webbrowser naar webserver. | 160 |
| | Webserver naar BI-platform. | 160 |
| 8.8 | Wijzigingen in de beveiligingsconfiguratie controleren | 160 |
| 8.9 | Webactiviteit controleren. | 160 |
| | Bescherming tegen aanmeldingspogingen van kwaadwillende gebruikers. | 161 |
| | Wachtwoordbeperkingen. | 161 |
| | Aanmeldingsbeperkingen. | 161 |
| | Gebruikersbeperkingen. | 162 |
| | Beperkingen voor de Guest-account. | 162 |
| 8.10 | Uitbreidingsmodules. | 162 |
| 8.11 | Overzicht van gegevensbeveiliging op het BI-platform. | 163 |
| | Beveiligingsmodi voor gegevensverwerking. | 163 |
| 8.12 | Cryptografie in het BI-platform. | 165 |
| | Met clustersleutels werken. | 166 |
| | Cryptografie-operators. | 168 |
| | Cryptografiesleutels beheren in de CMC. | 169 |
| 8.13 | Servers configureren voor SSL. | 174 |
| | Key- en certificaatbestanden maken. | 174 |
| | SSL instellen wanneer het certificaat wordt beheerd door een certificeringsinstantie. | 176 |
| | Het SSL-protocol configureren. | 178 |
| 8.14 | Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen. | 183 |
| | Overzicht van BI-platformservers en communicatiepoorten. | 183 |
| | Communicatie tussen BI-platformonderdelen | 186 |
| 8.15 | Het BI-platform voor firewalls configureren. | 195 |
| | Het systeem configureren voor firewalls. | 196 |
| | Fouten opsporen in een implementatie met firewalls. | 199 |
| 8.16 | Voorbeelden van veelvoorkomende scenario's met firewalls. | 200 |
| | Voorbeeld: de toepassingslaag bevindt zich op een afzonderlijk netwerk. | 200 |
| | Voorbeeld: thick client en databaselaag door firewall gescheiden van BI-platformservers. | 202 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 8.17 | Firewallinstellingen voor geïntegreerde omgevingen. | 205 |
| | Specifieke firewallrichtlijnen voor SAP-integratie. | 205 |
| | Firewall-configuratie voor JD Edwards EnterpriseOne-integratie. | 207 |
| | Specifieke firewallrichtlijnen voor Oracle EBS. | 208 |
| | Firewall-configuratie voor PeopleSoft Enterprise-integratie | 209 |
| | Firewall-configuratie voor Siebel-integratie. | 210 |
| 8.18 | Het BI-platform en omgekeerde proxy servers | 212 |
| | Ondersteunde omgekeerde proxy servers | 212 |
| | Inzicht in de implementatie van webtoepassingen | 212 |
| 8.19 | Omgekeerde proxyserver configureren voor webtoepassingen van BI-platform. | 213 |
| | Gedetailleerde instructies voor de configuratie van omgekeerde proxy servers. | 213 |
| | De omgekeerde proxyserver configureren. | 214 |
| | De reverse-proxyserver van Apache 2.2 configureren voor het BI-platform | 214 |
| | De omgekeerde proxyserver van WebSEAL 6.0 configureren voor het BI-platform | 215 |
| | Microsoft ISA 2006 configureren voor het BI-platform | 216 |
| 8.20 | Speciale configuratie voor het BI-platform in implementaties met omgekeerde proxy's. | 217 |
| | Omgekeerde proxy voor webservices inschakelen. | 218 |
| | Het basispad voor sessiecookies inschakelen voor ISA 2006. | 220 |
| | Omgekeerde proxy inschakelen voor SAP BusinessObjects Live Office. | 222 |
| 9 | Verificatie. | 223 |
| 9.1 | Verificatieopties in het BI-platform. | 223 |
| | Primaire verificatie. | 223 |
| | Beveiligingsinvoegtoepassingen. | 224 |
| | Eenmalige aanmelding bij het BI-platform. | 225 |
| 9.2 | Enterprise-verificatie. | 228 |
| | Enterprise-verificatie (overzicht). | 228 |
| | Instellingen voor Enterprise-verificatie. | 228 |
| | Enterprise-instellingen wijzigen. | 229 |
| | Vertrouwde verificatie inschakelen. | 231 |
| | Vertrouwde verificatie configureren voor de webtoepassing. | 232 |
| 9.3 | LDAP-verificatie. | 242 |
| | LDAP-verificatie gebruiken. | 242 |
| | LDAP-verificatie configureren. | 243 |
| | LDAP-groepen toewijzen. | 254 |
| 9.4 | Windows Active Directory-verificatie. | 264 |
| | Windows Active Directory-verificatie gebruiken. | 264 |
| | De domeincontroller voorbereiden. | 265 |
| | AD-verificatie configureren in de CMC. | 266 |
| | De BI-platformservice configureren om de SIA uit te voeren. | 273 |
| | De webtoepassingsserver configureren voor AD-verificatie. | 276 |
| | Eenmalige aanmelding instellen. | 285 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | Problemen met de Windows AD-verificatie oplossen. | 301 |
| 9.5 | SAP-verificatie. | 302 |
| | SAP-verificatie configureren. | 302 |
| | Gebruikersaccounts maken voor het BI-platform. | 303 |
| | Verbinding maken met SAP-machtigingssystemen. | 304 |
| | Opties voor SAP-verificatie instellen. | 306 |
| | SAP-rollen importeren. | 310 |
| | SNC configureren (Secure Network Communication). | 313 |
| | Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem instellen. | 328 |
| | SSO configureren voor SAP Crystal Reports en SAP NetWeaver. | 333 |
| 9.6 | PeopleSoft-verificatie. | 334 |
| | Overzicht. | 334 |
| | PeopleSoft Enterprise-verificatie inschakelen. | 334 |
| | PeopleSoft-rollen toewijzen aan het BI-platform. | 335 |
| | Gebruikersupdates plannen. | 338 |
| | De PeopleSoft Security Bridge gebruiken. | 340 |
| 9.7 | JD Edwards-verificatie. | 349 |
| | Overzicht. | 349 |
| | JD Edwards EnterpriseOne-verificatie inschakelen. | 349 |
| | JD Edwards EnterpriseOne-rollen toewijzen aan het BI-platform. | 350 |
| | Gebruikersupdates plannen. | 352 |
| 9.8 | Siebel-verificatie. | 354 |
| | Siebel-verificatie inschakelen. | 354 |
| | Rollen toewijzen aan het BI-platform. | 355 |
| | Gebruikersupdates plannen. | 358 |
| 9.9 | Oracle EBS-verificatie. | 359 |
| | Oracle EBS-verificatie inschakelen. | 359 |
| | Oracle E-Business Suite-rollen toewijzen aan het BI-platform. | 360 |
| | Toewijzing van rollen ongedaan maken. | 364 |
| | Rechten aanpassen voor toegewezen Oracle EBS-groepen en -gebruikers. | 365 |
| | Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en Oracle EBS. | 366 |
| 10 | Serverbeheer. | 368 |
| 10.1 | Werken met het beheergebied Servers in de CMC. | 368 |
| 10.2 | Servers beheren via scripts in Windows. | 371 |
| 10.3 | Servers beheren op Unix. | 371 |
| 10.4 | De status van een server weergeven en wijzigen. | 371 |
| | De status van de servers weergeven. | 371 |
| | Servers starten, stoppen en opnieuw starten. | 373 |
| | Een Central Management Server stoppen. | 375 |
| | Servers in- en uitschakelen. | 376 |
| 10.5 | Servers toevoegen, klonen of verwijderen. | 377 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | Servers toevoegen, klonen en verwijderen. | 377 |
| 10.6 | CMS-servers onderbrengen in clusters. | 380 |
| | CMS-servers onderbrengen in clusters | 380 |
| 10.7 | Servergroepen beheren. | 385 |
| | Servergroepen maken. | 386 |
| | Werken met serversubgroepen. | 386 |
| | Het groepslidmaatschap van een server wijzigen. | 387 |
| | Beheerderstoegang tot servers en servergroepen voor gebruikers. | 388 |
| 10.8 | Adaptive Processing Servers configureren voor productiesystemen. | 390 |
| 10.9 | Systeemprestaties inventariseren. | 390 |
| | Toezicht op de BI-platformservers. | 390 |
| | Servergegevens analyseren. | 390 |
| | Systeemgegevens weergeven. | 391 |
| | Serveractiviteit registreren. | 391 |
| 10.10 | Serverinstellingen configureren. | 392 |
| | De eigenschappen van een server wijzigen. | 393 |
| | Service-instellingen op meerdere servers toepassen. | 393 |
| | Werken met configuratiesjablonen. | 394 |
| 10.11 | Netwerkinstellingen van servers configureren. | 396 |
| | Opties voor netwerkomgeving. | 397 |
| | Opties voor host-id van de server. | 397 |
| | Een multihomed-computer configureren. | 399 |
| | Poortnummers configureren. | 402 |
| 10.12 | Knooppunten beheren. | 405 |
| | Knooppunten gebruiken. | 405 |
| | Een nieuw knooppunt toevoegen. | 407 |
| | Een knooppunt opnieuw maken. | 411 |
| | Een knooppunt verwijderen. | 415 |
| | De naam van een knooppunt wijzigen. | 418 |
| | Een knooppunt verplaatsen. | 420 |
| | Scriptparameters. | 424 |
| | Windows-serverafhankelijkheden toevoegen. | 429 |
| | De gebruikersreferenties voor een knooppunt wijzigen. | 430 |
| 10.13 | Namen van computers in BI-platformimplementaties wijzigen. | 430 |
| | Clusternamen wijzigen | 430 |
| | IP-adressen wijzigen. | 431 |
| | Computernamen wijzigen. | 432 |
| 10.14 | 32-bits en 64-bits bibliotheken van derden gebruiken in BI-platform. | 436 |
| 10.15 | Tijdelijke aanduidingen voor servers en knooppunten beheren. | 437 |
| | Tijdelijke plaatsaanduidingen van servers weergeven. | 437 |
| | De tijdelijke plaatsaanduidingen voor een knooppunt bekijken en bewerken. | 437 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 11 | CMS-databases (Central Management Server) beheren. | 438 |
| 11.1 | CMS-systeemdatabaseverbindingen beheren. | 438 |
| | SQL Anywhere selecteren als CMS-database. | 438 |
| | SAP HANA kiezen als CMS-database. | 439 |
| 11.2 | Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren. | 440 |
| | Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren onder Windows. | 441 |
| | Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren in UNIX. | 441 |
| 11.3 | De CMS-systeemdatabase opnieuw maken. | 442 |
| | De CMS-systeemdatabase opnieuw maken onder Windows. | 443 |
| | De CMS-systeemdatabase opnieuw maken in UNIX. | 444 |
| 11.4 | Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases. | 444 |
| | Kopiëren van CMS-systeemdatabase voorbereiden. | 445 |
| | Een CMS-systeemdatabase kopiëren in Windows. | 446 |
| | Gegevens kopiëren vanuit een CMS-systeemdatabase onder UNIX. | 446 |
| 12 | Containerservers voor webtoepassingen (WACS) beheren. | 448 |
| 12.1 | WACS. | 448 |
| | Containerserver voor webtoepassingen (WACS). | 448 |
| | Extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen of daaruit verwijderen. | 451 |
| | Services op een WACS toevoegen of verwijderen. | 455 |
| | HTTPS/SSL configureren. | 456 |
| | Ondersteunde verificatiemethoden. | 459 |
| | AD Kerberos configureren voor de WACS. | 460 |
| | Eenmalige AD Kerberos-aanmelding configureren. | 467 |
| | RESTful-webservices configureren. | 469 |
| | Containerservers voor webtoepassingen en uw IT-omgeving. | 479 |
| | Eigenschappen van webtoepassing configureren. | 482 |
| | Problemen oplossen. | 483 |
| | Eigenschappen van containerserver voor webtoepassingen. | 487 |
| 13 | Back-ups van uw systeem maken en het systeem herstellen. | 488 |
| 13.1 | Overzicht van back-up en herstel. | 488 |
| 13.2 | Terminologie. | 488 |
| 13.3 | Cases gebruiken voor back-up en herstel. | 489 |
| 13.4 | Back-ups. | 491 |
| | Een back-up maken van het volledige systeem. | 492 |
| | Back-up maken van serverinstellingen. | 496 |
| | Een back-up maken van BI-inhoud. | 499 |
| 13.5 | Uw systeem herstellen. | 499 |
| | Uw volledige systeem herstellen. | 500 |
| | Serverinstellingen herstellen. | 507 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | BI-inhoud herstellen. | 510 |
| 13.6 | De scripts BackupCluster en RestoreCluster. | 510 |
| 14 | Uw BI-platformimplementatie kopiëren. | 513 |
| 14.1 | Overzicht van systeemkopieën. | 513 |
| 14.2 | Terminologie. | 513 |
| 14.3 | Use cases voor systeemkopieën. | 513 |
| 14.4 | Vorbereiding op het kopiëren van uw systeem. | 514 |
| 14.5 | Overwegingen en beperkingen. | 515 |
| 14.6 | Procedure voor het maken van een systeemkopie. | 517 |
| | Exporteren vanaf een bronsysteem. | 517 |
| | Importeren naar een doelsysteem. | 521 |
| 15 | Promotiebeheer. | 525 |
| 15.1 | Welkom bij promotiebeheer. | 525 |
| | Overzicht. | 525 |
| | Functies. | 525 |
| | Toegangsrechten voor toepassingen. | 526 |
| | Ondersteuning voor WinAD in Promotiebeheer. | 527 |
| | Informatie over overschrijven in BI-platform 4.1 SP3 en hoger. | 527 |
| | Verbindingen tussen de Toepassingsserver en de Berichtenserver voorkomen. | 528 |
| 15.2 | Aan de slag met het hulpprogramma voor promotiebeheer. | 528 |
| | Het hulpprogramma voor promotiebeheer openen. | 528 |
| | Onderdelen van gebruikersinterface. | 529 |
| | De optie Instellingen gebruiken. | 531 |
| 15.3 | Het hulpprogramma voor promotiebeheer gebruiken. | 538 |
| | Mappen maken en verwijderen. | 539 |
| | Een taak maken. | 540 |
| | Een nieuwe taak maken door een bestaande taak te kopiëren. | 542 |
| | Een taak zoeken. | 543 |
| | Een taak bewerken. | 543 |
| | Een informatieobject toevoegen aan een taak. | 544 |
| | De afhankelijkheden van een taak beheren. | 545 |
| | Afhankelijkheden zoeken. | 546 |
| | Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn. | 546 |
| | Een taak verhogen met een LCMBIAR-bestand. | 548 |
| | Een taakverhoging plannen. | 552 |
| | De geschiedenis van een taak weergeven. | 553 |
| | Een taak terugzetten. | 554 |
| 15.4 | Verschillende versies van een informatieobject beheren. | 556 |
| | Toegangsrechten voor Versiebeheer. | 557 |
| | Back-ups van Subversion-bestanden maken en herstellen. | 558 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 15.5 | Inhoud van volledige gegevensopslagruimte verhogen met het hulpprogramma voor Promotiebeheer | 559 |
| | Bron- en doelsystemen voorbereiden. | 559 |
| | Migratiestrategieën. | 560 |
| 15.6 | Stappen volledige systeemverhoging. | 561 |
| | Gebruikers en gebruikersgroepen (taak 1). | 562 |
| | Afhankelijke objecten verhogen (taak 2). | 562 |
| | Primaire objecten verhogen (taak 3). | 564 |
| | Na verhoging. | 565 |
| 15.7 | De optie Opdrachtregel gebruiken. | 565 |
| | Het hulpprogramma voor opdrachtregels in Windows uitvoeren. | 565 |
| | Het hulpprogramma voor opdrachtregels in Unix uitvoeren. | 566 |
| | Parameters van opdrachtregelprogramma. | 567 |
| | Voorbeeld van eigenschappenbestand. | 573 |
| 15.8 | Het Enhanced Change and Transport System gebruiken. | 574 |
| | Vereisten. | 575 |
| | Integratie van het BI-platform en CTS+ configureren. | 575 |
| | Een taak verhogen met CTS. | 582 |
| 16 | Versiebeheer. | 586 |
| 16.1 | Verschillende versies van BI-bronnen beheren | 586 |
| 16.2 | Subversion handmatig starten en stoppen in Unix. | 587 |
| 16.3 | Vereiste bestanden voor Subversion in Solaris 10 en RedHat Linux 5. | 588 |
| 16.4 | De optie Instellingen versiebeheer gebruiken. | 588 |
| | Standaardinstellingen van Versiebeheersysteem. | 589 |
| | Het ClearCase-versiebeheersysteem instellen in Windows. | 590 |
| | Het ClearCase-versiebeheersysteem instellen in Unix. | 590 |
| 16.5 | Verschillende versies van dezelfde taak vergelijken. | 590 |
| 16.6 | Upgrade van Subversion-inhoud uitvoeren. | 591 |
| 16.7 | Subversion configureren voor geclusterde Job Servers voor verwerking. | 592 |
| | Optie A: De Subversion-hoofdcomputer vóór eventuele bewerkingen in het versiebeheersysteem configureren. | 592 |
| | Optie B: Subversion configureren nadat het versiebeheersysteem een werkkopiemap heeft gemaakt. | 592 |
| | Andere SubVersion-computers configureren. | 593 |
| 16.8 | Dezelfde ClearCase-weergave openen vanaf meerdere versiebeheerservers. | 594 |
| 17 | Visueel verschil. | 595 |
| 17.1 | Visueel verschil in het hulpprogramma voor promotiebeheer. | 595 |
| | Objecten of bestanden vergelijken met Visueel verschil. | 596 |
| | Objecten of bestanden vergelijken met het Versiebeheersysteem. | 597 |
| | De vergelijking plannen. | 598 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 18 | Toepassingen beheren. | 600 |
| 18.1 | Toepassingen beheren via de CMC. | 600 |
| | Overzicht. | 600 |
| | Algemene instellingen voor toepassingen. | 601 |
| | Toepassingsspecifieke instellingen. | 602 |
| 18.2 | Toepassingen beheren via Semantic Layer-eigenschappen. | 654 |
| 18.3 | Toepassingen beheren via BOE.war-eigenschappen. | 655 |
| | Het BOE.war-bestand. | 655 |
| 18.4 | Ingangspunten voor aanmelding bij BI-startpunt en OpenDocument aanpassen. | 664 |
| | Bestandslocaties van het BI-startpunt en OpenDocument. | 665 |
| | Een aangepaste aanmeldingspagina definiëren. | 665 |
| | Vertrouwde verificatie toevoegen bij aanmelding. | 666 |
| 18.5 | Gebruikersinterfaces toepassing aanpassen. | 667 |
| | Web Intelligence. | 667 |
| | BI-startpunt. | 682 |
| 19 | Verbindingen en universes beheren. | 683 |
| 19.1 | Verbindingen beheren. | 683 |
| | Een universe-verbinding verwijderen. | 683 |
| 19.2 | Universes beheren. | 684 |
| | Universes verwijderen. | 685 |
| 20 | Toezicht. | 686 |
| 20.1 | Toezicht. | 686 |
| 20.2 | Termen met betrekking tot toezicht. | 686 |
| | Architectuur. | 688 |
| 20.3 | Databaseondersteuning configureren voor de Toezichtfunctie. | 690 |
| | Configuratie voor gebruik van de Derby-database. | 691 |
| | Configuratie voor gebruik van de controledatabase. | 691 |
| 20.4 | Configuratie-eigenschappen. | 698 |
| | URL van JMX-eindpunt. | 702 |
| | HTTPS-verificatie voor controletests. | 703 |
| | Wachtwoordcodering voor tests. | 703 |
| 20.5 | Integratie met andere toepassingen. | 703 |
| | De toezichtfunctie integreren met IBM Tivoli. | 703 |
| | De toezichtfunctie integreren met SAP Solution Manager. | 706 |
| 20.6 | Clusterondersteuning voor toezichtserver. | 707 |
| 20.7 | Problemen oplossen. | 707 |
| | Dashboard. | 707 |
| | Meldingen. | 708 |
| | Controlelijst. | 708 |
| | Tests. | 709 |

| | |
|--|------------|
| Gegevens. | 710 |
| Diagram. | 710 |
| 21 Cockpit BI-beheerder. | 712 |
| 21.1 Over cockpit BI-beheerder. | 712 |
| Startpagina cockpit BI-beheerder. | 712 |
| BI op servers. | 713 |
| BI voor taken. | 714 |
| BI voor inhoudsgebruik. | 715 |
| BI op toepassingen. | 716 |
| 22 Prullenmand. | 718 |
| 22.1 Info over prullenmand. | 718 |
| Item uit prullenmand herstellen. | 718 |
| Items uit de prullenmand permanent verwijderen. | 719 |
| Automatisch opschonen voor prullenmand inschakelen. | 719 |
| 23 Controle. | 720 |
| 23.1 Overzicht. | 720 |
| 23.2 CMC-controlepagina. | 727 |
| Controlestatus. | 727 |
| Controlegebeurtenissen configureren. | 729 |
| Configuratie-instellingen van ADS (Auditing Data Store). | 731 |
| 23.3 Controlegebeurtenissen. | 733 |
| Gebeurtenissen en details controleren. | 741 |
| 24 Gebeurtenissen. | 762 |
| 24.1 Over gebeurtenissen. | 762 |
| Gebruikersberichten. | 763 |
| 25 Platform zoeken. | 767 |
| 25.1 Hoe Platform zoeken werkt. | 767 |
| SDK van Platform zoeken. | 767 |
| Geclusterde omgeving. | 767 |
| 25.2 Platform zoeken instellen. | 768 |
| OpenSearch implementeren. | 768 |
| Reverse proxy configureren. | 770 |
| Toepassingseigenschappen configureren in de CMC. | 770 |
| 25.3 Werken met Platform zoeken. | 777 |
| Inhoud indexeren in de CMS-gegevensopslagruimte. | 777 |
| Lijst met fouten bij indexering. | 778 |
| Door resultaten zoeken. | 778 |
| 25.4 Platform zoeken integreren met SAP NetWeaver Enterprise Search. | 785 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | Een connector maken in SAP NetWeaver Enterprise Search | 786 |
| | De rol van een gebruiker in het BI-platform importeren. | 786 |
| 25.5 | Zoeken in resultaten uit SAP NetWeaver Enterprise Search. | 787 |
| 25.6 | Controle. | 787 |
| 25.7 | Problemen oplossen. | 789 |
| | Zelfherstel. | 789 |
| | Scenario's van problemen. | 789 |
| 26 | Federatie. | 792 |
| 26.1 | Federatie. | 792 |
| 26.2 | Federatieterminologie. | 793 |
| 26.3 | Beveiligingsrechten beheren. | 795 |
| | Vereiste rechten op de oorspronkelijke locatie. | 795 |
| | Vereiste rechten op de doellocatie. | 796 |
| | Rechten specifiek voor Federatie. | 797 |
| | Beveiliging voor een object herhalen. | 798 |
| | Beveiliging herhalen met toegangsniveaus. | 798 |
| 26.4 | Opties voor herhalingstype en herhalingsmodus. | 799 |
| | Herhaling in één richting | 799 |
| | Herhaling in beide richtingen | 799 |
| | Vernieuwen vanaf oorsprong of Vernieuwen vanaf doel. | 800 |
| 26.5 | Externe gebruikers en groepen herhalen. | 801 |
| 26.6 | Universes en universeverbindingen herhalen. | 803 |
| 26.7 | Herhalingslijsten beheren. | 804 |
| | Herhalingslijsten maken. | 805 |
| | Herhalingslijsten wijzigen. | 807 |
| 26.8 | Externe verbindingen beheren. | 808 |
| | Externe verbindingen maken. | 808 |
| | Externe verbindingen wijzigen. | 810 |
| 26.9 | Herhalingstaken beheren. | 810 |
| | Herhalingstaken maken. | 810 |
| | Herhalingstaken plannen. | 812 |
| | Herhalingstaken wijzigen. | 813 |
| | Een logboek weergeven na uitvoering van een herhalingstaak. | 813 |
| 26.10 | Opschoning van objecten beheren. | 814 |
| | Een object opschonen. | 814 |
| | Limieten voor het opschonen van objecten. | 815 |
| | Frequentie voor het opschonen van objecten. | 816 |
| 26.11 | Conflictopsporing en -oplossing beheren. | 817 |
| | Conflicten als gevolg van herhaling in één richting oplossen. | 817 |
| | Conflicten als gevolg van replicatie in twee richtingen oplossen. | 819 |
| 26.12 | Webservices gebruiken in Federatie. | 822 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | Sessievariabelen | 822 |
| | Bestandencache | 823 |
| | Aangepaste implementatie | 824 |
| 26.13 | Externe planning en lokaal uitgevoerde exemplaren. | 824 |
| | Externe planning. | 825 |
| | Lokaal uitgevoerde exemplaren. | 826 |
| | Exemplaren delen. | 827 |
| 26.14 | Herhaalde inhoud importeren en overbrengen. | 828 |
| | Herhaalde inhoud importeren. | 828 |
| | Herhaalde inhoud importeren en herhaling voortzetten | 828 |
| | Inhoud overbrengen vanuit een testomgeving. | 829 |
| | Opnieuw verwijzen naar een doellocatie. | 830 |
| 26.15 | Gebruiksadviezen. | 830 |
| | Beperkingen van de huidige release. | 833 |
| | Probleemoplossing bij foutberichten. | 834 |
| 27 | Aanvullende configuraties voor ERP-omgevingen. | 838 |
| 27.1 | Configuraties voor SAP NetWeaver-integratie. | 838 |
| | Integreren met SAP Business Warehouse (BW). | 838 |
| 27.2 | Configureren voor JD Edwards-integratie. | 881 |
| | Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports. | 881 |
| | Secure Sockets Layer configureren voor JD Edwards-integraties. | 882 |
| 27.3 | Configureren voor PeopleSoft Enterprise-integratie. | 883 |
| | Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en PeopleSoft Enterprise. | 883 |
| | Secure Sockets Layer-communicatie configureren. | 884 |
| | Prestatie-afstemming voor PeopleSoft-systemen. | 886 |
| 27.4 | Configureren voor Siebel-integratie. | 888 |
| | Siebel configureren voor integratie met SAP BI-platform. | 888 |
| | Het menu-item Crystal Reports aanmaken. | 888 |
| | Contextgebonden regels. | 890 |
| | Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en Siebel. | 892 |
| | Configureren voor Secure Sockets Layer-communicatie. | 893 |
| 28 | Logboeken beheren en configureren. | 895 |
| 28.1 | Tracering voor onderdelen registreren. | 895 |
| 28.2 | Niveaus voor traceringslogboeken. | 895 |
| 28.3 | Tracering voor servers configureren. | 896 |
| | Het logboekniveau instellen in de CMC. | 897 |
| | Het logboekniveau voor meerdere servers instellen in de CMC. | 897 |
| | Servertracering configureren via het bestand BO_trace.ini. | 898 |
| 28.4 | Tracering configureren voor webtoepassingen. | 900 |
| | Het niveau voor het traceringslogboek voor webtoepassingen instellen in de CMC. | 901 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | Traceringsinstellingen configureren via het bestand <code>BO_trace.ini</code> | 901 |
| 28.5 | Tracering configureren voor het hulpprogramma voor upgradebeheer. | 906 |
| | Tracering configureren voor hulpprogramma voor upgradebeheer. | 906 |
| 28.6 | Tracering configureren voor clienttoepassingen van BI-platform. | 907 |
| 29 | Integratie in SAP Solution Manager. | 908 |
| 29.1 | Integratieoverzicht. | 908 |
| 29.2 | Controlelijst voor SAP Solution Manager-integratie. | 908 |
| 29.3 | Registratie van systeemlandschapsmap beheren. | 909 |
| | Registratie van het BI-platform in het systeemlandschap. | 909 |
| | Wanneer wordt SLD-registratie geactiveerd?. | 911 |
| | SLD-verbindingen registreren | 911 |
| 29.4 | Solution Manager Diagnostics-agenten beheren. | 912 |
| | Overzicht van Solution Manager Diagnostics. | 912 |
| | Met SMD-agents werken. | 912 |
| | SMAAdmin-gebruikersaccount. | 913 |
| 29.5 | Prestatie-instrumentatie beheren. | 913 |
| | Prestatie-instrumentatie voor het BI-platform. | 913 |
| | Prestatie-instrumentatie instellen voor het BI-platform. | 914 |
| | Prestatie-instrumentatie voor de weblaag. | 915 |
| | Logboekbestanden van instrumentatie | 915 |
| 29.6 | Tracering met SAP Passport. | 916 |
| 30 | Beheer van opdrachtregels. | 917 |
| 30.1 | Unix-scripts. | 917 |
| | Scriptprogramma's. | 917 |
| | Scriptsjablonen. | 922 |
| | Scripts die door het BI-platform worden gebruikt. | 923 |
| 30.2 | Windows-scripts. | 924 |
| | ccm.exe. | 924 |
| 30.3 | Opdrachtregels voor servers. | 927 |
| | Overzicht van opdrachtregels. | 927 |
| | Standaardopties voor alle servers. | 928 |
| | Central Management Server. | 929 |
| | Crystal Reports Processing Server en Crystal Reports Cache Server. | 930 |
| | Dashboards-verwerkingsserver en Dashboards-cacheserver. | 931 |
| | Job Servers. | 932 |
| | Adaptive Processing Server. | 933 |
| | Report Application Server. | 933 |
| | Web Intelligence-verwerkingsserver. | 935 |
| | Input en Output File Repository Server. | 937 |
| | Event Server. | 938 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 31 | Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten. | 940 |
| 31.1 | Overzicht van het diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimte. | 940 |
| 31.2 | Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken. | 941 |
| | Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken. | 941 |
| | Parameters voor het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten. | 942 |
| 31.3 | Inconsistenties tussen de CMS en de FRS. | 948 |
| 31.4 | Inconsistenties in de CMS-metagegevens. | 949 |
| 32 | Bijlage Rechten. | 953 |
| 32.1 | De rechtenbijlage. | 953 |
| 32.2 | Algemene rechten. | 953 |
| 32.3 | Rechten voor specifieke objecttypen. | 956 |
| | Maprechten. | 956 |
| | Categorieën. | 956 |
| | Desktop Intelligence-documenten. | 957 |
| | Opmerkingen. | 958 |
| | Crystal Reports-rapporten. | 959 |
| | Web Intelligence-documenten. | 959 |
| | Gebruikers en groepen. | 960 |
| | Toegangsniveaus. | 962 |
| | Universe-rechten (.unv). | 962 |
| | Universe-rechten (.unx). | 964 |
| | Toegangsniveaus voor universe-objecten. | 965 |
| | Verbindingsrechten. | 967 |
| | Toepassingen. | 968 |
| 33 | Bijlage Serveireigenschappen. | 984 |
| 33.1 | Over de bijlage Serveireigenschappen. | 984 |
| | Algemene serveireigenschappen. | 984 |
| | Eigenschappen van kernservices. | 986 |
| | Eigenschappen van Connectivity-services. | 997 |
| | Eigenschappen van Crystal Reports-services. | 1001 |
| | Eigenschappen van Analysis Services. | 1010 |
| | Eigenschappen van Data Federator-services. | 1011 |
| | Eigenschappen van Web Intelligence Services. | 1011 |
| | Eigenschappen van Dashboards-services. | 1019 |
| 34 | Bijlage Servergegevens. | 1021 |
| 34.1 | Informatie over de bijlage Servergegevens. | 1021 |
| | Algemene servergegevens | 1022 |
| | Gegevens van Central Management Server. | 1023 |
| | Gegevens van verbindingsserver. | 1026 |

| | |
|--|-------------|
| Gegevens van Event Server. | 1027 |
| Gegevens van File Repository Server. | 1027 |
| Gegevens van Adaptive Processing Server. | 1028 |
| Gegevens van containerserver voor webtoepassingen. | 1032 |
| Gegevens van Adaptive Job Server. | 1033 |
| Crystal Reports Server-gegevens. | 1035 |
| Gegevens van Web Intelligence Server. | 1037 |
| Gegevens van Dashboards-server. | 1038 |
| 35 Appendix met tijdelijke aanduidingen voor servers en knooppunten. | 1041 |
| 35.1 Tijdelijke plaatsaanduidingen voor server en knooppunt. | 1041 |
| 36 Appendix met schema voor controle van gegevensopslag. | 1050 |
| 36.1 Overzicht. | 1050 |
| 36.2 Schemadiagram. | 1050 |
| 36.3 Tabellen voor gegevensopslag controleren. | 1050 |
| 37 Appendix met schema voor controle van database. | 1059 |
| 37.1 Schema van trending-database. | 1059 |
| 38 Bijlage met werkblad Systeemkopie. | 1062 |
| 38.1 Werkblad Systeemkopie. | 1062 |

1 Documentgeschiedenis

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen.

Tabel 1:

| Versie | Datum | Beschrijving |
|--|---------------|---|
| SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | Mei 2013 | Eerste uitgave van dit document |
| Ondersteuningspakket 1 van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | Augustus 2013 | <ul style="list-style-type: none">• Het hoofdstuk "Promotiebeheer" is bijgewerkt.• Het hoofdstuk "Licenties beheren" is bijgewerkt.• Overige correcties en kleine updates. |
| Ondersteuningspakket 2 van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | november 2013 | <ul style="list-style-type: none">• Het hoofdstuk "Versiebeheer" is bijgewerkt.<ul style="list-style-type: none">◦ De sectie "Versiebeheer openen in Solaris 10" is toegevoegd.◦ De sectie "Subversion handmatig starten en stoppen in Unix" is toegevoegd.◦ De sectie "Systeeminstellingen voor standaardversiebeheer" is toegevoegd.◦ De sectie "De optie Instellingen voor versiebeheersysteem" is bijgewerkt.• Het hoofdstuk "Promotiebeheer" is bijgewerkt.<ul style="list-style-type: none">◦ De sectie "De optie Instellingen overschrijven LCM gebruiken" is bijgewerkt.◦ De sectie "De optie Opdrachtregel gebruiken" is bijgewerkt.◦ De sectie "Parameters opdrachtregelprogramma" is bijgewerkt.• Het hoofdstuk "Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten" is bijgewerkt.• De sectie "De Web Intelligence-interface aanpassen" is bijgewerkt.• Overige correcties en kleine updates. |
| Ondersteuningspakket 3 van SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | Maart 2014 | <ul style="list-style-type: none">• De sectie "Sessies beheren" is toegevoegd.• De sectie "Gebruikersinterfaces toepassing aanpassen" is opnieuw ingedeeld en bijgewerkt.• Controle Design Studio toegevoegd.• Sectie toegevoegd waarin wordt omschreven hoe de CMS-aanvraagpoort kan worden gewijzigd.• Informatie toegevoegd over het gebruik van Oracle-toezichtdatabases. |
| SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 Ondersteuningspakket 4 | juni 2014 | <ul style="list-style-type: none">• BI-startpunt toegevoegd aan de sectie "Toepassingen beheren".• Een opdrachtregelparameter <code>-legacymode</code> toegevoegd voor de File Repository Server. |

| Versie | Datum | Beschrijving |
|---|---------------|---|
| Ondersteuningspakket 5 voor SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | November 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Het gedeelte SAP Lumira toegevoegd onder "Architectuur > Clienttoepassingen > Apart verkrijgbaar". • SAP Lumira toegevoegd aan het gedeelte "Toepassingen beheren > Toepassingen beheren via de CMC > Overzicht". • Het gedeelte "SAP Lumira-instellingen beheren" toegevoegd onder "Toepassingen beheren > Toepassingen beheren via de CMC > Toepassingsspecifieke instellingen". • Het gedeelte "Gebruikersinterfaces toepassing aanpassen" bijgewerkt met de functie mapaanpassing. • De documenttypen Analysis Office en Lumira toegevoegd in de gedeelten 'Inhoudstypen' en "Doorzoekbare inhoudstypen". • Een opmerking over ondersteuning van volledige inhoudsindexering toegevoegd in het gedeelte "Toepassingseigenschappen in de CMC configureren". • Een opmerking over het zoeken in metagegevens toegevoegd in het gedeelte "Facetten". • De sectie "SBO-bestanden configureren" is bijgewerkt. • De standaardwaarde voor de optie – <code>maxobjectsincache</code> is bijgewerkt in het gedeelte "Central management Server". • Het gedeelte "Eigenschappen van Web Intelligence Services" is bijgewerkt met de opdrachtregelparameter – <code>Dsap.sl.bics.variableComplexSelectionMapping=n</code>. • Het gedeelte "Parameters voor het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten" is bijgewerkt met de opdrachtregelparameter – <code>trace</code>. • De maximumwaarde voor het veld <i>Gebeurtenissen verwijderen die ouder zijn dan (dagen)</i> is bijgewerkt in het gedeelte "De instellingen voor uw ADS-database configureren". |

| Versie | Datum | Beschrijving |
|---|-----------|---|
| Ondersteuningspakket 6 voor SAP BusinessObjects BI-platform 4.1 | Juni 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Sectie "Verificatie" bijgewerkt met de nieuwe wachtwoordsterkte onder "Verificatie > Enterprise-verificatie > Enterprise-instellingen wijzigen > Algemene wachtwoordinstellingen wijzigen". • SFTP-server toegevoegd in de servicebeschrijving onder "Architectuur > Servers, services, knooppunten en hosts > Services > Tabel 4 > Planningsservice voor doelbezorging". • SFTP-server toegevoegd in de servicebeschrijving onder "Architectuur > Servers, services, knooppunten en hosts > Services > Tabel 4 > Publicatieservice". • SFTP-server toegevoegd als externe toepassing onder "Het BI-platform beveiligen > Communicatie tussen BI-platformonderdelen > Communication between BI platform components > Poortvereisten voor BI-platform > Poortvereisten voor externe toepassingen". • "Verzenden naar SFTP-locatie" toegevoegd als recht onder "Bijlage Rechten > Rechten voor specifieke objecttypen > Toepassingen > BI-startpunt". • "Standaardinstellingen van SFTP-doel geldig" toegevoegd als gegeven onder "Bijlage Servergegevens > Informatie over de bijlage Servergegevens > Gegevens van Adaptive Job Server > Tabel 240: Gegevens voor Job Server". • Beschrijving voor "E-mailserver" bijgewerkt onder "Het BI-platform beveiligen > Communicatie tussen BI-platformonderdelen > Communication between BI platform components > Poortvereisten voor BI-platform > Poortvereisten voor externe toepassingen" met de stappen voor het instellen van SMTP via SSL. • "Eenmalige aanmelding voor CMC inschakelen" toegevoegd onder "Verificatie > Verificatieopties in het BI-platform > Eenmalige aanmelding bij het BI-platform > Ondersteuning voor eenmalige aanmelding". • "CMS-servers onderbrengen in clusters" bijgewerkt onder "Serverbeheer > CMS-servers onderbrengen in clusters". • "Wachtwoordbeperkingen" bijgewerkt onder "Het BI-platform beveiligen > Webactiviteit controleren". • "BI-werkruimten" bijgewerkt onder "Architectuur > Client-toepassingen > Webtoepassingsclients". • "Queryscript - bewerken inschakelen (SQL, MDX...)" toegevoegd als recht onder "Bijlage Rechten > Rechten voor specifieke objecttypen > Web Intelligence-documenten". |

| Versie | Datum | Beschrijving |
|--|---------------|--|
| SAP BusinessObjects BI-platform 4.2 | November 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuw hoofdstuk toegevoegd over "Cockpit BI-beheerder". • Een nieuw hoofdstuk toegevoegd over "Gebeurtenissen", waarin "Gebruikersberichten" en andere gebeurtenissen worden beschreven. • De nieuwe sectie "Instellingen toepassing BI-commentaar beheren" toegevoegd onder "Toepassingen beheren > Toepassingen beheren via de CMC > Toepassingsspecifieke instellingen". • Een nieuw hoofdstuk toegevoegd over "Prullenbak". • De nieuwe sectie "Selectief ophalen van objecten uit een LCMBIAR-bestand" is toegevoegd onder "Promotiebeheer > Het hulpprogramma voor promotiebeheer gebruiken > Een taak verhogen met een LCMBIAR-bestand > Een taak importeren uit een LCMBIAR-bestand". • "Overrides verhogen" is bijgewerkt onder "Promotiebeheer > Aan de slag met het hulpprogramma voor promotiebeheer > De optie Instellingen gebruiken > De optie Instellingen voor overschrijven gebruiken". • "Eenmalige aanmelding van Vintela inschakelen voor web-services" is bijgewerkt onder "Verificatie > Windows AD-verificatie > Eenmalige aanmelding instellen > Vintela SSO gebruiken". • "SNC configureren (Secure Network Communication)" is bijgewerkt onder "Verificatie > SAP-verificatie". • Een schermafdruk is toegevoegd aan "SNC-instellingen voor SAP-verificatie configureren" onder "Verificatie > SAP-verificatie > SNC configureren (Secure Network Communication)" > Het BI-platform configureren voor vertrouwen aan de serverzijde". • "Overzicht van vertrouwen aan de SAP-serverkant" is bijgewerkt met schermafdrukken onder "Verificatie > SAP-verificatie > SNC configureren (Secure Network Communication)". • "Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem instellen" is bijgewerkt onder "Verificatie > SAP-verificatie". • "Het keystore-bestand genereren" is bijgewerkt onder "Verificatie > SAP-verificatie > Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem instellen". • "Eenmalige aanmelding bij de SAP-database configureren in de CMC" is bijgewerkt onder "Verificatie > SAP-verificatie > Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem instellen". • Acht nieuwe rechten voor BI-commentaar zijn toegevoegd in "Algemene rechten" onder "Bijlage Rechten". |
| Ondersteuningspakket 1 van SAP BusinessObjects BI-platform 4.2 | December 2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuwe opmerking in "Instellingen toepassing BI-commentaar beheren" toegevoegd onder "Toepassingen beheren > Toepassingen beheren via de CMC > Toepassingsspecifieke instellingen". • "Servers klonen" bijgewerkt onder "Serverbeheer > Servers toevoegen, klonen of verwijderen". |

| Versie | Datum | Beschrijving |
|--|------------|--|
| Ondersteuningspakket 2 van SAP BusinessObjects BI-platform 4.2 | Maart 2016 | <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe opmerking toegevoegd in "Licenties beheren" onder "Licentiesleutels beheren > Een licentiesleutel toevoegen." • Beschrijving voor "E-mailserver" bijgewerkt onder "Het BI-platform beveiligen > Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen > Communicatie tussen BI-platformonderdelen > Poortvereisten voor BI-platform > Poortvereisten voor externe toepassingen" met de stappen voor het instellen van SMTP via SSL. |

2 Aan de slag

2.1 Over deze handleiding

Deze handleiding biedt u informatie over en procedures voor de implementatie en configuratie van het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform (het "BI platform"). Veelvoorkomende taken worden toegelicht aan de hand van procedures. Alle geavanceerde onderwerpen worden eerst algemeen beschreven, waarna technische details worden gegeven.

Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform* voor meer informatie over de installatie van dit product.

2.1.1 Voor wie is deze handleiding bedoeld?

Deze handleiding gaat over de implementatie en configuratie van het BI-platform. Het is raadzaam deze handleiding te raadplegen wanneer u een van de volgende taken uitvoert:

- U plant voor het eerst een implementatie.
- U configureert voor het eerst een implementatie.
- U brengt ingrijpende wijzigingen aan in de architectuur van een bestaande implementatie.
- U wilt de systeemprestaties verbeteren.

Deze handleiding is bedoeld voor systeembeheerders die verantwoordelijk zijn voor het configureren, beheren en onderhouden van een BI-platforminstallatie. Kennis van het besturingssysteem en de netwerkomgeving is gewenst, evenals algemene kennis van webserverbeheer en scripttechnologieën. Aangezien deze handleiding bedoeld is voor beheerders op alle niveaus, wordt er voldoende achtergrondinformatie geboden en worden de beginselen van alle beheerstaken en -functies toegelicht.

2.1.2 Het Business Intelligence-platform

Het Business Intelligence-platform (BI-platform) is een flexibele en schaalbare oplossing voor het leveren van informatie aan eindgebruikers in verschillende vormen, zoals dashboards en interactieve rapporten, via elke webtoepassing: intranet, extranet, internet of bedrijfsportal.

Als geïntegreerde suite voor rapportage, analyse en informatieverstrekking is het platform een ideale oplossing voor het vergroten van de productiviteit van eindgebruikers en het reduceren van het aantal taken van beheerders. Het platform biedt zowel binnen als buiten de organisatie tastbare voordelen, of het nu gaat om de distributie van wekelijkse verkooprapporten, het leveren van gerichte aanbiedingen aan klanten of het integreren van essentiële informatie in bedrijfsportals.

2.1.3 Variabelen

In deze handleiding worden de volgende variabelen gebruikt.

| Variabele | Beschrijving |
|-----------------|---|
| <INSTALLDIR> | De map waarin BI-platform is geïnstalleerd. Onder Windows is de standaardmap: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects |
| <PLATFORM64DIR> | De naam van uw Unix-besturingssysteem. Geldige waarden zijn: <ul style="list-style-type: none">• aix_rs6000_64• linux_x64• solaris_sparcv9• hpux_ia64 |
| <SCRIPTDIR> | De map waarin de scripts voor het beheer van het BI-platform zijn opgeslagen. In Windows is de map <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts. In Unix is de map <INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM64MAP>/scripts. |

2.1.4 Terminologie

De volgende termen worden gebruikt in de documentatie van het BI-platform:

Tabel 2:

| Begrip | Definitie |
|--|--|
| Invoegproducten | Producten die met het BI-platform werken maar hun eigen installatieprogramma hebben, zoals SAP BusinessObjects Explorer. |
| ADS (Auditing Data Store) | De database die wordt gebruikt om controlegegevens op te slaan. |
| BI-platform | Een afkorting voor het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform |
| gebundelde database, gebundelde webtoepassingsserver | De database of webtoepassingsserver die bij het BI-platform wordt geleverd. |

| Begrip | Definitie |
|----------------|---|
| cluster | Een cluster bestaat uit twee of meer CMS'en (Central Management Servers) die samenwerken en één CMS-database gebruiken. |
| clusteren | <p>Een cluster maken.</p> <p>Zo maakt u bijvoorbeeld een cluster:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Installeer een CMS en CMS-database op computer A. 2. Installeer een CMS op computer B. 3. Zorg dat de CMS op computer B naar de CMS-database op computer A verwijst. |
| clustersleutel | <p>Wordt gebruikt om de sleutels in de CMS-database te decoderen.</p> <p>U kunt de clustersleutel wijzigen met de CCM, maar u kunt deze sleutel niet opnieuw instellen zoals met een wachtwoord. De sleutel bevat gecodeerde inhoud. Daarom is het belangrijk dat u deze niet kwijtraakt</p> |
| CMS | Een afkorting voor de Central Management Server |
| CMS-database | De database die door de CMS wordt gebruikt om informatie over het BI-platform op te slaan. |
| implementatie | De software van het BI-platform die op een of meer computers is geïnstalleerd, geconfigureerd en wordt uitgevoerd. |
| installatie | Een exemplaar van bestanden van het BI-platform dat door het installatieprogramma op een computer gemaakt is. |
| computer | De computer waar de BI platform-software is geïnstalleerd |
| hoofdversie | Een volledige versie van de software, bijvoorbeeld 4.0 |
| migratie | <p>Het proces van het overdragen van Business Intelligence-inhoud van een eerdere hoofdversie (bijv. van XI 3.1) met het hulpprogramma voor upgradebeheer.</p> <p>Dit begrip is niet van toepassing op implementaties binnen dezelfde hoofdversie. Zie promotie.</p> |
| subversie | Een versie van softwarecomponenten, bijvoorbeeld 4.2 |
| Knooppunt | Een groep BI-platformservers die op dezelfde computer worden uitgevoerd en door dezelfde SIA (Server Intelligence Agent) worden beheerd. |
| patch | Kleine update voor een specifieke ondersteuningspakketversie. |

| Begrip | Definitie |
|---------------------------------|---|
| promotie | Het proces van het overdragen van Business Intelligence-inhoud tussen implementaties met dezelfde hoofdversie (bijv. 4.0 naar 4.0) met de toepassing voor promotiebeheer. |
| server | Een BI-platformproces. Een server host een of meer services. |
| SIA (Server Intelligence Agent) | Proces voor het beheer, inclusief stoppen, starten en herstarten, van een groep servers. |
| ondersteuningspakket | Software-update voor een sub- of hoofdversie. |
| webtoepassingsserver | Server die dynamische inhoud verwerkt. Bijvoorbeeld de gebundelde webtoepassingsserver voor 4.2 is Tomcat 8. |
| upgrade | Alle planning, voorbereiding, migratie en postprocessen die zijn vereist om een migratieproces te voltooien. |

2.2 Voordat u begint

2.2.1 Sleutelconcepten

2.2.1.1 Server Intelligence

Server Intelligence is een kerncomponent van het BI-platform. Wijzigingen in serverprocessen die in de CMC (Central Management Console) worden aangebracht, worden doorgevoerd in de desbetreffende serverobjecten door de CMS (Central Management Server). De SIA (Server Intelligence Agent) wordt gebruikt om een server automatisch opnieuw op te starten of af te sluiten als aan een onverwachte voorwaarde wordt voldaan, en wordt door de beheerder gebruikt om een knooppunt te beheren.

De CMS slaat informatie over servers op in de CMS-systeemdatabas, zodat u standaardserverinstellingen gemakkelijk kunt herstellen. Omdat de SIA periodiek gegevens ophaalt uit de CMS over beheerde servers, is in de SIA bekend wat de status van die servers is en wanneer actie moet worden ondernomen.

i Opmerking

Een BI-platforminstallatie is een uniek exemplaar van de BI-platformbestanden die door het installatieprogramma op een computer zijn gemaakt. Een exemplaar van een BI-platforminstallatie kan alleen in één cluster worden gebruikt. Knooppunten die tot verschillende clusters behoren met dezelfde BI-platforminstallatie, worden niet ondersteund, omdat er geen patch of update op dit type implementatie kan worden toegepast. Alleen Unix-platforms ondersteunen meerdere installaties van de software op dezelfde computer, en alleen als elke installatie wordt uitgevoerd onder een unieke gebruikersaccount en in een aparte

map, zodat de installaties geen bestanden delen. Alle computers in het cluster moeten dezelfde versie en hetzelfde patchniveau hebben.

Verwante informatie

[Servers, hosts en clusters \[pagina 39\]](#)

2.2.1.2 Servers, services, knooppunten en hosts

In het BI-platform worden de termen server en service gebruikt om te verwijzen naar de twee typen software die op een computer met het BI-platform worden uitgevoerd.


De term "server" wordt gebruikt om een proces op besturingssysteemniveau te beschrijven (op sommige systemen heet dit een daemon), dat een of meer services host. De CMS (Central Management Server) en de Adaptive Processing Server bijvoorbeeld, zijn servers. Servers worden uitgevoerd onder een bepaald besturingssysteemaccount en hebben een eigen PID (proces-id).

Een service is een serversubsysteem dat een specifieke functie heeft. De service wordt uitgevoerd in de geheugenruimte van de bijbehorende server, onder de proces-id van de bovenliggende container (server). De plannings- en publicatieservice van Web Intelligence is bijvoorbeeld een subsysteem dat op de Adaptive Job Server wordt uitgevoerd.

Een knooppunt is een verzameling BI-platformservers die worden uitgevoerd op dezelfde host en worden beheerd via dezelfde SIA (Server Intelligence Agent). Een host kan meerdere knooppunten bevatten.

Het BI-platform kan op één computer worden geïnstalleerd, op een aantal computers in een intranet of in een WAN (Wide Area Network).

In het volgende diagram wordt een hypothetische installatie van het BI-platform weergegeven. Het aantal hosts, knooppunten, servers en services, evenals het type servers en services zal variëren in daadwerkelijke installaties.



Twee hosts vormen het cluster met de naam ProductionBISystem:

- Op de host genaamd HostAlpha is het BI-platform geïnstalleerd en geconfigureerd voor twee knooppunten:
 - NodeMercury bevat een Adaptive Job Server (NodeMercury.AJS) met services voor het plannen en publiceren van rapporten, een Input File Repository Server (NodeMercury.IFRS) met een service voor het opslaan van invoerrapporten, en een Output File Repository Server (NodeMercury.OFRS) met een service voor het opslaan van rapportuitvoer.
 - NodeVenus bevat een Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS) met functies voor publiceren, controleren en vertalen, een Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS) met een service voor clientcontrole, en een Central Management Server (NodeVenus.CMS) met een service voor de CMS-services.
- Op de host genaamd HostBeta is het BI-platform geïnstalleerd en geconfigureerd voor drie knooppunten:
 - NodeMars bevat een Central Management Server (NodeMars.CMS) met een service voor de CMS-services. Als u de CMS op twee computers installeert, beschikt u over mogelijkheden voor taakverdeling, risicobeperking en failover.

- NodeJupiter bevat een Web Intelligence-verwerkingsserver (`NodeJupiter.Web Intelligence`) met een service voor Web Intelligence-rapportage en een gebeurtenisserver (`NodeJupiter.EventServer`) voor rapportcontrole van bestanden.
- NodeSaturn bevat een Adaptive Processing Server (`NodeSaturn.APS`) met een service voor clientcontrole.

2.2.2 Belangrijkste beheerhulpprogramma's

2.2.2.1 Wizard Systeemconfiguratie

De wizard Systeemconfiguratie is een hulpprogramma waarmee u uw BI-platformimplementatie snel en eenvoudig kunt configureren. De wizard begeleidt u bij de basisopties van de configuratie met als resultaat een actieve implementatie met algemene instellingen zoals:

- De servers van welke producten automatisch moeten worden gestart met het BI-platform
- of u uw implementatie wilt optimaliseren voor maximumprestaties of voor beperkte hardwareresources.
- de locaties van systeemmappen

De wizard is standaard ingesteld om automatisch te worden uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de CMC (Central Management Console), maar u kunt deze instelling in de wizard wijzigen. U kunt de wizard ook op elk moment in het gebied *Beheren* in de CMC starten.

i Opmerking

In productiesystemen is het raadzaam in te stellen dat de wizard niet automatisch wordt uitgevoerd, om te voorkomen dat er onbedoeld een herconfiguratie plaatsvindt.

i Opmerking

Maak een volledige back-up voordat u de wizard gebruikt voor het aanbrengen van wijzigingen in een bestaand systeem.

2.2.2.2 Central Management Console (CMC)

De Central Management Console (CMC) is een webtoepassing waarmee u beheertaken kunt uitvoeren (bijvoorbeeld gebruikers-, inhoud- en serverbeheer) en beveiligingsopties kunt instellen. Omdat de CMC een webtoepassing is, kunt u de gewenste beheertaken uitvoeren in een webbrowser op elke computer met een verbinding met de webtoepassingsserver.

Alleen leden van de groep Administrators kunnen beheerinstellingen wijzigen, tenzij aan andere gebruikers expliciet de rechten hiertoe zijn verleend. In CMC kunnen aan gebruikers rollen worden toegekend waarmee zij beperkte beheertaken kunnen uitvoeren, zoals het beheren van gebruikers in uw groep en het beheren van rapporten in teammappen.

2.2.2.3 Central Configuration Manager (CCM)

De CCM (Central Configuration Manager) is een serverprogramma voor probleemoplossing en knooppuntbeheer dat beschikbaar is in twee vormen. In een Microsoft Windows-omgeving kunt u met de CCM lokale en externe servers beheren. U gebruikt daartoe de grafische gebruikersinterface (GUI) van het programma of een opdrachtregel. In een Unix-omgeving kunt u servers met behulp van het CCM-shellsript (`ccm.sh`) via de opdrachtregel beheren.

U gebruikt de CCM voor het maken en configureren van knooppunten of het starten en stoppen van de webtoepassingsserver, als dit de standaard gebundelde Tomcat-webtoepassingsserver is. In Windows kunt u de CCM ook gebruiken om netwerkparameters te configureren, bijvoorbeeld SSL-codering (Secure Sockets Layer). Deze parameters zijn van toepassing op alle servers binnen een knooppunt.

Opmerking

De meeste serverbeheertaken worden nu via de CMC verwerkt, niet via de CCM. De CCM wordt nu voor probleemoplossing en knooppuntconfiguratie gebruikt.

2.2.2.4 Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten

Met het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten kunt u inconsistenties die zich voordoen tussen de CMS-systeemdatabase (Central Management Server) en de FRS's (File Repository Servers), scannen, diagnosticeren en herstellen. U kunt een limiet instellen voor het aantal fouten dat het RDT per sessie kan detecteren en herstellen.

Het RDT moet worden gebruikt nadat u uw BI-platformsysteem hebt hersteld.

Opmerking

In productiesystemen is het raadzaam om het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten regelmatig uit te voeren (schakel dan wel de optie "Repareren" uit) om te controleren of er sprake is van onderliggende problemen met de systeemstatus. Schakel de optie Repareren bij het uitvoeren van het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten alleen in als u wilt dat het systeem door het programma wordt gerepareerd.

2.2.2.5 Hulpprogramma voor upgradebeheer

Het hulpprogramma voor upgradebeheer (voorheen een functie in de wizard Importeren) wordt geïnstalleerd als onderdeel van het BI-platform en begeleidt beheerders bij het importeren van gebruikers, groepen en mappen uit eerdere versies van het BI-platform. Met Upgradebeheer kunt u ook gebeurtenissen, servergroepen, gegevensopslagobjecten en agenda's importeren en bijwerken.

Voor informatie over het upgraden vanuit een eerdere versie van het BI-platform, raadpleegt u de *Upgradehandleiding van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

2.2.3 Belangrijkste taken

Afhankelijk van uw situatie kunt u specifieke secties in deze handleiding raadplegen en mogelijk zijn er nog andere bronnen die u kunt gebruiken. Voor elk van de volgende situaties worden er taken gesuggereerd die u kunt uitvoeren en informatie die u kunt lezen.

Verwante informatie

[Voor het eerst een implementatie plannen of uitvoeren \[pagina 32\]](#)

[De implementatie configureren \[pagina 33\]](#)

[De systeemprestaties verbeteren \[pagina 33\]](#)

[Central Management Console \(CMC\) \[pagina 30\]](#)

2.2.3.1 Voor het eerst een implementatie plannen of uitvoeren

Als u uw eerste implementatie van het BI-platform plant of uitvoert, is het raadzaam de volgende secties van deze handleiding te lezen:

- Teneinde vertrouwd te raken met de onderdelen van het BI-platform leest u “Overzicht van de architectuur”.
- “Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen”
- “Overzicht van beveiliging”
- Als u van plan bent om gebruik te maken van externe verificatie, leest u “Verificatieopties in het BI-platform”.
- Na de installatie leest u “Werken met het beheergebied Servers in de CMC”.

Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over het installeren van het BI-platform. Raadpleeg de *Planningshandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* als u wilt inventariseren wat nodig is en een implementatiearchitectuur wilt ontwerpen die daarbij past.

Verwante informatie

[Overzicht architectuur \[pagina 35\]](#)

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen \[pagina 186\]](#)

[Overzicht van beveiliging \[pagina 153\]](#)

[Verificatieopties in het BI-platform \[pagina 223\]](#)

[Werken met het beheergebied Servers in de CMC \[pagina 368\]](#)

2.2.3.2 De implementatie configureren

Als u de installatie van BI-platform zojuist hebt voltooid en de eerste configuratietaken gaat uitvoeren, bijvoorbeeld de firewall en gebruikersbeheer configureren, is het raadzaam de volgende secties door te nemen.

Verwante informatie

[Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie \[pagina 91\]](#)

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen \[pagina 186\]](#)

[Overzicht van beveiliging \[pagina 153\]](#)

[Toezicht \[pagina 686\]](#)

2.2.3.3 De systeemprestaties verbeteren

Als u de efficiëntie van uw implementatie wilt testen en de implementatie nauwkeurig wilt afstellen om resources te optimaliseren, leest u de volgende secties:

- Als u een implementatiesjabloon wilt gebruiken om uw systeem te configureren, leest u “Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie”.
- Als u toezicht wilt houden op het bestaande systeem, leest u “Toezicht”.
- Voor dagelijkse onderhoudstaken en procedures voor het werken met servers in de CMC leest u “Werken met het beheergebied Servers in de CMC”.

Verwante informatie

[Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie \[pagina 91\]](#)

[Toezicht \[pagina 686\]](#)

[Werken met het beheergebied Servers in de CMC \[pagina 368\]](#)

2.2.3.4 Werken met objecten in de CMC

Een object is een document of bestand dat wordt gemaakt in het BI-platform of andere software, en vervolgens in de gegevensopslagruimte van BI-platform wordt opgeslagen en beheerd. Als u werkt met objecten in de CMC, raadpleegt u de volgende secties:

- Zie “Overzicht van accountbeheer” voor informatie over het instellen van gebruikers en groepen in de CMC.
- Zie “De werking van rechten in het BI-platform” om beveiliging voor objecten in te stellen.
- Zie de *Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor algemene informatie over het werken met objecten.

Verwante informatie

[Overzicht van accountbeheer \[pagina 103\]](#)

[Werking van rechten in BI-platform \[pagina 126\]](#)

3 Architectuur

3.1 Overzicht architectuur

Deze sectie biedt een overzicht van de platformarchitectuur, het systeem en de serviceonderdelen die samen het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform vormen. De informatie helpt beheerders inzicht te verkrijgen in essentiële systeeminstellingen en een plan op te stellen voor de implementatie, het beheer en het onderhoud van het systeem.

i Opmerking

Voor een lijst met ondersteunde platforms, talen, databases, webtoepassingsservers, webserver en andere systemen die door deze release worden ondersteund, raadpleegt u de *Product Availability Matrix* (PAM) die beschikbaar is op <http://service.sap.com/sap/support/pam?hash=pvnr%3D67837800100900006540>.

i Opmerking

Omdat de PAM continue wordt bijgewerkt, raadpleegt u altijd de online versie van de PAM in plaats van de kopie uit de download.

Business Intelligence (BI) -platform is ontworpen voor optimale prestaties in vele verschillende gebruiks- en implementatiescenario's. U kunt plannings- en verwerkingstaken die veel van de processor vereisen, delegeren door specifieke servers te maken die specifieke services hosten. De architectuur voldoet in vrijwel elke BI-implementatie en is voldoende flexibel om te worden uitgebreid van een aantal gebruikers met één hulpprogramma tot tienduizenden gebruikers met meerdere hulpprogramma's en interfaces.

Ontwikkelaars kunnen het BI-platform in de andere technologiesystemen van hun organisatie integreren door middel van webservices, Java of .NET API's (Application Programming Interfaces).

Eindegebruikers kunnen rapporten weergeven, maken, bewerken en gebruiken met behulp van gespecialiseerde hulpprogramma's en toepassingen, waaronder:

- Clients die worden geïnstalleerd door het installatieprogramma van Clienthulpprogramma's voor het BI-platform:
 - Web Intelligence Rich Client
 - Business Views-beheer
 - Hulpprogramma Rapportconversie
 - Hulpprogramma voor universe-ontwerp
 - Query als een webservice
 - Hulpprogramma voor informatieontwerp (voorheen Information Designer)
 - Hulpprogramma voor vertaalbeheer (voorheen Translation Manager)
 - Widgets (voorheen BI Widgets)
- Clients die afzonderlijk verkrijgbaar zijn:
 - SAP Crystal Reports
 - SAP BusinessObjects Dashboards (voorheen Xcelsius)

- SAP BusinessObjects Analysis (voorheen Voyager)
- BI-werkruimten (voorheen Dashboard Builder)

IT-afdelingen hebben hulpprogramma's voor gegevensbeheer en systeembeheer tot hun beschikking, waaronder:

- Rapportviewers
- Central Management Console (CMC)
- Central Configuration Manager (CCM)
- Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten (RDT)
- Data Federator-beheerprogramma
- Hulpprogramma voor Upgradebeheer (voorheen een functie binnen de wizard Importeren)
- Hulpprogramma voor universe-ontwerp (voorheen Universe Designer)
- SAP BusinessObjects Mobile

BI-platform-onderdelen kunnen op één computer of op vele computers worden geïnstalleerd, wat flexibiliteit, betrouwbaarheid en schaalbaarheid biedt. U kunt in bepaalde gevallen zelfs twee verschillende versies van het BI-platform gelijktijdig op dezelfde computer installeren, hoewel deze configuratie uitsluitend wordt aanbevolen als onderdeel van het upgradeproces of om tests uit te voeren.

Serverprocessen kunt u verticaal schalen (een aantal of alle serverprocessen worden op één computer uitgevoerd) om kosten te besparen of horizontaal schalen (serverprocessen worden verdeeld over twee of meer netwerkcomputers) om de prestaties te verbeteren. Het is ook mogelijk om meerdere, redundante versies van hetzelfde serverproces op meerdere computers uit te voeren, zodat de verwerking kan worden voortgezet als het primaire proces op een probleem stuit.

i Opmerking

Hoewel het mogelijk is om Windows- en Unix- of Linux-platforms tegelijk te gebruiken, wordt het afgeraden om besturingssystemen door elkaar te gebruiken voor CMS-processen (Central Management Server).

3.1.1 Onderdeeldiagram

SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is een BI-platform (Business Intelligence) dat analyse- en rapportagehulpprogramma's op bedrijfsniveau biedt om informatieverstrekking te vergemakkelijken. Gegevens kunnen vanuit een groot aantal ondersteunde databasesystemen worden geanalyseerd (inclusief tekstsysteem of multidimensionale OLAP-systemen) en BI-rapporten kunnen in vele verschillende indelingen worden gepubliceerd naar vele verschillende publicatiesystemen.

In het architectuuriagram op het SAP Community Network vindt u de BI-platformonderdelen, waaronder servers en clienthulpprogramma's, evenals aanvullende analyseproducten, webtoepassingsonderdelen en databases die deel uit kunnen maken van een BI-plaformlandschap: <http://scn.sap.com/docs/DOC-43663>.

Het BI-platform rapporteert via een alleen-lezenverbinding aan de databases van uw organisatie en gebruikt eigen databases voor het opslaan van configuratie- en controlegegevens en andere verwerkingsinformatie. De BI-rapporten die door het systeem worden gemaakt, kunnen naar een scala aan bestemmingen worden gestuurd, waaronder bestandssystemen en e-mailprogramma's, of worden geopend via websites of portals.

Het BI-platform is een zelfstandig systeem dat op één computer kan worden gebruikt (bijvoorbeeld als kleinschalige omgeving voor ontwikkelingen of preproductietests), of kan worden uitgebreid naar een cluster van vele computers die verschillende onderdelen uitvoeren (bijvoorbeeld als grootschalige productieomgeving).

3.1.2 Architectuurlagen

SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform kan worden gezien als een reeks conceptuele lagen:

Clientlaag

De clientlaag bevat alle clienttoepassingen die in samenwerking met het BI-platform een groot aantal functies voor rapportage, analyse, en beheer bieden. Voorbeelden hiervan zijn de Central Configuration Manager (installatieprogramma van BI-platform), het hulpprogramma voor informatieontwerp (installatieprogramma voor clienthulpprogramma's van BI-platform) en SAP Crystal Reports (afzonderlijk verkrijgbaar en geïnstalleerd).

Weblaag

De weblaag bevat webtoepassingen die geïmplementeerd zijn op een Java-webtoepassingsserver. Webtoepassingen bieden BI-platformfunctionaliteit aan eindgebruikers via een webbrowser. Voorbeelden van webtoepassingen zijn de webinterface voor beheer van de CMC (Central Management Server), en BI-startpunt.

De weblaag bevat ook webservices. De webservices bieden BI-platformfunctionaliteit aan softwareprogramma's via de webtoepassingsserver, zoals sessieverificatie, beheer van gebruikersrechten, planning, zoeken, beheer, rapportage en querybeheer. LiveOffice is bijvoorbeeld een product dat gebruikmaakt van webservices om rapportagefunctionaliteit van het BI-platform te integreren in bepaalde Microsoft Office-producten.

Beheerlaag

Op de beheerlaag (ook wel Intelligence-laag genoemd) worden alle onderdelen van BI-platform gecoördineerd en aangestuurd. Deze laag bestaat uit de CMS (Central Management Server), de gebeurtenisserver en aanverwante services. De CMS onderhoudt beveiligings- en configuratiegegevens, verstuurt serviceaanvragen naar servers, beheert de controle en onderhoudt de CMS-systeemdatabase. De Event Server beheert bestandsgebeurtenissen, die plaatsvinden op een gedefinieerde opslaglaag.

Opslaglaag

De opslaglaag is verantwoordelijk voor de verwerking van bestanden, zoals documenten en rapporten.

De Input File Repository Server beheert bestanden met informatie die in rapporten moet worden gebruikt, zoals de volgende

bestandstypen: .rpt, .car, .exe, .bat, .js, .xls, .doc, .ppt, .rtf, .txt, .pdf, .wid, .rep, .unv, .unx.

i Opmerking

De gegevensopslagruimte van het Input Repository Server-bestand wordt niet beheerd door het systeem. Een beheerder moet het controle- en beheerplan beheren.

De Output File Repository Server beheert rapporten die door het systeem gemaakt zijn, zoals de volgende bestandstypen: .rpt, .csv, .xls, .doc, .rtf, .txt, .pdf, .wid, .rep.

De opslaglaag is ook verantwoordelijk voor het in cache plaatsen van rapporten om systeembronnen te besparen wanneer gebruikers rapporten openen.

Verwerkingslaag

Op de verwerkingslaag worden gegevens geanalyseerd en rapporten en andere uitvoertypen gemaakt. Dit is de enige laag die toegang heeft tot de databases die rapportgegevens bevatten. Deze laag bestaat uit de Adaptive Job Server, de verbindingsserver (32- en 64-bits) en verwerkingsservers zoals de Adaptive Processing Server en de Crystal Reports-verwerkingsserver.

Gegevenslaag

De gegevenslaag bestaat uit de databaseservers die de CMS-systeemdatabase en de Controlegegevensopslag hosten. De laag bestaat ook uit databaseservers die relationele, OLAP- of andere gegevenstypen bevatten voor rapportage- en analysetoepassingen.

3.1.3 Databases

Het BI-platform gebruikt meerdere verschillende databases.

- **Rapportagedatabases**
Dit verwijst naar de gegevens van uw organisatie. Het zijn de brongegevens die door SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite-producten zijn geanalyseerd en gerapporteerd. De gegevens worden doorgaans opgeslagen in een relationele database, maar kan zich ook in tekstbestanden, Microsoft Office-documenten of OLAP-systemen bevinden.
- **CMS-systeemdatabase**
De CMS-systeemdatabase wordt gebruikt om BI-platforminformatie op te slaan, zoals gegevens over gebruikers, servers, mappen, documenten, configuraties en verificatie. Deze informatie wordt onderhouden door de CMS (Central Management Server) en hiernaar wordt soms met de *systeemgegevensopslagruimte* verwezen.
- **Controlegegevensopslag**
De Controlegegevensopslag wordt gebruikt om informatie op te slaan over gebeurtenissen in het BI-platform die bijgehouden kunnen worden. Met behulp van deze informatie kunnen het gebruik van systeemonderdelen, gebruikersactiviteit of andere aspecten van de dagelijkse werking gecontroleerd worden.
- **Database voor beheer van levenscyclus**

De database voor Beheer van levenscyclus houdt configuratie- en versiegegevens van een BI-platforminstallatie bij, evenals updates.

- **Controledatabase**

Voor controle wordt de Java Derby-database gebruikt om gegevens over systeemconfiguratie en onderdelen op te slaan voor SAP-ondersteuning.

Als u geen databaseserver beschikbaar hebt om met de database van het CMS-systeem of Gegevensopslag controleren te gebruiken, kan het installatieprogramma van het BI-platform een database voor u installeren en configureren. Het verdient aanbeveling uw behoeften te evalueren op basis van de informatie die de leverancier van uw databaseserver biedt, om te bepalen welke database hebt beste aansluit op de behoeften van uw onderneming.

i Opmerking

De standaard-SQL Anywhere-database is niet raadzaam voor productiesystemen.

3.1.4 Servers, hosts en clusters

Het BI-platform bestaat uit serververzamelingen die op een of meer hosts worden uitgevoerd. Kleine installaties (zoals test- of ontwikkelingssystemen) kunnen één host gebruiken voor een webtoepassingsserver, een databaseserver en alle BI-platformservers.

Bij installaties van normale en grote omvang kunnen servers op meerdere hosts worden uitgevoerd. De host van een webtoepassingsserver kan bijvoorbeeld in combinatie met een BI-platformserverhost worden gebruikt. Dit maakt bronnen vrij op de BI-platformserverhost, zodat er meer informatie kan worden verwerkt dan wanneer er ook de webtoepassingsserver op wordt gehost.

Bij grote installaties kunnen er meerdere BI-platformserverhosts in een cluster samenwerken. Als een organisatie bijvoorbeeld een groot aantal SAP Crystal Reports-gebruikers heeft, kunnen verschillende Crystal Reports-verwerkingsservers op verschillende BI-platformserverhosts worden gemaakt. Op deze manier zijn er voldoende bronnen beschikbaar voor het verwerken van clientaanvragen.

Het gebruik van meerdere servers biedt de volgende voordelen:

- **Verbeterde prestaties**
Meerdere BI-platformserverhosts kunnen een wachtrij met rapportagegegevens sneller verwerken dan één BI-platformserverhost.
- **Taakverdeling**
Als een server zwaar wordt belast, stuurt de CMS nieuwe aanvragen automatisch naar andere servers in het cluster.
- **Verbeterde beschikbaarheid**
Als er een onverwachte fout op een server optreedt, stuurt de CMS aanvragen automatisch naar andere servers tot de fout is verholpen.

3.1.5 Webtoepassingsservers

Een webtoepassingsserver fungeert als de vertaallaag tussen een webbrowser of rijke toepassing en het BI-platform. Er wordt ondersteuning geboden voor webtoepassingsservers die in Windows, Unix of Linux worden uitgevoerd.

Raadpleeg de *Supported Platforms/PARs* voor een uitgebreide lijst met ondersteunde webtoepassingsservers. Deze is beschikbaar op: <https://support.sap.com/home.html>.

Als u geen webtoepassingsserver hebt voor gebruik met het BI-platform, kan het installatieprogramma een Tomcat-webtoepassingsserver voor u installeren en configureren. Het verdient aanbeveling uw behoeften te evalueren op basis van de informatie die de leverancier van uw webtoepassingsserver biedt, om te bepalen welke webtoepassingsserver het beste aansluit op de behoeften van uw onderneming.

i Opmerking

Wanneer u een productieomgeving configureert, is het raadzaam om de webtoepassingsserver op een apart systeem te hosten. Wanneer het BI-platform en een webtoepassingsserver op dezelfde host worden uitgevoerd in een productieomgeving, kan dit een nadelige invloed hebben op de prestaties.

3.1.5.1 Clustering inschakelen in de webtoepassing BI-startpunt om sessiefailover en schaalbaarheid te ondersteunen

In deze sectie wordt uitgelegd hoe clustering kan worden ingeschakeld in de webtoepassing BI-startpunt om sessiefailover en schaalbaarheid te ondersteunen. In deze sectie wordt ook uitgelegd wat de stappen zijn voor het configureren van toepassingsservers van Apache Tomcat en Websphere met hetzelfde doel.

Om clustering in te schakelen voor elke toepassingsserver zoals Tomcat en Websphere, hebt u de volgende componenten nodig:

- een HTTP-server
- een compatibele taakverdelers
- twee of meer toepassingsservers met de vereiste webtoepassing al geïnstalleerd
- een voltooide BOE-installatie (opslagruimte)

i Opmerking

De stappen die in deze sectie worden beschreven zijn algemeen en kunnen worden gebruikt om clustering in te schakelen voor elke andere toepassing. De enige verschillen zijn de wijzigingen die zijn gemaakt in de implementatie-descriptor van de webtoepassing (web.xml).

3.1.5.1.1 Apache Tomcat installeren

Voer de volgende stappen uit om de Apache Tomcat-server te installeren:

1. Installeer de Apache HTTP-server.
2. Installeer de Apache Tomcat-server op de computers.
3. Download mod_jk (taakverdeler) en sla deze op in de opslagruimte "modules" op de Apache HTTPD-server van <http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi> .
4. Voer SI-agent uit op een computer met een volledige installatie van BOE al geïnstalleerd.

i Opmerking

Start uw HTTP-server om de compatibiliteit voor mod_jk te controleren. Er verschijnt een foutmelding op de console als de gedownloade versie van mod_jk niet compatibel is met uw versie van de HTTP-server.

Apache Tomcat configureren

Voer de volgende stappen uit om Apache Tomcat te configureren:

1. Configureer de Apache HTTP-server.
 - a. Configureer httpd.conf (taakverdeler, webtoepassing laden, toezicht, pad naar bestand worker.properties).
 - b. Configureer het bestand workers.properties en sla het op in de Apache\Conf-bibliotheek.

```
64 # If specified, ensure that no two invocations of Apache share the same
65 # scoreboard file. The scoreboard file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
66 #
67 #ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
68
69 # Used for clustering
70
71 # Specify path to worker configuration file
72 #
73 JkWorkersFile C:\Server\Apache2\Apache2\conf\workers.properties
74 # Configure logging and memory
75 JkShmFile logs/mod_jk.shm
76 JkLogFile logs/mod_jk.log
77 JkLogLevel info
78
79 # Configure monitoring
80 JKMount /jkmanager jkstatus
81 JKMount /jkmanager/* jkstatus
82 <Location /jkmanager>
83 Order deny,allow
84 Deny from all
85 Allow from localhost
86 </Location>
87
88 # Configure applications
89 # JKMount /webapp-directory/* loadBalancer
90 JKMount /clusterjsp loadBalancer
91 JKMount /clusterjsp/* loadBalancer
92 JKMount /login loadBalancer
93 JKMount /login/* loadBalancer
94 JKMount /boe loadBalancer
95 JKMount /boe/* loadBalancer
96 #JKMount /BOE loadBalancer
97 #JKMount /BOE/* loadBalancer
98 JKMount /docs loadBalancer
99 JKMount /docs/* loadBalancer
100
182 LoadModule env_module modules/mod_env.so
183 #LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
184 #LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
185 #LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
186 LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
187 LoadModule include_module modules/mod_include.so
188 #LoadModule info_module modules/mod_info.so
189 LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
190
191 # Used for clustering
192 #LoadModule for clustering
193
194 LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
195
196 LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
197 LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
```

Load Tomcat Connector
(mod_jk)

2. Configureer server.xml in Tomcat (voeg clusteringcodes toe).
 - a. In server.xml, het jvmRoute-attribuut moet overeenkomen met de naam die u hebt gebruikt in het bestand workers.properties.
 - b. Als u Tomcat 8 of hoger gebruikt, verwijder dan JvmRouteSessionIDBinderListener (afgekeurd).

3. Voeg een distribueerbare code toe aan het bestand web.xml (implementatie-descriptor) van de webtoepassing waarvan u wilt dat clustering wordt ondersteund.

De aangepaste waarde die de standaardwaarde aanroept voor elke aanvraag wordt hieronder weergegeven.

```
<Sender className="org.apache.catalina.tribes.transport.ReplicationTransmitter">
  <Transport className="org.apache.catalina.tribes.transport.nio.PooledParallelSender"/>
</Sender>
<Interceptor className="org.apache.catalina.tribes.group.interceptors.TcpFailureDetector"/>
<Interceptor className="org.apache.catalina.tribes.group.interceptors.MessageDispatch15Interceptor"/>
</Channel>

<Valve className="com.sap.customvalve.ForceReplicationValve"/>
<Valve className="org.apache.catalina.tcp.ReplicationValve" filter="*.gif;*.jpg;*.png;*.js;*.htm" />
<Valve className="org.apache.catalina.session.JvmRouteBinderValve"/>

<Deployer className="org.apache.catalina.deploy.FarmWarDeployer" deployDir="/tmp/war-deploy/" tempDir="/tmp
```

4. Exporteer de jar voor de aangepaste waarde (als wijzigingen nodig zijn) van de code.
5. Sla deze jar op in de map tomcat/lib van elk exemplaar.
6. Start alle servers opnieuw.

i Opmerking

- We bevelen aan om de servers één voor één te starten; wacht totdat een server volledig is gestart voordat u de volgende server start.
- Gebruik localhost:6400 niet als systeemnaam in het aanmeldscherm voor het startpunt. Geef de naam (of IP) op van de specifieke BOE-installatiecomputer. Zorg dat er een SI-agent wordt uitgevoerd op deze installatie.
- Verken het attribuut channelSendOptions voor de meest geschikte optie. Het wordt gebruikt om opties in te stellen voor synchrone respons, asynchrone respons enzovoort.
- Als u de jar exporteert voor de standaardwaarde van de code, maak dan ook een geldige pakkethiërarchie voor de jar en voeg deze hiërarchie toe aan server.xml.

3.1.5.1.2 Websphere installeren

Download en installeer Websphere en zorg ervoor dat het Websphere-cluster klaar is voor gebruik. In de installatie is de HTTP-server van Websphere al geconfigureerd met de taakverdelers, twee exemplaren van Websphere-toepassingsserver en een volledige BOE-installatie. Controleer of alle computers elkaar kunnen pinggen met behulp van hun interne IP's. Ga verder met de configuratie als ze dat kunnen.

Websphere configureren

Voer de volgende stappen uit om Websphere te configureren:

1. Voeg een distribueerbare tag in web.xml of BOE-webapp toe voor beide exemplaren van de Webspheretoepassingsserver.
2. Ga in de IBM-console naar **Alle servers** > **lid1** > **Sessiebeheer**.

- a. Controleer cookies en schakel ze in.
 - b. Schakel [Seriele toegang toestaan](#) en wijzig time-out naar 10 seconden.
3. Navigeer naar ► [Instellingen distributie-omgeving](#) ► [Herhalingsproces geheugen-naar-geheugen](#) ►.
 - a. Maak een herhalingsdomein en selecteer het.
 - b. Selecteer de herhalingsmodus – zowel de client als de server.
4. Selecteer van elk exemplaar in [Alle servers](#) hetzelfde herhalingsdomein als dat u hebt geselecteerd in de vorige stap.
5. Navigeer naar ► [Instellingen distributie-omgeving](#) ► [Aangepaste tuningparameters](#) ►.
 - a. Selecteer voor failover [Laag](#) als het tuningniveau.
6. Start alle servers opnieuw.

3.1.5.2 Containerserver voor webtoepassingen (WACS)

Er is een webtoepassingsserver vereist om webtoepassingen van het BI-platform te hosten.

Als u een geavanceerde beheerder van Java-webtoepassingsservers bent met geavanceerde beheervereisten, is het aan te raden om een ondersteunde Java-webtoepassingsserver te gebruiken om BI-platformwebtoepassingen te hosten. Als u een ondersteund Windows-besturingssysteem gebruikt om het BI-platform te hosten en de voorkeur geeft aan een eenvoudig installatieproces voor de webtoepassingsserver, of als u geen rechten hebt om een Java-webtoepassingsserver te beheren, kunt u de Containerservice voor webtoepassingen installeren wanneer u het BI-platform installeert.

De Containerserver voor webtoepassingen is een BI-platformserver waarmee BI-platformwebtoepassingen, zoals de CMC (Central Management Console), BI-startpunt en webservices, uitgevoerd kunnen worden zonder eerst de Java-webtoepassingsserver te installeren.

Het gebruik van de WACS biedt een aantal voordelen:

- U kunt de WACS zeer eenvoudig installeren, onderhouden en configureren. De installatie en configuratie worden uitgevoerd door het installatieprogramma van het BI-platform en er zijn geen verdere stappen nodig om ermee aan de slag te gaan.
- Met de WACS zijn serverbeheer en onderhoudstaken voor Java-toepassingen niet nodig.
- De Containerserver voor webtoepassingen bevat een beheerinterface die consistent is met andere BI-platformservers.
- Net als andere BI-platformservers kan de Containerserver voor webtoepassingen op een specifieke host geïnstalleerd worden.

i Opmerking

Het gebruik van een WACS in plaats van een specifieke Java-webtoepassingsserver kent een aantal beperkingen:

- WACS is alleen beschikbaar op ondersteunde Windows-besturingssystemen.
- Aangepaste webtoepassingen kunnen niet op de Containerserver voor webtoepassingen worden geïmplementeerd, aangezien alleen de webtoepassingen worden ondersteund die bij het BI-platform worden geïnstalleerd.
- WACS kan niet worden gebruikt met Apache-taakverdeling.

Het is mogelijk om naast WACS een specifieke webtoepassingsserver te gebruiken. Deze specifieke webtoepassingsserver kan dan aangepaste webtoepassingen hosten, terwijl de CMC en andere webtoepassingen van het BI-platform door de Containerserver voor webtoepassingen worden gehost.

3.1.6 Software Development Kits

Met een Software Development Kit (SDK) kan een ontwikkelaar aspecten van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform opnemen in de eigen toepassingen en systemen van een organisatie.

Het BI-platform heeft SDK's voor softwareontwikkeling op Java- en .NET-platforms.

i Opmerking

De BI-platform .NET SDK's zijn niet standaard geïnstalleerd en moeten worden gedownload van de SAP Service Marketplace.

De volgende SDK's worden ondersteund door het BI-platform:

- Java SDK en .NET SDK van Business Intelligence -platform
Met de SDK's van BI-platform kunnen toepassingen taken uitvoeren zoals verificatie, sessiebeheer, werken met gegevensopslagobjecten, rapportplanning en -publicatie, en serverbeheer.

i Opmerking

Gebruik de Java SDK voor volledige toegang tot functies voor beveiliging, serverbeheer en controle.

- Business Intelligence-platform RESTful webservice SDK
Met de BI-platform RESTful-webservices SDK hebt u toegang tot het BI-platform via het HTTP-protocol. U kunt deze SDK gebruiken om u aan te melden bij het BI-platform, door de gegevensopslagruimte van het BI-platform te navigeren, bronnen op te roepen en eenvoudige planningstaken voor bronnen uit te voeren. U krijgt toegang tot deze SDK door toepassingen te schrijven die een programmeertaal gebruiken die het HTTP-protocol ondersteunt, of door een hulpprogramma te gebruiken dat HTTP-verzoeken ondersteunt.
- Java Consumer SDK en .NET Consumer SDK van Business Intelligence-platform
Een implementatie van SOAP-webservices waarmee u gebruikersverificatie en -beveiliging, toegang tot documenten en rapporten, planning, publicaties en serverbeheer kunt verwerken.
BI-platformwebservices maken gebruik van standaarden als XML, SOAP, AXIS 2.0 en WSDL. Het platform voldoet aan de webservicespecificatie WS-Interoperability Basic Profile 1.0.

i Opmerking

Webservicetoepassingen worden momenteel alleen ondersteund met de volgende configuraties voor de taakverdelers:

1. Persistentie van bron-IP-adres.
2. Persistentie van bron-IP en doelpoort (alleen beschikbaar op een Cisco Content Services Switch).
3. SSL-persistentie.
4. Sessiebehoud door cookies.

i Opmerking

SSL-persistentie leidt mogelijk tot problemen met de beveiliging en betrouwbaarheid in bepaalde webbrowsers. Vraag uw netwerkbeheerder of SSL-persistentie van toepassing is op uw organisatie.

- **Data Access Driver en Connection Java SDK's**
Met behulp van deze SDK's kunt u databasestuurprogramma's voor de Verbindingsserver maken en databaseverbindingen beheren.
- **Java SDK met semantische laag**
Met de Semantic Layer Java SDK kunt u een Java-toepassing ontwikkelen die beheer- en beveiligingstaken voor universes en verbindingen uitvoert. U kunt bijvoorbeeld services implementeren om een universe naar een gegevensopslagruimte te implementeren of om een beveiligde verbinding vanuit de gegevensopslagruimte op te halen naar uw werkruimte. Deze toepassing kan worden ingesloten in BI-platformoplossingen die het BI-platform als OEM integreren.
- **Report Application Server Java SDK en .NET SDK**
Met de Report Application Server SDK's kunnen toepassingen bestaande Crystal Reports-rapporten openen, maken en wijzigen, waaronder parameterwaarden instellen, gegevensbronnen wijzigen en exporteren naar andere indelingen, zoals XML, PDF, Microsoft Word en Microsoft Excel.
- **Java en .NET Crystal Reports-rapportviewers**
Met de viewers kunnen toepassingen Crystal Reports-rapporten weergeven en exporteren. De volgende viewers zijn beschikbaar:
 - DHTML-rapportpaginaviewer: hiermee worden gegevens weergegeven en kunt u analyses op lager niveau uitvoeren, door pagina's navigeren, zoomen, vragen stellen, zoeken, markeren, exporteren en afdrukken.
 - Rapportonderdeelviewer: hiermee wordt de mogelijkheid geboden individuele onderdelen van een rapport weer te geven, waaronder diagrammen, tekst en velden.
- **Report Engine Java SDK en .NET SDK**
Via de Report Engine SDK's kunnen toepassingen communiceren met rapporten die gemaakt zijn met SAP BusinessObjects Web Intelligence.
De Report Engine SDK's bevatten bibliotheken die u kunt gebruiken om een hulpprogramma voor het ontwerpen van webrapporten te bouwen. Met de toepassingen die met deze SDK's zijn gebouwd, kunt u verschillende Web Intelligence-documenten weergeven, maken of wijzigen. Gebruikers kunnen documenten wijzigen door objecten zoals tabellen, diagrammen, voorwaarden en filters toe te voegen, te verwijderen en aan te passen.
- **SDK van Platform zoeken: De SDK van Platform zoeken is de interface tussen de clienttoepassing en de service van Platform zoeken.** Platform zoeken biedt ondersteuning voor Openbare SDK die wordt geleverd als onderdeel van de SDK van Platform zoeken.
Wanneer een zoekopdrachtparameter via de clienttoepassing naar de SDK-laag wordt verzonden, wordt de opdrachtparameter door de SDK-laag naar een XML-gecodeerde indeling geconverteerd en vervolgens doorgestuurd naar de service voor Platform zoeken.

De SDK's kunnen samen worden gebruikt voor een breed aanbod aan BI-functies voor uw toepassingen. Zie <http://help.sap.com> voor meer informatie over deze SDK's, waaronder handleidingen voor ontwikkelaars en API-verwijzingen.

3.1.7 Gegevensbronnen

3.1.7.1 Universes

De universe is een semantische laag die de complexiteit van gegevens vereenvoudigt, door het gebruik van begrijpelijke taal voor de toegang, bewerking en indeling van gegevens. Deze taal wordt opgeslagen in de vorm van objecten in een universebestand. Web Intelligence, Crystal Reports-rapporten en andere toepassingen gebruiken universes om het maken van eenvoudige tot complexe eindgebruikersquery's en -analyses te vereenvoudigen.

Universes zijn een kernonderdeel van het BI-platform. Alle universeobjecten en de bijbehorende verbindingen worden door de verbindingsserver opgeslagen en beveiligd in de centrale gegevensopslagruimte. Clienthulpprogramma's voor het ontwerpen van universes moeten zich bij het BI-platform aanmelden om toegang te krijgen tot het systeem en universes te maken. Universetoegang en beveiliging op rij-/kolomniveau kunnen ook in de ontwerpomgeving worden beheerd op groepsniveau of op het niveau van afzonderlijke gebruikers.

De semantische laag stelt Web Intelligence in staat documenten beschikbaar te maken, door meerdere gesynchroniseerde gegevensbronnen te gebruiken, zoals OLAP- (online analytical processing) en CWM-gegevensbronnen (Common Warehousing Metamodel).

3.1.7.2 Business Views

Business Views heft voor rapportontwikkelaars de complexiteit van gegevens op, waardoor het maken van rapporten en interactie eenvoudiger worden. Met Business Views-weergaven kunnen gegevensverbindingen, gegevenstoegang, bedrijfsonderdelen en toegangscontrole gescheiden worden.

Business Views-weergaven kunnen alleen worden gebruikt door Crystal Reports en zijn bedoeld voor vereenvoudiging van de gegevenstoegang en de weergavebeveiliging die vereist zijn bij het maken van Crystal Reports-rapporten. U kunt in Business Views meerdere gegevensbronnen in één weergave gebruiken. Business Views-weergaven worden volledig ondersteund in het BI-platform.

3.1.8 Verificatie en eenmalige aanmelding

Systeembeveiliging wordt uitgevoerd door de CMS (Central Management Server), door beveiligingsinvoegtoepassingen en verificatieprogramma's van derden, zoals SiteMinder en Kerberos. Deze onderdelen zorgen voor de verificatie en autorisatie van gebruikers die toegang willen tot het BI-platform en de bijbehorende mappen, en andere objecten.

De volgende beveiligingsinvoegtoepassingen voor verificatie bij eenmalige aanmelding van gebruikers zijn beschikbaar:

- Enterprise (standaard), inclusief ondersteuning voor vertrouwde verificatie voor gebruik met verificatiemethoden zoals SAML, X.509, SAP NW SSO en andere methoden die door uw toepassingsserver worden ondersteund.
- LDAP
- AD (Windows Active Directory)

Op een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) wordt eenmalige aanmelding gebruikt om gebruikerstoegang tot het ERP-systeem te verifiëren, zodat rapporten kunnen worden vergeleken met ERP-gegevens. De volgende verificatie voor eenmalige aanmelding van gebruikers bij ERP-systemen wordt ondersteund:

- SAP ERP en Business Warehouse (BW)
- Oracle E-Business Suite (EBS)
- Siebel Enterprise
- JD Edwards Enterprise One
- PeopleSoft Enterprise

3.1.8.1 Beveiligingsinvoegtoepassingen

Beveiligingsinvoegtoepassingen automatiseren de aanmaak en het beheer van accounts doordat u gebruikersaccounts en groepen van externe systemen kunt toewijzen in het BI-platform. U kunt gebruikersaccounts van derden toewijzen aan bestaande Enterprise-gebruikersaccounts, of u kunt nieuwe Enterprise-gebruikersaccounts maken die overeenkomen met elke toegewezen vermelding in het externe systeem.

De externe gebruikers en groepen worden door de beveiligingsinvoegtoepassingen dynamisch onderhouden. Wanneer u een LDAP-groep (Lightweight Directory Access Protocol) of in Windows een AD-groep (Active Directory) aan het BI-platform hebt toegewezen, kunnen alle gebruikers binnen deze groep zich aanmelden bij het BI-platform. Wijzigingen die hierna in het groepslidmaatschap van derden worden aangebracht, worden automatisch doorgevoerd.

In het BI-platform worden de volgende beveiligingsinvoegtoepassingen ondersteund:

- Enterprise-beveiligingsinvoegtoepassing
De CMS (Central Management Server) beheert beveiligingsgegevens, zoals gebruikersaccounts, groepslidmaatschappen en objectrechten, waarmee de rechten voor gebruikers en groepen worden gedefinieerd. Dit wordt ook wel Enterprise-verificatie genoemd.
Enterprise-verificatie is altijd ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Gebruik de standaard Enterprise-verificatie als u afzonderlijke accounts en groepen voor het BI-platform wilt maken of als u nog geen hiërarchie van gebruikers en groepen hebt gemaakt op een LDAP- of Windows AD-server.
Vertrouwde verificatie is een onderdeel van Enterprise-verificatie die oplossingen voor eenmalige aanmelding van derden integreert, zoals JAAS (Java Authentication and Authorization Service). Bij toepassingen die vertrouwd zijn voor de Central Management Server, kunnen gebruikers zich met Vertrouwde verificatie aanmelden zonder hun wachtwoord op te geven.
- LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing
- Windows AD

Opmerking

Hoewel gebruikers Windows AD-verificatie voor het BI-platform en aangepaste toepassingen via de CMC kunnen configureren, bieden de CMC en BI-startpunt zelf geen ondersteuning voor Windows AD-verificatie met NTLM. De enige verificatiemethoden die door de CMC en BI-startpunt worden ondersteund, zijn Windows AD met Kerberos, LDAP, Enterprise en Vertrouwde verificatie.

3.1.8.2 Integratie met ERP (Enterprise Resource Planning)

Een ERP-toepassing (Enterprise Resource Planning) biedt ondersteuning voor de essentiële functies van de processen in een organisatie, doordat in realtime informatie wordt verzameld over de dagelijkse bewerkingen. Het BI-platform ondersteunt eenmalige aanmelding en rapportage op de volgende ERP-systemen:

- SAP ERP en Business Warehouse (BW)
- Siebel Enterprise
- Oracle E-Business Suite
- JD Edwards EnterpriseOne
- PeopleSoft Enterprise

i Opmerking

- Ondersteuning voor SAP ERP en BW wordt standaard geïnstalleerd. Gebruik de installatieoptie *Aangepast / Uitgebreid* om de ondersteuning voor SAP-integratie te deselecteren als u geen ondersteuning wilt voor SAP ERP of BW.
- Ondersteuning voor Siebel Enterprise, Oracle E-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne of PeopleSoft wordt niet standaard geïnstalleerd. Gebruik de installatieoptie *Aangepast / Uitgebreid* als u de integratie voor niet-SAP ERP-systemen wilt selecteren en installeren.

Voor meer informatie over de specifieke versies die door het BI-platform worden ondersteund, raadpleegt u de *Supported Platforms/PARs* op <https://support.sap.com/home.html>.

Als u ERP-integratie wilt configureren, raadpleegt u het hoofdstuk *Aanvullende configuraties voor ERP-omgevingen* van deze handleiding.

3.1.9 SAP-integratie

Het BI-platform kan met uw bestaande SAP-infrastructuur worden geïntegreerd met de volgende SAP-hulpprogramma's:

- SAP System Landscape Directory (SLD)
De System Landscape Directory (SLD) van SAP NetWeaver is de centrale bron van systeemlandschapsgegevens voor het beheer van de softwarelevenscyclus. Wanneer u een map verstrekt met informatie over alle software die geïnstalleerd kan worden en verkrijgbaar is bij SAP, evenals automatisch bijgewerkte gegevens over systemen die al in een landschap geïnstalleerd zijn, legt u de grondslag voor hulpprogramma-ondersteuning om taken voor de softwarelevenscyclus in uw systeemlandschap te plannen. Het installatieprogramma van het BI-platform registreert de leveranciers- en productnamen en -versies bij het systeemlandschap, evenals namen, versies en locaties van server- en front-end-onderdelen.
- SAP Solution Manager
SAP Solution Manager is een platform dat de geïntegreerde inhoud, hulpprogramma's en methodes biedt waarmee de SAP- en niet-SAP-oplossingen in een organisatie kunnen worden geïmplementeerd, bediend, ondersteund en gecontroleerd.
Software die niet van SAP is met een SAP-gecertificeerde integratie wordt in een centrale gegevensopslagruimte geplaatst en automatisch naar uw SAP-SLD's (System Landscape Directories) overgedragen. SAP-klanten kunnen vervolgens eenvoudig aangeven welke versie van productintegratie van derden door SAP is gecertificeerd in hun SAP-systeemomgeving. Deze service biedt nog meer herkenning voor producten van derden, naast de online catalogi voor producten van derden.

SAP Solution Manager is gratis beschikbaar voor SAP-klanten en omvat directe toegang tot SAP-ondersteuning en informatie over paden voor SAP-productupgrades. Voor meer informatie over SLD leest u “Registratie van het BI-platform in het systeemlandschap”.

- **Change and Transport System (CTS+)**
Het CTS helpt u om ontwikkelingsprojecten in ABAP Workbench en in Customizing te organiseren, en de wijzigingen vervolgens tussen de SAP-systemen in uw systeemlandschap over te dragen. Naast ABAP-objecten kunt u ook Java-objecten (J2EE, JEE) en SAP-specifieke niet-ABAP-technologieën (zoals Web Dynpro Java of SAP NetWeaver Portal) in uw landschap overdragen.
- **Toezicht houden met CA Wily Introscope**
CA Wily Introscope is een product voor webtoepassingsbeheer voor controle en diagnose van prestatieproblemen die kunnen optreden binnen op Java gebaseerde SAP-modules in de productieomgeving. Zo kunt u inzicht verkrijgen in aangepaste Java-toepassingen en verbindingen met back-end-systemen. Met behulp van het product kunt u knelpunten identificeren in NetWeaver-modules, waaronder afzonderlijke servlets, JSP's, EJB's, JCO's, klassen, methodes en meer. Het programma biedt controle in real time met lage overheads, end-to-end transactiezichtbaarheid, historische gegevens voor analyse- of capaciteitsplanning, aanpasbare dashboards, geautomatiseerde drempelsignalen en een open architectuur om controle uit te breiden tot buiten NetWeaver-omgevingen.

3.1.10 Geïntegreerde versiecontrole

De bestanden van het BI-platform in een serversysteem worden beheerd door versiecontrole. Het Subversion-versiecontrolesysteem wordt door het installatieprogramma geïnstalleerd en geconfigureerd. U kunt ook gegevens invoeren om een bestaand Subversion- of Clearcase-versiecontrolesysteem te gebruiken.

Met een versiecontrolesysteem kunt u verschillende versies van configuratie- en andere bestanden bewaren en herstellen, waardoor het altijd mogelijk is om het systeem terug te zetten naar een bekende status op een willekeurige tijd in het verleden.

3.1.11 Pad naar upgrade

Het is mogelijk een eerdere versie van SAP BusinessObjects Enterprise te upgraden (bijvoorbeeld XI 3.x), maar u moet eerst SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform 4.x installeren en vervolgens de instellingen en gegevens uit uw bestaande systeem migreren met het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Informatie over het upgraden van een eerdere versie vindt u in de *Upgradehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

3.2 Servers, services, knooppunten en hosts

In het BI-platform worden de termen server en service gebruikt om te verwijzen naar de twee typen software die op een computer met het BI-platform worden uitgevoerd.

De term “server” wordt gebruikt om een proces op besturingssysteemniveau te beschrijven (op sommige systemen heet dit een daemon), dat een of meer services host. De CMS (Central Management Server) en de


Adaptive Processing Server bijvoorbeeld, zijn servers. Servers worden uitgevoerd onder een bepaald besturingssysteemaccount en hebben een eigen PID (proces-id).

Een service is een serversubstelsysteem dat een specifieke functie heeft. De service wordt uitgevoerd in de geheugenruimte van de bijbehorende server, onder de proces-id van de bovenliggende container (server). De plannings- en publicatieservice van Web Intelligence is bijvoorbeeld een substelsysteem dat op de Adaptive Job Server wordt uitgevoerd.

Een knooppunt is een verzameling BI-platformservers die worden uitgevoerd op dezelfde host en worden beheerd via dezelfde SIA (Server Intelligence Agent). Een host kan meerdere knooppunten bevatten.

Het BI-platform kan op één computer worden geïnstalleerd, op een aantal computers in een intranet of in een WAN (Wide Area Network).

In het volgende diagram wordt een hypothetische installatie van het BI-platform weergegeven. Het aantal hosts, knooppunten, servers en services, evenals het type servers en services zal variëren in daadwerkelijke installaties.



Twee hosts vormen het cluster met de naam ProductionBISystem:

- Op de host genaamd HostAlpha is het BI-platform geïnstalleerd en geconfigureerd voor twee knooppunten:

- NodeMercury bevat een Adaptive Job Server (`NodeMercury.AJS`) met services voor het plannen en publiceren van rapporten, een Input File Repository Server (`NodeMercury.IFRS`) met een service voor het opslaan van invoerrapporten, en een Output File Repository Server (`NodeMercury.OFRS`) met een service voor het opslaan van rapportuitvoer.
- NodeVenus bevat een Adaptive Processing Server (`NodeVenus.APS`) met functies voor publiceren, controleren en vertalen, een Adaptive Processing Server (`NodeVenus.APS`) met een service voor clientcontrole, en een Central Management Server (`NodeVenus.CMS`) met een service voor de CMS-services.
- Op de host genaamd HostBeta is het BI-platform geïnstalleerd en geconfigureerd voor drie knooppunten:
 - NodeMars bevat een Central Management Server (`NodeMars.CMS`) met een service voor de CMS-services. Als u de CMS op twee computers installeert, beschikt u over mogelijkheden voor taakverdeling, risicobeperking en failover.
 - NodeJupiter bevat een Web Intelligence-verwerkingsserver (`NodeJupiter.Web Intelligence`) met een service voor Web Intelligence-rapportage en een gebeurtenisserver (`NodeJupiter.EventServer`) voor rapportcontrole van bestanden.
 - NodeSaturn bevat een Adaptive Processing Server (`NodeSaturn.APS`) met een service voor clientcontrole.

3.2.1 Serverwijzigingen sinds XI 3.1

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste wijzigingen in de BI-platformservers na XI 3.1 beschreven. Types of changes include:

- Servers die een andere naam hebben gekregen, maar wat betreft functionaliteit niet of nauwelijks zijn veranderd.
- Servers die niet meer zijn opgenomen in nieuwere versies.
- Gemeenschappelijke of aan elkaar gerelateerde services die zijn samengevoegd in de Adaptive Servers. Bijvoorbeeld: de planningsservices die in XI 3.1 door afzonderlijke Job Servers werden uitgevoerd, zijn vanaf versie 4.0 verplaatst naar de Adaptive Job Server.
- Nieuwe servers die zijn geïntroduceerd.

Tabel 3: Serverwijzigingen

| XI 3.1 | 4.0 | 4.0 Functiepakket 3 | 4.1 |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Verbindingsserver [1] | Verbindingsserver Verbindingsserver 32 | Verbindingsserver Verbindingsserver 32 | Verbindingsserver Verbindingsserver 32 |
| Crystal Reports Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Crystal Reports 2011-verwerkingsserver Crystal Reports-verwerkingsserver (voor SAP Crystal Reports for Enterprise-rapporten) | Crystal Reports 2011-verwerkingsserver Crystal Reports-verwerkingsserver (voor SAP Crystal Reports for Enterprise-rapporten) | Crystal Reports 2013-verwerkings-server Crystal Reports-verwerkingsserver (voor SAP Crystal Reports for Enterprise-rapporten) |

| XI 3.1 | 4.0 | 4.0 Functiepakket 3 | 4.1 |
|--|--|--|--|
| Dashboard Server (Dashboard Builder) [2] | Dashboard Server (BI-werkruimten) | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 Functiepakket 3 | Niet beschikbaar in 4.1 |
| Dashboard Analytics Server (Dashboard Builder) [2] | Dashboard Analytics Server (BI-werkruimten) | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 Functiepakket 3 | Niet beschikbaar in 4.1 |
| Desktop Intelligence Cache Server [3] | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet beschikbaar in 4.1 [3] |
| Desktop Intelligence Job Server [3] | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet beschikbaar in 4.1 [3] |
| Desktop Intelligence-verwerkingsserver [3] | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet meer beschikbaar vanaf versie 4.0 | Niet beschikbaar in 4.1 [3] |
| Destination Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server |
| Zoeklijstserver (LOV) | Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-verwerkingsserver |
| Multi-Dimensional Analysis Server | Adaptive Processing Server | Adaptive Processing Server | Adaptive Processing Server |
| Program Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server |
| Report Application Server (RAS) | Crystal Reports 2011 Report Application Server (RAS) | Crystal Reports 2011 Report Application Server (RAS) | Crystal Reports 2013 Report Application Server (RAS) |
| Web Intelligence Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server | Adaptive Job Server |
| Xcelsius-cacheserver [4] | Dashboard Design-cacheserver (Xcelsius) [5] | Dashboards-cacheserver (Xcelsius) [5] | Dashboards-cacheserver (Xcelsius) [5] |
| Xcelsius-verwerkingsserver [4] | Dashboard Design-verwerkingsserver (Xcelsius) [5] | Dashboards-verwerkingsserver (Xcelsius) | Dashboards-verwerkingsserver (Xcelsius) |

- [1] In versie 4.0 is Verbindingsserver 32 32-bits en verzorgt deze de verbindingen met gegevensbronnen die 64-bits middleware niet ondersteunen. Verbindingsserver is 64-bits en verzorgt verbindingen met alle andere gegevensbronnen. Zie de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor meer informatie.
- [2] De Dashboard Server en Dashboard Analytics Server zijn verwijderd in versie 4.0 Functiepakket 3. De serverconfiguratie is niet meer nodig voor BI-werkruimtefunctionaliteit (voorheen Dashboard Builder in XI 3.1).
- [3] Desktop Intelligence was niet beschikbaar in 4.0 en 4.0-onderhoudspakketten. De Desktop Intelligence-clienttoepassing is beschikbaar in versie 4.1, maar Desktop Intelligence-servers zijn niet beschikbaar in 4.1. Desktop Intelligence-rapporten kunnen worden geconverteerd naar Web Intelligence-documenten via het hulpprogramma Rapportconversie.
- [4] De cache- en verwerkingsservices van Xcelsius zijn geïntroduceerd in XI 3.1 Service Pack 3 om Query als een webservice-aanvragen op relationele gegevensbronnen van Xcelsius te optimaliseren. Equivalente cache- en verwerkingsservices zijn beschikbaar in de Dashboards-cacheserver en de Dashboards-verwerkingsserver die in versie 4.0 Functiepakket 3 zijn geïntroduceerd.
- [5] De naam Dashboard Design-servers in versie 4.0 is gewijzigd in "Dashboards" in versie 4.0 Functiepakket 3 in overeenstemming met de wijziging van de productnaam naar SAP BusinessObjects Dashboards.

3.2.2 Services

Wanneer u servers toevoegt, moet u ook enkele services toevoegen op de Adaptive Job Server, bijvoorbeeld de planningsservice voor doelbezorging.

Opmerking

In toekomstige onderhoudsversies kunnen nieuwe services of servertypen worden opgenomen.

Tabel 4:

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|--|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Adaptive Connectivity-service | Connectivity-services | Adaptive Processing Server | Biedt verbindingsservices voor Java-stuurprogramma's |
| Planningsservice voor verificatie-update | Kernservices | Adaptive Job Server | Biedt synchronisatie van updates voor beveiligingsinvoegtoepassingen van derden. |
| BEx-webtoepassingsservice | Analysis Services | Adaptive Processing Server | Biedt integratie van SAP BW (Business Warehouse) BEx-webtoepassingen (Business Explorer) met het BI-startpunt. |
| BIMobileService | Kernservices | Adaptive Processing Server | Schakelt ondersteuning voor Pushberichtgeving in SAP BusinessObjects Mobile in |
| BOE-webtoepassingsservice | Kernservices | Containerserver voor webtoepassingen | Biedt webtoepassingen voor de containerserver voor webtoepassingen: de CMC (Central Management Console), het BI-startpunt en OpenDocument. |
| Business Process BI Service | Kernservices | Containerserver voor webtoepassingen | Biedt Business Process BI-webservices voor WACS: hiermee kan BI-technologie worden opgenomen in webtoepassingen. Business Process BI-service is niet langer in gebruik. |
| Central Management-service | Kernservices | Central Management Server | Hiermee wordt server-, gebruikers-, sessie- en beveiligingsbeheer (rechten en verificatie) geboden. Er moet ten minste één Central Management Service beschikbaar zijn in een cluster voor een goede werking van het cluster. |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Proxy-service voor client-controle | Kernservices | Adaptive Processing Server | Hiermee worden controle-gebeurtenissen die vanaf clients verzonden zijn, verzameld en doorgestuurd naar de CMS-server. |
| Crystal Reports 2013-verwerkingsservice | Crystal Reports-services | Crystal Reports-verwerkingsserver | Accepteert en verwerkt Crystal Reports 2013-rapporten; kan gegevens met andere rapporten delen om het aantal keren dat de databases worden geopend, te beperken. |
| Planningsservice van Crystal Reports 2013 | Crystal Reports-services | Adaptive Job Server | Hiermee worden geplande oude Crystal Reports-taken uitgevoerd en de resultaten daarvan naar de opgegeven uitvoerlocatie gepubliceerd. |
| Service voor weergave en wijziging van Crystal Reports 2013 | Crystal Reports-services | Report Application Server (RAS) | Verwerkt weergave- en wijzigingsverzoeken voor Crystal Reports 2013-rapporten. |
| Crystal Reports-service voor opslaan in cache | Crystal Reports-services | Crystal Reports Cache Server | Hiermee wordt de toegang tot databases die is gegenereerd vanuit Crystal Reports-rapporten beperkt en wordt de rapportage versneld door het beheer van een cache met rapporten. |
| Crystal Reports-verwerkingsservice | Crystal Reports-services | Crystal Reports-verwerkingsserver | Accepteert en verwerkt Crystal Reports-rapporten; kan gegevens tussen rapporten delen om het aantal keren dat de databases worden geopend, te reduceren. |
| Planningsservice van Crystal Reports | Crystal Reports-services | Adaptive Job Server | Hiermee worden geplande nieuwe Crystal Reports-taken uitgevoerd en de resultaten daarvan naar de opgegeven uitvoerlocatie gepubliceerd. |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| Service voor aangepaste gegevenstoegang | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | Biedt dynamische verbindingen met gegevensbronnen die geen verbindingsserver vereisen. Met deze service krijgt u toegang tot rapporten die zijn gemaakt op basis van persoonlijke gegevensbronnen, zoals CSV-bestanden, en kunt u deze rapporten vernieuwen. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> voor meer informatie over het maken van query's of het vernieuwen van documenten die op een tekstbestand zijn gebaseerd. |
| Cacheservice voor dashboards | Dashboards-services | Cacheservice van Dashboards | Hiermee wordt de toegang tot databases die wordt gegenereerd vanuit Dashboards-inhoud beperkt en wordt de rapportage versneld door het beheer van een cache met rapporten. |
| Dashboards-verwerkings-service | Dashboards-services | Dashboards-verwerkingsserver | Accepteert en verwerkt Dashboards-inhoud; kan gegevens in rapporten onderling delen om het aantal keren dat de databases worden geopend te beperken. |
| Data Federator-service | Data Federator-services | Adaptive Processing Server | Voert query's uit en verwerkt de onderliggende gegevensbronnen voor een universe met meerdere bronnen. |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| Planningsservice voor doel-bezorging | Kernservices | Adaptive Job Server | <p>Hiermee worden geplande taken uitgevoerd en worden de resultaten naar een opgegeven uitvoerlocatie gepubliceerd, zoals een bestandsysteem, FTP-server, SFTP-server, e-mail of het Postvak IN van een gebruiker.</p> <div>  Opmerking Wanneer u servers toevoegt, moet u ook enkele Adaptive Job Server-services toevoegen, waaronder deze service. </div> |
| Service voor documentherstel | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | Web Intelligence-documenten automatisch opslaan en herstellen |
| DSL Bridge-service | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | Ondersteuning voor DSL-sessie (Dimensional Semantic Layer). |
| Gebeurtenisservice | Kernservices | Event Server | Hiermee worden bestandsgebeurtenissen op een FRS (File Repository Server) gecontroleerd en worden rapporten indien nodig uitgevoerd. |
| Service voor Excel-gegevenstoegang | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | Hiermee worden Excel-bestanden ondersteund die als gegevensbronnen naar het BI-platform worden geupload. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> voor meer informatie over het maken van query's of het vernieuwen van documenten die zijn gebaseerd op een Excel-bestand. |
| Service van Informatie-engine | Web Intelligence-services | Web Intelligence-verwerkingsserver | Service die is vereist voor het verwerken van Web Intelligence-documenten |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Input Filestore-service | Kernservices | Input File Repository Server | Onderhoudt gepubliceerde rapport- en programmaobjecten die kunnen worden gebruikt bij het genereren van nieuwe rapporten wanneer een invoerbestand wordt ontvangen. |
| Insight to Action Service | Kernservices | Adaptive Processing Server | Hiermee kunnen acties worden opgeroepen en kan ondersteuning voor RRI worden geboden. |
| ClearCase-service van Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus | Adaptive Processing Server | Biedt ClearCase-ondersteuning voor LCM. |
| Planningsservice voor beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus | Adaptive Job Server | Hiermee worden geplande taken van Beheer van levenscyclus uitgevoerd. |
| Service voor Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus | Adaptive Processing Server | Kernservice voor Beheer van levenscyclus. |
| Toezichtservice. | Kernservices | Adaptive Processing Server | Biedt controlefuncties |
| Multi Dimensional Analysis-service | Analysis Services | Adaptive Processing Server | Biedt toegang tot multidimensionale OLAP-gegevens (Online Analytical Processing), converteert de onbewerkte gegevens naar XML voor weergave in kruistabellen en diagrammen in Excel, PDF of Analysis (voorheen Voyager). |
| Eigen Connectivity-service | Connectivity-services | Verbindingsserver | Biedt eigen Connectivity-services voor een 64-bits architectuur. |
| Eigen Connectivity-service (32 bits) | Connectivity-services | Verbindingsserver | Biedt eigen Connectivity-services voor een 32-bits architectuur. |
| Output Filestore-service | Kernservices | Output File Repository Server | Onderhoudt een verzameling van voltooide documenten. |
| Planningsservice voor Platform zoeken | Kernservices | Adaptive Job Server | Voert geplande zoekopdracht uit om alle inhoud van de CMS-gegevensopslagruimte (Central Management Server) te indexeren. |
| Service Platform zoeken | Kernservices | Adaptive Processing Server | Biedt zoekfunctionaliteit voor het BI-platform. |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|---|---------------------------|---|--|
| Planningservice van test | Kernservices | Adaptive Job Server | Hiermee worden geplande testtaken uitgevoerd en worden de resultaten naar een uitvoerlocatie gepubliceerd. |
| Programmaplanningsservice | Kernservices | Adaptive Job Server | Hiermee worden programma's uitgevoerd die gepland zijn voor uitvoer. |
| Planningservice voor publicatie | Kernservices | Adaptive Job Server | Hiermee worden geplande publicatietaken uitgevoerd en worden de resultaten naar de opgegeven uitvoerlocatie gepubliceerd. |
| Publicatienaverwerkings-service | Kernservices | Adaptive Processing Server | Hiermee worden acties uitgevoerd op rapporten nadat deze zijn voltooid, zoals het verzenden van een rapport naar een uitvoerlocatie. |
| Publicatieservice | Kernservices | Adaptive Processing Server | Coördineert met de publicatienaverwerkings-service en Destination Job Service om de rapporten naar een uitvoerlocatie te publiceren, zoals een bestandssysteem, FTP-server, SFTP-server, e-mail of het postvak IN van een gebruiker. |
| Rebean-service | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | SDK gebruikt door Web Intelligence en Explorer |
| Herhalingservice | Kernservices | Adaptive Job Server | Voert geplande federatietaken uit om inhoud tussen federatiesites te synchroniseren. |
| RESTful Web Service | Kernservices | Containerserver voor webtoepassingen (WACS) | Biedt sessieverwerking voor RESTful Web Service-aanvragen. |
| Planningservice voor beveiligingsquery | Kernservices | Adaptive Job Server | Voert geplande taken van Beveiligingsquery uit. |
| Service voor beveiligingstokens | Kernservices | Adaptive Processing Server | Ondersteuning voor eenmalige SAP-aanmelding |
| Vertaalservice | Kernservices | Adaptive Processing Server | Vertaalt InfoObjects met invoer vanuit de Translation Manager-client. |
| Planningservice voor importeren van gebruikers en groepen | Kernservices | Adaptive Job Server | Staat de planning van imports van principal-bestanden toe |

| Service | Servicecategorie | Servertype | Servicebeschrijving |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Planningsservice voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus | Adaptive Job Server | Voert geplande taken voor Visueel verschil (beheer van levenscyclus) uit en publiceert de resultaten naar een uitvoerlocatie. |
| Service voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus | Adaptive Processing Server | Bepaalt of documenten zichtbaar identiek zijn voor het verhogen van documenten en het beheer van levenscyclus. |
| Visualisatieservice | Web Intelligence-services | Adaptive Processing Server | Gemeenschappelijke service voor visualisatie van objectmodel, gebruikt door Web Intelligence. |
| Algemene service van Web Intelligence | Web Intelligence-services | Web Intelligence-verwerkingsserver | Ondersteunt verwerking van Web Intelligence-documenten |
| Web Intelligence-kernservice | Web Intelligence-services | Web Intelligence-verwerkingsserver | Ondersteunt verwerking van Web Intelligence-documenten |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-services | Web Intelligence-verwerkingsserver | Accepteert en verwerkt Web Intelligence-documenten |
| Planningsservice voor Web Intelligence | Web Intelligence-services | Adaptive Job Server | Maakt ondersteuning voor geplande Web Intelligence-taken mogelijk |
| Webservices-SDK en QaaWS | Kernservices | Containerserver voor webtoepassingen | Webservices op WACS. |

3.2.3 Servicecategorieën

Opmerking

In toekomstige onderhoudsversies kunnen nieuwe services of servertypen worden opgenomen.

Tabel 5:

| Servicecategorie | Service | Servertype |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Analysis Services | BEx-webtoepassingservice | Adaptive Processing Server |
| Analysis Services | Multidimensionale Analysis Service | Adaptive Processing Server |
| Connectivity-services | Adaptive Connectivity-service | Adaptive Processing Server |
| Connectivity-services | Eigen Connectivity-service | Verbindingsserver |

| Servicecategorie | Service | Servertype |
|--------------------------|--|--|
| Connectivity-services | Systeemeigen verbindingsservice (32 bits). | Verbindingsserver |
| Kernservices | Planningsservice voor verificatie-update | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Central Management-service | Central Management Server |
| Kernservices | Proxyservice voor clientcontrole | Adaptive Processing Server |
| Kernservices | Dashboard-service | Dashboard Server |
| Kernservices | Doelconfiguratieservice | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Planningsservice voor doelbezorging | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Gebeurtenisservice | Event Server |
| Kernservices | Insight to Action Service | Adaptive Processing Server |
| Kernservices | Input Filestore-service | Input File Repository Server |
| Kernservices | Toezichtservice. | Adaptive Processing Server |
| Kernservices | Output Filestore-service | Output File Repository Server |
| Kernservices | Planningsservice voor Platform zoeken | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Service Platform zoeken | Adaptive Processing Server |
| Kernservices | Planningsservice van test | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Programmaplaningsservice | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Planningsservice voor publicatie | Adaptive Job Server |
| Kernservices | Publicatienaverwerkingsservice | Adaptive Processing Server |
| Core Services | Publicatieservice | Adaptive Processing Server |
| Core Services | Herhalingsservice | Adaptive Job Server |
| Core Services | RESTful Web Service | Containerserver voor webtoepassingen |
| Core Services | Planningsservice voor beveiligingsquery | Adaptive Job Server |
| Core Services | Service voor beveiligingstokens | Adaptive Processing Server |
| Core Services | Service voor enkelvoudige aanmelding | Central Management Server, Connection Server, Crystal Reports-verwerkingsserver, RAS, Verwerkingsserver van Dashboards en Web Intelligence-verwerkingsserver |
| Core Services | TraceLog-service | Elke server |
| Core Services | Vertaalservice | Adaptive Processing Server |
| Core Services | Planningsservice voor importeren gebruikers en groepen | Adaptive Job Server |
| Core Services | Containerservice voor webtoepassingen | Web Application Container Server |
| Crystal Reports-services | Crystal Reports 2013-verwerkingsservice | Crystal Reports-verwerkingsserver |

| Servicecategorie | Service | Servertype |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Crystal Reports-services | Planningsservice van Crystal Reports 2013 | Adaptive Job Server |
| Crystal Reports-services | Service voor weergave en wijziging van Crystal Reports 2013 | Report Application Server (RAS) |
| Crystal Reports-services | Crystal Reports-service voor opslaan in cache | Crystal Reports Cache Server |
| Crystal Reports-services | Crystal Reports-verwerkingsservice | Crystal Reports-verwerkingsserver |
| Crystal Reports-services | Planningsservice van Crystal Reports | Adaptive Job Server |
| Dashboards-services | Cacheservice voor dashboards | Cacheservice van Dashboards |
| Dashboards-services | Dashboards-verwerkingsservice | Dashboards-verwerkingsserver |
| Data Federator-services | Data Federator-service | Adaptive Processing Server |
| Services voor beheer van levenscyclus | ClearCase-service van Beheer van levenscyclus | Adaptive Processing Server |
| Services voor beheer van levenscyclus | Planningsservice voor beheer van levenscyclus | Adaptive Job Server |
| Services voor beheer van levenscyclus | Service voor Beheer van levenscyclus | Adaptive Processing Server |
| Lifecycle Management Services | Planningsservice voor Visueel verschil | Adaptive Job Server |
| Lifecycle Management Services | Service voor Visueel verschil | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Custom Data Access Service | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Service voor document herstellen | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | DSL Bridge-service | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Service voor Excel-gegevens toegang | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Service van Informatie-engine | Web Intelligence-verwerkingsserver |
| Web Intelligence Services | Rebean-service | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Visualisatieservice | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Algemene service van Web Intelligence | Web Intelligence Processing Server |
| Web Intelligence Services | Web Intelligence-kernservice | Web Intelligence Processing Server |
| Web Intelligence Services | Toezichtservice van Web Intelligence | Adaptive Processing Server |
| Web Intelligence Services | Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence Processing Server |
| Web Intelligence Services | Planningsservice voor Web Intelligence | Adaptive Job Server |

3.2.4 Servertypen

Een sterretje naast de naam van een service geeft aan dat het om een secundaire service gaat. Sommige secundaire services worden automatisch gemaakt, maar u moet kiezen om andere secundaire services op te nemen wanneer u de primaire service selecteert waarvan een secundaire service afhankelijk is.

i Opmerking

In toekomstige onderhoudsversies kunnen nieuwe services of servertypen worden opgenomen.

Tabel 6:

| Servertype | Service | Servicecategorie |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Elke server | TraceLog-service | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor verificatie-update | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van Crystal Reports 2013 | Crystal Reports-services |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van Crystal Reports | Crystal Reports-services |
| Adaptive Job Server | Doelconfiguratieservice | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor doelbezorging | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Platform zoeken | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van test | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Programmaplanningsservice | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor publicatie | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Herhalingservice | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor beveiligingsquery | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor importeren gebruikers en groepen | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Web Intelligence | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Adaptive Connectivity-service | Connectivity-services |
| Adaptive Processing Server | BEx-webtoepassingservice | Analysis Services |
| Adaptive Processing Server | Proxyservice voor clientcontrole | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Service voor aangepaste gegevenstoegang | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Data Federator-service | Data Federator-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor document herstellen | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | DSL Bridge-service | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor Excel-gegevenstoegang | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Insight to Action Service | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | ClearCase-service van Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Service voor Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Toezichtservice. | Kernservices |

| Servertype | Service | Servicecategorie |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Adaptive Processing Server | Multidimensionale Analysis Service | Analysis Services |
| Adaptive Processing Server | Service Platform zoeken | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Publicatienaverwerkingsservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Publicatieservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Rebean-service | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor beveiligingstokens | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Vertaalservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Service voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Visualisatieservice | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Toezichtservice van Web Intelligence | Web Intelligence-services |
| Central Management Server | Central Management-service | Kernservices |
| Central Management Server | Service voor enkelvoudige aanmelding | Kernservices |
| Verbindingsserver | Eigen Connectivity-service | Connectivity-services |
| Verbindingsserver | Systeemeigen verbindingservice (32 bits). | Connectivity-services |
| Verbindingsserver | Service voor eenmalige aanmelding* | Kernservices |
| Crystal Reports Cache Server | Crystal Reports-service voor opslaan in cache | Crystal Reports-services |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Crystal Reports 2013-verwerkingsservice | Crystal Reports-services |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Crystal Reports-verwerkingsservice | Crystal Reports-services |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Service voor eenmalige aanmelding* | Kernservices |
| Cacheservice van Dashboards | Cacheservice voor dashboards | Dashboards-services |
| Dashboards-verwerkingsserver | Dashboards-verwerkingsservice | Dashboards-services |
| Dashboards-verwerkingsserver | Service voor eenmalige aanmelding* | Kernservices |
| Dashboard Server | Dashboard-service | Kernservices |
| Event Server | Gebeurtenisservice | Kernservices |
| Input File Repository Server | Input Filestore-service | Kernservices |
| Output File Repository Server | Output Filestore-service | Kernservices |
| Report Application Server (RAS) | Crystal Reports 2013-service voor weergave en wijziging | Crystal Reports-services |
| RAS | Service voor eenmalige aanmelding* | Kernservices |
| Containerserver voor webtoepassingen | RESTful Web Service | Kernservices |
| Containerserver voor webtoepassingen | Containerservice voor webtoepassingen | Kernservices |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Service van Informatie-engine | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Service voor eenmalige aanmelding* | Kernservices |

| Servertype | Service | Servicecategorie |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Algemene service van Web Intelligence | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-kernservice | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-services |

Tabel 7:

| Servertype | Service | Servicecategorie |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor verificatie-update | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van Crystal Reports 2013 | Crystal Reports-services |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van Crystal Reports | Crystal Reports-services |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor doelbezorging | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Platform zoeken | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice van test | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Programmaplanningsservice | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor publicatie | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Herhalingservice | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor beveiligingsquery | Kernservices |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Job Server | Planningsservice voor Web Intelligence | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Adaptive Connectivity-service | Connectivity-services |
| Adaptive Processing Server | BEx-webtoepassingsservice | Analysis Services |
| Adaptive Processing Server | Proxyservice voor clientcontrole | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Service voor aangepaste gegevenstoegang | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Data Federator-service | Data Federator-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor document herstellen | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | DSL Bridge-service | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor Excel-gegevenstoegang | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Insight to Action-service | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | ClearCase-service van Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Service voor Beheer van levenscyclus | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Toezichtservice. | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Multi Dimensional Analysis-service | Analysis Services |
| Adaptive Processing Server | Service Platform zoeken | Kernservices |

| Servertype | Service | Servicecategorie |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Adaptive Processing Server | Publicatienaverwerkingsservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Publicatieservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Rebean-service | Web Intelligence-services |
| Adaptive Processing Server | Service voor beveiligingstokens | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Vertaalservice | Kernservices |
| Adaptive Processing Server | Service voor Visueel verschil | Services voor beheer van levenscyclus |
| Adaptive Processing Server | Visualisatieservice | Web Intelligence-services |
| Central Management Server | Central Management-service | Kernservices |
| Verbindingsserver | Eigen Connectivity-service | Connectivity-services |
| Verbindingsserver | Eigen Connectivity-service (32 bits) | Connectivity-services |
| Crystal Reports-cacheserver | Crystal Reports-cacheservice | Crystal Reports-services |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Crystal Reports 2013-verwerkingsservice | Crystal Reports-services |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Crystal Reports-verwerkingsservice | Crystal Reports-services |
| Cacheservice van Dashboards | Cacheservice van Dashboards | Dashboards-services |
| Dashboards-verwerkingsserver | Dashboards-verwerkingsservice | Dashboards-services |
| Dashboard Server | Dashboard-service | Kernservices |
| Event Server | Gebeurtenisservice | Kernservices |
| Input File Repository Server | Input Filestore-service | Kernservices |
| Output File Repository Server | Output Filestore-service | Kernservices |
| Report Application Server (RAS) | Service voor weergave en wijziging van Crystal Reports 2013 | Crystal Reports-services |
| Containerserver voor webtoepassingen | RESTful-webservice | Kernservices |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Information Engine-service | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Algemene service van Web Intelligence | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-kernservice | Web Intelligence-services |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence-verwerkingsserver | Web Intelligence Services |

3.2.5 Servers

Servers zijn serviceverzamelingen die op een host worden uitgevoerd onder een SIA (Server Intelligence Agent). Het type server wordt aangeduid door de services die erop worden uitgevoerd. Servers kunnen worden gemaakt in de CMC (Central Management Console) In de volgende tabel worden de verschillende servertypen vermeld die in de CMC kunnen worden gemaakt.

| Server | Beschrijving |
|-----------------------------------|---|
| Adaptive Job Server | Een generieke server die geplande taken verwerkt. Wanneer u een taakserver toevoegt aan het BI-platformsysteem, kunt u de taakserver configureren voor de verwerking van rapporten, documenten, programma's of publicaties, en de resultaten naar de verschillende doelen verzenden. |
| Adaptive Processing Server | <p>Een algemene server die fungeert als host voor services waarmee aanvragen van diverse bronnen worden verwerkt.</p> <p>Het installatieprogramma installeert één APS (Adaptive Processing Server) per hostsysteem. Afhankelijk van de functies die u hebt geïnstalleerd, kan deze APS host zijn voor een groot aantal services, zoals de Toezichtservice, Service voor beheer van levenscyclus, MDAS-service (Multi-Dimensional Analysis) en Publicatieservice.</p> <p>Voor productie- of testsystemen kunt u het beste extra Adaptive Processing Servers maken en deze configureren om aan uw bedrijfsvereisten te voldoen. Zie Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie [pagina 91] en Adaptive Processing Servers configureren voor productiesystemen [pagina 390] voor meer informatie.</p> |
| Central Management Server (CMS) | Hiermee wordt een database met informatie onderhouden over uw BI-platformsysteem (in de CMS-systeembestanden) en gecontroleerde gebruikersacties (in de Controlegegevensopslag). Alle platformservices worden door de CMS beheerd. De CMS beheert ook toegang tot de systeembestanden waar documenten worden opgeslagen, en informatie over gebruikers, gebruikersgroepen, beveiligingsniveaus (inclusief verificatie en autorisatie) en inhoud. |
| Verbindingsserver | Biedt databasetoegang tot brongegevens. Hiermee worden relationele databases ondersteunt, evenals OLAP-indelingen en andere indelingen. De Verbindingsserver is verantwoordelijk voor de verbinding en interactie met de verschillende gegevensbronnen en voor het aanbieden van een algemene functieset aan clients. |
| Crystal Reports Cache Server | Onderschept rapportaanvragen die door clients naar de pagina server zijn verzonden. Als de Cache Server niet aan de aanvraag kan voldoen met een rapportpagina uit de cache, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Crystal Reports-verwerkingsserver; deze voert het rapport uit en retourneert het resultaat. De cacheserver plaatst de rapportpagina vervolgens in de cache voor mogelijk toekomstig gebruik. |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | Beantwoordt pagina-aanvragen door rapporten te verwerken en pagina's in de EPF-indeling te genereren (Encapsulated Page Format). Het grootste voordeel van EPF is dat het ondersteuning biedt voor pagina's op aanvraag; alleen de aangevraagde pagina wordt dus geretourneerd, niet het gehele rapport. Dit komt de prestaties ten goede en vermindert onnodig netwerkverkeer voor grote rapporten. |

| Server | Beschrijving |
|------------------------------------|---|
| Cacheservice van Dashboards | Onderschept rapportaanvragen die door client naar de Dashboardserver zijn verzonden. Als de cacheserver niet aan de aanvraag kan voldoen met een rapportpagina uit de cache, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Dashboardserver; deze voert het rapport uit en retourneert het resultaat. De cacheserver plaatst de rapportpagina vervolgens in de cache voor mogelijk toekomstig gebruik. |
| Dashboards-verwerkingsserver | Beantwoordt Dashboards-aanvragen door rapporten te verwerken en pagina's in de EPF-indeling te genereren (Encapsulated Page Format). Het grootste voordeel van EPF is dat het ondersteuning biedt voor pagina's op aanvraag; alleen de aangevraagde pagina wordt dus geretourneerd, niet het gehele rapport. Dit komt de prestaties ten goede en vermindert onnodig netwerkverkeer voor grote rapporten. |
| Event Server | Controleert het systeem op gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat een rapport wordt uitgevoerd. Wanneer u een gebeurtenis instelt waarmee een bepaalde actie moet worden gestart, wordt door de Event Server gecontroleerd of aan de voorwaarde is voldaan en wordt er vervolgens een bericht naar de CMS gestuurd wanneer de bestandsgebeurtenis heeft plaatsgevonden. Vervolgens worden op de CMS de taken gestart die afhankelijk zijn van deze gebeurtenis. De Event Server beheert bestandsgebeurtenissen die plaatsvinden op de opslaglaag. |
| File Repository Server | Maakt bestandssysteemobjecten, zoals geëxporteerde rapporten en geïmporteerde bestanden in niet-eigen indelingen. Op de Input FRS worden rapport- en programmaobjecten opgeslagen die naar het systeem zijn gepubliceerd door beheerders of eindgebruikers. Een uitvoer-FRS slaat alle rapportexemplaren op die door de Job Server worden gegenereerd. |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | Verwerkt SAP BusinessObjects Web Intelligence-documenten. |
| Report Application Server | Hiermee worden functies geboden voor ad-hocrapporten waarmee gebruikers Crystal Reports-rapporten kunnen maken en wijzigen via de SDK (Software Development Kit) van SAP Crystal Reports Server Embedded. |

3.3 Clienttoepassingen

U kunt via twee hoofdtypen clienttoepassingen met het BI-platform werken:

- **Bureaubladtoepassingen**
Deze toepassingen moeten geïnstalleerd worden op een ondersteund Microsoft Windows-besturingssysteem, en kunnen lokaal gegevens verwerken en rapporten maken.

i Opmerking

Bureaubladtoepassingen worden niet langer door het installatieprogramma van het BI-platform geïnstalleerd. Als u een bureaubladtoepassing op een server wilt installeren, gebruikt u het zelfstandige installatieprogramma van de clienthulpprogramma's van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform.

Via desktopclients kunt u bepaalde BI-rapportverwerking doorsturen naar andere afzonderlijke clientcomputers. De meeste bureaubladtoepassingen krijgen rechtstreeks toegang tot de gegevens in uw organisatie via stuurprogramma's op de desktopcomputer en communiceren met uw BI-platformimplementatie via CORBA of gecodeerde CORBA SSL. Voorbeelden van dit type toepassing zijn Crystal Reports en Live Office.

i Opmerking

Hoewel Live Office een toepassing met rijke functionaliteit is, verloopt de communicatie met BI-platformwebservices via HTTP.

- **Webtoepassingen**
Deze toepassingen worden gehost door een webtoepassingsserver en kunnen worden opgeroepen via een ondersteunde webbrowser op de besturingssystemen van Windows, Macintosh, Unix en Linux. Deze werkwijze biedt u de mogelijkheid om BI-toegang (business intelligence) te verschaffen aan grote groepen gebruikers zonder desktopsoftware te moeten implementeren. Communicatie verloopt via HTTP, met of zonder SSL-codering (HTTPS). Voorbeelden van dit type toepassing zijn het BI-startpunt, SAP BusinessObjects Web Intelligence, de CMC (Central Management Console) en rapportviewers.

3.3.1 Geïnstalleerd met Clienthulpprogramma's van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform

3.3.1.1 Web Intelligence Rich Client

Web Intelligence Rich Client is een hulpprogramma voor ad-hocanalyse en -rapportage, dat bedoeld is voor bedrijfsgebruikers met of zonder toegang tot het BI-platform.

Met Rich Client krijgen zakelijke gebruikers toegang tot gegevens via universes (.unv en .unx), BEx-query's of andere bronnen, met behulp van vertrouwde zakelijke termen in een sleep en neerzet-interface. Dankzij werkstromen kunnen zeer algemene of zeer specifieke vragen worden geanalyseerd en kunnen op elk punt in de analysewerkstroom verdere vragen worden gesteld.

Web Intelligence Rich Client-gebruikers kunnen ook wanneer ze geen verbinding met een CMS (Central Management Server) kunnen maken, met Web Intelligence-documentbestanden (.wid) blijven werken.

3.3.1.2 Business Views-beheer

Gebruikers kunnen met Business Views-beheer objecten met semantische lagen maken die de onderliggende complexiteit van databases vereenvoudigen.

Met Business Views-beheer kunnen gegevensverbindingen, dynamische gegevensverbindingen, gegevensverzamelingen, bedrijfselementen, bedrijfsweergaven en relationele weergaven gemaakt worden. Ook kan uitgebreide beveiliging op kolom- en rijniveau ingesteld worden voor de objecten in een rapport.

Ontwerpers kunnen verbindingen naar meerdere gegevensbronnen instellen, tabellen samenvoegen, aliassen toewijzen aan veldnamen, berekende velden maken en deze vereenvoudigde structuur vervolgens als een Business Views-weergave gebruiken. Ontwerpers en gebruikers van rapporten kunnen de bedrijfsweergave vervolgens als basis voor hun rapporten gebruiken, in plaats van hun eigen query's aan de hand van de gegevens te moeten samenstellen.

3.3.1.3 Hulpprogramma Rapportconversie

Het hulpprogramma Rapportconversie converteert rapporten naar de Web Intelligence-indeling en publiceert ze naar een CMS (Central Management Server).

Rapporten kunnen worden opgehaald uit de CMS-mappen `Openbaar`, `Favorieten` of `Postvak IN`. Na conversie kunt u deze rapporten publiceren naar dezelfde map als het originele Web Intelligence-rapport, of naar een andere map. Het hulpprogramma converteert niet alle Web Intelligence-functies en -rapporten. Het conversieniveau is afhankelijk van de functies in het oorspronkelijke rapport. Bepaalde functies belemmeren de conversie van een rapport. Andere functies worden tijdens de conversie door het hulpprogramma gewijzigd, opnieuw geïmplementeerd of verwijderd.

Met het hulpprogramma Rapportconversie kunt u ook uw geconverteerde rapporten controleren. Zo kunt u rapporten identificeren die niet volledig door het hulpprogramma Rapportconversie zijn geconverteerd en nagaan waarom.

3.3.1.4 Universe-ontwerpprogramma

In het hulpprogramma voor universe-ontwerp (voorheen Universe Designer) kunnen gegevensontwerpers gegevens van meerdere bronnen in een semantische laag combineren, waardoor de complexiteit van databases verborgen blijft voor eindgebruikers. De complexiteit van gegevens wordt vereenvoudigd door zakelijke taal in plaats van technische taal te gebruiken voor de toegang, bewerking en indeling van gegevens.

Het hulpprogramma voor universe-ontwerp biedt een grafische interface waarmee u tabellen in een database kunt selecteren en bekijken. De databasetabellen worden in de vorm van tabelsymbolen in een schemadiagram weergegeven. Ontwerpers kunnen via deze interface tabellen bewerken, joins tussen tabellen maken, aliastabellen maken, contexten maken en lussen in een schema verhelpen.

U kunt ook universes maken op basis van metagegevensbronnen. Het hulpprogramma voor universe-ontwerp wordt gebruikt om universes te genereren aan het eind van het ontwerpproces.

3.3.1.5 Query als een webservice

Query als een webservice is een wizardtoepassing waarmee u query's kunt converteren naar webservices en integreren met webtoepassingen. U kunt query's opslaan en zo een catalogus maken van standaardquery's die desgewenst door ontwikkelaars van toepassingen kunnen worden gebruikt.

Business Intelligence-inhoud (BI) is meestal aan een specifieke interface van BI-hulpprogramma's gebonden. Query als een webservice brengt hierin verandering door toe te staan dat BI-inhoud wordt geleverd aan elke gebruikersinterface die webservices kan verwerken.

Query als een webservice is ontworpen om net zoals andere webservices boven op een Microsoft Windows-toepassing te worden uitgevoerd. Query als een webservice is gebaseerd op SOAP-, SDL- en XML-specificaties voor W3C-webservices. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen:

- **Serveronderdeel**
Het serveronderdeel (in het BI-platform) slaat de catalogus van Query als een webservice op en host de gepubliceerde webservices.
- **Clienthulpprogramma**
Hiermee maken en publiceren zakelijke gebruikers hun query's als een webservice op de server. U kunt het clienthulpprogramma installeren op verschillende computers die dezelfde catalogus op de server kunnen openen en delen. Het clienthulpprogramma communiceert met de serveronderdelen via webservices.

Query als een webservice maakt het mogelijk om webquery's te gebruiken als onderdeel van een reeks clientoplossingen, zoals:

- Microsoft Office, Excel en InfoPath
- Technologieplatform SAP NetWeaver
- OpenOffice
- Toepassingen voor bedrijfsregels en procesbeheer
- Enterprise Service Bus-platforms

3.3.1.6 Hulpprogramma voor informatieontwerp

Het Hulpprogramma voor informatieontwerp (voorheen Information Designer) is een ontwerpomgeving voor metagegevens waarmee ontwerpers metagegevens uit relationele en OLAP-bronnen kunnen ophalen, definiëren en manipuleren om SAP BusinessObjects-universes te maken en implementeren.

3.3.1.7 Hulpprogramma voor vertaalbeheer

Het BI-platform biedt ondersteuning voor meertalige documenten en universes. Een meertalig document bevat gelokaliseerde versies van universe-metagegevens en documentaanwijzingen. Een gebruiker kan bijvoorbeeld rapporten in bepaalde gekozen talen maken op basis van dezelfde universe.

Het Hulpprogramma voor vertaalbeheer (voorheen Translation Manager) definieert de meertalige universes en beheert de vertaling van universes en andere analytische en rapportbronnen in de CMS-gegevensopslagruimte.

Hulpprogramma voor vertaalbeheer:

- Vertaalt een universe of documenten voor een meertalig publiek.
- Definieert de taalonderdelen van de metagegevens van het document en de juiste vertaling. Genereert een externe XLIFF-indeling en importeert XLIFF-bestanden om vertaalde informatie te verkrijgen.
- Geeft de structuur weer van de universe of het document die/dat moet worden vertaald.
- Kunt u de metagegevens vertalen via de gebruikersinterface of via een extern vertaalhulpprogramma door XLIFF-bestanden te importeren en exporteren.
- Worden documenten in meerdere talen gemaakt.

3.3.1.8 Data Federator-beheerprogramma

Het Data Federator-beheerprogramma (voorheen Data Federator) is een Rich Client-toepassing met gebruiksvriendelijke functies voor het beheer van uw Data Federator-service.

De Data Federator-service is nauw geïntegreerd in het BI-platform en maakt universes met meerdere bronnen mogelijk door query's te verdelen over ongelijkwaardige gegevensbronnen, en u kunt gegevens verbinden via één gegevensverzameling.

Met het Data Federator-beheerprogramma kunt u Data Federator-query's optimaliseren en de Data Federator-queryengine afstemmen voor optimale prestaties.

U gebruikt het Data Federator-beheerprogramma voor het volgende:

- SQL-query's testen.
- Optimalisatieplannen visualiseren die in detail beschrijven hoe verbonden query's naar alle bronnen worden verspreid.
- Statistieken berekenen en systeemparemeters instellen om de Data Federator-services af te stemmen en prestaties te optimaliseren.
- Eigenschappen beheren om te bepalen hoe query's op connectorniveau worden uitgevoerd in elke gegevensbron.
- Actieve SQL-query's controleren.
- Bladeren door de geschiedenis van uitgevoerde query's.

3.3.1.9 Widgets voor het BI-platform

Widgets zijn minitoepassingen die eenvoudig en snel toegang tot veelgebruikte functies bieden, evenals visuele informatie op uw bureaublad. Met Widgets voor het BI-platform (voorheen BI Widgets) kan uw organisatie toegang tot bestaande BI-inhoud (Business Intelligence) op het BI-platform bieden, of kunt u Web Dynpro-toepassingen toevoegen die zijn geregistreerd als XBCML-widgets (Extensible Business Client Markup Language) op de SAP NetWeaver Application Server Application Server-componenten als desktop-widgets.

SAP Web Dynpro Flex Client wordt gebruikt om XBCML-widgets op de desktop van de gebruiker weer te geven. De SAP Web Dynpro Flex Client is een rendering-engine die is gebaseerd op Adobe Flex en wordt gebruikt voor het weergeven van widgets. Voor meer informatie over het configureren van Web Dynpro-toepassingen raadpleegt u het onderwerp *Widgets activeren op de SAP NetWeaver Application Server-componenten* in de *Gebruikershandleiding Widgets voor SAP BusinessObjects*.

i Opmerking

De SAP Web Dynpro Flex Client-ondersteuning voor XBCML-widgets begint met release 7.0 EhP2 SP3. Ondersteuning voor Flex Client-wachtrijen is alleen beperkt tot Flex Clients-problemen die zijn aangetroffen in XBCML-widgets in deze specifieke releases.

Met widgets zoekt of bladert u naar bestaande inhoud, zoals Web Intelligence-documenten, Dashboards-modellen en Web Dynpro-toepassingen. Vervolgens kunt u de gegevens op uw bureaublad plakken, zodat deze snel beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt.

Als widget worden in de inhoud de volgende functies overgenomen van het widgetframework:

- Door de gebruiker bepaalde grootte en positie
- Automatisch vernieuwen
- Optionele instelling als bovenste toepassingsvenster
- Volledige BI-platformbeveiliging (alleen Web Intelligence-rapportonderdelen en Dashboards-modellen)
- Opgeslagen weergave
- Contextstatus van opgeslagen gegevens (alleen Web Intelligence-rapportonderdelen)
- Web Intelligence OpenDocument-koppelingen naar gedetailleerde rapporten (alleen Web Intelligence-documenten)
- Weergaven met tabbladen (alleen Dashboards-modellen)

3.3.2 Geïnstalleerd met SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform

3.3.2.1 Central Configuration Manager (CCM)

De CCM (Central Configuration Manager) is een serverprogramma voor probleemoplossing en knooppuntbeheer dat beschikbaar is in twee vormen. In een Microsoft Windows-omgeving kunt u met de CCM lokale en externe servers beheren. U gebruikt daartoe de grafische gebruikersinterface (GUI) van het programma of een opdrachtregel. In een Unix-omgeving kunt u servers met behulp van het CCM-shellsript (`ccm.sh`) via de opdrachtregel beheren.

U gebruikt de CCM voor het maken en configureren van knooppunten of het starten en stoppen van de webtoepassingsserver, als dit de standaard gebundelde Tomcat-webtoepassingsserver is. In Windows kunt u de CCM ook gebruiken om netwerkparameters te configureren, bijvoorbeeld SSL-codering (Secure Sockets Layer). Deze parameters zijn van toepassing op alle servers binnen een knooppunt.

i Opmerking

De meeste serverbeheertaken worden nu via de CMC verwerkt, niet via de CCM. De CCM wordt nu voor probleemoplossing en knooppuntconfiguratie gebruikt.

3.3.2.2 Hulpprogramma voor upgradebeheer

Het hulpprogramma voor upgradebeheer (voorheen een functie in de wizard Importeren) wordt geïnstalleerd als onderdeel van het BI-platform en begeleidt beheerders bij het importeren van gebruikers, groepen en mappen uit eerdere versies van het BI-platform. Met Upgradebeheer kunt u ook gebeurtenissen, servergroepen, gegevensopslagobjecten en agenda's importeren en bijwerken.

Voor informatie over het upgraden vanuit een eerdere versie van het BI-platform, raadpleegt u de *Upgradehandleiding van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

3.3.2.3 Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten

Met het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten kunt u inconsistenties die zich voordoen tussen de CMS-systeemdatabase (Central Management Server) en de FRS's (File Repository Servers), scannen, diagnosticeren en herstellen.

Bovendien kunnen de reparatiestatus en voltooide acties worden gerapporteerd. Om de synchronisatie tussen het bestandssysteem en de database te bepalen, moet de RDT worden gebruikt nadat de gebruiker een hot back-up heeft voltooid. U kunt het hulpprogramma ook gebruiken na een herstelactie en voordat u BI-platformservices start. De gebruiker kan een limiet instellen voor het aantal fouten dat het RDT per sessie kan detecteren en herstellen.

3.3.3 Apart verkrijgbaar

3.3.3.1 SAP BusinessObjects Analysis, editie voor Microsoft Office

SAP BusinessObjects Analysis, editie voor Microsoft Office is een eersteklas alternatief voor BEx (Business Explorer) en biedt bedrijfsanalisten de mogelijkheid multidimensionale OLAP-gegevens (Online Analytical Processing) te verkennen.

Analisten kunnen bedrijfsvragen snel beantwoorden en hun analyse en werkruimte als *analyses* met anderen delen.

SAP BusinessObjects Analysis, editie voor Microsoft Office, stelt analisten in staat om het volgende te doen:

- Trends, afwijkende waarden, en details in financiële systemen ontdekken zonder tussenkomst van een databasebeheerder
- Antwoorden op bedrijfsvragen vinden terwijl grote of kleine sets met multidimensionale gegevens grondig kunnen worden bestudeerd.
- De volledige reeks OLAP-gegevensbronnen oproepen die binnen de organisatie beschikbaar is, en resultaten delen via een eenvoudige, intuïtieve interface.
- Verschillende OLAP-bronnen in dezelfde analyses oproepen voor een uitgebreid overzicht van het bedrijf en de impact die trends op elkaar kunnen hebben.

- Zakelijke factoren onderzoeken, analyseren, vergelijken en voorspellen.
- Een uitgebreide reeks bedrijfs- en tijdberekeningen gebruiken.

3.3.3.2 SAP Crystal Reports

Met SAP Crystal Reports-software kunnen gebruikers interactieve rapporten met behulp van een gegevensbron ontwerpen.

3.3.3.3 SAP BusinessObjects Dashboards

SAP BusinessObjectsDashboards (voorheen Xcelsius) is een hulpprogramma voor gegevensvisualisatie en het maken van dynamische, interactieve dashboards. Gegevens en formules worden geïmporteerd of rechtstreeks in een ingesloten Excel-werkblad ingevoerd. Een Flash-interface biedt een tekenpapier waarop verschillende analyses en dashboards kunnen worden weergegeven.

Gegevens kunnen dynamisch worden bijgewerkt vanaf het BI-platform en naar verschillende indelingen worden geëxporteerd, die in standaardindelingen, zoals PowerPoint, PDF of Flash, door gegevensconsumenten kunnen worden bekeken.

3.3.3.4 SAP BusinessObjects Explorer

SAP BusinessObjects Explorer is een toepassing voor de verkenning van gegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van een krachtige zoekfunctie voor het snel en rechtstreeks ophalen van antwoorden op uw bedrijfsvragen uit uw gegevens.

Wanneer u SAP BusinessObjects Explorer installeert, worden de volgende servers toegevoegd aan de CCM (Central Configuration Manager) en CMC (Central Management Console) van het BI-platform:

- Explorer Master Server: alle Explorer-servers beheren.
- Explorer Indexing Server: zorgt voor en beheert de indexering van metagegevens en gegevens in de informatieruimte.
- Explorer Search Server: verwerkt zoekopdrachten en geeft gevonden resultaten weer.
- Explorer Exploration Server: zorgt voor en beheert de verkennings- en analysemogelijkheden van de informatieruimte, waaronder zoeken naar gegevens, filteren en aggregatie.

3.3.3.5 SAP Lumira

Met de toepassing SAP Lumira kunt u gegevens visualiseren en artikelen over gegevens creëren. Met SAP Lumira kunt u uw gegevens manipuleren, bewerken, opmaken, verfijnen, visualisaties om de gegevens grafisch te vertegenwoordigen en uw visualisaties via artikelen delen.

SAP Lumira wordt nu als toepassing in CMC vermeld. Hiermee kunt u rechten beheren die gerelateerd zijn aan de functionaliteit voor gegevens verzamelen en content delen van SAP Lumira voor elke gebruiker of gebruikersgroep.

i Opmerking

Alle aan de toepassing SAP Lumira gerelateerde gebeurtenissen worden zonder client-ID in de controledatabase geregistreerd.

3.3.4 Webtoepassingsclients

Webtoepassingsclients bevinden zich op een webtoepassingsserver en worden geopend in een webbrowser op een clientcomputer. Webtoepassingen worden automatisch geïmplementeerd wanneer u het BI-platform installeert.

Gebruikers kunnen webtoepassingen gemakkelijk vanuit een webbrowser openen en de gegevensuitwisseling kan worden beveiligd via SSL-codering als u van plan bent om externe gebruikers toegang tot uw bedrijfsnetwerk te verlenen.

Java-webtoepassingen kunnen ook opnieuw worden geconfigureerd of geïmplementeerd na de eerste installatie door het meegeleverde WDeploy-opdrachtregelprogramma te gebruiken. Hiermee kunt u webtoepassingen op twee manieren op een webtoepassingsserver implementeren:

1. Zelfstandige modus
Alle webtoepassingsbronnen worden op een webtoepassingsserver geïmplementeerd die zowel dynamische als statische inhoud biedt. Deze opstelling is geschikt voor kleine installaties.
2. Modus Splitsen
De statische inhoud van de webtoepassing (HTML, afbeeldingen, CSS) wordt geïmplementeerd op een specifieke webserver, terwijl dynamische inhoud (JSP's) wordt geïmplementeerd op een webtoepassingsserver. Deze opstelling is geschikt voor grotere installaties die er baat bij hebben als de webtoepassingsserver geen statische webinhoud hoeft te verstrekken.

Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over WDeploy.

3.3.4.1 Central Management Console (CMC)

De Central Management Console (CMC) is een webtoepassing waarmee u beheertaken kunt uitvoeren (bijvoorbeeld gebruikers-, inhoud- en serverbeheer) en beveiligingsopties kunt instellen. Omdat de CMC een webtoepassing is, kunt u de gewenste beheertaken uitvoeren in een webbrowser op elke computer met een verbinding met de webtoepassingsserver.

Alleen leden van de groep Administrators kunnen beheerinstellingen wijzigen, tenzij aan andere gebruikers expliciet de rechten hiertoe zijn verleend. In CMC kunnen aan gebruikers rollen worden toegekend waarmee zij beperkte beheertaken kunnen uitvoeren, zoals het beheren van gebruikers in uw groep en het beheren van rapporten in teammappen.

3.3.4.2 BI-startpunt

BI-startpunt (voorheen InfoView) is een webinterface die eindgebruikers openen om gepubliceerde BI-rapporten (business intelligence) weer te geven, te plannen en bij te houden. BI-startpunt biedt toegang, interactie en exportbewerkingen voor alle typen bedrijfsgegevens, zoals rapporten, analyses en dashboards.

BI-startpunt biedt gebruikers beheer van:

- Bladeren en zoeken in BI-inhoud
- BI-inhoud maken, bewerken en weergeven
- BI-inhoud plannen en publiceren

3.3.4.3 BI-werkruimten

Met BI-werkruimten (voorheen Dashboard Builder) kunt u uw bedrijfsactiviteiten en -prestaties volgen aan de hand van modules (sjablonen voor gegevens) en BI-werkruimten (gegevens weergeven in één of meer modules). Modules en BI-werkruimten bieden informatie die nodig is om bedrijfsregels aan gewijzigde omstandigheden aan te passen. Hiermee kunt u belangrijke bedrijfsgegevens volgen en analyseren via BI-werkruimten en modules voor beheer. Hiermee wordt ook de besluitvorming en analyse in groepen ondersteund via de geïntegreerde samenwerkings- en werkstroommogelijkheden. BI-werkruimten bieden de volgende functies:

- Tabsgewijs bladeren
- Pagina maken: BI-werkruimten en modules beheren
- Een gemakkelijke opbouwfunctie voor toepassingen
- Koppelen van inhoud tussen modules voor grondige gegevensanalyse

Opmerking

Inhoudskoppeling wordt niet ondersteund voor Design Studio-documenten.

Opmerking

BI-werkruimten vormen een integraal onderdeel van de toepassing BI-startpunt. Als u de functies van BI-werkruimten wilt gebruiken, moet u een licentie voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform aanschaffen waarin het gebruik van BI-werkruimten is opgenomen als onderdeel van de overeenkomst.

3.3.4.4 Rapportviewers

Elke rapportviewer ondersteunt een specifiek platform en een specifieke browser. Voorkeuren kunnen worden ingesteld in BI-startpunt en de CMC (Central Management Console). Er zijn twee categorieën viewers:

- Zero-clientrapportviewers (DHTML-viewer)
Zero-clientrapportviewers bevinden zich op de webtoepassingsserver. Wanneer een gebruiker een rapport aanvraagt, haalt de webtoepassingsserver de rapportpagina's op bij het BI-platform en worden DHTML-pagina's gemaakt die in de webbrowser worden weergegeven. Kies de zero-clientrapportviewer (DHTML) door ► [Voorkeuren](#) ► [Crystal Reports](#) ► [Web \(geen download vereist\)](#) ► te selecteren.

- Clientrapportviewers (Active X-viewer, Java-viewer)

Clientrapportviewers worden gedownload en geïnstalleerd in de browser van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een rapport aanvraagt, verwerkt de toepassingsserver de aanvraag en worden de rapportpagina's opgehaald uit het BI-platform. De webtoepassingsserver geeft de rapportpagina's vervolgens door aan de clientviewer, waar de rapportpagina's worden verwerkt en in de browser worden weergegeven. Kies een clientrapportviewer door ► [Voorkeuren](#) ► [Crystal Reports](#) ► [Web ActiveX \(ActiveX vereist\)](#) of [Web Java \(Java vereist\)](#) te selecteren.

Alle rapportviewers verwerken rapportaanvragen en leveren rapportpagina's die in de webbrowser worden weergegeven.

i Opmerking

Het wordt aanbevolen de standaard-DHTML-webviewer te gebruiken voor onlinetoegang tot Crystal Reports-rapporten via de Central Management Console. Gebruik geen verouderde Java-viewer die niet dezelfde functionaliteit biedt als de DHTML-viewer.

Zie de *Gebruikershandleiding voor BI-startpunt*, de *Report Application Server .NET SDK Developer Guide* of de *Viewers Java SDK Developer Guide* voor meer informatie over de functionaliteit of platformondersteuning die elke rapportviewer biedt.

3.3.4.5 SAP BusinessObjects Web Intelligence

SAP BusinessObjects Business Web Intelligence is een webhulpprogramma dat query-, rapportage- en analysefunctionaliteit voor relationele gegevensbronnen biedt in één webproduct.

Gebruikers kunnen rapporten maken, ad-hocquery's uitvoeren, gegevens analyseren en rapporten opmaken via een interface met sleep-en-neerzetfunctionaliteit. Web Intelligence verbergt de complexiteit van onderliggende gegevensbronnen.

Rapporten kunnen worden gepubliceerd naar een ondersteunde webportal of naar Microsoft Office-toepassingen via SAP BusinessObjects Live Office.

3.3.4.6 SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP

SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP (voorheen Voyager) is een OLAP-hulpprogramma (Online Analytical Processing) in de portal van het BI-startpunt en wordt gebruikt om met multidimensionale gegevens te werken. Voyager kan ook informatie van verschillende OLAP-gegevensbronnen in één werkruimte combineren. SAP BW en Microsoft Analysis Services zijn twee voorbeelden van ondersteunde OLAP-providers.

De Analysis OLAP-functieset combineert elementen van SAP Crystal Reports (directe gegevenstoegang tot OLAP-kubussen voor productierapportage) en SAP BusinessObjects Web Intelligence-oplossingen (ad-hocanalyserapportage met universes uit OLAP-gegevensbronnen). Voyager biedt een uitgebreide reeks bedrijfs- en tijdberekeningen, en functies zoals tijdschuifregelaars, om de analyse van OLAP-gegevens zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Opmerking

De webtoepassing Analysis, editie voor OLAP is alleen beschikbaar als Java-webtoepassing. Er is geen gelijkwaardige toepassing voor .NET.

3.3.4.7 SAP BusinessObjects Mobile

Dankzij SAP BusinessObjects Mobile kunnen uw gebruikers de BI-rapporten, gegevens en realtime-informatie die op desktopclients beschikbaar zijn, ook via een draadloos apparaat oproepen. De inhoud wordt geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, zodat uw gebruikers zonder extra training gemakkelijk vertrouwde rapporten kunnen openen, doornemen en analyseren.


Met SAP BusinessObjects Mobile kunnen kenniswerker up-to-date blijven en beslissingen nemen op basis van de recentste informatie. Verkoopmedewerkers en personeel in de buitendienst hebben toegang tot de juiste klant-, product- en werkordergegevens, waar en wanneer die nodig zijn.

SAP BusinessObjects Mobile ondersteunt een breed scala aan mobiele apparaten, zoals Blackberry, Windows Mobile en Symbian.

Raadpleeg de handleiding *SAP BusinessObjects Mobile installeren en implementeren* voor meer informatie over mobiele installatie, configuratie en implementatie. Zie voor meer informatie over SAP BusinessObjects Mobile de handleiding *SAP BusinessObjects Mobile gebruiken*.

3.4 Proceswerkstromen

Wanneer taken zoals aanmelding, rapportplanning of rapportweergave worden uitgevoerd, komt een gegevensstroom op gang in het systeem en communiceren de servers met elkaar. In de volgende sectie wordt een aantal van de processtromen beschreven zoals deze zich voordoen in het BI-platform.

Als u aanvullende proceswerkstromen visueel wilt weergeven, raadpleegt u de officiële studielessen voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform 4.x op: <http://scn.sap.com/docs/DOC-8292> 

3.4.1 Opstarten en verificatie

3.4.1.1 Aanmelden bij het BI-platform

Deze werkstroom beschrijft een gebruiker die zich aanmeldt bij een webtoepassing van het BI-platform vanuit een webbrowser. Deze werkstroom geldt voor webtoepassingen zoals het BI-startpunt en de CMC (Central Management Console).

1. Het aanmeldingsverzoek wordt door de browser (de webclient) via de webserver verzonden naar de webtoepassingsserver waarop de webtoepassing wordt uitgevoerd.

2. De webtoepassingsserver stelt vast dat het om een aanmeldingsaanvraag gaat. De webtoepassingsserver verzendt de gebruikersnaam, het wachtwoord en het verificatietype naar de CMS voor verificatie.
3. De CMS vergelijkt de gebruikersnaam en het wachtwoord met de gegevens in de juiste database (in dit geval wordt Enterprise-verificatie gebruikt en worden de gebruikersreferenties geverifieerd op basis van de CMS-systeemdatabase).
4. Na de verificatie wordt door de CMS een sessie voor de gebruiker gemaakt in het geheugen.
5. De CMS stuurt een bericht naar de webtoepassingsserver om te laten weten dat de verificatie is gelukt.
6. De webtoepassingsserver genereert in het geheugen een aanmeldingstoken voor de gebruikerssessie. Voor de overige duur van de sessie gebruikt de webtoepassingsserver deze aanmeldingstoken om de gegevens van de gebruiker te vergelijken met de gegevens in de CMS. De webtoepassingsserver genereert de volgende webpagina die aan de webclient moet worden verzonden.
7. De webtoepassingsserver verzendt deze pagina naar de webserver.
8. De webserver verzendt webpagina naar de webclient, waar deze wordt weergegeven in de browser van de gebruiker.

3.4.1.2 SIA starten

Een SIA (Server Intelligence Agent) kan worden geconfigureerd om automatisch met het hostbesturingssysteem te starten, of deze kan handmatig worden gestart met de CCM (Central Configuration Manager).

Een SIA haalt gegevens op over de servers die deze beheert, uit een CMS (Central Management Server). Indien de SIA gebruikmaakt van een lokale CMS, en die CMS is niet actief, dan start de SIA de CMS. Indien een SIA gebruikmaakt van een externe CMS, probeert deze verbinding te maken met de CMS.

Zodra een SIA gestart is, wordt de volgende reeks gebeurtenissen uitgevoerd.

1. De SIA zoekt in de cache naar een CMS.
 - a. Als de SIA geconfigureerd is om een lokale CMS te starten en de CMS niet actief is, wordt de CMS door de SIA gestart en de verbinding tot stand gebracht.
 - b. Als de SIA geconfigureerd is om een actieve CMS (lokaal of extern) te gebruiken, wordt geprobeerd om verbinding te maken met de eerste CMS in de cache. Als de CMS momenteel niet beschikbaar is, probeert de SIA verbinding te maken met de volgende CMS in de cache. Als geen van de CMS'en in de cache beschikbaar is, wacht de SIA tot er één beschikbaar komt.
2. De CMS controleert de identiteit van de SIA op geldigheid.
3. Wanneer de SIA een verbinding met een CMS tot stand heeft gebracht, wordt een lijst aangevraagd met servers die moeten worden beheerd.

i Opmerking

Een SIA bewaart geen informatie over de servers die worden beheerd. De configuratiegegevens die bepalen welke server door een SIA wordt beheerd, worden bewaard in de CMS-systeemdatabase en bij het opstarten door de SIA uit de CMS opgehaald.

4. De CMS vraagt de CMS-systeemdatabase om een lijst met servers die door de SIA worden beheerd. Daarnaast wordt de configuratie voor elke server opgehaald.
5. De CMS retourneert de lijst met servers en hun configuratie naar de SIA.

6. De SIA start elke server die geconfigureerd is om automatisch te starten, met de juiste configuratie en controleert de status ervan. Elke server die door de SIA wordt gestart, wordt geconfigureerd voor gebruik van dezelfde CMS als die van de SIA.

Alle servers die niet geconfigureerd zijn om automatisch te starten met de SIA, worden niet gestart.

3.4.1.3 SIA sluiten

De SIA (Server Intelligence Agent) stopt automatisch wanneer u het besturingssysteem van de host afsluit. U kunt de SIA ook handmatig stoppen via de CCM (Central Configuration Manager).

Wanneer de SIA wordt gesloten, worden de volgende stappen uitgevoerd.

De SIA geeft aan de CMS door dat deze bezig is met sluiten.

- a. Als de SIA stopt omdat het hostbesturingssysteem wordt afgesloten, verzoekt de SIA om de servers te laten stoppen. Bij servers die niet binnen 25 seconden stoppen, wordt beëindiging afgedwongen.
- b. Als de SIA handmatig wordt gestopt, wacht deze tot de beheerde server klaar is met het verwerken van bestaande taken. Beheerde servers accepteren dan geen nieuwe taken meer. Zodra alle taken voltooid zijn, worden de servers stopgezet. Zijn alle servers eenmaal gestopt, dan stopt de SIA ook.

Bij een geforceerde beëindiging geeft de SIA alle beheerde servers de opdracht om onmiddellijk te stoppen.

3.4.2 Programmaobjecten

3.4.2.1 Een planning voor een programmaobject instellen

In deze werkstroom wordt het proces beschreven waarbij een gebruiker een programmaobject plant om in de toekomst vanuit een webtoepassing te worden uitgevoerd, zoals de CMC (Central Management Console) of BI-startpunt.

1. De gebruiker verzendt de planningsaanvraag vanuit de webclient via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag en stelt vast of het een planningsaanvraag betreft. De webtoepassingsserver verzendt het geplande tijdstip, de aanmeldingswaarden voor de database, de parameterwaarden, het doel en de indeling naar de opgegeven CMS (Central Management Server).
3. De CMS controleert of de gebruiker de vereiste rechten heeft om het object te plannen. Als de gebruiker voldoende rechten heeft, voegt de CMS een nieuwe record toe aan de CMS-systeemdatabank en wordt het exemplaar toegevoegd aan de lijst met wachtende plannen.
4. De CMS stuurt een respons aan de webtoepassingsserver dat de planningsbewerking is uitgevoerd.
5. De webtoepassingsserver genereert de volgende HTML-pagina en verzendt deze via de webserver naar de webclient.

3.4.2.2 Een gepland programmaobject wordt uitgevoerd

In deze werkstroom wordt het proces beschreven van een gepland programmaobject dat op een geplande tijd wordt uitgevoerd. De Adaptive Job Server en Input File Repository Server moeten ook actief zijn.

i Opmerking

Voor deze werkstroom moeten de CMS, Adaptive Job Server en Input File Repository Server ook actief zijn.

1. De CMS (Central Management Server) controleert in de CMS-systeemdatabse of er een gepland SAP Crystal Reports-rapport is dat op dat tijdstip uitgevoerd moet worden.
2. Op de geplande tijd zoekt de CMS een beschikbare programmaplaningsservice op een Adaptive Job Server. De CMS verzendt de taakgegevens naar de programmaplaningsservice.
3. De programmaplaningsservice communiceert met de Input File Repository Server (FRS) zodat het programmaobject kan worden opgehaald.

i Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

4. De programmaplaningsservice start het programma.
5. De programmaplaningsservice werkt de taakstatus periodiek bij op de CMS. De huidige status is Bezig met verwerken.
6. De programmaplaningsservice verzendt een logbestand naar de Output FRS. De Output File Repository Server meldt via een objectlogbestand aan de programmaplaningsservice dat de planning van het object is gelukt.

i Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

7. De programmaplaningsservice werkt de taakstatus periodiek bij op de CMS. De huidige status is Geslaagd.
8. De CMS werkt de taakstatus bij in het geheugen en schrijft de exemplaargegevens vervolgens naar de CMS-systeemdatabse.

3.4.3 Crystal Reports

3.4.3.1 Een SAP Crystal Reports-rapportpagina in de cache weergeven

In deze werkstroom wordt het proces omschreven waarbij een gebruiker een pagina uit een SAP Crystal Reports-rapport (bijvoorbeeld uit de rapportviewer in het BI-startpunt) opvraagt terwijl de rapportpagina al bestaat in een cacheserver. Deze werkstroom geldt zowel voor SAP Crystal Reports 2013 als voor SAP Crystal Reports voor Enterprise.

i Opmerking

Voor deze werkstroom moeten de CMS en de Crystal Reports-cacheserver actief zijn.

1. De webclient verzendt een aanvraag voor weergave in de vorm van een URL via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag en stelt vast dat het een aanvraag betreft om een geselecteerde rapportpagina weer te geven. De webtoepassingsserver verzendt een aanvraag naar de CMS (Central Management Server) om te controleren of de gebruiker beschikt over de vereiste rechten om het rapport weer te geven.
3. De CMS controleert in de CMS-systeemdatabse of de gebruiker over de vereiste rechten beschikt om het rapport weer te geven.
4. De CMS verzendt een reactie naar de webtoepassingsserver om te bevestigen dat de gebruiker de vereiste rechten heeft om het rapport weer te geven.
5. De webtoepassingsserver vraagt bij de Crystal Reports Cache Server de desbetreffende pagina van het rapport aan (EPF-bestand).
6. De Crystal Reports Cache Server controleert of het aangevraagde EPF-bestand voorkomt in de cachemap. In dit voorbeeld wordt het EPF-bestand gevonden.
7. De Crystal Reports Cache Server verzendt de aangevraagde pagina naar de webtoepassingsserver.
8. De webtoepassingsserver verzendt de pagina via de webserver naar de webclient, waar de pagina wordt weergegeven.

3.4.3.2 Een SAP Crystal Reports 2013-rapportpagina weergeven die niet in de cache aanwezig is

In deze werkstroom wordt het proces beschreven waarbij een gebruiker een pagina uit een SAP Crystal Reports 2013-rapport opvraagt (bijvoorbeeld uit de rapportviewer in BI-startpunt), maar de rapportpagina niet bestaat in een cacheserver.

i Opmerking

Voor deze werkstroom moeten de CMS, Crystal Reports-cacheserver, Crystal Reports 2013-verwerkingsserver en Output File Repository Server actief zijn.

1. De gebruiker verzendt de weergaveaanvraag via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag, bepaalt dat het een aanvraag is om een geselecteerde rapportpagina weer te geven en stuurt een aanvraag naar de CMS (Central Management Server) om te controleren of de gebruiker voldoende rechten heeft om het rapport weer te geven.
3. De CMS controleert in de CMS-systeemdatabse of de gebruiker over de vereiste rechten beschikt om het rapport weer te geven.
4. De CMS verzendt een reactie naar de webtoepassingsserver om te bevestigen dat de gebruiker de vereiste rechten heeft om het rapport weer te geven.
5. De webtoepassingsserver vraagt bij de Crystal Reports Cache Server de desbetreffende pagina van het rapport aan (EPF-bestand).

6. De Crystal Reports Cache Server controleert of het aangevraagde bestand voorkomt in de cachemap. In dit voorbeeld wordt het aangevraagde EPF-bestand niet in de cachemap gevonden.
7. De Crystal Reports Cache Server verzendt de aanvraag naar de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver.
8. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver voert een query uit op de FRS (Output File Repository Server) naar het opgevraagde rapportexemplaar, en de Output FRS stuurt het opgevraagde rapportexemplaar naar de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver.

Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

9. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver opent het rapportexemplaar en controleert of het rapport gegevens bevat.
De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver controleert of het rapport gegevens bevat en maakt het EPF-bestand voor de aangevraagde rapportpagina zonder dat verbinding met de productiedatabase nodig is.
10. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver verzendt het EPF-bestand naar de Crystal Reports Cache Server.
11. De Crystal Reports Cache Server schrijft het EPF-bestand naar de cachemap.
12. De Crystal Reports Cache Server verzendt de aangevraagde pagina naar de webtoepassingsserver.
13. De webtoepassingsserver verzendt de pagina via de webserver naar de webclient, waar de pagina wordt weergegeven.

3.4.3.3 Een SAP Crystal Reports 2013-rapport weergeven op aanvraag

Bij deze werkstroom wordt het proces beschreven waarbij een gebruiker een SAP Crystal Reports 2013-rapportpagina opvraagt om de nieuwste gegevens weer te geven, bijvoorbeeld uit de rapportviewer in BI-startpunt.

Opmerking

Voor deze werkstroom moeten de CMS, Crystal Reports-cacheserver, Crystal Reports 2013-verwerkingsserver en Input File Repository Server actief zijn.

1. De gebruiker verzendt de weergaveaanvraag via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag en stelt vast dat het een aanvraag betreft om een geselecteerde rapportpagina weer te geven. De webtoepassingsserver verzendt een aanvraag naar de CMS (Central Management Server) om te controleren of de gebruiker beschikt over de vereiste rechten om het rapport weer te geven.
3. De CMS controleert in de CMS-systeemdatabse of de gebruiker over de vereiste rechten beschikt om het rapport weer te geven.
4. De CMS verzendt een reactie naar de webtoepassingsserver om te bevestigen dat de gebruiker de vereiste rechten heeft om het rapport weer te geven.
5. De webtoepassingsserver vraagt bij de Crystal Reports Cache Server de desbetreffende pagina van het rapport aan (EPF-bestand).

6. De Crystal Reports Cache Server controleert of de pagina al bestaat. Als het rapport niet voldoet aan de vereisten voor het delen van rapporten op aanvraag (binnen de tijd die is ingesteld voor een ander verzoek op aanvraag, databaseaanmelding, parameters), wordt door de Crystal Reports Cache Server een verzoek naar de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver verzonden om de pagina te genereren.
7. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver vraagt het rapportobject aan bij de Input FRS (File Repository Server). De Input FRS stuurt een kopie van het object door naar de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver.

i Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

8. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver opent het rapport in het eigen geheugen en controleert of het gegevens bevat. In dit voorbeeld bevat het rapportobject geen gegevens. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver maakt verbinding met de gegevensbron om de gegevens op te halen en het rapport te genereren.
9. De Crystal Reports 2013-verwerkingsserver verzendt de pagina (EPF-bestand) naar de Crystal Reports Cache Server. Vooruitlopend op nieuwe weergaveaanvragen wordt in de cachemap van de Crystal Reports Cache Server een kopie van het EPF-bestand opgeslagen.
10. De Crystal Reports Cache Server verzendt de pagina naar de webtoepassingsserver.
11. De webtoepassingsserver verzendt de pagina via de webserver naar de webclient, waar de pagina wordt weergegeven.

3.4.3.4 Een planning instellen voor een Crystal Reports-rapport

In deze werkstroom wordt het proces omschreven waarbij een gebruiker een SAP Crystal Reports-rapport in de toekomst plant vanuit een webtoepassing zoals de CMC (Central Management Console) of het BI-startpunt. Deze werkstroom geldt zowel voor SAP Crystal Reports 2013 als voor SAP Crystal Reports voor Enterprise.

1. De webclient verzendt een planningsaanvraag in de vorm van een URL via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag in de URL en stelt vast of het een planningsaanvraag betreft. De webtoepassingsserver verzendt het geplande tijdstip, de aanmeldingswaarden voor de database, de parameterwaarden, het doel en de indeling naar de opgegeven CMS (Central Management Server).
3. De CMS controleert of de gebruiker de vereiste rechten heeft om het object te plannen. Als de gebruiker over de vereiste rechten beschikt, voegt de CMS een nieuwe record toe aan de CMS-systeemdatabank. Bovendien wordt het exemplaar door de CMS toegevoegd aan de lijst met uitstaande planningen.
4. De CMS stuurt een bericht naar de webtoepassingsserver om te laten weten dat de planning is gelukt.
5. De webtoepassingsserver genereert de volgende HTML-pagina en verzendt deze via de webserver naar de webclient.

3.4.3.5 Een gepland SAP Crystal Reports 2013-rapport wordt uitgevoerd

In deze werkstroom wordt het proces beschreven waarbij een SAP Crystal Reports 2013-rapport op een gepland tijdstip wordt uitgevoerd.

1. De CMS (Central Management Server) controleert in de CMS-systeemdatabase of er een gepland SAP Crystal Reports-rapport is dat op dat tijdstip uitgevoerd moet worden.
2. Op het geplande tijdstip wordt door de CMS een beschikbare planningsservice van Crystal Reports 2013 gezocht die wordt uitgevoerd op een Adaptive Job Server (op basis van de waarde voor *Maximumaantal toegestane taken* die op elke Adaptive Job Server is ingesteld). De CMS verzendt de taakgegevens (rapport-ID, indeling, doel, aanmeldingsgegevens, parameters en selectieformules) naar de planningsservice van Crystal Reports 2013.
3. De planningsservice van Crystal Reports 2013 communiceert met de FRS (Input File Repository Server) om een rapportsjabloon te verkrijgen voor de aangevraagde rapport-ID.

Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

4. De planningsservice van Crystal Reports 2013 start het JobChildserver-proces.
5. Het onderliggende proces (JobChildserver) start `ProcReport.dll` zodra het de sjabloon van de Input File Repository Server ontvangt. `ProcReport.dll` bevat alle parameters die van de CMS naar de planningsservice van Crystal Reports 2013 zijn verzonden.
6. `ProcReport.dll` start `crpe32.dll`, waarmee het rapport wordt verwerkt aan de hand van de doorgegeven parameters.
7. Terwijl het rapport door `crpe32.dll` wordt verwerkt, worden de voor het rapport vereiste records opgehaald uit de gegevensbron.
8. De planningsservice van Crystal Reports 2013 werkt de taakstatus periodiek bij op de CMS. De huidige status is *Bezig met verwerken*.
9. Wanneer het rapport is samengesteld in het geheugen van de planningsservice van Crystal Reports 2013, kan het naar een andere indeling worden geëxporteerd, bijvoorbeeld PDF (Portable Document Format). Voor het exporteren naar PDF wordt `crxfpdf.dll` gebruikt.
10. Het rapport met de opgeslagen gegevens wordt ingediend bij de geplande locatie (bijvoorbeeld e-mail) en wordt vervolgens verzonden naar de Output FRS.

Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

11. De planningsservice van Crystal Reports 2013 werkt de taakstatus bij op de CMS. De huidige status is *Geslaagd*.
12. De CMS werkt de taakstatus bij in het geheugen en schrijft de exemplaargegevens vervolgens naar de CMS-systeemdatabase.

3.4.4 Web Intelligence

3.4.4.1 Een SAP BusinessObjects Web Intelligence-document weergeven op aanvraag

Bij deze werkstroom wordt het proces beschreven waarbij een gebruiker een SAP Business Objects Web Intelligence-document opvraagt om de nieuwste gegevens weer te geven, bijvoorbeeld uit de Web Intelligence-viewer in BI-startpunt.

1. Een webbrowser verzendt de weergaveaanvraag via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag en stelt vast dat het een aanvraag betreft om een Web Intelligence-document weer te geven. De webtoepassingsserver verzendt een aanvraag naar de CMS (Central Management Server) om te controleren of de gebruiker beschikt over de vereiste rechten om het document weer te geven.
3. De CMS controleert in de CMS-systeemdatabse of de gebruiker over de vereiste rechten beschikt om het document weer te geven.
4. De CMS verzendt een reactie naar de webtoepassingsserver om te bevestigen dat de gebruiker de vereiste rechten heeft om het document weer te geven.
5. De webtoepassingsserver vraagt het document aan bij de Web Intelligence-verwerkingsserver.
6. De Web Intelligence-verwerkingsserver vraagt het document en het universebestand waarop het document is gebaseerd, aan bij de Input File Repository Server. Het universebestand bevat metalaaggegevens, waaronder beveiliging op rij- en kolomniveau.
7. De Input File Repository Server stuurt een kopie van het document plus het universebestand waarop het aangevraagde document is gebaseerd, naar de Web Intelligence-verwerkingsserver.

Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

8. De Web Intelligence Report-engine (op de Web Intelligence-verwerkingsserver) opent het document in het eigen geheugen en start het bestand `QT.dll` en een verbindingsserver.
9. Het bestand `QT.dll` genereert de SQL, valideert deze en genereert deze opnieuw en voert de query uit in de desbetreffende database. De verbindingsserver gebruikt de SQL om de gegevens over te brengen van de database naar de rapportengine, waar het document wordt verwerkt.
10. De Web Intelligence-verwerkingsserver verzendt de aangevraagde documentpagina die kan worden weergegeven naar de webtoepassingsserver.
11. De webtoepassingsserver verzendt de documentpagina via de webserver naar de webclient, waar de pagina wordt weergegeven.

3.4.4.2 Een planning instellen voor een SAP BusinessObjects Web Intelligence-document

In deze werkstroom wordt het proces omschreven waarbij een gebruiker een SAP BusinessObjects Web Intelligence-document in de toekomst plant vanuit een webtoepassing zoals de CMC (Central Management Console) of het BI-startpunt.

1. De webclient verzendt een planningsaanvraag in de vorm van een URL via de webserver naar de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver interpreteert de aanvraag in de URL en stelt vast of het een planningsaanvraag betreft. De webtoepassingsserver verzendt het geplande tijdstip, de aanmeldingswaarden voor de database, de parameterwaarden, het doel en de indeling naar de opgegeven CMS (Central Management Server).
3. De CMS controleert of de gebruiker de vereiste rechten heeft om het object te plannen. Als de gebruiker over de vereiste rechten beschikt, voegt de CMS een nieuwe record toe aan de CMS-systeemdatabase. Bovendien wordt het exemplaar door de CMS toegevoegd aan de lijst met uitstaande planningen.
4. De CMS stuurt een bericht naar de webtoepassingsserver om te laten weten dat de planning is gelukt.
5. De webtoepassingsserver genereert de volgende HTML-pagina en verzendt deze via de webserver naar de webclient.

3.4.4.3 Een gepland document van SAP BusinessObjects Web Intelligence wordt uitgevoerd

In deze werkstroom wordt het proces omschreven waarbij een gepland SAP BusinessObjects Web Intelligence-document dat wordt uitgevoerd op een gepland tijdstip.

1. De CMS (Central Management Server) controleert in de CMS-systeemdatabase of een Web Intelligence-document is gepland om te worden uitgevoerd.
2. Op de geplande tijd zoekt de CMS een beschikbare planningsservice voor Web Intelligence op een Adaptive Job Server. De CMS verzendt de planningsaanvraag en alle aanvraaggegevens naar de planningsservice voor Web Intelligence.
3. De planningsservice voor Web Intelligence zoekt een beschikbare Web Intelligence-verwerkingsserver op basis van de waarde voor *Maximumaantal verbindingen* die op elke Web Intelligence-verwerkingsserver is ingesteld.
4. De Web Intelligence-verwerkingsserver stelt de locatie vast van de Input FRS (File Repository Server) waarop het document en het metaalagbestand van de universe waarop het document is gebaseerd zich bevinden. Vervolgens vraagt de Web Intelligence-verwerkingsserver het document op bij de Input FRS. De Input FRS zoekt het Web Intelligence-document en het universebestand waarop het document is gebaseerd op en stuurt deze door naar de Web Intelligence-verwerkingsserver.

Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

5. Het Web Intelligence-document wordt in een tijdelijke map op de Web Intelligence-verwerkingsserver geplaatst. De Web Intelligence-verwerkingsserver opent het document in het geheugen, en `QT.dll` genereert

de SQL van de universe waarop het document is gebaseerd. De verbindingsserverbibliotheken die zijn opgenomen in de Web Intelligence-verwerkingsserver maken verbinding met de gegevensbron. The querygegevens worden via `QT.dll` doorgegeven aan de Report-engine in de Web Intelligence-verwerkingsserver, waar het document wordt verwerkt. Er is een nieuw exemplaar gemaakt.

6. Het documentexemplaar wordt door de Web Intelligence-verwerkingsserver naar de Output FRS geüpload.

i Opmerking

In deze stap moet ook worden gecommuniceerd met de CMS om de desbetreffende server en objecten te lokaliseren.

7. De Web Intelligence-verwerkingsserver geeft aan de planningsservice voor Web Intelligence (op de Adaptive Job Server) door dat het document is gemaakt. Als het document is gepland om naar een doel te worden verzonden (bestandssysteem, FTP, SFTP, SMTP of Postvak IN), wordt het verwerkte document door de Adaptive Job Server bij de Output FRS opgehaald en bij de opgegeven doelen bezorgd. In dit voorbeeld veronderstellen we dat dit niet het geval is.
8. De planningsservice voor Web Intelligence werkt de taakstatus bij op de CMS.
9. De CMS werkt de taakstatus bij in het geheugen en schrijft de exemplaargegevens vervolgens naar de CMS-systeemdatabse.

3.4.5 Analyse

3.4.5.1 Een werkruimte van SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP weergeven

In deze werkstroom wordt het proces omschreven waarbij een gebruiker een werkruimte voor SAP Analysis, editie voor OLAP, wilt weergeven vanuit BI-startpunt.

i Opmerking

Voor deze werkstroom moeten de CMS, de Adaptive Processing Server (met de MDAS (Multi-Dimensional Analysis Service)) en Input File Repository Server actief zijn.

1. De webclient verzendt een aanvraag om een nieuwe werkruimte weer te geven via de webserver naar de webtoepassingsserver. De webclient communiceert met de webtoepassingsserver via DHTML AJAX-technologie (Asynchrone JavaScript en XML). De AJAX-technologie maakt het mogelijk om pagina's gedeeltelijk bij te werken, waardoor er niet bij elke nieuwe aanvraag een nieuwe pagina hoeft te worden opgebouwd.
2. De webtoepassingsserver converteert de aanvraag en verzendt deze naar de CMS (Central Management Server), waar wordt gecontroleerd of de gebruiker over de vereiste rechten beschikt om een nieuwe werkruimte weer te geven of te maken.
3. De CMS haalt de referenties van de gebruiker op bij de CMS-systeemdatabse.
4. Als de gebruiker de vereiste rechten heeft om een werkruimte weer te geven of te maken, ontvangt de webtoepassingsserver groen licht van de CMS. Tegelijkertijd wordt er een lijst met een of meer beschikbare exemplaren van de MDAS (Multi-Dimensional Analysis Services) verstuurd.

-
5. De webtoepassingsserver kiest een MDAS uit deze lijst en verzendt een CORBA-aanvraag naar de service om de juiste OLAP-server(s) te vinden voor het maken van een nieuwe werkruimte of het vernieuwen van een bestaande werkruimte.
 6. De MDAS moet verbinding maken met de Input FRS (File Repository Server) om het juiste werkruimtedocument op te halen dat informatie bevat over de onderliggende OLAP-database en waarbij een eerste OLAP-query is opgeslagen. De Input FRS haalt de relevante Analysis-werkruimte op uit de onderliggende map en stuurt deze werkruimte door naar de MDAS.
 7. De MDAS opent de werkruimte, stelt een query op en verzendt deze naar de OLAP-databaseserver. Voor de MDAS moet er een OLAP-databaseclient geconfigureerd zijn voor de OLAP-gegevensbron. De query van de webclient moet naar de juiste OLAP-query worden geconverteerd. De OLAP-databaseserver retourneert het queryresultaat naar de MDAS.
 8. Op basis van de aanvraag voor maken, weergeven, afdrukken of exporteren wordt het resultaat door de MDAS voorbereid, zodat de Java WAS het opbouwen sneller kan voltooien. De MDAS retourneert XML-pakketten met het eindresultaat naar de webtoepassingsserver.
 9. De webtoepassingsserver bouwt de werkruimte op en verzendt de opgemaakte pagina of een deel van de pagina via de webserver naar de webclient. De bijgewerkte of nieuwe pagina wordt op de webclient weergegeven. Dit is een Zero-Clientoplossing waarvoor geen Java- of ActiveX-onderdelen hoeven te worden gedownload.

4 Wizard Systeemconfiguratie

4.1 Inleiding tot de wizard Systeemconfiguratie

Nadat u SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform hebt geïnstalleerd, wilt u waarschijnlijk essentiële configuratietaken uitvoeren, zoals een implementatiesjabloon kiezen en de SAP BusinessObjects-producten kiezen die uw organisatie gaat gebruiken. Om deze configuratie uit te voeren en zo snel mogelijk aan de slag te gaan met het BI-platform, voert u de [wizard Systeemconfiguratie](#) uit.

Belangrijke voordelen van de wizard

- De wizard geeft extra uitleg en begeleidt u bij de configuratiestappen die u moet uitvoeren.
- U verkleint de kans op een onjuiste systeemconfiguratie door de wizard te gebruiken.
- De wizard configureert instellingen voor u, waardoor de systeemconfiguratie sneller verloopt.

De wizard is standaard ingesteld om automatisch te worden uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de CMC (Central Management Console), maar u kunt de wizard ook starten via het gebied [Beheren](#) in de CMC. U kunt de wizard op elk moment opnieuw uitvoeren om uw configuratie aan te passen, en u kunt via de beheerpagina [Servers](#) in de CMC altijd instellingen beter afstemmen, waaronder de instellingen die u via de wizard hebt geconfigureerd.

i Opmerking

Voor verbeterde beveiliging hebben alleen leden van de groep Beheerders toegang tot de wizard.

i Opmerking

Om te voorkomen dat de wizard automatisch wordt uitgevoerd, kan de “beheerder”gebruiker het selectievakje [Deze wizard niet weergeven wanneer de CMC wordt gestart](#) op de eerste pagina van de wizard inschakelen.

i Opmerking

Als u van plan bent invoegtoepassingen te installeren of knooppunten aan uw BI-platformimplementatie toe te voegen, is het raadzaam deze stappen uit te voeren voordat u de wizard Systeemconfiguratie uitvoert.

4.2 De producten opgeven die u gebruikt

U kunt de configuratie van BI-platformservers vereenvoudigen door de producten op te geven die uw organisatie gebruikt, en u kunt brontoewijzing optimaliseren door de servers te stoppen voor producten die uw organisatie niet gebruikt. Hiervoor selecteert u producten op de pagina [Producten](#). Wanneer u producten opgeeft die uw organisatie gebruikt, start de wizard alle servers en afhankelijkheden die vereist zijn om deze producten te gebruiken, en worden deze servers en afhankelijkheden geconfigureerd om automatisch te worden gestart.

wanneer het BI-platform start. Bovendien kunt u door de selectie van niet-gebruikte producten op te heffen, de opstarttijd en het bronverbruik van het BI-platform verbeteren.

Als u bijvoorbeeld het product Crystal Reports selecteert, start het BI-platform automatisch alle Crystal Reports-servers en toepasselijke afhankelijkheden.

Voor een lijst met servers die automatisch voor een product worden gestart, klikt u op het pictogram ? naast de naam van een product.

De wizard configureert productservers als volgt:

- Wanneer u een product selecteert, worden alle servers voor dat product gestart, evenals andere servers die vereist zijn om dat product te gebruiken (afhankelijkheden), wanneer de wizard wordt voltooid. Wanneer u een product selecteert, wordt ook ingesteld dat de servers van dat product automatisch met het BI-platform worden gestart. Als een server services van meerdere producten host, wordt de server gestart wanneer een van deze producten wordt geselecteerd. Sommige services van producten die niet zijn geselecteerd, zijn mogelijk actief als ze worden gehost door een server die ook services host van producten die zijn geselecteerd.
- Wanneer u selectie van een product opheft, worden de servers voor dit product gestopt, mits deze servers niet ook services hosten van een product dat nog geselecteerd is, of services die tot de categorie Kernservices behoren. De gestopte productservers worden ingesteld om niet automatisch te starten met het BI-platform. Als een server services host van geselecteerde en niet-geselecteerde producten, blijft de server actief.
- Als u selectie van een product opheft, kan het voorkomen dat servers worden gestopt die niet tot dit product behoren, als er afhankelijke services zijn die alleen door dit product worden gebruikt. Hiermee worden bronnen vrijgemaakt, omdat deze afhankelijke servers niet langer nodig zijn.
- Wanneer u een product selecteert of selectie ervan opheft, worden alle servers die services hosten van de categorie Kernservice in het BI-platform (met uitzondering van services die door WACS worden gehost), automatisch gestart. De WACS behoudt de huidige status.
- Wanneer u selectie van een product opheft, worden bestanden voor dit product niet verwijderd.

Wanneer u de pagina [Producten](#) opent, representeren de productstatussen op de pagina de huidige status van het systeem.

Als alle servers voor een product actief zijn, is het selectievakje voor dat product ingeschakeld. Als alle servers voor een product gestopt zijn, is het selectievakje voor dat product uitgeschakeld. Als slechts enkele servers voor een product actief zijn terwijl andere servers een andere status hebben, bijvoorbeeld gestopt, wordt op de pagina [Producten](#) het selectievakje [Bestaande configuratie behouden](#) weergegeven om aan te geven dat het systeem buiten de wizard om is geconfigureerd. U kunt het selectievakje uitschakelen als u de wizard wilt gebruiken om uw configuratie te wijzigen.

Opmerking

Op de pagina [Producten](#) worden alle producten weergegeven die in het cluster zijn geïnstalleerd. Als op computer A bijvoorbeeld producten P1 en P2 zijn geïnstalleerd en op computer B producten P2 en P3, ziet u producten P1, P2 en P3 op de pagina [Producten](#). Niet-geïnstalleerde producten worden niet op de pagina [Producten](#) weergegeven.

Opmerking

Ter vereenvoudiging van de implementatie hoeft de configuratie op deze pagina niet voor elk knooppunt worden herhaald maar wordt de configuratie op het gehele cluster toegepast.

Opmerking

Als instellingen reeds in de CMC zijn gewijzigd, geeft de wizard een bericht weer om te melden dat de instellingen buiten de wizard om zijn gewijzigd. U kunt de bestaande configuratie behouden of de huidige instellingen overschrijven.


Opmerking

Wijzigingen die u in de wizard maakt, worden toegepast wanneer u op [Toepassen](#) op de pagina [Controleren](#) klikt.

Wanneer u uw wijzigingen hebt gemaakt, klikt u op [Volgende](#) om naar de volgende pagina van de wizard te gaan. U kunt ook via het navigatievenster aan de linkerkant rechtstreeks naar een eerder bezochte pagina gaan.

4.3 Een implementatiesjabloon kiezen

Bij de standaardinstallatie van het BI-platform wordt een kleine implementatie geconfigureerd die geschikt is voor een demo-omgeving op beperkte systeemhardware. Kies een van de vooraf gedefinieerde implementatiesjablonen op de pagina [Capaciteit](#) om de implementatie beter af te stemmen op uw hardware en beoogde gebruik (bijvoorbeeld een test- of productiesysteem voorbereiden). Deze sjablonen zijn bedoeld om u snel aan de slag te laten gaan met uw BI-platformsysteem en de tijd die benodigd is voor de eerste implementatie, te verkorten.

Hoewel het kiezen van een toepasselijk implementatiesjabloon helpt bij de eerste configuratie en een goed beginpunt biedt, vormt het geen vervanging van het aanpassen en afstellen van uw systeem, dat ook moet worden uitgevoerd. Voor optimale prestaties past u uw systeem aan met behulp van toepasselijke richtlijnen: <http://www.sap.com/bisizing> 

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om een geschikte implementatiesjabloon te kiezen:

- De capaciteit van uw systeem voor de verwerking van verzoeken wordt beïnvloed door de implementatiesjabloon die u kiest. Een grotere implementatie biedt meer capaciteit voor de verwerking van grotere aantallen of complexere verzoeken. Een grotere implementatie vereist echter meer systeembronnen.
- Een grotere implementatie betekent niet persé betere prestaties, met name wanneer u niet over voldoende beschikbare hardwarebronnen beschikt.
- De implementatiesjabloon die u kiest, moet afgestemd zijn op uw bedrijfsvereisten en uw beschikbare hardwarebronnen. Het systeem heeft mogelijk verminderde capaciteit en vertraagde prestaties als u een sjabloon kiest die te klein is voor uw bedrijfsbehoeften of te groot voor de beschikbare hardwarebronnen.
- Grotere implementatiesjablonen bieden betere verdeling: er is minder kans dat fouten in een bepaald product invloed hebben op andere producten. Kies een sjabloon met een goed evenwicht tussen bronverbruik (RAM) en prestaties. Als er bijvoorbeeld een grote hoeveelheid RAM beschikbaar is, kunt u de grootste implementatiesjabloon kiezen die uw RAM toestaat zodat u profiteert van betere systeemverdeling.

U kunt met de schuifregelaar een implementatiesjabloon kiezen, of u kunt een RAM-hoeveelheid in de vervolgkeuzelijst kiezen. Wanneer u de instelling wijzigt, kunt u zien dat de indicator van [Aantal Adaptive Processing Servers](#) ook verandert om aan te geven hoe uw systeem wordt geconfigureerd als u die instelling kiest.

i Opmerking

De gekozen implementatiesjabloon heeft alleen betrekking op de APS (Adaptive Processing Servers), en niet op andere servers, zoals de CMS of Adaptive Job Servers.

i Opmerking

Hoeveelheid vereiste RAM is de minimumhoeveelheid RAM die is vereist voor BI-platformservers. Op een computer met 16 GB RAM waarbij het besturingssysteem 1 GB RAM gebruikt, de databaseserver ook 1 GB gebruikt en de servers van het BI-platform 10 GB gebruiken, is de vereiste RAM gelijk aan 10 GB, niet 12 of 16 GB. Het cijfer voor vereiste RAM is slechts een representatie van een standaardwaarde; bij een zware belasting kan uw systeem meer RAM nodig hebben. Voor optimale systeemprestaties moet u het systeem altijd aanpassen.

i Opmerking

Wanneer u de pagina [Capaciteit](#) opent, is de implementatiesjabloon op de pagina een representatie van de huidige systeemstatus, als deze overeenkomt met een van de vooraf gedefinieerde implementatiesjablonen. Als u bijvoorbeeld handmatig een extra Adaptive Processing Server hebt gemaakt met de CMC, komt de huidige status van uw systeem niet overeen met de implementatiesjablonen. Op de pagina [Capaciteit](#) wordt dus het selectievakje [Bestaande configuratie behouden](#) weergegeven om aan te geven dat het systeem buiten de wizard om is geconfigureerd. In een implementatie met meerdere knooppunten wordt het selectievakje [Huidige configuratie behouden](#) ook weergegeven als een knooppunt een aantal APS's heeft die niet overeenkomen met een implementatiesjabloon, of als het aantal APS's op verschillende knooppunten niet overeenkomt. U kunt het selectievakje uitschakelen als u de wizard wilt gebruiken om uw configuratie te wijzigen.

i Opmerking

Ter vereenvoudiging van de implementatie wordt de geselecteerde APS-configuratie op elk knooppunt toegepast (mits een APS op deze knooppunten is geïnstalleerd). Hoe meer knooppunten u dus heeft, des te meer capaciteit uw cluster zal hebben.

i Opmerking

Invoegtoepassingen (bijvoorbeeld Data Services of AADS (Analysis Application Design Service)) worden niet beheerd door de wizard. Services die door de invoegtoepassingen worden gemaakt, worden door de wizard niet naar andere Adaptive Processing Servers verplaatst.

Voorbeelden:

- Als AADS wordt gehost door een APS die andere services van de hoofdinstallatie van BI-platform host, en u voert de wizard uit en wijzigt de grootte van de implementatiesjabloon van XS naar M, maakt de wizard zeven nieuwe Adaptive Processing Servers en worden alle services naar de zeven servers verplaatst, met uitzondering van de AADS-service die op de oorspronkelijke APS blijft staan.
- De invoegtoepassing Data Services maakt een specifieke APS. De wizard wijzigt deze specifieke APS niet en telt deze APS niet wanneer het aantal Adaptive Processing Servers in het systeem wordt gerapporteerd.

Het bestand DeploymentTemplates.pdf

Voor een uitgebreide beschrijving van de instellingen die de wizard configureert voor elke beschikbare implementatiesjabloon, klikt u op de koppeling voor de [implementatiesjabloon](#) op de pagina [Capaciteit](#) om het bestand `DeploymentTemplates.pdf` te openen.

In het bestand `DeploymentTemplates.pdf` worden de implementatiesjablonen uitvoerig besproken. In de sjablonen wordt niet opgegeven hoeveel gebruikers kunnen worden ondersteund, omdat dit aantal afhankelijk is van de belasting. U moet het systeem aanpassen om te bepalen hoeveel gebruikers u moet ondersteunen, en dus de hoeveelheid vereiste RAM, de CPU-vereisten enzovoort.

4.4 Locaties voor gegevensmappen opgeven

Op de pagina [Mappen](#) kunt u opgeven waar het BI-platform de gegevens- en logboekbestanden moet opslaan. U kunt maplocaties opgeven of de huidige locaties accepteren.

Als uw BI-platformimplementatie meerdere knooppunten heeft, hebt u twee opties om de maplocaties te definiëren:

- Als u dezelfde maplocaties voor alle knooppunten wilt configureren, selecteert u de optie [Alle knooppunten hebben dezelfde maplocaties](#).
- Als de servers in uw cluster niet identiek zijn ingesteld, kunnen de installatiepaden of de bestandsmapstructuren verschillen. U kunt de optie [Knooppunten hebben verschillende maplocaties](#) kiezen om specifieke maplocaties voor elk knooppunt te configureren.

Wanneer de wizard wordt geopend op de pagina [Mappen](#), worden de mapnamen als volgt weergegeven:

- Als alle knooppunten mappen hebben met precies dezelfde waarden (dat wil zeggen, alle logboekmappen op alle servers in het cluster zijn identiek, en alle gegevensmappen op alle servers in het cluster zijn identiek, enzovoort), is de optie [Alle knooppunten hebben dezelfde maplocaties](#) geselecteerd en worden de huidige mapnamen weergegeven.
- Als alle mappen van een bepaald type (Logboek, Gegevens, Controle, Opslag van invoerbestand, Opslag van uitvoerbestand) identiek zijn binnen elk knooppunt maar anders zijn tussen de knooppunten, is de optie [Knooppunten hebben verschillende maplocaties](#) geselecteerd en worden de huidige mapnamen weergegeven.
- Als alle mapnamen van een bepaald type niet identiek zijn binnen elk knooppunt en verschillend zijn tussen de knooppunten, is de optie [Knooppunten hebben verschillende maplocaties](#) geselecteerd maar zijn de mapnamen leeg.

Als u de locaties van de mappen wijzigt, configureert de wizard het systeem om de nieuwe mappen te gebruiken. Met uitzondering van de controlegegevensmap kopieert of verplaatst de wizard de inhoud van de oorspronkelijke mappen niet naar de nieuwe mappen. Als de nieuwe mappen niet reeds de juiste inhoud bevatten, of als u gegevens in de oorspronkelijke mappen hebt die u wilt migreren, wilt u die gegevens wellicht naar de nieuwe mappen verplaatsen of kopiëren.

Als de nieuwe maplocatie voor de mappen Opslag van invoerbestand, Opslag van uitvoerbestand en Gegevens leeg is, moet u de bestanden handmatig uit de oude maplocatie kopiëren of de bestanden uit een back-up herstellen. Voor de logboekmap kopieert u bestanden alleen uit de oude map als u wilt dat de nieuwe map de logboekbestanden bevat die op de oude maplocatie staan.

➔ Tip

Als u van plan bent bestanden naar de nieuwe mappen te kopiëren of herstellen, moet u dit doen voordat u de knooppunten opnieuw start.

Voorbeeldscenario's:

- Als u een maplocatie wijzigt en de oorspronkelijke map bevat rapporten, zijn deze rapporten niet beschikbaar in het BI-platform tot u ze naar de nieuwe map kopieert en de knooppunten opnieuw opstart.
- Als uw oorspronkelijke map beschadigde of gewijzigde rapporten bevat en u wilt terugkeren naar een back-up waarvan u weet dat deze in orde is, haalt u de rapporten op uit de back-up en zet u ze in de nieuwe map, in plaats van de inhoud in de oorspronkelijke map te kopiëren.
- Als uw gegevensbestanden oorspronkelijk op een schijf met stationsletter X stonden en u wijzigt de stationsletter naar Y in het besturingssysteem, hoeft u de gegevensbestanden niet te kopiëren of verplaatsen, maar wijzigt u alleen de maplocatie in het BI-platform.

Als u bepaalde maplocaties handmatig hebt gewijzigd zodat sommige servers op een knooppunt één set mappen gebruiken terwijl andere servers op hetzelfde knooppunt andere mappen gebruiken, wordt op de pagina [Mappen](#) het selectievakje [Bestaande configuratie behouden](#) weergegeven om aan te geven dat het systeem buiten de wizard om is geconfigureerd. U hebt bijvoorbeeld twee File Repository Servers op hetzelfde knooppunt geconfigureerd om verschillende paden voor logboekmappen te gebruiken. U kunt het selectievakje uitschakelen als u de wizard wilt gebruiken om de huidige configuratie te wijzigen.

Voor meer informatie over de typen bestanden die in elke map zijn opgeslagen, klikt u op de [?](#)-pictogrammen.

i Opmerking

Als u de volgende maplocaties wijzigt, moet u nadat de wizard is voltooid, alle knooppunten handmatig opnieuw starten om de wijzigingen te implementeren:

- Opslag invoerbestand
- Opslag uitvoerbestand
- Logboekmap
- Gegevensmap

4.5 Uw wijzigingen controleren

Wanneer u uw configuratie-instellingen hebt gekozen, worden ze op de pagina [Controleren](#) weergegeven zodat u ze kunt bekijken voordat de wijzigingen op uw BI-platformsysteem worden toegepast. Voor elke categorie met instellingen kunt u op [Details](#) klikken voor een uitgebreide beschrijving of weergave van de instellingen en de wijzigingen die worden toegepast.

Als u instellingen wilt wijzigen, kunt u rechtstreeks via het navigatiemenu aan de linkerkant van de wizard naar de afzonderlijke pagina's gaan.

Uw selecties worden opgeslagen naar een logboekbestand, dat u kunt downloaden vanaf de pagina Voltooid.

Er wordt ook een antwoordbestand gegenereerd en opgeslagen. Het antwoordbestand helpt u om configuratie van uw systeem te automatiseren. U kunt op de knop [Downloaden](#) klikken om het antwoordbestand weer te geven of naar een lokale schijf te downloaden.

Wanneer u op [Toepassen](#) klikt, worden uw configuratie-instellingen toegepast op uw BI-platformimplementatie. Wanneer de wizard is voltooid, wordt de pagina [Voltooid](#) weergegeven met de volgende stappen die u handmatig moet uitvoeren.

Verwante informatie

[Logboekbestanden en antwoordbestanden \[pagina 97\]](#)

4.6 Logboekbestanden en antwoordbestanden

Op de pagina [Voltooid](#) ziet u de status van uw wijzigingen en kunt u de logboek- en antwoordbestanden voor uw sessie downloaden en weergeven.

De logboek- en antwoordbestanden worden automatisch opgeslagen naar de map Wizard Systeemconfiguratie, die u kunt oproepen vanuit de CMC. De bestandsnamen hebben een tijdstempel met de notatie `jaar_maand_dag_uur_minuut_seconde`. Logboekbestanden hebben de extensie `.log`, antwoordbestanden de extensie `.ini`.

U kunt ook op de [download](#)knoppen klikken om de logboek- en antwoordbestanden weer te geven of naar een lokale schijf te downloaden.

Het logboekbestand heeft de volgende inhoud:

- Een record van alle wijzigingen die u in deze configuratiesessie hebt aangebracht.
- De locatie van het antwoordbestand.
- Een lijst met de volgende stappen die u moet uitvoeren.

Verwante informatie

[Een antwoordbestand gebruiken \[pagina 97\]](#)

4.6.1 Een antwoordbestand gebruiken

Elke keer wanneer de wizard wordt voltooid, wordt een antwoordbestand opgeslagen met uw selecties of antwoorden op de vragen van de wizard. U kunt het antwoordbestand gebruiken om andere clusters in uw BI-platformimplementatie te configureren zonder hiervoor de wizard te gebruiken. U kunt het antwoordbestand ook later gebruiken als u dezelfde configuratie voor het systeem wilt gebruiken. Met een antwoordbestand kunt u uw implementatie automatiseren en operatorfouten vermijden.

Als u een antwoordbestand wilt gebruiken, voert u een script uit dat het antwoordbestand als parameter gebruikt. Ga om te beginnen naar het antwoordbestand dat u wilt gebruiken en sla het op naar een schijf.

Antwoordbestanden worden automatisch opgeslagen naar de map Wizard Systeemconfiguratie, die beheerders kunnen oproepen vanuit de CMC. De bestandsnamen hebben een tijdstempel met de notatie `jaar_maand_dag_uur_minuut_seconde` en hebben een INI-extensie. Via de CMC kunt u het antwoordbestand weergeven en naar schijf opslaan, of de menuopdrachten ► [Ordenen](#) ► [Verzenden](#) ► [Bestandslocatie](#) ► gebruiken.

U kunt het antwoordbestand voor uw huidige wizardsessie ook downloaden via de pagina [Controle](#) of [Voltooid](#) en naar schijf opslaan.

Als u de instellingen in het antwoordbestand wilt wijzigen voordat u het bestand gebruikt, kunt u het bestand in een teksteditor bewerken. In het onderstaande voorbeeld van een antwoordbestand vindt u meer details.

Het script uitvoeren

Wanneer u het juiste antwoordbestand hebt, gebruikt u het bestand als opdrachtregelparameter voor de scripts die de wizard uitvoeren:

- Voer in Windows het bestand `SWC.bat` uit.
- Voer in Unix het bestand `scw.sh` uit.

De batch- en scriptbestanden staan in dezelfde map waar andere scripts voor serverbeheer zijn opgeslagen:

- In Windows: `<installatiemap>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.
- In Unix: `<installatiemap>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/scripts`.

De batch- en scriptbestanden gebruiken de volgende opdrachtregelparameters:

- `-help`: geef de Help van de opdrachtregel weer.
- `-r`: geef het pad en de naam van het antwoordbestand op.
- `-cms`: geef de CMS (Central Management Server) op waarbij u zich wilt aanmelden. Als deze parameter wordt weggelaten, gaat de CMS standaard naar de lokale computer en de standaardpoort (6400). Voorbeeld:
`computer_naam:6500`
- `-username`: geef een account op die beheerdersrechten aan het BI-platform verleent. Als deze parameter wordt weggelaten, wordt de standaardbeheerdersaccount gebruikt.
- `-password`: geef het wachtwoord voor de account op. Als u niets opgeeft, wordt een leeg wachtwoord gebruikt. Als u de parameter `-password` wilt gebruiken, moet u ook de parameter `-username` gebruiken.

Voorbeelden

In Windows: `SCW.bat -r c:\folder\filename.ini -cms cmsname:6400 -username "administrator" -password samplepassword`

In Unix: `./scw.sh -r /home/folder/filename.ini -cms cmsname:6400 -username "administrator" -password samplepassword`

Voorbeeldantwoordbestand

```
# *****
# ***** Products *****
# *****
# Keep the existing configuration for products.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing product configuration will be preserved.
# "false": the product configuration will be modified according to the "Products."
settings below.
Products.KeepExistingConfiguration = true
# The "Products." settings below will be ignored if
Products.KeepExistingConfiguration = true.
# Auto-start the servers for these products.
# Valid values = true or false.
# "true": the product's servers and their dependencies are auto-started with BI
platform.
# "false": the product's servers are not auto-started with BI platform.
# Crystal Reports
Products.crystalreports = true
# Analysis edition for OLAP
Products.olap = true
# Web Intelligence
Products.webintelligence = false
# Dashboards (Xcelsius)
Products.dashboards = false
# Data Federator
Products.datafederator = true
# Lifecycle Manager
Products.LCM = true
# *****
# ***** Deployment Template *****
# *****
# Keep the existing configuration for the deployment template.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing deployment template configuration will be preserved and the
Capacity.DeploymentTemplate setting below will be ignored.
# "false": the deployment template configuration will be modified according to the
Capacity.DeploymentTemplate setting below.
Capacity.KeepExistingConfiguration = true
# Specify the deployment template for all nodes.
# Valid values = xs, s, m, l, xl.
Capacity.DeploymentTemplate = xs
# *****
# ***** Folders *****
# *****
# Keep the existing configuration for folder locations.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing folder configuration will be preserved.
# "false": the folder configuration will be modified according to the "Folders."
settings below.
Folders.KeepExistingConfiguration = true
# The "Folders." settings below will be ignored if
Folders.KeepExistingConfiguration = true.
# ----- All nodes use the same folders -----
# Use this section when you have one node, or when all nodes have the same folder
locations. Otherwise, comment it out.
Folders.InputFileStore = <Path>
Folders.OutputFileStore = <Path>
Folders.Log = <Path>
Folders.Data = <Path>
Folders.Auditing = <Path>
# ----- Nodes use different folders -----
# Use this section when nodes have different folder locations. Otherwise, comment
it out.
# ----- NodeOne -----
```

```
# Folders.NodeOne.InputFileStore = <Path>
# Folders.NodeOne.OutputFileStore = <Path>
# Folders.NodeOne.Log = <Path>
# Folders.NodeOne.Data = <Path>
# Folders.NodeOne.Auditing = <Path>
# ----- NodeTwo -----
# Folders.NodeTwo.InputFileStore = <Path>
# Folders.NodeTwo.OutputFileStore = <Path>
# Folders.NodeTwo.Log = <Path>
# Folders.NodeTwo.Data = <Path>
# Folders.NodeTwo.Auditing = <Path>
```

Alle instellingen in het antwoordbestand moeten worden opgegeven, en instellingen mogen niet leeg zijn, met de volgende uitzonderingen:

- Als u een implementatie met meerdere knooppunten hebt, kunt u ervoor kiezen om de mapinstellingen voor een of meer knooppunten weg te laten. De mappen op deze knooppunten blijven dan ongewijzigd. Voor de knooppunten die u in het antwoordbestand opgeeft, moeten echter alle maplocaties worden opgegeven.
- Als de parameter `KeepExistingConfiguration` is ingesteld op `true`, kunt u de overige instellingen voor die pagina weglaten. Voorbeeld: als `Products.KeepExistingConfiguration = true`, kunt u de overige instellingen voor *Producten* weglaten uit het antwoordbestand.

In sommige gevallen bevat het antwoordbestand andere producten dan de producten die in uw doelcluster zijn geïnstalleerd. In deze gevallen is de volgende werking van toepassing:

- Als het antwoordbestand geen definities voor producten bevat die in het doelcluster zijn geïnstalleerd, mislukt de bewerking.
- Als het antwoordbestand definities bevat voor producten die niet voorkomen in het doelcluster, wordt een waarschuwing toegevoegd aan het logboekbestand en worden de overige producten goed geconfigureerd.

i Opmerking

Nadat u een antwoordbestand hebt gebruikt om een cluster te configureren, moet u handmatig de extra stappen uitvoeren die in de sectie “Volgende stappen” van het logboekbestand zijn beschreven.

i Opmerking

Voor extra beveiliging is alleen ondersteuning voor Enterprise-verificatie vereist (niet Windows AD, LDAP of SAP).

i Opmerking

Als u het opnieuw opstarten van knooppunten liever uitstelt tot de volgende geplande datum voor opnieuw opstarten, voert u het script vlak voor een geplande downtime van het systeem uit.

5 Licenties beheren

5.1 Licentiesleutels beheren

In deze sectie wordt beschreven hoe u licentiesleutels kunt beheren voor uw BI-platformimplementatie.

Verwante informatie

[Licentiegegevens weergeven \[pagina 101\]](#)

[Een licentiesleutel toevoegen \[pagina 101\]](#)

[De huidige accountactiviteit weergeven \[pagina 102\]](#)

5.1.1 Licentiegegevens weergeven

In het beheergebied [Licentiesleutels](#) van de CMC staat het aantal gelijktijdige licenties, licenties op naam en processorlicenties dat aan een sleutel is gekoppeld.

1. Ga naar het beheergebied [Licentiesleutels](#) van de CMC.
2. Selecteer een licentiesleutel.

De gegevens die bij de sleutel horen, worden in het gebied [Licentiesleutelinformatie](#) weergegeven. Als u extra licentiesleutels wilt aanschaffen, neemt u contact op met de SAP-verkoopvertegenwoordiger.

Verwante informatie

[Een licentiesleutel toevoegen \[pagina 101\]](#)

[De huidige accountactiviteit weergeven \[pagina 102\]](#)

5.1.2 Een licentiesleutel toevoegen

Als u een upgrade uitvoert vanuit een testversie van het product, moet u de evaluatiesleutel verwijderen voordat u nieuwe licentiesleutels of productactiveringscodes toevoegt. Nadat u de nieuwe licentiesleutels hebt toegevoegd, moet u alle servers opnieuw activeren.

i Opmerking

Als u nieuwe licentiesleutels hebt ontvangen omdat de implementatiemethode van BI-platformlicenties binnen uw organisatie is gewijzigd, moet u alle oude licentiesleutels van het systeem verwijderen om compatibiliteit te kunnen garanderen.

i Opmerking

Als u vanaf eerdere versies een update uitvoert naar SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform 4.2 Support Package 2 of een latere versie, zullen de bestaande licenties zich als verlopen licenties gedragen. U moet een nieuwe licentiesleutel voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform 4.2 genereren en gebruiken.

1. Ga naar het beheergebied [Licentiesleutels](#) van de CMC.
2. Typ de sleutel in het vak [Sleutel toevoegen](#).
3. Klik op [Toevoegen](#).

De sleutel wordt aan de lijst toegevoegd.

Verwante informatie

[Licentiegegevens weergeven \[pagina 101\]](#)

[De huidige accountactiviteit weergeven \[pagina 102\]](#)

5.1.3 De huidige accountactiviteit weergeven

1. Ga naar het beheergebied [Instellingen](#) van de CMC.
2. Klik op [Globale systeemgegevens weergeven](#).

Hier worden het huidige licentiegebruik en aanvullende informatie over de taken weergegeven.

Verwante informatie

[Een licentiesleutel toevoegen \[pagina 101\]](#)

[Licentiegegevens weergeven \[pagina 101\]](#)

6 Gebruikers en groepen beheren

6.1 Overzicht van accountbeheer

Accountbeheer omvat alle taken die betrekking hebben op het maken, toewijzen, wijzigen en organiseren van gebruikers- en groepsgegevens. U kunt deze taken uitvoeren in het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC (Central Management Console).

Wanneer de gebruikersaccounts en groepen zijn gemaakt, kunt u objecten toevoegen en de rechten voor deze objecten opgeven. Wanneer de gebruikers zich aanmelden, kunnen ze de objecten bekijken in BI-startpunt of in hun eigen webtoepassing.

6.1.1 Gebruikersbeheer

In het beheergebied *Gebruikers en groepen* kunt u alle instellingen opgeven die vereist zijn om een gebruiker toegang te verlenen tot het BI-platform. U kunt ook de twee standaardgebruikersaccounts weergeven die zijn vermeld in de tabel "Standaardgebruikersaccounts".

Tabel 8: Standaardgebruikersaccounts

| Accountnaam | Beschrijving |
|------------------|--|
| <i>Beheerder</i> | Deze gebruiker is lid van de groepen <i>Administrators</i> en <i>Iedereen</i> . Een beheerder kan alle taken uitvoeren in alle BI-platformtoepassingen (bijvoorbeeld de CMC, CCM, Wizard Publiceren en BI-startpunt). |
| <i>Guest</i> | Deze gebruiker is lid van de groep <i>Iedereen</i> . Deze account is standaard ingeschakeld en krijgt niet automatisch een wachtwoord toegewezen door het systeem. Als u aan deze account een wachtwoord toewijst, werkt de eenmalige aanmelding van BI-startpunt niet meer. |
| <i>SMAAdmin</i> | Dit is een alleen-lezen account die door SAP Solution Manager wordt gebruikt om onderdelen van BI-platform op te roepen. |

i Opmerking

Objectmigraties kunnen het beste worden uitgevoerd door leden van de Beheerdersgroep, met name de gebruikersaccount Beheerder. Als u een object wilt migreren, moeten veel verwante objecten misschien ook worden gemigreerd. Het is misschien niet mogelijk om de vereiste beveiligingsrechten voor alle objecten te verkrijgen voor een gedelegeerde beheerdersaccount.

6.1.2 Groepsbeheer

Groepen zijn verzamelingen gebruikers die dezelfde accountrechten hebben. U kunt bijvoorbeeld groepen maken waarvan de gebruikers werken op dezelfde afdeling, dezelfde functie hebben of op dezelfde locatie werken. Met groepen kunt u de rechten voor gebruikers op één plaats (een groep) wijzigen, zodat u niet voor elke gebruikersaccount afzonderlijk rechten hoeft te wijzigen. Bovendien kunt u objectrechten aan een groep toewijzen.

In het gebied [Gebruikers en groepen](#) maakt u groepen die een aantal mensen toegang geven tot een rapport of map. Als u groepen definieert, kunt u wijzigingen op één plaats aanbrengen (voor de groep) en hoeft u niet elke gebruikersaccount afzonderlijk te wijzigen. U kunt ook de diverse standaardgroepsaccounts weergeven die zijn vermeld in de tabel "Standaardgroepsaccounts".

Als u beschikbare groepen in de CMC wilt weergeven, klikt u in de [structuurweergave](#) op [Groepenlijst](#). U kunt ook op [Groepshierarchie](#) klikken om een hiërarchisch overzicht van alle beschikbare groepen weer te geven.

Tabel 9: Standaardgroepsaccounts

| Accountnaam | Beschrijving |
|--|---|
| Administrators | Leden van deze groep kunnen alle taken uitvoeren in alle BI-platformatoepassingen (CMC, CCM, Wizard Publiceren en BI-startpunt). De groep Administrators bevat standaard alleen de beheerders. |
| Iedereen | Iedere gebruiker is lid van de groep Iedereen . |
| QaaWS-groep ontwerpen | Leden van deze groep hebben toegang tot Query als een webservice. |
| Gebruikers van het hulpprogramma voor rapportconversie | Leden van deze groep hebben toegang tot het hulpprogramma voor rapportconversie. |
| Vertaalprogramma's | Leden van deze groep hebben toegang tot de toepassing Translation Manager. |
| Gebruikers van Universe Designer | Gebruikers die tot deze groep behoren, hebben toegang tot de mappen Universe Designer en Connections . Deze gebruikers kunnen bepalen wie toegangsrechten heeft tot de toepassing Designer. U voegt gebruikers aan deze groep toe wanneer dit nodig is. Standaard behoort geen enkele gebruiker tot deze groep. |

Verwante informatie

[Werking van rechten in BI-platform \[pagina 126\]](#)

[Toegang verlenen aan gebruikers en groepen \[pagina 115\]](#)

6.1.3 Beschikbare verificatietypen

Voordat u gebruikersaccounts en groepen in het BI-platform instelt, bepaalt u welk verificatietype u wilt gebruiken: De tabel "Verificatietypen" bevat een overzicht van de beschikbare verificatietypen voor elk beveiligingsprogramma dat in uw bedrijf wordt gebruikt.

Tabel 10: Verificatietypen

| Verificatietype | Beschrijving |
|-----------------------|--|
| Enterprise | Gebruik de systeemstandaard voor Enterprise-verificatie als u afzonderlijke accounts en groepen voor BI-platform wilt maken of als u al een hiërarchie van gebruikers en groepen hebt gemaakt op een LDAP-directoryserver of een Windows Active Directory-server. |
| LDAP | Als u een LDAP-directoryserver installeert, kunt u in het BI-platform bestaande LDAP-gebruikersaccounts en groepen gebruiken. Als u LDAP-accounts toewijst aan het BI-platform, kunnen gebruikers zich met hun LDAP-gebruikersnaam en -wachtwoord aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |
| Windows AD | U kunt bestaande Windows AD-gebruikersaccounts en -groepen gebruiken in het BI-platform. Als u Active Directory-accounts toewijst aan het BI-platform, kunnen gebruikers zich met hun Active Directory-gebruikersnaam en -wachtwoord aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |
| SAP | U kunt bestaande SAP-functies in BI-platformaccounts importeren. Nadat u SAP-functies hebt toegewezen, kunnen gebruikers zich met hun SAP-referentiegegevens aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |
| Oracle EBS | U kunt bestaande Oracle EBS-functies in BI-platformaccounts toewijzen. Nadat u Oracle EBS-functies hebt toegewezen, kunnen gebruikers zich met hun Oracle EBS-referentiegegevens aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |
| Siebel | U kunt bestaande Siebel-functies in BI-platformaccounts toewijzen. Nadat u Siebel-functies hebt toegewezen, kunnen gebruikers zich met hun Siebel-referentiegegevens aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |
| PeopleSoft Enterprise | U kunt bestaande PeopleSoft-functies in BI-platformaccounts toewijzen. Nadat u PeopleSoft-functies hebt toegewezen, kunnen gebruikers zich met hun PeopleSoft-referentiegegevens aanmelden bij BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |

| Verificatietype | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| JD Edwards EnterpriseOne | U kunt bestaande JD Edwards-functies in BI-platformaccounts toewijzen. Nadat u JD Edwards-functies hebt toegewezen, kunnen gebruikers zich met hun JD Edwards-referentiegegevens aanmelden bij SAP BI-platformtoepassingen. U hoeft dan geen afzonderlijke gebruikers- en groepsaccounts in het BI-platform te maken. |

6.2 Enterprise-accounts en algemene accounts beheren





Omdat Enterprise-verificatie de standaardverificatiemethode is voor het BI-platform, is deze methode standaard ingeschakeld wanneer u het systeem installeert. Wanneer u gebruikers en groepen toevoegt en beheert, slaat het platform de gebruikers- en groepsgegevens op in een database.

Opmerking

Wanneer een gebruiker tijdens een websessie op het BI-platform naar een pagina buiten het platform gaat of de webbrowser sluit, wordt de Enterprise-sessie niet afgemeld en blijft de licentie behouden. De Enterprise-sessie verloopt na ongeveer 24 uur. Als de gebruiker zich bij het platform afmeldt, wordt de Enterprise-sessie beëindigd en is de licentie beschikbaar voor andere gebruikers.

6.2.1 Een gebruikersaccount maken

Wanneer u een nieuwe gebruiker maakt, geeft u de eigenschappen van de gebruiker op en selecteert u de groep of groepen voor de gebruiker.

1. Ga naar het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC.
2. Klik op  *Beheren*  *Nieuw*  *Nieuwe gebruiker* .
3. Een Enterprise-gebruiker maken:
 - a. Selecteer in de lijst *Verificatietype* de optie *Enterprise*.
 - b. Typ de accountnaam, de volledige naam, het e-mailadres en een beschrijving.

Tip

Gebruik het vak *Beschrijving* als u extra informatie over de gebruiker of account wilt opnemen.

- c. Geef de wachtwoordinformatie en -instellingen op.
4. Selecteer de toepasselijke optie in de lijst *Verificatietype* en typ de accountnaam om een gebruiker te maken die zich aanmeldt met een ander verificatietype.
 5. Voer een van de volgende acties uit om de gebruikersaccount aan te wijzen (op basis van uw licentieovereenkomst voor het BI-platform):
 - Selecteer *Gelijktijdige gebruiker* als deze gebruiker valt onder een licentieovereenkomst waarin wordt gestipuleerd hoeveel gebruikers gelijktijdig verbonden mogen zijn.

- Selecteer *Op naam* als deze gebruiker valt onder een licentieovereenkomst waarin licenties worden verstrekt aan specifieke gebruikers. Licenties op naam zijn handig voor mensen die altijd toegang tot het BI-platform moeten hebben, ongeacht hoeveel gebruikers verbonden zijn.

6. Klik op *Maken en sluiten*.

De gebruiker wordt toegevoegd aan het systeem en wordt automatisch toegevoegd aan de groep Iedereen. Er wordt automatisch een Postvak IN voor de gebruiker gemaakt, evenals een Enterprise-alias.

U kunt de gebruiker nu aan een groep toevoegen of rechten opgeven voor de gebruiker.

6.2.2 Een gebruikersaccount wijzigen

Gebruik deze procedure als u de eigenschappen of het groepslidmaatschap van een gebruiker wilt wijzigen.

Opmerking

De wijzigingen worden meteen doorgevoerd als de gebruiker is aangemeld.

1. Ga naar het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker van wie u de eigenschappen wilt wijzigen.
3. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.
Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven voor de gebruiker.
4. Wijzig de eigenschappen van de gebruiker.

Naast de opties waarover u kon beschikken toen u de account maakte, kunt u de account nu ook uitschakelen door het selectievakje *Account is uitgeschakeld* in te schakelen.

Opmerking

Wijzigingen die u in de gebruikersaccount aanbrengt, worden pas geactiveerd wanneer de gebruiker zich weer aanmeldt.

5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

Verwante informatie

[Een nieuwe alias maken voor een bestaande gebruiker \[pagina 123\]](#)




6.2.3 Een gebruikersaccount verwijderen

Gebruik deze procedure als u een gebruikersaccount wilt verwijderen. Het is mogelijk dat de gebruiker een foutmelding ontvangt wanneer hij of zij is aangemeld op het moment dat de account wordt verwijderd. Wanneer u een gebruikersaccount verwijdert, worden ook de map Favorieten, de persoonlijke categorieën en het Postvak IN voor die gebruiker verwijderd.

Als u denkt dat de gebruiker in de toekomst weer toegang tot de account nodig zal hebben, verwijdt u de account niet, maar schakelt u het selectievakje *Account is uitgeschakeld* in het dialoogvenster *Eigenschappen* van de geselecteerde gebruiker in.

Opmerking

Wanneer u een gebruikersaccount verwijdt, betekent dat niet automatisch dat de gebruiker zich niet meer kan aanmelden bij het BI-platform. Als de gebruikersaccount ook aanwezig is in een extern systeem en als de account behoort tot een externe groep die is toegewezen aan het BI-platform, kan de gebruiker zich mogelijk toch nog aanmelden.

1. Ga naar het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen.
3. Klik op  *Beheren*  *Verwijderen* .

In een volgend dialoogvenster moet u de verwijdering bevestigen.





4. Klik op *OK*.
De gebruikersaccount is verwijderd.

Verwante informatie

[Een gebruikersaccount wijzigen \[pagina 107\]](#)

[Een alias uitschakelen \[pagina 125\]](#)

6.2.4 Een nieuwe groep maken

1. Ga naar het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC.
2. Klik op  *Beheren*  *Nieuw*  *Nieuwe groep* .
- Het dialoogvenster *Nieuwe gebruikersgroep maken* wordt weergegeven.
3. Geef een naam en beschrijving op voor de groep.
4. Klik op *OK*.

Wanneer u een nieuwe groep hebt gemaakt, kunt u gebruikers en subgroepen toevoegen, of een groepslidmaatschap opgeven waardoor de nieuwe groep een subgroep wordt. Omdat u via subgroepen extra niveaus hebt voor het indelen van gebruikers, zijn ze handig voor het instellen van objectrechten waarmee u de toegang van gebruikers tot uw BI-platforminhoud kunt regelen.

6.2.5 De eigenschappen van een groep wijzigen

U kunt de eigenschappen van een groep wijzigen door de bijbehorende instellingen te wijzigen.

Opmerking

De gebruikers die tot de groep behoren, krijgen met de wijziging te maken wanneer ze zich weer aanmelden.

1. Selecteer de groep in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ►.
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Wijzig de eigenschappen van de groep.
Klik op de koppelingen in de navigatielijst om naar de diverse dialoogvensters te gaan en de gewenste eigenschappen te wijzigen.
 - Als u de naam of de beschrijving van de groep wilt wijzigen, klikt u op [Eigenschappen](#).
 - Als u de rechten wilt wijzigen die principals voor de groep hebben, klikt u op [Gebruikersbeveiliging](#).
 - Als u profielwaarden van groepsleden wilt wijzigen, klikt u op [Profielwaarden](#).
 - Als u de groep als subgroep wilt toevoegen aan een andere groep, klikt u op [Lid van](#).
4. Klik op [Opslaan](#).

6.2.6 De leden van een groep weergeven

Met deze procedure kunt u gebruikers weergeven die tot een specifieke groep behoren.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Vouw [Groepshiërarchie](#) uit in de [boomstructuur](#).
3. Selecteer de groep in de [boomstructuur](#).

Opmerking

Als een groep veel gebruikers bevat of als de groep is gekoppeld aan een externe map, kan het enkele minuten duren voordat de lijst wordt weergegeven.

De lijst met gebruikers die deel uitmaken van de groep wordt weergegeven.

6.2.7 Subgroepen toevoegen

U kunt een groep toevoegen naar een andere groep. Hierbij wordt de toegevoegde groep een subgroep.

Opmerking

Het toevoegen van een subgroep is vergelijkbaar met het opgeven van een groepslidmaatschap.

1. Selecteer in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC de groep die u als subgroep wilt toevoegen aan een andere groep.
2. Klik op ► [Acties](#) ► [Toevoegen aan groep](#) ►.
Het dialoogvenster [Join-groep](#) wordt weergegeven.

3. Verplaats de groep waaraan u de eerste groep wilt toevoegen van de lijst *Beschikbare groepen* naar de lijst *Doelgroep(en)*.
4. Klik op *OK*.

Verwante informatie

[Groepslidmaatschap opgeven \[pagina 110\]](#)

6.2.8 Groepslidmaatschap opgeven

U kunt een groep lid maken van een andere groep. De groep die lid wordt, wordt een subgroep genoemd. De groep waaraan u de subgroep toevoegt, is de bovenliggende groep. Een subgroep neemt de rechten van de bovenliggende groep over.

1. Klik in het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC op de groep die u wilt toevoegen aan een andere groep.
2. Klik op  *Acties*  *Lid van* .
- Het dialoogvenster *Lid van* wordt weergegeven.
3. Klik op *Join-groep*.
- Het dialoogvenster *Join-groep* wordt weergegeven.
4. Verplaats de groep waaraan u de eerste groep wilt toevoegen van de lijst *Beschikbare groepen* naar de lijst *Doelgroep(en)*.
- De subgroep die u hebt gemaakt, neemt alle rechten van de bovenliggende groep over.
5. Klik op *OK*.
- U gaat terug naar het dialoogvenster *Lid van* en de bovenliggende groep wordt weergegeven in de lijst met bovenliggende groepen.

6.2.9 Een groep verwijderen

Een groep die u niet meer nodig hebt, kunt u verwijderen. De standaardgroepen Administrator en Iedereen kunt u niet verwijderen.

Opmerking

De gebruikers die tot de verwijderde groep behoren, krijgen met de wijziging te maken wanneer ze zich weer aanmelden.

Opmerking

De gebruikers die deel uitmaken van de verwijderde groep, verliezen de rechten die ze eventueel van de groep hebben overgenomen.

Gebruik het beheergebied [Verificatie](#) in de CMC om externe verificatiegroepen te verwijderen, zoals de groep Windows AD-gebruikers.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer de groep die u wilt verwijderen.
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Verwijderen](#) ►.
In een volgend dialoogvenster moet u de verwijdering bevestigen.
4. Klik op [OK](#).
De groep wordt verwijderd.

6.2.10 Gebruikers of gebruikersgroepen bulksgewijs toevoegen

U kunt een CSV-bestand (Comma-Separated Values) gebruiken om gebruikers of gebruikersgroepen tegelijk aan de CMC toe te voegen. In een goed opgemaakt CSV-bestand worden gegevens door komma's op een regel gescheiden, zoals u kunt zien in het volgende voorbeeld:

```
Add,MyGroup,MyUser1,MyFullName,Password1,My1@example.com,ProfileName,ProfileValue
```

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op bulksgewijs toevoegen:

- Regels in het CSV-bestand met een fout worden weggelaten uit het importproces.
- Na de import zijn gebruikersaccounts in eerste instantie uitgeschakeld.
- U kunt een leeg wachtwoord gebruiken wanneer u een nieuwe gebruiker maakt. U moet echter een geldig wachtwoord voor Enterprise-verificatie gebruiken wanneer u bestaande gebruikers vervolgens bijwerkt.
- Wanneer een databasereferentie aan een account wordt toegevoegd, wordt de referentie in het gebruikersprofiel ingeschakeld.

Opmerking

Alleen gebruikers die lid zijn van de standaardgroep Administrators kunnen gebruikers tegelijk toevoegen. Deze functie wordt niet ondersteund voor gedelegeerde beheerders.

1. Selecteer in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC ► [Beheren](#) ► [Importeren](#) ► [Gebruiker/groep/databasereferentie](#) ►.
Nu wordt het dialoogvenster [Gebruiker/groep/databasereferentie voor import](#) weergegeven.
2. Klik op [Bladeren](#), selecteer een CSV-bestand en klik op [Verifiëren](#).

Het bestand wordt verwerkt. Als gegevens goed zijn opgemaakt in het bestand, wordt de knop [Importeren](#) geactiveerd. Als gegevens niet goed zijn opgemaakt, wordt informatie over de fout weergegeven en moet u het probleem oplossen voordat de CMC het bestand kan verifiëren voor import.
3. Klik op [Importeren](#).


De gebruikers of gebruikersgroepen worden in de CMC geïmporteerd.

Als u de gebruikers of gebruikersgroepen wilt bekijken die u hebt toegevoegd, selecteert u ► [Beheren](#) ► [Importeren](#) ► [Geschiedenis](#) ► in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#).

6.2.11 De Guest-account inschakelen

De Guest-account wordt standaard uitgeschakeld, zodat u er zeker van kunt zijn dat niemand zich met deze account bij het BI-platform kan aanmelden. Met deze standaardinstelling schakelt u ook de functie voor eenmalige anonieme aanmelding van het BI-platform uit. Gebruikers hebben dan geen toegang meer tot BI-startpunt zonder een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord op te geven.


Voer deze taak uit als u de Guest-account wilt inschakelen, zodat gebruikers niet hun eigen accounts hoeven te gebruiken voor toegang tot BI-startpunt.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Klik op [Gebruikerslijst](#) in het navigatievenster.
3. Selecteer [Gast](#).
4. Klik op [Beheren](#) > [Eigenschappen](#) .
- Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
5. Schakel het selectievakje [Account is uitgeschakeld](#) uit.
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

6.2.12 Gebruikers toevoegen aan groepen

Met gebruikersgroepen kunnen beheerders BI-startpunttaken uitvoeren voor batches met gebruikers (u kunt bijvoorbeeld voorkeuren aanpassen of publicaties voor bepaalde gebruikersgroepen plannen).

U kunt op de volgende manieren gebruikers toevoegen aan groepen:

- Selecteer de groep en klik op [Acties](#) > [Leden toevoegen aan groep](#) .
- Selecteer de gebruiker en klik op [Acties](#) > [Lid van](#) .
- Selecteer de gebruiker en klik op [Acties](#) > [Toevoegen aan groep](#) .

U kunt een gebruiker toevoegen aan meer dan één gebruikersgroep. Als een gebruiker bij twee of meer gebruikersgroepen hoort, geeft het BI-startpunt slechts de voorkeuren weer voor één groep.

Verwante informatie

[Groepslidmaatschap opgeven \[pagina 110\]](#)

6.2.12.1 Een gebruiker toevoegen aan een of meer gebruikersgroepen

U kunt een gebruiker toevoegen aan meer dan één gebruikersgroep. Met BI-startpunt worden echter voor slechts een van de gebruikersgroepen voorkeuren weergegeven.

1. Selecteer de gebruiker om aan een groep toe te voegen in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer ► [Acties](#) ► [Join-groep](#) ►.

Opmerking

Alle BI-platformgebruikers van het systeem behoren tot de groep Iedereen.

3. Verplaats de groep in het dialoogvenster [Join-groep](#) om de gebruiker van de lijst [Beschikbare groepen](#) toe te voegen aan de lijst [Doelgroep\(en\)](#).

Tip

Gebruik **SHIFT**+**[muisklik]** of **CTRL**+**[muisklik]** als u meerdere groepen wilt selecteren.

4. Klik op [OK](#).

6.2.12.2 Een of meer gebruikers toevoegen aan een gebruikersgroep

U kunt meerdere gebruikers toevoegen aan een gebruikersgroep.

Voorkeuren die zijn ingesteld voor een gebruikersgroep, zijn van toepassing op alle gebruikers in de groep. In BI-startpunt worden voorkeuren voor één gebruikersgroep tegelijkertijd weergegeven.

1. Selecteer de gebruikersgroep in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer ► [Acties](#) ► [Leden toevoegen aan groep](#) ►.
3. Klik in het dialoogvenster [Toevoegen](#) op [Gebruikerslijst](#).
De lijst [Beschikbare gebruikers/groepen](#) wordt vernieuwd, waarna alle gebruikersaccounts in het systeem worden weergegeven.
4. Verplaats een of meer gebruikers naar de groep vanuit de lijst [Beschikbare gebruikers/groepen](#) naar de lijst [Geselecteerde gebruikers/groepen](#).

Tip

Gebruik **SHIFT**+**[muisklik]** of **CTRL**+**[muisklik]** als u meerdere gebruikers wilt selecteren. Om een bepaalde gebruiker te zoeken, voert u de gebruikersnaam in in het vak [Zoeken](#).

Tip

Als uw systeem veel gebruikers heeft, klikt u op de knoppen [Vorige](#) en [Volgende](#) om in de lijst met gebruikers te navigeren.

5. Klik op [OK](#).

6.2.13 Wachtwoordinstellingen wijzigen

In de CMC (Central Management Console) kunt u de wachtwoordinstellingen voor een specifieke gebruiker of voor alle gebruikers in het systeem wijzigen. De beperkingen die hierna worden besproken, zijn alleen van toepassing op Enterprise-accounts. Deze beperkingen zijn dus niet van toepassing op accounts die zijn toegewezen aan een externe gebruikersdatabase (LDAP of Windows Active Directory). U kunt echter meestal wel met het externe systeem zelf soortgelijke beperkingen op de externe accounts toepassen.

6.2.13.1 De wachtwoordinstellingen van gebruikers wijzigen

1. Ga naar het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker van wie u de wachtwoordinstellingen wilt wijzigen.
3. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.
Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.
4. Schakel de selectievakjes van de wachtwoordinstellingen die u wilt wijzigen, in of uit.

De beschikbare opties zijn:

- *Wachtwoord verloopt nooit*
 - *Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen*
 - *Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen*
5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

6.2.13.2 Algemene wachtwoordinstellingen wijzigen

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *Enterprise*.
Het dialoogvenster *Enterprise* wordt weergegeven.
3. Schakel het selectievakje in voor elke wachtwoordinstelling die u wilt gebruiken en geef indien nodig een waarde op.

In de volgende tabel vindt u de minimum- en maximumwaarden voor de instellingen die u kunt configureren:

Tabel 11: Wachtwoordinstellingen

| Wachtwoordinstelling | Minimum | Aanbevolen maximum |
|--|--------------|--------------------|
| <i>Moet ten minste N tekens bevatten</i> | 0 tekens | 64 tekens |
| <i>Wachtwoord moet elke N dagen worden gewijzigd</i> | 1 dag | 100 dagen |
| <i>Mag de laatste N wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.</i> | 1 wachtwoord | 100 wachtwoorden |

| Wachtwoordinstelling | Minimum | Aanbevolen maximum |
|--|-------------------|-----------------------|
| <i>Moet N minuten wachten om wachtwoord te wijzigen</i> | 0 minuten | 100 minuten |
| <i>Account uitschakelen na N mislukte aanmeldingspogingen</i> | 1 mislukte poging | 100 mislukte pogingen |
| <i>Aantal mislukte aanmeldingen opnieuw instellen na N minuten</i> | 1 minuut | 100 minuten |
| <i>Account na N minuten opnieuw inschakelen</i> | 0 minuten | 100 minuten |

4. Klik op [Bijwerken](#).

Inactieve gebruikersaccounts worden niet automatisch gedeactiveerd.

6.2.14 Toegang verlenen aan gebruikers en groepen

U kunt aan gebruikers en groepen beheerderstoegang verlenen tot andere gebruikers en groepen. Beheerdersrechten zijn er onder andere voor: objecten weergeven, bewerken en verwijderen, en objectexemplaren weergeven, verwijderen en onderbreken. U kunt bijvoorbeeld aan de IT-afdeling de toegangsrechten Bewerken en Verwijderen toekennen die nodig zijn om probleemoplossing en systeemonderhoud goed te kunnen uitvoeren.

Verwante informatie

[Principals toewijzen aan de ACL van een object \[pagina 136\]](#)

6.2.15 Toegang verlenen tot het Postvak IN van gebruikers

Wanneer u een gebruiker toevoegt, wordt automatisch een Postvak IN voor die gebruiker gemaakt. Het Postvak IN krijgt dezelfde naam als de gebruiker. Standaard hebben alleen de gebruiker zelf en de beheerder toegangsrechten voor het Postvak IN van een gebruiker.

Verwante informatie

[Beveiligingsinstellingen voor objecten beheren in de CMC \[pagina 135\]](#)

6.2.16 BI-startpuntopties configureren

In de CMC kunnen beheerders BI-startpuntvoorkeuren voor gebruikersgroepen configureren. Door eigenschappen te configureren in het bestand `BOE.war` kunt u opgeven welke informatie wordt weergegeven op het aanmeldingsscherf van de gebruiker in BI-startpunt.

i Opmerking

Als een gebruiker bij twee of meer gebruikersgroepen hoort, geeft het BI-startpunt alleen de voorkeuren weer die voor één groep zijn geconfigureerd.

6.2.16.1 Het aanmeldingsvenster van het BI-startpunt configureren

In het aanmeldingsvenster van BI-startpunt wordt standaard om de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers gevraagd. U kunt de gebruikers echter ook vragen naar de CMS-naam en het verificatietype. Als u deze instelling wilt wijzigen, moet u de eigenschappen van het BI-startpunt bewerken voor het WAR-bestand BOE.

6.2.16.1.1 Het aanmeldingsvenster van BI-startpunt configureren

Als u de standaardinstellingen van BI-startpunt wilt wijzigen, moet u aangepaste padeigenschappen van BI-startpunt instellen voor het WAR-bestand BOE. Dit bestand wordt geïmplementeerd op de computer die uw webtoepassingsserver host.

1. Ga naar de volgende map in uw installatie van BI-platform:

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\
```

2. Maak een nieuw bestand in een teksteditor.
3. Sla het bestand op onder de volgende naam:

BIlaunchpad.properties

4. Als u de verificatieopties wilt opnemen in het aanmeldingsvenster van BI-startpunt, voegt u de volgende regel toe:

```
authentication.visible=true
```

5. Als u de standaardverificatie wilt wijzigen, voegt u de volgende regel toe:

```
authentication.default=<authentication>
```

Vervang `<verificatie>` door een van de volgende opties

| Verificatietype | <verificatie> waarde |
|-----------------|----------------------|
| Enterprise | secEnterprise |
| LDAP | secLDAP |
| Windows AD | secWinAD |
| SAP | secSAPR3 |

6. Als u gebruikers wilt vragen om de CMS-naam in het aanmeldingsvenster van BI-startpunt, voegt u de volgende regel toe:

```
cms.visible=true
```

7. Sla het bestand op en sluit het.
8. Start de webtoepassingsserver opnieuw op.

Gebruik WDeploy om het `BOE.war`-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u meer informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

6.2.16.2 BI-startpuntvoorkeuren voor gebruikersgroepen in de CMC instellen

Beheerders configureren de standaard-BI-startpuntvoorkeuren voor gebruikersgroepen in de CMC.

Beheerders kunnen standaardwaarden opgeven voor de volgende BI-startpuntvoorkeuren in de CMC:

- Tabblad [Start](#)
- Locatie waar documenten worden opgeslagen
- Mappen
- Categorieën
- Aantal objecten per pagina
- Weergegeven kolommen op het tabblad [Document](#)
- Documenten weergegeven in het BI-startpunt op een tabblad of in een nieuw venster

Door de beheerder geconfigureerde voorkeuren voor een gebruikersgroep zijn van toepassing op alle gebruikers in de groep. Als een gebruiker bij twee of meer gebruikersgroepen hoort, geeft het BI-startpunt alleen de voorkeuren weer die voor één groep zijn geconfigureerd.

Gebruikers kunnen hun eigen voorkeuren configureren in BI-startpunt; de voorkeurswaarden hebben voorrang boven de standaardwaarden. (Gebruikers kunnen op elk moment terugschakelen naar de standaardvoorkeuren.) Als de beheerder echter de standaard-BI-startpuntvoorkeuren in de CMC wijzigt, hebben de standaardwaarden voorrang boven de door de gebruiker gedefinieerde waarden.




6.2.16.2.1 BI-startpuntvoorkeuren voor een gebruikersgroep instellen

BI-startpuntvoorkeuren die zijn geconfigureerd in CMC zijn de standaardvoorkeuren voor alle gebruikers in een gebruikersgroep.

Opmerking

Als een gebruiker bij twee of meer gebruikersgroepen hoort, geeft het BI-startpunt slechts de standaardvoorkeuren weer die voor één groep zijn geconfigureerd.

Gebruikers kunnen hun eigen BI-startpuntvoorkeuren definiëren als ze de juiste toegangsrechten hebben. Als u niet wilt dat gebruikers voorkeuren wijzigen, geeft u de gebruikers geen rechten om voorkeuren in te stellen.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer onder [Groepenlijst](#) de gebruikersgroep waarvoor u de BI-startpuntvoorkeuren wilt instellen.
3. Selecteer  [Acties](#)  [Voorkeuren voor BI-startpunt](#) 
Het dialogvenster [Voorkeuren van BI-startpunt](#) wordt geopend.
4. Schakel het selectievakje [Geen voorkeuren gedefinieerd](#) uit.
5. Selecteer [Tabblad Start](#) of [Tabblad Documenten](#) om de standaardstartpagina in BI-startpunt te kiezen.
6. Als u [Tabblad Start](#) hebt geselecteerd, voert u een van de volgende acties uit om de startpagina op het tabblad te kiezen:
 - Om het standaardtabblad van BI-startpunt [Start](#) weer te geven, selecteert u [Standaardtabblad Start](#).
 - Om een bepaalde website als tabblad [Start](#) weer te geven, selecteert u [Tabblad Start selecteren](#), klikt u op [Bladeren door tabblad Start](#), selecteert u een object in de BI-gegevensopslagruimte en klikt u op [Openen](#).
7. Als u [Tabblad Documenten](#) hebt geselecteerd, voert u een van de volgende acties uit:
 - Selecteer [Mijn documenten](#) om uw documentenlade weer te geven en selecteer het standaardknooppunt om weer te geven:
 - [Mijn favorieten](#)
 - [Persoonlijke categorieën](#)
 - [Mijn Postvak IN](#)
 - Selecteer [Mappen](#) om uw mappenlade weer te geven en selecteer de standaardmap om weer te geven:
 - Selecteer [Openbare mappen](#) om alle openbare mappen te kiezen.
 - Om een bepaalde map te kiezen, selecteert u [Openbare map selecteren](#), klikt u op [Bladeren door map](#), selecteert u de map en klikt u op [Openen](#).
 - Selecteer [Categorieën](#) om uw categorieënlade weer te geven en selecteer de standaardcategorie om weer te geven:
 - Selecteer [Bedrijfs categorieën](#) om alle openbare categorieën te kiezen.
 - Om een bepaalde categorie te kiezen, selecteert u [Bedrijfs categorie selecteren](#), klikt u op [Bladeren door categorie](#), selecteert u de categorie en klikt u op [Openen](#).
8. Schakel onder [Kolommen kiezen om weer te geven op tabblad Documenten](#) het selectievakje in voor elke kolom die moet worden weergegeven voor elk object in het venster [Lijst](#):
 - [Type](#)
 - [Laatst uitgevoerd op](#)
 - [Exemplaren](#)

- *Beschrijving*
 - *Gemaakt door*
 - *Gemaakt op*
 - *Locatie (categorieën)*
 - *Ontvangen op (Postvak IN)*
 - *Van (Postvak IN)*
9. Voer een van de volgende acties uit onder *Locatie voor documentweergave instellen* om te kiezen hoe gebruikers documenten bekijken:
- Selecteer *In de portal BI-startpunt als tabbladen* om documenten weer te geven als afzonderlijke tabbladen in het BI-startpunt.
 - Selecteer *In meervoudige volledig scherm van browservensters wordt elk document in één venster weergegeven* om documenten in afzonderlijke browservensters weer te geven.
10. Voer in het vak *Het maximumaantal items per pagina instellen* het maximumaantal objecten in dat per pagina BI-startpunt moet worden weergegeven wanneer een gebruiker een lijst met objecten bekijkt.
11. Klik op *Opslaan en sluiten*.

6.2.17 Attributen voor systeemgebruikers beheren

Beheerders van het BI-platform beheren attributen voor systeemgebruikers via het gebied *Beheer van gebruikersattributen* in de CMC (Central Management Console). U kunt attributen beheren en uitbreiden voor de volgende gebruikersdirectory's:

- Enterprise
- SAP
- LDAP
- Windows Active Directory

Wanneer gebruikers uit externe directory's zoals SAP, LDAP en Windows AD worden geïmporteerd, zijn de volgende attributen meestal beschikbaar voor de geïmporteerde gebruikersaccounts:

- Volledige naam
- E-mailadres

Attribuutnamen

Alle gebruikersattributen die aan het systeem worden toegevoegd, moeten de volgende eigenschappen hebben:

- *Naam*
- *Interne naam*

De eigenschap "Naam" is de beschrijvende aanduiding van het attribuut. Deze wordt gebruikt voor queryfilters bij het gebruik van de semantische Universe-laag. Zie voor meer informatie de documentatie bij het Hulpprogramma voor universe-ontwerp. De "Interne naam" wordt gebruikt door ontwikkelaars die met de SDK van het BI-platform werken. Deze eigenschap is een naam die automatisch wordt gegenereerd.

Attribuutnamen mogen niet langer zijn dan 256 tekens en mogen alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten.

➔ Tip

Als u ongeldige tekens opgeeft voor het attribuut Naam, genereert het BI-platform geen interne naam. Interne namen die eenmaal aan het systeem zijn toegevoegd, kunnen niet worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam nauwkeurig geschikte attribuutnamen te kiezen die alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten.

Vereisten voor het uitvouwen van toegewezen gebruikersattributen

Voordat u gebruikersattributen aan het systeem toevoegt, moet u alle relevante verificatie-invoegtoepassingen voor de externe gebruikersdirectory's configureren voor toewijzing en import van gebruikers. Daarnaast moet u bekend zijn met het schema van de externe directory's, in het bijzonder met de namen die voor de doelattributen worden gebruikt.

i Opmerking

Voor de verificatie-invoegtoepassing van SAP kunnen alleen attributen uit de BAPIADDR3-structuur worden opgegeven.

Nadat het BI-platform is geconfigureerd voor de toewijzing van de nieuwe gebruikersattributen, worden waarden ingevuld na de volgende geplande vernieuwing. In het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC worden alle gebruikersattributen weergegeven.

6.2.18 Prioriteit toekennen aan gebruikersattributen tussen meerdere verificatie-opties

Wanneer u de verificatie-invoegtoepassingen instelt voor SAP, LDAP en AD kunt u voor elke invoegtoepassing de prioriteitsniveaus opgeven in verhouding tot de andere twee. In het LDAP-verificatiegebied kunt u bijvoorbeeld de optie *Prioriteit van AD-attribuutbinding instellen in verhouding tot andere attribuutbindingen* gebruiken om de LDAP-prioriteit in verhouding tot SAP en AD op te geven. De Enterprise-attribuutwaarde heeft standaard prioriteit over alle waarden uit een externe directory. Prioriteiten voor attribuutbinding worden niet voor een specifiek attribuut ingesteld maar op het niveau van de verificatie-invoegtoepassing.

Verwante informatie

[De LDAP-host configureren \[pagina 244\]](#)

[SAP-rollen importeren \[pagina 311\]](#)

6.2.19 Een nieuw gebruikersattribuut toevoegen

Voordat u nieuwe gebruikersattributen aan het BI-platform toevoegt, moet u de verificatie-invoegtoepassing configureren voor de externe directory vanwaaruit u gebruikersaccounts toewijst. Dit is van toepassing op SAP,

LDAP en Windows AD. Controleer de optie *Volledige naam, e-mailadres en andere attributen importeren* voor alle vereiste invoegtoepassingen.

Opmerking

U hoeft geen voorlopige taken uit te voeren voordat u attributen voor Enterprise-gebruikersaccounts uitbreidt.

Tip

Als u dezelfde attributen over meerdere invoegtoepassingen wilt uitbreiden, is het raadzaam het toepasselijke prioriteitsniveau voor attribuutbinding in te stellen op basis van de vereisten van uw organisatie.

1. Ga naar het beheergebied *Beheer van gebruikersattributen* van de CMC.
2. Klik op het pictogram *Een nieuw aangepast toegewezen attribuut toevoegen*.
Het dialoogvenster *Attribuut toevoegen* verschijnt.
3. Geef een naam op voor het nieuwe attribuut in het veld *Naam*.
Het BI-platform gebruikt nu de opgegeven naam als een beschrijvende naam voor het nieuwe attribuut.
Wanneer u de beschrijvende naam invoert, wordt het veld *Interne naam* automatisch ingevuld volgens deze indeling: `SI_[Friendlyname]` Terwijl de systeembeheerder een 'beschrijvende attribuutnaam' invoert, genereert het BI-platform automatisch de 'interne' naam.
4. Wijzig indien nodig het veld *Interne naam* met letters, cijfers of onderstrepingstekens.

Tip

Het veld *Interne naam* kan alleen tijdens dit stadium gewijzigd worden. Nadat u het nieuwe attribuut hebt opgeslagen, kunt u deze waarde niet meer wijzigen.

Is het nieuwe attribuut voor Enterprise-accounts, dan kunt u verdergaan naar stap 8.

5. Geef de toepasselijke optie op voor *Een nieuwe bron toevoegen voor* in de lijst en klik op het pictogram *Toevoegen*. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - *SAP*
 - *LDAP*
 - *AD*

Er wordt een tabelrij gemaakt voor de attributen die in attribuutbron zijn opgegeven.

6. Geef in de kolom *Naam van attribuutbron* de naam van het attribuut in de brondirectory op.
Het BI-platform biedt geen mechanisme waarmee automatisch gecontroleerd kan worden of de opgegeven attribuutnaam bestaat in de externe directory. Zorg ervoor dat de opgegeven naam juist en geldig is.
7. Herhaal stap 5 en 6 als er aanvullende bronnen vereist zijn voor het nieuwe attribuut.
8. Klik op *OK* om het nieuwe attribuut naar het BI-platform op te slaan.
Naam, Interne naam, Bron en Naam van attribuutbron van het nieuwe attribuut worden in een tabel in het beheergebied *Beheer van gebruikersattributen* van de CMC weergegeven.

Het nieuwe attribuut en de bijbehorende waarde voor elke betrokken gebruikersaccount worden in het beheergebied *Gebruikers en groepen* weergegeven wanneer na de volgende geplande vernieuwing.

Als u meerdere bronnen voor het nieuwe attribuut gebruikt, moet u ervoor zorgen dat voor elke verificatie-invoegtoepassing de juiste prioriteiten voor attribuutbinding zijn opgegeven.

6.2.20 Aangepaste gebruikersattributen bewerken

Gebruik de volgende procedure om gebruikersattributen te bewerken die in het BI-platform zijn gemaakt. U kunt het volgende wijzigen:

- De naam van het attribuut in het BI-platform.

Opmerking

Dit is niet de Interne naam die voor het attribuut wordt gebruikt. Is een attribuut eenmaal gemaakt en aan het BI-platform toegevoegd, dan kan de interne naam niet meer gewijzigd worden. Beheerders die een interne naam willen verwijderen, moeten het bijbehorende attribuut verwijderen.

- De naam van de attribuutbron
 - Aanvullende bronnen voor het attribuut
1. Ga naar het beheergebied *Beheer van gebruikersattributen* van de CMC.
 2. Selecteer het attribuut dat u wilt bewerken.
 3. Klik op het pictogram *Geselecteerd attribuut bewerken*.
Het dialoogvenster *Bewerken* verschijnt.
 4. Wijzig de naam of brongegevens van het attribuut.
 5. Klik op *OK* om de wijzigingen op te slaan en naar het BI-platform te verzenden.
De gewijzigde waarden verschijnen in het beheergebied *Beheer van gebruikersattributen* van de CMC.

De gewijzigde attribuutnaam en waarden worden in het beheergebied *Gebruikers en groepen* weergegeven na de volgende geplande vernieuwing.

6.3 Aliassen beheren

Als een gebruiker meerdere accounts in het BI-platform heeft, kunt u de accounts onderling koppelen met de functie Alias toewijzen. Dit is nuttig wanneer een gebruiker een externe account heeft die is toegewezen aan Enterprise en een Enterprise-account.

Door een alias toe te wijzen aan de gebruiker kan de gebruiker zich aanmelden met een externe gebruikersnaam en een extern wachtwoord of met een Enterprise-gebruikersnaam en -wachtwoord. Met een alias kan een gebruiker zich dus met meer verificatietypen aanmelden.

In de CMC worden de aliasgegevens voor een gebruiker onder in het dialoogvenster *Eigenschappen* weergegeven. Een gebruiker kan een willekeurige combinatie van Enterprise-, LDAP- of Windows AD-aliassen hebben.

6.3.1 Een gebruiker maken en een externe alias toevoegen

Wanneer u een gebruiker maakt en daarbij een ander verificatietype kiest dan Enterprise, wordt de nieuwe gebruiker in het BI-platform gemaakt en wordt automatisch een externe alias voor de gebruiker gemaakt.

Opmerking

Om de externe alias automatisch te kunnen maken moet aan de volgende criteria worden voldaan:

- Het verificatiehulpprogramma moet zijn ingeschakeld in de CMC.
- De notatie van de accountnaam moet overeenkomen met de vereiste notatie voor het type verificatie.
- De gebruikersaccount moet bestaan in het externe verificatiehulpprogramma en moet behoren tot een groep die al is toegewezen aan het BI-platform.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Nieuwe gebruiker](#) ►.
Het dialoogvenster [Nieuwe gebruiker](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer het verificatietype voor de gebruiker, bijvoorbeeld Windows AD.
4. Typ de externe accountnaam voor de gebruiker, bijvoorbeeld **bsmeets**.
5. Selecteer het type verbinding voor de gebruiker.
6. Klik op [Maken en sluiten](#).

De gebruiker wordt aan het BI-platform toegevoegd en aan de gebruiker wordt een alias toegewezen voor het verificatietype dat u hebt geselecteerd, bijvoorbeeld secWindowsAD:ENTERPRISE:bsmeets. Indien nodig kunt u aliaassen toevoegen, toewijzen en opnieuw toewijzen aan gebruikers.

6.3.2 Een nieuwe alias maken voor een bestaande gebruiker

U kunt aliaassen maken voor bestaande BI-platformgebruikers. De alias kan een Enterprise-alias zijn of een alias voor een extern verificatiehulpprogramma.

Opmerking

Om de externe alias automatisch te kunnen maken moet aan de volgende criteria worden voldaan:

- Het verificatiehulpprogramma moet zijn ingeschakeld in de CMC.
- De notatie van de accountnaam moet overeenkomen met de vereiste notatie voor het type verificatie.
- De gebruikersaccount moet aanwezig zijn in het externe verificatiehulpprogramma en moet behoren tot een groep die is toegewezen aan het platform.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker aan wie u een alias wilt toevoegen.
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ►.
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt geopend.
4. Klik op [Nieuwe alias](#).
5. Selecteer het gewenste verificatietype.
6. Typ de accountnaam voor de gebruiker.
7. Klik op [Bijwerken](#).

Er wordt een alias gemaakt voor de gebruiker. Wanneer u de gebruiker in de CMC bekijkt, worden ten minste twee aliaassen weergegeven: de alias die al aan de gebruiker was toegewezen en de alias die u net hebt gemaakt.



8. Klik op [Opslaan en sluiten](#) om het dialoogvenster [Eigenschappen](#) af te sluiten.

6.3.3 Een alias van een andere gebruiker toewijzen

Wanneer u een alias toewijst aan een gebruiker, verplaatst u de externe alias van een andere gebruiker naar de gebruiker die u momenteel weergeeft. Enterprise-aliasen kunt u niet (opnieuw) toewijzen.





Opmerking

Als een gebruiker slechts één alias heeft en u die alias toewijst aan een andere gebruiker, worden de gebruikersaccount en de map Favorieten, de persoonlijke categorieën en het Postvak IN voor die account automatisch verwijderd.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker aan wie u een alias wilt toekennen.
3. Klik op  [Beheren](#) .
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
4. Klik op [Alias toewijzen](#).
5. Geef de gebruikersaccount op waartoe de alias behoort die u wilt toewijzen en klik op [Nu zoeken](#).
6. Verplaats de gewenste alias van de lijst [Beschikbare aliasen](#) naar de lijst [Aliasen die moeten worden toegevoegd aan <gebruikersnaam>](#).

Waarbij [<gebruikersnaam>](#) de naam is van de gebruiker aan wie u de alias wilt toewijzen.

Tip

Als u meerdere aliasen tegelijkertijd wilt selecteren, houdt u de toets  +  of de toets  +  ingedrukt terwijl u op de gewenste aliasen klikt.

7. Klik op [OK](#).

6.3.4 Een alias verwijderen

Wanneer u een alias verwijdert, wordt de alias uit het systeem verwijderd. Als een gebruiker slechts één alias heeft en u die alias verwijdert, worden de gebruikersaccount en de map Favorieten, de persoonlijke categorieën en het Postvak IN voor die account automatisch verwijderd.

Opmerking

Wanneer u de alias van een gebruiker verwijdert, betekent dat niet automatisch dat de gebruiker zich niet meer kan aanmelden bij het BI-platform. Als de gebruikersaccount nog steeds voorkomt in het externe systeem en als de account behoort tot een groep die is toegewezen aan het BI-platform, kan de gebruiker zich toch nog aanmelden bij het BI-platform. Of door het systeem een nieuwe gebruiker wordt gemaakt of de alias aan een bestaande gebruiker wordt toegewezen, hangt af van de bijwerkopties die u voor het verificatiehulpprogramma hebt geselecteerd in het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker van wie u de alias wilt verwijderen.
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ►.
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
4. Klik op de knop [Alias verwijderen](#) naast de alias die u wilt verwijderen.
5. Als u wordt gevraagd om de opdracht te bevestigen, klikt u op [OK](#).
De alias wordt verwijderd.
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#) om het dialoogvenster [Eigenschappen](#) af te sluiten.

6.3.5 Een alias uitschakelen

U kunt voorkomen dat een gebruiker zich met een bepaalde verificatiemethode bij het BI-platform aanmeldt door de alias van de gebruiker die aan die methode is gekoppeld, uit te schakelen. Als u wilt dat een gebruiker helemaal geen toegang heeft tot het platform, schakelt u alle aliasen voor die gebruiker uit.

i Opmerking

Wanneer u een gebruiker uit het systeem verwijdert, betekent dit niet automatisch dat de gebruiker zich niet meer kan aanmelden bij het BI-platform. Als de gebruikersaccount nog steeds voorkomt in het externe systeem en als de account behoort tot een groep die is toegewezen aan het platform, kan de gebruiker zich toch nog aanmelden bij het systeem. Als u er zeker van wilt zijn dat een gebruiker zich niet meer bij het platform kan aanmelden met een bepaalde alias, kunt u de alias het beste uitschakelen.

1. Ga naar het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC.
2. Selecteer de gebruiker van wie u de alias wilt uitschakelen.
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ►.
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
4. Schakel het selectievakje [Ingeschakeld](#) uit voor de alias die u wilt uitschakelen.

Herhaal deze stap voor elke alias die u wilt uitschakelen.
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
De gebruiker kan zich nu niet meer aanmelden met het verificatietype dat u net hebt uitgeschakeld.

Verwante informatie

[Een alias verwijderen \[pagina 124\]](#)

7 Rechten instellen

7.1 Werking van rechten in BI-platform

Rechten zijn de basiseenheden voor het beheren van gebruikerstoegang tot objecten, gebruikers, toepassingen, servers en andere functies in het BI-platform. Ze spelen een belangrijke rol in de beveiliging van het systeem omdat ze aangeven welke acties gebruikers mogen uitvoeren met objecten. U kunt met rechten niet alleen de toegang tot uw BI-platforninhoud regelen, maar ook gebruikers- en groepsbeheer aan verschillende afdelingen delegeren en uw IT-medewerkers beheerderstoegang geven tot servers en servergroepen.

Een belangrijk punt is dat de rechten worden ingesteld voor objecten, zoals rapporten en mappen, en niet voor de principals (gebruikers en groepen) die toegang hebben tot deze objecten en mappen. Als u bijvoorbeeld een manager toegang wilt geven tot een bepaalde map, voegt u de manager in het gebied *Mappen* toe aan de toegangscontrolelijst (ACL, de lijst van principals die toegang hebben tot een object) voor die map. U kunt de manager geen toegang geven door de rechteninstellingen te definiëren in het gebied *Gebruikers en groepen*. De rechteninstellingen voor de manager in het gebied *Gebruikers en groepen* worden gebruikt om andere principals (zoals gedelegeerde beheerders) toegang te verlenen tot de manager als systeemobject. Op deze manier kunnen principals met hogere beheerrechten andere principals als objecten beheren.

Elk recht voor een object kan toegekend, geweigerd of niet opgegeven zijn. Het beveiligingsmodel van BI-platform is zo ontworpen dat rechten worden geweigerd als ze niet expliciet zijn toegewezen. Bovendien worden rechten ook geweigerd als er tegenstrijdige instellingen zijn (zowel toegewezen als geweigerd) voor een gebruiker of groep. Dankzij dit beveiligingsmodel “op basis van weigeringen” kunnen gebruikers en groepen alleen rechten verkrijgen als deze expliciet worden toegewezen.

Er is een belangrijke uitzondering op deze regel. Als een recht dat expliciet is ingesteld voor een onderliggend object in strijd is met de rechten die van het bovenliggende object zijn overgenomen, worden de overgenomen rechten overschreven door het recht dat voor het onderliggende object is ingesteld. Deze uitzondering is van toepassing op gebruikers die ook lid van groepen zijn. Als een gebruiker beschikt over een expliciet recht dat de groep waartoe de gebruiker behoort is geweigerd, worden de overgenomen rechten overschreven door het expliciete recht van de gebruiker.

Verwante informatie

[Rechten-overrides \[pagina 130\]](#)

7.1.1 Toegangs niveaus

Toegangs niveaus zijn groepen rechten die gebruikers vaak nodig hebben. Met toegangs niveaus kunnen beheerders snel en consistent algemene beveiligingsniveaus instellen in plaats van alle rechten afzonderlijk.

Het BI-platform wordt geleverd met een aantal vooraf gedefinieerde toegangsniveaus. Deze vooraf gedefinieerde toegangsniveaus zijn gebaseerd op een model van toenemende rechten, beginnend bij [Weergeven](#) en eindigend bij [Volledig beheer](#). Elk toegangsniveau bouwt voort op de rechten van het voorgaande niveau.

U kunt toegangsniveaus echter ook aanpassen of zelf definiëren, en zo het beheer en onderhoud van de beveiliging aanzienlijk vergemakkelijken. Stel u een situatie voor waarbij een beheerder twee groepen beheert: salesmanagers en salesmedewerkers. Beide groepen hebben toegang nodig tot vijf rapporten in BI-platformsysteem, maar de salesmanagers moeten meer rechten krijgen dan de salesmedewerkers. De vooraf gedefinieerde toegangsniveaus zijn voor geen van beide groepen geschikt. In plaats van groepen aan elk rapport toe te voegen in de vorm van principals en de rechten op vijf verschillende locaties aan te passen, kan de beheerder twee nieuwe toegangsniveaus maken: Salesmanagers en Salesmedewerkers. De beheerder voegt beide groepen vervolgens aan de rapporten toe als principals en wijst het gewenste toegangsniveau toe aan elke groep. Als de rechten moeten worden gewijzigd, kan de beheerder de toegangsniveaus aanpassen. Aangezien de toegangsniveaus van toepassing zijn op beide groepen en voor alle vijf rapporten, kunnen de rechten die de groepen voor de rapporten hebben snel worden bijgewerkt.

Verwante informatie

[Werken met toegangsniveaus \[pagina 140\]](#)

7.1.2 Geavanceerde instellingen voor rechten

U kunt in de CMC geavanceerde rechten instellen, zodat u de beveiliging van objecten volledig naar wens kunt beheren. Deze geavanceerde rechten bieden u meer flexibiliteit bij het definiëren van objectbeveiliging op granulair niveau.

Gebruik bijvoorbeeld geavanceerde instellingen voor rechten als u de rechten van een principal voor een bepaald object of een groep objecten wilt aanpassen. Met geavanceerde rechten kunt u een gebruiker of groep expliciet rechten weigeren. Deze rechten kunnen dan later niet automatisch worden toegewezen als gevolg van wijzigingen in groepslidmaatschappen of mapbeveiligingsniveaus.

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de opties die u kunt kiezen wanneer u geavanceerde rechten instelt.

Tabel 12: Opties voor rechten

| Pictogram | Opties voor rechten | Beschrijving |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Toegekend | Het recht wordt toegekend aan een principal. |
|  | Geweigerd | Het recht wordt een principal geweigerd. |
|  | Niet opgegeven | Het recht wordt niet opgegeven voor een principal. Rechten die zijn ingesteld op Niet opgegeven , worden standaard geweigerd. |
|  | Toepassen op object | Het recht wordt op het object toegepast. Deze optie komt beschikbaar wanneer u op Toegekend of Geweigerd klikt. |

| Pictogram | Opties voor rechten | Beschrijving |
|---|-------------------------------|--|
|  | <i>Toepassen op subobject</i> | Het recht wordt op subobjecten toegepast. Deze optie komt beschikbaar wanneer u op <i>Toegekend</i> of <i>Geweigerd</i> klikt. |

Verwante informatie

[Typespecifieke rechten \[pagina 133\]](#)

7.1.3 Overname

Als u de toegang tot een object wilt beheren, stelt u rechten van principals voor dat object in. Het is echter ondoenlijk om de expliciete waarde van elk mogelijk recht van elke principal voor elk object in te stellen. Neem bijvoorbeeld een systeem met 100 rechten, 1000 gebruikers en 10.000 objecten; als u voor elk object expliciet rechten zou instellen, zouden in de CMS miljarden rechten moeten worden opgeslagen die bovendien allemaal handmatig zouden moeten worden ingesteld door de beheerder.

Dit probleem wordt opgelost met overnamepatronen. Bij overname van rechten zijn de rechten van gebruikers voor objecten in het systeem afkomstig uit een combinatie van hun lidmaatschap in verschillende groepen en subgroepen, en van objecten die rechten overnemen van bovenliggende mappen en submappen. Deze gebruikers kunnen rechten overnemen op grond van hun groepslidmaatschap, subgroepen kunnen rechten overnemen van bovenliggende groepen, en zowel gebruikers als groepen kunnen rechten overnemen van bovenliggende mappen.

Gebruikers of groepen die rechten voor een map hebben, krijgen standaard dezelfde rechten voor de objecten die vervolgens naar die map worden gepubliceerd. U doet er daarom goed aan eerst op mapniveau de gewenste rechten aan gebruikers en groepen te verlenen en daarna pas objecten naar die map te publiceren.

Het BI-platform ondersteunt twee overnametypen: groepsovername en mapovername.

7.1.3.1 Groepsovername

Bij groepsovername nemen principals de rechten over van de groep waarvan ze lid zijn. Groepsovername is vooral heel handig als u alle gebruikers onderverdeelt in groepen waarin de huidige beveiligingsregels van uw bedrijf worden weerspiegeld.


In "Groepsovername, voorbeeld 1" kunt u zien hoe groepsovername werkt. De rode groep is een subgroep van de blauwe groep en neemt dus de rechten van de blauwe groep over. In dit geval wordt recht 1 overgenomen als 'toegekend' en de overige rechten als 'niet opgegeven'. Elk lid van de rode groep neemt deze rechten over. Alle andere rechten die voor de subgroep zijn ingesteld, worden overgenomen door de leden van de subgroep. In dit voorbeeld is de groene gebruiker lid van de rode groep en wordt recht 1 overgenomen als 'toegekend', de rechten 2, 3, 4 en 6 als 'niet opgegeven' en recht 5 als 'geweigerd'.



Grafische weergave 1: Groepsovername, voorbeeld 1

Als groepsovername is ingeschakeld voor een gebruiker die lid is van meer dan één groep, worden de rechten van alle bovenliggende groepen betrokken bij de controle van de referenties. De rechten die in een van de bovenliggende groepen zijn geweigerd of niet zijn opgegeven, worden ook geweigerd voor de gebruiker. De gebruiker krijgt dus alleen rechten die in een of meer groepen zijn toegekend (expliciet of via toegangsniveaus) en die nergens expliciet zijn geweigerd.

In "Groepsovername, voorbeeld 2" is de groene gebruiker lid van twee niet-verwante groepen. Deze gebruiker neemt van de blauwe groep de rechten 1 en 5 over als 'toegekend' en de overige rechten als 'niet opgegeven'. Omdat de groene gebruiker echter ook lid is van de rode groep en recht 5 voor de rode groep expliciet is geweigerd, wordt de overname van recht 5 door de groene gebruiker overschreven.



Grafische weergave 2: Groepsovername, voorbeeld 2

Verwante informatie


[Rechten-overrides \[pagina 130\]](#)

7.1.3.2 Mapovername

Bij mapovername nemen principals alle rechten over die zijn toegekend aan de bovenliggende map van een object. Mapovername is vooral handig als u BI-platfominhoud structureert in een mappenhiërarchie waarin de huidige beveiligingsregels van uw bedrijf worden weerspiegeld. Stel dat u een map maakt met de naam Verkooprapporten en dat u de groep Verkoop het recht [Weergeven op aanvraag](#) verleent voor deze map. Elke gebruiker die rechten voor de map Verkooprapporten heeft, krijgt dan standaard dezelfde rechten voor alle

rapporten die u daarna naar deze map publiceert. Hierdoor heeft de groep Verkoop het recht [Weergeven op aanvraag](#) voor alle rapporten en hoeft u de objectrechten slechts eenmaal in te stellen: op mapniveau.

In “Voorbeeld van mapovername” zijn de rechten van de rode groep ingesteld voor een map. De rechten 1 en 5 zijn toegekend, de overige rechten zijn niet opgegeven. Als mapovername is ingeschakeld, hebben leden van de rode groep dezelfde rechten op objectniveau als de groep op mapniveau. De rechten 1 en 5 zijn toegekend, de overige rechten zijn niet opgegeven.



Grafische weergave 3: Voorbeeld van mapovername

Verwante informatie

[Rechten-overrides \[pagina 130\]](#)

7.1.3.3 Rechten-overrides


Bij rechten-overrides hebben de rechten die zijn ingesteld voor onderliggende objecten prioriteit boven de rechten die zijn ingesteld voor bovenliggende objecten. Rechten-overrides worden in de volgende situaties toegepast:

- In het algemeen prevaleren de rechten die zijn ingesteld voor onderliggende objecten boven de overeenkomende rechten die zijn ingesteld voor bovenliggende objecten.
- In het algemeen prevaleren de rechten die zijn ingesteld voor subgroepen of leden van groepen boven de overeenkomende rechten die zijn ingesteld voor groepen.

U hoeft overname hoeft niet uit te schakelen bij het instellen van aangepaste rechten voor een object. Onderliggende objecten nemen de rechteninstellingen van bovenliggende objecten over; dit geldt echter niet voor rechten die expliciet voor een onderliggend object zijn ingesteld. Wijzigingen in de rechteninstellingen van een bovenliggend object zijn ook van toepassing op onderliggende objecten.


In “Rechten-overrides, voorbeeld 1” kunt u zien hoe rechten-overrides werken voor bovenliggende en onderliggende objecten. Het recht om de inhoud van een map te bewerken, is de blauwe gebruiker geweigerd;

deze rechteninstelling is overgenomen door de submap. Een beheerder heeft de blauwe gebruiker echter het recht *Bewerken* toegekend voor een document in de submap. Het recht *Bewerken* voor het document dat de blauwe gebruiker is toegekend, heeft prioriteit boven de overgenomen rechten die afkomstig zijn van de map en submap.



Grafische weergave 4:Rechten-overrides, voorbeeld 1


In "Rechten-overrides, voorbeeld 2" kunt u zien hoe rechten-overrides werken voor leden en groepen. Het recht om een map te bewerken, is de blauwe groep geweigerd; deze rechteninstelling is overgenomen door de blauwe subgroep. Een beheerder heeft de blauwe gebruiker, die lid is van de blauwe groep en de blauwe subgroep, echter het recht *Bewerken* toegekend voor de map. Het recht *Bewerken* voor de map dat de blauwe gebruiker is toegekend, prevaleert boven de overgenomen rechten die afkomstig zijn van de blauwe groep en de blauwe subgroep.



Grafische weergave 5:Rechten-overrides, voorbeeld 2

In "Complexe rechten-overrides" ziet u een situatie waarin het effect van rechten-override minder duidelijk is. De parse gebruiker is lid van de subgroepen 1A en 2A, die deel uitmaken van respectievelijk groep 1 en groep 2. Groep 1 en groep 2 beschikken beide over het recht *Bewerken* voor de map. Subgroep 1A neemt het recht *Bewerken* van groep 1 over; het recht *Bewerken* voor subgroep 2A is echter door een beheerder geweigerd. Vanwege rechten-override hebben de rechteninstellingen voor subgroep 2A prioriteit boven de rechteninstellingen voor groep 2. De parse gebruiker neemt zodoende tegenstrijdige rechteninstellingen over

van subgroep 1A en subgroep 2A. Subgroep 1A en subgroep 2A zijn geen bovenliggende en onderliggende elementen van elkaar, waardoor rechten-override niet van toepassing is. Dit betekent dat de subgroepen dezelfde status hebben en rechten van de ene subgroep geen prioriteit hebben boven die van de andere subgroep. Uiteindelijk krijgt de parse gebruiker geen *bewerkingsrechten*, omdat het rechtenmodel van het “BI-platform” is gebaseerd op weigeringen.



Grafische weergave 6: Complexe rechten-override

Met rechten-override kunt u kleine aanpassingen in de rechteninstellingen van een onderliggend object aanbrengen zonder dat daarbij alle overgenomen rechten worden verwijderd. Stel dat een verkoopmanager vertrouwelijke rapporten in de map Vertrouwelijk wil bekijken. De verkoopmanager maakt deel uit van de groep Verkoop, die geen toegang heeft tot de map en de inhoud hiervan. De beheerder kent aan de manager het recht *Weergeven* toe voor de map Vertrouwelijk en weigert toegang aan de groep Verkoop. In dit geval heeft het recht *Weergeven* dat aan de verkoopmanager is toegekend prioriteit boven de geweigerde toegang die de manager overneemt door het lidmaatschap van de groep Verkoop.

7.1.3.4 Bereik van rechten

Bereik van rechten heeft betrekking op de mogelijkheid om het overnemen van rechten te beheren. Het bereik van een recht definieert u door aan te geven of het recht van toepassing is op het object, de subobjecten of beide. Standaard zijn in een recht de objecten en de subobjecten opgenomen.

Met het bereik van rechten kunt u persoonlijke inhoud in gedeelde locaties veiligstellen. Stel u de situatie voor waarbij een financiële afdeling de gedeelde map Onkostendeclaratie heeft, met daarin submappen voor de individuele onkostendeclaratie van iedere medewerker. De medewerkers moeten toegang krijgen tot de map Onkostendeclaratie en objecten eraan kunnen toevoegen, maar de inhoud van de hun eigen submap moet worden beveiligd. De beheerder geeft alle medewerkers de rechten *Weergeven* en *Toevoegen* voor de map Onkostendeclaratie en beperkt het bereik van deze rechten tot deze map. Dit betekent dat de rechten *Weergeven* en *Toevoegen* niet van toepassing zijn op subobjecten in de map Onkostendeclaratie. De beheerder geeft de medewerkers vervolgens de rechten *Weergeven* en *Toevoegen* voor hun eigen submap.


Een rechtenbereik kan ook de effectieve rechten van een gedelegeerde beheerder beperken. Zo kan een gedelegeerde beheerder bijvoorbeeld de rechten *Rechten veilig wijzigen* en *Bewerken* hebben voor een map, maar is het bereik van deze rechten beperkt tot de map en gelden ze niet voor de subobjecten van de map. Het gevolg is dat de gedelegeerde beheerder deze rechten niet aan een andere gebruiker kan verlenen voor de subobjecten van de map.

7.1.4 Typespecifieke rechten

Typespecifieke rechten hebben uitsluitend betrekking op specifieke objecttypen, zoals Crystal Reports-rapporten, mappen of toegangsniveaus. De volgende rechten zijn typespecifiek:

- Algemene rechten voor het objecttype
Deze rechten zijn identiek aan algemene globale rechten (bijvoorbeeld het recht om een object toe te voegen, te verwijderen of te bewerken), met het verschil dat u ze instelt op specifieke objecttypen zodat ze de algemene globale rechteninstellingen overschrijven.
- Specifieke rechten voor het objecttype
Deze rechten zijn uitsluitend beschikbaar voor specifieke objecttypen. Het recht om rapportgegevens te exporteren is bijvoorbeeld beschikbaar voor Crystal Reports-rapporten, maar niet voor Word-documenten.

Het diagram “Voorbeeld van typespecifieke rechten” illustreert de werking van typespecifieke rechten. Recht 3 is hier het recht om een object te bewerken. Aan de blauwe groep is het recht *Bewerken* voor de bovenste map geweigerd en is het recht *Bewerken* toegekend voor Crystal Reports-rapporten in de map en de submap. Dit recht *Bewerken* is specifiek voor Crystal Reports-rapporten en overschrijft de rechteninstellingen op een algemeen globaal niveau. Het resultaat is dat leden van de blauwe groep het recht *Bewerken* hebben voor Crystal Reports-rapporten, maar niet voor het XLF-bestand in de submap.



Grafische weergave 7: Voorbeeld van typespecifieke rechten

Met typespecifieke rechten kunt u de rechten van principals beperken op basis van objecttype. Stel dat een beheerder wil instellen dat werknemers objecten aan een map kunnen toevoegen, maar geen submappen kunnen maken. De beheerder kent het recht *Toevoegen* toe op het algemene globale niveau voor de map en weigert vervolgens het recht *Toevoegen* voor het objecttype van de map.

Rechten worden onderscheiden in de volgende verzamelingen, op basis van de objecttypen waarop ze van toepassing zijn:

- *Algemeen*
Deze rechten zijn van toepassing op alle objecten.
- *Inhoud*

Deze rechten worden onderscheiden aan de hand van bepaalde objecttypen met inhoud. Objecttypen met inhoud zijn bijvoorbeeld Crystal Reports-rapporten en Adobe Acrobat PDF-bestanden.

- **Toepassing**

Deze rechten worden onderscheiden aan de hand van de BI-platformtoepassing waarvoor ze gelden. Toepassingen zijn bijvoorbeeld de CMC en het BI-startpunt.

- **Systeem**


Deze rechten worden onderscheiden aan de hand van het kernsysteem waarop ze van toepassing zijn. Onderdelen van het kernsysteem zijn bijvoorbeeld agenda's, gebeurtenissen, gebruikers en groepen.

Typespecifieke rechten bevinden zich in de verzameling *Inhoud*, *Toepassing* en *Systeem*. In elke verzameling zijn de typespecifieke rechten op basis van objecttype onderverdeeld in categorieën.

7.1.5 Effectieve rechten bepalen

Houd bij het instellen van rechten voor een object rekening met de volgende zaken:

- Bij elk toegangsniveau worden bepaalde rechten toegekend, bepaalde rechten geweigerd en de overige rechten niet opgegeven. Als bepaalde toegangsniveaus aan een gebruiker worden toegekend, worden de effectieve rechten door het systeem samengevoegd en worden niet-opgegeven rechten standaard geweigerd.
- Als u een principal meerdere toegangsniveaus voor een object toekent, beschikt de principal over de rechten van elk toegangsniveau. Aan de gebruiker in "Meerdere toegangsniveaus" worden twee toegangsniveaus toegekend. Met het ene toegangsniveau krijgt de gebruiker de rechten 3 en 4 en met het andere toegangsniveau alleen recht 3. De effectieve rechten voor de gebruiker zijn dan 3 en 4.



Grafische weergave 8: Meerdere toegangsniveaus

- U kunt geavanceerde rechten en toegangsniveaus combineren om zo de rechten aan te passen die een principal voor een object heeft. Als een geavanceerd recht en een toegangsniveau bijvoorbeeld beide expliciet aan een principal worden toegewezen voor een object en het geavanceerde recht conflicteert met een recht in het toegangsniveau, wordt het recht in het toegangsniveau door het geavanceerde recht overschreven. Geavanceerde rechten overschrijven het recht in het bijbehorende toegangsniveau alleen als ze worden ingesteld voor hetzelfde object voor dezelfde principal. Een geavanceerd recht Toevoegen dat is ingesteld op het algemene globale niveau kan bijvoorbeeld alleen het algemene recht Toevoegen in een toegangsniveau overschrijven. Een typespecifiek recht Toevoegen in een toegangsniveau kan niet worden overschreven. Toegangsniveaus worden echter niet altijd door geavanceerde rechten overschreven. Stel dat een principal het recht *Bewerken* wordt geweigerd voor een bovenliggend object. Voor het onderliggende object krijgt de principal een toegangsniveau waarmee het recht *Bewerken* wel wordt verkregen. Uiteindelijk beschikt de principal over het recht *Bewerken* voor het onderliggende object, omdat de rechten voor het bovenliggende object worden overschreven door de rechten voor het onderliggende object.
- Rechten overschrijven maakt het mogelijk dat rechten die zijn overgenomen van een bovenliggend object, worden overschreven door rechten die zijn ingesteld voor een onderliggend object.

7.2 Beveiligingsinstellingen voor objecten beheren in de CMC

U kunt beveiligingsinstellingen voor de meeste objecten in de CMC beheren met de beveiligingsopties in het menu [Beheren](#). Met deze opties kunt u principals toewijzen aan de ACL van een object, de rechten van een principal weergeven en de rechten wijzigen die een principal voor een object heeft.

De specifieke details van het beveiligingsbeheer variëren afhankelijk van uw beveiligingsbehoeften en het type object waarvoor u rechten instelt. In het algemeen worden de volgende taken echter grotendeels op dezelfde manier uitgevoerd:

- De rechten weergeven die een principal voor een object heeft.
- Principals toewijzen aan de ACL van een object en de rechten en toegangs niveaus van deze principals opgeven.
- Rechten voor een map op het bovenste niveau instellen in het BI-platform.

7.2.1 De rechten van een principal voor een object weergeven

In het algemeen gaat u als volgt te werk om de rechten weer te geven die een principal voor een object heeft.

1. Selecteer het object waarvan u de beveiligingsinstellingen wilt weergeven.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Gebruikersbeveiliging](#) .
Het dialoogvenster [Gebruikersbeveiliging](#) wordt weergegeven, met daarin de ACL van het object.
3. Selecteer de principal in de ACL en klik op [Beveiliging weergeven](#)

De [Machtigingenverkenner](#) wordt gestart en er wordt een overzicht weergegeven van de effectieve rechten die de principal voor het object heeft. Bovendien kunt u in de [Machtigingenverkenner](#) het volgende doen:

- Bladeren naar een andere principal waarvan u de rechten wilt weergeven.
- De rechten filteren die op basis van de volgende criteria worden weergegeven:
 - Toegevoegde rechten
 - Toegekende rechten
 - Niet-toegevoegde rechten
 - Van toegangs niveau
 - objecttype
 - De naam van het recht
- De lijst met rechten in oplopende of aflopende volgorde sorteren op basis van de volgende criteria:
 - Verzameling
 - Type
 - De naam van het recht
 - De status van het recht (Toegekend, Geweigerd of Niet opgegeven)

Daarnaast kunt u op een van de koppelingen in de kolom [Bron](#) klikken om de bron van de overgenomen rechten weer te geven.

7.2.2 Principals toewijzen aan de ACL van een object

In een ACL (Access Control List) staan de gebruikers aan wie rechten voor een object zijn toegekend of geweigerd. In het algemeen gaat u als volgt te werk om een principal toe te wijzen aan een ACL en de rechten op te geven die de principal voor het object heeft.

1. Selecteer het object waaraan u een principal wilt toevoegen.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Gebruikersbeveiliging](#) ►.
Het dialoogvenster [Gebruikersbeveiliging](#) wordt weergegeven, met daarin de ACL.
3. Klik op [Principals toevoegen](#).
Het dialoogvenster [Principals toevoegen](#) wordt weergegeven.
4. Verplaats de gebruikers en groepen die u als principals wilt toevoegen van de lijst [Beschikbare gebruikers/groepen](#) naar de lijst [Geselecteerde gebruikers/groepen](#).
5. Klik op [Beveiliging toevoegen en toewijzen](#).
6. Selecteer de toegangsniveaus die u de principal wilt toekennen.
7. Geef aan of u map- of groepsovername wilt in- of uitschakelen.

U kunt zo nodig ook rechten wijzigen op granulair niveau om bepaalde rechten van een toegangsniveau te overschrijven.

Verwante informatie

[De beveiliging van een object wijzigen voor een principal \[pagina 136\]](#)

7.2.3 De beveiliging van een object wijzigen voor een principal

Over het algemeen wordt u aangeraden toegangsniveaus te gebruiken waarmee u rechten kunt toewijzen aan een principal. Mogelijk moet u echter soms bepaalde granulaire rechten voor een toegangsniveau overschrijven. Met geavanceerde rechten kunt u de rechten van een principal aanpassen, boven op de toegangsniveaus die de principal al heeft. In het algemeen gaat u als volgt te werk om geavanceerde rechten voor een object toe te kennen aan een principal.

1. Wijs de principal toe aan de ACL van het object.
2. Wanneer de principal is toegevoegd, gaat u naar ► [Beheren](#) ► [Gebruikersbeveiliging](#) ► om de ACL voor het object weer te geven.
3. Selecteer de principal in de ACL en klik op [Beveiliging toewijzen](#).
Het dialoogvenster [Beveiliging toewijzen](#) wordt weergegeven.
4. Klik op het tabblad [Geavanceerd](#).
5. Klik op [Rechten toevoegen/verwijderen](#).
6. Wijzig de rechten van de principal.
Alle beschikbare rechten worden samengevat in de [Rechtenbijlage](#)

Verwante informatie

[Principals toewijzen aan de ACL van een object \[pagina 136\]](#)

7.2.4 Rechten voor een map op het bovenste niveau instellen in het BI-platform

In het algemeen gaat u als volgt te werk om rechten in te stellen voor een map op het bovenste niveau in het BI-platform.

i Opmerking

In deze versie hebben principals het recht *Weergeven* voor een containermap nodig om in deze map te navigeren en de subobjecten weer te geven. Dit houdt in dat principals het recht *Weergeven* voor de map op het hoogste niveau nodig hebben om de objecten in mappen weer te geven. Als u het recht *Weergeven* voor een principal wilt beperken, kunt u aan een principal het recht *Weergeven* toekennen voor een bepaalde map en het rechtenbereik alleen op deze map toepassen.

1. Ga naar het gebied in de CMC waarin de map op het bovenste niveau bevindt waarvoor u rechten wilt instellen.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Beveiliging op hoogste niveau* ► *Alle <objecten>* ►.
Hier geeft *<objecten>* de inhoud weer van de map op het hoogste niveau. Als u wordt gevraagd om de opdracht te bevestigen, klikt u op *OK*.
Het dialoogvenster *Gebruikersbeveiliging* wordt weergegeven, met daarin de ACL van de map op het bovenste niveau.
3. Wijs de principal toe aan de ACL van de map op het bovenste niveau.
4. Wijs zo nodig geavanceerde rechten toe aan de principal.

Verwante informatie

[Principals toewijzen aan de ACL van een object \[pagina 136\]](#)

[De beveiliging van een object wijzigen voor een principal \[pagina 136\]](#)

7.2.5 Beveiligingsinstellingen voor een principal controleren.

In bepaalde gevallen wilt u mogelijk weten voor welke objecten een principal al dan niet toegang heeft. U kunt hiervoor een beveiligingsquery uitvoeren. Met behulp van een beveiligingsquery kunt u gebruikersrechten beheren en vaststellen welke rechten een principal heeft voor welke objecten. Geef voor elke beveiligingsquery de volgende gegevens op:

- **Queryprincipal**
Geef de gebruiker of groep op waarvoor u de beveiligingsquery wilt uitvoeren. U kunt één principal per beveiligingsquery opgeven.
- **Querymachtiging**
Geef de rechten op waarvoor u de beveiligingsquery wilt uitvoeren, de status van deze rechten en het objecttype waarvoor deze rechten zijn ingesteld. U kunt bijvoorbeeld een beveiligingsquery uitvoeren voor alle rapporten die door een principal kunnen worden vernieuwd of voor alle rapporten die niet door een gebruiker kunnen worden geëxporteerd.
- **Querycontext**
Geef de CMC-gebieden op waarop de beveiligingsquery moet worden uitgevoerd. U kunt voor elk gebied aangeven of er subobjecten in de beveiligingsquery moeten worden opgenomen. Een beveiligingsquery kan in maximaal vier gebieden worden uitgevoerd.

Het resultaat van een beveiligingsquery wordt in de *structuurweergave* onder *Beveiligingsquery's* weergegeven in het gebied *Queryresultaten*. U kunt een beveiligingsquery verfijnen door een tweede query uit te voeren op de resultaten van de eerste query.

Beveiligingsquery's zijn handig om te achterhalen voor welke objecten een principal bepaalde rechten heeft en als u de rechten wilt aanpassen, worden bovendien de locaties van de objecten weergegeven. Neem nu een situatie waarbij een salesmedewerker wordt benoemd tot salesmanager. De salesmanager heeft *plannings*rechten nodig voor Crystal Reports-rapporten waartoe hij voorheen alleen *weergave*rechten had. De rapporten bevinden zich in verschillende mappen. De beheerder voert op alle mappen een beveiligingsquery uit om te achterhalen voor welke Crystal Reports-rapporten de nieuwe salesmanager weergaverechten heeft en neemt daarbij ook subobjecten in de query op. Wanneer de beveiligingsquery is voltooid, krijgt de beheerder in het gebied *Queryresultaten* alle Crystal Reports-rapporten te zien waarvoor de salesmanager *weergave*rechten heeft. In het venster *Details* wordt de locatie van elk Crystal Reports-rapport weergegeven, waardoor de beheerder naar elk rapport kan gaan om de rechten van de salesmanager voor dat rapport te wijzigen.

7.2.5.1 Een beveiligingsquery uitvoeren

1. Selecteer de gebruiker of groep waarvoor u een beveiligingsquery wilt uitvoeren in het gebied *Gebruikers en groepen* van het venster *Details*.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Extra* ► *Beveiligingsquery maken* ►.

Beveiligingsquery maken: Nina

Query-principal

Deze query zoekt naar objecten voor de volgende principal:

Nina

Query-machtiging

Deze query zoekt naar objecten waarvan de bovenliggende principal alle volgende machtigingen heeft:

☐ Geen query op machtigingen uitvoeren

| Verzameling | Type | Naam recht | |
|-------------|----------|---|--|
| Algemeen | Algemeen | Overname-instellingen voor rechten veilig wijzigen | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="x"/> |
| Algemeen | Algemeen | Overname-instellingen voor rechten veilig wijzigen voor objecten waarvan de gebruiker eigenaar is | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="x"/> |

Querycontext

Deze query zoekt alleen in de volgende sectie(s) van de CMC naar objecten:

☒ Mappen

(Alle) ☒ Query-subobject

Het dialoogvenster *Beveiligingsquery maken* wordt weergegeven.

3. Controleer of de principal in het gebied *Query-principal* correct is.
Als u een beveiligingsquery voor een andere principal wilt uitvoeren, klikt u op *Bladeren* om een andere principal te selecteren. Vouw *Gebruikerslijst* of *Groepenlijst* in het dialoogvenster *Bladeren naar query-principal* uit om naar de principal te bladeren of geef de naam van de gewenste principal op. Als u gereed bent, klikt u op *OK* om terug te gaan naar het dialoogvenster *Beveiligingsquery maken*.
4. Geef in het gebied *Querymachtiging* de rechten op plus de status van elk recht waarvoor u de query wilt uitvoeren.
 - o Als u een query wilt uitvoeren voor specifieke rechten die een principal heeft voor objecten, klikt u op *Bladeren*, stelt u de status van elk recht waarvoor u de beveiligingsquery wilt uitvoeren in en klikt u op *OK*.

➔ Tip

U kunt specifieke rechten uit de query verwijderen door op de verwijderknop naast het recht te klikken of alle rechten uit de query verwijderen door op de verwijderknop in de koprij te klikken.

- o Als u een algemene beveiligingsquery wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje *Geen query op machtigingen uitvoeren* in.
Wanneer u dit doet, voert het BI-platform een algemene beveiligingsquery uit voor alle objecten die de principal in zijn/haar toegangscontrolelijst heeft, ongeacht de machtigingen die de principal voor de objecten heeft.
5. Geef in het gebied *Querycontext* de CMC-gebieden op waarop u een query wilt uitvoeren.
 - a. Schakel het selectievak naast een lijst in.
 - b. Selecteer in de lijst een CMC-gebied waarop u een query wilt uitvoeren.
Als u een query wilt uitvoeren op een specifiekere locatie binnen een gebied (bijvoorbeeld een bepaalde map in Mappen), klikt u op *Bladeren* om het dialoogvenster *Bladeren naar querycontext* te openen. Klik in het venster *Details* op de map waarop u de query wilt uitvoeren en klik op *OK*. Wanneer u teruggaat naar

het dialoogvenster *Beveiligingsquery*, wordt de map die u hebt opgegeven in het vak onder de lijst weergegeven.

- c. Selecteer *Query-subobject*.
- d. Herhaal de stappen hierboven voor elk CMC-gebied waarop u een query wilt uitvoeren.

Opmerking

u kunt query's uitvoeren op maximaal vier gebieden.

6. Klik op *OK*.









De beveiligingsquery wordt uitgevoerd en u gaat naar het gebied *Queryresultaten*.

7. Als u het queryresultaat wilt weergeven, vouwt u *Beveiligingsquery's* in de *boomstructuur* uit en klikt u op het gewenste queryresultaat.

Tip

Het queryresultaat wordt aan de hand van de principalnamen weergegeven.

De queryresultaten worden weergegeven in het venster *Details*.

In het gebied *Queryresultaten* worden alle resultaten van de beveiligingsquery van één gebruiker bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt. Als u de query opnieuw wilt uitvoeren met andere specificaties, klikt u op  *Acties*  *Query bewerken* . U kunt ook dezelfde query opnieuw uitvoeren door de query te selecteren en te klikken op  *Acties*  *Query opnieuw uitvoeren* . Wilt u de resultaten van de beveiligingsquery bewaren, dan klikt u op  *Acties*  *Exporteren*  om de resultaten van de beveiligingsquery te exporteren als CSV-bestand.

7.3 Werken met toegangsniveaus

U kunt toegangsniveaus voor het volgende gebruiken:

- Een bestaand toegangsniveau kopiëren, aanpassingen aanbrengen in de kopie, deze een andere naam geven en opslaan als een nieuw toegangsniveau.
- Toegangsniveaus maken, een andere naam geven en verwijderen.
- De rechten in een toegangsniveau wijzigen.
- De relatie tussen toegangsniveaus en andere objecten in het systeem traceren.
- Toegangsniveaus herhalen en beheren op meerdere sites.
- Een van de vooraf gedefinieerde toegangsniveaus in het BI-platform gebruiken om rechten snel en uniform aan vele principals toe te wijzen.

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de rechten in elk vooraf gedefinieerd toegangsniveau.

Tabel 13: Voorgedefinieerde toegangsniveaus

| Toegangsniveau | Beschrijving | Rechten |
|------------------------------|---|--|
| <i>Weergeven</i> | Indien ingesteld op mapniveau kan een principal de map, de objecten in de map en alle exemplaren van elk object weergeven. Indien ingesteld op objectniveau kan een principal het object, de geschiedenis van het object en alle exemplaren van elk object weergeven. | <ul style="list-style-type: none"> Objecten weergeven Documentexemplaren weergeven |
| <i>Planning</i> | Een principal kan exemplaren maken door eenmaal of regelmatig de uitvoering van een object in een opgegeven gegevensbron te plannen. De principal kan de planning van eigen exemplaren weergeven, verwijderen en onderbreken. De principal kan ook exemplaren plannen voor verschillende indelingen en doelen, parameters en databaseaanmeldingsgegevens instellen, servers voor het verwerken van taken selecteren, inhoud aan de map toevoegen, en het object of de map kopiëren. | Toegangsniveau <i>Weergeven</i> plus: <ul style="list-style-type: none"> Het uit te voeren document plannen Servergroepen definiëren voor het verwerken van taken Objecten kopiëren naar een andere map Plannen naar doelen De gegevens van het rapport afdrucken De gegevens van het rapport exporteren. Objecten bewerken die het eigendom zijn van de gebruiker Exemplaren verwijderen die het eigendom zijn van de gebruiker Documentexemplaren onderbreken en hervatten die het eigendom zijn van de gebruiker |
| <i>Weergeven op aanvraag</i> | Een principal kan gegevens op verzoek vernieuwen in een gegevensbron. | Toegangsniveau <i>Planning</i> plus: <ul style="list-style-type: none"> De gegevens van het rapport vernieuwen. |
| <i>Volledig beheer</i> | Een principal heeft het toegangsniveau Volledig beheer voor het object. | Alle beschikbare rechten, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> Objecten toevoegen aan de map Objecten bewerken. De rechten wijzigen die gebruikers hebben voor objecten Objecten verwijderen Exemplaren verwijderen |

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de rechten die vereist zijn om bepaalde taken op toegangsniveaus te kunnen uitvoeren.

| Taak in toegangsniveau | Vereiste rechten |
|---|---|
| Een toegangsniveau maken. | Het recht <i>Toevoegen</i> voor de <i>toegangsniveau</i> map op het hoogste niveau. |
| Granulaire rechten in een toegangsniveau weergeven. | Het recht <i>Weergeven</i> voor het toegangsniveau. |
| Een toegangsniveau voor een object toewijzen aan een principal. | Het recht <i>Weergeven</i> voor het toegangsniveau. |

| Taak in toegangsniveau | Vereiste rechten |
|---------------------------------|--|
| | <p>Het recht <i>Toegangsniveau voor beveiligingstoewijzing gebruiken</i> voor het toegangsniveau</p> <p>Het recht <i>Rechten wijzigen</i> voor het object of het recht <i>Rechten veilig wijzigen</i> voor het object en de principal</p> <p>i Opmerking</p> <p>aan gebruikers met het recht <i>Rechten veilig wijzigen</i> die een toegangsniveau willen toewijzen aan een principal, moet hetzelfde toegangsniveau zijn toegewezen.</p> |
| Een toegangsniveau wijzigen. | De rechten <i>Weergeven</i> en <i>Bewerken</i> voor het toegangsniveau. |
| Een toegangsniveau verwijderen. | De rechten <i>Weergeven</i> en <i>Verwijderen</i> voor het toegangsniveau. |
| Een toegangsniveau kopiëren. | <p>Het recht <i>Weergeven</i> voor het toegangsniveau.</p> <p>Het recht <i>Kopiëren</i> voor het toegangsniveau.</p> <p>Het recht <i>Toevoegen</i> voor de <i>toegangsniveau</i>map op het hoogste niveau.</p> |

7.3.1 Kiezen tussen het toegangsniveau *Weergeven* en *Weergeven op aanvraag*

Als u rapportages via het web verzorgt, is de keuze tussen het gebruik van live of opgeslagen gegevens een van de belangrijkste beslissingen die u moet nemen. Ongeacht de keuze die u maakt, wordt de eerste pagina zo snel mogelijk door het BI-platform weergegeven, zodat u het rapport kunt bekijken terwijl de resterende gegevens worden verwerkt. In deze sectie wordt het verschil tussen twee vooraf gedefinieerde toegangsniveaus beschreven.

Het toegangsniveau *Weergeven op aanvraag*

Met rapporten op aanvraag hebben gebruikers real-time toegang tot actuele gegevens, rechtstreeks van de databaseserver. Met live gegevens zijn gebruikers voortdurend op de hoogte van alle gegevenswijzigingen en kunnen ze gegevens opvragen die tot op de seconde nauwkeurig zijn. Als managers van een groot distributiecentrum bijvoorbeeld voorraad moeten bijhouden die in continudiensten wordt verzonden, beschikken ze met live rapportage over alle gewenste informatie.

Voordat u echter actuele gegevens voor al uw rapporten gaat verzorgen, moet u bedenken of u alle gebruikers continu toegang tot de database wilt geven. Als gegevens niet snel of voortdurend worden gewijzigd, leiden de talloze aanvragen aan de database alleen maar tot toegenomen netwerkverkeer en overmatig gebruik van serverbronnen. U kunt de rapporten dan beter op terugkerende basis plannen, zodat gebruikers altijd recente gegevens kunnen bekijken (rapportemplaren) zonder de databaseserver te belasten.

Gebruikers hebben het toegangsniveau [Weergeven op aanvraag](#) nodig voor het vernieuwen van rapporten in de database.

Het toegangsniveau [Weergeven](#)

Om het netwerkverkeer en het aantal toegangspogingen voor de databaseservers te beperken kunt u rapporten plannen, zodat deze op bepaalde tijdstippen worden uitgevoerd. Wanneer het rapport is uitgevoerd, kunnen gebruikers het desbetreffende rapportexemplaar weergeven wanneer dat nodig is, zonder de database opnieuw te belasten.

Als de benodigde gegevens niet steeds veranderen, kunt u het beste werken met rapportexemplaren. Voor het navigeren door rapportexemplaren of het uitvoeren van een analyse op lager niveau op kolommen of diagrammen is geen directe toegang tot de database nodig. Hiertoe is toegang tot opgeslagen gegevens voldoende. Het gebruik van rapporten met opgeslagen gegevens zorgt dus voor een beperkte gegevensoverdracht via het netwerk en verkleint bovendien de belasting van de databaseserver.

Als de verkoopdatabase bijvoorbeeld eenmaal per dag wordt bijgewerkt, kunt u het rapport ook een keer per dag uitvoeren. Verkopers hebben dan altijd toegang tot actuele verkoopgegevens, maar ze halen die niet steeds op uit de database.

Gebruikers hebben het recht [Weergeven](#) nodig om rapportexemplaren weer te geven.

7.3.2 Een bestaand toegangsniveau kopiëren

Dit is de beste manier om een toegangsniveau te maken als u een toegangsniveau wilt dat enigszins afwijkt van een bestaand toegangsniveau.

1. Ga naar het gebied [Toegangsniveaus](#).
2. Selecteer een toegangsniveau in het venster [Details](#).

➔ Tip

Selecteer een toegangsniveau met rechten die in grote lijnen overeenkomen met de rechten die u voor het nieuwe toegangsniveau wilt.

3. Klik op ► [Ordenen](#) ► [Kopiëren](#) .
Een kopie van het toegangsniveau dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het venster [Details](#).

7.3.3 Een nieuw toegangsniveau maken

Dit is de beste manier om een toegangsniveau te maken als u een toegangsniveau wilt dat flink afwijkt van een bestaand toegangsniveau.

1. Ga naar het gebied [Toegangsniveaus](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Toegangsniveau maken](#) .

Het dialoogvenster [Een nieuw toegangsniveau maken](#) wordt weergegeven.

3. Geef een naam en een beschrijving voor het nieuwe toegangsniveau op en klik op [OK](#).
U gaat terug naar het gebied [Toegangsniveau](#) en het nieuwe toegangsniveau wordt in het venster [Details](#) weergegeven.

7.3.4 De naam van een toegangsniveau wijzigen

1. Selecteer het toegangsniveau waarvan u de naam wilt wijzigen in het gebied [Toegangsniveaus](#) van het venster [Details](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ►.
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Geef in het veld [Titel](#) een nieuwe naam op voor het toegangsniveau en klik op [Opslaan en sluiten](#).
U gaat terug naar het gebied [Toegangsniveaus](#).

7.3.5 Een toegangsniveau verwijderen

1. Selecteer het toegangsniveau dat u wilt verwijderen in het gebied [Toegangsniveaus](#) van het venster [Details](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Toegangsniveau verwijderen](#) ►.

Opmerking

Vooraf gedefinieerde toegangsniveaus kunnen niet worden verwijderd.


Er wordt een dialoogvenster weergegeven met informatie over de objecten waarop dit toegangsniveau invloed heeft. Als u het toegangsniveau niet wilt verwijderen, klikt u op [Annuleren](#) om het dialoogvenster te sluiten.

3. Klik op [Verwijderen](#).
Het toegangsniveau wordt verwijderd en u gaat terug naar het gebied [Toegangsniveaus](#).

7.3.6 De rechten in een toegangsniveau wijzigen

Als u rechten wilt instellen voor een toegangsniveau, geeft u eerst algemene globale rechten op voor alle objecten (ongeacht het type) en geeft u vervolgens aan wanneer u de algemene instellingen op basis van het specifieke objecttype wilt overschrijven.

1. Selecteer het toegangsniveau waarvan u de rechten wilt wijzigen in het gebied [Toegangsniveaus](#) van het venster [Details](#).
2. Klik op ► [Acties](#) ► [Ingesloten rechten](#) ►.
Het dialoogvenster [Ingesloten rechten](#) wordt weergegeven, met daarin een overzicht van effectieve rechten.
3. Klik op [Rechten toevoegen/verwijderen](#).



In het dialoogvenster *Ingesloten rechten* worden de rechtenverzamelingen voor het toegangsniveau weergegeven in de navigatielijst. De sectie *Algemene globale rechten* wordt standaard uitgevouwen.

4. Stel de algemene globale rechten in.

Elk recht kan de status *Toegekend*, *Geweigerd* of *Niet opgegeven* hebben. U kunt ook aangeven of u het recht alleen op het object wilt toepassen, alleen op de subobjecten of beide.

5. Als u typespecifieke rechten voor het toegangsniveau wilt instellen, klikt u in de navigatielijst op de rechtenverzameling en klikt u op de subverzameling die van toepassing is op het objecttype waarvoor u de rechten wilt instellen.
6. Als u gereed bent, klikt u op *OK*.
U keert terug naar de lijst met effectieve rechten.

7.3.7 De relatie tussen toegangsniveaus en objecten traceren

Voordat u een toegangsniveau wijzigt of verwijdert, is het belangrijk om na te gaan of wijzigingen die u aanbrengt geen negatieve invloed zullen hebben op de objecten in de CMC. U doet dit door een relatiequery op het toegangsniveau uit te voeren

Met relatiequery's worden objecten die door een toegangsniveau worden beïnvloed, op één plek geretourneerd. Deze query's zijn daarom handig bij het beheren van rechten. Neem nu de situatie waarbij een bedrijf haar structuur reorganiseert en twee afdelingen samenvoegt: afdeling A en afdeling B worden samen afdeling C. De beheerder besluit de toegangsniveaus voor afdeling A en afdeling B te verwijderen, omdat deze afdelingen worden opgeheven. De beheerder voert relatiequery's op beide toegangsniveaus uit voordat hij ze verwijdert. In het gebied *Queryresultaten* worden de objecten weergegeven waarop het verdwijnen van de toegangsniveaus invloed zal hebben. In het venster *Details* wordt de locatie van deze objecten in de CMC weergegeven voor het geval de beheerder de rechten van de objecten wil wijzigen voordat de toegangsniveaus worden verwijderd.

i Opmerking

u krijgt de lijst met objecten waarop de bewerking invloed heeft alleen te zien als u [weergaverechten](#) voor de objecten hebt.

i Opmerking

De resultaten van een relatiequery voor een toegangsniveau bevatten alleen objecten waarvoor het toegangsniveau expliciet is toegewezen. Als voor een object een toegangsniveau wordt gebruikt vanwege overname-instellingen, wordt dit object niet weergegeven in de queryresultaten.

7.3.8 Toegangsniveaus beheren op meerdere locaties

Toegangsniveaus zijn objecten op een oorspronkelijke locatie die u kunt herhalen op doellocaties. U kunt toegangsniveaus herhalen als ze voorkomen in de ACL (Access Control List) van een herhalingsobject. Als een principal bijvoorbeeld toegangsniveau A heeft voor een Crystal Reports-rapport en dit rapport op meerdere locaties wordt herhaald, wordt toegangsniveau A ook herhaald.

i Opmerking

Als op de doellocatie een toegangsniveau met dezelfde naam voorkomt, wordt het toegangsniveau niet herhaald. In dat geval moet u of de beheerder van de doellocatie een van de toegangsniveaus een andere naam geven, zodat de herhaling kan worden uitgevoerd.

Als u een toegangsniveau op meerdere locaties hebt herhaald, dient u rekening te houden met de aanwijzingen voor beheer die in deze sectie zijn beschreven.

Herhaalde toegangsniveaus wijzigen op de oorspronkelijke locatie

Als een herhaald toegangsniveau op de oorspronkelijke locatie wordt gewijzigd, wordt het toegangsniveau op de doellocatie bijgewerkt bij de eerstvolgende keer dat de herhaling volgens planning wordt uitgevoerd. Als u bij herhaling in beide richtingen een herhaald toegangsniveau wijzigt op de doellocatie, wordt het toegangsniveau op de oorspronkelijke locatie ook gewijzigd.

i Opmerking

Let erop dat wijzigingen die in een toegangsniveau op de ene locatie zijn aangebracht, geen nadelige invloed hebben op objecten op andere locaties. Vraag de beheerders van de verschillende locaties om relatiequery's voor het herhaalde toegangsniveau uit te voeren voordat u wijzigingen aanbrengt.

Herhaalde toegangs niveaus wijzigen op de doellocatie

i Opmerking

Deze functie is uitsluitend van toepassing op herhaling in beide richtingen.

Wijzigingen die zijn aangebracht in herhaalde toegangs niveaus op een doellocatie worden niet doorgevoerd op de oorspronkelijke locatie. De beheerder van een doellocatie kan bijvoorbeeld het planningsrecht voor Crystal Reports-rapporten toekennen in het herhaalde toegangs niveau terwijl dit recht op de oorspronkelijke locatie is geweigerd. Dit heeft tot gevolg dat de namen van toegangs niveaus en de namen van herhaalde objecten ongewijzigd kunnen blijven, terwijl de effectieve rechten die principals voor objecten hebben per doellocatie kunnen verschillen.

Als het herhaalde toegangs niveau op de oorspronkelijke locatie afwijkt van de doellocatie, wordt het verschil in effectieve rechten gedetecteerd bij de eerstvolgende keer dat een herhalingstaak volgens planning wordt uitgevoerd. U kunt afdwingen dat het toegangs niveau op de doellocatie wordt overschreven door het toegangs niveau op de oorspronkelijke locatie of het toegangs niveau op de doellocatie intact laten. Als u het toegangs niveau op de doellocatie echter niet laat overschrijven door het toegangs niveau op de oorspronkelijke locatie, wordt herhaling niet toegepast op objecten die in de wachtij staan voor herhaling en gebruikmaken van dat toegangs niveau.

Als u niet wilt dat gebruikers herhaalde toegangs niveaus op de doellocatie kunnen wijzigen, voegt u gebruikers van doellocaties aan toegangs niveaus toe als principals en kent u aan deze gebruikers alleen [weergaverechten](#) toe. Dit betekent dat gebruikers van de doellocatie het toegangs niveau kunnen weergeven, maar de rechteninstellingen ervan niet kunnen wijzigen en geen rechten aan andere gebruikers kunnen toekennen.

Verwante informatie

[Federatie \[pagina 792\]](#)

[De relatie tussen toegangs niveaus en objecten traceren \[pagina 145\]](#)


7.4 Overname uitschakelen

Via overname kunt u beveiligingsinstellingen beheren zonder rechten te hoeven opgeven voor elk afzonderlijk object. In bepaalde gevallen wilt u echter niet dat rechten worden overgenomen. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld de rechten van elk afzonderlijk object aanpassen. U kunt overname voor een principal uitschakelen in de toegangscontrolelijst van een object. Hierbij kunt u aangeven of u groepsovername, mapovername of beide wilt uitschakelen.

i Opmerking

als overname wordt uitgeschakeld, geldt dit voor alle rechten. U kunt niet de overname van bepaalde rechten uitschakelen en van andere niet.

In het diagram “Overname uitschakelen” is de groeps- en mapovername aanvankelijk van toepassing. De rode gebruiker neemt de rechten 1 en 5 over als toegewezen, de rechten 2, 3 en 4 als niet opgegeven en recht 6 als expliciet geweigerd. Deze rechten, ingesteld op mapniveau voor de groep, betekenen dat de rode gebruiker en alle andere leden van de groep deze rechten hebben voor de objecten A en B in de map. Als de overname op mapniveau wordt uitgeschakeld, worden alle rechten van de rode gebruiker voor de objecten in die map gewist totdat een beheerder nieuwe rechten aan deze gebruiker toewijst.



Grafische weergave 9: Overname uitschakelen

7.4.1 Overname uitschakelen

Middels deze procedure kunt u groeps- of mapovername, of beide, uitschakelen voor een principal in de ACL (Access Control List) van een object.

1. Selecteer het object waarvoor u overname wilt uitschakelen.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Gebruikersbeveiliging](#) ►. Het dialoogvenster [Gebruikersbeveiliging](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer de principal waarvoor u overname wilt uitschakelen en klik op [Beveiliging toewijzen](#). Het dialoogvenster [Beveiliging toewijzen](#) wordt weergegeven.
4. Configureer de gewenste overname-instellingen.

- Als u groepsovername wilt uitschakelen (de rechten die de principal overneemt via groepslidmaatschap), schakelt u het selectievakje *Overnemen van bovenliggende groep* uit.
- Als u mapovername wilt uitschakelen (de rechten die het object overneemt van de map), schakelt u het selectievakje *Overnemen van bovenliggende groep* uit.

5. Klik op **OK**.

7.5 Beheer delegeren met rechten

Met rechten kunt u niet alleen de toegang tot objecten en instellingen beheren, maar ook beheertaken verdelen tussen de functiegroepen in uw organisatie. Zo kan het nuttig zijn om personen uit verschillende afdelingen hun eigen gebruikers en groepen te laten beheren. Of u kunt instellen dat één beheerder op het hoogste niveau zorg draagt voor het beheer van het BI-platform, terwijl de servers door medewerkers van de IT-afdeling worden beheerd.

Als de groepsstructuur en de mappenstructuur overeenkomen met de ingestelde beveiligingsstructuur voor gedelegeerd beheer, moet u de gedelegeerde beheerder alle rechten voor gebruikersgroepen geven, maar minder dan Volledig beheer voor de gebruikers die worden beheerd. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat de gedelegeerde beheerder gebruikersattributen bewerkt of gebruikers lid maakt van andere groepen.

Opmerking

Objectmigraties kunnen het beste worden uitgevoerd door leden van de Beheerdersgroep, met name de gebruikersaccount Beheerder. Als u een object wilt migreren, moeten veel verwante objecten misschien ook worden gemigreerd. Het is misschien niet mogelijk om de vereiste beveiligingsrechten voor alle objecten te verkrijgen voor een gedelegeerde beheerdersaccount.

In de tabel “Rechten voor gedelegeerde beheerders” ziet u een overzicht van de rechten die gedelegeerde beheerders nodig hebben om veelvoorkomende acties te kunnen uitvoeren.

Tabel 14: Rechten voor gedelegeerde beheerders

| Actie van gedelegeerde beheerder | Rechten die de gedelegeerde beheerder nodig heeft |
|---|--|
| Nieuwe gebruikers maken | Het recht <i>Toevoegen</i> voor de map <i>Gebruikers</i> op het bovenste niveau. |
| Nieuwe groepen maken | Het recht <i>Toevoegen</i> voor de map <i>Gebruikersgroepen</i> op het bovenste niveau. |
| Beheerde groepen verwijderen, plus afzonderlijke gebruikers in die groepen | Het recht <i>Verwijderen</i> voor relevante groepen. |
| Alleen de gebruikers verwijderen die zijn gemaakt door de gedelegeerde beheerder | Het recht <i>Objecten verwijderen waarvan de gebruiker de eigenaar is</i> voor de map <i>Gebruikers</i> op het bovenste niveau. |
| Alleen de gebruikers en groepen verwijderen die zijn gemaakt door de gedelegeerde beheerder | Het recht <i>Objecten verwijderen waarvan de gebruiker de eigenaar is</i> voor de map <i>Gebruikersgroepen</i> op het bovenste niveau. |

| Actie van gedelegeerde beheerder | Rechten die de gedelegeerde beheerder nodig heeft |
|--|--|
| Alleen de gebruikers bewerken die zijn gemaakt door de gedelegeerde beheerder (inclusief het toevoegen van deze gebruikers aan deze groepen) | Het recht <i>Objecten bewerken waarvan de gebruiker de eigenaar is</i> en <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> voor de map <i>Gebruikers</i> op het bovenste niveau. |
| Alleen de groepen bewerken die de gedelegeerde beheerder maakt (inclusief het toevoegen van gebruikers aan deze groepen) | Het recht <i>Objecten bewerken waarvan de gebruiker de eigenaar is</i> en <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> voor de map <i>Gebruikersgroepen</i> op het bovenste niveau. |
| Wachtwoorden wijzigen voor gebruikers in door hen beheerde groepen | Het recht <i>Wachtwoord bewerken</i> voor relevante groepen. |
| Alleen de wachtwoorden wijzigen van principals die de gedelegeerde beheerder heeft gemaakt | Het recht <i>Gebruikerswachtwoord wijzigen waarvan de gebruiker eigenaar is</i> voor de map <i>Gebruikers</i> op het bovenste niveau of voor relevante groepen. i Opmerking het toewijzen van het recht <i>Gebruikerswachtwoord wijzigen waarvan de gebruiker eigenaar is</i> voor een groep geldt alleen voor een gebruiker als u de gebruiker toevoegt aan de desbetreffende groep. |
| Gebruikersnamen, beschrijving en andere attributen wijzigen, en gebruikers toewijzen aan andere groepen | Het recht <i>Bewerken</i> voor relevante groepen. |
| Gebruikersnamen, beschrijving en andere attributen wijzigen en gebruikers toewijzen aan andere groepen, maar alleen voor de gebruikers die de gedelegeerde beheerder heeft gemaakt | Het recht <i>Objecten bewerken waarvan de gebruiker de eigenaar is</i> voor de map <i>Gebruikers</i> op het bovenste niveau of voor relevante groepen. i Opmerking het toewijzen van het recht <i>Objecten bewerken die het eigendom zijn van de gebruiker</i> voor relevante groepen geldt alleen voor een gebruiker als u de gebruiker toevoegt aan de desbetreffende groep. |

7.5.1 Kiezen tussen de opties voor “*Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen*”

Als u gedelegeerd beheer instelt, geeft u de gedelegeerde beheerder rechten voor het beheer van principals. U kunt de beheerder alle rechten (*Volledig beheer*) geven, maar het is beter om met de instellingen van geavanceerde rechten het recht *Rechten wijzigen* in te trekken en de gedelegeerde beheerder alleen het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* te geven. U kunt de beheerder ook het recht *Overname-instellingen voor rechten veilig wijzigen* geven in plaats van het recht *Overname-instellingen voor rechten wijzigen*. De verschillen tussen deze rechten worden hierna beschreven.

Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen

Met dit recht kan een gebruiker elk recht van een andere gebruiker voor dat object wijzigen. Als gebruiker A bijvoorbeeld de rechten *Objecten weergeven* en *Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen* voor een object heeft, kan gebruiker A de rechten voor dat object zodanig wijzigen dat deze of andere gebruikers het recht Volledig beheer voor dit object krijgen.

De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen

Met dit recht kan een gebruiker alleen de rechten toekennen, weigeren of instellen op niet-opgegeven die aan de gebruiker zelf zijn toegewezen. Als gebruiker A bijvoorbeeld de rechten *Weergeven* en *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* heeft, kan gebruiker A aan zichzelf niet meer rechten toekennen en kan deze alleen deze twee rechten (*Weergeven* en *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen*) aan andere gebruikers toekennen of weigeren. Daarnaast kan gebruiker A alleen de rechten van gebruikers wijzigen voor objecten waarvoor deze zelf het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* heeft.

Gebruiker A kan in de volgende gevallen de rechten van gebruiker B voor object O wijzigen:

- Gebruiker A heeft het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* voor object O.
- Elk recht of toegangsniveau dat gebruiker A wijzigt voor gebruiker B, moet zijn toegewezen aan gebruiker A.
- Gebruiker A heeft het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* voor gebruiker B.
- Als een toegangsniveau wordt toegewezen, heeft gebruiker A het recht *Toegangsniveau toewijzen* op het toegangsniveau dat wordt gewijzigd voor gebruiker B.

Een rechtenbereik kan de effectieve rechten die een gedelegeerde beheerder kan toewijzen, verder beperken. Zo kan een gedelegeerde beheerder bijvoorbeeld de rechten *Rechten veilig wijzigen* en *Bewerken* hebben voor een map, maar is het bereik van deze rechten beperkt tot de map en gelden ze niet voor de subobjecten van de map. De gedelegeerde beheerder kan in feite alleen het recht *Bewerken* toewijzen aan de map (maar niet aan de subobjecten van de map), en alleen met het bereik "Toepassen op object". Aan de andere kant, als aan de gedelegeerde beheerder het recht *Bewerken* met het bereik "Toepassen op subobject" voor een map is toegewezen, kan deze beheerder aan andere principals het recht *Bewerken* met beide bereiken toewijzen voor de subobjecten van de map. Voor de map zelf kan de beheerder echter alleen het recht *Bewerken* met het bereik "Toepassen op subobject" toewijzen.

Daarnaast mag de gedelegeerde beheerder geen rechten wijzigen van groepen voor andere principals waarvoor hij of zijn niet het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* heeft. Dit is handig als u bijvoorbeeld twee gedelegeerde beheerders hebt die rechten toewijzen aan verschillende gebruikersgroepen van dezelfde map, maar niet wilt dat een van de gedelegeerde beheerders de toegang kan weigeren aan groepen die door de andere gedelegeerde beheerder worden beheerd. Dit kunt u regelen met het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen*, omdat gedelegeerde beheerders dit recht meestal niet hebben voor elkaar.

Overname-instellingen voor rechten veilig wijzigen

Met dit recht kan een gedelegeerde beheerder overname-instellingen wijzigen voor andere principals voor de objecten waartoe de gedelegeerde beheerder toegang heeft. Als een gedelegeerde beheerder de overname-instellingen van andere principals wil wijzigen, moet deze beschikken over dit recht voor het object en de gebruikersaccounts van de principals.

7.5.2 Eigendomsrechten

Eigendomsrechten hebben alleen betrekking op de eigenaar van het object waarvoor rechten worden gecontroleerd. In het BI-platform is de eigenaar van een object een principal die het object heeft gemaakt. Als deze principal uit het systeem wordt verwijderd, gaat het eigendom over op de beheerder.

Eigendomsrechten zijn nuttig bij het beheren van beveiliging op basis van eigenaar. U kunt bijvoorbeeld een map of mappenstructuur maken waarin diverse gebruikers documenten kunnen maken en weergeven, maar alleen hun eigen documenten kunnen wijzigen of verwijderen. Ook kunt u met eigendomsrechten gebruikers toestaan te werken met exemplaren die zij zelf maken, maar niet met exemplaren van anderen. Ook met het toegangsniveau Planning kunnen gebruikers alleen hun eigen exemplaren bewerken, verwijderen, onderbreken en opnieuw inplannen.

Eigenaarsrechten werken op dezelfde manier als de overeenkomende normale rechten. Eigendomsrechten zijn echter alleen effectief wanneer aan de principal eigenaarsrechten zijn toegekend en normale rechten zijn geweigerd of niet zijn opgegeven.

7.6 Aanbevelingen voor rechtenbeheer

Houd bij het beheren van rechten rekening met de volgende zaken:

- Maak zo veel mogelijk gebruik van toegangsniveaus. Deze vooraf gedefinieerde groepen rechten vereenvoudigen het beheer, omdat verwante rechten zijn gegroepeerd.
- Stel rechten en toegangsniveaus in voor mappen op het bovenste niveau. Als u overname inschakelt, kunnen deze rechten worden overgenomen in het systeem met minimale tussenkomst van de beheerder.
- Voorkom zo mogelijk dat de overname wordt verbroken. Dit bespaart u tijd die u anders kwijt zou met het beveiligen van toegevoegde inhoud in het BI-platform.
- Stel eerst de juiste rechten in voor gebruikers en groepen op mapniveau en publiceer vervolgens objecten naar deze map. Gebruikers of groepen die rechten voor een map hebben, krijgen standaard dezelfde rechten voor de objecten die u naar die map publiceert.
- Orden gebruikers in gebruikersgroepen, wijs toegangsniveaus en rechten aan de hele groep toe en wijs zo nodig toegangsniveaus en rechten aan specifieke leden toe.
- Maak afzonderlijke Administrator-accounts voor elke beheerder in het systeem en voeg deze toe aan de groep Administrators om de verantwoordelijkheid voor systeemwijzigingen te verbeteren.
- Standaard worden aan de groep Iedereen zeer beperkte rechten toegekend voor mappen op het hoogste niveau in het BI-platform. Na de installatie wordt u aangeraden de rechten van leden van de groep Iedereen te controleren en op basis hiervan de beveiliging in te stellen.

8 Het BI-platform beveiligen

8.1 Overzicht van beveiliging

Deze sectie bevat een beschrijving van de voorzieningen die het BI-platform biedt op het gebied van beveiliging. Beheerders en systeemontwerpers kunnen hier antwoord vinden op veelgestelde vragen over beveiliging.

De architectuur van BI-platform biedt oplossingen voor de vele beveiligingsvereisten die tegenwoordig door bedrijven en instellingen worden gesteld. In de huidige versie worden diverse functies ondersteund, zoals gedistribueerde beveiliging, eenmalige aanmelding, beveiliging van brontoegang, beveiliging met toenemende en afnemende objectrechten, en de externe verificatie voor beveiliging tegen onbevoegde toegang.

Omdat het BI-platform het raamwerk voor een toenemend aantal onderdelen van de Enterprise-reeks van SAP BusinessObjects-producten vormt, wordt in deze sectie uitvoerig ingegaan op de beveiligingsfuncties en verwante functionaliteit om uit te leggen hoe in het raamwerk zelf, beveiliging wordt afgedwongen en onderhouden. Deze sectie bevat geen concrete procedures, maar richt zich op beveiligingsconcepten en bevat koppelingen naar belangrijke procedures.

Na een korte inleiding over beveiligingsconcepten voor het systeem worden details over de volgende onderwerpen gegeven:

- Het gebruik van codering en beveiligingsmodi voor gegevensverwerking om gegevens te beschermen.
- Het instellen van de Secure Sockets Layer voor implementaties van BI-platform.
- Richtlijnen voor het instellen en onderhouden van firewalls voor het BI-platform.
- Omgekeerde proxyserver configureren.

8.2 Planning van herstel na uitval

Teneinde de investering van uw organisatie in het BI-platform te beschermen en bij uitval maximale continuïteit in de bedrijfsvoering te garanderen, moeten bepaalde stappen worden genomen. Deze sectie biedt richtlijnen waarmee een plan voor herstel bij uitval kan worden opgesteld voor uw organisatie.

Algemene richtlijnen

- Voer regelmatige systeembak-ups uit en stuur zo nodig kopieën van back-upmedia naar externe locaties.
- Bewaar alle softwaremedia op een veilige plek.
- Bewaar alle licentiedocumentatie op een veilige plek.

Specifieke richtlijnen

Er zijn drie systeembronnen die specifieke aandacht vereisen bij de planning van herstel bij uitval:

- Inhoud op de servers van de bestandsgegevensopslagruimte: dit omvat eigen inhoud zoals rapporten. Maak regelmatig back-ups van deze inhoud - bij calamiteiten kan dergelijke inhoud niet opnieuw worden gegenereerd als hier geen procedure voor is.
- De systeemdatabas die door de CMS wordt gebruikt: deze bron bevat alle cruciale metagegevens voor uw implementatie zoals gebruikersinformatie, rapporten en andere gevoelige informatie over uw organisatie.
- Sleutelbestand met databasegegevens (.dbinfo-bestand): deze bron bevat de hoofdsleutel tot de systeemdatabas. Als deze sleutel om een bepaalde reden niet beschikbaar is, hebt u geen toegang tot de systeemdatabas. Het wordt sterk aanbevolen om na de implementatie van het BI-platform het wachtwoord voor deze bron op een veilige en bekende locatie te bewaren. Zonder het wachtwoord kunt u het bestand niet opnieuw genereren en hebt u geen toegang meer tot de systeemdatabas.

8.3 Algemene aanbevelingen voor beveiliging van uw implementatie

Aanbevolen richtlijnen voor beveiliging van uw BI-platformimplementaties:

- Gebruik firewalls om de communicatie tussen de CMS en andere systeemonderdelen te beschermen. Verberg uw CMS indien mogelijk altijd achter een firewall. Zorg er op zijn minst voor dat de systeemdatabas zich achter een firewall bevindt.
- Voeg extra codering toe aan de File Repository Servers. Zodra het systeem actief is, wordt eigen inhoud op deze servers opgeslagen. Voeg extra codering toe via het besturingssysteem of gebruik een extern hulpprogramma.
- Implementeer een omgekeerde proxyserver vóór de webtoepassingsservers zodat deze achter één IP-adres kunnen worden verborgen. Door deze configuratie wordt alle internetverkeer dat aan privéwebtoepassingsservers gericht is, via de omgekeerde proxyserver geleid en blijven privé IP-adressen verborgen.
- Zie streng toe op de naleving van het bedrijfsbeleid voor wachtwoorden. Zorg ervoor dat gebruikerswachtwoorden regelmatig worden gewijzigd.
- Als u ervoor hebt gekozen om de systeemdatabas en de webtoepassingsserver te installeren die bij het BI-platform geleverd worden, moet u de relevante documentatie oproepen om ervoor te zorgen dat deze onderdelen met de juiste beveiligingsconfiguraties worden geïmplementeerd.
- Gebruik het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en servers in uw implementatie.
- Zorg ervoor dat de installatiemap van het platform en submappen zijn beveiligd. Gevoelige tijdelijke gegevens kunnen worden opgeslagen in deze mappen tijdens de systeembewerking.
- Toegang tot de Central Management Console (CMC) moet worden beperkt tot alleen lokale toegang. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor informatie over de implementatieopties voor de CMC.
- Foutberichten van Web Intelligence bevatten standaard informatie over databaseschema's. Als u foutberichten wilt weergeven zonder informatie over databaseschema's, voert u de volgende stappen uit:

1. Open het configuratiebestand `WebIContainer_ServerDescriptor.xml` voor bewerking. Dit bevindt zich standaard in: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\config`.
2. Wijzig de waarde van deze parameter in False: `WebiParamDetailedDbErrorsEnabled = False`.

Verwante informatie

[Het SSL-protocol configureren \[pagina 178\]](#)

[Wachtwoordbeperkingen \[pagina 161\]](#)

[Beveiliging configureren voor gebundelde externe servers \[pagina 155\]](#)

8.4 Beveiliging configureren voor gebundelde externe servers

Als u ervoor gekozen hebt om externe serveronderdelen te installeren die gebundeld zijn met het BI-platform, is het raadzaam de documentatie voor de volgende gebundelde onderdelen door te nemen:

- Sybase SQL Anywhere: zie <http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.sqlanywhere.12.0.0/dbadmin/da-part-securing.html> voor uitgebreide informatie over het beveiligen van deze systeemdatabase.
- Apache Tomcat: zie <http://tomcat.apache.org/> voor uitgebreide informatie over beveiliging van deze webtoepassingsserver.

8.5 Actieve vertrouwensrelatie

Een vertrouwensrelatie tussen twee domeinen is in een netwerk omgeving meestal een verbinding waarbij het ene domein alle gebruikers herkent die zijn geverifieerd in het andere domein. Door de vertrouwensrelatie kunnen gebruikers toegang krijgen tot bronnen in meerdere domeinen terwijl de beveiliging blijft gehandhaafd en zonder dat de gebruikers steeds opnieuw hun referenties hoeven op te geven.

De actieve vertrouwensrelatie werkt in de omgeving van BI-platform op vergelijkbare wijze om gebruikers probleemloos toegang tot de bronnen in het gehele systeem te verlenen. Nadat de gebruiker is geverifieerd en een actieve sessie heeft gekregen, kunnen alle andere BI-platformonderdelen de aanvragen en acties van de gebruiker verwerken zonder dat de gebruiker referenties hoeft op te geven. De actieve vertrouwensrelatie vormt de basis van de gedistribueerde beveiliging van het BI-platform.

8.5.1 Aanmeldingstokens

Een aanmeldingstoken is een gecodeerde tekenreeks die de eigen gebruiksattributen definieert en sessiegegevens voor een gebruiker bevat. De gebruiksattributen van het aanmeldingstoken worden opgegeven als het aanmeldingstoken wordt gegenereerd. Met deze attributen kunnen beperkingen voor het aanmeldingstoken worden opgegeven om de kans te verminderen dat het aanmeldingstoken wordt misbruikt door onbevoegden. De huidige gebruiksattributen voor aanmeldingstokens zijn:

- *Aantal minuten*
Met dit attribuut wordt de geldigheid van het aanmeldingstoken beperkt.
- *Aantal aanmeldingen*
Met dit attribuut wordt het aantal keren beperkt dat het aanmeldingstoken kan worden gebruikt voor aanmelding bij het BI-platform.

Met beide attributen wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het BI-platform met behulp van aanmeldingstokens die van geldige gebruikers zijn opgehaald.

Opmerking

het opslaan van een aanmeldingstoken in een cookie vormt een mogelijk beveiligingsrisico als het netwerk tussen de browser en toepassings- of webserver onbeveiligd is, bijvoorbeeld als de verbinding via een openbaar netwerk wordt gemaakt en er geen SSL of Vertrouwde verificatie wordt gebruikt. Het is een goede gewoonte om SSL (Secure Sockets Layer) te gebruiken om beveiligingsrisico tussen de browser en toepassings- of webserver terug te dringen.

Wanneer de aanmeldingscookie is uitgeschakeld en de webserver of de webbrowser een time-out bereikt, wordt het aanmeldingsscherm weergegeven. Als de cookie is ingeschakeld en de webserver of de webbrowser bereikt een time-out, dan wordt de gebruiker automatisch weer bij het systeem aangemeld. Aangezien statusinformatie echter aan de websessie is gekoppeld, gaat de status van de gebruiker verloren. Als de gebruiker bijvoorbeeld een navigatiestructuur had uitgevouwen en een bepaald item had geselecteerd, wordt de structuur opnieuw ingesteld.

Voor het BI-platform zijn aanmeldingstokens standaard ingeschakeld in de webclient, maar u kunt aanmeldingstokens uitschakelen voor BI-startpunt. Wanneer u de aanmeldingstokens in de client uitschakelt, blijft de gebruikerssessie beperkt tot de time-out van de webserver of webbrowser. Wanneer die sessie verloopt, moet de gebruiker zich opnieuw aanmelden bij het BI-platform.

8.5.2 Ticketmechanisme voor gedistribueerde beveiliging

Bij Enterprise-systemen voor grote aantallen gebruikers is meestal een bepaalde vorm van gedistribueerde beveiliging nodig. Een Enterprise-systeem kan gedistribueerde beveiliging nodig hebben voor de ondersteuning van bepaalde functies, zoals de overdracht van vertrouwen (de mogelijkheid om een ander onderdeel toe te staan namens de gebruiker te reageren).

Het BI-platform biedt gedistribueerde beveiliging door de implementatie van een ticketmechanisme (een mechanisme dat vergelijkbaar is met het Kerberos-ticketmechanisme). De CMS verleent tickets die onderdelen machtigen om acties namens een bepaalde gebruiker uit te voeren. In het BI-platform wordt het ticket een aanmeldingstoken genoemd.

Dit aanmeldingstoken wordt het meest gebruikt via het web. Wanneer gebruikers voor het eerst worden geverifieerd door het BI-platform, ontvangen zij een aanmeldingstoken van de CMS. De webbrowser van de

gebruiker slaat dit aanmeldingstoken in cache op. Bij nieuwe aanvragen van de gebruiker kunnen andere BI-platformonderdelen het aanmeldingstoken van de webbrowser van de gebruiker lezen.

8.6 Sessies en het bijhouden van sessies

Een sessie is in het algemeen een verbinding tussen een client en een server die gegevensuitwisseling tussen twee computers mogelijk maakt. De status van een sessie is een set gegevens waarmee de attributen van de sessie, de configuratie of de inhoud worden beschreven. Als u via het web een verbinding tussen de client en de server tot stand brengt, wordt door de aard van HTTP de duur van de sessie beperkt tot één pagina met gegevens. De status van een sessie wordt dus gedurende de weergavetijd van één webpagina in het geheugen van de webbrowser bewaard. Wanneer u naar een andere webpagina gaat, wordt de status van de eerste sessie verwijderd en vervangen door de status van de volgende sessie. Websites en webtoepassingen moeten daarom de status van een sessie ergens opslaan om de gegevens van de sessie later opnieuw te kunnen gebruiken.

In het BI-platform worden twee algemene methoden gebruikt om een sessiestatus op te slaan:

- Cookies - een cookie is een klein tekstbestand waarin de sessiestatus op de client wordt opgeslagen. De cookie wordt voor later gebruik opgeslagen in de webbrowsercache van de gebruiker. Het aanmeldingstoken van BI-platform is een voorbeeld van deze methode.
- Sessievariabelen - een sessievariabele is een deel van het geheugen waarin de sessiestatus op de server wordt opgeslagen. Als het BI-platform aan een gebruiker een actieve identiteit op het systeem toewijst, worden gegevens zoals het verificatietype van de gebruiker in een sessievariabele opgeslagen. Zolang de sessie wordt onderhouden, wordt de gebruiker niet gevraagd de gegevens voor de tweede keer op te geven en hoeft er ook geen taak worden herhaald die nodig is om de volgende aanvraag af te handelen. Voor Java-implementaties wordt de sessie gebruikt voor de verwerking van .jsp-aanvragen, voor .NET-implementaties wordt de sessie gebruikt voor de verwerking van .aspx-aanvragen.

i Opmerking

In het ideale geval blijft de sessievariabele tijdens de hele sessie van de gebruiker in het systeem aanwezig. De sessievariabele wordt verwijderd zodra de gebruiker klaar is met werken in het systeem, waardoor de beveiliging blijft gehandhaafd en het gebruik van bronnen wordt geminimaliseerd. Omdat de interactie tussen een webbrowser en een webserver echter statusloos kan zijn, is het soms moeilijk vast te stellen wanneer gebruikers het systeem verlaten als ze zich niet expliciet afmelden. Dit probleem wordt in het BI-platform verholpen door sessies bij te houden.

8.6.1 Sessies bijhouden op de CMS

Sessies worden op de CMS met een eenvoudig algoritme bijgehouden. Een gebruiker die zich aanmeldt, krijgt een CMS-sessie toegewezen. Deze sessie wordt door de CMS gehandhaafd totdat de gebruiker zich afmeldt of totdat de sessievariabele voor de webtoepassingsserver wordt vrijgegeven.

De sessie van de webtoepassingsserver verzendt regelmatig statusmeldingen naar de CMS, zodat de CMS-sessie gehandhaafd blijft zolang de sessie van de webtoepassingsserver bestaat. Als de sessie van de webtoepassingsserver gedurende tien minuten niet meer met de CMS kan communiceren, verwijdert de CMS de

CMS-sessie. Deze methode wordt gebruikt in scenario's waar onderdelen op de client onverwachts kunnen worden afgesloten.

8.6.2 Sessies beheren

U kunt sessie weergeven en beëindigen in de CMC.

U kunt sessies weergeven en beëindigen in de Central Management Console (CMC). Bijvoorbeeld: u wilt bekijken welke gebruikers meerdere sessies gebruiken. Of u wilt sessies beëindigen die te veel systeembronnen gebruiken of erg oude sessies beëindigen. Ook moet u mogelijk sessies beëindigen als u uitvaltijd of upgrades voor het systeem voorbereidt.

8.6.2.1 Sessielijst weergeven

Sessies weergeven in de CMC.

U kunt een lijst met sessies weergeven in de Central Management Console.

1. Meld u als beheerder aan bij de CMC.
2. Klik in het gebied [Beheren](#) op [Sessies](#).

De lijst met gebruikerssessies voor het cluster wordt weergegeven. U kunt op de kolomkoppen klikken om de lijst te sorteren op gebruikersnaam, op het aantal geopende sessies of op moment van aanmelding. U kunt ook op de opties voor de gebruikersnaam, het aantal sessies of het moment van aanmelding klikken om details voor de gebruikerssessie weer te geven in het onderste venster.


8.6.2.2 Sessies beëindigen

Sessies beëindigen in de CMC.

U kunt afzonderlijke of meerdere sessies beëindigen.

1. Meld u als beheerder aan bij de CMC.
2. Klik in het gebied [Beheren](#) op [Sessies](#).

De lijst met gebruikerssessies voor het cluster wordt weergegeven.



3. Klik op de opties voor de gebruikersnaam, het aantal sessies of het moment van aanmelding de gebruikerssessie weer te geven in het onderste venster
4. Klik om een afzonderlijke sessie te selecteren of druk op **Ctrl** + **en klik** om meerdere sessies te selecteren.
5. Klik op [Sessie beëindigen](#).

i Opmerking

De gebruikerssessie wordt vrijgegeven zodra de gebruiker de browser sluit.

i Opmerking

Aan u moet het recht "Objecten bewerken" zijn toegewezen voor het CMS-object.

i Opmerking

U kunt de huidige beheersessie niet beëindigen.

8.7 Omgevingsbeveiliging

Met omgevingsbeveiliging wordt de beveiliging bedoeld van de algehele omgeving waarin client- en serveronderdelen met elkaar communiceren. Hoewel het internet en websystemen steeds populairder worden vanwege hun flexibiliteit en uitgebreide functionaliteit, werken ze in een omgeving die moeilijk te beveiligen is. Als u het BI-platform implementeert, wordt de omgevingsbeveiliging in twee communicatiegebieden onderverdeeld: webbrowser naar webserver en webserver naar BI-platform.

8.7.1 Webbrowser naar webserver

Als er tussen de webbrowser en de webserver gegevens worden verzonden, is er meestal een bepaalde mate van beveiliging nodig. Relevante beveiligingsmaatregelen omvatten gewoonlijk twee algemene taken:

- Ervoor zorgen dat de communicatie van gegevens veilig is.
- Ervoor zorgen dat alleen geldige gebruikers gegevens van de webserver kunnen ophalen.

i Opmerking

deze taken worden gewoonlijk door webserver uitgevoerd met behulp van diverse beveiligingsmechanismen, waaronder het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) en andere soortgelijke mechanismen. Het is een goede gewoonte om SSL te gebruiken om beveiligingsrisico tussen de browser en toepassings- of webserver terug te dringen.

U moet de communicatie tussen de webbrowser en de webserver onafhankelijk van het BI-platform beveiligen. Zie de documentatie bij uw webserver voor meer informatie over het beveiligen van clientverbindingen.

8.7.2 Webserver naar BI-platform

Firewalls worden gewoonlijk gebruikt om de communicatie tussen de webserver en de rest van het bedrijfsintranet (inclusief het BI-platform) te beveiligen. Het platform ondersteunt IP-filters of statistische NAT (Network Address Translation). Ondersteunde omgevingen kunnen meerdere firewalls, webserver of toepassingsserver bevatten.

8.8 Wijzigingen in de beveiligingsconfiguratie controleren

De wijzigingen in de volgende standaard beveiligingsconfiguraties zullen niet worden gecontroleerd door het BI-platform:

- Eigenschappenbestanden voor de webtoepassingen (BOE, webservices)
- TrustedPrincipal.conf
- Aanpassingen die zijn uitgevoerd via BI-startpunt en Open Document

Over het algemeen zullen alle wijzigingen in de beveiligingsconfiguratie die buiten de CMC zijn uitgevoerd niet worden gecontroleerd. Dit geldt tevens voor wijzigingen die buiten de Central Configuration Manager (CCM) zijn uitgevoerd. Wijzigingen die via de CMC zijn ingediend kunnen wel worden gecontroleerd.

8.9 Webactiviteit controleren

Het BI-platform verschaft inzicht in uw systeem door webactiviteit vast te leggen en u de mogelijkheid te bieden informatie over deze activiteit te raadplegen. Op de webtoepassingsserver kunt u instellen welke webattributen u

wilt vastleggen (bijvoorbeeld tijd, datum, IP-adres, poortnummer, enzovoort). De controlegegevens worden op schijf opgeslagen in tekstbestanden (door komma's gescheiden), zodat u gemakkelijk rapporten op basis van de gegevens kunt maken of de gegevens in andere toepassingen kunt importeren.

8.9.1 Bescherming tegen aanmeldingspogingen van kwaadwillende gebruikers

Hoe veilig een systeem ook is, er is altijd ten minste één locatie die kwetsbaar is voor ongewenste toegang, namelijk de locatie waar gebruikers zich aanmelden bij het systeem. Het is bijna onmogelijk deze locatie volledig te beschermen, omdat er altijd een mogelijkheid bestaat dat er toegang tot het systeem wordt verkregen door eenvoudigweg naar de gebruikersnaam en het wachtwoord te raden.

In het BI-platform zijn diverse technieken geïmplementeerd waarmee de kans wordt verkleind dat kwaadwillende gebruikers toegang tot het systeem krijgen. De beperkingen die hierna worden besproken, zijn alleen van toepassing op Enterprise-accounts. Deze beperkingen zijn dus niet van toepassing op accounts die zijn toegewezen aan een externe gebruikersdatabase (LDAP of Windows Active Directory). U kunt echter meestal wel met het externe systeem zelf soortgelijke beperkingen op de externe accounts toepassen.

8.9.2 Wachtwoordbeperkingen

Wachtwoordbeperkingen zorgen ervoor dat gebruikers die de standaard Enterprise-verificatie uitvoeren, wachtwoorden maken die vrij complex zijn. U kunt de volgende opties inschakelen:

1. Wachtwoorden afdwingen die bestaan uit hoofdletters en kleine letters.
Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één hoofdletter en één kleine letter bevatten. Deze optie is standaard geselecteerd tenzij gewijzigd door de beheerder.
2. Cijfer(s) in wachtwoorden afdwingen
Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één numeriek teken bevatten.
3. Speciale tekens in wachtwoorden afdwingen
Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één speciaal teken bevatten.

Door een minimale complexiteit voor wachtwoorden af te dwingen vermindert u de kans dat kwaadwillende gebruikers toegang krijgen door het wachtwoord van een geldige gebruiker gewoonweg te raden.

8.9.3 Aanmeldingsbeperkingen

Aanmeldingsbeperkingen dienen in de eerste plaats om woordenboekaanvallen te voorkomen (een methode waarbij kwaadwillende gebruikers een geldige gebruikersnaam verkrijgen en achter het bijbehorende wachtwoord proberen te komen door elk woord in een woordenboek te proberen). Met de snelheid van de moderne hardware kunnen er miljoenen wachtwoorden per minuut worden geraden. Om woordenboekaanvallen te voorkomen heeft het BI-platform een intern mechanisme waarmee een vertraging (0,5 tot 1 seconde) tussen aanmeldingspogingen wordt afgedwongen. Verder bevat het platform een aantal aanpasbare opties waarmee u de kans op woordenboekaanvallen kunt verkleinen:

- Account uitschakelen na N mislukte aanmeldingspogingen.
- Aantal mislukte aanmeldingen opnieuw instellen na N minuten.
- Account na N minuten opnieuw inschakelen.

8.9.4 Gebruikersbeperkingen

Gebruikersbeperkingen zorgen ervoor dat gebruikers die de standaard Enterprise-verificatie uitvoeren, regelmatig nieuwe wachtwoorden maken. U kunt de volgende opties inschakelen:

- Wachtwoord moet elke N dagen worden gewijzigd.
- Mag de laatste N wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.
- Moet N minuten wachten om wachtwoord te wijzigen.

Deze opties hebben een aantal voordelen. Ten eerste moet een kwaadwillende gebruiker bij elke woordenboekaanval opnieuw beginnen nadat een wachtwoord is gewijzigd. En verder kan een kwaadwillende gebruiker niet gemakkelijk raden wanneer een bepaald wachtwoord wordt gewijzigd, aangezien wachtwoordwijzigingen zijn gekoppeld aan de eerste aanmelding. Bovendien, zelfs al heeft een kwaadwillende gebruiker de referenties van een andere gebruiker geraden of op een andere manier verkregen, dan zijn deze slechts gedurende een beperkte periode geldig.

8.9.5 Beperkingen voor de Guest-account

BI-platform ondersteunt anonieme eenmalige aanmelding voor de Guest-account. Als gebruikers dus verbinding maken met het BI-platform zonder een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, worden ze automatisch aangemeld met de Guest-account. Als u een beveiligd wachtwoord aan de Guest-account toewijst of als u de Guest-account helemaal uitschakelt, schakelt u deze standaardwerking uit.

8.10 Uitbreidingsmodules

Het BI-platform biedt u de mogelijkheid uw rapportageomgeving verder te beveiligen met aangepaste uitbreidingsmodules. Een programma-uitbreiding is een dynamisch geladen bibliotheek met code waarmee business logic wordt toegepast op bepaalde weergave- of planningsaanvragen in BI-platform voordat deze door het systeem worden verwerkt.

Door de ondersteuning voor programma-uitbreidingen stelt de beheer-SDK van BI-platform in feite een 'greep' beschikbaar waarmee ontwikkelaars een aanvraag kunnen ondervangen. Ontwikkelaars kunnen vervolgens selectieformules aan de aanvraag toevoegen voordat het rapport wordt verwerkt.

Zo wordt voor rapporten vaak een uitbreidingsmodule gebruikt waarmee beveiliging op rijniveau wordt afgedwongen. Bij dit type beveiliging wordt de toegang tot gegevens in een of meer databasetabellen per rij beperkt. De ontwikkelaar schrijft een dynamisch geladen bibliotheek waarmee weergave- of planningsaanvragen voor een rapport worden ondervangen (voordat de aanvragen worden verwerkt op de Job Server, verwerkingsserver of Report Application Server). De ontwikkelaar schrijft code waarmee eerst wordt bepaald

welke gebruiker eigenaar is van de verwerkingstaak en waarmee vervolgens in een extern systeem wordt nagegaan welke rechten de gebruiker voor de toegang tot gegevens heeft. Met de code wordt vervolgens een recordselectieformule gegenereerd en aan het rapport toegevoegd om het aantal gegevens te beperken dat uit de database wordt opgehaald. In dit geval wordt de programma-uitbreiding gebruikt om aangepaste beveiliging op rijniveau in de BI-platfomomgeving op te nemen.

Als u programma-uitbreidingen inschakelt, kunnen deze tijdens runtime dynamisch op de juiste serveronderdelen van BI-platfom worden geladen. In de SDK vindt u een volledig gedocumenteerde API, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om uitbreidingsmodules te schrijven. Zie de documentatie voor ontwikkelaars op de product-cd voor meer informatie.

8.11 Overzicht van gegevensbeveiliging op het BI-platfom

Beheerders van BI-platfomsystemen beheren de beveiliging van vertrouwelijke gegevens als volgt:

- Een beveiligingsinstelling op clusterniveau die bepaalt welke toepassingen en clients toegang hebben tot de CMS. Deze instelling wordt beheerd via de Central Configuration Manager.
- Een cryptografiesysteem met twee sleutels dat toegang tot de CMS-gegevensopslagruimte regelt, en sleutels die gebruikt worden om objecten binnen de gegevensopslagruimte te coderen/decoderen. Toegang tot de CMS-gegevensopslagruimte wordt ingesteld via de Central Configuration Manager, terwijl de Central Management Console een specifiek beheergebied voor cryptografiesleutels heeft.

Met behulp van deze functies kunnen beheerders BI-platfomimplementaties instellen op specifieke niveaus voor naleving van gegevensbeveiliging. Bovendien kunnen ze coderingssleutels beheren die worden gebruikt om gegevens in de CMS-gegevensopslagruimte te coderen en decoderen.

8.11.1 Beveiligingsmodi voor gegevensverwerking

Het BI-platfom kent twee mogelijke modi voor beveiliging van gegevensverwerking:

- De standaardbeveiligingsmodus voor gegevensverwerking. In bepaalde omstandigheden gebruiken systemen in deze modus hardcoded-coderingssleutels en volgen ze niet een specifieke standaard. De standaardmodus biedt achterwaartse compatibiliteit met eerdere versies van clienthulpprogramma's en toepassingen van het BI-platfom.
- Een gegevensbeveiligingsmodus die is ontworpen om aan de richtlijnen te voldoen die zijn voorgeschreven door de Federal Information Processing Standard (FIPS), in het bijzonder FIPS 140-2. In deze modus worden FIPS-compatibele algoritmen en cryptografiemodules gebruikt om vertrouwelijke gegevens te beschermen. Wanneer het platfom in FIPS-compatibele modus wordt uitgevoerd, worden alle clienthulpprogramma's en toepassingen die niet aan FIPS-richtlijnen voldoen, automatisch uitgeschakeld. De clienthulpprogramma's en toepassingen van het platfom zijn ontworpen om aan de standaard FIPS 140-2 te voldoen. Oudere clients en toepassingen werken niet wanneer het BI-platfom in FIPS-compatibele modus wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerkingsmodus is transparant voor systeemgebruikers. In beide beveiligingsmodi voor gegevensverwerking worden vertrouwelijke gegevens op de achtergrond gecodeerd en gedecodeerd door een interne coderings-engine.

Het is raadzaam de FIPS-compatibele modus in de volgende omstandigheden te gebruiken:

- Uw BI-platformimplementatie hoeft geen oude clienthulpprogramma's of toepassingen van het BI-platform te gebruiken of hiermee samen te werken.
- De standaarden en richtlijnen van uw organisatie voor de verwerking van gegevens staan het gebruik van hard-coded coderingssleutels niet toe.
- Uw organisatie is verplicht om vertrouwelijke gegevens te beveiligen volgens FIPS 140-2-reglementen.

De beveiligingsmodus voor gegevensverwerking wordt zowel in Windows als op UNIX-platformen ingesteld via de Central Configuration Manager. Alle knooppunten in een geclusterde omgeving moeten op dezelfde modus worden ingesteld.

8.11.1.1 FIPS-compatibele modus inschakelen op Windows

De FIPS-compatibele modus is standaard uitgeschakeld wanneer het BI-platform wordt geïnstalleerd. U kunt FIPS-compatibiliteit echter inschakelen voor alle knooppunten in uw implementatie.

1. Klik op ► [Programma's](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [SAP BusinessObjects BI-platform 4](#) ► [Central Configuration Manager](#) ► om de CCM te starten.
2. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de SIA (Server Intelligence Agent) en kies [Stoppen](#).

Let op

Ga pas door naar stap 3 als de SIA-status wordt aangeduid met Gestopt.

3. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en selecteer [Eigenschappen](#).
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt geopend met het tabblad [Eigenschappen](#) geselecteerd.
4. Voeg `-fips` toe aan het veld [Opdracht](#) en klik op [Toepassen](#).
5. Klik op [OK](#) om het dialoogvenster [Eigenschappen](#) te sluiten.
6. Start de SIA opnieuw.

De SIA werkt nu in FIPS-compatibele modus.

U moet de FIPS-compatibele modus voor alle SIA's in uw BI-platformimplementatie inschakelen.

8.11.1.2 FIPS-compatibele modus inschakelen op UNIX

Alle knooppunten in uw implementatie van BI-platform moeten worden gestopt voordat u de volgende procedure uitvoert.

De FIPS-compatibele modus is standaard uitgeschakeld nadat het BI-platform is geïnstalleerd. Volg de onderstaande instructies om de FIPS-compatibele modus voor alle knooppunten in uw implementatie in te schakelen.

1. Via de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj` opent u het bestand `ccm.config` om het te bewerken.
2. Voeg `-fips` toe aan de startopdrachtparameter van het knooppunt.

De startopdrachtparameter van het knooppunt wordt met de volgende indeling weergegeven:

`<KNOOPPUNTNAAM>LAUNCH`. Voor een knooppunt met de naam "SAP" is de startopdrachtparameter van het knooppunt `SAPLAUNCH`.

3. Sla uw wijzigingen op en klik op [Afsluiten](#).
4. Start het knooppunt opnieuw.

Het knooppunt werkt nu in FIPS-compatibele modus.

U moet de FIPS-compatibele modus voor alle knooppunten in uw implementatie van BI-platform inschakelen.

8.11.1.3 FIPS-compatibele modus uitschakelen op Windows

Alle servers in uw BI-platformimplementatie moeten worden gestopt voordat u de volgende procedure uitvoert.

Als uw implementatie in FIPS-compatibele modus wordt uitgevoerd, volgt u deze instructies op om de instelling uit te schakelen.

1. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de Server Intelligence Agent (SIA) en kies [Stoppen](#).

Let op

Ga pas door naar stap 2 als de knooppuntstatus wordt aangeduid met [Gestopt](#).

2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies [Eigenschappen](#).
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven, waarbij het tabblad [Eigenschappen](#) is geopend.
3. Verwijder `-fips` uit het veld [Opdracht](#) en klik op [Toepassen](#).
4. Klik op [OK](#) om het dialoogvenster [Eigenschappen](#) te sluiten.
5. Start de SIA opnieuw.

8.12 Cryptografie in het BI-platform

Vertrouwelijke gegevens

Cryptografie in het BI-platform is ontworpen om vertrouwelijke gegevens te beschermen die worden bewaard in de CMS-gegevensopslagruimte. Vertrouwelijke gegevens zijn gebruikersreferenties, gegevens voor gegevensbronverbindingen en andere informatieobjecten die wachtwoorden opslaan. Deze gegevens worden gecodeerd om privacy te waarborgen, ervoor te zorgen dat ze niet beschadigd raken en om toegangsbeheer te onderhouden. Alle vereiste coderingsbronnen (waaronder de coderings-engine, RSA-bibliotheken) worden standaard op elke implementatie van het BI-platform geïnstalleerd.

Het systeem van het BI-platform maakt gebruik van een cryptografiesysteem met twee sleutels.

Cryptografiesleutels

Codering en decodering van vertrouwelijke gegevens wordt op de achtergrond verwerkt door de SDK die met de interne coderings-engine communiceert. Systeembeheerders beheren gegevensbeveiliging via symmetrische coderingssleutels zonder specifieke gegevensblokken rechtstreeks te coderen of decoderen.

In het BI-platform worden symmetrische coderingssleutels (genaamd Cryptografiesleutels) gebruikt om vertrouwelijke gegevens te coderen/decoderen. De Central Management Console heeft een specifiek beheergebied voor cryptografiesleutels. Gebruik de [Cryptografiesleutels](#) om sleutels weer te geven, te genereren, te deactiveren, in te trekken en te verwijderen. Het systeem zorgt dat sleutels die vereist zijn om vertrouwelijke gegevens te decoderen, niet kunnen worden verwijderd.

Clustersleutels

Clustersleutels zijn symmetrische sleutels voor sleuteloverloop die cryptografiesleutels beschermen die worden bewaard in de CMS-gegevensopslagruimte. Via symmetrische sleutelalgoritmen regelen clustersleutels het niveau van toegangsbeheer voor de CMS-gegevensopslagruimte. Elk knooppunt in het BI-platform krijgt tijdens installatie een clustersleutel toegewezen. Systeembeheerders kunnen de CCM gebruiken om de clustersleutel opnieuw in te stellen.

8.12.1 Met clustersleutels werken

Tijdens de installatie van het BI-platform wordt er een clustersleutel van 8 tekens gemaakt voor de Server Intelligence Agent. Deze sleutel wordt gebruikt om alle cryptografiesleutels in de CMS-gegevensopslagruimte te coderen. Zonder de juiste clustersleutel krijgt u geen toegang tot de CMS.

De clustersleutel wordt gecodeerd opgeslagen in een dbinfo-bestand. De bestandsnaam dbinfo volgt deze conventie: `_boe_<sia_naam>.dbinfo`, waarbij `<sia_naam>` de naam is van de Server Intelligence Agent voor het cluster.

In Windows wordt het bestand in de volgende map opgeslagen: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64`.

Op Unix-systemen wordt het bestand opgeslagen in de platformmap onder `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/`:

| Unix-platform | Platformmap |
|---------------|---|
| AIX | <code><INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/aix_rs6000_64 /</code> |
| Solaris | <code><INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/solaris_sparcv9/</code> |
| Linux | <code><INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/</code> |

Opmerking

U kunt de clustersleutel voor een knooppunt niet ophalen uit het bestand `dbinfo`. Het wordt systeembeheerders aangeraden weloverwogen en gedegen maatregelen te treffen om clustersleutels te beschermen.

Alleen gebruikers met beheerdersbevoegdheden kunnen clustersleutels opnieuw instellen. Indien vereist gebruikt u de CCM om de clustersleutel opnieuw in te stellen voor elk knooppunt in uw implementatie. Nieuwe

clustersleutels worden automatisch gebruikt om de cryptografiesleutels in de CMS-gegevensopslagruimte te laten omlopen.

8.12.1.1 De clustersleutel opnieuw instellen op Windows

Voordat u de clustersleutel voor uw knooppunt opnieuw instelt, zorgt u dat alle servers die door de Server Intelligence Agent worden beheerd, zijn gestopt.

1. Ga naar ► *Programma's* ► *SAP Business Intelligence* ► *SAP BusinessObjects BI-platform 4* ► *Central Configuration Manager* ► om de CCM te starten.
2. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de SIA (Server Intelligence Agent) en kies *Stoppen*.

Let op

Ga pas door naar stap 3 als de SIA-status Gestopt is.

3. Klik met de rechtermuisknop op de Server Intelligence Agent (SIA) en kies *Eigenschappen*. Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.
4. Klik op het tabblad *Configuratie*.
5. Klik op *Wijzigen* onder *Configuratie van CMS-clustersleutel*. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
6. Klik op *Ja* om verder te gaan. Het dialoogvenster *Clustersleutel wijzigen* wordt geopend.
7. Voer dezelfde achtcijferige sleutel in de velden *Nieuwe clustersleutel* en *Nieuwe clustersleutel bevestigen* in.

Opmerking

In Windows moeten clustersleutels uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters bestaan. Gebruikers kunnen ook een willekeurige sleutel genereren. Een willekeurige sleutel is vereist om FIPS-compatibel te zijn.

8. Klik op *OK* om de nieuwe clustersleutel bij het systeem in te dienen. Er wordt een bericht weergegeven dat de clustersleutel opnieuw is ingesteld.
9. Start de SIA opnieuw.

In een cluster met meerdere knooppunten moet u de clustersleutels voor alle SIA's in uw BI-platformimplementatie opnieuw instellen op de nieuwe sleutel.

8.12.1.2 De clustersleutel opnieuw instellen op UNIX

Voordat u de clustersleutel voor een knooppunt opnieuw instelt, moet u zorgen dat alle servers die door het knooppunt worden beheerd, zijn gestopt.

1. Navigeer naar de map <INSTALLATIEMAP>/sap_bobj.
2. Typ `./cmsdbsetup.sh` en druk op *Enter*. Het venster *Instellingen van CMS-database* wordt weergegeven.

3. Typ de naam van het knooppunt en druk op [Enter](#).
4. Typ **2** om de clustersleutel te wijzigen.
Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
5. Selecteer [Ja](#) om verder te gaan.
6. In het beschikbare veld typt u een nieuwe clustersleutel van 8 tekens. Vervolgens drukt u op [Enter](#).

i Opmerking

Op UNIX-platforms bestaat een geldige clustersleutel uit een willekeurige combinatie van 8 tekens zonder beperkingen.

7. Voer de nieuwe clustersleutel opnieuw in het opgegeven veld in en druk op [Enter](#).
Er wordt een bericht weergegeven dat de clustersleutel opnieuw is ingesteld.
8. Start het knooppunt opnieuw.

U moet alle knooppunten in uw implementatie van BI-platform opnieuw instellen zodat ze dezelfde clustersleutel gebruiken.

8.12.2 Cryptografie-operators

U moet lid zijn van de groep Cryptografie-operators om cryptografiesleutels in de CMC te kunnen beheren. De standaard beheerdersaccount die voor het BI-platform is aangemaakt, is ook lid van de groep Cryptografie-operators. Gebruik deze account om gebruikers naar wens toe te voegen aan de groep Cryptografie-operators. Het is raadzaam lidmaatschap van de groep te beperken tot een bepaald aantal gebruikers.

i Opmerking

Wanneer gebruikers worden toegevoegd aan de groep Beheerders, nemen ze niet de rechten over die vereist zijn om beheertaken uit te voeren op cryptografiesleutels.

8.12.2.1 Een gebruiker toevoegen aan de groep Cryptografie-operators

Er moet een gebruikersaccount in het BI-platform aanwezig zijn voordat de account aan de groep Cryptografie-operators kan worden toegevoegd.

i Opmerking

U moet lid zijn van de groepen [Beheerders](#) en [Cryptografie-operators](#) om een gebruiker aan de groep Cryptografie-operators te kunnen toevoegen.

1. Selecteer in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC de groep [Cryptografie-operators](#).
2. Klik op **► Acties ► Leden toevoegen aan groep ►**.
Het dialoogvenster [Toevoegen](#) wordt weergegeven.

3. Klik op [Lijst met gebruikers](#).

De lijst [Beschikbare gebruikers of groepen](#) wordt vernieuwd, waarna daarin alle gebruikersaccounts in het systeem worden weergegeven.

4. Verplaats de gebruikersaccount die u aan de groep Cryptografie-operators wilt toevoegen, van de lijst [Beschikbare gebruikers of groepen](#) naar de lijst [Geselecteerde gebruikers of groepen](#).

➔ Tip

Gebruik het vak Zoeken als u naar een specifieke gebruiker wilt zoeken.

5. Klik op [OK](#).

Als lid van de groep Cryptografie-operators heeft de zojuist toegevoegde account toegang tot het beheergebied voor [Cryptografiesleutels](#) in de CMC.

8.12.2.2 Cryptografiesleutels weergeven in de CMC

De CMC-toepassing heeft een specifiek beheergebied voor cryptografiesleutels dat wordt gebruikt door het BI-platformsysteem. Toegang tot dit gebied is beperkt tot leden van de groep Cryptografie-operators.

1. Klik op ► [Programma's](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [SAP BusinessObjects BI-platform 4](#) ► [SAP BusinessObjects BI-platform Central Management Console](#) ► om de CMC te starten.
De startpagina van CMC wordt geopend.
2. Klik op het tabblad [Cryptografiesleutel](#).
Het beheergebied [Cryptografiesleutels](#) wordt weergegeven.
3. Dubbelklik op de cryptografiesleutel waarvoor u meer details wilt bekijken.

Verwante informatie

[Objecten weergeven die aan een cryptografiesleutel zijn gekoppeld \[pagina 171\]](#)

8.12.3 Cryptografiesleutels beheren in de CMC

Cryptografie-operators gebruiken het beheergebied [Cryptografiesleutels](#) om sleutels te controleren, genereren, deactiveren, in te trekken en te verwijderen die worden gebruikt om vertrouwelijke gegevens te beschermen die in de CMS-gegevensopslagruimte worden bewaard.

Alle cryptografiesleutels die momenteel in het systeem zijn gedefinieerd, worden weergegeven in het beheergebied [Cryptografiesleutels](#). Onder de koppen die in de volgende tabel worden beschreven, vindt u basisgegevens voor elke sleutel:

| Kop | Beschrijving |
|-------|------------------------------------|
| Titel | Naam-id van de cryptografiesleutel |

| Kop | Beschrijving |
|-------------------------|---|
| Status | De huidige status van de sleutel |
| Laatste statuswijziging | Datum- en tijdstempel voor de laatste wijziging die is uitgevoerd voor de cryptografiesleutel |
| Objecten | Aantal objecten dat aan de sleutel is gekoppeld |

Verwante informatie

[Status van cryptografiesleutel \[pagina 170\]](#)

[Een nieuwe cryptografiesleutel maken \[pagina 172\]](#)

[Een cryptografiesleutel verwijderen van het systeem \[pagina 173\]](#)

[Een cryptografiesleutel intrekken \[pagina 173\]](#)

[Objecten weergeven die aan een cryptografiesleutel zijn gekoppeld \[pagina 171\]](#)

[Cryptografiesleutels markeren als beschadigd \[pagina 172\]](#)

8.12.3.1 Status van cryptografiesleutel

In de volgende tabel worden alle mogelijke statusopties voor cryptografiesleutels op het BI-platform weergegeven:

| Status | Beschrijving |
|---------------|---|
| Actief | De status <i>Actief</i> kan aan slechts één cryptografiesleutel in het systeem worden toegewezen. Deze sleutel wordt gebruikt om huidige vertrouwelijke gegevens te coderen die in de CMS-database worden opgeslagen. De sleutel wordt ook gebruikt om alle objecten in de Lijst met objecten te decoderen. Wanneer er een nieuwe cryptografiesleutel is gemaakt, wordt de huidige status <i>Actief</i> teruggezet op <i>Gedeactiveerd</i> . U kunt een actieve sleutel niet uit het systeem verwijderen. |
| Gedeactiveerd | Een sleutel met de status <i>Gedeactiveerd</i> kan niet langer worden gebruikt om gegevens te coderen. U kunt de sleutel echter wel gebruiken om alle objecten te coderen die op de Lijst met objecten voorkomen. Wanneer een sleutel is gedeactiveerd, kunt u deze niet opnieuw activeren. Een sleutel met de status <i>Gedeactiveerd</i> kan niet worden verwijderd van het systeem. U moet de status van een sleutel eerst wijzigen in <i>Ingetrokken</i> voordat deze kan worden verwijderd. |
| Beschadigd | Een cryptografiesleutel die als onveilig wordt beschouwd, kan als beschadigd worden gemarkeerd. Wanneer u een dergelijke sleutel markeert, kunt u later gegevensobjecten opnieuw coderen die nog aan deze sleutel zijn gekoppeld. |

| Status | Beschrijving |
|--|--|
| | Wanneer een sleutel wordt gemarkeerd als beschadigd, moet deze eerst met de status Ingetrokken worden gemarkeerd alvorens de sleutel van het systeem kan worden verwijderd. |
| Ingetrokken | Wanneer een cryptografiesleutel wordt ingetrokken, wordt er een proces gestart waarin alle objecten die momenteel aan de sleutel zijn gekoppeld, opnieuw worden gecodeerd met de cryptografiesleutel die momenteel de status Actief heeft. Wanneer een sleutel is ingetrokken, kan deze veilig van het systeem worden verwijderd. Dankzij de intrekkingmethode kunnen gegevens in de CMS-database altijd worden gedecodeerd. Wanneer een sleutel is ingetrokken, kan deze niet opnieuw worden geactiveerd. |
| Gedeactiveerd: opnieuw versleutelen in voortgang | Hiermee wordt aangegeven dat de cryptografiesleutel op dit moment wordt ingetrokken. Zodra het proces is voltooid, wordt de sleutel gemarkeerd met <i>Ingetrokken</i> . |
| Gedeactiveerd: opnieuw versleutelen uitgesteld | Hiermee wordt aangegeven dat het proces voor het intrekken van een cryptografiesleutel is uitgesteld. Dit gebeurt meestal wanneer het proces opzettelijk is uitgesteld of als een gegevensobject dat aan de sleutel is gekoppeld, niet beschikbaar is. |
| Ingetrokken-beschadigd | Een sleutel wordt gemarkeerd met Ingetrokken-beschadigd als de sleutel is gemarkeerd als beschadigd en alle gegevens die voorheen aan de sleutel waren gekoppeld, met een andere sleutel zijn gecodeerd. Wanneer een <i>gedeactiveerde</i> sleutel is gemarkeerd als beschadigd, kunt u kiezen om geen actie te ondernemen of de sleutel in te trekken. Wanneer een beschadigde sleutel is ingetrokken, kan deze worden verwijderd. |

8.12.3.2 Objecten weergeven die aan een cryptografiesleutel zijn gekoppeld

1. Selecteer de sleutel in het beheergebied *Cryptografiesleutels* van de CMC.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* .
Het dialoogvenster *Eigenschappen* van de cryptografiesleutel wordt geopend.
3. Klik op *Lijst met objecten* in het navigatievenster aan de linkerkant van het dialoogvenster *Eigenschappen*.
Alle objecten die aan de cryptografiesleutel zijn gekoppeld, worden aan de rechterkant van het navigatievenster weergegeven.

➔ Tip

Gebruik de zoekfuncties om naar een specifiek object te zoeken.

8.12.3.3 Een nieuwe cryptografiesleutel maken

Let op

Wanneer u een nieuwe cryptografiesleutel maakt, wordt de *actieve* sleutel automatisch door het systeem gedeactiveerd. Als een sleutel is gedeactiveerd, kan deze niet worden hersteld als de *actieve* sleutel.

1. In het beheergebied *Cryptografiesleutels* van de CMC klikt u op ► *Beheren* ► *Nieuw* ► *Cryptografiesleutel* ►. Het dialoogvenster *Nieuwe cryptografiesleutel maken* wordt weergegeven.
2. Klik op *Doorgaan* om de nieuwe cryptografiesleutel te maken.
3. Typ een naam en een beschrijving voor de nieuwe cryptografiesleutel. Klik op *OK* om de gegevens op te slaan. De nieuwe sleutel wordt weergegeven als de enige actieve sleutel in het beheergebied *Cryptografiesleutels*. De voorgaande *actieve* sleutel wordt nu gemarkeerd als *Gedeactiveerd*.

Alle nieuwe vertrouwelijke gegevens die worden gegenereerd en opgeslagen in de CMS-database, worden nu gecodeerd met de nieuwe cryptografiesleutel. U kunt de vorige sleutel intrekken en alle bijbehorende gegevensobjecten opnieuw coderen met de nieuwe actieve sleutel.

8.12.3.4 Cryptografiesleutels markeren als beschadigd

U kunt een cryptografiesleutel markeren als beschadigd als deze niet langer als veilig wordt beschouwd. Dit is nuttig wanneer u een sleutel wilt traceren, en u kunt vervolgens identificeren welke gegevensobjecten aan de sleutel zijn gekoppeld. Een cryptografiesleutel moet worden gedeactiveerd voordat u deze kunt markeren als beschadigd.

Opmerking

U kunt een sleutel ook markeren als beschadigd wanneer deze is ingetrokken.

1. Ga naar het beheergebied *Cryptografiesleutels* van de CMC.
2. Selecteer de cryptografiesleutel die u wilt markeren als beschadigd.
3. Klik op ► *Acties* ► *Als beschadigd markeren* ►. Het dialoogvenster *Als beschadigd markeren* wordt weergegeven.
4. Klik op *Doorgaan*.
5. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster *Als beschadigd markeren*:
 - *Ja*: hiermee wordt het proces gestart om alle gegevensobjecten die aan de beschadigde sleutel zijn gekoppeld, opnieuw te coderen.
 - *Nee*: het dialoogvenster *Als beschadigd markeren* wordt gesloten en de cryptografiesleutel wordt gemarkeerd als *Beschadigd* in het beheergebied *Cryptografiesleutels*.

Opmerking

Als u *Nee* selecteert, blijven vertrouwelijke gegevens gekoppeld aan de beschadigde sleutel. De beschadigde sleutel wordt door het systeem gebruikt om de gekoppelde objecten te decoderen.

Verwante informatie

[Een cryptografiesleutel intrekken \[pagina 173\]](#)

[Status van cryptografiesleutel \[pagina 170\]](#)

[Objecten weergeven die aan een cryptografiesleutel zijn gekoppeld \[pagina 171\]](#)

8.12.3.5 Een cryptografiesleutel intrekken

Een gedeactiveerde cryptografiesleutel kan nog steeds gebruikt worden door gegevensobjecten die eraan zijn gekoppeld. U verbreekt de koppeling tussen de gecodeerde objecten en de gedeactiveerde sleutel door de sleutel in te trekken.

1. Selecteer de sleutel die u wilt intrekken, in de lijst met sleutels die wordt weergegeven in het beheergebied [Cryptografiesleutels](#).
2. Klik op **► Acties ► Intrekken ►**.
Het dialoogvenster [Intrekken](#) wordt weergegeven.
3. Klik op [OK](#).
Er wordt een proces gestart om alle objecten van de sleutel met de huidig actieve sleutel te coderen. Als de sleutel aan meerdere gegevensobjecten is gekoppeld, wordt de sleutel gemarkeerd met [Gedeactiveerd: opnieuw coderen in voortgang](#) tot het hercoderingsproces voltooid is.

Wanneer een cryptografiesleutel is ingetrokken, kan deze veilig worden verwijderd van het systeem, aangezien er geen vertrouwelijke gegevensobjecten zijn die de sleutel nodig hebben voor decoding.

8.12.3.6 Een cryptografiesleutel verwijderen van het systeem

Voordat u een cryptografiesleutel van het BI-platformsysteem verwijdert, moet u controleren of er geen gegevensobjecten op het systeem staan die de sleutel nodig hebben. Deze beperking waarborgt dat alle vertrouwelijke gegevens die in de CMS-gegevensopslagruimte worden opgeslagen, altijd gecodeerd kunnen worden.

Nadat u een cryptografiesleutel hebt ingetrokken, voert u de onderstaande instructies uit om de sleutel van het systeem te verwijderen.

1. Ga naar het beheergebied [Cryptografiesleutels](#) van de CMC.
2. Selecteer de cryptografiesleutel die u wilt verwijderen.
3. Klik op **► Beheren ► Verwijderen ►**.
Het dialoogvenster [Verwijderen](#) wordt weergegeven.
4. Klik op [Verwijderen](#) om de cryptografiesleutel van het systeem te verwijderen.
De verwijderde sleutel wordt niet langer weergegeven in het beheergebied [Cryptografiesleutels](#) van de CMC.

i Opmerking

U kunt een cryptografiesleutel die van het systeem is verwijderd, niet herstellen.

Verwante informatie

[Een cryptografiesleutel intrekken \[pagina 173\]](#)

[Status van cryptografiesleutel \[pagina 170\]](#)

8.13 Servers configureren voor SSL

U kunt het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) gebruiken voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en servers in uw implementatie van BI-platform.

Als u SSL wilt instellen voor alle servercommunicatie, moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Het BI-platform implementeren met SSL ingeschakeld.
- Key- en certificaatbestanden maken voor elke computer in uw implementatie.
- De locatie van deze bestanden configureren in de Central Configuration Manager (CCM) en uw webtoepassingsserver.
- U kunt SSL ook configureren voor certificaten die door een certificeringsinstantie worden beheerd.

Opmerking

Als u thick clients gebruikt, zoals Crystal Reports, moet u hiervoor SSL configureren als u vanuit deze thick clients verbinding met de CMS wilt maken. Als u dit niet doet, treden er fouten op wanneer u verbinding probeert te maken met een CMS die is geconfigureerd voor SSL vanuit een thick-client die niet op dezelfde wijze is geconfigureerd.

8.13.1 Key- en certificaatbestanden maken

Als u het SSL-protocol wilt instellen voor uw servercommunicatie, gebruikt u het opdrachtregelprogramma SSLC om een key-bestand en een certificaatbestand te maken voor elke computer in uw implementatie.

Opmerking

U moet certificaten en sleutels maken voor alle computers in de implementatie, met inbegrip van computers waarop thick-clientonderdelen, zoals Crystal Reports, worden uitgevoerd. Gebruik het opdrachtregelprogramma `sslconfig` om deze clientcomputers te configureren.

Opmerking

Voor een maximale beveiliging moeten alle privé-sleutels zijn beveiligd en mogen deze sleutels niet worden verzonden via onbeveiligde communicatiekanalen.

Opmerking

Certificaten die zijn gemaakt voor eerdere versies van het BI-platform werken niet voor SAP BI-platform 4.0. Deze certificaten moeten opnieuw worden gemaakt.

8.13.1.1 Key- en certificaatbestanden maken voor een computer

1. Voer het opdrachtregelprogramma `sslc` uit.

Het hulpprogramma SSLC wordt met uw BI-platformsoftware geïnstalleerd. (Onder Windows wordt dit standaard geïnstalleerd in `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64.`)

2. Voer de volgende opdracht in:

```
sslc req -config sslc.cnf -new -out cacert.req
```

Met deze opdracht worden twee bestanden gemaakt: een certificaataanvraag voor een certificeringsinstantie (CA) (`cacert.req`) en een privésleutel (`privkey.pem`).

3. Voer de volgende opdracht in om de privésleutel te decoderen:

```
sslc rsa -in privkey.pem -out cakey.pem
```

Met deze opdracht wordt de gedecodeerde sleutel `cakey.pem` gemaakt.

4. Voer de volgende opdracht in om het CA-certificaat te ondertekenen:

```
sslc x509 -in cacert.req -out cacert.pem -req -signkey cakey.pem -days 365
```

Met deze opdracht wordt een zelf-ondertekend certificaat gemaakt, `cacert.pem`, dat na 365 dagen verloopt. Kies het aantal dagen dat het beste bij uw beveiliging past.

5. Open in een teksteditor het bestand `sslc.cnf`, dat in dezelfde map staat als het opdrachtregelprogramma SSLC.

Opmerking

U moet een teksteditor voor Windows gebruiken omdat Windows Verkenner bestanden met een `CNF`-extensie mogelijk niet herkent of weergeeft.

6. Voer de volgende acties uit op basis van instellingen in het bestand `sslc.cnf`:

- a. Plaats de bestanden `Cakey.pem` en `Cacert.pem` in de mappen die zijn aangegeven bij de opties `certificate` en `private_key` in het bestand `Sslc.cnf`. De instellingen in het bestand `sslc.cnf` zijn standaard:

```
certificate = $dir/cacert.pem
```

```
private_key = $dir/private/cakey.pem
```

- b. Maak een bestand met de naam die is aangegeven bij de instelling `database` in het bestand `Sslc.cnf`.

Opmerking

Het bestand heet standaard `$dir/index.txt` en moet leeg zijn.

- c. Maak een bestand met de naam die is aangegeven bij de instelling `serial` in het bestand `Sslc.cnf`. Dit bestand moet een serienummer met octet-tekenreeks zijn (in hexadecimale indeling).

Opmerking

Om ervoor te zorgen dat u nog meer certificaten kunt maken en ondertekenen kiest u een groot, hexadecimaal getal met een even aantal cijfers, zoals `11111111111111111111111111111111`.

- d. Maak de map die wordt aangegeven door de instelling `new_certs_dir` in het bestand `Sslc.cnf`.

7. Voer de volgende opdracht in om een certificaataanvraag en een privésleutel te maken:

```
sslreq -config sslc.cnf -new -out servercert.req
```

De gegenereerde certificaat- en sleutelbestanden worden in de huidige werkmap geplaatst.

8. Voer de volgende opdracht in om de sleutel in het bestand `privkey.pem` te decoderen:

```
sslc rsa -in privkey.pem -out server.key
```

9. Voer de volgende opdracht in om het certificaat met het CA-certificaat te ondertekenen:

```
sslc ca -config sslc.cnf -days 365 -out servercert.pem -in servercert.req
```

Met deze opdracht wordt het bestand `servercert.pem` gemaakt, dat het ondertekende certificaat bevat.

10. Gebruik de volgende opdrachten om de certificaten te converteren naar DER-gecodeerde certificaten:

```
sslc x509 -in cacert.pem -out cacert.der -outform DER
```

```
sslc x509 -in servercert.pem -out servercert.der -outform DER
```

i Opmerking

Het CA-certificaat (`cacert.der`) en de bijbehorende privésleutel (`cakey.pem`) moeten per implementatie slechts één keer worden gegenereerd. Alle computers in dezelfde implementatie gebruiken dezelfde CA-certificaten. Alle andere certificaten moeten worden ondertekend met de privésleutel van een willekeurig CA-certificaat.

11. Maak een tekstbestand (`passphrase.txt`) om de passphrase zonder opmaak op te slaan, die wordt gebruikt om de gegenereerde privésleutel te decoderen.
12. Sla de volgende sleutel- en certificaatbestanden op in een beveiligde locatie (onder dezelfde map) waartoe de computers in uw BI-platformimplementatie toegang hebben:
- Vertrouwd certificaatbestand (`cacert.der`)
 - Gegenereerd servercertificaatbestand (`servercert.der`)
 - Serversleutelbestand (`server.key`)
 - Wachtwoordbestand (`passphrase.txt`)

Deze locatie wordt gebruikt om SSL te configureren voor de CCM en uw webtoepassingsserver.

8.13.2 SSL instellen wanneer het certificaat wordt beheerd door een certificeringsinstantie

Wanneer u SSL instelt voor servercommunicatie, volgt u deze stappen als het certificaat wordt beheerd door een certificeringsinstantie.

1. Exporteer het gewenste certificaat met de privésleutel in PFX-indeling (PKCS #12).
Dit certificaat wordt gebruikt voor de certificeringsinstantie.
2. Voer de volgende opdrachten uit via OpenSSL:
 1. Exporteer het bestand met de privésleutel uit het PFX-bestand:
`openssl pkcs12 -in filename.pfx -nocerts -out privkey.pem`
 2. Exporteer het certificaatbestand uit het PFX-bestand:
`openssl pkcs12 -in filename.pfx -clcerts -nokeys -out cacert.pem`
 3. Verwijder de wachtwoordzin uit de privésleutel:

```
openssl rsa -in privkey.pem -out cakey.pem
```

3. Stel enkele vereiste bestanden in:

- Kopieer `cakey.pem` naar `C:\SSL\private\cakey.pem`.
- Kopieer `cacert.pem` naar `C:\SSL\cacert.pem`.
- Maak een leeg tekstbestand (een database-indexbestand) met de naam `index.txt` in de map `C:\SSL`.
- Maak nog een tekstbestand: `C:\SSL\serial`.
- Open het bestand `C:\SSL\serial` in een teksteditor, typ de volgende waarde en sla het bestand op:
`11111111111111111111`

4. Open het bestand `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\sslc.cnf` in een teksteditor.

Kies een van deze opties:

- Wijzig de waarde van de variabele `policy` naar `policy_anything`. Hiermee kunt u een servercertificaat maken dat niet hetzelfde beleid heeft als het certificaat van de certificeringsinstantie.
- U kunt de waarde van de variabele `policy` ook ongewijzigd laten als `policy_match`. Hiermee wordt uw servercertificaat gedwongen hetzelfde beleid te gebruiken als het certificaat van uw certificeringsinstantie. In dit geval moet u de eigenschappen `req_distinguished_name` mogelijk dienovereenkomstig wijzigen.

5. Maak een certificaataanvraag en privésleutel.

Voer de volgende opdracht uit in een opdrachtprompt:

```
sslc req -config sslc.cnf -new -out servercert.req
```

i Opmerking

Typ voor het PEM-wachtwoord een willekeurig wachtwoord met minimaal vier tekens.

i Opmerking

Voer voor de Algemene naam de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de computer waarop BI-platformservers worden uitgevoerd.

i Opmerking

Het bestand `servercert.req` wordt gemaakt in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`.

i Opmerking

De bestanden `.rnd` en `privkey.pem` worden gewijzigd.

6. Decodeer de privésleutel.

```
sslc rsa -in privkey.pem -out server.key
```

7. Onderteken het certificaat.

```
sslc ca -config sslc.cnf -days 365 -out servercert.pem -in servercert.req
```


U moet ook specifieke stappen implementeren voor de configuratie van het SSL-protocol voor de webtoepassingsserver en voor elke computer waarop een thick client-toepassing wordt uitgevoerd.

8.13.3.1 Het SSL-protocol configureren in de CCM

1. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de Server Intelligence Agent en kies *Eigenschappen*.
2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad *Protocol*.
3. Zorg dat *SSL inschakelen* is geselecteerd.
4. Geef het pad op voor de map waarin u de key- en certificaatbestanden hebt opgeslagen.

| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Map met SSL-certificaten | Map waarin alle vereiste SSL-certificaten en -bestanden zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld: <code>d:\ssl</code> |
| Bestand met SSL-certificaat voor server | Naam van het bestand waarin het SSL-certificaat voor de server wordt opgeslagen. Dit is standaard <code>servercert.der</code> |
| Bestand met vertrouwde SSL-certificaten | Naam van het bestand met het vertrouwde SSL-certificaat. Standaardnaam: <code>cacert.der</code> |
| Bestand met SSL-privésleutel | Naam van het SSL-privésleutelbestand dat gebruikt wordt om het certificaat op te roepen. Standaardnaam: <code>server.key</code> |
| Wachtwoordbestand met SSL-privésleutel | Naam van het tekstbestand met het wachtwoord voor toegang tot de privésleutel. Standaardnaam: <code>passphrase.txt</code> |

Opmerking

Zorg ervoor dat u de map opgeeft voor de computer waarop de server wordt uitgevoerd.

8.13.3.2 Het SSL-protocol op Unix configureren

U moet het script `serverconfig.sh` gebruiken om het SSL-protocol voor een SIA te configureren. Voer het script uit om een tekstprogramma te starten waarmee u servergegevens kunt bekijken en servers kunt toevoegen aan of verwijderen uit uw installatie. Het script `serverconfig.sh` wordt geïnstalleerd in de map `sap_bobj` in uw installatie.

1. Met het script `ccm.sh` kunt u de SIA en alle SAP BusinessObjects-servers stoppen.
2. Voer het script `serverconfig.sh` uit.
3. Selecteer *3 - Knooppunt wijzigen* en druk op .
4. Geef de doel-SIA op en druk op .
5. Selecteer *1 - SSL-configuratie van Server Intelligence Agent wijzigen*.
6. Selecteer *ssl*.

Geef de locaties van de SSL-certificaten op als u hierom wordt gevraagd.

7. Herhaal stap 1 t/m 6 voor elke SIA als uw BI-platformimplementatie een SIA-cluster is.
8. Start de SIA met het script `ccm.sh` en wacht tot de servers worden gestart.

8.13.3.3 Het SSL-protocol configureren voor de webtoepassingsserver

1. Als u een J2EE-webtoepassingsserver hebt, voert u de Java SDK uit met de volgende systeemeigenschappen ingesteld. Bijvoorbeeld:

```
-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir=d:\ssl -DtrustedCert=cacert.der  
-DsslCert=clientcert.der -DsslKey=client.key  
-Dpassphrase=passphrase.txt
```

De volgende tabel bevat de beschrijvingen van deze voorbeelden:

Tabel 15:

| Voorbeeld | Beschrijving |
|--|--|
| <code><DcertDir> =d:\ssl</code> | De map waarin alle certificaten en sleutels worden opgeslagen. |
| <code><DtrustedCert> =cacert.der</code> | Vertrouwd certificaatbestand. Als u meerdere bestanden opgeeft, scheidt u deze door puntkomma's. |
| <code><DsslCert> =clientcert.der</code> | Het certificaat dat door de SDK wordt gebruikt. |
| <code><DsslKey> =client.key</code> | De privé-sleutel van het SDK-certificaat. |
| <code><Dpassphrase> =passphrase.txt</code> | Het bestand waarin het wachtwoord voor de privé-sleutel wordt opgeslagen. |

2. Als u een IIS-webtoepassingsserver hebt, voert u het hulpprogramma `sslconfig` uit vanaf de opdrachtregel en volgt u de configuratiestappen.

8.13.3.4 Thick-clients configureren

Voordat u de volgende procedure uitvoert, moet u alle vereiste SSL-bronnen (bijvoorbeeld certificaten en privésleutels) maken en opslaan in een bekende map.

In de onderstaande procedure wordt aangenomen dat u de instructies voor het maken van SSL-bronnen hebt gevolgd:

| SSL-bron | |
|---------------------|---------------------|
| SSL-certificatenmap | <code>d:\ssl</code> |

| SSL-bron | |
|---|-----------------------------|
| Naam van SSL-certificaatbestand voor server | <code>servercert.der</code> |
| Bestandsnaam van vertrouwd SSL-certificaat of hoofdcertificaat | <code>cacert.der</code> |
| Naam van SSL-privésleutelbestand | <code>server.key</code> |
| Bestand met wachtwoord voor toegang tot het SSL-privésleutelbestand | <code>passphrase.txt</code> |

Zodra de bovenstaande bronnen zijn aangemaakt gebruikt u de volgende instructies om thick-clienttoepassingen zoals de Central Configuration Manager (CCM) te configureren of het beheerhulpprogramma bij te werken

1. Controleer of de thick client-toepassing niet wordt uitgevoerd.

i Opmerking

Zorg ervoor dat u de map opgeeft voor de computer waarop de server wordt uitgevoerd.

2. Voer het opdrachtregelprogramma `sslconfig.exe` uit.

Het hulpprogramma SSLC wordt met uw BI-platformsoftware geïnstalleerd. (Onder Windows wordt dit standaard geïnstalleerd in <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64.)

3. Typ de volgende opdracht:

```
sslconfig.exe -dir d:\SSL -mycert servercert.der -rootcert cacert.der -mykey
server.key
-passphrase      passphrase.txt -protocol ssl
```

4. Start de thick client-toepassing opnieuw.

Verwante informatie

[Key- en certificaatbestanden maken voor een computer \[pagina 175\]](#)

8.13.3.4.1 SSL-aanmelding bij het hulpprogramma voor vertaalbeheer configureren

Als u wilt dat gebruikers zich met SSL kunnen aanmelden bij het hulpprogramma voor vertaalbeheer, moet informatie over de SSL-bronnen worden toegevoegd aan het configuratiebestand (`.ini`) van het hulpprogramma.

1. Zoek het bestand `TransMgr.ini` in de volgende map: <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86.
2. Open het bestand `TransMgr.ini` in een teksteditor.
3. Voeg de volgende parameters toe:

```
-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir=<D:\SSLCert>
```

```
-DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key  
-Dpassphrase=passphrase.txt -jar program.jar
```

4. Sla het bestand op en sluit de teksteditor af.

Gebruikers hebben nu via SSL toegang tot het hulpprogramma voor vertaalbeheer.

8.13.3.4.2 SSL configureren voor hulpprogramma van rapportconversie

Voordat u de volgende procedure uitvoert, moet u alle vereiste SSL-bronnen (bijvoorbeeld certificaten en privésleutels) maken en opslaan in een bekende map. Daarnaast moet het hulpprogramma voor rapportconversie worden geïnstalleerd als onderdeel van uw BI-platformimplementatie.

In de onderstaande procedure wordt aangenomen dat u de instructies voor het maken van SSL-bronnen hebt gevolgd:

| SSL-bron | |
|---|----------------|
| SSL-certificatenmap | d:\ssl |
| Naam van SSL-certificaatbestand voor server | servercert.der |
| Bestandsnaam van vertrouwd SSL-certificaat of hoofdcertificaat | cacert.der |
| Naam van SSL-privésleutelbestand | server.key |
| Bestand met wachtwoord voor toegang tot het SSL-privésleutelbestand | passphrase.txt |

Zodra de bovenstaande bronnen zijn aangemaakt gebruikt u de volgende instructies om SSL te configureren voor het hulpprogramma van de rapportconversie.

1. Maak een Windows-omgevingsvariabele <BOBJ_MIGRATION> op de machine waarop het hulpprogramma van de rapportconversie wordt gehost.

➔ Tip

De variabele kan op elke waarde worden ingesteld.

2. Open migration.bat met behulp van een teksteditor in de volgende map:

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\scripts\.
```

3. Zoek de volgende regel op:

```
start "" "%JRE%\bin\javaw" -cp migration.jar;* -Xmx512m -Xss10m  
com.bo.migration.MigrationTool
```

4. Voeg het volgende toe na de parameter -Xss10m:

```
-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl  
-DcertDir=d:\ssl  
-DtrustedCert=cacert.der  
-DsslCert=servercert.der  
-DsslKey=server.key  
-Dpassphrase=passphrase.txt
```

```
-Dbusinessobjects.migration
```

i Opmerking

Zorg dat er een spatie tussen elke parameter staat, en dat er geen spaties aan het eind van de regels voorkomen.

5. Sla het bestand op en sluit de teksteditor af.

Gebruikers hebben nu via SSL toegang tot het hulpprogramma van de rapportconversie.

Verwante informatie

[Key- en certificaatbestanden maken voor een computer \[pagina 175\]](#)

8.14 Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen

Als uw gehele BI-platformsysteem zich in één beveiligd subnet bevindt, is er geen speciale configuratie van de firewalls nodig. Het kan echter zijn dat u bepaalde onderdelen op verschillende subnetten wilt implementeren, gescheiden door één of meer firewalls.

Het is van belang om goed inzicht te hebben in de communicatie tussen BI-platformservers, Rich Clients en de webtoepassingsserver die als host dient voor de SAP BusinessObjects SDK, voordat u uw systeem configureert voor firewalls.

Verwante informatie

[Het BI-platform voor firewalls configureren \[pagina 195\]](#)

[Voorbeelden van veelvoorkomende scenario's met firewalls \[pagina 200\]](#)

8.14.1 Overzicht van BI-platformservers en communicatiepoorten

Als het systeem is geïmplementeerd met firewalls is het belangrijk hun BI-platformservers en communicatiepoorten te kennen.

8.14.1.1 Elke BI-platformserver wordt aan een aanvraagpoort gebonden

Een BI-platformserver, zoals de Input File Repository Server, wordt bij het starten aan een aanvraagpoort gebonden. Deze aanvraagpoort kan door andere BI-platformonderdelen, waaronder servers, Rich Clients en de SDK die op de webtoepassingsserver wordt gehost, worden gebruikt voor communicatie met de server.

Servers selecteren het nummer van de aanvraagpoort dynamisch wanneer de server (opnieuw) gestart wordt, tenzij er een specifiek poortnummer is gedefinieerd. Voor servers die met andere BI-platformonderdelen communiceren via een firewall, moet er handmatig een specifiek nummer voor de aanvraagpoort worden opgegeven.

8.14.1.2 Elke BI-platformserver wordt bij de CMS geregistreerd

BI-platformservers worden bij de CMS geregistreerd wanneer ze gestart worden. Bij de registratie van een server wordt het volgende in de CMS vastgelegd:

- De hostnaam (of het IP-adres) van de hostcomputer van de server.
- Het nummer van de aanvraagpoort van de server.

8.14.1.3 De CMS gebruikt twee poorten

De CMS gebruikt twee poorten: de aanvraagpoort en de Name Server-poort. De aanvraagpoort wordt standaard dynamisch geselecteerd. De Name Server-poort is standaard 6400.

Alle BI-platform™ servers en clienttoepassingen maken in eerste instantie verbinding met de CMS via de Name Server-poort. De CMS™ reageert op dit eerste contact door de waarde van de aanvraagpoort te retourneren. Deze aanvraagpoort wordt door de servers gebruikt voor verdere communicatie met de CMS™.

8.14.1.4 CMS-map (Central Management Server) met geregistreerde services

De CMS bevat een map met de services die bij de CMS zijn geregistreerd. Andere BI-platformonderdelen zoals webservices, rich clients en de SDK die op de webtoepassingsserver worden gehost, kunnen verbinding maken met de CMS en een verwijzing naar een bepaalde service aanvragen. Een serviceverwijzing bevat het nummer van de aanvraagpoort van de service, de hostnaam (of het IP-adres) van de computer waarop de server wordt gehost en de service-id.

BI-platformonderdelen kunnen zich in een ander subnet bevinden dan de server waarvan ze gebruikmaken. De hostnaam (of het IP-adres) in de serviceverwijzing moet kunnen worden gerouteerd vanaf de computer waarop het onderdeel zich bevindt.

i Opmerking

De verwijzing naar een BI-platformserver bevat standaard de hostnaam van de servercomputer. (Als een computer meer dan een hostnaam heeft, wordt de primaire hostnaam gekozen.) U kunt een server zo configureren dat de verwijzing niet de hostnaam bevat, maar het IP-adres.

Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen \[pagina 186\]](#)

8.14.1.5 Server Intelligence Agents (SIA) communiceren met de CMS (Central Management Server)

De implementatie is alleen functioneel als de Server Intelligence Agent (SIA) en de CMS (Central Management Server) met elkaar kunnen communiceren. Controleer of de poorten van de firewall zodanig zijn geconfigureerd dat er communicatie tussen alle SIA's en CMS'en in het cluster mogelijk is.

8.14.1.6 Onderliggende processen van Job Server communiceren met gegevenslaag en CMS

De meeste Job Servers maken een onderliggend proces om een taak te verwerken, bijvoorbeeld het genereren van een rapport. De Job Server maakt een of meer onderliggende processen. Elk onderliggend proces heeft een eigen aanvraagpoort.

Een Job Server selecteert op dynamische wijze een aanvraagpoort voor elk onderliggend proces. U kunt een reeks poortnummers opgeven, waaruit de Job Server een keuze kan maken.

Alle onderliggende processen communiceren met de CMS. Als deze communicatie een firewall passeert, moet u het volgende doen:

- Geef het bereik van poortnummers op waaruit de taakserver kan kiezen door de parameters `-requestJSChildPorts <laagstepoort>-<hoogstepoort>` en `-requestPort <poort>` in te voeren op de opdrachtregel van de server. Houd rekening ermee dat het poortbereik groot genoeg moet zijn om ondersteuning te bieden aan het maximum aantal onderliggende processen dat met `-maxJobs` is gedefinieerd.
- Het opgegeven poortbereik in de firewall openen.

Veel onderliggende processen communiceren met de gegevenslaag. Zo kan door een onderliggend proces bijvoorbeeld verbinding worden gemaakt met een rapportdatabase, gegevens worden opgehaald en waarden worden berekend voor een rapport. Als de onderliggende processen van de Job Server via een firewall met de gegevenslaag communiceren, moet u het volgende doen:

- Een communicatiepad in de firewall openen vanaf elke gewenste poort op de Job Server-computer naar de luisterpoort van de database op de computer waarop de databaseserver zich bevindt.

Verwante informatie

[Overzicht van opdrachtregels \[pagina 927\]](#)

8.14.2 Communicatie tussen BI-platformonderdelen

BI-platformonderdelen, zoals browserclients, Rich Clients, servers en de SDK die op de webtoepassingsserver wordt gehost, communiceren via het netwerk met elkaar tijdens speciale werkstromen. U hebt inzicht in deze werkstromen nodig om SAP Business Objects-producten te kunnen implementeren in een aantal verschillende subnetten die door een firewall worden gescheiden.

8.14.2.1 Vereisten voor de communicatie tussen BI-platformonderdelen

Implementaties van het BI-platform moeten voldoen aan deze algemene vereisten.

1. Elke server moet communicatie kunnen starten met elke andere BI-platformserver via de aanvraagpoort van die server.
2. De Central Management Server gebruikt twee poorten. Elke BI-platformserver, rich client en de webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost, moeten communicatie met de CMS via beide poorten kunnen starten.
3. Elk onderliggend proces van de Job Server moet met de CMS kunnen communiceren.
4. Thick clients moeten communicatie kunnen initiëren met de aanvraagpoort van de Input File Repository Server en de Output File Repository Server.
5. Als de controlefunctie is ingeschakeld voor thick clients en webtoepassingen, moeten deze communicatie kunnen initiëren met de aanvraagpoort van de Adaptive Processing Servers waarop de proxyservice voor clientcontrole wordt gehost.
6. In het algemeen geldt dat de webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost, communicatie moet kunnen initiëren met de aanvraagpoort van elke BI-platformserver.

Opmerking

De webtoepassingsserver hoeft alleen te communiceren met BI-platformservers die in de implementatie worden gebruikt. Als Crystal Reports bijvoorbeeld niet wordt gebruikt, hoeft de webtoepassingsserver niet met de Crystal Reports Cache Servers te communiceren.

7. Voor taakservers worden de poortnummers gebruikt die u kunt opgeven met de opdracht – `requestJSChildPorts <laagstepoort>-<hoogstepoort>`. Als er geen bereik is opgegeven op de opdrachtregel, worden voor de servers willekeurige poortnummers gebruikt. Als u communicatie tussen een Job Server en een CMS, FTP-, SFTP-, of e-mailserver op een andere computer wilt toestaan, opent u alle poorten in het bereik dat is opgegeven via –`requestJSChildPorts` voor de firewall.
8. De CMS moet kunnen communiceren met de luisterpoort van de CMS-database.
9. De verbindingsserver, de meeste onderliggende processen van de Job Server en alle systeemdatabases en controlerende Processing Servers moeten communicatie kunnen initiëren met de luisterpoort van de rapportdatabase.

Verwante informatie

[Poortvereisten voor BI-platform \[pagina 187\]](#)

8.14.2.2 Poortvereisten voor BI-platform

In deze sectie vindt u de communicatiepoorten die worden gebruikt door BI-platformservers, thick clients, de webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost en externe softwaretoepassingen. Als u het BI-platform implementeert met firewalls, kunt u aan de hand van deze informatie het minimum aantal poorten in de firewalls openen.

8.14.2.2.1 Poortvereisten voor BI-platformtoepassingen

In deze tabel vindt u de servers en de poortnummers die door BI-platformtoepassingen worden gebruikt.

Tabel 16:

| Product | Clienttoepassing | Ondersteunde servers | Vereiste serverpoort |
|-----------------|---|---|---|
| Crystal Reports | SAP Crystal Reports 2013-ontwerper | CMS Input FRS Output FRS Crystal Reports 2013 Report Application Server (RAS) Crystal Reports 2013-verwerkings-server Crystal Reports Cache Server | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort Output FRS-aanvraagpoort Aanvraagpoort voor Crystal Reports 2013 Report Application Server Aanvraagpoort voor Crystal Reports 2013-verwerkingsserver Aanvraagpoort voor Crystal Reports-cacheserver |
| Crystal Reports | SAP Crystal Reports voor Enterprise-ontwerper | CMS Input FRS Output FRS Crystal Reports-verwerkingsserver Crystal Reports Cache Server | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort Output FRS-aanvraagpoort Aanvraagpoort voor Crystal Reports-verwerkingsserver Aanvraagpoort voor Crystal Reports-cacheserver |

| Product | Clienttoepassing | Ondersteunde servers | Vereiste serverpoort |
|-------------|--|--|---|
| Dashboards | SAP BusinessObjects Dashboards | CMS Input FRS Output FRS Toepassing van webserviceprovider (dswebobje.war) waarmee de Dashboards-, Live Office- en QaaWS-webservices die vereist zijn voor bepaalde gegevensbronverbindingen, worden gehost | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort Output FRS-aanvraagpoort HTTP-poort (standaard: 80) |
| Live Office | Live Office-client: | Toepassing van webserviceprovider (dswebobje.war) waarmee de Live Office-webservice wordt gehost | HTTP-poort (standaard: 80) |
| BI-platform | SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client | CMS Input FRS | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort |
| BI-platform | Universe-ontwerpprogramma | CMS Input FRS Verbindingsserver | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort Verbindingsserverpoort |
| BI-platform | Business Views-beheer | CMS Input FRS | CMS Name Server-poort (standaard: 6400) CMS-aanvraagpoort Input FRS-aanvraagpoort |

| Product | Clienttoepassing | Ondersteunde servers | Vereiste serverpoort |
|-------------|--|---|---|
| BI-platform | Central Configuration Manager (CCM) | CMS SIA (Server Intelligence Agent) | <p>De volgende poorten moeten geopend zijn, zodat externe BI-platformservers door de CCM kunnen worden beheerd:</p> <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>De volgende poorten moeten geopend zijn, zodat externe SIA-processen door de CCM kunnen worden beheerd:</p> <p>Microsoft Directory Services (TCP-poort 445)</p> <p>NetBIOS Session Service (TCP-poort 139)</p> <p>NetBIOS Datagram Service (UDP-poort 138)</p> <p>NetBIOS Name Service (UDP-poort 137)</p> <p>DNS (TCP/UDP-poort 53)</p> <p>(Sommige van de bovenvermelde poorten zijn mogelijk niet vereist. Raadpleeg de Windows-beheerder.)</p> |
| BI-platform | SIA (Server Intelligence Agent) | Elke BI-platformserver inclusief de CMS | <p>SIA-aanvraagpoort (standaard: 6410)</p> <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> |
| BI-platform | Hulpprogramma Rapportconversie | CMS Input FRS | <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>Input FRS-aanvraagpoort</p> |
| BI-platform | Diagnostisch hulpprogramma voor gegevens-opslagruimten | CMS Input FRS Output FRS | <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>Input FRS-aanvraagpoort</p> <p>Output FRS-aanvraagpoort</p> |

| Product | Clienttoepassing | Ondersteunde servers | Vereiste serverpoort |
|-------------|---|---|--|
| BI-platform | SDK van BI-platform gehost in de webtoepassingsserver | <p>Alle BI-platformservers die vereist worden door de geïmplementeerde producten</p> <p>Communicatie met de aanvraagpoort voor de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver is vereist als de SDK communiceert met Crystal Reports-rapporten en deze ophaalt uit de CMS.</p> | <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>Aanvraagpoort van elke vereiste server De aanvraagpoort voor de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver bijvoorbeeld.</p> |
| BI-platform | Webserviceprovider (dswebobje.war) | <p>Alle BI-platformservers die vereist worden door de producten die web-services oproepen.</p> <p>Communicatie met de aanvraagpoorten voor de Dashboards-cacheserver en -verwerkingsserver is vereist als SAP BusinessObjects Dashboards Enterprise-gegevensbronverbindingen oproept via de webserviceprovider.</p> | <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>Aanvraagpoort van elke vereiste server Bijvoorbeeld aanvraagpoorten voor de Dashboards-cacheserver en -verwerkingsserver.</p> |
| BI-platform | SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP | <p>CMS</p> <p>Adaptive Processing Server host de Multi Dimensional Analysis Service</p> <p>Input FRS</p> <p>Output FRS</p> | <p>CMS Name Server-poort (standaard: 6400)</p> <p>CMS-aanvraagpoort</p> <p>Adaptive Processing Server-aanvraagpoort</p> <p>Input FRS-aanvraagpoort</p> <p>Output FRS-aanvraagpoort</p> |

8.14.2.2.2 Poortvereisten voor externe toepassingen

Deze tabel bevat een overzicht van externe software die door SAP BusinessObjects-producten worden gebruikt. U vindt hier specifieke voorbeelden van bepaalde softwareleveranciers; voor elke leverancier gelden echter andere poortvereisten.

Tabel 17:

| Externe toepassing | SAP BusinessObjects-onderdeel dat het externe product gebruikt | Poortvereiste voor externe toepassing | Beschrijving |
|----------------------|---|---|--|
| CMS-systeemdatabase | Central Management Server (CMS) | Luisterpoort van databaseserver | De CMS is de enige server die met de CMS-systeemdatabase communiceert. |
| CMS-controledatabase | Central Management Server (CMS) | Luisterpoort van databaseserver | De CMS is de enige server die met de CMS-controledatabase communiceert. |
| Rapportdatabase | Verbindingsserver Alle onderliggende processen van Job Server Alle verwerkingsservers | Luisterpoort van databaseserver | Deze servers halen gegevens op uit de rapportdatabase. |
| webtoepassingsserver | Alle SAP BusinessObjects-webservices en -webtoepassingen inclusief het BI-startpunt en de CMC | HTTP-poort en HTTPS-poort. Voorbeeld: op Tomcat is de standaard HTTP-poort 8080 en de standaard HTTPS-poort 443. | De HTTPS-poort is alleen vereist als er beveiligde HTTP-communicatie wordt gebruikt. |
| FTP-server | Alle Job Servers | FTP In (poort 21) FTP Out (poort 22) | De Job Servers gebruiken de FTP-poort ter ondersteuning van <i>verzending naar FTP</i> . |

| Externe toepassing | SAP BusinessObjects-onderdeel dat het externe product gebruikt | Poortvereiste voor externe toepassing | Beschrijving |
|--------------------|--|---------------------------------------|---|
| SFTP-server | Alle Job Servers | SFTP (poort 22) | <p>De Job Servers gebruiken de SFTP-poort ter ondersteuning van verzending naar SFTP.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Er wordt een vingerafdruk van de hostsleutel gebruikt om een SSH-verbinding te beveiligen en man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen. Het is een verplichte niet-null-parameter die is vereist om SFTP te configureren. Het proces waarmee de vingerafdruk van de hostsleutel wordt gegenereerd, verschilt per gebruikte SFTP-server.</p> <p>De beheerder/gebruiker moet de SHA-1-vingerafdruk configureren om SFTP in te schakelen. De beheerder/gebruiker kan de productdocumentatie bij de SSH-/SFTP-serverimplementaties raadplegen om de SHA-1-vingerafdruk te genereren.</p> </div> <div> <p> Voorbeeld</p> <p>Gangbare SFTP-clients zoals PuTTY en WinSCP gebruiken MD5-vingerafdrukken voor de unieke identificatie van SFTP-servers. MD5-vingerafdrukken werken niet. Raadpleeg de SFTP-serverdocumentatie voor instructies hoe u SHA-1-vingerafdrukken ophaalt. Beneden wordt een voorbeeldmethode beschreven waarbij een bepaald openbaar sleutelbestand en Unix-hulpprogramma's voor OpenSSH worden gebruikt. Uitgaande van een openbaar sleutelbestand met de naam RSAKey.pub met de volgende gegevens: <code>ssh-rsa <base64 encoded key></code>, voert u het volgende script uit: <code>cut -d ' ' -f 2 <RSAKey.pub base64 -d openssl dgst -c -sha1</code>.</p> </div> |

| Externe toepassing | SAP BusinessObjects-onderdeel dat het externe product gebruikt | Poortvereiste voor externe toepassing | Beschrijving |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | <p>De uitvoer is bijvoorbeeld: (stdin)= 00:93:1e:cc:bd:cc: 43:05:41:89:5f: 5c:c7:91:1d:11:a0:1e: 58:e8, waarbij de uitvoer van 20 cijfers afhankelijk is van de waarde van de base64-gecodeerde openbare sleutel. Gebruik de waarde van 20 cijfers 00:93:1e:cc:bd:cc: 43:05:41:89:5f: 5c:c7:91:1d:11:a0:1e: 58:e8 als vingerafdruk van de hostsleutel.</p> <p>➔ Aanbeveling</p> <p>De aanbevolen procedure is dat u SFTP-configuratie inschakelt op de serverpagina's van de CMC in BOE en de standaardinstellingen gebruikt als u de gegevens verzendt naar SFTP-servers.</p> |

| Externe toepassing | SAP BusinessObjects-onderdeel dat het externe product gebruikt | Poortvereiste voor externe toepassing | Beschrijving |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| E-mailserver | Alle Job Servers | SMTP (poort 465) | <p>De Job Servers gebruiken de SMTP-poort ter ondersteuning van verzending naar e-mail.</p> <p>SMTP via SSL instellen:</p> <p>Om SMTP via SSL in te stellen moet hetzelfde certificaat aanwezig zijn in de server en clientsystemen.</p> <p>Volg de volgende stappen om SMTP via SSL in te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga op het Windows-platform naar <install_dir>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64. Ga daarnaast naar <install_dir>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86 voor clients die zijn verbonden met het BI-platform. <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>i Opmerking</p> <p>Navigeer voor alle andere ondersteunde platforms naar de respectievelijke mappen.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Geef het certificaat de naam "certificate.crt". Bijvoorbeeld: tijdens het verbinden met de SMTP-server zal de server de certificaatgegevens verzenden. De certificaatgegevens moeten worden gekopieerd naar een onbewerkt tekstbestand dat moet worden hernoemd naar "certificate.crt". Dit bestand moet worden opgeslagen in de map win64_x64 voor het Windows-platform en in de map win32_x86 voor de clients. <p>SMTP via SSL is nu ingesteld.</p> |

| Externe toepassing | SAP BusinessObjects-onderdeel dat het externe product gebruikt | Poortvereiste voor externe toepassing | Beschrijving |
|---|--|---|---|
| | | | <p>i Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de gebruiker het selectievakje SSL inschakelen inschakelt, wordt er een beveiligd kanaal ingeschakeld. Dit maakt beveiligde SMTP-transmissie via SSL mogelijk. SSL via de gebeurtenissenwerkstroom wordt niet ondersteund in SMTP (als de gebruiker probeert berichtgeving van meldingen te verzenden via e-mail). U kunt slechts één SMTP-server per BOE-computer configureren. SMTP ondersteunt de configuratie van toegestane protocollen of cipher suite niet. |
| Unix-servers waarnaar de Job Servers inhoud kunnen sturen | Alle Job Servers | rexec out (poort 512) (alleen Unix) rsh out (poort 514) | (alleen Unix) De Job Servers gebruiken deze poorten ter ondersteuning van verzending naar schijf . |
| Verificatieserver | CMS™ webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost elke thick client, zoals Live Office. | Verbindingspoort voor externe verificatie Voorbeeld: de verbindingsserver voor de Oracle LDAP-server wordt door de gebruiker gedefinieerd in het bestand Ldap.ora. | Gebruikersreferenties worden opgeslagen op de externe verificatieserver. De CMS™, SDK en thick clients die hier worden vermeld, moeten met de externe verificatieserver kunnen communiceren wanneer een gebruiker zich aanmeldt. |

8.15 Het BI-platform voor firewalls configureren

Deze sectie bevat praktische stapsgewijze instructies voor het configureren van BI-platformsysteem voor een firewallomgeving.

8.15.1 Het systeem configureren voor firewalls

1. Bepaal welke BI-platformonderdelen via een firewall moeten communiceren.
2. Configureer handmatig de aanvraagpoort voor elke BI-platformserver die via een firewall moet communiceren.
3. Configureer een poortbereik voor de onderliggende processen van de Job Server die door een firewall moeten communiceren door de parameters `-requestJSChildPorts<laagstepoort>-<hoogstepoort>` en `-requestPort <poort>` toe te voegen aan de opdrachtregel van de server.
4. Configureer de firewall zodanig dat communicatie mogelijk is met de aanvraagpoorten en het poortbereik van taakservers van de BI-platformservers die u in de vorige stap hebt geconfigureerd.
5. (Optioneel) Configureer het hosts-bestand op elke computer die als host fungeert voor een BI-platformserver die via een firewall moet communiceren.

Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen \[pagina 186\]](#)

[Poortnummers configureren \[pagina 402\]](#)

[Overzicht van opdrachtregels \[pagina 927\]](#)

[Firewallregels opgeven \[pagina 196\]](#)

[Configureer het hostbestand voor firewalls die gebruikmaken van NAT. \[pagina 197\]](#)

8.15.1.1 Firewallregels opgeven

Configureer de firewall zodanig dat het nodige verkeer tussen BI-platformonderdelen mogelijk is. Raadpleeg de documentatie bij de firewall voor meer informatie over het instellen van de juiste regels.

Geef een toegangsregel voor inkomend verkeer op voor elk communicatiepad in de firewall. Mogelijk hoeft u geen afzonderlijke toegangsregel op te geven voor elke BI-platformserver die zich achter de firewall bevindt.

Gebruik het poortnummer dat u opgeeft in het vak [Aanvraagpoort](#) van de server op de pagina Eigenschappen van de server in de CMC. Let erop dat u voor elke server op een computer een uniek poortnummer opgeeft. Bepaalde SAP Business Objects-servers gebruiken meerdere poorten.

i Opmerking

Als het BI-platform wordt geïmplementeerd met een firewall die gebruikmaakt van NAT, is er voor elke server op alle computers een uniek nummer voor de aanvraagpoort vereist. Dit betekent dat niet twee servers in de gehele implementatie hetzelfde poortnummer kunnen hebben.

i Opmerking

U hoeft geen toegangsregels voor uitgaand verkeer op te geven. BI-platformservers kunnen geen communicatie initiëren met de webtoepassingsserver of met clienttoepassingen. BI-platformservers kunnen

communicatie initiëren met andere platformservers in hetzelfde cluster. Implementaties met geclusterde servers in een omgeving met een uitgaande firewall worden niet ondersteund.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u de toegangsregels voor inkomend verkeer voor een firewall die tussen de webtoepassingsserver en de BI-platformservers is geïnstalleerd. Er zijn hier twee poorten nodig voor de CMS, een poort voor de Input FRS (File Repository Server) en een poort voor de Output FRS. De nummers voor de aanvraagpoort zijn de nummers die u hebt opgegeven in het vak [Aanvraagpoort](#) op de CMC-configuratiepagina voor een server.

Tabel 18:

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|----------|
| webtoepassingsserver | Willekeurig | CMS | 6400 | Toestaan |
| webtoepassingsserver | Willekeurig | CMS | <nummer aanvraagpoort> | Toestaan |
| webtoepassingsserver | Willekeurig | Input FRS | <nummer aanvraagpoort> | Toestaan |
| webtoepassingsserver | Willekeurig | Output FRS | <nummer aanvraagpoort> | Toestaan |
| Willekeurig | Willekeurig | CMS | Willekeurig | Weigeren |
| Willekeurig | Willekeurig | Andere platformserver | Willekeurig | Weigeren |

Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen \[pagina 186\]](#)

8.15.1.2 Configureer het hostbestand voor firewalls die gebruikmaken van NAT.

Deze stap is alleen vereist als de BI-platformservers via een firewall moeten communiceren waarop NAT (Network Address Translation) is ingeschakeld. Met deze stap kunnen de clientcomputers de hostnaam van een server toewijzen aan een routeerbaar IP-adres.

i Opmerking

Het BI-platform kan worden geïmplementeerd op computers die DNS (Domain Name System) gebruiken. In dit geval kunnen de hostnamen van de servercomputers worden toegewezen aan een extern routeerbaar IP-adres op de DNS-server in plaats van aan het `hosts`-bestand van elke computer.

NAT (Network Address Translation)

Een firewall beschermt een intern netwerk tegen ongewenste toegang. Firewalls die gebruikmaken van NAT wijzen de IP-adressen van het interne netwerk toe aan een ander adres dat door het externe netwerk wordt gebruikt. Deze adresconversie versterkt de beveiliging, doordat de interne IP-adressen worden afgeschermd van het externe netwerk.

BI-platformonderdelen zoals servers, thick clients en de webtoepassingsserver die als host dient voor de SDK, gebruiken een serviceverwijzing om verbinding te maken met een server. De serviceverwijzing bevat de hostnaam van de servercomputer. Deze hostnaam moet routeerbaar zijn vanaf de computer waarop BI-platformonderdeel zich bevindt. Dit betekent dat het `hosts`-bestand op de computer waarop het onderdeel zich bevindt, de hostnaam van de servercomputer moet toewijzen aan het externe IP-adres van de servercomputer. Het externe IP-adres van de servercomputer is buiten de firewall routeerbaar, in tegenstelling tot het interne IP-adres.

De procedure voor het configureren van het `Hosts`-bestand is verschillend voor Windows en Unix.

8.15.1.2.1 Het Hosts-bestand configureren in Windows

1. Zoek elke computer waarop zich een BI-platformonderdeel bevindt dat moet communiceren via een firewall waarvoor Network Address Translation (NAT) is ingeschakeld.
2. Open op elke computer die u in de vorige stap hebt gevonden het bestand `Hosts` in een teksteditor, bijvoorbeeld Kladblok. U vindt het `hosts`-bestand in `\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
3. Volg de instructies in het `hosts`-bestand om een vermelding toe te voegen voor elke computer achter de firewall waarop een of meer BI-platformservers worden uitgevoerd. Wijs de hostnaam van de servercomputer of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) toe aan het externe IP-adres van de servercomputer.
4. Sla het bestand `Hosts` op.

8.15.1.2.2 De hostbestanden configureren op UNIX

i Opmerking

Het UNIX-besturingssysteem moet zo worden geconfigureerd dat eerst het bestand `Hosts` wordt geraadpleegd voor omzetting van domeinnamen en daarna pas de DNS. Raadpleeg de documentatie bij het UNIX-systeem voor meer informatie.

1. Zoek elke computer waarop zich een BI-platformonderdeel bevindt dat moet communiceren via een firewall waarvoor Network Address Translation (NAT) is ingeschakeld.
2. Open het `Hosts`-bestand met een editor, bijvoorbeeld `vi`. Het `Hosts`-bestand bevindt zich in de map `\etc`.
3. Volg de instructies in het `host`-bestand om een vermelding toe te voegen voor elke computer achter de firewall waarop een of meer BI-platformservers worden uitgevoerd. Wijs de hostnaam van de servercomputer of de FQDN (Fully Qualified Domain Name) toe aan het externe IP-adres van de servercomputer.
4. Sla het bestand `Hosts` op.

8.15.2 Fouten opsporen in een implementatie met firewalls

Als een of meer van uw BI-platformservers niet werken wanneer uw firewall is ingeschakeld, zelfs als de verwachte poorten zijn geopend in de firewall, kunt u de gebeurtenislogboeken gebruiken om te bepalen welke servers op welke poorten of IP-adressen proberen te luisteren. U kunt deze poorten dan openen in uw firewall of de Central Management Console (CMC) gebruiken om de poortnummers of IP-adressen te wijzigen waarop deze servers proberen te luisteren.

Wanneer een BI-platformserver gestart wordt, schrijft de server de volgende informatie naar het gebeurtenislogboek voor elke aanvraagpoort waarmee de server verbinding probeert te maken.

- **Server** - De naam van de server en of deze gestart is.
- **Gepubliceerd(e) adres(sen)** - Een lijst met IP-adressen en poortcombinaties die gepost zijn naar de naamservice die andere servers gebruiken om met deze server te communiceren.

Als de server aan een poort gebonden wordt, geeft het logbestand ook **Luisteren op poorten** weer met het IP-adres en de poort waarop de server luistert. Als de server niet aan een poort gebonden kan worden, geeft het logbestand **Kan niet luisteren op poort(en)** weer met het IP-adres en de poort waarop de server niet kan luisteren.

Wanneer een Central Management Server wordt gestart, legt deze ook informatie vast als Gepubliceerd(e) adres(sen), Luisteren op poorten en Luisteren mislukt op voor de Name Service-poort van de server.

Opmerking

Als de server geconfigureerd is voor gebruik van een automatisch toegewezen poort en een ongeldige hostnaam en een ongeldig IP-adres, geeft het gebeurtenislogboek aan dat de server niet kan luisteren op de hostnaam of het IP-adres en poort "0". Als de opgegeven hostnaam of het IP-adres ongeldig is, mislukt de server voordat het besturingssysteem van de host een poort kan toewijzen.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt een vermelding van een Central Management Server weergegeven, die luistert op twee aanvraagpoorten en een Name Service-poort.

```
Server mynode.cms1 successfully started.
Request Port :
  Published Address(es): mymachine.corp.com:11032, mymachine.corp.com:8765
  Listening on port(s): [2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]:11032,
10.90.172.216:8765
Name Service Port :
  Published Address(es): mymachine.corp.com:6400
  Listening on port(s): [2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]:6400,
10.90.172.216:6400
```

8.15.2.1 Fouten opsporen in een implementatie met firewalls

1. Lees het gebeurtenislogboek om te bepalen of de server aan de opgegeven poort gebonden is.
Als de server niet aan een poort is gebonden, is er waarschijnlijk sprake van een poortconflict tussen de server en een ander proces dat op dezelfde computer wordt uitgevoerd. De vermelding *Luisteren mislukt op* geeft aan op welke poort de server probeert te luisteren. Voer een hulpprogramma zoals netstat uit om te bepalen welk proces gebruikmaakt van de poort en configureer dan het andere proces of de server om op een andere poort te luisteren.
2. Als de aan server een poort gebonden is, geeft *Luisteren op* aan op welke poort de server luistert. Als een server op een poort luistert en nog steeds niet juist werkt, zorg er dan voor dat de poort open is in de firewall of configureer de server zodat deze op een open poort luistert.

Als alle Central Management Servers in uw implementatie proberen te luisteren op poorten of IP-adressen die niet beschikbaar zijn, worden de CMS'en niet gestart en kunt u zich niet aanmelden bij de CMC. Als u het poortnummer of IP-adres wilt wijzigen waarop de CMS probeert te luisteren, moet u de Central Configuration Manager (CCM) gebruiken om een geldig poortnummer of IP-adres op te geven.

Verwante informatie

[Poortnummers configureren \[pagina 402\]](#)

8.16 Voorbeelden van veelvoorkomende scenario's met firewalls

Deze sectie bevat voorbeelden van veelvoorkomende scenario's waarin firewalls zijn geïmplementeerd.


8.16.1 Voorbeeld: de toepassingslaag bevindt zich op een afzonderlijk netwerk.

In dit voorbeeld ziet u hoe u een firewall en het BI-platform configureert voor interoperabiliteit in een implementatiescenario waarin de firewall de webtoepassingsserver van andere BI-platformservers scheidt.

De BI-platformonderdelen zijn in dit voorbeeld verspreid over deze computers:

- Computer `boe_1` is host voor de webtoepassingsserver en de SDK.
- Computer `boe_2` is host voor de servers van de intelligence-laag, waaronder de Central Management Server, de Input File Repository Server, de Output File Repository Server en Event Server.
- Computer `boe_3` is host voor de servers van de verwerkingslaag, waaronder de Adaptive Job Server, de Web Intelligence-verwerkingsserver, de Report Application Server, the Crystal Reports-cacheserver en de Crystal Reports-verwerkingsserver.

Grafische weergave 10: Toepassingslaag op afzonderlijk netwerk



8.16.1.1 Toepassingslaag op afzonderlijk netwerk configureren

In de volgende stappen wordt aangegeven hoe u de configuratie in dit voorbeeld definieert.

1. Voor dit voorbeeld gelden deze communicatievereisten:
 - De webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost, moet via beide poorten met de CMS kunnen communiceren.
 - De webtoepassingsserver waarop de SDK wordt gehost, moet met alle BI-platformservers kunnen communiceren.
 - De browser moet toegang hebben tot de HTTP- of de HTTPS-aanvraagpoort op de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassingsserver moet kunnen communiceren met alle BI-platformservers op de computers `boe_2` en `boe_3`. Configureer de poortnummers voor elke server op deze computers. U kunt elke beschikbare poort tussen 1.025 en 65.535 opgeven.

U vindt de poortnummers die in dit voorbeeld zijn gebruikt in de tabel hieronder:

Tabel 19:

| Server | Poortnummer |
|-------------------------------|-------------|
| Central Management Server | 6400 |
| Central Management Server | 6411 |
| Input File Repository Server | 6415 |
| Output File Repository Server | 6420 |
| Event Server | 6425 |
| Adaptive Job Server | 6435 |
| Crystal Reports Cache Server | 6440 |

| Server | Poortnummer |
|------------------------------------|-------------|
| Web Intelligence-verwerkingsserver | 6460 |
| Report Application Server | 6465 |
| Crystal Reports-verwerkingsserver | 6470 |

3. Configureer de firewalls `Firewall_1` en `Firewall_2` zodanig dat communicatie mogelijk is met de vaste poorten van de BI-platformservers en de webtoepassingsserver die u in de vorige stap hebt geconfigureerd.

In dit voorbeeld wordt de HTTP-poort voor de Tomcat-toepassingsserver geopend.

Tabel 20: Configuratie voor Firewall_1

| Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|-------------|--------------|-------|----------|
| Willekeurig | boe_1 | 8080 | Toestaan |

Tabel 21: Configuratie voor Firewall_2

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|--------------|-------------|--------------|-------|----------|
| boe_1 | Willekeurig | boe_2 | 6400 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_2 | 6411 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_2 | 6415 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_2 | 6420 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_2 | 6425 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_3 | 6435 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_3 | 6440 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_3 | 6460 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_3 | 6465 | Toestaan |
| boe_1 | Willekeurig | boe_3 | 6470 | Toestaan |

4. Deze firewall biedt geen ondersteuning voor NAT, waardoor het `hosts`-bestand niet hoeft te worden geconfigureerd.

Verwante informatie

[Poortnummers configureren \[pagina 402\]](#)

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen \[pagina 183\]](#)

8.16.2 Voorbeeld: thick client en databaselaag door firewall gescheiden van BI-platformservers


In dit voorbeeld ziet u hoe u een firewall en het BI-platform configureert voor interoperabiliteit in een implementatie waarbij het volgende geldt:

- Eén firewall scheidt een thick client van de BI-platformservers.
- Eén firewall scheidt de BI-platformservers van de databaselaag.

De BI-platformonderdelen zijn in dit voorbeeld verspreid over deze computers:

- Computer `boe_1` is host voor de wizard Publiceren. De wizard Publiceren is een thick client van BI-platform
- Computer `boe_2` is host voor de servers van de intelligencelaag, waaronder de Central Management Server (CMS), de Input File Repository Server, de Output File Repository Server en Event Server.
- Computer `boe_3` is host voor de servers van de verwerkingslaag, waaronder de Adaptive Job Server, de Web Intelligence-verwerkingsserver, de Report Application Server, de Crystal Reports-verwerkingsserver en de Crystal Reports-cacheserver.
- Computer `Databases` is host voor de systeem- en controledatabase van de CMS en de rapportdatabase. U kunt beide databases op dezelfde databaseserver implementeren of elk op een afzonderlijke databaseserver. In dit voorbeeld bevinden alle CMS-databases en de rapportdatabase zich op dezelfde databaseserver.

Grafische weergave 11: Rich Client en databaselaag op afzonderlijke netwerken



8.16.2.1 Lagen configureren die van BI-platformservers worden gescheiden door een firewall

In de volgende stappen wordt aangegeven hoe u de configuratie in dit voorbeeld definieert.

1. Voor dit voorbeeld gelden deze communicatievereisten:
 - De wizard Publiceren moet communicatie met de CMS™ kunnen initiëren via beide poorten.
 - De wizard Publiceren moet communicatie met de Input File Repository Server en de Output File Repository Server kunnen initiëren.
 - De verbindingsserver, alle onderliggende processen van de Job Server en alle Processing Servers moeten toegang hebben tot de luisterpoort van de server waarop de rapportdatabase zich bevindt.
 - De CMS™ moet toegang hebben tot de databaseluisterpoort van de CMS™-databaseserver.
2. Configureer een specifieke poort voor de CMS™, de Input FRS en de Output FRS. U kunt elke beschikbare poort tussen 1.025 en 65.535 opgeven.

U vindt de poortnummers die in dit voorbeeld zijn gebruikt in de tabel hieronder:

Tabel 22:

| Server | Poortnummer |
|-------------------------------|-------------|
| Central Management Server™ | 6411 |
| Input File Repository Server | 6415 |
| Output File Repository Server | 6416 |

- Het is niet nodig om een poortbereik voor de onderliggende processen van de Job Server te configureren, omdat de firewall tussen de Job Servers en de databaseservers zodanig zal worden geconfigureerd dat vanuit elke poort communicatie kan worden geïnitieerd.
- Configureer <Firewall_1> zodanig dat communicatie mogelijk is met de vaste poorten van de platformservers die u in de vorige stap hebt geconfigureerd. Poort 6400 is de standaardpoort voor de CMS™ Name Server-poort en hoefde in de vorige stap niet expliciet te worden geconfigureerd.

Tabel 23:

| Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|-------------|--------------|-------|----------|
| Willekeurig | boe_2 | 6400 | Toestaan |
| Willekeurig | boe_2 | 6411 | Toestaan |
| Willekeurig | boe_2 | 6415 | Toestaan |
| Willekeurig | boe_2 | 6416 | Toestaan |

Configureer <Firewall_2> zodanig dat communicatie mogelijk is met de luisterpoort van de databaseserver. De CMS™ (op [boe_2](#)) moet toegang hebben tot de systeem- en controledatabase van de CMS™, en de Job Servers (op [boe_3](#)) moeten toegang hebben tot de systeem- en controledatabase. Het is niet nodig om een poortbereik voor de onderliggende processen van de Job Server te configureren, omdat hun communicatie met de CMS de firewall niet hoeft te passeren.

Tabel 24:

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|--------------|-------------|--------------|-------|----------|
| boe_2 | Willekeurig | Databases | 3306 | Toestaan |
| boe_3 | Willekeurig | Databases | 3306 | Toestaan |

- Deze firewall biedt geen ondersteuning voor NAT, waardoor het `hosts`-bestand niet hoeft te worden geconfigureerd.

Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platfononderdelen begrijpen \[pagina 183\]](#)

[Het BI-platform voor firewalls configureren \[pagina 195\]](#)

8.17 Firewallinstellingen voor geïntegreerde omgevingen

Deze sectie biedt een gedetailleerde beschrijving van specifieke overwegingen en poortinstellingen voor BI-platformsystemen die met de volgende ERP-omgevingen kunnen worden geïntegreerd.

- SAP
- Oracle EBS
- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

BI-platform bevat onderdelen zoals browserclients, rich clients, servers en de SDK die op de webtoepassingsserver worden gehost. Systeemonderdelen kunnen op meerdere computers worden geïnstalleerd. Het is handig als u de communicatie tussen het BI-platform en de ERP-onderdelen in grote lijnen begrijpt, voordat u uw systeem configureert voor firewalls.

Poortvereisten voor BI-platformservers

De volgende poorten zijn vereist voor de desbetreffende servers in het BI-platform:

Tabel 25:

| Vereiste serverpoort |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Central Management Server - naamserverpoort• Central Management Server - aanvraagpoort• Aanvraagpoort voor invoer-FRS• Aanvraagpoort voor uitvoer-FRS• Report Application Server - aanvraagpoort• Crystal Reports Cache Server - aanvraagpoort• Crystal Reports Page Server - aanvraagpoort• Crystal Reports-verwerkingsserver - aanvraagpoort |

8.17.1 Specifieke firewallrichtlijnen voor SAP-integratie

Uw BI-platformimplementatie moet de volgende communicatieregels in acht nemen:

- De CMS moet de communicatie met het SAP-systeem op de gatewaypoort voor het SAP-systeem kunnen initiëren.
- De Adaptive Job Server en Crystal Reports-verwerkingsserver (met de onderdelen voor gegevenstoegang) moeten de communicatie met het SAP-systeem op de gatewaypoort voor het SAP-systeem kunnen initiëren.
- Het BW Publisher-onderdeel moet de communicatie met het SAP-systeem op de gatewaypoort voor het SAP-systeem kunnen initiëren.
- BI-platformonderdelen die zijn geïmplementeerd op de SAP Enterprise-portal (zoals iView en KMC), moeten communicatie met webtoepassingen van BI-platform op HTTP/HTTPS-poorten kunnen initiëren.

- De webtoepassingsserver moet de communicatie voor de service van de SAP-systeemgateway kunnen initiëren.
- Crystal Reports moet de communicatie met de SAP-host op de gatewaypoort en de dispatcherpoort voor het SAP-systeem kunnen initiëren.

De poort waarop de SAP-gatewayservice luistert, is dezelfde poort die voor de installatie is opgegeven.

i Opmerking

Als een onderdeel een SAP-router vereist voor verbinding met een SAP-systeem, kunt u het onderdeel met behulp van de SAP-routertekenreeks configureren. Wanneer u bijvoorbeeld een SAP-machtigingssysteem configureert om rollen en gebruikers te importeren, kan de SAP-routerreeks vervangen worden door de naam van de toepassingsserver. Zo wordt verzekerd dat CMS via de SAP-router met het SAP-systeem communiceert.

Verwante informatie

[Lokale SAP-gateways installeren \[pagina 842\]](#)

8.17.1.1 Gedetailleerde poortvereisten

Poortvereisten voor SAP

Het BI-platform gebruikt de SAP Java Connector (SAP JCO) voor communicatie met SAP NetWeaver (ABAP). U moet de beschikbaarheid van de volgende poorten controleren en deze configureren:

- Luisterpoort voor SAP-gatewayservice (bijvoorbeeld 3300).
- Luisterpoort voor SAP-dispatcherservice (bijvoorbeeld 3200).

De volgende tabel bevat een overzicht van de specifieke poortconfiguraties die u nodig hebt.

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| SAP | Willekeurig | Webtoepassingsserver van BI-platform | Webservice-HTTP/HTTPS-poort | Toestaan |
| SAP | Willekeurig | CMS | CMS Name Server-poort | Toestaan |
| SAP | Willekeurig | CMS | CMS-aanvraagpoort | Toestaan |
| Webtoepassingsserver | Willekeurig | SAP | Gatewayservicepoort voor SAP-systeem | Toestaan |
| Central Management Server (CMS) | Willekeurig | SAP | Gatewayservicepoort voor SAP-systeem | Toestaan |

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|------------------|-------------|--------------|--|----------|
| Crystal Reports™ | Willekeurig | SAP | Gatewayservicepoort voor SAP-systeem en dispatcherpoort voor SAP-systeem | Toestaan |

8.17.2 Firewall-configuratie voor JD Edwards EnterpriseOne-integratie

Implementaties van het BI-platform die met JD Edwards-software communiceren, moeten aan deze algemene communicatievereisten voldoen:

- Central Management Console-webtoepassingen moeten communicatie met JD Edwards EnterpriseOne kunnen initiëren via de JDENET-poort en een willekeurig geselecteerde poort.
- Crystal Reports met het clientonderdeel Gegevensconnectiviteit moet communicatie met JD Edwards EnterpriseOne via de JDENET-poort kunnen initiëren. Voor het ophalen van gegevens moet de JD Edwards EnterpriseOne-zijde kunnen communiceren met het stuurprogramma via een willekeurige poort die niet kan worden gecontroleerd.
- De Central Management Server moet communicatie met JD Edwards EnterpriseOne kunnen initiëren via de JDENET-poort en een willekeurig geselecteerde poort.
- Het JDENET-poortnummer staat in het configuratiebestand voor de toepassingsserver van JD Edwards EnterpriseOne (JDE.INI) in de sectie JDENET.

Poortvereisten voor BI-platformservers

Tabel 26:

| Product | Vereiste serverpoort |
|--|---|
| SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform | <ul style="list-style-type: none"> • Poort van aanmeldingsserver voor BI-platform. |

Poortvereisten voor JD Edwards EnterpriseOne

Tabel 27:

| Product | Poortvereiste | Beschrijving |
|--------------------------|---|--|
| JD Edwards EnterpriseOne | JDENET-poort en een willekeurig geselecteerde poort | Gebruikt voor communicatie tussen het BI-platform en JD Edwards EnterpriseOne-toepassingsserver. |

De webtoepassingsserver configureren voor communicatie met JD Edwards

In deze sectie ziet u hoe u een firewall en het BI-platform configureert voor interoperabiliteit in een implementatiescenario waarin de firewall zich tussen de webtoepassingsserver en andere platformservers bevindt.

Voor firewallconfiguratie met BI-platformservers en clients raadpleegt u de sectie *Poortvereisten voor BI-platformservers* van deze handleiding. Naast de standaardfirewallconfiguratie moet voor communicatie met JD Edwards-servers een aantal extra poorten worden geopend.

Tabel 28: Voor JD Edwards EnterpriseOne Enterprise

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|--|-------------|--------------------------|-------------|----------|
| CMS met de functie Beveiligingsconnectiviteit voor JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | Toestaan |
| BI-platformservers met Gegevensconnectiviteit voor JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | Toestaan |
| Crystal Reports met Gegevensconnectiviteit aan clientzijde voor JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | Toestaan |
| Webtoepassingsserver | Willekeurig | JD Edwards EnterpriseOne | Willekeurig | Toestaan |

8.17.3 Specifieke firewallrichtlijnen voor Oracle EBS

Uw implementatie van het BI-platform moet de volgende onderdelen toestaan om communicatie te initiëren met de luisterpoort van de Oracle-database.

- Webonderdelen van BI-platform
- CMS (met name de Oracle EBS-beveiligingsinvoegtoepassing)
- Back-endservers van BI-platform (met name het onderdeel EBS-gegevenstoegang)
- Crystal Reports (met name het EBS Data Access-onderdeel)

i Opmerking

De standaardwaarde van de listener-poort van de Oracle-database in alle bovenstaande vereisten is 1521.

8.17.3.1 Gedetailleerde poortvereisten

In aanvulling op de standaardfirewallconfiguratie voor het BI-platform moet een aantal extra poorten worden geopend om in een geïntegreerde Oracle EBS-omgeving te werken:

Tabel 29:

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|--|-------------|--------------|----------------------|----------|
| Webtoepassingsserver | Willekeurig | Oracle EBS | Oracle-databasepoort | Toestaan |
| CMS met beveiligingsconnectiviteit voor Oracle EBS | Willekeurig | Oracle EBS | Oracle-databasepoort | Toestaan |
| BI-platformservers met gegevensconnectiviteit op de server voor Oracle EBS | Willekeurig | Oracle EBS | Oracle-databasepoort | Toestaan |
| Crystal Reports met gegevensconnectiviteit op de client voor Oracle EBS | Willekeurig | Oracle EBS | Oracle-databasepoort | Toestaan |

8.17.4 Firewall-configuratie voor PeopleSoft Enterprise-integratie

Implementaties van het BI-platform die met PeopleSoft Enterprise communiceren, moeten aan de volgende algemene communicatieregels voldoen:

- De Central Management Server (CMS) met het onderdeel Beveiligingsconnectiviteit moet de communicatie met de PeopleSoft QAS-webservice (Query Access) kunnen starten.
- BI-platformservers met een Gegevensconnectiviteit-onderdeel moeten de communicatie met de PeopleSoft QAS-webservice kunnen starten.
- Crystal Reports met Gegevensconnectiviteit-clientonderdelen moet de communicatie met de PeopleSoft QAS-webservice kunnen starten.
- De Enterprise Management (EPM) Bridge moet met de CMS en de Input File Repository Server kunnen communiceren.
- De EPM Bridge moet kunnen communiceren met de PeopleSoft-database via een ODBC-verbinding.

Het poortnummer van de webservice is hetzelfde als de poort die in de domeinnaam van PeopleSoft Enterprise is opgegeven.

Poortvereisten voor BI-platformservers

Tabel 30:

| Product | Vereiste serverpoort |
|-----------------|---|
| SAP BI-platform | <ul style="list-style-type: none"> • Poort van aanmeldingsserver voor BI-platform. |

Poortvereisten voor PeopleSoft

Tabel 31:

| Product | Poortvereiste | Beschrijving |
|---|-----------------------------|--|
| PeopleSoft Enterprise: People Tools 8.46 of hoger | Webservice-HTTP/HTTPS-poort | Deze poort is vereist wanneer u een SOAP-verbinding voor PeopleSoft Enterprise met PeopleTools 8.46 en nieuwere oplossingen gebruikt |

BI-platform en PeopleSoft voor firewalls configureren

In deze sectie ziet u hoe u het BI-platform en PeopleSoft Enterprise configureert voor interoperabiliteit in een implementatiescenario waarin de firewall zich tussen de webtoepassingsserver en andere BI-platformservers bevindt.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor firewallconfiguratie met BI-platformservers en clients.

Naast de firewallconfiguratie met het BI-platform moet u extra configuraties uitvoeren.

Tabel 32: Voor PeopleSoft Enterprise: PeopleTools 8.46 of hoger

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|--|-------------|------------------------------|--|----------|
| CMS met functie Beveiligingsconnectiviteit voor PeopleSoft | Willekeurig | PeopleSoft | HTTP-/HTTPS-poort voor PeopleSoft-webservice | Toestaan |
| BI-platformservers met Gegevensconnectiviteit voor PeopleSoft | Willekeurig | PeopleSoft | HTTP-/HTTPS-poort voor PeopleSoft-webservice | Toestaan |
| Crystal Reports met Gegevensconnectiviteit voor PeopleSoft aan cliëntzijde | Willekeurig | PeopleSoft | HTTP-/HTTPS-poort voor PeopleSoft-webservice | Toestaan |
| EPM-brug | Willekeurig | CMS | Poort voor CMS-naams- erver | Toestaan |
| EPM-brug | Willekeurig | CMS | CMS-aanvraagpoort | Toestaan |
| EPM-brug | Willekeurig | Input File Repository Server | Poort voor invoer-FRS | Toestaan |
| EPM-brug | Willekeurig | PeopleSoft | PeopleSoft-database- poort | Toestaan |

8.17.5 Firewall-configuratie voor Siebel-integratie

In deze sectie ziet u welke poorten gebruikt worden voor de communicatie tussen BI-platform en Siebel eBusiness Application-systemen wanneer deze door firewalls worden gescheiden.

- De webtoepassing moet communicatie met de aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel kunnen starten. Voor de BusinessObjects Enterprise-aanmeldingsserver voor Siebel zijn drie poorten vereist:
 1. de echo-poort (TCP) 7 voor toegangscontrole tot de aanmeldingsserver,
 2. de poort voor de aanmeldingsserver van het BI-platform voor Siebel (standaard 8448) voor CORBA IOR-luisterpoort
 3. en een willekeurige POA-poort voor CORBA-communicatie die niet gecontroleerd kan worden, zodat alle poorten moeten openstaan.
- De CMS moet communicatie met de aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel kunnen starten. CORBA IOR-luisterpoort voor elke aanmeldingsserver (bijvoorbeeld: 8448). U moet ook een willekeurig POA-poortnummer openen dat pas na installatie van BI-platform bekend wordt gemaakt.
- De aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel moet communicatie kunnen starten met de SCBroker-poort (Siebel connection broker), bijvoorbeeld 2321.
- De backend-servers van BI-platform (onderdeel voor Siebel-gegevens toegang) moeten communicatie kunnen starten met de SCBroker-poort (Siebel connection broker), bijvoorbeeld 2321.
- Crystal Reports-rapporten (onderdeel voor Siebel-gegevens toegang) moeten communicatie kunnen starten met de SCBroker-poort (Siebel connection broker), bijvoorbeeld 2321.

Gedetailleerde beschrijving van poorten

In deze sectie ziet u de poorten die door BI-platform worden gebruikt. Als u het BI-platform implementeert met firewalls, kunt u aan de hand van deze informatie het minimumaantal poorten in de firewalls openen dat is vereist voor specifieke integratie met Siebel.

Tabel 33: Poortvereisten voor BI-platformservers

| Product | Vereiste serverpoort |
|-----------------|---|
| SAP BI-platform | <ul style="list-style-type: none"> • Poort van aanmeldingsserver voor BI-platform. |

Tabel 34: Poortvereiste voor Siebel

| Product | Poortvereiste | Beschrijving |
|-----------------------------|---------------|---|
| Siebel eBusiness-toepassing | 2321 | Standaard SCBroker-poort (Siebel connection broker) |

BI-platformfirewalls configureren voor integratie met Siebel

In deze sectie ziet u hoe u een firewall voor Siebel en het BI-platform configureert voor interoperabiliteit in een implementatiescenario waarin de firewall zich tussen de webtoepassingsserver en andere platformservers bevindt.

Tabel 35:

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|----------------------|-------------|---|-------------|----------|
| Webtoepassingsserver | Willekeurig | Aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel | Willekeurig | Toestaan |

| Broncomputer | Poort | Doelcomputer | Poort | Actie |
|---|--------------|---|----------------|----------|
| CMS | Willekeurige | Aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel | Willekeurige | Toestaan |
| Aanmeldingsserver van BI-platform voor Siebel | Willekeurige | Siebel | SCBroker-poort | Toestaan |
| BI-platformservers met gegevensconnectiviteit aan serverzijde voor Siebel | Willekeurige | Siebel | SCBroker-poort | Toestaan |
| Crystal Reports met gegevensconnectiviteit aan clientzijde voor Siebel | Willekeurige | Siebel | SCBroker-poort | Toestaan |

8.18 Het BI-platform en omgekeerde proxy servers

Het BI-platform kan worden geïmplementeerd in een omgeving met een of meer omgekeerde proxy servers. Een omgekeerde proxy server wordt meestal vóór de webtoepassingsserver geïmplementeerd, zodat deze één IP-adres kunnen gebruiken. Door deze configuratie wordt alle internetverkeer dat gericht is aan privéwebtoepassingsservers via de omgekeerde proxy server geleid en blijven privé IP-adressen verborgen.

Omdat de omgekeerde proxy server openbare URL's omzet in interne URL's, moet de server worden geconfigureerd met de URL's van de webtoepassingen van BI-platform die in het interne netwerk zijn geïmplementeerd.

8.18.1 Ondersteunde omgekeerde proxy servers

Het BI-platform ondersteunt de volgende omgekeerde proxy servers:

- IBM Tivoli Access Manager WebSEAL 6
- Apache 2.2
- Microsoft ISA 2006

8.18.2 Inzicht in de implementatie van webtoepassingen

Webtoepassingen van BI-platform worden geïmplementeerd op een webtoepassingsserver. De toepassingen worden automatisch tijdens de installatie geïmplementeerd via het WDeploy-hulpprogramma. Het hulpprogramma kan ook worden gebruikt om de toepassingen handmatig te implementeren nadat het BI-platform geïmplementeerd is. Op een standaard Windows-installatie bevinden de webtoepassingen zich in de volgende map:

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\warfiles\webapps
```


WDeploy wordt gebruikt om dergelijke WAR-bestanden te implementeren:

- `BOE`: bevat de CMC (Central Management Console), BI-startpunt en Open Document
- `dswsboobje`: bevat de toepassing Webservices

Als de webtoepassingsserver zich achter een omgekeerde proxyserver bevindt, moet u de juiste contextpaden van de WAR-bestanden opgeven in de configuratie van de omgekeerde proxyserver. Configureer een contextpad voor elk geïmplementeerd WAR-bestand van BI-platform om alle functies van BI-platform beschikbaar te maken.

8.19 Omgekeerde proxyserver configureren voor webtoepassingen van BI-platform

In implementaties waar webtoepassingen van BI-platform zich achter een omgekeerde proxyserver bevinden, moet de omgekeerde proxyserver worden geconfigureerd om inkomende URL-aanvragen toe te wijzen aan de juiste webtoepassing.

Deze sectie bevat specifieke configuratievoorbeelden voor een aantal ondersteunde omgekeerde proxyservers. Raadpleeg de documentatie bij de omgekeerde proxyserver voor meer informatie.

8.19.1 Gedetailleerde instructies voor de configuratie van omgekeerde proxyservers

De WAR-bestanden configureren

Webtoepassingen van BI-platform worden als WAR-bestanden geïmplementeerd op een webtoepassingsserver. Configureer op de omgekeerde proxyserver een instructie voor het WAR-bestand dat door de implementatie wordt vereist. U kunt WDeploy gebruiken om de `BOE` of `dswsboobje` WAR-bestanden te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor BI-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over WDeploy.

BOE-eigenschappen opgeven in de aangepaste configuratiemap

Het `BOE.war`-bestand bevat algemene en toepassingsspecifieke eigenschappen. Gebruik de aangepaste configuratiemap als u een van deze eigenschappen moet wijzigen. De map bevindt zich standaard in: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

Let op

Wijzig de eigenschappen in de map `config\default` niet om te voorkomen dat bestanden in de standaardmap worden overschreven. Gebruikers moeten de aangepaste map gebruiken.

i Opmerking

Op sommige webtoepassingsservers zoals de Tomcat-versie die is gebundeld met het BI-platform, kunt u het `BOE.war`-bestand rechtstreeks openen. In deze situatie kunt u aangepaste instellingen rechtstreeks configureren, zonder de implementatie van het WAR-bestand te verwijderen. Kunt u `BOE.war` niet openen, dan moet u de implementatie ongedaan maken, het bestand aanpassen en het opnieuw implementeren.

Consistent gebruik van slashes (/)

Definieer de contextpaden voor de omgekeerde proxyserver op dezelfde manier als in de URL van een browser. Als de instructie bijvoorbeeld het teken / (slash) aan het einde van het gespiegelde pad op de omgekeerde proxyserver bevat, geeft u / ook op aan het einde van de URL van de browser.

Zorg ervoor dat het teken / consistent voorkomt in de bron-URL en de doel-URL in de instructie voor de omgekeerde proxyserver. Als het teken / wordt toegevoegd aan het einde van de bron-URL, moet het ook worden toegevoegd aan het einde van de doel-URL.

8.19.2 De omgekeerde proxyserver configureren

De onderstaande stappen zijn vereist voor de werking van de webtoepassingen van BI-platform achter een ondersteunde omgekeerde proxyserver.

1. Zorg ervoor dat de omgekeerde proxyserver is geconfigureerd conform de aanwijzingen van de leverancier en de netwerktopologie van de implementatie.
2. Bepaal welk WAR-bestand van BI-platform vereist is.
3. Configureer de reverse-proxyserver voor elk WAR-bestand van BI-platform. Let op: op elk type omgekeerde proxyserver worden de regels anders opgegeven.
4. Geef zo nodig speciale configuratie-instellingen op. Sommige webtoepassingen vereisen speciale configuratie wanneer ze op bepaalde webtoepassingsservers worden geïmplementeerd.

8.19.3 De reverse-proxyserver van Apache 2.2 configureren voor het BI-platform

Deze sectie biedt een werkstroom voor de configuratie van interoperabiliteit tussen het BI-platform en Apache 2.2.

1. Het BI-platform en Apache 2.2 moeten elk op een andere computer zijn geïnstalleerd.
2. Apache 2.2 moet als een omgekeerde proxyserver zijn geïnstalleerd en geconfigureerd, zoals beschreven in de documentatie van de leverancier.
3. Configureer `ProxyPass` voor elk WAR-bestand dat zich achter de omgekeerde proxyserver bevindt.

4. Configureer `ProxyPassReverseCookiePath` voor elke webtoepassing die zich achter de omgekeerde proxyserver bevindt. Bijvoorbeeld:

```
ProxyPass /C1/BOE/ http://<appservername>:80/BOE/
ProxyPassReverseCookiePath /BOE/C1/BOE/
ProxyPassReverse /C1/BOE/ http://<appservername>:80/BOE/
ProxyPass /C1/explorer/ http://<appservername>:80/explorer/
ProxyPassReverseCookiePath /BOE/C1/explorer/
ProxyPassReverse /C1/explorer/ http://<appservername>:80/explorer/
```

8.19.4 De omgekeerde proxyserver van WebSEAL 6.0 configureren voor het BI-platform

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u het BI-platform en WebSeal 6.0 configureert voor interoperabiliteit.

De aanbevolen configuratiemethode is om één standaardkoppeling te maken waarmee alle webtoepassingen van BI-platform die op een interne webtoepassingsserver of webserver worden gehost, aan één koppelpunt worden toegewezen.

1. Het BI-platform en WebSEAL 6.0 moeten elk op een andere computer zijn geïnstalleerd.
Hoewel het mogelijk is het BI-platform en WebSEAL 6.0 op dezelfde computer te implementeren, maar dit wordt niet aanbevolen. Raadpleeg de documentatie bij WebSEAL 6.0 voor aanwijzingen bij de configuratie van dit implementatiescenario.
2. Zorg ervoor dat WebSEAL 6.0 geïnstalleerd en geconfigureerd is zoals beschreven in de documentatie van de leverancier.
3. Start het WebSEAL-opdrachtregelprogramma `pdadmin`. Meld u als gebruiker met beheerdersrechten aan bij een beveiligd domein, bijvoorbeeld `sec_master`.
4. Geef de volgende opdracht op bij de aanwijzing `pdadmin sec_master`:

```
server task <instance_name-webseald-host_name> create -t
<type> -h <host_name> -p <port> <junction_point>
```

waarbij

- `<naam_exemplaar-webseald-naam_host>` de volledige servernaam is van het geïnstalleerde WebSEAL-exemplaar. Gebruik voor deze volledige servernaam dezelfde notatie die ook is gebruikt in de uitvoer van de opdracht `server list`.
- `<type>` is het type koppelingspunt. Geef `tcp` op als het koppelingspunt verwijst naar een interne HTTP-poort. Geef `ssl` op als het koppelingspunt verwijst naar een interne HTTPS-poort.
- `<naam_host>` is de DNS-hostnaam of het IP-adres van de interne server waar de aanvragen worden ontvangen.
- `<poort>` is de TCP-poort van de interne server waar de aanvragen worden ontvangen.
- `<koppelingspunt>` is de map in de door WebSEAL beveiligde objectruimte waar de documentruimte van de interne server zich bevindt.

Voorbeeld

```
server task default-webseald-webseal.rp.sap.com
```

```
create -t tcp -h 10.50.130.123 -p 8080/hr
```

8.19.5 Microsoft ISA 2006 configureren voor het BI-platform

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u het BI-platform en ISA 2006 configureert voor interoperabiliteit.

De aanbevolen configuratiemethode is om één standaardkoppeling te maken waarmee alle WAR-bestanden van BI-platform die op een interne webtoepassingsserver of webserver worden gehost, aan één koppelpunt worden toegewezen. Afhankelijk van uw webtoepassingsserver is er extra configuratie vereist voor de toepassingsserver, zodat deze kan worden gebruikt met ISA 2006.

1. Het BI-platform en ISA 2006 moeten elk op een andere computer zijn geïnstalleerd.
Hoewel het mogelijk is het BI-platform en ISA 2006 op dezelfde computer te implementeren, wordt dit niet aanbevolen. Raadpleeg de documentatie bij ISA 2006 voor instructies bij de configuratie van dit implementatiescenario.
2. ISA 2006 moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd zoals wordt beschreven in de documentatie van de leverancier.
3. Start het serverbeheerprogramma voor ISA.
4. Gebruik het navigatievenster om een nieuwe publicatieregel te starten.
 - a. Ga naar

► *Matrices* ► *Computernaam* ► *Firewallbeleid* ► *Nieuw* ► *Publicatieregel voor websites* ►

➔ Onthouden

Vervang *Computernaam* door de naam van de computer waarop ISA 2006 is geïnstalleerd.

- b. Typ een regelnaam bij *Regelnaam Web-publicaties* en klik op *Volgende*.
- c. Selecteer *Toestaan* als regelactie en klik op *Volgende*.
- d. Selecteer *Eén website of taakverdeling publiceren* als publicatietype en klik op *Volgende*.
- e. Selecteer een verbindingstype tussen de ISA-server en de gepubliceerde website en klik op *Volgende*.
Selecteer bijvoorbeeld *Niet-beveiligde verbindingen gebruiken voor het maken van verbinding met de gepubliceerde server-farm*.
- f. Typ de interne naam van de website die u publiceert (bijvoorbeeld computernaam waarop BI-platform wordt gehost) in *Interne naam website* en klik op *Volgende*.

i Opmerking

Als de computer waarop ISA 2006 wordt gehost, geen verbinding kan maken met de doelserver, selecteert u *Een computernaam of IP-adres gebruiken om verbinding te maken met de gepubliceerde server* en typt u de naam of het IP-adres in het desbetreffende veld.

- g. Selecteer de domeinnaam in *Openbare naamgegevens* (bijvoorbeeld *Een domeinnaam*) en geef interne publicatiegegevens op (bijvoorbeeld */*). Klik op *Volgende*.
U moet nu een nieuwe web-listener maken om te controleren op inkomende webaanvragen.
5. Klik op *Nieuw* om de wizard Definitie van nieuwe web-listener te starten.
 - a. Typ een naam in *Naam web-listener* en klik op *Volgende*.

- b. Selecteer een verbindingstype tussen de ISA-server en de gepubliceerde website en klik op [Volgende](#).
Selecteer bijvoorbeeld [Beveiligde SSL-verbindingen met clients niet vereist](#).
 - c. Selecteer de volgende optie in de sectie [IP-adressen web-listener](#) en klik op [Volgende](#).
 - Interne
 - Extern
 - Lokale host
 - Alle netwerkenDe ISA-server is nu geconfigureerd voor publicaties alleen via HTTP.
 - d. Selecteer een optie bij [Verificatie-instelling](#), klik op [Volgende](#) en dan op [Voltooien](#).
De nieuwe listener is nu geconfigureerd voor de webpublicatieregel.
6. Klik op [Volgende](#) in [Gebruikerssets](#) en klik op [Voltooien](#).
 7. Klik op [Toepassen](#) om alle instellingen voor de webpublicatieregel op te slaan en de ISA 2006-configuratie bij te werken.
U moet nu de eigenschappen van de webpublicatieregel bijwerken om paden toe te wijzen aan de webtoepassingen.
 8. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op het geconfigureerde firewallbeleid en selecteer [Eigenschappen](#).
 9. Klik in het tabblad [Paden](#) op [Toevoegen](#) om routes toe te wijzen aan SAP BusinessObjects-webtoepassingen.
 10. Selecteer op het tabblad [Openbare naam](#) de optie [Aanvraag voor de volgende websites](#) en klik op [Toevoegen](#).
 11. Voer in het dialoogvenster [Openbare naam](#) de servernaam voor ISA 2006 in en klik op [OK](#).
 12. Klik op [Toepassen](#) om alle instellingen voor de webpublicatieregel op te slaan en de ISA 2006-configuratie bij te werken.
 13. Controleer de verbindingen door de volgende URL te openen:

`http://<Hostnaam ISA-server>:<poortnummer web-listener>/<Extern pad van de toepassing>`

Bijvoorbeeld: **`http://mijnISAServer:80/Product/BOE/CMC`**

i Opmerking

U moet de browser mogelijk een aantal keer vernieuwen.

U moet het HTTP-beleid wijzigen voor de regel die u zojuist hebt geconfigureerd om ervoor te zorgen dat u zich kunt aanmelden bij de CMC. Klik met de rechtermuisknop op de regel die u in het serverbeheerprogramma van ISA hebt gemaakt en selecteer [HTTP configureren](#). Schakel nu [Normalisatie verifiëren](#) uit in het gebied [URL-beveiliging](#).

Als u extern toegang wilt krijgen tot het BI-platform, moet u een toegangsregel maken.

8.20 Speciale configuratie voor het BI-platform in implementaties met omgekeerde proxy's

Bepaalde BI-platformproducten vereisen aanvullende configuratie om correct te functioneren in implementaties met omgekeerde proxy's. In deze sectie vindt u aanwijzingen voor het uitvoeren van deze aanvullende configuratie.

8.20.1 Omgekeerde proxy voor webservices inschakelen

In deze sectie worden de vereiste procedures beschreven voor het inschakelen van omgekeerde proxy's voor webservices.

8.20.1.1 Reverse proxy inschakelen op Tomcat

Als u omgekeerde proxy's wilt inschakelen op de Tomcat-webtoepassingsserver, past u het bestand `Server.xml` aan. Vereist is onder andere dat u `proxyPort` instelt als luisterpoort voor de omgekeerde proxyserver en een nieuw attribuut `proxyName` toevoegt. In deze sectie wordt de procedure beschreven.

1. Stop Tomcat.
2. Open het bestand `Server.xml` voor Tomcat.

In Windows bevindt `server.xml` zich in: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf`

In Unix bevindt `server.xml` zich in `<CATALINA_HOME>/conf`. De standaardwaarde van `<CATALINA_HOME>` is `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/tomcat`.

3. Zoek deze sectie in het bestand `Server.xml`:

```
<!-- Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->
<!--See proxy documentation for more information about using
      this.-->
<!--
  <Connector port="8082"
    maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
    acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
      proxyPort="80" disableUploadTimeout="true" />
-->
```

4. Hef de opmerking bij het verbindingselement op door `<!--` en `-->` te verwijderen.
5. Stel de waarde van `proxyPort` in op de luisterpoort van de omgekeerde proxyserver.
6. Voeg een nieuw attribuut `proxyName` toe aan de attribuu lijst van de connector. De waarde van `proxyName` moet de naam van de proxyserver zijn die door Tomcat moet kunnen worden omgezet in het juiste IP-adres.

Voorbeeld:

```
<!--Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->
      <!--See proxy documentation for more information about using
            this.-->
      <Connector port="8082"
        maxThreads="150" minSpareThreads="25"
maxSpareThreads="75"
        enableLookups="false"
        acceptCount="100" debug="0"
connectionTimeout="20000"
        proxyName="my_reverse_proxy_server.domain.com"
        proxyPort="ReverseProxyServerPort"
        disableUploadTimeout="true" />
```

Hierbij moeten `mijn_omgekeerde_proxy_server.domein.com` en `ServerpoortOmgekeerdeProxy` worden vervangen door de juiste naam van de omgekeerde proxyserver en de luisterpoort.

7. Sla het bestand `Server.xml` op en sluit het.
8. Start Tomcat opnieuw.
9. Zorg ervoor dat het virtuele pad van de omgekeerde proxyserver wordt toegewezen aan de juiste Tomcat-verbindingspoort. In het bovenstaande voorbeeld is dit poort 8082.

Hieronder ziet u een voorbeeldconfiguratie voor Apache HTTP Server 2.2, waarmee een omgekeerde proxy wordt ingesteld voor SAP BusinessObjects™-webservices die zijn geïmplementeerd op Tomcat:

```
ProxyPass /XI3.0/dswsbobje http://internalServer:8082/dswsbobje
ProxyPassReverseCookiePath /dswsbobje /XI3.0/
dswsbobje
```

Als u webservices wilt inschakelen, moeten de proxynaam en het poortnummer worden aangegeven voor de connector.

8.20.1.2 Omgekeerde proxy inschakelen voor webservices op andere webtoepassingsservers dan Tomcat

Voor de volgende procedure is het vereist dat webtoepassingen van BI-platform juist zijn geconfigureerd voor de gekozen webtoepassingsserver. Bij `wsresources` wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

1. Stop de webtoepassingsserver.
2. Geef de externe URL van de webservices op in het bestand `dsws.properties`.

Dit bestand bevindt zich in de webtoepassing `dswsbobje`. Als de externe URL bijvoorbeeld `http://my_reverse_proxy_server.domain.com/dswsbobje/` is, werkt u de eigenschappen bij in het bestand `dsws.properties`:

- `wsresource1=ReportEngine|reportengine web service alone|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/ReportEngine`
- `wsresource2=BICatalog|bicatalog web service alone|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/BICatalog`
- `wsresource3=Publish|publish web service alone|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/Publish`
- `wsresource4=QueryService|query web service alone|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/QueryService`
- `wsresource5=BIPlatform|BIPlatform web service|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/BIPlatform`
- `wsresource6=LiveOffice|Live Office web service|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/LiveOffice`

3. Sla het bestand `dsws.properties` op en sluit het.
4. Start de webtoepassingsserver opnieuw.
5. Zorg ervoor dat het virtuele pad van de omgekeerde proxyserver wordt toegewezen aan de juiste verbindingspoort van de webtoepassingsserver. In het volgende voorbeeld wordt een voorbeeldconfiguratie weergegeven voor de Apache HTTP-server 2.2 om een omgekeerde proxy uit te voeren op webservices van BI-platform die zijn geïmplementeerd op de gekozen webtoepassingsserver:

```
ProxyPass /SAP/dswsbobje http://internalServer:<luisterpoort> /dswsbobje
```

```
ProxyPassReverseCookiePath /dswsbobje /SAP/dswsbobje
```

Hierbij is <luisterpoort> de luisterpoort van de webtoepassingsserver.

8.20.2 Het basispad voor sessiecookies inschakelen voor ISA 2006

In deze sectie wordt beschreven hoe u specifieke webtoepassingsservers zo kunt configureren dat u het basispad voor sessiecookies kunt gebruiken met ISA 2006 als reverse-proxyserver.

8.20.2.1 Apache Tomcat configureren

Voeg het volgende toe aan het element <Connector> element in `server.xml` om het basispad voor sessiecookies te configureren voor gebruik met ISA 2006 als reverse-proxyserver:

```
emptySessionPath="true"
```

1. Stop Tomcat.
2. Open `server.xml`, dat zich bevindt in:

```
<HOOFDMAP_CATALINA>\conf
```

3. Zoek naar de volgende sectie in het bestand `server.xml`:

```
<!-- Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->
<!-- See proxy documentation for more information about using this -->
<!--
<Connector port="8082"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxS
pareThreads="75" enableLookups="false"
acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
proxyPort="80" disableUploadTimeout="true" />
-->
```

4. Hef de opmerking bij het verbindingselement op door <!-- en --> te verwijderen.
5. Voeg het volgende toe aan het element <Connector> element in `server.xml` om het basispad voor sessiecookies te configureren voor gebruik met ISA 2006 als reverse-proxyserver:

```
emptySessionPath="true"
```

6. Stel de waarde van `proxyPort` in op de luisterpoort van de omgekeerde proxyserver.
7. Voeg een nieuw attribuut `proxyName` toe aan de attribuutlijst van de connector. De waarde moet de naam van de proxyserver zijn die via Tomcat moet kunnen worden omgezet in een juist IP-adres.

Bijvoorbeeld:

```
<!--Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082
-->
<!-- See proxy documentation for more information about using
this -->
<Connector port="8082"
```



```
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" emptySessionPath="true"
acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
proxyName="my_reverse_proxy_server.domain.com"
proxyPort="ReverseProxyServerPort"
disableUploadTimeout="true" />
```

8. Sla het bestand `Server.xml` op en sluit het.
9. Start Tomcat opnieuw.

Zorg ervoor dat het virtuele pad van de omgekeerde proxyserver wordt toegewezen aan de juiste Tomcat-verbindingspoort. In het bovenstaande voorbeeld is dit poort 8082.

8.20.2.2 Sun Java 8.2 configureren

U moet het bestand `sun-web.xml` wijzigen voor elke webtoepassing van BI-platform.

1. Ga naar `<SUN_WEBAPP_DOMAIN>\generated\xml\j2ee-modules\webapps\BOE\WEB-INF`
2. Open `sun-web.xml`.
3. Voeg het volgende toe na de container `<context-root>`:

```
<session-config>
  <cookie-properties>
    <property name="cookiePath" value="/" />
  </cookie-properties>
</session-config>
<property name="reuseSessionID" value="true"/>
```

4. Sla `sun-web.xml` op en sluit het.
5. Herhaal stap 1-4 voor elke webtoepassing.

8.20.2.3 Oracle Application Server 10gR3 configureren

U moet het bestand `global-web-application.xml` of `orion-web.xml` wijzigen voor elke implementatiemap van de webtoepassingen van BI-platform.

1. Ga naar `<ORACLE_HOME>\j2ee\home\config\`
2. Open `global-web-application.xml` of `orion-web.xml`.
3. Voeg de volgende regel toe aan de container `<orion-web-app>`:

```
<session-tracking cookie-path="/" />
```

4. Sla het configuratiebestand op en sluit het.
5. Meld u aan bij de beheerconsole van Oracle:
 - a. Ga naar **OC4J:home** > **Beheer** > **Serveireigenschappen**.
 - b. Selecteer **Opties** onder **Opdrachtregelopties**.
 - c. Klik op **Nog een rij toevoegen** en typ het volgende:

```
Doracle.useSessionIDFromCookie=true
```

6. Start de Oracle-server opnieuw op.

8.20.2.4 WebSphere Community Edition 2.0 configureren

1. Open de beheerconsole van WebSphere Community Edition 2.0.
2. Zoek naar [Server](#) in het linkernavigatievenster en selecteer [Webserver](#).
3. Selecteer de connectors en klik op [Bewerken](#).
4. Schakel het selectievakje [emptySessionPath](#) in en klik op [Opslaan](#).
5. Typ de ISA-servernaam in [ProxyName](#).
6. Typ het ISA-luisterpoortnummer in [ProxyPort](#).
7. Stop de connector en start deze opnieuw.




8.20.3 Omgekeerde proxy inschakelen voor SAP BusinessObjects Live Office

Als u de functie Object weergeven in webbrowser van SAP BusinessObjects Live Office wilt inschakelen voor omgekeerde proxy's, moet u de standaardviewer-URL aanpassen. U kunt dit doen in de Central Management Console (CMC) of via Live Office-opties.

Opmerking

In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat de omgekeerde proxy's voor het BI-startpunt en de webservices van BI-platform zijn ingeschakeld.

8.20.3.1 De standaardviewer-URL aanpassen in de CMC

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Klik op de pagina [Toepassingen](#) op [Central Management Console](#).
3. Selecteer  [Acties](#)  [Verwerkingsinstellingen](#) .
4. Selecteer de juiste URL van de standaard-URL in het veld [URL](#) en klik op [Opslaan en sluiten](#).
Bijvoorbeeld:

```
http://ReverseProxyServer:ReverseProxyServerPort/BOE/OpenDocument.jsp?  
sIDType=CUID&iDocID=%SI_CUID%
```

Hierbij zijn `ReverseProxyServer` en `ReverseProxyServerPort` de juiste naam van de omgekeerde proxyserver en de luisterpoort.

9 Verificatie

9.1 Verificatieopties in het BI-platform

Verificatie is het proces waarbij de identiteit wordt gecontroleerd van een gebruiker die probeert toegang tot het systeem te krijgen, en rechtenbeheer is het proces waarbij wordt gecontroleerd of de gebruiker voldoende rechten heeft om de gevraagde actie voor het opgegeven object uit te voeren.

Met beveiligingsinvoegtoepassingen kunt u de manier waarop het BI-platform gebruikers verifieert uitbreiden en aanpassen. Beveiligingsinvoegtoepassingen vergemakkelijken de aanmaak en het beheer van accounts doordat u gebruikersaccounts en groepen van externe systemen kunt toewijzen in het platform. U kunt externe gebruikersaccounts of groepen toewijzen aan bestaande BI-platformgebruikersaccounts of -groepen, of u kunt nieuwe Enterprise-gebruikersaccounts of -groepen maken die overeenkomen met alle toegewezen vermeldingen in het externe systeem.

De huidige versie ondersteunt de volgende verificatiemethoden:

- Enterprise
- LDAP
- Windows AD
- SAP
- Oracle EBS
- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

Omdat het BI-platform volledig aanpasbaar is, kunnen de verificatie en processen per systeem verschillen.

9.1.1 Primaire verificatie

De primaire verificatie vindt plaats wanneer een gebruiker voor het eerst probeert toegang tot het systeem te krijgen. Tijdens primaire verificatie kan een van de volgende twee dingen gebeuren:

- Als eenmalige aanmelding niet is geconfigureerd, geeft de gebruiker zijn of haar referenties op, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en verificatietype. Deze gegevens worden door de gebruikers ingevoerd op het aanmeldingsscherm.

i Opmerking

Standaard wordt alleen de wachtwoordinstelling dat wachtwoorden mogen bestaan uit hoofd- en kleine letters gecontroleerd, tenzij deze is gewijzigd door de beheerder. Hiervoor moet het wachtwoord uit ten minste één hoofdletter en één kleine letter bestaan. Zo nodig kan de beheerder aanvullende wachtwoordinstellingen afdwingen.

- Als er een methode voor eenmalige aanmelding is geconfigureerd, worden de referenties voor de gebruikers in stilte verspreid.
Deze gegevens worden opgehaald via andere methoden, zoals Kerberos of SiteMinder.

De verificatietypen die kunnen worden opgegeven zijn Enterprise, LDAP, Windows AD, SAP, Oracle, EBS, Siebel, JD Edwards Enterprise One en PeopleSoft Enterprise, afhankelijk van de typen die u hebt ingesteld in het beheergebied Verificatie van de CMC (Central Management Console). De gegevens worden via HTTP door de webbrowser van de gebruiker naar uw webserver verzonden. De gegevens worden vervolgens vanaf de webserver via de webconnector naar de juiste platformserver verzonden.

De webtoepassingsserver stuurt de gegevens van de gebruiker door naar een script op de server. Dit script communiceert intern met de SDK en uiteindelijk met de juiste beveiligingsinvoegtoepassing om de gegevens van de gebruiker te verifiëren in de gebruikersdatabase.

Als de gebruiker zich bijvoorbeeld bij het BI-startpunt aanmeldt en daarbij Enterprise-verificatie opgeeft, zorgt de SDK ervoor dat de verificatie wordt uitgevoerd door de beveiligingsinvoegtoepassing van BI-platform. De CMS (Central Management Server) gebruikt de beveiligingsinvoegtoepassing om de gebruikersnaam en het wachtwoord te verifiëren met behulp van de systeemdatabase. Als de gebruiker echter een andere verificatiemethode opgeeft, gebruikt de SDK de overeenkomstige beveiligingsinvoegtoepassing om de gebruiker te verifiëren.

Wanneer door de beveiligingsinvoegtoepassing wordt doorgegeven dat de referenties kloppen, krijgt de gebruiker door de CMS een actieve systeemidentiteit toegewezen en voert de CMS de volgende acties uit:

- De CMS maakt een Enterprise-sessie voor de gebruiker. Terwijl de sessie actief is, is er voor deze sessie één gebruikerslicentie in het systeem nodig.
- De CMS genereert en codeert een aanmeldingstoken en verzendt dit naar de webtoepassingsserver.
- De webtoepassingsserver slaat de gegevens van de gebruiker op in een sessievariabele in het geheugen. Een actieve sessie slaat gegevens op die in BI-platform worden gebruikt om te reageren op aanvragen van de gebruiker.

Opmerking

De sessievariabele bevat niet het wachtwoord van de gebruiker.

- De webtoepassingsserver slaat de aanmeldingstoken op in een cookie op de browser van de client. Dit wordt uitsluitend gedaan omwille van failover, zoals wanneer u een geclusterde CMS hebt of wanneer BI-startpunt is geclusterd voor sessieaffiniteit.

Opmerking

Het aanmeldingstoken kan worden uitgeschakeld. Als u het aanmeldingstoken uitschakelt, wordt ook failover uitgeschakeld.

9.1.2 Beveiligingsinvoegtoepassingen

Met beveiligingsinvoegtoepassingen kunt u de manier waarop het BI-platform gebruikers verifieert, uitbreiden en aanpassen. Het BI-platform wordt momenteel geleverd met de volgende invoegtoepassingen:

- Enterprise
- LDAP

- Windows Active Directory
- SAP
- Oracle EBS
- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

Beveiligingsinvoegtoepassingen vereenvoudigen de aanmaak en het beheer van accounts doordat u gebruikersaccounts en groepen van externe systemen kunt toewijzen in het BI-platform. U kunt externe gebruikersaccounts of groepen toewijzen aan bestaande BI-platformgebruikersaccounts of -groepen, of u kunt nieuwe Enterprise-gebruikersaccounts of -groepen maken die overeenkomen met alle toegewezen vermeldingen in het externe systeem.

De externe gebruikers en groepen worden door de beveiligingsinvoegtoepassingen dynamisch onderhouden. Zodra u een externe groep aan het BI-platform toewijst, kunnen alle gebruikers in die groep zich aanmelden bij het BI-platform. Als u het lidmaatschap van de externe groep later wijzigt, hoeft u de groep niet nogmaals in het BI-platform bij te werken of te vernieuwen. Als u bijvoorbeeld een LDAP-groep in het BI-platform toewijst en vervolgens een nieuwe gebruiker aan de groep toevoegt, maakt de beveiligingstoepassing dynamisch een alias voor deze nieuwe gebruiker wanneer deze zich voor het eerst met geldige LDAP-referenties aanmeldt bij het BI-platform.

U kunt bovendien met beveiligingsinvoegtoepassingen op een consistente manier rechten toewijzen aan gebruikers en groepen, omdat voor de toegewezen gebruikers en groepen in Crystal Enterprise dezelfde regels gelden. U kunt bijvoorbeeld enkele gebruikersaccounts of groepen uit Windows AD en uit een LDAP-adreslijstserver toewijzen. Als u vervolgens in het BI-platform rechten wilt toekennen of nieuwe, aangepaste groepen wilt maken, kunt u alle instellingen opgeven in de CMC.

Elke beveiligingsinvoegtoepassing werkt als een verificatieprovider die de gebruikersreferenties in de juiste gebruikersdatabase controleert. Als gebruikers zich aanmelden bij het BI-platform, kunnen ze kiezen uit de beschikbare verificatietypen die u hebt ingesteld in het beheergebied Verificatie van de CMC.

i Opmerking

Gebruikers kunnen niet worden geverifieerd met de Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing als de serveronderdelen van BI-platform worden uitgevoerd op UNIX.

9.1.3 Eenmalige aanmelding bij het BI-platform

Eenmalige aanmelding bij het BI-platform wil zeggen dat gebruikers, wanneer ze zich eenmaal hebben aangemeld bij het besturingssysteem, toegang hebben tot toepassingen die SSO (Single Sign On: eenmalige aanmelding) ondersteunen zonder dat ze hun aanmeldingsgegevens opnieuw hoeven op te geven. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, wordt er een beveiligingscontext voor die gebruiker gemaakt. Deze context kan naar het BI-platform worden overgebracht om SSO uit te voeren.

De term “anonieme eenmalige aanmelding” heeft ook betrekking op eenmalige aanmelding bij het BI-platform, maar dan specifiek op eenmalige aanmelding voor de gebruikersaccount Guest. Wanneer de Guest-gebruikersaccount is ingeschakeld (dit is standaard het geval), kan iedereen zich als gast aanmelden bij het BI-platform en heeft dan toegang tot het systeem.

9.1.3.1 Ondersteuning voor eenmalige aanmelding

De term eenmalige aanmelding wordt voor verschillende scenario's gebruikt. In de eerste plaats verwijst deze term naar een situatie waarin gebruikers slechts eenmaal hun aanmeldingsgegevens hoeven op te geven om toegang te krijgen tot twee of meer toepassingen of systemen. Hierdoor wordt het voor gebruikers gemakkelijker om met het systeem te werken.

Eenmalige aanmelding bij BI-startpunt is mogelijk via het BI-platform of via verschillende verificatiehulpprogramma's, afhankelijk van uw type toepassingsserver en besturingssysteem.

Deze methoden voor eenmalige aanmelding zijn beschikbaar wanneer u een Java-toepassingsserver onder Windows gebruikt:

- Windows Active Directory met Kerberos
- Windows AD met SiteMinder

De volgende methoden voor eenmalige aanmelding zijn beschikbaar als u de IIS gebruikt onder Windows:

- Windows Active Directory met Kerberos
- Windows Active Directory met NTLM
- Windows AD met SiteMinder

Deze methoden voor ondersteuning van eenmalige aanmelding zijn beschikbaar in Windows of UNIX, met een van de ondersteunde webtoepassingsservers voor het platform.

- LDAP met SiteMinder
- Vertrouwde verificatie
- Windows Active Directory met Kerberos
- LDAP via Kerberos op SUSE 11
- SAP NetWeaver SSO via Vertrouwde verificatie

Opmerking

Windows Active Directory met Kerberos wordt ondersteund als de Java-toepassing in UNIX wordt uitgevoerd. BI-platformservices moeten echter op een Windows-server worden uitgevoerd.

In de tabel hieronder vindt u de methoden voor eenmalige aanmelding die worden ondersteund door het BI-startpunt.

| Verificatiemodus | CMS-server | Opties | Opmerkingen |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| Windows AD | Alleen Windows | Alleen Windows Active Directory met Kerberos | Windows Active Directory-verificatie voor het BI-startpunt en de CMC is standaard beschikbaar. |
| LDAP | Alle ondersteunde platforms | Alleen ondersteunde LDAP-directoryservers met SiteMinder | LDAP-verificatie voor het BI-startpunt en de CMC is standaard beschikbaar. Voor SSO bij BI-startpunt en CMC is SiteMinder vereist. |
| Enterprise | Alle ondersteunde platforms | Vertrouwde verificatie | Enterprise-verificatie voor het BI-startpunt en de CMC is |

| Verificatiemodus | CMS-server | Opties | Opmerkingen |
|------------------|------------|--------|---|
| | | | standaard beschikbaar. SSO met Enterprise-verificatie voor BI-startpunt en de CMC vereist Vertrouwde verificatie. |

9.1.3.1.1 Eenmalige aanmelding voor CMC inschakelen

Volg de volgende stappen om SSO voor CMC in te schakelen:

De cache aan de clientzijde moet worden leeggemaakt voordat de eerste CMC-installatie wordt gestart. Anders wordt de Enterprise-verificatiemethode in de cache opgenomen.

Voer op de Tomcat-server de volgende stappen uit:

1. Ga in een systeem dat al is geconfigureerd voor SSO voor BILP naar `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.
2. Maak een bestand met de naam `CmcApp.properties` en vermeld hierin
 - `sso.supported.types=vintela, trustedIIS, trustedHeader, trustedParameter, trustedCookie, trustedSession, trustedUserPrincipal, trustedVintela, trustedX509, sapSSO, siteminder`
 - `authentication.default=secWinAD`
3. Start Tomcat opnieuw op.
SSO voor CMC is nu ingeschakeld.

Opmerking

Na een sessietime-out in het BI-startpunt of CMC (als SSO is ingeschakeld in beide gevallen) wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden. Als de wordt vernieuwd, wordt de gebruiker opnieuw aangemeld zonder dat deze opnieuw een wachtwoord moet opgeven. De ping-functie moet niet worden uitgeschakeld tijdens het proces.

9.1.3.2 Eenmalige aanmelding bij de database

Nadat gebruikers zijn aangemeld bij het BI-platform, kunnen ze via eenmalige aanmelding bij de database acties uitvoeren waarvoor databasetoegang nodig is, met name het weergeven en vernieuwen van rapporten, zonder dat ze opnieuw hun aanmeldingsgegevens hoeven op te geven. Eenmalige aanmelding bij de database kan met eenmalige aanmelding bij het BI-platform worden gecombineerd om gebruikers nog gemakkelijker toegang te bieden tot de bronnen die ze nodig hebben.

9.1.3.3 Eenmalige end-to-end-aanmelding

Eenmalige end-to-end-aanmelding verwijst naar een configuratie waarin gebruikers eenmalige toegang hebben tot zowel het BI-platform als tot de databases. Gebruikers hoeven in dit geval slechts eenmaal hun aanmeldingsgegevens op te geven, namelijk wanneer ze zich bij het besturingssysteem aanmelden, om toegang te krijgen tot het BI-platform en om acties te kunnen uitvoeren waarvoor databasetoegang nodig is, zoals het weergeven van rapporten.

In het BI-platform wordt eenmalige end-to-end-aanmelding ondersteund via Windows Active Directory en Kerberos.

9.2 Enterprise-verificatie

9.2.1 Enterprise-verificatie (overzicht)

Enterprise-verificatie is de standaardverificatiemethode voor het BI-platform; deze methode wordt na installatie van het systeem standaard ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld. Wanneer u gebruikers en groepen toevoegt en beheert, slaat het platform de gebruikers- en groepsgegevens op in een database.

➔ Tip

Gebruik de standaard Enterprise-verificatie van het systeem als u het liefst afzonderlijke accounts en groepen maakt voor gebruik met het BI-platform, of als u nog geen hiërarchie van gebruikers en groepen hebt gemaakt op een externe adreslijstserver.

U hoeft Enterprise-verificatie niet te configureren of in te schakelen. U kunt de instellingen voor Enterprise-verificatie echter wel afstemmen op de specifieke beveiligingsbehoeften van uw onderneming. U kunt verificatie-instellingen van Enterprise alleen aanpassen via de CMC (Central Management Console).

9.2.2 Instellingen voor Enterprise-verificatie

| Instellingen | Opties | Beschrijving |
|------------------------------|--|---|
| <i>Wachtwoordbeperkingen</i> | <i>Wachtwoorden afdwingen die bestaan uit hoofdletters en kleine letters</i> | <p>Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één hoofdletter en één kleine letter bevatten.</p> <div>i Opmerking<p>Standaard is deze optie ingeschakeld. Indien nodig kan deze door de beheerder worden uitgeschakeld.</p></div> |

| Instellingen | Opties | Beschrijving |
|--|--|--|
| | <i>Cijfer(s) in wachtwoord afdwingen</i> | Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één numeriek teken bevatten. |
| | <i>Specia(a)l(e) teken(s) in wachtwoord afdwingen</i> | Deze optie zorgt ervoor dat wachtwoorden ten minste één speciaal teken bevatten. |
| <i>Gebruikersbeperkingen</i> | <i>Moet wachtwoord elke N dag(en) wijzigen</i> | Met deze optie zorgt u ervoor dat wachtwoorden geen risico vormen en regelmatig vernieuwd worden. |
| | <i>De laatste N wachtwoorden kunnen niet opnieuw worden gebruikt</i> | Met deze optie zorgt u ervoor dat wachtwoorden niet routineus herhaald worden. |
| | <i>Moet N minuten wachten voor wachtwoord kan worden gewijzigd</i> | Met deze optie zorgt u ervoor dat nieuwe wachtwoorden niet direct nadat ze in het systeem zijn ingevoerd, kunnen worden gewijzigd. |
| <i>Aanmeldbeperkingen</i> | <i>Account uitschakelen na N mislukte aanmeldingspogingen</i> | Met deze beveiligingsoptie bepaalt u hoeveel pogingen een gebruiker heeft om zich bij het systeem aan te melden voordat diens account wordt uitgeschakeld. |
| | <i>Aantal mislukte aanmeldingspogingen na N minuten op nul stellen</i> | Met deze optie geeft u aan na hoeveel tijd de teller voor aanmeldpogingen opnieuw wordt ingesteld. |
| | <i>Account na N minuten opnieuw inschakelen</i> | Met deze optie geeft u aan hoe lang een account geblokkeerd blijft na N mislukte aanmeldpogingen. |
| <i>Gegevensbronreferenties synchroniseren met aanmelding</i> | <i>Gegevensbronreferenties van de gebruiker bij de aanmelding inschakelen en bijwerken</i> | Met deze optie worden gegevensbronreferenties ingeschakeld nadat de gebruiker is aangemeld. |
| <i>Vertrouwde verificatie</i> | <i>Vertrouwde verificatie is ingeschakeld</i> | Hier vindt u de instellingen voor vertrouwde verificatie. |

9.2.3 Enterprise-instellingen wijzigen

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *Enterprise*.
Het dialoogvenster *Enterprise* wordt weergegeven.
3. Wijzig de instellingen.

➔ Tip

Als u alle instellingen wilt terugzetten op hun standaardwaarden, klikt u op *Opnieuw instellen*.

4. Klik op *Bijwerken* om de wijzigingen op te slaan.

9.2.3.1 Algemene wachtwoordinstellingen wijzigen

i Opmerking

Accounts die langere tijd niet worden gebruikt, worden niet automatisch gedeactiveerd. Beheerders moeten inactieve accounts handmatig verwijderen.

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *Enterprise*.
Het dialoogvenster *Enterprise* wordt weergegeven.
3. Schakel het selectievakje in voor elke wachtwoordinstelling die u wilt gebruiken en geef indien nodig een waarde op.

In de volgende tabel vindt u de minimum- en maximumwaarden voor de wachtwoordinstellingen die u kunt configureren.

Tabel 36:

| Wachtwoordinstelling | Minimum | Aanbevolen maximum |
|--|-------------------|-----------------------|
| <i>Moet ten minste N tekens bevatten</i> | 0 tekens | 64 tekens |
| <i>Wachtwoord moet elke N dagen worden gewijzigd</i> | 1 dag | 100 dagen |
| <i>Mag de laatste N wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.</i> | 1 wachtwoord | 100 wachtwoorden |
| <i>Moet N minuten wachten om wachtwoord te wijzigen</i> | 0 minuten | 100 minuten |
| <i>Account uitschakelen na N mislukte aanmeldingspogingen</i> | 1 mislukte poging | 100 mislukte pogingen |
| <i>Aantal mislukte aanmeldingen opnieuw instellen na N minuten</i> | 1 minuut | 100 minuten |
| <i>Account na N minuten opnieuw inschakelen</i> | 0 minuten | 100 minuten |

4. Klik op *Bijwerken*.

i Opmerking

Inactieve Enterprise-accounts worden automatisch uitgeschakeld. Systeembeheerders moeten accounts die niet langer actief zijn, handmatig verwijderen.

9.2.4 Vertrouwde verificatie inschakelen

Vertrouwde verificatie van Enterprise wordt gebruikt bij het uitvoeren van eenmalige aanmelding door te vertrouwen op de webtoepassingsserver voor de verificatie van de identiteit van de gebruiker. Deze verificatiemethode omvat het vestigen van een vertrouwensrelatie tussen de CMS (Central Management Server) en de webtoepassingsserver waarop de webtoepassing van BI-platform wordt gehost. Wanneer de vertrouwensrelatie tot stand gebracht is, draagt het systeem de verificatie van de gebruikersidentiteit over aan de webtoepassingsserver. Vertrouwde verificatie kan worden gebruikt ter ondersteuning van verificatiemethoden, zoals SAML, x.509 en andere methoden die geen speciale verificatie-invoegtoepassingen hebben.

Gebruikers melden zich het liefst één keer bij het systeem aan, zodat ze hun wachtwoord niet meerdere keren hoeven in te voeren tijdens een sessie. Vertrouwde verificatie is een Java-oplossing voor eenmalige aanmelding, waarbij u uw verificatieoplossing voor BI-platform integreert met verificatieoplossingen van derden. Bij toepassingen die vertrouwd worden voor de Central Management Server, kunnen gebruikers zich met Vertrouwde verificatie aanmelden zonder hun wachtwoord op te geven.

Als u Vertrouwde verificatie wilt inschakelen, moet u een gedeeld geheim op de server configureren via de instellingen voor Enterprise-verificatie en de client configureren via de eigenschappen die zijn opgegeven voor het `BOE.war`-bestand.

Opmerking

- Voordat u Vertrouwde verificatie kunt gebruiken, moet u Enterprise-gebruikers hebben gemaakt of de externe gebruikers hebben toegewezen die u wilt gebruiken voor aanmelding bij het BI-platform.
- De URL voor eenmalige aanmelding bij BI-startpunt is `http://server:port/BOE/BI`.

Verwante informatie

[De server configureren voor Vertrouwde verificatie \[pagina 231\]](#)

[Vertrouwde verificatie voor de webtoepassing configureren \[pagina 235\]](#)

9.2.4.1 De server configureren voor Vertrouwde verificatie

Voordat u Vertrouwde verificatie kunt configureren, moet u Enterprise-gebruikers of toegewezen gebruikers van derden hebben gemaakt die zich moeten aanmelden bij het BI-platform.

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#).
3. Klik op de optie [Enterprise](#).
Het dialoogvenster [Enterprise](#) wordt weergegeven.
4. Onder [Vertrouwde verificatie](#):
 - a. Klik op [Vertrouwde verificatie is ingeschakeld](#).
 - b. Klik op [Nieuw gedeeld geheim](#).
Het bericht `Sleutel van gedeeld geheim is gegenereerd` en kan worden gedownload wordt weergegeven.

- c. Klik op *Gedeeld geheim downloaden*.

Het gedeelde geheim wordt door de client en de CMS gebruikt om de vertrouwde relatie vast te leggen. U moet eerst de server en vervolgens de clientcomputer configureren voor Vertrouwde verificatie.

Het dialoogvenster *Bestand downloaden* wordt weergegeven.

- d. Klik op *Opslaan* en sla het `TrustedPrincipal.conf`-bestand op in een van de volgende mappen:

- `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\`
- `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\`

Let op

Stel de time-out niet in op 0 (nul). Een waarde van 0 betekent dat de tijdafwijking tussen de twee kloktijden onbeperkt kan zijn, waardoor u de kwetsbaarheid voor replay-aanvallen verhoogt.

- e. Voer in het veld *Geldigheidsperiode van gedeeld geheim* het aantal dagen dat het gedeelde geheim geldig moet zijn.
- f. Geef het maximale aantal milliseconden op dat de klok op de client en de klok van de CMS van elkaar mogen afwijken voor aanvragen voor Vertrouwde verificatie.

5. Klik op *Bijwerken* om het gedeelde geheim vast te leggen.

Het BI-platform controleert niet alle wijzigingen in parameters voor Vertrouwde verificatie. U moet handmatig een back-up maken van de gegevens voor Vertrouwde verificatie.

Het gedeelde geheim wordt door de client en de CMS gebruikt om de vertrouwde relatie vast te leggen.

Vervolgens moet u de client configureren voor Vertrouwde verificatie.

9.2.5 Vertrouwde verificatie configureren voor de webtoepassing

Als u Vertrouwde verificatie voor de client wilt configureren, moet u globale eigenschappen voor het `BOE.war`-bestand wijzigen, evenals bepaalde eigenschappen voor het BI-startpunt en OpenDocument-toepassingen.

Gebruik een van de volgende methoden om het gedeelde geheim aan de client door te geven:

- Optie `WEB_SESSION`
- Bestand `TrustedPrincipal.conf`

Gebruik een van de volgende methoden om de gebruikersnaam aan de client door te geven:

- `REMOTE_USER`
- `HTTP_HEADER`
- `COOKIE`
- `QUERY_STRING`
- `WEB_SESSION`
- `USER_PRINCIPAL`

De methode die u gebruikt moet worden aangepast in de globale eigenschappen

`Trusted.auth.user.retrieval` voor het `BOE.war`-bestand, onafhankelijk van de manier waarop het gedeelde geheim wordt doorgegeven.

9.2.5.1 Vertrouwde verificatie gebruiken voor eenmalige aanmelding van SAML

SAML (Security Assertion Markup Language) is een XML-standaard voor het doorgeven van identiteitsgegevens. SAML biedt een veilige verbinding waar identiteit en vertrouwelijke gegevens worden gecommuniceerd. Bovendien wordt eenmalige aanmelding geboden waardoor extra aanmeldingen voor vertrouwde gebruikers die het BI-platform willen gebruiken, worden geëlimineerd.

SAML-verificatie inschakelen

Als uw toepassingsserver als een SAML-serviceprovider kan werken, kunt u Vertrouwde verificatie gebruiken voor eenmalige aanmelding van SAML bij het BI-platform.

Hiervoor moet u eerst de webtoepassingsserver voor SAML-verificatie configureren.

U moet ook een van de volgende methoden gebruiken om de gebruikersnaam door te geven aan de client:

- REMOTE_USER
- USER_PRINCIPAL

Het onderstaande voorbeeld bevat een web.xml-voorbeeldbestand dat geconfigureerd is voor SAML-verificatie:

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>InfoView</web-resource-name>
    <url-pattern>*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>j2ee-admin</role-name>
    <role-name>j2ee-guest</role-name>
    <role-name>j2ee-special</role-name>
  </auth-constraint>
  <user-data-constraint>
    <transport-guarantee>NONE</transport-guarantee>
  </user-data-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
  <auth-method>FORM</auth-method>
  <realm-name>InfoView</realm-name>
  <form-login-config>
    <form-login-page>/logon.jsp</form-login-page>
    <form-error-page>/logon.jsp</form-error-page>
  </form-login-config>
</login-config>
<security-role>
  <description>Assigned to the SAP J2EE Engine System Administrators</description>
  <role-name>j2ee-admin</role-name>
</security-role>
<security-role>
  <description>Assigned to all users</description>
  <role-name>j2ee-guest</role-name>
</security-role>
<security-role>
  <description>Assigned to a special group of users</description>
  <role-name>j2ee-special</role-name>
</security-role>
```

Raadpleeg de documentatie van uw toepassingsserver voor verdere instructies, aangezien deze voor elke toepassingsserver verschillen.

Vertrouwde verificatie gebruiken

Als uw webtoepassingsserver eenmaal is geconfigureerd om als een SAML-serviceprovider te werken, kunt u Vertrouwde verificatie gebruiken voor eenmalige aanmelding van SAML.

i Opmerking

Gebruikers moeten in het BI-platform worden geïmporteerd of Enterprise-accounts hebben.

Dynamische aliassen worden gebruikt om eenmalige aanmelding in te schakelen. Wanneer gebruikers de aanmeldingspagina voor het eerst openen via SAML, worden ze gevraagd om zich handmatig aan te melden met de bestaande referenties van hun BI-platformaccount. Als de referenties van de gebruiker zijn geverifieerd, maakt het systeem een alias van de SAML-identiteit van de gebruiker voor zijn/haar BI-platformaccount. Latere aanmeldingspogingen voor de gebruiker worden uitgevoerd via eenmalige aanmelding. Het systeem koppelt de identiteitsalias van de gebruiker dynamisch aan een bestaande account.

i Opmerking

Een specifieke eigenschap voor het BOE.war-bestand (`trusted.auth.user.namespace.enabled`) moet hiervoor worden ingeschakeld.

9.2.5.2 Eigenschappen voor Vertrouwde verificatie voor webtoepassingen

In de volgende tabel worden de instellingen voor Vertrouwde verificatie in de standaard `global.properties` voor het bestand `BOE.war` weergegeven. Maak een nieuw bestand in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` om de instellingen te overschrijven.

| Eigenschap | Standaardwaarde | Beschrijving |
|---|--------------------------------|--|
| <code>sso.enabled=true</code> | <code>sso.enabled=false</code> | Hiermee schakelt u eenmalige aanmelding bij het BI-platform in of uit. Stel de waarde in op <code>true</code> om Vertrouwde verificatie in te schakelen. |
| <code>trusted.auth.shared.secret</code> | Geen | Naam van sessievariabele die wordt gebruikt om het geheim voor Vertrouwde verificatie op te halen. Alleen van toepassing als de websessie wordt gebruikt om het gedeelde geheim door te geven. |

| Eigenschap | Standaardwaarde | Beschrijving |
|--|-----------------|---|
| <code>trusted.auth.user.param</code> | Geen | Hiermee wordt de variabele opgegeven die wordt gebruikt om de gebruikersnaam voor Vertrouwde verificatie op te halen. |
| <code>trusted.auth.user.retrieval</code> | Geen | <p>Hiermee wordt de methode opgegeven die wordt gebruikt om de gebruikersnaam voor Vertrouwde verificatie op te halen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>REMOTE_USER</code> • <code>HTTP_HEADER</code> • <code>COOKIE</code> • <code>QUERY_STRING</code> • <code>WEB_SESSION</code> • <code>USER_PRINCIPAL</code> <p>Laat deze optie leeg om Vertrouwde verificatie uit te schakelen.</p> |
| <code>trusted.auth.user.namespace.enabled</code> | Geen | <p>Hiermee wordt dynamische binding van aliassen aan bestaande gebruikersaccounts in- en uitgeschakeld. Als de eigenschap is ingesteld op <code>true</code>, gebruikt Vertrouwde verificatie aliasbinding om gebruikers van het BI-platform te verifiëren. Met aliasbinding werkt uw toepassingsserver als een SAML-serviceprovider; hiermee biedt Vertrouwde verificatie eenmalige aanmelding van SAML bij het systeem.</p> <p>Als deze eigenschap leeg is, gebruikt Vertrouwde verificatie koppeling van namen bij het verifiëren van gebruikers.</p> |

9.2.5.3 Vertrouwde verificatie voor de webtoepassing configureren

Als u het gedeelde geheim wilt opslaan in het bestand `TrustedPrincipal.conf`, zorg er dan voor dat het bestand wordt opgeslagen in de toepasselijke platformmap:

Tabel 37:

| Platform | Locatie van TrustedPrincipal.conf |
|-------------------------------|--|
| Windows, standaardinstallatie | <ul style="list-style-type: none"> • <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\ • <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\ |
| AIX | <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/ aix_rs6000/ |
| Solaris | <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/ solaris_sparc/ |
| Linux | <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x86 |

Er zijn diverse manieren om de gebruikersnaamvariabele te vullen die wordt gebruikt om Vertrouwde verificatie te configureren voor de client die webtoepassingen host. U moet uw webtoepassingsserver zodanig configureren of instellen dat uw gebruikersnamen beschikbaar voor u zijn voordat u deze methoden voor het ophalen van de gebruikersnaam gebruikt. Zie <http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/javax/servlet/http/HttpServletRequest.html> voor meer informatie.

Als u Vertrouwde verificatie voor de client wilt configureren, moet u eigenschappen voor het BOE.war-bestand oproepen en wijzigen, waaronder algemene en specifieke eigenschappen voor het BI-startpunt en OpenDocument-webtoepassingen.

i Opmerking

U moet mogelijk extra stappen uitvoeren, afhankelijk van hoe u de gebruikersnaam of het gedeelde geheim wilt ophalen.

1. Open de aangepaste map voor het BOE.war-bestand op de computer die de webtoepassingen host:

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.
```

Later moet u het gewijzigde bestand BOE.war opnieuw implementeren.

2. Maak een nieuw bestand met Kladblok of een ander tekstverwerkingsprogramma.
3. Geef de volgende eigenschappen voor Vertrouwde verificatie op:

```
sso.enabled=true
trusted.auth.user.retrieval=<Method for user ID retrieval>
trusted.auth.user.param=<Variable>
trusted.auth.shared.secret=<WEB_SESSION>
```

Selecteer een van de volgende opties voor het ophalen van de gebruikersnaam voor de eigenschap `trusted.auth.shared.secret`:

Tabel 38:

| Optie | Methode voor het ophalen van de gebruikersnaam |
|-------------|---|
| HTTP_HEADER | De gebruikersnaam wordt opgehaald uit de inhoud van een HTTP-header. U geeft de HTTP-header op die u wilt gebruiken in de eigenschap <code>trusted.auth.user.param</code> . |

| Optie | Methode voor het ophalen van de gebruikersnaam |
|----------------|---|
| QUERY_STRING | De gebruikersnaam wordt opgehaald uit een parameter van de aanvraag-URL. U geeft op welke queryreeks moet worden gebruikt in de eigenschap <code>trusted.auth.user.param</code> . |
| COOKIE | De gebruikersnaam wordt opgehaald uit een opgegeven cookie. U geeft op welke cookie moet worden gebruikt in de eigenschap <code>trusted.auth.user.param</code> . |
| WEB_SESSION | De gebruikersnaam wordt opgehaald uit de inhoud van een opgegeven sessievariabele. U geeft de websessievariabele op die moet worden gebruikt in de eigenschap <code>trusted.auth.user.param</code> in de <code>global.properties</code> . |
| REMOTE_USER | De gebruikersnaam wordt opgehaald via een oproep van <code>HttpServletRequest.getRemoteUser()</code> . |
| USER_PRINCIPAL | De gebruikersnaam wordt opgehaald via een aanroep van <code>getUserPrincipal().getName()</code> op het object <code>HttpServletRequest</code> voor de huidige aanvraag in een servlet of JSP. |

➔ Aanbeveling

Als u SSO op basis van HTTP_HEADER of SSO op basis van QUERY_STRING gebruikt, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers (browsers) geen directe toegang hebben tot BOE voor verificatie. In plaats daarvan beveelt SAP aan dat de eindgebruikers (browsers) alleen via de portal of de aangepaste toepassing toegang hebben tot BOE.

i Opmerking

Voor sommige webtoepassingsservers moet de omgevingsvariabele `REMOTE_USER` zijn ingesteld op `true` op de server. Raadpleeg de documentatie bij uw webtoepassingsserver om na te gaan of dit is vereist. Controleer of de omgevingsvariabele is ingesteld op `true` als dit voor uw server is vereist.

i Opmerking

Als u `USER_PRINCIPAL` of `REMOTE_USER` gebruikt om de gebruikersnaam door te geven, moet u `trusted.auth.user.param` leeg laten.

4. Sla het bestand op met de naam `global.properties`.
5. Start de webtoepassingsserver opnieuw.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde BOE-webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP*

BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen als u meer informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

9.2.5.3.1 Voorbeeldconfiguraties

9.2.5.3.1.1 Het gedeelde geheim via het bestand `TrustedPrincipal.conf` doorgeven

In de volgende voorbeeldconfiguratie wordt aangenomen dat een gebruiker met de naam "JohnDoe" is gemaakt in het BI-platform.

Gebruikersgegevens worden opgeslagen en doorgegeven via de websessie. Het gedeelde geheim wordt doorgegeven via het `TrustedPrincipal.conf`-bestand, dat standaard is opgeslagen in de map `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`. De gebundelde versie van Tomcat is de webtoepassingsserver.

1. Maak in de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\` een nieuw bestand met Kladblok of een ander tekstverwerkingsprogramma.
2. Voer de volgende waarden in om eigenschappen voor Vertrouwde verificatie op te geven:

```
sso.enabled=true
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION
trusted.auth.user.param=MyUser
trusted.auth.shared.secret=MySecret
```

3. Sla het bestand op met de naam `global.properties`.
4. Zoek het bestand `custom.jsp` in de map `web` in het bestand `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar` in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins`.
5. Breng de volgende wijzigingen aan in het bestand `custom.jsp` in het bestand `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar`:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" %>
<%
//custom Java code
request.getSession().setAttribute("MyUser", "JohnDoe");
%>
<html>
<head>
<title>Custom Entry Point</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/myScript.js"></script>
<a href="javascript:goToLogonPage()">Click this to go to the logon page of BI
launch pad</a>
</body>
</html>
```

6. Maak een bestand `myScript.js` in de map `web\noCacheCustomResources` in het bestand `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar` in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\ eclipse\plugins`.

7. Voeg de volgende waarden toe aan `myScript.js`:

```
function goToLoginPage() {  
    window.location = "logon.jsp"; }
```

8. Start de webtoepassingsserver opnieuw.
9. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren.

Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

Controleer of u Vertrouwde verificatie hebt geconfigureerd door de volgende URL te gebruiken om BI-startpunt te openen: `http://<[cmsnaam]>:8080/BOE/BI/custom.jsp`, waar `<[cmsnaam]>` de naam is van de computer die de CMS host. De volgende koppeling moet nu worden weergegeven: Klik hierop om naar de aanmeldingspagina van BI-startpunt te gaan.

9.2.5.3.1.2 Het gedeelde geheim doorgeven via de websessievariabele

In de volgende voorbeeldconfiguratie wordt aangenomen dat een gebruiker `<JohnDoe>` is gemaakt in het BI-platform.

De gebruikersgegevens worden opgeslagen en doorgegeven via de websessie, en het gedeelde geheim wordt doorgegeven via de websessievariabele. Dit bestand moet zich in de volgende map bevinden: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`. U moet de inhoud van het bestand openen en controleren. In deze voorbeeldconfiguratie wordt aangenomen dat het gedeelde geheim het volgende inhoudt:

```
9ecb0778edcff048edae0fcdde1a5db8211293486774a127ec949c1bdb98dae8e0ea388979edc65773  
841c8ae5d1f675a6bf5d7c66038b6a3f1345285b55a0a7
```

De gebundelde versie van Tomcat is de webtoepassingsserver.

1. Open de volgende map:
`<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\`
2. Maak een nieuw bestand in een teksteditor.
3. Geef de eigenschappen voor vertrouwde verificatie op door het volgende in te voeren:

```
sso.enabled=true  
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION  
trusted.auth.user.param=MyUser  
trusted.auth.shared.secret=MySecret
```

4. Sla het bestand op onder de volgende naam:

`global.properties`

5. Open het volgende bestand:

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web\custom.jsp

6. Wijzig de inhoud van het bestand om het volgende op te nemen:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" %>
<%
//custom Java code
request.getSession().setAttribute("MySecret", "9ecb0778edc048edae0fcddela5db8211
2934
86774a127ec949c1bdb98dae8e0ea388979edc65773841c8ae5d1f675a6bf5d7c66038b6a3f1345
285b55a0a7"
request.getSession().setAttribute("MyUser", "JohnDoe");
%>
<html>
<head>
<title>Custom Entry Point</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/myScript.js"></script>
<a href="javascript:goToLogonPage()">Click this to go to the logon page of BI
launch pad</a>
</body>
</html>
```

7. Maak het bestand myScript.js in de volgende map:

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web
\noCacheCustomResources

8. Voeg het volgende toe aan myScript.js:

```
function goToLogonPage() {
    window.location = "logon.jsp";
}
```

9. Start de webtoepassingsserver opnieuw.

10. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren.

Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

Controleer of u vertrouwde verificatie correct hebt geconfigureerd door via de volgende URL de toepassing BI-startpunt te openen: `http://[cmsnaam]:8080/BOE/BI/custom.jsp`, waarbij [cmsnaam] de naam van de computer is die de CMS host. De volgende koppeling wordt weergegeven:
Klik hierop om naar de aanmeldingspagina van BI-startpunt te gaan.

9.2.5.3.1.3 De gebruikersnaam doorgeven via gebruikers-principal

In de volgende voorbeeldconfiguratie wordt aangenomen dat een gebruiker met de naam "JohnDoe" is gemaakt in het BI-platform.

Gebruikersgegevens worden opgeslagen en doorgegeven via de gebruikers-principaloptie. Het gedeelde geheim wordt doorgegeven via het `TrustedPrincipal.conf`-bestand, dat standaard is opgeslagen in de map C:

\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86. De gebundelde versie van Tomcat is de webtoepassingsserver.

1. Stop de Tomcat-server.
2. Open het `server.xml`-bestand voor Tomcat dat zich standaard bevindt in de map `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf\`.
3. Zoek `<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm" .../>` en wijzig dit in de volgende waarde:

```
Realm className="orgapachecatalinarealmMemoryRealm".../
```

4. Open het `tomcat-users.xml`-bestand dat zich standaard bevindt in de map `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf\`.
5. Zoek de code `<tomcat-users>` en wijzig de volgende waarde:

```
<user name="JohnDoe" password="password"
roles="onjavauser"/>
```

6. Open het bestand `web.xml` in de map `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\`.
7. Voeg de volgende waarden toe vóór de code `</web-app>`:

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>OnJavaApplication</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>onjavauser</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
  <realm-name>OnJava Application</realm-name>
</login-config>
```

U moet een specifieke pagina invoeren voor de parameter `<url-patroon></url-patroon>`. Deze pagina is normaal gesproken niet de standaard-URL voor BI-startpunt of een andere webtoepassing.

8. Voeg de volgende waarden toe aan het aangepaste `global.properties`-bestand:

```
trusted.auth.user.retrieval=USER_PRINCIPAL
trusted.auth.user.namespace.enabled=true
```

i Opmerking

Het instellen van `trusted.auth.user.namespace.enabled=true` is optioneel. U kunt de parameter toevoegen als u een externe gebruikersnaam aan een andere gebruikersnaam van het BI-platform wilt toewijzen.

9. Start de webtoepassingsserver opnieuw.
10. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren.
Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

De configuraties op de webtoepassingsserver zijn hetzelfde als u de methode Externe gebruiker gebruikt.

Controleer of u Vertrouwde verificatie hebt geconfigureerd door de volgende URL te gebruiken om BI-startpunt te openen: `http://<[cmsnaam]>:8080/BOE/BI`, waar `<[cmsnaam]>` de naam is van de computer die de CMS host. Na enkele ogenblikken wordt een aanmeldingsvenster weergegeven.

9.3 LDAP-verificatie

9.3.1 LDAP-verificatie gebruiken

Deze sectie bevat een algemene beschrijving van LDAP-verificatie in het BI-platform. Vervolgens worden de beheerprogramma's beschreven waarmee u LDAP-accounts voor het platform kunt beheren en configureren.

Wanneer u het BI-platform installeert, wordt automatisch ook de LDAP-verificatiemodule geïnstalleerd, maar deze wordt niet standaard ingeschakeld. Als u LDAP-verificatie wilt gebruiken, moet u eerst nagaan of u de bijbehorende LDAP-map hebt ingesteld. Raadpleeg de LDAP-documentatie voor meer informatie over LDAP.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) is een algemene, toepassingsonafhankelijke adreslijst waarmee gebruikers gegevens uit een groot aantal toepassingen kunnen delen. U kunt met LDAP, dat is gebaseerd op een open standaard, gegevens in een adreslijst opvragen en bijwerken.

LDAP is gebaseerd op de X.500-standaard, waarbij een DAP (Directory Access Protocol) wordt gebruikt voor de communicatie tussen een adreslijstclient en een adreslijstserver. LDAP kan in plaats van DAP worden gebruikt. Bij LDAP worden minder bronnen gebruikt en worden enkele X.500-bewerkingen en -functies vereenvoudigd of weggelaten.

De items in de adreslijststructuur in LDAP zijn volgens een specifiek schema gerangschikt. Elk item wordt aangegeven met de bijbehorende unieke naam (DN, Distinguished Name) of algemene naam (CN, Common Name). Andere algemene attributen zijn de naam van de bedrijfseenheid (OU, Organizational Unit) en de naam van het bedrijf (O, Organization). Een groep met leden kan zich bijvoorbeeld op de volgende locatie in een adreslijststructuur bevinden: `cn=BI-platformgebruikers, ou=Enterprise-gebruikers A, o=Research`. Raadpleeg de LDAP-documentatie voor meer informatie.

Omdat LDAP toepassingsonafhankelijk is, kan elke client met de juiste bevoegdheden toegang tot de adreslijsten krijgen. Met deze beveiligingsinvoegtoepassing kunt u LDAP-verificatie instellen voor aanmeldingen van gebruikers bij het BI-platform. Het geeft gebruikers toegangsrechten tot objecten in het systeem. Zolang u een of meer LDAP-servers uitvoert en LDAP op uw bestaande netwerkcomputersystemen gebruikt, kunt u gebruikmaken van LDAP-verificatie (samen met Enterprise- en Windows Active Directory-verificatie).

De LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing van het BI-platform kan desgewenst met uw LDAP-server communiceren via een SSL-verbinding die tot stand is gebracht met serververificatie of door wederzijdse verificatie. De LDAP-server heeft bij serververificatie een beveiligingscertificaat dat door het BI-platform wordt gebruikt om te controleren of de server kan worden vertrouwd, terwijl de LDAP-server verbindingen van anonieme clients toestaat. Bij wederzijdse verificatie hebben zowel de LDAP-server als het BI-platform een beveiligingscertificaat en moet de LDAP-server bovendien het clientcertificaat controleren voordat er een verbinding tot stand kan worden gebracht.

De LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing die bij het BI-platform wordt geleverd, kan zo worden geconfigureerd dat er via SSL met uw LDAP-server wordt gecommuniceerd, terwijl er altijd een basisverificatie wordt uitgevoerd wanneer de referenties van gebruikers worden gecontroleerd. Als u LDAP-verificatie implementeert in het BI-platform, moet u op de hoogte zijn van de verschillen tussen deze LDAP-typen. Zie voor meer informatie RFC2251 op het volgende adres: <http://www.faqs.org/rfcs/rfc2251.html> .

Verwante informatie

[LDAP-verificatie configureren \[pagina 243\]](#)

[LDAP-groepen toewijzen \[pagina 254\]](#)

9.3.1.1 LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing

Met de LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing kunt u gebruikersaccounts en groepen van de LDAP-adreslijstserver toewijzen in het BI-platform. Bovendien kan het systeem met deze beveiligingsinvoegtoepassing alle aanmeldingen controleren waarvoor LDAP-verificatie is opgegeven. Gebruikers worden geverifieerd op de LDAP-adreslijstserver en hun lidmaatschap van een toegewezen LDAP-groep wordt gecontroleerd, voordat de CMS deze gebruikers een actieve BI-platformsessie toekent. Gebruikerslijsten en groepslidmaatschappen worden dynamisch onderhouden door het systeem. U kunt opgeven dat het platform voor extra beveiliging een SSL-verbinding (Secure Sockets Layer) moet gebruiken voor de communicatie met de LDAP-adreslijstserver.

LDAP-verificatie voor het BI-platform is vergelijkbaar met Windows AD-verificatie omdat u ook bij LDAP-verificatie groepen kunt toewijzen en gebruik kunt maken van verificatie, toegangsrechten en aliassen. Ook kunt u net als bij de NT- of Active Directory-verificatie nieuwe Enterprise-accounts voor bestaande LDAP-gebruikers maken en LDAP-aliassen toewijzen aan bestaande gebruikers, als de gebruikersnamen overeenkomen met de gebruikersnamen in Enterprise. Bovendien kunt u bij de LDAP-verificatie het volgende doen:

- Gebruikers en groepen uit de LDAP-adreslijstservice toewijzen
- LDAP toewijzen voor Active Directory. Er gelden beperkingen bij het configureren van LDAP voor Active Directory.
- Meerdere hostnamen en poorten opgeven
- LDAP configureren met SiteMinder.

Nadat u de LDAP-gebruikers en -groepen hebt toegewezen, ondersteunen alle clienthulpprogramma's van BI-platform de LDAP-verificatie. U kunt ook eigen toepassingen maken die LDAP-verificatie ondersteunen.

Verwante informatie

[SSL-instellingen voor LDAP-serververificatie of wederzijdse verificatie configureren \[pagina 247\]](#)

[LDAP toewijzen voor Windows Active Directory \[pagina 256\]](#)

[De LDAP-invoegtoepassing voor SiteMinder configureren \[pagina 252\]](#)

9.3.2 LDAP-verificatie configureren

Ter vereenvoudiging van het beheer ondersteunt het BI-platform LDAP-verificatie voor gebruikers- en groepsaccounts. Voordat gebruikers zich echter met hun LDAP-gebruikersnaam en -wachtwoord kunnen aanmelden bij het systeem, moet u hun LDAP-account toewijzen aan het BI-platform. Wanneer u een LDAP-account toewijst, kunt u een nieuwe account maken of de account koppelen aan een bestaande BI-platformaccount.

Voordat u LDAP-verificatie instelt en inschakelt, controleert u of de LDAP-map is ingesteld. Raadpleeg de LDAP-documentatie voor meer informatie.

Het configureren van LDAP-verificatie omvat de volgende taken:

- De LDAP-host configureren
- De LDAP-server voorbereiden voor SSL (indien vereist)
- De LDAP-invoegtoepassing voor SiteMinder configureren (indien vereist)

i Opmerking

als u LDAP configureert voor Active Directory, kunt u uw gebruikers toewijzen. U kunt dan echter geen eenmalige aanmelding van Active Directory of eenmalige databaseaanmelding configureren. Methoden voor eenmalige aanmelding van LDAP, zoals SiteMinder en vertrouwde verificatie, blijven beschikbaar.

9.3.2.1 De LDAP-host configureren

Het is raadzaam ervoor te zorgen dat uw LDAP-server geïnstalleerd en actief is voordat u de LDAP-host configureert.

1. Selecteer [Verificatie](#) in de navigatielijst om naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC te gaan.
2. Dubbelklik op [LDAP](#).
3. Als u LDAP-verificatie voor het eerst instelt, klikt u op [Wizard LDAP configureren starten](#).
4. Voer de naam en het poortnummer van uw LDAP-hosts in het vak [LDAP-host toevoegen \(hostnaam:poort\)](#) in (bijvoorbeeld mijnserver:123), klik op [Toevoegen](#) en klik vervolgens op [Volgende](#).

➔ Tip

Herhaal deze stap om meerdere LDAP-hosts van hetzelfde servertype toe te voegen als u hosts wilt toevoegen die als overnameserver kunnen fungeren. Als u een host wilt verwijderen, selecteert u de hostnaam en klikt u op [Verwijderen](#).

5. Selecteer het servertype in de lijst [LDAP-servertype](#).

i Opmerking

Als u LDAP toewijst aan Active Directory, selecteert u [Microsoft Active Directory Application Server](#) als servertype.

6. Klik op [Attribuuttoewijzingen weergeven](#) als u de LDAP-serverattribuuttoewijzingen of de LDAP-standaardzoekattributen wilt weergeven of wijzigen.
Standaard zijn de toegewezen serverattributen en zoekattributen van elk ondersteund servertype ingesteld.
7. Klik op [Volgende](#).
8. Typ in het veld [Onderscheidende basisnaam LDAP](#) de DN-naam (Distinguished Name), bijvoorbeeld o=EenBasis, voor uw LDAP-server en klik vervolgens op [Volgende](#).
9. Typ in het vak [LDAP-serverbeheerreferenties](#) de DN-naam (Distinguished Name) en het wachtwoord van een gebruikersaccount die leesrechten voor de map heeft.
Beheerdersreferenties zijn niet vereist.

Als de LDAP-server anonieme bindingen toestaat, laat u dit gebied leeg. BI-platformservers en -clients worden via anonieme aanmelding gekoppeld aan de primaire host.

10. Als u verwijzingen op uw LDAP-host hebt geconfigureerd, voert u de verificatiegegevens in het gebied [LDAP-toewijzingsreferenties](#) in en voert u vervolgens het aantal verwijzingssprongen in het veld [Maximale verwijzings-hops](#) in.

U moet het gebied [LDAP-toewijzingsreferenties](#) configureren als alle volgende criteria van toepassing zijn:

- De primaire host is geconfigureerd om te verwijzen naar een andere mapserver die query's voor vermeldingen onder een bepaalde basis verwerkt.
- De host waarnaar wordt verwezen is ingesteld voor het weigeren van anonieme bindingen.
- Een groep van de host waarnaar wordt verwezen, wordt toegewezen aan het BI-platform.

i Opmerking

Hoewel groepen van meerdere hosts kunnen worden toegewezen, kan slechts één set toewijzingsreferenties worden ingesteld. Als u dus meerdere hosts met toewijzingsreferenties hebt, moet u op elke host een gebruikersaccount met dezelfde DN-naam (Distinguished Name) en hetzelfde DN-wachtwoord maken.

i Opmerking

Als [Maximaal aantal verwijzings-hops](#) is ingesteld op nul, worden verwijzingen niet gevolgd.

11. Klik op [Volgende](#).
12. Kies het type SSL-verificatie (Secure Sockets Layer) dat wordt gebruikt:
- [Basis \(geen SSL\)](#)
 - [Serververificatie](#)
 - [Wederzijdse verificatie](#)

Details en vereisten voor wederzijdse en serververificatie worden in een volgende sectie besproken. Als u LDAP-verificatie wilt instellen met een van beide typen SSL, leest u [SSL-instellingen voor LDAP-serververificatie of wederzijdse verificatie configureren](#) in dit document voordat u deze procedure voortzet.

13. Klik op [Volgende](#) en selecteer een verificatiemethode voor eenmalige LDAP-aanmelding:
- [Basis \(geen SSO\)](#)
 - [SiteMinder](#)
14. Klik op [Volgende](#) en selecteer hoe aliassen en gebruikers aan BI-platformaccounts worden toegewezen.
- a. Selecteer in het gebied [Opties voor nieuwe alias](#) hoe nieuwe aliassen worden toegewezen aan Enterprise-accounts:
- [Elke toegevoegde LDAP-alias toewijzen aan een account met dezelfde naam](#).
Gebruik deze optie wanneer u weet dat gebruikers een Enterprise-account met dezelfde naam hebben. De LDAP-aliassen worden dus toegewezen aan bestaande gebruikers (de aliassen worden automatisch gemaakt). Gebruikers die geen bestaande Enterprise-account hebben of die in hun Enterprise- en LDAP-account niet dezelfde naam gebruiken, worden toegevoegd als nieuwe gebruikers.
 - [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde LDAP-alias](#).
Gebruik deze optie wanneer u voor elke gebruiker een nieuwe account wilt maken.
- b. Selecteer in het gebied [Bijwerkopties van alias](#) hoe u updates van aliassen wilt beheren voor de Enterprise-accounts:
- [Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt](#)

Gebruik deze optie als u automatisch een nieuwe alias wilt maken voor iedere LDAP-gebruiker die is toegewezen aan het BI-platform. Nieuwe LDAP-accounts worden toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccount of voor alle gebruikers als u [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde LDAP-alias](#) hebt ingeschakeld.

- o [Alleen nieuwe aliases maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt](#)

Gebruik deze optie wanneer de LDAP-map die u toewijst, veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van het BI-platform. Het systeem maakt niet automatisch aliases en Enterprise-accounts voor alle gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliases (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers die zich aanmelden bij het BI-platform.

- c. Geef in het gebied [Opties voor nieuwe gebruiker](#) op hoe nieuwe gebruikers worden gemaakt:

- o [Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam.](#)

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.

- o [Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers.](#)

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het platform, kan een licentie voor 100 gelijktijdige gebruikers bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.

- 15. Voer deze stap uit als u toewijzingen van gebruikersattribuut instelt of als u van plan bent e-mailadressen van de LDAP-server te importeren. In het gebied [Opties voor attribuutbinding](#) kunt u de prioriteit voor attribuutbinding voor de LDAP-invoegtoepassing opgeven:

- a. Klik op het vak [Volledige naam, e-mailadres en andere attributen importeren](#).

De volledige namen en beschrijvingen die worden gebruikt in de LDAP-accounts, worden met de gebruikersobjecten geïmporteerd en opgeslagen in het systeem.

- b. Geef een optie op voor [Prioriteit van LDAP-attribuutbinding instellen in verhouding tot andere attribuutbindingen](#).

Opmerking

Als u de optie instelt op 1, hebben LDAP-attributen prioriteit in scenario's waarbij LDAP en andere invoegtoepassingen (Windows AD en SAP) zijn ingeschakeld. Is de optie op 3 ingesteld, dan hebben attributen van andere ingeschakelde invoegtoepassingen prioriteit.

- 16. Klik op [Voltooien](#).

Verwante informatie

[SSL-instellingen voor LDAP-serververificatie of wederzijdse verificatie configureren \[pagina 247\]](#)

[De LDAP-invoegtoepassing voor SiteMinder configureren \[pagina 252\]](#)

9.3.2.2 Meerdere LDAP-hosts beheren

Met LDAP en het BI-platform kunt u fouttolerantie aan het systeem toevoegen door meerdere LDAP-hosts toe te voegen. Het systeem gebruikt de eerste host die u toevoegt als de primaire LDAP-host. Volgende hosts worden gebruikt als overnamehosts.

De primaire LDAP-host en alle failover-hosts moeten op exact dezelfde manier worden geconfigureerd, en elke LDAP-host moet verwijzen naar alle andere hosts van waaruit u groepen wilt toewijzen. Raadpleeg de LDAP-documentatie voor meer informatie over LDAP-hosts en -verwijzingen.

Als u meerdere LDAP-hosts wilt toevoegen, voert u alle hosts in wanneer u LDAP configureert met de LDAP-configuratiewizard (zie voor meer informatie.) Als u de LDAP al hebt geconfigureerd, gaat u naar het beheergebied Verificatie van de Central Management Console en klikt u op het tabblad LDAP. Klik in het gebied Overzicht van LDAP-serverconfiguratie op de naam van de LDAP-host om de pagina te openen waarop u hosts kunt toevoegen of verwijderen.

i Opmerking

Zorg ervoor dat u eerst de primaire host toevoegt, gevolgd door de overige overnamehosts.

i Opmerking

Als u LDAP-overnamehosts gebruikt, kunt u niet het hoogste SSL-beveiligingsniveau gebruiken (u kunt dus niet de optie 'Servercertificaat accepteren als het afkomstig is van een vertrouwde certificeringsinstantie en als het CN-attribuut van het certificaat overeenkomt met de DNS-hostnaam van de server' selecteren).

Verwante informatie

[LDAP-verificatie configureren \[pagina 243\]](#)

9.3.2.3 SSL-instellingen voor LDAP-serververificatie of wederzijdse verificatie configureren

Deze sectie bevat uitgebreide informatie over wederzijdse of serververificatie op basis van SSL voor LDAP. Voor het instellen van verificatie op basis van SSL moet u enkele voorbereidingen treffen. In deze sectie vindt u ook specifieke informatie over het configureren van SSL met LDAP wederzijdse en serverconfiguratie in de CMC. Daarbij wordt aangenomen dat u de LDAP-host hebt geconfigureerd en dat u een van deze opties voor SSL-verificatie hebt gekozen:

Zie de documentatie van uw LDAP-leverancier voor aanvullende informatie of voor informatie over het configureren van de LDAP-hostserver.

Verwante informatie

[De LDAP-host configureren \[pagina 244\]](#)

9.3.2.3.1 De LDAP-server of wederzijdse verificatie configureren

| Bron | Voer de volgende handeling uit voordat u aan deze taak begint |
|-------------------------------|---|
| CA-certificaat | <p>Deze handeling is vereist voor zowel server- als wederzijdse verificatie met SSL.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Er is een CA-autoriteit (certificeringsautoriteit) vereist om een CA-certificaat te kunnen genereren.2. Voeg het certificaat toe aan uw LDAP-server. <p>Raadpleeg de LDAP-documentatie van de leverancier voor meer informatie.</p> |
| Servercertificaat | <p>Deze handeling is vereist voor zowel server- als wederzijdse verificatie met SSL.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vraag een servercertificaat aan en genereer dit vervolgens2. Autoriseer het certificaat en voeg het aan de LDAP-server toe. |
| cert7.db of cert8.db, key3.db | <p>Deze bestanden zijn vereist voor zowel serververificatie als wederzijdse verificatie met SSL.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Download de certutil-toepassing om een cert7.db- of cert8.db-bestand te genereren (afhankelijk van uw vereisten) vanaf https://developer.mozilla.org/en-US/docs/NSS/tools.2. Kopieer het CA-certificaat naar dezelfde map als de certutil-toepassing.3. Genereer het cert7.db- of cert8.db-bestand en de bestanden key3.db en secmod.db met de volgende opdracht: <pre>certutil -N -d .</pre> <ol style="list-style-type: none">4. Voeg het CA-certificaat toe aan het cert7.db- of cert8.db-bestand met de volgende opdracht: <pre>certutil -A -n <CA_alias_name> -t CT -d . -I cacert.cer</pre> <ol style="list-style-type: none">5. Bewaar de drie bestanden in een map op de computer waarop het BI-platform wordt gehost. |
| cacerts | <p>Dit bestand is vereist voor serververificatie of wederzijdse verificatie met SSL voor Java-toepassingen zoals BI-startpunt.</p> |

| Bron | Voer de volgende handeling uit voordat u aan deze taak begint |
|-------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zoek het keytool-bestand in uw Java bin-map. 2. Gebruik de volgende opdracht om het cacerts-bestand te maken: <pre>keytool -import -v -alias <CA_alias_name> -file <CA_certificate_name> -trustcacerts -keystore</pre> 3. Sla het bestand cacerts op in dezelfde map als het cert7.db- of cert8.db- en het key3.db-bestand. |
| Clientcertificaat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maak afzonderlijke clientaanvragen voor het cert7.db- of cert8.db- en het .keystore-bestand: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Als u de LDAP-invoegtoepassing wilt configureren, moet u een aanvraag voor een clientcertificaat genereren met behulp van de certutil-toepassing. ◦ Genereer de aanvraag voor het clientcertificaat met de volgende opdracht: <pre>certutil -R -s "<client_dn>" -a - o <certificate_request_name> -d .</pre> <p><client_dn> omvat gegevens zoals "CN=<clientnaam>, OU=<org-eenheid>, O=<bedrijfsnaam>, L=<stad>, ST=<provincie> en C=<land>.</p> 2. Laat de certificaataanvraag door de CA verifiëren. Gebruik de volgende opdracht om het certificaat op te halen en in te voegen in het cert7.db- of cert8.db-bestand: <pre>certutil -A -n <client_name> -t Pu -d . -I <client_certificate_name></pre> 3. Java-verificatie via SSL mogelijk maken: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gebruik het hulpprogramma keytool in de Java bin-map om een aanvraag voor een clientcertificaat te genereren. ◦ Gebruik de volgende opdracht om een sleutelpaar te genereren: <pre>keytool -genkey - keystore .keystore</pre> 4. Nadat u informatie over uw client hebt opgegeven, gebruikt u de volgende opdracht om een aanvraag voor een clientcertificaat te genereren: <pre>keytool -certreq -file <certificate_request_name> - keystore .keystore</pre> |

| Bron | Voer de volgende handeling uit voordat u aan deze taak begint |
|------|--|
| | <p>5. Nadat de aanvraag voor een clientcertificaat is geverifieerd door de CA, moet het CA-certificaat met de volgende opdracht worden ingevoegd in het <code>.keystore</code>-bestand:</p> <pre data-bbox="798 492 1324 604">keytool -import -v -alias <CA_alias_name> -file <ca_certificate_name> -trustcacerts -keystore .keystore</pre> <p>6. Haal de aanvraag voor een clientcertificaat bij de CA op en gebruik de volgende opdracht om het certificaat in het <code>.keystore</code>-bestand in te voegen:</p> <pre data-bbox="798 739 1324 828">keytool -import -v -file <client_certificate_name> - trustcacerts -keystore .keystore</pre> <p>7. Bewaar het bestand <code>.keystore</code> in dezelfde map als het bestand <code>cert7.db</code> of <code>cert8.db</code> en het bestand <code>cacerts</code> op de computer waarop het BI-platform wordt gehost.</p> |

1. Kies het SSL-beveiligingsniveau dat moet worden gebruikt.

Als u de LDAP-configuratiewizard gebruikt om LDAP-verificatie de eerste keer te configureren, selecteert u *Wederzijdse verificatie* in de lijst *Type SSL-verificatie* en klikt u op *Volgende*. Of, als u uw LDAP-verificatie opnieuw configureert, gaat u naar het gebied *Verificatie* van de CMC en dubbelklikt u op *LDAP*. De pagina *Overzicht van LDAP-serverconfiguratie* wordt weergegeven. Klik op de waarde *SSL-type* en selecteer *Wederzijdse verificatie* in de lijst *Type SSL-verificatie*.

○ *Servercertificaat altijd accepteren*

Hiermee stelt u een laag beveiligingsniveau in. Voordat het BI-platform een SSL-verbinding kan maken met de LDAP-host (om LDAP-gebruikers en -groepen te verifiëren), moet een beveiligingscertificaat van de LDAP-host ontvangen zijn. In het BI-platform wordt het ontvangen certificaat niet gecontroleerd.

○ *Servercertificaat accepteren als dit afkomstig is van een vertrouwde certificeringsinstantie*

Hiermee stelt u een gemiddeld beveiligingsniveau in. Voordat het BI-platform een SSL-verbinding kan maken met de LDAP-host (om LDAP-gebruikers en -groepen te verifiëren), moet een beveiligingscertificaat van de LDAP-host worden ontvangen en geverifieerd. Om het certificaat te kunnen verifiëren, moet het systeem in de certificaatdatabase de CA kunnen vinden die het certificaat heeft uitgegeven.

○ *Servercertificaat accepteren als dit afkomstig is van een vertrouwde certificeringsinstantie en als het CN-attribuut van het certificaat overeenkomt met de DNS-hostnaam van de server*

Hiermee stelt u het hoogste beveiligingsniveau in. Voordat het BI-platform een SSL-verbinding kan maken met de LDAP-host (om LDAP-gebruikers en -groepen te verifiëren), moet een beveiligingscertificaat van de LDAP-host worden ontvangen en geverifieerd. Om het certificaat te kunnen verifiëren, moet het BI-platform de CA die het certificaat heeft uitgegeven, in de certificaatdatabase kunnen vinden en moet kunnen worden bevestigd dat de CN-eigenschap in het servercertificaat exact overeenkomt met de LDAP-hostnaam die u hebt ingevoerd in het vak *LDAP-host toevoegen* bij de eerste stap van de wizard. Als u de LDAP-hostnaam bijvoorbeeld hebt ingevoerd als **ABALONE.rd.crystald.net:389**, (het gebruik van **CN =ABALONE:389** in het certificaat werkt niet.) .

De hostnaam op het serverbeveiligingscertificaat is de naam van de primaire LDAP-host. Als u deze optie kiest, kunt u geen LDAP-host voor overname gebruiken.

i Opmerking

Java-toepassingen negeren de eerste en laatste instelling en accepteren het servercertificaat alleen als dit afkomstig is van een vertrouwde CA.

2. Typ de hostnaam van elke computer in het vak [SSL-host](#) en klik op [Toevoegen](#).
Vervolgens moet u de hostnaam toevoegen van elke computer in uw BI-platformimplementatie die gebruikmaakt van de SDK van het BI-platform. (Dit geldt ook voor de computer waarop de Central Management Server wordt uitgevoerd en de computer waarop de webtoepassingsserver wordt uitgevoerd.)
3. Geef de SSL-instellingen op voor elke SSL-host die u aan de lijst hebt toegevoegd:
 - a. Selecteer [Standaard](#) in de SSL-lijst.
 - b. Schakel de selectievakjes [Standaardwaarde gebruiken](#) in.
 - c. Typ een waarde in de vakken [Pad naar de certificaat- en sleuteldatabasebestanden](#) en [Wachtwoord voor de sleuteldatabase](#).
 - d. Als u instellingen voor wederzijdse verificatie opgeeft, typt u een waarde in het vak [Bijnaam voor het clientcertificaat in de certificaatdatabase](#).

i Opmerking

De standaardinstellingen worden gebruikt (voor elke instelling) voor elke host waarvoor het vak [Standaardwaarde gebruiken](#) ingeschakeld is, of voor elke computer waarvan u de naam niet expliciet toevoegt aan de lijst met SSL-hosts.

4. Geef de standaardinstellingen op voor elke host die niet in de lijst staat en klik op [Volgende](#).
Als u instellingen voor een andere host wilt opgeven, selecteert u de naam van de host in de lijst aan de linkerkant en voert u in de vakken rechts waarden in.

i Opmerking

De standaardinstellingen worden gebruikt voor elke instelling (voor elke host) waarvoor het vak [Standaardwaarde gebruiken](#) ingeschakeld is, of voor elke computer waarvan u de naam niet expliciet toevoegt aan de lijst met SSL-hosts.

5. Kies [Basis \(geen SSO\)](#) of [SiteMinder](#) als de verificatiemethode voor eenmalige LDAP-aanmelding.
6. Geef op hoe nieuwe LDAP-gebruikers en -aliassen worden gemaakt.
7. Klik op [Voltooien](#).

Verwante informatie

[De LDAP-invoegtoepassing voor SiteMinder configureren \[pagina 252\]](#)

9.3.2.4 Uw LDAP-configuratie-instellingen wijzigen

Wanneer u LDAP-verificatie met de LDAP-configuratiewizard hebt geconfigureerd, kunt u de LDAP-verbindingsparameters en lidgroepen wijzigen met de pagina [Overzicht van LDAP-serverconfiguratie](#).

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op [LDAP](#).

Als LDAP-verificatie is geconfigureerd, wordt de pagina [Overzicht van LDAP-serverconfiguratie](#) weergegeven. Op deze pagina kunt u verbindingsparametergebieden of -velden wijzigen en opties in het gebied [Toegewezen LDAP-groepen](#) bewerken.

3. Verwijder de toegewezen groepen die niet langer toegankelijk zijn met de nieuwe verbindingsinstellingen, en klik op [Bijwerken](#).

U kunt toegewezen groepen verwijderen door de gebruikersgroep te selecteren en op de knop [Verwijderen](#) in de sectie [Toegewezen LDAP-groepen](#) te klikken.

4. Wijzig de verbindingsinstellingen en klik op [Bijwerken](#).
5. Wijzig waar nodig uw [Opties voor nieuwe alias](#), [Bijwerkopties van alias](#) en [Opties voor nieuwe gebruiker](#), en klik op [Bijwerken](#).
6. Wijs de nieuwe LDAP-lidgroepen toe en klik op [Bijwerken](#).

9.3.2.5 De LDAP-invoegtoepassing voor SiteMinder configureren

In deze sectie wordt uitgelegd hoe de CMC moet worden geconfigureerd voor gebruik van LDAP met SiteMinder. SiteMinder is een toegangs- en verificatiehulpprogramma van derden dat u kunt gebruiken met de LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing om eenmalige aanmelding in te stellen voor het BI-platform.

Als u SiteMinder en LDAP met het BI-platform wilt gebruiken, moet u op twee plaatsen configuratiewijzigingen doorvoeren:

- LDAP-invoegtoepassing via de CMC
- `BOE.war`-bestandseigenschappen

i Opmerking

Controleer of de SiteMinder-beheerder ondersteuning voor 4.x-agenten heeft ingeschakeld. Dit is vereist ongeacht de ondersteunde versie van SiteMinder die u gebruikt. Zie de documentatie voor SiteMinder voor meer informatie over SiteMinder en de installatie ervan.

Verwante informatie

[De LDAP-host configureren \[pagina 244\]](#)

9.3.2.5.1 LDAP voor eenmalige aanmelding met SiteMinder configureren

1. Open op een van de volgende manieren het scherm *Configureer de SiteMinder-instellingen*:
 - Selecteer SiteMinder in het scherm *Kies een verificatiemethode voor eenmalige LDAP-aanmelding* van de LDAP-configuratiewizard.
 - Selecteer *Type eenmalige aanmelding* in het scherm voor LDAP-verificatie dat beschikbaar is nadat u LDAP hebt geconfigureerd en eenmalige aanmelding instelt.
2. Typ de naam van elke beleidsserver in het vak *Beleidsserverhost* en klik op *Toevoegen*.
3. Geef voor elke beleidsserverhost de nummers van de *Accounting*-, *Verificatie*- en *Autorisatie*poort op.
4. Voer de naam van de *agent* en het *gedeelde geheim* in. Voer het gedeelde geheim opnieuw in in het vakje *Gedeeld geheim bevestigen*.
5. Klik op *Volgende*.
6. Ga verder met het configureren van de LDAP-opties.

9.3.2.5.2 LDAP en SiteMinder in het BOE.war-bestand inschakelen

Naast de SiteMinder-instellingen voor de LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing moeten de SiteMinder-instellingen voor de BOE.war-eigenschappen worden opgegeven.

1. Ga naar de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\` in uw BI-platforminstallatie.
2. Maak een nieuw bestand in Kladblok of een andere teksteditor.
3. Voer de volgende instructie in:

```
siteminder.authentication=secLDAP
siteminder.enabled=true
```

4. Sluit het bestand en sla het op met de naam `global.properties` zonder bestandsextensie.
5. Maak nog een bestand in dezelfde map.
6. Voer de volgende instructie in:

```
authentication.default=secLDAP
cms.default=[<your cms name>]:[<the CMS port number>]
```

Bijvoorbeeld:

```
authentication.default=secLDAP
cms.default=mycms:6400
```

7. Sluit het bestand en sla het op met de naam `bilaunchpad.properties`.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde BOE-webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

9.3.3 LDAP-groepen toewijzen

Wanneer u met de LDAP-configuratiewizard de LDAP-host hebt ingesteld, kunt u LDAP-groepen toewijzen aan Enterprise-groepen.

Zodra LDAP-groepen zijn toegewezen, kunt u ze weergeven door op de LDAP-optie in het gebied voor [verificatiebeheer](#) te klikken. Als LDAP-verificatie is ingesteld, worden in het gebied Toegewezen LDAP-groepen de LDAP-groepen weergegeven die zijn toegewezen aan het BI-platform.

Opmerking

U kunt ook Windows AD-groepen toewijzen voor verificatie in het BI-platform via de LDAP-beveiligingsinvoegtoepassing.

Opmerking

Als u LDAP voor Active Directory hebt geconfigureerd, worden met deze procedure uw Active Directory-groepen toegewezen.

9.3.3.1 LDAP-groepen toewijzen met het BI-platform

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op [LDAP](#).

Als LDAP-verificatie is ingesteld, wordt de LDAP-overzichtspagina weergegeven.

3. Geef in het gebied [Toegewezen LDAP-groepen](#) uw LDAP-groep op (met CN-naam of DN-naam) in het vak [LDAP-groep toevoegen \(met cn of dn\)](#). Klik op [Toevoegen](#).

Herhaal deze stap om meerdere LDAP-groepen toe te voegen. Als u een groep wilt verwijderen, selecteert u de LDAP-groep en klikt u op [Verwijderen](#).

4. Selecteer in het gebied [Opties voor nieuwe alias](#) een optie voor het toewijzen van LDAP-aliassen aan Enterprise-accounts:
 - [Elke toegevoegde LDAP-alias toewijzen aan een account met dezelfde naam](#).
Gebruik deze optie wanneer u weet dat gebruikers een bestaande Enterprise-account met dezelfde naam hebben. De LDAP-aliassen worden dus toegewezen aan bestaande gebruikers (de aliassen worden automatisch gemaakt). Gebruikers die geen bestaande Enterprise-account hebben of die in hun Enterprise- en LDAP-account niet dezelfde naam gebruiken, worden als nieuwe LDAP-gebruikers toegevoegd.
 - [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde LDAP-alias](#).
Gebruik deze optie wanneer u voor elke gebruiker een nieuwe account wilt maken.
5. Selecteer in het gebied [Bijwerkopties van alias](#) een optie om te bepalen of LDAP-aliassen automatisch moeten worden gemaakt voor alle nieuwe gebruikers:
 - [Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt](#)
Gebruik deze optie als u automatisch een nieuwe alias wilt maken voor iedere LDAP-gebruiker die is toegewezen aan het BI-platform. Nieuwe LDAP-accounts worden toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccounts of voor alle gebruikers als u de optie [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde LDAP-alias](#) hebt ingeschakeld en op [Bijwerken](#) hebt geklikt.

- *Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt*
Gebruik deze optie wanneer de LDAP-map die u toewijst, veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van het BI-platform. Het systeem maakt niet automatisch aliassen en Enterprise-accounts voor alle gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers die zich aanmelden bij het BI-platform.
- 6. Als uw BI-platformlicentie is gebaseerd op gebruikersrollen, selecteert u in het gebied *Opties voor nieuwe gebruikers* een optie om eigenschappen op te geven van de nieuwe Enterprise-accounts die worden gemaakt om aan LDAP-accounts te worden toegewezen:
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam.*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers.*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het systeem, kan een licentie voor gelijktijdige toegang van 100 gebruikers bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.
- 7. Klik op *Bijwerken*.

9.3.3.2 De toewijzing van LDAP-groepen opheffen met het BI-platform

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *LDAP*.

Als LDAP-verificatie is ingesteld, wordt de LDAP-overzichtspagina weergegeven.
3. Selecteer in het gebied Toegewezen LDAP-lidgroepen de LDAP-groep die u wilt verwijderen.
4. Klik op *Verwijderen* en vervolgens op *Bijwerken*.

De gebruikers in deze groep hebben geen toegang meer tot het BI-platform.

i Opmerking

De enige uitzondering hierop is wanneer een gebruiker een alias voor een Enterprise-account heeft. Schakel de Enterprise-account van de gebruiker uit of verwijder deze om de toegang te beperken.

Als u LDAP-verificatie voor alle groepen wilt weigeren, heft u de selectie van het vakje LDAP-verificatie is ingeschakeld op en klikt u op *Bijwerken*.

9.3.3.3 LDAP toewijzen voor Windows Active Directory

Houd bij het configureren van LDAP voor Windows AD rekening met de volgende beperkingen:

- als u LDAP configureert voor Active Directory, kunt u uw gebruikers toewijzen. U kunt dan echter geen eenmalige aanmelding van Active Directory of eenmalige databaseaanmelding configureren. Methoden voor eenmalige aanmelding van LDAP, zoals SiteMinder en vertrouwde verificatie, blijven beschikbaar.
- Gebruikers die alleen lid zijn van standaardgroepen van AD, kunnen zich niet aanmelden. Gebruikers moeten ook lid zijn van een andere, expliciet gemaakte Active Directory-groep en bovendien moet deze groep zijn toegewezen. Een voorbeeld van een dergelijke groep is de groep 'domeingebruikers'.
- Als een toegewezen lokale domeingroep een gebruiker uit een ander domein in het forest bevat, kan de gebruiker uit een ander domein in het forest zich niet aanmelden.
- Gebruikers uit een universele groep uit een ander domein dan de DC die is opgegeven als de LDAP-host, kunnen zich niet aanmelden.
- Met de LDAP-invoegtoepassing kunt u geen gebruikers en groepen van AD-forests toewijzen buiten het forest waarin het BI-platform is geïnstalleerd.
- U kunt de groep 'domeingebruikers' niet toewijzen in Active Directory.
- U kunt een lokale computergroep niet toewijzen.
- Als u de globale catalogus-domeincontroller gebruikt, moet u bij het toewijzen van LDAP voor AD ook rekening houden met de volgende zaken:

Tabel 39:

| Situatie | Overwegingen |
|---|---|
| Meerdere domeinen bij verwijzing naar de globale catalogus-domeincontroller | <p>U kunt toewijzen in:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Universele groepen in een onderliggend domein◦ Groepen in hetzelfde domein met daarin universele groepen uit een onderliggend domein◦ Universele groepen in een ander domein <p>U kunt niet toewijzen in:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Globale groepen in een onderliggend domein◦ Lokale groepen in een onderliggend domein◦ Groepen in hetzelfde domein met daarin een globale groep uit het onderliggende domein◦ Globale groepen uit een ander domein <p>In het algemeen geldt dat universele groepen gebruikers uit andere of onderliggende domeinen ondersteunen. Andere groepen worden niet toegewezen als ze gebruikers uit andere of onderliggende domeinen bevatten. Binnen het domein waarnaar u verwijst, kunt u lokale, globale en universele groepen toewijzen.</p> |
| Toewijzingen in universele groepen | <p>Als u toewijzingen in universele groepen wilt instellen, verwijst u naar de globale catalogus-domeincontroller. Gebruik daarbij poort 3268 in plaats van de standaardpoort 389.</p> |

- Als u meerdere domeinen gebruikt maar niet naar de globale catalogus-domeincontroller verwijst, kunt u niet toewijzen in groepen uit andere of onderliggende domeinen. Alleen vanuit het specifieke domein waarnaar u verwijst, kunt u toewijzen in alle soorten groepen.

9.3.3.4 De LDAP-invoegtoepassing gebruiken om eenmalige aanmelding bij de SAP HANA-database te configureren

In deze sectie vinden beheerders informatie over de stappen die ze moeten uitvoeren om eenmalige aanmelding (Single Sign-on) te configureren tussen het BI-platform dat in SUSE Linux 11 wordt uitgevoerd en de SAP HANA-database. Met LDAP-verificatie via Kerberos kunnen AD-gebruikers worden geverifieerd op een BI-platform dat wordt uitgevoerd in Linux, met name in SUSE. Dit scenario ondersteunt tevens eenmalige aanmelding bij SAP HANA als rapportagedatabase.

Opmerking

Zie de handleiding voor *serverinstallaties en -updates van de SAP HANA Database* voor informatie over het configureren van de SAP HANA-database. Zie de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor informatie over het configureren van het onderdeel voor gegevenstoegang voor SAP HANA.

Implementatieoverzicht

De volgende onderdelen zijn vereist voor het gebruik van eenmalige aanmelding via Kerberos.

Tabel 40:

| Onderdeel | Vereiste |
|--|--|
| Domeincontroller | Moet worden gehost op een computer waarop een Active Directory-instelling wordt uitgevoerd om Kerberos-verificatie te kunnen gebruiken. |
| Central Management Server | Moet zijn geïnstalleerd en worden uitgevoerd op een computer waarop SUSE Linux Enterprise 11 (SUSE) wordt uitgevoerd. |
| Kerberos V5-client | Moet samen met de vereiste hulpprogramma's en bibliotheken op de SUSE-host zijn geïnstalleerd. <div> Opmerking Gebruik de nieuwste versie van de Kerberos V5-client. Voeg de mappen <code>bin</code> en <code>lib</code> toe aan de omgevingsvariabelen <code>PATH</code> en <code>LD_LIBRARY_PATH</code>.</div> |
| LDAP-verificatie-invoegtoepassing | Moet zijn ingeschakeld op de SUSE-host. |
| Kerberos-configuratiebestand voor aanmelding | Moet zijn gemaakt op de computer waarop de webtoepassingsserver wordt gehost. |

Implementatiewerkstroom

De volgende taken moeten worden uitgevoerd om eenmalige aanmelding voor BI-platformgebruikers bij SAP HANA te configureren door middel van Kerberos-verificatie via JDBC.

1. De AD-host configureren.
2. Accounts en keytab-bestanden voor de SUSE-host en het BI-platform maken op de AD-host.
3. Kerberos-bronnen installeren op de SUSE-host.
4. De SUSE-host configureren voor Kerberos-verificatie.
5. Kerberos-verificatieopties configureren in de LDAP-verificatie-invoegtoepassing.
6. Een Kerberos-configuratiebestand voor aanmelding maken voor de webtoepassingshost.

9.3.3.4.1 De domeincontroller configureren

Mogelijk moet u een vertrouwensrelatie tussen de SUSE-host en de domeincontroller configureren. Als de SUSE-host deel uitmaakt van de Windows-domeincontroller, hoeft u geen vertrouwensrelatie te configureren. Als de BI-platformimplementatie en de domeincontroller zich echter in verschillende domeinen bevinden, moet u mogelijk een vertrouwensrelatie tussen de SUSE Linux-computer en de domeincontroller configureren. Hiervoor moet u het volgende doen:

1. Een gebruikersaccount maken voor de SUSE-computer waarop het BI-platform wordt uitgevoerd.
2. Een SPN (Service Principal Name) voor de host maken.


Opmerking

De notatie van de SPN moet voldoen aan de conventies van Windows AD: host/
<hostnaam>@<NAAM_DNS_REALM>. Gebruik voor /<hostnaam> een volledig gekwalificeerde domeinnaam die uit kleine letters bestaat. <NAAM_DNS_REALM> moet u in hoofdletters opgeven.

3. Voer de keytab-setup-opdracht ktpass van Kerberos uit om de SPN aan de gebruikersaccount te koppelen:

```
c:\> ktpass -princ host/<hostname>@<DNS_REALM_NAME> -mapuser <username> -pass Password1 -crypto RC4-HMAC-NT -out <username>base.keytab
```

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd op de computer waarop de domeincontroller wordt gehost.

1. Maak een gebruikersaccount voor de service die het BI-platform uitvoert.
2. Klik op de pagina [Gebruikersaccounts](#) met de rechtermuisknop op de nieuwe serviceaccount en kies  [Eigenschappen](#)  [Machtiging](#) .
3. Selecteer [Deze gebruiker mag delegeren aan alle services \(alleen Kerberos\)](#).
4. Voer de keytab-setup-opdracht ktpass van Kerberos uit om een SPN-account voor de nieuwe serviceaccount te maken:

```
c:\>ktpass -princ <sianame>/<service_name>@<DNS_REALM_NAME> -mapuser <service_name> -pass <password> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -crypto RC4-HMAC-NT -out <sianame>.keytab
```

Opmerking

De notatie van de SPN moet voldoen aan de conventies van Windows AD: sianame/
<servicenaam>@<NAAM_DNS_REALM>. Geef de <servicenaam> in kleine letters op, anders kan deze mogelijk niet door het SUSE-platform worden omgezet. <NAAM_DNS_REALM> moet u in hoofdletters opgeven.

Tabel 41:

| Parameter | Beschrijving |
|-----------|--|
| -princ | Hiermee wordt de hoofdnaam voor Kerberos-verificatie opgegeven. |
| -out | Hiermee wordt de naam opgegeven van het keytab-bestand van Kerberos dat moet worden gegenereerd. Deze naam moet overeenkomen met de waarde van <si anaam> die is gebruikt in -princ. |
| -mapuser | Hiermee wordt de naam opgegeven van de gebruikersaccount waaraan de SPN is toegewezen. De Server Intelligence Agent wordt via deze account uitgevoerd. |
| -pass | Hiermee wordt het wachtwoord opgegeven dat door de serviceaccount wordt gebruikt. |
| -ptype | Hiermee wordt het principal-type opgegeven: -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL |
| -crypto | Hiermee wordt het coderingstype opgegeven dat met de serviceaccount moet worden gebruikt: -crypto RC4-HMAC-NT |

U hebt de vereiste keytab-bestanden voor de vertrouwensrelatie tussen de SUSE-computer en de domeincontroller gegenereerd.

U moet de keytab-bestanden (een of meerdere) naar de SUSE-computer overbrengen en opslaan in de map /etc.

9.3.3.4.2 Het SUSE Linux Enterprise 11-systeem configureren

De volgende bronnen zijn vereist voor de configuratie van Kerberos op het SUSE Linux-systeem waarop het BI-platform wordt uitgevoerd:

- Keytab-bestanden die op de domeincontroller zijn gemaakt. Het keytab-bestand dat voor de BI-platformservice is gemaakt is vereist. Het gebruik van het keytab-bestand voor de SUSE-host wordt specifiek aanbevolen als de BI-platformhost en domeincontroller deel uitmaken van verschillende domeinen.
- De nieuwste Kerberos V5-bibliotheek (inclusief de Kerberos-client) moet op de SUSE-host zijn geïnstalleerd. U moet de locatie van de binaire bestanden toevoegen aan de omgevingsvariabele `PATH` en `LD_LIBRARY_PATH`. Om te controleren of de Kerberos-client correct is geïnstalleerd en geconfigureerd, controleert u of de volgende hulpprogramma's en bibliotheken aanwezig zijn op de SUSE-host:
 - `kinit`
 - `ktutil`
 - `kdestroy`
 - `klist`
 - `/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2`
 - `/lib64/libkrb5.so.3.3`
 - `/lib/libkrb5support.so.0.1`
 - `/lib64/libk5crypto.so.3`
 - `/lib64/libcom_err.so.2`

➔ Tip

Voer de opdracht `rpm -qa | grep krb` uit om het versienummer van deze bibliotheken te controleren. Zie <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-1.9/krb5-1.9.2/doc/krb5-install.html#Installing%20Kerberos%20V5> voor informatie over de nieuwste Kerberos-client, bibliotheken en de configuratie van de Unix-host.

Als alle vereiste bronnen beschikbaar zijn op de SUSE-host, voert u de onderstaande instructies uit om Kerberos-verificatie te configureren.

i Opmerking

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u rootrechten hebt.

1. Voer de volgende opdracht uit om de keytab-bestanden samen te voegen:

```
> ktutil
ktutil: rkt <susemachine>.keytab
ktutil: rkt <BI platform service>.keytab
ktutil: wkt /etc/krb5.keytab
ktutil:q
```

2. Wijzig het bestand `/etc/kerb5.conf` zodat het naar de domeincontroller (op het Windows-platform) verwijst als Kerberos Domain Controller (KDC).

Zie het onderstaande voorbeeld:

```
[domain_realm]
.name.mycompany.corp = DOMAINNAME.COM
.name.mycompany.corp = DOMAINNAME.COM

[libdefaults]
    forwardable = true
    default_realm = DOMAINNAME.COM
    default_tkt_enctypes = rc4-hmac
    default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]
    DOMAINNAME.COM = {
        kdc = machinename.domainname.com
    }
```

i Opmerking

Het bestand `krb5.conf` bevat Kerberos-configuratiegegevens, zoals de locaties van KDC's en servers voor de realms of interest van Kerberos, Kerberos-toepassingen en toewijzingen van hostnamen aan Kerberos-realms. Het bestand `krb5.conf` is normaliter geïnstalleerd in de map `/etc`.

3. Voeg de domeincontroller toe aan `/etc/hosts` zodat de SUSE-host de KDC kan vinden.
4. Voer het programma `kinit` in de map `/usr/local/bin` uit om te controleren of Kerberos correct is geconfigureerd. Controleer of u zich met een AD-gebruikersaccount bij het SUSE-systeem kunt aanmelden.

➔ Tip

De KDC moet een Ticket Granting Ticket (TGT) uitgeven die u in de cache kunt weergeven. Gebruik het programma `klist` om de TGT weer te geven.

Voorbeeld

```
> kinit <AD user>
Password for <AD user>@<domain>: <AD user password>
> klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0Default principal: <AD user>@<domain>
Valid starting Expires Service principal
08/10/11 17:33:43 08/11/11 03:33:46
krbtgt/<domain>@<domain>renew until 08/11/11 17:33:43
Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0klist: You have no tickets cached
>klist -k
Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytabKVNO Principal-3hdb/<FQDN>@<Domain>
```

U moet kinit ook gebruiken om de SPN's te testen.

9.3.3.4.3 Kerberos-verificatieopties voor LDAP configureren

Voordat u Kerberos-verificatie voor LDAP kunt configureren, moet u de LDAP-verificatie-invoegtoepassing voor het BI-platform inschakelen en configureren om verbinding te maken met de AD-map. Als u LDAP-verificatie wilt gebruiken, moet u eerst nagaan of u de bijbehorende LDAP-map hebt ingesteld.

Opmerking

Bij het uitvoeren van de *LDAP-configuratiewizard* moet u de *Microsoft Active Directory Application Server* en de vereiste configuratiegegevens opgeven.

Wanneer LDAP-verificatie is ingeschakeld en er verbinding is gemaakt met uw Microsoft Active Directory Application Server, verschijnt het gebied *Kerberos-verificatie inschakelen* op de pagina Overzicht van LDAP-serverconfiguratie. In dit gebied kunt u Kerberos-verificatie configureren. Dit is vereist voor eenmalige aanmelding bij de SAP HANA-database vanaf een BI-platform dat op een SUSE-systeem is geïmplementeerd.

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *LDAP*.

De pagina *Overzicht van LDAP-serverconfiguratie* wordt weergegeven. Hier kunt u willekeurige verbindingsparameters of velden wijzigen.

3. Als u Kerberos-verificatie wilt configureren, voert u de volgende stappen uit in het gebied *Kerberos-verificatie inschakelen*:
 - a. Klik op *Kerberos-verificatie inschakelen*.
 - b. Klik op *Beveiligingscontext in cache (vereist voor SSO naar database)*.

Opmerking

Het inschakelen van de beveiligingscontext in de cache is met name belangrijk voor eenmalige aanmelding bij SAP HANA.

- c. Geef de SPN (Service Principal Name) voor de account voor het BI-platform op bij *Naam van service-principal*.

De notatie voor het opgeven van de SPN is *<sianaam/service>@<NAAM_DNS_REALM>*. Daarbij is

Tabel 42:

| | |
|----------------|---|
| <sianaam> | Naam van de Server Intelligence Agent |
| <service > | De naam van de serviceaccount die wordt gebruikt om het BI-platform uit te voeren |
| NAAM_DNS_REALM | De domeinnaam van de domeincontroller in hoofdletters |

➔ Tip

Let er bij het opgeven van de SPN op dat <sianaam/service> hoofdlettergevoelig is.

- d. Geef het domein van de domeincontroller op bij *Standaard Kerberos-realm*.
- e. Geef `userPrincipalName` op bij *Naam van gebruikers-principal*.

Deze waarde wordt door de LDAP-verificatietoepassing gebruikt om waarden van gebruikers-ID's te verstrekken die Kerberos vereist. De opgegeven waarde moet overeenkomen met de waarde die u hebt opgegeven bij het maken van de keytab-bestanden.

4. Klik op *Bijwerken* om de wijzigingen toe te passen en op te slaan.

U hebt Kerberos-configuratieopties geconfigureerd om te verwijzen naar gebruikersaccounts in de AD-map.

U moet een configuratiebestand voor de Kerberos-aanmelding maken - `bscLogin.conf` - om aanmelding en eenmalige aanmelding via Kerberos te kunnen gebruiken.

Verwante informatie

[LDAP-verificatie configureren \[pagina 243\]](#)

9.3.3.4 Een configuratiebestand voor de Kerberos-aanmelding maken

Om aanmelding en eenmalige aanmelding via Kerberos te kunnen gebruiken, moet u een configuratiebestand voor aanmelding toevoegen op de computer waarop de webtoepassingsserver van het BI-platform wordt gehost.

1. Maak een bestand met de naam `bscLogin.conf` en sla het op in de map `/etc`.

i Opmerking

U kunt dit bestand opslaan op een andere locatie. Als u dit doet, moet u de locatie echter opgeven in de Java-opties. Het is raadzaam om het bestand `bscLogin.conf` en de keytab-bestanden voor Kerberos in dezelfde map op te slaan. Bij een gedistribueerde implementatie moet u een exemplaar van het bestand `bscLogin.conf` toevoegen voor elk systeem waarop een webtoepassingsserver wordt gehost.

2. Voeg de volgende code toe aan het configuratiebestand voor aanmelding `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;
};
```

```
com.businessobjects.security.jgss.accept {  
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required  
  storeKey=true  
  useKeyTab=true  
  keyTab="/etc/krb5.keytab"  
  principal="<naam van principal>";  
};
```

i Opmerking

Het volgende gedeelte is met name belangrijk voor eenmalige aanmelding:

```
com.businessobjects.security.jgss.accept {  
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required  
  storeKey=true  
  useKeyTab=true  
  keyTab="/etc/krb5.keytab"  
  principal="<naam van principal>";  
};
```

3. Sla het bestand op en sluit het.

9.3.3.5 Problemen met nieuwe LDAP-accounts oplossen

- Als u een nieuwe LDAP-gebruikersaccount maakt en de account geen lid is van een groepsaccount die is toegewezen aan het BI-platform, wijst u de groep toe of voegt u de nieuwe LDAP-gebruikersaccount toe aan een groep die al is toegewezen aan het systeem.
- Als u een nieuwe LDAP-gebruikersaccount maakt en de account lid is van een groepsaccount die is toegewezen aan het BI-platform, vernieuwt u de gebruikerslijst.

Verwante informatie

[LDAP-verificatie configureren \[pagina 243\]](#)

[LDAP-groepen toewijzen \[pagina 254\]](#)

9.4 Windows Active Directory-verificatie

9.4.1 Windows Active Directory-verificatie gebruiken

9.4.1.1 Ondersteuningsvereisten en eerste installatie van Windows AD

In deze sectie wordt u begeleid bij het configureren van Windows AD-verificatie (Active Directory) op het BI-platform. Alle vereiste end-to-end-werkstromen die u moet uitvoeren, worden weergegeven met validatietests en controles.

Opmerking

Zie SAP Knowledge Base KBA 1631734 voor aanvullende informatie over het configureren van Windows AD-verificatie. Deze is beschikbaar op <https://service.sap.com/sap/support/notes/1631734>.

Ondersteuningsvereisten

Houd rekening met de volgende ondersteuningsvereisten als u AD-verificatie wilt gebruiken voor het BI-platform.

- De CMS moet altijd worden geïnstalleerd op een ondersteund Windows-platform.
- Hoewel Windows 2008 een ondersteund platform is voor Kerberos- en NTLM-verificatie, kunnen voor bepaalde BI-platformtoepassingen alleen specifieke verificatiemethoden worden gebruikt. Toepassingen zoals het BI-startpunt en de Central Management Console ondersteunen bijvoorbeeld alleen Kerberos.

Aanbevolen werkstroom voor set-up van AD

Voer de volgende werkstroom uit om handmatige AD-verificatie met het BI-platform in te stellen:

1. Stel de domeincontroller in.
2. Configureer AD-verificatie in de CMC.
3. Configureer de AD-gebruikersaccount op de SIA (Server Intelligence Agent).
4. Uw webtoepassingsserver configureren voor AD-verificatie met Kerberos

Opmerking

Voer deze werkstroom uit, ongeacht of eenmalige aanmelding is vereist. Met de werkstroom die in de volgende secties wordt besproken, kunt u zich in eerste instantie handmatig (met een AD-gebruikersnaam en -wachtwoord) aanmelden bij het BI-platform. Wanneer u handmatige AD-verificatie hebt geconfigureerd, wordt u in een uitgebreide sectie begeleid bij het instellen van SSO voor AD-verificatie.

9.4.2 De domeincontroller voorbereiden

9.4.2.1 Een serviceaccount aanmaken voor AD-verificatie met Kerberos

Als u het BI-platform wilt configureren om met Windows AD (Kerberos)-verificatie te werken, hebt u een serviceaccount nodig. U kunt een nieuwe domeinaccount maken of een bestaande domeinaccount gebruiken. De serviceaccount wordt gebruikt voor het uitvoeren van de BI-platformservers. Nadat u de account hebt ingesteld, moet u een SPN voor de account instellen. Deze SPN wordt gebruikt om AD-gebruikersgroepen te importeren in het BI-platform.

i Opmerking

Als u AD met SSO wilt gebruiken, moet u later teruggaan naar de set-up van de serviceaccount om de accountspecifieke rechten te verlenen en de account te configureren voor beperkte machtiging.

9.4.2.1.1 De serviceaccount instellen op een Windows 2008-domein

U moet een nieuwe serviceaccount instellen om Windows AD-verificatie met het Kerberos-protocol te kunnen inschakelen. Deze serviceaccount wordt voornamelijk gebruikt om gebruikers in een opgegeven AD-groep toe te staan zich aan te melden bij het BI-startpunt. De volgende taak wordt uitgevoerd op de computer van de AD-domeincontroller.

1. Maak een nieuwe serviceaccount met een wachtwoord aan op de primaire domeincontroller.
2. Gebruik de opdracht `setspn -a` om de namen van de service-principal (SPN) toe te voegen aan de serviceaccount die u in stap 1 hebt gecreëerd. Geef de namen van de service-principals (SPN's) op voor de serviceaccount, evenals de server, een volledig gekwalificeerde domeinserver en IP-adres voor de computer waarop het BI-startpunt is geïmplementeerd.

Bijvoorbeeld:

```
setspn -a BICMS/service_account_name.domain.com serviceaccountname
setspn -a HTTP/<servernaam> <servicenaam>
setspn -a HTTP/<servernaam.domein.com> <servicenaam>
setspn -a HTTP/<ip-adres van server> <servicenaam>
```

BICMS is de naam van de computer waarop de SIA wordt uitgevoerd, `<servernaam>` is de naam van de server waarop BI-startpunt is geïmplementeerd, en `<servernaamdomein>` is de volledig gekwalificeerde domeinnaam.

3. Voer `setspn -l<servicenaam>` uit om te verifiëren dat de namen van de service-principals aan de serviceaccount zijn toegevoegd.

De uitvoer voor de opdracht moet alle geregistreerde namen van de service-principal bevatten, zoals u hieronder kunt zien:

```
Registered ServicePrincipalNames for
CN=bo.service,OU=boe,OU=BIP,OU=PG,DC=DOMAIN,DC=com:
HTTP/<ip address of server>
HTTP/<servernaam>.DOMAIN.com
```

```
HTTP/<servernaam>  
<servernaam>/<servicenaam>DOMAIN.com
```

Hieronder vindt u een voorbeeld van de uitvoer:

```
C:\Users\Admin>setspn -L bossosvcacct  
Registered ServicePrincipalNames for  
CN=bossosvcacct,OU=svcaccts,DC=domain,DC=com:  
    BICMS/bossosvcacct.domain.com  
    HTTP/Tomcat HTTP/Tomcat.domain.com  
    HTTP/Load_Balancer.domain.com
```

Nadat u de serviceaccount hebt aangemaakt, moet u er rechten aan verlenen en moet u de account toevoegen aan de lokale beheerdersgroep van de server. De naam van de service-principal wordt gebruikt om in de volgende sectie AD-groepen te importeren.

9.4.3 AD-verificatie configureren in de CMC

9.4.3.1 Windows Active Directory-beveiligingsinvoegtoepassing

Met de Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing kunt u gebruikersaccounts en -groepen uit uw gebruikersdatabase van AD 2008 toewijzen aan het BI-platform. Dit maakt het ook mogelijk het systeem te gebruiken om alle aanmeldingsaanvragen waarvoor AD-verificatie is opgegeven, te controleren. Gebruikers worden geverifieerd in de AD-gebruikersdatabase en hun lidmaatschap van een toegewezen AD-groep wordt gecontroleerd voordat de CMS (Central Management Server) deze gebruikers een actieve BI-platformsessie toekent. U kunt de invoegtoepassing gebruiken om updates voor de geïmporteerde AD-groepen te configureren.



Met de Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing kunt u het volgende configureren:

- Windows AD-verificatie met Kerberos
- Windows AD-verificatie met NTLM
- Windows AD-verificatie met SiteMinder voor eenmalige aanmelding

De AD-beveiligingsinvoegtoepassing is compatibel met domeinen van AD 2008 die in de systeemeigen of gemengde modus worden uitgevoerd.

Zodra u de AD-gebruikers en -groepen hebt toegewezen, hebben zij toegang tot de clienthulpprogramma's van BI-platform via de verificatieoptie van [Windows AD](#).

- Windows AD-verificatie werkt als de CMS wordt uitgevoerd onder Windows of Linux. SSO bij een database werkt alleen als de rapportservers worden uitgevoerd onder Windows. Alle andere servers en services kunnen op alle platforms worden uitgevoerd die door het BI-platform worden ondersteund.

i Opmerking

De configuratie is alleen gedaan en getest met SUSE linux Enterprise 11.

- De Windows AD-invoegtoepassing voor het BI-platform ondersteunt domeinen in meerdere forests.

9.4.3.2 Windows AD-gebruikers en -groepen toewijzen

Voordat u AD-gebruikersgroepen in het BI-platform kunt importeren, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- U hebt een serviceaccount gemaakt op de domeincontroller voor het BI-platform. De account wordt gebruikt om BI-platformservers uit te voeren.

i Opmerking

Als u AD-verificatie met eenmalige aanmelding van Vintela wilt inschakelen, moet u een SPN opgeven die voor dit doeleinde is geconfigureerd. Aan de hand van de onderstaande stappen kunt u handmatige AD-verificatie bij het BI-platform configureren. Wanneer u handmatige AD-verificatie hebt geconfigureerd, raadpleegt u de sectie *Single Sign-On instellen* in dit hoofdstuk voor meer informatie over het toevoegen van SSO aan uw configuratie van AD-verificatie.


- U hebt geverifieerd dat de SPN met de naam van de computer waarop de SIA wordt uitgevoerd, aan de serviceaccount is toegevoegd.

Stap 1 tot en met 11 hieronder zijn verplicht bij het importeren van AD-groepen in het BI-platform.

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op [Windows AD](#).
3. Schakel het selectievakje [Windows Active Directory \(AD\) inschakelen](#) in.
4. Klik in het gebied [Overzicht van AD-configuratie](#) op de koppeling naast [AD-beheernaam](#).

i Opmerking

Voordat de Windows AD-invoegtoepassing is geconfigureerd, worden in plaats van deze koppeling aanhalingstekens weergegeven. Nadat u de configuratie hebt opgeslagen, worden AD-beheernamen aan de koppeling toegevoegd.



5. Voer de naam en het wachtwoord in van een ingeschakelde domeingebruikersaccount.

Beheerreferenties kunnen de volgende notaties hebben:

- NT-naam (DomeinNaam\Gebruikersnaam)
- UPN (gebruiker@DNS_domein_naam)

In het BI-platform wordt deze account gebruikt om te zoeken naar informatie uit AD. Er wordt geen inhoud uit AD gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Aangezien de informatie alleen wordt gelezen, zijn alleen de desbetreffende rechten nodig.

i Opmerking

AD-verificatie wordt niet voortgezet als de account die is gebruikt voor het lezen van de AD-map, ongeldig wordt (bijvoorbeeld als het wachtwoord voor de account is gewijzigd of verlopen, of als de account is uitgeschakeld).

6. Voer het AD-domein in het vakje *Standaard AD-domein* in.

Het domein moet als VOLLEDIGE DOMEINNAAM in HOOFDLETTERS worden opgegeven, of als naam van onderliggend domein waar de meeste gebruikers zich bij het BI-platform aanmelden. Dit moet overeenkomen met het standaarddomein dat is opgegeven in de Kerberos-configuratiebestanden die zijn gebruikt om de toepassingsserver te configureren. U kunt groepen uit het standaarddomein toewijzen zonder het voorvoegsel van de domeinnaam op te geven. Als u een standaard AD-domeinnaam invoert, hoeven gebruikers vanuit het standaarddomein de AD-domeinnaam niet meer in te voeren wanneer ze zich via AD-verificatie aanmelden bij het BI-platform.

7. Voer onder *Toegewezen AD-ledengroepen* het/de AD-domein/groep in het vak *AD-groep toevoegen (domein/groep)* in een van de volgende notaties in:
 - Security Account Manager-accountnaam (SAM), ook wel NT-naam genoemd (Domeinnaam \Groepsnaam)
 - DN (cn=Groepsnaam,, dc=Domeinnaam, dc=com)

i Opmerking

Als u een lokale groep wilt toewijzen, kunt u alleen de NT-naamnotatie gebruiken: \\<Servernaam> \<Groepsnaam>. AD biedt geen ondersteuning voor lokale gebruikers. Lokale gebruikers die tot een

toegewezen lokale groep behoren, worden niet aan het BI-platform toegewezen. Deze gebruikers hebben daarom geen toegang tot het systeem.

➔ Tip

Gebruikers van andere domeinen die zich handmatig bij BI-startpunt aanmelden, moeten de domeinnaam in hoofdletters na hun gebruikersnaam opgeven. Zo is `ONDERLIGGEND.BOVENLIGGENDDOMEIN.COM` het domein in

```
user@CHILD.PARENTDOMAIN.COM
```

8. Klik op [Toevoegen](#).

De groep wordt aan de lijst toegevoegd onder [Toegewezen AD-ledengroepen](#).

9. Selecteer [Kerberos-verificatie gebruiken](#) in het gebied [Verificatieopties](#).
10. Voer in het vakje [Naam van service-principal](#) de SPN in die is toegewezen aan de serviceaccount die u hebt gemaakt om BI-platformservers uit te voeren.

i Opmerking

U moet de SPN opgeven voor de serviceaccount die de SIA uitvoert. Bijvoorbeeld: `BICMS/bossosvcacct.domain.com`.

11. Klik op [Bijwerken](#).

⚠ Let op

Ga niet verder als gebruikers en/of groepen niet goed zijn toegewezen! Raadpleeg SAP Note 1631734 om problemen met specifieke AD-groepstoewijzingen op te lossen.

i Opmerking

Wanneer u AD-groepsaccounts hebt toegewezen en geen AD-verificatieopties of AD-groepsupdates wilt configureren, slaat u de stappen 12 tot en met 19 over. U kunt deze optionele instellingen configureren nadat u de handmatige AD-Kerberos-verificatie hebt ingesteld.

12. Als voor uw configuratie SSO bij een database is vereist, selecteert u [Beveiligingscontext in cache](#).


i Opmerking

Als dit uw eerste configuratie van AD-verificatie is, wordt aanbevolen dat u eerst handmatige AD-verificatie instelt voordat u de extra configuratie overweegt die voor SSO is vereist.

13. Selecteer [Eenmalige aanmelding inschakelen voor geselecteerde verificatiemodus](#) als SSO vereist is voor de configuratie van AD-verificatie.
14. Selecteer een optie in het gebied [Synchronisatie van referenties](#) om de aanmeldingsreferenties voor de gegevensbron van de AD-gebruiker te activeren en bij te werken.
Met deze optie wordt de gegevensbron gesynchroniseerd met de huidige aanmeldingsreferenties van de gebruiker, zodat de gebruiker geplande rapporten kan uitvoeren wanneer de gebruiker niet is aangemeld bij het BI-platform en Kerberos SSO niet beschikbaar is.

15. Geef in het gebied *Opties voor AD-alias* op hoe nieuwe aliassen worden toegevoegd aan en bijgewerkt in het BI-platform.

- a. Selecteer in de lijst *Opties voor nieuwe alias* een optie voor het toewijzen van nieuwe aliassen aan Enterprise-accounts:
 - *Elke nieuwe AD-alias toewijzen aan een bestaande gebruikersaccount met dezelfde naam*
Selecteer deze optie wanneer u weet dat gebruikers een bestaande Enterprise-account met dezelfde naam hebben. De AD-aliassen worden dus toegewezen aan bestaande gebruikers (de aliassen worden automatisch gemaakt). Gebruikers die geen bestaande Enterprise-account hebben of die niet dezelfde naam gebruiken in de Enterprise- en AD-account, worden toegevoegd als nieuwe gebruikers.
 - *Een nieuwe gebruikersaccount maken voor elke nieuwe AD-alias*
Selecteer deze optie wanneer u voor elke gebruiker een nieuwe account wilt maken.
- b. Selecteer in het gebied *Bijwerkopties van alias* een optie voor het beheren van aliasupdates voor Enterprise-accounts:
 - *Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt*
Gebruik deze optie als u automatisch een nieuwe alias wilt maken voor iedere AD-gebruiker die is toegewezen aan het BI-platform. Nieuwe AD-accounts worden toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccounts, of voor alle gebruikers als u de optie *Een nieuwe gebruikersaccount maken voor elke nieuwe AD-alias* hebt ingeschakeld en op *Bijwerken* hebt geklikt.
 - *Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt*
Selecteer deze optie wanneer de AD-map die u toewijst, veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van het BI-platform. Het platform maakt niet automatisch aliassen en Enterprise-accounts voor alle gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers die zich aanmelden bij het BI-platform.



- c. Selecteer een nieuwe optie in het gebied *Opties voor nieuwe gebruiker* een optie voor het maken van nieuwe gebruikers:
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam.*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het BI-platform op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem, ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke

gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.

- o *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers.*

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het systeem, kan een licentie voor gelijktijdige toegang van 100 gebruikers bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.

16. Klik op *Planning* als u wilt configureren hoe u updates van AD-aliassen wilt plannen.

- a. Selecteer in het dialoogvenster *Planning* een terugkeerpatroon in de lijst *Object uitvoeren*.
- b. Stel de overige opties en parameters voor de planning naar wens in.
- c. Klik op *Planning*.

Wanneer de aliassen worden bijgewerkt, worden de groepsgegevens ook bijgewerkt.

17. In het gebied *Opties voor attribuutbinding* kunt u de prioriteit voor attribuutbinding voor de AD-invoegtoepassing opgeven:

- a. Schakel het selectievakje *Volledige naam, e-mailadres en andere attributen importeren* in.
De volledige namen en beschrijvingen die worden gebruikt in de AD-accounts, worden met gebruikersobjecten geïmporteerd en opgeslagen in het BI-platform.
- b. Geef een optie op voor *Prioriteit van AD-attribuutbinding instellen in verhouding tot andere attribuutbindingen*.

Als u de optie instelt op 1, hebben AD-attributen prioriteit in scenario's waarbij AD en andere invoegtoepassingen (LDAP en SAP) zijn ingeschakeld. Is de optie op 3 ingesteld, dan hebben attributen van andere ingeschakelde invoegtoepassingen prioriteit. De bindingen moeten op verschillende waarden worden ingesteld. Als meerdere verificatie-invoegtoepassingen op dezelfde bindingwaarde zijn ingesteld, kan dit onverwachte gevolgen hebben.

18. Configureer updates van AD-groepen in het gebied *Opties voor AD-groepen*:

- a. Klik op *Planning*.
Het dialoogvenster *Planning* wordt weergegeven.
- b. Selecteer een terugkeerpatroon in de lijst *Object uitvoeren*.
- c. Stel de overige opties en parameters voor de planning naar wens in.
- d. Klik op *Planning*.

De update wordt gepland en uitgevoerd op basis van de opgegeven planningsgegevens. De volgende geplande update voor de AD-groepsaccounts wordt weergegeven onder de *Opties voor AD-groepen*.

19. Selecteer in het gebied *AD-update op aanvraag* een van de volgende opties:

- o *AD-groepen nu bijwerken*
Selecteer deze optie als u alle geplande AD-groepen wilt bijwerken wanneer u op *Bijwerken* klikt. De volgende geplande update van AD-groepen wordt weergegeven onder *Opties voor AD-groepen*.
- o *AD-groepen en -aliassen nu bijwerken*
Selecteer deze optie als u alle geplande AD-groepen en -gebruikersaliassen wilt bijwerken wanneer u op *Bijwerken* klikt. De volgende geplande updates worden weergegeven onder *Opties voor AD-groepen* en *Opties voor AD-alias*.
- o *AD-groepen en -aliassen nu niet bijwerken*
Er worden geen AD-groepen of -gebruikersaliassen bijgewerkt wanneer u op *Bijwerken* klikt.

20. Klik op *Bijwerken* en klik vervolgens op *OK*.

Als u wilt verifiëren dat u AD-gebruikersaccounts hebt geïmporteerd, gaat u naar ► [CMC](#) ► [Gebruikers en groepen](#) ► [Groepshierarchie](#) en selecteert u de AD-groep die u hebt toegewezen om gebruikers in die groep weer te geven. De huidige en geneste gebruikers in de AD-groep worden weergegeven.

Verwante informatie

[Een Kerberos-configuratiebestand maken \[pagina 277\]](#)

9.4.3.3 Updates voor Windows AD-groepen plannen

Met het BI-platform kunnen beheerders updates plannen voor AD-groepen en gebruikersaliassen. Deze functie is beschikbaar voor AD-verificatie met Kerberos of NTLM. Via de CMC kunt u ook de tijd en datum weergeven waarop de laatste update is uitgevoerd.

i Opmerking

U moet configureren hoe updates voor uw AD-groepen en -aliassen worden gepland om AD-verificatie op het BI-platform mogelijk te maken.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 43:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|--------------------------|--|
| Elk uur | De update wordt elk uur uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop het object wordt gestart, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dagelijks | De update wordt elke dag of om het opgegeven aantal dagen uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop het object wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Wekelijks | De update wordt elke week uitgevoerd. Het kan eenmaal of verschillende keren per week worden uitgevoerd. U kunt de dagen en het tijdstip waarop het object wordt uitgevoerd, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Maandelijks | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Dag N van elke maand | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| 1e maandag van de maand | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Laatste dag van de maand | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|-------------------------|---|
| Op de Ne X van de maand | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Agenda | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

AD-groepsupdates plannen

In het BI-platform is AD nodig voor gebruikers- en groepsgegevens. Het aantal query's dat naar AD wordt verzonden, wordt beperkt doordat met de AD-invoegtoepassing informatie over groepen, de onderlinge relaties en het gebruikerslidmaatschap in de cache worden geplaatst. De update wordt niet uitgevoerd als er geen specifieke planning is gedefinieerd.

U moet de CMC gebruiken om het terugkeerpatroon voor het vernieuwen van groepsupdates te configureren. U dient dit in te stellen om te laten zien hoe vaak u gegevens van groepsidmaatschappen wijzigt.

Updates voor AD-gebruikersaliassen plannen

Van gebruikersobjecten kan een alias worden gemaakt voor een AD-account zodat gebruikers zich met hun AD-referenties kunnen aanmelden bij BI-platform. Updates van AD-accounts worden door de AD-invoegtoepassing overgedragen naar het BI-platform. Accounts die in AD worden gemaakt, verwijderd of uitgeschakeld, worden evenredig gemaakt, verwijderd of uitgeschakeld in het BI-platform.

Als u de updates van de AD-aliassen niet plant, worden deze alleen in de volgende gevallen bijgewerkt:

- De AD-alias wordt bijgewerkt wanneer een gebruiker zich aanmeldt.
- Een beheerder selecteert de optie [AD-groep en -aliassen nu bijwerken](#) in het gebied [AD-update op aanvraag](#) van de CMC.

Opmerking

Er worden geen AD-wachtwoorden opgeslagen in de gebruikersalias.

9.4.4 De BI-platformservice configureren om de SIA uit te voeren

9.4.4.1 De SIA uitvoeren onder de BI-platformserviceaccount

Voor ondersteuning van AD Kerberos-verificatie voor het BI-platform moet u aan de serviceaccount het recht toekennen om als onderdeel van het besturingssysteem te fungeren. Dit moet gebeuren op elke computer waarop de SIA (Server Intelligence Agent) met de CMS (Central Management Server) wordt uitgevoerd.

Als u de serviceaccount inschakelen om de SIA uit te voeren/te starten, moet u specifieke besturingssysteeminstellingen configureren die in deze sectie worden besproken.

i Opmerking

Als eenmalige aanmelding voor de database is vereist, moet de SIA de volgende servers bevatten:

- Crystal Reports-verwerkingsserver
- Report Application Server
- Web Intelligence-verwerkingsserver

9.4.4.2 De SIA configureren om onder de serviceaccount te worden uitgevoerd

Voordat u de SIA-account configureert om onder de serviceaccount van het BI-platform te worden uitgevoerd, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- Er is een serviceaccount gemaakt op de domeincontroller voor het BI-platform.
- U hebt geverifieerd dat de vereiste serviceprincipal-namen aan de serviceaccount zijn toegevoegd.
- U hebt AD-gebruikersgroepen toegewezen in het BI-platform.


Voer deze taak voor elke SIA (Server Intelligence Agent) uit die services uitvoert die door de serviceaccount worden gebruikt.

1. Kies ► [Programma's](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [SAP BusinessObjects BI-platform 4](#) ► [Central Configuration Manager](#) ► om de CCM te starten.
De startpagina van CCM wordt geopend.
2. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de SIA (Server Intelligence Agent) en kies [Stoppen](#).

i Opmerking

Wanneer u de SIA stopt, worden alle services die door de SIA worden beheerd ook gestopt.

3. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en selecteer [Eigenschappen](#).



4. Schakel het selectievakje *Systeemaccount* uit.
5. Typ de servicereferenties (<DOMEINNAAM>\<servicenaam>) en klik op *OK*.

De serviceaccount moet de volgende rechten hebben op de computer waarop de SIA wordt uitgevoerd:

- De account moet specifiek het recht "Functioneren als deel van het besturingssysteem" hebben.
- De account moet specifiek het recht "Aanmelding als service" hebben.
- Volledige beheerrechten voor de map waarin BI-platform is geïnstalleerd.
- Volledige beheerrechten voor "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects" in het systeemregister.

6. Klik op *Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Lokaal beveiligingsbeleid*.
7. Vouw *Lokaal beleid* uit en klik vervolgens op *Toewijzingen van gebruikersrechten*.
8. Dubbelklik op *Fungeren als deel van het besturingssysteem*.
9. Klik op *Toevoegen* en voer de naam in van de serviceaccount die u hebt gemaakt. Klik vervolgens op *OK*.
10. Herhaal deze stappen voor elke computer waarop een server van het BI-platform wordt uitgevoerd.

i Opmerking

het is belangrijk dat de effectieve rechten worden gecontroleerd nadat u *Fungeren als deel van het besturingssysteem* hebt geselecteerd. Normaal gesproken moet u hiervoor de server opnieuw opstarten. Als deze optie nog niet is ingeschakeld wanneer u de server opnieuw hebt opgestart, worden de instellingen voor het lokale beleid vervangen door de instellingen voor het domeinbeleid.

11. Start de SIA opnieuw.
12. Herhaal zo nodig stap 1 tot en met 5 voor elke SIA waarmee een service wordt uitgevoerd die moet worden geconfigureerd.

U moet u nu bij de CCM kunnen aanmelden met AD-referenties.

9.4.4.3 AD-referenties testen op de CCM

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet u een AD-gebruikersgroep in het BI-platform hebben toegewezen.





1. Open de CCM en klik op het pictogram *Servers beheren*.
2. Zorg dat de juiste informatie in het veld *Systeem* wordt weergegeven.
3. Selecteer *Windows AD* in de lijst met verificatieopties.
Er wordt een aanmeldingsvenster weergegeven.
4. Meld u aan met een bestaande AD-account van de AD-groep die u aan het BI-platform hebt toegewezen.

Opmerking

Als u een AD-account gebruikt die zich niet in het standaarddomein bevindt, meldt u zich aan als `domein\gebruikersnaam`.

U moet geen foutberichten ontvangen. U moet zich via de CCM kunnen aanmelden met een toegewezen AD-account voordat u naar de volgende sectie gaat.

Tip

Als u een foutbericht ontvangt, gaat u naar  *CMC*  *Verificatie*  *Windows AD* . Onder *Verificatieopties* wijzigt u *Kerberos-verificatie gebruiken* naar *NTLM-verificatie gebruiken* en klikt u op *Bijwerken*. Herhaal stap 1-4 hierboven. Als dit werkt, is er een probleem met uw Kerberos-configuratie.

9.4.5 De webtoepassingsserver configureren voor AD-verificatie

9.4.5.1 De toepassingsserver voorbereiden op Windows AD-verificatie (Kerberos)

Het proces waarbij Kerberos wordt geconfigureerd voor een webtoepassingsserver, varieert afhankelijk van de specifieke toepassingsserver. Configuratie van Kerberos bestaat doorgaans echter uit de volgende stappen:

- Het Kerberos-configuratiebestand (`krb5.ini`) maken.
- Het configuratiebestand voor JAAS-aanmelding (`bscLogin.conf`) maken.

Opmerking

Deze stap is niet vereist voor de SAP NetWeaver 7.3 Java-toepassingsserver. U moet de LoginModule echter toevoegen aan uw SAP NetWeaver-server.

- De Java-opties wijzigen voor uw toepassingsserver.
- De eigenschappen van bestand `BOE.war` overschrijven voor Windows AD-verificatie.
- De Java-toepassingsserver opnieuw starten.

Deze sectie bevat de details voor de configuratie van Kerberos voor gebruik met de volgende toepassingsservers:

- Tomcat
- WebSphere
- WebLogic
- Oracle Application Server
- SAP NetWeaver 7.3

9.4.5.1.1 Kerberos-configuratiebestanden maken

9.4.5.1.1.1 Een Kerberos-configuratiebestand maken

Voordat u verdergaat, moet u de volgende vereiste taken hebben uitgevoerd:

- Er is een serviceaccount gemaakt op de domeincontroller voor het BI-platform.
- U hebt geverifieerd dat de serviceprincipal-namen aan de serviceaccount zijn toegevoegd.
- U hebt AD-gebruikersgroepen toegewezen in het BI-platform.
- U hebt AD-referenties op de CCM getest.

Voer deze stappen uit om het Kerberos-configuratiebestand te maken als u SAP NetWeaver 7.3, Tomcat, Oracle Application Server, WebSphere of WebLogic als de webtoepassingsserver voor uw implementatie van het BI-platform gebruikt.

1. Maak het bestand `krb5.ini` als dit nog niet bestaat en sla het op in `C:\Windows` voor Windows.

Opmerking

Als de toepassingsserver is geïnstalleerd onder Unix, moet u de volgende mappen gebruiken:

Solaris: `/etc/krb5/krb5.conf`

Linux: `/etc/krb5.conf`

Opmerking

U kunt dit bestand ook op een andere locatie opslaan. Als u dit doet, moet u de locatie echter in de Java-opties opgeven. Ga naar <http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-0219/6m6njqb94?a=view> voor meer informatie over `krb5.ini`.

2. Voeg de volgende vereiste informatie toe aan het Kerberos-configuratiebestand:

```
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.COM
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
default_tkt_enctypes = rc4-hmac
default_tgs_enctypes = rc4-hmac
[domain_realm]
.domain.com = DOMAIN.COM
domain.com = DOMAIN.COM
.domain2.com = DOMAIN2.COM
domain2.com = DOMAIN2.COM
[realms]
```

```
DOMAIN.COM = {
default_domain = DOMAIN.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN.COM
}
DOMAIN2.COM = {
default_domain = DOMAIN2.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN2.COM
}
[capaths]
DOMAIN2.COM = {
DOMAIN.COM =
}
```

Opmerking

De sleutelparameters worden in de onderstaande tabel toegelicht.

Tabel 44:

| | |
|---------------|---|
| DOMAIN.COM | De DNS-naam van het domein dat in hoofdletters in FQDN-notatie moet worden ingevoerd. |
| kdc | De hostnaam van de domeincontroller. |
| [capath] | Definieert de vertrouwensrelatie tussen domeinen die zich in een ander AD-forest bevinden. In het vorige voorbeeld is DOMAIN2.COM een domein in een extern forest met een niet-transitieve tweerichtingsvertrouwensrelatie naar DOMAIN.COM. |
| default_realm | In een configuratie met meerdere domeinen kan onder [libdefaults] de waarde default_realm elk gewenst brondomein zijn. U kunt het beste het domein gebruiken met het grootste aantal gebruikers dat de verificatie uitvoert met de AD-account. Als tijdens het aanmelden geen UPN-achtervoegsel wordt toegepast, wordt de standaardwaarde default_realm gebruikt. Deze waarde moet overeenkomen met de instelling <i>standaarddomein</i> in de CMC. Alle domeinen moeten in hoofdletters worden opgegeven, zoals u in het bovenstaande voorbeeld kunt zien. |

9.4.5.1.2 Een JAAS-aanmeldingsconfiguratiebestand maken

9.4.5.1.2.1 Een configuratiebestand voor de Tomcat of WebLogic JAAS-aanmelding maken

Het bestand `bscLogin.conf` wordt gebruikt om de invoegtoepassing voor Java-aanmelding te laden en is vereist voor AD Kerberos-verificatie op Java-webtoepassingsservers.

De standaardlocatie voor de bestanden is `C:\Windows`.

1. Maak een bestand met de naam `bscLogin.conf` als dit nog niet bestaat en sla het op de locatie `C:\Windows` op.

i Opmerking

U kunt dit bestand opslaan op een andere locatie. Als u dit doet, moet u de locatie echter opgeven in de Java-opties.

2. Voeg de volgende code toe aan het JAAS-configuratiebestand `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {  
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;  
};
```

3. Sla het bestand op en sluit het.

9.4.5.1.2.2 Een configuratiebestand voor de Oracle JAAS-aanmelding maken

1. Zoek het bestand `jazn-data.xml`.

i Opmerking

De standaardlocatie voor dit bestand is `C:\OraHome_1\j2ee \home\config`. Als u Oracle Application Server op een andere locatie hebt geïnstalleerd, zoekt u het specifieke bestand voor uw installatie op.

2. Voeg de volgende inhoud toe aan het bestand tussen de codes `<jazn-loginconfig>`:

```
<application>  
<name>com.businessobjects.security.jgss.initiate</name>  
<login-modules>  
<login-module>  
<class>com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule</class>  
<control-flag>required</control-flag>  
</login-module>  
</login-modules>  
</application>
```

3. Sla het bestand `jazn-data.xml` op en sluit het.

9.4.5.1.2.3 Een configuratiebestand voor de WebSphere JAAS-aanmelding maken

1. Maak een bestand met de naam `bscLogin.conf` als dit nog niet bestaat en sla het op de standaardlocatie `c:\Windows` op.
2. Voeg de volgende code toe aan het configuratiebestand `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {  
  com.ibm.security.auth.module.Krb5LoginModule required;  
};
```

3. Sla het bestand op en sluit het.

9.4.5.1.2.4 Een LoginModule toevoegen aan SAP NetWeaver AS

Als u Kerberos en SAP NetWeaver AS 7.3 wilt gebruiken, configureert u het systeem alsof u de Tomcat-webtoepassingsserver gebruikt. U hoeft geen `bscLogin.conf`-bestand te maken.

Hierna voegt u een LoginModule toe en werkt u enkele Java-instellingen in SAP NetWeaver AS 7.3 bij.

Teneinde de `com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule` toe te wijzen aan `com.businessobjects.security.jgss.initiate`, moet u handmatig een LoginModule aan SAP NetWeaver AS 7.3 toevoegen.

1. Open SAP NetWeaver Administrator door het volgende adres in een webbrowser in te voeren: `http://<computernaam>:<poort>/nwa`.
2. Klik op ► [Configuratiebeheer](#) ► [Beveiliging](#) ► [Verificatie](#) ► [Aanmeldingsmodules](#) ► [Bewerken](#) ►.
3. Voeg een nieuwe aanmeldingsmodule toe met de volgende informatie:

| | |
|--------------|---|
| Weergavenaam | <code>Krb5LoginModule</code> |
| Klassenaam | <code>com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule</code> |

4. Klik op [Opslaan](#).
SAP NetWeaver maakt de nieuwe module.
5. Klik op ► [Onderdelen](#) ► [Bewerken](#) ►.
6. Voeg een nieuw beleid toe met de naam `com.businessobjects.security.jgss.initiate`.
7. Voeg de aanmeldingsmodule uit stap 3 toe aan de [Aanmeldmodulestack](#) en stel deze in op [Vereist](#).
8. Controleer of er geen andere vermeldingen in [Opties voor geselecteerde aanmeldingsmodule](#) staan. Zo ja, verwijder ze dan.
9. Klik op [Opslaan](#).
10. Meld u af bij SAP NetWeaver Administrator.

9.4.5.1.3 De Java-instellingen van de toepassingsserver wijzigen om configuratiebestanden te laden

9.4.5.1.3.1 Java-opties voor Kerberos op Tomcat wijzigen

1. Selecteer in het menu [Start](#) achtereenvolgens [Programma's](#) > [Tomcat](#) > [Tomcat-configuratie](#).
2. Klik op het tabblad [Java](#).
3. Voeg de volgende opties toe:

```
-Djava.security.auth.login.config=C:\XXXX\bscLogin.conf  
-Djava.security.krb5.conf=C:\XXXX\krb5.ini
```

Vervang XXXX door de locatie waar u het bestand `bscLogin.conf` hebt opgeslagen.

4. Sluit het Tomcat-configuratiebestand.
5. Start Tomcat opnieuw.

9.4.5.1.3.2 De Java-opties voor SAP NetWeaver AS 7.3 wijzigen

1. Ga naar het hulpprogramma voor Java-configuratie (standaard in `C:\usr\sap\<NetWeaver-ID>\<exemplaar>\j2ee\configtool\`) en dubbelklik op `configtool.bat`. Het hulpprogramma voor configuratie wordt geopend.
2. Klik op ► **Weergave** ► **Expertmodus** ►.
3. Vouw ► **Clustergegevens** ► **Sjabloon** ► uit.
4. Selecteer het exemplaar dat overeenkomt met uw SAP NetWeaver-toepassingsserver (bijvoorbeeld **Exemplaar - <stelsel-ID><computernaam>**).
5. Klik op **VM-parameters**.
6. Selecteer **SAP** in de lijst **Leverancier** en vervolgens **GLOBAAL** in de lijst **Platform**.
7. Klik op **Systeem** en voeg de volgende aangepaste parametergegevens toe:

| | |
|---|---|
| java.security.krb5.conf | <pad naar het bestand krb5.ini inclusief de bestandsnaam> |
| javax.security.auth.useSubjectCredsOnly | false |

8. Klik op **Opslaan** en vervolgens op **Configuratie-editor**.
9. Klik op ► **Configuraties** ► **Beveiliging** ► **Configuraties** ► **com.businessobjects.security.jgss.initiate** ► **Beveiliging** ► **Verificatie** ►.
10. Klik op **Bewerkingsmodus**.
11. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt **Verificatie** en selecteer **Subknooppunt maken**.
12. Selecteer **Waarde-invoer** in de bovenste lijst.
13. Typ het volgende:

| | |
|--------|-------------------------|
| Naam | create_security_session |
| Waarde | false |

14. Klik op **Maken** en sluit het venster.
15. Klik op **Configuratiehulpmiddel** en op **Opslaan**.

Nadat u de configuratie hebt bijgewerkt, moet u uw SAP NetWeaver-toepassingsserver opnieuw starten.

9.4.5.1.3.3 Java-opties voor Kerberos op WebLogic wijzigen

Als u Kerberos gebruikt met WebLogic, moet u de Java-opties wijzigen om de locatie van het Kerberos-configuratiebestand en de Kerberos-aanmeldingsmodule op te geven.

1. Stop het WebLogic-domein dat uw BI-platformtoepassingen uitvoert.

2. Open het script waarmee het WebLogic-domein met de BI-platformtoepassingen wordt gestart (`startWebLogic.cmd` voor Windows, `startWebLogic.sh` voor Unix).
3. Voeg de volgende gegevens toe aan de sectie `Java_Options` van het bestand:

```
set JAVA_OPTIONS=-Djava.security.auth.login.config=C:/XXXX/bscLogin.conf  
-Djava.security.krb5.conf=C:/XXX/krb5.ini
```

Vervang XXXX door de locatie waar u het bestand hebt opgeslagen.

4. Start het WebLogic-domein waarin de BI-platformtoepassingen worden uitgevoerd opnieuw.

9.4.5.1.3.4 De Java-opties voor Kerberos op Oracle Application Server wijzigen

Als u Kerberos gebruikt met Oracle Application Server, moet u de Java-opties wijzigen om de locatie van het Kerberos-configuratiebestand op te geven.

1. Meld u aan bij de beheerconsole van uw Oracle Application Server.
2. Klik op de naam van het OC4J-exemplaar waar de toepassingen van BI-platform worden uitgevoerd.
3. Selecteer [Servereigenschappen](#).
4. Schuif omlaag naar de sectie Multiple VM Configuration.
5. Voeg in de sectie Opties voor opdrachtregel het volgende toe aan het eind van het tekstveld [Java-opties](#): –
`Djava.security.krb5.conf=C:/XXXX/krb5.ini`, waarbij XXXX de opslaglocatie van het bestand is.
6. Start het OC4J-exemplaar opnieuw.

9.4.5.1.3.5 Java-opties voor Kerberos op WebSphere wijzigen

1. Meld u aan bij de beheerconsole van WebSphere.
Voor IBM WebSphere 5.1 typt u `http://servernaam:9090/admin` Voor IBM WebSphere 6.0 typt u `http://servername:9060/ibm/console`
2. Vouw Server uit, klik op [Application Servers](#) en klik op de naam van de toepassingsserier die u hebt gemaakt voor gebruik met het BI-platform.
3. Ga naar de [JVM](#)-pagina.

Als u werkt met WebSphere 5.1, voert u de volgende stappen uit om de [JVM](#)-pagina weer te geven.

1. Schuif op de serverpagina omlaag tot u [Process Definition](#) in de kolom [Additional Properties](#) ziet.
2. Klik op [Process Definition](#).
3. Schuif omlaag en klik op [Java Virtual Machine](#).

Als u werkt met WebSphere 6.0, voert u de volgende stappen uit om de [JVM](#)-pagina weer te geven.

1. Selecteer [Java and Process Management](#) op de serverpagina.
 2. Selecteer [Process Definition](#).
 3. Selecteer [Java Virtual Machine](#).
4. Klik op [Generieke JVM-argumenten](#) en geef de locatie van het bestand `Krb5.ini` en de locatie van het bestand `bscLogin.conf` op.

-Djava.security.auth.login.config=C:\XXXX\bscLogin.conf

-Djava.security.krb5.conf=C:\XXXX\krb5.ini

Vervang XXXX door de locatie waar u het bestand hebt opgeslagen.

5. Klik op [Apply](#) en vervolgens op [Save](#).
6. Stop de server en start deze opnieuw.

9.4.5.1.4 Verifiëren dat Java een Kerberos-ticket kan ontvangen

Voordat u kunt testen of Java het Kerberos-ticket heeft ontvangen, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- Maak het bestand `bscLogin.conf` voor uw toepassingsserver.
 - Maak het bestand `krb5.ini`.
1. Ga naar de opdrachtprompt en navigeer naar de map `jdk\bin` in uw installatie van het BI-platform.
Deze bevindt zich standaard in: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\jdk\bin`.
 2. Voer `kinit <gebruikersnaam>` uit.
 3. Druk op .
 4. Typ het wachtwoord.

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\jdk\bin>kinit sfredell
Password for sfredell@VTIAUTH08.COM: password
New ticket is stored in cache file C:\Users\Administrator\krb5cc_Administrator
```

Als het bestand `krb5.ini` goed is geconfigureerd en de Java-aanmeldingsmodule is geladen, moet u het volgende bericht zien:

Nieuw ticket is opgeslagen in cachebestand `C:\Users\Administrator\krb5cc_Administrator`

Ga niet verder met de set-up van AD tot u een Kerberos-ticket hebt ontvangen.

Als u geen ticket kunt ontvangen, hebt u de volgende mogelijkheden:

- Raadpleeg de sectie voor probleemoplossing aan het eind van dit hoofdstuk.
- Voor problemen met de KDC, de Kerberos-configuratiebestanden en gebruikersreferenties die niet beschikbaar zijn in de Kerberos-database, raadpleegt u SAP Knowledge Base-artikelen KBA 1476374 en KBA 1245178.

9.4.5.1.5 BI-startpunt configureren voor handmatige AD-aanmelding

Voordat u uw BI-platformtoepassingen configureert voor handmatige AD-aanmelding, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- U hebt een serviceaccount gemaakt op de domeincontroller voor het BI-platform.
- U hebt geverifieerd dat de HTTP-serviceprincipalnamen aan de serviceaccount zijn toegevoegd.
- U hebt AD-gebruikersgroepen toegewezen in het BI-platform.
- U hebt AD-referenties op de CCM getest.
- U hebt de vereiste configuratiebestanden voor uw webtoepassingsserver gemaakt, geconfigureerd en getest.
- De Java-instellingen van uw toepassingsserver zijn gewijzigd om de configuratiebestanden te laden.

Voer de volgende stappen uit om de Windows AD-verificatieoptie voor BI-startpunt te activeren:

1. Open de aangepaste map voor de BOE-webtoepassing op de computer die de webtoepassingsserver host:
`<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.`

Breng uw wijzigingen in de map `config\custom` en niet de map `config\default` aan. Uw wijzigingen worden anders overschreven wanneer in de toekomst patches op uw implementatie worden toegepast.

U moet de gewijzigde BOE-webtoepassing later opnieuw implementeren.

2. Maak een nieuw bestand.

Opmerking

Gebruik Kladblok of een ander programma voor tekstverwerking.

3. Sla het bestand op als `BIlaunchpad.properties`.
4. Voer het volgende in:

```
authentication.visible=true
authentication.default=secWinAD
```

5. Sla het bestand op en sluit het.
6. Start de webtoepassingsserver opnieuw op.

U moet u nu handmatig kunnen aanmelden bij BI-startpunt. Roep een van de toepassingen op en selecteer Windows AD in de lijst met verificatieopties.

Opmerking

Zet uw Windows AD-installatie niet voort tot u zich handmatig bij BI-startpunt met een bestaande AD-account kunt aanmelden.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde BOE-webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om BOE opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.

Opmerking

Als uw implementatie een firewall gebruikt, moet u alle vereiste poorten openen. Als u dit niet doet, kunnen de webtoepassingen geen verbinding maken met de BI-platformservers.

9.4.6 Eenmalige aanmelding instellen

9.4.6.1 SSO bij het BI-platform met AD-verificatie

Opties voor SSO met Windows AD

Er worden twee methoden ondersteund voor het instellen van eenmalige aanmelding voor Windows AD-verificatie met het BI-platform:

- Vintela: deze optie kan alleen met Kerberos worden gebruikt.
- SiteMinder: deze optie kan alleen met Kerberos worden gebruikt.

SSO bij de database

SSO bij de database stelt aangemelde gebruikers in staat om handelingen uit te voeren waarvoor databasetoegang is vereist, met name het weergeven en vernieuwen van rapporten, zonder dat ze hun aanmeldingsreferenties opnieuw moeten opgeven. Hoewel beperkte machtiging optioneel is voor AD-verificatie en Vintela SSO, is het vereist bij implementaties met eenmalige aanmelding bij de systeemdatabase.

End-to-end SSO

In het BI-platform wordt eenmalige end-to-end-aanmelding ondersteund via Windows Active Directory en Kerberos. In dit scenario beschikken gebruikers zowel over eenmalige aanmelding bij het BI-platform bij de front-end als SSO-toegang tot de databases bij de back-end. Gebruikers hoeven in dit geval slechts eenmaal hun aanmeldingsgegevens op te geven, namelijk wanneer ze zich bij het besturingssysteem aanmelden, om toegang te krijgen tot het BI-platform en om acties te kunnen uitvoeren waarvoor databasetoegang nodig is, zoals het weergeven van rapporten.

Configuratie van handmatige versus SSO AD-verificatie

Wanneer u uw implementatie hebt geconfigureerd zodat AD-accounts handmatig bij BI-startpunt kunnen worden aangemeld, moet u teruggaan naar de set-up van AD-verificatie om specifieke SSO-vereisten te activeren. Vereisten zijn afhankelijk van de gekozen SSO-methode.

9.4.6.2 Vintela SSO gebruiken

9.4.6.2.1 Controlelijst voor set-up van Vintela SSO

Als u het BI-platform wilt instellen om met Vintela SSO te werken, moet u de volgende taken uitvoeren:

1. Uw serviceaccount specifiek voor Vintela SSO configureren.
2. Beperkte machtiging configureren (optioneel).
3. De verificatieopties voor Windows AD SSO in de CMC configureren.
4. De algemene eigenschappen en specifieke eigenschappen van BI-startpunt voor Vintela SSO configureren.
5. Als u Tomcat als webtoepassingsserver voor uw implementatie gebruikt, moet u de limiet van de koptekstgrootte verhogen.
6. De internetbrowsers configureren voor Vintela.

9.4.6.2.2 De serviceaccount instellen voor Vintela SSO

Het opdrachtregelprogramma `ktpass` configureert de serverprincipal-naam voor de host of service in Active Directory en genereert een Kerberos 'Keytab'-bestand dat de sleutel van het gedeelde geheim van de serviceaccount bevat. Dit programma bevindt zich meestal op domeincontrollers of kan worden gedownload van de Microsoft-ondersteuningssite: <http://support.microsoft.com/kb/892777> .

Er is een serviceaccount vereist die specifiek geconfigureerd is om gebruikers in een bepaalde Windows AD-groep toe te staan zich automatisch met hun AD-referenties bij BI-startpunt te verifiëren. U kunt de serviceaccount die voor AD Kerberos-verificatie op de domeincontroller is gemaakt, opnieuw configureren.

Wanneer een client probeert zich aan te melden bij BI-startpunt, wordt een aanvraag gestart bij de Kerberos-server die tickets genereert. De serviceaccount die voor het BI-platform is gemaakt, moet een SPN hebben die overeenkomt met de URL van de toepassingsserver om deze aanvraag te kunnen verwerken. Voer de volgende stappen uit op de computer waarop de domeincontroller wordt gehost.

1. Voer de keytab-setup-opdracht `ktpass` van Kerberos uit om een `keytab`-bestand te maken en op te slaan. Geef de `ktpass`-parameters op die in de volgende tabel worden weergegeven:

Tabel 45:

| Parameter | Beschrijving |
|-------------------|--|
| <code>-out</code> | Hiermee wordt de naam opgegeven van het <code>keytab</code> -bestand van Kerberos dat moet worden gegenereerd. |


| Parameter | Beschrijving |
|-----------|---|
| -princ | <p>Hiermee wordt de naam van de principal in SPN-opmaak opgegeven die voor de serviceaccount wordt gebruikt: < MYSIAMYSERVER>/<sbo.service.domain.com>@<DOMAIN>.COM, waarbij <MYSIAMYSERVER> de naam van de Service Intelligence Agent is zoals opgegeven in de Central Configuration Manager (CCM).</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Voor de naam van uw serviceaccount wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. De SPN bevat de naam van de hostcomputer waarop het service-exemplaar wordt uitgevoerd.</p> <p>➔ Tip</p> <p>De SPN moet uniek zijn in het forest waarin deze is geregistreerd. U controleert dit door het Windows-ondersteuningsprogramma Ldp.exe uit te voeren om naar de SPN te zoeken.</p> </div> |
| -pass | Hiermee wordt het wachtwoord opgegeven dat door de serviceaccount wordt gebruikt. |
| -ptype | <p>Hiermee wordt het principal-type opgegeven:</p> <pre>-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL</pre> |
| -crypto | <p>Hiermee wordt het coderingstype opgegeven dat met de serviceaccount moet worden gebruikt:</p> <pre>-crypto RC4-HMAC-NT</pre> |

Bijvoorbeeld:

```
ktpass -out <keytab_filename>.keytab -princ <MYSIAMYSERVER>/
sbo.service.domain.com@DOMAIN.COM
-pass password -kvno 255 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -crypto RC4-HMAC-NT
```

De uitvoer van de opdracht ktpass moet de doeldomeincontroller bevestigen, en dat een Kerberos keytab-bestand met het gedeelde geheim is gemaakt. Met de opdracht wordt ook de naam van de principal aan de (lokale) serviceaccount toegewezen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de serviceaccount, selecteer ► *Eigenschappen* ► *Machtiging* ►.
3. Klik op *Deze gebruiker mag delegeren aan alle services (alleen Kerberos)*.



4. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

De serviceaccount heeft nu alle vereiste serviceprincipal-namen voor Vintela SSO, en u hebt een keytab-bestand gegenereerd met het gecodeerde wachtwoord voor de serviceaccount.

i Opmerking

Voor eenmalige end-to-end-aanmelding of eenmalige aanmelding op databases met behulp van keytab-bestandsscenario's:

In gevallen van fouten die zijn opgelost door KVNO in de keytab te wijzigen, is het waarschijnlijk dat het KVNO-attribuut op de serviceaccount hoger is dan de KVNO die in het creëren van de keytab (tijdens ktpass) wordt gebruikt. Zie <http://service.sap.com/sap/support/notes/1853668> voor informatie over hoe u het correcte sleutelversienummer kunt vinden

9.4.6.2.2.1 Beperkte machtiging voor Vintela SSO configureren

Beperkte machtiging is optioneel voor het instellen van Vintela SSO. Het is echter verplicht voor implementaties waarbij SSO bij de systeemdatabase vereist is.

1. Open de Active Directory-module [Gebruikers en computers](#) op de computer met de AD-domeincontroller.
2. Klik met de rechtermuisknop op de serviceaccount die u in de vorige sectie hebt gemaakt, en klik op [► Eigenschappen ► Machtiging ▾](#).
3. Selecteer [Deze gebruiker mag alleen delegeren aan opgegeven services](#).
4. Selecteer [Alleen Kerberos gebruiken](#).
5. Klik op [► Toevoegen ► Gebruikers of computers ▾](#).
6. Voer de naam van de serviceaccount in en klik op [OK](#).
Er wordt een lijst met services weergegeven.
7. Selecteer de volgende services en klik op [OK](#).
 - De HTTP-service
 - De service die wordt gebruikt om de SIA (Service Intelligence Agent) uit te voeren op de computer die het BI-platform host.

De services worden toegevoegd aan de lijst met services die kunnen worden gedelegeerd voor de serviceaccount.

U moet de eigenschappen van de webtoepassing bewerken om rekening te houden met deze wijziging.

9.4.6.2.3 SSO-instellingen configureren in de CMC

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op [Windows AD](#).
3. Zorg dat het selectievakje [Windows Active Directory \(AD\) inschakelen](#) is ingeschakeld.
4. Zorg dat onder [Verificatieopties](#) de optie [Kerberos-verificatie gebruiken](#) is geselecteerd.
5. Als voor uw configuratie SSO bij de database is vereist, selecteert u [Beveiligingscontext in cache](#).
6. Selecteer [Eenmalige aanmelding inschakelen voor geselecteerde verificatiemodus](#).
7. Klik op [Bijwerken](#).

9.4.6.2.4 eenmalige aanmelding van Vintela inschakelen voor BI-startpunt en OpenDocument

Deze procedure moet worden gebruikt voor BI-startpunt of OpenDocument. Als u SSO bij de webtoepassingen van BI-platform wilt inschakelen, moet u Vintela- en SSO-specifieke eigenschappen opgeven in het bestand `BOE.war`. Voor SSO-installatiedoeleinden is het raadzaam om eerst SSO bij BI-startpunt voor AD-accounts in te schakelen voordat u dit voor andere toepassingen doet.

1. Open de aangepaste map voor de BOE-webtoepassing op de computer die de webtoepassingsserver host:

```
<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.
```

Breng uw wijzigingen in de map `config\ustom` en niet de map `config\default` aan. Uw wijzigingen worden anders overschreven wanneer in de toekomst patches op uw implementatie worden toegepast.

U moet de gewijzigde BOE-webtoepassing later opnieuw implementeren.

2. Maak een nieuw bestand in een teksteditor.

3. Typ het volgende:

```
sso.enabled=true
siteminder.enabled=false
vintela.enabled=true
idm.realm=DOMAIN.COM
idm.princ=MYSIAMYSERVER/sbo.service.domain.com@DOMAIN.COM
idm.allowUnsecured=true
idm.allowNTLM=false
idm.logger.name=simple
idm.keytab=C:/WIN/filename.keytab
idm.logger.props=error-log.properties
```

Opmerking

De parameters `idm.realm` en `idm.princ` vereisen geldige waarden. `Idm.realm` moet dezelfde waarde hebben als de waarde die u hebt ingesteld bij het configureren van de `standaardrealm` in het bestand `krb5.ini`. De waarde moet worden ingevoerd in hoofdletters. De parameter `idm.princ` is de SPN die wordt gebruikt voor de serviceaccount die is gemaakt voor Vintela SSO.

Opmerking

U moet forwardslashes gebruiken om de locatie van het Keytab-bestand op te geven.

Sla de volgende stap over als u geen beperkte machtiging wilt gebruiken voor Windows AD-verificatie en Vintela SSO.

4. Voeg het volgende toe om beperkte machtiging te gebruiken:

```
idm.allowS4U=true
```

5. Sluit het bestand en sla het op met de naam `global.properties`.

Opmerking

Zorg ervoor dat de bestandsnaam niet wordt opgeslagen met extensies zoals `.txt`.

6. Maak nog een bestand in dezelfde map. Sla het bestand op als `OpenDocument.properties` of `BILaunchpad.properties` al naar gelang uw vereisten.

7. Voer het volgende in:

```
authentication.default=secWinAD
cms.default=[enter your cms name]:[Enter the CMS port number]
```

Bijvoorbeeld:

```
authentication.default=secWinAD
cms.default=mycms:6400
```

8. Sla het bestand op en sluit het.
9. Start de webtoepassingsserver opnieuw op.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde BOE-webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om BOE opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.


i Opmerking

Als uw implementatie een firewall gebruikt, moet u alle vereiste poorten openen. Als u dit niet doet, kunnen de webtoepassingen geen verbinding maken met de BI-platformservers.

9.4.6.2.5 Eenmalige aanmelding van Vintela inschakelen voor webservices

Sommige clienthulpprogramma's moeten worden geverifieerd via webservices. Volg deze stappen om eenmalige aanmelding voor webservices te activeren. Zie voor meer informatie SAP Note op: <http://service.sap.com/sap/support/notes/1646920>

1. Maak een back-up van dit bestand: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\web.xml` en open het bestand om het te bewerken.
2. Verwijder het commentaar uit de secties voor het Kerberos-proxyfilter en het Kerberos-filter om eenmalige aanmelding van Kerberos voor Windows Active Directory-verificatie (secWinAD) te activeren.



De volgende opties moeten worden opgegeven (de overige opties zijn optioneel):

- idm.realm (hetzelfde als de default_realm die is opgegeven in het bestand Krb5.ini).
- idm.princ (hetzelfde als opgegeven voor idm.princ in het bestand global.properties dat zich bevindt op `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`).
- idm.keytab (hetzelfde als opgegeven voor idm.keytab in het bestand global.properties dat zich bevindt op `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`).


i Opmerking

Als u het hardcoded wachtwoord gebruikt dat is ingesteld in de Java-opties van Tomcat, moet u de keytab-regels in het bestand `web.xml` niet wijzigen.

- Als SSL niet wordt gebruikt met de Java-toepassingsserver, stelt u de parameter `idm.allowUnsecured` in op **true**.

Voor meer informatie over Tomcat SSL raadpleegt u Knowledge Base-artikel-id:1484802.

- Maak een back-up van dit bestand: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\classes\dsweb.properties` en open het bestand om het te bewerken.
- Stel `kerberos.sso` in op **true** en sla het bestand op.



```
68 allowedOrderBy = SI_CREATION_TIME,SI_KIND,SI_LAST_RUN_TIME,SI_SCHEDULEINFO.SI_SUBMITTER,SI_OWNER
69
70 #####
71 # Kerberos SSO Properties #
72 #####
73 #Set this value to true and activate the Vintela Authentication Filter (in web.xml) to enable SSO via Kerberos
74 kerberos.sso=true
75
76 #Setting this value to true if user wants trusted authentication
77 trustedAuthentication.enabled = false
```

- Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren.
Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.
- Start Tomcat opnieuw.
- Als u uw instellingen wilt testen, start u Query as a Web Service Designer op de clientcomputer waarop clienthulpprogramma's zijn geïnstalleerd.
- Voeg een nieuwe beheerde host toe.
- Voer de naam van de toepassingsserver in.
- Voer de URL van de webservices in met de volgende notatie: `http://<Webtoepassingsserver>:<poortnummer>/dswebobje/services/Session`.
Voorbeeld: `http://BI4:8080/dswebobje/services/Session`.
- Voer de CMS-hostnaam in.
- Wijzig het verificatietype naar *Windows AD*.
- Selecteer *Windows Active Directory Single Sign On activeren*.
- Bij de aanmeldingsaanwijzing laat u de velden *Gebruiker* en *Wachtwoord* leeg en klikt u op *OK*.

9.4.6.2.6 De maximale koptekstgrootte voor Tomcat verhogen

In Active Directory wordt een Kerberos-token gemaakt die wordt gebruikt in het verificatieproces. Deze token wordt opgeslagen in de HTTP-header. De Java-toepassingsserver heeft een standaard HTTP-headergrootte. Let erop dat de minimale standaardgrootte 16384 bytes is, zodat fouten worden voorkomen. (Bepaalde implementaties vereisen mogelijk een hogere waarde. Zie de Microsoft-richtlijnen hierover op de ondersteuningswebsite <http://support.microsoft.com/kb/327825> voor meer informatie.)

1. Open het bestand `Server.xml` op de server waarop Tomcat is geïnstalleerd.

In Windows bevindt dit bestand zich in `<Tomcat-installatiemap>/conf`.

- Als u de versie van Tomcat gebruikt die bij het BI-platform is geïnstalleerd in Windows en de standaardinstallatielocatie niet hebt gewijzigd, vervangt u `<TomcatINSTALLATIEMAP>` door `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\`.
- Als u een andere ondersteunde webtoepassingsserver gebruikt, raadpleegt u de documentatie bij uw webtoepassingsserver om het juiste pad te bepalen.

2. Zoek naar de bijbehorende code `<Connector ...>` voor het poortnummer dat u hebt geconfigureerd.

Als u de standaardpoort 8080 gebruikt, zoekt u de code `<Connector ...>` met `port="8080"`.

Bijvoorbeeld:

```
<Connector URIEncoding="UTF-8" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" debug="0"
disableUploadTimeout="true" enableLookups="false"
maxSpareThreads="75" maxThreads="150"
minSpareThreads="25" port="8080" redirectPort="8443"
/>
```

3. Voeg de volgende waarde toe aan de code `<Connector ...>`:

```
maxHttpHeaderSize="16384"
```

Bijvoorbeeld:

```
<Connector URIEncoding="UTF-8" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" debug="0"
disableUploadTimeout="true" enableLookups="false"
maxSpareThreads="75" maxThreads="150"
maxHttpHeaderSize="16384" minSpareThreads="25" port="8080" redirectPort="8443" />
```

4. Sla het bestand `Server.xml` op en sluit het.
5. Start Tomcat opnieuw.

i Opmerking

Raadpleeg de documentatie bij de Java-toepassingsserver voor andere Java-toepassingsservers.

9.4.6.2.7 Internet-browsers configureren

U moet BI-platformclients configureren voor ondersteuning van Vintela SSO voor AD Kerberos-verificatie. Hiervoor moet de webbrowser op de clientcomputers worden geconfigureerd.

9.4.6.2.7.1 IE-browser configureren op de clientcomputers

1. Open een IE-browser op de clientcomputer.
2. Schakel geïntegreerde Windows-verificatie in.

- a. Klik in het menu *Extra* op *Internet-opties*.
 - b. Klik op het tabblad *Geavanceerd*.
 - c. Ga naar *Beveiliging*, selecteer *Geïntegreerde Windows-verificatie inschakelen* en klik op *Toepassen*.
3. Voeg de Java-toepassingsserver of de URL toe aan de vertrouwde sites. U kunt de volledige domeinnaam van de website invoeren.
- a. Klik in het menu *Extra* op *Internet-opties*.
 - b. Klik op de tab *Beveiliging*.
 - c. Klik op *Sites* en klik op *Geavanceerd*.
 - d. Selecteer of voer de site in en klik op *Toevoegen*.
 - e. Klik op *OK* totdat het dialoogvenster Internetopties wordt gesloten.
4. Sluit het IE-browservenster en open dit opnieuw, zodat de wijzigingen worden doorgevoerd.
5. Herhaal deze stappen op elke clientcomputer met BI-platform.

9.4.6.2.7.2 Firefox configureren op de clientcomputers

1. *network.negotiate-auth.delegation-uris* wijzigen

- a. Open een Firefox-browser op de clientcomputer.
- b. Typ **about:config** in het URL-adresveld.
Er wordt een lijst met eigenschappen weergegeven die u kunt configureren.
- c. Dubbelklik op *network.negotiate-auth.delegation-uris* om de eigenschap te bewerken.
- d. Voer de URL in die u wilt gebruiken voor toegang tot uw BI-startpunt.

Als de URL voor uw BI-startpunt bijvoorbeeld **http://<computer.domein.com>:8080/BOE/BI** is, moet u **http://<computer.domein.com>** invoeren.

Opmerking

Als u meerdere URL's wilt toevoegen, scheidt u deze met een komma, bijvoorbeeld: **http://<computer.domein.com>,<computer2.domein.com>**.

- e. Klik op *OK*.

2. *network.negotiate-auth.trusted-uris* wijzigen

- a. Open een Firefox-browser op de clientcomputer.
- b. Typ **about:config** in het URL-adresveld.
Er wordt een lijst met eigenschappen weergegeven die u kunt configureren.
- c. Dubbelklik op *network.negotiate-auth.trusted-uris* om de eigenschap te bewerken.
- d. Voer de URL in die u wilt gebruiken voor toegang tot uw BI-startpunt.
Als de URL voor uw BI-startpunt bijvoorbeeld **http://<computer.domein.com>:8080/BOE/BI** is, moet u **http://<computer.domein.com>** invoeren.

Opmerking

Als u meerdere URL's wilt toevoegen, scheidt u deze met een komma, bijvoorbeeld: **http://<computer.domein.com>,<computer2.domein.com>**.

- e. Klik op *OK*.

3. Sluit het Firefox-browservenster en open dit opnieuw, zodat de wijzigingen worden doorgevoerd.
4. Herhaal deze stappen op elke clientcomputer met BI-platform.

9.4.6.2.8 Vintela SSO testen voor AD Kerberos-verificatie

U moet uw SSO-set-up testen vanaf een clientwerkstation. Zorg dat de client zich op hetzelfde domein bevindt als uw BI-platformimplementatie, en dat u als toegewezen AD-gebruiker bij het werkstation bent aangemeld. Deze gebruikersaccount moet handmatig bij BI-startpunt kunnen worden aangemeld.

Als u SSO wilt testen, opent u een browser en voert u de URL voor BI-startpunt in. Als SSO goed is geconfigureerd, moet u niet om uw aanmeldingsreferenties worden gevraagd.

→ Tip

Het is raadzaam om verschillende AD-gebruikersscenario's in uw implementatie te testen. Als uw omgeving bijvoorbeeld gebruikers van verschillende besturingssystemen heeft, moet u SSO voor gebruikers van elk besturingssysteem testen. U moet SSO ook testen op alle mogelijke browsers die in uw organisatie worden ondersteund. Als uw omgeving gebruikers van meerdere forests of domeinen heeft, moet u SSO testen voor een gebruikersaccount van elk domein of elke forest.

9.4.6.2.9 Kerberos en eenmalige aanmelding bij de database configureren voor toepassingsservers

Eenmalige aanmelding bij de database wordt ondersteund voor implementaties die aan alle volgende vereisten voldoen:

- Het BI-platform wordt geïmplementeerd op een webtoepassingsserver.
- De webtoepassingsserver is geconfigureerd voor Vintela SSO voor AD-verificatie.
- De database waarvoor SSO is vereist, is een ondersteunde versie van SQL Server of Oracle.
- Aan de groepen of gebruikers die toegang tot de database moeten hebben, moeten machtigingen zijn toegewezen in SQL Server of Oracle.

De laatste stap is het wijzigen van het bestand `krb5.ini` voor de ondersteuning van SSO bij de database voor webtoepassingen.

9.4.6.2.9.1 Eenmalige aanmelding bij de database configureren voor Java-toepassingsservers

1. Open het bestand `krb5.ini` dat wordt gebruikt voor de implementatie van het BI-platform.
De standaardlocatie van dit bestand is de map WIN op de webtoepassingsserver.

Opmerking

Als u het bestand niet kunt vinden in de map WIN, kunt u de locatie van het bestand vinden in het volgende Java-argument:

```
-Djava.security.auth.login.config
```

Deze variabele wordt opgegeven tijdens de configuratie van AD met Kerberos op uw webtoepassingsserver.

2. Ga naar de sectie `[libdefaults]` van het bestand.
3. Voer de volgende tekenreeks in vóór het begin van de sectie `[realms]` van het bestand:

```
forwardable=true
```

4. Sla het bestand op en sluit het.
5. Start de webtoepassingsserver opnieuw op.

Eenmalige aanmelding bij de database wordt ingeschakeld wanneer u het selectievakje [Beveiligingscontext in cache \(vereist voor eenmalige aanmelding bij database\)](#) op de Windows AD-verificatiepagina in de CMC inschakelt.

9.4.6.3 SiteMinder gebruiken

9.4.6.3.1 Windows AD met SiteMinder gebruiken

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u AD en SiteMinder gebruikt. SiteMinder is een toegangs- en verificatiehulpprogramma van derden dat u kunt gebruiken met de AD-beveiligingsinvoegtoepassing om eenmalige aanmelding in te stellen voor het BI-platform. U kunt SiteMinder gebruiken met Kerberos.

Zorg dat uw SiteMinder-identiteitsbeheerbronnen zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voordat u Windows AD-verificatie configureert om met SiteMinder te werken. Zie de documentatie voor SiteMinder voor meer informatie over SiteMinder en de installatie ervan.

U moet twee taken uitvoeren om eenmalige AD-aanmelding met SiteMinder in te schakelen:

- De AD-invoegtoepassing voor eenmalige aanmelding configureren met SiteMinder
- SiteMinder-eigenschappen configureren voor de BOE-webtoepassing

Opmerking

Controleer of de SiteMinder-beheerder ondersteuning voor 4.x-agenten heeft ingeschakeld. Dit is vereist ongeacht de ondersteunde versie van SiteMinder die u gebruikt. Zie de SiteMinder-documentatie voor meer informatie over SiteMinder-configuratie.

9.4.6.3.1.1 SiteMinder-eigenschappen voor BI-startpunt instellen

Naast de SiteMinder-instellingen voor de Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing moeten de SiteMinder-instellingen voor de BOE WAR-eigenschappen worden opgegeven.

1. Zoek de map <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\ in uw BI-platforminstallatie.
2. Gebruik Kladblok of een andere teksteditor om een nieuw bestand te maken in deze map.
3. Voeg de volgende waarden toe aan het nieuwe bestand:

```
sso.enabled=true  
siteminder.authentication=secWinAD  
siteminder.enabled=true
```

4. Sla het bestand op met de naam `global.properties`.

Opmerking

Zorg ervoor dat de bestandsnaam niet wordt opgeslagen met een extensie, bijvoorbeeld `.txt`.

5. Maak nog een bestand in dezelfde map.
6. Voeg de volgende waarden toe aan het nieuwe bestand:

```
authentication.default=secWinAD  
cms.default=[cms name]:[CMS port number]
```

Bijvoorbeeld:

```
authentication.default=LDAP  
cms.default=mycms:6400
```

7. Sla het bestand op met de naam `BIlaunchpad.properties` en sluit het bestand.

De nieuwe eigenschappen worden van kracht nadat BOE.war opnieuw is geïmplementeerd op de computer waarop de webtoepassingsserver wordt uitgevoerd. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.

9.4.6.3.1.2 SiteMinder-instellingen configureren in de CMC

Voordat u de CMC voor SiteMinder configureert, moet u de volgende voorbereidingen treffen:

- U hebt AD-gebruikersgroepen toegewezen in het BI-platform.
 - U hebt AD-referenties op de CCM getest.
1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
 2. Dubbelklik op *Windows AD*.
 3. Schakel het selectievakje *Windows Active Directory (AD) inschakelen* in.

4. Selecteer bij Verificatieopties de optie [NTLM-verificatie gebruiken](#) of [Kerberos-verificatie gebruiken](#).

Als u het BI-platform wilt configureren voor Kerberos- en AD-verificatie met Kerberos, hebt u een serviceaccount nodig. U kunt een nieuwe domeinaccount maken of een bestaande domeinaccount gebruiken. De serviceaccount wordt gebruikt om BI-platformservers uit te voeren.

➔ Tip

Gebruikers van andere domeinen die zich handmatig bij het BI-startpunt aanmelden, moeten de domeinnaam in hoofdletters na hun gebruikersnaam opgeven. In `gebruiker@ONDERLIGGEND.BOVENLIGGENDDOMEIN.COM` is "ONDERLIGGEND.BOVENLIGGENDDOMEIN.COM" het domein.

5. Ga als volgt te werk als u [Kerberos-verificatie gebruiken](#) hebt geselecteerd:
- Als u eenmalige aanmelding bij een database wilt configureren, selecteert u [Beveiligingscontext in cache](#).
 - Verwijder informatie uit het vakje [Naam van service-principal](#).

6. Als u eenmalige aanmelding wilt configureren, schakelt u [Eenmalige aanmelding inschakelen voor geselecteerde verificatiemodus](#) in.

U moet ook de algemene eigenschappen van de BOE-webtoepassing en de eigenschappen van BI-startpunt configureren om eenmalige aanmelding in te schakelen.

7. Selecteer een optie in het gebied [Synchronisatie van referenties](#) en werk de gegevensbronreferenties van de AD-gebruiker bij de aanmelding bij.

Hiermee wordt de gegevensbron gesynchroniseerd met de huidige aanmeldingsreferenties van de gebruiker.

8. Gebruik het gebied [SiteMinder-opties](#) om SiteMinder te configureren als uw eenmalige aanmelding voor AD-verificatie met Kerberos:

- Klik op [Uitgeschakeld](#).

De pagina [Windows Active Directory](#) wordt weergegeven.

Als u de Windows AD-invoegtoepassing niet hebt geconfigureerd, wordt een waarschuwing weergegeven en wordt u gevraagd of u wilt doorgaan. Klik op [OK](#).

- Klik op [Eenmalige aanmelding van SiteMinder gebruiken](#).
- Typ de naam van elke beleidsserver in het vak [Beleidsserverhost](#) en klik op [Toevoegen](#).
- Voor elke beleidsserverhost voert u een poortnummer in de vakjes [Accounting](#), [Verificatie](#) en [Autorisatie](#) in.
- Voer de naam van de agent in het vakje [Naam van agent](#) in.
- Voer het gedeelde geheim in de vakjes [Gedeeld geheim](#) in.

Zorg dat de SiteMinder-beheerder ondersteuning voor 4.x Agents heeft ingeschakeld, ongeacht welke ondersteunde versie van SiteMinder u gebruikt. Zie de documentatie van SiteMinder voor meer informatie over SiteMinder en de installatie hiervan.

- Klik op [Bijwerken](#) om op te slaan en naar de hoofdpagina van AD-verificatie terug te keren.

9. Geef in het gebied [Opties voor AD-alias](#) op hoe nieuwe aliassen worden toegevoegd aan en bijgewerkt in het BI-platform.

- Selecteer in de lijst [Opties voor nieuwe alias](#) een optie voor het toewijzen van nieuwe aliassen aan Enterprise-accounts:
 - [Elke nieuwe AD-alias toewijzen aan een bestaande gebruikersaccount met dezelfde naam](#)
Selecteer deze optie wanneer u weet dat gebruikers een bestaande Enterprise-account met dezelfde naam hebben. De AD-aliassen worden dus toegewezen aan bestaande gebruikers (de aliassen

- worden automatisch gemaakt). Gebruikers die geen bestaande Enterprise-account hebben of die niet dezelfde naam gebruiken in de Enterprise- en AD-account, worden toegevoegd als nieuwe gebruikers.
- *Een nieuwe gebruikersaccount maken voor elke nieuwe AD-alias*
Selecteer deze optie wanneer u voor elke gebruiker een nieuwe account wilt maken.
 - b. Selecteer in het gebied *Bijwerkoptyes van alias* een optie voor het beheren van aliasupdates voor Enterprise-accounts:
 - *Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt*
Gebruik deze optie als u automatisch een nieuwe alias wilt maken voor iedere AD-gebruiker die is toegewezen aan het BI-platform. Nieuwe AD-accounts worden toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccounts, of voor alle gebruikers als u de optie *Een nieuwe gebruikersaccount maken voor elke nieuwe AD-alias* hebt ingeschakeld en op *Bijwerken* hebt geklikt.
 - *Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt*
Selecteer deze optie wanneer de AD-map die u toewijst, veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van het BI-platform. Het platform maakt niet automatisch aliassen en Enterprise-accounts voor alle gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers die zich aanmelden bij het BI-platform.
 - c. Selecteer een nieuwe optie in het gebied *Opties voor nieuwe gebruiker* een optie voor het maken van nieuwe gebruikers:
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam.*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem, ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers.*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het systeem, kan een licentie voor gelijktijdige toegang van 100 gebruikers bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.
10. Klik op *Planning* als u wilt configureren hoe u updates van AD-aliassen wilt plannen.
- a. Selecteer in het dialoogvenster *Planning* een terugkeerpatroon in de lijst *Object uitvoeren*.
 - b. Stel de overige opties en parameters voor de planning naar wens in.
 - c. Klik op *Planning*.
Wanneer de aliassen worden bijgewerkt, worden de groepsgegevens ook bijgewerkt.
11. In het gebied *Opties voor attribuutbinding* kunt u de prioriteit voor attribuutbinding voor de AD-invoegtoepassing opgeven:
- a. Schakel het selectievakje *Volledige naam, e-mailadres en andere attributen importeren* in.
De volledige namen en beschrijvingen die worden gebruikt in de AD-accounts, worden met gebruikersobjecten geïmporteerd en opgeslagen in het BI-platform.
 - b. Geef een optie op voor *Prioriteit van AD-attribuutbinding instellen in verhouding tot andere attribuutbindingen*.
Als u de optie instelt op 1, hebben AD-attributen prioriteit in scenario's waarbij AD en andere invoegtoepassingen (LDAP en SAP) zijn ingeschakeld. Is de optie op 3 ingesteld, dan hebben attributen van andere ingeschakelde invoegtoepassingen prioriteit. De bindingen moeten op verschillende waarden

worden ingesteld. Als meerdere verificatie-invoegtoepassingen op dezelfde bindingwaarde worden ingesteld, kan dit onverwachte gevolgen hebben.

12. Configureer updates van AD-groepen in het gebied *Opties voor AD-groepen*:

- a. Klik op *Planning*.
Het dialoogvenster *Planning* wordt weergegeven.
- b. Selecteer een terugkeerpatroon in de lijst *Object uitvoeren*.
- c. Stel de overige planningsopties en parameters naar wens in.
- d. Klik op *Planning*.

De update wordt gepland en uitgevoerd op basis van de opgegeven planningsgegevens. De volgende geplande update voor de AD-groepsaccounts wordt weergegeven onder de *Opties voor AD-groepen*.

13. Selecteer in het gebied *AD-update op aanvraag* een optie om aan te geven of AD-groepen of AD-gebruikers moeten worden bijgewerkt (of geen van beide) wanneer u op *Bijwerken* klikt:

- *AD-groepen nu bijwerken*
Selecteer deze optie als u alle geplande AD-groepen wilt bijwerken wanneer u op *Bijwerken* klikt. De volgende geplande update van AD-groepen wordt weergegeven onder *Opties voor AD-groepen*.
- *AD-groepen en -aliassen nu bijwerken*
Selecteer deze optie als u alle geplande AD-groepen en -gebruikersaliassen wilt bijwerken wanneer u op *Bijwerken* klikt. De volgende geplande updates worden weergegeven onder *Opties voor AD-groepen* en *Opties voor AD-alias*.
- *AD-groepen en -aliassen nu niet bijwerken*
Er worden geen AD-groepen of -gebruikersaliassen bijgewerkt wanneer u op *Bijwerken* klikt.

14. Klik op *Bijwerken* en klik vervolgens op *OK*.

9.4.6.3.1.3 SiteMinder uitschakelen

Als u wilt voorkomen dat SiteMinder wordt geconfigureerd of als u SiteMinder wilt uitschakelen nadat deze in de CMC is geconfigureerd, wijzigt u het webconfiguratiebestand voor BI-startpunt.

9.4.6.3.1.3.1 SiteMinder uitschakelen voor Java-clients

De SiteMinder-instellingen moeten uitgeschakeld worden voor de Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing, evenals voor het BOE WAR-bestand op uw webtoepassingsserver.

1. Ga naar de volgende map in uw installatie van BI-platform:

```
<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\
```

2. Open het bestand `global.properties`.

3. Stel `siteminder.enabled` in op `False`.

```
siteminder.enabled=false
```

4. Sla de wijzigingen op en sluit het bestand.

De wijziging wordt pas van kracht nadat `BOE.war` opnieuw is geïmplementeerd op de computer waarop de webtoepassingsserver wordt uitgevoerd. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de

webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.

9.4.7 Problemen met de Windows AD-verificatie oplossen

9.4.7.1 Problemen met uw configuratie oplossen

Deze stappen kunnen u helpen bij het oplossen van problemen met de configuratie van Kerberos:

- De logboekfunctie inschakelen
- De Java SDK Kerberos-configuratie testen

9.4.7.1.1 De logboekfunctie inschakelen

1. Selecteer in het menu [Start](#) achtereenvolgens [Programma's > Tomcat > Tomcat-configuratie](#).
2. Klik op het tabblad [Java](#).
3. Voeg de volgende opties toe:

```
-Dcrystal.enterprise.trace.configuration=verbose  
-sun.security.krb5.debug=true
```

Er wordt een logboekbestand gemaakt op de volgende locatie:

```
C:\Documents and Settings\<user name>\.businessobjects\jce_verbose.log
```

9.4.7.1.2 De Kerberos-configuratie testen

Voer de volgende opdracht uit om de Kerberos-configuratie te testen, waarbij `servant` de naam is van de serviceaccount en het domein van de CMS, en `wachtwoord` het wachtwoord van de serviceaccount.

```
<Installatiemap>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_64\jdk\bin  
\servact@TESTM03.COM Password
```

Bijvoorbeeld:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\  
SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_64\jdk\bin\  
servact@TESTM03.COM Password
```

De namen van uw domein en service-principal moeten exact overeenkomen met de namen van het domein en de service-principal in Active Directory. Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u of u dezelfde naam hebt opgegeven. Let erop dat de naam hoofdlettergevoelig is.

9.4.7.1.3 Aanmeldingsfout vanwege verschillende UPN- en SAM-namen in AD

De Active Directory-id van een gebruiker is toegewezen aan het BI-platform. Desondanks kan de gebruiker zich niet aanmelden bij CMC of BI-startpunt met Windows Active Directory-verificatie en Kerberos met de volgende notatie: `DOMEIN\ABC123`

Dit probleem kan zich voordoen als de gebruiker in Active Directory is ingesteld met een UPN- en SAM-naam die niet gelijk aan elkaar zijn. De volgende voorbeelden kunnen een probleem veroorzaken:

- De UPN is `abc123@bedrijf.com`, maar de SAM-naam is `DOMEIN\ABC123`.
- De UPN is `jsmit@bedrijf`, maar de SAM-naam is `DOMEIN\jansmit`.

U kunt dit probleem op twee manieren oplossen:

- Laat gebruikers zich aanmelden met UPN-naam in plaats van de SAM-naam.
- Zorg ervoor dat de SAM-accountnaam en de UPN-naam hetzelfde zijn.

9.4.7.1.4 Fout vóór de verificatie

Een gebruiker die zich eerder wel kon aanmelden, kan zich nu niet meer aanmelden. De volgende fout wordt weergegeven: Accountgegevens worden niet herkend. In de Tomcat-foutlogboeken wordt de volgende fout aangegeven: `Pre-authentication information was invalid (24)`.

Dit kan optreden wanneer de Kerberos-gebruiker geen wijziging heeft aangebracht in UPN in AD. Dit houdt mogelijk in dat de Kerberos-gebruikersdatabase en de AD-gegevens niet zijn gesynchroniseerd.

Stel het wachtwoord van de gebruiker opnieuw in AD in om dit probleem op te lossen. Hierdoor worden de wijzigingen correct doorgevoerd.

Opmerking

dit probleem treedt niet op bij J2SE 5.0.

9.5 SAP-verificatie

9.5.1 SAP-verificatie configureren

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u BI-platformverificatie configureert voor uw SAP-omgeving.

Met SAP-verificatie kunnen SAP-gebruikers zich bij het BI-platform aanmelden met hun SAP-gebruikersnaam en -wachtwoord, zonder dit wachtwoord op te slaan in het BI-platform. Met SAP-verificatie kunt u ook gegevens bewaren over gebruikersrollen in SAP en deze rolgegevens gebruiken in het platform voor het toewijzen van rechten om beheertaken uit te voeren of toegang te krijgen tot inhoud.

De SAP-verificatietoepassing openen

U moet informatie over uw SAP-systeem toevoegen aan het BI-platform. U kunt een aparte webtoepassing openen via het hoofdbeheerprogramma van het BI-platform, de CMC (Central Management Console). Klik op [Verificatie](#) om vanaf de startpagina van de CMC deze toepassing te openen.

SAP-gebruikers verifiëren

Met beveiligingsinvoegtoepassingen kunt u de manier waarop het BI-platform gebruikers verifieert, uitbreiden en aanpassen. De functie SAP-verificatie bevat een SAP-beveiligingsinvoegtoepassing (`secSAPR3.dll`) voor het CMS-onderdeel (Central Management Server) van het BI-platform. Deze SAP-beveiligingsinvoegtoepassing heeft een aantal belangrijke voordelen:

- De functie fungeert als een verificatieprovider die gebruikersreferenties namens de CMS controleert in het SAP-systeem. Wanneer gebruikers zich rechtstreeks bij het BI-platform aanmelden, kunnen ze SAP-verificatie kiezen en hun gewone SAP-gebruikersnaam en -wachtwoord opgeven. Het BI-platform kan tevens Enterprise Portal-aanmeldingstickets valideren voor SAP-systemen.
- De invoegtoepassing vergemakkelijkt het maken van accounts door u de mogelijkheid te geven functies uit SAP toe te wijzen aan gebruikersgroepen in BI-platform, en vergemakkelijkt het accountbeheer doordat u in het BI-platform op consistente wijze rechten kunt toekennen aan gebruikers en groepen.
- Het programma onderhoudt op dynamische wijze de lijsten van SAP-functies. Wanneer u een SAP-functie hebt toegewezen aan BI-platform, kunnen alle gebruikers die tot die functie behoren zich aanmelden bij BI-platform. Wanneer u daarna wijzigingen aanbrengt in het lidmaatschap van de SAP-functie, hoeft u de lijst in het BI-platform niet bij te werken of te vernieuwen.
- Het onderdeel SAP-verificatie bevat een webtoepassing om de invoegtoepassing te configureren. U hebt toegang tot deze toepassing in het gebied [Verificatie](#) van de CMC (Central Management Console).

9.5.2 Gebruikersaccounts maken voor het BI-platform

Het BI-platformsysteem vereist een SAP-gebruikersaccount met het recht op lijsten met SAP-functielidmaatschap te openen en SAP-gebruikers te verifiëren. U hebt deze accountreferenties nodig om BI-platform te verbinden met uw SAP-systeem. Raadpleeg de SAP BW-documentatie voor algemene instructies over het maken van SAP-gebruikersaccounts en voor het toewijzen van machtigingen via functies.

Gebruik transactie `SU01` om een nieuwe SAP-gebruikersaccount te maken met de naam `CRYSTAL`. Gebruik transactie `PF06` om een nieuwe functie te maken met de naam `CRYSTAL_ENTITLEMENT`. (Deze namen worden aanbevolen maar zijn niet verplicht.) Wijzig de machtiging van de nieuwe rol door waarden in te stellen voor de volgende machtigingsobjecten:

Tabel 46:

| Machtigingsobject | Veld | Waarde |
|---|--------------------|---------------------------|
| Machtiging voor bestandstoegang (S_DATASET) | Activiteit (ACTVT) | Lezen, Schrijven (33, 34) |

| Machtigingsobject | Veld | Waarde |
|---|--|--|
| | Fysieke bestandsnaam (FILENAME) | * (geeft Alle aan) |
| | ABAP-programmanaam (PROGRAM) | * |
| Machtigingscontrole op RFC-toegang (S_RFC) | Activiteit (ACTVT) | 16 |
| | Naam van RFC die moet worden beveiligd (RFC_NAME) | BDCH, STPA, SUSO, BDL5, SUUS, SU_USER, SYST, SUNI, RFC1, SDIFRUN-TIME, PRGN_J2EE, /CRYSTAL/SECURITY |
| | Type RFC-object dat moet worden beveiligd (RFC_TYPE) | Functiegroep (FUGR) |
| Onderhoud basisgegevens gebruiker: Gebruikersgroepen (S_USER_GRP) | Activiteit (ACTVT) | Maken of genereren, en weergeven (03) |
| | Gebruikersgroep in onderhoud basisgegevens gebruiker (CLASS) | <p>*</p> <p>i Opmerking</p> <p>Mogelijk geeft u voor een betere beveiliging liever expliciet een overzicht weer van de gebruikersgroepen waarvan de leden toegang nodig hebben tot het BI-platform.</p> |

Voeg ten slotte de CRYSTAL-gebruiker aan de rol CRYSTAL_ENTITLEMENT toe.

➔ Tip

Als gebruikers volgens het systeembeleid hun wachtwoord moeten wijzigen wanneer zij zich voor het eerst bij het systeem aanmelden, meldt u zich nu aan met de CRYSTAL-gebruikersaccount en stelt u het bijbehorende wachtwoord opnieuw in.

9.5.3 Verbinding maken met SAP-machtigingssystemen

Voordat u rollen kunt importeren of BW-inhoud kunt publiceren naar het BI-platform, moet u informatie opgeven over de SAP-machtigingssystemen waarmee u wilt integreren. Het BI-platform gebruikt deze informatie om een verbinding met het SAP-doelsysteem te maken wanneer rollidmaatschappen worden vastgesteld en SAP-gebruikers worden geverifieerd.

9.5.3.1 Een SAP-machtigingssysteem toevoegen

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#).

De instellingen van de machtigingssystemen worden weergegeven.

➔ Tip

Als er al een machtigingssysteem in de lijst [Logische systeemnaam](#) wordt weergegeven, klikt u op [Nieuw](#).

3. Typ in het veld [Systeem](#) de systeem-id (SID) van drie tekens voor het SAP-systeem.
4. Typ in het veld [Client](#) het clientnummer dat het BI-platform moet gebruiken voor de aanmelding bij uw SAP-systeem.
Het BI-platform combineert uw Systeem- en Client-gegevens, en voegt een vermelding aan de lijst [Logical System-naam](#) toe.
5. Controleer of het selectievakje [Uitgeschakeld](#) leeg is.

i Opmerking

Gebruik het selectievakje [Uitgeschakeld](#) om het BI-platform te laten weten dat een bepaald SAP-systeem tijdelijk niet beschikbaar is.

6. Vul de velden [Berichtenserver](#) en [Aanmeldingsgroep](#) in, als u taakverdeling zo hebt ingesteld dat het BI-platform via een berichtenserver moet inloggen.

i Opmerking

U moet de juiste vermeldingen maken in het bestand `Services` op uw BI-platformcomputer om taakverdeling in te schakelen, vooral als uw implementatie meer dan een machine betreft. U moet specifiek de computers opnemen die de CMS, de webtoepassingsserver hosten, evenals alle computers die uw verificatie-accounts en -instellingen beheren.

7. Als u geen taakverdeling hebt ingesteld (of als u liever wilt dat de aanmelding van het BI-platform rechtstreeks bij het SAP-systeem plaatsvindt), vult u de velden [Toepassingsserver](#) en [Systeemnummer](#) toepasselijk in.
8. Typ in de velden [Gebruikersnaam](#), [Wachtwoord](#) en [Taal](#) de gebruikersnaam, het wachtwoord en de taalcode voor de SAP-account die u wilt gebruiken wanneer het BI-platform aangemeld wordt bij SAP.

i Opmerking

Deze referenties moeten overeenkomen met de gebruikersaccount die u hebt gemaakt voor het BI-platform.

9. Klik op [Bijwerken](#).

Als u meerdere machtigingssystemen toevoegt, klikt u op het tabblad [Opties](#) om het systeem op te geven dat het BI-platform als standaard gebruikt (dat wil zeggen: het systeem waarmee contact wordt gemaakt om gebruikers te verifiëren die zich proberen aan te melden met SAP-referenties maar geen specifiek SAP-systeem opgeven).

9.5.3.2 Controleren of uw machtigingssysteem correct is toegevoegd

1. Klik op het tabblad [Rol importeren](#).
2. Selecteer de naam van het machtigingssysteem in de lijst [Logical System-name](#).

Als het machtigingssysteem correct is toegevoegd, bevat de lijst [Beschikbare rollen](#) een lijst met functies die u kunt kiezen om te importeren.

➔ Tip

Als er geen rollen zichtbaar zijn in de lijst [Logical System-name](#), kijk dan of er foutberichten op de pagina staan. De foutberichten geven u mogelijk de informatie die u nodig hebt om het probleem op te lossen.

9.5.3.3 Verbinding met een SAP-machtigingssysteem tijdelijk uitschakelen

In de CMC kunt u tijdelijk een verbinding tussen het BI-platform en een SAP-machtigingssysteem uitschakelen. Dit kan handig zijn om het reactievermogen van BI-platform te behouden in gevallen zoals de geplande inactiviteit van een SAP-machtigingssysteem.

1. Ga in de CMC naar het beheergebied [Verificatie](#).
2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#).
3. Selecteer in de lijst [Logische systeemnaam](#) het systeem dat u wilt uitschakelen.
4. Schakel het selectievakje [Uitgeschakeld](#) in.
5. Klik op [Bijwerken](#).

9.5.4 Opties voor SAP-verificatie instellen

SAP-verificatie omvat een aantal opties die u kunt aanpassen wanneer u het BI-platform integreert met uw SAP-systeem. U kunt onder andere de volgende opties wijzigen:

- SAP-verificatie in- of uitschakelen
- Verbindingsinstellingen opgeven
- Geïmporteerde gebruikers koppelen aan BI-platformlicentiemodellen
- Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem configureren

9.5.4.1 Opties voor SAP-verificatie instellen

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.

2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#) en klik op het tabblad [Opties](#).
3. Evalueer en wijzig de volgende instellingen waar nodig:

| Instelling | Beschrijving |
|---|--|
| SAP-verificatie inschakelen | <p>Schakel dit selectievakje uit om SAP-verificatie uit te schakelen.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Als u SAP-verificatie voor een specifiek SAP-systeem wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Uitgeschakeld voor dat systeem uit op het tabblad Machtigingssystemen.</p> </div> |
| Hoofdmap van inhoudsmap | <p>Geef op van waaruit het BI-platform het dupliceren van de BW-mappenstructuur in de CMC en het BI-startpunt moet beginnen.</p> <p>De standaardinstelling is <code>/SAP/2.0</code>, maar u kunt desgewenst een andere map opgeven. Als u de waarde wilt wijzigen, moet u dit zowel in de CMC als de Workbench voor contentbeheer doen.</p> |
| Standaardstelsysteem | <p>Selecteer een SAP-machtigingssysteem waar het BI-platform contact mee moet opnemen om gebruikers te verifiëren die proberen zich aan te melden met SAP-referenties maar zonder een specifiek SAP-systeem op te geven.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Als u een standaardstelsysteem selecteert, hoeven gebruikers van dat systeem geen systeem-id of client op te geven wanneer zij verbinding maken vanuit clienthulpprogramma's als Live Office of Universe Designer met behulp van SAP-verificatie. Wanneer bijvoorbeeld SYS~100 wordt ingesteld als het standaardstelsysteem, kan bij keuze voor SAP-verificatie SYS~100/gebruiker1 zich aanmelden als gebruiker1.</p> </div> |
| Maximumaantal mislukte pogingen voor toegang tot machtigingssysteem | <p>Geef op hoe vaak het BI-platform opnieuw moet proberen contact te maken met een SAP-systeem om aan verificatieaanvragen te voldoen.</p> <p>Met een waarde van <code>-1</code> kan het platform een onbeperkt aantal keren proberen contact te maken met het machtigingssysteem. Met een waarde van <code>0</code> kan het BI-platform slechts één keer proberen om contact te maken met het machtigingssysteem.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Gebruik deze instelling samen met Machtigingssysteem uitgeschakeld houden [seconden] om te configureren</p> </div> |

| Instelling | Beschrijving |
|--|---|
| | hoe het BI-platform omgaat met SAP-machtigingssystemen die tijdelijk niet beschikbaar zijn. Het systeem gebruikt deze twee opties om te bepalen wanneer de communicatie moet worden gestopt met een SAP-systeem dat niet beschikbaar is, en wanneer deze hervat moet worden. |
| <i>Machtigingssysteem uitgeschakeld laten [seconden]</i> | <p>Voer in hoeveel seconden het BI-platform moet wachten voordat pogingen om gebruikers met het SAP-systeem te verifiëren, hervat worden.</p> <p>Als u bijvoorbeeld 3 opgeeft voor <i>Max. mislukte toegangspogingen tot machtigingssysteem</i>, staat het BI-platform maximaal drie mislukte pogingen toe om gebruikers te verifiëren met een bepaald SAP-systeem. Bij een vierde mislukte poging voorkomt het systeem gedurende de opgegeven periode dat geprobeerd wordt om gebruikers bij dat systeem te verifiëren.</p> |
| <i>Max. gelijktijdige verbindingen per systeem</i> | <p>Geef op hoeveel verbindingen u gelijktijdig geopend wilt houden op uw SAP-systeem.</p> <p>Als u bijvoorbeeld 2 invoert, houdt het BI-platform twee verbindingen met SAP geopend.</p> |
| <i>Aantal gebruikssessies per verbinding</i> | <p>Geef op hoeveel bewerkingen per verbinding bij het SAP-systeem zijn toegestaan.</p> <p>Als <i>Max. gelijktijdige verbindingen per systeem</i> bijvoorbeeld is ingesteld op 2 en <i>Aantal toepassingen per verbinding</i> op 3, wordt een verbinding met drie aanmeldingen door het BI-platform gesloten en opnieuw gestart.</p> |
| <i>Gelijktijdige gebruikers en Benoemde gebruikers</i> | <p>Geef op of nieuwe gebruikersaccounts gebruikerslicenties voor gelijktijdig gebruik of gebruikerslicenties op naam gebruiken.</p> <p>Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een klein aantal licenties voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het systeem, kan een licentie voor gelijktijdige toegang van 100 gebruikers bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.</p> <p>Gebruikerslicenties op naam horen bij gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben.</p> |

| Instelling | Beschrijving |
|--|---|
| | <p>i Opmerking</p> <p>De optie die u selecteert, heeft geen invloed op het aantal of het type gebruikerslicenties dat u op het BI-platform hebt geïnstalleerd. U moet de juiste licenties beschikbaar hebben in uw systeem.</p> |
| <i>Volledige naam, e-mailadres en andere attributen importeren</i> | <p>Geef een prioriteitsniveau voor de SAP-invoegtoepassing voor verificatie op.</p> <p>De volledige namen en beschrijvingen die worden gebruikt in de SAP-accounts, worden met gebruikersobjecten geïmporteerd en opgeslagen in het BI-platform.</p> |
| <i>Prioriteit van SAP-attribuutbinding instellen in verhouding tot andere attribuutbindingen</i> | <p>Hiermee wordt een prioriteit opgegeven voor het binden van SAP-gebruikersattributen (volledige naam en e-mailadres).</p> <p>Als u de optie instelt op 1, hebben SAP-attributen prioriteit in scenario's waarbij SAP en andere invoegtoepassingen (Windows AD en LDAP) zijn ingeschakeld. Is de optie op 3 ingesteld, dan hebben attributen van andere ingeschakelde invoegtoepassingen prioriteit. De bindingen moeten op verschillende waarden worden ingesteld. Als meerdere verificatie-invoegtoepassingen op dezelfde bindingwaarde worden ingesteld, kan dit onverwachte gevolgen hebben.</p> |

Stel de volgende opties in om de SAP-service voor eenmalige aanmelding te configureren:

| Instelling | Beschrijving |
|-------------------------------------|---|
| <i>Systeem-id</i> | De systeem-id die door het BI-platform aan het SAP-systeem gegeven wordt bij het uitvoeren van de SAP-service voor eenmalige aanmelding. |
| <i>Bladeren</i> | Klik om het <code>keystore</code> -bestand te uploaden dat is gegenereerd om de eenmalige aanmelding van SAP in te schakelen. U kunt ook handmatig het volledige pad naar het bestand invoeren. |
| <i>Keystore-wachtwoord</i> | Typ het wachtwoord dat vereist is om toegang te krijgen tot het <code>keystore</code> -bestand. |
| <i>Wachtwoord voor privésleutel</i> | Typ het wachtwoord dat vereist is om toegang te krijgen tot het certificaat dat overeenkomt met het <code>keystore</code> -bestand. Het certificaat bevindt zich op het SAP-systeem |
| <i>Alias van privésleutel</i> | Typ de alias die vereist is om toegang te krijgen tot het <code>keystore</code> -bestand. |

- Klik op [Bijwerken](#).

9.5.4.2 De hoofdmap van inhoudsmap wijzigen

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#).
3. Klik op [Opties](#) en typ de naam van de map in het veld [Hoofdmap van inhoudsmap](#).
De mapnaam die u hier typt, is de map vanwaaruit het BI-platform de herhaling van de BW-mappenstructuur moet beginnen.
4. Klik op [Bijwerken](#).
5. Vouw in de BW-werkbank voor inhoudbeheer [Enterprise-systeem](#) uit.
6. Vouw [Beschikbare systemen](#) uit en dubbelklik op het systeem waarmee het BI-platform verbinding maakt.
7. Klik op het tabblad [Indeling](#) en typ in de [Inhoudsbasismap](#) de map die u wilt gebruiken als de SAP-hoofdmap in het BI-platform (bijvoorbeeld `/SAP/2.0./`).

9.5.5 SAP-rollen importeren

U kunt rollen toestaan zich bij het systeem aan te melden zonder hun gebruikelijke SAP-referenties door SAP-rollen te importeren in het BI-platform. Bovendien wordt eenmalige aanmelding ingeschakeld zodat SAP-gebruikers automatisch bij het BI-platform worden aangemeld wanneer zij rapporten vanuit de SAP GUI of een SAP Enterprise Portal openen.

Opmerking

voor het inschakelen van SSO moet vaak aan een groot aantal vereisten worden voldaan. Dit kan onder andere het gebruik betreffen van een stuurprogramma en een toepassing waarvoor SSO is ingeschakeld en de voorwaarde dat uw server en webserver zich in hetzelfde domein bevinden.

Voor elke rol die u importeert, wordt in het BI-platform een groep gegenereerd. Voor elke groep wordt de volgende naamgevingsconventie gebruikt: `<SystemID~ClientNumber@NameOfRole>`. U kunt de nieuwe groepen weergeven in het beheergebied [Gebruikers en groepen](#) van de CMC. Met deze groepen kunt u ook objectbeveiliging definiëren in het BI-platform.

Neem drie hoofdcategorieën gebruikers in aanmerking bij het configureren van het BI-platform voor publicatie en bij het importeren van rollen in het systeem:

- **BI-platformbeheerders**
Enterprise-beheerders configureren het systeem voor het publiceren van inhoud vanuit SAP. Zij importeren de juiste rollen, maken de benodigde mappen en wijzen rechten toe aan deze rollen en mappen in het BI-platform.
- **Inhoudpublishers**
Inhoudpublishers zijn de gebruikers met rechten om inhoud naar functies te publiceren. Het doel van deze gebruikerscategorie is normale functieleiden te scheiden van gebruikers met rechten om rapporten te publiceren.
- **Functieleiden**
Functieleiden zijn gebruikers die behoren tot functies voor het "bewaren van inhoud". Dat wil zeggen: deze gebruikers behoren tot functies waarnaar rapporten worden gepubliceerd. De gebruikers hebben de rechten [Weergeven](#), [Weergeven op aanvraag](#) en [Plannen](#) voor alle rapporten die worden gepubliceerd naar de functies

waarvan zij lid zijn. Normale functieleiden kunnen echter geen nieuwe inhoud en ook geen bijgewerkte versies van inhoud publiceren.

U moet alle rollen voor het publiceren van inhoud en voor het bewaren van inhoud naar het BI-platform importeren voordat u voor de eerste keer publiceert.

i Opmerking

het wordt ten zeerste aanbevolen de activiteiten van functies gescheiden te houden. Het is bijvoorbeeld mogelijk vanuit een beheerdersfunctie te publiceren, maar het is beter alleen vanuit functies van inhoudpublishers te publiceren. Bovendien zijn functies voor het publiceren van inhoud alleen bedoeld om te bepalen welke gebruikers inhoud kunnen publiceren. Inhoudspublicatiefuncties moeten dus geen inhoud bevatten en inhoudpublishers moeten publiceren naar functies voor het bewaren van inhoud die toegankelijk zijn voor normale functieleiden.

9.5.5.1 SAP-rollen importeren

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#).
3. Selecteer op het tabblad [Opties](#) de optie [Gelijktijdige gebruikers](#) of [Benoemde gebruikers](#), afhankelijk van uw licentieovereenkomst.
Deze optie heeft geen invloed op het aantal of het type gebruikerslicenties dat u in BI-platform hebt geïnstalleerd. U moet de juiste licenties beschikbaar hebben in uw systeem.
4. Klik op [Bijwerken](#).
5. Selecteer op het tabblad [Rol importeren](#) het juiste machtigingssysteem in de lijst [Logische systeemnaam](#).
6. Selecteer in het gebied [Beschikbare rollen](#) de rol(len) die u wilt importeren, en klik op [Toevoegen](#).
7. Klik op [Bijwerken](#).

9.5.5.2 Controleren of functies en gebruikers juist zijn geïmporteerd

Voordat u deze taak begint, moet u een notitie maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een SAP-gebruiker die tot een van de rollen behoort die u aan het BI-platform hebt toegewezen.

1. Voor Java BI-startpunt gaat u naar <http://<webserver>:<poortnummer>/BOE/BI>.
Vervang [<webserver>](#) door de naam van de webserver en [<poortnummer>](#) door het poortnummer voor het BI-platform. Mogelijk moet u de beheerder vragen naar de naam van de webserver, het nummer van de poort of de exacte URL.
2. In de lijst [Verificatietype](#) selecteert u [SAP](#).

i Opmerking

De lijst [Verificatietype](#) is standaard verborgen in BI-startpunt. Als de lijst niet zichtbaar is, vraagt u uw systeembeheerder om de lijst [Verificatietype](#) in het bestand `BIlaunchpad.properties` in te schakelen en de toepassingsserver opnieuw te starten.

3. Voer het SAP-systeem en de systeemclient in waarbij u zich wilt aanmelden.
4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van een toegewezen gebruiker in.
5. Klik op [Aanmelden](#).

U bent als de geselecteerde gebruiker aangemeld bij BI-startpunt.

9.5.5.3 SAP-rollen en -gebruikers bijwerken

Nadat u SAP-verificatie heb ingeschakeld, is het noodzakelijk om regelmatig updates te plannen en uit te voeren voor toegewezen rollen die in het BI-platform geïmporteerd zijn. Hierdoor worden gegevens van SAP-rollen correct weergegeven in het platform.

Er bestaan twee opties voor het uitvoeren en plannen van updates voor SAP-rollen:

- Alleen rollen bijwerken: met deze optie worden alleen de koppelingen bijgewerkt tussen rollen die momenteel zijn toegewezen en die in het BI-platform zijn geïmporteerd. Het is raadzaam dat u deze optie gebruikt als u verwacht regelmatig updates uit te voeren, en u zich zorgen maakt over het gebruik van systeembronnen. Er worden geen nieuwe gebruikersaccounts gemaakt als u alleen SAP-rollen bijwerkt.
- Rollen en aliassen bijwerken: met deze optie worden niet alleen koppelingen tussen rollen bijgewerkt, maar worden ook nieuwe gebruikersaccounts gemaakt in het BI-platform voor gebruikersaliassen die zijn toegevoegd aan rollen in het SAP-systeem.

Opmerking

Als u niet hebt opgegeven dat gebruikersaliassen automatisch worden gemaakt voor updates wanneer u SAP-verificatie hebt ingeschakeld, worden er geen accounts gemaakt voor nieuwe aliassen.

9.5.5.3.1 Updates voor SAP-rollen plannen

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem de rollen moet bijwerken.

1. Klik op het tabblad [Gebruikersupdate](#).
2. Klik op [Plannen](#) in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of het gebied [Rollen en aliassen bijwerken](#).

Tip

Klik op [Nu bijwerken](#) om direct een update uit te voeren.

Tip

Gebruik de optie [Alleen rollen bijwerken](#) als u regelmatig wilt bijwerken en u zich zorgen maakt over de systeembronnen. Het systeem doet er langer over om zowel rollen als aliassen bij te werken.

Nu wordt het dialoogvenster [Terugkeerpatroon](#) weergegeven.

3. Selecteer een optie in de lijst [Object uitvoeren](#) en geef alle gevraagde planningsgegevens op in de desbetreffende velden.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 47:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|---|--|
| <i>Elk uur</i> | De update wordt elk uur uitgevoerd. U geeft de begintijd en de begin- en einddatum op. |
| <i>Dagelijks</i> | De update wordt elke dag of elke <n> dagen uitgevoerd (waar <n> het aantal opgegeven dagen is). U kunt de begintijd en begin- en einddatum opgeven. |
| <i>Wekelijks</i> | De update wordt eens per week of meermaals per week uitgevoerd. U kunt opgeven op welke dagen de update wordt uitgevoerd, evenals de begintijd en de begin- en einddatums. |
| <i>Maandelijks</i> | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt de begintijd en begin- en einddatum opgeven. |
| <i>Ne dag van de maand</i> | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| <i>1e maandag van de maand</i> | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| <i>Laatste dag van de maand</i> | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| <i>X dag van de Nde week van de maand</i> | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| <i>Agenda</i> | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

4. Klik op *Planning*.

De datum van de volgende geplande rolupdate wordt weergegeven op het tabblad *Gebruikersupdate*.

➔ **Tip**

Als u de volgende geplande update wilt annuleren, klikt u op *Geplande updates annuleren* in het gebied *Alleen rollen bijwerken* of *Rollen en aliassen bijwerken*.

9.5.6 SNC configureren (Secure Network Communication)

In deze sectie wordt beschreven hoe u tijdens het instellen van SAP-verificatie een SNC met het BI-platform kunt configureren.

Voordat u de SAP- en BI-platformsystemen met elkaar vertrouwd maakt, moet u ervoor zorgen dat de SIA zo geconfigureerd is dat deze uitgevoerd kan worden onder een account die niet is ingesteld voor SNC. U moet ook uw SAP-systeem configureren om het BI-platform te vertrouwen.

9.5.6.1 Overzicht van vertrouwen aan de SAP-serverkant


In deze sectie worden procedures beschreven voor het configureren van vertrouwen aan de serverkant tussen SAP-webtoepassingservers (versie 6.20 en hoger) en SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. U moet vertrouwen aan de serverkant instellen als u gebruikmaakt van rapportburst met meerdere doorlopen (voor publicaties waarbij de rapportquery afhankelijk is van de context van de gebruiker).

Vertrouwen aan de serverkant betekent imitatie zonder wachtwoord. Om een SAP-gebruiker te imiteren zonder een wachtwoord te geven, moet een gebruiker met een veiligere methode als SAP-gebruiker worden geïdentificeerd dan met de gangbare combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. (Een SAP-gebruiker met het verificatieprofiel `SAP_ALL` kan geen andere SAP-gebruiker imiteren zonder diens wachtwoord te kennen.)

Vertrouwen aan de serverkant activeren met behulp van de SAP-cryptobibliotheek

Teneinde vertrouwen aan de serverzijde in te schakelen voor het BI-platform met behulp van de SAP-cryptobibliotheek, moet u eerst de relevante servers uitvoeren met referenties die worden geverifieerd met een geregistreerde provider van Secure Network Communication (SNC). Deze referenties worden geconfigureerd binnen SAP om toestemming te verkrijgen tot imitatie zonder wachtwoord. Voor het BI-platform moet u de servers die bij rapportbursts zijn betrokken, uitvoeren met deze SNC-referenties, zoals de Adaptive Job Server.





U hebt 32-bits binaire SNC-bestanden nodig voor 32-bits processen, en 64-bits binaire SNC-bestanden voor 64-bits processen. Naast het BI-platform wordt een SAP-cryptobibliotheek geïnstalleerd. Deze cryptografische bibliotheek kan alleen worden gebruikt voor het instellen van het vertrouwen aan de serverkant. De cryptografische bibliotheek is beschikbaar voor Windows en UNIX.



SAP SOFTWARE DOWNLOAD CENTER

COMMONCRYPTOLIB 8 (SUPPORT PACKAGES AND PATCHES)

- [AIX 64bit](#)
- [HP-UX on IA64 64bit](#)
- [HP-UX on PA-RISC 64bit](#)
- [Linux on IA32 32bit](#)
- [Linux on IA64 64bit](#)
- [Linux on Power 64bit](#)
- [Linux on x86_64 64bit](#)
- [Linux on zSeries 64bit](#)
- [OS/400](#)
- [Solaris on SPARC 64bit](#)
- [Solaris on x86_64 64bit](#)
- [Windows Server on IA32 32bit](#)
- [Windows on IA64 64bit](#)
- [Windows on x64 64bit](#)
- [z/OS 64bit](#)

| Add to Download Basket Maintain Download Basket Select All Deselect All | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|
| The following objects are available for download: | | | | | | | |
| | File Type | Download Object | Title | Patch Level | Info File | File Size [kb] | Last Changed |
| <input type="checkbox"/> |  SAR | SAPCRYPTOLIB 8433-20011729.SAR | SAPCRYPTOLIB | 8433 | Info | 6651 | 21.01.2015 |
| <input type="checkbox"/> |  SAR | SAPCRYPTOLIB 8434-20011729.SAR | SAPCRYPTOLIB | 8434 | Info | 6641 | 16.02.2015 |
| <input type="checkbox"/> |  SAR | SAPCRYPTOLIB 8435-20011729.SAR | SAPCRYPTOLIB | 8435 | Info | 6659 | 19.03.2015 |
| <input type="checkbox"/> |  SAR | SAPCRYPTOLIB 8436-20011729.SAR | SAPCRYPTOLIB | 8436 | Info | 6668 | 05.05.2015 |
| <input type="checkbox"/> |  SAR | SAPCRYPTOLIB 8437-20011729.SAR | SAPCRYPTOLIB | 8437 | Info | 6666 | 19.05.2015 |
| Add to Download Basket Maintain Download Basket Select All Deselect All | | | | | | | |

Zie SAP Notes 711093, 597059 en 397175 op de SAP-website voor meer informatie over de cryptografische bibliotheek.

De SAP-server en het BI-platform moeten certificaten krijgen toegewezen die voor elkaar hun wederzijdse identiteit bewijzen. Elke server krijgt een eigen certificaat en een lijst met certificaten van vertrouwde partijen. Teneinde vertrouwen aan de serverkant tussen SAP en het BI-platform te configureren, moet u een serie certificaten met wachtwoordbeveiliging maken. Dit wordt een Personal Security Environment (PSE) genoemd. In

deze sectie wordt beschreven hoe u de PSE's installeert en onderhoudt, en op welke wijze u PSE's veilig koppelt aan verwerkingsservers van BI-platform

Client-SNC versus server-SNC

In client-SNC wordt een SNC-naam-ID aan een (of meer) SAP-gebruikersnamen in SU01 toegewezen. Wanneer een aanmeldingsverzoek wordt verzonden, wordt de SNC-naam samen met de SAP-naam aan het SAP-systeem doorgegeven. Er wordt echter geen wachtwoord verzonden. De aanmelding wordt alleen toegestaan als de SNC-naam aan de opgegeven SAP-naam toegewezen is. Hieronder ziet u een tekenreeks voor aanmelding aan clientzijde voor rechtstreekse aanmelding bij toepassingshost:

```
ASHOST=myserver.mydomain SYSNR=37 CLIENT=066 LANG=EN USER=USER123
SNC_MODE=1 SNC_QOP=9 SNC_LIB="/usr/local/lib/libsapcrypto.so"
SNC_PARTNERNAME="p:CN=TheServer, OU=Dept., O=TheCompany, C=FR"
SNC_MYNAME="p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US"
```

De aanmeldingspoging slaagt alleen wanneer de SAP-gebruiker USER123 toegewezen is aan p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US in SU01. In server-SNC hoeft de SNC-naam-ID daarentegen niet expliciet aan de SAP-gebruikersnaam te worden toegewezen. In plaats daarvan wordt de SNC-naam zo geconfigureerd in transactie SNC0 dat er een imitatie-aanmelding uitgevoerd kan worden voor "iedere" gebruiker, zonder dat het wachtwoord van deze gebruiker vereist is. Bijvoorbeeld:

```
ASHOST=myserver.mydomain SYSNR=37 CLIENT=066 LANG=EN SNC_MODE=1
SNC_QOP=9 SNC_LIB="/usr/local/lib/libsapcrypto.so"
SNC_PARTNERNAME="p:CN=TheServer, OU=Dept., O=TheCompany, C=FR"
SNC_MYNAME="p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US" EXTIDTYPE=UN EXTIDDATA=USER123
```

De server-SNC-imitatieaanmelding, of aanmelding via externe ID is veel krachtiger dan het client-equivalent. Via deze aanmelding kan toegang verkregen worden tot alle SAP-gebruikersaccounts in het systeem. Andere externe ID-aanmeldingsopties zijn aanmeldingstickets en X.509-clientcertificaten.

Verantwoordelijkheden van SAP BusinessObjects BI-platformservers

Specifieke BI-platformservers zijn relevant voor de SAP-integratie met betrekking tot eenmalige aanmelding. Deze servers staan in de volgende tabel, met het vereiste type SNC voor specifieke verantwoordelijkheden.

| Server | SNC-type | Verantwoordelijk voor |
|----------------------|----------|---|
| Webtoepassingsserver | client | Rollijst voor SAP-verificatie |
| BW Publisher Service | server | Selectielijst met dynamische parameters en personalisatie van Crystal Reports |
| CMS | client | Wachtwoord, ticket, lidmaatschap van rol controleren, en gebruikerslijsten |
| Page Server | server | Weergeven op aanvraag van Crystal Reports |

| Server | SNC-type | Verantwoordelijk voor |
|------------------------------------|----------|--|
| Job Server | server | Crystal Reports plannen |
| Web Intelligence-verwerkingsserver | server | Weergave en planning van Web Intelligence-rapporten en zoeklijstaanwijzingen |
| Multi-Dimensional Analysis-service | server | Analyse |

i Opmerking

De webtoepassingsserver en CMS maken gebruik van client-SNC. Daarom moet de SNC-naam expliciet aan de SAP-gebruikersnaam worden toegewezen. Dit wordt in transactie `SU01` opgegeven of in `SM30` voor tabel `USRACL`.

9.5.6.2 Vertrouwen op SAP-server configureren

Vertrouwen op server geldt uitsluitend voor Crystal Reports-rapporten en Web Intelligence-rapporten die zijn gebaseerd op universes (.unv). U moet SNC instellen voor gebruik met het BI-platform. Voor meer informatie of voor assistentie bij het oplossen van problemen raadpleegt u de documentatie die bij uw SAP-server is geleverd.

9.5.6.2.1 SAP configureren voor vertrouwen aan de serverkant

1. U hebt SAP-beheerdersreferenties nodig voor in SAP en voor de computer waarop SAP wordt uitgevoerd, en u hebt beheerdersreferenties nodig voor het BI-platform en de computer(s) waarop dit systeem draait.
2. Zorg op de SAP-computer dat de cryptografische bibliotheek van SAP en het hulpprogramma SAPGENPSE zich bevinden in de map `<STATION>:\usr\sap\<SID>\SYS\exe\run\` (in Windows).
3. Maak een omgeving met de naam `<SECUDIR>` die verwijst naar de map waar het 'ticket' is opgeslagen.

i Opmerking

Deze variabele moet toegankelijk zijn voor de gebruiker waaronder het proces `disp+work` van SAP wordt uitgevoerd.

4. Ga in de SAP GUI naar de transactie `RZ10` en wijzig het exemplaarprofiel in de modus *Extended maintenance* (Uitgebreid onderhoud).
5. Stel in de modus voor bewerking van het profiel de variabelen van het SAP-profiel zodanig in dat ze verwijzen naar de cryptografische bibliotheek en geef het SAP-systeem een Distinguished Name (DN). Deze variabelen moeten de LDAP-naamgevingsconventie volgen:

| Code | Betekenis | Beschrijving |
|-----------|--|--|
| CN | Common Name (Algemene naam) | De gewone naam van de bezitter van het certificaat. |
| OU | Organizational Unit (Organisatorische eenheid) | PG voor productgroep bijvoorbeeld. |
| O | Organisatie | De naam van de organisatie waarvoor het certificaat is uitgegeven. |
| C | Country (Land) | Het land waarin de organisatie is gevestigd. |

Bijvoorbeeld voor R21: **p:CN=R21, OU=PG, O=BOBJ, C=NL**

Opmerking

Het voorvoegsel **p:** staat voor de cryptografische bibliotheek van SAP. De prefix is vereist bij verwijzing naar de DN binnen SAP, maar is niet zichtbaar bij de controle van certificaten in STRUST of bij gebruik van SAPGENPSE.

6. Geef de volgende profielwaarden op en vervang waar nodig de gegevens door die van uw SAP-systeem:

| Profielvariabele | Waarde |
|------------------------|--|
| ssf/name | SAPSECULIB |
| ssf/ssfapi_lib | Volledige pad naar cryptografische bibliotheek van SAP |
| sec/libsapsecu | Volledige pad naar cryptografische bibliotheek van SAP |
| snc/gssapi_lib | Volledige pad naar cryptografische bibliotheek van SAP |
| snc/identity/as | De DN van uw SAP-systeem |

7. Start uw exemplaar van SAP opnieuw.
8. Wanneer het systeem weer draait, meldt u zich aan en gaat u naar de transactie STRUST, waar nu extra gegevens moeten zijn opgenomen voor SNC en SSL.
9. Klik met de rechtermuisknop op het SNC-knooppunt en klik op [Maken](#).
De identiteit die u in RZ10 hebt opgegeven, moet nu worden weergegeven.
10. Klik op [OK](#).
11. Klik op het vergrendelingspictogram als u een wachtwoord wilt toewijzen aan de SNC PSE.

Opmerking

Zorg dat u het wachtwoord niet kwijtraakt. Telkens wanneer u de SNC PSE bekijkt of bewerkt, vraagt STRUST om het wachtwoord.

12. Sla de wijzigingen op.

Opmerking

Als u de wijzigingen niet opslaat, start de toepassingsserver niet opnieuw wanneer u SNC activeert.

13. Keer terug naar transactie RZ10 en geef de rest van de parameters voor het SNC-profiel op:

| Profielvariabele | Parameter |
|--|-----------|
| <code>snc/accept_insecure_rfc</code> | 1 |
| <code>snc/accept_insecure_r3int_rfc</code> | 1 |
| <code>snc/accept_insecure_gui</code> | 1 |
| <code>snc/accept_insecure_cplic</code> | 1 |
| <code>snc/permit_insecure_start</code> | 1 |
| <code>snc/data_protection/min</code> | 1 |
| <code>snc/data_protection/max</code> | 3 |
| <code>snc/enable</code> | 1 |

Het minimum beveiligingsniveau is ingesteld op alleen verificatie (1) en het maximum is privacy (3). Met de waarde `snc/data_protection/use` wordt aangegeven dat in dit geval alleen verificatie wordt gebruikt, maar ook de volgende waarden zijn mogelijk: (2) voor integriteit, (3) voor privacy en (9) voor maximum. De waarden `snc/accept_insecure_rfc`, `snc/accept_insecure_r3int_rfc`, `snc/accept_insecure_gui` en `snc/accept_insecure_cplic` zijn ingesteld op (1), zodat voorgaande (en potentieel onbeveiligde) communicatiemethoden nog steeds worden toegestaan.

14. Start uw SAP-systeem opnieuw.

U moet het BI-platform nu configureren voor vertrouwen aan de serverzijde.

9.5.6.3 Het BI-platform configureren voor vertrouwen aan de serverzijde

De volgende procedures moeten worden uitgevoerd om het BI-platform te configureren voor vertrouwen aan de serverzijde. Deze stappen zijn bedoeld voor Windows, maar omdat het SAP-hulpprogramma een opdrachtregelprogramma is, zijn de stappen voor UNIX vrijwel gelijk.

1. De omgeving instellen
2. Een PSE (Personal Security Environment) genereren
3. De BI-platformservers configureren
4. PSE-toegang configureren
5. SNC-instellingen voor SAP-verificatie configureren
6. SAP-servergroepen instellen

Verwante informatie

[De omgeving installeren \[pagina 320\]](#)

[Een PSE genereren \[pagina 321\]](#)

[BI-platformservers configureren \[pagina 322\]](#)

[Toegang tot de PSE configureren \[pagina 322\]](#)

[SNC-instellingen voor SAP-verificatie configureren \[pagina 323\]](#)

[Servergroepen gebruiken \[pagina 324\]](#)

9.5.6.3.1 De omgeving installeren

Het BI-platform bevat een standaard cryptografische bibliotheek van SAP. Als u de standaardbibliotheek gebruikt, hoeft u alleen de laatste twee stappen uit te voeren: maak een submap en voeg een omgevingsvariabele toe. Als u een aangepaste kopie van de cryptografische bibliotheek van SAP wilt configureren, voert u alle stappen uit.

U kunt de standaard cryptografische bibliotheek van SAP op de volgende locatie vinden:

- Windows: `<INSTALLATIEMAP>\sap\sapcrypto.dll`
- Unix: `<INSTALLATIEMAP>/sap/libsapcrypto.so`

Zorg voordat u begint voor het volgende:

- De cryptografische bibliotheek van SAP moet uitgevouwen zijn op de host waarop de verwerkingsservers van BI-platform draaien.
- De gewenste SAP-systemen moeten zo zijn geconfigureerd dat de cryptografische bibliotheek van SAP wordt gebruikt als SNC-leverancier.

Voordat u met het onderhoud van een PSE kunt beginnen, moet u de bibliotheek en het hulpprogramma installeren, evenals de omgeving waarin PSE's worden opgeslagen.

1. Kopieer de cryptografische bibliotheek van SAP (met inbegrip van het hulpprogramma voor PSE-onderhoud) naar een map op de computer waarop het BI-platform is geïnstalleerd.

Bijvoorbeeld: `C:\Programmabestanden\SAP\Crypto`

2. Voeg de map toe aan de omgevingsvariabele `<PATH>`.
3. Voeg voor het hele systeem een omgevingsvariabele `<SNC_LIB>` toe die verwijst naar de cryptografische bibliotheek.

Bijvoorbeeld: `C:\Programmabestanden\SAP\Crypto\sapcrypto.dll`

Opmerking

De maximumlengte van het pad is 100 tekens.

4. Maak een submap met de naam `sec`.

Bijvoorbeeld: `C:\Programmabestanden\SAP\Crypto\sec`

5. Voeg voor het hele systeem een omgevingsvariabele `<SECUDIR>` toe die verwijst naar de map `sec`.

Verwante informatie

[Vertrouwen op SAP-server configureren \[pagina 317\]](#)

9.5.6.3.2 Een PSE genereren

SAP accepteert een BI-platformserver als vertrouwde eenheid als deze beschikt over een PSE en als die PSE is gekoppeld aan SAP. Dit “vertrouwen” tussen SAP en onderdelen van BI-platform wordt ingesteld door de openbare versie van elkaars certificaten te delen. Als eerste moet een PSE voor het BI-platform worden gegenereerd die automatisch zijn eigen certificaat genereert.

1. Open een opdrachtprompt en voer `sapgenpse.exe gen_pse -v -p BOE.pse` uit vanuit de map met de cryptografische bibliotheek.

2. Kies een PIN en een DN voor uw BI-platform.

Bijvoorbeeld: `CN=MyBOE01, OU=PG, O=BOBJ, C=NL`.

U beschikt nu over een standaard PSE met een eigen certificaat.

3. Met de volgende opdracht exporteert u het certificaat in de PSE:

```
sapgenpse.exe export_own_cert -v -p BOE.pse -o <MyBOECert.crt>
```

4. Ga in de SAP GUI naar de transactie STRUST en open de systeem-PSE die is gekoppeld aan uw SAP-systeem. Mogelijk wordt u nu om het wachtwoord gevraagd dat u al aan deze systeem-PSE hebt toegewezen.

5. Importeer het eerder gemaakte bestand `<MyBOECert.crt>` door linksonder in het STRUST-transactiescherm op “Certificaat importeren” te klikken.

De certificaten uit SAPGENPSE hebben een Base64-indeling. Zorg ervoor dat u Base64 selecteert bij het importeren van de certificaten.

6. Klik op de knop [Toevoegen aan certificatenlijst](#) om het certificaat van BI-platform aan de lijst met PSE-certificaten van de SAP-server toe te voegen.

7. Sla de wijzigingen op in STRUST.

8. Klik op [Exporteren](#) en geef het certificaat een bestandsnaam.

Bijvoorbeeld: `MySAPCert.crt`.

Opmerking

De indeling moet Base64 blijven.

9. Ga naar de transactie SNCO.

10. Voeg een nieuwe vermelding toe, waarbij het volgende geldt:

- De systeem-id is een willekeurige keuze, maar geeft wel het BusinessObjects BI-platformsysteem weer.
- De SNC-naam moet de DN zijn (met de prefix `p:`) die u hebt opgegeven bij het maken van de PSE van BI-platform in stap 2.
- De selectievakjes [Vermelding voor RFC geactiveerd](#) en [Vermelding voor ext.id ID geactiveerd](#) zijn beide ingeschakeld.

11. Voer de volgende opdracht uit op de opdrachtprompt om het geëxporteerde certificaat toe te voegen aan de PSE van BI-platform:

```
sapgenpse.exe maintain_pk -v -a <MySAPCert.crt> -p BOE.pse
```

De cryptografische bibliotheek van SAP is nu geïnstalleerd op de computer met BI-platform. U hebt een PSE gemaakt die door de servers van BI-platform wordt gebruikt om zich te identificeren als SAP-servers. SAP en de PSE van BI-platform hebben certificaten uitgewisseld. SAP staat entiteiten met toegang tot de PSE van BI-platform toe om RFC-aanroepen en imitatie zonder wachtwoord uit te voeren.

Verwante informatie

[BI-platformservers configureren \[pagina 322\]](#)

9.5.6.3.3 BI-platformservers configureren

Nadat u een PSE hebt gegenereerd voor het BI-platform, moet u een serverstructuur configureren die geschikt is voor SAP-verwerking. Met de volgende procedure maakt u een knooppunt voor SAP-verwerkingsservers, zodat u op het knooppuntniveau besturingssysteemreferenties kunt instellen.

i Opmerking

In deze versie van het BI-platform worden servers niet meer geconfigureerd in de Central Configuration Manager (CCM). In plaats daarvan moet u nu een nieuwe Server Intelligence Agent (SIA) maken.

1. Maak in de CCM een nieuw knooppunt voor SAP-verwerkingsservers.
Geef het knooppunt een toepasselijke naam, zoals **SAPProcessor**.
2. Voeg in de CCM de gewenste verwerkingsservers toe aan het nieuwe knooppunt en start vervolgens de nieuwe servers.

9.5.6.3.4 Toegang tot de PSE configureren

Nadat u het knooppunt voor BI-platform en de servers hebt geconfigureerd, moet u de PSE configureren met het hulpprogramma SAPGENPSE.

1. Voer de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtprompt:

```
sapgenpse.exe seclogin -p SBOE.pse
```

i Opmerking

U wordt gevraagd om de PSE PIN. Als u het hulpprogramma onder dezelfde referenties uitvoert als u gebruikt voor de SAP-verwerkingsservers in BI-platform, hoeft u geen gebruikersnaam op te geven.

2. U kunt controleren of de koppeling voor eenmalig aanmelden is ingesteld door de inhoud van de PSE met behulp van de volgende opdracht weer te geven:

```
sapgenpse.exe maintain_pk -l
```

Het resultaat moet er ongeveer zo uitzien:

```
C:\Documents and Settings\username\Desktop\sapcrypto.x86\ntintel>sapgenpse.exe
maintain_pk -l
  maintain_pk for PSE "C:\Documents and Settings\username\My Documents\snc\sec
\bojsapproc.pse"
*** Object <PKList> is of the type <PKList_OID> ***
1. -----
      Version:                0 (X.509v1-1988)
      SubjectName:            CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA
```

```

IssuerName:          CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA
SerialNumber:        00
Validity - NotBefore: Wed Nov 28 16:23:53 2007 (071129002353Z)
                                      NotAfter: Thu
Dec 31 16:00:01 2037 (3801010000001Z)
Public Key Fingerprint: 851C 225D 1789 8974 21DB 9E9B 2AE8 9E9E
SubjectKey:          Algorithm RSA (OID 1.2.840.113549.1.1.1),
NULL
C:\Documents and Settings\username\Desktop\sapcrypto.x86\ntintel>

```

Als de opdracht **seclogin** naar behoren is uitgevoerd, wordt niet meer naar de PSE PIN gevraagd.

i Opmerking

Als u problemen ondervindt met de toegang tot PSE, gebruikt u argument `-o` om PSE-toegang op te geven. Wilt u bijvoorbeeld een specifieke gebruiker in een specifiek domein PSE-toegang verlenen, dan typt u deze opdracht in Windows:

```
sapgenpse seclogin -p SBOE.pse -O SYSTEM
```

9.5.6.3.5 SNC-instellingen voor SAP-verificatie configureren

Nadat u de toegang tot de PSE hebt geconfigureerd, moet u de instellingen voor de SAP-verificatie configureren in de CMC.

1. Ga naar het beheergebied [Verificatie](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de koppeling [SAP](#).



Trust settings

SNC name of Enterprise system

p:CN=JPBI42

Update

De instellingen van de machtigingssystemen worden weergegeven.

3. Klik op het tabblad *SNC-instellingen* op de pagina *SAP-verificatie*.
4. Selecteer uw machtigingssysteem in de lijst *Logical System-naam*.
5. Selecteer *Secure Network Communication [SNC] inschakelen* onder *Basisinstellingen*.
6. Selecteer de optie *Standaard gebruiken* om het standaardpad voor de bibliotheek te accepteren, of selecteer de optie *Aangepast pad definiëren* om een andere locatie te kiezen.
7. Selecteer een beschermingsniveau onder *Beveiligingskwaliteit*.
Selecteer bijvoorbeeld *Verificatie*.

i Opmerking

Dit moet niet hoger liggen dan het beveiligingsniveau van het SAP-systeem. Het beveiligingsniveau kan worden aangepast en wordt bepaald door de behoeften van uw organisatie en de mogelijkheden die de SNC-bibliotheek biedt.

8. Voer de SNC-naam van het SAP-systeem in bij de *Wederzijdse-verificatie-instellingen*.

De SNC-naamnotatie is afhankelijk van de SNC-bibliotheek. Aan de hand van de SAP-cryptografiebibliotheek is de aanbeveling voor de DN-naam om de LDAP-naamgevingsconventies te volgen en p : als voorvoegsel toe te voegen.

9. Bevestig dat de SNC-naam van de referenties waarmee de BI-platformservers worden uitgevoerd, worden weergegeven in het vakje *SCN-naam van Enterprise-systeem*.

Als er meerdere SNC-namen zijn geconfigureerd, moet dit veld leeg zijn.

10. Geef de DN's van het SAP-systeem en de PSE van het BI-platform op.

9.5.6.3.6 Servergroepen gebruiken

Tenzij de verwerkingsservers (Crystal Reports of Web Intelligence) uitgevoerd worden met referenties die toegang hebben tot de PSE, moet u een specifieke servergroep maken die alleen deze servers en de vereiste ondersteunende servers bevat. Voor meer informatie en beschrijvingen van de verschillende BI-platformservers raadpleegt u het hoofdstuk "Architectuur".

U kunt kiezen uit drie opties wanneer u inhoudsverwerkingsservers configureert voor uw SAP-inhoud:

1. Houd één SIA bij, inclusief alle BI-platformservers, die uitgevoerd worden onder referenties met toegang tot de PSE. Dit is de eenvoudigste optie. Er hoeven geen servergroepen gemaakt te worden. Dit is de minst veilige aanpak, omdat een onnodig aantal servers toegang tot de PSE hebben.
2. Maak een tweede SIA met toegang tot de PSE en voeg deze aan de Crystal Reports- of Web Intelligence-verwerkingsservers toe. Verwijder de gedupliceerde servers uit de oorspronkelijke SIA. Er hoeven geen servergroepen gemaakt te worden, maar er zijn minder servers met toegang tot de PSE.

3. Maak een SIA exclusief voor gebruik met SAP en met toegang tot de PSE. Voeg deze aan de Crystal Reports- of Web Intelligence-verwerkingsservers toe. Bij deze optie dient er alleen SAP-inhoud op deze servers uitgevoerd te worden, en belangrijker, SAP-inhoud dient alleen op deze servers uitgevoerd te worden. Aangezien in dit scenario inhoud naar bepaalde servers geleid moet worden, moet u servergroepen voor de SIA maken.

Richtlijnen voor het gebruik van een servergroep

De servergroep moet naar de SIA verwijzen die exclusief voor de verwerking van SAP-inhoud wordt gebruikt. De servergroep moet ook naar de volgende servers verwijzen:

- Adaptive Servers
- Adaptive Job Servers

Alle SAP-inhoud, Web Intelligence-documenten en Crystal Reports-rapporten moeten zo strikt mogelijk aan de servergroep worden gekoppeld, d.w.z. dat ze op servers in de groep moeten worden uitgevoerd. Nadat deze koppeling op objectniveau is ingesteld, moet de servergroepinstelling doorgevoerd worden naar instellingen voor zowel directe planning als publicaties.

Als u wilt voorkomen dat andere (niet-SAP) inhoud op de SAP-specifieke verwerkingsservers wordt verwerkt, moet u een andere servergroep maken met alle servers onder de oorspronkelijke SIA. Het is raadzaam een strikte koppeling tussen deze inhoud en de niet-SAP servergroep in te stellen.

9.5.6.4 Multi-pass publicaties configureren

Problemen oplossen voor publicaties met meerdere fasen

Als u problemen ondervindt met publicaties met meerdere fasen, schakelt u traceren in voor de stuurprogramma's van Crystal Reports (CR) of Multidimensional Data Access (MDA) voor SAP, en controleert u de aanmeldingstekenreeks die voor elke taak of ontvanger wordt gebruikt. Deze aanmeldingstekenreeks moet er ongeveer zo uitzien:

```
SAP: Successfully logged on to SAP server.  
Logon handle: 1. Logon string: CLIENT=800 LANG=en  
ASHOST="vanrdw2k107.sap.crystald.net" SYSNR=00 SNC_MODE=1 SNC_QOP=1  
SNC_LIB="C:\WINDOWS\System32\sapcrypto.dll"  
SNC_PARTNERNAME="p:CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA" EXTIDDATA=HENRIKRPT3  
EXTIDTYPE=UN
```

De tekenreeks moet het gewenste **EXTIDTYPE=UN** (als gebruikersnaam) hebben en **EXTIDDATA** moet de SAP-gebruikersnaam van de ontvanger zijn. In dit voorbeeld is de aanmeldingspoging geslaagd.

9.5.6.5 Werkstroom voor integratie met Secure Network Communication

Het BI-platform ondersteunt omgevingen waarin SNC (Secure Network Communication) wordt geïmplementeerd voor verificatie en gegevenscodering tussen SAP-onderdelen. Als u de SAP Cryptographic Library hebt geïmplementeerd (of een ander extern beveiligingsproduct waarin de SNC-interface wordt gebruikt), moet u enkele aanvullende waarden instellen om het BI-platform effectief in uw beveiligde omgeving te integreren.

Voer de volgende taken uit als u het platform wilt configureren voor het gebruik van beveiligde netwerkcommunicatie:

1. Configureer de BI-platformservers zodanig dat deze worden gestart en uitgevoerd onder een geschikte gebruikersaccount.
2. Configureer het SAP-systeem zodanig dat uw BI-platformsysteem wordt vertrouwd.
3. Configureer de SNC-instellingen in de SNC-koppeling in de Central Management Console.
4. Importeer SAP-rollen en -gebruikers in het BI-platform.

Verwante informatie

[SAP-rollen importeren \[pagina 310\]](#)

9.5.6.6 SNC-instellingen in de Central Management Console configureren

Voordat u SNC-instellingen kunt configureren, moet u een nieuw machtigingssysteem toevoegen aan het BI-platform, zorgen dat het SNC-bibliotheekbestand in een bekende map staat en een `<RFC_LIB>`-omgevingsvariabele maken om naar het bestand te wijzen.

1. Klik op het tabblad *SNC-instellingen* op de pagina *SAP-verificatie*.
2. Selecteer uw machtigingssysteem in de lijst *Logical System-naam*.
3. Selecteer *Secure Network Communication [SNC] inschakelen* onder *Basisinstellingen*.
4. Als u SAP-verificatie configureert voor de consumptie van .unx-universes of OLAP BICS-verbindingen en u STS wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje *Onveilige inkomende RFC-verbindingen voorkomen* in.
5. Selecteer de optie *Standaard gebruiken* om het standaardpad voor de bibliotheek te accepteren, of selecteer de optie *Aangepast pad definiëren* om een andere locatie te kiezen.

De toepassingsserver en de CMS moeten zich op hetzelfde type besturingssysteem bevinden met hetzelfde pad naar de cryptobibliotheek.

6. Selecteer een beschermingsniveau onder *Beveiligingskwaliteit*.

Selecteer bijvoorbeeld *Verificatie*.

Opmerking

Het beveiligingsniveau kan worden aangepast en wordt bepaald door de behoeften van uw organisatie en de mogelijkheden die de SNC-bibliotheek biedt.

7. Voer de SNC-naam van het SAP-systeem in bij de [Wederzijdse-verificatie-instellingen](#).

De SNC-naamnotatie is afhankelijk van de SNC-bibliotheek. Aan de hand van de SAP-cryptografiebibliotheek is de aanbeveling voor de DN-naam om de LDAP-naamgevingsconventies te volgen en p : als voorvoegsel toe te voegen.

8. Bevestig dat de SNC-naam van de referenties waarmee BI-platformservers worden uitgevoerd, worden weergegeven in het vakje [SCN-naam van Enterprise-systeem](#).

Als er meerdere SNC-namen zijn geconfigureerd, laat u dit vakje leeg.

9. Klik op [Bijwerken](#).

10. Klik op het tabblad [Machtigingssystemen](#) op de pagina [SAP-verificatie](#).

De optie [SNC-naam](#) wordt weergegeven onder de optie [Taal](#).

11. Typ in het vakje [SNC-naam](#) de SNC-naam die u hebt geconfigureerd op de SAP BW-server.

De naam moet hetzelfde zijn als de naam die wordt gebruikt om in te stellen dat het SAP-systeem het BI-platform vertrouwt.

Als u Insight to Action Framework gebruikt om de RRI te activeren, kan het tot 10 minuten duren voordat de SNC is geactiveerd of wijzigingen in de SNC-instellingen zijn geïmplementeerd. Als u een onmiddellijke update wilt activeren, start u de Adaptive Processing Server opnieuw waarop de service Insight to Action wordt uitgevoerd.

Verwante informatie

[Verbinding maken met SAP-machtigingssystemen \[pagina 304\]](#)

9.5.6.7 De machtigingsgebruiker aan een SNC-naam koppelen

1. Meld u aan bij het SAP BW-systeem en voer de transactie `SU01` uit.

Het scherm User Maintenance: Initial Screen (gebruikersonderhoud: beginscherm) wordt weergegeven.

2. Typ in het veld [User](#) (gebruiker) de naam van de SAP-account die als machtigingsgebruiker is toegewezen en klik op de werkbalk op [Change](#) (wijzigen).

Het scherm Maintain User (gebruiker onderhouden) wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad SNC.

4. Typ in het veld [SNC name](#) (SNC-naam) de `SNC USER ACCOUNT` die u hierboven bij stap 2 hebt opgegeven.

5. Klik op [Opslaan](#).

9.5.6.8 Een systeem-id toevoegen aan de SNC Access Control List

1. Meld u aan bij het SAP BW-systeem en voer de transactie `SNC0` uit.

Het scherm Weergave wijzigen 'SNC: Access Control List (ACL) voor systemen' wordt weergegeven.

2. Klik op [Nieuwe vermeldingen](#) op de werkbalk.

Het scherm Nieuwe vermeldingen: Details van toegevoegde vermeldingen wordt weergegeven.

3. Typ de naam van de BI-platformcomputer in het veld [Systeem-id](#).
4. Typ `p:<SNC-GEBRUIKERSNAAM>` in het veld [SNC-gebruikersnaam](#), waarbij `SNC-GEBRUIKERSNAAM` staat voor de account die is gebruikt voor het configureren van de BI-platformservers.

Opmerking

Als uw SNC-provider 'gssapi32.dll' is, moet u hoofdletters gebruiken om de SNC-GEBRUIKERSNAAM op te geven. Geef bij de gebruikersaccount ook de domeinnaam op. Bijvoorbeeld: domein\gebruikersnaam.

5. Schakel [Vermelding voor RFC geactiveerd](#) en [Vermelding voor ext. id geactiveerd](#) in.
6. Schakel alle overige opties uit en klik op [Opslaan](#).

9.5.7 Eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem instellen

In een geïntegreerde omgeving wisselen verschillende client- en back-endservices van het BI-platform gegevens uit met SAP NetWeaver ABAP back-endsystemen. Het is handig om eenmalige aanmelding van het BI-platform bij deze back-endsystemen (meestal BW) in te stellen. Wanneer een ABAP-systeem als extern verificatiesysteem is geconfigureerd, worden eigen SAP-tokens gebruikt om een mechanisme te creëren dat eenmalige aanmelding ondersteunt voor alle BI-platformclients en -services die verbinding maken met SAP NetWeaver ABAP-systemen.

Voor eenmalige aanmelding bij het SAP-systeem moet u een `keystore`-bestand en een overeenkomstig certificaat maken. Gebruik het opdrachtregelprogramma van de `keytool` om het bestand en het certificaat te genereren. Het `keytool`-programma is standaard geïnstalleerd in de `sdk/bin`-map voor elk platform.

Dit certificaat moet met behulp van de CMC aan uw SAP ABAP BW-systeem en het BI-platform worden toegevoegd.

Opmerking

De invoegtoepassing voor SAP-verificatie moet geconfigureerd zijn voordat u eenmalige aanmelding bij de database voor SAP BW kunt instellen.

9.5.7.1 Het keystore-bestand genereren

Het PKCS12Tool-programma wordt gebruikt om keystore-bestanden en certificaten te genereren die vereist zijn voor het instellen van eenmalige aanmelding bij de SAP-database. In de volgende tabel worden de standaardlocaties weergegeven voor het PKCS12Tool.jar-bestand voor elk ondersteund platform:

| Platform | Standaardlocatie |
|----------|---|
| Windows | <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib |
| Unix | sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib |

1. Open een opdrachtprompt en navigeer naar de map waarin het PKCS12Tool-programma zich bevindt.
2. Voor het genereren van het keystore-bestand met standaardinstellingen voert u de volgende opdracht uit:

```
java -jar PKCS12Tool.jar
```

De bestanden cert.der en keystore.p12 worden in dezelfde map gegenereerd. De bestanden bevatten de volgende standaardwaarden:


| Parameter | Standaard |
|-------------|--------------|
| -keystore | keystore.p12 |
| -alias | myalias |
| -storepass | 123456 |
| -dname | CN=CA |
| -geldigheid | 365 |
| -cert | cert.der |

Voer programma PKCS12Tool uit om keystore te genereren

Windows-locatie PKCS12Tool: <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\java\lib

Unix-locatie PKCS12Tool: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib

- o Voorbeeld Windows-opdrachtregel: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\java\lib>"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\java" -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree




```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib>"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\java" -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib>_
```

- Voorbeeld Unix-/Linux-opdrachtregel: `*/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/sapjvm/bin/java -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree`



```
root@R4UNIX45:/app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib
[root@R4UNIX45 lib]# /app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/sapjvm/bin/java -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree
[root@R4UNIX45 lib]# pwd
/app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib
[root@R4UNIX45 lib]#
```

➔ Tip

Voer het hulpprogramma met de parameter `-?` uit om de standaardwaarden te overschrijven. Het volgende bericht wordt weergegeven:

```
Usage: PKCS12Tool <options>
  -keystore <filename(keystore.p12)>
  -alias <key entry alias(myalias)>
  -storepass <keystore password(123456)>
  -dname <certificate subject DN(CN=CA)>
  -validity <number of days(365)>
  -cert <filename (cert.der)>
      (No certificate is generated when importing a keystore)
  -disablefips
  -importkeystore <filename>
```

U kunt de parameters gebruiken voor het overschrijven van de standaardwaarden.

9.5.7.2 Het certificaat voor de publieke sleutel exporteren

U moet een certificaat voor het keystore-bestand maken en exporteren.

1. Open een opdrachtprompt en navigeer naar de map waarin het keytool-programma zich bevindt.

2. Als u een sleutelcertificaat voor het keystore-bestand wilt exporteren, gebruikt u de volgende opdracht.

```
keytool -exportcert -keystore <keystore> -storetype pkcs12 -file <filename>
-alias <alias>
```

| |
|---|
| Vervang <keystore> door de naam van het keystore-bestand. |
| Vervang <bestandsnaam> door de bestandsnaam van het certificaat. |
| Vervang <alias> door de alias die gebruikt is om het keystore-bestand te maken. |

3. Voer het wachtwoord in dat u voor het keystore-bestand hebt opgegeven, wanneer u hierom wordt gevraagd.

U hebt nu een keystore-bestand en een certificaat in de map waarin het keytool-programma zich bevindt

9.5.7.3 Het certificaatbestand in het ABAP SAP-doelsysteem importeren

U hebt een keystore-bestand en een gekoppeld certificaat voor uw BI-platformimplementatie nodig om de volgende taak uit te voeren.

i Opmerking

Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd op een ABAP SAP-systeem.

1. Maak verbinding met uw SAP ABAP BW-systeem via de SAP GUI.

i Opmerking

Zorg ervoor dat u verbinding maakt als gebruiker met beheerdersrechten.

2. Voer STRUSTSSO2 uit in de SAP GUI.
Het systeem is voorbereid op de import van het certificaatbestand.
3. Ga naar het tabblad *Certificate*.
4. Controleer of het selectievakje *Use Binary option* is ingeschakeld.
5. Klik op de knop voor het bestandspad om naar de locatie te verwijzen waar het certificaatbestand zich bevindt.
6. Klik op het groene vinkje.
Het certificaatbestand wordt geupload.
7. Klik op *Add to Certificate List*.
Het certificaat wordt weergegeven in de lijst Certificaat.
8. Klik op *Add to ACL* en geef een systeem-id en client op.
De systeem-id moet overeenkomen met de id die gebruikt is om het BI-platformsysteem voor SAP BW te identificeren.
Het certificaat wordt toegevoegd aan de toegangscontrolelijst. De client moet worden opgegeven als "000".
9. Sla uw wijzigingen op en sluit af.
De wijzigingen worden opgeslagen in het SAP-systeem.

9.5.7.4 Eenmalige aanmelding bij de SAP-database configureren in de CMC

Voor de volgende procedure moet u de SAP-beveiligingsinvoegtoepassing oproepen via een beheerdersaccount.

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op de koppeling *SAP* en klik vervolgens op het tabblad *Opties*.



Als er geen certificaat is geïmporteerd, moet het volgende bericht in de sectie *SAP SSO-service* worden weergegeven:

Er is geen keystore-bestand geupload.

3. Geef de systeem-id voor uw BI-platformsysteem op in het desbetreffende veld.
Deze moet identiek zijn aan de waarde die gebruikt is bij het importeren van het certificaat in het SAP ABAP-doelsysteem.
4. Klik op de knop *Bladeren* om naar het keystore-bestand te verwijzen.
5. Geef de volgende vereiste gegevens op:

| Veld | Vereiste informatie |
|-------------------------------------|--|
| <i>Keystore-wachtwoord</i> | Typ het wachtwoord dat vereist is om toegang te krijgen tot het keystore-bestand. Dit wachtwoord is opgegeven toen het keystore-bestand werd gemaakt. |
| <i>Wachtwoord voor privésleutel</i> | Typ het wachtwoord dat vereist is om toegang te krijgen tot het certificaat dat overeenkomt met het keystore-bestand. Dit wachtwoord is opgegeven toen het certificaat voor het keystore-bestand werd gemaakt. |
| <i>Alias van privésleutel</i> | Typ de alias die vereist is om toegang te krijgen tot het keystore-bestand. Deze alias is opgegeven toen het keystore-bestand werd gemaakt. |

6. Klik op *Bijwerken* om de instellingen door te voeren.
Zodra de instellingen zijn doorgevoerd, wordt het volgende bericht onder het veld Systeem-id weergegeven:
Een keystore-bestand is geupload.

9.5.7.5 De service voor beveiligingstokens aan de Adaptive Processing Server toevoegen

In een geclusterde omgeving worden de services voor beveiligingstokens apart toegevoegd aan elke Adaptive Processing Server.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op [Kernservices](#).
De lijst met servers wordt onder [Kernservices](#) weergegeven.
3. Klik met de rechtermuisknop op de Adaptive Processing Server en selecteer [Server stoppen](#).
Ga niet verder voordat de server de status Gestopt heeft.
4. Klik met de rechtermuisknop op de Adaptive Processing Server en selecteer [Services selecteren](#).
Het dialoogvenster [Services selecteren](#) verschijnt.
5. Gebruik de knop [Toevoegen](#) om de service voor beveiligingstokens van de lijst [Beschikbare services](#) naar de lijst [Services](#) te verplaatsen.
6. Klik op [OK](#).
7. Start de Adaptive Processing Server opnieuw.

9.5.8 SSO configureren voor SAP Crystal Reports en SAP NetWeaver

BI-platform wordt standaard zo geconfigureerd dat SAP Crystal Reports-gebruikers toegang hebben tot SAP-gegevens met eenmalige aanmelding.

9.5.8.1 SSO deactiveren voor SAP NetWeaver en SAP Crystal Reports

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Selecteer een van de volgende stuurprogramma's:

Tabel 48:

| Stuurprogramma | Weergavenaam |
|---|------------------------------|
| ODS-stuurprogramma (Operation Data Store) | crdb_ods |
| Open SQL-stuurprogramma | crdb_opensql |
| InfoSet-stuurprogramma | crdb_infoset |
| BW MDX-querystuurprogramma | crdb_bwmdx |

5. Klik op [Verwijderen](#).

6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Start SAP Crystal Reports opnieuw op.

9.5.8.2 SSO opnieuw activeren voor SAP NetWeaver en SAP Crystal Reports

Volg de onderstaande stappen om SSO opnieuw te activeren voor SAP NetWeaver (ABAP) en SAP Crystal Reports.

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Typ onder [SSO-context gebruiken voor aanmelding bij database](#):

| | |
|----------------------------|--|
| <code>crdb_ods</code> | Het ODS-stuurprogramma activeren |
| <code>crdb_opensql</code> | Het Open SQL-stuurprogramma activeren |
| <code>crdb_bwmdx</code> | Het SAP BW MDX-querystuurprogramma activeren |
| <code>crdb_infoaset</code> | Het InfoSet-stuurprogramma activeren |

5. Klik op [Toevoegen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Start SAP Crystal Reports opnieuw op.

9.6 PeopleSoft-verificatie

9.6.1 Overzicht

Als u uw PeopleSoft Enterprise-gegevens met BI-platform wilt gebruiken, moet u het programma informatie verschaffen over uw implementatie. Met deze informatie kunnen gebruikers door BI-platform worden geverifieerd, zodat ze hun PeopleSoft-referenties kunnen gebruiken om zich aan te melden bij het programma.

9.6.2 PeopleSoft Enterprise-verificatie inschakelen

U kunt BI-platform gebruik laten maken van PeopleSoft Enterprise-informatie door BI-platform informatie te geven over verificatie in uw PeopleSoft Enterprise-systeem.

9.6.2.1 PeopleSoft Enterprise-verificatie inschakelen in het BI-platform

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
3. Dubbelklik op [PeopleSoft Enterprise](#).
De pagina [PeopleSoft Enterprise](#) wordt weergegeven. Deze heeft vier tabbladen: [Opties](#), [Domeinen](#), [Rollen](#) en [Gebruikersupdate](#).
4. Op het tabblad [Opties](#) selecteert u het vakje [PeopleSoft Enterprise-verificatie inschakelen](#).
5. Maak de gewenste wijzigingen onder [Nieuwe alias](#), [Bijwerkopties](#) en [Opties voor nieuwe gebruiker](#) volgens uw BI-platformimplementatie.
Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan voordat u naar het tabblad [Domeinen](#) gaat.
6. Klik op het tabblad [Domeinen](#).
7. In het gebied [PeopleSoft Enterprise-systeemgebruiker](#) typt u een databasegebruikersnaam en -wachtwoord waarmee BI-platform zich bij uw PeopleSoft Enterprise-database moet aanmelden.
8. In het gebied [PeopleSoft Enterprise-domeinen](#) voert u de domeinnaam en het QAS-adres in voor verbinding met uw PeopleSoft Enterprise-omgeving en klikt u op [Toevoegen](#).

Opmerking

Als u over meerdere PeopleSoft-domeinen beschikt, herhaalt u deze stap voor alle overige domeinen waartoe u toegang hebt. Het eerste domein dat u invoert, wordt het standaarddomein.

9. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan.

9.6.3 PeopleSoft-rollen toewijzen aan het BI-platform

BI-platform maakt automatisch een groep voor elke PeopleSoft-rol die u toewijst. Daarnaast maakt het programma aliassen voor de leden van de toegewezen PeopleSoft-rollen.

U kunt een gebruikersaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u echter meerdere systemen uitvoert en de gebruikers accounts hebben in meer dan een systeem, kunt u iedere gebruiker toewijzen aan een alias met dezelfde naam voordat u de accounts maakt in BI-platform.

Op deze manier hoeft u minder accounts voor dezelfde gebruiker te maken in BI-platform.

Als u bijvoorbeeld PeopleSoft HR 8.3 en PeopleSoft Financials 8.4 uitvoert en 30 van uw gebruikers toegang tot beide systemen hebben, hoeft u slechts 30 accounts voor die gebruikers te maken. Als u niet iedere gebruiker toewijst aan een alias met dezelfde naam, worden er 60 accounts voor 30 gebruikers gemaakt in het BI-platform.

Als u echter meerdere systemen uitvoert waarbij gebruikersnamen elkaar overlappen, moet u een nieuwe lidaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u bijvoorbeeld PeopleSoft HR 8.3 met een gebruikersaccount voor Russell Aquino (gebruikersnaam 'raquno') en PeopleSoft Financials 8.4 met een gebruikersaccount voor Raoul Aquino (gebruikersnaam 'raquno') uitvoert, moet u een afzonderlijke account maken voor de alias van iedere gebruiker. Anders worden de twee gebruikers toegevoegd aan dezelfde BI-platformaccount. Beide gebruikers kunnen zich met hun eigen PeopleSoft-referenties bij het BI-platform aanmelden en gegevens uit beide PeopleSoft-systemen opvragen.

9.6.3.1 Een PeopleSoft-rol toewijzen aan het BI-platform

Als de JVM (Java Virtual Machine) van BI-platform geen certificaat voor de PeopleSoft-server heeft, moet u de volgende extra stappen uitvoeren voordat u de hoofdstappen uitvoert:

1. Haal het CER-bestand op van de PeopleSoft-server.
2. Kopieer het CER-bestand naar `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security`.
3. Voer de volgende opdracht uit via de beveiligingsmap: "`<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\keytool.exe`" `-import -file <peoplesoftserver>.cer -keystore cacerts -alias <peoplesoftserver>`.
4. Start de webtoepassingsserver opnieuw.

Hoofdstappen:

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik op [Verificatie](#).
3. Dubbelklik op [PeopleSoft Enterprise](#).
4. Selecteer op het tabblad [Rollen](#) in het gebied PeopleSoft Enterprise-domeinen het domein met de rol die u wilt toewijzen aan BI-platform.
5. Gebruik een van de volgende opties om de rollen te selecteren die u wilt toewijzen:
 - Geef in het tekstvak Rollen zoeken in het gebied [PeopleSoft Enterprise-rollen](#) de rol op die u wilt zoeken en aan BI-platform wilt toewijzen. Klik vervolgens op [>](#).
 - Selecteer in de lijst [Beschikbare rollen](#) de rol die u aan het [BI-platform](#) wilt toewijzen, en klik op [>](#)

Opmerking

Als u een bepaalde gebruiker of rol zoekt, kunt u het jokerteken % gebruiken. Typ bijvoorbeeld [A%](#) om alle rollen weer te geven die beginnen met de letter A. De zoekfunctie is hoofdlettergevoelig.

Opmerking

Als u een rol uit een ander domein wilt toewijzen, selecteert u het nieuwe domein in de lijst met beschikbare domeinen.

6. Ga naar het tabblad [Gebruikersupdate](#) en klik op de knop [Bijwerken](#) of plan de updates.
7. Ga op het tabblad [Opties](#) naar het gebied [Opties voor nieuwe gebruiker](#) en selecteer een van de volgende opties:
 - [Elke toegevoegde alias toewijzen aan een account met dezelfde naam](#)
Selecteer deze optie als u meerdere PeopleSoft Enterprise-systemen hebt met gebruikers die accounts hebben in meer dan één systeem (waarbij gebruikers niet dezelfde gebruikersnaam voor verschillende systemen hebben).
 - [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias](#)
Selecteer deze optie als u slechts één PeopleSoft Enterprise-systeem hebt, als de meerderheid van de gebruikers een account heeft in slechts één systeem of als de gebruikersnamen voor verschillende gebruikers elkaar overlappen in twee of meer systemen.
8. Selecteer in het gebied [Bijwerkopties van alias](#) een van de volgende opties:
 - [Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt](#)

Selecteer deze optie als u een nieuwe alias wilt maken voor iedere gebruiker die is toegewezen aan BI-platform. Als u de optie Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias hebt ingeschakeld, worden er nieuwe accounts toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccount of voor alle gebruikers.

- *Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt*

Selecteer deze optie als de rol die u wilt toewijzen veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van BI-platform. Het platform maakt niet automatisch aliassen en accounts voor de gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers wanneer ze zich voor het eerst bij BI-platform aanmelden. Dit is de standaardoptie.

9. Geef in het gedeelte *Opties voor nieuwe gebruiker* op hoe nieuwe gebruikers worden gemaakt.

Selecteer een van de volgende opties:

- *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam*

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.

- *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers*

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot BI-platform, kan een licentie voor gelijktijdige toegang bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.

De rollen die u hebt geselecteerd, verschijnen nu als groepen in BI-platform.

9.6.3.2 Overweging bij opnieuw toewijzen

Als u gebruikers toevoegt aan een rol die al is toegewezen aan BI-platform, moet u de rol opnieuw toewijzen om de gebruikers toe te voegen aan BI-platform. Wanneer u de rol opnieuw toewijst, is de optie om gebruikers toe te wijzen als gebruikers op naam of gelijktijdige gebruikers alleen van invloed op de nieuwe gebruikers die u toevoegt aan de rol.

U wijst een rol bijvoorbeeld in eerste instantie toe aan BI-platform met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam*. Later voegt u gebruikers aan dezelfde rol toe en wijst u de rol opnieuw toe met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers*.

In dit geval worden alleen de nieuwe gebruikers in de rol toegewezen aan BI-platform als gelijktijdige gebruikers. De gebruikers die al zijn toegewezen, blijven gebruikers op naam. Hetzelfde geldt wanneer u gebruikers eerst toewijst als gelijktijdige gebruikers en vervolgens de instellingen wijzigt om nieuwe gebruikers opnieuw toe te wijzen als gebruikers op naam.

9.6.3.3 De toewijzing van een rol ongedaan maken

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik op [Verificatie](#).
3. Klik op [PeopleSoft Enterprise](#).
4. Klik op [Rollen](#).
5. Selecteer de rol die u wilt verwijderen en klik op <.
6. Klik op [Bijwerken](#).

De leden van de rol hebben geen toegang meer tot BI-platform, tenzij ze andere accounts of aliassen hebben.

i Opmerking

U kunt ook afzonderlijke accounts verwijderen of gebruikers uit rollen verwijderen voordat u ze toewijst aan BI-platform, om te voorkomen dat bepaalde gebruikers zich aanmelden.

9.6.4 Gebruikersupdates plannen

U kunt regelmatige gebruikersupdates plannen om ervoor te zorgen dat wijzigingen van uw gebruikersgegevens voor uw ERP-systeem worden weergegeven in uw BI-platformgebruikersgegevens. Deze updates synchroniseren automatisch uw ERP- en BI-platformgebruikers volgens de toewijzingsinstellingen die u hebt geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Er bestaan twee opties voor het uitvoeren en plannen van updates voor geïmporteerde rollen:

- Alleen rollen bijwerken: met deze optie worden alleen de koppelingen bijgewerkt tussen de rollen die momenteel zijn toegewezen en die in het BI-platform zijn geïmporteerd. Gebruik deze optie als u verwacht regelmatig updates uit te voeren, en u zich zorgen maakt over gebruik van systeembronnen. Er worden geen nieuwe gebruikersaccounts gemaakt als u alleen rollen bijwerkt.
- Rollen en aliassen bijwerken: met deze optie worden niet alleen koppelingen tussen rollen bijgewerkt, maar worden ook nieuwe gebruikersaccounts gemaakt in het BI-platform voor nieuwe gebruikersaliassen die zijn toegevoegd aan het ERP-systeem.

i Opmerking

Als u niet hebt opgegeven dat gebruikersaliassen automatisch worden gemaakt voor updates wanneer u verificatie hebt ingeschakeld, worden er geen accounts gemaakt voor nieuwe aliassen.

9.6.4.1 Gebruikersupdates plannen

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem deze rollen moet bijwerken.

1. Klik op het tabblad [Gebruikersupdate](#).

2. Klik op [Plannen](#) in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

➔ **Tip**

Klik op [Nu bijwerken](#) als u meteen een update wilt uitvoeren.

➔ **Tip**

Gebruik de optie [Alleen rollen bijwerken](#) als u regelmatig wilt bijwerken en u zich zorgen maakt over systeembronnen. Het systeem doet er langer over om zowel rollen als aliassen bij te werken.

Nu wordt het dialoogvenster [Terugkeerpatroon](#) weergegeven.

3. Selecteer een optie in de lijst [Object uitvoeren](#) en geef alle gevraagde planningsgegevens op.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 49:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|--------------------------|--|
| Elk uur | De update wordt elk uur uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop het object wordt gestart, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dagelijks | De update wordt elke dag of om het opgegeven aantal dagen uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop het object wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Wekelijks | De update wordt elke week uitgevoerd. Het kan eenmaal of verschillende keren per week worden uitgevoerd. U kunt de dagen en het tijdstip waarop het object wordt uitgevoerd, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Maandelijks | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dag N van elke maand | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| 1e maandag van de maand | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Laatste dag van de maand | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Op de Ne X van de maand | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Agenda | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

4. Klik op [Plannen](#) nadat u de planningsgegevens heb ingevoerd.
De datum van de volgende geplande rolupdate wordt weergegeven op het tabblad [Gebruikersupdate](#).

Opmerking

U kunt altijd de volgende geplande update annuleren door op [Geplande updates annuleren](#) te klikken in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

9.6.5 De PeopleSoft Security Bridge gebruiken

Met de Security Bridge-functie van het BI-platform kunt u PeopleSoft EPM-beveiligingsinstellingen importeren in het BI-platform.

Security Bridge werkt in twee modi:

- **Configuratiemodus**

In de configuratiemodus biedt Security Bridge een interface waarmee u een antwoordbestand kunt maken. Met dit antwoordbestand wordt het gedrag van Security Bridge tijdens de uitvoeringsmodus geregeld.

- **Uitvoeringsmodus**

Op basis van de parameters die u definieert in het antwoordbestand, importeert Security Bridge de beveiligingsinstellingen van dimensietabellen in PeopleSoft EPM naar universes in het BI-platform.

9.6.5.1 Beveiligingsinstellingen importeren

Als u beveiligingsinstellingen wilt importeren, moet u de volgende taken uitvoeren om:

- De objecten te definiëren die Security Bridge moet beheren.
- Een antwoordbestand te maken.
- De toepassing Security Bridge uit te voeren.

Zie [Beveiligingsinstellingen beheren \[pagina 344\]](#) voor meer informatie over het beheren van de beveiliging nadat u de instellingen hebt geïmporteerd.

9.6.5.1.1 Beheerde objecten definiëren

Voordat u Security Bridge uitvoert, is het belangrijk om de objecten vast te leggen die door de toepassing worden beheerd. Security Bridge beheert een of meer PeopleSoft-rollen, een BI-platformgroep en een of meer universes.

- **Beheerde PeopleSoft-rollen**

Dit zijn rollen in uw PeopleSoft-systeem. Leden van deze rollen werken met PeopleSoft-gegevens via PeopleSoft EPM. U moet de rollen kiezen die de leden bevatten voor wie u toegangsrechten tot de beheerde universes in het BI-platform wilt aanbieden/bijwerken.

De toegangsrechten die worden gedefinieerd voor de leden van deze rollen zijn gebaseerd op hun rechten in PeopleSoft EPM; Security Bridge importeert deze beveiligingsinstellingen in het BI-platform.

- **Beheerde BI-platformgroep**

Wanneer u Security Bridge uitvoert, maakt het programma een gebruiker aan in het BI-platform voor elk lid van een beheerde PeopleSoft-rol.

De groep waarin de gebruikers worden gemaakt, is de beheerde BI-platformgroep. Leden van deze groep zijn gebruikers van wie de toegangsrechten tot de beheerde universes worden bijgehouden door de Security Bridge. Omdat de gebruikers worden gemaakt in één groep, kunt u Security Bridge zodanig configureren dat de beveiligingsinstellingen niet worden bijgewerkt voor bepaalde gebruikers, door eenvoudigweg gebruikers te verwijderen uit de beheerde BI-platformgroep.

Voordat u Security Bridge uitvoert, moet u een groep kiezen in het BI-platform die de locatie moet worden waarin de gebruikers worden aangemaakt. Als u een groep opgeeft die niet bestaat, wordt de groep door Security Bridge gemaakt in het BI-platform.

- Beheerde universes

Beheerde universes zijn de universes waarin Security Bridge beveiligingsinstellingen vanuit PeopleSoft EPM importeert. Uit de universes die worden opgeslagen in uw BI-platformsysteem, moet u kiezen welke moeten worden beheerd door Security Bridge. Leden van beheerde PeopleSoft-rollen die ook lid zijn van de beheerde BI-platformgroep, kunnen geen gegevens opvragen via deze universes waartoe zij geen toegang hebben vanuit PeopleSoft EPM.

9.6.5.1.2 Een antwoordbestand maken

1. Ga naar de map die u hebt opgegeven tijdens het installeren van de beveiligingsbrug en voer het bestand `crpsepmsecuritybridge.bat` (in Windows) en `crpsepmsecuritybridge.sh` (in UNIX) uit.

Opmerking

In Windows is deze locatie standaard `C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects 12.0 Integration Kit for PeopleSoft\epm`.

Het dialoogvenster Beveiligingsbrug voor PeopleSoft EPM wordt weergegeven.

2. Selecteer *Nieuw* om een antwoordbestand te maken of selecteer *Openen* en klik op *Bladeren* om een antwoordbestand op te geven dat u wilt wijzigen. Selecteer de gewenste taal voor het bestand.
3. Klik op *Volgende*.
4. Geef de locaties van de *PeopleSoft EPM SDK* en *BI-platform SDK* op.

Opmerking

De PeopleSoft EPM SDK bevindt zich gewoonlijk op de PeopleSoft-server in `<PS_HOME>/class/com.peoplesoft.epm.pf.jar`.

Opmerking

De BI-platform SDK bevindt zich gewoonlijk op `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`.

5. Klik op *Volgende*.

In het dialoogvenster wordt informatie over de verbinding en het stuurprogramma opgevraagd voor de PeopleSoft-database.

6. Selecteer in de lijst Database het gewenste type database en verstrek de informatie voor de volgende velden:

Tabel 50:

| Veld | Beschrijving |
|----------------|--|
| Database | De naam van de PeopleSoft-database. |
| Host | De naam van de server die fungeert als host voor de database. |
| Poortnummer | Het poortnummer voor toegang tot de server. |
| Klasselocatie | De locatie van de klassebestanden voor het databasestuurprogramma. |
| Gebruikersnaam | Uw gebruikersnaam |
| Wachtwoord | Uw wachtwoord. |

7. Klik op [Volgende](#).

In het dialoogvenster wordt een lijst weergegeven van alle klassen die Security Bridge gebruikt bij het uitvoeren. U kunt desgewenst klassen toevoegen aan of verwijderen uit de lijst.

8. Klik op [Volgende](#).

Het dialoogvenster vraagt u om verbindinginformatie voor het BI-platform.

9. Verstrek de desbetreffende informatie voor de volgende velden:

Tabel 51:

| Veld | Beschrijving |
|----------------|---|
| Server | De naam van de server waar de CMS (Central Management Server) zich bevindt. |
| Gebruikersnaam | Uw gebruikersnaam |
| Wachtwoord | Uw wachtwoord. |
| Verificatie | Uw type verificatie. |

10. Klik op [Volgende](#).

11. Kies een BI-platformgroep en klik op [Volgende](#).

Opmerking

De groep die u opgeeft in dit veld is de locatie waar Security Bridge gebruikers maakt voor de leden van de beheerde PeopleSoft-rollen.

Opmerking

Als u een groep opgeeft die nog niet bestaat, wordt deze door Security Bridge gemaakt.

In het dialoogvenster wordt een lijst van rollen weergegeven uit uw PeopleSoft-systeem.

12. Selecteer de optie [Geïmporteerd](#) voor de rollen die u de beveiligingsbrug wilt laten beheren en klik op [Volgende](#).

Opmerking

De Security Bridge maakt een gebruiker aan in de beheerde groep in het BI-platform (die u in de vorige stap hebt opgegeven) voor elk lid van de rol(len) die u selecteert.

Het dialoogvenster geeft een lijst met universes weer in het BI-platform.

13. Selecteer de universe(s) waarin u Security Bridge beveiligingsinstellingen wilt laten importeren en klik op [Volgende](#).
14. Geef een bestandsnaam op voor het Security Bridge-logbestand en een locatie waar het logbestand moet worden opgeslagen. U kunt aan de hand van het logbestand bepalen of Security Bridge al dan niet met succes de beveiligingsinstellingen uit PeopleSoft EPM heeft geïmporteerd.
15. Klik op [Volgende](#).

Het dialoogvenster geeft een voorbeeld weer van het antwoordbestand dat Security Bridge zal gebruiken tijdens de uitvoeringsmodus.

16. Klik op [Opslaan](#) en kies een locatie waar u het antwoordbestand wilt opslaan.
17. Klik op [Volgende](#).

U hebt met succes het antwoordbestand voor Security Bridge gemaakt.

18. Klik op [Afsluiten](#).

Opmerking

Het antwoordbestand is een Java-eigenschappenbestand dat u ook handmatig kunt maken en/of wijzigen. Zie de sectie "PeopleSoft-antwoordbestand" voor meer informatie.

9.6.5.2 De beveiligingsinstellingen toepassen

Voer het batchbestand `crpsepmsecuritybridge.bat` (in Windows) of `crpsempsecuritybridge.sh` (in Unix) uit en gebruik het antwoordbestand dat u als argument hebt gemaakt als u de beveiligingsinstellingen wilt toepassen. Typ bijvoorbeeld `crpsepmsecuritybridge.bat myresponsefile.properties` in Windows of `crpsempsecuritybridge.sh myresponsefile.properties` in Unix.

De toepassing Security Bridge wordt uitgevoerd. Hiermee worden gebruikers aangemaakt in het BI-platform voor de leden van de PeopleSoft-rollen die u hebt opgegeven in het antwoordbestand, en worden de beveiligingsinstellingen uit PeopleSoft EPM naar de desbetreffende universes geïmporteerd.

9.6.5.2.1 Toewijzingsoverwegingen

In de uitvoermodus maakt Security Bridge een gebruiker aan in het BI-platform voor elk lid van een beheerde PeopleSoft-rol.

De gebruikers worden gemaakt met uitsluitend Enterprise-verificatiealassen en het BI-platform wijst aan deze gebruikers willekeurig wachtwoorden toe. Als gevolg hiervan kunnen gebruikers zich pas bij het BI-platform aanmelden wanneer de systeembeheerder handmatig nieuwe wachtwoorden heeft toegewezen of de rol(len) aan

het BI-platform heeft toegewezen via de PeopleSoft-beveiligingsinvoegtoepassing om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden met hun PeopleSoft-referenties.

9.6.5.3 Beveiligingsinstellingen beheren

U kunt de beveiligingsinstellingen beheren die u hebt toegepast door de objecten te wijzigen die worden beheerd door Security Bridge.

9.6.5.3.1 Beheerde gebruikers

Security Bridge beheert gebruikers op basis van de volgende criteria:

- Of de gebruiker al dan niet lid is van een beheerde PeopleSoft-rol.
- Of de gebruiker lid is van de beheerde BI-platformgroep.

Als u een gebruiker in staat wilt stellen PeopleSoft-gegevens op te vragen via universes in het BI-platform, moet u ervoor zorgen dat de gebruiker lid is van zowel een beheerde PeopleSoft-rol als de beheerde groep in het BI-platform.

- Voor leden van beheerde PeopleSoft-rollen die geen accounts hebben in het BI-platform, maakt Security Bridge accounts aan en wijst hier willekeurige wachtwoorden aan toe. De systeembeheerder moet bepalen of handmatig al dan niet nieuwe wachtwoorden worden toegewezen of om de rollen toe te wijzen aan het BI-platform via de PeopleSoft-beveiligingsinvoegtoepassing om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden bij het BI-platform.
- Voor leden van beheerde PeopleSoft-rollen die ook lid zijn van de beheerde BI-platformgroep, werkt Security Bridge de beveiligingsinstellingen bij die worden toegepast op de gebruikers, zodat zij de desbetreffende gegevens kunnen opvragen uit de beheerde universes.

Als een lid van een beheerde PeopleSoft-rol een bestaande account heeft in BI-platform, maar *geen* lid is van de beheerde BI-platformgroep, werkt Security Bridge de beveiligingsinstellingen die op de gebruiker van toepassing zijn *niet* bij. Deze situatie doet zich gewoonlijk alleen voor wanneer de systeembeheerder handmatig gebruikersaccounts verwijdert die zijn gemaakt door Security Bridge vanuit de beheerde BI-platformgroep.

i Opmerking

Dit is een effectieve methode voor het beheren van de beveiliging: door gebruikers te verwijderen uit de beheerde BI-platformgroep kunt u hun beveiligingsinstellingen configureren op een afwijkende manier van de beveiligingsinstellingen die zij hebben in PeopleSoft.

Omgekeerd, als een lid van de beheerde BI-platformgroep *geen* lid van een beheerde PeopleSoft-rol is, geeft Security Bridge hun *geen* toegang tot de beheerde universes. Deze situatie doet zich gewoonlijk alleen voor wanneer PeopleSoft-systeembeheerders gebruikers verwijderen die eerder door Security Bridge zijn toegewezen aan het BI-platform vanuit de beheerde PeopleSoft-rol(len).

i Opmerking

Dit is een andere methode voor het beheren van de beveiliging: door gebruikers te verwijderen uit beheerde PeopleSoft-rollen kunt u ervoor zorgen dat de gebruikers geen toegang tot gegevens hebben vanuit PeopleSoft.

9.6.5.3.2 Beheerde universes

Security Bridge beheert universes via beperkingensets, waarmee de gegevens die beheerde gebruikers kunnen opvragen vanuit beheerde universes worden beperkt.

Beperkingensets zijn groepen beperkingen (bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van query-besturing, genereren van SQL, enzovoort). Door Security Bridge worden beperkingen ten aanzien van rijtoegang en objecttoegang toegepast/bijgewerkt voor de beheerde universes:

- Rijtoegangsbeperkingen worden toegepast op dimensietabellen die zijn gedefinieerd in PeopleSoft EPM. Deze beperkingen zijn gebruikersspecifiek en kunnen worden geconfigureerd op een van de volgende instellingen:
 - De gebruiker kan alle gegevens opvragen.
 - De gebruiker kan geen gegevens opvragen.
 - De gebruiker kan gegevens opvragen op basis van de toegangsrechten op rijniveau in PeopleSoft, die worden uitgedrukt via de Security Join Tables (SJT) die zijn gedefinieerd in PeopleSoft EPM.
- Objecttoegangsbeperkingen worden toegepast om objecten te meten op basis van de velden die worden opgevraagd door de meetwaardeobjecten.

Als een meetwaardeobject velden opvraagt die zijn gedefinieerd als gegevens in PeopleSoft, dan kan het opvragen van het meetwaardeobject worden toegestaan/geweigerd afhankelijk van of de gebruiker al dan niet de gegevens waarnaar wordt verwezen in PeopleSoft kan opvragen. Als een gebruiker geen van de gegevens kan opvragen, wordt het opvragen van het meetwaardeobject geweigerd. Als de gebruiker alle gegevens kan opvragen, wordt het opvragen van het meetwaardeobject toegestaan.

Als systeembeheerder kunt u ook de gegevens die gebruikers kunnen opvragen vanuit uw PeopleSoft-systeem beperken door het aantal universes dat wordt beheerd door Security Bridge te beperken.

9.6.5.4 PeopleSoft-antwoordbestand

De functie Security Bridge van het BI-platform werkt op basis van de instellingen die u opgeeft in een antwoordbestand.

U genereert gewoonlijk een antwoordbestand met de interface die wordt aangeboden door Security Bridge in de configuratiemodus. Maar omdat het bestand een Java-eigenschappenbestand is, kunt u het ook handmatig maken of wijzigen.

Deze bijlage bevat informatie over de parameters die u in het antwoordbestand moet opnemen als u dit handmatige wilt genereren.

i Opmerking

Wanneer u het bestand maakt, moet u letten op de ontsnappingsvereiste van het Java-eigenschappenbestand (voor ':' is bijvoorbeeld de ontsnapping '\:').

9.6.5.4.1 Antwoordbestandparameters

In de volgende tabel worden de parameters beschreven die deel uitmaken van het antwoordbestand:

Tabel 52:

| Parameter | Beschrijving |
|-------------------------------|--|
| klassenpad | <p>Het klassepap voor het laden van de benodigde .jar-bestanden. Meerdere klassepapen moeten zowel in Windows als in UNIX van elkaar worden gescheiden door een ';'.</p> <p>De klassepapen die nodig zijn, zijn voor de <code>com.peoplesoft.epm.pf.jar</code> en de .jar-bestanden van het JDBC-stuurprogramma.</p> |
| db.driver.name | <p>De naam van het JDBC-stuurprogramma dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de PeopleSoft-database (bijvoorbeeld <code>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</code>).</p> |
| db.connect.str | <p>De JDBC-verbindingstekenreeks die wordt gebruikt om een verbinding te maken met de PeopleSoft-database (bijvoorbeeld <code>jdbc:microsoft:sqlserver://vanrdpsft01:1433;DatabaseName=PRDMO</code>).</p> |
| db.user.name | <p>De gebruikersnaam voor aanmelding bij de PeopleSoft-database.</p> |
| db.password | <p>Het wachtwoord voor aanmelding bij de PeopleSoft-database.</p> |
| db.password.encrypted | <p>De waarde voor deze parameter bepaalt of de wachtwoordparameter in het antwoordbestand al dan niet wordt gecodeerd. De waarde kan worden ingesteld op True of False. (Als er geen waarde wordt opgegeven, wordt deze standaard False.)</p> |
| enterprise.cms.name | <p>De CMS waarin de universes zich bevinden.</p> |
| enterprise.user.name | <p>De gebruikersnaam voor aanmelding bij de CMS.</p> |
| enterprise.password | <p>Het wachtwoord voor aanmelding bij de CMS.</p> |
| enterprise.password.encrypted | <p>De waarde voor deze parameter bepaalt of de wachtwoordparameter in het antwoordbestand al dan niet wordt gecodeerd. De waarde kan worden ingesteld op True of False. (Als er geen waarde wordt opgegeven, wordt deze standaard False.)</p> |
| enterprise.authMethod | <p>Het verificatiemethode voor aanmelding bij de CMS.</p> |
| enterprise.role | <p>De beheerde BI-platformgroep. Zie Beheerde objecten definiëren [pagina 340] voor meer informatie.</p> |

| Parameter | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| enterprise.license | Controleert het licentietype wanneer u gebruikers uit PeopleSoft importeert. "0" stelt de gebruikerslicentie op naam in, "1" stelt de licentie voor gelijktijdige toegang in. |
| peoplesoft.role.n | <p>De lijst van beheerde PeopleSoft-rollen. Zie Beheerde objecten definiëren [pagina 340] voor meer informatie.</p> <p><n> is een geheel getal, en elk item bezit een eigenschap met het voorvoegsel peoplesoft.role.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p><n> is op 1 gebaseerd.</p> </div> <p>U kunt '*' gebruiken om alle beschikbare PeopleSoft-rollen aan te geven, gegeven dat n is 1 en het de enige eigenschap is die peoplesoft.role als prefix heeft in het antwoordbestand.</p> |
| mapped.universe.n | <p>De lijst van universes die u door Security Bridge wilt laten bijwerken. Zie Beheerde objecten definiëren [pagina 340] voor meer informatie.</p> <p><n> is een geheel getal, en elk item bezit een eigenschap met het voorvoegsel mapped.universe.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p><n> is op 1 gebaseerd.</p> </div> <p>U kunt '*' gebruiken om alle beschikbare universes aan te geven, gegeven dat n is 1 en het de enige eigenschap is die mapped.universe als prefix heeft in het antwoordbestand.</p> |
| log4j.appender.file.File | Het logbestand dat wordt geschreven door Security Bridge. |

| Parameter | Beschrijving |
|--|--|
| log4j.* | <p>Standaard log4j-eigenschappen die nodig zijn om log4j naar behoren te laten functioneren:</p> <p>log4j.rootLogger=INFO, file, stdout</p> <p>log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFile Appender</p> <p>log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout</p> <p>log4j.appender.file.MaxFileSize=5000KB</p> <p>log4j.appender.file.MaxBackupIndex=100</p> <p>log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d [%-5] %c{1} - %m%n</p> <p>log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender</p> <p>log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout</p> <p>log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d [%-5] %c{1} - %m%n</p> |
| peoplesoft classpath | <p>Het klassep pad naar de .jar-bestanden van PeopleSoft EPM API.</p> <p>Deze parameter is optioneel.</p> |
| enterprise.classpath | <p>Het klassep pad naar de JAR-bestanden van BI-platform SDK.</p> <p>Deze parameter is optioneel.</p> |
| db.driver.type | <p>Het type PeopleSoft-database. Deze parameter kan een van de volgende waarden hebben:</p> <p>Microsoft SQL Server 2000</p> <p>Oracle Database 10.1</p> <p>DB2 UDB 8.2 Fixpack 7</p> <p>Aangepast</p> <p>Aangepast kan worden gebruikt om andere databases op te geven dan de herkende typen of versies.</p> <p>Deze parameter is optioneel.</p> |
| sql.db.class.location sql.db.host sql.db.port sql.db.database | <p>De locatie van de .jar-bestanden van het JDB-stuurprogramma van SQL Server, de hostcomputer voor SQL Server, de poort voor SQL Server en de databasenaam van SQL Server.</p> <p>Deze parameters kunnen alleen worden gebruikt als db.driver.type de waarde Microsoft SQL Server 2000 heeft.</p> <p>Deze parameters zijn optioneel.</p> |

| Parameter | Beschrijving |
|---|--|
| oracle.db.class.location oracle.db.host oracle.db.port oracle.db.sid | De locatie van de .jar-bestanden van het JDBC-stuurprogramma voor Oracle, de hostcomputer voor de Oracle-database, de poort voor de Oracle-database en de SID van de Oracle-database. Deze parameters kunnen alleen worden gebruikt als db.driver.type de waarde Oracle Database 10.1 heeft. Deze parameters zijn optioneel. |
| db2.db.class.location db2.db.host db2.db.port db2.db.sid | De locatie van de .jar-bestanden van het JDBC-stuurprogramma voor DB2, de hostcomputer voor de DB2-database, de poort voor de DB2-database en de SID van de DB2-database. Deze parameters kunnen alleen worden gebruikt als db.driver.type de waarde DB2 UDB 8.2 Fixpack 7 heeft Deze parameters zijn optioneel. |
| custom.db.class.location custom.db.drivername custom.db.connectStr | De locatie, naam en verbindingstekenreeks van het aangepaste JDBC-stuurprogramma. Deze parameters kunnen alleen worden gebruikt als db.driver.type de waarde Custom heeft. Deze parameters zijn optioneel. |

9.7 JD Edwards-verificatie

9.7.1 Overzicht

Als u uw JD Edwards-gegevens met BI-platform wilt gebruiken, moet u het systeem van informatie voorzien over uw JD Edwards-implementatie. Met deze informatie kunnen gebruikers worden geverifieerd door BI-platform, zodat ze hun JD Edwards EnterpriseOne-referenties kunnen gebruiken om zich bij het BI-platform aan te melden.

9.7.2 JD Edwards EnterpriseOne-verificatie inschakelen

Het BI-platform moet weten hoe verificatie voor uw JD Edwards EnterpriseOne-systeem verloopt om JD Edwards EnterpriseOne-gegevens te kunnen gebruiken.

9.7.2.1 JD Edwards-verificatie inschakelen in het BI-platform

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
3. Dubbelklik op [JD Edwards EnterpriseOne](#).
De pagina [JD Edwards EnterpriseOne](#) verschijnt.
4. Schakel op het tabblad [Opties](#) het selectievakje [JD Edwards EnterpriseOne-verificatie inschakelen](#) in.
5. Maak de gewenste wijzigingen onder [Nieuwe alias](#), [Bijwerkopties](#) en [Opties voor nieuwe gebruiker](#) volgens uw BI-platformimplementatie. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan voordat u naar het tabblad [Systemen](#) gaat.
6. Klik op het tabblad [Servers](#).
7. Kopieer `jdeutil.jar`, `kernel.jar` en `log4j.jar` van de JD Edwards-installatie naar deze locaties (op Windows): `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\jdedwards\default\jdedwards\` and `<INSTALLDIR>\Tomcat\lib\`.
8. Start Tomcat en de Server Intelligence Agent opnieuw.
9. In het gebied [JD Edwards EnterpriseOne-systeemgebruiker](#) typt u een databasegebruikersnaam en - wachtwoord waarmee BI-platform zich bij uw JD Edwards EnterpriseOne-database moet aanmelden.
10. In het gebied [JD Edwards EnterpriseOne-domein](#) voert u de naam, host en poort in voor verbinding met uw JD Edwards EnterpriseOne-omgeving. Voer een naam voor de omgeving in en klik op [Toevoegen](#).
11. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan.

9.7.3 JD Edwards EnterpriseOne-rollen toewijzen aan het BI-platform

BI-platform maakt automatisch een groep voor elke JD Edwards EnterpriseOne-rol die u toewijst. Daarnaast maakt het systeem aliassen voor de leden van de toegewezen JD Edwards EnterpriseOne-rollen.

U kunt een gebruikersaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u echter meerdere systemen uitvoert en de gebruikers accounts hebben in meer dan een systeem, kunt u iedere gebruiker toewijzen aan een alias met dezelfde naam voordat u de accounts maakt in BI-platform.

Op deze manier hoeft u minder accounts voor dezelfde gebruiker te maken in BI-platform.

Als u bijvoorbeeld een JD Edwards EnterpriseOne-testomgeving uitvoert en 30 van uw gebruikers toegang hebben tot beide systemen, worden er slechts 30 accounts gemaakt voor die gebruikers. Als u niet iedere gebruiker toewijst aan een alias met dezelfde naam, worden er 60 accounts voor 30 gebruikers gemaakt in het BI-platform.

Als u echter meerdere systemen uitvoert waarbij gebruikersnamen elkaar overlappen, moet u een nieuwe lidaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u bijvoorbeeld uw testomgeving met een gebruikersaccount voor Russell Aquino (gebruikersnaam 'raqino') uitvoert en de productieomgeving met een gebruikersaccount voor Raoul Aquino (gebruikersnaam 'raqino'), moet u een afzonderlijke account voor de alias van iedere gebruiker maken. Doet u dit niet, dan worden de twee gebruikers aan dezelfde BI-platformaccount toegevoegd, en kunnen ze zich niet bij BI-platform aanmelden met hun eigen JD Edwards EnterpriseOne-referenties.

9.7.3.1 Een JD Edwards EnterpriseOne-rol toewijzen

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
 2. Klik in het gebied *Beheren* op *Verificatie*.
 3. Dubbelklik op *JD Edwards EnterpriseOne*.
 4. Selecteer in het gebied *Opties voor nieuwe alias* een van de volgende opties:
 - *Elke toegevoegde alias toewijzen aan een account met dezelfde naam*
Selecteer deze optie als u meerdere JD Edwards EnterpriseOne-systemen hebt met gebruikers die accounts hebben op meerdere systemen (waarbij geen twee gebruikers dezelfde gebruikersnaam voor verschillende systemen hebben).
 - *Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias*
Selecteer deze optie als u slechts één JD Edwards EnterpriseOne-systeem hebt, als de meerderheid van de gebruikers accounts heeft op slechts een van uw systemen, of als de gebruikersnamen voor verschillende gebruikers elkaar overlappen op twee of meer systemen.
 5. Selecteer in het gebied *Bijwerkopties* een van de volgende opties:
 - *Er worden nieuwe aliassen toegevoegd en nieuwe gebruikers gemaakt.*
Selecteer deze optie als u een nieuwe alias wilt maken voor iedere gebruiker die is toegewezen aan BI-platform. Als u de optie Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias hebt ingeschakeld, worden er nieuwe accounts toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccount of voor alle gebruikers.
 - *Er worden geen nieuwe aliassen toegevoegd en geen nieuwe gebruikers gemaakt.*
Selecteer deze optie als de rol die u wilt toewijzen veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van BI-platform. Het systeem maakt niet automatisch aliassen en accounts voor de gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers wanneer ze zich voor het eerst bij BI-platform aanmelden. Dit is de standaardoptie.
 6. Geef in het gedeelte *Opties voor nieuwe gebruiker* op hoe nieuwe gebruikers worden gemaakt.
Selecteer een van de volgende opties:
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.
 - *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers*
Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot BI-platform, kan een licentie voor gelijktijdige toegang bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.
- De rollen die u hebt geselecteerd, verschijnen nu als groepen in BI-platform.
7. Klik op het tabblad *Rollen*.
 8. Selecteer onder *Domeinlijst* de JD Edwards-server met de rollen die u wilt toewijzen.
 9. Selecteer onder *Beschikbare rollen* de rollen die u aan het BI-platform wilt toewijzen en klik op <.

10. Klik op [Bijwerken](#).

De rollen worden aan BI-platform toegewezen.

9.7.3.2 Overweging bij opnieuw toewijzen

Als u gebruikers toevoegt aan een rol die al is toegewezen aan BI-platform, moet u de rol opnieuw toewijzen om de gebruikers toe te voegen aan BI-platform. Wanneer u de rol opnieuw toewijst, is de optie om gebruikers toe te wijzen als gebruikers op naam of gelijktijdige gebruikers alleen van invloed op de nieuwe gebruikers die u toevoegt aan de rol.

U wijst een rol bijvoorbeeld in eerste instantie toe aan BI-platform met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam*. Later voegt u gebruikers aan dezelfde rol toe en wijst u de rol opnieuw toe met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers*.

In dit geval worden alleen de nieuwe gebruikers in de rol toegewezen aan BI-platform als gelijktijdige gebruikers. De gebruikers die al zijn toegewezen, blijven gebruikers op naam. Hetzelfde geldt wanneer u gebruikers eerst toewijst als gelijktijdige gebruikers en vervolgens de instellingen wijzigt om nieuwe gebruikers opnieuw toe te wijzen als gebruikers op naam.

9.7.3.3 De toewijzing van een rol ongedaan maken

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied [Beheren](#) op [Verificatie](#).
3. Klik op het tabblad voor [JD Edwards EnterpriseOne](#).
4. Selecteer in het gebied [Rollen](#) de rol die u wilt verwijderen en klik op [<](#).
5. Klik op [Bijwerken](#).

De leden van de rol hebben geen toegang meer tot BI-platform, tenzij ze andere accounts of aliasen hebben.

Opmerking

U kunt ook afzonderlijke accounts verwijderen of gebruikers uit rollen verwijderen voordat u ze toewijst aan BI-platform, om te voorkomen dat bepaalde gebruikers zich aanmelden.

9.7.4 Gebruikersupdates plannen

U kunt regelmatige gebruikersupdates plannen om ervoor te zorgen dat wijzigingen van uw gebruikersgegevens voor uw ERP-systeem worden weergegeven in uw BI-platformgebruikersgegevens. Deze updates synchroniseren automatisch uw ERP- en BI-platformgebruikers volgens de toewijzingsinstellingen die u hebt geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Er bestaan twee opties voor het uitvoeren en plannen van updates voor geïmporteerde rollen:

- Alleen rollen bijwerken: met deze optie worden alleen de koppelingen bijgewerkt tussen de rollen die momenteel zijn toegewezen en die in het BI-platform zijn geïmporteerd. Gebruik deze optie als u verwacht

regelmatig updates uit te voeren, en u zich zorgen maakt over gebruik van systeembronnen. Er worden geen nieuwe gebruikersaccounts gemaakt als u alleen rollen bijwerkt.

- Rollen en aliassen bijwerken: met deze optie worden niet alleen koppelingen tussen rollen bijgewerkt, maar worden ook nieuwe gebruikersaccounts gemaakt in het BI-platform voor nieuwe gebruikersaliassen die zijn toegevoegd aan het ERP-systeem.

i Opmerking

Als u niet hebt opgegeven dat gebruikersaliassen automatisch worden gemaakt voor updates wanneer u verificatie hebt ingeschakeld, worden er geen accounts gemaakt voor nieuwe aliassen.

9.7.4.1 Gebruikersupdates plannen

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem deze rollen moet bijwerken.

1. Klik op het tabblad [Gebruikersupdate](#).
2. Klik op [Plannen](#) in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

➔ Tip

Klik op [Nu bijwerken](#) als u meteen een update wilt uitvoeren.

➔ Tip

Gebruik de optie [Alleen rollen bijwerken](#) als u regelmatig wilt bijwerken en u zich zorgen maakt over systeembronnen. Het systeem doet er langer over om zowel rollen als aliassen bij te werken.

Nu wordt het dialoogvenster [Terugkeerpatroon](#) weergegeven.

3. Selecteer een optie in de lijst [Object uitvoeren](#) en geef alle gevraagde planningsgegevens op.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 53:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|------------------|--|
| Elk uur | De update wordt elk uur uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop het object wordt gestart, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dagelijks | De update wordt elke dag of om het opgegeven aantal dagen uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop het object wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Wekelijks | De update wordt elke week uitgevoerd. Het kan eenmaal of verschillende keren per week worden uitgevoerd. U kunt de dagen en het tijdstip waarop het object wordt uitgevoerd, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Maandelijks | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| Dag N van elke maand | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| 1e maandag van de maand | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Laatste dag van de maand | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Op de Ne X van de maand | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Agenda | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

- Klik op [Plannen](#) nadat u de planningsgegevens heb ingevoerd.
De datum van de volgende geplande rolupdate wordt weergegeven op het tabblad [Gebruikersupdate](#).

Opmerking

U kunt altijd de volgende geplande update annuleren door op [Geplande updates annuleren](#) te klikken in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

9.8 Siebel-verificatie

9.8.1 Siebel-verificatie inschakelen

U kunt het BI-platform gebruik laten maken van Siebel-informatie door informatie te geven over verificatie in uw Siebel-systeem.

9.8.1.1 Siebel-verificatie inschakelen in het BI-platform

- Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
- Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
- Dubbelklik op [Siebel](#).
De pagina [Siebel](#) wordt weergegeven. Deze heeft vier tabbladen: [Opties](#), [Systemen](#), [Verantwoordelijkheden](#) en [Gebruikersupdate](#).
- Op het tabblad [Opties](#) selecteert u het vakje [Siebel-verificatie inschakelen](#).
- Maak de gewenste wijzigingen onder [Nieuwe alias](#), [Bijwerkopties](#) en [Opties voor nieuwe gebruiker](#) volgens uw BI-platformimplementatie. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan voordat u naar het tabblad [Systemen](#) gaat.

6. Klik op het tabblad [Domeinen](#).
7. Voer in het veld [Domeinnaam](#) de domeinnaam in voor het Siebel-systeem waarmee u verbinding wilt maken.
8. Voer onder [Verbinding](#) de verbindingssreeks voor dat domein in.
9. In het gebied [Gebruikersnaam](#) typt u een databasegebruikersnaam en -wachtwoord waarmee BI-platform zich bij uw Siebel-database moet aanmelden.
10. Voer in het gebied [Wachtwoord](#) het wachtwoord in voor de gebruiker die u hebt geselecteerd.
11. Klik op [Toevoegen](#) om de systeemgegevens toe te voegen aan de lijst [Huidige domeinen](#).
12. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan.

9.8.2 Rollen toewijzen aan het BI-platform

BI-platform maakt automatisch een groep voor elke Siebel-rol die u toewijst. Daarnaast maakt het programma aliassen voor de leden van de toegewezen Siebel-rollen.

U kunt een gebruikersaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u echter meerdere systemen uitvoert en de gebruikers accounts hebben in meer dan een systeem, kunt u iedere gebruiker toewijzen aan een alias met dezelfde naam voordat u de accounts maakt in BI-platform.

Op deze manier hoeft u minder accounts voor dezelfde gebruiker te maken in het programma.

Als u bijvoorbeeld een test- en productieomgeving voor Siebel eBusiness uitvoert en 30 van uw gebruikers hebben toegang tot beide systemen, worden er slechts 30 accounts gemaakt voor die gebruikers. Als u niet iedere gebruiker toewijst aan een alias met dezelfde naam, worden er 60 accounts voor 30 gebruikers gemaakt in het BI-platform.

Als u echter meerdere systemen uitvoert waarbij gebruikersnamen elkaar overlappen, moet u een nieuwe lidaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u bijvoorbeeld uw testomgeving met een gebruikersaccount voor Russell Aquino (gebruikersnaam 'raquino') uitvoert en de productieomgeving met een gebruikersaccount voor Raoul Aquino (gebruikersnaam 'raquino'), moet u een afzonderlijke account voor de alias van iedere gebruiker maken. Doet u dit niet, dan worden de twee gebruikers aan dezelfde account toegevoegd, en kunnen ze zich niet bij BI-platform aanmelden met hun eigen Siebel eBusiness-referenties.

9.8.2.1 Een Siebel eBusiness-rol aan het BI-platform toewijzen

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik op [Verificatie](#).
3. Dubbelklik op [Siebel](#).
4. Kies het selectievakje [Siebel-verificatie inschakelen](#).
5. Selecteer in het gebied [Opties voor nieuwe alias](#) een van de volgende opties:
 - [Elke toegevoegde alias toewijzen aan een account met dezelfde naam](#)

Selecteer deze optie als u meerdere Siebel eBusiness-systemen hebt met gebruikers die accounts hebben op meer dan één systeem (waarbij geen twee gebruikers dezelfde gebruikersnaam voor verschillende systemen hebben).

- *Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias*

Selecteer deze optie als u slechts één Siebel eBusiness-systeem hebt, als de meerderheid van de gebruikers slechts op één systeem een account heeft, of als de gebruikersnamen voor verschillende gebruikers elkaar overlappen op twee of meer systemen.

6. Selecteer in het gebied *Bijwerkoptyes van alias* een van de volgende opties:

- *Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt*

Selecteer deze optie als u een nieuwe alias wilt maken voor iedere gebruiker die is toegewezen aan BI-platform. Als u de optie Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde alias hebt ingeschakeld, worden er nieuwe accounts toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccount of voor alle gebruikers.

- *Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt*

Selecteer deze optie als de rol die u wilt toewijzen veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van BI-platform. Het programma maakt niet automatisch aliassen en accounts voor de gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers wanneer ze zich voor het eerst bij BI-platform aanmelden. Dit is de standaardoptie.

7. Geef in het gedeelte *Opties voor nieuwe gebruiker* op hoe nieuwe gebruikers worden gemaakt.

Als uw licentieovereenkomst voor het BI-platform is gebaseerd op gebruikersrollen, selecteert u een van de volgende opties:

Selecteer een van de volgende opties:

- *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam.*

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.

- *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers.*

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot BI-platform, kan een licentie voor gelijktijdige toegang bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.

8. Klik op het tabblad *Rollen*.

9. Selecteer het domein dat overeenkomt met de Siebel-server waarvoor u rollen wilt toewijzen.

10. Selecteer onder *Beschikbare rollen* de rollen die u wilt toewijzen en klik op >.

i Opmerking

Via het veld *Rollen zoeken die beginnen met:* kunt u uw zoekopdracht beperken als u een groot aantal rollen hebt. Voer de begintekens van de rol of rollen in, gevolgd door het jokerteken (%). Klik vervolgens op *Zoeken*.

Opmerking

De zoekfunctie werkt alleen als een JAR-bestand van een Siebel-invoegtoepassing wordt geïmplementeerd naar de Tomcat-libmap: `<INSTALLATIEMAP>\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\lib` en `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\siebel\default\siebel`. Start de Tomcat-server en de Server Intelligence Agent vervolgens opnieuw.

11. Klik op [Bijwerken](#).
De rollen worden aan BI-platform toegewezen.

9.8.2.2 Overweging bij opnieuw toewijzen

Als u de synchronisatie van groepen en gebruikers tussen BI-platform en Siebel wilt afdwingen, schakelt u het selectievakje [Gebruikerssynchronisatie](#) forceren in.

Opmerking

U moet eerst [Nieuwe aliassen worden toegevoegd en nieuwe gebruikers worden gemaakt](#) selecteren om [Gebruikerssynchronisatie forceren](#) te kunnen selecteren.

Wanneer u de rol opnieuw toewijst, is de optie om gebruikers toe te wijzen als gebruikers op naam of gelijktijdige gebruikers alleen van invloed op de nieuwe gebruikers die u toevoegt aan de rol.

U wijst een rol bijvoorbeeld in eerste instantie toe aan BI-platform met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam*. Later voegt u gebruikers aan dezelfde rol toe en wijst u de rol opnieuw toe met de optie *Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers*.

In dit geval worden alleen de nieuwe gebruikers in de rol toegewezen aan BI-platform als gelijktijdige gebruikers. De gebruikers die al zijn toegewezen, blijven gebruikers op naam. Hetzelfde geldt wanneer u gebruikers eerst toewijst als gelijktijdige gebruikers en vervolgens de instellingen wijzigt om nieuwe gebruikers opnieuw toe te wijzen als gebruikers op naam.

9.8.2.3 De toewijzing van een rol ongedaan maken

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied [Beheren](#) op [Verificatie](#).
3. Dubbelklik op [Siebel](#).
4. Selecteer op het tabblad [Domeinen](#) het Siebel-domein dat overeenkomt met de rol of rollen waarvoor u de toewijzing wilt opheffen.
5. Selecteer op het tabblad [Rollen](#) de rol die u wilt verwijderen en klik op [<](#).
6. Klik op [Bijwerken](#).

De leden van de verantwoordelijkheid hebben geen toegang meer tot BI-platform, tenzij ze andere accounts of aliassen hebben.

Opmerking

U kunt ook afzonderlijke accounts verwijderen of gebruikers uit rollen verwijderen voordat u ze toewijst aan BI-platform, om te voorkomen dat bepaalde gebruikers zich aanmelden.

9.8.3 Gebruikersupdates plannen

U kunt regelmatige gebruikersupdates plannen om ervoor te zorgen dat wijzigingen van uw gebruikersgegevens voor uw ERP-systeem worden weergegeven in uw BI-platformgebruikersgegevens. Deze updates synchroniseren automatisch uw ERP- en BI-platformgebruikers volgens de toewijzingsinstellingen die u hebt geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).

Er bestaan twee opties voor het uitvoeren en plannen van updates voor geïmporteerde rollen:

- Alleen rollen bijwerken: met deze optie worden alleen de koppelingen bijgewerkt tussen de rollen die momenteel zijn toegewezen en die in het BI-platform zijn geïmporteerd. Gebruik deze optie als u verwacht regelmatig updates uit te voeren, en u zich zorgen maakt over gebruik van systeembronnen. Er worden geen nieuwe gebruikersaccounts gemaakt als u alleen rollen bijwerkt.
- Rollen en aliassen bijwerken: met deze optie worden niet alleen koppelingen tussen rollen bijgewerkt, maar worden ook nieuwe gebruikersaccounts gemaakt in het BI-platform voor nieuwe gebruikersaliassen die zijn toegevoegd aan het ERP-systeem.

Opmerking

Als u niet hebt opgegeven dat gebruikersaliassen automatisch worden gemaakt voor updates wanneer u verificatie hebt ingeschakeld, worden er geen accounts gemaakt voor nieuwe aliassen.

9.8.3.1 Gebruikersupdates plannen

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem deze rollen moet bijwerken.

1. Klik op het tabblad [Gebruikersupdate](#).
2. Klik op [Plannen](#) in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

Tip

Klik op [Nu bijwerken](#) als u meteen een update wilt uitvoeren.

Tip

Gebruik de optie [Alleen rollen bijwerken](#) als u regelmatig wilt bijwerken en u zich zorgen maakt over systeembronnen. Het systeem doet er langer over om zowel rollen als aliassen bij te werken.

Nu wordt het dialoogvenster [Terugkeerpatroon](#) weergegeven.

3. Selecteer een optie in de lijst [Object uitvoeren](#) en geef alle gevraagde planningsgegevens op.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 54:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|--------------------------|--|
| Elk uur | De update wordt elk uur uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop het object wordt gestart, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dagelijks | De update wordt elke dag of om het opgegeven aantal dagen uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop het object wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Wekelijks | De update wordt elke week uitgevoerd. Het kan eenmaal of verschillende keren per week worden uitgevoerd. U kunt de dagen en het tijdstip waarop het object wordt uitgevoerd, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Maandelijks | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dag N van elke maand | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| 1e maandag van de maand | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Laatste dag van de maand | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Op de Ne X van de maand | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Agenda | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

4. Klik op [Plannen](#) nadat u de planningsgegevens heb ingevoerd.

De datum van de volgende geplande rolupdate wordt weergegeven op het tabblad [Gebruikersupdate](#).

Opmerking

U kunt altijd de volgende geplande update annuleren door op [Geplande updates annuleren](#) te klikken in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

9.9 Oracle EBS-verificatie

9.9.1 Oracle EBS-verificatie inschakelen

U kunt het BI-platform gebruik laten maken van Oracle EBS-informatie door het systeem informatie te geven over verificatie in uw Oracle EBS-systeem.

9.9.1.1 Oracle E-Business Suite-verificatie inschakelen

Voordat u de procedure uitvoert, moeten de DLL- en JAR-bestanden van Oracle worden geïmplementeerd op het BI-platform:

1. Download `ojdbc11.dll` van de Oracle-databaseclienttoepassing.
2. Kopieer het bestand naar deze locatie:
 - Windows: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64`
 - UNIX: `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/platform`
3. Download `ojdbc5.jar` van de Oracle-databaseclienttoepassing.
4. Kopieer het bestand naar deze locatie:
 - Windows: `<INSTALLATIEMAP>\Tomcat\lib`
 - UNIX: `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/tomcat/lib`
1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
3. Klik op [Oracle EBS](#).
De pagina [Oracle EBS](#) verschijnt nu. Deze heeft vier tabbladen: [Opties](#), [Systemen](#), [Verantwoordelijkheden](#) en [Gebruikersupdate](#).
4. Selecteer op het tabblad [Opties](#) het vakje [Oracle EBS-verificatie is ingeschakeld](#).
5. Maak de gewenste wijzigingen onder [Nieuwe alias](#), [Bijwerkopties](#) en [Opties voor nieuwe gebruiker](#) volgens uw BI-platformimplementatie. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan voordat u naar het tabblad [Systemen](#) gaat.
6. Klik op de tab [Systemen](#).
7. In het gebied [Oracle EBS-systeemgebruiker](#) typt u een databasegebruikersnaam en -wachtwoord waarmee het BI-platform zich bij uw Oracle E-Business Suite-database moet aanmelden.
8. Typ in het gebied [Oracle EBS-services](#) de servicenaam die uw Oracle EBS-omgeving gebruikt, en klik op [Toevoegen](#).
9. Klik op [Bijwerken](#) om de wijzigingen op te slaan.

Nu moet u Oracle EBS-rollen aan het systeem toewijzen.

Verwante informatie

[Oracle E-Business Suite-rollen toewijzen \[pagina 361\]](#)

9.9.2 Oracle E-Business Suite-rollen toewijzen aan het BI-platform

Voor elke Oracle EBS-rol (E-Business Suite) die u toewijst, maakt het BI-platform automatisch een groep. Het systeem maakt ook aliassen om de leden van de toegewezen Oracle E-Business Suite-rollen aan te duiden.

U kunt een gebruikersaccount maken voor elke gemaakte alias. Als u echter meerdere systemen uitvoert en de gebruikers accounts hebben in meer dan een systeem, kunt u iedere gebruiker toewijzen aan een alias met dezelfde naam voordat u de accounts maakt in het BI-platform.

Op deze manier hoeft u minder accounts voor dezelfde gebruiker te maken in het systeem.

Als u bijvoorbeeld een EBS-testomgeving uitvoert en 30 van uw gebruikers toegang hebben tot beide systemen, worden er slechts 30 accounts gemaakt voor die gebruikers. Als u niet iedere gebruiker toewijst aan een alias met dezelfde naam, worden er 60 accounts voor 30 gebruikers gemaakt in het BI-platform.

Als u echter meerdere systemen uitvoert waarbij gebruikersnamen elkaar overlappen, moet u een nieuwe lidaccount maken voor elke gemaakte alias.

Als u bijvoorbeeld uw testomgeving met een gebruikersaccount voor Russell Aquino (gebruikersnaam 'raquino') uitvoert en de productieomgeving met een gebruikersaccount voor Raoul Aquino (gebruikersnaam 'raquino'), moet u een afzonderlijke account voor de alias van iedere gebruiker maken. Anders worden de twee gebruikers toegevoegd aan dezelfde BI-platformaccount. Beide gebruikers kunnen zich met hun eigen Oracle EBS-referenties bij het systeem aanmelden en gegevens uit beide EBS-systemen opvragen.

9.9.2.1 Oracle E-Business Suite-rollen toewijzen

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
3. Klik op [Oracle EBS](#).
Op de pagina [Oracle EBS](#) wordt het tabblad [Opties](#) weergegeven.
4. Selecteer in het gebied [Opties voor nieuwe alias](#) een van de volgende opties:
 - [Elke toegevoegde Oracle EBS-alias toewijzen aan een account met dezelfde naam](#)
Selecteer deze optie als u meerdere Oracle E-Business Suite-systemen hebt met gebruikers die accounts hebben op meer dan één systeem (en als geen twee gebruikers dezelfde gebruikersnaam voor verschillende systemen hebben).
 - [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde Oracle EBS-alias](#)
Selecteer deze optie als u slechts één Oracle E-Business Suite-systeem hebt, als de meerderheid van de gebruikers accounts heeft op slechts één van uw systemen, of als de gebruikersnamen voor verschillende gebruikers elkaar overlappen op twee of meer systemen.
5. Selecteer in het gebied [Bijwerkopties](#) een van de volgende opties:
 - [Nieuwe aliassen maken wanneer Alias bijwerken optreedt](#)
Selecteer deze optie als u een nieuwe alias wilt maken voor iedere gebruiker die is toegewezen aan BI-platform. Als u de optie [Een nieuwe account maken voor elke toegevoegde Oracle EBS-alias](#) hebt ingeschakeld, worden er nieuwe accounts toegevoegd voor gebruikers zonder BI-platformaccount of voor alle gebruikers.
 - [Alleen nieuwe aliassen maken wanneer de gebruiker zich aanmeldt](#)
Selecteer deze optie als de rol die u wilt toewijzen veel gebruikers bevat, maar er slechts een paar gebruik zullen maken van BI-platform. Het platform maakt niet automatisch aliassen en accounts voor de gebruikers. In plaats daarvan worden alleen aliassen (en indien nodig accounts) gemaakt voor gebruikers wanneer ze zich voor het eerst bij BI-platform aanmelden. Dit is de standaardoptie.
6. In [Opties voor nieuwe gebruiker](#) geeft u op hoe nieuwe gebruikers worden gemaakt, en vervolgens klikt u op [Bijwerken](#).

Selecteer een van de volgende opties:

- [Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gebruikers op naam](#)

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties op naam. Gebruikerslicenties op naam horen bij specifieke gebruikers en geven personen toegang tot het systeem op basis van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Deze licenties bieden de betreffende gebruikers toegang tot het systeem ongeacht hoeveel andere personen verbinding met het systeem hebben. Voor elke gebruikersaccount die met deze optie wordt gemaakt, moet een gebruikerslicentie op naam aanwezig zijn.

- [Nieuwe gebruikers worden gemaakt als gelijktijdige gebruikers](#)

Nieuwe gebruikersaccounts worden ingesteld voor gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang. Met licenties voor gelijktijdige toegang wordt bepaald hoeveel personen tegelijkertijd verbinding met BI-platform kunnen maken. Dit type licenties is erg flexibel omdat met een beperkte licentie voor gelijktijdige toegang een groot aantal gebruikers het systeem kan gebruiken. Afhankelijk van hoe vaak en hoelang gebruikers toegang hebben tot het platform, kan een licentie voor gelijktijdige toegang bijvoorbeeld 250, 500 of 700 gebruikers ondersteunen.

De rollen die u hebt geselecteerd, verschijnen nu als groepen in BI-platform.

7. Klik op de tab [Verantwoordelijkheden](#).
8. Onder [Huidige Oracle EBS-services](#) selecteert u de Oracle EBS-service met de rollen die u wilt toewijzen.
9. Onder [Toegewezen Oracle EBS-rollen](#) kunt u filters voor Oracle EBS-gebruikers opgeven.
 - a. Selecteer in de lijst [Toepassing](#) de toepassingen die gebruikers voor de nieuwe rol kunnen gebruiken.
 - b. Selecteer in de lijst [Verantwoordelijkheid](#) de toepassingen, functies, rapporten van Oracle, en gelijktijdige programma's die de gebruiker kan uitvoeren.
 - c. Selecteer in de [Beveiligingsgroep](#) de beveiligingsgroep waaraan de nieuwe rol wordt toegewezen.
 - d. Gebruik de knoppen [Toevoegen](#) en [Verwijderen](#) onder [Huidige rol](#) om de beveiligingsgroeptoe wijzingen voor de rol te wijzigen.

10. Klik op [Bijwerken](#).

De rollen worden aan BI-platform toegewezen.

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem deze rollen moet bijwerken.

9.9.2.1.1 Oracle EBS-rollen en -gebruikers bijwerken

Nadat u Oracle EBS-verificatie heb ingeschakeld, is het noodzakelijk om regelmatig updates te plannen en uit te voeren voor toegewezen rollen die geïmporteerd zijn in het BI-platform. Hierdoor worden bijgewerkte gegevens van Oracle EBS-rollen correct weergegeven in het BI-platform.

Er bestaan twee opties voor het uitvoeren en plannen van updates voor Oracle EBS-rollen:

- Alleen rollen bijwerken: met deze optie worden alleen de koppelingen bijgewerkt tussen rollen die momenteel zijn toegewezen en die in het BI-platform zijn geïmporteerd. Het is raadzaam dat u deze optie gebruikt als u verwacht regelmatig updates uit te voeren, en u zich zorgen maakt over het gebruik van systeembronnen. Er worden geen nieuwe gebruikersaccounts gemaakt als u alleen Oracle EBS-rollen bijwerkt.
- Rollen en aliassen bijwerken: met deze optie worden niet alleen koppelingen tussen rollen bijgewerkt, maar worden ook nieuwe gebruikersaccounts gemaakt in het BI-platform voor gebruikersaliassen die zijn toegevoegd aan rollen in het Oracle EBS-systeem.

Opmerking

Als u niet hebt opgegeven dat gebruikersaliassen automatisch worden gemaakt voor updates wanneer u Oracle EBS-verificatie hebt ingeschakeld, worden er geen accounts gemaakt voor nieuwe aliassen.

9.9.2.1.2 Updates voor Oracle EBS-rollen plannen

Nadat u rollen hebt toegewezen aan het BI-platform, moet u opgeven hoe het systeem deze rollen moet bijwerken.

1. Klik op het tabblad [Gebruikersupdate](#).
2. Klik op [Plannen](#) in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliassen bijwerken](#).

Tip

Klik op [Nu bijwerken](#) als u meteen een update wilt uitvoeren.

Tip

Gebruik de optie [Alleen rollen bijwerken](#) als u regelmatig wilt bijwerken en u zich zorgen maakt over de systeembronnen. Het systeem doet er langer over om zowel rollen als aliassen bij te werken.

Nu wordt het dialoogvenster [Terugkeerpatroon](#) weergegeven.

3. Selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst [Object uitvoeren](#) en geef alle gevraagde planningsgegevens op in de desbetreffende velden.

Wanneer u een object plant, kunt u kiezen uit de terugkeerpatronen in de volgende tabel:

Tabel 55:

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|----------------------|--|
| Elk uur | De update wordt elk uur uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop het object wordt gestart, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dagelijks | De update wordt elke dag of om het opgegeven aantal dagen uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop het object wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Wekelijks | De update wordt elke week uitgevoerd. De update kan eenmaal of verschillende keren per week worden uitgevoerd. U kunt de dagen en het tijdstip waarop het object wordt uitgevoerd, en een begin- en einddatum opgeven. |
| Maandelijks | De update wordt elke maand of om de paar maanden uitgevoerd. U kunt het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |
| Dag N van elke maand | De update wordt uitgevoerd op een bepaalde dag in de maand. U kunt de dag van de maand en het tijdstip waarop de update wordt uitgevoerd en een begin- en einddatum opgeven. |

| Terugkeerpatroon | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| 1e maandag van de maand | De update wordt op de eerste maandag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Laatste dag van de maand | De update wordt op de laatste dag van elke maand uitgevoerd. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Op de Ne X van de maand | De update wordt uitgevoerd op een opgegeven dag van een opgegeven week van de maand. U kunt het tijdstip opgeven waarop de update wordt uitgevoerd, plus een begin- en einddatum. |
| Agenda | De update wordt uitgevoerd op de datums die zijn opgegeven in een agenda die eerder is gemaakt. |

- Klik op [Plannen](#) nadat u de planningsgegevens heb ingevoerd.
De datum van de volgende geplande rolupdate wordt weergegeven op het tabblad [Gebruikersupdate](#).

Opmerking

U kunt altijd de volgende geplande update annuleren door op [Geplande updates annuleren](#) te klikken in de sectie [Alleen rollen bijwerken](#) of de sectie [Rollen en aliases bijwerken](#).

9.9.3 Toewijzing van rollen ongedaan maken

Als u wilt voorkomen dat bepaalde gebruikersgroepen zich aanmelden bij het BI-platform, kunt u de toewijzing opheffen van de rollen waartoe ze behoren.

9.9.3.1 De toewijzing van een rol ongedaan maken

- Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
- Klik in het gebied Beheren op [Verificatie](#).
- Dubbelklik op de naam van het ERP-systeem waarvoor u de toewijzing van rollen ongedaan wilt maken.
De ERP-systeempagina geeft het tabblad [Opties](#) weer.
- Klik op de tab [Verantwoordelijkheden](#).
- Selecteer de [Huidige Oracle EBS-services](#).
- Selecteer een rol onder [Huidige rol](#) en klik op de knop [Verwijderen](#).
- Klik op [Bijwerken](#).

De leden van de rol hebben geen toegang meer tot BI-platform, tenzij ze andere accounts of aliases hebben.

Opmerking

U kunt ook afzonderlijke accounts verwijderen of gebruikers uit rollen verwijderen voordat u ze toewijst aan BI-platform, om te voorkomen dat bepaalde gebruikers zich aanmelden.

9.9.4 Rechten aanpassen voor toegewezen Oracle EBS-groepen en -gebruikers

Wanneer u rollen toewijst aan het BI-platform, kunt u rechten instellen voor of machtigingen verlenen aan de groepen en gebruikers die zijn gemaakt.

9.9.4.1 Beheerdersrechten toewijzen

Als u wilt dat gebruikers het BI-platform kunnen beheren, moet u ze lid maken van de standaardgroep Administrators. Leden van deze groep krijgen volledig beheer over alle aspecten van het systeem, waaronder accounts, servers, mappen, objecten, instellingen, enzovoort.

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied [Ordenen](#) op [Gebruikers en groepen](#).
3. Klik in de kolom [Naam](#) met de rechtermuisknop op [Beheerders](#) en klik op [Leden toevoegen aan groep](#).
De pagina [Beschikbare gebruikers of groepen](#) wordt weergegeven.
4. Selecteer in het gebied [Gebruikerslijst](#) of [Groepenlijst](#) de toegewezen rol waaraan u beheerdersrechten wilt toekennen.
5. Klik op [>](#) om de rol in te stellen als een subgroep van de groep Administrators en klik op [OK](#).

De leden van de rol hebben nu beheerdersrechten in het BI-platform.

Opmerking

U kunt ook een rol in Oracle EBS maken, de gewenste gebruikers aan de rol toevoegen en de rol toewijzen aan het BI-platform. Vervolgens maakt u van de toegewezen rol een subgroep van de standaardgroep Administrators om de leden van de rol beheerdersrechten te verlenen.

9.9.4.2 Publicatierechten toewijzen

Wanneer gebruikers van uw systeem zijn aangewezen als maker van inhoud in uw organisatie, kunt u ze machtiging verlenen om objecten te publiceren naar het BI-platform.

1. Meld u als beheerder aan bij de Central Management Console.
2. Klik in het gebied [Ordenen](#) op [Mappen](#).
3. Ga naar de map waarin gebruikers objecten mogen toevoegen.
4. Klik op [Beheren](#), [Beveiliging op hoogste niveau](#) en dan op [Alle mappen](#).
5. Klik op [Principals toevoegen](#).
De pagina Principals toevoegen wordt weergegeven.
6. Selecteer in de lijst [Beschikbare gebruikers of groepen](#) de groep met de leden aan wie u publicatierechten wilt verlenen.
7. Klik op [>](#) om de groep toegang tot de map te verlenen en klik vervolgens op [Beveiliging toevoegen en toewijzen](#).

De pagina Beveiliging toewijzen wordt weergegeven.

8. Selecteer het gewenste toegangsniveau in de lijst *Beschikbare toegangs niveaus* en klik op > om het toegangsniveau expliciet toe te wijzen.
9. Als de opties *Overnemen van bovenliggende map* en *Overnemen van bovenliggende groep* zijn geselecteerd, heft u de selectie op en klikt u op *Toepassen*.
10. Klik op *OK*.

Leden van de rol kunnen nu objecten toevoegen aan de map en alle bijbehorende submappen. Alas u de toegewezen machtigingen wilt verwijderen, selecteert u een groep en klikt u op *Verwijderen*.

9.9.5 Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en Oracle EBS

Het BI-platform wordt standaard zo geconfigureerd dat SAP Crystal Reports-gebruikers toegang hebben tot Oracle EBS-gegevens met eenmalige aanmelding.

9.9.5.1 SSO voor Oracle EBS en SAP Crystal Reports deactiveren

1. Klik op *Toepassingen* in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op *Crystal Reports-configuratie*.
3. Klik op *Opties voor eenmalige aanmelding*.
4. Selecteer *crdb_oraapps*.
5. Klik op *Verwijderen*.
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.
7. Ga naar de pagina *Servers* in de CMC en selecteer *Crystal Reports Services*.
8. Klik op de knop *Server opnieuw starten*.

9.9.5.2 SSO opnieuw activeren voor Oracle EBS en SAP Crystal Reports

Volg de onderstaande stappen om SSO opnieuw te activeren voor Oracle EBS en SAP Crystal Reports.

1. Klik op *Toepassingen* in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op *Crystal Reports-configuratie*.
3. Klik op *Opties voor eenmalige aanmelding*.
4. Onder *SSO-context gebruiken voor aanmelding bij database met de volgende stuurprogramma's* typt u **crdb_oraapps**.
5. Klik op *Toevoegen*.

-
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.
 7. Ga naar de pagina *Servers* in de CMC en selecteer *Crystal Reports Services*.
 8. Klik op de knop *Server opnieuw starten*.

10 Serverbeheer

10.1 Werken met het beheergebied Servers in de CMC

Het beheergebied Servers in de CMC is het belangrijkste hulpprogramma voor serverbeheertaken. Dit gebied bevat een lijst met alle servers in uw implementatie. Voor de meeste beheer- en configuratietaken moet u een server selecteren in de lijst en een opdracht kiezen in het menu Beheren of Actie.

De navigatiestructuur

In de navigatiestructuur links van het beheergebied Servers kunt u verschillende manieren kiezen om de lijst Servers weer te geven. Selecteer items in de navigatiestructuur om de weergegeven informatie in het venster [Details](#) te wijzigen.

Tabel 56:

| Optie in de navigatiestructuur | Beschrijving |
|---|--|
| Serverlijst | Hiermee geeft u een volledige lijst met alle servers in de implementatie weer. |
| Lijst met servergroepen | Hiermee geeft u een onbewerkte lijst van de beschikbare servergroepen weer in het venster Details. Selecteer deze optie als u de instellingen of beveiliging van een servergroep wilt configureren. |
| Servergroepen | Hiermee geeft u de servergroepen en de servers in elke servergroep weer. Wanneer u een servergroep selecteert, worden de servers en servergroepen die zich daarin bevinden weergegeven in een hiërarchische weergave in het venster Details. |
| Knooppunten | Hiermee geeft u een lijst met de knooppunten in de implementatie weer. U kunt knooppunten configureren in de CCM. U kunt een knooppunt selecteren door erop te klikken, zodat u de servers in het knooppunt kunt weergeven of beheren. |

| Optie in de navigatiestructuur | Beschrijving |
|------------------------------------|--|
| Servicecategorieën | <p>Hiermee geeft u een lijst weer met alle mogelijke typen services in de implementatie. Servicecategorieën worden onderverdeeld in BI-platvormkernservices en services die aan specifieke SAP BusinessObjects-onderdelen zijn gekoppeld. De volgende servicecategorieën zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connectivity-services • Kernservices • Crystal Reports-services • Data Federator-services • Services voor Promotiebeheer • Analysis Services • Web Intelligence-services • Dashboards-services <p>Selecteer een servicecategorie in de navigatielijst om de servers in de categorie weer te geven of te beheren.</p> <div data-bbox="576 909 1471 1070"> <p>i Opmerking</p> <p>Een server kan services hosten die tot meerdere servicecategorieën behoren. Een server kan daarom in verschillende servicecategorieën worden weergegeven.</p> </div> |
| Serverstatus | <p>Hiermee worden de servers weergegeven op basis van de huidige status. Dit is een handig hulpprogramma als u wilt controleren welke servers actief zijn of zijn gestopt. Als de systeemprestaties bijvoorbeeld onvoldoende zijn, kunt u met de lijst Serverstatus snel bepalen welke servers een onjuiste status hebben. De volgende serverstatuswaarden zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestopt • Bezig met starten • Bezig met initialiseren • Actief • Stoppen • Gestart met fouten • Mislukt • Wachten op bronnen |

Het venster Details

Afhankelijk van de opties die u in de navigatiestructuur hebt geselecteerd, wordt in het venster [Details](#) aan de rechterkant van het beheergebied Servers een lijst weergegeven met servers, servergroepen, statussen, categorieën of knooppunten. De volgende tabel bevat de servergegevens die in het venster [Details](#) worden weergegeven.

Opmerking

Voor knooppunten, servergroepen, categorieën en statussen worden in het venster [Details](#) gewoonlijk namen en beschrijvingen weergegeven.

Tabel 57:

| Kolom in venster Details | Beschrijving |
|--|---|
| Servernaam of Naam | Geeft de naam van de server weer. |
| Status | <p>Geeft de huidige status van de server weer. Aan de hand van de lijst Serverstatus in de navigatiestructuur kunt u de gegevens sorteren op serverstatus. De volgende serverstatuswaarden zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestopt• Bezig met starten• Bezig met initialiseren• Actief• Stoppen• Gestart met fouten• Mislukt• Wachten op bronnen |
| Ingeschakeld | Geeft aan of de server is in- of uitgeschakeld. |
| Oud | Wanneer de server wordt aangeduid als Oud , moet deze opnieuw worden gestart. Als u bijvoorbeeld bepaalde serverinstellingen in het venster Eigenschappen van de server hebt gewijzigd, moet u de server mogelijk opnieuw starten om de wijzigingen te activeren. |
| Type | Geeft het servertype weer. |
| Hostnaam | Geeft de hostnaam van de server weer. |
| Status | <p>Hiermee wordt de algemene status van de server aangeduid.</p> <p>De volgende serverstatuswaarden zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Groen (goede conditie)• Oranje (waarschuwing)• Rood (gevaar) <p>De status van een server is afhankelijk van de status van de servercontrole. Zo is de status van de Central Management Server afhankelijk van de status van de <KNOOPPUNTNAAM>.CentralManagementServer Watch.</p> <p>U kunt de details van controles op de pagina Toezicht in de CMC oproepen: selecteer de controle op het tabblad Controlelijst en klik op Bewerken. U ziet de Waarschuwingsregel en Gevarenregel voor de controle, die respectievelijk naar de oranje en rode status wijzen.</p> |
| PID | Hiermee geeft u de unieke proces-id van de server weer. |

| Kolom in venster Details | Beschrijving |
|--------------------------|---|
| <i>Beschrijving</i> | Geeft een beschrijving van de server weer. U kunt deze beschrijving wijzigen op de pagina Eigenschappen van de server. |
| <i>Gewijzigd op</i> | Hiermee geeft u de datum weer waarop de server de laatste keer is gewijzigd of waarop de status van de server is gewijzigd. Deze kolom is heel nuttig als u de status van recentelijk gewijzigde servers wilt bekijken. |

10.2 Servers beheren via scripts in Windows

Met het uitvoerbare bestand `ccm.exe` kunt u de servers in uw Windows-implementatie via de opdrachtregel starten, stoppen, opnieuw starten, inschakelen en uitschakelen.

Verwante informatie

[ccm.exe \[pagina 924\]](#)

10.3 Servers beheren op Unix

Met het uitvoerbare bestand `ccm.sh` kunt u de servers in uw Unix-implementatie via de opdrachtregel starten, stoppen, opnieuw starten, inschakelen en uitschakelen.

Verwante informatie

[Ccm.sh \[pagina 917\]](#)

10.4 De status van een server weergeven en wijzigen

10.4.1 De status van de servers weergeven

De status van een server zegt iets over de werking van de server op een bepaald moment: een server kan actief zijn, bezig zijn met starten of stoppen, gestopt zijn, de status Mislukt hebben, bezig zijn met initialiseren, gestart met fouten of wachten op bronnen. Een server moet actief en ingeschakeld zijn om op BI-platformaanvragen te

kunnen reageren. Een server die is uitgeschakeld wordt nog wel als proces uitgevoerd, maar accepteert geen aanvragen uit het BI-platform. Een server die is gestopt, wordt niet langer als proces uitgevoerd.

In deze sectie wordt behandeld hoe u de status van servers met de CMC kunt wijzigen.

Verwante informatie

[De status van een server weergeven \[pagina 372\]](#)

[De statussen van services weergeven \[pagina 372\]](#)

[Servers starten, stoppen en opnieuw starten \[pagina 373\]](#)

[Servers in- en uitschakelen \[pagina 376\]](#)

[Een Central Management Server stoppen \[pagina 375\]](#)

[Een server automatisch starten \[pagina 375\]](#)

10.4.1.1 De status van een server weergeven

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.

In het venster [Details](#) worden de servicecategorieën in uw implementatie weergegeven.

2. Als u een lijst met servers wilt weergeven in een bepaalde servergroep, servercategorie of in een bepaald knooppunt, klikt u in de navigatiestructuur op de servergroep, het knooppunt of de categorie.

In het venster [Details](#) wordt de lijst met servers op uw implementatie weergegeven. In de kolom [Status](#) wordt de status van elke server in de lijst weergegeven.

3. Als u een lijst wilt weergeven met alle servers die op dat moment een bepaalde status hebben, vouwt u de optie [Serverstatus](#) in de navigatiestructuur uit en selecteert u de gewenste status.

In het venster Details wordt een lijst weergegeven met servers met de geselecteerde status.

Opmerking

Dit is met name handig als u snel een lijst wilt bekijken met servers die niet juist worden gestart of die onverwacht zijn gestopt.

10.4.1.2 De statussen van services weergeven

Als een service mislukt, wordt de status van de hostserver ingesteld op [Gestart met fouten](#) (wat betekent dat ten minste één service goed is gestart) of [Mislukt](#) (wat betekent dat geen van de services goed zijn gestart). U kunt de serverstatussen in de CMC en CCM weergeven. U kunt echter ook de status van afzonderlijke services weergeven op de pagina [Eigenschappen](#) van de server in de CMC.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.

In het venster [Details](#) worden de servicecategorieën in uw implementatie weergegeven.

2. Als u een lijst met servers wilt weergeven in een bepaalde servergroep, servercategorie of in een bepaald knooppunt, klikt u in de navigatiestructuur op de servergroep, het knooppunt of de categorie. In het venster *Details* wordt de lijst met servers op uw implementatie weergegeven.
3. Dubbelklik op een server om de pagina *Eigenschappen* te openen.
De pagina *Eigenschappen* geeft de eigenschappen voor de server, evenals de gehoste services. Voor mislukte services worden ook foutberichten weergegeven.

Verwante informatie

[De status van de servers weergeven \[pagina 371\]](#)

10.4.2 Servers starten, stoppen en opnieuw starten

Het starten, stoppen en opnieuw starten van servers zijn veelvoorkomende acties die u uitvoert als u servers configureert of offline zet. Als u bijvoorbeeld de naam van een server wilt wijzigen, moet u de server eerst stoppen. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, start u de server opnieuw om de wijzigingen door te voeren. Wanneer u de configuratie-instellingen van een server wijzigt, wordt u vanuit de CMC gevraagd of de server opnieuw moet worden gestart.

In deze sectie wordt toegelicht voor welke configuratiewijziging de server eerst moet worden gestopt of opnieuw gestart. Omdat deze taken zo vaak moeten worden uitgevoerd, worden de begrippen en de verschillen eerst uitgelegd en worden de algemene procedures slechts als naslaginformatie gegeven.

Tabel 58:

| Actie | Beschrijving |
|--------------------------------|---|
| Een server stoppen | U moet BI-platformservers mogelijk stoppen voordat u bepaalde eigenschappen en instellingen kunt wijzigen. |
| Een server starten | Als u een server hebt gestopt om deze te configureren, moet u deze opnieuw starten voordat de wijzigingen van kracht worden en de server verder kan gaan met het verwerken van aanvragen. |
| Een server opnieuw starten | Een server opnieuw starten houdt in dat een server volledig wordt gestopt en vervolgens opnieuw wordt gestart. Als u een server opnieuw wilt starten nadat u een instelling op de server hebt gewijzigd, wordt u hierom gevraagd vanuit de CMC. |
| Een server automatisch starten | U kunt instellen dat servers automatisch worden gestart wanneer de Server Intelligence Agent wordt gestart. |

| Actie | Beschrijving |
|----------------------|--|
| Beëindiging forceren | Hiermee wordt een server meteen gestopt (in tegenstelling tot het stoppen van een server, waarbij de server wordt gestopt wanneer de huidige verwerkingsactiviteiten zijn voltooid). Forceer het afsluiten alleen als het stoppen van de server is mislukt en u de server onmiddellijk moet stoppen. |

➔ Tip

Als u een server stopt (of opnieuw start), beëindigt u het proces van de server waardoor de server volledig wordt gestopt. Voordat u een server stopt, is het raadzaam het volgende te doen:

- Schakel de server uit zodat deze de verwerking van eventuele taken kan voltooien, en
- Zorg dat er geen controlegebeurtenissen meer in de wachtrij staan. Als u wilt zien hoeveel gebeurtenissen er in de wachtrij staan, gaat u naar het scherm *Gegevens* onder *Huidig aantal controlegebeurtenissen in wachtrij*.

Verwante informatie

[Servers in- en uitschakelen \[pagina 376\]](#)

10.4.2.1 Servers starten, stoppen of opnieuw starten met de CMC

1. Ga naar het beheergebied *Servers* van de CMC.

In het venster *Details* worden de servicecategorieën in uw implementatie weergegeven.

2. Als u een lijst met servers wilt weergeven in een bepaalde servergroep, servicecategorie of in een bepaald knooppunt, selecteert u de groep, het knooppunt of de categorie in het navigatievenster. In het venster *Details* wordt een lijst met servers weergegeven.

3. Als u een lijst wilt weergeven met alle servers die op dat moment een bepaalde status hebben, vouwt u de optie *Serverstatus* in de navigatiestructuur uit en selecteert u de gewenste status.

Een lijst met servers met de geselecteerde status wordt weergegeven in het venster *Details*.

Opmerking

Dit is met name handig als u snel een lijst wilt bekijken met servers die niet juist worden gestart of die onverwacht zijn gestopt.

4. Klik met de rechtermuisknop op de server waarvan u de status wilt wijzigen en selecteer, afhankelijk van de actie die u moet uitvoeren, *Server starten*, *Server opnieuw starten*, *Server stoppen*, of *Gedwongen beëindigen*.

10.4.2.2 Een Windows-server starten, stoppen of opnieuw starten met de CCM

1. Klik in de CCM op de werkbalkknop [Servers beheren](#)
2. Meld u aan bij uw CMS met een beheerdersaccount wanneer dit wordt gevraagd.
3. Selecteer de server die u wilt starten, stoppen of opnieuw starten in het dialoogvenster [Servers beheren](#).
4. Klik op [Starten](#), [Stoppen](#), [Opnieuw starten](#) of [Gedwongen beëindigen](#).
5. Klik op [Sluiten](#) om terug te gaan naar de CCM.

10.4.2.3 Een server automatisch starten

Standaard worden servers in uw implementatie automatisch gestart wanneer de Server Intelligence Agent wordt gestart. In deze taak ziet u waar u de optie voor automatisch starten moet instellen.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de server die u automatisch wilt starten.
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Schakel onder [Algemene instellingen](#) het selectievakje [Deze server automatisch starten wanneer de Server Intelligence Agent wordt gestart](#) in en klik vervolgens op [Opslaan](#) of [Opslaan en afsluiten](#).

Opmerking

Als dit [selectievakje](#) is uitgeschakeld voor elke CMS in het cluster, moet u de CCM gebruiken om het systeem opnieuw op te starten. Nadat u met de CCM de SIA hebt gestopt, klikt u met de rechtermuisknop op de SIA en selecteert u [Eigenschappen](#). Klik op het tabblad [Opstarten](#) op [Eigenschappen](#) om de pagina Servereigenschappen voor de CMS te openen. Selecteer [Automatisch starten](#), klik op [OK](#) om de pagina Servereigenschappen te starten, en klik nogmaals op [OK](#). Start de SIA opnieuw. De optie [Automatisch starten](#) is alleen beschikbaar als het selectievakje [Deze server automatisch starten wanneer Server Intelligence Agent wordt gestart](#) is uitgeschakeld voor elke CMS in het cluster.

10.4.3 Een Central Management Server stoppen

Als uw BI-platforminstallatie meerdere actieve Central Management Servers (CMS) bevat, kunt u één CMS uitschakelen zonder gegevensverlies of invloed op de systeemfunctionaliteit. Een andere CMS op het knooppunt neemt de taken van de gestopte server over. Bij gebruik van een CMS-cluster kunt u de Central Management Servers onderhouden door de servers een voor een bij te werken terwijl het BI-platform continu beschikbaar blijft.

Als de implementatie van het BI-platform echter over één CMS beschikt en u deze afsluit, is het BI-platform niet meer beschikbaar voor de gebruikers en wordt de verwerking van rapporten en programma's onderbroken. Dit probleem kan worden opgelost met de Server Intelligence Agent, omdat er hiermee voor elk knooppunt voor wordt gezorgd dat er altijd minimaal één CMS actief is. U kunt een CMS nog steeds stoppen door de bijbehorende SIA te stoppen. Voordat u de SIA stopt, moet u echter de verwerkingsservers stoppen via de CMC, zodat de actieve taken op deze servers kunnen worden voltooid voordat het BI-platform wordt afgesloten, omdat alle andere servers op het knooppunt ook worden afgesloten.

Opmerking

U kunt situaties tegenkomen waarin de CMS is gestopt en u het systeem opnieuw moet starten vanuit de CCM. Als u bijvoorbeeld elke CMS op een knooppunt uitschakelt en het selectievakje *Deze server automatisch starten wanneer Server Intelligence Agent wordt gestart* is uitgeschakeld voor elke CMS in het cluster op het moment dat de SIA wordt gestart, moet u de CCM gebruiken om het systeem opnieuw op te starten. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de SIA en kies *Eigenschappen*. Klik op het tabblad *Opstarten* op *Eigenschappen* om de pagina Servereigenschappen voor de CMS te openen. Selecteer *Automatisch starten*, klik op *OK* om de pagina Servereigenschappen te starten, en klik nogmaals op *OK*. Start de SIA opnieuw. De optie *Automatisch starten* is alleen beschikbaar als het selectievakje *Deze server automatisch starten wanneer Server Intelligence Agent wordt gestart* is uitgeschakeld voor elke CMS in het cluster.

Plaats de CMS op een apart knooppunt als u uw systeem zo wilt configureren dat u de CMS in het cluster kunt starten en stoppen zonder andere servers te starten en te stoppen: Maak een nieuw knooppunt en kloon de CMS naar dit knooppunt. Wanneer de CMS een eigen knooppunt heeft, kunt u eenvoudig het knooppunt afsluiten zonder dat dit invloed heeft op andere servers.

Verwante informatie

[Knooppunten gebruiken \[pagina 405\]](#)

[Servers klonen \[pagina 378\]](#)

[CMS-servers onderbrengen in clusters \[pagina 380\]](#)

10.4.4 Servers in- en uitschakelen

Wanneer u een BI-platformserver uitschakelt, voorkomt u dat deze nieuwe BI-platformaanvragen ontvangt en verwerkt, maar stopt u het serverproces niet. Dit is handig als u eerst alle huidige aanvragen op de server wilt voltooien, voordat de server wordt gestopt.

U wilt bijvoorbeeld een Job Server stoppen voordat u de computer waarop de server wordt uitgevoerd opnieuw opstart. U wilt echter wel dat de server eerst alle rapportaanvragen in de wachtrij verwerkt. Schakel in dat geval de Job Server uit zodat deze geen nieuwe aanvragen kan accepteren. Ga vervolgens naar de Central Management Console om te controleren of de server de lopende taken heeft voltooid. (Klik in het gebied *Servers*beheer met de rechtermuisknop op de server en selecteer *Servergegevens*.) Als alle huidige aanvragen zijn voltooid, kunt u de server veilig stoppen.

Opmerking

De CMS moet worden uitgevoerd om andere servers te kunnen inschakelen en/of uitschakelen.

Opmerking

Een CMS kan niet worden in- of uitgeschakeld.

10.4.4.1 Servers inschakelen en uitschakelen met de CMC

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de server waarvan u de status wilt wijzigen en klik, afhankelijk van de actie die u moet uitvoeren, op [Server inschakelen](#) of op [Server uitschakelen](#).

10.4.4.2 Een Windows-server in- of uitschakelen met de CCM

1. Klik in de CCM op [Servers beheren](#).
2. Wanneer u daarom wordt gevraagd, meldt u zich bij de CMS aan met de referenties die u beheerdersrechten voor het BI-platform geven.
3. Selecteer in het dialoogvenster [Servers beheren](#) de server die u wilt in- of uitschakelen.
4. Klik op [Inschakelen](#) of op [Uitschakelen](#).
5. Klik op [Sluiten](#) om terug te gaan naar de CCM.

10.5 Servers toevoegen, klonen of verwijderen

10.5.1 Servers toevoegen, klonen en verwijderen

Als u nieuwe hardware wilt toevoegen aan het BI-platform door serveronderdelen te installeren op nieuwe, extra computers, moet u het installatieprogramma van het BI-platform op die computer uitvoeren. Met het installatieprogramma kunt u een aangepaste installatie uitvoeren. Geef tijdens de Aangepaste installatie de CMS voor uw bestaande installatie op en selecteer de onderdelen die u op de lokale computer wilt installeren. Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BI-platform* voor meer informatie over de opties voor een aangepaste installatie.

10.5.1.1 Een server toevoegen

U kunt meerdere exemplaren van hetzelfde BI-platform op dezelfde computer uitvoeren. Een server toevoegen:

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik in het menu [Beheren](#) op ► [Nieuw](#) ► [Nieuwe server](#) ►.
Het dialoogvenster [Nieuwe server maken](#) wordt weergegeven.
3. Kies de [Servicecategorie](#).
4. Selecteer het vereiste servicetype in de lijst [Service selecteren](#) en klik op [Volgende](#).
5. Als u een extra service aan de server wilt toevoegen, selecteert u de service in de lijst [Beschikbare extra services](#) en klikt u op >.

Opmerking

Extra services zijn niet voor alle servertypen beschikbaar.

6. Nadat u alle extra services hebt toegevoegd, klikt u op [Volgende](#).
7. Als uw BI-platformarchitectuur uit meerdere knooppunten bestaat, kiest u het knooppunt waar u de nieuwe server wilt toevoegen in de lijst [Knooppunt](#).
8. Typ een naam voor de server in het vak [Servernaam](#).

Elke server op het systeem moet een unieke naam hebben. De standaardconventie voor naamgeving is `<NODENAME>.<servertype>` (er wordt een nummer toegevoegd als er meerdere servers van hetzelfde type op dezelfde hostcomputer voorkomen).
9. Geef desgewenst een beschrijving voor de server op in het vak [Beschrijving](#).
10. Als u een nieuwe Central Management Server toevoegt, geeft u een poortnummer op in het veld [Name Server-poort](#).
11. Klik op [Maken](#).

De nieuwe server wordt in de lijst met servers in het gebied [Servers](#) van de CMC weergegeven, maar wordt niet gestart of ingeschakeld.
12. Gebruik de CMC om de nieuwe server te starten en in te schakelen wanneer u wilt dat de server gaat reageren op aanvragen van het BI-platform.

10.5.1.2 Servers klonen

Wanneer u nu een nieuw serverexemplaar aan uw implementatie wilt toevoegen, kunt u een bestaande server klonen. De gekloonde server behoudt de configuratie-instellingen van de oorspronkelijke server, behalve de algemene instellingen en de opdrachtregelparameters. Dit is handig wanneer u uw implementatie uitbreidt en nieuwe serverexemplaren wilt maken met bijna dezelfde configuratie-instellingen als die van een bestaande server.

Met klonen wordt ook het verplaatsen van servers tussen knooppunten eenvoudiger. Als u een bestaande CMS naar een ander knooppunt wilt verplaatsen, kunt u deze klonen naar het nieuwe knooppunt. De gekloonde CMS wordt weergegeven op het nieuwe knooppunt en behoudt alle configuratie-instellingen van de oorspronkelijke CMS, behalve de algemene instellingen en opdrachtregelparameters.

Bij het klonen van servers moet u met een aantal zaken rekening houden. U hebt wellicht niet alle instellingen nodig. Controleer daarom of de gekloonde server aan uw behoeften voldoet.

i Opmerking

Voordat u servers kloont, moet u controleren of alle computers in de implementatie dezelfde versie van BI-platform (en eventuele updates) bevatten.

i Opmerking

U kunt servers van elke computer klonen. U kunt echter alleen servers klonen naar computers waarop de vereiste binaire bestanden voor de server zijn geïnstalleerd.

i Opmerking

Wanneer u een server kloont, worden voor de nieuwe server niet automatisch dezelfde referenties voor het besturingssysteem gebruikt. De gebruikersaccount wordt beheerd door de SIA (Server Intelligence Agent) waaronder de server wordt uitgevoerd.

10.5.1.2.1 Tijdelijke aanduidingen gebruiken voor serverinstellingen

Tijdelijke aanduidingen zijn variabelen op knooppuntniveau en worden gebruikt door de servers die op dat knooppunt worden uitgevoerd. Tijdelijke aanduidingen worden vermeld op een speciaal daarvoor bestemde pagina in de CMC (Central Management Console). Als u in de CMC onder [Servers](#) op een willekeurige server dubbelklikt, verschijnt er in het navigatievenster aan de linkerkant een koppeling voor "Tijdelijke aanduidingen". Op de pagina [Tijdelijke aanduidingen](#) staan alle beschikbare tijdelijke aanduidingen vermeld plus de bijbehorende waarden voor de geselecteerde server. Tijdelijke aanduidingen bevatten alleen-lezenwaarden, en beginnen en eindigen met een procentteken %.

Opmerking

Op de [eigenschappenpagina](#) van de CMC-server kunt u een tijdelijke aanduiding altijd overschrijven met een specifieke tekenreeks.

Voorbeeld

Tijdelijke aanduidingen zijn nuttig wanneer u servers kloon. Voorbeeld: op computer A met meerdere stations is het BI-platform geïnstalleerd in C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0. De tijdelijke aanduiding %DefaultAuditingDir% is dan D:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing\.

Een andere computer, computer B, heeft slechts één cd-station (geen station D) en het BI-platform is daar geïnstalleerd in C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0. De tijdelijke aanduiding %DefaultAuditingDir% is in dit geval C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing\.

Als u de Event Server wilt klonen van computer A naar computer B en tijdelijke aanduidingen gebruikt voor de tijdelijke map Auditing, worden de tijdelijke aanduidingen automatisch omgezet en werkt de Event Server naar behoren. Gebruikt u geen tijdelijke aanduidingen, dan functioneert de Event Server niet, tenzij u de instelling van de tijdelijke map Auditing handmatig overschrijft.

10.5.1.2.2 Een server klonen

1. Ga op de computer waaraan u de gekloonde server wilt toevoegen, naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de server die u wilt klonen en selecteer [Server klonen](#). Het dialoogvenster [Server klonen](#) verschijnt.
3. Typ een naam voor de server (of gebruik de standaardnaam) in het veld [Nieuwe servernaam](#).
4. Als u een Central Management Server kloon, geeft u een poortnummer op in het veld [Name Server-poort](#).
5. Kies in de lijst [Klonen naar knooppunt](#) het knooppunt waar u de gekloonde server wilt toevoegen en klik op [OK](#). De nieuwe server wordt weergegeven in het beheergebied [Servers](#) van de CMC.

10.5.1.3 Een server verwijderen

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Stop de server die u wilt verwijderen.
3. Klik met de rechtermuisknop op de server en selecteer [Verwijderen](#).
4. Klik op [OK](#) om het verwijderen te bevestigen.

10.6 CMS-servers onderbrengen in clusters

10.6.1 CMS-servers onderbrengen in clusters

Als u een grote of zeer belangrijke implementatie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform hebt, wilt u mogelijk meerdere CMS-computers in een cluster onderbrengen. Een cluster bestaat uit twee of meer CMS-servers die samenwerken tegenover één CMS-systeemdatabase. Als een CMS-computer niet meer werkt, worden de aanvragen van het BI-platform overgenomen door een computer met een andere CMS. Door deze hoge mate van beschikbaarheid kunnen gebruikers van het BI-platform nog steeds toegang tot gegevens krijgen als er zich storingen in de apparatuur voordoen.

In deze sectie kunt u lezen hoe u een nieuw CMS-clusterlid toevoegt aan een productiesysteem dat al is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Wanneer u een nieuwe CMS aan een bestaand cluster toevoegt, geeft u de nieuwe CMS opdracht verbinding te maken met de bestaande CMS-systeemdatabase en de verwerkingstaken met bestaande CMS-computers te delen. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC voor informatie over uw huidige CMS.

Voordat u CMS-computers in een cluster onderbrengt, moet u controleren of elke CMS is geïnstalleerd op een systeem dat voldoet aan de gedetailleerde vereisten (inclusief versieniveaus en patchniveaus) voor het besturingssysteem, de databaseserver, de methode voor databasetoegang, het databasestuurprogramma en de databaseclient die worden beschreven in de Product Availability Matrix.

Bovendien moet u voor het maken van clusters aan de volgende vereisten voldoen:

- Voor goede prestaties is het nodig dat de databaseserver voor de systeemdatabase kleine query's zeer snel kan verwerken. De CMS communiceert veelvuldig met de systeemdatabase en verzendt veel kleine query's naar deze database. Als de databaseserver deze aanvragen niet snel kan verwerken, heeft dit grote gevolgen voor de prestaties van het BI-platform.
- Voor goede prestaties moet u alle CMS-clusterleden uitvoeren op computers die dezelfde hoeveelheid geheugen en hetzelfde type CPU hebben.
- Configureer alle computers op dezelfde manier:
 - Installeer hetzelfde besturingssysteem, inclusief dezelfde versie van de service packs en patches voor het besturingssysteem.
 - Installeer dezelfde versie van het BI-platform (inclusief patches, indien van toepassing).
 - Zorg ervoor dat elke CMS op dezelfde manier verbinding maakt met de CMS-systeemdatabase, of u nu eigen of ODBC-stuurprogramma's gebruikt. Controleer of de stuurprogramma's op elke computer hetzelfde zijn en of er een ondersteunde versie van is geïnstalleerd.
 - Zorg ervoor dat elke CMS dezelfde databaseclient gebruikt om verbinding met de systeemdatabase te maken en dat de client een ondersteunde versie is.

- Controleer of voor elke CMS dezelfde gebruikersaccount en hetzelfde wachtwoord voor de verbinding met de CMS-systeemdatabse worden gebruikt. Deze account moet de rechten Maken, Verwijderen en Bijwerken hebben voor de systeemdatabse.
- Controleer of de knooppunten waarop elke CMS zich bevindt, worden uitgevoerd met dezelfde besturingssysteemaccount. (Onder Windows is dit standaard de account LocalSystem.)
- Controleer of de huidige datum en tijd juist zijn ingesteld op alle CMS-computers (inclusief instellingen voor de zomertijd).
- Zorg dat alle computers in een cluster (waaronder de computers die de CMS hosten) op dezelfde systeemtijd zijn ingesteld. Voor een optimaal resultaat synchroniseert u de computers op een tijdserver (zoals `time.nist.gov`) of gebruikt u een centrale toezichtsooplossing.
- Zorg ervoor dat dezelfde WAR-bestanden zich op alle webtoepassings servers in het cluster bevinden. Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over de implementatie van het WAR-bestand.
- Zorg ervoor dat elke CMS in een cluster zich in hetzelfde LAN bevindt.
- Out-of-Band-threads (-oobthreads) worden gebruikt door clusterping-opdrachten en clustermeldingen. Aangezien beide bewerkingen snel zijn (meldingen zijn asynchroon), zijn in het BI-platform geen meervoudige oobthreads meer nodig en wordt daarom slechts één -oobthread gemaakt. Als uw cluster meer dan acht CMS-clusterleden bevat, moet u erop letten dat de opdrachtregel voor elke CMS de optie `-oobthreads <numCMS>` bevat, waarbij `<numCMS>` het aantal CMS-servers in het cluster is. Deze optie zorgt ervoor dat het cluster zwaar netwerkverkeer aankan. Zie de bijlage Opdrachtregels voor servers in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor informatie over het configureren van opdrachtregels voor servers.
- Controle inschakelen voor één enkele CMS dient als configuratie in een geclusterde omgeving. U kunt ook de details van de controledatabase wijzigen op de pagina Controle-instellingen in CMC. De vereisten voor de controledatabase zijn gelijk aan de vereisten voor de systeemdatabse wat betreft databseservers, clients, methoden voor het verkrijgen van toegang, stuurprogramma's en gebruikers-id's.

➔ Tip

De naam van een cluster is standaard de computerhostnaam van de eerste CMS die u installeert.

Verwante informatie

[De naam van een CMS-cluster wijzigen \[pagina 384\]](#)

10.6.1.1 Een CMS toevoegen aan een cluster

U kunt een nieuw CMS-clusterlid op verschillende manieren toevoegen. Volg de gewenste procedure:

- U kunt een nieuw knooppunt met een CMS op een nieuwe computer installeren.
- Als u al een knooppunt met binaire CMS-bestanden hebt, kunt u vanuit de CMC een nieuwe CMS-server toevoegen.
- Als u al een knooppunt met binaire CMS-bestanden hebt, kunt u een nieuwe CMS-server toevoegen door een bestaande CMS-server te klonen.

i Opmerking

Maak een back-up van uw huidige CMS-systeemdatabase, uw serverconfiguratie, en de inhoud van uw Input en Output File Repositories voordat u wijzigingen aanbrengt. Neem zo nodig contact op met uw databasebeheerder.

Verwante informatie

[Een nieuw knooppunt toevoegen aan een cluster \[pagina 382\]](#)

[Een server toevoegen \[pagina 377\]](#)

[Servers klonen \[pagina 378\]](#)

[Overzicht van back-up en herstel \[pagina 488\]](#)

10.6.1.2 Een nieuw knooppunt toevoegen aan een cluster

Wanneer u een knooppunt toevoegt (een knooppunt is een verzameling BI-platformservers die door één Server Intelligence Agent worden beheerd), wordt u gevraagd een nieuwe CMS te maken of om het knooppunt toe te voegen aan een cluster op een bestaande CMS.

Als u een knooppunt in een cluster op een bestaande CMS wilt plaatsen, kunt u ook het installatieprogramma gebruiken. Voer het installatieprogramma voor het BI-platform uit op de computer waarop u het nieuwe CMS-clusterlid wilt installeren. Met het installatieprogramma kunt u een aangepaste installatie uitvoeren. Geef tijdens de aangepaste installatie de bestaande CMS op waarvan u het systeem wilt uitbreiden en selecteer de onderdelen die u op de lokale computer wilt installeren. In dit geval geeft u de naam van de CMS op die op het bestaande systeem wordt uitgevoerd, kiest u ervoor een nieuwe CMS op de lokale computer te installeren, en geeft u het installatieprogramma de gegevens die nodig zijn om verbinding te maken met de bestaande CMS-systeemdatabase. Wanneer de nieuwe CMS op de lokale computer wordt geïnstalleerd, wordt de server automatisch aan het bestaande cluster toegevoegd.

i Opmerking

Voordat u een nieuw knooppunt in een cluster aan een bestaande CMS toevoegt, moet u zorgen dat de BI-platforminstallatie op die server hetzelfde patchniveau heeft als de bestaande BI-platformomgeving als het nieuwe knooppunt een nieuwe server is.

Verwante informatie

[Knooppunten gebruiken \[pagina 405\]](#)

10.6.1.3 Clusters toevoegen aan de eigenschappenbestanden van de webtoepassing

Als u extra CMS's hebt toegevoegd aan uw implementatie en u een Java-toepassingsserver gebruikt, moet het bestand `PlatformServices.properties` aanpassen in de map `\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` van de implementatie van uw webtoepassing.

10.6.1.3.1 Clustereigenschappen definiëren voor de BOE-webtoepassing

1. Open de aangepaste map voor het `BOE.war`-bestand op de computer die de webtoepassingen host:

```
<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.
```

U moet het gewijzigde bestand `BOE.war` later opnieuw implementeren.

2. Maak een nieuw bestand in een teksteditor.
3. Geef de CMS-clustereigenschappen op.

Gebruik de eigenschap `cms.clusters` om alle clusters in de implementatie op te geven. Clusternamen moeten voorafgegaan worden door `@`-tekens en worden gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld `cms.clusters=@samplecluster,@samplecluster2, @samplecluster3`. Gebruik de `cms.clusters`. Met de eigenschap `<[cluster naam]>` kunt u elke CMS in het cluster opgeven. Bijvoorbeeld:

```
cms.clusters=@samplecluster,@samplecluster2, @samplecluster3
cms.clusters.samplecluster=cmsone:6400,cms2wo
cms.clusters.samplecluster2=cms3,cms4, cms5
cms.clusters.samplecluster3=aps05
```

i Opmerking

Plaats een dubbele punt tussen het poortnummer en de CMS-naam. Aangenomen wordt dat het poortnummer 6400 is, tenzij u een ander nummer opgeeft.

4. Sla het bestand op onder de volgende naam:
`PlatformServices.properties`
5. Start de toepassingsserver opnieuw.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde `BOE`-webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik `WDeploy` om het `WAR`-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van `WDeploy`.

10.6.1.4 De naam van een CMS-cluster wijzigen

Met deze procedure kunt u de naam wijzigen van een cluster dat al is geïnstalleerd. De Server Intelligence Agent configureert na het wijzigen van de CMS-clusternaam automatisch elke SAP Business Objects-server opnieuw, zodat deze met het CMS-cluster wordt geregistreerd in plaats van met een afzonderlijke CMS.

i Opmerking

Ervaren beheerders van het BI-platform moeten er rekening mee houden dat de optie `-ns` niet meer op de serveropdrachtregel kan worden gebruikt om te configureren bij welke CMS een server moet worden geregistreerd. Dit wordt nu automatisch door de SIA verwerkt.

10.6.1.4.1 De clusternaam onder Windows wijzigen

1. Gebruik de CCM om de Server Intelligence Agent te stoppen voor het knooppunt dat een CMS bevat die lid is van het cluster waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Server Intelligence Agent en kies [Eigenschappen](#).
3. Klik op het tabblad [Configuratie](#) in het dialoogvenster Eigenschappen.
4. Schakel het selectievakje [Clusternaam wijzigen in](#) in.
5. Typ de nieuwe naam voor het cluster.
6. Klik op [OK](#) en start de Server Intelligence Agent opnieuw.

De naam van het CMS-cluster is nu gewijzigd. De wijziging wordt dynamisch doorgevoerd in alle andere leden van het CMS-cluster (hoewel het enkele minuten kan duren voordat uw wijzigingen door alle clusterleden zijn overgenomen).

7. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC en controleer of alle servers zijn ingeschakeld. Schakel zonodig servers opnieuw in als deze door uw wijzigingen zijn uitgeschakeld.

10.6.1.4.2 De clusternaam in UNIX wijzigen

Gebruik het script `cmsdbsetup.sh`. Zie het onderwerp "Unix-scripts" in het hoofdstuk Beheer van opdrachtregels in de *Beheerdershandleiding voor BI-platform* voor meer informatie.

Verwante informatie

[Unix-scripts \[pagina 917\]](#)

10.7 Servergroepen beheren

Met servergroepen kunnen de BI-platformservers van uw systeem worden georganiseerd en beheerd. U kunt een bepaalde server of servergroep per publicatie selecteren (niet per gebruiker) en u kunt servers op regio of type groeperen.

Groep servers op regio om op een gemakkelijke manier standaardinstellingen en terugkerende planningen in te stellen en om doelen te plannen voor gebruikers die in een bepaald regionaal kantoor werken. U kunt een rapportobject (bijvoorbeeld een Crystal Report of een Web Intelligence-document) aan één enkele servergroep koppelen, zodat het object altijd door dezelfde servers wordt verwerkt, en u kunt geplande rapportobjecten aan een bepaalde servergroep koppelen om ervoor te zorgen dat geplande objecten naar de juiste printers, bestandsservers enzovoort worden gestuurd. Servergroepen zijn vooral handig bij het onderhoud van systemen die voor meerdere locaties en in meerdere tijdzones worden gebruikt.

Servergroepen zijn vooral handig bij het onderhoud van systemen die voor meerdere locaties en in meerdere tijdzones worden gebruikt. Gebruik servergroepen bijvoorbeeld om uw BI-platformsysteem aan te passen voor rapporten die op verschillende locaties worden weergegeven en voor verschillende rapporttypen. Als u servers per regio organiseert, kunt u de volgende acties uitvoeren voor servergroepen:

- Standaardverwerkingsinstellingen configureren
- Terugkerende planningen configureren
- Planningsdoelen configureren voor gebruikers die in een bepaald regionaal kantoor werken
- Een rapportobject (bijvoorbeeld een Crystal Report of een Web Intelligence-document) aan één enkele servergroep koppelen, zodat het object altijd door dezelfde servers wordt verwerkt
- Geplande rapportobjecten aan een bepaalde servergroep koppelen om ervoor te zorgen dat geplande objecten naar de juiste printers, bestandsservers, enzovoort worden verzonden.

Groep servers op type wanneer u configureert dat objecten worden verwerkt door servers die voor deze objecten zijn geoptimaliseerd.

Nadat u servergroepen hebt gemaakt, configureert u objecten voor het gebruik van bepaalde servergroepen bij het plannen, weergeven en wijzigen van rapporten. Gebruik de navigatiestructuur in het beheergebied [Servers](#) van de CMC om servergroepen weer te geven. Met de optie [Lijst met servergroepen](#) geeft u een lijst met servergroepen weer in het venster [Details](#). Met de optie [Servergroepen](#) kunt u de servers in de de groep bekijken.

Voorbeeld

Verwerkingsservers op type groeperen

Verwerkingsservers bijvoorbeeld moeten veel communiceren met de database die gegevens voor gepubliceerde rapporten bevat. Als u verwerkingsservers dicht bij de databaseserver plaatst waartoe ze toegang moeten krijgen, worden de systeemprestaties verbeterd en het netwerkverkeer geminimaliseerd. Als u dus een aantal rapporten hebt die met gegevens uit een DB2-database worden uitgevoerd, kunt u een groep verwerkingsservers maken waarmee de rapporten alleen met de DB2-databaseserver worden verwerkt. Om de systeemprestatie bij het weergeven van rapporten te verbeteren kunt u configureren dat de rapporten altijd deze verwerkingsservergroep voor weergave gebruiken.

10.7.1 Servergroepen maken

Als u een servergroep maakt, moet u de naam en beschrijving van de groep opgeven en vervolgens servers aan de groep toevoegen.

10.7.1.1 Een servergroep toevoegen

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Kies ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Servergroep maken](#) .
Het dialoogvenster [Servergroep maken](#) wordt weergegeven.
3. Typ in het vak [Naam](#) een naam voor de nieuwe groep met servers.
4. Als u extra informatie over de servergroep wilt toevoegen, typt u deze in het veld [Beschrijving](#)
5. Klik op [OK](#).
6. Klik in het beheergebied [Servers](#) op [Servergroepen](#) in de navigatiestructuur en selecteer de nieuwe servergroep.
7. Kies [Leden toevoegen](#) in het menu [Acties](#).
8. Selecteer de servers die u aan deze groep wilt toevoegen en klik vervolgens op [>](#).

➔ Tip

Houd **CTRL** + **ingedrukt en** klik op de verschillende servers die u wilt selecteren.

9. Klik op [OK](#).

Het beheergebied [Servers](#) wordt opnieuw weergegeven. Hier ziet u nu alle servers die u aan de groep hebt toegevoegd. U kunt nu de status wijzigen, serverinformatie weergeven en de eigenschappen van de servers in de groep wijzigen.

10.7.2 Werken met serversubgroepen

Servergroepen kunt u verder onderverdelen in subgroepen met servers. Een subgroep is gewoon een servergroep die lid is van een andere servergroep.

Als u bijvoorbeeld servers per regio en per land indeelt, wordt elke regionale servergroep een subgroep van de landelijke servergroep. Als u servers op deze manier wilt indelen, maakt u eerst de regionale servergroepen en voegt u de verschillende servers aan de juiste regionale servergroepen toe. Vervolgens maakt u landelijke servergroepen en voegt u de regionale servergroepen aan de juiste landelijke servergroepen toe.

U kunt subgroepen op twee manieren instellen: u kunt de subgroepen van een servergroep wijzigen of u kunt de ene servergroep lid maken van een andere servergroep. Het resultaat is hetzelfde, zodat u de methode kunt gebruiken die u het beste uitkomt.

10.7.2.1 Subgroepen aan een servergroep toevoegen

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik op [Servergroepen](#) in de navigatiestructuur en selecteer de servergroep waaraan u subgroepen wilt toevoegen.

Deze groep is de bovenliggende groep.

3. Kies [Leden toevoegen](#) in het menu [Acties](#).
4. Klik op [Servergroepen](#) in de navigatiestructuur, selecteer de servergroepen die u aan deze groep wilt toevoegen en klik op [>](#).

➔ Tip

Houd + klikt die u wilt selecteren.

5. Klik op [OK](#).

Het beheergebied [Servers](#) wordt opnieuw weergegeven. Hier ziet u nu de servergroepen die u aan de bovenliggende groep hebt toegevoegd.

10.7.2.2 Een servergroep lid maken van een andere servergroep

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik op de groep die u aan een andere groep wilt toevoegen.
3. Kies [Toevoegen aan servergroep](#) in het menu [Acties](#).
4. Selecteer in de lijst [Beschikbare servergroepen](#) de andere groepen waaraan u de groep wilt toevoegen en klik vervolgens op [>](#).

➔ Tip

Houd + klikt die u wilt selecteren.

5. Klik op [OK](#).

10.7.3 Het groepslidmaatschap van een server wijzigen

U kunt het groepslidmaatschap van een server wijzigen om de server snel aan een groep of subgroep toe te voegen (of daaruit te verwijderen) die u al op het systeem hebt gemaakt.

Stel bijvoorbeeld dat u servergroepen hebt gemaakt voor een aantal regio's. Mogelijk wilt u één CMS (Central Management Server) gebruiken voor meerdere regionale servergroepen. In plaats van de CMS afzonderlijk toe te voegen aan elke regionale servergroep, kunt u op de koppeling [Lid van](#) van de server klikken om de CMS aan alle drie de regionale servergroepen tegelijk toe te voegen.

10.7.3.1 Het groepslidmaatschap van een server wijzigen

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de server waarvan u de informatie wilt wijzigen en selecteer [Bestaande servergroepen](#).
De lijst [Beschikbare servergroepen](#) in het gegevensvenster bevat de groepen waaraan u de server kunt toevoegen. De lijst [Lid van servergroepen](#) bevat de servergroepen waartoe de server behoort.
3. Als u de lijst met servergroepen waartoe de server behoort wilt wijzigen, gebruikt u de pijltoetsen om de servergroepen tussen de lijsten te verplaatsen. Klik op [OK](#) als u klaar bent.

10.7.4 Beheerderstoegang tot servers en servergroepen voor gebruikers

Door beheerdersrechten aan gebruikers toe te kennen kunnen ze server- en servergroepstaken uitvoeren, zoals het starten en stoppen van servers.

Afhankelijk van uw systeemconfiguratie en beveiligingsoverwegingen kunt u het serverbeheer beperken tot de BI-platformbeheerder of moet u mogelijk beheerderstoegang verlenen aan anderen die deze servers gebruiken. Veel bedrijven hebben een IT-afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van de servers. Als de IT-medewerkers periodiek onderhoudstaken voor servers moeten uitvoeren waarbij ze servers moeten stoppen en opnieuw starten, kunt u deze groep het beste beheerdersrechten voor de servers verlenen. Mogelijk wilt u ook serverbeheertaken voor het BI-platform aan anderen delegeren of wilt u dat bepaalde groepen in uw organisatie hun eigen serverbeheer uitvoeren.

Opmerking

U kunt een server of servergroep voor een publicatie selecteren (niet voor een bepaalde gebruiker). U kunt echter ook beheerdersrechten voor een bepaalde server of servergroep aan gebruikers of gebruikersgroepen toekennen.

10.7.4.1 Beheerderstoegangsrechten aan een server of servergroep toekennen

U kunt ook beheerdersrechten voor een bepaalde server of servergroep aan gebruikers of gebruikersgroepen toekennen.

Opmerking

U kunt een server of servergroep voor een publicatie selecteren (niet voor een gebruiker).

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de server of servergroep waartoe u beheerderstoegang wilt verlenen en selecteer [Gebruikersbeveiliging](#).

3. Klik op [Principals toevoegen](#) om gebruikers of groepen toe te voegen waaraan u toegang tot de server of servergroep wilt verlenen.
4. Selecteer in het dialoogvenster [Principals toevoegen](#) een gebruiker of groep waaraan u beheerdersrechten voor de server of servergroep wilt verlenen en klik op >.
5. Klik op [Beveiliging toevoegen en toewijzen](#).
6. Selecteer op het scherm [Beveiliging toewijzen](#) beveiligingsinstellingen voor de gebruiker of groep en klik op [OK](#).

Verwante informatie

[Werking van rechten in BI-platform \[pagina 126\]](#)

10.7.4.2 Objectrechten voor de Report Application Server

Als gebruikers rapporten via het web moeten kunnen maken of wijzigen met de RAS (Report Application Server), moeten RAS Report Modification-licenties beschikbaar zijn op het systeem. Ook moet u aan gebruikers een minimumset objectrechten toewijzen. Als u gebruikers de volgende rechten voor een rapportobject verleent, kunnen zij het rapport als gegevensbron voor een nieuw rapport selecteren of het rapport direct wijzigen:

- Objecten weergeven (of eventueel "Documentexemplaren weergeven").
- Objecten bewerken.
- De gegevens van het rapport vernieuwen.
- De gegevens van het rapport exporteren.

Gebruikers moeten tevens het recht hebben om objecten aan ten minste één map toe te voegen voordat ze nieuwe rapporten in het BI-platform kunnen opslaan.

U wordt aangeraden eerst het gewenste toegangsniveau toe te wijzen en vervolgens de gewenste wijzigingen aan te brengen. U weet dan zeker dat gebruikers de mogelijkheid behouden extra rapportagetaken (zoals kopiëren, plannen, afdrukken, enzovoort) uit te voeren. Selecteer vervolgens de optie Geavanceerd en voeg alle vereiste rechten toe die nog niet zijn verleend. Als gebruikers bijvoorbeeld al het toegangsniveau Weergeven op aanvraag voor een rapport hebben, kunt u ze toestaan het rapport te wijzigen door Geavanceerd te kiezen en expliciet het recht Objecten bewerken te verlenen.

Als gebruikers rapporten weergeven via de geavanceerde DHTML-viewer en de RAS, is het toegangsniveau Weergeven voldoende om het rapport weer te geven maar is Weergeven op aanvraag vereist om de geavanceerde zoekfuncties te kunnen gebruiken. Het extra recht Objecten bewerken is niet vereist.

10.8 Adaptive Processing Servers configureren voor productiesystemen

Het installatieprogramma installeert één APS (Adaptive Processing Server) per hostsysteem. Afhankelijk van de functies die u hebt geïnstalleerd, kan deze APS host zijn voor een groot aantal services, zoals de Toezichtservice, Service voor promotiebeheer, Multi-Dimensional Analysis Service (MDAS) en Publicatieservice.

Voor productie- of testsystemen kunt u het beste extra Adaptive Processing Servers maken en deze configureren om aan uw bedrijfsvereisten te voldoen.

U kunt op twee manieren extra Adaptive Processing Servers maken:

- Voer de wizard Systeemconfiguratie uit.
De wizard helpt u bij basisconfiguratie van uw BI-platformsysteem, waaronder het configureren van Adaptive Processing Servers aan de hand van vooraf gedefinieerde implementatiesjablonen. De APS-configuratie van de wizard vormt een goed beginpunt. Er moet echter wel systeemkalibratie worden uitgevoerd.

➔ Onthouden

Het selecteren van een implementatiesjabloon in de wizard of handmatig extra Adaptive Processing Servers maken is geen vervanging van systeemkalibratie. Zorg dat kalibratie is uitgevoerd: <http://www.sap.com/bisizing>.

10.9 Systeemprestaties inventariseren

10.9.1 Toezicht op de BI-platformservers

Met de toepassing Toezicht kunt u historische en runtime-gegevens van BI-platformservers vastleggen voor rapportage en berichtgeving. Met deze toepassing kunnen systeembeheerders bepalen of servers normaal werken en of de verwachte reactietijden worden gehaald.

Verwante informatie

[Toezicht \[pagina 686\]](#)

10.9.2 Servergegevens analyseren

Via de CMC (Central Management Console) kunt u de gegevens van de servers in uw systeem bekijken. Deze gegevens bestaan uit algemene informatie over elke computer en gedetailleerde informatie die specifiek geldt voor het type server. Ook kunt u met de CMC systeemgegevens bekijken, zoals informatie over de versie van het product, de CMS en de huidige systeemactiviteit.

Opmerking

U kunt alleen de gegevens weergeven voor servers die momenteel actief zijn.

10.9.2.1 Servergegevens weergeven

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de gegevens die u wilt weergeven en selecteer [Gegevens](#).

Op het tabblad [Gegevens](#) wordt een lijst met gegevens voor de server weergegeven.

Verwante informatie

[De eigenschappen van een server wijzigen \[pagina 393\]](#)

[Informatie over de bijlage Servergegevens \[pagina 1021\]](#)

10.9.3 Systeemgegevens weergeven

In het beheergebied [Instellingen](#) van de CMC worden systeemgegevens met algemene informatie over uw BI-platforminstallatie weergegeven. De sectie [Eigenschappen](#) bevat informatie over de productversie en de build. U ziet hier ook de naam van de gegevensbron, de database en de gebruiker van de CMS-database. De sectie [Globale systeemgegevens weergeven](#) bevat informatie over de huidige accountactiviteit, samen met statistische gegevens over huidige en verwerkte taken. De sectie [Cluster](#) bevat de naam van de CMS waarmee u verbinding hebt, de naam van het CMS-cluster en de namen van andere clusterleden.

10.9.3.1 De systeemgegevens weergeven

1. Ga naar het beheergebied [Instellingen](#) van de CMC.
2. Klik op een pijl om de instellingen in het gebied [Eigenschappen](#), [Globale systeemgegevens weergeven](#), [Cluster](#) of [Dynamische back-up](#) uit te breiden en weer te geven.

10.9.4 Serveractiviteit registreren

Met het BI-platform kunt u specifieke informatie over BI-platformwebactiviteit registreren.

- Verder zijn de servers van het BI-platform zo ontworpen dat er berichten in het standaardsysteemlogboek van uw besturingssysteem worden vastgelegd.

- In Windows registreert het BI-platform naar de service Gebeurtenislogboek. U kunt de resultaten bekijken met Logboekinzage (in het toepassingslogboek).
- In UNIX registreert het BI-platform naar de syslog daemon als Gebruikerstoepassing. Elke server voegt de eigen naam en de PID toe aan alle berichten die worden geregistreerd.

Bovendien registreert elke server assertberichten in de registratiemap van de productinstallatie. De programma-informatie in deze bestanden wordt doorgaans alleen door ondersteuningsmedewerkers van SAP BusinessObjects gebruikt voor geavanceerde probleemoplossing. De locatie van deze logboekbestanden is afhankelijk van het besturingssysteem:

- In Windows is de standaardlogboekmap `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging`.
- In UNIX is de standaardlogboekmap `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/logging`.

Deze logboekbestanden worden automatisch opgeschoond, zodat er nooit meer dan ongeveer 1 MB aan logboekgegevens per server wordt bewaard.

i Opmerking

Als u de logboekfunctie wilt inschakelen op UNIX-computers waarop “BI-platform” servers worden gehost, moet u de systeemlogboekregistratie zo instellen en configureren dat alle berichten voor de faciliteit “user” van het niveau info of hoger worden vastgelegd. U moet ook `SYSLGD` configureren om externe logboekregistratie te accepteren.

De instellingsprocedures verschillen per systeem. Raadpleeg de documentatie bij het besturingssysteem voor specifieke instructies.

10.10 Serverinstellingen configureren

Deze sectie bevat technische informatie en procedures waarin wordt uitgelegd hoe u instellingen voor BI-platformservers kunt wijzigen.

Met de meeste instellingen die in deze sectie worden besproken kunt u het BI-platform effectiever integreren met uw huidige hardware-, software- en netwerkconfiguraties. Welke instellingen u kiest, zal dan ook in grote mate afhangen van uw specifieke behoeften.

U kunt serverinstellingen op twee manieren wijzigen via de CMC (Central Management Console).

- Via het venster [Eigenschappen](#) voor de server.
- Via het venster [Algemene services bewerken](#) voor de server.

Houd er rekening mee dat niet alle wijzigingen onmiddellijk van kracht zijn. Als een instelling niet meteen kan worden gewijzigd, wordt in het dialoogvenster [Eigenschappen](#) of [Algemene services bewerken](#) de huidige instelling (in het rood) en de gewenste instelling weergegeven. In het beheergebied Servers zult u zien dat de server wordt aangeduid als Oud. Wanneer u de server opnieuw start, wordt de gewenste instellingen gebruikt en de aanduiding Oud van de server verwijderd.

i Opmerking

Deze sectie bevat geen informatie over het configureren van de webtoepassingsserver om BI-platformtoepassingen te implementeren. Deze taak wordt over het algemeen uitgevoerd wanneer u het

product installeert. Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

Verwante informatie

Poortnummers configureren [pagina 402]

De eigenschappen van een server wijzigen [pagina 393]

De CMS-systeemdatabse opnieuw maken [pagina 442]

Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren [pagina 440]

10.10.1 De eigenschappen van een server wijzigen

1. Ga naar het beheergebied *Servers* van de CMC.
2. Dubbelklik op de server waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
Het scherm *Eigenschappen* wordt weergegeven.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op *Opslaan* of *Opslaan en sluiten*.

i Opmerking

Niet alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Als een instelling niet meteen kan worden gewijzigd, wordt in het dialoogvenster *Eigenschappen* zowel de huidige instelling (in rood) als de gewenste instelling weergegeven. In het beheergebied *Servers* zult u zien dat de server wordt aangeduid als Oud. Wanneer u de server opnieuw start, wordt de gewenste instellingen uit het dialoogvenster *Eigenschappen* gebruikt en de aanduiding Oud wordt verwijderd.

10.10.2 Service-instellingen op meerdere servers toepassen

U kunt dezelfde instellingen toepassen op services die op meerdere servers worden gehost.

1. Ga naar het beheergebied *Servers* van de CMC.
2. Houd **Ctrl** ingedrukt en klik op elke server die services host waarvoor u instellingen wilt wijzigen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer *Algemene services bewerken*.
Het dialoogvenster *Algemene services bewerken* wordt geopend met een lijst met services die op de door u geselecteerde servers worden gehost en die instellingen hebben die u kunt wijzigen.
3. Als in het dialoogvenster *Algemene services bewerken* meerdere services worden weergegeven, selecteert u de gewenste service en klikt u op *Doorgaan*.
4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op *OK*.

i Opmerking

U wordt omgeleid naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC. Als de server opnieuw moet worden opgestart, wordt deze als Oud gemarkeerd. Wanneer u de server opnieuw start, worden de nieuwe instellingen gebruikt en wordt de aanduiding Oud van de server verwijderd.

10.10.3 Werken met configuratiesjablonen

Met configuratiesjablonen kunt u makkelijk meerdere serverexemplaren configureren. Configuratiesjablonen bevatten een lijst met instellingen voor elk servicetype en kunnen worden gebruikt om extra serverexemplaren te configureren. Als u bijvoorbeeld een tiental Web Intelligence-verwerkingsservers hebt die u alle identiek wilt configureren, hoeft u de instellingen voor slechts één server op te geven. Vervolgens gebruikt u de geconfigureerde service om een configuratiesjabloon voor Web Intelligence-verwerkingsservers te maken en past u deze toe op de overige 9 service-exemplaren.

Elk type BI-platformservice heeft een eigen configuratiesjabloon. Er is bijvoorbeeld een configuratiesjabloon voor de Web Intelligence-verwerkingsservice, een voor de publicatieservice, enzovoort. De configuratiesjabloon wordt gedefinieerd in de servereigenschappen in de CMC (Central Management Console).

Als u een configuratiesjabloon hebt opgegeven voor een server, worden bestaande instellingen voor de server overschreven door de waarden uit de sjabloon. In geval u later besluit de sjabloon niet meer te gebruiken, worden de oorspronkelijke instellingen niet hersteld. Wijzigingen die u daarna in de configuratiesjabloon aanbrengt, hebben geen effect op de server.

Het aanbevolen gebruik van configuratiesjablonen is als volgt:

1. Stel de configuratiesjabloon in op één server.
2. Als u dezelfde configuratie gebruiken voor alle servers van hetzelfde type wilt gebruiken, schakelt u [Configuratiesjabloon gebruiken](#) in voor alle servers van hetzelfde type, ook voor de server waarop u de configuratiesjabloon hebt ingesteld.
3. Mocht u later de configuratie van alle services van dit type willen wijzigen, dan geeft u de eigenschappen van een van de services weer en schakelt u het selectievakje [Configuratiesjabloon gebruiken](#) uit. Wijzig de gewenste instellingen, selecteer [Configuratiesjabloon instellen](#) voor deze server en klik op [Opslaan](#). Alle services van dat type worden bijgewerkt. Doordat er geen server is die altijd is ingesteld als de configuratiesjabloon, bent u ervan verzekerd dat u de configuratie van alle servers van dat type niet per ongeluk kunt wijzigen.

Verwante informatie

[Een configuratiesjabloon instellen \[pagina 395\]](#)

[Een configuratiesjabloon toepassen op een server \[pagina 395\]](#)

10.10.3.1 Een configuratiesjabloon instellen

U kunt voor type service een configuratiesjabloon instellen. U kunt maar één configuratiesjabloon instellen voor een service. Op de [eigenschappenpagina](#) van elke willekeurige server kunt u de instellingen opgeven die moeten worden gebruikt door de configuratiesjabloon voor een servicetype dat op de server wordt gehost.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de server die fungeert als host voor de services waarvoor u een configuratiesjabloon wilt instellen.
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Configureer de service-instellingen die u in de sjabloon wilt gebruiken, schakel het selectievakje [Configuratiesjabloon instellen](#) in en klik op [Opslaan](#) of [Opslaan en sluiten](#).

De configuratiesjabloon voor het type service dat u hebt geselecteerd, wordt gedefinieerd op basis van de instellingen voor de huidige server. Andere servers van hetzelfde type die fungeren als host voor dezelfde services en waarvoor in de eigenschappen het selectievakje [Configuratiesjabloon gebruiken](#) is ingeschakeld, worden automatisch meteen opnieuw geconfigureerd aan de hand van de configuratiesjabloon.

Opmerking

Als u de instellingen voor de configuratiesjabloon niet expliciet opgeeft, worden de standaardinstellingen van de service gebruikt.

Verwante informatie

[Een configuratiesjabloon toepassen op een server \[pagina 395\]](#)

10.10.3.2 Een configuratiesjabloon toepassen op een server

Voordat u een configuratiesjabloon toepast, moet u de instellingen definiëren voor de configuratiesjabloon voor het type server waarop u de sjabloon wilt toepassen. Als u de instellingen voor de configuratiesjabloon niet expliciet hebt gedefinieerd, worden de standaardinstellingen voor de service gebruikt.

Opmerking

Servers waarvoor de instelling Configuratiesjabloon gebruiken niet is ingesteld, worden niet bijgewerkt wanneer u de instellingen van de configuratiesjabloon wijzigt.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de server die fungeert als host voor een service waarop u de configuratiesjabloon wilt toepassen.
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Schakel het selectievakje [Configuratiesjabloon gebruiken](#) in en klik op [Opslaan](#) of [Opslaan en sluiten](#).

Opmerking

Als de server opnieuw moet worden gestart om de nieuwe instellingen te activeren, wordt de server in de lijst met servers aangeduid als Oud.

De gewenste configuratiesjabloon wordt op de actieve server toegepast. Wijzigingen die eventueel later in de configuratiesjabloon worden aangebracht, zijn van invloed op de configuratie van alle servers die gebruikmaken van deze configuratiesjabloon.

Als u de optie [Configuratiesjabloon gebruiken](#) uitschakelt, wordt de serverconfiguratie niet hersteld naar de waarden die golden toen de configuratiesjabloon werd geactiveerd. Wijzigingen die in de configuratiesjabloon worden aangebracht, hebben geen effect op de configuratie van de servers die gebruikmaken van de configuratiesjabloon.

Verwante informatie

[Een configuratiesjabloon instellen \[pagina 395\]](#)

10.10.3.3 Standaardwaarden herstellen

Mogelijk wilt u de configuratie van een service weer instellen op de waarden die van toepassing waren toen u de service installeerde, bijvoorbeeld wanneer u de servers niet correct hebt geconfigureerd of wanneer de prestaties te wensen overlaten.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de server die fungeert als host voor de service waarvan u de standaardwaarden wilt herstellen. Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Schakel het selectievakje [Standaardwaarden herstellen](#) in en klik op [Opslaan](#) of [Opslaan en sluiten](#). De standaardinstellingen voor het desbetreffende servicetype zijn hersteld.

10.11 Netwerkinstellingen van servers configureren

De netwerkinstellingen van BI-platformservers worden beheerd in de CMC. Deze instellingen kunnen in twee categorieën worden verdeeld: poortinstellingen en host-id's.

Standaardinstellingen

Tijdens de installatie worden de host-id's van servers ingesteld op [Automatisch toewijzen](#). Aan elke server kan echter een specifiek IP-adres of een specifieke hostnaam worden toegewezen. Het standaard CMS-poortnummer is 6400. De andere BI-platformservers worden dynamisch gebonden aan beschikbare poorten. Poortnummers

worden automatisch beheerd door het BI-platform, maar u kunt de CMC-instellingen gebruiken om poortnummers op te geven.

10.11.1 Opties voor netwerkomgeving

Het BI-platform ondersteunt Internet Protocol versie 6 (IPv6) en Internet Protocol versie 4 (IPv4) voor netwerkverkeer. U kunt de server- en clientonderdelen in de volgende omgevingen gebruiken:

- IPv4-netwerk: alle server- en clientonderdelen worden met alleen het IPv4-protocol uitgevoerd.
- IPv6-netwerk: alle server- en clientonderdelen worden met alleen het IPv6-protocol uitgevoerd.
- Gecombineerd IPv6/IPv4-netwerk: de server- en clientonderdelen worden met zowel het IPv6- als het IPv4-protocol uitgevoerd.

Opmerking

De netwerkconfiguratie moet bij voorkeur worden uitgevoerd door de systeem- en netwerkbeheerder. Het BI-platform bevat geen mechanisme voor toewijzing van een netwerkomgeving. Gebruik de CMC om een bepaald IPv6- of IPv4-adres te binden aan een van uw BI-platformservers.

10.11.1.1 Gecombineerde IPv6/IPv4-omgeving

In een IPv6/IPv4-netwerkomgeving is het volgende mogelijk:

- BI-platformservers kunnen zowel IPv6- als IPv4-aanvragen verwerken wanneer ze worden uitgevoerd in de gecombineerde IPv6/IPv4-modus.
- Clientonderdelen kunnen samenwerken met servers als IPv6-knooppunt, IPv4-knooppunt of IPv6/IPv4-knooppunt.

De gecombineerde modus is vooral handig in de volgende scenario's:

- U migreert van een IPv4- naar een IPv6-knooppuntomgeving. Alle client- en serveronderdelen blijven naadloos samenwerken totdat de overdracht is voltooid. Vervolgens kunt u de IPv4-instellingen voor alle servers uitschakelen.
- Software van derden die niet compatibel is met IPv6 blijft werken in de IPv6/IPv4-knooppuntomgeving.

10.11.2 Opties voor host-id van de server

In de CMC kunnen opties voor hostidentificatie worden opgegeven voor alle BI-platformservers. De volgende tabel bevat een beknopt overzicht van de opties in het gebied *Algemene instellingen*:

| Optie | Beschrijving |
|------------------------------|--|
| <i>Automatisch toewijzen</i> | <p>Dit is de standaardinstelling voor alle servers. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, koppelt de server de serverpoort voor aanvragen automatisch aan de eerste netwerkinterface op de computer.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Het is verstandig het selectievakje <i>Automatisch toewijzen</i> in te schakelen voor de hostnaam. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de server wordt uitgevoerd op een multihomed computer of als de server moet werken met een bepaalde firewallconfiguratie, kunt u beter een specifieke hostnaam of specifiek IP-adres opgeven. Raadpleeg de hoofdstukken over het configureren van een multihomed-computer en het werken met firewalls in de <i>Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform</i>.</p> </div> |
| <i>Hostnaam</i> | De hostnaam van de netwerkinterface waarop de server luistert naar aanvragen. Voor de CMS geeft deze instelling de hostnaam van de netwerkinterface aan waaraan de Name Server-poort en de poort voor aanvragen op de CMS zijn toegewezen. |
| <i>IP-adres</i> | Het IP-adres van de netwerkinterface waarop de server luistert naar aanvragen. Voor de CMS geeft deze instelling het adres van de netwerkinterface aan die de CMS gebruikt om de Name Server-poort te binden aan de poort voor aanvragen. Voor elke server zijn aparte velden beschikbaar waarin een IPv4- en/of een IPv6-adres kan worden opgegeven. |

Let op

Als u het selectievakje *Automatisch toewijzen* inschakelt op multihomed-computers, wordt de CMS mogelijk automatisch aan de verkeerde netwerkinterface gekoppeld. Als u dit wilt voorkomen, controleert u of de netwerkinterfaces op de hostcomputer worden weergegeven in de juiste volgorde (via de besturingssysteemprogramma's op de computer). U moet ook de hostnaam opgeven voor de CMS in de CMC.

i Opmerking

Als u werkt met multihomed-computers of in bepaalde configuraties met een NAT-firewall, moet u mogelijk de hostnaam opgeven met volledige domeinnamen (FQDN-namen) in plaats van met hostnamen.

Verwante informatie

[Het systeem configureren voor firewalls \[pagina 196\]](#)

[Een multihomed-computer configureren \[pagina 399\]](#)

[Problemen met meerdere netwerkinterfaces oplossen \[pagina 401\]](#)

10.11.2.1 De host-id van een server wijzigen

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Selecteer de server en kies [Server stoppen](#) in het menu [Acties](#).
3. Kies [Eigenschappen](#) in het menu [Beheren](#).
4. Selecteer een van de volgende opties onder [Algemene instellingen](#):

| Optie | Beschrijving |
|------------------------------|---|
| Automatisch toewijzen | De server wordt gekoppeld aan een van de beschikbare netwerkinterfaces. |
| Hostnaam | Voer de hostnaam in van de netwerkinterface waarop de server luistert naar aanvragen. |
| IP-adres | <div>Typ in de beschikbare vakken een IPv4- of een IPv6-adres voor de netwerkinterface waarop de server luistert naar aanvragen.</div> <div>i Opmerking Typ een geldig IP-adres in beide vakken als u de server als gecombineerd IPv4/IPv6-knooppunt wilt uitvoeren.</div> |

5. Klik op [Opslaan](#) of op [Opslaan en sluiten](#).
De wijzigingen worden weergegeven op de opdrachtregel op het tabblad [Eigenschappen](#).
6. Start de server en schakel deze in.

10.11.3 Een multihomed-computer configureren

Een multihomed-computer is een computer met meerdere netwerkadressen. U hebt hiervoor meerdere netwerkinterfaces nodig die elk een of meer IP-adressen hebben, of één netwerkinterface waaraan meerdere IP-adressen zijn toegewezen.

Als u meerdere netwerkinterfaces met elk één IP-adres hebt, wijzigt u de koppelingsvolgorde zo dat de netwerkinterface waaraan u de BI-platformservers wilt koppelen bovenaan staat. Als de interface meerdere IP-adressen heeft, gebruikt u de optie Host-id's in de CMC om een netwerkinterface op te geven voor de BI-platformserver. U kunt de hostnaam of het IP-adres opgeven. Voor meer informatie over het configureren van de instelling [Host-id's](#) raadpleegt u "Problemen met meerdere netwerkinterfaces oplossen".

➔ Tip

In deze sectie wordt behandeld hoe u alle servers tot hetzelfde netwerkadres beperkt, maar het is ook mogelijk afzonderlijke servers aan verschillende adressen te koppelen. U kunt bijvoorbeeld de File Repository Servers

koppelen aan een privé-adres dat niet routeerbaar is vanaf de computers van gebruikers. Bij dergelijke geavanceerde configuraties moet de DNS-configuratie het gegevensverkeer effectief routeren tussen alle BI-platformserveronderdelen. In dit voorbeeld moet de DNS-server het gegevensverkeer vanaf de andere BI-platformservers naar het privé-adres van de File Repository Servers routeren.

Verwante informatie

[Problemen met meerdere netwerkinterfaces oplossen \[pagina 401\]](#)

10.11.3.1 De CMS koppelen aan een netwerkadres

Opmerking

Op een multi-homed computer kunt u de host-id instellen op de volledige domeinnaam of het IP-adres van de interface waaraan u de server wilt koppelen.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de CMS.
3. Selecteer een van de volgende opties onder [Algemene instellingen](#):
 - [Hostnaam](#)
 - Typ de hostnaam van de netwerkinterface waaraan u de server wilt koppelen.
 - [IP-adres](#)
 - Typ in de beschikbare vakken een IPv4- of een IPv6-IP-adres voor de netwerkinterface waaraan u de server wilt koppelen.

Opmerking

Typ een geldig IP-adres in beide vakken als u de server als gecombineerd IPv4/IPv6-knooppunt wilt uitvoeren.

Let op

Schakel het selectievakje Automatisch toewijzen niet in.

4. Voor [Poort voor aanvragen](#) kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:
 - Selecteer de optie [Automatisch toewijzen](#).
 - Typ een geldig poortnummer in het veld [Poort voor aanvragen](#).
5. Controleer of u een poortnummer hebt opgegeven in het dialoogvenster Name Server-poort.

Opmerking

De standaardpoort is 6400.

10.11.3.2 De overige servers koppelen aan een netwerkadres

Voor de resterende BI-platformservers worden de poorten standaard dynamisch geselecteerd. Zie voor meer informatie over het uitschakelen van de instelling Automatisch toewijzen waarmee deze gegevens dynamisch worden doorgevoerd "De poort wijzigen waarop een server aanvragen accepteert".

Verwante informatie

[De poort wijzigen waarop een server aanvragen accepteert \[pagina 404\]](#)

10.11.3.3 Problemen met meerdere netwerkinterfaces oplossen

Op een multi-homed computer wordt de CMS mogelijk gekoppeld aan een onjuiste netwerkinterface. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de netwerkinterfaces op de hostcomputer in de juiste volgorde zijn vermeld (gebruik hiervoor de hulpprogramma's van het besturingssysteem op de computer) en de hostnaam voor de CMS op te geven in de CMC. Als de primaire netwerkinterface niet routeerbaar is, kunt u de volgende procedure gebruiken om het BI-platform te koppelen aan een niet-primaire routeerbare netwerkinterface. Voer deze stappen direct na de installatie van het BI-platform op de lokale computer uit, voordat u het BI-platform op andere computers installeert.

1. Open de CCM en stop de SIA voor het knooppunt op de computer die meerdere netwerkinterfaces heeft.
2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies [Eigenschappen](#).
3. Klik in het dialoogvenster [Eigenschappen](#) op het tabblad [Configuratie](#).
4. Als u de SIA aan een specifieke netwerkinterface wilt koppelen, voert u het poortnummer van de doelnetworkinterface in het veld [Poort](#) in.
5. Klik op [OK](#) en selecteer het tabblad [Opstarten](#).
6. Selecteer de CMS in de lijst [Lokale CMS-servers](#) en klik op [Eigenschappen](#).
7. Als u de CMS aan een specifieke netwerkinterface wilt koppelen, voert u het poortnummer van de doelnetworkinterface in het veld [Poort](#) in.
8. Klik op [OK](#) om de nieuwe instellingen toe te passen.
9. Start de SIA en wacht totdat de servers worden gestart.
10. Start de CMC (Central Management Console) en ga naar het beheergebied [Servers](#). Herhaal de stappen 11 tot en met 14 voor elke server.
11. Selecteer de server en kies [Server stoppen](#) in het menu [Acties](#).
12. Kies [Eigenschappen](#) in het menu [Beheren](#).
13. Selecteer een van de volgende opties onder [Algemene instellingen](#):
 - Hostnaam: typ de hostnaam van de netwerkinterface waaraan u de server wilt koppelen.
 - IP-adres: typ in de beschikbare vakken een IPv4- of een IPv6-IP-adres voor de netwerkinterface waaraan u de server wilt koppelen.

Opmerking

Typ een geldig IP-adres in beide vakken als u de server als gecombineerd IPv4/IPv6-knooppunt wilt uitvoeren.

Let op

Schakel het selectievakje Automatisch toewijzen niet in.

14. Klik op [Opslaan](#) of op [Opslaan en sluiten](#).

15. Ga terug naar de CCM en start de SIA opnieuw.

Alle servers in het knooppunt worden opnieuw gestart door de SIA. Alle servers op de computer worden nu aan de juiste netwerkinterface gekoppeld.

10.11.4 Poortnummers configureren

Tijdens de installatie gebruikt de CMS standaardpoortnummers. De standaard CMS-poort is 6400. Deze poort valt binnen het bereik dat door SAP BusinessObjects voor poorten wordt gereserveerd (6400 tot en met 6410). De communicatie via deze poorten zou niet tegenstrijdig moeten zijn met eventuele toepassingen van derden.

Alle andere servers van het BI-platform worden bij het starten en inschakelen dynamisch aan een beschikbare poort (hoger dan 1024) gekoppeld. Vervolgens wordt deze poort bij de CMS geregistreerd en wordt er via deze poort op BI-platfoormaanvragen gecontroleerd. U kunt zo nodig voor elk serveronderdeel opgeven dat er via een speciale poort wordt gecontroleerd (in plaats van dat er dynamisch een beschikbare poort wordt geselecteerd). U moet bijvoorbeeld handmatig een aanvraagpoort voor elke BI-platfoormserver configureren die via een firewall moet communiceren.

U kunt poortnummers opgeven op het tabblad Eigenschappen voor elke server in de CMC. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de opties in het gebied [Algemene instellingen](#) voor poortgebruik bij specifieke typen servers.

Tabel 59:

| Instelling | CMS | Andere servers |
|----------------------|---|--|
| Poort voor aanvragen | De poort die de CMS gebruikt voor het accepteren van alle aanvragen van andere servers (behalve aanvragen van Name Server-computers). Hiervoor wordt dezelfde netwerkinterface gebruikt als voor de Name Server-poort. Wanneer Automatisch toewijzen is ingeschakeld, wordt op de server automatisch een poortnummer gebruikt dat is toegewezen door het besturingssysteem. | De poort waarop de server luistert naar alle aanvragen. Wanneer Automatisch toewijzen is geselecteerd, gebruikt de server automatisch een poortnummer dat door het besturings-systeem is toegewezen. |
| Name Server-poort | Hiermee geeft u de BI-platfoormpoort op waarop de CMS luistert naar naamservice-aanvragen. De standaardwaarde is 6400. | Niet van toepassing. |

10.11.4.1 De standaardpoort voor de CMS wijzigen in de CMC

indien reeds een CMS in het cluster wordt uitgevoerd, kunt u de CMC gebruiken om de standaardpoort voor de CMS te wijzigen. Als er geen CMS op het cluster wordt uitgevoerd, gebruikt u de CCM onder Windows of het script `serverconfig.sh` onder UNIX om het poortnummer te wijzigen.

i Opmerking

op de CMS wordt dezelfde netwerkinterfacekaart gebruikt voor de poort voor aanvragen en de Name Server-poort.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de CMS in de serverlijst.
3. Vervang het nummer van de [Name Server-poort](#) door het nummer van de poort waarop de CMS moet luisteren. (De standaardpoort is 6400.)
4. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
5. Start de CMS opnieuw.

De CMS luistert op de opgegeven poort. Met de Server Intelligence Agent worden de nieuwe instellingen dynamisch doorgevoerd naar de andere servers op het knooppunt als voor deze servers de optie [Automatisch toewijzen](#) is ingeschakeld voor de poort voor aanvragen. (Het kan enkele minuten duren voordat de wijzigingen worden weergegeven in de eigenschapsinstellingen van alle knooppuntleden.)

De instellingen die u opgeeft op de pagina [Eigenschappen](#) worden weergegeven op de serveropdrachtregel, die zich ook op de pagina [Eigenschappen](#) bevindt.

10.11.4.2 De standaard CMS-poort wijzigen in de CCM onder Windows

Als er geen CMS toegankelijk is op het cluster en u de standaardpoort voor CMS voor een of meer CMS-en in de implementatie wilt wijzigen, gebruikt u de CCM om het CMS-poortnummer te wijzigen.

1. Open de CCM en stop de SIA voor het knooppunt.
2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies [Eigenschappen](#).
3. Klik in het dialoogvenster [Eigenschappen](#) op het tabblad [Opstarten](#).
4. Selecteer in de lijst [Lokale CMS-servers](#) de CMS waarvan u het poortnummer wilt wijzigen en klik op [Eigenschappen](#).
5. Als u de CMS aan een specifieke poort wilt binden, voert u het poortnummer in het veld [Poort](#) in.
6. Klik op [OK](#) om de nieuwe instellingen toe te passen.
7. Start de SIA en wacht totdat de servers worden gestart.

10.11.4.3 De standaard CMS-poort wijzigen in de CCM in Unix

Als er geen CMS toegankelijk is op het cluster en u de standaardpoort voor CMS voor een of meer CMS's in de implementatie wilt wijzigen, gebruikt u het script `serverconfig.sh` om het CMS-poortnummer te wijzigen.

1. Gebruik het script `ccm.sh` om de SIA (Server Intelligence Agent) te stoppen waarop de CMS waarvan u het poortnummer wilt wijzigen, wordt gehost.
2. Voer het script `serverconfig.sh` uit.
Dit script bevindt zich standaard in de map `<InstallDir>/sap_bobj`.
3. Selecteer **3 - Knooppunt verwijderen** en druk op .
4. Selecteer het knooppunt waarop de CMS wordt gehost die u wilt wijzigen en druk op .
5. Selecteer **3 - Een lokale CMS wijzigen** en druk op .
- Er wordt een lijst weergegeven met CMS-exemplaren die op het knooppunt worden gehost.
6. Selecteer de CMS die u wilt wijzigen en druk op .
7. Typ het nieuwe poortnummer voor de CMS en druk op .
8. Geef op of de CMS automatisch moet worden gestart als de SIA wordt gestart en druk op .
9. Typ de opdrachtregelargumenten voor de CMS of accepteer de huidige argumenten en druk op .
10. Typ **quit** om het script af te sluiten.
11. Start de SIA met het script `ccm.sh` en wacht tot de servers worden gestart.

10.11.4.4 De poort wijzigen waarop een CMS aanvragen accepteert

1. Ga naar het beheergebied **Servers** van de CMC.
2. Selecteer de CMS en kies **Eigenschappen** in het menu **Beheer**.
3. Schakel onder **Algemene instellingen** het selectievakje **Automatisch toewijzen** voor **Poort voor aanvragen** uit en typ het nummer van de poort waarop de server moet luisteren.
4. Klik op **Opslaan** of op **Opslaan en sluiten**.
5. Start de CMS opnieuw.

De CMS wordt gekoppeld aan de nieuwe poort en begint met controleren op aanvragen van andere servers.

10.11.4.5 De poort wijzigen waarop een server aanvragen accepteert

i Opmerking

Deze stappen kunnen niet worden gebruikt om de poort voor aanvragen voor de CMS (Central Management Server) te wijzigen. Zie in plaats daarvan "De poort wijzigen waarop een CMS aanvragen accepteert".

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Selecteer de server en kies [Server stoppen](#) in het menu [Acties](#).
3. Dubbelklik op de server.
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
4. Schakel onder [Algemene instellingen](#) het selectievakje [Automatisch toewijzen](#) voor [Poort voor aanvragen](#) uit en typ het nummer van de poort waarop de server moet luisteren.
5. Klik op [Opslaan](#) of op [Opslaan en sluiten](#).
6. Start de server en schakel deze in.

De server wordt gekoppeld aan de nieuwe poort. Na registratie bij de CMS luistert de server naar BI-platformaanvragen op de nieuwe poort.

10.12 Knooppunten beheren

10.12.1 Knooppunten gebruiken

Een knooppunt is een groep BI-platformservers die op dezelfde host worden uitgevoerd en door dezelfde SIA (Server Intelligence Agent) worden beheerd. Alle servers op een knooppunt worden onder dezelfde gebruikersaccount uitgevoerd. Eén computer kan vele knooppunten bevatten, zodat u processen onder verschillende gebruikersaccounts kunt uitvoeren. Met één SIA worden alle servers op een knooppunt beheerd en gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat deze correct werken.

Opmerking

U moet een beheerdersaccount met Enterprise-verificatie gebruiken om alle procedures voor knooppuntbeheer veilig uit te voeren. Als SSL-communicatie tussen servers echter is geactiveerd, moet u SSL uitschakelen voordat u beheerprocedures voor knooppunten uit kunt voeren.

Opmerking

Zorg dat alle databasestuurprogramma's aanwezig zijn die BI-platformservers nodig hebben om verbinding te maken met hun gegevensbronnen (bijvoorbeeld zodat de CMS verbinding kan maken met de CMS-database), en dat de juiste omgeving al is ingesteld (dat bijvoorbeeld toepasselijke omgevingsvariabelen zijn ingesteld).

10.12.1.1 Variabelen

| Variable | Beschrijving |
|--------------|--|
| <INSTALLDIR> | De map waarin het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is geïnstalleerd. |

| Variabele | Beschrijving |
|--------------|--|
| | In Windows: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects |
| <SCRIPTDIR> | De map waarin de scripts voor knooppuntbeheer zich bevinden. <ul style="list-style-type: none"> In Windows: <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts In Unix: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM64>/scripts |
| <PLATFORM32> | De naam van uw Unix-besturingssysteem. Geldige waarden zijn: <ul style="list-style-type: none"> aix_rs6000 linux_x86 solaris_sparc win32_x86 |
| <PLATFORM64> | De naam van uw Unix-besturingssysteem. Geldige waarden zijn: <ul style="list-style-type: none"> aix_rs6000_64 linux_x64 solaris_sparcv9 win64_x64 |

10.12.1.2 Een Unix-computer voorbereiden voor SQL Anywhere

U moet een `odbc.ini`-bestand aanmaken en activeren voordat u SQL Anywhere kunt gebruiken als een ODBC-gegevensbron op een Unix-computer.

i Opmerking

Deze procedure is niet nodig als u de gebundelde SQL Anywhere gebruikt die bij het BI-platform is geïnstalleerd.

1. Maak `odbc.ini` in `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM64>`.
2. Voer de naam van de gegevensbron (DSN), de naam van de database en server voor SQL Anywhere in, evenals het IP-adres en poortnummer van de computer waarop de SQL Anywhere-databaseserver wordt gehost.
3. Sla `odbc.ini` op.
4. Breng de SQL Anywhere-omgeving naar uw huidige omgeving.

Als u bijvoorbeeld Bash als uw opdrachtregel-shell gebruikt, zoekt u de 64-bits bronversie van `sa_config.sh`.

- Definieer een omgevingsvariabele met de naam `ODBCINI` die wijst naar de locatie waar het bestand `odbc.ini` is gemaakt.
Stel die omgevingsvariabele zo in dat onderliggende processen de omgevingsvariabele `ODBCINI` kunnen zien.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een `odbc.ini`-bestand:

```
[ODBC Data Sources]
SampleDatabase=SQLAnywhere 12.0
[SampleDatabase]
UID=Administrator
PWD=password
DatabaseName=SampleDatabase
ServerName=SampleDatabase
CommLinks=tcpip(host=192.0.2.0;port=2638)
Driver=/build/bo/sqlanywhere12/lib64/libdbodbc12.so
```

Een voorbeeld van een source-opdracht:

```
source /build/bo/sqlanywhere12/bin64/sa_config.sh
ODBCINI=/build/bo/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/odbc.ini;export ODBCINI
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

10.12.2 Een nieuw knooppunt toevoegen

Het installatieprogramma maakt één knooppunt wanneer u het BI-platform voor het eerst installeert.

U hebt mogelijk extra knooppunten nodig als u servers onder verschillende gebruikersaccounts wilt uitvoeren.

U kunt een nieuw knooppunt toevoegen met de CCM (Central Configuration Manager) of door gebruik te maken van een script voor knooppuntbeheer. Als u een firewall gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de poorten van uw SIA (Server Intelligence Agent) en CMS (Central Management Server) open zijn.

Opmerking

Gebruik de CCM of het script voor knooppuntbeheer op de computer waarop u een knooppunt wilt toevoegen.
U kunt niet een knooppunt op een externe computer toevoegen.

Een BI-platforminstallatie is een uniek exemplaar van de BI-platformbestanden die door het installatieprogramma op een computer zijn gemaakt. Een exemplaar van een BI-platforminstallatie kan alleen in één cluster worden gebruikt. Knooppunten die tot verschillende clusters behoren met dezelfde BI-platforminstallatie, worden niet ondersteund, omdat er geen patch of update op dit type implementatie kan worden toegepast. Alleen Unix-platforms ondersteunen meerdere installaties van de software op dezelfde computer, en alleen als elke installatie wordt uitgevoerd onder een unieke gebruikersaccount en in een aparte map, zodat de installaties geen bestanden delen.

Alle computers in het cluster moeten dezelfde versie en hetzelfde patchniveau hebben.

➔ Aanbeveling

Voor het toevoegen van knooppunten aan een BI-platformimplementatie waarin FIPS is ingeschakeld en CORBA SSL is geconfigureerd, wordt aangeraden om de optie "Een nieuwe tijdelijke CMS starten" te gebruiken.

Voor het toevoegen van knooppunten aan een BI-platformimplementatie waarin FIPS niet is ingeschakeld en CORBA SSL is geconfigureerd, wordt aangeraden om de optie "Een nieuwe tijdelijke CMS starten" te gebruiken.

Voor het toevoegen van knooppunten aan een BI-platformimplementatie waarin FIPS is ingeschakeld en CORBA SSL niet is geconfigureerd, wordt aangeraden om de bestaande CMS te gebruiken.

10.12.2.1 Een nieuw knooppunt aan een computer toevoegen voor een bestaande implementatie.

U kunt automatisch het eerste knooppunt op een computer maken wanneer u het installatieprogramma gebruikt om een nieuwe computer aan een bestaande implementatie toe te voegen.

➔ Tip

Klik tijdens de installatie op [Uitvouwen](#) en geef uw bestaande Central Management Server op.

Gebruik de Central Configuration Manager of het script `serverconfig.sh` als u extra knooppunten wilt maken.

Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BI-platform* voor meer informatie over de installatie.

10.12.2.2 Een knooppunt toevoegen in Windows.

⚠ Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt toevoegt.

1. Klik op [Knooppunt toevoegen](#) op de werkbalk in de CCM (Central Configuration Manager).
2. Voer in de [wizard Knooppunt toevoegen](#) de knooppuntnaam en het poortnummer in voor de nieuwe SIA (Server Intelligence Agent).
3. Bepaal of u servers wilt maken op het nieuwe knooppunt.
 - [Knooppunt toevoegen zonder servers](#)
 - [Knooppunt toevoegen met CMS](#)
 - [Knooppunt toevoegen met standaardservers](#)
Met deze optie worden alleen de servers gemaakt die op deze computer zijn geïnstalleerd. Dit omvat niet alle mogelijke servers.
4. Selecteer een CMS.

- Als uw implementatie actief is, selecteert u [Bestaande actieve CMS gebruiken](#) en klikt u op [Volgende](#). Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS, de beheerdersreferenties, de naam van de gegevensbron, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel.
- Als uw implementatie gestopt is, selecteert u [Een nieuwe tijdelijke CMS starten](#) en klikt u op [Volgende](#). Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de tijdelijke CMS, de beheerdersreferenties, de naam van de gegevensbron, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is. Zorg ervoor dat de bestaande en nieuwe CMS andere poorten gebruiken.

5. Controleer de bevestigingspagina en klik op [Voltooien](#).
De CCM maakt een knooppunt. Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

U kunt nu de CMS gebruiken om het nieuwe knooppunt te starten.

10.12.2.2.1 Een knooppunt toevoegen in Windows met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt toevoegt.

U kunt `AddNode.bat` gebruiken om een knooppunt toe te voegen op een Windows-computer. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie "Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten".

Voorbeeld

Vanwege de beperkingen van de opdrachtprompt moet u het dakje (^) gebruiken om een escape uit te voeren op spaties, het gelijkteken (=) en de puntkomma (;) in deze parameters, tenzij u de tekst omsluit met aanhalingstekens.

```
<SCRIPTDIR>\AddNode.bat -name mynode2
-siport 6415
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password My^ Password
-cmsport 7400
-dbdriver mysqldatabasesubsystem
-connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
-dbkey abc1234
-noservers
-createcms
```

Opmerking

Als u de caret niet wilt gebruiken in lange tekenreeksen, kunt u de naam van het script en alle bijbehorende parameters naar een tijdelijk `response.bat`-bestand schrijven om vervolgens het `response.bat`-bestand zonder parameters uit te voeren.

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.2.3 Een knooppunt toevoegen in Unix

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt toevoegt.

1. `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/serverconfig.sh` uitvoeren
2. Selecteer **1 - Add node** en druk op `Enter`.
3. Typ de naam van het nieuwe knooppunt en druk op `Enter`.
4. Typ het poortnummer van de nieuwe SIA in en druk op `Enter`.
5. Bepaal of u servers wilt maken op het nieuwe knooppunt.
 - **no servers**
Hiermee wordt een knooppunt gemaakt dat geen servers bevat.
 - **cms**
Hiermee wordt een CMS op het knooppunt gemaakt, maar geen andere servers.
 - **default servers**
Hiermee worden alleen de servers gemaakt die op deze computer zijn geïnstalleerd. Dit omvat niet alle mogelijke servers.
6. Selecteer een CMS.
 - Als uw implementatie actief is, selecteert u **existing** en drukt u op `Enter`.
Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS, de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens en de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel.
 - Als uw implementatie gestopt is, selecteert u **temporary** en drukt u op `Enter`.
Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de tijdelijke CMS, de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens en de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is. Zorg ervoor dat de bestaande en nieuwe CMS andere poorten gebruiken.

7. Controleer de bevestigingspagina en druk op `Enter`.

De CCM maakt een knooppunt. Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

U kunt nu `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -start <knooppuntnaam>` uitvoeren om een nieuwe knooppunt te starten.

10.12.2.3.1 Een knooppunt toevoegen in Unix met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt toevoegt.

U kunt `addnode.sh` gebruiken om een knooppunt toe te voegen op een Unix-computer. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie "Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten".

Voorbeeld

```
<SCRIPTDIR>/addnode.sh -name mynode2
    -siaport 6415
    -cms mycms:6400
    -username Administrator
    -password Password1
    -cmsport 7400
    -dbdriver mysqldatabasesubsystem
    -connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=Administrator;PWD=Password1;HOSTNAME=myDatabase;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -noservers
    -createcms
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.3 Een knooppunt opnieuw maken

U kunt een knooppunt opnieuw maken met de CCM (Central Configuration Manager) of een script voor knooppuntbeheer, nadat u de serverconfiguratie voor het hele cluster hebt hersteld, of als de computer waarop

uw implementatie wordt gehost vastloopt, beschadigd raakt of een beschadigd bestandsysteem heeft. Volg hierbij de volgende richtlijnen:

- Het is niet nodig om een knooppunt opnieuw te maken als u de implementatie opnieuw installeert op een vervangende computer met identieke installatieopties en knooppuntnaam. Het installatieprogramma maakt het knooppunt automatisch opnieuw.
- Een knooppunt hoeft alleen opnieuw gemaakt te worden op een computer met een bestaande implementatie met identieke installatieopties en identiek patchniveau.
- U mag knooppunten alleen opnieuw maken als ze niet op de computers in uw implementatie voorkomen. Zorg ervoor dat andere computers niet hetzelfde knooppunt hosten.
- Hoewel u met de implementatie knooppunten kunt uitvoeren op verschillende besturingssystemen, mag u knooppunten alleen opnieuw maken op computers met hetzelfde besturingssysteem.
- Als u een firewall gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de poorten van uw SIA (Server Intelligence Agent) en CMS (Central Management Server) open zijn.

Opmerking

Alle servers behalve de CMS moeten worden gestopt voordat u een knooppunt opnieuw kunt maken.

Onthouden

U kunt een knooppunt alleen opnieuw maken op de computer waarop het knooppunt zich bevindt.

10.12.3.1 Een knooppunt maken in Windows

1. Klik op [Knooppunt toevoegen](#) op de werkbalk in de CCM (Central Configuration Manager).
2. Voer in de [wizard Knooppunt toevoegen](#) de knooppuntnaam en het poortnummer in voor de opnieuw gemaakte SIA (Server Intelligence Agent).

Opmerking

De namen van de oorspronkelijke en opnieuw gemaakte knooppunten moeten identiek zijn.

3. Selecteer [Knooppunt opnieuw maken](#) en klik op [Volgende](#).
 - Als het knooppunt voorkomt in de systeemdatabank van de CMS (Central Management Server), wordt het opnieuw gemaakt op de lokale host.

Let op

Gebruik deze optie alleen als het knooppunt niet voorkomt op andere hosts in het cluster.

- Als het knooppunt niet aanwezig is in de systeemdatabank van de CMS, wordt er een nieuw knooppunt met standaardservers toegevoegd. Standaardservers omvatten alle servers die op de host geïnstalleerd zijn.
4. Selecteer een CMS.
 - Als uw CMS actief is, selecteert u [Bestaande actieve CMS uitvoeren](#) en klikt u op [Volgende](#).

Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS, de beheerdersreferenties, de naam van de gegevensbron, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel.

- Als uw CMS gestopt is, selecteert u [Een tijdelijke CMS starten](#) en klikt u op [Volgende](#).
Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam in voor de tijdelijke CMS, de beheerdersreferenties, de naam van de gegevensbron, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is.

5. Controleer de bevestigingspagina en klik op [Voltooien](#).
De CCM maakt het knooppunt opnieuw en voegt informatie over het knooppunt toe aan de lokale computer.
Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

U kunt nu de CCM gebruiken om het opnieuw gemaakte knooppunt te starten.

10.12.3.1.1 Een knooppunt opnieuw maken in Windows met behulp van een script

U kunt `AddNode.bat` gebruiken om een knooppunt opnieuw te maken op een Windows-computer. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie "Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten".

Voorbeeld

Vanwege de beperkingen van de opdrachtprompt moet u het dakje (^) gebruiken om een escape uit te voeren op spaties, het gelijkteken (=) en de puntkomma (;) in deze parameters, tenzij u de tekst omsluit met aanhalingstekens.

```
<SCRIPTDIR>\AddNode.bat -name mynode2
-siaport 6415
  -cms mycms:6400
  -username Administrator
  -password Password1
-cmsport 7400
  -dbdriver mysqldatabasesubsystem
  -connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
  -dbkey abc1234
-adopt
```

Opmerking

Als u de caret niet wilt gebruiken in lange tekenreeksen, kunt u de naam van het script en alle bijbehorende parameters naar een tijdelijk `response.bat`-bestand schrijven om vervolgens het `response.bat`-bestand zonder parameters uit te voeren.

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.3.2 Een knooppunt opnieuw maken in Unix

1. `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/serverconfig.sh` uitvoeren
2. Selecteer **1 - Add node** en druk op .
3. Typ de naam van het nieuwe knooppunt en druk op .

Opmerking

De namen van de oorspronkelijke en opnieuw gemaakte knooppunten moeten identiek zijn.

4. Typ het poortnummer van de nieuwe SIA in en druk op .
5. Selecteer **Knooppunt opnieuw maken** en druk op .
- Als het knooppunt voorkomt in de systeemdatabase van de CMS (Central Management Server), wordt het opnieuw gemaakt op de lokale host.

Let op

Gebruik deze optie alleen als het knooppunt niet voorkomt op andere hosts in het cluster.

- Als het knooppunt niet aanwezig is in de systeemdatabase van de CMS, wordt er een nieuw knooppunt met standaardservers toegevoegd. Standaardservers omvatten alle servers die op de host geïnstalleerd zijn.
6. Selecteer een CMS.
 - Als uw implementatie actief is, selecteert u **existing** en drukt u op .
 - Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS, de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens en de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel.
 - Als uw implementatie gestopt is, selecteert u **temporary** en drukt u op .
 - Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam in voor de tijdelijke CMS, de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens en de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is.

7. Controleer de bevestigingspagina en druk op .
- De CCM maakt het knooppunt opnieuw en voegt informatie over het knooppunt toe aan de lokale computer.
- Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

U kunt nu `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -start <knooppuntnaam>` uitvoeren om het opnieuw gemaakte knooppunt te starten

10.12.3.2.1 Een knooppunt opnieuw maken in Unix met behulp van een script

U kunt `addnode.sh` gebruiken om een knooppunt opnieuw te maken op een Unix-computer. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie “Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten”.

Voorbeeld

```
<SCRIPTDIR>/addnode.sh -name mynode2
    -siaport 6415
    -cms mycms:6400
    -username Administrator
    -password Password1
    -cmsport 7400
    -dbdriver mysqldatabasesubsystem
    -connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=Administrator;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -adopt
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.4 Een knooppunt verwijderen

U kunt een gestopt knooppunt verwijderen met een actieve CCM (Central Configuration Manager) of met behulp van een script voor knooppuntbeheer. Volg hierbij de volgende richtlijnen:

- Wanneer u een knooppunt verwijdert, worden ook de servers op het knooppunt permanent verwijderd.
- Als uw cluster meerdere computers omvat, verwijdert u de knooppunten voordat u een computer uit een cluster verwijdert en verwijder de software van de computer. Als u een computer uit een cluster verwijdert voordat u een knooppunt verwijdert, of als het bestandsysteem op een computer slecht werkt, moet u het knooppunt opnieuw maken op een andere computer met dezelfde servers, in hetzelfde cluster, om vervolgens het knooppunt te verwijderen.

➔ Onthouden

U kunt een knooppunt alleen verwijderen op de computer waarop het knooppunt zich bevindt.

Verwante informatie

[Een knooppunt opnieuw maken \[pagina 411\]](#)

10.12.4.1 Een knooppunt verwijderen in Windows

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt verwijdert.

1. De CCM (Central Configuration Manager) uitvoeren.
2. Stop in de CCM het knooppunt dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer het knooppunt en klik op de werkbalk op [Knooppunt verwijderen](#).
4. Als u daarom gevraagd wordt, voert u de hostnaam, de poort en de beheerdersreferenties voor de CMS in.

In de CCM worden het knooppunt en alle servers op het knooppunt verwijderd.

Opmerking

U kunt een nieuw toegevoegd knooppunt verwijderen na het configureren van SSL op de volgende twee manieren:

- Verwijder de SSL-parameters uit het nieuw gemaakte knooppunt en het SIA-knooppunt waarvan u CMSES probeert te verbinden.
- Voeg de volgende SSL-parameters toe aan RemoveNode.bat vóór de declaratie van de hoofdklasse en voer het bestand uit: -Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir=" Pad naar de map van SSL-certificaat" -DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key -Dpassphrase=passphrase.txt

10.12.4.1.1 Een knooppunt verwijderen in Windows met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt verwijdert.

U kunt RemoveNode.bat gebruiken om een knooppunt te verwijderen van een Windows-computer. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie “Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten”.

Voorbeeld

```
<SCRIPTDIR>\RemoveNode.bat -name mynode2
```

```
-cms mycms:6400  
-username Administrator  
-password Password1
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.4.2 Een knooppunt verwijderen van Unix

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het gehele cluster voor en nadat u een knooppunt verwijderd.

1. Voer `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -stop <knooppuntnaam>` uit om het knooppunt dat u wilt verwijderen, te stoppen.
2. `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/serverconfig.sh` uitvoeren
3. Selecteer **2 - Knooppunt verwijderen** en druk op .
4. Selecteer het knooppunt dat u wilt verwijderen en druk op .
5. Als u daarom gevraagd wordt, voert u de hostnaam, het poortnummer en de beheerdersreferenties voor de CMS in.

Het knooppunt en alle servers op het knooppunt worden verwijderd.

Opmerking

U kunt een nieuw toegevoegd knooppunt verwijderen na het configureren van SSL op de volgende twee manieren:

- Verwijder de SSL-parameters uit het nieuw gemaakte knooppunt en het SIA-knooppunt waarvan u CMSes probeert te verbinden.
- Voeg de volgende SSL-parameters toe aan RemoveNode.bat vóór de declaratie van de hoofdklasse en voer het bestand uit: `-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir=" Pad naar de map van SSL-certificaat" -DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key -Dpassphrase=passphrase.txt`

10.12.4.2.1 Een knooppunt verwijderen in Unix met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u een knooppunt verwijderd.

U kunt `removenode.sh` gebruiken om een knooppunt van een Unix-computer te verwijderen. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie “Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten”.



Voorbeeld

```
<SCRIPTDIR>\removenode.sh -name mynode2  
-cms mycms:6400  
-username Administrator  
-password Password1
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten \[pagina 424\]](#)

10.12.5 De naam van een knooppunt wijzigen

U kunt de naam van een knooppunt wijzigen met de CCM (Central Configuration Manager). Als u de naam van een knooppunt wilt wijzigen, maakt u een nieuw knooppunt met de nieuwe naam, kopieert u de servers van het oorspronkelijke knooppunt naar het nieuwe knooppunt en verwijdert u vervolgens het oorspronkelijke knooppunt. Volg hierbij de volgende richtlijnen:

- Als u de naam wijzigt van de computer waarop het knooppunt zich bevindt, hoeft u de naam van het knooppunt niet te wijzigen. U kunt de bestaande naam van het knooppunt blijven gebruiken.
- Als u een firewall gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de poorten van uw SIA (Server Intelligence Agent) en CMS (Central Management Server) open zijn.

➔ Onthouden

U kunt de naam van een knooppunt alleen wijzigen op de computer waarop het knooppunt zich bevindt.

Verwante informatie

[Een nieuw knooppunt toevoegen \[pagina 407\]](#)

[Een knooppunt verwijderen \[pagina 415\]](#)

10.12.5.1 De naam van een knooppunt wijzigen in Windows

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u de naam van een knooppunt wijzigt.

1. Start de CCM (Central Configuration Manager).
2. Klik op [Knooppunt toevoegen](#) op de werkbalk in de CCM (Central Configuration Manager).
3. Voer in de [wizard Knooppunt toevoegen](#) de knooppuntnaam en poortnummer in voor de nieuwe SIA (Server Intelligence Agent), de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel.
4. Selecteer [Knooppunt toevoegen zonder servers](#)
5. Nadat het knooppunt is gemaakt, gebruikt u de pagina [Serverbeheer](#) van de CMC (Central Management Console) om alle servers van het oorspronkelijke knooppunt naar het nieuwe knooppunt te kopiëren.

Opmerking

Zorg ervoor dat de gekloonde servers geen poortconflicten hebben met de servers op het oude knooppunt.

6. Start het nieuwe knooppunt in de CCM.
7. Gebruik de CCM om het oorspronkelijke knooppunt te verwijderen als het nieuwe knooppunt vijf minuten actief is.

Verwante informatie

[Een nieuw knooppunt toevoegen \[pagina 407\]](#)

[Een knooppunt verwijderen \[pagina 415\]](#)

10.12.5.2 De naam van een knooppunt in Unix wijzigen

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u de naam van een knooppunt wijzigt.

1. Voer `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/serverconfig.sh` uit.
2. Selecteer [1 - Add node](#) en druk op .
3. Typ de naam van het nieuwe knooppunt en druk op .
4. Typ het poortnummer van de nieuwe SIA in en druk op .
5. Als u hierom wordt gevraagd, voert u de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens, de referenties voor de systeemdatabase en de clustersleutel in.

6. Selecteer *geen servers* en druk op `Enter`.
7. Nadat het knooppunt is gemaakt, gebruikt u de pagina *Serverbeheer* van de CMC (Central Management Console) om alle servers van het oorspronkelijke knooppunt naar het nieuwe knooppunt te kopiëren.

Opmerking

Zorg ervoor dat de gekloonde servers geen poortconflicten hebben met de servers op het oude knooppunt.

8. Voer `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -start <knooppuntnaam>` uit om het nieuwe knooppunt te starten.
9. Gebruik `serverconfig.sh` om het oorspronkelijke knooppunt te verwijderen als het nieuwe knooppunt vijf minuten actief is.

Verwante informatie

[Een nieuw knooppunt toevoegen \[pagina 407\]](#)

[Servers klonen \[pagina 378\]](#)

[Een knooppunt verwijderen \[pagina 415\]](#)

10.12.6 Een knooppunt verplaatsen

U kunt een gestopt knooppunt verplaatsen van het ene naar het andere cluster met behulp van de CCM (Central Configuration Manager) of met een script voor knooppuntbeheer. Volg hierbij de volgende richtlijnen:

- Zorg dat het doelcluster geen knooppunt bevat met dezelfde naam.
- Zorg dat alle servertypen die op de computer zijn geïnstalleerd waar het bronknooppunt zich bevindt, ook op het doelcluster zijn geïnstalleerd.
- Als u een nieuwe computer wilt toevoegen aan een productiecluster, maar de computer pas wilt gebruiken als u deze getest hebt, installeert u het BI-platform op een aparte computer, test u de computer en verplaatst u het knooppunt vervolgens naar een productiecluster.
- De versie en het servicepackniveau van het BI-platform voor deze computer moeten consistent zijn met de rest van het cluster.

Onthouden

U kunt een knooppunt alleen verplaatsen op de computer waarop het knooppunt zich bevindt.

10.12.6.1 Een bestaand knooppunt verplaatsen in Windows

In dit voorbeeld is het knooppunt dat u wilt verplaatsen geïnstalleerd op het bronsysteem. De computer van het bronsysteem was eerst onderdeel van een zelfstandig cluster, maar wordt nu toegevoegd aan het doelcluster.

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u het knooppunt verplaatst.

1. Stop het knooppunt in de CCM (Central Configuration Manager).
2. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt en selecteer [Verplaatsen](#).
3. Als hierom wordt gevraagd, selecteert u de naam van de gegevensbron en voert u de hostnaam, de poort, de databaseverbindingsgegevens, de beheerdersreferenties voor de doel-CMS en de clustersleutel in.
4. Selecteer een CMS.
 - Als uw bronimplementatie actief is, selecteert u [Bestaande actieve CMS gebruiken](#) en klikt u op [Volgende](#). Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS en beheerdersreferenties van het bronsysteem.
 - Als uw bronimplementatie is gestopt, selecteert u [Een nieuwe tijdelijke CMS starten](#) en klikt u op [Volgende](#). Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de tijdelijke CMS van het bronsysteem, de beheerdersreferenties, de naam van de gegevensbron, de referenties voor de bronsysteemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is.

5. Controleer de bevestigingspagina en klik op [Voltooien](#). De CCM maakt een nieuw knooppunt op het doelcluster, met dezelfde naam en dezelfde servers als het knooppunt op het broncluster. Een kopie van het knooppunt blijft in het broncluster staan. De configuratiesjablonen voor de servers in het knooppunt worden niet verplaatst. Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

Let op

Gebruik het broncluster niet nadat het knooppunt verplaatst is.

6. Start het verplaatste knooppunt in de CCM.

10.12.6.1.1 Een knooppunt verplaatsen in Windows met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u het knooppunt verplaatst.

U kunt `MoveNode.bat` gebruiken om een knooppunt op een Windows-computer te verplaatsen. Zie de sectie “Scriptparameters voor het verplaatsen van knooppunten” voor meer informatie.

Voorbeeld

Vanwege de beperkingen van de opdrachtprompt moet u het dakje (^) gebruiken om een escape uit te voeren op spaties, het gelijkteken (=) en de puntkomma (;) in deze parameters, tenzij u de tekst omsluit met aanhalingstekens.

```
<SCRIPTDIR>\MoveNode.bat -cms sourceMachine:6409
    -username Administrator
    -password Password1
    -dbdriver mysqldatabasesubsystem
    -connect "DSN=Source
BOEXI40;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database1;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -destcms destinationMachine:6401
    -destusername Administrator
    -destpassword Password2
    -destdbdriver sybasedatabasesubsystem
    -destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=username;PWD=Password2;"
    -destdbkey def5678
```

Opmerking

Als u de caret niet wilt gebruiken in lange tekenreeksen, kunt u de naam van het script en alle bijbehorende parameters naar een tijdelijk `response.bat`-bestand schrijven om vervolgens het `response.bat`-bestand zonder parameters uit te voeren.

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)

[Scriptparameters voor het verplaatsen van knooppunten \[pagina 427\]](#)

10.12.6.2 Een bestaand knooppunt verplaatsen in Unix

In dit voorbeeld is het knooppunt dat u wilt verplaatsen geïnstalleerd op het bronsysteem. De computer van het bronsysteem was eerst onderdeel van een zelfstandig cluster, maar wordt nu toegevoegd aan het doelcluster.

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u het knooppunt verplaatst.

1. Voer `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -stop <knooppuntnaam>` uit om het knooppunt te stoppen.
2. `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/serverconfig.sh` uitvoeren
3. Selecteer **4 - Knooppunt verplaatsen** en druk op .
4. Selecteer het knooppunt dat u wilt verplaatsen en druk op .

5. Als hierom wordt gevraagd, selecteert u de verbindingsgegevens voor de systeemdatabase en voert u de hostnaam, de poort, de beheerdersreferenties voor de doel-CMS en de clustersleutel in.
6. Selecteer een CMS.
 - Als uw bronimplementatie actief is, selecteert u *bestaand* en drukt u op .
Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en het poortnummer in voor de bestaande CMS en beheerdersreferenties van het bronsysteem.
 - Als uw bronimplementatie gestopt is, selecteert u *tijdelijk* en drukt u op .
Als hierom wordt gevraagd, voert u de hostnaam en poort in voor de tijdelijke CMS van het bronsysteem, de beheerdersreferenties, de databaseverbindingsgegevens en de referenties voor de bronsysteemdatabase en de clustersleutel. Een tijdelijke CMS wordt gestart. (Deze stopt wanneer dit proces voltooid wordt.)

Let op

Probeer de implementatie niet te gebruiken als de tijdelijke CMS actief is. Zorg ervoor dat de bestaande en tijdelijke CMS andere poorten gebruiken.

7. Controleer de bevestigingspagina en druk op .
- De CCM maakt een nieuw knooppunt op het doelcluster, met dezelfde naam en dezelfde servers als het knooppunt op het doelcluster. Een kopie van het knooppunt blijft in het broncluster staan. De configuratiesjablonen voor de servers in het knooppunt worden niet verplaatst. Als er een fout optreedt, raadpleeg dan het logbestand.

Let op

Gebruik het broncluster niet nadat het knooppunt verplaatst is.

8. Voer `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/ccm.sh -start <knooppuntnaam>` uit om het verplaatste knooppunt te starten.

10.12.6.2.1 Een knooppunt verplaatsen in Unix met behulp van een script

Let op

Maak een back-up van de serverconfiguratie voor het volledige cluster, voor en nadat u het knooppunt verplaatst.

U kunt `movenode.sh` gebruiken om een knooppunt op een Unix-computer te verplaatsen. Zie de sectie "Scriptparameters voor het verplaatsen van knooppunten" voor meer informatie.

Voorbeeld

```
<SCRIPTDIR>/movenode.sh -cms sourceMachine:6409
  -username Administrator
  -password Password1
  -dbdriver mysqldatabasesubsystem
  -connect "DSN=Source
BOEXI40;UID^=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database1;PORT=3306"
```

```
-dbkey abc1234
-destcms destinationMachine:6401
-destusername Administrator
-destpassword Password2
-destdbdriver sybasedatabasesubsystem
-destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=username;PWD=Password2;"
-destdbkey def5678
```

Verwante informatie

[Variabelen \[pagina 405\]](#)





[Scriptparameters voor het verplaatsen van knooppunten \[pagina 427\]](#)



10.12.7 Scriptparameters

10.12.7.1 Scriptparameters voor het toevoegen, opnieuw maken en verwijderen van knooppunten

Tabel 60:

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|-----------|--|--------------------------|
| -adopt | Hiermee wordt het knooppunt opnieuw gemaakt als het al bestaat in de CMS. | -adopt |
| -cms | <p>De naam en het poortnummer van de CMS (Central Management Server).</p> <div>  Let op Gebruik deze parameter niet als u -usetempcms gebruikt </div> <div>  Opmerking U moet een poortnummer opgeven als de CMS niet wordt uitgevoerd op de standaardpoort (6400). </div> | -cms mycms : 6409 |

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|------------|--|--|
| -cmsport | <ul style="list-style-type: none"> Het poortnummer van de CMS wanneer een tijdelijke CMS wordt gestart. <div>  Beperking U moet ook de parameters -usetempcms, -dbdriver, -connect en -dbkey gebruiken. </div> <ul style="list-style-type: none"> Het poortnummer van de CMS wanneer een nieuwe CMS wordt gemaakt. <div>  Beperking U moet ook de parameters -dbdriver, -connect en -dbkey gebruiken. </div> | -cmsport 6401 |
| -connect | De verbindingssreeks van de systeemdatabse van de (tijdelijke) CMS. <div>  Opmerking Laat de attributen HOSTNAME en PORT weg wanneer u verbinding maakt met DB2-, Oracle-, SQL Anywhere-, SQL Server- of Sybase-databases. </div> | -connect "DSN=BusinessObjects CMS 140;UID=gebruikersnaam;PWD=wachtwoord;HOSTNAME=database;PORT=3306" |
| -dbdriver | Het databasestuurprogramma van de CMS. Geaccepteerde waarden: <ul style="list-style-type: none"> db2databasesubsystem maxdbdatabasesubsystem mysqldatabasesubsystem oracledatabasesubsystem squidatabasesubsystem sqlserverdatabasesubsystem sybasedatabasesubsystem newdbdatabasesubsystem | -dbdriver mysqldatabasesubsystem |
| -dbkey | De clustersleutel. | -dbkey abc1234 |
| -name | De naam van een knooppunt. | -name mynode2 |
| -noservers | Hiermee maakt u een knooppunt zonder servers. <div>  Opmerking Met de extra parameter -createcms maakt u een knooppunt met een CMS, maar zonder andere servers. Laat deze parameters weg om een knooppunt met alle standaardservers te maken. </div> | -noservers |

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|-------------|--|--------------------------------|
| -password | Het wachtwoord van de beheerdersaccount. | -password Password1 |
| -siaport | Het poortnummer van de Server Intelligence Agent voor het knooppunt. | -siaport 6409 |
| -username | De gebruikersnaam van de beheerdersaccount. | -username Administrator |
| -usetempcms | <div>  Let op Gebruik deze parameter niet als u <code>-cms</code> gebruikt Hiermee start en gebruikt u de tijdelijke CMS. </div> <div>  Opmerking Gebruik een tijdelijke CMS wanneer uw implementatie niet actief is. </div> | -usetempcms |

Verwante informatie

[Een knooppunt toevoegen in Windows met behulp van een script \[pagina 409\]](#)

[Een knooppunt toevoegen in Unix met behulp van een script \[pagina 411\]](#)

[Een knooppunt opnieuw maken in Windows met behulp van een script \[pagina 413\]](#)

[Een knooppunt opnieuw maken in Unix met behulp van een script \[pagina 415\]](#)

[Een knooppunt verwijderen in Windows met behulp van een script \[pagina 416\]](#)

[Een knooppunt verwijderen in Unix met behulp van een script \[pagina 417\]](#)

10.12.7.2 Scriptparameters voor het verplaatsen van knooppunten

Tabel 61:

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|-----------|--|--|
| -cms | <p>De naam van de bron-CMS (Central Management Server).</p> <p>⚠ Let op</p> <p>Gebruik deze parameter niet als u –usetempcms gebruikt</p> <p>i Opmerking</p> <p>U moet een poortnummer opgeven als de CMS niet wordt uitgevoerd op de standaard-poort (6400).</p> | -cms sourceMachine:6409 |
| -cmsport | <ul style="list-style-type: none"> Het poortnummer van de CMS wanneer een tijdelijke CMS wordt gestart. <p>⚠ Beperking</p> <p>U moet ook de parameters –usetempcms, –dbdriver, –connect en –dbkey gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het poortnummer van de CMS wanneer een nieuwe CMS wordt gemaakt. <p>⚠ Beperking</p> <p>U moet ook de parameters –dbdriver, –connect en –dbkey gebruiken.</p> | -cmsport 6401 |
| -connect | <p>De verbindingssreeks van de systeemdatabse van de (tijdelijke) CMS.</p> <p>i Opmerking</p> <p>Laat de attributen HOSTNAME en PORT weg wanneer u verbinding maakt met DB2-, Oracle-, SQL Anywhere-, SQL Server- of Sybase-databases.</p> | -connect "DSN=Source BOEXI40;UID=gebruikersnaam;PWD=wa chtwoord;HOSTNAME=database;PORT=3 306" |

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|---------------|---|--|
| -dbdriver | <p>Het databasestuurprogramma van de bron-CMS.</p> <p>Geaccepteerde waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • db2databasesubsystem • maxdbdatabasesubsystem • mysqldatabasesubsystem • oracledatabasesubsystem • sqldatabasesubsystem • sqlserverdatabasesubsystem • sybasedatabasesubsystem • newdbdatabasesubsystem | -dbdriver mysqldatabasesubsystem |
| -dbkey | De clustersleutel van de bron. | -dbkey abc1234 |
| -destcms | <p>De naam van de doel-CMS.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>U moet een poortnummer opgeven als de CMS niet wordt uitgevoerd op de standaardpoort (6400).</p> </div> | -destcms destinationMachine:6401 |
| -destconnect | <p>De verbindingssreeks van de systeemdatabas van de doel-CMS.</p> <div> <p>i Opmerking</p> <p>Laat de attributen HOSTNAME en PORT weg wanneer u verbinding maakt met DB2-, Oracle-, SQL Anywhere-, SQL Server- of Sybase-databases.</p> </div> | -destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=gebruikersnaam;PWD=wachtwoord;HOSTNAME=database;PORT=3306" |
| -destdbdriver | <p>Het databasestuurprogramma van de doel-CMS.</p> <p>Geaccepteerde waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • db2databasesubsystem • maxdbdatabasesubsystem • mysqldatabasesubsystem • oracledatabasesubsystem • sqldatabasesubsystem • sybasedatabasesubsystem • newdbdatabasesubsystem | -destdbdriver sybasedatabasesubsystem |
| -destdbkey | De clustersleutel van het doel. | -destdbkey def5678 |
| -destpassword | Het wachtwoord van de beheerdersaccount op de doel-CMS. | -destpassword Password2 |
| -destusername | De gebruikersnaam van de beheerdersaccount op de doel-CMS. | -destusername Administrator |

| Parameter | Beschrijving | Voorbeeld |
|-------------|--|--------------------------------------|
| -password | Het wachtwoord van de beheersaccount op de bron-CMS. | <code>-password Password1</code> |
| -username | De gebruikersnaam van de beheerdersaccount op de bron-CMS. | <code>-username Administrator</code> |
| -usetempcms | <div>  Let op Gebruik deze parameter niet als u <code>-cms</code> gebruikt Hiermee start en gebruikt u de tijdelijke CMS. </div> <div>  Opmerking Gebruik een tijdelijke CMS wanneer uw implementatie niet actief is. </div> | <code>-usetempcms</code> |

Verwante informatie

[Een knooppunt verplaatsen in Windows met behulp van een script \[pagina 421\]](#)

[Een knooppunt verplaatsen in Unix met behulp van een script \[pagina 423\]](#)

10.12.8 Windows-serverafhankelijkheden toevoegen

In een Windows-omgeving is elk exemplaar van SIA (Server Intelligence Agent) afhankelijk van het gebeurtenislogboek en RPC-services (Remote Procedure Call).

Als de SIA niet juist werkt, zorg er dan voor dat beide services worden weergegeven op het tabblad [Afhankelijkheid](#) van de SIA.

10.12.8.1 Windows-serverafhankelijkheden toevoegen

1. De CCM (Central Configuration Manager) gebruiken om de SIA (Server Intelligence Agent) te stoppen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en selecteer [Eigenschappen](#).
3. Klik op het tabblad [Afhankelijkheid](#).
4. Klik op [Toevoegen](#).
Het dialoogvenster [Afhankelijkheid toevoegen](#) verschijnt en toont een lijst met alle beschikbare afhankelijkheden.
5. Selecteer een afhankelijkheid en klik op [Toevoegen](#).
6. Klik op [OK](#).

7. Gebruik de CCM om de SIA opnieuw te starten.

10.12.9 De gebruikersreferenties voor een knooppunt wijzigen

U kunt de CCM (Central Configuration Manager) gebruiken op de gebruikersreferenties voor de SIA (Server Intelligence Agent) op te geven of bij te werken als het wachtwoord van het besturingssysteem wordt gewijzigd, of als u alle servers op een knooppunt wilt uitvoeren onder een andere gebruikersaccount.

Alle servers beheerd door de SIA worden onder dezelfde account uitgevoerd. Als u een server wilt uitvoeren met een niet-systeemaccount, moet u ervoor zorgen dat de account lid is van de groep Lokale beheerder op de servercomputer en dat deze het volgende recht heeft: "Token op procesniveau vervangen".

Beperking

Op een Unix-computer moet u het BI-platform uitvoeren met de account die gebruikt is om het platform te installeren. Als u een andere account wilt gebruiken, moet u de implementatie opnieuw installeren met een andere account.

10.12.9.1 De gebruikersreferenties voor een knooppunt wijzigen in Windows.

1. De CCM (Central Configuration Manager) gebruiken om de SIA (Server Intelligence Agent) te stoppen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en selecteer *Eigenschappen*.
3. Schakel het selectievakje *Systeemaccount* uit.
4. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op *OK*.
5. Gebruik de CCM om de SIA opnieuw te starten.

De SIA en de serverprocessen melden zich met de nieuwe gebruikersaccount aan bij de lokale computer.

10.13 Namen van computers in BI-platformimplementaties wijzigen

10.13.1 Clusternamen wijzigen

Als u clusternamen wilt wijzigen, moet u als volgt te werk gaan:

Let op

Implementeer nooit meerdere clusters met dezelfde naam.

Tabel 62:

| Voorwaarde | Actie |
|---|---|
| De naam van het cluster wordt gewijzigd. | Stel de gebruikers op de hoogte van de nieuwe clusternaam en vraag hen deze te gebruiken (nadat voor het eerst verbinding is gemaakt met de CMS met syntaxis <code><hostnaam> : <poort></code>). Wijzig op de weblaag de cluster-naam in de eigenschappenbestanden van alle webtoepassingsservers. |
| U installeert een andere versie van het BI-platform op een computer waarop voorheen een CMS werd uitgevoerd of voegt de computer toe aan een ander cluster. | <ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de nieuwe CMS op een andere poort wordt uitgevoerd. • Gebruik per cluster een uniek wachtwoord om te voorkomen dat gebruikers zich aanmelden bij het verkeerde cluster. |

10.13.2 IP-adressen wijzigen

Om wijzigingen in de configuratie te voorkomen als gevolg van wijzigingen in het IP-adres van de computer, selecteert u [Serveireigenschappen](#) op het tabblad [Servers](#) van de CMC en zorgt u er vervolgens voor dat alle servers verbinding maken met hostnamen of kiest u de optie [Automatisch toewijzen](#). Ga verder als volgt te werk:

Tabel 63:

| Voorwaarde | Actie |
|---|---|
| U gebruikt ODBC voor de CMS-database of de controledatabase. | Zorg ervoor dat de DSN de hostnaam van de CMS-database-server gebruikt. |
| U gebruikt een ander databaseverbindingstype voor de CMS-database of de controledatabase. | Gebruik de CCM om de hostnaam van de database in te stellen voor de database. |
| De CMS-database of de controledatabase bevindt zich op dezelfde host als de CMS. | Gebruik <code>localhost</code> als computernaam. |
| U gebruikt de URL voor webtoepassingen van BI-platform die gebruikers met webbrowsers benaderen (bijvoorbeeld de CMC). | Gebruik in standaard-URL's hostnamen in plaats van IP-adressen. Als u de URL voor de standaardviewer wilt bijwerken, selecteert u Verwerkingsinstellingen voor de geselecteerde toepassing. |
| U gebruikt de URL voor BI-platformclients die zijn gebaseerd op webservices (bijvoorbeeld Crystal Reports voor Java of LiveOffice). | Voor OpenDocument bijvoorbeeld klikt u op het tabblad Toepassingen in de CMC, klikt u met de rechtermuisknop op Open Document en selecteert u Verwerkingsinstellingen . |
| U gebruikt OpenDocument. | |

Alternatieve richtlijnen

Opmerking

Volg deze richtlijnen alleen als u de bovenstaande aanbevelingen niet kunt volgen.

Tabel 64: Voor computers waarop servers worden gehost

| Voorwaarde | Actie |
|--|--|
| De host bevat BI-platformservers en de servers zijn gebonden aan specifieke IP-adressen. | Wijzig de IP-adressen op het tabblad Servers van de CMC, maar start de servers niet opnieuw tot alles op de computer is bijgewerkt. Start vervolgens de computer opnieuw op, niet de afzonderlijke BI-platformservers. |
| Voor een databaseverbinding is een IP-adres vereist. | Wijzig het IP-adres. |
| Voor een statisch IP-netwerk is het vereist om het IP-adres te wijzigen. | Wijzig het IP-adres van de computer waarop BI-platform wordt uitgevoerd. <div> → Tip Meld u aan bij de CMC en controleer of het BI-platform naar behoren werkt. </div> |

→ Onthouden

Start de computer opnieuw op nadat u een actie hebt uitgevoerd.

Tabel 65: Voor computers waarop de webtoepassingsserver wordt gehost

| Voorwaarde | Actie |
|--|--|
| De URL van de standaardviewer voor OpenDocument moet een IP-adres bevatten | Wijzig het IP-adres in het veld Standaardviewer-URL instellen van de sectie Verwerkingsinstellingen van het tabblad Toepassingen van de CMC. |
| Gebruikers benaderen webtoepassingen van het BI-platform (bijvoorbeeld de CMC) door een URL met een IP-adres in hun browsers op te geven. | Geef het nieuwe IP-adres door aan de gebruikers. |
| IP-adressen zijn vereist voor BI-platformclients die zijn gebaseerd op webservices (bijvoorbeeld Crystal Reports voor Java of LiveOffice). | Stel de nieuwe IP-adressen in voor alle clients. |

Verwante informatie

[Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren \[pagina 440\]](#)

10.13.3 Computernamen wijzigen

U kunt computers in een implementatie van het BI-platform te allen tijde een andere naam geven door alle BI-platformservers op de computer te stoppen en vervolgens de computer een andere naam te geven. Als u computernamen wilt wijzigen, moet u als volgt te werk gaan:

Tabel 66:

| Voorwaarde | Actie |
|--|--|
| U meldt zich voor het eerst aan. | Gebruik de CMS-computernaam (niet de clusternaam). |
| U hebt een implementatie met meerdere computers. | Zorg dat alle CMS-servers op alle andere computers actief zijn tijdens het wijzigen van de naam. |

10.13.3.1 Serverlaag

Opmerking

Voordat u de naam van de CMS-computer wijzigt, moet u de configuratie van alle servers op de desbetreffende computer controleren op het tabblad “Serverbeheer” van de CMC. Als in de eigenschap *Hostnaam* de oude CMS-hostnaam wordt gebruikt, moet u deze wijzigen in de nieuwe hostnaam.

Onthouden

Start de servers pas opnieuw op als u alle procedures voor het wijzigen van de computernaam hebt voltooid.

Volg de onderstaande instructies voor het wijzigen van computernamen op de serverlaag:

Tabel 67:

| Voorwaarde | Actie |
|---|--|
| Op de computer waarvan de naam is gewijzigd wordt een CMS gehost en gebruikers hebben zich eerder aangemeld door de oude naam op te geven. | Geef de nieuwe CMS-computernaam door aan de gebruikers en vraag en deze naam te gebruiken. |
| Op de computer waarvan de naam is gewijzigd wordt een CMS gehost en de bestanden met de standardeigenschappen voor de webtoepassingen van BI-platform bevatten de oude CMS-hostnaam (in de eigenschap <code>cms.default</code>). | <p>Wijzig de CMS-computernaam in de eigenschap <code>cms.default</code> in alle aangepaste eigenschappenbestanden op alle computers op de weblaag. Op Tomcat staan de eigenschappenbestanden die u maakt standaard in <code><INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom</code>.</p> <div> <h4> Opmerking</h4> <p>Als er geen aangepaste eigenschappenbestanden zijn, moet u deze maken. Kopieer hiertoe de standardeigenschappenbestanden naar een aangepaste map en verwijder alle inhoud uit de bestanden behalve de regel <code>cms.default</code>.</p> </div> |

| Voorwaarde | Actie |
|---|---|
| Op de computer waarvan de naam is gewijzigd, wordt een CMS gehost en SAP BusinessObjects Explorer is geïnstalleerd op een of meer computers in het cluster. | <p>Wijzig de oude CMS-hostnaam in de nieuwe hostnaam in de eigenschap <code>default.cms.name</code> in het bestand <code>default.settings.properties</code> op alle computers waarop webtoepassingsservers worden gehost. Het bestand <code>default.settings.properties</code> staat standaard in Tomcat in <code><INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\explorer\WEB-INF\classes\</code></p> <p>➔ Onthouden</p> <p>Start de Explorer-webtoepassing of toepassingsserver opnieuw op nadat u de actie hebt uitgevoerd.</p> |
| U gebruikt SSO met Explorer. | Geef de nieuwe CMS-hostnaam op in de waarde <code>cms</code> in het bestand <code>jsp-sso-provider.jsp</code> en in de waarden <code>sso.global.cms</code> en <code>sso.trusted.auth.x509.cms</code> in het bestand <code>sso.properties</code> . |
| U gebruikt Portal Integration Kits of aangepaste toepassingen. | Geef de nieuwe CMS-hostnaam op in de instellingen voor de Portal Integration Kits of aangepaste toepassingen. |
| <p>De implementatie voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een cluster heeft meerdere knooppunten. • Alle CMS-servers worden alleen uitgevoerd op de computer waarvan de naam is gewijzigd. • Op ten minste één knooppunt wordt de CMS niet gehost. • U wijzigt de naam van een computer met ten minste één knooppunt. • Tijdens het wijzigen van de naam verandert ook het IP-adres. | Gebruik de CCM om de werkstroom "Knooppunt opnieuw maken" uit te voeren voor alle knooppunten behalve het knooppunt waarop de CMS wordt gehost en start vervolgens alle BI-platformknooppunten in de implementatie. Raadpleeg het hoofdstuk "Knooppunten beheren" voor meer informatie. |

➔ Onthouden

Start de webtoepassing of toepassingsserver opnieuw op nadat u de actie hebt uitgevoerd.

Verwante informatie

[Een knooppunt opnieuw maken \[pagina 411\]](#)

10.13.3.2 Weblaag

Volg de onderstaande instructies als u de naam van de computer wilt wijzigen waarop de webtoepassingsserver van het BI-platform wordt gehost:

Tabel 68:

| Voorwaarde | Actie |
|--|--|
| U wijzigt de naam van de computer waarop de webtoepassingsserver van het BI-platform wordt gehost en de URL van de standaardviewer voor OpenDocument bevat de hostnaam van een webtoepassingsserver. | Meld u aan bij de CMC en wijzig de standaardviewer-URL in ► Toepassingen ► CMC ► Verwerkingsinstellingen ► . |
| U wijzigt de naam van de computer waarop de webtoepassingsserver van het BI-platform wordt gehost en de gebruikers benaderen webtoepassingen van het BI-platform met behulp van een URL die een hostnaam van een webtoepassingsserver bevat. | Vraag de gebruikers de webtoepassingen van het BI-platform te benaderen via een URL die de nieuwe hostnaam voor de webtoepassingsserver bevat. |
| U wijzigt de naam van de computer waarop de webtoepassingsserver van het BI-platform wordt gehost en de URL's van BI-platformclients op basis van webservices bevatten hostnamen van webtoepassingsservers. | Configureer alle BI-platformclients die op webservices zijn gebaseerd, opnieuw om de nieuwe hostnaam van de webtoepassingsserver te gebruiken. |

10.13.3.3 Databases

Als u de computer waarop de CMS-systeemdatabas of de controledatabase wordt gehost een andere naam wilt geven, gaat u als volgt te werk:

Tabel 69:

| Voorwaarde | Actie |
|---|--|
| U wilt wijzigingen in het IP-adres vermijden. | Gebruik de computernaam van de CMS-database of de controledatabase in de DSN (Naam gegevensbron). |
| De CMS-database of controledatabase bevindt zich op dezelfde host als de CMS. | Gebruik <code>localhost</code> in de DSN om te voorkomen dat u deze moet wijzigen als de hostnaam wordt gewijzigd. |

CMS-systeemdatabas

Tabel 70:

| Voorwaarde | Actie |
|---|--|
| U wijzigt de naam van de computer waarop de CMS-systeemdatabas wordt gehost en u gebruikt ODBC. | Geef de nieuwe hostnaam van de databaseserver op in de DSN van de CMS-database. |
| U wijzigt de naam van een computer waarop de CMS-systeemdatabas wordt gehost en u gebruikt een niet-ODBC-verbindingstype. | Gebruik de CCM om de nieuwe hostnaam van de databaseserver in de CMS-database te definiëren voor elk knooppunt in het cluster. |

Controledatabase

Tabel 71:

| Voorwaarde | Actie |
|--|---|
| U wijzigt de naam van de computer waarop de controledatabase wordt gehost en u gebruikt ODBC. | Geef de nieuwe hostnaam van de databaseserver op in de DSN van de controledatabase. |
| U wijzigt de naam van een computer waarop de controledatabase wordt gehost en u gebruikt een niet-ODBC-verbindings-type. | Geef de nieuwe hostnaam van de databaseserver op op het tabblad <i>Controle</i> van de CMC. |

10.13.3.4 File Repository Servers

Als u de naam van de computer wilt wijzigen waarop de FRS-bestandsopslag wordt gehost, moet u de *Input File Repository*- en *Output File Repository*-servers op de pagina "Serverbeheer" van de CMC bijwerken en moet u in de eigenschappen voor de *Map voor bestandsopslag* en de *Tijdelijke map* het nieuwe pad naar de bestandsopslag opgeven. Vervolgens start u de servers opnieuw op.

10.14 32-bits en 64-bits bibliotheken van derden gebruiken in BI-platform

BI-platformservers zijn een combinatie van 32- en 64-bits processen. Een aantal servers start tevens 32-bits en 64-bits onderliggende processen. Om de juiste versie van bibliotheken van derden (32-bits of 64-bits) in BI-platformprocessen te gebruiken, moet u afzonderlijke omgevingsvariabelen instellen voor elke versie op de computer waarop het BI-platform wordt gehost. Vervolgens moet u een extra omgevingsvariabele instellen met een door komma's gescheiden lijst van alle omgevingsvariabelen die gelden voor 32-bits en 64-bits versies. Wanneer een proces wordt gestart door het BI-platform, zal de juiste variabele worden geselecteerd, afhankelijk van of het proces 32-bits of 64-bits is.

- `<FIRST_ENV_VAR>`=De waarde die moet worden gebruikt door 64-bits BI-platformprocessen.
- `<FIRST_ENV_VAR32>`=De waarde die moet worden gebruikt voor 32-bits processen.
- `<SECOND_ENV_VAR>`=De waarde die moet worden gebruikt voor 64-bits processen.
- `<SECOND_ENV_VAR32>`=De waarde die moet worden gebruikt voor 32-bits processen.
- `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=<FIRST_ENV_VAR>,<SECOND_ENV_VAR>`

Als u bijvoorbeeld het BI-platform hebt geïnstalleerd op zowel een AIX-computer als op 32-bits en 64-bits Oracle-clients en u moet de variabele LIBPATH instellen, moet u de volgende variabelen instellen:

- `ORACLE_HOME=<hoofdmap van de 64-bits versie van de Oracleclient>`
- `ORACLE_HOME32=<hoofdmap van de 32-bits versie>`
- `LIBPATH=<bibliotheekpad van de 64-bits versie>`
- `LIBPATH32=<bibliotheekpad van de 32-bits versie>`
- `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=ORACLE_HOME,LIBPATH`

i Opmerking

Gebruik `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=LD_LIBRARY_PATH` niet om de 32-bits en 64-bits paden in Linux en Solaris te scheiden. Voeg 32-bits en 64-bits paden in plaats daarvan toe aan `LD_LIBRARY_PATH`.

10.15 Tijdelijke aanduidingen voor servers en knooppunten beheren

10.15.1 Tijdelijke plaatsaanduidingen van servers weergeven

Klik in het beheergebied [Servers](#) van de CMC met de rechtermuisknop op een server en selecteer [Tijdelijke plaatsaanduidingen](#).

In het dialoogvenster [Tijdelijke plaatsaanduidingen](#) wordt een lijst met tijdelijke plaatsaanduidingen weergegeven voor alle servers in hetzelfde cluster als de geselecteerde server. Als u de waarde voor een tijdelijke plaatsaanduiding wilt wijzigen, past u de tijdelijke plaatsaanduiding voor het knooppunt aan.

Verwante informatie

[Tijdelijke plaatsaanduidingen voor server en knooppunt \[pagina 1041\]](#)

10.15.2 De tijdelijke plaatsaanduidingen voor een knooppunt bekijken en bewerken

1. In het beheergebied [Servers](#) van de Central Management Console klikt u met de rechtermuisknop op het knooppunt waarvoor u de tijdelijke plaatsaanduidingen wilt wijzigen en selecteert u [Tijdelijke plaatsaanduidingen](#).
2. Als u de instellingen voor tijdelijke aanduidingen wilt bewerken, brengt u de gewenste wijzigingen aan en klikt u op [Opslaan](#) om verder te gaan.

Verwante informatie

[Tijdelijke plaatsaanduidingen voor server en knooppunt \[pagina 1041\]](#)

11 CMS-databases (Central Management Server) beheren

11.1 CMS-systeemdatabaseverbindingen beheren

Wanneer de CMS-systeemdatabase niet beschikbaar is, bijvoorbeeld na een hardware- of softwarestoring, of een netwerkprobleem, krijgt de CMS de status “Wachten op bronnen”. Als de implementatie van het BI-platform meerdere CMS'en heeft, worden verdere aanvragen van andere servers doorgestuurd naar een CMS in het cluster die een actieve verbinding met de systeemdatabase heeft. Wanneer een CMS de status “Wachten op bronnen” heeft, worden reeds bestaande aanvragen die geen databasetoegang vereisen gewoon verwerkt; aanvragen waarvoor wel toegang tot de CMS-database nodig is, mislukken echter.

Standaard probeert een CMS met de status “Wachten op bronnen” periodiek het aantal verbindingen dat is opgegeven in de eigenschap “Aantal gevraagde systeemdatabaseverbindingen” te herstellen. Zodra ten minste één databaseverbinding tot stand is gebracht, synchroniseert de CMS alle noodzakelijke gegevens, gaat de CMS over naar de status “Actief” en wordt de normale uitvoering hervat.

In bepaalde gevallen wilt u mogelijk voorkomen dat de CMS de verbinding met de database automatisch herstelt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de integriteit van de database wilt controleren voordat databaseverbindingen worden hersteld. Schakel in dat geval op de pagina [Eigenschappen](#) van de CMS-server het selectievakje [Automatisch opnieuw verbinding maken met systeemdatabase](#) uit.

Verwante informatie

[De eigenschappen van een server wijzigen \[pagina 393\]](#)

11.1.1 SQL Anywhere selecteren als CMS-database

Als u SQL Anywhere als CMS-database wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen:

1. Stop alle knooppunten in het systeem.
2. Voer de toepasselijke toepassing uit:
 - Voer onder UNIX het volgende uit: `/cmsdbsetup.sh`.
 - Start in Windows de CCM (Central Configuration Manager).
3. Kopieer uw gegevens uit de CMS-standaarddatabase en kies SQL Anywhere als de doeldatabase. Raadpleeg voor meer informatie de verwante koppeling “Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases”.
4. Bij implementaties met meerdere knooppunten moet u de CMS-gegevensbron op elk knooppunt (behalve het knooppunt waarop u de database kopieert) bijwerken naar de nieuwe SQL Anywhere-database. Raadpleeg voor meer informatie de verwante koppeling “Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren”.

5. Zorg ervoor dat de implementatie naar behoren werkt (u kunt bijvoorbeeld aanmelden bij de CMC en een rapport weergeven).

Verwante informatie

[Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases \[pagina 444\]](#)

[Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren \[pagina 440\]](#)

11.1.2 SAP HANA kiezen als CMS-database

Als u SAP HANA als CMS-database wilt gebruiken, volgt u de onderstaande stappen.

1. Installeer het BI-platform met de standaard CMS-database.
2. Installeer de SAP HANA-client.
3. Stel een verbinding met SAP HANA in.
 - o Op Unix controleert u de omgevingsvariabele `ODBCINI`. Als de variabele bestaat en naar een bestaand `odbc.ini`-bestand wijst, voegt u de volgende regels aan dat bestand toe:

```
[ODBC Data Sources]
NewDB=<New_DB_version>
[NewDB]
SERVERNODE=<HANA Server IP address>:<HANA server port #>
```

<Nieuwe_DB_versie> is de SAP HANA-versie; bijvoorbeeld "NewDB 1.0", <IP-adres HANA-server> is het IP-adres van de SAP HANA-server en <HANA-serverpoort #> is het poortnummer van de SAP HANA-server.

Als de `ODBCINI`-omgevingsvariabele niet bestaat, maakt u een `odbc.ini`-bestand in de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/`, voegt u bovenstaande regels toe aan het bestand en stelt u de `ODBCINI`-omgevingsvariabele als volgt in:

```
ODBCINI=<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini
```

- o Onder Windows moet u een ODBC-verbinding met SAP HANA instellen.

Opmerking

Voor ODBC-verbindingswijzigingen moet u de 64-bits versie van de ODBC-gegevensbronbeheer uitvoeren: ► [Start](#) ► [Configuratiescherm](#) ► [Beheerprogramma's](#) ► [Gegevensbronnen \(ODBC\)](#) ►.

4. Zorg ervoor dat het mogelijk is verbinding te maken met de SAP HANA-server.
 - o Onder Unix kunt u de verbinding met de SAP HANA-server testen door de volgende opdracht uit te voeren. De variabelen in het onderstaande voorbeeld verwijzen naar de SAP HANA-installatie:
- ```
<INSTALLDIR>/odbcreg <SERVER>:<HDBINDEXSERVERPORT> <SYSTEMID> <NONADMINUSER> <NONADMINPASSWORD>
```
- o Onder Windows kunt u ODBC-gegevensbronbeheer gebruiken om de ODBC-verbinding met SAP HANA te testen.

5. Onder Unix kopieert u `libodbcHDB.so` van de installatiemap van SAP HANA naar `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM>`.
6. Stop alle knooppunten in het systeem.
7. Voer de toepasselijke toepassing uit:
  - Voer onder UNIX het volgende uit: `/cmsdbsetup.sh`.
  - Start in Windows de CCM (Central Configuration Manager).
8. Kopieer uw gegevens uit de CMS-standaarddatabase en kies SAP HANA als de doeldatabase. Raadpleeg voor meer informatie de verwante koppeling “Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases”.
9. Bij implementaties met meerdere knooppunten moet u op elk knooppunt de nieuwe SAP HANA-database instellen als CMS-gegevensbron (behalve het knooppunt waarop u de database kopieert). Raadpleeg voor meer informatie de verwante koppeling “Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren”.
10. Zorg ervoor dat de implementatie naar behoren werkt (u kunt bijvoorbeeld aanmelden bij de CMC en een rapport weergeven).

## Verwante informatie

[Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases \[pagina 444\]](#)

[Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren \[pagina 440\]](#)

## 11.2 Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren

U kunt de CCM of `cmsdbsetup.sh` gebruiken om een nieuwe of bestaande CMS-systeemdatabase voor een knooppunt op te geven. In het algemeen hoeft u de volgende stappen in slechts enkele gevallen uit te voeren:

- Als u het wachtwoord voor de huidige CMS-systeemdatabase hebt gewijzigd, kunt u met deze stappen de verbinding met de huidige database verbreken en vervolgens een nieuwe verbinding tot stand brengen. Als u daarom wordt gevraagd, kunt u het nieuwe wachtwoord voor de CMS opgeven.
- Als u een lege database voor het BI-platform wilt selecteren en initialiseren, kunt u met deze stappen die nieuwe gegevensbron selecteren.
- Als u een CMS-systeemdatabase hebt hersteld met een back-up (met uw standaardprogramma's en -procedures voor databasebeheer) waardoor de oorspronkelijke databaseverbinding ongeldig is geworden, moet u opnieuw verbinding maken tussen de CMS en de herstelde database. (Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u de oorspronkelijke CMS-database hebt hersteld naar een onlangs geïnstalleerde databaseserver.)

### Opmerking

Als u IBM DB2 als uw CMS-database gebruikt en een upgrade uitvoert van een versie vóór 9.5 Fix Pack 5 naar versie 9.5 Fix Pack 5 of nieuwer (voor de 9.5-reeks), of als u een upgrade uitvoert van een versie vóór 9.7 Fix Pack 1 naar versie 9.7 Fix Pack 1 of nieuwer (voor de 9.7-reeks), wordt het CMS-databaseschema wanneer het BI-platformknooppunt of de CMS de volgende keer opnieuw wordt gestart, automatisch bijgewerkt door de CMS om ondersteuning voor het HADR-compatibele schema te bieden.

Dit kan een langdurig proces zijn, waarbij het BI-platformsysteem niet gebruikt kan worden. Onderbreek het updateproces niet om te voorkomen dat u de CMS-database beschadigt. Het is uiterst raadzaam een back-up

van uw CMS-database te maken voordat u deze bewerking uitvoert. Probeer IBM HADR ook niet te gebruiken met een IBM DB2 CMS-database met een oudere versie dan 9.5 Fix Pack 5 (voor de 9.5-reeks) of 9.7 Fix Pack 1 (voor de 9.7-reeks).

### **i** Opmerking

Configureer niet een installatie van het BI-platform om een CMS-systeemdatabase te gebruiken die tot een ander cluster behoort, tenzij u een werkstroom voor een systeemkopie uitvoert.

Het systeem kan beschadigd raken als de versies en patchniveaus van de BI-platforminstallaties en CMS-databases afwijken, of als installatiepaden afwijken, of als geïnstalleerde onderdelen verschillen, enzovoort.

U voorkomt beschadiging wanneer u BI-inhoud niet van het ene systeem naar het andere migreert door de BI-platformimplementatie te laten wijzen naar een CMS-database van een ander BI-platformsysteem, met name een systeem met een andere versie en patchniveau.

## **11.2.1 Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren onder Windows**

1. Gebruik de CCM om de SIA (Server Intelligence Agent) te stoppen.
2. Selecteer de SIA en klik op de knop *CMS-gegevensbron opgeven*.
3. Selecteer *Instellingen van de gegevensbron bijwerken* en klik op *OK*.
4. Selecteer een databasestuurprogramma en klik op *OK*.
5. Deze stappen zijn afhankelijk van het type verbinding dat u hebt geselecteerd:
  - Als u ODBC hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster “Gegevensbron selecteren” van Windows weergegeven. Selecteer de ODBC-gegevensbron die u als de CMS-database wilt gebruiken en klik vervolgens op *OK*. (Klik op *Nieuw* om een nieuwe DSN-naam te configureren.) Als u daarom wordt gevraagd, geeft u uw databasereferenties op en klikt u op *OK*.
  - Als u een eigen stuurprogramma hebt geselecteerd, wordt u gevraagd de servernaam, de aanmeldings-id en het wachtwoord voor de database op te geven. Voer deze gegevens in en klik op *OK*.
6. Geef de clustersleutel op.
7. Start de Server Intelligence Agent opnieuw.

## **11.2.2 Een nieuwe of bestaande CMS-database selecteren in UNIX**

Gebruik het script `cmsdbsetup.sh`. Zie het onderwerp “Unix-scripts” in het hoofdstuk Beheer van opdrachtregels in de *Beheerdershandleiding voor BI-platform* voor meer informatie.

1. Voer het script `cmsdbsetup.sh` uit (dit bevindt zich standaard in `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/`).
2. Selecteer de bijwerkactie (optie 6).
3. Geef het databasetype van de nieuwe CMS-database op wanneer u erom wordt gevraagd.

4. Geef de databasegegevens op (bijvoorbeeld: hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en clustersleutel). Wanneer de CMS-database naar de nieuwe locatie verwijst, wordt er een bericht weergegeven.
5. Als u wordt gevraagd de SIA (Server Intelligence Agent) opnieuw te maken, geeft u het beheerderswachtwoord op en de poort die u voor de CMS wilt gebruiken.

#### **Opmerking**

U wordt alleen om deze gegevens gevraagd wanneer u naar een lege CMS-database verwijst.

## **Verwante informatie**

[Unix-scripts \[pagina 917\]](#)

## **11.3 De CMS-systeemdatabas opnieuw maken**

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de huidige CMS-systeemdatabas opnieuw maakt (initialiseert). Met deze procedure verwijdert u alle gegevens die al in de databas aanwezig zijn. Deze procedure kan bijvoorbeeld handig zijn, als u het BI-platform hebt geïnstalleerd in een ontwikkelomgeving voor het ontwerpen en testen van uw eigen, aangepaste webtoepassingen. Telkens wanneer u alle gegevens uit het systeem wilt verwijderen, kunt u de CMS-systeemdatabas in uw ontwikkelomgeving opnieuw initialiseren.

#### **Let op**

Wanneer u de stappen implementeert die in deze werkstroom worden beschreven, verwijdert u alle gegevens uit de CMS-databas plus objecten, zoals rapporten en gebruikers. Voer deze stappen niet uit in een productie-implementatie.

Het is belangrijk dat u een back-up maakt van alle serverconfiguratie-instellingen voordat u de CMS-systeemdatabas opnieuw initialiseert. Wanneer u de databas opnieuw maakt, worden de instellingen van uw serverconfiguratie verwijderd en moet u dus een back-up hebben om deze gegevens te kunnen herstellen.

Wanneer u de systeemdatabas opnieuw maakt, blijven uw bestaande licentiesleutels behouden in de databas. Als u echter licentiesleutels opnieuw moet invoeren, moet u zich met de standaard Administrator-account aanmelden bij de CMS. Ga naar het beheergebied Verificatie en voer uw gegevens in op het tabblad Licentiesleutels.

#### **Opmerking**

Als u de CMS-systeemdatabas opnieuw initialiseert, worden alle gegevens in de huidige CMS-systeemdatabas vernietigd. Maak daarom eventueel een back-up van de huidige databas voordat u met de procedure begint. Neem zo nodig contact op met uw databasebeheerder.

## Verwante informatie

[Back-up maken van serverinstellingen \[pagina 496\]](#)

### 11.3.1 De CMS-systeemdatabase opnieuw maken onder Windows

1. Gebruik de CCM om de SIA (Server Intelligence Agent) te stoppen.

#### **i** Opmerking

Voor deze procedure kunt u de CCM niet uitvoeren op een externe computer. De CCM moet worden uitgevoerd op een computer met minimaal één geldig knooppunt. Bovendien moeten de binaire bestanden op deze computer worden geïnstalleerd.

2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies *Eigenschappen*.
3. Ga in het dialoogvenster *Eigenschappen* naar het tabblad *Configuratie* en klik op *Opgeven*.
4. Klik in het dialoogvenster *Instellingen van CMS-database* op *De huidige gegevensbron opnieuw maken*.

#### **i** Opmerking

Servers en objecten op de computer waarop u de CCM hebt uitgevoerd in stap 1, worden ook opnieuw gemaakt. Niet alle objecten worden echter opnieuw gemaakt, alleen de standaardsleutelobjecten. Voorbeelrapporten worden bijvoorbeeld niet opnieuw gemaakt.

5. Klik op *OK* en klik op *Ja* als u om een bevestiging wordt gevraagd.
6. Geef het wachtwoord voor de CMS-systeemdatabase op en klik op *OK*.

#### **i** Opmerking

Zorg dat u een nieuw beheerderswachtwoord instelt. De beheerdersaccount heeft standaard geen wachtwoord.

U ontvangt bericht wanneer de instelling van de CMS-systeemdatabase is voltooid.

7. Klik op *OK*.

De CCM wordt opnieuw weergegeven.

8. Start de SIA (Server Intelligence Agent) opnieuw en schakel services in.

Tegelijk met de Server Intelligence Agent wordt ook de CMS gestart. De CMS schrijft vereiste systeemgegevens naar de eerder leeggemaakte gegevensbron geschreven.

9. Als er meerdere computers in de implementatie voorkomen, moet u de knooppunten op de andere computers opnieuw maken.

## 11.3.2 De CMS-systeemdatabase opnieuw maken in UNIX

Gebruik het script `cmsdbsetup.sh`. Zie het onderwerp “Unix-scripts” in het hoofdstuk Beheer van opdrachtregels in de *Beheerdershandleiding voor BI-platform* voor meer informatie.

1. Voer `cmsdbsetup.sh` uit (bevindt zich standaard in `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/`).
2. Kies 'opnieuw initialiseren' (optie 5) en bevestig uw keuze.  
Het script `cmsdbsetup.sh` wordt gestart en de CMS-systeemdatabase wordt gemaakt.
3. Geef het wachtwoord voor de CMS-systeemdatabase op.
4. Wanneer de database is gemaakt, sluit u het script `cmsdbsetup.sh` af.
5. Geef de databasegegevens op (bijvoorbeeld: hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord).  
Wanneer de CMS-database naar de nieuwe locatie verwijst, wordt er een bericht weergegeven.
6. Als u wordt gevraagd de SIA (Server Intelligence Agent) opnieuw te maken, geeft u het beheerderswachtwoord op en de poort die u voor de CMS wilt gebruiken.

### Opmerking

U wordt alleen om deze gegevens gevraagd wanneer u naar een lege CMS-database verwijst.

7. Gebruik in de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/` de volgende opdracht om het knooppunt te starten.

```
ccm.sh -start <knooppuntnaam>
```

8. Gebruik de volgende opdracht om de services te activeren:

```
ccm.sh -enable all -cms <CMSNAME:POORT> -username administrator -password
<wachtwoord>
```

### Opmerking

Aangezien u de CMS-database opnieuw hebt gemaakt, is het beheerderswachtwoord leeg.

## Verwante informatie

[Unix-scripts \[pagina 917\]](#)

## 11.4 Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases

U kunt de CCM (Central Configuration Manager) of `cmsdbsetup.sh` gebruiken om systeemgegevens te kopiëren van de ene databaseserver naar de andere. Als u bijvoorbeeld de database door een andere database wilt vervangen omdat u een upgrade uitvoert voor de database of overstapt van het ene databasetype naar het andere, kunt u de inhoud van de bestaande database naar een nieuwe database kopiëren voordat u de bestaande database uit bedrijf neemt.



De doeldatabase wordt geïnitieerd voordat de nieuwe gegevens worden gekopieerd, zodat alle bestaande inhoud van de doeldatabase permanent wordt verwijderd (alle BI-platformtabellen worden definitief verwijderd en vervolgens opnieuw gemaakt). Nadat de gegevens zijn gekopieerd, wordt de doeldatabase de huidige database voor de CMS.

#### Opmerking

Als u gebruikers, groepen, mappen en rapporten uit een eerdere hoofdversie van het BI-platform wilt importeren in de huidige hoofdversie, gebruikt u het Hulpprogramma voor upgradebeheer. Zie de *Upgradehandleiding voor SAP BI-platform* voor meer informatie.

#### Let op

Probeer geen CMS-database van een ander BI-platformcluster te gebruiken. Voordat u deze workflow start moet u ervoor zorgen dat de CMS-brondatabase werd gebruikt met deze BI-platformcluster en niet met een andere BI-platformcluster.

#### Let op

Probeer geen update uit te voeren via een kopieworkflow van de CMS-database. De workflow van de CMS-databasekopie is ontworpen om een CMS-database van de ene databaseserver naar een andere databaseserver te verplaatsen. De workflow is niet ontworpen om voor de CMS-database een upgrade uit te voeren. Voordat u met deze workflow start moet u er altijd voor zorgen dat de CMS-brondatabase werd gebruikt met deze BI-platformcluster en dat deze dezelfde versie en patchniveaus heeft als de huidige installatie van het BI-platform.

## 11.4.1 Kopiëren van CMS-systeemdatabas voorbereiden

Voordat u een CMS-systeemdatabas kopieert, zet u de bron- en doelomgeving offline door alle servers uit te schakelen en vervolgens te stoppen. Maak een back-up van beide CMS-databases en maak een back-up van de hoofdmappen die door alle Input en Output File Repository Servers worden gebruikt. Neem zo nodig contact op met uw database- of netwerkbeheerder.

Zorg ervoor dat u een databasegebruikersaccount hebt waarmee u alle gegevens in de brondatabase kunt lezen en een databasegebruikersaccount waarmee u alle gegevens in de doeldatabase kunt maken, verwijderen of bijwerken. Zorg er bovendien voor dat u via uw databaseclientsoftware of via ODBC verbinding kunt maken met beide databases vanaf de CMS-computer waarop u de database vervangt.

Als u een CMS-database van de huidige locatie naar een andere databaseserver kopieert, is uw huidige CMS-database de bronomgeving. De inhoud van de database wordt naar de doeldatabase gekopieerd, die vervolgens als de actieve database voor de huidige CMS wordt ingesteld. Deze procedure moet u volgen als u de standaard CMS-database van de bestaande standaarddatabase wilt verplaatsen naar een speciale databaseserver, zoals Microsoft SQL Server, Informix, Oracle, DB2 of Sybase. Meld u met een beheerdersaccount aan bij de computer waarop de CMS wordt uitgevoerd waarvan u de database wilt verplaatsen.

#### Opmerking

Als u gegevens van de ene naar de andere database kopieert, wordt de doeldatabase geïnitieerd voordat de nieuwe gegevens worden gekopieerd. Dit houdt in dat als uw doeldatabase geen systeemtabellen van BI-

platform bevat, deze tabellen worden gemaakt. Als de doeldatabase wel de systeemtabellen van het BI-platform bevat, worden de tabellen permanent verwijderd, worden nieuwe systeemtabellen gemaakt en worden de gegevens van de brondatabase naar de nieuwe tabellen gekopieerd. Andere tabellen in de database ondervinden hiervan geen invloed.

#### **i** Opmerking

Als u een CMS-systeemdatabas kopieert naar een MaxDB-doeldatabase in Windows, moet u ervoor zorgen dat het pad naar de MaxDB-client is toegevoegd aan de omgevingsvariabele `<PATH>`. Bijvoorbeeld ;c:\Program Files\sdb\MAXDB1\pgm.

## 11.4.2 Een CMS-systeemdatabas kopiëren in Windows

Voordat u de inhoud van de CMS-database kopieert, moet u controleren of u zich kunt aanmelden bij de doeldatabase met een account die bevoegd is voor het toevoegen en neerzetten van tabellen, en voor het toevoegen, verwijderen en bijwerken van gegevens in deze tabellen.

1. Zet de SIA (Server Intelligence Agent) stop vanuit de CCM (Central Configuration Manager).
2. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies *Eigenschappen*.
3. Klik op het tabblad *Configuratie* en klik vervolgens op *Opgeven*.
4. Kies *Kopiëren* en klik op *OK*.
5. Selecteer het databasetype voor de bron-CMS en geef daarna de bijbehorende databasegegevens op (met inbegrip van hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord).
6. Selecteer het databasetype voor de doel-CMS en geef daarna de bijbehorende databasegegevens op (met inbegrip van hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord).
7. Klik op *OK* als de CMS-database is gekopieerd.

## 11.4.3 Gegevens kopiëren vanuit een CMS-systeemdatabas onder UNIX

Voordat u de inhoud van de CMS-database kopieert, moet u controleren of u zich kunt aanmelden bij de doeldatabase met een account die bevoegd is voor het toevoegen en neerzetten van tabellen, en voor het toevoegen, verwijderen en bijwerken van gegevens in deze tabellen.

#### **i** Opmerking

Onder UNIX kunt u niet direct migreren van een bronomgeving waarin een ODBC-verbinding naar de CMS-database wordt gebruikt. Als uw CMS-brondatabase gebruikmaakt van ODBC, moet u dat systeem eerst bijwerken naar een ondersteund eigen stuurprogramma.

1. Stop de CMS door de volgende opdracht te typen:  
`./ccm.sh -stop <knooppuntnaam>`
2. Voer `cmsdbsetup.sh` uit (bevindt zich standaard in `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/`).

- 
3. Kies de optie “kopiëren” (optie 4) en bevestig uw keuze.
  4. Selecteer het databasetype voor de CMS-database die als bron fungeert en geef de bijbehorende database-informatie op (met inbegrip van hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord).
  5. Selecteer het databasetype voor de CMS-database die als doel fungeert en geef de bijbehorende database-informatie op (met inbegrip van hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord).  
De CMS-database wordt naar de doeldatabase gekopieerd. Zodra het kopiëren is voltooid, krijgt u daarvan melding.

## 12 Containerservers voor webtoepassingen (WACS) beheren

### 12.1 WACS

#### 12.1.1 Containerserver voor webtoepassingen (WACS)

Containerservers voor webtoepassingen bieden een platform voor hosting van webtoepassingen van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. U kunt bijvoorbeeld een CMC (Central Management Console) hosten op een WACS.

Met WACS wordt systeembeheer eenvoudiger omdat diverse procedures die eerst vereist waren voor de configuratie van toepassingsservers en de implementatie van webtoepassingen niet meer nodig zijn. Bovendien is er een vereenvoudigde, consistente, administratieve interface beschikbaar.

Webtoepassingen worden automatisch geïmplementeerd op WACS. Containerservers voor webtoepassingen bieden geen ondersteuning voor handmatige of WDeploy-implementatie van het BI-platform of externe webtoepassingen.

##### **i** Opmerking

WACS is vereist voor het gebruik van RESTful-webservices.

##### 12.1.1.1 Heb ik de WACS nodig?

Als u geen Java-toepassingsserver wilt gebruiken om uw SAP BusinessObjects-webtoepassingen te hosten, kunt u ze op WACS hosten.

Als u een ondersteunde Java-toepassingsserver wilt gebruiken voor de implementatie van webtoepassingen van het BI-platform of als u het BI-platform installeert op een UNIX-systeem, hoeft u WACS niet te installeren en te gebruiken.

##### 12.1.1.2 Wat zijn de voordelen van werken met een WACS?

Het gebruik van een WACS voor het hosten van de CMC biedt een aantal voordelen:

- U kunt de WACS zeer eenvoudig installeren, onderhouden en configureren.
- Alle gehoste toepassingen worden vooraf op de WACS geïmplementeerd, zodat er geen extra handmatige stappen nodig zijn.
- WACS wordt ondersteund door SAP.

- Met de WACS zijn serverbeheer en onderhoudstaken voor Java-toepassingen niet nodig.
- De Containerserver voor webtoepassingen bevat een beheerinterface die consistent is met andere BI-platformservers.

### 12.1.1.3 Algemene taken

| Taak                                                                                                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Onderwerp                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoe verbeter ik de prestaties van webtoepassingen of webservices die op WACS worden gehost?                                                        | U kunt de prestaties van de webtoepassingen of webservices verbeteren door WACS op meerdere computers te installeren.                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen of daaruit verwijderen [pagina 451]</a></li> <li>• <a href="#">Een containerserver voor webtoepassingen klonen [pagina 453]</a></li> </ul> |
| Hoe verbeter ik de beschikbaarheid van mijn weblaag?                                                                                               | U kunt extra containerservers voor webtoepassingen maken in uw implementatie. In het geval van een hardware- of softwarefout op een server kan een andere server de afhandeling van aanvragen overnemen.                                                                                                                                                                          | <a href="#">Extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen of daaruit verwijderen [pagina 451]</a>                                                                                                                                             |
| Hoe maak ik een omgeving waarin ik een niet goed geconfigureerde CMC eenvoudig kan herstellen?                                                     | Maak een tweede containerserver voor webtoepassingen, stop deze server en gebruik de server voor het maken van een configuratiesjabloon. Wanneer op de eerste containerserver voor webtoepassingen fouten ontstaan, kunt u de tweede containerserver voor webtoepassingen gebruiken totdat de eerste is hersteld of u kunt de configuratiesjabloon toepassen op de eerste server. | <a href="#">Extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen of daaruit verwijderen [pagina 451]</a>                                                                                                                                             |
| Ho kan ik de communicatie tussen clients en containerservers voor webtoepassingen beter beveiligen?                                                | Configureer HTTPS op de containerservers voor webtoepassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">HTTPS/SSL configureren [pagina 456]</a></li> <li>• <a href="#">Containerserver voor webtoepassingen gebruiken met firewalls [pagina 481]</a></li> </ul>                                                              |
| Hoe kan ik de communicatie tussen de containerservers voor webtoepassingen en de andere BI-platformservers in mijn implementatie beter beveiligen? | Configureer SSL-communicatie tussen WACS en andere BI-platformservers in uw implementatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Servers configureren voor SSL [pagina 174]</a></li> <li>• <a href="#">Containerserver voor webtoepassingen gebruiken met firewalls [pagina 481]</a></li> </ul>                                                       |
| Kan ik containerservers voor webtoepassingen gebruiken met HTTPS en een omgekeerde proxy?                                                          | U kunt containerservers voor webtoepassingen gebruiken met HTTPS en een omgekeerde proxy als u twee containerservers voor webtoepassingen                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Containerserver voor webtoepassingen instellen voor ondersteuning van HTTPS met omgekeerde proxy [pagina 481]</a>                                                                                                                                             |

| Taak                                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onderwerp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | maakt en beide servers configureert met HTTPS. De eerste containerserver voor webtoepassingen gebruikt u voor communicatie binnen het interne netwerk, de tweede server voor communicatie met een extern netwerk via een omgekeerde proxy.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoe kan ik een containerserver voor webtoepassingen inpassen in mijn IT-omgeving?                       | Containerservers voor webtoepassingen kunnen in een IT-omgeving worden geïmplementeerd met bestaande webserver, load balancer voor hardware, omgekeerde proxy's en firewalls.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met andere webserver [pagina 479]</a></li> <li>• <a href="#">Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een load balancer [pagina 479]</a></li> <li>• <a href="#">Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een omgekeerde proxy [pagina 480]</a></li> <li>• <a href="#">Containerserver voor webtoepassingen gebruiken met firewalls [pagina 481]</a></li> </ul> |
| Kan ik containerserver voor webtoepassingen gebruiken in een implementatie met een load balancer?       | U kunt een containerserver voor webtoepassingen gebruiken in een implementatie met een load balancer voor hardware. U kunt de containerserver voor webtoepassingen zelf niet als een load balancer gebruiken.                                                                                                        | <a href="#">Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een load balancer [pagina 479]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kan ik de containerserver voor webtoepassingen gebruiken in een implementatie met een omgekeerde proxy? | U kunt een containerserver voor webtoepassingen gebruiken in een implementatie met een omgekeerde proxy. U kunt de containerserver voor webtoepassingen zelf niet als een omgekeerde proxy gebruiken.                                                                                                                | <a href="#">Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een omgekeerde proxy [pagina 480]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoe kan ik problemen met mijn containerservers voor webtoepassingen oplossen?                           | Raadpleeg de logboekbestanden en de systeemgegevens voor mogelijke oorzaken van de slechte prestaties van uw containerservers voor webtoepassingen.                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tracering op WACS configureren [pagina 483]</a></li> <li>• <a href="#">Servergegevens weergeven [pagina 483]</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ik krijg geen pagina's te zien op een bepaalde poort. Wat is er mis?                                    | Er is een aantal redenen te noemen waarom u geen verbinding kunt maken met uw containerservers voor webtoepassingen. Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De HTTP-, HTTP via proxy- en HTTPS-poorten die u hebt opgegeven voor de containerservers voor webtoepassingen misschien door</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Conflicten met HTTP-poorten oplossen [pagina 484]</a></li> <li>• <a href="#">Geheugeninstellingen wijzigen [pagina 485]</a></li> <li>• <a href="#">Het aantal gelijktijdige aanvragen wijzigen [pagina 485]</a></li> <li>• <a href="#">Standaardwaarden herstellen [pagina 486]</a></li> </ul>                                                                                                                                       |

| Taak                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Onderwerp                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | <p>andere toepassingen worden gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De containerserver voor webtoepassingen genoeg geheugen toegewezen heeft gekregen.</li> <li>• Het aantal gelijktijdige aanvragen dat is toegestaan op de containerserver voor webtoepassingen voldoende is.</li> <li>• Herstel indien nodig de standaardwaarden voor de containerserver voor webtoepassingen.</li> </ul> |                                                                           |
| Hoe configureer ik de eigenschappen van webtoepassingen die op WACS worden gehost?     | De procedure voor het configureren van de eigenschappen voor webtoepassingen hangt af van de specifieke eigenschap en webtoepassing. Zie de sectie "Eigenschappen van webtoepassing configureren" van dit hoofdstuk voor meer informatie.                                                                                                                                                                     | <a href="#">Eigenschappen van webtoepassing configureren [pagina 482]</a> |
| Waar vind ik een lijst met eigenschappen voor de containerserver voor webtoepassingen? | De bijlage "Servereigenschappen" in deze handleiding bevat een overzicht met WACS-eigenschappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Eigenschappen van kernservices [pagina 986]</a>               |

## 12.1.2 Extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen of daaruit verwijderen

Het toevoegen van een extra containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie biedt een aantal voordelen:

- Sneller herstel van verkeerd geconfigureerde server.
- Betere beschikbaarheid van servers.
- Betere taakverdeling.
- Betere algehele prestaties.

U kunt op drie manieren extra containerservers voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen:

- Een containerserver voor webtoepassingen installeren op een computer.
- Een nieuwe containerserver voor webtoepassingen maken.
- Een containerserver voor webtoepassingen klonen.

### **i** Opmerking

U kunt het beste één containerserver voor webtoepassingen tegelijk op dezelfde computer uitvoeren vanwege het hoge bronnengebruik. U kunt wel meerdere containerservers voor webtoepassingen op dezelfde computer

installeren en slechts één daarvan uitvoeren, zodat u snel de configuratie kunt herstellen in het geval van een verkeerd geconfigureerde containerserver voor webtoepassingen.

## 12.1.2.1 Containerservers voor webtoepassingen installeren

Wanneer u de containerservers voor webtoepassingen op verschillende computers installeert, zorgt u voor betere prestaties, betere taakverdeling en betere serverbeschikbaarheid in uw implementatie. Als uw implementatie twee of meer WACS op afzonderlijke computers bevat, wordt de beschikbaarheid van webtoepassingen en -services niet beïnvloed door hardware- of softwarefouten op een bepaalde computer omdat de andere WACS de services kan blijven leveren.

Voor de installatie van een containerserver voor webtoepassingen gebruikt u het installatieprogramma van het BI-platform. U kunt een containerserver voor webtoepassingen op twee manieren installeren:

- Bij een volledige installatie kiest u in het scherm *Java-webtoepassingsserver selecteren* de optie *Containerserver voor webtoepassingen installeren en webtoepassingen automatisch implementeren*. Als u een Java-toepassingsserver selecteert bij een nieuwe installatie, wordt geen containerserver voor webtoepassingen geïnstalleerd.
- Als u een aangepaste/uitgebreide installatie uitvoert, kunt u de WACS installeren door in het scherm *Functies selecteren* de optie ► *Servers* ► *Platformservices* ► uit te vouwen en *Containerserver voor webtoepassingen* te selecteren.

Wanneer u containerservers voor webtoepassingen installeert, maakt het installatieprogramma automatisch een server met de naam `<KNOOPPUNT>.WebApplicationContainerServer`, waarbij `<KNOOPPUNT>` de naam van uw knooppunt is. BI-platformwebtoepassingen en -services worden dan op die server geïmplementeerd. Voor de installatie of configuratie van de CMC hoeft handmatig niets te worden ingesteld. Het systeem is klaar voor gebruik.

Tijdens de installatie van containerservers voor webtoepassingen wordt u gevraagd een HTTP-poortnummer voor de containerserver voor webtoepassingen op te geven. Geef een poortnummer op dat nog niet wordt gebruikt. Het standaardpoortnummer is 6405. Als u gebruikers wilt toestaan om van buiten een firewall verbinding te maken met de containerservers voor webtoepassingen, moet u controleren of de HTTP-poort van de server in de firewall is geopend.

### i Opmerking

De webtoepassingen waarvan de WACS de host is, worden automatisch geïmplementeerd wanneer u de WACS installeert of wanneer u updates of hotfixes toepast op de WACS of webtoepassingen waarvan de WACS de host is. De implementatie van de webtoepassingen duurt enkele minuten. De WACS heeft de status "Bezig met initialiseren" totdat de implementatie van de webtoepassing is voltooid. Gebruikers kunnen webtoepassingen waarvan de WACS de host is pas openen als de webtoepassingen volledig zijn geïmplementeerd. Stop de server niet totdat de initiële implementatie is voltooid. U kunt de serverstatus van de WACS weergeven via CCM (Central Configuration Manager).

Deze vertraging treedt alleen op wanneer u de WACS de eerste keer start nadat de WACS is geïnstalleerd of hierop updates zijn toegepast. Deze vertraging treedt niet meer op wanneer u de WACS hierna opnieuw opstart.

Webtoepassingen kunnen niet handmatig worden geïmplementeerd op een WACS-server. U kunt Wdeploy niet gebruiken om webtoepassingen te implementeren op de WACS.



## 12.1.2.2 Een nieuwe containerserver voor webtoepassingen toevoegen

### i Opmerking

U kunt het beste één containerserver voor webtoepassingen tegelijk op dezelfde computer uitvoeren vanwege het hoge bronnengebruik. U kunt wel meerdere containerservers voor webtoepassingen op dezelfde computer installeren en slechts één daarvan uitvoeren, zodat u snel de configuratie kunt herstellen in het geval van een verkeerd geconfigureerde containerserver voor webtoepassingen.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Nieuwe Server](#) ►.  
Het scherm [Nieuwe server maken](#) wordt weergegeven.
3. Kies [Kernservices](#) in de lijst [Servicecategorie](#).
4. Selecteer in de lijst [Service selecteren](#) de services die u door de WACS wilt laten hosten, en klik op [Volgende](#).
  - Als u wilt dat de WACS als host fungeert voor webtoepassingen zoals de CMC, BI-startpunt of OpenDocument, selecteert u [BOE-webtoepassingsservice](#).
  - Als u wilt dat de WACS als host fungeert voor webservices zoals Live Office of Query als een webservice (QaaWS), selecteert u [Webservices-SDK en QaaWS-service](#).
  - Als u wilt dat de WACS als host fungeert voor Business Process BI-webservices, selecteert u [Business Process BI-webservice](#).
5. Selecteer in het volgende venster [Nieuwe server maken](#) een van de extra services die de WACS moet hosten en klik op [Volgende](#).
6. Selecteer in het volgende scherm [Server maken](#) het knooppunt waaraan u de server wilt toevoegen, typ een servernaam en beschrijving voor de server, en klik op [Maken](#).

### i Opmerking

In de lijst [Knooppunt](#) worden alleen de knooppunten weergegeven waarop een containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd.

7. Dubbelklik in het scherm [Servers](#) op de gemaakte containerserver voor webtoepassingen.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
8. Als u niet wilt dat de WACS automatisch wordt gestart als het systeem opnieuw wordt opgestart, zorg dan dat in het venster [Algemene instellingen](#) het selectievakje [Deze server automatisch starten wanneer Server Intelligence Agent wordt gestart](#) is uitgeschakeld.
9. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

Er wordt een nieuwe containerserver voor webtoepassingen gemaakt. Op deze server worden de standaardinstellingen en -eigenschappen toegepast.

## 12.1.2.3 Een containerserver voor webtoepassingen klonen

Behalve een nieuwe containerserver voor webtoepassingen aan uw implementatie toevoegen, kunt u ook een containerserver voor webtoepassingen klonen, ofwel naar dezelfde of naar een andere computer. Wanneer u een

nieuwe containerserver voor webtoepassingen toevoegt, wordt een server met de standaardinstellingen gemaakt. Wanneer u echter een bestaande containerserver voor webtoepassingen kloon, worden de instellingen van de bronserver toegepast op de nieuwe containerserver voor webtoepassingen.

Servers kunnen alleen worden gekloond naar computers waarop reeds een containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd.

#### **i** Opmerking

U kunt het beste één containerserver voor webtoepassingen tegelijk op dezelfde computer uitvoeren vanwege het hoge bronnengebruik. U kunt wel meerdere containerservers voor webtoepassingen op dezelfde computer installeren en slechts één daarvan uitvoeren, zodat u snel de configuratie kunt herstellen in het geval van een verkeerd geconfigureerde containerserver voor webtoepassingen.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Selecteer de containerserver voor webtoepassingen die u wilt klonen, klik met de rechtermuisknop en selecteer [Server klonen](#).  
In het scherm [Server klonen](#) wordt een lijst weergegeven met knooppunten in uw implementatie waarnaar u de containerserver voor webtoepassingen kunt klonen. De lijst [Klonen naar knooppunt](#) bevat alleen de knooppunten waarop reeds een containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd.
3. Typ in het scherm [Server klonen](#) een nieuwe servernaam, selecteer het knooppunt waarnaar u de server wilt klonen en klik op [OK](#).

Er wordt een nieuwe containerserver voor webtoepassingen gemaakt. De nieuwe server bevat dezelfde services als de server waarvan de kloon is gemaakt. De nieuwe server en de services daarop hebben dezelfde instellingen als de server waarvan de kloon is gemaakt, met uitzondering van de servernaam.

#### **i** Opmerking

Als u een containerserver voor webtoepassingen naar dezelfde computer hebt gekloond, kunnen poortconflicten ontstaan met de containerserver voor webtoepassingen die voor het klonen is gebruikt. Wijzig in dat geval de poortnummers op de nieuwe, gekloonde containerserver voor webtoepassingen.

## Verwante informatie

[Conflicten met HTTP-poorten oplossen \[pagina 484\]](#)

### 12.1.2.4 Containerservers voor webtoepassingen uit uw implementatie verwijderen

U kunt een containerserver voor webtoepassingen alleen verwijderen als op die server niet de huidige CMC-service wordt uitgevoerd. Als u een containerserver voor webtoepassingen uit uw implementatie wilt verwijderen, moet u zich aanmelden bij een CMC vanaf een andere containerserver voor webtoepassingen of een Java-toepassingsserver. U kunt een containerserver voor webtoepassingen niet verwijderen als daarop de huidige CMC-service wordt uitgevoerd.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Stop de containerserver voor webtoepassingen die u wilt verwijderen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op [Server stoppen](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op de server en selecteer [Verwijderen](#).
4. Klik op [OK](#) om het verwijderen te bevestigen.

## 12.1.3 Services op een WACS toevoegen of verwijderen

### 12.1.3.1 Een webtoepassing of webservice toevoegen aan een WACS

Wilt u extra BI-platformwebtoepassingen of -webservices aan een WACS toevoegen, dan moet u de WACS stoppen. Daarom moet u in de implementatie minimaal één extra CMC hosten op een WACS die een BOE-webtoepassingsservice aanbiedt terwijl u een service op de andere WACS stopt en toevoegt.

Als u een service aan een WACS toevoegt, wordt de service automatisch op de WACS geïmplementeerd wanneer u de server opnieuw start.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de WACS waarop u de service wilt toevoegen en kijk in de eigenschappen van de server of de service daar niet al is geïnstalleerd.
3. Klik op [Annuleren](#) om terug te gaan naar het scherm [Servers](#).
4. Stop de server door met de rechtermuisknop op de server te klikken en [Server stoppen](#) te selecteren.  
Als u de containerserver voor webtoepassingen stopt waarop op dat moment de CMC-service wordt uitgevoerd, verschijnt een waarschuwingsbericht. Ga alleen verder als u ten minste één extra actieve BOE-webtoepassingsservice op een andere WACS in uw implementatie hebt. Als dit het geval is, klikt u op [OK](#), meldt u zich aan bij een andere WACS en start u deze procedure vanaf het begin.
5. Klik met de rechtermuisknop op de server en klik op [Services selecteren](#).  
Het scherm [Services selecteren](#) wordt weergegeven.
6. Selecteer de service die u aan de server wilt toevoegen, voeg de service aan de server toe door op [>](#) en op [OK](#) te klikken.
7. Start de WACS door met de rechtermuisknop op de server te klikken en [Server starten](#) te selecteren.

De service wordt aan de WACS toegevoegd. Op de service worden de standaardinstellingen en -eigenschappen toegepast.

### 12.1.3.2 Een webtoepassing of webservice verwijderen uit een WACS

U moet zich bij een CMC op een andere WACS of op een Java-toepassingsserver aanmelden om een webtoepassing of -service pas van een WACS te verwijderen. U kunt de WACS niet stoppen als daarop de huidige CMC wordt uitgevoerd.

U kunt niet de laatste service op een containerserver voor webtoepassingen verwijderen. Wanneer u dus een webservice verwijdt van een containerserver voor webtoepassingen, moet u altijd eerst controleren of er nog minstens een andere service op de server wordt uitgevoerd.

Als u de laatste service wilt verwijderen van een WACS, verwijdt u de WACS zelf.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de WACS waarvan u de service wilt verwijderen en kijk in de eigenschappen van de server of de webservice daar niet al is geïnstalleerd.
3. Klik op [Annuleren](#) om terug te gaan naar het scherm [Servers](#).
4. Stop de WACS door met de rechtermuisknop op de server te klikken en [Server stoppen](#) te selecteren.

Als u de containerserver voor webtoepassingen stopt waarop op dat moment de CMC-service wordt uitgevoerd, verschijnt een waarschuwingsbericht. Ga alleen verder als u ten minste één extra actieve BOE-webtoepassingservice op een andere WACS in uw implementatie hebt. Als dit het geval is, klikt u op [OK](#), meldt u zich aan bij een andere WACS en start u deze procedure vanaf het begin.

5. Klik met de rechtermuisknop op de containerserver voor webtoepassingen en klik op [Services selecteren](#). Het scherm [Services selecteren](#) wordt weergegeven.
6. Selecteer de service die u wilt verwijderen, klik op [<](#) en klik vervolgens op [OK](#).
7. Start de WACS door met de rechtermuisknop op de server te klikken en [Server starten](#) te selecteren.

De service wordt van de WACS verwijderd.

## 12.1.4 HTTPS/SSL configureren

U kunt het SSL- (Secure Sockets Layer) en het HTTP-protocol gebruiken voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en containerservers voor webtoepassingen in uw implementatie van het BI-platform. Het SSL/HTTPS-protocol zorgt voor de versleuteling van het netwerkverkeer en een betere beveiliging.

Er zijn twee SSL-typen:

- SSL zoals gebruikt tussen BI-platformservers, waaronder WACS en andere BI-platformservers in uw implementatie. Dit is ook bekend als CORBA SSL. Zie de sectie “Communicatie tussen SAP BI-platformonderdelen begrijpen” van het hoofdstuk “Werken met firewalls” van de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over het gebruik van SSL tussen de BI-platformservers in uw implementatie.
- HTTP via SSL, dat wordt gebruikt tussen containerservers voor webtoepassingen en clients (zoals browsers) die met deze containerservers voor webtoepassingen communiceren.

### **i** Opmerking

Als u de WACS implementeert in een implementatie met een proxy of reverse proxy en de netwerkcommunicatie in de implementatie wilt beveiligen met SSL, moet u twee WACS-servers maken. Zie *Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een omgekeerde proxy* voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit om HTTPS/SSL op een WACS te configureren:

- Een PKCS12-certificaatarchief of JKS-keystorebestand maken of verkrijgen waarin uw certificaten en privésleutels zijn opgenomen. U kunt Microsoft IIS (Internet Information Service) en MMC (Microsoft Management Console) gebruiken om een PKCS12-bestand te maken, of de opdracht openssl of het hulpprogramma Java-keytool gebruiken om een keystore-bestand te maken.

- Als u wilt dat alleen bepaalde clients verbinding maken met een containerserver voor webtoepassingen, maakt u een certificaatvertrouwenslijst.
- Wanneer u een certificaatarchief hebt en, indien nodig ook een certificaatvertrouwenslijst, kopieert u de bestanden naar de computer met de containerserver voor webtoepassingen.
- Configureer HTTPS op de containerserver voor webtoepassingen.

## Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen \[pagina 183\]](#)

[Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een omgekeerde proxy \[pagina 480\]](#)

### 12.1.4.1 Een PKCS12-certificaatarchief maken

U kunt op verschillende manieren een PKCS12-certificaatarchief of Java-keystorebestand maken, en daarvoor verschillende hulpprogramma's gebruiken. Welke manier u gebruikt, is afhankelijk van de beschikbaarheid van en uw bekendheid met de hulpprogramma's.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een PKCS12-bestand maakt met Microsoft IIS (Internet Information Services) en de MMC (Microsoft Management Console) voor Windows 2008.

1. Meld u als beheerder aan bij een computer waarop een containerserver voor webtoepassingen wordt uitgevoerd.
2. Vraag vanuit IIS een certificaat aan bij de certificeringsinstantie. Zie de Help voor IIS voor meer informatie hierover.
3. Start de MMC door eerst te klikken op ► **Start** ► **Uitvoeren** ►. Typ vervolgens **mmc.exe** en klik op **OK**.
4. Voeg als volgt de module Certificaten toe aan de MMC:
  - a. Klik in het menu **Bestand** op **Module toevoegen/verwijderen**.

Het venster **Modules toevoegen of verwijderen** wordt nu weergegeven.

- b. Selecteer in de lijst **Beschikbare modules** de optie **Certificaten** en klik op **Toevoegen**.
  - c. Selecteer **Computeraccount** en klik op **Volgende**.
  - d. Selecteer **Lokale computer** en klik op **Voltooien**.
  - e. Klik op **OK**.
- De module Certificaten wordt toegevoegd aan de MMC.
5. Vouw in de MMC **Certificaten** uit en selecteer het gewenste certificaat.
  6. Klik in het menu **Actie** op ► **Alle taken** ► **Exporteren** ►.  
De **wizard Certificaat exporteren** wordt gestart.
  7. Klik op **Volgende**.
  8. Selecteer **Ja, de persoonlijke sleutel exporteren** en klik op **Volgende**.
  9. Selecteer **Personal Information Exchange - PKCS #12 (\*.pfx)** en klik op **Volgende**.
  10. Typ het wachtwoord dat u voor het maken van het certificaat hebt gebruikt en klik op **Volgende**. Typ dit wachtwoord in het vak **Wachtwoord persoonlijke sleutel** wanneer u HTTPS configureert voor de containerserver voor webtoepassingen.

Er wordt een PKCS12-certificaatarchief gemaakt.

## 12.1.4.2 Een certificaatvertrouwenslijst maken

1. Meld u als beheerder aan bij een computer waarop een containerserver voor webtoepassingen wordt uitgevoerd.
2. Start de MMC (Microsoft Management Console).
3. Voeg de module Internet Information Services toe:
  - a. Selecteer in het menu *Bestand* de optie *Module toevoegen/verwijderen*.
  - b. Selecteer in de lijst *Beschikbare modules* de optie *Internet Information Services (IIS) Manager* en klik op *Toevoegen*.
  - c. Klik op *OK*.  
De module IIS wordt toegevoegd aan de MMC.
4. Volg de stappen die hier worden beschreven om een certificaatvertrouwenslijst te maken: <http://www.iis.net/learn/install/installing-iis-7/compatibility-and-feature-requirements-for-windows-vista#NoWizard> ➔.

## 12.1.4.3 HTTPS/SSL configureren

Voordat u HTTPS/SSL op uw containerserver voor webtoepassingen kunt configureren, moet u controleren of u al een PKCS12-bestand of een JKS-keystorebestand hebt gemaakt, en dit bestand hebt gekopieerd naar de computer waarop de containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd.

1. Ga naar het beheergebied *Servers* van de CMC.
2. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen waarvoor u HTTPS wilt inschakelen.  
Het scherm *Eigenschappen* wordt weergegeven.
3. Schakel in het gedeelte *HTTPS configureren* het selectievakje *HTTPS inschakelen* in.
4. Typ in het vak *Binden aan hostnaam of IP-adres* het IP-adres waarvoor de certificaten zijn uitgegeven en waaraan u de containerserver voor webtoepassingen wilt binden.  
De HTTPS-services worden geleverd via een IP-adres dat u opgeeft.
5. Geef in het vak *HTTPS-poort* een poortnummer op voor de containerserver voor webtoepassingen waarop de HTTPS-services kunnen worden geleverd. Controleer of deze poort vrij is. Als u gebruikers wilt toestaan om van buiten een firewall verbinding te maken met de containerservers voor webtoepassingen, moet u controleren of deze poort is geopend in de firewall.
6. Als u SSL configureert met een omgekeerde proxy, geeft u de hostnaam en poort van de proxyserver op in de vakken *Proxy-hostnaam* en *Proxy-poort*.
7. Selecteer een protocol in de lijst *Protocol*. De beschikbare opties zijn:
  - *SSL*  
SSL (Secure Sockets Layer) is een protocol voor codering van het netwerkverkeer.
  - *TLS*  
TLS (Transport Layer Security) is een recenter en uitgebreider protocol. De verschillen tussen SSL en TLS zijn klein, maar TLS beschikt over een sterker coderingsalgoritme.
8. Typ het bestandstype voor het certificaat in het vak *Type certificaatarchief*. De beschikbare opties zijn:

- [PKCS12](#)  
Selecteer PKCS12 als u liever werkt met Microsoft-hulpprogramma's.
  - [JKS](#)  
Selecteer JKS als u liever werkt met Java-hulpprogramma's.
9. Geef in het vak [Locatie certificaatarchief](#) het pad op waarnaar u het certificaatarchief of Java-keystorebestand hebt gekopieerd of verplaatst.
  10. Typ het wachtwoord in het vak [Wachtwoord persoonlijke sleutel](#).  
PKCS12-certificaatarchieven en JKS-keystorebestanden hebben persoonlijke sleutels die zijn beveiligd met een wachtwoord om toegang door onbevoegden te voorkomen. U moet een wachtwoord opgeven voor toegang tot de persoonlijke sleutels zodat de containerserver voor webtoepassingen toegang tot de persoonlijke sleutels krijgt.
  11. Het wordt aanbevolen om een certificaatarchief of keystorebestand te gebruiken waarin ofwel een enkel certificaat is opgeslagen, of waarin het desbetreffende certificaat als eerste is vermeld. Als u een certificaatarchief of keystorebestand gebruikt dat meer dan één certificaat bevat, moet u in het vak [Certificaatalias](#) de alias voor het certificaat opgeven.
  12. Als u wilt dat de containerserver voor webtoepassingen alleen HTTPS-aanvragen van bepaalde clients accepteert, moet u clientverificatie inschakelen.  
Met clientverificatie worden geen gebruikers geverifieerd. De verificatie zorgt ervoor dat op containerserver voor webtoepassingen alleen HTTPS-aanvragen van bepaalde clients worden verwerkt.
    - a. Schakel het selectievakje [Clientverificatie inschakelen](#) in.
    - b. Typ in het vak [Locatie certificaatvertrouwenslijst](#) de locatie van het PKCS12-bestand of JKS-keystorebestand dat de vertrouwde lijst bevat.

**i Opmerking**

Het type certificaatvertrouwenslijst moet hetzelfde zijn als het type certificaatarchief.

    - c. Typ in het vak [Wachtwoord voor toegang tot privésleutel certificaatvertrouwenslijst](#) het wachtwoord voor toegang tot de persoonlijke sleutels in het bestand met de certificaatvertrouwenslijst.

**i Opmerking**

Als u clientverificatie inschakelt en de gebruiker van een browser- of webservice niet is geverifieerd, wordt de HTTPS-verbinding geweigerd.
  13. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
  14. Open het scherm [Gegevens](#) en controleer of de HTTPS-connector in de lijst [Actieve connectors van containerserver voor webtoepassingen](#) staat. Als HTTPS niet in deze lijst staat, controleert u of de HTTPS-connector juist is geconfigureerd.

## 12.1.5 Ondersteunde verificatiemethoden

De WACS ondersteunt de volgende verificatiemethoden:

- Enterprise
- LDAP
- AD Kerberos

---

De WACS ondersteunt de volgende verificatiemethoden niet:

- NT
- AD NTLM
- LDAP met eenmalige aanmelding

## 12.1.6 AD Kerberos configureren voor de WACS

Als u AD Kerberos-verificatie wilt configureren voor de WACS, moet u eerst de ondersteuning van AD instellen op de computer. U moet de volgende stappen uitvoeren.

- De Windows AD-beveiligingsinvoegtoepassing inschakelen.
- Gebruikers en groepen toewijzen.
- Een serviceaccount instellen.
- Beperkte overdracht instellen.
- Kerberos-verificatie inschakelen in de Windows AD-invoegtoepassing voor de WACS.
- Configuratiebestanden maken.

Wanneer u de computer waarop de WACS wordt gehost, hebt ingesteld voor gebruik van AD Kerberos-verificatie, moet u extra configuratiestappen uitvoeren via de CMC (Central Management Console).

Als u via AD Kerberos eenmalige aanmelding configureert voor Web Services SDK en QaaWS, moet u ook de WACS en de computer waarop de WACS wordt gehost, configureren.

### Verwante informatie

[Windows Active Directory-beveiligingsinvoegtoepassing \[pagina 266\]](#)

[Windows AD-gebruikers en -groepen toewijzen \[pagina 267\]](#)

[Een serviceaccount aanmaken voor AD-verificatie met Kerberos \[pagina 265\]](#)

[De SIA uitvoeren onder de BI-platformserviceaccount \[pagina 273\]](#)

[Kerberos-verificatie inschakelen in de Windows AD-invoegtoepassing voor de WACS \[pagina 460\]](#)

[Configuratiebestanden maken \[pagina 462\]](#)

[De WACS configureren voor AD Kerberos \[pagina 465\]](#)

[Eenmalige AD Kerberos-aanmelding configureren \[pagina 467\]](#)

### 12.1.6.1 Kerberos-verificatie inschakelen in de Windows AD-invoegtoepassing voor de WACS

Voor ondersteuning van Kerberos moet u de Windows Active Directory-beveiligingsinvoegtoepassing in de CMC configureren voor Kerberos-verificatie. Dit houdt het volgende in:

- Controleren of Windows Active Directory-verificatie is ingeschakeld.



- De beheerdersaccount voor Active Directory invoeren.

#### **i** Opmerking

voor deze account is alleen leestoeegang tot Active Directory vereist. Er zijn dus geen andere rechten nodig.

- Kerberos-verificatie en desgewenst eenmalige aanmelding inschakelen.
- De SPN (Service Principal Name) invoeren voor de serviceaccount.

### 12.1.6.1.1 Vereisten

Voordat u de Windows Active Directory-beveiligingsinvoegtoepassing voor Kerberos configureert, moet u de volgende taken uitvoeren:

- [Een serviceaccount aanmaken voor AD-verificatie met Kerberos \[pagina 265\]](#)
- [De SIA uitvoeren onder de BI-platformserviceaccount \[pagina 273\]](#)
- [Windows AD-gebruikers en -groepen toewijzen \[pagina 267\]](#)

### 12.1.6.1.2 De Windows Active Directory-beveiligingsinvoegtoepassing voor Kerberos configureren

1. Ga naar het beheergebied *Verificatie* van de CMC.
2. Dubbelklik op *Windows AD*.
3. Zorg dat het selectievakje *Windows Active Directory (AD) inschakelen* is ingeschakeld.
4. Selecteer *Kerberos-verificatie gebruiken* in het gebied *Verificatieopties*.
5. Als u eenmalige aanmelding bij een database wilt configureren, schakelt u het selectievakje *Beveiligingscontext in cache (vereist voor SSO naar database)* in.
6. Voer in het veld *Naam van service-principal* de account en het domein in van de serviceaccount of de SPN-toewijzing.

Gebruik de volgende notatie, waarbij *<svcacct>* de naam is van de serviceaccount of SPN die u eerder hebt gemaakt en *<DNS.COM>* de volledige naam van het domein in hoofdletters. De serviceaccount is bijvoorbeeld *svcacct@DNS.COM* en de SPN *BOBJCentralMS/een\_naam@DOMEIN.COM*.

#### **i** Opmerking

- Als u wilt toestaan dat gebruikers van andere domeinen dan het standaarddomein zich kunnen aanmelden, geeft u de SPN op die u eerder hebt toegewezen.
- De serviceaccount is hoofdlettergevoelig. Het gebruik van hoofdletters en kleine letters in de account moet exact overeenkomen met de gegevens in het Active Directory-domein.
- Dit moet de account zijn waarmee u de BI-platformservers uitvoert of de SPN die is toegewezen aan deze account.

7. Als u eenmalige aanmelding wilt configureren, schakelt u *Eenmalige aanmelding inschakelen voor geselecteerde verificatiemodus* in.

### **i** Opmerking

Als u eenmalige aanmelding hebt ingeschakeld, moet de WACS worden geconfigureerd.

## Verwante informatie

[Eenmalige AD Kerberos-aanmelding configureren \[pagina 467\]](#)

## 12.1.6.2 Configuratiebestanden maken

Bij de algemene procedure voor de configuratie van Kerberos op de toepassingsserver moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Het Kerberos-configuratiebestand maken.
- Het JAAS-aanmeldingsconfiguratiebestand maken.

### **i** Opmerking

- Het standaard Active Directory-domein moet worden opgegeven in hoofdletters en de DNS-notatie.
- Het is niet meer nodig om MIT Kerberos voor Windows te downloaden en te installeren. Ook hebt u geen KEY-bestand meer nodig voor uw serviceaccount.

### 12.1.6.2.1 Het Kerberos-configuratiebestand maken

Voer de volgende stappen uit om het Kerberos-configuratiebestand te maken.

1. Maak het bestand `krb5.ini` als dit nog niet bestaat en sla het op in `C:\Windows` voor Windows.

### **i** Opmerking

U kunt dit bestand opslaan op een andere locatie. Als u dit doet, moet u deze locatie echter opgeven in het veld [Locatie van Krb5.ini-bestand](#) op de pagina [Eigenschappen](#) voor de WACS-server in de CMC.

2. Voeg de volgende vereiste informatie toe aan het Kerberos-configuratiebestand:

```
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.COM
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
default_tkt_enctypes = rc4-hmac
default_tgs_enctypes = rc4-hmac
[domain_realm]
.domain.com = DOMAIN.COM
domain.com = DOMAIN.COM
.domain2.com = DOMAIN2.COM
domain2.com = DOMAIN2.COM
[realms]
```

```
DOMAIN.COM = {
 default_domain = DOMAIN.COM
 kdc = HOSTNAME.DOMAIN.COM
}
DOMAIN2.COM = {
 default_domain = DOMAIN2.COM
 kdc = HOSTNAME.DOMAIN2.COM
}
[capaths]
DOMAIN2.COM = {
 DOMAIN.COM =
```

#### **i** Opmerking

DNS.COM is de DNS-naam van het domein dat in hoofdletters in FQDN-notatie moet worden ingevoerd.

#### **i** Opmerking

kdc is de hostnaam van de domeincontroller.

#### **i** Opmerking

U kunt meerdere domeinvermeldingen toevoegen aan de sectie [realms] als de gebruikers zich aanmelden vanaf verschillende domeinen. Zie [Voorbeelden van het bestand Krb5.ini \[pagina 464\]](#) of voor een voorbeeld van dit bestand met meerdere domeinvermeldingen.

#### **i** Opmerking

In een configuratie met meerdere domeinen kan de waarde `default_realm` onder [libdefaults] elk gewenst domein zijn. U kunt het beste het domein gebruiken met het grootste aantal gebruikers dat de verificatie uitvoert met de AD-account.

## 12.1.6.2.2 Het configuratiebestand voor de JAAS-aanmelding maken

1. Maak een bestand met de naam `bscLogin.conf` als dit nog niet bestaat en sla het op de standaardlocatie `C:\Windows\op`.

#### **i** Opmerking

U kunt dit bestand opslaan op een andere locatie. Als u dit doet, moet u deze locatie echter opgeven in het veld [Locatie van bscLogin.conf-bestand](#) op de pagina [Eigenschappen](#) voor de WACS-server in de CMC.

2. Voeg de volgende code toe aan het JAAS-configuratiebestand `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {
 com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;
};
```

3. Sla het bestand op en sluit het.

## 12.1.6.2.3 Voorbeelden van het bestand Krb5.ini

### Voorbeeld van het bestand Krb5.ini met meerdere domeinen

Hierna ziet u een voorbeeldbestand met meerdere domeinen:

```
[domain_realm]
.domain03.com = DOMAIN03.COM
domain03.com = DOMAIN03.com
.child1.domain03.com = CHILD1.DOMAIN03.COM
child1.domain03.com = CHILD1.DOMAIN03.com
.child2.domain03.com = CHILD2.DOMAIN03.COM
child2.domain03.com = CHILD2.DOMAIN03.com
.domain04.com = DOMAIN04.COM
domain04.com = DOMAIN04.com
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN03.COM
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
[realms]
DOMAIN03.COM = {
 admin_server = testvmw2k07
 kdc = testvmw2k07
 default_domain = domain03.com
}
CHILD1.DOMAIN03.COM = {
 admin_server = testvmw2k08
 kdc = testvmw2k08
 default_domain = child1.domain03.com
}
CHILD2.DOMAIN03.COM = {
 admin_server = testvmw2k09
 kdc = testvmw2k09
 default_domain = child2.domain03.com
}
DOMAIN04.COM = {
 admin_server = testvmw2k011
 kdc = testvmw2k011
 default_domain = domain04.com
}
```

### Voorbeeldbestand Krb5.ini met één domein

Hieronder volgt een voorbeeld van het bestand Krb5.ini met één domein.

```
[libdefaults]
default_realm = ABCD.MFROOT.ORG
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
[realms]
ABCD.MFROOT.ORG = {
 kdc = ABCDIR20.ABCD.MFROOT.ORG
 kdc = ABCDIR21.ABCD.MFROOT.ORG
 kdc = ABCDIR22.ABCD.MFROOT.ORG
}
```

```
kdc = ABCDIR23.ABCD.MFROOT.ORG
default_domain = ABCD.MFROOT.ORG
}
```

### 12.1.6.3 De WACS configureren voor AD Kerberos

Wanneer u de computer hebt geconfigureerd waarop de WACS voor de AD Kerberos-verificatie wordt gehost, moet u de WACS zelf configureren via de CMC (Central Management Console).

#### 12.1.6.3.1 WACS configureren voor AD Kerberos

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de WACS waarvoor u AD wilt configureren.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Geef in het veld [Locatie van Krb5.ini-bestand](#) het pad op naar het configuratiebestand `krb5.ini`.
4. Geef in het veld [Locatie van bscLogin.conf-bestand](#) het pad op naar het configuratiebestand `bscLogin.conf`.
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
6. Start de containerserver voor webtoepassingen opnieuw.

### 12.1.6.4 Problemen met Kerberos oplossen

Deze stappen kunnen u helpen bij het oplossen van problemen met de configuratie van Kerberos:

- De logboekfunctie inschakelen
- De Kerberos-configuratie testen

#### 12.1.6.4.1 De Kerberos-logboekfunctie inschakelen

1. Start de CCM (Central Configuration Manager) en klik op [Servers beheren](#).
2. Geef de aanmeldingsreferenties op.
3. Stop de containerserver voor webtoepassingen in het scherm [Servers beheren](#).
4. Klik op [Webblaagconfiguratie](#).

##### Opmerking

Het pictogram [Configuratie van webblaag](#) is alleen beschikbaar als u een containerserver voor webtoepassingen selecteert die is gestopt.

Het scherm [Configuratie webblaag](#) verschijnt.

5. Kopieer onder *Opdrachtregelparameters* de volgende tekst aan het einde van de parameters:

```
"-Dcrystal.enterprise.trace.configuration=verbose
-Djcsi.Kerberos.debug=true"
```

6. Klik op *OK*.
7. Start de containerserver voor webtoepassingen in het scherm *Servers beheren*.

## 12.1.6.4.2 De Kerberos-configuratie testen

Voer de volgende opdracht uit om de Kerberos-configuratie te testen, waarbij *servact* de naam is van de serviceaccount en het domein van de CMS, en *wachtwoord* het wachtwoord van de serviceaccount.

```
<INSTALLDIR>\Business Objects\javasdk\bin\kinit.exe servact@TESTM03.COM Password
```

Bijvoorbeeld:

```
C:\Program Files\Business Objects\javasdk\bin\kinit.exe servact@TESTM03.COM
Password
```

Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u of u voor het domein en de SPN (Service Principal Name) exact dezelfde hoofdletters en kleine letters hebt opgegeven als in Active Directory.

## 12.1.6.4.3 De toegewezen AD-gebruiker kan zich niet aanmelden bij het BI-platform op de WACS

De volgende twee problemen kunnen optreden, ondanks het feit dat de gebruikers zijn toegewezen aan het BI-platform.

### 12.1.6.4.3.1 Aanmeldingsfout vanwege verschillende UPN- en SAM-namen in AD

De Active Directory-id van een gebruiker is toegewezen aan het BI-platform. Desondanks kan de gebruiker zich niet aanmelden bij CMC met AD-verificatie en Kerberos met de volgende notatie: *DOMEIN\ABC123*.

Dit probleem kan zich voordoen als de gebruiker in Active Directory is ingesteld met een UPN- en SAM-naam die niet gelijk aan elkaar zijn (bijvoorbeeld een andere combinatie van hoofdletters en kleine letters of anderszins). Hier volgen twee voorbeelden die een probleem kunnen opleveren:

- De UPN is *abc123@bedrijf.com*, maar de SAM-naam is *DOMEIN\ABC123*.
- De UPN is *jsmit@bedrijf*, maar de SAM-naam is *DOMEIN\jansmit*.

U kunt dit probleem op twee manieren oplossen:

- Laat gebruikers zich aanmelden met UPN-naam in plaats van de SAM-naam.

- Zorg ervoor dat de SAM-accountnaam en de UPN-naam hetzelfde zijn.

### 12.1.6.4.3.2 Fout vóór de verificatie

Een gebruiker die zich eerder wel kon aanmelden, kan zich nu niet meer aanmelden. De volgende fout wordt weergegeven: Accountgegevens worden niet herkend. In de WACS-logboeken wordt de volgende fout aangegeven: Voorverificatiegegevens zijn ongeldig (24).

Dit kan optreden wanneer de Kerberos-gebruiker geen wijziging heeft aangebracht in UPN in AD. Dit houdt mogelijk in dat de Kerberos-gebruikersdatabase en de AD-gegevens niet zijn gesynchroniseerd.

Stel het wachtwoord van de gebruiker opnieuw in AD in om dit probleem op te lossen. Hierdoor worden de wijzigingen correct doorgevoerd.

## 12.1.7 Eenmalige AD Kerberos-aanmelding configureren

Als u eenmalige aanmelding van AD Kerberos wilt configureren voor BI-startpunt of de webservices SDK en QaaWS, moet u ervoor zorgen dat u zowel de WACS als de computer waarop WACS wordt gehost, hebt geconfigureerd voor AD Kerberos-verificatie.

Als u WACS wilt configureren voor eenmalige aanmelding van AD Kerberos, moet u eerst de computer configureren waarop WACS gehost wordt, en vervolgens de WACS zelf configureren.

### Opmerking

Als u eenmalige aanmelding wilt gebruiken in een omgeving met een omgekeerde proxy, moet u de informatie over beveiliging van deze handleiding lezen.

## Verwante informatie

[Overzicht van beveiliging \[pagina 153\]](#)

[AD Kerberos configureren voor de WACS \[pagina 460\]](#)

[Uw computer configureren voor eenmalige aanmelding van AD Kerberos \[pagina 467\]](#)

[WACS configureren voor eenmalige aanmelding van AD Kerberos \[pagina 468\]](#)

### 12.1.7.1 Uw computer configureren voor eenmalige aanmelding van AD Kerberos

Als u eenmalige aanmelding van AD Kerberos wilt configureren voor Webservices SDK en QaaWS moet u eerst de computer configureren waarop de Containerservers voor webtoepassingen wordt geconfigureerd:

- [Beperkte machtiging voor Vintela SSO configureren \[pagina 289\]](#)
- [De serviceaccount instellen voor Vintela SSO \[pagina 286\]](#)
- [Meerdere SPN's installeren \[pagina 468\]](#)
- [De groottebeperking van de koptekst van de WACS verhogen \[pagina 468\]](#)

In de volgende secties wordt beschreven hoe u deze stappen kunt uitvoeren.

### 12.1.7.1.1 Meerdere SPN's installeren

Gebruik van meerdere SPN's wordt niet ondersteund.

### 12.1.7.1.2 De groottebeperking van de koptekst van de WACS verhogen

In Active Directory wordt een Kerberos-token gemaakt die wordt gebruikt in het verificatieproces. Deze token wordt in de HTTP-koptekst opgeslagen. Uw WACS heeft een standaardgrootte voor de HTTP-koptekst, die voor de meeste gebruikers groot genoeg is. Deze koptekstgrootte kan worden aangepast.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de WACS waarvoor u de HTTP-koptekstgrootte wilt aanpassen.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Onder de sectie [HTTP-configuratie](#), [Configuratie van HTTP via proxy](#) of [HTTPS-configuratie](#) geeft u een waarde op in het veld [Maximale HTTP-koptekstgrootte \(bytes\)](#).
4. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
5. Start de servers opnieuw.

### 12.1.7.2 WACS configureren voor eenmalige aanmelding van AD Kerberos

U kunt een containerserver voor webtoepassingen configureren om eenmalige aanmelding van AD Kerberos te gebruiken. Eenmalige aanmelding van AD Kerberos wordt ondersteund. AD NTLM wordt niet ondersteund.

Voordat u WACS configureert, moet u de eenmalige aanmelding van AD Kerberos configureren voor de computer waarop de WACS wordt gehost.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt configureren.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. [Eenmalige aanmelding van Kerberos Active Directory](#) selecteren.
4. Geef waarden op voor standaard AD-domein, Naam van service-principal en Keytab-bestandseigenschappen en klik op [Opslaan en sluiten](#).



5. Start de containerserver voor webtoepassingen opnieuw.

Eenmalige aanmelding van Active Directory is klaar voor gebruik.

### 12.1.7.3 Kerberos en eenmalige aanmelding bij database configureren

Eenmalige aanmelding bij de database wordt ondersteund voor implementaties die aan alle volgende vereisten voldoen:

- De implementatie van het BI-platform vindt plaats op WACS.
- WACS is geconfigureerd met AD met Kerberos
- De database waarvoor eenmalige aanmelding is vereist, is een ondersteunde versie van SQL Server of Oracle.
- Aan de groepen of gebruikers die toegang tot de database moeten hebben, moeten machtigingen zijn toegewezen in SQL Server of Oracle.
- Het selectievakje Beveiligingscontext in cache (dat vereist is voor eenmalige aanmelding bij de database) op de pagina voor AD-verificatie van de CMC is ingeschakeld.

De laatste stap is het aanpassen van het bestand `krb5.ini` zodat eenmalige aanmelding bij de database wordt ondersteund.

#### **i** Opmerking

Deze instructies dienen als uitleg van de configuratie van eenmalige aanmelding bij de database. Als u end-to-end eenmalige aanmelding bij de database wilt configureren, moet u ook de configuratiestappen die vereist zijn voor eenmalige Vintela-aanmelding. Zie [Eenmalige AD Kerberos-aanmelding configureren \[pagina 467\]](#) voor meer informatie

### 12.1.7.3.1 Eenmalige aanmelding bij de database configureren

1. Open het bestand `krb5.ini` dat wordt gebruikt voor de implementatie van het BI-platform.  
De standaardlocatie van dit bestand is de map `C:\Windows` op de webtoepassingsserver.
2. Ga naar de sectie `[libdefaults]` van het bestand.
3. Voer de volgende tekenreeks in vóór het begin van de sectie `[realms]` van het bestand:

```
forwardable = true
```

4. Sla het bestand op en sluit het.
5. Uw WACS opnieuw starten

### 12.1.8 RESTful-webservices configureren

Met de Business Intelligence-platform RESTful-webservices SDK hebt u toegang tot BI-platform via het HTTP-protocol. Hiermee kunnen gebruikers door de gegevensopslagruimte van BI-platform navigeren en objecten

plannen met elke programmeertaal die HTTP-aanvragen ondersteunt. RESTful-webservices zijn geïnstalleerd als onderdeel van WACS.

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u RESTful-webservices kunt beheren. Zie de *Ontwikkelaarshandleiding voor Business Intelligence-platform RESTful-webservice* voor meer informatie over RESTful-webservices.

## 12.1.8.1 Toepassingen

### 12.1.8.1.1 De basis-URL voor RESTful-webservices configureren

Als uw implementatie van BI-platform een proxyserver gebruikt of meer dan een exemplaar van de WACS (Web Application Container Server) bevat, moet u mogelijk de basis-URL configureren voor gebruik met RESTful-webservices. Voordat u de basis-URL configureert, moet u de servernaam en het poortnummer weten die reageren op aanvragen van RESTful-webservices.

De basis-URL wordt gebruikt als deel van elke aanvraag van RESTful-webservices. Ontwikkelaars zoeken de basis-URL via een programma en gebruiken deze om aanvragen van RESTful-webservices naar de juiste server en poort te leiden. De basis-URL wordt ook gebruikt in antwoorden van RESTful-webservices om hyperlinks naar andere RESTful-bronnen te definiëren.

#### Opmerking

In standaardinstallaties van het BI-platform wordt de basis-URL gedefinieerd als `http://<servernaam>:6405/biprws`. Vervang `<servernaam>` door de naam van de server die RESTful-webservices host.

1. Meld u bij de CMC (Central Management Console) aan als beheerder.
2. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC.  
Een lijst met toepassingen wordt weergegeven.
3. Klik met de rechtermuisknop op [RESTful-webservice](#)  [Eigenschappen](#) .  
Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt geopend.
4. In het tekstvak [URL voor toegang](#) typt u de naam van de basis-URL voor RESTful-webservices.  
Typ bijvoorbeeld `http://<servernaam>:<poortnummer>/biprws`. Vervang `<servernaam>` en `<poortnummer>` door de naam van de server en de poort die reageren op aanvragen van RESTful-webservices.
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

## 12.1.8.2 Eigenschappen van containerserver voor webtoepassingen

### 12.1.8.2.1 De opdrachtregelparameters Methods en Headers configureren

Als beheerder kunt u beperken welke methoden en kopteksten kunnen worden gebruikt door RESTful-webservices, door de toepasselijke opties toe te voegen aan [Opdrachtregelparameters](#) in de eigenschappen van

uw Containerservice voor webtoepassingen. Wanneer u de parameters wijzigt, moet de Containerservice voor webtoepassingen mogelijk opnieuw worden gestart.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op [Servers](#) en vervolgens op [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik vervolgens op [Eigenschappen](#). Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.
4. Voer in het gebied [Opdrachtregelparameters](#) de methoden en kopteksten in die worden toegestaan. Elke optiegroep wordt omgeven door dubbele aanhalingstekens. Gebruik andere methoden dan GET, HEAD en POST. Gebruik komma's om de optiewaarden te scheiden, zoals PUT en DELETE die in het volgende voorbeeld worden weergegeven.

```
"-Dcom.sap.bip.rs.cors.extra.methods= PUT, DELETE"
"-Dcom.sap.bip.rs.cors.extra.headers= X-SAP-LogonToken, X-SAP-PVL, WWW-Authenticate"
```

#### **i** Opmerking

De standaardwaarde die alle methoden en kopteksten toestaat, is \* (asterisk). U kunt ook de opdrachtregelparameters weglaten om hetzelfde effect te bereiken.

5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
6. Start de service opnieuw door met de rechtermuisknop op de naam van de Containerserver voor webtoepassingen te klikken, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik op [Server opnieuw starten](#).

## 12.1.8.2.2 Configuratie van systeemeigenschappen

### 12.1.8.2.2.1 Stapelen van foutberichten inschakelen

Als beheerder kunt u de foutberichten configureren die worden geretourneerd door de RESTful-webservices om te worden opgenomen in de stapel met fouten. De stapel met fouten biedt extra foutopsporingsinformatie die kan worden gebruikt om te ontdekken waar fouten zijn opgetreden.

#### **i** Opmerking

Het is raadzaam het stapelen van fouten niet in te schakelen in productiescenario's, omdat er informatie over het BI-platform kan worden gegeven die u niet aan eindgebruikers wilt laten zien. Schakel het stapelen van fouten in productiescenario's in voor foutopsporing, en schakel het weer uit als het niet meer nodig is.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op [Servers](#) en vervolgens op [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld op `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#). Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.

4. Selecteer in het gedeelte [RESTful-webservice Stapel met fouten weergeven](#).
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

Informatie van de stapel met fouten wordt opgenomen in foutberichten van RESTful-webservices.

## 12.1.8.2.2.2 Het standaardaantal items instellen dat op elke pagina wordt weergegeven

Wanneer een antwoord van de RESTful-webservice een feed met een groot aantal items bevat, kan het antwoord in pagina's worden gedeeld. U kunt het standaardaantal items configureren dat op elke pagina wordt weergegeven. Wanneer ontwikkelaars aanvragen voor de RESTful-webservice maken, kunnen ze het aantal items opgeven dat moet worden weergegeven op elke pagina. Als ze deze waarde echter niet opgeven, wordt de standaardpaginagrootte gebruikt.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op [Servers](#) en vervolgens op [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld op `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#). Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.
4. In het gedeelte [RESTful-webservice](#) typt u de standaardpaginagrootte in het tekstgedeelte [Standaardaantal objecten op één pagina](#).
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

## 12.1.8.2.2.3 De time-outwaarde van een aanmeldingstoken instellen

Aanmeldingstokens verlopen nadat ze een tijdlang niet zijn gebruikt. U kunt instellen hoelang een ongebruikt aanmeldingstoken geldig blijft.

### Opmerking

De time-outwaarde van het aanmeldingstoken is standaard een uur.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op [Servers](#) en vervolgens op [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld op `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#). Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.
4. Typ in het gedeelte [RESTful-webservice](#) in het tekstgedeelte [Time-out van Enterprise-sessietoken \(minuten\)](#) het aantal minuten dat een aanmeldingstoken geldig moet blijven.
5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

## 12.1.8.2.2.4 Instellingen van sessiepool configureren

U kunt de serverprestaties verbeteren door een sessiepool te gebruiken. De sessiepool plaatst actieve sessies van de RESTful-webservice in cache zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer een gebruiker een andere aanvraag verstuurt waarvoor hetzelfde aanmeldingstoken wordt gebruikt in de HTTP-aanvraagheader. De grootte van de sessiepool definieert het aantal sessies in cache dat tegelijk moet worden opgeslagen, en de time-outwaarde van de sessie bepaalt hoelang een sessie in cache wordt geplaatst.

U kunt de grootte van de sessiepool en de time-outwaarde van de sessie instellen:

1. Meld u bij de CMC (Central Management Console) aan als beheerder.
2. Klik op [Servers](#) en vervolgens op [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld op `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#). Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.
4. Typ het maximumaantal sessies dat in cache moet worden geplaatst in het tekstvak [Poolgrootte](#) van het gedeelte [RESTful-webservice](#).
5. Typ de time-outwaarde van de sessiepool in het tekstvak [Time-out van sessiepool \(minuten\)](#) van het gedeelte [RESTful-webservice](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Klik met de rechtermuisknop op de WACS-server, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik vervolgens op [Server opnieuw starten](#).

## 12.1.8.2.2.5 HTTP Basic-verificatie inschakelen

Met HTTP Basic-verificatie kunnen gebruikers aanvragen voor de RESTful-webservice maken zonder een aanmeldingstoken op te geven. Als HTTP Basic-verificatie is ingeschakeld, worden gebruikers gevraagd hun gebruikersnaam en wachtwoord op te geven bij de eerste keer dat ze een aanvraag voor de RESTful-webservice maken.

### Opmerking

Gebruikersnamen en wachtwoorden worden niet veilig verzonden met HTTP Basic-verificatie, tenzij deze samen met HTTPS wordt gebruikt.

Wanneer u HTTP Basic-verificatie inschakelt, stelt u het standaardverificatietype voor HTTP Basic op SAP, Enterprise, LDAP of WinAD in. Gebruikers kunnen het standaardverificatietype voor HTTP Basic overschrijven wanneer ze zich aanmelden.

Voor het aanmelden bij het BI-platform met HTTP Basic-verificatie wordt een licentie gebruikt. Als de sessiepool die in cache is geplaatst, wordt gebruikt, gebruikt de aanvraag de licentie die is gekoppeld aan de sessie in cache. Als de sessiepool die in cache is geplaatst, niet wordt gebruikt, wordt een licentie gebruikt terwijl de aanvraag in behandeling is en wordt deze vrijgegeven als de aanvraag voltooid is.

1. Meld u bij de CMC (Central Management Console) aan als beheerder.
2. Klik op ► [Server](#) ► [Lijst met servers](#) ►.
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld op `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#).

Het tabblad [Eigenschappen](#) voor de WACS-server wordt weergegeven.

4. Selecteer in het gedeelte [RESTful-webservice HTTP Basic-verificatie inschakelen](#).
5. (Optioneel) Selecteer in de lijst [Standaardverificatieschema voor HTTP Basic](#) het standaardverificatietype voor HTTP Basic.
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

Wanneer eindgebruikers zich aanmelden via HTTP Basic-verificatie, kunnen ze het verificatietype opgeven dat moet worden gebruikt. In een webbrowser typt de gebruiker `<verificatietype>\<gebruikersnaam>` in de gebruikersnaamprompt, en `<wachtwoord>` in de wachtwoordprompt.

Gebruikers moeten het attribuut `Verificatie` toevoegen aan de HTTP-aanvraagheader en de waarde instellen op `Basic <verificatietype>\<gebruikersnaam>:<wachtwoord>` om zich aan te melden met HTTP Basic-verificatie via een programma.

Vervang `<verificatietype>` door het verificatietype, `<gebruikersnaam>` door de gebruikersnaam en `<wachtwoord>` door het wachtwoord. Het verificatietype, de gebruikersnaam en het wachtwoord moeten base64-gecodeerd zijn zoals gedefinieerd door RFC 2617. Gebruikersnamen die het teken `:` bevatten, kunnen niet worden gebruikt met HTTP Basic-verificatie.

## Verwante informatie

[Instellingen van sessiepool configureren \[pagina 473\]](#)

### 12.1.8.2.3 Cross-Origin Resource Sharing

#### 12.1.8.2.3.1 Cross-Origin Resource Sharing configureren

Met de instelling [Configuratie Cross-Origin Resource Sharing](#) (CORS) kunt u een lijst met domeinnamen toevoegen, zodat gebruikers gegevens van meerdere bronnen op JavaScript-webpagina's kunnen ophalen. Dit is nodig om het beveiligingsbeleid te vermijden dat JavaScript- en Ajax-talen gebruiken om interdomaintoegang te voorkomen. Teneinde beveiligingsinbreuk te voorkomen, worden alleen websites die mogen worden opgeroepen, toegevoegd aan [Oorsprong toestaan](#) in de serveireigenschappen van de Containerserver voor webtoepassingen in CMC.

De instelling [Maximumleeftijd \(minuten\)](#) is ook beschikbaar om de cacheverlooptijd aan te passen. Hiermee wordt ingesteld hoe lang browser HTTP-verzoeken kunnen bewaren.

#### **i** Opmerking

Standaard wordt toegang tot alle domeinen met een `*` (asterisk) toegestaan.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op [Server](#) [Lijst met servers](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer` en klik vervolgens op [Eigenschappen](#).

Het tabblad *Eigenschappen* voor de WACS-server wordt weergegeven.

4. Ga in het gebied *RESTful-webservice* naar het tekstvakje *Configuratie Cross-Origin Resource Sharing* naast *Oorsprong toestaan* en vervang het sterretje (\*) door uw lijst met domeinnamen, die worden gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld `http://origin1.server:8080, http://origin2.server:8080`
5. Voer in het tekstvakje *Maximumleeftijd (minuten)* in hoe lang browsers HTTP-verzoeken in cache mogen plaatsen.
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.

## 12.1.8.2.4 Verificatie

### 12.1.8.2.4.1 web.xml configureren om eenmalige aanmelding van WinAD in te schakelen

Als u de RESTful-webservices wilt configureren om de eenmalige aanmelding van WinAD (Windows Active Directory) te herkennen, moet u het configuratiebestand `web.xml` bewerken, dat zich op de BI-platformserver bevindt. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie "Using the SDK > Authentication > To get a logon token using an Active Directory Single Sign-On (AD SSO) account" in de *Business Intelligence Platform RESTful Web Service Developer Guide*.

Als de BI-platformserver de aanmeldingsreferenties voor eenmalige aanmelding van WinAD op een clientcomputer moet herkennen, moet u de sectie `Kerberos Proxy Filter` van het bestand `web.xml` als programmacode behandelen en waarden voor `idm.realm`, `idm.princ` en `idm.keytab` bijwerken die de gebruikte actieve mapomgeving reflecteren.

1. Zoek de `web.xml`-configuratie op `<boe-hoofdmap>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services\RestWebService\biprws\WEB-INF\`. Het volgende bestandspad is een voorbeeld.

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\java\
pjs\services\RestWebService\biprws\WEB-INF\web.xml
```

2. In het bestand `web.xml` behandelt u de sectie `Kerberos Proxy Filter` als programmacode door een code sluiten `-->` voor de code `<filter>` toe te voegen, en de code voor het sluiten `-->` te verwijderen.

```
<!-- Kerberos Proxy Filter
- Uncomment this filter and the corresponding filter-mapping to enable
Kerberos SSO
- for Windows AD (secWinAD) authentication.
- The following options must be specified (the rest are optional):
- idm.realm
- idm.princ
- idm.keytab (unless using password, see below)
-->
<filter>
 <filter-name>WrappedResponseAuthFilter</filter-name>
 .
 .
</filter>
<filter-mapping>
 <filter-name>WrappedResponseAuthFilter</filter-name>
 <url-pattern>/logon/adssso</url-pattern>
</filter-mapping>
```

```
</web-app>
```

3. Werk de `<param-value>` voor elke instelling van `idm.realm`, `idm.princ` en `idm.keytab` bij met de waarden die in uw actieve mapomgeving zijn gebruikt.

```
<init-param>
 <param-name>idm.realm</param-name>
 <param-value>ADDOM.COM</param-value>
 <description>
 Required: Set this value to the Kerberos realm to use.
 </description>
</init-param>
<init-param>
 <param-name>idm.princ</param-name>
 <param-value>BOE120SIAVMBOESRVR/bo.service.addom.com</param-value>
 <description>
 Set this value to the Kerberos service principal to use.
 This will be a name of the form HTTP/fully-qualified-host.
 For example, HTTP/example.vintela.com
 If not set, defaults to the server's hostname and the
 idm.realm property above.
 </description>
</init-param>
<init-param>
 <param-name>idm.kdc</param-name>
 <param-value></param-value>
 <description>
 The KDC against which secondary credentials must be validated
 This can be used for BASIC fallback or credential delegation.
 By default the KDC will be discovered automatically and this
 parameter must only be used if automatic discovery fails, or
 if a different KDC to the one discovered must automatically be used.
 </description>
</init-param>
<init-param>
 <param-name>idm.keytab</param-name>
 <param-value>C:/winnt/BOE120SIAVMBOESRVR.keytab</param-value>
 <description>
 The file containing the keytab that Kerberos will use for
 user-to-service authentication. If unspecified, SSO will default
 to using an in-memory keytab with a password specified in the
 com.wedgetail.idm.sso.password environment variable.
 </description>
</init-param>
```

### **i** Opmerking

De waarde van `idm.keytab` verwijst naar een bestandspad op de BI-platformserver. Waarden voor `idm.realm` en `idm.prince` kunnen worden weergegeven vanuit de Central Management Console. Dubbelklik op het tabblad *Verificatie* in de CMC op *Windows AD*. De waarde voor `idm.realm` wordt ingesteld met de parameter *Standaard AD-domein* onder *Overzicht van AD-configuratie*. De waarde voor `idm.prince` wordt ingesteld met de parameter *Naam van service-principal* onder *Verificatieopties*.

4. Start de Containerservice voor webtoepassingen opnieuw op zodat de wijzigingen in `web.xml` worden herkend.
5. Gebruik een clientcomputer om te verifiëren dat een AD SSO-aanmeldingstoken kan worden opgehaald via de API van de RESTful-webservices, bijvoorbeeld `http://<boe_host>:6405/biprws/logon/adsso`.
6. Test de token met een GET-query met `X-SAP-LogonToken` in de koptekst en via de API van `/infostore`.



## 12.1.8.2.4.2 Vertrouwde verificatie inschakelen en configureren

Vertrouwde verificatie wordt geactiveerd en geconfigureerd via de CMC (Central Management Console) in gebieden zoals [Verificatie > Enterprise](#), waar Vertrouwde verificatie is ingeschakeld en een bestand met een gedeeld geheim is gegenereerd, [Gebruikers en groepen > Gebruikerslijst](#), waar een account wordt gemaakt voor een vertrouwde gebruiker, en [Servers > Lijst met servers > WACS > Eigenschappen](#), waar de optie [Methode wordt opgehaald](#) is geselecteerd voor API-aanmeldingstokenverzoeken /logon/trusted.

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Ga naar [Verificatie > Enterprise](#) en klik op [Vertrouwde verificatie is ingeschakeld](#).
3. Klik op [Nieuw gedeeld geheim](#) en klik op [Gedeeld geheim downloaden](#).
4. Klik op [Opslaan](#) en plaats het bestand `TrustedPrincipal.conf` in de standaardlocatie:

`<Enterprise_map>\<platform>`.

Hieronder ziet u een voorbeeldlocatie:

```
"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjectsEnterprise XI
4.0\win64_x64\"
```

### i Opmerking

U kunt de standaardlocatie van het bestand `TrustedPrincipal.conf` met het gedeelde geheim wijzigen door een opdrachtregelvermelding toe te voegen in de CMC op [Servers > Lijst met servers > WACS > Eigenschappen > Opdrachtregelparameters](#) en de Containerservice voor webtoepassingen opnieuw te starten. Een opdrachtregelvermelding met `-Dbobj.trustedauth.home=` en de map `SharedSecrets` die in de hoofdmap van het station `C:\` van de BI-platformserver wordt geplaatst, ziet er als volgt uit:

```
"-Dbobj.trustedauth.home=C:\SharedSecrets"
```

### i Opmerking

U kunt de optie [Geldigheidsperiode van gedeeld geheim \(dagen\)](#) op de standaardwaarde 0 (nul) laten staan, zodat de geldigheidsperiode niet verstrijkt. De optie [Time-out van vertrouwde aanmeldingsaanvraag na N milliseconde\(n\) \(0 betekent geen limiet\)](#) kan op de standaardwaarde 0 (nul) blijven staan, zodat er geen tijdlimiet voor vertrouwde-aanmeldingsverzoeken is.

5. Klik op [Bijwerken](#) om de wijziging op te slaan.
6. Voeg een nieuwe gebruiker en nieuw wachtwoord toe, bijvoorbeeld `bob` en `Passw0rd`, in [Gebruikers en groepen > Gebruikerslijst](#) via [Beheren > Nieuw > Nieuwe gebruiker](#). Hef selectie van [Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen](#) op en klik op [Maken en sluiten](#).

### i Opmerking

U kunt ook een nieuwe gebruiker maken door op het pictogram [Nieuwe gebruiker maken](#) te klikken, of door met de rechtermuisknop te klikken op een open gebied van het venster waarin gebruikersnamen worden weergegeven, en selecteer [Nieuw > Nieuwe gebruiker](#).

7. Ga naar [Servers > Kernservices > WACS > Eigenschappen](#), schuif omlaag naar de sectie [Configuratie vertrouwde verificatie](#) en gebruik het menu [Methode wordt opgehaald](#) om [HTTP\\_HEADER](#), [QUERY\\_STRING](#) of [COOKIE](#) te selecteren.

### **i** Opmerking

U kunt eventueel de *Parameter gebruikersnaam* wijzigen van het standaardlabel X-SAP-TRUSTED-USER naar een ander duidelijk label (bijvoorbeeld Gebruikersnaam, bankteller of verpleegster), dat ontwikkelaars van RESTful-webservices moeten gebruiken.

8. Start de service opnieuw door met de rechtermuisknop op de naam van de Containerserver voor webtoepassingen te klikken, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik op *Server opnieuw starten*.

### **i** Opmerking

Als u de optie later onder *Methode wordt opgehaald* wijzigt zoals u kunt zien in stap 7, hoeft u de Containerserver voor webtoepassingen niet opnieuw op te starten.

9. Controleer of u een aanmeldingstoken kunt ophalen door de API `.../biprsw/logon/trusted/` te gebruiken en een GET-aanvraag te verzenden met het standaardkopstekstlabel X-SAP-TRUSTED-USER met de gebruikersnaam die is gecreëerd in stap 6.

## **12.1.8.2.4.3 De opdrachtregelparameter configureren om het configuratiebestand `TrustedPrincipal.conf` met het gedeelde geheim te configureren**

RESTful-webservices hebben een opdrachtregelparameter om een andere locatie te kiezen voor het bestand `TrustedPrincipal.conf` voor vertrouwde verificatie.

Het bestand `TrustedPrincipal.conf` bevat een gedeelde geheime sleutel die wordt gegenereerd via de CMC: klik op *Verificatie* en klik vervolgens op *Enterprise*. Selecteer *Vertrouwde verificatie is ingeschakeld* en klik vervolgens op de knop *Nieuw gedeeld geheim*. Klik op *Gedeeld geheim downloaden* en sla het bestand op de standaardlocatie op.

Werk de opdrachtregel van de Containerserver voor webtoepassingen bij met een aangepast pad voor het bestand `TrustedPrincipal.conf`:

1. Meld u bij de Central Management Console aan als beheerder.
2. Klik op *Servers* en vervolgens op *Lijst met servers*.
3. Klik met de rechtermuisknop op uw Containerserver voor webtoepassingen, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik op *Eigenschappen*.  
Het tabblad *Eigenschappen* voor de WACS-server wordt weergegeven.
4. Voer in het gebied *Opdrachtregelparameters* het pad in naar de map dat het bestand `TrustedPrincipal.conf` bevat.

De tekenreeks wordt omsloten door dubbele aanhalingstekens, zoals u kunt zien in het volgende voorbeeld.

```
"-Dbobj.trustedauth.home=C:\SharedSecrets"
```

### **i** Opmerking

De standaardlocatie van het bestand `TrustedPrincipal.conf` is `<Enterprise_map>\<platform>`. Hieronder ziet u een voorbeeldlocatie:

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\win64_x64
"
```

5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
6. Start de service opnieuw door met de rechtermuisknop op de naam van de Containerserver voor webtoepassingen te klikken, bijvoorbeeld `MySIA.WebApplicationContainerServer`, en klik op [Server opnieuw starten](#).

## **12.1.9 Containerservers voor webtoepassingen en uw IT-omgeving**

In deze sectie vindt u informatie over het configureren van een containerserver voor webtoepassingen in een complexe omgeving.

### **12.1.9.1 Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met andere webserver**

Een geïnstalleerde containerserver voor webtoepassingen werkt als een toepassingsserver en een webserver, zonder dat daarvoor extra configuratie nodig is. U kunt ondersteunde webserver, zoals IIS (Internet Information Services) en Apache, instellen voor het doorsturen van URL-adressen naar de containerserver voor webtoepassingen.

#### **i** Opmerking

Het doorsturen van aanvragen vanuit IIS met behulp van een ISAPI-filter naar de containerserver voor webtoepassingen wordt niet ondersteund.

Op een containerserver voor webtoepassingen wordt niet het scenario ondersteund waarin de statische inhoud op een webserver staat en de dynamische inhoud op de containerserver voor webtoepassingen. De statische en dynamische inhoud moeten beide op de containerserver voor webtoepassingen staan.

### **12.1.9.2 Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een load balancer**

Als u containerservers voor webtoepassingen wilt gebruiken in een implementatie met een load balancer voor hardware, moet u de load balancer configureren voor gebruik van IP-routing of actieve cookies. In dat geval

---

worden, zodra een gebruikerssessie op een containerserver voor webtoepassingen is gestart, alle volgende aanvragen van dezelfde gebruiker naar dezelfde containerserver voor webtoepassingen gestuurd.

De containerserver voor webtoepassingen wordt niet ondersteund met load balancers voor hardware waarop passieve cookies worden gebruikt.

Als de load balancer voor hardware SSL-gecodeerde HTTPS-aanvragen naar uw containerserver voor webtoepassingen verzendt, moet u HTTPS configureren op de containerserver voor webtoepassingen, en SSL-certificaten installeren op elke containerserver voor webtoepassingen.

Als de load balancer voor hardware HTTPS-verkeer decodeert en de gedecodeerde HTTP-aanvragen doorstuurt naar uw containerserver voor webtoepassingen, is geen extra configuratie van de containerserver voor webtoepassingen vereist.

## Verwante informatie

[HTTPS/SSL configureren \[pagina 456\]](#)

### 12.1.9.3 Containerservers voor webtoepassingen gebruiken met een omgekeerde proxy

U kunt containerservers voor webtoepassingen gebruiken in een omgeving met een proxyserver of omgekeerde proxyserver. U kunt niet de containerserver voor webtoepassingen zelf als proxyserver gebruiken.

#### 12.1.9.3.1 Containerserver voor webtoepassingen instellen voor ondersteuning van HTTP met omgekeerde proxy

Als u de containerserver voor webtoepassingen wilt gebruiken in een implementatie met een omgekeerde proxy, stelt u de server zodanig in dat de HTTP-poort wordt gebruikt voor communicatie binnen een firewall (bijvoorbeeld in een beveiligd netwerk), en de HTTP via proxy-poort voor communicatie van buiten de firewall (bijvoorbeeld vanaf het internet).

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt configureren.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. In het gedeelte [HTTP via proxy configureren](#) doet u het volgende:
  - a. Schakel het selectievakje [HTTP via proxy inschakelen](#) in.
  - b. Geef de HTTP-poort van de containerserver voor webtoepassingen op die voor de communicatie via proxy wordt gebruikt.
  - c. Geef de proxy-hostnaam en proxy-poort van de proxy op.
4. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

---

### 12.1.9.3.2 Containerserver voor webtoepassingen instellen voor ondersteuning van HTTPS met omgekeerde proxy

U kunt bepaalde load balancers en omgekeerde proxy's instellen voor decodering van HTTPS-verkeer en het doorsturen van dit gedecodeerde verkeer naar uw toepassingsservers. In dat geval configureert u de containerserver voor webtoepassingen voor gebruik van HTTP of HTTP via proxy.

Als uw load balancer of omgekeerde proxy het HTTPS-verkeer doorstuurt en u HTTPS met een omgekeerde proxy wilt configureren, maakt u twee containerservers voor webtoepassingen. Configureer de eerste containerserver voor webtoepassingen voor extern verkeer via de omgekeerde proxy en configureer de tweede server voor communicatie met clients in uw interne netwerk via HTTPS.

### 12.1.9.4 Containerserver voor webtoepassingen gebruiken met firewalls

Implementatie van containerservers voor webtoepassingen in een IT-omgeving met firewalls wordt ondersteund.

Een containerserver voor webtoepassingen wordt standaard gebonden aan alle IP-adressen op de computer waarop de server is geïnstalleerd. Als u een firewall wilt gebruiken tussen uw clients en uw containerserver voor webtoepassingen, moet u de containerserver voor webtoepassingen dwingen te binden aan een bepaald IP-adres voor HTTP of HTTP via proxy. Schakel hiertoe het selectievakje [Binden aan alle IP-adressen](#) uit en typ een IP-adres of hostnaam waarmee de containerserver voor webtoepassingen kan binden.

Als u een firewall wilt gebruiken tussen een WACS-server en de andere servers van BI-platform in uw implementatie, raadpleegt u de sectie "Communicatie tussen BI-platformonderdelen " van de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

### Verwante informatie

[Communicatie tussen BI-platformonderdelen begrijpen \[pagina 183\]](#)

### 12.1.9.5 WACS configureren op een multihomed-computer

Een multihomed-computer is een computer met meerdere netwerkadressen. Een exemplaar van een containerserver voor webtoepassingen bindt de HTTP-poort standaard aan alle IP-adressen. Als u een containerserver voor webtoepassingen wilt binden aan een specifieke netwerkkinterfacekaart, bijvoorbeeld wanneer u de HTTP-poort van de server wilt binden aan een netwerkkinterfacekaart en de aanvraagpoort wilt binden aan een andere netwerkkinterfacekaart:

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt configureren.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.

3. Schakel in de sectie *Configuratie van HTTP via proxy* van het deelvenster *Containerservice voor webtoepassingen* het selectievakje *Aan alle IP-adressen binden* uit en typ een IP-adres waarmee de containerserver voor webtoepassingen kan binden.
4. Schakel in de sectie *HTTP-configuratie* het selectievakje *Aan alle IP-adressen binden* uit en typ een IP-adres of hostnaam waarmee de containerserver voor webtoepassingen kan binden.
5. Schakel onder *Algemene instellingen* het selectievakje *Automatisch toewijzen* uit en geef de hostnaam of het IP-adres op van de netwerkinterfacekaart die wordt gebruikt voor de communicatie tussen de containerservers voor webtoepassingen en de andere BI-platformservers in uw implementatie.
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.
7. Start de containerserver voor webtoepassingen opnieuw.

## 12.1.10 Eigenschappen van webtoepassing configureren

De eigenschappen van webtoepassingen die op een WACS worden gehost kunnen op de volgende manieren worden geconfigureerd:

- Eigenschappen die vaak worden gewijzigd worden aangeduid als configureerbare service-eigenschappen voor de WACS. Als u deze eigenschappen wilt bewerken, opent u de pagina *Eigenschappen* van de WACS in de CMC (Central Management Console, wijzigt u de waarde voor de desbetreffende eigenschap en klikt u op *Opslaan*.
- Als u de sessietime-outs voor webtoepassingen die op WACS worden gehost wilt wijzigen, bepaalt u eerst of de webtoepassing over eigenschappen beschikt die in de CMC kunnen worden geconfigureerd. Indien de webtoepassing over eigenschappen beschikt die in de CMC kunnen worden gewijzigd, wijzigt u het bestand `web_xml.ino` voor de webtoepassing. Het bestand is `<Webtoepassingsnaam>_web_xml.ino`, waarbij `<Webtoepassingsnaam>` voor de naam van de webtoepassing staat. Dit kan worden gevonden in de map `<Enterprisemap>/java/pjs/services/<Webtoepassingsnaam>`. Indien de webtoepassing niet over eigenschappen beschikt die in de CMC kunnen worden gewijzigd, wijzigt u het bestand `web.xml` voor de webtoepassing. Dit bestand kan worden gevonden in de `<Enterprisemap>/warfile/webapps/<Webtoepassingsnaam>`, waarbij `<Webtoepassingsnaam>` de naam is van de webtoepassing.
- Als u andere eigenschappen wilt wijzigen dan de sessietime-out of de eigenschappen die worden aangeduid in het venster *Eigenschappen* voor de WACS in de CMC, wijzigt u het bestand `.properties` voor de webtoepassing. Raadpleeg de sectie "Toepassingen beheren via BOE.war-eigenschappen" van de *Beheerdershandleiding voor SAP BI-platform*.

### i Opmerking

Breng geen wijzigingen aan in de bestanden `web.xml`, `web_xml.ino` of `.properties` in de map `<Enterprisemap>/java/pjs/container/work/<ServerFriendly_naam>`, omdat uw wijzigingen telkens zullen worden overschreven als de WACS wordt gestart of opnieuw gestart.

### i Opmerking

Na het wijzigen van de eigenschappen voor een WACS moet u deze altijd opnieuw opstarten.

---

## Verwante informatie

[De eigenschappen van een server wijzigen \[pagina 393\]](#)

[Het BOE.war-bestand \[pagina 655\]](#)

## 12.1.11 Problemen oplossen

### 12.1.11.1 Tracering op WACS configureren

Raadpleeg [Tracering voor onderdelen registreren \[pagina 895\]](#) om tracering op WACS te configureren

### 12.1.11.2 Servergegevens weergeven

U kunt de servergegevens van een WACS weergeven in de CMC (Central Management Console).

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op de containerserver voor webtoepassingen en klik op [Gegevens](#).

## Verwante informatie

[Gegevens van containerserver voor webtoepassingen \[pagina 1032\]](#)

### 12.1.11.3 De status van een containerserver voor webtoepassingen weergeven

Als u de status van een containerserver voor webtoepassingen wilt weergeven, gaat u naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC. De [Serverlijst](#) bevat de kolom [Status](#) met de status van elke server in de lijst.

Voor containerservers voor webtoepassingen is er de status “Gestart met fouten”. Deze status betekent dat de containerserver voor webtoepassingen actief is, maar een of meer van de volgende fouten heeft:

- Een HTTP-, HTTP via proxy- of HTTPS-connector is niet goed geconfigureerd.
- Een service die actief is op een containerserver voor webtoepassingen, zoals de traceerlogboekservice, wordt niet goed uitgevoerd.
- Een webtoepassing is niet geïmplementeerd op een containerserver voor webtoepassingen.

Op de pagina [Eigenschappen](#) van de containerserver voor webtoepassingen kunt u zien welke services zijn mislukt.

## 12.1.11.4 Poortconflicten oplossen

Als u geen pagina's kunt weergeven wanneer u via een bepaalde poort toegang tot de CMC probeert te krijgen, moet u controleren of de HTTP-, HTTP via proxy- of HTTPS-poort die u voor de containerserver voor webtoepassingen hebt opgegeven niet is overgenomen door een andere toepassing.

Er zijn twee manieren waarop u kunt bepalen of er poortconflicten zijn met uw containerserver voor webtoepassingen. Als u meer dan één containerserver voor webtoepassingen in uw implementatie hebt, meldt u zich aan bij de CMC en controleert u de lijst met actieve serverconnectors en serveropstartfouten. Als de HTTP-, HTTP via proxy- of HTTPS-connectors niet in de lijst met actieve serverconnectors staan, kunnen deze connectors niet worden gestart vanwege een poortconflict.

Als in uw implementatie slechts één containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd, of als u niet via een containerserver voor webtoepassingen toegang krijgt tot de CMC, moet u met behulp van een programma als Netstat bepalen of de serverpoort door een andere toepassing wordt gebruikt.

### 12.1.11.4.1 Conflicten met HTTP-poorten oplossen

1. Start de CCM (Central Configuration Manager) en klik op het pictogram [Servers beheren](#).
2. Geef de aanmeldingsreferenties op.
3. Stop de containerserver voor webtoepassingen in het scherm [Servers beheren](#).
4. Klik op het pictogram [Configuratie van weblaag](#).

#### Opmerking

Het pictogram [Configuratie van weblaag](#) is alleen beschikbaar als u een containerserver voor webtoepassingen selecteert die is gestopt.

Het scherm [Configuratie weblaag](#) verschijnt.

5. Typ in het vak [HTTP Port](#) een vrije HTTP-poort die kan worden gebruikt door de containerserver voor webtoepassingen en klik op [OK](#).
6. Start de containerserver voor webtoepassingen in het scherm [Servers beheren](#).

### 12.1.11.4.2 Conflicten met HTTP via proxy- of HTTPS-poorten oplossen

Als u geen toegang kunt krijgen tot een containerserver voor webtoepassingen via de HTTP via proxy- of HTTPS-poort, maar wel verbinding kunt maken met de CMC (Central Management Console) via de HTTP-poort, kunt u de poortnummers in de CMC wijzigen.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Stop de containerserver voor webtoepassingen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op [Server stoppen](#).
3. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt configureren.



Het scherm *Eigenschappen* wordt weergegeven.

4. Geef een nieuwe HTTP-poort op in het gedeelte *HTTP via proxy configureren*.
5. Als u de HTTPS-poort wilt wijzigen, typt u in het gedeelte *HTTPS configureren* een nieuwe waarde in het vak *HTTPS-poort*.
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.
7. Start de containerserver voor webtoepassingen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op *Server starten*.

## 12.1.11.5 Geheugeninstellingen wijzigen

Als u de serverprestaties van een containerserver voor webtoepassingen wilt verbeteren, kunt u in de CCM (Central Configuration Manager) de hoeveelheid geheugen wijzigen dat aan de server is toegewezen.

1. Start de CCM en klik op het pictogram *Servers beheren*.
2. Geef de aanmeldingsreferenties voor de CMC (Central Management Console) op.
3. Stop de containerserver voor webtoepassingen in het scherm *Servers beheren*.
4. Klik op het pictogram *Configuratie van weblaag*.

### Opmerking

Het pictogram *Configuratie van weblaag* is alleen beschikbaar als u een containerserver voor webtoepassingen selecteert die is gestopt.

Het scherm *Configuratie weblaag* verschijnt.

5. Geef onder *Opdrachtregelparameters* een nieuwe waarde voor het geheugen op door de opdrachtregel te bewerken:
  - a. Ga naar de parameter `-Xmx`. Meestal is voor deze parameter een waarde opgegeven.  
Bijvoorbeeld `"-Xmx1g"`. Hiermee wordt 1 GB geheugen aan de server toegewezen.
  - b. Geef een andere waarde op voor de parameter.
    - Typ een "m" als u een waarde in MB wilt opgeven. Met de parameter `"-Xmx640m"` bijvoorbeeld wijst u 640 MB geheugen toe aan de containerserver voor webtoepassingen.
    - Typ een "g" als u een waarde in GB wilt opgeven. Met de parameter `"-Xmx2g"` bijvoorbeeld wijst u 2 GB geheugen toe aan de containerserver voor webtoepassingen.
  - c. Klik op *OK*.
6. Start de containerserver voor webtoepassingen in het scherm *Servers beheren*.

## 12.1.11.6 Het aantal gelijktijdige aanvragen wijzigen

Het aantal gelijktijdige HTTP-aanvragen dat wordt geconfigureerd voor verwerking op de containerserver voor webtoepassingen, is standaard 150. Voor de meeste implementaties is dit een werkbaar aantal. Als u de prestaties van de containerserver voor webtoepassingen wilt verbeteren, kunt u het maximum aantal gelijktijdige HTTP-aanvragen verhogen. Hoewel een groter aantal gelijktijdige aanvragen de prestaties kan verhogen, kan een te hoge

waarde de prestaties weer nadelig beïnvloeden. De ideale instelling is afhankelijk van uw hardware, software en IT-vereisten.

1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
2. Stop de containerserver voor webtoepassingen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op [Server stoppen](#).
3. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt configureren.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
4. Typ onder [Instellingen voor gelijktijdigheid \(per connector\)](#) in het veld [Maximumaantal gelijktijdige aanvragen](#) het gewenste aantal gelijktijdige aanvragen en klik op [Opslaan en sluiten](#).
5. Start de containerserver voor webtoepassingen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op [Server starten](#).

### 12.1.11.7 Standaardwaarden herstellen

Als de configuratie van een containerserver voor webtoepassingen mislukt, kunt u de standaardwaarden in de CCM (Central Configuration Manager) herstellen.

1. Start de CCM en klik op het pictogram [Servers beheren](#).
2. Geef de aanmeldingsreferenties op.
3. Stop de containerserver voor webtoepassingen in het scherm [Servers beheren](#).
4. Klik op het pictogram [Configuratie van webblaag](#).

#### Opmerking

Het pictogram [Configuratie van webblaag](#) is alleen beschikbaar als u een containerserver voor webtoepassingen selecteert die is gestopt.

Het scherm [Configuratie webblaag](#) verschijnt.

5. Klik op [Standaardwaarden herstellen](#).
6. Geef indien nodig een vrije HTTP-poort op en klik op [OK](#).
7. Start de containerserver voor webtoepassingen in het scherm [Servers beheren](#).

### 12.1.11.8 Voorkomen dat gebruikers verbinding maken met containerservers voor webtoepassingen via HTTP

Soms wilt u alleen gebruikers van de lokale computer toegang geven tot een containerserver voor webtoepassingen via HTTP of HTTPS. Hoewel u de HTTP-poort niet kunt sluiten, kunt u wel uw containerserver voor webtoepassingen zodanig configureren dat daarop alleen HTTP-aanvragen worden geaccepteerd van clients die op dezelfde computer zijn geïnstalleerd als de containerserver voor webtoepassingen. Op deze manier kunt u onderhouds- of configuratietaken uitvoeren op een containerserver voor webtoepassingen via een browser op dezelfde computer als waarop de containerserver voor webtoepassingen is geïnstalleerd, terwijl u voorkomt dat andere gebruikers toegang hebben tot de server.

- 
1. Ga naar het beheergebied [Servers](#) van de CMC.
  2. Dubbelklik op de containerserver voor webtoepassingen die u wilt wijzigen.  
Het scherm [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
  3. Schakel in de sectie [Containerservice voor webtoepassingen](#) het selectievakje [Aan alle IP-adressen](#) uit.
  4. Typ in het veld [Aan hostnaam of IP-adres binden](#) het nummer **127.0.0.1** en klik op [Opslaan en sluiten](#).
  5. Start de containerserver voor webtoepassingen door met de rechtermuisknop op de server te klikken en vervolgens te klikken op [Server starten](#).  
De containerserver voor webtoepassingen die zo is ingesteld, accepteert alleen verbindingen vanaf de lokale computer.

## 12.1.12 Eigenschappen van containerserver voor webtoepassingen

Zie de sectie “Instellingen kernserver” in de bijlage “Servereigenschappen” voor een compleet overzicht van de algemene, HTTP-, HTTP via Proxy- en HTTPS-configuratie-eigenschappen die voor WACS kunnen worden geconfigureerd.

### Verwante informatie

[Eigenschappen van kernservices \[pagina 986\]](#)

# 13 Back-ups van uw systeem maken en het systeem herstellen

## 13.1 Overzicht van back-up en herstel

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een back-up maakt van het BI-platform en hoe u het systeem herstelt na een hardware- of softwarefout of gegevensverlies. Om een herstel- en back-upplan uit te voeren hebt u ondersteuning nodig van een ervaren SAP BusinessObjects-professional, systeembeheerder en databasebeheerder.

### Verwante informatie

[Een back-up maken van het volledige systeem \[pagina 492\]](#)

[Een back-up maken van BI-inhoud \[pagina 499\]](#)

[Back-ups maken van serverinstellingen in de CCM in Windows \[pagina 496\]](#)

[Een back-up maken van serverinstellingen op een Unix-systeem \[pagina 497\]](#)

[Overzicht van systeemkopieën \[pagina 513\]](#)

## 13.2 Terminologie

Tabel 72:

| Begrip            | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensherhaling | Bij gegevensherhaling worden een of meer kopieën van uw gegevens gemaakt. De kopieën worden in real time bijgewerkt, bijvoorbeeld bij het gebruik van schijfkopieën. Replicatie biedt realtime-gegevensbeveiliging tegen fysieke gegevensschade, maar omdat de stations voortdurend worden bijgewerkt, kunt u uw systeem niet naar een eerdere staat herstellen als gegevens beschadigd raken of per ongeluk worden verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versiebeheer      | <p>Bij versiebeheer worden er meerdere versies gemaakt van een of meer specifieke bestanden op uw systeem. In dit geval kunt u uw systeem wel laten terugkeren naar een eerdere staat.</p> <p>Alle gegevensversies worden doorgaans op hetzelfde hostsysteem opgeslagen. Als dit systeem wordt aangetast of beschadigd, loopt u het risico dat u zowel de huidige versie als de oudere versies kwijtraakt. Functies voor het ongedaan maken van verwijderingen bewaren kopieën van 'verwijderde' bestanden zodat deze later hersteld kunnen worden, maar ook deze worden vaak op hetzelfde hostsysteem als de originele gegevens opgeslagen. Er wordt geen bescherming geboden tegen fysieke gegevensschade (zoals schijffouten).</p> |

| Begrip                                          | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bare-metalsysteemback-up                        | <p>Een bare-metalback-up van een systeem is een back-up van het volledige bestandssysteem, inclusief het besturingssysteem. Een bare-metalback-up van een systeem is bedoeld om een systeemback-up te herstellen naar hardware die geen software of besturingssysteem bevat.</p> <p>Voor bare-metalsysteemback-ups wordt bij een fout het volledige bestandssysteem (inclusief het besturingssysteem) hersteld naar identieke hardware, of, als uw herstelprogramma's hardwareonafhankelijk herstel ondersteunen, naar andere hardware.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| Bare-metalsysteemback-up vs. toepassingsback-up | <p>Een bare-metalback-up van een systeem maakt een kopie van het volledige bestandssysteem, inclusief het besturingssysteem. Zo kunt u terugkeren naar een eerdere versie van het gehele systeem.</p> <p>Bij een toepassingsback-up wordt een back-up gemaakt van bestanden van afzonderlijke toepassingen.</p> <p>Het BI-platform ondersteunt bare-metalback-ups van het systeem maar niet toepassingsback-ups.</p> <p>Voor bare-metalsysteemback-ups wordt bij een fout het volledige bestandssysteem (inclusief het besturingssysteem) hersteld naar identieke hardware, of, als uw herstelprogramma's hardwareonafhankelijk herstel ondersteunen, naar andere hardware.</p> <p>Een back-up van een volledig BI-platformsysteem wordt een back-upset genoemd.</p> |
| Back-upset                                      | <p>Een back-upset bestaat uit de volgende afzonderlijke back-ups, die tegelijk gemaakt zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een back-up van de CMS-systeemdatabase</li> <li>• Een bare-metalback-up van het volledige bestandssysteem, waaronder het besturings-systeem, van alle computers in de BI-platformimplementatie</li> <li>• Een back-up van de invoer-FRS- en uitvoer-FRS-bestandsopslag (indien niet opgenomen in het BI-platformbestandssysteem)</li> <li>• Een back-up van de weblaagonderdelen (indien niet opgenomen als deel van het BI-platformbestandssysteem)</li> <li>• Een back-up van de controledatabase</li> </ul>                                                                                                             |
| Statische vs. dynamische back-up                | <p>Een statische back-up wordt uitgevoerd terwijl het systeem is stopgezet en niet beschikbaar is voor gebruikers. Tijdens een dynamische back-up is het systeem actief en beschikbaar voor gebruikers, waardoor gegevens kunnen veranderen terwijl de back-up wordt uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een dynamische back-up moet u de back-upstappen in de juiste volgorde uitvoeren, wat bij een statische back-up niet nodig is.</p> <p>Het BI-platform ondersteunt zowel statische als dynamische back-ups.</p> <p>Dynamische back-ups worden soms "onlineback-ups" genoemd.</p>                                                                                                                                                                                |

## 13.3 Cases gebruiken voor back-up en herstel

In de volgende tabel worden de doelen beschreven die u wilt verwezenlijken met de resources waarover u mogelijk beschikt, en wordt de meest toepasselijke back-upoplossing geboden.

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereiste resources                                                                                                                                                                                                           | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Doel: een systeem herstellen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mijn BI-platformsysteem is beschadigd. Ik moet het systeem dus herstellen naar de staat voordat de laatste back-up is uitgevoerd.</li> <li>2. Een computer die als host van het BI-platform fungeert, is beschadigd. Ik moet de computer vervangen door een nieuwe computer.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een doelsysteem met identieke hardware op het bronsysteem AND</li> <li>• Back-ups van het bronsysteem</li> </ul>                                                                    | <p>Gebruik de werkstroom voor systeemback-up en herstel die in deze handleiding wordt beschreven. Zie de procedure <a href="#">Een back-up maken van het volledige systeem [pagina 492]</a>. Maak het doelsysteem op basis van de back-ups van het bronsysteem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Doel: objecten herstellen</p> <p>Ik wil een document of ander object herstellen dat per ongeluk is verwijderd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back-ups van de databases en bestanden op het bronsysteem AND</li> <li>• Uitgebreide systeem informatie in <a href="#">Exporteren vanaf een bronsysteem [pagina 517]</a></li> </ul> | <p>Maak met behulp van back-ups een kopie van het systeem op een andere computer en volg hierbij de werkstroom Systeemkopie in het hoofdstuk "Uw BI-platformimplementatie kopiëren". Gebruik vervolgens de hulpprogramma's voor Promotiebeheer om de objecten die per ongeluk van dat nieuwe systeem zijn verwijderd, te promoten. Zie de werkstroom Systeemkopie vanaf <a href="#">Vorbereitung op het kopiëren van uw systeem [pagina 514]</a>, en voer de instructies in de rest van dat hoofdstuk uit.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>U kunt uw doelsysteem maken op een computer met een bestaande BI-platformimplementatie met dezelfde versie, hetzelfde ondersteuningspakket en hetzelfde patchniveau, of op een "schone" computer waarop BI-platform niet is geïnstalleerd.</p> </div> |
| <p>Doel: objecten herstellen 2</p> <p>Ik wil een document of ander object herstellen dat per ongeluk is verwijderd.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Een systeem waarop versiebeheer voor Promotiebeheer wordt gebruikt</p>                                                                                                                                                    | <p>Gebruik de toepassing Promotiebeheer om een eerdere versie van het document te herstellen. Zie het verwante onderwerp over Promotiebeheer voor meer informatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Doel: een back-up van objecten maken</p> <p>Ik wil van een klein aantal objecten een back-up maken (bijvoorbeeld documenten, mappen, gebruikers).</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>Een systeem waarop promotiebeheer-versiebeheer actief is</p>                                                                                                                                                              | <p>Gebruik de toepassing Promotiebeheer om back-ups te maken van BI-inhoud en de inhoud vervolgens naar Business Intelligence Archive-bestanden (LCMBIAR) te exporteren. Als er inhoud is beschadigd of ontbreekt, kunt u deze later herstellen zonder dat u het volledige systeem hoeft te herstellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Doelstelling | Vereiste resources | Oplossing                                                            |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|              |                    | Zie het verwante onderwerp over Promotiebeheer voor meer informatie. |

### Opmerking

#### **Een back-up van het systeem maken voor en na een software-upgrade:**

CMS is gekoppeld aan de 'versie' van een product. U kunt het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformsysteem niet gebruiken met CMS en FRS van een andere versie. U moet altijd een back-up maken van zowel CMS als FRS-bestandsopslag, voor en na elke software-upgrade. Als u met 'herstellen' een software-upgrade terugzet, moet u ervoor zorgen dat CMS, FRS en de software alle tot dezelfde versie behoren.

## Verwante informatie

[Back-ups \[pagina 491\]](#)

[Vorbereiding op het kopiëren van uw systeem \[pagina 514\]](#)

[Overzicht \[pagina 525\]](#)

## 13.4 Back-ups

Een herstel- en back-upplan bestaat uit de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden in geval van een systeemfout door een natuurramp of onverwachte fout. Het plan beoogt de impact van de ramp op dagelijkse bewerkingen te beperken zodat u kritieke functies kunt behouden of snel kunt hervatten.

U beschikt over drie opties wanneer u een back-up van uw BI-platform maakt:

- U kunt een back-up van het volledige systeem maken, zodat u het volledige systeem kunt herstellen. Het is in dit geval niet mogelijk alleen een deel van het systeem te herstellen. Als u het BI-platform opnieuw wilt bouwen en niet wilt herstellen via een back-up, raadpleegt u het verwante onderwerp over systeemkopieën.
- U kunt een back-up van de serverinstellingen maken, zodat u alleen de serverinstellingen kunt herstellen zonder andere objecten te herstellen. Hiermee blijft de huidige staat van de BI-inhoud op uw systeem behouden.
- U kunt een back-up van BI-inhoud maken, bijvoorbeeld documenten. U kunt dan delen van BI-inhoud selecteren om te herstellen zonder alle objecten te moeten herstellen.

Zie de verwante onderwerpen voor informatie over alle drie back-uptypen.

### Tip

Voer geregeld back-ups uit om gegevensverlies te voorkomen.

## ➔ Tip

U kunt een back-up maken van een BI-platformsysteem en dit vervolgens herstellen naar dezelfde of een andere hostcomputer om een kopie van het systeem te maken.

## Verwante informatie

[Een back-up maken van het volledige systeem \[pagina 492\]](#)

[Back-up maken van serverinstellingen \[pagina 496\]](#)

[Een back-up maken van BI-inhoud \[pagina 499\]](#)

[Overzicht van systeemkopieën \[pagina 513\]](#)

### 13.4.1 Een back-up maken van het volledige systeem

Maak een back-up van het volledige BI-platformsysteem door een statische of dynamische back-up uit te voeren, waarmee een back-upset wordt gemaakt. Als u meerdere back-upsets van verschillende tijdstippen bewaart, beschikt u over meer mogelijkheden wanneer u het systeem herstelt. Maak zo vaak een back-up van uw systeem als uw bedrijfsbehoeften vereisen.

U kunt uw BI-platformsysteem stoppen en een statische back-up maken, of u kunt een dynamische back-up uitvoeren. Bij een dynamische back-up blijft het systeem actief en tijdens het back-upproces beschikbaar voor gebruikers. Het voordeel hiervan is geen downtime van uw systeem.

#### **i** Opmerking

Het is raadzaam het transactielogboek naar een ander systeem te schrijven dan het serversysteem van de hoofddatabase, geregeld een back-up te maken van dit transactielogboek en het bij de andere bestanden van de back-upset te bewaren.

#### **i** Opmerking

Als u een back-up maakt van controlegegevens, moet u het transactielogboek van de database voor de controledatabase opnemen bij de bestandsset van uw back-up. U hoeft de tijdelijke bestanden van de controle niet bij de back-up op te nemen.

#### 13.4.1.1 Dynamische back-ups

Met de functie voor dynamische back-ups kunt u een back-up maken van uw BI-platformsysteem terwijl andere gebruikers het systeem kunnen blijven gebruiken. Als uw bedrijfsactiviteiten niet moeten worden onderbroken wanneer een systeemback-up wordt gemaakt, schakelt u dynamische back-ups in en configureert u deze in de Central Management Console.



Met de instelling *Maximumduur van dynamische back-up* geeft u de verwachte maximumduur van de back-up op (vanaf het moment dat de CMS-back-up begint tot het moment dat de FRS-back-up eindigt). Als de opgegeven duur te kort is, kunnen er bestanden worden verwijderd voordat de back-up de kans heeft gekregen om ze te kopiëren. Het is dus veiliger om de benodigde tijd hoger in te schatten. U moet dit bezwaar afwegen tegen het gebruik van systeembronnen, omdat een hoge waarde uw FRS-bestandsopslag enigszins kan vergroten.

#### **i** Opmerking

- Dynamische back-up voert geen werkelijke back-up uit, maar vertraagt slechts het verwijderen van bestanden. Als bestanden worden bewerkt of geactualiseerd, worden meerdere kopieën bewaard. Dit betekent dat de CMS en de FRS altijd de correcte relaties behouden, zodat een back-up van beide servers apart van elkaar op verschillende momenten mogelijk is. Dit gebeurt echter binnen het venster van de dynamische back-up.
- Als u het systeem herstelt, heeft u veel extra bestanden in de FRS die moeten worden verwijderd door het diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimte.
- Voer de back-up van CMS altijd uit vóórdat u een back-up van de FRS-bestandsopslag uitvoert.

Dynamische back-up is geactiveerd zolang het selectievakje *Dynamische back-up inschakelen* is ingeschakeld in de CMC; de instelling *Maximumduur van dynamische back-up* bepaalt niet of dynamische back-up is ingeschakeld of niet.

Het is het gemakkelijkst om uw systeem naar een specifieke back-uptijd te herstellen. Als uw systeembak-ups bijvoorbeeld dagelijks om 3 uur 's nachts worden uitgevoerd, kunt u het systeem gemakkelijk herstellen naar de staat van toen de back-up van het CMS-systeem werd gestart (3 uur 's nachts op de gewenste datum). Als u transactielogboeken hebt ingeschakeld voor de CMS-database of controledatabase, kunt u bij een fout in een CMS-database of controledatabase ook het systeem herstellen naar de staat vlak voor de fout.

Voor een optimale veiligheid moet u de records van transactielogboeken op een andere locatie opslaan dan uw primaire records van databaseback-ups. Hiermee zorgt u dat u de database kunt herstellen naar de staat van de database voordat er een fout optrad.

#### **i** Opmerking

Vanwege een beperking op de grootte van het transactielogboek in oudere versies van IBM DB2, worden dynamische back-ups en taken met betrekking tot het transactielogboek alleen ondersteund als de CMS-systeembank wordt gehost op DB2-databaseserverversie 9.5 Fix Pack 5 of nieuwer (voor de 9.5-reeks) en 9.7 Fix Pack 1 of nieuwer (voor de 9.7-reeks).

#### **i** Opmerking

Het is raadzaam het transactielogboek naar een ander systeem te schrijven dan het serversysteem van de hoofddatabase, geregeld een back-up te maken van dit transactielogboek en het bij andere bestanden van de back-upset te bewaren.

Crystal Reports 2013 Designer-clients, Web Intelligence Rich Clients en Universe Design Tool-clients ouder dan 4.0 FP3 en aangepaste thick-clienttoepassingen die zijn samengesteld op basis van SDK's ouder dan 4.0 FP3 bieden mogelijk geen ondersteuning voor bestandsaanpassing tijdens dynamische back-up. Als deze clienttoepassingen de BI-inhoud wijzigen tijdens back-ups, kan de kwaliteit van gegevens die tijdens de back-up zijn gewijzigd, worden aangetast. U kunt voorkomen dat clienttoepassingen documenten wijzigen om de consistentie van back-upgegevens te waarborgen. Voer indien mogelijk een update naar 4.0 FP3 uit voor deze clienttoepassingen. Als dit niet mogelijk is, kunt u tijdelijke oplossingen uitproberen. U kunt gebruikers van deze

clienttoepassingen bijvoorbeeld adviseren bestaande objecten te verwijderen en nieuwe versies op te slaan, in plaats van de objecten te wijzigen.

### 13.4.1.1.1 Dynamische back-up inschakelen

1. Open de CMC (Central Management Console).
2. Ga naar het gebied *Beheren* en open de pagina *Instellingen*.
3. In het gebied *Dynamische back-up* selecteert u *Dynamische back-up inschakelen*.
4. Voer onder *Maximumduur van dynamische back-up (minuten)* het maximaantal minuten in voor de verwachte duur van de back-up.

Zorg dat u hierbij de tijd rekent die benodigd is om een back-up te maken van de CMS-database en het bestandssysteem van de hostcomputer met het BI-platform.

#### Opmerking

Als de eigenlijke duur van de back-up langer is dan de limiet die u hier hebt ingevoerd, kan dit inconsistenties in de back-upgegevens veroorzaken. Het is dus veiliger om de benodigde tijd hoger in te schatten.

5. Als u wilt dat oudere Web Intelligence Rich Client-, Crystal Reports Designer- of aangepaste SDK-thick-clienttoepassingen (vóór 4.0 FP3) documenten op het systeem kunnen wijzigen, schakelt u het selectievakje *Ondersteuning voor verouderde toepassingen inschakelen (back-upbeperkingen)* in.


#### Opmerking

Deze stap kan worden genegeerd voor Web Intelligence Rich Client, Crystal Reports Designer, of aangepaste SDK-thick-clienttoepassingen in SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.0 FP3 en latere patchniveaus, en in SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.1.

Wanneer u oudere clienttoepassingen toestaat om documenten tijdens back-upprocedures te wijzigen, kunnen er inconsistenties ontstaan tussen documenten die tijdens de back-up worden gewijzigd. Voor informatie over back-upbeperkingen raadpleegt u de verwante koppeling over dynamische back-ups.

6. Klik op *Bijwerken*.

Dynamische back-up is ingeschakeld.



▼ **Hot Backup**

**Enable Hot Backup:** ☒

**Hot Backup Maximum Duration (Minutes):**

**Enable Legacy Applications Support (Backup Limitations)** ☒

Zodra dynamische back-up is ingeschakeld, kunt u back-ups uitvoeren met uw hulpprogramma's voor database- en bestandssysteemback-ups.

## 13.4.1.2 Een dynamische of statische systeemback-up uitvoeren

Als u een dynamische back-up wilt uitvoeren, raadpleegt u eerst het verwante onderwerp over dynamische back-ups voor vereisten en meer informatie. Als u een statische back-up uitvoert, stopt u alle knooppunten in uw BI-platformimplementatie.

### Let op

Als u een back-up uitvoert zonder dynamische back-up in te schakelen en zonder alle knooppunten te stoppen, kunnen er gegevensinconsistenties optreden tussen de CMS-database en de FRS-bestandsopslag.

### Opmerking

Voor dynamische back-ups is het belangrijk dat de procedures in de beschreven volgorde worden gestart. Voor statische back-ups kunnen de procedures in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. In beide gevallen hoeft u niet te wachten tot elke back-up is voltooid alvorens de volgende stap te starten.

1. Gebruik de hulpprogramma's van uw databaseleverancier om een back-up van de CMS-systeembank (Central Management Server) te maken.

### Opmerking

Voor dynamische back-ups gebruikt u de hulpprogramma's voor back-up van uw databaseleverancier in de online atomische modus.

2. Gebruik de hulpprogramma's van uw databaseleverancier in de online atomische modus om een back-up te maken van de controledatabase van het BI-platform.
3. Maak een back-up van het volledige bestandssysteem, inclusief het besturingssysteem, van alle computers in de BI-platformimplementatie. Maak voor Unix-computers een back-up van de installatiemap en de hoofdmap van een installatieaccount.
  - a. Als de bestandsopslag voor de FRS-invoer en -uitvoer niet is opgenomen in de back-up van het BI-platform (afzonderlijke hostcomputers), maakt u een back-upkopie van beide met uw hulpprogramma's voor bestandsback-up.
  - b. Als de webpaginaonderdelen niet zijn opgenomen in de back-up van het BI-platform (afzonderlijke hostcomputers), maakt u een back-upkopie met uw hulpprogramma's voor bestandsback-up.

Voor dynamische back-ups gebruikt u waar mogelijk hulpprogramma's voor atomische bestandsback-up.

Als u een statische back-up hebt uitgevoerd, wacht u tot alle back-ups zijn voltooid en start u vervolgens de BI-platformknooppunten.

## Verwante informatie

[Dynamische back-ups \[pagina 492\]](#)

## 13.4.2 Back-up maken van serverinstellingen

U moet regelmatig back-ups maken van uw serverinstellingen naar een BIAR-bestand om uw systeem te beschermen tegen onjuist geconfigureerde serverinstellingen. Met back-ups van uw servers kunt u de instellingen herstellen zonder uw CMS-systeemdatabase (Central Management Server), gegevensopslagruimten of Business Intelligence-inhoud te moeten herstellen.

Het is van essentieel belang dat u back-ups maakt van uw serverinstellingen wanneer u de implementatie van uw systeem wijzigt. Dit is onder andere het maken, hernoemen, verplaatsen en verwijderen van knooppunten, en het maken of verwijderen van servers. Het is raadzaam dat u back-ups maakt van uw serverinstellingen voordat u de instellingen wijzigt, en vervolgens nog een keer nadat u tevreden bent met de wijzigingen die u hebt aangebracht.

### i Opmerking

Het maken van een back-up van de serverinstellingen is geen aanvullende taak bij de back-up van CMS- en FRS-bestandsopslag, d.w.z. wanneer de CMS/FRS wordt hersteld, worden ook de serverinstellingen hersteld. Back-up van serverinstellingen is een kleine subset van een volledige back-up van de CMS-database. Als u de CMS al hebt hersteld, hoeft u de serverinstellingen niet te herstellen.

Gebruik de CCM (Central Configuration Manager) of een script om een back-up van uw serverinstellingen voor het BI-platform naar een BIAR-bestand te maken, en sla het bestand vervolgens op een aparte computer of opslagmedia op.

### i Opmerking

Als u een back-up maakt van serverinstellingen in een implementatie waarbij SSL is ingeschakeld of deze herstelt, moet u eerst SSL uitschakelen via de CCM en vervolgens weer inschakelen als de back-up of het herstellen is voltooid.

In Windows bevindt het script `BackupCluster.bat` zich in de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In Unix bevindt het script `backupcluster.sh` zich in de map `/<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform64>/scripts`.

### 13.4.2.1 Back-ups maken van serverinstellingen in de CCM in Windows

Met deze procedure maakt u een back-up van de serverinstellingen voor een hele cluster. Het is niet mogelijk een back-up te maken van de instellingen voor individuele servers.

### i Opmerking

Als u een tijdelijke CMS gebruikt, moet u de CCM gebruiken op een computer met een lokale binaire CMS-bestanden.

1. Start de CCM en klik op de werkbalk op [Back-up maken van serverconfiguratie](#). De [Wizard Back-up maken van serverconfiguratie](#) wordt weergegeven.

2. Klik op [Volgende](#) om de wizard te starten.
3. Geef aan of u een bestaande CMS wilt gebruiken voor de back-up van uw serverconfiguratie-instellingen of liever een tijdelijke CMS maakt.
  - Selecteer [Bestaande actieve CMS gebruiken](#) en klik op [Volgende](#) om een back-up te maken van serverinstellingen van een systeem dat actief is.
  - Selecteer [Een nieuwe tijdelijke CMS starten](#) en klik op [Volgende](#) om een back-up te maken van serverinstellingen van een systeem dat niet actief is.
4. Als u een tijdelijke CMS gebruikt, selecteert u een poortnummer waarop de CMS wordt uitgevoerd, en geeft u de databaseverbindingsgegevens op.

Geef een ander poortnummer op dan de poortnummers die uw bestaande CMS gebruikt om het risico dat gebruikers toegang hebben tot uw systeem terwijl u uw systeem herstelt, te minimaliseren.
5. Voer de clustersleutel in en klik op [Volgende](#) om verder te gaan.
6. Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij de CMS door het systeem, de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account met beheerdersrechten op te geven, en klikt u op [Volgende](#) om verder te gaan.
7. Geef de locatie en naam op van een BIAR-bestand waarnaar u een back-up wilt maken van de serverconfiguratie-instellingen, en klik op [Volgende](#) om verder te gaan.

De [bevestigingspagina](#) geeft de gegevens weer die u hebt opgegeven.
8. Controleer of de gegevens die worden weergegeven op de [bevestigingspagina](#) juist zijn, en klik op [Voltooien](#) om verder te gaan.

De CCM maakt een back-up van de serverconfiguratie-instellingen voor de hele cluster naar het BIAR-bestand dat u opgeeft. Details van de back-upprocedure worden naar een logbestand geschreven. De naam en het pad van het logboekbestand worden weergegeven in een dialoogvenster.
9. Als de back-up mislukt, controleert u het logboekbestand om de reden vast te stellen.
10. Klik op [OK](#) om de wizard af te sluiten.

## 13.4.2.2 Een back-up maken van serverinstellingen op een Unix-systeem

Gebruik in Unix het script `serverconfig.sh` om een back-up van de serverinstellingen van uw implementatie te maken in een BIAR-bestand.

1. Selecteer optie [5 Back-up maken van serverconfiguratie](#) en druk op .

```

SAP BusinessObjects
What do you want to do?
1 - Add node
2 - Delete node
3 - Modify node
4 - Move node
5 - Back up server configuration
6 - Restore server configuration
7 - Modify web tier configuration
8 - List all nodes

[quit(0)]

[8]5
```

2. Geef aan of u een bestaande CMS wilt gebruiken voor de back-up van uw serverconfiguratie-instellingen of liever een tijdelijke CMS maakt.
  - Selecteer *existing* en druk op  om een back-up te maken van de serverinstellingen van een actief systeem.
  - Selecteer *temporary* en druk op  om een back-up te maken van de serverinstellingen van een inactief systeem of de serverinstellingen te herstellen.
3. Als u een tijdelijke CMS gebruikt om een back-up te maken van uw serverinstellingen, selecteert u in de volgende vensters een poortnummer waarop de tijdelijke CMS kan worden uitgevoerd, en de verbindingsgegevens voor de CMS-systeemdatabase.

Geef een ander poortnummer op dan de poortnummers die uw bestaande CMS gebruikt om het risico dat gebruikers toegang hebben tot uw systeem terwijl u uw systeem herstelt, te minimaliseren.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, meld u zich aan bij de CMS door het systeem, de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account met beheerdersrechten op te geven en op  te drukken.
5. Wanneer hierom wordt gevraagd, geeft u de locatie en de naam van een BIAR-bestand op waarin u een back-up van de serverconfiguratie-instellingen wilt opslaan, en drukt u op .
- Er wordt een samenvattingspagina weergegeven met de informatie die u hebt opgegeven.
6. Controleer of de weergegeven informatie juist is en druk op  om door te gaan.

Met het script `serverconfig.sh` wordt er een back-up gemaakt van de serverconfiguratie-instellingen van het volledige cluster, dat vervolgens wordt opgeslagen in het opgegeven BIAR-bestand. Details van de back-upprocedure worden naar een logbestand geschreven. De naam en het pad van het logboekbestand worden weergegeven.
7. Als de back-up mislukt, controleert u het logboekbestand om de reden vast te stellen.

---

### 13.4.2.3 Een back-up maken van serverinstellingen met een script

U kunt een back-up maken van de serverinstellingen in uw implementatie door het script `BackupCluster.bat` uit te voeren in Windows of het script `backupcluster.sh` uit te voeren in Unix.

In Windows bevindt het bestand `BackupCluster.bat` zich in de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In Unix bevindt het script `backupcluster.sh` zich in de map `/<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform64>/scripts`.

#### Verwante informatie

[De scripts BackupCluster en RestoreCluster \[pagina 510\]](#)

### 13.4.3 Een back-up maken van BI-inhoud

Het is raadzaam de toepassing voor promotiebeheer te gebruiken om geregeld een back-up te maken van uw Business Intelligence-inhoud, zoals rapporten, gebruikers en groepen, en universes. Met recente back-ups van uw inhoud kunt u uw Business Intelligence herstellen zonder dat u uw volledige systeem of uw serverinstellingen hoeft te herstellen.

Zie het hoofdstuk “Promotiebeheer” voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma voor Promotiebeheer.

Zie het hoofdstuk “Versiebeheer” als u Subversion gebruikt bij het hulpprogramma voor Promotiebeheer.

## 13.5 Uw systeem herstellen

Als uw systeem beschadigd is, kunt u besluiten het hele systeem te herstellen, waarmee het BI-platform ook wordt hersteld. Afhankelijk van de staat van uw systeem is herstel van uw volledige systeem misschien niet nodig. Als het systeem goed werkt maar inhoud verloren is gegaan of is beschadigd, kunt u kiezen om alleen de Business Intelligence-inhoud te herstellen. Als de BI-inhoud geldig is maar uw platformservers een onjuiste configuratie hebben, kunt u alleen de serverinstellingen herstellen.

Deze procedure is van toepassing op herstel van dynamische en statische back-ups.

#### Verwante informatie

[Uw volledige systeem herstellen \[pagina 500\]](#)

[Serverinstellingen herstellen \[pagina 507\]](#)

[BI-inhoud herstellen \[pagina 510\]](#)

## 13.5.1 Uw volledige systeem herstellen

Wanneer u het volledige systeem herstelt, wordt ook het BI-platformcluster hersteld. Het is misschien ook mogelijk een gedeeltelijke herstelprocedure uit te voeren, afhankelijk van het systeemonderdeel dat een fout ondervindt.

Als een van de volgende onderdelen is beschadigd of verloren is gegaan, moet u uw volledige systeem herstellen:

- De CMS-database

### Opmerking

Als de databaseservice crasht, kunt u de service gewoon opnieuw starten, zonder het volledige systeem te herstellen.

- De FRS-bestandsopslag
- Het bestandssysteem van de computer

### Opmerking

Voor herstel van het volledige systeem hoeft het BI-platform niet al op het doelsysteem zijn geïnstalleerd.

Als alleen de controledatabase is beschadigd of verloren is gegaan, kunt u de controledatabase herstellen zonder dat u het volledige systeem hoeft te herstellen.

Als uw weblaaginhoud is beschadigd of verloren is gegaan, kunt u de weblaaginhoud herstellen zonder dat u het volledige systeem hoeft te herstellen.

## Verwante informatie

[Uw volledige systeem herstellen \[pagina 500\]](#)

[Alleen de controledatabase herstellen \[pagina 502\]](#)

[Weblaaginhoud herstellen \[pagina 503\]](#)

[Alleen de CMS-database herstellen \[pagina 503\]](#)

### 13.5.1.1 Uw volledige systeem herstellen

Voordat u uw systeem herstelt, moet u de CCM (Central Configuration Manager) gebruiken om alle knooppunten in uw BI-platformimplementatie te stoppen. Ook moet u besluiten naar welk tijdstip u het systeem wilt herstellen.



### **i** Opmerking

Als u mogelijk de huidige status van het systeem wilt herstellen, maakt u een back-up van het systeem voordat u de herstelbewerking uitvoert.


1. Zoek de volgende back-upbestanden:

- Back-up van CMS-database
- Back-ups van invoer-FRS- en uitvoer-FRS-bestandsopslag
- Back-ups van bestandssystemen voor elke hostcomputer in het BI-platformcluster

### **i** Opmerking

- Zorg dat u de back-ups valideert en dat alle bovenstaande bestanden uit dezelfde back-upset afkomstig zijn.
- Wanneer u een back-up en herstelactie uitvoert, worden de CMS en de FRS als één eenheid behandeld. Als u een van de twee herstelt, moet u de andere tegelijkertijd herstellen.
- Als de back-upset als dynamische back-up is verkregen, moet u zorgen dat de tijdstempel van de start van de CMS-databaseback-up eerder is dan de tijdstempel van de bijpassende FRS-filestore, weblaag en het bestandssysteem op de hostcomputer. Al deze bestanden zijn vereist, ook als er slechts één onderdeel een fout ondervindt.

2. Gebruik uw hulpprogramma's voor bestandsherstel om het bestandssysteem van alle hostcomputers in het BI-platformcluster te herstellen.
3. Gebruik uw hulpprogramma's voor bestandsherstel om de Input en Output FRS-bestandsopslag te herstellen.
4. Gebruik uw databasehulpprogramma's om de CMS-database te herstellen.
5. Als u het wachtwoord van de CMS-database hebt gewijzigd sinds de back-up is gemaakt, gebruikt u de CCM om het wachtwoord van de CMS-database op alle knooppunten en hostcomputers met het BI-platform bij te werken.
6. Als u de controlefunctie gebruikt, gebruikt u uw databasehulpprogramma's om de Controledatabase te herstellen.
7. Kies een van de volgende opties om uw zoekindex te herstellen:
- Als u het herstelscript van de zoekindex wilt uitvoeren, leest u [Het herstelscript voor de zoekindex uitvoeren \[pagina 505\]](#) en volgt u de instructies aldaar. U krijgt dan sneller een volledige index.
  - Als u uw zoekindex sneller opnieuw wilt samenstellen in plaats van het herstelscript te gebruiken, gebruikt u de CCM om de knooppunten van uw BI-platform opnieuw te starten. Dit is een eenvoudigere procedure, maar terwijl de index opnieuw wordt samengesteld, hebt u slechts gedeeltelijke zoektoegang tot de platformgegevens.



8. Start het systeem en maak een aantekening van de tijd voor gebruik tijdens de vervolgstappen.

9. Verifieer dat uw systeem naar verwachting werkt, en voer een gezondheidscontrole uit.

Wanneer het systeem is geverifieerd, voert u de volgende handelingen uit:

- Voer het Repository Diagnostic Tool uit om ongebruikte tijdelijke bestanden te verwijderen en de consistentie van de gegevensopslagruimte te controleren. Raadpleeg de sectie Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten van deze handleiding.
- Als u niet het script voor indexherstel hebt gebruikt, stelt u uw platformzoekindex opnieuw samen.
- Publicatietaken die tijdens de back-up van het systeem werden uitgevoerd, worden weergegeven als mislukt. Voer deze exemplaren niet opnieuw uit, maar start nieuwe publicatietaken.
- Als uw controledatabase is hersteld, moet u een SQL-query uitvoeren om gebeurtenissen te verwijderen die vallen tussen het tijdstip van de databasefout en de tijd waarop u de database opnieuw hebt gestart (waarvan u in stap 8 een aantekening hebt gemaakt). Bijvoorbeeld: `delete from [DB_NAME].ADS_EVENT where Start_Time > '<[time of DB failure]>' and Start_Time < '<[time of DB restoration]>'`

## Verwante informatie

[Inhoud indexeren in de CMS-gegevensopslagruimte \[pagina 777\]](#)

### 13.5.1.2 Alleen de controledatabase herstellen

Voordat u uw controledatabase herstelt, moet u de CCM (Central Configuration Manager) gebruiken om alle knooppunten in uw BI-platformimplementatie te stoppen. U moet ook kiezen naar welk tijdstip u de database wilt herstellen.

### **i** Opmerking

Voer deze taak alleen uit als u zeker weet dat de controledatabase het enige beschadigde onderdeel van het BI-platform is. Als er ook andere onderdelen zijn beschadigd, moet u het volledige systeem herstellen.

Gebruik uw databasehulpprogramma's om de Controledatabase te herstellen.

## **Verwante informatie**

[Uw volledige systeem herstellen \[pagina 500\]](#)

### **13.5.1.3 Weblaaginhoud herstellen**

Voordat u uw weblaaginhoud herstelt, moet u alle knooppunten in uw BI-platformimplementatie stoppen via de CCM (Central Configuration Manager). U moet ook besluiten naar welk tijdstip u de weblaaginhoud wilt herstellen.

Voer een back-up uit als u de huidige staat van het systeem wilt kunnen herstellen.

Als de weblaag is beschadigd, kan deze afzonderlijk worden hersteld.

1. Gebruik hulpprogramma's voor bestandsherstel om de weblaagmappen op de hostcomputer met de weblaag te herstellen.
2. Gebruik de CCM om alle knooppunten voor uw BI-platformimplementatie opnieuw te starten.

### **13.5.1.4 Alleen de CMS-database herstellen**

### **i** Opmerking


Als de databaseservice crasht, kunt u de service gewoon opnieuw starten, zonder het volledige systeem te herstellen. Als de database of andere onderdelen zijn beschadigd, moet u het volledige systeem herstellen.

Herstel of vervang de hostcomputer van de CMS-database. Als u de hostcomputer vervangt, moet u zorgen dat deze dezelfde systeemnaam heeft als de vorige hostcomputer, evenals dezelfde poortinstellingen en databasereferenties.

### **i** Opmerking

Als u de computer niet kunt herstellen met dezelfde naam en referenties, moet u de CCM gebruiken om deze databaseverbindingsgegevens voor elk knooppunt in het cluster bij te werken, en deze knooppunten opnieuw starten.

Voor Windows:



Voor Unix: Voer cmsdbsetup.sh uit, voer de knooppuntnaam in wanneer u hierom wordt gevraagd, kies vervolgens optie 6 update.

```

SAP BusinessObjects

Current CMS Data Source: BI4_CMS_DSN_1381344842
Current cluster name: LRHEL57x64:6400
Current cluster key: [[pU0uEMM1.kKJPezTK002bw]]

update (Update Data Source Settings)
reinitialize (Recreate the current data source)
copy (Copy data from another Data Source)
change cluster (Change current cluster name)
change cluster key (Change current cluster key)

[update(6)/reinitialize(5)/copy(4)/change cluster(3)/change cluster key(2)/back(1)/quit(0)]

[update] 6
```

1. Stop alle BI-platformknooppunten met de CCM.
2. Gebruik uw databasehulpprogramma's om de Controledatabase te herstellen.
3. Gebruik de CCM om de BI-platformknooppunten te starten.

---

Wanneer u hebt nagegaan dat het systeem goed werkt, voert u de volgende handelingen uit:

- Voer het Repository Diagnostic Tool uit om ongebruikte tijdelijke bestanden te verwijderen en de consistentie van de gegevensopslagruimte te controleren. Raadpleeg de sectie Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten van deze handleiding.
- Publicatietaken die tijdens de back-up van het systeem werden uitgevoerd, worden weergegeven als mislukt. Voer deze exemplaren niet opnieuw uit, maar start nieuwe publicatietaken.

## Verwante informatie

[Inhoud indexeren in de CMS-gegevensopslagruimte \[pagina 777\]](#)

### 13.5.1.5 Het zoekindexherstel

De zoekfunctie van Platform onderhoudt een reeks index- en informatiebestanden op uw systeem zodat zoekopdrachten efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Als u het systeem moet herstellen, kunnen er inconsistenties in deze informatiebestanden optreden. U kunt deze inconsistenties verhelpen door het indexherstelscript uit te voeren of de index opnieuw samen te stellen.

Het opnieuw samenstellen van de index is een simpele procedure, maar het proces verbruikt de nodige bronnen en kost enige tijd. Bovendien retourneren zoekopdrachten die tijdens het proces worden uitgevoerd alleen resultaten voor geïndexeerde delen van de database. Het herstelscript omvat een meer gecompliceerde procedure, maar zorgt ervoor dat u sneller over een volledig functionerende index beschikt.

Als u een implementatie met meerdere computers herstelt, voert u het script uit op elke computer die de zoekservice host. Gebruik voor de eerste computer in een cluster de optie `-Both` en gebruik voor alle volgende computers in dat cluster de optie `-ContentStore`.

## Verwante informatie

[Inhoud indexeren in de CMS-gegevensopslagruimte \[pagina 777\]](#)

### 13.5.1.5.1 Het herstelscript voor de zoekindex uitvoeren

- Controleer of de CMS wordt uitgevoerd en stop alle Adaptive Processing Servers (APS) die de Zoekservice hebben geïnstalleerd.

#### Opmerking

U moet deze APS's zo snel mogelijk stoppen nadat het knooppunt is gestart.

- Stel `JAVA_HOME` in op de locatie `sapjvm/bin` in de BI-platforminstallatiemap.

- De gegevensmap voor platform zoeken is toegankelijk vanaf de computer waarop het script wordt uitgevoerd.

1. Open een opdrachtregelvenster (als u Windows gebruikt) op de CMS- of APS-hostcomputer.
2. Ga naar de volgende map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`

Unix-computers gebruiken het equivalente Unix-bestandspad.

3. Typ `java -jar platformSearchOnlineHotbackupRestore.jar` en druk op [Enter](#).
4. Wanneer u daarom gevraagd wordt, voert u de volgende informatie in en drukt u op [Enter](#):
  - De installatielocatie van uw BI-platform (bijvoorbeeld `<INSTALLATIEMAP>/SAP businessObjects Enterprise XI 4.0`)
  - Uw CMS-aanmeldingsreferenties, waaronder de CMS-naam, gebruikers-id en wachtwoord, en verificatietype. Verificatietype heeft de volgende opties:
    - `secEnterprise`
    - `secLDAP`
    - `secWinAD`
    - `secSAPR3`

5. Wanneer u wordt gevraagd om het indexhersteltype, typt u een van de volgende opties en drukt u op [Enter](#).

| Waarde                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-Both</code>         | Dit moet worden gebruikt voor implementatie van enkele servers, of bij implementatie van meerdere computers, voor de eerste APS-hostcomputer met de zoekservice:<br><br>Gebruik op een systeem met meerdere zoek-APS's, wanneer het script de eerste keer wordt uitgevoerd, de waarde <code>-Both</code> (hiermee wordt de database- en inhoudopslag bijgewerkt). Wanneer het script voor alle andere zoek-APS's wordt uitgevoerd, gebruikt u de waarde <code>-ContentStore</code> (hiermee wordt alleen de inhoudsopslag bijgewerkt). |
| <code>-ContentStore</code> | Dit moet worden gebruikt wanneer het script wordt uitgevoerd op APS-hostcomputers waarop de zoekservice is geïnstalleerd, behalve als dit de eerste computer in het cluster is waarop het script wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>-Exit</code>         | Sluit het script af zonder de index te herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

6. Wanneer het script is uitgevoerd, sluit u het opdrachtregelvenster (voor Windows-computers).

Start alle gestopte APS's.

```

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0
\java\lib>java -jar platformsearchOnlineHotbackupRestore.jar
Enter the BOE install location :
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0

Enter the CMS Credentials:
CMS NAME: BIPW08R2
USER NAME: Administrator
PASSWORD:
AUTHENTICATION: secEnterprise
BOE Install Location = C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessOb
jects Enterprise XI 4.0 CMS = BIPW08R2 User = Administrator Authentication =
secEnterprise

Please verify if the details given above are correct(y/n)...Press 'e' if you wan
t to exit :y
What would you like to restore?
1. Index ?
2. Content Store ?
3. Both Index and Content Store (Choose this option only when index and content
store are present on one node) ?
4. Exit ?
3_

```

## 13.5.2 Serverinstellingen herstellen

Als u de serverinstellingen van uw systeem via een BIAR-bestand moet herstellen, kunt u de CCM (Central Configuration Manager) of de RestoreCluster-script gebruiken om de serverinstellingen te herstellen. Het herstellen van serverinhoud via een BIAR-bestand heeft geen invloed op Business Intelligence-inhoud, zoals rapporten, gebruikers en groepen of beveiligingsinstellingen.

### i Opmerking

Wanneer u serverinstellingen herstelt, wordt alleen het herstel van de instellingen voor een hele cluster ondersteund. Het is niet mogelijk de instellingen te herstellen van slechts enkele servers in de cluster.

### i Opmerking

Als u een back-up maakt van serverinstellingen in een implementatie waarbij SSL is ingeschakeld of deze herstelt, moet u eerst SSL uitschakelen via de CCM en vervolgens weer inschakelen als de back-up of het herstellen is voltooid.

### 13.5.2.1 Serverinstellingen herstellen met de CCM in Windows

U kunt de CCM (Central Configuration Manager) gebruiken om serverinstellingen te herstellen. Nadat u serverinstellingen hebt hersteld, moet u op elke computer de knooppunten van uw systeem opnieuw maken in het cluster van uw systeem.

1. Stop alle knooppunten op alle computers in het cluster waarvoor u de serverconfiguratie-instellingen wilt herstellen door Server Intelligence Agent te stoppen voor elk knooppunt.
2. Start de CCM op een computer met een CMS.

3. Klik op de werkbalk op [Serverconfiguratie herstellen](#).  
De [wizard Serverconfiguratie herstellen](#) wordt weergegeven.
4. Klik op [Volgende](#) om de wizard te starten.
5. Als u hierom wordt gevraagd, geeft u het poortnummer voor de tijdelijke CMS (Central Management Server) op en de gegevens om verbinding te maken met de CMS-systeemdatabse, en klikt u op [Volgende](#) om verder te gaan.
6. Voer de clustersleutel in en klik op [Volgende](#) om verder te gaan.
7. Als u hierom wordt gevraagd, meldt u zich aan bij de CMS door de CMS-naam en de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account met beheerdersrechten op te geven, en klikt u op [Volgende](#) om verder te gaan.
8. Geef de locatie en de naam op van het BIAR-bestand dat de serverconfiguratie-instellingen bevat die u wilt herstellen, en klik op [Volgende](#) om verder te gaan.  
Er verschijnt een overzichtspagina met de inhoud van het BIAR-bestand.
9. Klik op [Volgende](#) om verder te gaan.  
Er verschijnt een overzichtspagina met de informatie die u hebt opgegeven.
10. Klik op [Voltooien](#) om verder te gaan.  
Een waarschuwingsbericht geeft aan dat de bestaande serverinstellingen worden overschreven door de waarden in het BIAR-bestand en dat de huidige serverinstellingen verloren gaan als u verdergaat.
11. Klik op [Ja](#) om de serverconfiguratie-instellingen te herstellen.  
  
De CCM herstelt de serverconfiguratie-instellingen voor de hele cluster van het BIAR-bestand. Details van de herstelprocedure worden vastgelegd in een logboekbestand. De naam en het pad van het logboekbestand worden weergegeven in een dialoogvenster.
12. Als de herstelbewerking mislukt, controleert u het logboekbestand om de reden vast te stellen.
13. Klik op [OK](#) om de wizard af te sluiten.

De serverinstellingen van het BIAR-bestand worden hersteld op uw systeem. Knooppunten en servers in het BIAR-bestand die niet op het systeem bestonden voor het herstel worden gemaakt.

#### **i** Opmerking

Knooppunten en servers die op het systeem aanwezig waren maar niet in het BIAR-bestand staan, worden uit de gegevensopslagruimte verwijderd. De knooppunten en servers worden nog altijd in de CCM weergegeven, maar u kunt de bestanden `dbinfo` en `bootstrap` voor een knooppunt handmatig verwijderen.

U moet de knooppunten van uw systeem opnieuw maken op elke computer in het cluster.

## Verwante informatie

[Knooppunten gebruiken \[pagina 405\]](#)

### 13.5.2.2 De serverinstellingen herstellen op een Unix-systeem

Gebruik op Unix-computers het script `serverconfig.sh` om de serverinstellingen van uw implementatie te herstellen vanuit een BIAR-bestand.



1. Selecteer optie **6 - Serverconfiguratie herstellen** en druk op `Enter`.

```

SAP BusinessObjects

What do you want to do?

1 - Add node
2 - Delete node
3 - Modify node
4 - Move node
5 - Back up server configuration
6 - Restore server configuration
7 - Modify web tier configuration
8 - List all nodes

[quit (0)]

[8] 6
```

2. Voer een poortnummer in voor de tijdelijke CMS (Central Management Server) en druk op `Enter`.
3. Geef in de volgende vensters de gegevens op van de verbinding met de CMS-systeemdatabse.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, meld u zich aan bij de CMS door het systeem, de gebruikersnaam en het wachtwoord van een account met beheerdersrechten op te geven en op `Enter` te drukken.
5. Wanneer hierom wordt gevraagd, geeft u de locatie en de naam op van een BIAR-bestand vanwaaruit u de serverconfiguratie-instellingen wilt herstellen en drukt u op `Enter`.  
Er wordt een samenvattingsvenster weergegeven met de informatie die u hebt opgegeven.
6. Controleer of de weergegeven informatie juist is en druk op `Enter` om door te gaan.  
Met het script `serverconfig.sh` worden de serverconfiguratie-instellingen hersteld voor het volledige cluster, dat vervolgens wordt opgeslagen in het opgegeven BIAR-bestand. Details van de herstelprocedure worden vastgelegd in een logboekbestand. De naam en het pad van het logboekbestand worden in het venster weergegeven.
7. Als de herstelbewerking mislukt, controleert u het logboekbestand om de reden vast te stellen.

### 13.5.2.3 Serverinstellingen herstellen met een script

Als u hier de voorkeur aan geeft, kunt u de serverinstellingen van uw implementatie herstellen door het script `RestoreCluster.bat` uit te voeren in Windos, of het script `restorecluster.sh` uit te voeren in Unix.

In Windows bevindt het script `RestoreCluster.bat` zich in de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In Unix bevindt het script `restorecluster.sh` zich in de map `/<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM64>/scripts`.

## Verwante informatie

[De scripts BackupCluster en RestoreCluster \[pagina 510\]](#)

### 13.5.3 BI-inhoud herstellen

Als u back-ups van Business Intelligence (BI)-inhoud hebt opgeslagen als LCMBIAR-bestanden, kunt u de toepassing Promotiebeheer gebruiken om BI-inhoud te herstellen zonder dat u het volledige systeem hoeft te herstellen. Raadpleeg het hoofdstuk “Promotiebeheer” voor meer informatie.

## 13.6 De scripts BackupCluster en RestoreCluster

In de volgende tabel worden de opdrachtregelparameters beschreven die gebruikt worden in combinatie met het script `BackupCluster`.

### **i** Opmerking

Dit script maakt alleen een back-up van serverinstellingen voor een cluster. Van andere gegevens moet u een aparte back-up maken.

Tabel 73: BackupCluster-parameters

| Naam                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                        | Voorbeeld                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>-backup</code>   | De naam en het pad van het BIAR-bestand waarin u de back-up van de systeemserverinstellingen wilt opslaan voor herstel.                                                                             | <code>-backup "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</code> |
| <code>-cms</code>      | De hostnaam van de computer waarop de CMS (Central Management Server) van uw systeem zich bevindt. Als uw CMS niet wordt uitgevoerd op de standaardpoort, 6400, moet u ook het poortnummer opgeven. | <code>-cms mycms:6400</code>                                  |
| <code>-username</code> | De gebruikersnaam van een beheerdersaccount.                                                                                                                                                        | <code>-username Administrator</code>                          |
| <code>-password</code> | Het wachtwoord van een beheerdersaccount.                                                                                                                                                           | <code>-password Password1</code>                              |

In de volgende tabel worden de opdrachtregelparameters beschreven die gebruikt worden in combinatie met het `RestoreCluster`-script.

Tabel 74:RestoreCluster-parameters


| Naam             | Beschrijving                                                                                          | Voorbeeld                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -restore         | De naam en het pad van het BIAR-bestand met de serverconfiguratie-instellingen die u wilt herstellen. | <code>-restore "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</code>         |
| -username        | De gebruikersnaam van een beheerdersaccount.                                                          | <code>-username Administrator</code>                                   |
| -password        | Het wachtwoord van een beheerdersaccount.                                                             | <code>-password Password1</code>                                       |
| -displaycontents | Hiermee wordt een lijst met knooppunten en servers weergegeven die zich in het BIAR-bestand bevinden. | <code>-displaycontents "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</code> |

### Opmerking

Voer het script `RestoreCluster` uit met de parameter `-displaycontents` voor weergave van de inhoud van het BIAR-bestand, voordat u de serverinstellingen herstelt.

De volgende parameters zijn vereist als u een back-up maakt van de serverinstellingen van een inactief systeem, of als u serverinstellingen herstelt.

Tabel 75:Parameters die gebruikt worden voor een tijdelijke CMS

| Naam        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Voorbeeld                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -usetempcms | Hiermee wordt een tijdelijke CMS gemaakt voor de opgegeven bewerking. Nadat de bewerking is voltooid, wordt de tijdelijke CMS gestopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>-usetempcms</code>                          |
| -cmsport    | Het poortnummer van de tijdelijke CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <code>-cmsport 6700</code>                        |
| -dbdriver   | <p>Het stuurprogramma van de CMS-systeemdatabase. Geldige waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>db2databasesubsystem</code></li> <li><code>maxdbdatabasesubsystem</code></li> <li><code>mysqldatabasesubsystem</code></li> <li><code>oracledatabasesubsystem</code></li> <li><code>sqlserverdatabasesubsystem</code></li> <li><code>sybasedatabasesubsystem</code></li> <li><code>sqlanywheredatabasesubsystem</code></li> <li><code>newdbdatabasesubsystem</code></li> </ul> <div>  <b>Opmerking</b><br/> De parameter <code>newdbdatabasesubsystem</code> is voor gebruik met SAP HANA-databases. </div> | <code>-dbdriver sqlserverdatabasesubsystem</code> |

| Naam     | Beschrijving                                            | Voorbeeld                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -connect | De verbindingsovereenkomst voor de CMS-systeemdatabank. | <b>-connect</b><br>"DSN=BusinessObjects CMS<br>140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306" |
| -dbkey   | De clustersleutel.                                      | <b>-dbkey</b> abc1234                                                                                      |

### Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u uw back-up kunt maken van uw serverinstellingen en deze kunt opslaan in een BIAR-bestand, met een tijdelijke CMS.

```
-backup "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
```

### Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u de inhoud van een BIAR-bestand kunt weergeven.

```
-displaycontents "C:\Users\Administrator\Desktop\mybiar.biar"
```

### Voorbeeld

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u de instellingen kunt herstellen vanuit een BIAR-bestand. U moet altijd een tijdelijke CMS gebruiken wanneer u serverinstellingen herstelt.

```
-restore "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
-usetempcms
-cmsport 6400
-dbdriver sqlserverdatabasesubsystem
-connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
-dbkey abc1234
```

## 14 Uw BI-platformimplementatie kopiëren

### 14.1 Overzicht van systeemkopieën

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een duplicaat van uw BI-platforminstallatie kunt maken voor tests, stand-bygebruik of andere doeleinden.

#### Verwante informatie

[Overzicht van back-up en herstel \[pagina 488\]](#)

### 14.2 Terminologie

| Begrip                  | Definitie                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bronstelsysteem         | De oorspronkelijke BI-platformimplementatie.                                                                                                                                             |
| Doelstelsysteem         | De nieuwe implementatie die u wilt maken.                                                                                                                                                |
| Systeemkopie            | Het maken van een duplicaat van een bestaande BI-platformimplementatie.                                                                                                                  |
| Homogene systeemkopie   | Het maken van een systeemduplicaat waarbij de bron- en doelstelsystemen hetzelfde type besturingssysteem en database hebben. Het BI-platform ondersteunt alleen homogene systeemkopieën. |
| Heterogene systeemkopie | Het maken van een systeemduplicaat waarbij bron- en doelstelsysteem een ander type besturingssysteem en database hebben, maar dezelfde gegevens gebruiken.                               |
| Databasekopie           | Het maken van een duplicaat van de CMS-systeemdatabase of controledatabase met de hulpprogramma's van de databaseverlener.                                                               |

### 14.3 Use cases voor systeemkopieën

In de volgende tabel worden de doelen beschreven die u wilt verwezenlijken met de resources waarover u mogelijk beschikt, en wordt de meest toepasselijke oplossing geboden.

| Doelstelling                                                                                                                                                                              | Vereiste resources                                                                                                                                                                                                                                 | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Doel: identieke kopie</p> <p>Ik wil een gedupliceerd systeem maken voor stand-by- of testdoeleinden met een identieke hardwareconfiguratie en identieke IP-adressen/computernamen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Een doelsysteem met identieke hardware op het bronsysteem AND</li> <li>Back-ups van het bronsysteem of toegang tot het bronsysteem om een back-up te maken.</li> </ul>                                      | <p>Gebruik de werkstroom Back-up maken van het systeem en het systeem herstellen in deze handleiding; raadpleeg de procedure <a href="#">Een back-up maken van het volledige systeem [pagina 492]</a>. Maak het doelsysteem op basis van back-ups van het bronsysteem.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>Doel: kopie</p> <p>Ik wil een gedupliceerd systeem maken voor stand-by-, test- of trainingsdoeleinden met andere hardware en IP-adressen/computernamen dan het bronsysteem.</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bronsysteem (actief of gestopt) OF back-ups van bronsysteemdatabases en -bestanden. AND</li> <li>Uitgebreide systeem informatie in <a href="#">Exporteren vanaf een bronsysteem [pagina 517]</a></li> </ul> | <p>Zie de werkstroom Systeemkopie vanaf <a href="#">Voorbereiding op het kopiëren van uw systeem [pagina 514]</a>, en voer de instructies in de rest van dat hoofdstuk uit.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>U kunt uw doelsysteem maken op een computer met een bestaande BI-platformimplementatie met dezelfde versie, hetzelfde ondersteuningspakket en hetzelfde patchniveau, of op een 'schone' computer waarop BI-platform niet is geïnstalleerd.</p> </div> |

## Verwante informatie

[Back-ups \[pagina 491\]](#)

[Voorbereiding op het kopiëren van uw systeem \[pagina 514\]](#)

## 14.4 Voorbereiding op het kopiëren van uw systeem

Een systeemkopie hoeft niet uw huidige systeem te weerspiegelen. U kunt een kopie van uw systeem maken en een poosje wachten voordat u de kopie opnieuw op het doelsysteem maakt, of u kunt een eerdere back-up van het bronsysteem gebruiken als basis voor uw doelsysteem. Dit betekent dat de kopie het systeem vertegenwoordigt op het tijdstip dat de kopie werd gemaakt. Als u bijvoorbeeld een maand wacht, maakt u met de kopie het systeem opnieuw zoals dat een maand eerder bestond.

Na het doornemen van de gebruikscases in de voorgaande sectie en het bepalen welke case het beste aansluit op uw behoeften, moet u een plan voor het maken van de systeemkopie ontwikkelen.

## Een plan voor het maken van de systeemkopie ontwikkelen

Wanneer u het kopiëren van een systeem plant, moet u vooraf het volgende vaststellen:

- Wordt het bronsysteem gestopt of blijft het actief terwijl de kopie wordt gemaakt? (U kunt de procedure onder beide omstandigheden uitvoeren.)
  - Als het bronsysteem wordt gestopt, hoeveel uitvaltijd is dan vereist?
  - Plan tijd in om de integriteit van het doelsysteem te testen.
- Welke databasehulpprogramma's u wilt gebruiken voor back-up en herstel van de database.
- Op welke computers het doelsysteem wordt geïmplementeerd en waar elk knooppunt wordt gehost.
- Welke optionele onderdelen u wilt kopiëren.
- Het databasetype dat u wilt gebruiken voor de CMS-doeldatabase, en eventuele andere optionele databases die u zult kopiëren.

U moet ook rekening houden met het volgende:

- Welke BI-platformonderdelen zijn geïnstalleerd op uw bronsysteem. U kunt de functie ► [Toevoegen/verwijderen](#) ► [Wijzigen](#) van het installatieprogramma gebruiken om een lijst weer te geven met momenteel geïnstalleerde onderdelen.
- Als het doelsysteem is geïnstalleerd op een andere hardwareset-up dan het bronsysteem, moet u het doelsysteem mogelijk afstemmen voor betere prestaties. Zie de informatie over het verbeteren van systeemprestaties in de *SAP BusinessObjects Business Intelligence sizing companion guide*.
- U wilt misschien dat het doelsysteem rapporteert van andere rapportagedatabases dan de bronsysteemdatabases. In dit geval moet u de databaseverbindingsgegevens voor de rapportagedatabases wijzigen. U kunt dit doen door dezelfde DSN-naam te behouden, maar met de DSN op het doelsysteem verwijzen naar een andere database.

## Vereiste bronsysteemonderdelen

- CMS-systeemdatabas
- FRS-bestandsopslag
- Configuratiebestanden voor semantische laag.
- Controledatabase (optioneel)
- Database van toezichtfunctie (optioneel)
- Subversiedatabase voor promotiebeheer (optioneel)

## 14.5 Overwegingen en beperkingen

Bij het maken van een kopie van uw BI-platformimplementatie moet u rekening houden met de volgende overwegingen.

| Vlakdiagram                                               | Overweging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP Business Warehouse-integraties                        | Als u het BI-platform en SAP ERP of BW in een geïntegreerde omgeving gebruikt, lees dan de documentatie over SAP-systeemkopieën voordat u uw systeem kopieert. De handleidingen voor systeemkopieën zijn beschikbaar via <a href="http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/systemcopy">http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/systemcopy</a> (SMP-aanmelding vereist). Kies uw SAP NetWeaver-versie. De relevante handleidingen voor kopieën vindt u in de map met installatiehandleidingen. |
| Programmaversie                                           | Het bron- en doelsysteem moeten dezelfde versie en hetzelfde ondersteuningspakket en patchniveau hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inhoud en configuratie-instellingen                       | U kunt alleen het gehele bronsysteem kopiëren. Het is niet mogelijk om inhoud of systeemconfiguratie-instellingen apart te kopiëren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Installatiepad                                            | Het installatiepad op de bron- en doellocatie moet identiek zijn: als u bijvoorbeeld het bronsysteem hebt geïnstalleerd op C:\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0, moet u ook het doelsysteem installeren op C:\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0.                                                                                                                                                                                                                   |
| Hostbesturingssysteem                                     | De bron- en doelbesturingssystemen moeten ook identiek zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Softwaretype van CMS-database                             | CMS-bron- en doeldatabases moeten van hetzelfde type zijn. U kunt naar een ander ondersteund databasetype overstappen nadat u het systeem hebt gekopieerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Softwaretype van controledatabase                         | <p>Als u controlegegevens kopieert, moeten de bron- en doeldatabases met controlegegevens van hetzelfde type zijn. Na het maken van de kopie kunt u een nieuwe database van een ander type instellen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Wanneer u een nieuwe database instelt, worden bestaande gebeurtenissen niet naar die database gekopieerd. Alleen nieuwe gebeurtenissen worden in de nieuwe database vastgelegd.</p> </div>                                    |
| Weblaagaanpassingen                                       | Bij de kopieerprocedure worden geen weblaagonderdelen van het bronsysteem gekopieerd. Als u de weblaag hebt aangepast (bijvoorbeeld door de .properties-bestanden in de map custom te wijzigen), moet u deze aanpassingen handmatig in de doelversie aanbrengen.                                                                                                                                                                                                           |
| Onderwerpen die niet in deze instructies worden behandeld | In deze werkstroom wordt niet beschreven hoe u een database exporteert of importeert. Gebruik de hulpprogramma's van uw databaseleverancier om databases te kopiëren en te herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

De volgende gegevens worden gekopieerd tijdens het kopiëren van het systeem:

- De CMS-gegevensopslagdatabase. (bevat rapporten, analyses, mappen, rechten, gebruikers en gebruikersgroepen, serverinstellingen en andere BI-inhoud en systeeminhoud)



- De controledatabase. (bevat controlegebeurtenissen die door BI-platformservers of clienttoepassingen zijn geactiveerd)
- De toezichtsdatabase. (bevat trendinggegevens van waarden, tests en controles)
- De database voor promotiebeheer. (bevat verschillende versies van rapporten, analyses, andere BI-bronnen en versiegegevens)

#### **Opmerking**

Zie de sectie [Databases \[pagina 38\]](#) van deze handleiding voor een beschrijving van de databases en de bijbehorende inhoud.

- Configuratiebestanden voor semantische laag.

De weblaagconfiguratie, zoekindex en alle gegevens die hierboven niet specifiek worden genoemd, worden niet gekopieerd.

## **Overwegingen voor kopiëren voor bestandsherstel**

Als u een systeem kopieert omdat u een bestand wilt herstellen dat per ongeluk is verwijderd, moet u rekening houden met de volgende aanvullende overwegingen:

Gebruik uw back-up om de stappen in de procedure [Importeren naar een doelsysteem \[pagina 521\]](#) op het productiesysteem uit te voeren.

- Installeer niet alle knooppunten; installeer alleen het eerste knooppunt voor de CMS en de bijbehorende database.
- Installeer niet de controledatabase, de database voor promotiebeheer of de toezichtsdatabase.
- Maak niet opnieuw verbinding met de controle- of rapportagedatabases.

Gebruik LCM om het object dat u wilt herstellen van het doelsysteem naar het bronsysteem te verhogen.

## **14.6 Procedure voor het maken van een systeemkopie**

De volgende procedure begeleidt u bij de twee fasen van het kopiëren van uw BI-platformimplementatie.

### **14.6.1 Exporteren vanaf een bronsysteem**

U hebt de volgende informatie over het bronsysteem nodig. Als u deze informatie wilt noteren, kunt u daarvoor het werkblad gebruiken dat u vindt op [Werkblad Systeemkopie \[pagina 1062\]](#).

| Eigenschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Locatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De CMS-clustersleutel (bewaar deze record op een veilige plaats).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tijdens de installatie van het BI-platform door de systeembeheerder gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| De namen van de knooppunten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ga naar het tabblad <a href="#">Servers</a> van de CMC en vouw <a href="#">Knooppunten</a> uit in de linkerboomstructuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| De computernaam en installatiemap van het BI-platform voor elke computer in de implementatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ga naar het tabblad <a href="#">Servers</a> van de CMC, klik met de rechtermuisknop op de CMS en selecteer <a href="#">Tijdelijke aanduidingen</a> . Zoek de waarde van de tijdelijke aanduiding %INSTALLROOTDIR%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Het wachtwoord van de BI-platformbeheerder (bewaar deze record op een veilige plaats).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tijdens de installatie van het BI-platform door de systeembeheerder gecreëerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Alle databaseverbindingen die mogelijk door de CMS worden gebruikt en de gebruikersnamen en wachtwoorden voor deze verbindingen. Hiertoe kan ook de controledatabase behoren, als u deze informatie wilt kopiëren. Verzamel deze informatie voor alle computers in het cluster.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als u de controledatabase kopieert, hebt u ook de namen en referenties voor de verbinding met de controledatabase nodig.</p> </div> | <p>Ga naar het tabblad <a href="#">Servers</a> van de CMC, klik met de rechtermuisknop op de CMS en selecteer <a href="#">Gegevens</a>.</p> <p>Zoek de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Naam van systeemdatabaseverbinding</a></li> <li>• <a href="#">Servernaam van systeemdatabase</a></li> <li>• <a href="#">Gebruikersnaam voor systeemdatabase</a></li> <li>• <a href="#">Naam gegevensbron</a></li> <li>• <a href="#">Naam verbinding controledatabase</a> (optioneel)</li> <li>• <a href="#">Naam gebruiker controledatabase</a> (optioneel)</li> </ul> |
| De details (clienttypen, versies) van alle andere databaseverbindingen (bijvoorbeeld voor universes en rapporten) van elke computer in het cluster. Noteer ook de gebruikersnamen en wachtwoorden.                                                                                                                                                                                                                                                            | Voor Crystal Reports-rapporten die rechtstreeks vanuit databases worden gerapporteerd, kunt u de verbidingsgegevens opvragen met de SAP Crystal Reports 2013- of SAP Crystal Reports voor Enterprise-ontwerpers. Voor informatie over universe-verbindingen kunt u het hulpprogramma voor informatieontwerp (.unx) of het hulpprogramma voor universe-ontwerp (.unv) gebruiken.                                                                                                                                                                                                                           |
| De versie, het ondersteuningspakket en het patchniveau van het bronsysteem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>In Windows kunt u deze informatie weergeven in het hulpprogramma <a href="#">Een programma verwijderen of wijzigen</a>.</p> <p>In Unix kunt u het hulpprogramma <code>modifyOrRemoveProducts.sh</code> in de installatiemap van BI-platform gebruiken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De locatie van de bestandsopslag voor elke invoer-FRS en uitvoer-FRS in de implementatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ga naar het tabblad <a href="#">Servers</a> van de CMC, klik met de rechtermuisknop op de invoer- of uitvoer-FRS en selecteer <a href="#">Eigenschappen</a> . Zoek de eigenschap <a href="#">Map voor bestandsopslag</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Eigenschap                                                                                                         | Locatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als de waarde met % begint, gaat het om een tijdelijke aanduiding. In dat geval moet u op <a href="#">Tijdelijke aanduidingen</a> klikken en een notitie maken van de map die onder de desbetreffende tijdelijke aanduiding wordt weergegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Als u van plan bent Promotiebeheer, de locatie van de Promotiebeheer-databasemap en Subversion-mappen te kopiëren. | <p>De standaardmap voor de Promotiebeheer-database in Windowsinstallaties is <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\LCM\LCMOVERRIDE</code> en in Unix <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/data/LCM/LCMOverride</code>.</p> <p>De standaardlocaties voor de Subversion-bestanden in Windows-installaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut</code></li> <li>• <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\LCM_Repository</code></li> </ul> <p>en op Unix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/check_out</code> (deze map wordt alleen gemaakt nadat u Subversion hebt gebruikt om bestanden uit te checken.)</li> <li>• <code>\$HOME/LCM_Repository</code></li> </ul> |
| Als u van plan bent de controledatabase te kopiëren: de controledatabasemap.                                       | <p>Deze waarde is ingesteld in de CMC. Ga naar het beheergebied <a href="#">Toepassingen</a> van de CMC, selecteer <a href="#">► Toezichtfunctie ► Eigenschappen ►</a> en zoek <a href="#">Back-upmap van lopende database</a>.</p> <p>De standaardmap in Windows-installaties is <code>&lt;INSTALLATIEMAP&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB</code> en op Unix <code>&lt;INSTALLATIEMAP&gt;/sap_bobj/Data/TrendingDB</code>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Het pad naar de map van de semantische laag.                                                                       | <p>Het standaardpad naar deze map in Windows-installaties is <code>&lt;INSTALLATIEMAP&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionsServer\</code>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nadat u de bovenstaande informatie hebt vastgelegd:

1. Gebruik de hulpprogramma's van uw databaseleverancier om een back-upkopie te maken van de volgende databases:
  - De CMS-systeemdatabas
  - De controledatabase (optioneel)

2. Gebruik de hulpprogramma's voor bestandsback-up om een back-up te maken van de volgende bestandssets:

- De bestandsopslag voor Input en Output FRS.
- De trending-database voor controle (optioneel). U maakt hiervoor een back-up van bestanden uit de controlemap zoals vastgelegd op het werkblad. In Windows is dit standaard: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB`. In Unix: `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/Data/TrendingDB`.
- Database voor Promotiebeheer (optioneel). U maakt hiervoor een back-up van bestanden uit de databasemap zoals vastgelegd op het werkblad. In Windows is dit standaard: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\LCM\LCMOverride`. In Unix: `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/data/LCM/LCMOverride`.
- Subversion-database voor Promotiebeheer (optioneel). U maakt hiervoor een back-up van bestanden uit de Subversion-mappen zoals vastgelegd op het werkblad. In Windows is dit standaard:
  - `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut`
  - `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\LCM_Repository`.

En op Unix:

- `<INSTALLDIR>/check_out` (deze map wordt alleen gemaakt nadat u Subversion hebt gebruikt om bestanden uit te checken.)
- `$HOME/LCM_Repository`
- Configuratiebestanden in de map van de semantische laag: het bestand `cs.cfg` in de map `connectionServer` en alle `.sbo`- en `.prm`-bestanden in alle submappen.

### **i** Opmerking

Raadpleeg de sectie [Dynamische back-ups \[pagina 492\]](#) voor beperkingen en een gedetailleerde beschrijving van deze werkstroom.

3. De volgende bestanden kunnen door de gebruiker worden aangepast. Als u bestanden hebt aangepast, maakt u een back-up van de bestanden op het bronsysteem en herstelt u ze later naar dezelfde map op het doelsysteem:

- `BO_trace.ini` geïnstalleerd op:
  - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/conf`
- `clientSDKOptions.xml` geïnstalleerd op:
  - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib`
  - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/win32_x86`
  - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/win64_x64`
- `CRConfig.xml` geïnstalleerd op:
  - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java`
- `mdas.properties` geïnstalleerd op:
  - `[INSTALLATIEMAP]/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/pjs/services/MDAS/resources/com/businessobjects/multidimensional/services`
- WDeploy-configuratiebestanden geïnstalleerd op `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/wdeploy/conf`:
  - `config.apache`
  - `config.jboss7`
  - `config.sapappsvr73`

- `config.tomcat6`
  - `config.tomcat7`
  - `config.weblogic11`
  - `config.websphere7`
  - `config.websphere8`
  - `wdeploy.conf`
4. De volgende weblaagbestanden kunnen door de gebruiker worden aangepast. Als u wijzigingen hebt aangebracht in deze bestanden, maakt u een back-up van deze bestanden op het bronsysteem. Later moet u deze bestanden herstellen of de wijzigingen opnieuw op het doelsysteem toepassen.
- `BO_trace.ini` geïnstalleerd in:
    - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/BOE/WEB-INF/TraceLog`
    - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/dswsbobje/WEB-INF/conf`
  - `clientaccesspolicy.xml` geïnstalleerd op:
    - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/ROOT`
  - `clientSDKOptions.xml` geïnstalleerd in:
    - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/clientapi/WEB-INF/lib`
    - `[INSTALLATIEMAP]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/dswsbobje/WEB-INF/lib`
  - `crossdomain.xml` geïnstalleerd op:
    - `[INSTALLDIR]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/ROOT`
    - `[INSTALLATIEMAP]tomcat/webapps/ROOT`
  - Alle aangepaste mappen in de map `config/custom` (in de weblaag). Maak een back-up van deze bestanden om de aanpassing naar het doelsysteem over te dragen.
5. Maak een back-up van aangepaste uitbreidingsmodules die u handmatig aan het bronsysteem hebt toegevoegd, bijvoorbeeld uitbreidingsmodules voor publicaties en aangepaste bibliotheken.

Bewaar de bovenstaande informatie bij de kopieën van de database en bestanden. U kunt eventueel een tweede exemplaar bewaren dat u zonodig kunt bijwerken tijdens toekomstige procedures voor het maken van systeemkopieën.

## 14.6.2 Importeren naar een doelsysteem

In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u back-ups van de implementatiedatabases en systeembestanden van de bron hebt gemaakt die u in het doelsysteem wilt gebruiken. Alle back-upbestanden moeten zich in dezelfde back-upset bevinden. U hebt ook de informatie nodig (bijvoorbeeld clustersleutels en databasereferenties) die wordt beschreven in "Een export vanaf een bronsysteem uitvoeren".

Als het doelsysteem op een netwerkllocatie komt te staan met toegang tot de bronsysteembronnen, moet u zorgen dat het doelsysteem niet probeert toegang tot deze bronnen te krijgen tot het systeem opnieuw is geconfigureerd. U installeert hiervoor een firewall tussen de bronnen van het doelsysteem en van het bronsysteem, of u schakelt het bronsysteem nog niet in terwijl u het doelsysteem start. Nadat u het doelsysteem voor het eerst hebt opgestart, kunt u de firewall verwijderen of het bronsysteem starten.

Als op het doelsysteem het BI-platform al is geïnstalleerd, moet u controleren of dit dezelfde versie is en de installatie hetzelfde patchniveau heeft als het bronsysteem op het moment dat de kopie werd gemaakt. Controleer ook of het installatiepad gelijk is aan dat van het bronsysteem.

1. Maak op het doelsysteem de databaseverbindingen naar de locaties waarop u de CMS-gegevensopslagruimte, controledatabase en rapportagedatabase wilt plaatsen.

#### **i** Opmerking

Deze verbindingen kunnen naar verschillende databases verwijzen, maar ze moeten dezelfde verbindingsnaam of DSN hebben en dezelfde referenties gebruiken als op het bronsysteem.

2. Gebruik uw databasehulpprogramma's om de CMS-systeemdatabase en controledatabase (indien vereist) van de back-up van het bronsysteem te herstellen naar de doeldatabase.

Als de universes of rapporten op het doelsysteem een andere rapportagedatabase moeten gebruiken, wijzigt u de databaseverbinding zodat naar de juiste database wordt verwezen.

Zie het onderwerp [Uw systeem herstellen \[pagina 499\]](#) voor meer informatie over deze stap.

3. Ga verder met stap 4 als het BI-platform op het doelhostsysteem is geïnstalleerd. Als het BI-platform niet is geïnstalleerd, installeert u het BI-platform op het doelhostsysteem. Houd daarbij rekening met het volgende:
  - a. Installeer dezelfde programmaversie en hetzelfde ondersteuningspakket en patchniveau als op het bronsysteem.
  - b. Gebruik hetzelfde installatiepad als het bronsysteem.
  - c. Selecteer dezelfde onderdelen die op het bronsysteem zijn geïnstalleerd.
  - d. Wanneer het installatieprogramma u vraagt de CMS-database (en controledatabase, indien van toepassing) te maken, kiest u de optie [Een bestaande databaseserver gebruiken](#) en voert u de naam en referenties in van de verbinding die in stap 1 is ingesteld.

#### **i** Opmerking

U moet de CMS-database niet opnieuw initialiseren.

- e. Wanneer u om de [Naam van knooppunt](#) wordt gevraagd, gebruikt u dezelfde namen en poortnummers, hetzelfde wachtwoord van de platformbeheerder en dezelfde clustersleutel als op het bronsysteem.  
Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor volledige installatie-instructies. Ga verder met stap 6 als de installatie van het systeem is voltooid.

#### **i** Opmerking

Als u geen controlegegevens van het bronsysteem kopieert, kunt u een nieuwe controledatabase maken door de controlefunctie tijdens de installatieprocedure te configureren.

- f. Stop alle knooppunten in de CCM.
4. Als het BI-platform al op het doelsysteem is geïnstalleerd, stopt u alle knooppunten in de CCM. Start de CCM op de CCS-hostcomputer van het doelsysteem.
  5. Als BI-platform al is geïnstalleerd, voegt u een nieuw knooppunt toe via de optie [Knooppunt opnieuw maken](#).
    - a. Gebruik de [Naam van knooppunt](#) en het [SIA-poortnummer van het bronsysteem](#).
    - b. Kies [Een nieuwe tijdelijke CMS starten](#).
    - c. Selecteer een nieuw [CMS-poortnummer](#) (een willekeurige vrije poort) en [CMS-databasetype](#) (in overeenstemming met het herstelde databasetype).

- d. Geef de gegevens op van de verbinding waarnaar de CMS-database bij stap 1 is hersteld.
  - e. Geef de clustersleutel van het bronsysteem op.
  - f. Geef het beheerderswachtwoord van het bronsysteem op.
6. Herstel de bestandsopslag van de invoer- en uitvoer-FRS naar de bestandsopslag van het doelsysteem. Gebruik dezelfde map als op het bronsysteem.
  7. Herstel de controledatabasemap (als u controlegegevens wilt kopiëren) naar dezelfde map als op het bronsysteem.
  8. Herstel de databasemap Promotiebeheer (als u gegevens Promotiebeheer wilt kopiëren) in dezelfde map als de map die voor het bronsysteem is gebruikt.
  9. Herstel de Subversionbestanden (als u gegevens Promotiebeheer wilt kopiëren) in dezelfde map als de map die voor het bronsysteem is gebruikt.
  10. Herstel de serverbestanden van de semantische laag/verbindingsconfiguratie naar dezelfde map als op het bronsysteem.
  11. Start de hostcomputers van het doelsysteem opnieuw.
  12. Als u BI-platform in stap 3 op het doelsysteem hebt geïnstalleerd, moet u de vereiste ondersteuningspakketten of patches toepassen, zodat bron- en doelsysteem overeenkomen.
  13. Als het doelsysteem op meerdere hostcomputers wordt uitgevoerd, moet u stap 1 t/m 11 op elke hostcomputer uitvoeren.

Gebruik de optie Uitgebreide installatie bij het installeren van aanvullende BI-platformknooppunten, en houd er rekening mee dat u dezelfde knooppuntnamen als op het bronsysteem moet gebruiken voor de aanvullende knooppunten op het doelsysteem.
  14. Als voor de CMS-database op het doelsysteem een ander databasetype wordt gebruikt dan op het bronsysteem, moet u CCM gebruiken om [Gegevens kopiëren tussen CMS-systeemdatabases \[pagina 444\]](#) uit te voeren, en als doel de database opgeven die u als kopie wilt gebruiken.
  15. Herstel bestanden die door de gebruiker kunnen worden aangepast en waarvan u een back-up in stap 3 van de procedure “Exporteren vanaf een bronsysteem” hebt gemaakt.
  16. Herstel weblaagbestanden waarvan u een back-up in stap 4 van de procedure “Exporteren vanaf een bronsysteem” hebt gemaakt.

“Weblaag” verwijst naar het staging-gebied van WDeploy waar u uw aanpassingen kunt uitvoeren, en naar de weblaaginhoud die op de toepassingsserver is geïmplementeerd.

Wanneer u wijzigingen op het doelsysteem toepast, moet u geen wijzigingen op de toepassingsservermap toepassen. Pas de wijzigingen toe op het WDeploy-staging-gebied en implementeer de weglaag vervolgens opnieuw op de toepassingsserver met behulp van WDeploy.

Het WDeploy-staging-gebied bevindt zich op deze locatie in Windows: `<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles`.

17. Herstel uitbreidingsmodules waarvan u een back-up in stap 5 van de procedure “Exporteren vanaf een bronsysteem” hebt gemaakt.

Nadat de systeemkopie van het BI-platform is uitgevoerd:

1. Bij het installeren van het eerste knooppunt op het doel wordt een tijdelijke CMS gemaakt, die bij het voltooiën van de installatie wordt gestopt. Ga in de CMS naar de pagina Servers en verwijder deze CMS.

## ➔ Onthouden

Als u het bronsysteem niet verwijdert (of als u het tegelijk met het doelsysteem gebruikt), is het raadzaam de naam van het cluster op het doelsysteem te wijzigen.


2. Gebruik het Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimte voor de CMS-doeldatabase.
3. Indien van toepassing configureert u Windows AD SSO (Single Sign-On) op het doelsysteem. Zie [SSO bij het BI-platform met AD-verificatie \[pagina 285\]](#).
4. Indien van toepassing configureert u SLD op het doelsysteem. Voor details raadpleegt u SAP Note 1508421: "SAP SLD Data Supplier for Apache Tomcat".
5. Voer een gezondheidscontrole op het doelsysteem uit om de integriteit te controleren.
6. Indexeer de volledige zoekfunctie opnieuw.



# 15 Promotiebeheer

## 15.1 Welkom bij promotiebeheer

### 15.1.1 Overzicht



Met het hulpprogramma Promotiebeheer kunt u BI-bronnen (Business Intelligence) van de ene naar de andere gegevensopslagruimte verplaatsen, afhankelijkheden van de bronnen beheren, en de verhoogde bronnen op het doelsysteem op hun standaardinstellingen terugzetten, indien gewenst. Tevens wordt het beheer van verschillende versies van dezelfde BI-bron ondersteund.

Het hulpprogramma Promotiebeheer is met de Central Management Console geïntegreerd. BI-bronnen kunnen uitsluitend van het ene systeem naar het andere worden overgebracht als het bron- en doelsysteem beide dezelfde versie van het BI-platform bevatten.

### 15.1.2 Functies

Met het hulpprogramma Promotiebeheer kunt u de volgende acties uitvoeren voor InfoObjects in de doelimplementatie.

- Een nieuwe taak aanmaken
- Een bestaande taak kopiëren
- Een taak bewerken
- Een taakverhoging plannen
- De geschiedenis van een taak weergeven
- Exporteren als LCMBIAR
- Importeren van BIAR en LCMBIAR

De werkstroom voor het verhogen bevat de volgende taken:

- **Afhankelijkheden beheren:** met deze functie kunt u de afhankelijkheden van de InfoObjects in de taak die u wilt verhogen, selecteren, filteren en beheren.
- **Planning:** met deze functie kunt u een tijd instellen voor het verhogen van een taak in plaats van een taak meteen te verhogen zodra deze is gemaakt. U kunt aangeven dat de taakverhoging eenmalig of periodiek wordt uitgevoerd.
- **Beveiliging:** met deze functie kunt u InfoObjects verhogen met de bijbehorende beveiligingsrechten en indien noodzakelijk met bijbehorende toepassingsrechten.
- **Verhoging testen:** met deze functie kunt u de verhoging controleren of testen om ervoor te zorgen dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen voordat de InfoObjects daadwerkelijk worden verhoogd.
- **Terugzetten:** met deze functie kunt u het doelsysteem terugzetten in de vorige status nadat een taak is verhoogd. U kunt een volledige taak of slechts een deel van een taak ongedaan maken.
- **Controle:** de gebeurtenissen die worden gegenereerd door het hulpprogramma Promotiebeheer, worden opgeslagen in de controledatabase. Met deze functie kunt u de gebeurtenissen controleren die worden bijgehouden in de controledatabase.
- **Instellingen voor overschrijven in Promotiebeheer:** met deze functie kunt u de overschrijvingen scannen en verhogen via een taakpromotie.

### 15.1.3 Toegangsrechten voor toepassingen

In deze sectie worden de toegangsrechten voor het hulpprogramma Promotiebeheer beschreven.

- U kunt toegangsrechten voor het hulpprogramma Promotiebeheer instellen in de CMC.
- U kunt granulaire toepassingsrechten instellen voor verschillende functies in het hulpprogramma Promotiebeheer.

Voer de volgende stappen uit als u specifieke rechten wilt instellen in het hulpprogramma Promotiebeheer:

1. Meld u aan bij de CMC en selecteer **Toepassingen**.
2. Dubbelklik op **Promotiebeheer**.
3. Klik op **Gebruikersbeveiliging** en selecteer een gebruiker. U kunt beveiligingsrechten weergeven voor of toewijzen aan de gebruiker.
4. Voor Promotiebeheer zijn de volgende specifieke rechten beschikbaar:
  - Toegang verlenen voor bewerking van overrides
  - Toegang tot Beveiliging opnemen toestaan
  - Toegang tot beheer toestaan
  - Toegang tot Afhankelijke objecten beheren toestaan
  - Taak maken
  - Taak verwijderen
  - Taak bewerken
  - LCMBIAR bewerken
  - Exporteren als LCMBIAR
  - LCMBIAR importeren
  - Taak verhogen
  - Taak terugzetten
  - BOMM-objecten (BusinessObjects Metadata) weergeven en selecteren
  - Business Views weergeven en selecteren

- Agenda's weergeven en selecteren
  - Verbindingen weergeven en selecteren
  - Profielen weergeven en selecteren
  - QaaWS weergeven en selecteren
  - Rapportobjecten weergeven en selecteren
  - Beveiligingsinstellingen weergeven en selecteren
  - Universes weergeven en selecteren
5. Als u rechten aan een geselecteerde gebruiker wilt toewijzen, selecteert u het relevante recht en klikt u op [Beveiliging toewijzen](#).

De toegangsrechten voor het hulpprogramma Promotiebeheer worden in de CMC ingesteld.

## 15.1.4 Ondersteuning voor WinAD in Promotiebeheer

Om het hulpprogramma Promotiebeheer naar behoren te laten functioneren, voegt u het volgende toe aan alle `javaargs`-argumenten voor alle Adaptive Job Servers:

```
Djava.security.auth.login.config=<path>
\bsclogin.conf,Djava.security.krb5.conf=<path>\krb5.ini
```

### ➔ Onthouden

Geef het juiste pad naar `bsclogin.conf` en `krb5.ini` op uw implementatie op.

## 15.1.5 Informatie over overschrijven in BI-platform 4.1 SP3 en hoger

Met ingang van BI-platform 4.1 SP3 wordt de Derby-database vervangen door informatie die in de gegevensopslagruimte is opgeslagen. Tijdens de promotie van 4.0 SPx of 4.1 SPx wordt een stille automatische promotie uitgevoerd.

Als de automatische promotie mislukt (bijvoorbeeld als de APS na de promotie fouten weergeeft) kunt u het teken Geforceerde migratie handmatig plaatsen:

1. Beëindig de uitvoering van promotiebeheer op de Adaptive Processing Server (APS).
2. Voeg de parameter `-Dcom.businessobjects.lcm.migrateoverrides=true` toe aan de APS.
3. Start de APS en laat de geforceerde migratie uitvoeren.

### ➔ Onthouden

Verwijder de parameter van de APS als de migratie is voltooid.

## 15.1.6 Verbindingen tussen de Toepassingsserver en de Berichtenserver voorkomen

U kunt het verbinden van de Toepassingsserver met de Berichtenserver of het verbinden van de Berichtenserver met de Toepassingsserver negeren door het instellen van de parameters in de dialoog [Eigenschappen van algemene verbinding bewerken](#)

### **i** Opmerking

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem moet u mogelijk ook de volgende velden bijwerken die zowel voor de Toepassingsserver als de Berichtenserver kunnen worden ingesteld: [CLIENT](#), [SYSID](#), [GEBRUIKERSNAAM](#) en [WACHTWOORD](#).

1. (Optioneel) Om de Toepassingsserver geen verbinding met de Berichtenserver te laten maken, stelt u de volgende parameters in:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <a href="#">GROUP</a>      | <GROUP>        |
| <a href="#">SERVERTYPE</a> | GROUP          |
| <a href="#">MSHOST</a>     | <MESSAGESEVER> |

### **i** Opmerking

U kunt ook de velden [ASHOST](#) en [SYSNR](#) leegmaken.

2. (Optioneel) Om de Berichtenserver geen verbinding met de Toepassingsserver te laten maken, stelt u de volgende parameters in:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <a href="#">SERVERTYPE</a> | SERVER              |
| <a href="#">ASHOST</a>     | <APPLICATIONSERVER> |
| <a href="#">SYSNR</a>      | <SYSTEMNUMBER>      |

### **i** Opmerking

U kunt ook de velden [GROUP](#) en [MSHOST](#) leegmaken.

## 15.2 Aan de slag met het hulpprogramma voor promotiebeheer

### 15.2.1 Het hulpprogramma voor promotiebeheer openen

U opent het hulpprogramma voor promotiebeheer door [Promotiebeheer](#) te selecteren op de CMC-startpagina.

Alle gebruikers met weergaverechten voor de map *Promotietaken* kunnen het hulpprogramma voor promotiebeheer starten. Voor het aanmaken, plannen of verhogen van een taak moeten aan de gebruiker echter extra machtigingen worden verleend door de beheerder.

## 15.2.2 Onderdelen van gebruikersinterface

In dit hoofdstuk worden de GUI-onderdelen in het hulpprogramma voor promotiebeheer besproken.

- werkbalk in werkruimte van promotiebeheer
- Deelvenster Werkruimte
- Deelvenster Boomstructuur
- Venster Details
- De pagina Winkelwagentje en Taakweergave

### Werkbalk in werkruimte van Promotiebeheer

In de volgende tabel geeft een overzicht van de opties op de werkbalk van de promotiebeheerwerkruimte evenals een uitleg van de taken die u met deze opties kunt uitvoeren:

Tabel 76:

| Optie                                                                               | Beschrijving                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hiermee kunt u een nieuwe map maken. De nieuwe map wordt aangemaakt als een submap in de map <i>Promotietaken</i> .                                  |
|  | Hiermee kunt u de geselecteerde taak of map uit de huidige locatie kopiëren of verwijderen.                                                          |
|  | Hiermee kunt u de geselecteerde taak of map uit de huidige locatie kopiëren.                                                                         |
|  | Hiermee kunt u de gekopieerde taak of map naar een nieuwe locatie plakken.                                                                           |
|  | Hiermee kunt u een bestaande taak verwijderen.                                                                                                       |
|  | Hiermee kunt u de startpagina vernieuwen om de bijgewerkte lijst met taken of mappen weer te geven.                                                  |
| Eigenschappen                                                                       | Hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde taak bewerken. U kunt de titel, beschrijving en trefwoorden van de geselecteerde taak wijzigen. |
| Geschiedenis                                                                        | Hiermee kunt u de geschiedenis van de geselecteerde taak weergeven.                                                                                  |
| Nieuwe taak                                                                         | Hiermee kunt u een nieuwe map maken.                                                                                                                 |
| Importeren                                                                          | Hiermee kunt u BIAR-/LCMBIAR-bestanden of bestanden voor overschrijving importeren.                                                                  |
| Bewerken                                                                            | Hiermee kunt u de geselecteerde taak bewerken.                                                                                                       |
| Verhogen                                                                            | Hiermee kunt u de geselecteerde taak verhogen.                                                                                                       |

| Optie                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terugzetten                                                                       | <p>Hiermee kunt u de verhoogde taak verwijderen uit het doelsysteem.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als er voor de taak objecten worden verhoogd naar de doellocatie, worden deze objecten met de actie Terugzetten verwijderd. Als er voor de taak objecten worden bijgewerkt op de doellocatie, wordt de vorige versie van de objecten met de actie Terugzetten hersteld.</p> </div> |
|  | Hiermee kunt u navigeren door de pagina's van een taaklijst. U kunt deze optie gebruiken om door één pagina te navigeren, of naar een bepaalde pagina te navigeren door het desbetreffende paginanummer in te voeren.                                                                                                                                                                          |
| Zoeken                                                                            | Hiermee kunt u zoeken naar bepaalde taken. U kunt een taak zoeken op naam, trefwoorden, beschrijving of met alle drie de parameters.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Promotietaken                                                                     | Hiermee kunt u taken en mappen weergeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Promotiestatus                                                                    | Hiermee worden de verhoogde taken weergegeven op basis van hun status, zoals Geslaagd, Mislukt of Gedeeltelijk geslaagd.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Deelvenster Werkruimte

Het venster Werkruimte op de startpagina Promotiebeheer geeft een overzicht van de taken. Gebruik dit deelvenster om de naam, status, aanmaaktijd en laatste uitvoeringstijd van de taak, de bron- en doelsystemen en de taakmaker weer te geven.

## Deelvenster Boomstructuur

In het Structuurvenster op de startpagina van promotiebeheer wordt de boomstructuur weergegeven, met onder andere de mappen [Promotietaken](#) en [Promotiestatus](#). De taken worden weergegeven in een hiërarchische structuur onder de map [Promotietaak](#). In de map [Promotiestatus](#) worden de verhoogde taken weergegeven op basis van hun status.

## Deelvenster Taakweergave

De pagina “Taakweergave” wordt weergegeven als een gebruiker een nieuwe taak maakt of een bestaande taak bewerkt. De pagina bevat een dynamisch gegenereerde lijst met InfoObjects die moeten worden verhoogd en bevat een deelvenster Details. De InfoObjects in de lijst worden onderverdeeld in gebruikersgroepen, universes en verbindingen. In het deelvenster Details wordt de inhoud weergegeven van de node die is geselecteerd in de lijst.

## 15.2.3 De optie Instellingen gebruiken

Via de optie Instellingen kunt u instellingen configureren voordat InfoObjects worden verhoogd van de ene BI-platformimplementatie naar de andere BI-platformimplementatie en SAP-implementatie. In deze sectie wordt beschreven hoe u de instellingsopties kunt gebruiken.

Klik op de vervolgkeuzelijst *Instellingen* op het scherm *Promotietaken*. In deze vervolgkeuzelijst worden de volgende opties weergegeven:

- *Systemen beheren*: hiermee kunt u alle vereiste systemen voor activiteiten van Promotiebeheer toevoegen.
- *Instellingen ongedaan maken*: hiermee kunt u een systeem selecteren waarvoor ongedaan maken is ingeschakeld.
- *Taakinstellingen*: hiermee kunt u voltooide exemplaren op de pagina Afhankelijkheden bekijken en kunt u opschoonactiviteiten voor taakexemplaren beheren. Ook kunt u filteren op aanmaakdatum voor de taak.
- *CTS-instellingen*: hiermee kunt u de webservice- en SAP BW-systeemgegevens voor de integratie van het Enhanced Change Transport System toevoegen.

### 15.2.3.1 De optie Systemen beheren gebruiken

In deze sectie wordt het gebruik van de optie Systemen beheren beschreven. Met deze optie kunt u hostsystemen toevoegen of verwijderen.

Voer de volgende stappen uit om een hostsysteem toe te voegen:

1. Klik in de werkbalk van de promotiebeheerwerkruimte op *Instellingen* en klik vervolgens op *Systemen beheren*.

Het venster *Systemen beheren* wordt weergegeven. In dit venster wordt een lijst met hostnamen, poortnummers, weergavenamen en beschrijvingen weergegeven.

|                          | Host Name               | Port Number | Display Name                 | Description |
|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | bi421717.pgdev.sap.corp | 6400        | BI421717.pgdev.sap.corp:6400 | Not Defined |

2. Klik op *Toevoegen*.

Het dialoogvenster *Systeem toevoegen* wordt weergegeven.

3. Geef de hostnaam, het poortnummer, de weergavenaam en de beschrijving op in de desbetreffende velden.

#### **i** Opmerking

Selecteer de optie *Markeren als oorsprong* om het systeem als het bronsysteem aan te duiden (het systeem waarvan de verbindingsgegevens afkomstig zijn). Deze optie is handig bij het werken met overrides.

4. Klik op *OK* om het systeem toe te voegen.  
Het hostsysteem wordt aan de lijst toegevoegd.

#### **i** Opmerking

Als u een hostsysteem wilt verwijderen of bewerken, selecteert u een hostsysteem en klikt u op *Verwijderen* of *Bewerken*.

## Verwante informatie

[De optie Instellingen ongedaan maken gebruiken \[pagina 532\]](#)

[De optie Taakinstellingen gebruiken \[pagina 532\]](#)

### 15.2.3.2 De optie Instellingen ongedaan maken gebruiken

Het proces van ongedaan maken is op systeemniveau standaard ingeschakeld. Met de optie *Instellingen ongedaan maken* kunt u het terugzetproces op systeemniveau uitschakelen.

Voer de volgende stappen uit als u het proces van ongedaan maken op systeemniveau wilt uitschakelen:

1. Selecteer het hostsysteem in de lijst met hostsystemen in het venster *Terugzetten* om het terugzetproces uit te schakelen.
2. Klik op *Opslaan en sluiten* om de wijzigingen op te slaan.

## Verwante informatie

[De optie Taakinstellingen gebruiken \[pagina 532\]](#)

### 15.2.3.3 De optie Taakinstellingen gebruiken

Met de optie Taakinstellingen kunt u opgeven of u voltooide exemplaren wilt weergeven op de pagina "Afhankelijkheden beheren" en kunt u opgeven hoeveel taakexemplaren in het systeem kunnen bestaan. U kunt kiezen uit de volgende opties:



- [Voltooide exemplaren weergeven op de pagina Afhankelijkheden beheren](#) Met deze optie kunt u voltooide exemplaren weergeven op de pagina “Afhankelijkheden beheren” die kunnen worden toegevoegd aan de taak.
- [Overtollige exemplaren na N exemplaren verwijderen voor een taak](#) Met deze optie kunt u het maximum aantal exemplaren per taak opgeven in het systeem.
- [Overtollige exemplaren verwijderen na N dagen voor de taak](#) Met deze optie kunt u de taakexemplaren opgeven die moeten worden verwijderd en die zijn gemaakt vóór een opgegeven aantal dagen.
- In de lijst [Toon aangemaakte taken](#) kunt u de tijdsinterval selecteren voor het weergeven van de taken die gedurende een bepaalde periode zijn gemaakt.

Voer de volgende stappen uit om de optie [Taakinstellingen](#) in te schakelen:

1. Selecteer de optie en voer de gewenste waarde in.
2. Klik op [Opslaan](#) om de wijzigingen op te slaan.

U kunt op [Standaardinstellingen](#) klikken om de standaardwaarden in te stellen en u kunt op [Sluiten](#) klikken om het venster te sluiten.

#### **Opmerking**

De oude taakexemplaren worden alleen verwijderd de volgende keer dat de taak wordt uitgevoerd.

## **Verwante informatie**

[De optie Instellingen versiebeheer gebruiken \[pagina 588\]](#)

### **15.2.3.4 De optie Instellingen voor overschrijven gebruiken**

Met de optie Instellingen voor overschrijven kunt u overrides verhogen via een taakpromotie of een LCMBIAR-bestand. Met deze optie kunt u de gegevens van de databaseverbinding voor Crystal Reports- en Universe-verbindingen scannen, verhogen en bewerken. U kunt de optie ook gebruiken om de QAAWS-URL's te bewerken.

#### **Opmerking**

Installeer Adobe Flash Viewer om de optie Instellingen voor overschrijven te gebruiken.

In de volgende procedures wordt de term *system* gebruikt. Er zijn drie soorten systemen:

- *Origin* Het oorspronkelijke systeem voor alle verbindingsgegevens.
- *Central Promotion Management* Het systeem dat het hulpprogramma voor promotiebeheer uitvoert.
- *Destination* Het eindsysteem waarnaar de BI-bronnen worden verhoogd.

#### **15.2.3.4.1 Overrides verhogen**

Voeg een hostsysteem toe voordat u de overrides verhoogt. Zie [De optie Systemen beheren gebruiken \[pagina 531\]](#) voor informatie over het toevoegen van hostsystemen.

Voer de volgende stappen uit om de overschrijvingen te verhogen:

1. Klik op de werkbalk van de promotiebeheerwerkruimte op de optie *Instellingen overschrijven*. Het venster *Instellingen overschrijven* wordt weergegeven.
2. Selecteer in het deelvenster *Oorsprong* het gewenste bronsysteem uit het vervolgkeuzemenu.

#### Opmerking

U kunt ook inloggen bij een *nieuw systeem*. Ga als volgt te werk om een nieuw systeem als bronsysteem te selecteren:

1. Selecteer *Nieuw systeem* uit het vervolgkeuzemenu. Het dialoogvenster Aanmelding oorsprong wordt weergegeven.
2. Voer de geldige referenties in de velden *Systeem*, *Gebruikersnaam*, *Wachtwoord* en *Verificatie* in.
3. Kies *Aanmelden*.

3. Kies *Aanmelden*.
4. Kies *Nu scannen*.

Het scanproces wordt gestart. De *lijst met unieke verbindingen* wordt weergegeven.

#### Opmerking

Kies *Instellingen terugkeren* om een terugkerende scan te plannen.

5. Selecteer in de lijst met overrides de overrides die u wilt verhogen door de overeenkomstige selectievakjes bij elke override te selecteren.

#### Opmerking

U kunt overrides zoeken in de lijst met overrides door gebruik van trefwoorden zoals overridenaam, datum laatste update enz.

U kunt overrides ook filteren op de volgende parameters: All, Connection, Qwaas, Crystal Report.

Daarnaast kunt u overrides in alfabetische volgorde sorteren.

6. Selecteer in het deelvenster *Doel* het gewenste doelsysteem uit het vervolgkeuzemenu. U kunt meerdere doelsystemen opgeven.

#### Opmerking

U kunt ook inloggen bij een *nieuw systeem*. Ga als volgt te werk om een nieuw systeem als doelsysteem te selecteren:

1. Selecteer *Nieuw systeem* uit het vervolgkeuzemenu. Het dialoogvenster Aanmelding doel wordt weergegeven.
2. Voer de geldige referenties in de velden *Systeem*, *Gebruikersnaam*, *Wachtwoord* en *Verificatie* in.
3. Kies *Aanmelden*.

Doe het volgende om de overrides als LCMBIAR-bestand te exporteren:

1. Selecteer Naar LCMBIAR-bestand exporteren in het vervolgkeuzemenu.
2. Kies *Exporteren*. Het dialoogvenster *Instellingen exporteren* wordt weergegeven.

3. Voer geldige referenties in in de respectieve velden.
4. Kies *Gereed*.
7. Kies *Verhogen*.

Het dialoogvenster Meerdere doeloverrides wordt weergegeven.

#### Opmerking

Standaard worden alle doelsystemen waarbij u momenteel bent aangemeld geselecteerd. U kunt ervoor kiezen overrides naar een bepaald doelsysteem te verhogen door het selectievakje dat hoort bij het gewenste doelsysteem te selecteren.

8. Kies *Gereed*.

De promotie van overrides is voltooid.

9. Meld u aan bij een van de doelsystemen met geldige referenties.

Een lijst met alle verhoogde objecten wordt weergegeven in een lijst met unieke verbindingen. De status van deze objecten is Inactief.

10. Kies *Actualiseren* voor de objecten die u wilt bewerken.

Het dialoogvenster *Algemene verbindingseigenschappen* wordt weergegeven.

11. Actualiseer de vereiste waarden en selecteer *Gereed*.

De status van de bewerkte objecten wordt Actief.

#### Opmerking

U kunt een verbinding ook activeren door *Inactief* te selecteren; u hoeft de verbinding niet te bewerken in het doelsysteem.

12. Kies *Opslaan*.

## 15.2.3.4.2 Overrides verhogen met behulp van BIAR-bestanden

Voeg een hostsysteem toe voordat u de overrides verhoogt. Zie [De optie Systemen beheren gebruiken \[pagina 531\]](#) voor informatie over het toevoegen van hostsystemen.

Voer de volgende stappen uit als u de overschrijvingen via BIAR-bestanden wilt verhogen:

1. Klik op de werkbalk van de promotiebeheerwerkruimte op de optie *Instellingen overschrijven*.  
Het venster *Instellingen overschrijven* wordt weergegeven.
2. Als u bent aangemeld bij het centrale systeem voor promotiebeheer, meld u dan af van het systeem.
3. Klik op *Aanmelden* om een verbinding met het oorspronkelijke systeem te maken.  
Het venster *Aanmelden bij systeem* wordt weergegeven.
4. Selecteer in het venster *Instellingen overschrijven* het bronsysteem dat is gemarkeerd als *Oorsprong* om de objecten te scannen en meld u aan bij het systeem met geldige referenties.
5. In de vervolgkeuzelijst *Start* naast *Scan* selecteert u de optie *Start*.  
Het scanproces wordt gestart. De Lijst met overschrijvingen wordt weergegeven.

### Opmerking

Als u een terugkerende scan wilt plannen, selecteert u de optie [Terugkeerinstellingen](#) in de vervolgkeuzelijst.

6. Wijzig in de lijst van overschrijvingen de status van de objecten in Actief en klik op [Opslaan](#).
7. Klik op [Overschrijvingen verhogen](#).  
Het scherm [Overschrijvingen verhogen](#) wordt weergegeven, waarbij de lijst van doelsystemen wordt getoond.
8. Als u het bestand BIAR wilt coderen met behulp van een wachtwoord, schakelt u het selectievakje [Wachtwoordcodering](#) in.  
De velden [Wachtwoord](#) en [Wachtwoord bevestigen](#) worden geactiveerd.
9. Geef een wachtwoord op in het veld [Wachtwoord](#). Geef hetzelfde wachtwoord nogmaals op in het veld [Wachtwoord bevestigen](#).
10. Klik op [Exporteren](#) en sla het overschreven BIAR-bestand op naar een bestandssysteem.
11. Meld u via de CMC aan bij het doelsysteem en klik in het hulpprogramma Promotiebeheer op  [Importeren](#)  [Bestand overschrijven](#) .  
Het venster [LCMBIAR importeren](#) wordt weergegeven.
12. Klik op [Bladeren](#) om door het BIAR-bestand te bladeren.
13. Geef het wachtwoord voor het BIAR-bestand op in het veld [Wachtwoord](#).

### Opmerking

Het veld [Wachtwoord](#) wordt alleen weergegeven als het geselecteerde bestand BIAR is versleuteld met een wachtwoord

14. Klik op [OK](#). De promotie van overrides is voltooid.
15. Meld u af van het oorspronkelijke systeem.
16. Klik in het venster [Instellingen voor overschrijven](#) op [Aanmelden](#).  
Het venster [Aanmelden bij systeem](#) wordt weergegeven.
17. Meld u aan bij het doelsysteem met geldige referenties.  
Er wordt een overzicht van geïmporteerde objecten weergegeven in de Lijst van overschrijvingen. De status van deze objecten is Inactief.
18. Schakel het selectievakje [Selecteren](#) in voor de objecten die u wilt bewerken, en klik op [Bewerken](#). De bewerkte objecten worden met een pictogram aangeduid.

### Opmerking

U kunt de override-objecten verwijderen door op het pictogram te klikken.

19. Werk de gewenste waarden bij en klik op [Gereed](#).  
De bewerkte objecten krijgen de status Actief.
20. Klik op [Opslaan](#).

## 15.2.3.4.3 Overrides verhogen met behulp van CTS+

Voeg een hostsysteem toe voordat u de overrides verhoogt. Zie [De optie Systemen beheren gebruiken \[pagina 531\]](#) voor informatie over het toevoegen van hostsystemen.

Voer de volgende stappen uit als u overrides via CTS+ wilt verhogen:

### Opmerking

Start het hulpprogramma voor promotiebeheer via SAP-verificatie om deze optie beschikbaar te maken.

1. Klik op de werkbalk van de promotiebeheerwerkruimte op de optie [Instellingen overschrijven](#). Het venster [Instellingen overschrijven](#) wordt weergegeven.
2. Als u bent aangemeld bij het centrale systeem voor promotiebeheer, meld u dan af van het systeem.
3. Klik op [Aanmelden](#) om een verbinding met het oorspronkelijke systeem te maken. Het venster [Aanmelden bij systeem](#) wordt weergegeven.
4. Selecteer het bronsysteem dat is gemarkeerd als [Oorsprong](#) om de objecten te scannen en meld u aan bij het systeem met geldige referenties.
5. In de vervolgkeuzelijst [Start](#) naast [Scan](#) selecteert u de optie [Start](#). Het scanproces wordt gestart. De [Lijst met overschrijvingen](#) wordt weergegeven.

### Opmerking

Als u een terugkerende scan wilt plannen, selecteert u de optie [Terugkeerinstellingen](#) in de vervolgkeuzelijst.

6. Wijzig in de lijst met overschrijvingen de status in Actief voor objecten die u wilt verhogen, en klik op [Opslaan](#).
7. Klik op [Overschrijvingen verhogen](#). Het scherm [Overschrijvingen verhogen](#) wordt weergegeven, waarbij de lijst van doelsystemen wordt getoond.
8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Verhogingsopties](#) de optie [Verhogen met CTS+](#).
9. Klik op [Verhogen](#).
10. Geef de overrides naar het doelsysteem vrij door de volgende stappen te voltooien:
  - a. Meld u aan bij de domeincontroller van CTS+ en open de web-UI van de [Transport Organizer](#). Zie [Transport Organizer Web UI](#) voor meer informatie over de web-UI van de Transport Organizer.
  - b. Als de status van de aanvraag [Bewerkbaar](#) is, klikt u op [Vrijgeven](#) om de transportaanvraag van de overrides vrij te geven. Zie [Releasing Transport Requests with Non-ABAP Objects](#) voor meer informatie over het vrijgeven van transportaanvragen met niet-ABAP-objecten.
  - c. Sluit de web-UI van de [Transport Organizer](#).
11. Importeer de overrides naar het doelsysteem door de volgende stappen te voltooien:
  - a. Meld u aan bij de domeincontroller van CTS+.
  - b. Roep de STMS-transactie op om het transportbeheersysteem in te voeren.
  - c. Klik op het pictogram [Overzicht importeren](#). Het venster [Overzicht importeren](#) wordt weergegeven en hierin kunt u de geïmporteerde wachtrij-items van alle systemen weergeven.
  - d. Klik op het systeem-id voor het systeem voor Promotiebeheer van het doel. U kunt de lijst van transportaanvragen zien die in het systeem kunnen worden geïmporteerd.
  - e. Klik op [Vernieuwen](#).

- f. Importeer de relevante transportaanvragen. Raadpleeg de documentatie over [Importing Requests](#) voor meer informatie.
12. De promotie van overrides is voltooid.
13. Meld u aan bij een van de doelsystemen met geldige referenties.  
Er wordt een lijst met alle verhoogde objecten weergegeven in de lijst met overrides. De status van deze objecten is Inactief.
14. Schakel het selectievakje [Selecteren](#) in voor de objecten die u wilt bewerken, en klik op [Bewerken](#).
15. Werk de gewenste waarden bij en klik op [Gereed](#).  
De bewerkte objecten krijgen de status Actief.
16. Klik op [Opslaan](#).

### 15.2.3.5 De optie CTS-instellingen gebruiken

U kunt deze optie gebruiken om webservices toe te voegen aan uw infrastructuur en om daar BW-systemen te beheren. Raadpleeg de sectie [CTS+-instellingen configureren in het hulpprogramma Promotiebeheer \[pagina 577\]](#) voor meer informatie over het gebruik van de optie CTS-instellingen en het instellen van CTS voor gebruik met het hulpprogramma Promotiebeheer.

## 15.3 Het hulpprogramma voor promotiebeheer gebruiken

Wanneer u het hulpprogramma Promotiebeheer start, wordt standaard de pagina [Promotietaken](#) geopend.

De startpagina van het venster [Promotietaken](#) bevat een aantal tabs waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

- Klik op [Nieuwe taak](#) om een nieuwe taak te maken. U kunt ook met de rechtermuisknop op de startpagina klikken en [Nieuwe taak](#) uit de lijst selecteren.
- Klik op [Importeren](#) > [Bestand importeren](#) om een BIAR-bestand of LCMBIAR rechtstreeks uit het bestandssysteem te importeren. U hoeft dan niet de hele procedure voor het maken van een nieuwe taak te doorlopen.
- Klik op [Importeren](#) > [Bestand overschrijven](#) om overrides te importeren.
- Selecteer een bestaande taak in de lijst en klik op [Bewerken](#) om de bestaande taak te selecteren.
- Selecteer een bestaande taak in de lijst en klik op [Verhogen](#) om de taak uit het bronsysteem te verhogen naar het doelsysteem of exporteer de taak naar een LCMBIAR-bestand.
- Selecteer een bestaande, eerder uitgevoerde taak in de lijst en klik op [Terugzetten](#) om de verhoogde objecten uit het doelsysteem te verwijderen.
- Selecteer een bestaande, eerder uitgevoerde taak in de lijst en klik op [Geschiedenis](#) om de vorige promotie-exemplaren van de geselecteerde taak te bekijken.
- Selecteer een bestaande taak in de lijst en klik op [Eigenschappen](#) om de eigenschappen van de geselecteerde taak (zoals titel, id, bestandsnaam en beschrijving) te bekijken.

In het toepassingsgebied [Promotietaken](#) wordt een overzicht van de taken en mappen weergegeven die in het systeem aanwezig zijn, samen met de volgende informatie over elke taak of map:

- [Naam](#): geeft de naam weer van de taak of map die is gemaakt.

- **Status:** geeft de status van de taak weer, zoals Gemaakt, Geslaagd, Gedeeltelijk geslaagd, Actief of Mislukt..
- **Gemaakt:** geeft de datum en tijd weer waarop de taak of map is gemaakt.
- **Laatst uitgevoerd:** geeft de datum en tijd weer waarop de taak voor het laatst werd verhoogd.
- **Bronstelsysteem:** geeft de naam van het systeem weer van waaruit de taak wordt verhoogd.
- **Doelsysteem:** geeft de naam van het systeem weer waar naartoe de taak wordt verhoogd.
- **Gemaakt door:** geeft de naam van de gebruiker weer die de desbetreffende taak of map heeft gemaakt.

#### **Opmerking**

Het hulpprogramma Promotiebeheer maakt gebruik van de SDK van het BI-platform voor alle activiteiten.


## 15.3.1 Mappen maken en verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u een map kunt aanmaken en verwijderen in de startpagina van Promotietaken.

### 15.3.1.1 Een map maken

In deze sectie wordt het maken van een map beschreven.

Voer de volgende stappen uit om een map te maken:

1. Klik op  op de werkbalk van promotiebeheer.
2. Voer in het dialoogvenster *Map maken* de mapnaam in.
3. Klik op *OK*.

Er wordt een nieuwe map aangemaakt.

#### **Verwante informatie**

[Een taak maken \[pagina 540\]](#)


[Een map verwijderen \[pagina 539\]](#)

### 15.3.1.2 Een map verwijderen

In deze sectie wordt het verwijderen van een map beschreven.

Voer de volgende stappen uit om een map te verwijderen:

1. Selecteer een map op de startpagina *Promotietaken*.

2. Klik op .  
Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven.
3. Klik op **OK**.

De geselecteerde map wordt verwijderd.

## Verwante informatie

[Een taak maken \[pagina 540\]](#)

### 15.3.2 Een taak maken

In deze sectie wordt beschreven hoe u een nieuwe taak kunt maken met het hulpprogramma voor promotiebeheer.

In de volgende tabel worden de GUI-elementen en velden beschreven, die u kunt gebruiken om een nieuwe taak te maken:

Tabel 77:

| Veld            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam            | De naam van de taak die u wilt maken.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschrijving    | De beschrijving van de taak die u wilt maken.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trefwoorden     | De trefwoorden voor de inhoud van de taak die u wilt maken.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taak opslaan in | De map die standaard is geselecteerd, wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bronstelsysteem | De naam van het BI-plaformstelsysteem van waaruit u een taak wilt verhogen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doelstelsysteem | De naam van het BI-plaformstelsysteem waarnaar u een taak wilt verhogen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gebruikersnaam  | De aanmeldings-id waarmee u zich moet aanmelden bij het bron- of doelstelsysteem.                                                                                                                                                                                                                             |
| Wachtwoord      | Het wachtwoord waarmee u zich moet aanmelden bij het bron- of doelstelsysteem.                                                                                                                                                                                                                                |
| Verificatie     | <p>Het verificatietype waarmee de aanmelding bij het bron- of doelstelsysteem heeft plaatsgevonden.</p> <p>Het hulpprogramma voor promotiebeheer ondersteunt de volgende verificatietypen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enterprise</li><li>• Windows AD</li><li>• LDAP</li><li>• SAP</li></ul> |



### **i** Opmerking

Controleer voordat u een taak maakt dat de instellingen voor overschrijven, indien van toepassing, gewijzigd en bijgewerkt zijn op het doelsysteem zodat de BI-platforminhoud automatisch bijgewerkt wordt. Zie "De optie Instellingen overschrijven gebruiken" voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit als u een nieuwe taak wilt maken met het hulpprogramma Promotiebeheer:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Klik in de startpagina van *Promotietaken* op *Nieuwe taak*.
3. Voer de naam, beschrijving en sleutelwoorden in voor de taak in de desbetreffende velden.

### **i** Opmerking

Het verschaffen van informatie in de velden Beschrijving, Trefwoorden en Doelsysteem is optioneel.

4. Blader in het veld *Taak opslaan in* naar de map waarin u de taak wilt opslaan.

### **i** Opmerking

Standaard wordt het veld *Taak opslaan in* ingevuld met de naam van de geselecteerde map in het mappenvenster voordat op *Nieuwe taak* geklikt wordt.

5. Selecteer het bronsysteem en het doelsysteem in de desbetreffende vervolgkeuzelijsten.  
Indien de naam van het systeem niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijsten, klikt u op de optie *Aanmelden bij een nieuwe CMS*. Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de naam in van het systeem, samen met de gebruikersnaam en het wachtwoord.
6. Klik op *Maken*.  
Het venster "Objecten toevoegen" wordt weergegeven.
7. Selecteer de objecten in het bronsysteem die moeten worden toegevoegd aan de taak en klik op *Toevoegen en sluiten*.
8. Klik op *Opslaan*.

De zojuist aangemaakte taak wordt opgeslagen in de CMS-gegevensopslagruimte van het bronsysteem.

### **i** Opmerking

Als u een taak maakt met een map als het primaire object en het betreft een terugkerende taak, wordt de inhoud die aan e map wordt toegevoegd bij de volgende uitvoering in de taak opgenomen.

## Verwante informatie

[De optie Instellingen voor overschrijven gebruiken \[pagina 533\]](#)

### 15.3.2.1 Aanmelden bij een nieuwe CMS

In deze sectie wordt beschreven hoe u zich bij een nieuwe CMS kunt aanmelden.

Voer de volgende stappen uit om u aan te melden bij een nieuwe CMS:

1. Start de toepassing voor promotiebeheer.
2. Maak een nieuwe taak aan.  
Zie [Een taak maken \[pagina 540\]](#) voor meer informatie over het aanmaken van een nieuwe taak.
3. Selecteer [Aanmelden bij nieuwe CMS](#) in de vervolgkeuzelijst [Bronstelsysteem](#).  
Het dialoogvenster [Aanmelden bij systeem](#) wordt weergegeven.
4. Selecteer het systeem uit de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe systeemnaam in.
5. Voer de gebruikersreferenties in, selecteer het geschikte verificatietype en klik op [Aanmelden](#).
6. Selecteer [Aanmelden bij nieuwe CMS](#) in de vervolgkeuzelijst [Doelsysteem](#).
7. Selecteer het systeem uit de vervolgkeuzelijst of voer een nieuwe systeemnaam in.
8. Voer de gebruikersreferenties in, selecteer het geschikte verificatietype en klik op [Aanmelden](#).

## Verwante informatie

[Een taak bewerken \[pagina 543\]](#)

[Een informatieobject toevoegen aan een taak \[pagina 544\]](#)

[Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn \[pagina 546\]](#)

[Een taakverhoging plannen \[pagina 552\]](#)

## 15.3.3 Een nieuwe taak maken door een bestaande taak te kopiëren

In deze sectie wordt beschreven hoe u een nieuwe taak kunt maken door een bestaande taak te kopiëren.

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe taak aan te maken door een bestaande taak te kopiëren:

1. Start het hulpprogramma Promotiebeheer.
2. Klik in de startpagina van [Promotietaken](#) op [Nieuwe taak](#).
3. Klik op de optie [Bestaande taak kopiëren](#).  
Het venster [Een bestaande taak kopiëren](#) wordt weergegeven in de lijst met taken in de map [Promotietaken](#).
4. Selecteer de vereiste taak in de lijst en klik op [Maken](#).  
De naam, trefwoorden en beschrijving van de taak en de velden [Taak opslaan in](#) en [Doel](#) worden weergegeven.  
Wijzig deze velden zo nodig.
5. Blader in het veld [Taak opslaan in](#) naar de map waarin u de taak wilt opslaan en klik op [Maken](#).

Een nieuwe taak wordt gemaakt en het venster [Objecten toevoegen](#) wordt weergegeven.

## Verwante informatie

[Een informatieobject toevoegen aan een taak \[pagina 544\]](#)

[Een taak bewerken \[pagina 543\]](#)

[Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn \[pagina 546\]](#)

## 15.3.4 Een taak zoeken

Met de zoekfunctie in het hulpprogramma Promotiebeheer kunt u een taak zoeken die beschikbaar is in de gegevensopslagruimte.

Voer de volgende stappen uit om een taak te zoeken:

1. Geef de tekst op waarnaar u wilt zoeken in het veld [Zoeken](#) op de startpagina.
2. Klik op de lijst naast het veld [Zoeken](#) om de zoekparameters op te geven. U kunt de volgende zoekparameters opgeven:
  - [Titel zoeken](#): met deze optie wordt gezocht naar een taak op naam.
  - [Trefwoord zoeken](#): met deze optie wordt gezocht naar een taak op trefwoorden.
  - [Beschrijving zoeken](#): met deze optie wordt gezocht naar een taak op beschrijving.
  - [Alle velden zoeken](#): met deze optie kunt u zoeken naar een taak op titel, trefwoorden en beschrijving.
3. Klik op het pictogram Zoeken.

## Verwante informatie

[Een informatieobject toevoegen aan een taak \[pagina 544\]](#)

[Een taak bewerken \[pagina 543\]](#)

## 15.3.5 Een taak bewerken

In deze sectie wordt het bewerken van een map beschreven.

### Opmerking

Het bewerken van een taak is niet hetzelfde als het maken van een nieuwe taak.

Voer de volgende stappen uit om een taak te bewerken:

1. Start het hulpprogramma Promotiebeheer.
2. Selecteer de taak die u wilt bewerken in de startpagina van [Promotietaken](#).
3. Klik op [Bewerken](#).  
De details van de geselecteerde taak worden weergegeven. Voeg InfoObjects toe of verwijder deze, beheer afhankelijkheden of verhoog de taak (zo nodig).

U kunt tijdens het bewerken van een taak niet de naam van het bronsysteem wijzigen.

## Verwante informatie

[Een informatieobject toevoegen aan een taak \[pagina 544\]](#)

[Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn \[pagina 546\]](#)

[Een taakverhoging plannen \[pagina 552\]](#)

### 15.3.6 Een informatieobject toevoegen aan een taak

Elke taak moet een reeks InfoObjects omvatten. Daarom moet u InfoObjects aan een taak toevoegen voordat u deze naar het doelsysteem verhoogd.

#### Opmerking

Wanneer u een Crystal Reports-rapport verhoogt op basis van Business Views InfoObjects (Gegevensverbinding, Gegevensverzameling, Business Element en Business View), moet u de beveiligingsgegevens (DataAccess-recht op Gegevensverbinding en het ViewDataField-recht op Gegevensverzameling en Business Elements) opnemen om gegevens in een rapport op het doelsysteem weer te geven.

Voer de volgende stappen uit om een InfoObject aan een taak toe te voegen:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Maak een nieuwe taak aan of bewerk een bestaande taak.  
Zie [Een taak maken \[pagina 540\]](#) en [Een taak bewerken \[pagina 543\]](#) voor meer informatie over het maken van een nieuwe taak.
3. Klik op [Objecten toevoegen](#) wanneer u een taak bewerkt.

#### Opmerking

Het dialoogvenster [Objecten toevoegen](#) wordt weergegeven bij het maken van een nieuwe taak.

4. Navigeer naar de map waarin u het InfoObject wilt selecteren.  
De lijst met InfoObjects in de geselecteerde map wordt weergegeven.
5. Selecteer het InfoObject dat u wilt toevoegen aan de taak en klik op [Toevoegen](#).  
Als u een InfoObject wilt toevoegen en het dialoogvenster "Objecten van het systeem toevoegen: <NAAM>" wilt afsluiten, klikt u op [Toevoegen en sluiten](#). Het InfoObject wordt aan de taak toegevoegd en het dialoogvenster wordt gesloten.

Nadat u een InfoObject hebt toegevoegd aan een taak, kunt u met de rechtermuisknop op de pagina [Taakweergave](#) klikken en promotieprocessen selecteren om de promotietaak voort te zetten. U kunt de afhankelijkheden van het InfoObject dat u hebt geselecteerd, beheren met behulp van de optie [Afhankelijkheden beheren](#) op de pagina [Taakweergave](#).

#### Opmerking

- Het winkelwagentje dat in het linkervenster van de pagina [Taakweergave](#) wordt weergegeven, geeft de taak en de afhankelijkheden weer in een platte boomstructuur.

- Klik na het toevoegen van informatieobjecten op de optie [Opslaan](#) om de wijzigingen op te slaan. De gebruiker wordt anders gevraagd om de taak op te slaan wanneer het tabblad wordt gesloten.

Aanbevolen procedure: Het is raadzaam om in SAP BusinessObjects slechts een klein aantal InfoObjects (niet meer dan 100 tegelijk) te selecteren voor promotie, om zo optimale prestaties van het hulpprogramma Promotiebeheer te verkrijgen.

## Verwante informatie

[De afhankelijkheden van een taak beheren \[pagina 545\]](#)

[Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn \[pagina 546\]](#)


[Een taakverhoging plannen \[pagina 552\]](#)

### 15.3.7 De afhankelijkheden van een taak beheren

In deze sectie wordt beschreven hoe u de afhankelijkheden van een informatieobject kunt beheren.

Voer de volgende stappen uit om afhankelijkheden van een informatieobject te beheren:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Maak een nieuwe taak aan of bewerk een bestaande taak.  
Zie [Een taak maken \[pagina 540\]](#) en [Een taak bewerken \[pagina 543\]](#) voor meer informatie over het maken van een nieuwe taak.
3. Voeg de vereiste InfoObjects aan de taak toe en sluit het dialoogvenster [Objecten toevoegen](#) om terug te keren naar het venster [Taakweergave](#).
4. Klik op [Afhankelijkheden beheren](#).  
Het venster [Afhankelijkheden beheren](#) wordt weergegeven. In dit venster wordt een overzicht weergegeven van de informatieobjecten en hun afhankelijkheden. Klik op [Niet-geselecteerde afhankelijke objecten weergeven](#) om alleen de afhankelijke objecten weer te geven die niet geselecteerd zijn.
5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Afhankelijkheden selecteren](#) de opties waarmee u de gegroepeerde afhankelijkheden wilt toevoegen aan de taak. De afhankelijkheden worden niet standaard geselecteerd; u moet de afhankelijkheden die u wilt verhogen expliciet selecteren.  
Als u bijvoorbeeld [Alle universes](#) selecteert in de vervolgkeuzelijst [Afhankelijke objecten selecteren](#), worden alle universes die in de lijst met afhankelijke objecten zijn opgenomen geselecteerd. U kunt ook de afhankelijkheden afzonderlijk selecteren.

U kunt op het [Type](#)  klikken om de ondersteunde filteropties voor de InfoObjects weer te geven. Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven. In deze lijst worden de ondersteunde filteropties weergegeven. Selecteer de filteropties en klik op [OK](#). De gefilterde informatieobjecten worden weergegeven.

Wanneer u de afhankelijkheden selecteert in de kolom [Afhankelijkheden](#) en op [Wijzigingen toepassen](#) klikt, worden de afhankelijkheden automatisch verplaatst naar de kolom [Objecten in taak](#).

U kunt ook de naam van het afhankelijke element invoeren in het veld [Afhankelijkheden zoeken](#) om een afhankelijk element te zoeken.

Zie [Afhankelijkheden zoeken \[pagina 546\]](#) voor meer informatie over het zoeken naar afhankelijkheden.

6. Klik op [Wijzigingen toepassen](#) om de lijst met afhankelijkheden bij te werken en klik op [Wijzigingen toepassen en sluiten](#) om de wijzigingen op te slaan.

Afhankelijke objecten worden automatisch berekend door het hulpprogramma. Deze afhankelijkheden worden berekend op basis van de relaties of de eigenschappen van de informatieobjecten. Afhankelijkheden die niet aan een van deze vereisten voldoen, worden niet berekend in deze versie van het hulpprogramma.

#### **i** Opmerking

Als u een map selecteert om te verhogen, wordt de inhoud van de geselecteerde map beschouwd als primaire bron.

## **Verwante informatie**

[Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn \[pagina 546\]](#)

## **15.3.8 Afhankelijkheden zoeken**

Met de geavanceerde zoekfunctie in het hulpprogramma Promotiebeheer kunt u de afhankelijkheden vinden van InfoObjects die beschikbaar zijn in de gegevensopslagruimte.

Voer de volgende stappen uit om de afhankelijkheden van een informatieobject te zoeken:

1. Start promotiebeheer.
2. Maak een nieuwe taak aan of bewerk een bestaande taak.  
Als u een nieuwe taak hebt gemaakt, voegt u informatieobjecten toe aan de taak. Als u een bestaande taak bewerkt, kunt u zo nodig objecten toevoegen.
3. Klik op [Afhankelijkheden beheren](#).
4. Geef in het veld [Afhankelijkheden zoeken](#) de naam op van het afhankelijke element dat u wilt vinden.
5. Klik op het pictogram Zoeken.

## **Verwante informatie**

[De afhankelijkheden van een taak beheren \[pagina 545\]](#)

## **15.3.9 Een taak verhogen wanneer gegevensopslagruimten verbonden zijn**

In deze sectie wordt beschreven hoe u een taak kunt verhogen van het bronsysteem naar het doelsysteem als beide systemen live zijn.

De volgende tabel bevat de typen InfoObjects die kunnen worden verhoogd met het hulpprogramma voor promotiebeheer:

Tabel 78:

| Categorie                                                                                            | Objecttypen die kunnen worden verhoogd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporten                                                                                            | Crystal Reports, Web Intelligence, Xcelsius, QaaWS, Explorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Externe objecten                                                                                     | Rich text, tekstdocument, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft word, Flash, Adobe Acrobat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebruikers                                                                                           | Gebruikers en gebruikersgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Server                                                                                               | Servergroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Business Intelligence-platform                                                                       | Map, Programma, Gebeurtenissen, Profielen, Objectpakket, Hyperlink, Categorieën, Document uit Postvak IN, map Persoonlijk en Favorieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Universe, werkruimte                                                                                 | Universes UNV, verbindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EPM-dashboard                                                                                        | Universes, verbindingen, rapporten, dashboard en analyses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BusinessView                                                                                         | DataFoundation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Federatie <ul style="list-style-type: none"> <li>Herhalingslijst</li> <li>Herhalingstaken</li> </ul> | Met Herhalingslijst worden de volgende objecten verhoogd: Flash, .txt, Discussies, Dashboards, .pdf, Hyperlink, .xls, ObjectPackage, Crystal Reports-rapporten, Web Intelligence-documenten, universes, programma, verbindingen, DataFoundation, Business View-weergaven, .rtf, profiel, gebeurtenis, gebruikers en gebruikersgroepen. Via Herhalingsverbindingen worden herhalingstaken, externe verbindingen, publicaties, discussies en Pioneer-verbindingen verhoogd. |
| BI-services                                                                                          | Web Intelligence-documenten, universes en verbindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nieuwe InfoObjects                                                                                   | Crystal Reports-rapporten (rpt/rptr), Pioneer, Dashboard Design, DSL-universe (UNX), bedrijfslaag (BLX), Verbinding (CNX), gegevensverzameling (DFX), Webl, Explorer, Data Federator, Data Steward, BI-werkruimte, enz.                                                                                                                                                                                                                                                   |

Voer de volgende stappen uit om een taak te verhogen:

1. Start promotiebeheer.
2. Selecteer de gewenste taak op de startpagina van [Promotietaken](#).  
U kunt ook met de rechtermuisknop op de startpagina en vervolgens op [Verhogen](#) klikken.
3. Selecteer indien nodig een ander doelsysteem uit de lijst met [doelsystemen](#).

#### Opmerking

Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij zowel de bron- als doelsystemen voordat u de promotieprocedure start.

4. Geef de gewenste waarde op in het veld [Wijziging beheer-id](#) en klik op [Opslaan](#).

#### Opmerking

De wijzigingsbeheer-id wordt gebruikt voor het verkrijgen van informatie met betrekking tot logboeken, controle en taakgeschiedenis. Met het hulpprogramma voor promotiebeheer kunt u elke poging tot het maken van een taak toewijzen aan een wijzigingsbeheer-id. De wijzigingsbeheer-id is een attribuut dat

tijdens het maken van een nieuwe taak door de gebruiker wordt ingesteld in de taakdefinitie. Het hulpprogramma maakt automatisch een id aan voor elke taak.

5. Selecteer zo nodig [Beveiligingsinstellingen](#). De volgende opties worden weergegeven:
- [Beveiliging niet verhogen](#): dit is de standaardoptie.
  - [Beveiliging verhogen](#): gebruik deze optie om taken samen met de gekoppelde beveiligingsrechten te verhogen.
  - [Objectbeveiliging verhogen](#): gebruik deze optie om de beveiliging van objecten en mappen te verhogen.
  - [Gebruikersbeveiliging verhogen](#): hiermee kunt u de rechten verhogen van gebruikers die deel uitmaken van de taak.
  - [Inclusief toepassingsrechten](#): u kunt deze optie alleen selecteren als u ook [Gebruikersbeveiliging verhogen](#) selecteert. Als de objecten in de taak toepassingsrechten erven, wordt de taak samen met deze rechten verhoogd.

U kunt ook op [Beveiliging weergeven](#) klikken om de beveiligingsafhankelijkheden van de InfoObjects in de taak weer te geven.

6. Klik op [Verhogingstest](#) om te controleren of er geen conflicten bestaan tussen CUID's van InfoObjects op de bron- en doelsystemen. De verhogingsdetails worden op de tabbladen [Geslaagd](#), [Mislukt](#) en [Waarschuwing](#) weergegeven. In de eerste kolom worden de te verhogen objecten weergegeven en in de tweede kolom wordt de verhogingsstatus van elk InfoObject weergegeven. Het hulpprogramma voor promotiebeheer ordent de geselecteerde objecten in gebruikers, groepen en universes.

#### **Opmerking**

Met deze optie worden geen InfoObjects doorgevoerd voor verhoging.

Het resultaat van een verhogingstest kan als volgt zijn:

- **Overschreven** Het InfoObject op het doelsysteem wordt overschreven door het InfoObject op het bronsysteem.
  - **Gekopieerd** Het InfoObject op het bronsysteem wordt naar het doelsysteem gekopieerd.
  - **Verwijderd** Het InfoObject wordt niet verhoogd van het bronsysteem naar het doelsysteem.
  - **Waarschuwing** Het InfoObject op het doelsysteem is nieuwer en u kunt het InfoObject uit de taak verwijderen. Als u echter wilt verhogen, wordt het InfoObject verhoogd.
  - **Toegewezen** Het InfoObject wordt toegewezen aan een InfoObject op het doelsysteem.
7. Klik op [Plannen](#) als u de verhoging op een bepaalde tijd of volgens een terugkerende planning wilt uitvoeren.
8. Klik op [Verhogen](#).
- De geselecteerde taak wordt verhoogd.

Als u de taak niet wilt verhogen, kunt u met de optie [Opslaan](#) de wijzigingen, zoals de instellingen voor beveiliging, gewijzigde beheer-id en planning, opslaan.

## 15.3.10 Een taak verhogen met een LCMBIAR-bestand

Verhogen verwijst naar de activiteit van het overdragen van een BI-bron van de ene gegevensopslagruimte naar de andere. Als de bron- en doelsystemen zich op hetzelfde netwerk bevinden, gebruikt het hulpprogramma Promotiebeheer WAN of LAN om het InfoObject te verhogen. Het hulpprogramma Promotiebeheer maakt het echter ook mogelijk InfoObjects te verhogen ook al bevinden zich de bron- en doelsystemen niet op hetzelfde netwerk.



In gevallen waarin de bron- en doelsystemen zich niet op hetzelfde netwerk bevinden, kunt u met het hulpprogramma Promotiebeheer taken naar het doelsysteem verhogen door een taak uit het bronsysteem naar een LCMBIAR-bestand te exporteren en daarna de taak uit het BIAR-bestand in het doelsysteem te importeren.

In deze sectie wordt beschreven hoe u een taak naar een LCMBIAR-bestand kunt exporteren en vervolgens de taak uit het BIAR-bestand kunt importeren naar het doelsysteem.

#### **Opmerking**

U kunt geen gebruikmaken van een LCMBIAR-bestand dat gemaakt is met behulp van de wizard Importeren.

## **Verwante informatie**

[Een taak exporteren naar een LCMBIAR-bestand. \[pagina 549\]](#)

[Een taak importeren uit een LCMBIAR-bestand \[pagina 550\]](#)

### **15.3.10.1 Een taak exporteren naar een LCMBIAR-bestand.**

In deze sectie wordt beschreven hoe u een taak kunt exporteren naar een LCMBIAR-bestand.

Voer de volgende stappen uit als u een taak wilt exporteren naar een LCMBIAR-bestand:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer en maak een nieuwe taak.  
Voor meer informatie over het maken van een nieuwe taak raadpleegt u [Een taak maken \[pagina 540\]](#)
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst *Doel* de optie *Uitvoer naar LCMBIAR-bestand* en klik op *Maken*.
3. Klik op *Objecten toevoegen* om informatieobjecten aan de taak toe te voegen.  
U kunt met de optie *Afhankelijkheden beheren* de afhankelijke elementen van de geselecteerde taak beheren.
4. Als u het bestand LCMBIAR wilt coderen met behulp van een wachtwoord, schakelt u het selectievakje *Wachtwoordcodering* in.
5. Geef een wachtwoord op in het veld *Wachtwoord*.
6. Geef het wachtwoord nogmaals op in het veld *Wachtwoord bevestigen*.
7. Klik op *Verhogen*.  
Het venster *Verhogen* wordt weergegeven.
8. Stel desgewenst overige beveiligingsopties in en klik op *Exporteren*.  
Het LCMBIAR-bestand wordt gemaakt. U kunt een LCMBIAR-bestand opslaan in het bestandssysteem.
9. (optioneel) Klik op *Doel van LCMBIAR-bestand* en selecteer *FTP* of *SFTP* om het LCMBIAR-bestand te exporteren naar een FTP-server of een SFTP-server. Voer de hostnaam, poort, gebruikersnaam, het wachtwoord, de map en bestandsnaam in klik op *Exporteren*.

#### **Opmerking**

Als u *SFTP* selecteert als *Doel van LCMBIAR-bestand*, moet u ook de SFTP-vingerafdruk invoeren.

10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst *Doel* de optie *Uitvoer naar LCMBIAR-bestand* en klik op *Doel van LCMBIAR-bestand*.

U kunt de export van een taak naar een LCMBIAR-bestand plannen. Zie de sectie [Een taakverhoging plannen \[pagina 552\]](#) voor meer informatie hierover.

## Verwante informatie

[Een informatieobject toevoegen aan een taak \[pagina 544\]](#)

[De afhankelijkheden van een taak beheren \[pagina 545\]](#)

### 15.3.10.2 Een taak importeren uit een LCMBIAR-bestand

U kunt een taak importeren uit een LCMBIAR-bestand. Het LCMBIAR-bestand wordt van het opslagapparaat naar het doelsysteem gekopieerd.

#### Opmerking

U kunt een taak ook importeren uit een BIAR-bestand van het hulpprogramma voor upgradebeheer.

Voer de volgende stappen uit om een LCMBIAR-bestand te importeren:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Klik op de startpagina van *Promotietaken* op **► Importeren ► Bestand importeren** .  
Het venster *Importeren uit bestand* wordt weergegeven.
3. U kunt een BIAR-bestand importeren uit het bestandssysteem of van een FTP- of SFTP-server.
  - Voer de volgende stappen uit om een BIAR-bestand uit het bestandssysteem te importeren:
    1. Selecteer *Bestandssysteem*.
    2. Klik op *Bladeren* en selecteer een LCMBIAR-bestand in het bestandssysteem.
    3. Voer het wachtwoord voor het LCMBIAR-bestand in het veld *Wachtwoord* in.

#### Opmerking

Het veld Wachtwoord wordt alleen weergegeven als het bestand LCMBIAR is versleuteld met een wachtwoord.

4. Klik op *Maken*. De taak wordt aangemaakt.

#### Opmerking

Als er al een taak met dezelfde naam is, wordt de pop-up Opslaan bevestigen weergegeven. Klik op Ja om de bestaande taak te overschrijven; klik op Nee om een taak te maken met een nieuwe naam `jobname_copy<CURRENT_DATE_AND_TIME>`

- Voer de volgende stappen uit om een LCMBIAR-bestand te importeren van een FTP-server:
  1. Selecteer *FTP*.
  2. Voer de details in voor de velden host, poort, gebruikersnaam, wachtwoord, map en bestandsnaam en klik op *OK*.

### **i** Opmerking

U kunt alleen LCMBIAR-bestanden of BIAR-bestanden van het hulpprogramma voor upgradebeheer importeren.

- Voer de volgende stappen uit om een LCMBIAR-bestand te importeren van een SFTP-server:
  1. Selecteer [SFTP](#).
  2. Voer de juiste gegevens in de velden host, poort, gebruikersnaam, wachtwoord, map, vingerafdruk en bestandsnaam in en klik op [OK](#).

### **i** Opmerking

U kunt alleen LCMBIAR-bestanden of BIAR-bestanden van het hulpprogramma voor upgradebeheer importeren.

4. Klik op [Verhogen](#).  
Het venster [Verhogen - Taaknaam](#) wordt weergegeven.
5. Selecteer het doelsysteem in de vervolgkeuzelijst [Doel](#). Als u [Aanmelden bij een nieuwe CMS](#) selecteert, wordt u gevraagd om referenties op te geven. Bevestig de aanmeldingsgegevens van het doelsysteem.
6. Klik op [Verhogen](#) om de inhoud te promoveren naar het doelsysteem.

U kunt ook dubbelklikken op de optie [Verhogen testen](#) om de objecten die u wilt verhogen en de promotiestatus weer te geven.

## Verwante informatie

[De afhankelijkheden van een taak beheren \[pagina 545\]](#)

## 15.3.10.2.1 Selectief ophalen van objecten uit een LCMBIAR-bestand

Om selectief objecten te kunnen ophalen uit een LCMBIAR-bestand moet de gebruiker de bevoegdheid [LCMBIAR bewerken](#) hebben.

| Object               | Principal | General | Application          | Specific Rights for Promotion Management       | Override General Global  | Implicit Value | Grid                     |
|----------------------|-----------|---------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Promotion Management | Guest     | General | Promotion Management | Allow access to administration                 | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Allow access to edit overrides                 | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Allow access to Include Security               | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Allow Access to Manage Dependencies            | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Create Job                                     | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Delete Job                                     | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Edit Job                                       | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | <b>Edit LCMBIAR</b>                            | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Export as LCMBIAR                              | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Import LCMBIAR                                 | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Promote Job                                    | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Rollback Job                                   | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | View and Select BOMM Objects                   | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | View and Select Business Views                 | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | View and Select Calendars                      | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | <b>General Rights for Promotion Management</b> | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Edit this object                               | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Modify the rights users have to this object    | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | Securely modify rights users have to objects   | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |
|                      |           |         |                      | View objects                                   | <input type="checkbox"/> | Not Specified  | <input type="checkbox"/> |

Voer de volgende handelingen uit om selectief objecten op te halen uit een LCMBIAR-bestand:

1. Selecteer de objecten die moeten worden verhoogd.
2. Klik op [Verhogen](#).

#### Opmerking

- Er wordt een nieuwe taak met de geselecteerde objecten gemaakt.
- Dezelfde bewerking kan worden uitgevoerd met het opdrachtregelprogramma. Zie voor meer informatie [Parameters opdrachtregelprogramma \[pagina 567\]](#)
- Selectieve verhoging wordt niet ondersteund voor het Live naar Live-scenario.

## 15.3.11 Een taakverhoging plannen

In deze sectie wordt beschreven hoe u de verhoging van een taak kunt plannen. Tevens wordt beschreven hoe u de terugkeeropties en -parameters kunt opgeven.

Voer de volgende stappen uit om de verhoging van een taakexemplaar te plannen:

1. Klik in het dialoogvenster [Verhogen](#) op de optie [Plannen](#).
2. Stel de gewenste optie in en klik op [Plannen](#).

Als u InfoObjects aan een map in een taak toevoegt nadat de taak voor verhoging is gepland, worden deze ook op de geplande tijd naar het doel verhoogd. Dit is echter niet het geval wanneer u een promotie van een taak wilt plannen via een LCMBIAR-bestand, omdat LCMBIAR niet als 'werkelijke' destination wordt beschouwd.

#### Tip

Nadat de verhoging van een taak is voltooid, kunt u alle exemplaren van de taak weergeven door de taak te selecteren op de pagina [Promotietaken](#) en op de werkbalk op [Geschiedenis](#) te klikken.

Promotie van een taak is ook mogelijk op basis van gebeurtenistriggers.

U kunt e-mailmeldingen selecteren op basis van taakpromotiestatus (zoals geslaagd/gedeeltelijk geslaagd/mislukt). Voor gedetailleerde informatie over de verschillende planningsopties en het configureren van uw meldingen, raadpleegt u de sectie Planning.

## Verwante informatie

[Een taak exporteren naar een LCMBIAR-bestand. \[pagina 549\]](#)




### 15.3.11.1 Terugkerende en uitstaande taakpromoties bijwerken

Met het hulpprogramma voor promotiebeheer kunt u de status van promotietaakexemplaren traceren en deze exemplaren opnieuw plannen via de optie [Terugkerende en uitstaande exemplaren](#).

Voer de volgende stappen uit om de status van promotietaakexemplaren te traceren en deze opnieuw te plannen:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Selecteer een taak in de startpagina van *Promotietaak*.
3. Klik op *Geschiedenis*.  
Het venster *Taakgeschiedenis* wordt weergegeven.
4. Klik op *Terugkerende en uitstaande exemplaren*.  
Het venster *Taakgeschiedenis voor terugkerende en uitstaande exemplaren* wordt weergegeven. In dit venster wordt de lijst met terugkerende en uitstaande promotietaakexemplaren weergegeven.

Indien nodig kunt u gebruikmaken van de volgende opties:

- Klik op *Verhoogde exemplaren* om de lijst met verhoogde taakexemplaren weer te geven.
- Klik op de optie *Onderbreken* om het geselecteerde uitstaande of terugkerende exemplaar te onderbreken.
- Klik op de optie *Hervatten* om het onderbroken geplande promotietaakexemplaar te hervatten.
- Klik op de optie *Opnieuw plannen* om het geselecteerde promotietaakexemplaar opnieuw te plannen.
- Klik op  om het geplande promotietaakexemplaar te verwijderen.
- Klik op  om de status van het geplande promotietaakexemplaar te vernieuwen.
- U kunt de optie  gebruiken om door één pagina te navigeren, of naar een bepaalde pagina te navigeren door het desbetreffende paginanummer in te voeren.

#### **i** Opmerking

In de statuskolom van het venster *Taakgeschiedenis voor terugkerende en uitstaande exemplaren* wordt de status van het promotietaakexemplaar weergegeven, zoals terugkerend, uitstaand, enzovoort.

## Verwante informatie

[Een taak terugzetten \[pagina 554\]](#)

## 15.3.12 De geschiedenis van een taak weergeven

In deze sectie wordt beschreven hoe u de geschiedenis van een taak kunt weergeven.

#### **i** Opmerking

Als u de geschiedenis van een taak wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat de status van de taak een van deze opties is:

- Geslaagd
- Mislukt
- Gedeeltelijk geslaagd

Voer de volgende stappen uit om de geschiedenis van een taak te bekijken:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.  
De startpagina [Promotietaken](#) wordt weergegeven.
2. Selecteer de taak waarvoor u de geschiedenis wilt weergeven, en klik op het tabblad [Geschiedenis](#).

De tijd van het taakexemplaar, de naam van de taak, de namen van de bron- en doelsystemen, de id van de gebruiker die de taak heeft verhoogd en de status (Geslaagd, Mislukt, of Gedeeltelijk geslaagd) van de taak worden weergegeven.

U kunt de gedetailleerde status van de taak weergeven met behulp van de koppeling die in de kolom [Status](#) wordt weergegeven.

### 15.3.13 Een taak terugzetten

Met de optie Terugzetten kunt u de vorige status van het doelsysteem herstellen nadat een taak is verhoogd.

Voer de volgende stappen uit om een taak terug te zetten:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.  
De startpagina [Promotietaken](#) wordt weergegeven.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik met de rechtermuisknop op de taak die u terug wilt zetten en selecteer [Terugzetten](#).
  - Selecteer de taak die u wilt terugzetten en klik op het tabblad [Terugzetten](#).

Het venster [Terugzetten](#) wordt weergegeven.

3. Selecteer het exemplaar dat u wilt terugzetten en klik op [Volledig terugzetten](#).  
Het exemplaar wordt teruggezet.

U kunt alleen het meest recente exemplaar van een promotietaak terugzetten. Het tegelijkertijd terugzetten van meerdere taakexemplaren is niet mogelijk.

#### 15.3.13.1 De optie Gedeeltelijk ongedaan maken gebruiken

Met het hulpprogramma voor promotiebeheer kunt u de InfoObjects in een taak volledig of gedeeltelijk ongedaan maken in het doelsysteem.

Voer de volgende stappen uit om InfoObjects gedeeltelijk ongedaan te maken:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.  
De startpagina [Promotietaken](#) wordt weergegeven.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik met de rechtermuisknop op de taak die u ongedaan wilt maken en klik op [Ongedaan maken](#).
  - Selecteer de taak die u wilt terugzetten, en klik op het tabblad [Terugzetten](#).

Het venster [Terugzetten](#) wordt weergegeven.

3. Selecteer het exemplaar in de lijst en klik op [Gedeeltelijk terugzetten](#).

De lijst met InfoObjects in de geselecteerde taak wordt op de pagina [Taakweergave](#) getoond.

4. Selecteer de InfoObjects die u ongedaan wilt maken, en klik op [Ongedaan maken](#).

**i** Opmerking

Zorg ervoor dat alle InfoObjects in een exemplaar zijn teruggezet voordat u InfoObjects in het volgende exemplaar terugzet.

**⚠** Let op

Indien een taak is verhoogd met beveiliging, wordt tijdens het gedeeltelijk ongedaan maken van InfoObjects, de beveiliging van de geselecteerde afhankelijke InfoObjects mogelijk niet naar de vorige status hersteld.

## Verwante informatie

[Verschillende versies van BI-bronnen beheren \[pagina 586\]](#)

### 15.3.13.2 Een taak terugzetten nadat het wachtwoord verloopt

In deze sectie wordt beschreven hoe u een taak terugzet nadat het wachtwoord is verlopen dat werd gebruikt om het de taak verhogen.

Voer de volgende stappen uit om taken terug te zetten nadat het wachtwoord is verlopen:

1. Selecteer de taak die u wilt terugzetten en klik op [Terugzetten](#).
2. Selecteer [Volledig terugzetten](#) in het venster [Terugzetten](#).  
Er wordt een foutbericht weergegeven. Het bericht geeft aan dat de taak niet teruggezet kan worden. U wordt ook gevraagd u aan te melden bij het bron- of doelsysteem.
3. Voer de nieuwe aanmeldingsgegevens in en klik op [Aanmelden](#).

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt aangeduid dat het proces voor terugzetten is voltooid.

**i** Opmerking

De taken die zijn verhoogd met behulp van de referenties voor bron- of doelsysteem, worden automatisch bijgewerkt.

## Verwante informatie

[InfoObjects gedeeltelijk terugzetten nadat het wachtwoord verloopt \[pagina 556\]](#)

[De optie Gedeeltelijk ongedaan maken gebruiken \[pagina 554\]](#)

### 15.3.13.2.1 InfoObjects gedeeltelijk terugzetten nadat het wachtwoord verloopt

In deze sectie wordt beschreven hoe u InfoObjects gedeeltelijk kunt terugzetten nadat het wachtwoord voor het bron- of doelsysteem is verlopen.

Voer de volgende stappen uit om InfoObjects gedeeltelijk terug te zetten nadat het wachtwoord is verlopen:

1. Selecteer de taak die u wilt terugzetten en klik op [Terugzetten](#).  
Het venster [Terugzetten](#) wordt weergegeven.
2. Selecteer de optie [Gedeeltelijk terugzetten](#).  
Er wordt een foutbericht weergegeven. Het bericht geeft aan dat de InfoObjects niet kunnen worden teruggezet. U wordt ook gevraagd u aan te melden bij het bron- of doelsysteem.
3. Voer de nieuwe aanmeldingsgegevens in en klik op [Aanmelden](#).  
De pagina [Taakweergave](#) wordt weergegeven. In deze pagina wordt de lijst met InfoObjects weergegeven.
4. Selecteer de gewenste InfoObjectsen klik op [Terugzetten](#).

#### Opmerking

De taken die zijn verhoogd met behulp van de referenties voor bron- of doelsysteem, worden automatisch bijgewerkt.

## Verwante informatie

[Een taak terugzetten \[pagina 554\]](#)

[De optie Gedeeltelijk ongedaan maken gebruiken \[pagina 554\]](#)

[Een taak terugzetten nadat het wachtwoord verloopt \[pagina 555\]](#)

## 15.4 Verschillende versies van een informatieobject beheren

Met de toepassing voor versiebeheer kunt u versies beheren van BI-bronnen die zich in de gegevensopslagruimte van het BI-platform bevinden. Zowel de SubVersion- als de ClearCase-versiebeheersystemen worden ondersteund. In deze sectie wordt beschreven hoe u de versiebeheerfunctie kunt gebruiken in het hulpprogramma voor promotiebeheer.

Voer de volgende stappen uit om verschillende versies van een informatieobject te maken en te beheren:

1. Start het hulpprogramma voor promotiebeheer.
2. Klik met de rechtermuisknop op een taak, selecteer [VMS-acties](#) en klik op [Toevoegen aan VM](#). (U kunt ook op het tabblad [VMS-acties](#) klikken en vervolgens op [Toevoegen aan VM](#).)

#### Opmerking

Als u op [Toevoegen aan VM](#) klikt, wordt er een basisversie van het object gemaakt in de VMS-gegevensopslagruimte. Er is een basisversie vereist voor daaropvolgende controles.



3. Klik op [Controle](#) om het document bij te werken dat zich in de VMS-gegevensopslagruimte bevindt. Het dialoogvenster [Opmerkingen inchecken](#) wordt weergegeven.
4. Voer uw opmerkingen in en klik op [OK](#).  
Het gewijzigde versienummer van het geselecteerde informatieobject wordt weergegeven in de VMS en kolommen van het Content Management System.
5. Als u de meest recente versie van het document op de VMS wilt verkrijgen, selecteert u het vereiste informatieobject en klikt u op [Nieuwste versie ophalen](#).
6. Als u een kopie wilt maken van de nieuwste versie, klikt u op [Kopie maken](#).  
Er wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde versie.
7. Selecteer [Geschiedenis](#) om alle versies weer te geven die beschikbaar zijn voor de geselecteerde bron. Het venster [Geschiedenis](#) wordt weergegeven. De volgende opties worden weergegeven:
  - [Versie ophalen](#): als er meerdere versies zijn en u hebt een bepaalde versie van de BI-bron nodig, kunt u de vereiste bron selecteren en op [Versie ophalen](#) klikken.
  - [Kopie van versie ophalen](#): met deze optie kunt u een kopie van de geselecteerde versie ophalen.
  - [Kopie van versie exporteren](#): met deze optie kunt u een kopie van de geselecteerde versie ophalen en deze opslaan op uw lokale systeem.

## 15.4.1 Toegangsrechten voor Versiebeheer

In deze sectie worden de toegangsrechten voor de toepassing Versiebeheer beschreven.

- U kunt toegangsrechten voor de toepassing Versiebeheer instellen in de CMC.
- U kunt granulaire toepassingsrechten instellen voor verschillende functies in de toepassing Versiebeheer.

Voer de volgende stappen uit als u specifieke rechten wilt instellen in de toepassing Versiebeheer:

1. Meld u aan bij CMC en selecteer [Toepassingen](#).
2. Dubbelklik op [Versiebeheer](#).
3. Klik op [Gebruikersbeveiliging](#) en selecteer een gebruiker. U kunt beveiligingsrechten weergeven voor of toewijzen aan de geselecteerde gebruiker.
4. Voor Versiebeheer zijn momenteel de volgende specifieke rechten beschikbaar:
  - Inchecken toestaan
  - Kopie maken toestaan
  - Revisie verwijderen toestaan
  - Revisie ophalen toestaan
  - Vergrendelen en ontgrendelen toestaan
  - Weergave en versie van BOMM-objecten
  - Weergave en versie van Business Views
  - Weergave en versie van agenda's
  - Weergave en versie van verbindingen
  - Weergave en versie van profielen
  - Weergave en versie van QaaWS
  - Weergave en versie van rapportobjecten
  - Weergave en versie van beveiligingsobjecten
  - Weergave en versie van universes

- Verwijderde bronnen weergeven
5. Als u rechten aan een geselecteerde gebruiker wilt toewijzen, selecteert u het relevante recht en klikt u op [Beveiliging toewijzen](#).

## 15.4.2 Back-ups van Subversion-bestanden maken en herstellen

In deze sectie worden procedures voorgesteld voor het uitvoeren van back-ups van Subversion-bestanden en het herstellen ervan. Een herstel- en back-upplan bestaat uit voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in geval van een systeemfout vanwege een natuurramp of een catastrofale gebeurtenis.

### 15.4.2.1 Back-ups van Subversion-bestanden maken

Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken van Subversion-bestanden:

1. Ga in Windows naar `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise 4.0\Checkout` of ga in Unix naar `<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_40/Subversion/Checkout`
2. Kopieer de map `Checkout` en sla deze op een back-upapparaat op.
3. Kopieer de volledige `<LCM_Repository>` en sla deze op een back-upapparaat op.

### 15.4.2.2 Subversion-bestanden herstellen

Voer de volgende stappen uit om Subversion-bestanden te herstellen:

1. Herstel de map `Checkout` vanuit de locatie waar u de back-up hebt opgeslagen.

#### Opmerking

Klik in CMC op ► [Toepassingen](#) ► [Versiebeheer](#) ► [VMS-instellingen](#) ► en zorg dat het juiste Checkout-pad in het veld [Map van werkruimte](#) is ingevoerd.

2. Herstel de `LCM_Repository` vanuit de locatie waar u de back-up hebt opgeslagen.

#### Opmerking

Klik in CMC op ► [Toepassingen](#) ► [Versiebeheer](#) ► [VMS-instellingen](#) ► en zorg dat het juiste Checkout-pad in het veld [Installatiepad](#) is ingevoerd.

## 15.5 Inhoud van volledige gegevensopslagruimte verhogen met het hulpprogramma voor Promotiebeheer

Als u de inhoud van een gegevensopslagruimte wilt verhogen, zijn de juiste planning, voorbereidingen en voldoende tijd vereist. In deze sectie worden de acties beschreven die zijn vereist voor verhoging van inhoud van een implementatie naar een andere.

### 15.5.1 Bron- en doelsystemen voorbereiden

Zorg ervoor dat de bron- en doelsystemen optimaal zijn geconfigureerd voordat u inhoud verhoogt.

1. Voer de volgende acties uit in het bronsysteem:
  - a. Gebruik het hulpprogramma voor gegevensopslagruimten (RDT) om het bronsysteem te scannen en herstellen en corrigeer alle inconsistenties in gegevensopslagruimte en FRS. Zie *Gebruikershandleiding voor het hulpprogramma voor gegevensopslagruimte van Business Intelligence-platform* voor meer informatie over RDT.
  - b. Minimaliseer systeemgebruik in het bronsysteem om ervoor te zorgen dat wijzigingen beperkt blijven tijdens verhoging. Bij actieve systeem kunnen er objectfouten optreden.

#### Opmerking

Als er fouten optreden, controleert u de taakstatus om eventuele problemen op te lossen.

2. Voer de volgende acties uit in het doelsysteem:
  - a. Gebruik de sleutelcode van de licentie om ervoor te zorgen dat de juiste en voldoende licenties worden ingesteld in het doelsysteem.

#### Opmerking

Als u wilt voorkomen dat er fouten optreden tijdens verhoging van inhoud door ontbrekende licenties, gebruikt u identieke licentiëring voor beide systemen.

- b. Als u verificatiemethoden van derden gebruikt, configureert u deze optie en schakelt u deze in voor het doelsysteem voordat u inhoud verhoogt.

#### Opmerking

Wijst geen gebruikers of gebruikersgroepen toe. Hierdoor worden gebruikers of gebruikersgroepen gemaakt in het doelsysteem met verschillende CUID's. Tijdens verhoging worden CUID's gebruikt om objecten te identificeren en toe te wijzen tussen bron- en doelsysteem. Als u gebruikers en gebruikersgroepen toewijst, komt de inhoud niet meer overeen en treden verhogingsfouten op.

- c. Zorg ervoor dat alle vereiste invoegtoepassingen in het bronsysteem ook zijn geïnstalleerd in het doelsysteem.

#### Opmerking

Installeer invoegtoepassingen zoals Analysis of Design Studio in het bronsysteem om ervoor te zorgen dat gegevens juist worden gemigreerd.

- d. Als u inhoud met QaaWS-verbindingen hebt, schakelt u de overrides in om ervoor te zorgen dat deze verbindingen de juiste webservices aanwijzen. Zie de sectie "Overrides" voor meer informatie over het instellen van overrides.
- e. Klik op [Voltooi de exemplaren weergeven op de pagina Afhankelijkheden beheren](#) in de *Taakinstellingen* in Promotiebeheer.

3. Voer de volgende acties uit in het centrale systeem:

- a. U kunt het bronsysteem, het doelsysteem of een afzonderlijke systeem aanwijzen als het centrale systeem waarin de taken voor Promotiebeheer worden uitgevoerd. Als u een volledige gegevensopslagruimte verhoogt, werkt u met een grote hoeveelheid inhoud waarvoor aanvullende systeembronnen zijn vereist in het centrale systeem. Gebruik de volgende informatie om het centrale systeem te configureren voor 10.000 objecten:

Tabel 79:

|                           | Toewijzing tijdelijke ruimte | Geheugentoe wijzing | Aanvullende configuratie                                                                          |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCM_CLI                   | 2 GB                         | 2 GB                | Werk het bestand LCM_CLI.bat bij en wijzig de parameter -Xmx.                                     |
| Job Server Promotiebeheer | 3 GB                         | 3 GB                | Voeg de parameter -javaargs Xmx3g toe in de CMC om de Job Server Promotiebeheer juist te starten. |

Bijvoorbeeld: als de taak naar schatting 50.000 objecten bevat:

- Wijs 10 GB aan geheugen toe aan LCM\_CLI ( $50.000 \div 10.000 \times 2$ )
- Wijs 15 GB aan geheugen toe aan de Job Server ( $50.000 \div 10.000 \times 3$ )

### Opmerking

Deze richtlijnen zijn van toepassing op de meeste omgevingen. De grootte van documenten heeft mogelijk wel gevolgen voor bronvereisten.

## 15.5.2 Migratiestrategieën

- Gebruik de opdrachtregelinterface (CLI) en niet het webhulpprogramma voor de CMC voor alle taakverhogingen.
  - De CLI overschrijdt de websessielimiet van twintig minuten tijdens een verhogingstaak voor meer dan 1.000 objecten.

### Opmerking

Voor de objectlimiet zijn voldoende systeembronnen vereist.

- Met de CLI hebben gebruikers meer controle over inhoudverhoging met querytaal om de te migreren inhoud te selecteren. U kunt inhoud van hetzelfde type selecteren of inhoud die zich in dezelfde map bevindt.

- De CLI kan in batches worden uitgevoerd en verhogingstaken kunnen worden gestart met andere scripthulpprogramma's.
- Stel de beveiliging in door eerst de principals (gebruikers en gebruikersgroepen) te verhogen.
  - Als u eerst de gebruikers en gebruikersgroepen verhoogt, blijft het beveiligingsmodel in het doelsysteem behouden en kan persoonlijke gebruikersinhoud (Postvak IN, Favorieten, persoonlijke categorieën) later ook worden gemigreerd.

#### **i** Opmerking

Het is belangrijk dat u deze taak eerst uitvoert zodat de CUID's van de gebruikers en de gebruikersgroepen in het doelsysteem overeenkomen met de CUID's in het bronsysteem.

- Afhankelijkheidsberekening uitschakelen.
  - Afhankelijkheidsberekening is een van de meest intensieve taken bij het maken van een taak. Als de volledige gegevensopslagruimte wordt gemigreerd, worden alle objecten gemigreerd en is berekening niet nodig.

#### **i** Opmerking

Deze functie is alleen handig als u niet zeker weet welke afhankelijke objecten zijn vereist.

- Zorg ervoor dat u beveiligingsberekening zo min mogelijk uitvoert.
  - Beveiligingsberekening is de op een na intensiefste taak bij het maken van een taak. Splits de verhoging op in twee taken als u veel documenten in verschillende mappen hebt en beveiliging alleen is ingesteld in de mappen. De eerste taak moet alleen objecten bevatten waarvoor beveiliging is ingeschakeld en de tweede taak moet alleen objecten bevatten waarvoor beveiliging is uitgeschakeld. Op deze manier kunt u beveiligingsberekeningen alleen uitvoeren voor de mappen en voorkomt u dat deze berekeningen worden uitgevoerd voor alle documenten.

#### **i** Opmerking

De objectbeveiliging blijft behouden omdat deze wordt overgenomen uit de mapbeveiliging.

## 15.6 Stappen volledige systeemverhoging

Voor een volledige systeemverhoging moeten drie afzonderlijke verhogingstaken opeenvolgend worden uitgevoerd waarbij met elke taak bepaalde inhoudstypen worden verhoogd. In de volgende tabel worden de inhoudstypen en parameterinstellingen beschreven voor elke verhogingstaak.

| Promotietaak | Inhoudstype                          | exportDependencies | includeSecurity |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1            | Alle gebruikers en gebruikersgroepen | false              | true            |
| 2            | Alle afhankelijke objecten           | false              | true            |
| 3            | Alle primaire objecten               | false              | true            |

Gebruik de opdrachtregelinterface (CLI) om elke taak te maken en uit te voeren. Zie de sectie “De optie Opdrachtregel gebruiken” voor meer informatie over de CLI.

## Algemene parameters

Gebruik de volgende parameters voor alle drie verhogingstaken:

### ➔ Onthouden

Zorg ervoor dat elke parameter op een nieuwe regel staat.

```
action=promote
Source_CMS=<SourceSystem>
Source_userName=Administrator
Source_password=<AdministratorPassword>
LCM_CMS=<NameOfCentralSystem>
LCM_userName=Administrator
LCM_password=<AdministratorPassword>
Destination_CMS=<TargetSystem>
Destination_userName=Administrator
Destination_password=<AdministratorPassword>
exportDependencies=false
includeSecurity=true
stacktrace=true
consolelog=true
```

### 15.6.1 Gebruikers en gebruikersgroepen (taak 1)

Als u identieke beveiligingsmodellen tot stand wilt brengen tussen bron- en doelsystemen en ervoor wilt zorgen dat de object-CUID's van gebruikers en gebruikersgroepen identiek zijn, verhoogt u eerst de gebruikers en gebruikersgroepen.

1. Maak het bestand `usersandgroups.properties` met de algemene parameters en voeg de volgende parameters toe aan het bestand om alle gebruikers en gebruikersgroepen te selecteren:

```
exportQuery1=SELECT TOP 10000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS, CI_APPOBJECTS, CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
(SI_KIND='User' OR SI_KIND='UserGroup') AND NOT (SI_ID in (11,12, 501, 1, 2, 3))
```

2. Om de taak uit te voeren, navigeert u naar de map `<INSTALLDIR>\win64x64\scripts` en voert u de volgende opdracht uit:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=usersandgroups.properties
```

### 15.6.2 Afhankelijke objecten verhogen (taak 2)

Afhankelijke objecten zijn afhankelijk van de primaire objecten in de openbare map en in de map Favorieten van de gebruiker. Als u wilt dat de optie `includeDependencies` niet meer hoeft te worden ingesteld op `true` voor alle andere taken, verhoogt u de afhankelijke objecten als tweede. Onderstaande objecten zijn afhankelijke objecten:

- Toegangs niveaus
- Toepassingen

- Business Views
- Agenda's
- Categorieën
- Verbindingen
- Gebeurtenissen
- OLAP-verbindingen
- Profielen
- Projecten
- QaaWS
- Externe verbindingen
- Herhalingslijsten
- Servergroepen
- Universes

1. Maak het bestand dependencies.properties met de algemene parameters en voeg de volgende parameters toe aan het bestand om alle afhankelijke objecten te selecteren:

```
#total number of queries (if > 1)
exportQueriesTotal=12
#Projects, Universes, Connections, OLAP Connects: SI_ID=95
exportQuery1=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (95)")
#QaaWS: SI_CUID='AcTDjF_lm8dElXVCUgHI2Ps'
#-need to ensure Overrides are scanned at the source, promoted to the target and
set to active
exportQuery2=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID='AcTDjF_lm8dElXVCUgHI2Ps'")
#Events: SI_ID=21
exportQuery3=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (21)") and si_specific_kind !
= 'MON.MonitoringEvent'
#Calendars: SI_ID=22
exportQuery4=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (22)")
#Categories: SI_ID=45
exportQuery5=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (45)")
#Access Levels: SI_ID=57
exportQuery6=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (57)")
#Server Groups: SI_ID=17
exportQuery7=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (17)")
#Profiles: SI_ID=50
exportQuery8=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (50)")
#Applications: SI_ID=99
exportQuery9=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (99)")
#Remote Connections: SI_CUID = 'AVwSekNrtFxGqJ6Jp2rLwrI'
```

```
exportQuery10=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID = 'AVwSekNrtFxGqJ6Jp2rLwrI'")
#Replication Lists: SI_CUID = 'ASOr8wap3MJ0gdWV5HLcZ1M'
exportQuery11=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID='ASOr8wap3MJ0gdWV5HLcZ1M'")
#BusinessViews: SI_ID=98
exportQuery12=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (98)")
```

- Om de taak uit te voeren, navigeert u naar de map <INSTALLDIR>\win64x64\scripts en voert u de volgende opdracht uit:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=dependencies.properties
```

### 15.6.3 Primaire objecten verhogen (taak 3)

Primaire objecten zijn BI-kerndocumenten die zich in de openbare map en de map Favorieten van de gebruiker bevinden. Ervan uitgaande dat de tweede verhogingstaak al is uitgevoerd, wordt bij het migreren van alle afhankelijke objecten door het afsluitend verhogen van primaire objecten hun relatie met afhankelijke objecten hersteld.

- Maak het bestand `primaryobjects.properties` met de algemene parameters en voeg de volgende parameters toe aan het bestand om alle gebruikers en gebruikersgroepen te selecteren:

```
#total number of queries (if > 1)
exportQueriesTotal=4
#All Public Folders
exportQuery1=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID in (23)")
#All user collaterals (Inbox, FavoriteFolder, PersonalCategory)
exportQuery2=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='Inbox')")
exportQuery3=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='FavoritesFolder')")
exportQuery4=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='PersonalCategory')")
```

- Om de taak uit te voeren, navigeert u naar de map <INSTALLDIR>\win64x64\scripts en voert u de volgende opdracht uit:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=primaryobjects.properties
```

#### **i** Opmerking

Als de openbare map of de map Favorieten van de gebruiker meer dan 50.000 objecten bevatten, moet deze laatste taak mogelijk in kleinere taken worden gesplitst.



### **i** Opmerking

Zorg ervoor dat de computers waarop de opdrachtregelinterfaceopdracht en de Job Server voor promotiebeheer worden uitgevoerd voldoen aan de eisen m.b.t. grootte. Zie de sectie “Aanpassen” voor meer informatie.

## **15.6.4 Na verhoging**

Met Promotiebeheer worden alleen servergroepen verhoogd maar niet de bijbehorende servers. Als u wilt dat rapporten met toegewezen servers blijven werken, maakt u de servers opnieuw en wijst u deze toe aan de juiste servergroepen.

## **15.7 De optie Opdrachtregel gebruiken**

Met de optie Opdrachtregel van het hulpprogramma promotiebeheer kunt u objecten van de ene BI-platformimplementatie verhogen naar een andere. U kunt een batchscript voor meerdere taken maken.

### **➔ Tip**

Gebruik de optie Opdrachtregel voor taken die een groot aantal objecten bevatten.

Het hulpprogramma voor promotiebeheer ondersteunt de volgende typen taakpromotie via de opdrachtregel:

- Een bestaande promotietaaksjabloon exporteren naar LCMBIAR met wachtwoordcodering
- Een bestaande promotietaaksjabloon exporteren naar LCMBIAR zonder wachtwoordcodering
- Eén of meer platformquery's exporteren
- Meerdere platformquery's verhogen
- Verhogen met een bestaande taaksjabloon
- Een bestaand LCMBIAR-bestand importeren en verhogen
- Live-to-Live-promotie uitvoeren

### **15.7.1 Het hulpprogramma voor opdrachtregels in Windows uitvoeren**

Voer de volgende stappen uit om de optie Opdrachtregel uit te voeren:

1. Open een venster of shell van de opdrachtregel.
2. Navigeer naar de relevante map.

Het mappad voor Windows is bijvoorbeeld `C:\Programmabestanden (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voer het LCMCLI-bestand uit en zorg ervoor dat het Java-pad is ingesteld voordat het programma wordt uitgevoerd.  
Opdracht: `java -cp "lcm.jar" com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI <eigenschappenbestand>`
- Voer het BAT-bestand uit via `C:\Program Files (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts\lcm_cli.bat`  
Opdracht: `lcm_cli.bat -lcmproperty <eigenschappenbestand>`

### Opmerking

Voer de geldige wachtwoorden in wanneer u daarom gevraagd wordt.

Het hulpprogramma voor de opdrachtregel van promotiebeheer gebruikt een `<eigenschappen>`bestand als parameter. Het bestand `<.properties>` bevat de vereiste parameters voor communicatie met het hulpprogramma Promotiebeheer over de uit te voeren acties, de verbinding met een bepaalde BI-platformimplementatie, verbindingsmethoden, te verhogen objecten enz.

Het bestand moet de volgende notatie hebben: `<BESTANDSNAAM>.properties`

Bijvoorbeeld: `<MijnEigenschappen.properties>`

## 15.7.2 Het hulpprogramma voor opdrachtregels in Unix uitvoeren

Voer de volgende stappen uit om de optie Opdrachtregel uit te voeren:

1. Start shell.
2. Navigeer naar de relevante map.

Bijvoorbeeld `/usr/u/qaunix/Aurora604/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib`

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voer het LCMCLI-bestand uit en zorg ervoor dat het Java-pad is ingesteld voordat het programma wordt uitgevoerd.  
Opdracht: `java -cp "lcm.jar" com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI <eigenschappenbestand>`
- Voer het BAT-bestand uit via `<installatiemap_pad>\sap_bobj\lcm_cli.sh`  
Opdracht: `lcm_cli.sh -lcmproperty <eigenschappenbestand>`

### Opmerking

Voer de geldige wachtwoorden in wanneer u daarom gevraagd wordt.

## 15.7.3 Parameters van opdrachtregelprogramma

In de volgende tabel worden de parameters en toegestane waarden weergegeven voor de opdrachtregeloctie van het hulpprogramma voor promotiebeheer.

### ➔ Onthouden

Zet opdrachtregelparameters niet tussen aanhalingstekens.

Tabel 80:

| Parameter                  | Geldige waarden                                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verplicht vs. optioneel                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| action                     | Exporteren, verhogen<br>Voorbeeld: action=export                                                        | Met deze optie kunt u opgeven welke bewerking de CLI moet uitvoeren. Deze bewerking kan de volgende bewerkingen uitvoeren: <ul style="list-style-type: none"><li>Objecten uit een LCMBIAR-bestand of een promotiebeheertaak verhogen naar een BI-platformsysteem.</li><li>Objecten uit een BI-platformsysteem exporteren naar een LCMBIAR-bestand.</li></ul> | Verplicht                                                                             |
| consolelog                 | waar of onwaar                                                                                          | Met deze parameter wordt het volledige logboek weergegeven van de opdracht die door de gebruiker is uitgevoerd in het opdrachtlogboek.                                                                                                                                                                                                                       | Optioneel<br>Indien niet opgegeven is de standaardwaarde onwaar.                      |
| Destination_authentication | secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3<br>Voorbeeld:<br>Destination_authentication=<authentication> | Met deze parameter wordt aangegeven welk verificatietype gebruikt moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optioneel<br>Als het verificatietype niet is opgegeven, wordt secEnterprise gebruikt. |
| Destination_clientID       | Client-id<br>Voorbeeld:<br>Destination_clientID=<systemID>                                              | Deze parameter wordt alleen gebruikt voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verplicht voor SAP-verificatie                                                        |
| Destination_CMS            | Vrije tekst.<br>Voorbeeld:<br>Destination_CMS=<CMSname: port no.>                                       | Met deze parameter kan de gebruiker de CMS opgeven waarmee het hulpprogramma verbinding moet maken.                                                                                                                                                                                                                                                          | Verplicht als actie=verhogen                                                          |
| Destination_password       | Vrije tekst.<br>Voorbeeld:<br>Destination_password=<password>                                           | Met deze parameter wordt het wachtwoord van de gebruikersaccount opgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verplicht als action=promote                                                          |

| Parameter            | Geldige waarden                                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            | Verplicht vs. optioneel                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destination_systemID | Systeem-id<br><br>Voorbeeld:<br>Destination_systemID=<systemID>                                         | Deze parameter wordt alleen gebruikt voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                              | Verplicht voor SAP-verificatie                                                                              |
| Destination_username | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>Destination_username=<username>                                       | Met deze parameter wordt de gebruikersaccount opgegeven die het hulpprogramma moet gebruiken om verbinding te maken met de CMS van het BI-platform.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Aangewezen beheerder wordt ondersteund | Verplicht als action=promote                                                                                |
| exportLocation       | Vrije tekst. Moet de extensie <.lcmbar> hebben<br><br>Voorbeeld:<br>exportLocation=C:/Backup/New.lcmbar | Met deze parameter kan de gebruiker de locatie opgeven waar het LCMBAR-bestand moet worden geplaatst nadat de objecten zijn ingepakt en geëxporteerd.                                                                   | Verplicht als actie=exporteren                                                                              |
| exportDependencies   | waar, onwaar<br><br>Voorbeeld:<br>exportDependencies=<true or false>                                    | Deze parameter specificeert de objectafhankelijkheden die het hulpprogramma verzamelt voor export. Deze is alleen van toepassing wanneer deze samen met de markering Source_CMS wordt gebruikt.                         | Optioneel, gebruikt als action=promote or export<br><br>Indien niet opgegeven is de standaardwaarde onwaar. |

| Parameter          | Geldige waarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                         | Verplicht vs. optioneel                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exportQuery        | <p>Vrije tekst. Gebruik de CMS-querytaal.</p> <p>Voorbeeld: <code>SELECT TOP 3000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID, SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS, CI_APPLICATIONS, CI_SYSTEMOBJECTS WHERE SI_NAME='Xtreme Employees' AND SI_KIND='Webi</code></p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>U kunt een onbeperkt aantal query's in het eigenschappenbestand plaatsen, maar de naam moet de volgende notatie hebben: exportQuery1, exportQuery2.</p> </div> | Dit zijn de query's die moeten worden uitgevoerd om de gewenste objecten voor de exportbewerking te verzamelen.                                                                                      | Optioneel, gebruikt als <code>action=promote or export</code>                                                                                  |
| exportQueriesTotal | <p>Positieve gehele getallen</p> <p><code>exportQueriesTotal=&lt;geheel getal&gt;</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Met deze parameter kan de gebruiker het aantal exportquery's opgeven die moeten worden uitgevoerd. Als u x exportquery's hebt en deze allemaal wilt uitvoeren, stelt u deze parameterwaarde in op x. | <p>Optioneel, gebruikt als <code>action=promote or export</code></p> <p>Als deze waarde niet wordt opgegeven, is de instelling standaard 1</p> |
| importLocation     | <p>Vrije tekst. Moet de extensie <code>&lt;.lcmbiar&gt;</code> hebben</p> <p>Voorbeeld: <code>importLocation=C:/Backup/New.lcmbiar</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Met deze parameter kan de gebruiker de locatie opgeven van het LCMBIAR-bestand dat de objecten bevat die verhoogd moeten worden.                                                                     | Optioneel als <code>action=promote</code>                                                                                                      |

| Parameter                  | Geldige waarden                                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verplicht vs. optioneel                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| includeApplicationSecurity | waar, onwaar<br><br>Voorbeeld:<br>includeApplicationSecurity=<true or false>                                                                      | Met deze parameter wordt aan het hulpprogramma doorgegeven dat de beveiliging die is toegekend aan geselecteerde toepassingen, moet worden geëxporteerd of geïmporteerd.                                                                                                      | (Optioneel) Indien niet opgegeven is de standaardwaarde onwaar.<br><br>Gebruikt als<br>action=promote<br>or export |
| includeSecurity            | waar, onwaar<br><br>Voorbeeld:<br>includeSecurity=<true or false>                                                                                 | Met deze parameter wordt aan het hulpprogramma doorgegeven dat de beveiliging die is toegekend aan de geselecteerde objecten en gebruikers, moet worden geëxporteerd of geïmporteerd. Als toegangsniveaus worden gebruikt, worden deze hiermee ook geëxporteerd/geïmporteerd. | (Optioneel) Indien niet opgegeven is de standaardwaarde onwaar.<br><br>Gebruikt als<br>action=promote<br>or export |
| JOB_CUID                   | De CUID van de opgeslagen promotiebeheertaak.                                                                                                     | Met deze parameter wordt aan het hulpprogramma doorgegeven dat alle objecten in de taak naar het LCMBIAR-bestand moeten worden geëxporteerd.                                                                                                                                  | Optioneel, gebruikt als<br>action=export<br>or promote                                                             |
| lcmbiarpassword            | Vrije tekst<br><br>Voorbeeld: java -cp lcm.jar com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI - lcmproperty lcm.properties - lcmbiarpassword "<testpassword>" | Met deze parameter wordt de codering en decodering van BIAR-bestanden ingesteld met een wachtwoord.                                                                                                                                                                           | Optioneel, indien niet opgegeven of indien de tekenreeks leeg is, wordt er geen codering toegepast                 |
| lcmproperty                | Het volledige pad van de locatie waar het eigenschappenbestand is opgeslagen<br><br>lcm_cli.bat - lcmproperty <file path of the property file>    | Deze parameter verwijst naar de waarden die zijn vereist voor het uitvoeren van een opdracht en die worden opgeslagen in een bestand.                                                                                                                                         | Verplicht                                                                                                          |

| Parameter           | Geldige waarden                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verplicht vs. optioneel                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| limitQueryBatchSize | waar, onwaar<br><br>Voorbeeld:<br>limitQueryBatchSize=<true or false>                               | Deze parameter beperkt het aantal geretourneerde objecten standaard tot 1.000. Wanneer deze parameter op onwaar is ingesteld, worden alle objecten waarop een query is uitgevoerd geretourneerd.<br><br><b>i Opmerking</b><br>U kunt de nieuwe limiet voor het aantal objecten dat de query retourneert ook expliciet instellen via <code>select TOP &lt;number&gt;</code> | Optioneel. Indien niet opgegeven, is standaardinstelling waar                       |
| LCM_authentication  | secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_authentication=<authentication> | Met deze parameter wordt aangegeven welk verificatietype gebruikt moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Optioneel. Als het verificatietype niet is opgegeven, wordt secEnterprise gebruikt. |
| LCM_clientID        | Client-id<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_clientID=<clientID>                                              | Deze parameter is bedoeld voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verplicht voor SAP-verificatie.                                                     |
| LCM_CMS             | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_CMS=<CMSname:portno.>                                         | Met behulp van deze parameter kan de gebruiker de CMS opgeven voor het hulpprogramma voor promotiebeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verplicht als <code>action=promote or export</code>                                 |
| LCM_password        | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_password=<password>                                           | Met deze parameter kan de gebruiker het wachtwoord van de gebruikersaccount opgeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verplicht als <code>action=promote or export</code>                                 |
| LCM_systemID        | Systeem-id<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_systemID=<systemID>                                             | Deze parameter is bedoeld voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verplicht voor SAP-verificatie.                                                     |

| Parameter             | Geldige waarden                                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Verplicht vs. optioneel                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCM_userName          | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>LCM_userName=<username>                                              | Met deze parameter kan de gebruiker de gebruikersnaam voor de account opgeven die het hulpprogramma moet gebruiken om verbinding te maken met de CMS van het hulpprogramma voor promotiebeheer.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Aangewezen beheerder wordt ondersteund | Verplicht als<br>action=promote<br>or export                                        |
| Source_authentication | secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3<br><br>Voorbeeld:<br>Source_authentication=<authentication> | Met deze parameter wordt aangegeven welk verificatietype gebruikt moet worden.                                                                                                                                                                                      | Optioneel. Als het verificatietype niet is opgegeven, wordt secEnterprise gebruikt. |
| Source_clientID       | SAP-client-id<br><br>Voorbeeld:<br>Source_clientID=<systemID>                                          | Deze parameter wordt alleen gebruikt voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                                                                          | Verplicht voor SAP-verificatie                                                      |
| Source_CMS            | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>Source_CMS=<CMSname:port no.>                                        | Met deze parameter kan de gebruiker de CMS opgeven waarmee het hulpprogramma verbinding moet maken.                                                                                                                                                                 | Verplicht als<br>action=export                                                      |
| Source_password       | Vrije tekst.<br><br>Voorbeeld:<br>Source_password=<password>                                           | Met deze parameter wordt het wachtwoord van de gebruikersaccount opgegeven.                                                                                                                                                                                         | Verplicht als<br>action=export                                                      |
| Source_systemID       | SAP-systeem-id<br><br>Voorbeeld:<br>Source_systemID=<systemID>                                         | Deze parameter wordt alleen gebruikt voor SAP-verificatie.                                                                                                                                                                                                          | Verplicht voor SAP-verificatie                                                      |



| Parameter       | Geldige waarden                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                            | Verplicht vs. optioneel                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source_username | Vrije tekst.<br>Voorbeeld:<br>Source_username=<username>                            | Met deze parameter wordt de gebruikersaccount opgegeven die het hulpprogramma moet gebruiken om verbinding te maken met de CMS van BI-platform.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Aangewezen beheerder wordt ondersteund.                    | Verplicht als action=export                                                                    |
| stacktrace      | waar of onwaar<br>Voorbeeld:<br>stacktrace=<true or false>                          | Met deze parameter kan de gebruiker alle aanroepen achterhalen.                                                                                                                                                                         | Optioneel. Indien niet opgegeven, is standaardinstelling onwaar.                               |
| Selected_CUIDS  | CUID's of objecten binnen het LCMBIAR-bestand die selectief moeten worden verhoogd. | Met deze parameter kan de gebruiker selectief objecten (rapporten, gebruikers, universes enz.) met hun afhankelijkheden verhogen vanuit een LCMBIAR-bestand in plaats van het gehele bestand te moeten verhogen.                        | Optioneel, alleen als de gebruiker selectief objecten wil verhogen vanuit een LCMBIAR-bestand. |
| Override        | waar of onwaar<br>Voorbeeld: Override=<true or false>                               | Indien true maakt deze parameter het de gebruiker mogelijk om een bestaande taak te overschrijven.<br><br>Indien false maakt deze parameter het de gebruiker mogelijk om een nieuwe taak te maken met de naam <JOB_NAME>_<TIME_STAMP> . | Optioneel, alleen als de gebruiker selectief objecten wil verhogen vanuit een LCMBIAR-bestand. |

#### **i** Opmerking

- Net als bij het maken van een taak vóór exporteren wordt met de optie Opdrachtregel een tijdelijke taak gemaakt tijdens runtime. Deze taaknaam kan een combinatie van Query\_<GEBRUIKER>\_<Tijdstempel> zijn. Dit is alleen specifiek voor <exportQuery>.
- U kunt de taak alleen terugzetten via het hulpprogramma voor promotiebeheer. Het terugdraaien van taken met behulp van opdrachtregels wordt niet ondersteund.
- Wanneer u met een groot aantal objecten werkt, verdient het aanbeveling de maximale Java-heapgrootte te verhogen door de parameter -Xmx=8g in te stellen in het script LCMCLI.

## 15.7.4 Voorbeeld van eigenschappenbestand

Dit is een voorbeeld van een eigenschappenbestand:

### Voorbeeld

```
importLocation=C:/Backup/CR.lcmbiar
actie=verhogen
LCM_CMS=<CMS-naam:poortnummer>
LCM_userName=<gebruikersnaam>
LCM_password=<wachtwoord>
LCM_authentication=<verificatie>
LCM_systemID=<systeem-id>
LCM_clientID=<client-id>
Destination_CMS=<CMS-naam:poortnummer>
Destination_userName=<gebruikersnaam>
Destination_password=<wachtwoord>
Destination_authentication=<verificatie>
Destination_systemID=<systeem-id>
Destination_clientID=<client-id>
lcmbiarpassword=<password>
```

### Opmerking

Als het eigenschappenbestand geen persoonlijke gegevens bevat, vraagt LCM CLI om hetzelfde in de console.

## 15.8 Het Enhanced Change and Transport System gebruiken

Het CTS (Change and Transport System) organiseert en ontwikkelt ontwikkelingsprojecten in de ABAP Workbench, en transporteert deze wijzigingen vervolgens tussen SAP-systemen in uw systeemomgeving. Het verbeterde CTS+ (Change and Transport System) is een add-on voor de CTS waarmee niet-ABAP-inhoud verhoogd wordt naar niet-ABAP-gegevensopslagruimten waarvoor CTS+ geactiveerd is.

BI-platform InfoObjects kunnen gebruikmaken van SAP Warehouse-inhoud als gegevensbron. Dankzij de integratie van CTS+ met het hulpprogramma Promotiebeheer kunt u de gegevensopslagruimte van het BI-platform net zo gebruiken als de SAP BW-gegevensopslagruimte (Business Warehouse) om taken te verhogen aan de hand van CTS-transportaanvragen. CTS+ biedt een optie voor het transport van niet-SAP-objecten binnen een systeemlandschap. Objecten die bijvoorbeeld gemaakt zijn in het ontwikkelingssysteem, kunnen worden gekoppeld aan transportaanvragen en worden doorgestuurd naar andere systemen binnen het landschap.

Zie [Change and Transport System - Overview \(BC-CTS\)](#) voor meer informatie over het Change and Transport System


Zie [Transporting Non-ABAP Objects in Change and Transport System](#) voor meer informatie over CTS+ en niet-ABAP-transporten

## 15.8.1 Vereisten

Hieronder volgen de vereisten voor het transporteren van Business Intelligence-inhoud van het ene systeem naar een ander systeem met CTS+:

1. BI-platform 4.0 (of nieuwer) is geïnstalleerd.
2. SAP Solution Manager 7.1 of SAP Solution Manager 7.0 EHP 1 (minimaal SP25) is geïnstalleerd en wordt gebruikt als de domeincontroller voor CTS+, ten minste voor de configuratie van SAP BusinessObjects-systemen.  
Zie [Configuring the Transport Domain](#) voor meer informatie over de configuratie van het transportdomein.
3. De CTS-invoegtoepassing is geïnstalleerd op de SAP Solution Manager (CTS-invoegtoepassing wordt gehaald uit SL Toolset 1.0 SP02. Het is raadzaam de nieuwste CTS-invoegtoepassing te gebruiken).  
Voor meer informatie over het installeren van de vereiste CTS-invoegtoepassing gaat u naar de volgende SAP Note: [SAP Note 1533059](#).
4. Systemen van SAP Business Warehouse 7.0 (SPS 24 of hoger) zijn geïnstalleerd. Zie de volgende SAP note: [SAP Note 1369301](#) voor meer informatie.
5. SAP Business Warehouse-transportlandschap (SAP BW) is geconfigureerd in het Change and Transport System (CTS).
6. [SAP Note 1692417](#) en [SAP Note 1860594](#) zijn geïmplementeerd op de computer waarop de CTS-implementatiewebservice wordt gehost.

## 15.8.2 Integratie van het BI-platform en CTS+ configureren



Het TMS (Transport Management System) is onderdeel van het Change and Transport System en wordt gebruikt om wijzigingen tussen de SAP-systemen in het landschap te transporteren. Hiermee worden de verbonden systemen beheerd, hun routes, en de importers in de bijbehorende systemen. Zie [Transport Management System \(BC-CTS-TMS\)](#) voor meer informatie over het Transport Management System

Met CTS+ kunt u bestanden extern verzamelen en binnen het transportlandschap distribueren. De web-UI van de Transport Organizer is onderdeel van CTS+ en beheert de transportaanvragen en de objecten die het bevat. Zie [Transport Management System \(BC-CTS-TMS\)](#) voor meer informatie.

U kunt promotiebeheer van het BI-platform integreren met CTS+ en SAP BW met behulp van CTS-transportaanvragen.

### **i** Opmerking

Als u integratie van het BI-platform en SAP Solution Manager mogelijk wilt maken, moet u het toepassingstype "BOLM" definiëren in het SAP Solution Manager-landschap.

Voer de volgende stappen uit om het BI-platform en CTS+ te integreren:

1. Activeer de webservice CTS-export.
2. Configureer CTS-instellingen in het hulpprogramma Promotiebeheer.
3. Configureer het BI-platformimportstelsel in SAP Solution Manager.

## **Verwante informatie**

[De webservice CTS-export activeren \[pagina 576\]](#)

[CTS+-instellingen configureren in het hulpprogramma Promotiebeheer \[pagina 577\]](#)

[Integratie van het BI-platform en CTS+ configureren \[pagina 575\]](#)

### **15.8.2.1 De webservice CTS-export activeren**

Als u BI-platform wilt configureren, moet u de webservice CTS-export activeren in het webhulpprogramma voor SOA-beheer.

1. U start de toepassing door de transactiecode SOAMANAGER in uw SAP Solution Manager in te voeren. Nadat de vereiste verificatie is uitgevoerd, wordt de SOA-beheerconsole geopend in een webbrowser.  
  
Zie [Een serviceprovider configureren](#) voor meer informatie over SOA-beheer en de configuratie van een service-eindpunt met SAP Solution Manager 7.0. Zie [Een serviceprovider configureren](#) voor SAP Solution Manager 7.1.
2. Klik op het tabblad *Toepassings- en scenariocommunicatie* op *Configuratie van één service*.  
  
De webservice CTS-export heeft de naam EXPORT\_CTS\_WS.
3. Op het tabblad *Configuratie* maakt of bewerkt u het service-eindpunt.
4. Configureer op het tabblad *Beveiliging* het transportprotocol en de verificatiemethode.
5. Op het tabblad *Transportinstellingen* definieert u een alternatieve toegangs-URL om het service-eindpunt gemakkelijk te kunnen oproepen.

## 15.8.2.2 CTS+-instellingen configureren in het hulpprogramma Promotiebeheer

In de volgende sectie worden de configuratiestappen beschreven die in de CMC-toepassing moeten worden uitgevoerd om CTS+ in te stellen voor het gebruik van het hulpprogramma Promotiebeheer.

1. Klik op de pagina [Promotietaken](#) op [CTS-instellingen](#) en vervolgens op [BW-systemen](#).
2. Klik op de pagina [BW-systemen](#) op [Toevoegen](#) om een BW-systeem toe te voegen aan de infrastructuur.
3. Voer de volgende details in op de pagina [Systeem toevoegen](#):
  - [Host-BW-SID](#) : geeft de systeem-id (SID) van de SAP BW/ABAP-hostcomputer op.
  - [Hostnaam](#): geef het IP-adres van de hostcomputer op.
  - [Systeemnummer](#): voer het nummer van het hostsysteem in.
  - [Client](#): verwijst naar de systeemdetails van de clientcomputer.
  - [Gebruiker](#) en [Wachtwoord](#): geef in deze velden het gebruikersnaam en het wachtwoord voor de clientcomputer op.
  - [Taal](#): geef in dit veld uw gewenste taal op.
4. Klik op [OK](#) om het systeem toe te voegen aan uw infrastructuur.

### Opmerking

Wanneer u een BW-systeem aan uw infrastructuur toevoegt, kunt u [Bewerken](#) of [Verwijderen](#) op de pagina [BW-systemen](#) om de systemen in uw infrastructuur te wijzigen.

5. Klik op de pagina [Promotietaken](#) op [CTS-instellingen](#) en vervolgens op [Instellingen van webservice](#).
6. Op de pagina [Instellingen van webservice](#) voert u de Webservice-URL en gebruikersdetails in.

### Opmerking

Als u deze details niet hebt, vraagt u die op bij de Solution Manager-beheerder.

7. Klik op [Opslaan](#) en [Sluiten](#) om de webservice-instellingen te voltooien.
8. Maak een toewijzingsbestand voor het CMS-systeem voor Promotiebeheer van het BI-platform.  
Voltooi de volgende stappen in het ontwikkelingssysteem van BI-platform als u een tekstbestand wilt maken met verbindingdetails om toewijzing in te schakelen.
  - a. Ga in de CMS van Promotiebeheer van het BI-platform naar de hoofdmap en maak een map aan met de naam **LCM** in het pad `<INSTALLDIR>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/`
  - b. Maak een tekstbestand aan met de naam `LCM_SOURCE_CMS_SID_MAPPING.properties` en voer een van de volgende gegevens in het bestand in:
    - `<De volledige naam van het bronsysteem van het SAP BI-platform met domein>@<CMS-poortnummer>=<logische naam voor bronsysteem zoals gebruikt in de CTS-configuratie >`
    - `<IP-nummer van het bronsysteem van het SAP BI-platform met domein>@<CMS-poortnummer>=<logische naam voor bronsysteem zoals gebruikt in de CTS-configuratie>`

Bijvoorbeeld:

```
DEWDFTH04171S@6400=WJ3
10.208.112.177@6400=WJ3
```

DEWDFTH04171S.pgdev.sap.corp@6400=WJ3

### Opmerking

In het geval van een omgeving met een cluster kopieert u het bestand `LCM_SOURCE_CMS_SID_MAPPING.properties` naar het systeem waarop Adaptive Processing Server wordt uitgevoerd.

Zie [Making Transport Settings in the Application](#) voor meer informatie over het uitvoeren van configuratiestappen voor niet-ABAP-systemen.

## 15.8.2.3 Het importsysteem van het BI-platform configureren in de SAP Solution Manager

1. Meld u aan bij het SAP Solution Manager-systeem.
2. Voer transactie `stms` in en druk op `Enter`.
3. Configureer BOLM als het toepassingstype.
  - a. Ga naar **Overzicht** > **Systemen**.
  - b. Ga naar **Extra's** > **Toepassingstype** > **Configureren**.
  - c. Kies **New Entries** (Nieuwe ingangen).
  - d. Voer in het veld **Toepassingstype** **BOLM** in.
  - e. Voer de beschrijving in.
  - f. Voer in het veld **Support Details** (Ondersteuningsdetails) de tekenreeks **<http://service.sap.com>** (**ACH: BOJ-BIP-DEP**) in.
  - g. Kies **Tabelweergave** > **Opslaan**.
  - h. Bevestig de aanwijzing door op **Ja** te klikken.
4. Als u met verschillende talen wilt werken, kunt u de vertaalde tekst als volgt behouden:
  - a. Kies **Ga naar** > **Vertaling**.
  - b. Selecteer de talen waarin u de tekst wilt vertalen.
  - c. Voer de vertaalde waarden in de velden **Beschrijving** en **Ondersteuningsdetails** in.
  - d. Bevestig het dialoogvenster.
  - e. Kies **Doorgaan**.
  - f. Kies **Tabelweergave** > **Opslaan**.
  - g. Bevestig de aanwijzing.

Het TMS-domein is nu gereed voor ondersteunend gebruik van bedrijfsintelligentie-inhoud in CTS.

5. Definieer in CTS+ het bronsysteem van het BI-platform als een exportsysteem.

### Opmerking

Zie [Defining and Configuring Non-ABAP Systems](#) voor meer informatie over het maken van een niet-ABAP-systeem als bronsysteem.

6. Configureer in CTS+ het importsysteem van het BI-platform door de volgende stappen uit te voeren:

### Opmerking

U kunt een SID definiëren als verwijzing naar het importsysteem van het BI-platform.

- a. Maak een niet-ABAP-systeem als een importsysteem.  
Zie [Defining and Configuring Non-ABAP Systems](#) voor meer informatie.
- b. Geef de implementatiemethode op als [Overige](#) en hef de selectie van alle andere opties op.
- c. Kies [Opslaan](#).
- d. Bevestig het distributiedialogvenster.  
De tabelweergave voor configuratie van de importsysteeminstellingen wordt weergegeven.
- e. Kies ► [Bewerken](#) ► [Nieuwe ingangen](#) ►.
- f. Voer de volgende stappen uit in het venster "Change View CTS: System details for handling of application types":
  1. Selecteer in het veld [Deploy Method](#) (Implementatiemethode) de optie [application specific Deployer \(EJB\)](#) (toepassingsspecifieke implementeerder).
  2. Voer in het veld [Implementatie-URI](#) de volgende URI in: `http://<Naam BOE-webserver>:<Poort webserver>/BOE/LCM/CTServlet?&cmsName=<Naam BOE-doel>:<CMSpoort>&authType=<Type BOE-verificatie>`  
waarbij
    - 'Naam BOE-webserver' de naam of het IP-adres is van de computer waarop de webserver voor BI-platform wordt uitgevoerd.
    - 'Poort webserver' het poortnummer is van de webserver voor het BI-platform.
    - 'Naam BOE-doel' de naam van de computer is waarop de Central Management Server (CMS) van BI-platform wordt uitgevoerd.
    - 'CMS-poort' het poortnummer van de doel-CMS is.
    - "BOE-verificatietype" het type gebruikersverificatie is voor het importeren van Business Intelligence-inhoud. De ondersteunde verificatietypen zijn secEnterprise, secLDAP, secWinAD en secSAPR3.
  3. Voer in het veld [Gebruiker](#) de gebruikersnaam voor het BI-platform in.
  4. Voer in het veld [Wachtwoord](#) het wachtwoord van het BI-platform in.
  5. Kies [Save](#) om de instellingen op te slaan.

Als u meer dan één importsysteem nodig hebt, herhaalt u de bovenstaande stappen om alle vereiste doelsystemen te maken. Zie [Configuring Transport Routes](#) voor de configuratie van transportroutes tussen het bron- en doelsysteem nadat u de doelsystemen hebt gemaakt.

## 15.8.2.4 Vanuit BI-platform naar CTS+ met SSL exporteren

### 15.8.2.4.1 SSL voor CTS+ configureren

Als u SSL voor CTS+ wilt configureren, moet u SSL configureren op toepassingsserver ABAP. Zie [Configuring the SAP Web AS for Supporting SSL](#) voor meer informatie.

## 15.8.2.4.2 SSL-certificaat aan clientzijde configureren

Als u het SSL0-certificaat aan clientzijde wilt configureren, moet u het servercertificaat of het vertrouwde CA-certificaat in de JVM-keystore importeren.

1. Maak een back-up van de `cacerts`-bestanden in de map `<INSTALLDIR>\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security`.
2. Importeer het certificaat in de JVM-host van Tomcat voor het bestand `BOE.war` met de volgende parameters:

```
<INSTALLDIR>\win64_x64\sapjvm\jre\bin\keytool.exe -import -file server.cer -
keystore cacerts
```

3. Start Tomcat opnieuw.

## 15.8.2.4.3 De webserver CTS+-export configureren

Om de webservice voor CTS+-export te configureren waarbij HTTPS is ingeschakeld (`EXPORT_CTS_WS`), maakt u een nieuw HTTPS-eindpunt.

### i Opmerking

Ook kunt u de optie inschakelen dat voor uw bestaand HTTP-eindpunt HTTPS wordt gebruikt.

1. Gebruik transactiecode **soamanager** en selecteer op het tabblad *Providerbeveiliging* onder *Communicatiebeveiliging* de optie *SSL over HTTP (beveiliging transportkanaal)* en selecteer onder *Verificatie transportkanaal* de optie *Gebruikersnaam/wachtwoord*.
2. Selecteer op het tabblad *Transportinstellingen* onder *Transportverbinding HTTPS* voor *Berekend protocol*.

## 15.8.2.4.4 Promotiebeheer voor SSL configureren

### ➔ Onthouden

Importeer het servercertificaat of het certificaat voor de vertrouwde CA in de JVM-keystore.

1. Klik in de CMC op het tabblad *Promotiebeheer* op ► *Instellingen* ► *CTS-instellingen* ► *Instellingen van webservice* .
2. Controleer of de parameter *Web Service URL* `https://` en het hierboven geconfigureerde poortnummer bevat

### i Opmerking

De optie *Verhogen met CTS* wordt niet weergegeven in de lijst *Taaldoel* of het dialoogvenster *Overrides* als de opgegeven URL niet kan worden bereikt. Als de SSL-koppeling tussen Promotiebeheer en CTS+ mislukt, wordt er een fout opgenomen in het CMC-logboekbestand.



## 15.8.2.5 Vanuit CTS+ naar BI-platform met SSL exporteren

### 15.8.2.5.1 BI-platform Tomcat configureren voor gebruik van HTTPS

Voer de volgende stappen uit op de computer waarop het BI-platform is geïnstalleerd om het BI-platform Tomcat te configureren voor gebruik van HTTPS.

1. Maak een serversleutelpaar, een certificaat en een keystore.
  - a. Voer <INSTALLDIR>\win64\_x64\sapjvm\jre\bin\keytool.exe uit met de volgende parameters:

```
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore
serverkeystore.jks -storetype JKS
keytool -certreq -keyalg RSA -alias server -file server.csr -keystore
serverkeystore.jks
```

- b. Voer de volgende informatie in wanneer u hierom wordt gevraagd:

- Uw voor- en achternaam
- De naam van uw organisatie-eenheid
- De naam van uw organisatie
- De naam van uw plaats of locatie
- De naam van uw provincie
- De landcode van twee letters voor deze eenheid

Er wordt een geformatteerde tekenreeks weergegeven (bijvoorbeeld CN=John Smith, OU=Accounting, O=SAP, L=Vancouver, ST=BC, C=CA). Typ **ja** en druk op  om te bevestigen.

- - 
  2. Stuur de aanvraag voor het servercertificaat naar een Certification Authority (CA).
  3. Importeer het ondertekende servercertificaat in de serverkeystore met de volgende parameters:

```
keytool -import -alias server -keystore serverkeystore.jks -trustcacerts -file
server.crt
```

- - 
  - 
  4. Configureer het Tomcat-configuratiebestand `server.xml` om HTTPS in te schakelen en de serverkeystore die u hebt gemaakt te gebruiken.
  5. Start Tomcat opnieuw en test de verbinding via de volgende URL in browser: `https://<SERVERNAAM>:<SSL-POORTNUMMER>`

## Verwante informatie

[SSL voor CTS+ configureren \[pagina 579\]](#)

### 15.8.2.5.2 CTS+ voor SSL configureren

Om CTS+ te configureren voor SSL, maakt u een PSE voor een SSL-client en importeert u een certificaat.

## Verwante informatie

[SSL voor CTS+ configureren \[pagina 579\]](#)

### 15.8.2.5.3 De test- en productiesystemen bijwerken in CTS+ voor gebruik van HTTPS

Ga als volgt te werk om HTTPS in te schakelen in de test- en productiesystemen:

1. Gebruik de transactiecode STMS.
2. Klik op [Systeemoverzicht](#).
3. Selecteer uw test- en productiesysteem en klik op ► [Ga naar](#) ► [Toepassingstypen](#) ► [Implementatiemethode](#) ►.
4. Controleer of de parameter [Deploy URI](#) `https://` en een geconfigureerd HTTPS-poortnummer bevat

## 15.8.3 Een taak verhogen met CTS

In deze sectie wordt de werkstroom beschreven die hulpprogramma voor Promotiebeheer ondersteunt om CMS-objecten (Central Management Server) van het BI-platform te verhogen van het bronsysteem naar het doelsysteem met behulp van Change Transport System. Voer de volgende stappen uit om CTS te gebruiken om een taak te verhogen:

1. Start het hulpprogramma voor Promotiebeheer via SAP-verificatie en maak een taak.  
Zie de sectie "Een taak maken" in de verwante koppelingen onderin voor meer informatie over het maken van een nieuwe taak.

#### Opmerking

Zorg ervoor dat u als verificatietype "SAP" selecteert in het aanmeldingsvenster op het bronsysteem.

2. In de vervolgkeuzelijst [Doel](#) selecteert u de optie [Verhogen met CTS](#).



3. Klik op [Maken](#).  
Het venster [Objecten van het systeem toevoegen](#) wordt weergegeven. Hier worden de mappen en submappen weergegeven in een boomstructuur.

4. Navigeer naar de map waarin u het InfoObject wilt selecteren.
5. Selecteer het informatieobject dat u wilt toevoegen aan de taak en klik op [Toevoegen](#). Als u een InfoObject wilt toevoegen en het venster [Objecten toevoegen](#) wilt sluiten, klikt u op [Toevoegen en sluiten](#). Het InfoObject wordt aan de taak toegevoegd en het venster [Taken verhogen](#) wordt geopend.

#### **Opmerking**

In het venster Taken verhogen kunt u het volgende doen:

- Gebruik de optie [Objecten toevoegen](#) om meer InfoObjects toe te voegen aan de taak. Zie InfoObject toevoegen aan een taak voor meer informatie.
- Gebruik de optie [Afhankelijkheden beheren](#) om de afhankelijkheden van het geselecteerde InfoObject te beheren. De SAP BW-afhankelijkheden van het object worden weergegeven in de gebruikersinterface en kunnen door gebruikers geselecteerd worden. Zie Taakafhankelijkheden beheren voor meer informatie.

6. Klik op [Verhogen](#). Het venster [Verhogen](#) wordt weergegeven met de id, eigenaar en een korte beschrijving van de huidige ingestelde standaardtransportaanvragen.
7. U kunt de hyperlink [Transportaanvragen](#) gebruiken om het volgende te doen:
  - Details van de transportaanvraag weer te geven.
  - Instellingen van de standaardtransportaanvraag wijzigen.
  - Een andere transportaanvraag te kiezen.
  - Een transportaanvraag maken.
  1. Klik op de hyperlink [Transportaanvragen](#) om de web-UI van de [Transport Organizer](#) te openen.
  2. Als er gevraagd wordt om aanmeldingsreferenties, meldt u zich aan met geldige gebruikersreferenties voor het CTS-domeincontrollersysteem.
  3. Vernieuw het scherm [Verhogen](#) om uw updates weer te geven.

Zie [Transport Organizer Web UI](#) voor meer informatie over het gebruik van de web-UI van de [Transport Organizer](#).

8. Als u de details wilt weergeven voor de afhankelijkheden van de SAP BW-objecten, klikt u op de hyperlink [Afhankelijkheden van het tweede niveau](#).

#### **Opmerking**

Alleen objecten die in een aanvraag zijn ingesloten, worden weergegeven wanneer u op de hyperlink [Afhankelijkheden van het tweede niveau](#) klikt. Als de aanvraag is vrijgegeven, kunt u geen afhankelijkheden zien. Deze hyperlink wordt bovendien grijs weergegeven als er geen actieve afhankelijkheden op het tweede niveau zijn.

9. Klik op [Verhogen](#).
10. Sluit de taak. Het hoofdscherm van promotiebeheer wordt geopend. De status van de taak die u hebt gemaakt, is nu [Geëxporteerd naar CTS](#).
11. Geef het BI-platformobject vrij aan het doelsysteem door de volgende stappen te voltooien:
  - a. Klik op de koppeling in de kolom status van de taak die u wilt verhogen. Het venster [Verhogingsstatus](#) wordt weergegeven.
  - b. Klik op [Status van aanvraag](#). De web-UI van de [Transport Organizer](#) wordt weergegeven.

- c. Als de status van de aanvraag *Bewerkbaar* is, klikt u op *Vrijgeven* om de transportaanvraag van het BI-platformobject vrij te geven. Zie [Releasing Transport Requests with Non-ABAP Objects](#) voor meer informatie over het vrijgeven van transportaanvragen met niet-ABAP-objecten.
  - d. Sluit de web-UI van de *Transport Organizer*.
12. Als u de afhankelijkheden voor de SAP BW-objecten wilt weergeven, klikt u op de hyperlink *Lijst met BW-afhankelijkheden*.

### Opmerking

Het is raadzaam contact op te nemen met het SAP BW-team om updates te verkrijgen voor SAP BW-afhankelijkheden en hun versie, aangezien er aan deze objecten gewerkt wordt door het team.

13. Sluit het venster *Verhogingstatus*.
14. Importeer het BI-platformobject naar het doelsysteem door de volgende stappen te voltooien:
- a. Meld u aan bij de CTS+-domeincontroller.
  - b. Roep de **STMS**-transactie op om het transportbeheersysteem in te voeren.
  - c. Klik op het pictogram *Overzicht importeren*.  
Het venster *Overzicht importeren* wordt weergegeven en hierin kunt u de geïmporteerde wachtrij-items van alle systemen weergeven.
  - d. Kies de systeem-id voor het systeem voor Promotiebeheer van het doel.  
U kunt de lijst van transportaanvragen zien die in het systeem kunnen worden geïmporteerd.
  - e. Klik op *Vernieuwen*.
  - f. Importeer de relevante transportaanvragen. Zie [Importing Requests](#) voor meer informatie.  
Zie [Importing Transport Requests with Non-ABAP Objects](#) voor algemene informatie over het importeren van transportaanvragen met BOLM-inhoud.
15. Voer de volgende stappen uit als het geselecteerde object SAP BW-afhankelijkheden bevat:
- a. Geef de SAP BW-afhankelijkheden vrij aan het doelsysteem door de volgende stappen te voltooien:
    - 1. Meld u aan bij het SAP BW-bronsysteem.
    - 2. Roep een SE09-transactie op. Het venster *Transport Organizer* wordt weergegeven.
    - 3. Klik op *Weergeven*. De SAP BW-aanvraag wordt weergegeven.
    - 4. Klik op de SAP BW-aanvraag en vouw deze uit, zodat de taken worden weergegeven die voor de afhankelijkheden zijn gemaakt.
    - 5. Klik met de rechtermuisknop op de aanvraag die is gekoppeld aan het primaire SAP BW-object en selecteer *Direct vrijgeven*. Herhaal deze stap om alle taken vrij te geven die afzonderlijk aan elk afhankelijke element zijn gekoppeld.
    - 6. Klik met de rechtermuisknop op de aanvraag die is gekoppeld aan het primaire BW-object en selecteer *Direct vrijgeven*.
    - 7. Vernieuw het venster totdat alle aanvragen zijn vrijgegeven.

### Opmerking

U kunt de logboekvermeldingen van een aanvraag bekijken door erop te dubbelklikken.

- b. Importeer de SAP BW-afhankelijkheden naar het doelsysteem door de volgende stappen te voltooien:
  - 1. Meld u aan bij het SAP BW-doelsysteem.
  - 2. Roep de STMS-transactie op om het transportbeheersysteem in te voeren.
  - 3. Klik op het pictogram *Overzicht importeren*. Het venster *Overzicht importeren* wordt weergegeven.

- 
4. Dubbelklik op de systeem-id voor het SAP BW-doel. U kunt de lijst van transportaanvragen zien die in het systeem kunnen worden geïmporteerd.
  5. Importeer de relevante transportaanvragen. Zie [Importing Requests](#) voor meer informatie.  
Zie [Transports with Import Queues](#) voor meer informatie over transporten met importwachtrijen.
  16. Meld u aan bij het doelsysteem om de status weer te geven van de taak die u hebt verhoogd.
- Zie [Configuring Target Systems for Further Applications](#) voor informatie over generieke CTS.

## Verwante informatie

[Een taak maken \[pagina 540\]](#)

[De afhankelijkheden van een taak beheren \[pagina 545\]](#)

# 16 Versiebeheer

## 16.1 Verschillende versies van BI-bronnen beheren

Met de toepassing voor versiebeheer kunt u verschillende versies van BI-bronnen beheren die zich in de gegevensopslagruimte van het BI-platform bevinden. Ter ondersteuning van deze functie bevat het hulpprogramma het SubVersion-versiebeheersysteem.

### i Opmerking

ClearCase is niet opgenomen in de installatie van het BI-platform. Het moet worden geïnstalleerd om het met Versiebeheer te kunnen gebruiken.

Voer de volgende stappen uit om verschillende versies van taken of andere informatieobjecten te beheren:

1. Meld u aan bij de CMC-toepassing en selecteer [Versiebeheer](#).
2. Selecteer in het linkerpaneel van het venster [Versiebeheer](#) de map om de taak of de andere informatieobjecten te bekijken waarvan u de versies wilt beheren.
3. Selecteer de informatieobjecten en klik op [Toevoegen aan VM](#).

### i Opmerking

Door op [Toevoegen aan VM](#) te klikken, wordt een basisversie van het object aangemaakt in de VMS (Version Management System)-gegevensopslagruimte. Er is een basisversie vereist voor daaropvolgende controles.

4. Klik op [Inchecken](#) bij volgende wijzigingen in het document en de versie van het incrementeel gewijzigde document. Het document dat in de VMS-gegevensopslagruimte staat wordt hiermee bijgewerkt.

Het dialoogvenster [Opmerkingen inchecken](#) wordt weergegeven.

5. Voer uw opmerkingen in en klik op [OK](#).  
De wijziging in het versienummer van het geselecteerde informatieobject wordt weergegeven in de kolommen [VMS-versie](#) en [CMS-versie \(Central Management Server\)](#).
6. Als u de meest recente versie van het document op de VMS wilt verkrijgen, selecteert u het vereiste informatieobject en klikt u op [Nieuwste versie ophalen](#).  
De nieuwste versie van de VMS-gegevensopslagruimte wordt in de CMS geïmporteerd.
7. Als u een kopie wilt maken van de nieuwste versie, klikt u op [Kopie maken](#).  
In de gegevensopslagruimten van VMS en CMS wordt een kopie van de geselecteerde versie gemaakt.
8. Selecteer [Geschiedenis](#) om alle versies weer te geven die beschikbaar zijn voor het geselecteerde informatieobject.

Het venster [Geschiedenis](#) wordt weergegeven. De volgende opties worden weergegeven:

- o [Versie ophalen](#) - Indien er meerdere versies zijn en u hebt een bepaalde versie van de BI-bron nodig, kunt u het vereiste informatieobject selecteren en op [Versie ophalen](#) klikken.
- o [Kopie van versie ophalen](#): met deze optie kunt u een kopie van de geselecteerde versie ophalen.
- o [Kopie van versie exporteren](#): met deze optie kunt u een kopie van de geselecteerde versie ophalen en deze opslaan op uw lokale systeem.

- [Vergelijken](#): met deze optie kunt u de metagegevens van twee versies van een taak vergelijken. Zie “Verschillende versies van dezelfde taak vergelijken” voor meer informatie.
9. Selecteer een InfoObject en klik op [Vergrendelen](#) om het te vergrendelen, of op [Ontgrendelen](#) om het te ontgrendelen, of op [Verwijderen](#) om alle versie-inhoud uit de VMS-gegevensopslagruimte te verwijderen. Dit heeft geen invloed op de CMS.


#### Opmerking

Als u een informatieobject vergrendelt, kunt u geen acties meer uitvoeren met het desbetreffende informatieobject.

10. Wanneer de versie in de CMS recenter is dan de versie in de VMS, wordt er een indicator weergegeven naast het bijgewerkte informatieobject. Wanneer u de cursor op de indicator plaatst, wordt de tooltip *De versie in CMS is recenter weergegeven*.
11. Als u een lijst wilt weergeven van alle gecontroleerde bronnen die wel in de VMS maar niet in de CMS voorkomen, klikt u op [Verwijderde bronnen weergeven](#).  
Klik op alle verwijderde bronnen om de geschiedenis van de desbetreffende bron weer te geven. U kunt een verwijderde bron selecteren en op [Versie ophalen](#) klikken om de desbetreffende versie van de bron weer te geven.  
Klik op [Verwijderen](#) om het object ook tijdelijk uit de VMS-gegevensopslagruimte weg te halen.

#### Opmerking

Als u [Versie ophalen](#) gebruikt, wordt de bron verplaatst van de lijst met ontbrekende bestanden op de VMS naar de CMS.

12. Selecteer een informatieobject en klik op  om de eigenschappen van het informatieobject weer te geven.  
U kunt ook met de rechtermuisknop op het informatieobject klikken en stap 3 t/m 12 uitvoeren.

## 16.2 Subversion handmatig starten en stoppen in Unix

In Unix start Subversion mogelijk niet automatisch als de computer opnieuw wordt gestart. Vanaf BI-platform 4.1 SP 2 kunt u `<INSTALLDIR>/svn_startup.sh` uitvoeren om Subversion te starten en `<INSTALLDIR>/svn_shutdown.sh` om het te stoppen.

#### Opmerking

`svn_shutdown.sh` werkt alleen als `svnserve` wordt gestart met `svn_startup.sh`

#### Beperking

Als het Subversion-proces wordt uitgevoerd voordat de SP2-patch is geïnstalleerd, werkt `svn_shutdown.sh` niet nadat de patch is geïnstalleerd. Om Subversion opnieuw te starten, moet u het proces `svnserve` handmatig beëindigen en vervolgens `svn_startup.sh` uitvoeren.

## 16.3 Vereiste bestanden voor Subversion in Solaris 10 en RedHat Linux 5

De volgende bestanden zijn vereist om Subversion uit te voeren.

### **i** Opmerking

Als een van de volgende binaire bestanden ontbreekt voordat de installatie van BI-platform 4.1 SP1 wordt uitgevoerd, voert de gebruiker `<INSTALLDIR>/sap_bobj/lcm_installer.sh <SUBVERSION_PASSWORD> <CMS_PASSWORD>` uit en start deze de Adaptive Processing Server opnieuw om Versiebeheer correct uit te voeren.

- In Solaris 10 installeert u de pakketten `CSWlibiconv2` en `CSWlibgcc-s1` die `libiconv.so.2` en `libgcc_s.so.1` bevatten.

### ➔ Onthouden

Als u de pakketten hebt geïnstalleerd, controleert u of het pad naar deze bibliotheken is opgenomen in de omgevingsvariabele `LD_LIBRARY_PATH` van de gebruiker.

- In RedHat Linux 5 implementeert u `libexpat.so.1`.

## 16.4 De optie Instellingen versiebeheer gebruiken

U kunt de instellingen voor het Versiebeheersysteem instellen en de Subversion- en ClearCase-parameters vanaf de Central Management Console configureren.

1. Klik op *Toepassingen* in de CMC.
2. Dubbelklik op *VMS*.  
Het scherm Versiebeheerinstellingen wordt weergegeven.
3. Selecteer *VMS-instellingen*.
4. Selecteer *Subversion* in de lijst *Versiebeheersystemen*.  
Het serverpoortnummer, het wachtwoord, de naam van de gegevensopslagruimte, de servernaam, de gebruikersnaam, de naam van de werkruimtemap en de naam van het installatiepad (die tijdens de installatie van het hulpprogramma voor promotiebeheer zijn opgegeven) worden weergegeven in de desbetreffende velden.
5. Wijzig zo nodig de velden.

### **i** Opmerking

Zorg ervoor dat u het installatiepad invoert dat het `.exe`-bestand bevat.

In Windows: `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Subversion`

In Unix: `<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_40/subversion/bin`



6. Selecteer *SVN*, *HTTP* of *HTTPS*.

**i** Opmerking

Zie de *Apache Subversion-documentatie* voor meer informatie over het verbinden maken met Subversion met HTTPS.

7. (Optioneel) klik op *VMS testen* om uw VMS-instellingen te valideren.
8. Klik op *Opslaan*.

**i** Opmerking

- Als u wilt dat Subversion uw standaard-VMS is, selecteert u *Als standaard-VMS gebruiken*.
- Start de Adaptive Processing Server opnieuw als u de velden hebt gewijzigd.

## 16.4.1 Standaardinstellingen van Versiebeheersysteem

Als de CMS opnieuw wordt geïnitieerd, worden alle toepassingsinstellingen gewist. De standaardinstellingen van het Versiebeheersysteem zijn:

Tabel 81:

| Parameter                     | Waarde                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servernaam                    | localhost                                                                                                                                  |
| Serverpoort                   | 3690                                                                                                                                       |
| Gebruikersnaam                | LCM                                                                                                                                        |
| Wachtwoord                    | Ingevoerd tijdens installatie.                                                                                                             |
| Installatiepad                | In Windows: <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Subversion<br>In Unix: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/subversion/bin |
| Naam van gegevensopslagruimte | In Windows: svn_repository<br>In Unix: LCM_repository                                                                                      |
| Map van werkruimte            | In Windows: <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut<br>In Unix: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/CheckOut         |
| Protocol                      | SVN                                                                                                                                        |

## 16.4.2 Het ClearCase-versiebeheersysteem instellen in Windows

Voer de volgende stappen uit om het ClearCase-versiebeheersysteem in te stellen in Windows:

1. Klik in het venster *Beheeropties* op *VMS-instellingen*.
2. Selecteer *ClearCase* in de vervolgkeuzelijst *Versiebeheersystemen*.
3. Voer de volgende gegevens in:
  - ClearCase-toewijzing aan station - Voer de naam in van het station. Standaard is dit het station M.  
Bijvoorbeeld: M:
  - VOB-codenaam - Voer de naam in van de VOB (Versioned Object Base). Bijvoorbeeld: VrijdagVB
  - Opslagmap weergeven - Voer het pad in naar de gedeelde map. Bijvoorbeeld: \\HostNaam\MapNaam

### Opmerking

De hostnaam mag niet als localhost worden ingevoerd.

4. Klik op *Opslaan*.
5. Selecteer de optie *Gebruiken als standaard-VMS* om ClearCase te gebruiken als standaardversiebeheersysteem.

## 16.4.3 Het ClearCase-versiebeheersysteem instellen in Unix

Voer de volgende stappen uit om het ClearCase-versiebeheersysteem in te stellen in Unix:

1. Klik in het venster *Beheeropties* op *VMS-instellingen*.
2. Selecteer *ClearCase* in de vervolgkeuzelijst *Versiebeheersystemen*.
3. Voer de volgende gegevens in:
  - ClearCase-toewijzing aan station - Voer de naam in van de map waar de MVFS zich bevindt. Dit is standaard de map `/view`
  - VOB-codenaam - Voer de naam van de VOB en de map waar de VOB zich bevindt in. Bijvoorbeeld:  
`VobMap/VobNaam`
  - Opslagmap weergeven: Voer het pad in naar de map waar de weergaven zijn aangemaakt.
4. Klik op *Opslaan*.
5. Selecteer de optie *Gebruiken als standaard-VMS* om ClearCase te gebruiken als standaardversiebeheersysteem.

## 16.5 Verschillende versies van dezelfde taak vergelijken

U kunt de verschillen tussen twee versies van dezelfde taak bekijken door de volgende stappen uit te voeren:

1. Meld u aan bij de CMC-toepassing.

2. Selecteer [Versiebeheer](#) op de CMC-startpagina.
3. Selecteer in het scherm Versiebeheer de taak waarvoor u de versies wilt vergelijken.
4. Klik op [Geschiedenis](#).  
De pagina Geschiedenis wordt nu geopend en hierop worden alle versies van het geselecteerde InfoObject weergegeven.
5. Selecteer twee versies om deze te vergelijken.
6. Klik op [Vergelijken](#).  
Het vergelijkingsproces wordt gestart en de verschillen worden met oranje en de ontbrekende objecten met rood gemarkeerd.
7. Klik op [Opslaan](#) om het verschillenrapport op te slaan.

## 16.6 Upgrade van Subversion-inhoud uitvoeren

Als u oude subversie-inhoud hebt die is gemaakt met een eerdere versie van het BI-platform, kunt u de inhoud aan de hand van de volgende stappen naar de nieuwste versie upgraden:

1. Meld u aan bij VMS op de SAP BusinessObjects Enterprise 3.x-computer.
2. Check een object in. Check bijvoorbeeld de objecten beheerder en gast tweemaal in.
3. Klik in de CMC op [Gebruikers](#) en controleer of 2 wordt weergegeven in het VMS- en CMS-versienummer.
4. Meld u af van VMS.
5. Ga naar de opdrachtrompt en vervolgens naar C:\Program Files\Subversion\bin. Voer de volgende exportopdracht uit: `svnadmin dump c:/LCM_repository/svn_repository > dumrepo`
6. Kopieer het bestand `dumrepo` naar de BI-platformcomputer
7. Ga naar de opdrachtaanwijzing op de BI-platformcomputer en vervolgens naar C:\Program Files (x86)\SAP. Voer de volgende opdrachten uit:  

```
svnadmin.exe load "C:/Program Files (x86)/SAP BusinessObjects/SAPBusinessObjects Enterprise XI 4.0/LCM_repository/svn_repository" < c:/dumrepo
svnadmin.exe upgrade "C:/Program Files (x86)/SAP BusinessObjects/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/LCM_repository/svn_repository"
```
8. Start de SIA opnieuw op nadat de opdrachten zijn uitgevoerd.
9. Meld u aan bij de CMC en klik op [Versiebeheer](#).
10. Klik op [Gebruikers](#) en controleer of de VMS-versie 2 is.
11. Selecteer het object [Beheerder](#) en klik dan op [Laatste versie ophalen](#).
12. Het versienummer op VMS en CMS zijn nu hetzelfde.

## 16.7 Subversion configureren voor geclusterde Job Servers voor verwerking

### 16.7.1 Optie A: De Subversion-hoofdcomputer vóór eventuele bewerkingen in het versiebeheersysteem configureren

1. Controleer dat de werkkopiemap niet is gemaakt in `<INSTALLDIR>\Checkout`
2. Maak een map voor uw Subversion-werkkopiebestanden en deel deze, en zorg ervoor dat andere computers naar deze bestanden kunnen schrijven.
3. Wijzig in de CMC op de pagina met instellingen voor het versiebeheersysteem de *Servernaam* van `localhost` in het adres van uw hoofdcomputer.
4. Wijzig de *Werkruimte*map in uw werkkopieaandeel in de volgende indeling: `\\<HOSTNAME>\<SHARENAME>`
5. Stop de Server Intelligence Agent (SIA) en wijzig de account van LocalSystem in de beheerder van het besturingssysteem.

#### Opmerking

LocalSystem heeft geen netwerktoegang tot de gedeelde map.

6. Start de SIA.

#### Opmerking

Als de SIA al wordt uitgevoerd onder een account met netwerktoegang tot de gedeelde map, hoeft u alleen alle Job Servers voor verwerking die het versiebeheersysteem hosten opnieuw te starten om de stappen 3 en 4 te implementeren.

### 16.7.2 Optie B: Subversion configureren nadat het versiebeheersysteem een werkkopiemap heeft gemaakt

1. Controleer dat Subversion is geïnstalleerd als onderdeel van het BI-platform.
2. Deel de werkkopiemap in `<INSTALLDIR>\Checkout` en zorg ervoor dat andere computers naar deze map kunnen schrijven.
3. Maak de naam van de werkruimte via een van de volgende methoden:
  - Voer een versiebeheersysteembewerking uit op de hoofdcomputer. Controleer vervolgens de Subversion-werkkopie om de naam van de werkruimte te bepalen.
  - Bereken de naam van de werkruimte door het symbool @ te verwijderen en alle dubbele punten te vervangen door het teken B. Als de cluster bijvoorbeeld de naam `ABCD-LCM:6400` heeft, gebruikt het versiebeheersysteem `ABCD-LCMB6400` als werkruimtenaam.

### **i** Opmerking

Subversion slaat zijn gegevensopslagruimte op in de werkkopiemap.

4. Wijzig de standaard-URL van **localhost** in een URL die elke computer kan gebruiken via de volgende opdracht:

```
svn switch --relocate svn://localhost:3690/svn_repository svn://
<SUBVERSION_MACHINE>:3690/svn_repository \\<SUBVERSION_SHARE>\Checkout
\<WORKSPACE_NAME>-LCMB6400\WORKSPACE
```

5. Voer desgevraagd het wachtwoord van de beheerder van het besturingssysteem, de gebruiker en het wachtwoord in.

### **i** Opmerking

Standaard is de gebruiker LCM en het wachtwoord het wachtwoord dat tijdens de installatie is ingesteld.

6. Wijzig in de CMC op de pagina met instellingen voor het versiebeheersysteem de *Servernaam* van **localhost** in het adres van uw hoofdcomputer.
7. Wijzig de *Werkruimtemap* van **localhost** in uw werkkopieaandeel: \\<SUBVERSION\_SHARE>\Checkout
8. Stop de Server Intelligence Agent (SIA) en wijzig de account van LocalSystem in de beheerder van het besturingssysteem
9. Start de SIA.

### **i** Opmerking

Als de SIA al wordt uitgevoerd onder een account met netwerktoegang tot de gedeelde map, hoeft u alleen alle Job Servers voor verwerking die het versiebeheersysteem hosten opnieuw te starten.

## 16.7.3 Andere SubVersion-computers configureren

Als u andere SubVersion-computers wilt configureren, stopt u de Server Intelligence Agent (SIA) en wijzigt u de account van LocalSystem in een account met netwerktoegang zodat de Job Server voor verwerking toegang heeft tot de gedeelde map (bijvoorbeeld: de account voor de beheerder van het besturingssysteem). Start de SIA opnieuw.

### **i** Opmerking

Als de SIA al wordt uitgevoerd onder een account met netwerktoegang tot de gedeelde map, hoeft u alleen alle Job Servers voor verwerking die het versiebeheersysteem hosten opnieuw te starten.

## 16.8 Dezelfde ClearCase-weergave openen vanaf meerdere versiebeheerservers

1. Installeer de ClearCase-hoofdcomputer.

Deze computer host de interne bestanden en metagegevens die ClearCase gebruikt. Andere computers zullen verbinding maken met deze computer.

2. Installeer de ClearCase-slavecomputer.

Deze computer maakt verbinding met en deelt de weergaven van de ClearCase-hoofdcomputer.

### ➔ Onthouden

Installeer geen serveronderdelen (zoals de Versioned Object Base (VOB)-server of de weergaveserver) voor de ClearCase-pakketten

3. Voeg de naam van de ClearCase-hoofdcomputer toe en gebruik deze als registerserver.
4. Voer de stappen uit de sectie “VOB maken” niet uit. Start de hoofdweergave lokaal en koppel de VOB.
  - a. Maak de naam van de werkruimte via een van de volgende methoden:
    - Voer een versiebeheersysteembewerking uit op de hoofdcomputer. Controleer vervolgens de Subversion-werkkopie map om de naam van de werkruimte te bepalen.
    - Bereken de naam van de werkruimte door het symbool @ te verwijderen en alle dubbele punten te vervangen door het teken *B*. Als de cluster bijvoorbeeld de naam ABCD-LCM: 6400 heeft, gebruikt het versiebeheersysteem ABCD-LCMB6400 als de werkruimtenaam.
  - b. Open de weergave lokaal door de volgende opdracht uit te voeren: `cleartool startview <VIEW_NAME>`  
De weergave wordt weergegeven op de ClearCase-slavecomputer.
  - c. Koppel de VOB door de volgende opdracht uit te voeren: `cleartool mount \<VOB_TAG>`

# 17 Visueel verschil

## 17.1 Visueel verschil in het hulpprogramma voor promotiebeheer

Met behulp van Visueel verschil kunt u de verschillen bekijken tussen twee versies van een ondersteund bestandstype (LCMBIAR) en/of een ondersteund objecttype (LCM-taak). U kunt deze functie gebruiken om het verschil tussen bestanden of objecten te bepalen en zo verschillende rapporttypen te ontwikkelen en onderhouden. Deze functie biedt een vergelijkingsstatus tussen de bron- en doelversies. Als bijvoorbeeld een eerdere versie van het gebruikersrapport juist is en de huidige versie niet goed is, kunt u het bestand vergelijken en analyseren om vast te stellen wat het probleem is.

### Opmerking

Installeer Adobe Flash Viewer om Visueel verschil te gebruiken.

Hieronder volgen de drie typen visuele verschillen die u in een bestand of object kunt detecteren:

- **Verwijderd** - als er een element van een rapport ontbreekt in een van de bestandsversies, wordt dit type verschil aangeduid als Verwijderd. Het element kan bijvoorbeeld een rij, sectie of zelfs een blok zijn.
- **Gewijzigd** - als de bronversie en doelversie van een rapport een verschillende waarde bevatten, wordt dit type verschil aangeduid als Gewijzigd. De waarde kan bijvoorbeeld de celinhoud of het resultaat van een lokale variabele zijn.
- **Ingevoegd** - als de doelversie van een rapport een element bevat dat niet voorkomt in de bronversie, wordt dit type verschil aangeduid als Ingevoegd.

Hieronder volgen de objecttypen die de functie Visueel verschil ondersteunen:

- LCMBIAR
- Promotiebeheer-taak

U kunt de volgende combinaties vergelijken:

- Een Promotiebeheer-taak met een ander Promotiebeheer-taak
- Een Promotiebeheer-taak met een LCMBIAR-bestand
- Een LCMBIAR-bestand met een ander LCMBIAR-bestand
- Een LCMBIAR-bestand met een Promotiebeheer-taak.

## Voorkeuren

Op de startpagina van Visueel verschil kunt u voorkeuren instellen zoals landinstellingen van het product, voorkeurslandinstellingen voor weergave, maximumaantal objecten per pagina, tijdzone en aanwijzingen voor niet-opgeslagen gegevens.

## Startpagina

De startpagina van Visueel verschil bevat de volgende tabbladen en vensters:

- Nieuwe vergelijking: op dit tabblad kunt u een nieuwe vergelijking tussen objecten instellen
- Zoeken naar vergelijkingen: in dit veld kunt u zoeken naar objecten die al vergeleken zijn
- Venster Vergelijkingen: hier worden de tabbladen met filters en verschillen weergegeven
- Venster Vergelijkingen: verschillen: in dit venster worden de vergeleken objecten weergegeven met de naam van de vergelijking, de datum/tijd en de status van de verschillen

### 17.1.1 Objecten of bestanden vergelijken met Visueel verschil

Met de optie Visueel verschil kunt u de BIAR-bestanden en -objecten vergelijken.

Voer de volgende stappen uit om bestanden te vergelijken op visuele verschillen:

1. Meld u aan bij de CMC-toepassing.
  2. Klik op de CMC-startpagina op het tabblad *Beheren* op de koppeling *Visueel verschil*.  
De pagina Visueel verschil wordt weergegeven. De vergeleken bestanden worden opgeslagen in de map Verschillen of in submappen die door de gebruiker zijn gemaakt.
- #### Opmerking
- Klik op het mappictogram om een nieuwe submap te maken.
3. Klik op *Nieuwe vergelijking*.  
Het venster *Visueel verschil - vergelijkingen* wordt weergegeven.
  4. Selecteer het referentiesysteem in *Systeem selecteren* onder Referentie.  
U kunt verbinding maken met de volgende referentiesystemen:
    - CMS
    - VMS
    - Lokaal bestandssysteem
  5. Klik op *Bladeren* om het object te selecteren, of om een bestand op uw lokale systeem te selecteren dat u wilt vergelijken.
  6. Selecteer het doelsysteem in *Systeem selecteren* onder Doel.  
U kunt verbinding maken met de volgende referentiesystemen:
    - CMS
    - VMS
    - Lokaal bestandssysteem
- #### Opmerking
- Als u zich aanmeldt bij de CMS of VMS, kan het geselecteerde object in het referentiesysteem ook automatisch bij een object met dezelfde naam in het referentiesysteem gezocht worden.
7. Klik op *Bladeren* om het object te selecteren, of om een taak op uw lokale systeem te selecteren dat u wilt vergelijken.



8. Klik op [Toevoegen](#).

De objecten die voor vergelijking zijn geselecteerd, worden aan de winkelwagen toegevoegd.

Als er meer dan een paar objecten aan de winkelwagen wordt toegevoegd, kunt u een planning maken zodat de objecten later worden vergeleken. Als de winkelwagen echter maar één paar objecten bevat, kunt u deze objecten vergelijken.

Als u de bestanden wilt vergelijken, gaat u door naar de volgende stap. Zie [De vergelijking plannen \[pagina 598\]](#) als u de vergelijking wilt plannen.

9. Klik op [Vergelijken](#) om de objecten of mappen te vergelijken.

#### **i** Opmerking

De vergelijking van het taakbestand van LCMBIAR/promotiebeheer omvat:

- LCMBIAR-metagegevens: vergelijking van de details van de taak, zoals naam, auteur en tijd.
- Primaire objecten: vergelijking van alle uitdrukkelijk geselecteerde objecten in het LCMBIAR-bestand met een gelijksoortig object in het LCMBIAR-doelbestand door CUID.
- Afhankelijke objecten: vergelijking van het geselecteerde afhankelijke object in het bestand met een gelijksoortig object in het doelbestand door CUID.

Als er andere objecten dan een LCMBIAR- of promotiebeheertaak worden geselecteerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven: *Invoegtoepassing niet gevonden.*

Het vergelijkingsproces gaat direct van start. Eventuele verschillen worden weergegeven in de [viewer van Visueel verschil](#). De verschillen worden met oranje en de ontbrekende objecten met rood gemarkeerd.

U kunt ook de filteroptie gebruiken om de vergeleken objecten per type te bekijken, en met verschillen of met gedeelde attributen.

10. Klik op [Opslaan](#) om het verschillenrapport op te slaan.

11. Geef de locatie op waar u het rapport wilt opslaan, en klik op [OK](#).

## 17.1.2 Objecten of bestanden vergelijken met het Versiebeheersysteem

U kunt taken of mappen voor Promotiebeheer vergelijken in een Versiebeheersysteem via de optie Visueel verschil.

Voer de volgende stappen uit om objecten in een versiebeheersysteem te vergelijken:

1. Meld u aan bij de CMC-toepassing.
2. Klik op de CMC-startpagina op het tabblad [Beheren](#) op de koppeling [Visueel verschil](#).  
De pagina Visueel verschil wordt weergegeven. De vergeleken bestanden worden opgeslagen in de map Verschillen of in submappen die door de gebruiker zijn gemaakt.

#### **i** Opmerking

Klik op het mappictogram om een nieuwe submap te maken.

3. Klik op [Nieuwe vergelijking](#).

Het venster [Visueel verschil - vergelijkingen](#) wordt weergegeven.

4. Selecteer [Aanmelden bij VMS](#) in [Systeem selecteren](#) onder Verwijzing.
5. Voer de aanmeldingsreferenties in voor VMS en klik op [Aanmelden](#).  
Nu wordt het dialoogvenster [Visueel verschil - Automatisch doelsysteem selecteren](#) weergegeven.
6. Klik op [Nee](#) als u een ander doelsysteem wilt instellen, of klik op [Ja](#) als het doelsysteem hetzelfde moet zijn als het referentiesysteem.
7. Klik op [Bladeren](#) om in de referentie- en doelsystemen de objecten of taken te selecteren die u wilt vergelijken.
8. Klik op [Toevoegen](#).  
De objecten die zijn geselecteerd om te vergelijken, worden weergegeven in het venster [Nieuwe vergelijking](#).  
U kunt de bestanden meteen vergelijken, of de vergelijking voor later plannen. Als u de bestanden wilt vergelijken, gaat u door naar de volgende stap. Zie [De vergelijking plannen \[pagina 598\]](#) als u de vergelijking wilt plannen.
9. Klik op [Vergelijken](#) om de mappen of objecten te vergelijken.  
Het vergelijkingsproces gaat direct van start. Eventuele verschillen worden weergegeven in de [viewer van Visueel verschil](#). De verschillen worden met oranje en de ontbrekende objecten met rood gemarkeerd.  
U kunt ook de filteroptie gebruiken om de vergeleken objecten per type te bekijken, en met verschillen of met gedeelde attributen.
10. Klik op [Opslaan](#) om het verschillenrapport op te slaan.
11. Geef de locatie op waar u het rapport wilt opslaan, en klik op [OK](#).

## 17.1.3 De vergelijking plannen

Voer de volgende stappen uit om de vergelijking van bestanden of objecten te plannen:

1. Klik op [Planning](#).  
Het venster [Visueel verschil - Planning](#) wordt weergegeven.
2. Selecteer de frequentie waarmee de vergelijking moet worden uitgevoerd in de lijst [Vergelijking uitvoeren](#).
3. Geef in de toepasselijke velden het aantal nieuwe pogingen op, evenals het interval.

### Opmerking

U kunt het interval alleen opgeven als u het aantal nieuwe pogingen opgeeft.

4. Geef de rapportnaam op en klik op [Bladeren](#) om naar de locatie te gaan waar u het rapport wilt opslaan.  
Het venster [Taak opslaan in](#) wordt weergegeven.
5. Selecteer de gewenste map waar u het rapport wilt opslaan en klik op [OK](#).

### Opmerking

Afhankelijk van de optie die u in de lijst [Vergelijking uitvoeren](#) selecteert, moet u de datum en tijd voor de vergelijking opgeven.

6. Klik op [Planning](#).

De gebruiker kan het object van de vergelijking of het verschillenrapport later weergeven in de viewer van Visueel verschil. De pagina [Vergeleken verschillen](#) wordt weergegeven met de lijst met mappen en bestanden of de vergelijkingsrapporten.

De pagina Vergeleken verschillen heeft ook de volgende opties:

- 
- *Geschiedenis*: met deze optie kunt u de geschiedenis van de vergelijking weergeven.
  - *Opnieuw uitvoeren*: met deze optie wordt de vergelijking opnieuw uitgevoerd.
  - *Planning*: met deze optie kunt u de vergelijking plannen.

# 18 Toepassingen beheren

## 18.1 Toepassingen beheren via de CMC

### 18.1.1 Overzicht

In het beheergebied *Toepassingen* van de CMC kunt u wijzigingen aanbrengen in de weergave en functionaliteit van webtoepassingen, zoals de CMC en BI-startpunt, zonder enige kennis van programmeren. U kunt ook de toegang van gebruikers, groepen en beheerders tot toepassingen aanpassen door hun rechten te wijzigen.

In deze sectie vindt u contextuele informatie, procedures en instructies voor het beheren van diverse instellingen. De volgende toepassingen hebben instellingen die kunnen worden gewijzigd via de CMC:

- Meldingstoepassing
- Analysis-editie voor OLAP
- BEx-webtoepassingen
- BI-startpunt
- BI-werkruimten
- Central Management Console
- Samenwerking (met SAP Jam of SAP StreamWork)
- BI-commentaar
- Crystal Reports-configuratie
- Dashboards
- Desktop Intelligence
- Discussies
- HANA-verificatie
- Hulpprogramma voor informatieontwerp
- Toezichtfunctie
- Beheerprogramma voor multitenancy
- Toepassing Information Steward
- Open Document
- Toepassing voor platform zoeken
- Promotiebeheer
- Hulpprogramma voor rapportconversie
- SAP BusinessObjects Mobile
- SAP Lumira
- Hulpprogramma voor vertaalbeheer
- Universe-ontwerpprogramma
- Hulpprogramma voor upgradebeheer
- Versiebeheer
- Visueel verschil
- Web Intelligence

- RESTful-webservice
- Webservice
- Widgets

## 18.1.2 Algemene instellingen voor toepassingen

### 18.1.2.1 Gebruikersrechten instellen voor toepassingen

U kunt rechten gebruiken om de toegang van gebruikers tot bepaalde functies in toepassingen te beheren. Met het gebied [Toepassingen](#) in de CMC kunt u principals toewijzen aan de toegangscontrolelijst voor een toepassing, de rechten van een principal weergeven en de rechten wijzigen die een principal tot een toepassing heeft. Zie voor meer informatie over het beheer van rechten de *Beheerdershandleiding voor SAP BI-platform*.

### 18.1.2.2 Het niveau voor het traceringslogboek voor webtoepassingen instellen in de CMC

Als u andere webtoepassingen wilt traceren, moet u het bijbehorende `BO_trace.ini`-bestand handmatig configureren.

1. Klik in het gebied [Toepassingen](#) van de CMC met de rechtermuisknop op een toepassing en selecteer [Instellingen van traceringslogboek](#).

#### Opmerking

Deze toepassingen hebben instellingen voor traceringslogboeken: BI-startpunt, CMC, Open Document, Promotiebeheer, Versiebeheer, Visueel verschil en Webservice.

Het dialoogvenster [Instellingen van traceringslogboek](#) wordt weergegeven.

2. Selecteer een instelling in de lijst [Logboekniveau](#).
3. Klik op [Opslaan en sluiten](#).


Het nieuwe niveau van het traceringslogboek wordt van kracht na de volgende aanmelding bij de webtoepassing.

## Verwante informatie

[Niveaus voor traceringslogboeken \[pagina 601\]](#)

### 18.1.2.2.1 Niveaus voor traceringslogboeken

De volgende traceringslogboekniveaus zijn beschikbaar voor BI-platformonderdelen:

| Niveau    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onbepaald | Het niveau voor het traceringslogboek wordt opgegeven via een andere methode, meestal een INI-bestand.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geen      | Er wordt geen tracering uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laag      | Met het filter van het traceringslogboek kunnen foutberichten worden geregistreerd, terwijl waarschuwingen en statusberichten worden genegeerd. Belangrijke statusberichten worden geregistreerd voor het opstarten en afsluiten van onderdelen en begin- en eindverzoeken. Dit niveau wordt niet aanbevolen voor foutopsporing.                 |
| Gemiddeld | Het filter voor het traceringslogboek is zo ingesteld dat fout-, waarschuwings- en de meeste statusberichten worden opgenomen. De minder belangrijke of zeer uitgebreide statusberichten worden weggefilterd. Dit niveau is niet uitgebreid genoeg voor foutopsporing.                                                                           |
| Hoog      | <p>Er worden geen berichten gefilterd. Dit niveau wordt aanbevolen voor foutopsporing.</p> <div>  <b>Let op</b><br/> Dit niveau van het traceringslogboek heeft een aanzienlijk effect op systeembronnen, verhoogt CPU-gebruik en neemt opslagruimte in. </div> |

## 18.1.3 Toepassingsspecifieke instellingen

### 18.1.3.1 CMC-toepassingsinstellingen beheren

#### 18.1.3.1.1 Verificatie en programmaobjecten

U kunt instellen welke typen programmaobjecten door gebruikers kunnen worden uitgevoerd en u kunt de referenties configureren die nodig zijn om programmaobjecten te kunnen uitvoeren.

Wees bedacht op de potentiële beveiligingsrisico's die het toevoegen van programmaobjecten aan de gegevensopslagruimte met zich meebrengen. Het toegangsniveau voor bestanden van de account waaronder een programmaobject wordt uitgevoerd, bepaalt welke wijzigingen het programma kan aanbrengen in bestanden.

#### Typen programmaobjecten in- of uitschakelen

Als eerste beveiligingsmaatregel kunt u configureren welke typen programmaobjecten voor gebruik beschikbaar zijn.

## Verificatie op alle platforms

In het beheergebied [Mappen](#) van de CMC moet u referenties opgeven voor de account waaronder het programma wordt uitgevoerd. Met deze functie kunt u een specifieke gebruikersaccount voor het programma instellen en aan deze account de juiste rechten toewijzen, zodat het programmaobject onder die account wordt uitgevoerd.

Ook kunnen gebruikers die programmaobjecten aan Information Platform Services toevoegen, hun eigen referenties aan een programmaobject toewijzen en het programma toegang geven tot het systeem. Op die manier wordt het programma onder die gebruikersaccount uitgevoerd en zijn de rechten van het programma beperkt tot de rechten van de gebruiker. Als u geen gebruikersaccount voor een programmaobject opgeeft, wordt het uitgevoerd onder de standaardsysteemaccount die meestal lokaal rechten heeft en dus geen rechten elders in het netwerk.

### Opmerking

Als er geen referenties zijn opgegeven, kunt u geen programmaobject plannen. U kunt standaardreferenties opgeven door [CMC](#) te selecteren in het beheergebied [Toepassingen](#). Klik in het menu [Acties](#) op [Rechten voor programmaobjecten](#). Klik op [Plannen met de volgende referenties van het besturingssysteem](#) en geef een standaardgebruikersnaam en -wachtwoord op.

## Verificatie voor Java-programma's

Met Information Platform Services kunt u de beveiliging voor alle programmaobjecten instellen. Information Platform Services dwingt voor Java-programma's het gebruik van een Java Policy File af. Een Java Policy File bevat een standaardinstelling die consistent is met de Java-standaard voor onbeveiligde code. Gebruik het Java Policy Tool (dat beschikbaar wordt gesteld in de Java Development Kit) om het Java Policy File zo te wijzigen dat deze aan uw specifieke behoeften voldoet.

Het Java Policy Tool heeft twee codebase-vermeldingen. De eerste vermelding verwijst naar de SAP BusinessObjects Enterprise Java SDK en verschaft programmaobjecten de volledige rechten voor alle JAR-bestanden van SAP BusinessObjects Enterprise. De tweede codebase-vermelding is van toepassing op alle lokale bestanden. Deze gebruikt dezelfde beveiligingsinstellingen voor onbeveiligde code als de Java-standaard voor onbeveiligde code.

### Opmerking

De instellingen voor de Java Policy zijn universeel voor alle Program Job Servers die op dezelfde computer worden uitgevoerd.

### Opmerking

De Java Policy File wordt standaard geïnstalleerd in de Java SDK-map in de hoofdmap van Information Platform Services. Onder Windows bevindt deze map zich meestal op de volgende locatie: `C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\crystal-program.policy`

### 18.1.3.1.1 Een type programmaobject in- of uitschakelen

1. Selecteer in het gebied *Toepassingen* de *Central Management Console*.
2. Klik op ► *Acties* ► *Rechten voor programmaobjecten* .  
Het dialoogvenster *Rechten voor programmaobjecten* wordt weergegeven.
3. Selecteer in het gebied *Gebruikers het volgende toestaan* de typen programmaobjecten waartoe u gebruikers toegang wilt geven.

U kunt *Scripts/binaire bestanden uitvoeren* of *Java-programma's uitvoeren* selecteren.

Als u *Java-programma's uitvoeren* hebt geselecteerd, kunt u het selectievakje *Imitatie gebruiken* in- of uitschakelen. Deze optie voorziet het Java-programma van een token voor aanmelding bij Information Platform Services.

4. Klik op *Opslaan en sluiten*.

### 18.1.3.1.2 Uitbreidingsmodules registreren in het systeem

#### Opmerking

Deze functie is niet van toepassing op Web Intelligence-documenten.

Voordat u uw programma-uitbreidingen op bepaalde objecten kunt toepassen, moet u uw bibliotheek met code beschikbaar stellen voor elke computer waarop de plannings- of weergaveaanvragen worden verwerkt. Bij de installatie van het BI-platform wordt op elke Job Server, verwerkingsserver en RAS (Report Application Server) een standaardmap voor uw uitbreidingsmodules gemaakt. U wordt aangeraden uw uitbreidingsmodules naar de standaardmap op elke server te kopiëren. Onder Windows is de standaardmap `C:\Program Files\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\ProcessExt`. Onder Unix is de standaardmap `sap_bobj/ProcessExt`.

#### Tip

Bestanden voor uitbreidingsmodules kunnen worden gedeeld.

Afhankelijk van de functionaliteit in de programma-uitbreiding, kopieert u de bibliotheek naar de volgende computers:

- Als uw uitbreidingsmodule alleen planningsaanvragen onderschept, kopieert u de bibliotheek naar elke computer die als Adaptive Job Server wordt uitgevoerd.
- Als uw uitbreidingsmodule alleen weergaveaanvragen ondervangt, kopieert u de bibliotheek naar elke computer die als Crystal Reports Processing Server of RAS wordt uitgevoerd.
- Als uw uitbreidingsmodule plannings- en weergaveaanvragen onderschept, kopieert u de bibliotheek naar elke computer die als een Adaptive Job Server Crystal Reports -verwerkingsserver of RAS wordt uitgevoerd.

#### Opmerking

als de programma-uitbreiding alleen is vereist voor plannings-/weergaveaanvragen op een bepaalde servergroep, hoeft u de bibliotheek alleen te kopiëren naar alle verwerkingsservers in die groep.



## 18.1.3.1.2.1 Een uitbreidingsmodule registreren in het systeem

1. Ga naar het beheergebied *Toepassingen* in CMC.
2. Selecteer *Central Management Console*.
3. Klik op ► *Acties* ► *Uitbreidingsmodules* ▼.  
Het dialoogvenster *Uitbreidingsmodules: CMC* wordt weergegeven.
4. Geef in het vak *Naam* een weergavenaam op voor uw uitbreidingsmodule.
5. Typ in het vak *Locatie* de bestandsnaam en eventueel het pad van uw uitbreidingsmodule.
  - Als u uw uitbreidingsmodule naar de standaardmap op de desbetreffende computers hebt gekopieerd, hoeft u alleen de bestandsnaam (zonder extensie) te typen.
  - Als u uw uitbreidingsmodule naar een submap van de standaardmap hebt gekopieerd, typt u het pad als volgt: <submap>/<bestandsnaam>
6. Gebruik het vak *Beschrijving* om informatie over uw uitbreidingsmodule toe te voegen.
7. Klik op *Toevoegen*.

### ➔ Tip

Als u een uitbreidingsmodule wilt verwijderen, selecteert u de gewenste module in de lijst *Bestaande extensies* en klikt u op *Verwijderen*. (Zorg ervoor dat er geen terugkerende taken op deze uitbreidingsmodule zijn gebaseerd; deze taken zullen mislukken.)

8. Klik op *Opslaan en sluiten*.  
De uitbreidingsmodule wordt in CMC geregistreerd.

U kunt deze uitbreidingsmodule nu selecteren om de business logic op bepaalde objecten toe te passen.

## 18.1.3.1.2.2 Programma-uitbreidingen voor meerdere servers delen

### i Opmerking

Deze functie is niet van toepassing op Web Intelligence-documenten of -rapporten gemaakt in SAP Crystal Reports voor Enterprise.

Als u alle uitbreidingsmodules op één locatie wilt plaatsen, kunt u de standaardmap voor uitbreidingsmodules voor elke Adaptive Job Server, Crystal Reports-verwerkingsserver en RAS overschrijven. Kopieer eerst uw programma-uitbreidingen naar een gedeelde map op een netwerkstation dat voor alle servers toegankelijk is. Wijs het netwerkstation toe op elke servercomputer.

### i Opmerking

toegewezen stations onder Windows zijn geldig totdat u de computer opnieuw opstart.

Als u servers in Windows en UNIX uitvoert, moet u een DLL- en een SO-versie van elke uitbreidingsmodule naar de gedeelde map kopiëren. Bovendien moet het gedeelde netwerkstation voor Windows- en UNIX-computers zichtbaar zijn (via Samba of een ander systeem voor het delen van bestanden).

Ten slotte wijzigt u de opdrachtregels van alle servers om de standaardmap voor programma-uitbreidingen aan te passen. Als u de opdrachtregel wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Servers in de CMC, selecteert u een server en opent u de pagina Eigenschappen. Voeg `-report_ProcessExtPath <absolute path>` toe aan de opdrachtregel. Vervang `<absoluut pad>` door het pad naar de nieuwe map, met inachtneming van de bestandsnaamconventies voor het besturingssysteem op de server (bijvoorbeeld `M:\code\uitbreidingsmodules`, `/hoofdmap/gedeeld/code/uitbreidingsmodules`, enzovoort).

Als u de standaardmap voor de uitbreidingsmodules wilt wijzigen, stopt u de server vanuit de CMC. Geef vervolgens de eigenschappen van de server weer om de opdrachtregel te wijzigen. Start de server opnieuw wanneer u klaar bent.

### 18.1.3.1.3 CMC-tabtoegang beheren

#### 18.1.3.1.3.1 Gedelegeerd beheer en CMC-tabtoegang

De systeembeheerder van BI-platform beheert meestal een groot aantal documenten, mappen, gebruikers, servers en andere objecten. In grootschalige bedrijfsomgevingen is één beheerder soms echter niet voldoende. Een systeembeheerder die zich alleen op de belangrijkste taken wil concentreren, kan gedelegeerde beheerders maken en subreeksen met managementtaken aan deze beheerders toewijzen (bijvoorbeeld het beheer van een afdeling of tenants). In tegenstelling tot systeembeheerders voeren gedelegeerde beheerders een beperkte reeks taken uit en hebben ze minder rechten tot objecten in het systeem.

Met de standaardconfiguratie van de Central Management Console hebben gebruikers toegang tot alle beschikbare CMC-tabbladen. De systeembeheerder kan CMC-tabtoegang beheren om te bepalen welke tabbladen worden weergegeven aan principals (gebruikers of gebruikersgroepen). Teneinde de gebruikerservaring en werkstroom van de gedelegeerde beheerder te verbeteren, kan een systeembeheerder ook CMC-tabbladen verbergen die een gedelegeerde beheerder waarschijnlijk niet zal gebruiken.

#### Let op

Beheer van CMC-tabtoegang heeft alleen invloed op de visuele weergave van de CMC-gebruikersinterface. CMC-tabbladen verbergen zorgt niet voor verhoogde beveiliging, omdat beveiligingsrechten voor objecten op tabbladen niet worden ingesteld of gewijzigd. U zorgt dat gebruikers geen onbevoegde bewerkingen op niet-geautoriseerde objecten uitvoeren (bijvoorbeeld het beheer van servers via de Central Configuration Manager of software van derden op basis van de BI-platform SDK), moet u de toepasselijke beveiligingsrechten voor objecten instellen, bijvoorbeeld serverobjecten.

## Verwante informatie

[CMC-tabtoegang voor andere gebruikers beheren \[pagina 608\]](#)

[Rechten beheren om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te configureren \[pagina 610\]](#)

## 18.1.3.1.3.2 Met CMC-tabtoegang werken

### 18.1.3.1.3.2.1 CMC-tabtoegang voor andere gebruikers beheren

Een systeembeheerder heeft altijd toegang tot alle CMC-tabbladen. Aan de hand van onderstaande richtlijnen kunt u bepalen tot welke CMC-tabbladen principals toegang hebben:

- Voor een vereenvoudigd beheerproces, minder onderhoud en een kleiner aantal problemen is het raadzaam dat beheerders CMC-tabtoegang op gebruikersgroepsniveau beheren (en niet op gebruikersniveau).
- Voor CMC-tabbladen met mappen op het hoogste niveau moet een beheerder toegang tot een tabblad verlenen en het recht *Weergave* voor de map op het bovenste niveau van het tabblad verlenen. De volgende CMC-tabbladen bieden ondersteuning voor mappen op het hoogste niveau:
  - *Toegangs niveaus*
  - *Agenda's*
  - *Categorieën*
  - *Verbindingen/Universeverbindingen*
  - *Cryptografiesleutels*
  - *Gebeurtenissen*
  - *Federaties*
  - *Mappen*
  - *Postvakken IN*
  - *OLAP-verbinding*
  - *Persoonlijke categorieën*
  - *Persoonlijke mappen*
  - *Profielen*
  - *Herhalingslijsten*
  - *Servers en groepen*
  - *Tijdelijke opslag*
  - *Universes*
  - *Gebruikers en groepen*
  - *Webservicequery*
- Voor verbeterde systeembeveiliging hebben alleen leden van de groep Beheerders toegang tot de volgende CMC-tabbladen. Als systeembeheerders hebben leden van de groep Beheerders toegang tot alle CMC-tabbladen, ongeacht de toegangsrechten voor CMC-tabbladen. Toegangsrechten voor CMC-tabbladen zijn ontworpen om toegang tot CMC-tabbladen te beheren voor gedelegeerde beheerders, dat wil zeggen, gebruikers die niet lid zijn van de groep Beheerders.
  - *Controlefunctie*
  - *Verificaties*
  - *Cryptografiesleutels*
  - *Licentiesleutels*
  - *Toezicht*
  - *Sessies*
  - *Instellingen*
  - *Beheer van gebruikersattributen*

### Let op

Beheer van CMC-tabtoegang heeft alleen invloed op de visuele weergave van de CMC-gebruikersinterface. CMC-tabbladen verbergen zorgt niet voor verhoogde beveiliging, omdat beveiligingsrechten voor objecten op tabbladen niet worden ingesteld of gewijzigd. U zorgt dat gebruikers geen onbevoegde bewerkingen op niet-geautoriseerde objecten uitvoeren (bijvoorbeeld het beheer van servers via de Central Configuration Manager of software van derden op basis van de BI-platform SDK), moet u de toepasselijke beveiligingsrechten voor objecten instellen, bijvoorbeeld serverobjecten.



## 18.1.3.1.3.2.1.1 CMC-tabtoegang voor andere gebruikers beheren

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op een principal op het tabblad [Gebruikers en groepen](#) en selecteer [CMC-tabconfiguratie](#).

### Opmerking

Als de CMC-tabtoegang onbeperkt is, wordt het volgende bericht weergegeven: Waarschuwing: toegang tot CMC-tabbladen is momenteel onbeperkt. Als u CMC-toegang wilt beperken, klikt u op de tab Toegang, selecteert u 'CMC' en stelt u de toegang tot CMC-tabbladen in op beperkt. De volgende instellingen worden van kracht nadat toegang tot CMC-tabbladen beperkt is. U kunt CMC-tabtoegang nog steeds configureren. De configuratie wordt echter pas geïmplementeerd wanneer u CMC-tabtoegang beperkt.

Er wordt een tabel weergegeven in het dialoogvenster [CMC-tabtoegang configureren](#):

-  of  geeft aan tot welke CMC-tabbladen de principal toegang heeft.
  - [Overgenomen](#) geeft aan dat tabtoegang is overgenomen van de bovenliggende gebruikersgroep(en).
  - [Expliciet](#) geeft aan dat tabtoegang expliciet is opgegeven op het niveau van de principal.
3. Bekijk de rechten voor CMC-tabtoegang. U kunt de rechten wijzigen via de knoppen op de werkbalk:
    - Klik op [Verlenen](#) om expliciet toegang tot een tabblad te verlenen.
    - Klik op [Weigeren](#) om expliciet toegang tot een tabblad te weigeren.
    - Klik op [Overnemen](#) om een overgenomen toegangsrecht te gebruiken.

### Opmerking

Wanneer u op een knop klikt, worden de wijzigingen onmiddellijk op de principal toegepast.

4. Klik op [Sluiten](#) als u klaar bent.

De nieuwe tabtoegang die van kracht is, wordt weergegeven in de kolom [Recht](#) van de tabel.

## Verwante informatie

[CMC-tabtoegang beperken \[pagina 611\]](#)

## 18.1.3.1.3.2.1.2 Overname van CMC-tabtoegang

CMC-tabtoegangsrechten en het recht om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te beheren, worden op dezelfde manier toegepast en overgenomen als andere beveiligingsrechten van het BI-platform. Als er niet expliciet tabtoegang voor principals is opgegeven, nemen zij de tabtoegang over van de gebruikersgroepen waarvan zij lid zijn.

Als een gebruiker lid is van twee gebruikersgroepen, wordt tabtoegang op dezelfde manier bepaald als alle andere rechten van het BI-platform. Als bijvoorbeeld toegang tot een CMC-tab in een van de groepen wordt verleend en in de andere groep wordt geweigerd, heeft de principal geen toegang tot de CMC-tab.

### i Opmerking

- Wanneer het CMC-tabtoegangsrecht van een gebruikersgroep wordt gewijzigd, wordt dezelfde tabtoegang voor alle gebruikers of gebruikersgroepen gewijzigd die rechten overnemen van de gebruikersgroep, als hun CMC-tabtoegang is ingesteld op [Overgenomen](#).
- Tabtoegang dat is ingesteld op het gebruikersniveau, heeft altijd voorrang op tabtoegang dat is overgenomen van gebruikersgroepen.

## 18.1.3.1.3.2.1.3 Gebruikersgroepen met gedelegeerde beheerders

U kunt een reeks gebruikersgroepen met gedelegeerde beheerders maken om CMC-tabbeheer te vereenvoudigen. U voorkomt dat u afzonderlijke CMC-tabtoegang moet configureren door een bestaande gebruiker of gebruikersgroep lid te maken van een gebruikersgroep met gedelegeerde beheerders. De volgende configuratie wordt aangeraden, maar kan worden afgestemd op specifieke bedrijfsvereisten.

### i Opmerking

Lidmaatschap van meerdere groepen resulteert in extra rechten, als de rechten zijn ingesteld op [Overgenomen](#).

| Gebruikersgroep met gedelegeerde beheerders | Aanbevolgen rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeembeheerders                           | Verleen toegang tot alle tabbladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebruikerbeheerders                         | Verleen toegang tot <a href="#">Toegangs niveaus</a> , <a href="#">Mappen</a> , <a href="#">Postvakken IN</a> , <a href="#">Persoonlijke mappen</a> , <a href="#">Persoonlijke categorieën</a> , <a href="#">Queryresultaten</a> , <a href="#">Sessies</a> en <a href="#">Gebruikers en groepen</a> . Stel alle andere tabbladen in op <a href="#">Overgenomen</a> .                                                 |
| Inhoudbeheerders                            | Verleen toegang tot <a href="#">Kalenders</a> , <a href="#">Categorieën</a> , <a href="#">Gebeurtenissen</a> , <a href="#">Mappen</a> , <a href="#">Exemplaarbeheer</a> , <a href="#">Persoonlijke categorieën</a> , <a href="#">Persoonlijke mappen</a> , <a href="#">Profielen</a> , <a href="#">Queryresultaten</a> en <a href="#">Universes</a> . Stel alle andere tabbladen in op <a href="#">Overgenomen</a> . |
| Serverbeheerders                            | Verleen toegang tot <a href="#">Servers</a> en <a href="#">Toepassingen</a> . Stel alle andere tabbladen in op <a href="#">Overgenomen</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 18.1.3.1.3.2.1.4 Rechten beheren om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te configureren

In een grootschalige bedrijfsomgeving moet een systeembeheerder het beheer van CMC-tabtoegang mogelijk delegeren aan een gedelegeerde beheerder. In een systeem met meerdere tenants heeft elke tenant mogelijk een gedelegeerde beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van CMC-tabtoegang voor andere gebruikers en gebruikersgroepen.

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad *Gebruikers en groepen* op een principal en selecteer *CMC-tabconfiguratie*.

In het dialoogvenster *CMC-tabtoegang configureren* wordt *Rechten voor configuratie van CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen* weergegeven voor de principal.

### Opmerking

Als dit recht wordt verleend, kan de principal CMC-tabtoegang beheren (alleen voor tabbladen waarvoor de principal toegang heeft) voor gebruikers waarvoor de principal het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* heeft. Bovendien kan de principal het beheer van CMC-tabtoegang aan andere gebruikers delegeren door *Rechten voor configuratie van CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen* te verlenen aan gebruikers waarvoor de principal het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* heeft.

- ✓ of ✗ geeft aan of de principal het recht heeft om CMC-tabbladen voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te configureren.
  - *Overgenomen* geeft aan dat het recht is overgenomen van de bovenliggende gebruikersgroep(en).
  - *Expliciet* geeft aan dat het recht expliciet is opgegeven op het niveau van de principal.
3. Bekijk de rechten om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te configureren. Als u de rechten wilt wijzigen, kunt u een van de volgende instellingen in de lijst selecteren:
    - Klik op *Verlenen* om expliciet het recht te verlenen om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te beheren.
    - Klik op *Weigeren* om expliciet het recht te weigeren om CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te beheren.
    - Klik op *Overnemen* om het recht voor beheer van CMC-tabtoegang voor andere gebruikers of groepen over te nemen.

### Opmerking

Wanneer u een instelling in de lijst selecteert, wordt het recht van de principal onmiddellijk gewijzigd.

4. Klik op *Sluiten* als u klaar bent.

Het nieuwe recht dat van kracht is, wordt weergegeven.

## Verwante informatie

[Gedelegeerd beheer en CMC-tabtoegang \[pagina 606\]](#)

### 18.1.3.1.3.2.1.5 Een tabblad Aanpassing toevoegen voor een gebruiker of gebruikersgroep

CMC-tabtoegang moet worden ingesteld op "Beperkt" voordat u een tabblad *Aanpassing* voor een gebruiker of gebruikersgroep kunt toevoegen.

1. Ga in de CMC naar het beheergebied *Gebruikers en groepen*.
2. Klik met de rechtermuisknop op een gebruiker of gebruikersgroep en selecteer *CMC-tabconfiguratie*.

Het dialoogvenster *CMC-tabconfiguraties* wordt weergegeven met de titel van elk CMC-tabblad en het machtigingsniveau voor de gebruikersgroep.

Als de volgende waarschuwing rood boven aan het dialoogvenster wordt weergegeven, moet u CMC-tabtoegang instellen op beperkt voordat u een tabblad *Aanpassing* kunt toevoegen:

Waarschuwing: toegang tot CMC-tabbladen is momenteel onbeperkt. Als u CMC-toegang wilt beperken, klikt u op de tab Toegang, selecteert u 'CMC' en stelt u de toegang tot CMC-tabbladen in op beperkt. De volgende instellingen worden van kracht nadat toegang tot CMC-tabbladen beperkt is:

3. (Indien vereist) Toegang tot CMC-tabbladen instellen op beperkt:
  - a. Klik in het beheergebied *Toepassingen* van de CMC met de rechtermuisknop op *Central Management Console* en selecteer *Configuratie van CMC-tabtoegang*.
  - b. Selecteer onder *CMC-tabtoegang* de optie *Beperkt* en klik op *Opslaan en sluiten*.
4. Selecteer in het dialoogvenster *CMC-tabbladen configureren* voor de gebruikersgroep voor elk CMC-tabblad de optie *Verleend*, *Geweigerd* of *Overgenomen*.

Wanneer u de machtiging voor een tabblad wijzigt, wordt de machtiging van een gebruikersgroep in het dialoogvenster CMC-tabbladen configureren bijgewerkt om tabtoegang voor andere gebruikers of gebruikersgroepen te configureren.
5. Klik op *Sluiten*.

### 18.1.3.1.3.2.2 CMC-tabtoegang beperken

Het is raadzaam om CMC-tabtoegang eerst voor principals te configureren en vervolgens CMC-tabtoegang te beperken. Als u tabtoegang eerst beperkt en vervolgens configureert, hebben uw gebruikers geen toegang tot CMC-tabbladen tot een beheerder toegang verleent.

Teneinde consistentie met eerdere versies van het BI-platform te garanderen, is CMC-tabtoegang bij de installatie van BI-platform onbeperkt, en heeft een gebruiker met toegang tot de CMC ook toegang tot alle beschikbare tabbladen. Een systeembeheerder kan CMC-tabtoegang beperken om te voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot tabbladen waarvoor ze geen toegangsrechten hebben.

In noodgevallen of als u problemen met de configuratie van CMC-tabtoegang wilt oplossen, kunt u de beperking van CMC-tabtoegang opheffen (bijvoorbeeld wanneer een gedelegeerde beheerder geen toegang heeft tot een essentieel CMC-tabblad).

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad *Toepassingen* op *Central Management Console* en selecteer *Configuratie van CMC-tabtoegang*.  
Nu wordt het dialoogvenster *CMC-tabtoegang* weergegeven.
3. Configureer de regel voor CMC-tabtoegang.
  - Selecteer *Beperkt* om de toegang van uw gebruikers te beperken tot tabbladen waarvoor ze rechten hebben.
  - Selecteer *Onbeperkt* om uw gebruikers toegang tot alle tabbladen te verlenen.
4. Wanneer u klaar bent, klikt u op *Opslaan en sluiten*.

De regel voor CMC-tabtoegang wordt op het systeem toegepast.

## Verwante informatie

[Problemen met CMC-tabtoegang oplossen \[pagina 612\]](#)

### 18.1.3.1.3.2.3 Problemen met CMC-tabtoegang oplossen

U kunt problemen met de CMC-tabtoegangsrechten van een gebruiker oplossen om onbevoegde toegang te voorkomen of om problemen met de beperkte toegang van een gebruiker tot CMC-tabbladen op te lossen.

1. Meld u als beheerder bij de CMC aan.

#### Opmerking

Zorg dat u toegang hebt tot het tabblad waarvoor u problemen wilt oplossen, en dat u het recht *De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen* voor de gebruiker hebt.

2. Klik met de rechtermuisknop op een principal op het tabblad *Gebruikers en groepen* en selecteer *CMC-tabconfiguratie*.  
Nu wordt het venster *CMC-tabtoegang configureren* weergegeven.
3. Bekijk de huidige CMC-tabtoegang. U kunt toegang tot beschikbare tabbladen expliciet verlenen of weigeren.  
Als de CMC-tabtoegang wordt overgenomen, maar de huidige tabtoegang sluit niet aan op de vereisten van de gebruiker:
  - a. Stel een lijst samen van alle gebruikersgroepen waarvan de geselecteerde principal lid is.
  - b. Herhaal stap 1-3 voor elke groep waarvan de gebruiker tabtoegang overneemt.
  - c. Corrigeer CMC-tabtoegang op principalniveau of onder het groepsniveau, waar nodig.

#### Opmerking

Wanneer u deze taak op het groepsniveau uitvoert, heeft dit effect op de CMC-tabtoegang voor alle gebruikers die lid zijn van deze gebruikersgroep, en alle gebruikers die lid zijn van gebruikersgroepen die van deze gebruikersgroep zijn overgenomen, mits CMC-tabtoegang voor deze gebruikers is ingesteld op *Overgenomen*.



4. Klik op [Sluiten](#) als u klaar bent.

## Verwante informatie

[CMC-tabtoegang voor andere gebruikers beheren \[pagina 608\]](#)

[Overname van CMC-tabtoegang \[pagina 609\]](#)

### 18.1.3.2 Discussie-instellingen beheren

In het gebied [Toepassingen](#) van de CMC in het BI-platform kunt u op systeemniveau instellingen opgeven voor discussiethreads.

Voor de toepassing [Discussies](#) kunt u op verschillende manieren discussiethreads beheren en ermee communiceren, waaronder:

- Zoeken naar discussiethreads volgens bepaalde zoekcriteria.
- Zoekresultaten van discussiethreads sorteren.
- Discussiethreads verwijderen.

#### **i** Opmerking

Gebruikersrechtinstellingen zijn niet beschikbaar voor de toepassing [Discussies](#). U kunt echter rechten instellen voor afzonderlijke rapporten.

#### 18.1.3.2.1 Een discussiethread zoeken

Standaard worden op de pagina [Discussies](#) de titels van alle discussiethreads weergegeven. Alleen de threads op het hoofdniveau worden weergegeven.

Met de knoppen [Vorige](#) en [Volgende](#) kunt u door de pagina's van het overzicht met discussiethreads bladeren. U kunt een specifieke thread of groep threads zoeken.

1. Ga naar het gebied [Toepassingen](#) in de CMC en selecteer [Discussies](#).
2. Klik op [Beheren](#) > [Threads beheren](#) .  
Het dialoogvenster [Beheer van opmerkingen](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer een optie in de lijst [Veldnaam](#).

| Optie                                   | Beschrijving                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">Thread-titel</a>            | Zoeken op threadtitel.                 |
| <a href="#">Aanmaakdatum</a>            | Zoeken op aanmaakdatum.                |
| <a href="#">Datum laatste wijziging</a> | Zoeken op datum van laatste wijziging. |
| <a href="#">Auteur</a>                  | Zoeken op auteur.                      |

4. In het tweede vak kunt u de zoekactie verfijnen.

#### **i** Opmerking

Zoekacties zijn niet hoofdlettergevoelig.

- Als u zoekt op *Threadtitel* of *Auteur*, hebt u in het tweede veld de volgende opties.

| Optie             | Beschrijving                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>is</i>         | Zoeken naar discussiethreads waarvan de threadtitel of de naam van de auteur exact gelijk is aan de tekst die u in het derde vak typt.      |
| <i>is niet</i>    | Zoeken naar discussiethreads waarvan de threadtitel of de naam van de auteur niet exact gelijk is aan de tekst die u in het derde vak typt. |
| <i>bevat</i>      | Zoeken naar discussiethreads die de opgegeven zoektekst bevatten in een willekeurig gedeelte van de threadtitel of de auteursnaam.          |
| <i>bevat niet</i> | Zoeken naar discussiethreads waarin de tekenreeks in geen enkel deel van de threadtitel voorkomt.                                           |

- Als u zoekt op *Aanmaakdatum* of *Datum van laatste wijziging*, hebt u de volgende opties en geeft u een zoekdatum op.

| Optie         | Beschrijving                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Voor</i>   | Zoeken naar discussiethreads die vóór de opgegeven datum zijn gemaakt of gewijzigd.         |
| <i>Na</i>     | Zoeken naar discussiethreads die na de opgegeven datum zijn gemaakt of gewijzigd.           |
| <i>Tussen</i> | Zoeken naar discussiethreads die tussen de twee opgegeven datums zijn gemaakt of gewijzigd. |

5. Als u de zoekactie verder wilt verfijnen, gebruikt u het derde tekstveld.

- Als u in de eerste twee vakken een zoekactie op basis van tekst hebt geselecteerd, typt u hier de tekenreeks.
- Als u zoekt op basis van een datum, geeft u de datum of datums op in de daarvoor bestemde vakken.

6. Klik op *Zoeken*.

## 18.1.3.2.2 Resultaten sorteren

Wanneer u zoekopdrachten in discussiethreads uitvoert, kunt u aangeven hoe de zoekresultaten moeten worden weergegeven. U kunt alle zoekresultaten bijvoorbeeld oplopend in alfabetische volgorde weergeven en het aantal resultaten per pagina instellen.

1. Ga naar het gebied *Toepassingen* in de CMC en selecteer *Discussies*.

2. Klik op  *Beheren*  *Threads beheren* .

Het dialoogvenster *Beheer van opmerkingen* wordt weergegeven.

3. Selecteer een sorteroptie in de lijst [Sorteren op](#).

| Optie                                   | Beschrijving                                                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Thread-titel</a>            | Hiermee sorteert u op de titel van een discussiethread.                            |
| <a href="#">Aanmaakdatum</a>            | Hiermee sorteert u op de datum waarop de discussiethread is gemaakt.               |
| <a href="#">Datum laatste wijziging</a> | Hiermee sorteert u op de datum waarop een discussiethread het laatst is gewijzigd. |
| <a href="#">Auteur</a>                  | Hiermee sorteert u op de auteur van een bepaalde discussiethread.                  |

4. In de tweede lijst kunt u aangeven of u de records in oplopende of aflopende volgorde wilt weergeven.
5. In het derde veld geeft u aan hoeveel resultaten u per pagina wilt weergeven.  
De standaardwaarde is 10 resultaten per pagina.
6. Klik op [Zoeken](#).

### 18.1.3.2.3 Een discussiethread verwijderen

U kunt elke gewenste discussiethread verwijderen in het gebied [Toepassingen](#) van de CMC in het BI-platform.

1. Ga naar het gebied [Toepassingen](#) in de CMC en selecteer [Discussies](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Threads beheren](#) ►.  
Het dialoogvenster [Beheer van opmerkingen](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer in de lijst met resultaten de discussiethread die u wilt verwijderen.
4. Klik op [Verwijderen](#).

### 18.1.3.3 Instellingen van het BI-startpunt beheren

Selecteer in het gebied [Toepassingen](#) van de CMC in het BI-platform de optie ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ► om weergaveopties voor BI-startpunt weer te geven.

Voor BI-startpunt kunt u gebruikers of groepen toegang tot de volgende functies verlenen:

- Voorkeuren wijzigen
- Mappen ordenen
- Zoeken
- Objectoverzichten filteren op objecttype
- De map [Favorieten](#) weergeven

Als u bijvoorbeeld mappen voor uw gebruikers hebt gemaakt aan de hand van een standaardnaamgevingsconventie, kunt u voorkomen dat de gebruikers zelf mappen kunnen ordenen.

#### Opmerking

Alle gebruikers hebben standaard toegang tot deze functies.

### 18.1.3.3.1 Weergave-instellingen voor het BI-startpunt wijzigen

1. Ga naar het gebied *Toepassingen* in de CMC en dubbelklik op *BI-startpunt*.  
Het dialoogvenster *Eigenschappen van BI-startpunt* wordt weergegeven.
2. Selecteer *Discussies inschakelen* om discussies in te schakelen voor gebruikers van BI-startpunt.
3. Schakel het selectievakje *Tabblad Filters weergeven op de pagina Planning* in om filters voor planning in te schakelen.  
Deze instelling bepaalt of gebruikers formules voor record- of groepselectie kunnen invoeren als ze een Crystal Reports-rapport plannen.
4. Klik op *Opslaan en sluiten*.

### 18.1.3.4 Web Intelligence-instellingen beheren

U kunt voor Web Intelligence-documenten bepalen tot welke functies uw gebruikers toegang hebben door eigenschappen in te stellen voor de Web Intelligence-toepassing.

#### 18.1.3.4.1 Weergave-instellingen voor Web Intelligence wijzigen

1. Ga naar het gebied *Toepassingen* in de CMC en selecteer *Web Intelligence*.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ► .  
Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.
3. Definieer een of meer van de volgende weergaveopties.

| Optie                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dimensies en details</i>                             | Met de opties in dit gebied geeft u aan hoe toegevoegde gegevens moeten worden weergegeven in rapporten en kunt u de letterstijl, tekstkleur en achtergrondkleur wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch weergegeven in een voorbeeldweergave van een cel. Klik tot slot op <i>OK</i> . |
| <i>Fluctuerende meetwaarden (numerieke meetwaarden)</i> | Met de opties in dit gebied kunt u de paginakoptekst wijzigen en opmaken, en de letterstijl, tekstkleur en achtergrondkleur wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch weergegeven in een voorbeeldweergave van een cel. Klik tot slot op <i>OK</i> .                                      |
| <i>Eigenschappen van ingesloten afbeeldingen</i>        | De maximumgrootte van ingesloten afbeeldingen instellen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Eigenschappen van modus Snelle weergave</i>          | Geef in de daarvoor bestemde velden het maximum aantal verticale records, het maximum aantal horizontale records, de maximale paginabreedte, de minimale paginahoogte, een waarde voor Rechts opvullen en een waarde Onder opvullen op.                                                     |
| <i>Instellingen voor Automatisch opslaan</i>            | Stel het interval in waarmee documenten automatisch worden opgeslagen. Dit interval wordt opnieuw ingesteld wanneer een document handmatig of automatisch wordt opgeslagen. De documenten die automatisch zijn opgeslagen, worden ook verwijderd wanneer u een document handmatig opslaat.  |

| Optie                                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Automatisch vernieuwen</i>                                                                 | Hiermee worden Web Intelligence-documenten automatisch vernieuwd wanneer de Web Intelligence-documenteigenschap <i>Automatisch vernieuwen</i> is geselecteerd.<br><br>Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Automatisch samenvoegen</i>                                                                | Hiermee worden dimensies automatisch samengevoegd wanneer de Web Intelligence-documenteigenschap <i>Dimensies automatisch samenvoegen</i> is geselecteerd.<br><br>Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Document automatisch vernieuwen bij het openen van instellingen voor beveiligingsrecht</i> | Wis deze optie om Web Intelligence in staat te stellen om documenten bij het openen automatisch te vernieuwen, zonder de optie <i>Vernieuwen bij openen</i> in de Web Intelligence-documenteigenschappen in te schakelen. Wanneer u deze optie selecteert, wordt het beveiligingsrecht <i>Documenten - automatisch vernieuwen bij openen uitschakelen</i> geselecteerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Slimme weergave</i>                                                                        | Deze optie bepaalt welke documentversie wordt weergegeven wanneer gebruikers documenten openen in Web Intelligence. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nieuwste exemplaar weergeven<br/>Het nieuwste exemplaar van het object wordt geopend. Als een document bijvoorbeeld elk uur moet worden vernieuwd en het document is vijf uur geleden voor het laatst opgeslagen en gesloten, wordt het nieuwste exemplaar geopend. Wanneer een gebruiker dat exemplaar opslaat, wordt het oorspronkelijke document overeenkomstig bijgewerkt.</li> <li>○ Object weergeven<br/>Het document wordt geopend in dezelfde status die het had toen het voor het laatst werd opgeslagen, ongeacht geplande vernieuwingen die mogelijk zijn uitgevoerd.</li> </ul> |

4. Klik op *Opslaan en sluiten*.

#### **Opmerking**

als u de selectie wilt terugzetten naar de standaardvariabelen voor weergave, klikt u op *Opnieuw instellen*.

## 18.1.3.4.2 Services met aangepaste elementen

Aangepaste elementen zijn visualisaties waarvan het genereren van de weergave is gedelegeerd aan externe services van derden door Web Intelligence.

In Web Intelligence-documenten worden aangepaste elementen geïntegreerd en weergegeven, zoals elk ander rapportelement (diagrammen, tabellen, enz.) Services met aangepaste elementen moeten eerst in de CMC worden geconfigureerd, zodat eindgebruikers aangepaste elementen in Web Intelligence-documenten kunnen visualiseren.

#### **Opmerking**

Aangezien uw gegevens worden overgedragen tussen de BOE-server en de server voor aangepaste elementen van een derde partij, is het aan te bevelen de server voor aangepaste elementen op uw intranet te

implementeren. Als dit niet mogelijk is, raden we aan uitsluitend HTTPS te gebruiken voor toegang tot de server voor aangepaste elementen.

## Migratie

Wanneer u een Web Intelligence-document van de ene CMS naar de andere migreert, moet de service met aangepaste elementen waarmee de inhoud in dit document is gecreëerd opnieuw worden gecreëerd in de nieuwe CMS, met dezelfde naam. Als de service met aangepaste elementen niet opnieuw (met dezelfde naam) wordt gecreëerd in de nieuwe CMS, kunnen de aangepaste elementen in het gemigreerde document niet langer worden gewijzigd.

### 18.1.3.4.2.1 Een service met aangepaste elementen toevoegen

Om aangepaste elementen te gebruiken, moeten beheerders eerst de externe service opgeven die de weergave van aangepaste elementen genereert. Standaard is er geen service met aangepaste elementen geactiveerd. Deze instelling is optioneel en moet worden ingeschakeld in de CMC zodat eindgebruikers aangepaste elementen in Web Intelligence kunnen gebruiken.

1. Open de CMC (Central Management Console).
2. Klik op [Applicaties](#).
3. Klik met de rechtermuisknop op [Web Intelligence](#).
4. Klik op [Eigenschappen](#).
5. Klik op [Aangepaste elementen](#).
6. Klik op [Service toevoegen](#).
7. Geef een naam op voor de service.

#### Let op

De naam van de service wordt ongewijzigd weergegeven in Web Intelligence-clients en moet uniek zijn. U kunt een servicenaam die al bestaat niet opnieuw gebruiken. Als u de naam van een service wijzigt, is het niet meer mogelijk om de aangepaste elementen te wijzigen die met deze service in Web Intelligence-documenten zijn gecreëerd.

8. Voer een URL met het poortnummer in.
9. Klik op [Testen](#).
10. Selecteer een [Mediatype](#).

Web Intelligence kan de mediatypen HTML of bitmap gebruiken. Het voorkeursmediatype is HTML (tekst/html) dat interactiviteit in Web Intelligence-clients en een betere gebruikerservaring mogelijk maakt. Bitmapmediatypen kunnen .PNG (afbeelding/png), .JPG (afbeelding/JPG) of .GIF (afbeelding/gif) zijn.

11. Voer de [DPI van afbeelding](#) in.

#### Opmerking

Dit is de resolutie van de bitmapafbeeldingen die door de service zijn gegenereerd. Voor de publicatie van Web Intelligence-rapporten als PDF- of Excelbestanden is een bitmapindeling noodzakelijk terwijl

aangepaste elementen worden weergegeven als afbeeldingen. Zonder bitmapindeling wordt in deze publicaties een leeg blok weergegeven in plaats van het verwachte aangepaste element.

12. Klik op [OK](#).

#### **Opmerking**

U kunt verschillende services met aangepaste elementen tegelijkertijd gebruiken. Eén service met aangepaste elementen kan meerdere aangepaste elementen leveren.

### 18.1.3.4.3 Parallele vernieuwing gegevensprovider

Door Parallele vernieuwing gegevensprovider worden de prestaties verbeterd voor het vernieuwen van gegevens in Web Intelligence-documenten die meerdere gegevensproviders bevatten.

Voor het parallel vernieuwen van gegevensproviders worden de gegevensproviders afkomstig van dezelfde verbinding door Web Intelligence over verschillende threads verspreid op grond van de waarde in de tabel hieronder.

Tabel 82:

| Verbindingstype                | Waarde maximaantal gelijktijdige taken |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Relationeel                    | 4 (zowel .unv- als .unx-bestanden)     |
| OLAP                           | 1 (zowel .unv- als .unx-bestanden)     |
| Persoonlijke gegevensproviders | Tekstbestanden / vrije SQL: 4          |

Deze waarden komen overeen met het maximaantal gegevensproviders dat afkomstig is van dezelfde verbinding die parallel kunnen worden vernieuwd. Gegevensprovidertypen die niet in de tabel hierboven worden vermeld, hebben een waarde 0 en worden daarom sequentieel in een enkele thread behandeld.

#### **Opmerking**

Web Intelligence maakt gebruik van maximaal 64 threads om de parallele vernieuwingstaken snel te laten verlopen. Zorg ervoor dat uw hardware over voldoende kernen beschikt om optimale prestaties te kunnen garanderen.

Parallele vernieuwing gegevensprovider is standaard geactiveerd met een limiet voor maximaantal gelijktijdige gegevensvernieuwingstaken die is ingesteld op 64. U kunt de waarde verlagen als de hardware waarop Web Intelligence wordt uitgevoerd een dergelijke werkbelasting niet ondersteunt. U kunt de waarde ook op 0 zetten in de configuratiebestanden om Parallele vernieuwing gegevensprovider uit te schakelen.

Voor het wijzigen van de waarde bewerkt u het volgende configuratiebestand:

- `WebIContainer_ServerDescriptor.xml` voor Web Intelligence-server
- `WebIContainer_ClientDescriptor.xml` voor Web Intelligence Rich Client

#### **Let op**

Deze parameter wordt niet verwerkt door Web Intelligence op verwerkingsserverniveau. Ten gevolge hiervan kan deze parameter niet worden gewijzigd in de CMC aangezien er geen UI-interface is ontwikkeld.

Om de hierboven genoemde waarden te verhogen of te verlagen, bewerkt u de bestanden rechtstreeks. In een toekomstige versie zou een interface kunnen worden geïntegreerd.

## Voorbeeld

Tabel 83:

| Type gegevensprovider | Aantal te vernieuwen gegevensproviders   |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Relationele .unx      | 6 (5 op Verbinding 1, 1 op Verbinding 2) |
| OLAP .unv             | 2 (1 op Verbinding 1, 1 op Verbinding 2) |
| Vrije SQL             | 2 (1 op Verbinding 1, 1 op Verbinding 2) |
| Excel                 | 2                                        |

Beide Excel-bestanden worden sequentieel vernieuwd op thread 0 omdat ze een waarde 0 hebben.

Vier van de .unx-bestanden op verbinding 1 worden vernieuwd op thread 1, 2, 3 en 4, terwijl het vijfde .unx-bestand op verbinding 1 in de wachtrij wordt geplaatst en wordt verwerkt nadat een van de gegevensproviders (van elk willekeurig type) is vernieuwd. Ondertussen wordt het .unx-bestand op verbinding 2 parallel vernieuwd op thread 5 aangezien dit bestand van een andere verbinding afkomstig is.

De twee .unv-bestanden worden parallel vernieuwd op thread 6 en 7, aangezien deze zich op verschillende verbindingen bevinden.

De FHSQL-bestanden worden parallel vernieuwd op thread 8 en 9.

### Opmerking

Telkens wanneer er meer gegevensproviders van hetzelfde type zijn dan de standaardwaarde, worden ze in de wachtrij geplaatst om te wachten totdat andere gegevensproviders zijn voltooid.

## 18.1.3.5 Meldingsinstellingen beheren

In het gebied [Toepassingen](#) van de CMC in het BI-platform kunt u op systeemniveau instellingen opgeven voor meldingen.

U kunt voor de toepassing [Signalering](#) bepalen en definiëren hoe systeemgebruikers toegang hebben tot signalen door:

- De map [Mijn signalen](#) in te schakelen voor de abonnees op signalen.
- Signaalberichten die via e-mail worden verzonden in te schakelen en op te maken.
- Een limiet in te stellen voor het aantal signalen in het systeem.
- Een vervalperiode in te stellen voor signaalberichten.

## Verwante informatie



## 18.1.3.5.1 Eigenschappen voor meldingsdoelen wijzigen

1. Dubbelklik in het gebied *Toepassingen* van de CMC op *Meldingstoepassing*.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.  
Het dialoogvenster *Meldingen* wordt weergegeven.
3. (Vereist) Voer een van de volgende acties uit:
  - Selecteer *Mijn meldingen inschakelen* om meldingsabonnees in te schakelen zodat ze meldingen ontvangen onder *Mijn meldingen* in BI-startpunt.
  - Selecteer *E-mail inschakelen* om meldingsabonnees in te schakelen zodat ze meldingen via e-mail ontvangen.  
Er worden algemene e-mailopties voor meldingen weergegeven.
4. Als u *E-mail inschakelen* hebt geselecteerd, voert u de volgende acties uit:
  - Voer in het vakje *Van* het e-mailadres in dat wordt gebruikt om meldingen te versturen.  
Abonnees ontvangen e-mailmeldingen vanaf dit e-mailadres. Gebruik een geldig e-mailadres dat door uw systeem wordt herkend.
  - Voer in het vakje *Aan* het e-mailadres van de meldingsabonnee in.  
Alle systeemmeldingen worden standaard naar dit e-mailadres gestuurd.

### ➔ Tip

Geef geen e-mailadres of ontvanger op. Gebruik de tijdelijke aanduiding *%SI\_EMAIL\_ADDRESS%*.

- Voer in het vakje *CC* het e-mailadres in van alle ontvangers die een CC van meldingen moeten ontvangen.
  - Voer in het vakje *Onderwerp* een standaardonderwerptitel in die moet worden gebruikt in e-mails met meldingen.
  - Voer in het vakje *Bericht* een standaardbericht in dat moet worden opgenomen in e-mails met meldingen.
  - Selecteer *Bijlage toevoegen* zodat bijlagen standaard worden opgenomen in e-mails met meldingen.  
Selecteer bijvoorbeeld deze optie om bijbehorende Crystal Reports-rapport met geactiveerde meldingen op te nemen.
  - Als u *Bijlage toevoegen* hebt geselecteerd, selecteert u in *Bestandsnaam* de optie *Automatisch gegenereerd* of *Specifieke naam* om aan te geven hoe bijlagen in e-mails een naam moeten krijgen.
5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

## Verwante informatie

Gebruikersrechten instellen voor toepassingen [pagina 601]

Meldingsinstellingen beheren [pagina 620]

## 18.1.3.5.2 Standaard eigenschappen van Signalering wijzigen

1. Ga naar het gebied [Toepassingen](#) in de CMC en selecteer [Meldingstoepassing](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Eigenschappen](#) ► [Standaardinstellingen](#) ►.
3. Stel de toepasselijke waarden in voor de volgende eigenschappen.

| Optie                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Vervalperiode</a>           | Hiermee geeft u aan hoe lang signalen in het systeem blijven voordat deze worden verwijderd.                                                                                                                    |
| <a href="#">Maximumaantal meldingen</a> | Hiermee wordt het maximumaantal meldingen opgegeven dat door het systeem wordt ondersteund. Wanneer de drempel wordt bereikt, verwijdert het systeem 20% van de meldingen, te beginnen met de oudste berichten. |

4. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

## Verwante informatie

[Meldingsinstellingen beheren \[pagina 620\]](#)

## 18.1.3.6 Instellingen van widgets beheren

Widgets voor SAP BusinessObjects is een bureaubladtoepassing waarmee gebruikers minitoepassingen kunnen toevoegen aan hun bureaublad voor snelle toegang tot business intelligence-inhoud in het BI-platform en Web Dynpro-toepassingen in SAP NetWeaver-toepassingsservers.

U kunt vanuit het gebied Toepassingen van de CMC de toegang van gebruikers beheren om widgets te maken en gebruiken op hun bureaublad, en of ze de BI-platformgegevensopslagruimte kunnen doorzoeken vanuit de widgets-toepassing op hun bureaublad.

U kunt gebruikers of groepen toegang tot de volgende functies verlenen:

- Widgets gebruiken
- Objecten bewerken die zijn gemaakt door widgets
- Toegangsrechten van gebruikers voor objecten wijzigen

### **i** Opmerking

Alle algemene gebruikers hebben standaard toegang tot deze functies.

## 18.1.3.7 SAP BusinessObjects Explorer-instellingen beheren

U kunt definiëren tot welke functies van SAP BusinessObjects Explorer uw gebruikers toegang hebben door de beveiligingsrechten in te stellen in het gebied Toepassingen van de CMC.

### 18.1.3.7.1 Eigenschappen van de toepassing SAP BusinessObjects Explorer wijzigen

1. Ga naar het beheergebied *Toepassingen* in de CMC.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* .  
Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.
3. Definieer een of meer van de volgende SAP BusinessObjects Explorer-instellingen:
  - Geldigheid bladwijzer
  - Geavanceerde configuratie
4. Klik op *Opslaan en sluiten*.

## 18.1.3.8 Integratie van samenwerkingstoepassingen beheren

Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van het BI-platform die het BI-platform integreren met de samenwerkingstoepassing SAP Jam of SAP StreamWork.

Gebruik het gebied *Toepassingen* van de CMC (Central Management Console) in het BI-platform om samenwerking in te schakelen en te configureren.

De volgende aanvullende configuratie is vereist in de Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing:

- Een HTTPS-verbinding met een serviceprovider tot stand brengen
- Voldoen aan vereisten voor verificatie

Wanneer SAP Jam of SAP StreamWork is geconfigureerd, zijn feeds van de samenwerkingstoepassing beschikbaar in het BI-startpunt.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

### 18.1.3.8.1 Vereisten voor samenwerking

Aan de vereisten voor samenwerking moet worden voldaan voordat u het BI-platform integreert met een samenwerkingstoepassing.

- Het BI-platform moet met ten minste één CMS (Central Management Server) worden geïnstalleerd.
- De samenwerkingstoepassing (SAP Jam of SAP StreamWork) moet zijn geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).
- Er moet een Enterprise-organisatie voor de samenwerkingstoepassing (SAP Jam or SAP StreamWork) worden gedefinieerd.

- SAP Jam- of SAP StreamWork-gebruikers moeten tot de Enterprise-organisatie behoren.
- Een SAP Jam- of SAP StreamWork Enterprise-agent is vereist voor het toewijzen van gebruikers via een lokale LDAP-/AD-directoryservice.

## 18.1.3.8.2 BI-platformconfiguratie

### 18.1.3.8.2.1 Opties voor samenwerkingsconfiguratie

Samenwerkingsopties worden weergegeven in het dialoogvenster *Eigenschappen: Samenwerking* in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform.

Als u het dialoogvenster *Eigenschappen: Samenwerking* wilt openen, klikt u op het tabblad *Toepassingen* in de CMC op *Samenwerking* en selecteert u ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.

Tabel 84:

| Optie                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Samenwerking inschakelen</i>                   | Schakel dit selectievakje in en selecteer <i>SAP Jam</i> of <i>SAP StreamWork</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Verbindings-URL</i>                            | Voer de URL naar de samenwerkingstoepassing in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Id voor provider unieke identiteit</i>         | Voer een unieke waarde voor uw implementatie van het BI-platform in.<br><br>De waarde moet worden gekoppeld aan het certificaat dat gebruikt wordt om integratie met de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing te configureren. De toepassing die een identiteit voor eenmalige aanmelding bevestigt moet als OAuth-beheertoepassing zijn geconfigureerd.                                                                                                                                                                       |
| <i>Base64-certificaat van identiteitsprovider</i> | Als u op <i>Genereren</i> klikt, wordt een certificaat in dit vak gecreëerd. Gebruik dit certificaat in de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing om een OAuth-consumentensleutel te genereren.<br><br>Het certificaat brengt de vertrouwensrelatie tussen de samenwerkingstoepassing en het BI-platform tot stand. De externe identiteitsprovider wordt zelf geïdentificeerd met een X509-certificaat, waarmee alle identiteitsbevestigingen worden ondertekend. Het certificaat moet van Base64-codering zijn voorzien.       |
| <i>OAuth-consumentensleutel</i>                   | Voer de OAuth-consumentensleutel in die vanuit de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing is gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Verbinding maken met proxy</i>                 | Selecteer dit selectievakje in om een verbinding via proxy in te schakelen en informatie over de proxyhost in de vakken <i>Host van HTTP-proxy</i> en <i>Poort</i> in te voeren.<br><br>Als u inkomende verbindingen vanaf samenwerkingstoepassingsservers naar uw bedrijfsnetwerk wilt toestaan, moet er een omgekeerde proxy aanwezig zijn in de DMZ.<br><br>Als u een vertrouwd certificaat van een SSL-certificaataanbieder aan uw omgekeerde proxy wilt toevoegen, moet uw omgekeerde proxy een domein- of subdomeinnaam hebben. |

| Optie | Beschrijving                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <a href="#">Host van HTTP-proxy</a> | <p>In de configuratie van de omgekeerde proxy voert u een extern adres in dat toegankelijk is voor de samenwerkingstoepassing. Gebruik bijvoorbeeld <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>; hierbij is <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> de domein- of subdomeinnaam van uw omgekeerde proxy.</p> <p>De samenwerkingstoepassing gebruikt dit adres om informatie naar het BI-platform te sturen. De omgekeerde proxy gebruikt dit adres om gegevens die vanaf de samenwerkingstoepassing zijn ontvangen, door te sturen naar de computer met de Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing.</p> |
|       | <a href="#">Poort</a>               | De Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing is geconfigureerd om te luisteren naar poort 8443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 18.1.3.8.2 Samenwerking inschakelen en configureren in de CMC

Voor deze taak is een geldige verbinding met de beheerconsole van de samenwerkingsverbinding (SAP Jam of SAP StreamWork) vereist. U moet beveiligingsgegevens van de console doorgeven en ophalen.

Om veiligheidsredenen kunnen de volgende standaardaccounts geen inhoud naar SAP Jam of SAP StreamWork verzenden of plannen:

- Gast
- SMAdmin
- Beheerder
- WaaWSServletPrincipal

1. Ga in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform naar het gebied [Toepassingen](#) en dubbelklik op [Samenwerking](#).
2. Schakel in het dialoogvenster [Eigenschappen: Samenwerking](#) het selectievakje [Samenwerking inschakelen](#) in en selecteer [SAP Jam](#) of [SAP StreamWork](#).
3. Voer in het vak [Verbindings-URL](#) de URL naar de samenwerkingstoepassing in.
4. Voer in het vak [Id voor provider unieke identiteit](#) een waarde voor de unieke identiteitsprovider in voor uw BI-platformimplementatie.  
Maak een aantekening van de waarde van de identiteitsprovider; u hebt deze nodig wanneer u de toepassingssamenwerking configureert.
5. Klik op [Genereren](#) (of [Opnieuw genereren](#) als er al eerder een certificaat is gegenereerd).  
In het vak [Base64-certificaat van identiteitsprovider](#) wordt het certificaat weergegeven. U gebruikt het certificaat om de samenwerkingstoepassing te configureren.
6. Voer in het vak [OAuth-consumentensleutel](#) de OAuth-consumentensleutel in.
7. Als u via proxy verbinding maakt met de server waarop SAP Jam of SAP StreamWork wordt uitgevoerd, voert u de volgende acties uit:
  - a. Schakel het selectievakje [Verbinding maken met proxy](#) in.
  - b. Voer in het vak [Host van HTTP-proxy](#) de proxyhostnaam van de server in.

- c. Voer in het vak *Poort* het poortnummer van de server in.
8. Klik op *Opslaan en sluiten*.

### 18.1.3.8.3 SAP Jam-configuratie

#### 18.1.3.8.3.1 Een nieuwe, door SAML vertrouwde IDP voor SAP registreren

U moet iedere gebruiker registreren met een uniek e-mailadres dat overeenkomt met het Enterprise-e-mailadres van de gebruiker in het BI-startpunt. De e-mailadressen worden toegewezen tussen het BI-platform en SAP.

Voordat u een nieuwe SAML-vertrouwde IDP kunt registreren:

- Uw bedrijf moet toegevoegd zijn aan en geconfigureerd zijn in SAP.
- U moet een geldige SAP-gebruikersaccount hebben die aan uw bedrijf in SAP is gekoppeld.
- U moet bedrijfsbeheerrechten hebben voor uw bedrijf in SAP en volledige beheerdersrechten in het BI-platform en BI-startpunt.
- BI-startpunt moet zijn geregistreerd als een OAuth-client die fungeert als vertegenwoordiger van het startpunt binnen SAP.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van de Central Management Console (CMC) in het BI-platform de optie *Beheerder* en daarna *Beheer*.  
Informatie over uw bedrijf wordt weergegeven, inclusief uw licenties voor SAP. Noteer of onthoud de informatie.
2. Selecteer uit het menu *Beheer* de optie *Door SAML vertrouwde ID's* en klik op *Registreer uw identiteitsprovider*.  
U moet de IDP registreren die u in het BI-startpunt hebt gemaakt.
3. Voer in het vak *IDP ID* de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP werd geconfigureerd in het BI-platform.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.  
Bijvoorbeeld: voer *<Bedrijfsnaam>\_<Systeem-ID>\_<Client>* in.
4. Voer in het vak *URL voor eenmalige aanmelding* de URL in waarmee SAP rechtstreeks wordt opgeroepen.  
SAP gebruikt deze URL voor eenmalige aanmelding met de unieke identiteitsprovider.
5. Voer in het vak *URL voor eenmalige afmelding* de URL in die moet worden weergegeven nadat is afgemeld bij SAP.  
SAP gebruikt deze URL voor eenmalige afmelding bij de unieke identiteitsprovider.
6. Voer in het vakje *Default Name ID Format* (Standaardnotatie van naam-id) de notatie van de naam-id die in verificatieverzoeken moet worden gebruikt.
7. Voer in het vakje *Default Name ID Policy SP Name Qualifier* (Standaardbeleid voor naam-id Kwalificatie van SP-naam) de kwalificatie van de SP-naam in die in verificatieverzoeken moet worden gebruikt.
8. Selecteer in de lijst *Allowed Assertion Scope* (Toegestaan bevestigingsbereik) de optie *Users in my company* (Gebruikers in mijn bedrijf).  
Deze optie geeft de reeks gebruikers op waarvoor SAP bevestigingen van de IDP accepteert.

9. Voer in het vakje *X509-certificaat (Base64)* de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP in het BI-platform is geconfigureerd.

Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.

10. Klik op [Register](#).

### 18.1.3.8.3.2 Een OAuth-client voor SAP Jam maken

Voordat u een OAuth-consumentensleutel kunt maken:

- Uw bedrijf moet toegevoegd zijn aan en geconfigureerd zijn in SAP Jam.
- U moet een geldige SAP Jam-gebruikersaccount hebben die aan uw bedrijf in SAP Jam is gekoppeld.
- U moet bedrijfsbeheerrechten hebben voor uw bedrijf in SAP Jam en volledige beheerdersrechten in het BI-platform en BI-startpunt.
- BI-startpunt moet zijn geregistreerd bij SAP Jam als een OAuth-client die fungeert als vertegenwoordiger van het startpunt binnen SAP Jam.
- Iedere gebruiker moet in SAP Jam zijn geregistreerd met een uniek e-mailadres dat overeenkomt met het Enterprise-emailadres van de gebruiker in het BI-startpunt. De e-mailadressen worden toegewezen tussen het BI-platform en SAP Jam.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

1. Selecteer in SAP Jam in het menu [Administrator](#) (Beheerder) in de rechterbovenhoek de optie [Admin](#) (Beheer).  
Informatie over uw bedrijf wordt weergegeven, inclusief uw licenties voor SAP Jam.
2. In het menu [Beheer](#) selecteert u [OAuth-clients](#) en klikt u op [OAuth-client toevoegen](#).
3. Voer in het dialoogvenster [Een nieuwe OAuth-client registreren](#) in het vakje [Naam](#) de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP Jam in het BI-platform werd geconfigureerd.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.  
SAP Jam geeft de naam van de toepassing weer als een hyperlink (naar de ingevoerde URL) wanneer actie wordt genomen uit naam van een gebruiker.  
Bijvoorbeeld: voer `<Bedrijfsnaam>_<Systeem-ID>_<Client>_<Toepassing>` in.
4. Voer in het vak [Integratie-URL](#) de URL voor het BI-startpunt in.  
SAP Jam geeft de naam van de toepassing weer als een hyperlink naar de URL wanneer actie wordt genomen uit naam van een gebruiker.
5. Voer in het vakje *X509-certificaat (Base64)* de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP Jam in het BI-platform is geconfigureerd.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.  
Als u dit vakje leeglaat, levert SAP Jam een consumentengeheim.
6. Klik op [Opslaan](#).

De OAuth-consumentensleutel wordt gegenereerd. Maak een aantekening van de OAuth-consumentensleutelwaarde zodat de BI-platformbeheerder deze kan gebruiken.


## 18.1.3.8.4 SAP StreamWork-configuratie

### 18.1.3.8.4.1 Afbeelding van SAP StreamWork-integratie

In dit diagram ziet u de vereiste onderdelen BI-platform, SAP StreamWork en SAP StreamWork Enterprise-agent voor integratie met SAP StreamWork.

In de werkstroom worden de stappen beschreven voor integratie van de systemen, evenals een overzicht van de acties die gebruikers na de integratie kunnen uitvoeren:

- In de SAP StreamWork Enterprise-agent kunnen gebruikers Enterprise-gebruikers van LDAP toewijzen aan SAP StreamWork.
- In de Central Management Console (CMC) in het BI-platform kunnen beheerders gebruikers maken en toewijzen aan Enterprise-gebruikers.
- In het BI-startpunt kunnen gebruikers activiteiten maken en deze in een browser weergeven zonder een account te maken of zich aan te melden bij SAP StreamWork.
- In het BI-startpunt kunnen gebruikers SAP StreamWork-feeds bekijken en erop reageren.



Grafische weergave 12: Systeemlandschap



## 18.1.3.8.4.2 Een OAuth-consumentensleutel voor SAP StreamWork maken

Voordat u een OAuth-consumentensleutel kunt maken, moet u over beheerdersrechten voor de SAP StreamWork Enterprise-organisatie beschikken.

1. Selecteer in de SAP StreamWork-beheerconsole op het tabblad [Admin](#) (Beheer) de optie [SAML Trusted IDPs](#) (SAML-vertrouwde IDP's) en meld u aan bij SAP StreamWork met een account die is aangewezen als Enterprise-organisatiebeheerder.
2. Klik op [Register your identity provider](#) (Uw identiteitsprovider registreren).
3. Selecteer [Click here to create a new administrative OAuth application](#) (Klik hier om een nieuwe OAuth-beheerderstoepassing te maken) en accepteer de overeenkomst met gebruiksvoorwaarden.
4. Voer de volgende acties uit in het venster [Register a new Application OAuth application](#) (Een nieuwe OAuth-beheerderstoepassing registreren):
  - a. Voer in het vakje [Application Name](#) (Naam van toepassing) de naam van het toepassingsexemplaar in dat in de integratie moet worden gebruikt.  
Deze informatie geeft aan welke toepassing is vereist om actie te ondernemen uit naam van een gebruiker, bijvoorbeeld om SAP StreamWork-feeds voor een gebruiker te posten. Gebruikers moeten de naam van deze toepassing kunnen herkennen.
  - b. Voer in het vak [Integratie-URL](#) de URL voor het BI-startpunt in.
  - c. Voer in het vakje [Base64 X509 Certificate](#) de Base64-certificaatwaarde in die is gegenereerd toen SAP StreamWork werd geconfigureerd in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.
5. Klik op [Register](#).  
De OAuth-consumentensleutel wordt gegenereerd. Maak een aantekening van de OAuth-consumentensleutelwaarde zodat de BI-platformbeheerder deze kan gebruiken.
6. Klik op [Back](#) (Vorige) om de door SAML-vertrouwde identiteitsproviders weer te geven.
7. Voer in het venster [Register a new SAML Trusted Identity Provider](#) (Een nieuwe SAML-vertrouwde identiteitsprovider registreren) de volgende acties uit:
  - a. Voer in het vakje [Display Name](#) (Weergavenaam) een naam in voor de BI-platformimplementatie.  
Deze naam wordt weergegeven in SAP StreamWork.
  - b. Voer in het vakje [IDP ID](#) de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP StreamWork werd geconfigureerd in het BI-platform.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.
  - c. Voer in het vakje [Base64 X509 Certificate](#) de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP StreamWork in het BI-platform werd geconfigureerd.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.
8. Klik op [Register](#).

## 18.1.3.8.4.3 SAP StreamWork toevoegen aan een BI-werkruimte

SAP StreamWork is verborgen en moet handmatig worden weergegeven in de lijst met modules voor BI-startpunt die u aan een BI-werkruimte kunt toevoegen.

1. Ga naar C:\BusinessObjects\tomcat\work\Catalina\localhost\BOE\eclipse\plugins\webpath.PerformanceManagement\web\WEB-INF\lib\asdk-ivdm\_ext.jar\conf-syst\conf-syst\home-analyticlist.xml.

De inhoud van het bestand moet met de volgende tekst beginnen:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CHOICE>
<!--<SW_ACTIVITIES NAME="$MSG_SW_ACTIVITIES$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$" />-->
<!--SW_FEED NAME="MSG_SW_FEED" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$"/-->
<HOMEINBOX NAME="$MSG_HOMEINBOX$" DESCRIPTION="$MSG_HOMEINBOXDESC$"/>
<HOMEAPPLICATIONS NAME="$MSG_HOMEAPPLICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSGHOMEAPPLICATIONSDESC$"/>
<HOMERECENTLYRUNDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCS$"
DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCSDESC$"/>
<HOMERECENTDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTDOCS$" DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTDOCSDESC$" />
<HOMEALERTS NAME="$MSG_ALERTNOTIFICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSG_ALERTNOTIFICATIONSDESC$"/>
</CHOICE>
```

2. Verwijder !-- uit de regels SW\_ACTIVITIES NAME= en SW\_FEED NAME=.
3. Start de Tomcat-server opnieuw.

*SAP StreamWork-dfeed* wordt weergegeven in de lijst *BI-startpuntmodules* in de modulebibliotheek voor BI-werkruimten in het BI-startpunt

## 18.1.3.9 Toepassingsinstellingen beheer BI Commentary

BI Commentary is een toepassing die is geïntroduceerd in de CMC. Hiermee kunnen documentgebruikers samenwerken door opmerkingen te plaatsen bij beschikbare gegevens/statistieken in een bepaald document.

Met BI Commentary kunnen gebruikers can opmerkingen plaatsen bij gegevens/statistieken in de rapporten.

### ➔ Aanbeveling

In BI Commentary worden tabellen standaard gemaakt en verzorgd in de controledatabase.

### i Opmerking

Voor het gebruik van BI-commentaar met de controledatabase op een niet-Windows-platform, zie de [Handleiding voor gegevenstoegang](#) om ODBC stuurprogramma's te configureren.

SAP raadt echter aan om een nieuwe database te configureren waarin opmerkingen uit de toepassing BI-commentaar kunnen worden opgeslagen. Databases met ondersteuning voor BI-commentaar zijn dezelfde als die met ondersteuning voor controle. De databases met ondersteuning voor BI-commentaar zijn onder andere:

- IBM DB2 Workgroup Edition
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- SAP HANA

- Sybase Adaptive Server Enterprise
- Sybase SQL Anywhere

#### **i** Opmerking

Ongeacht of u BI-commentaar met de controledatabase of een andere ondersteunde database configureert, kan BI-commentaar alleen met de MySQL-database werken als u de MySQL-JDBC-JAR in de map "jdbc" onder `<INSTALL_DIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external` plaatst.

Als u BI-commentaar configureert met IBM DB2, hebt u in uw systeem een tijdelijke paginagrootte voor tabelruimte nodig van 8K, 16K of 32K. De grootte van de pagina is standaard 4K.

#### **i** Opmerking

Als de controledatabase niet standaard is geconfigureerd/ingeschakeld, werkt BI Commentary niet tenzij u handmatig een nieuwe database voor BI Commentary configureert.

De controledatabase gebruikt ODBC of eigen typen databasestuurprogramma's. Voor het configureren van een nieuwe BI Commentary-database hebt u een JDBC-stuurprogramma nodig.

## 18.1.3.9.1 Nieuwe BI-commentaardatabase configureren

U hebt een JDBC-verbinding gemaakt.

#### **i** Opmerking

Als u een nieuwe BI-commentaardatabase configureert, is de Commentaar-service in de Adaptive Processing Server verantwoordelijk voor het schrijven van Commentaar-informatie naar de database. De volgende stappen moeten worden genomen op elke computer in de cluster waar de Commentaar-service actief is.

Voer de volgende stappen uit om een JDBC-verbinding te maken:

1. Plaats de JDBC-stuurprogrammacontainer voor de database die u wilt configureren op de volgende locatie:  
`<INSTALL_DIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services\BICommentaryService\lib>.`

#### **i** Opmerking

Als u een upgrade uitvoert naar SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 4.2 Support Package 2, en in eerdere versies al een nieuwe database voor BI-commentaar had geconfigureerd, moet u het bestand van het databasestuurprogramma van de 'jdbc'-map verplaatsen naar `<INSTALL_DIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external>` to `<INSTALL_DIR\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services\BICommentaryService\lib>.`

2. Start SIA opnieuw.

---

Ga als volgt te werk om een nieuwe database voor BI-commentaar te configureren:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer *Toepassingen* in het vervolgkeuzemenu op de CMC-startpagina.
3. Selecteer in de lijst met *toepassingsnamen* *Toepassing BI-commentaar*.

Het dialoogvenster *BI-commentaar* wordt weergegeven. Standaard wordt het keuzerondje *Controledatabase gebruiken* geselecteerd.

4. Selecteer het keuzerondje *Andere ondersteunde database gebruiken*.
5. Voer het *type*, de *databasenaam*, de *host*, de *poort*, de *gebruikersnaam* en het *wachtwoord* in het deelvenster *Commentaardatabase configureren* in.
6. Kies *Opslaan en sluiten*.
7. Start APS opnieuw op.

Wijzigingen in de configuratie van de database van BI-commentaar worden pas doorgevoerd nadat u de Adaptive Processing Server (APS) opnieuw hebt opgestart.

U kunt uw verbinding valideren door *Verbinding testen* te kiezen

U hebt nu een nieuwe database geconfigureerd waarin commentaar uit de BI-commentaartoepassing kan worden opgeslagen.

## 18.1.3.9.2 Service voor BI-commentaar configureren

Als u een afzonderlijke standaard-APS hebt, wordt de commentaarservice automatisch toegevoegd aan de standaard-APS.

Als u de standaardconfiguratie van de APS hebt gewijzigd (u hebt bijvoorbeeld de APS gesplitst of handmatig meerdere APS'en geconfigureerd), moet u de commentaarservice handmatig toevoegen aan een van de bestaande APS'en of een nieuwe APS maken om de commentaarservice aan toe te voegen.

## 18.1.3.10 Integratie van samenwerkingstoepassingen beheren

Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van het BI-platform die het BI-platform integreren met de samenwerkingstoepassing SAP Jam of SAP StreamWork.

Gebruik het gebied *Toepassingen* van de CMC (Central Management Console) in het BI-platform om samenwerking in te schakelen en te configureren.

De volgende aanvullende configuratie is vereist in de Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing:

- Een HTTPS-verbinding met een serviceprovider tot stand brengen
- Voldoen aan vereisten voor verificatie

Wanneer SAP Jam of SAP StreamWork is geconfigureerd, zijn feeds van de samenwerkingstoepassing beschikbaar in het BI-startpunt.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

## 18.1.3.10.1 Vereisten voor samenwerking

Aan de vereisten voor samenwerking moet worden voldaan voordat u het BI-platform integreert met een samenwerkingstoepassing.

- Het BI-platform moet met ten minste één CMS (Central Management Server) worden geïnstalleerd.
- De samenwerkingstoepassing (SAP Jam of SAP StreamWork) moet zijn geconfigureerd in de CMC (Central Management Console).
- Er moet een Enterprise-organisatie voor de samenwerkingstoepassing (SAP Jam or SAP StreamWork) worden gedefinieerd.
- SAP Jam- of SAP StreamWork-gebruikers moeten tot de Enterprise-organisatie behoren.
- Een SAP Jam- of SAP StreamWork Enterprise-agent is vereist voor het toewijzen van gebruikers via een lokale LDAP-/AD-directoryservice.

## 18.1.3.10.2 BI-platformconfiguratie

### 18.1.3.10.2.1 Opties voor samenwerkingsconfiguratie

Samenwerkingsopties worden weergegeven in het dialoogvenster *Eigenschappen: Samenwerking* in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform.

Als u het dialoogvenster *Eigenschappen: Samenwerking* wilt openen, klikt u op het tabblad *Toepassingen* in de CMC op *Samenwerking* en selecteert u ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.

Tabel 85:

| Optie                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Samenwerking inschakelen</i>                   | Schakel dit selectievakje in en selecteer <i>SAP Jam</i> of <i>SAP StreamWork</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Verbindings-URL</i>                            | Voer de URL naar de samenwerkingstoepassing in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Id voor provider unieke identiteit</i>         | Voer een unieke waarde voor uw implementatie van het BI-platform in.<br><br>De waarde moet worden gekoppeld aan het certificaat dat gebruikt wordt om integratie met de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing te configureren. De toepassing die een identiteit voor eenmalige aanmelding bevestigt moet als OAuth-beheertoepassing zijn geconfigureerd.                                                                                                                                                                 |
| <i>Base64-certificaat van identiteitsprovider</i> | Als u op <i>Genereren</i> klikt, wordt een certificaat in dit vak gecreëerd. Gebruik dit certificaat in de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing om een OAuth-consumentensleutel te genereren.<br><br>Het certificaat brengt de vertrouwensrelatie tussen de samenwerkingstoepassing en het BI-platform tot stand. De externe identiteitsprovider wordt zelf geïdentificeerd met een X509-certificaat, waarmee alle identiteitsbevestigingen worden ondertekend. Het certificaat moet van Base64-codering zijn voorzien. |

| Optie                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">OAuth-consumentensleutel</a>   | Voer de OAuth-consumentensleutel in die vanuit de beheerconsole van de samenwerkingstoepassing is gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Verbinding maken met proxy</a> | <p>Selecteer dit selectievakje in om een verbinding via proxy in te schakelen en informatie over de proxyhost in de vakken <a href="#">Host van HTTP-proxy</a> en <a href="#">Poort</a> in te voeren.</p> <p>Als u inkomende verbindingen vanaf samenwerkingstoepassingsservers naar uw bedrijfsnetwerk wilt toestaan, moet er een omgekeerde proxy aanwezig zijn in de DMZ.</p> <p>Als u een vertrouwd certificaat van een SSL-certificaataanbieder aan uw omgekeerde proxy wilt toevoegen, moet uw omgekeerde proxy een domein- of subdomeinnaam hebben.</p>                                           |
| <a href="#">Host van HTTP-proxy</a>        | <p>In de configuratie van de omgekeerde proxy voert u een extern adres in dat toegankelijk is voor de samenwerkingstoepassing. Gebruik bijvoorbeeld <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>; hierbij is <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> de domein- of subdomeinnaam van uw omgekeerde proxy.</p> <p>De samenwerkingstoepassing gebruikt dit adres om informatie naar het BI-platform te sturen. De omgekeerde proxy gebruikt dit adres om gegevens die vanaf de samenwerkingstoepassing zijn ontvangen, door te sturen naar de computer met de Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing.</p> |
| <a href="#">Poort</a>                      | De Enterprise-agent van de samenwerkingstoepassing is geconfigureerd om te luisteren naar poort 8443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 18.1.3.10.2.2 Samenwerking inschakelen en configureren in de CMC

Voor deze taak is een geldige verbinding met de beheerconsole van de samenwerkingsverbinding (SAP Jam of SAP StreamWork) vereist. U moet beveiligingsgegevens van de console doorgeven en ophalen.

Om veiligheidsredenen kunnen de volgende standaardaccounts geen inhoud naar SAP Jam of SAP StreamWork verzenden of plannen:

- Gast
- SMAdmin
- Beheerder
- WaaWSServletPrincipal

1. Ga in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform naar het gebied [Toepassingen](#) en dubbelklik op [Samenwerking](#).
2. Schakel in het dialoogvenster [Eigenschappen: Samenwerking](#) het selectievakje [Samenwerking inschakelen](#) in en selecteer [SAP Jam](#) of [SAP StreamWork](#).
3. Voer in het vak [Verbindings-URL](#) de URL naar de samenwerkingstoepassing in.
4. Voer in het vak [Id voor provider unieke identiteit](#) een waarde voor de unieke identiteitsprovider in voor uw BI-platformimplementatie.

Maak een aantekening van de waarde van de identiteitsprovider; u hebt deze nodig wanneer u de toepassingssamenwerking configureert.

5. Klik op [Genereren](#) (of [Opnieuw genereren](#) als er al eerder een certificaat is gegenereerd). In het vak [Base64-certificaat van identiteitsprovider](#) wordt het certificaat weergegeven. U gebruikt het certificaat om de samenwerkingstoepassing te configureren.
6. Voer in het vak [OAuth-consumentensleutel](#) de OAuth-consumentensleutel in.
7. Als u via proxy verbinding maakt met de server waarop SAP Jam of SAP StreamWork wordt uitgevoerd, voert u de volgende acties uit:
  - a. Schakel het selectievakje [Verbinding maken met proxy](#) in.
  - b. Voer in het vak [Host van HTTP-proxy](#) de proxyhostnaam van de server in.
  - c. Voer in het vak [Poort](#) het poortnummer van de server in.
8. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

### 18.1.3.10.3 SAP Jam-configuratie

#### 18.1.3.10.3.1 Een nieuwe, door SAML vertrouwde IDP voor SAP registreren

U moet iedere gebruiker registreren met een uniek e-mailadres dat overeenkomt met het Enterprise-e-mailadres van de gebruiker in het BI-startpunt. De e-mailadressen worden toegewezen tussen het BI-platform en SAP.

Voordat u een nieuwe SAML-vertrouwde IDP kunt registreren:

- Uw bedrijf moet toegevoegd zijn aan en geconfigureerd zijn in SAP.
- U moet een geldige SAP-gebruikersaccount hebben die aan uw bedrijf in SAP is gekoppeld.
- U moet bedrijfsbeheerrechten hebben voor uw bedrijf in SAP en volledige beheerdersrechten in het BI-platform en BI-startpunt.
- BI-startpunt moet zijn geregistreerd als een OAuth-client die fungeert als vertegenwoordiger van het startpunt binnen SAP.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van de Central Management Console (CMC) in het BI-platform de optie [Beheerder](#) en daarna [Beheer](#).  
Informatie over uw bedrijf wordt weergegeven, inclusief uw licenties voor SAP. Noteer of onthoud de informatie.
2. Selecteer uit het menu [Beheer](#) de optie [Door SAML vertrouwde ID's](#) en klik op [Registreer uw identiteitsprovider](#).  
U moet de IDP registreren die u in het BI-startpunt hebt gemaakt.
3. Voer in het vak [IDP ID](#) de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP werd geconfigureerd in het BI-platform.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.  
Bijvoorbeeld: voer [<Bedrijfsnaam>\\_<Systeem-ID>\\_<Client>](#) in.
4. Voer in het vak [URL voor eenmalige aanmelding](#) de URL in waarmee SAP rechtstreeks wordt opgeroepen.  
SAP gebruikt deze URL voor eenmalige aanmelding met de unieke identiteitsprovider.

5. Voer in het vak [URL voor eenmalige afmelding](#) de URL in die moet worden weergegeven nadat is afgemeld bij SAP.  
SAP gebruikt deze URL voor eenmalige afmelding bij de unieke identiteitsprovider.
6. Voer in het vakje [Default Name ID Format](#) (Standaardnotatie van naam-id) de notatie van de naam-id die in verificatieverzoeken moet worden gebruikt.
7. Voer in het vakje [Default Name ID Policy SP Name Qualifier](#) (Standaardbeleid voor naam-id Kwalificatie van SP-naam) de kwalificatie van de SP-naam in die in verificatieverzoeken moet worden gebruikt.
8. Selecteer in de lijst [Allowed Assertion Scope](#) (Toegestaan bevestigingsbereik) de optie [Users in my company](#) (Gebruikers in mijn bedrijf).  
Deze optie geeft de reeks gebruikers op waarvoor SAP bevestigingen van de IDP accepteert.
9. Voer in het vakje [X509-certificaat \(Base64\)](#) de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP in het BI-platform is geconfigureerd.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.
10. Klik op [Register](#).

### 18.1.3.10.3.2 Een OAuth-client voor SAP Jam maken

Voordat u een OAuth-consumentensleutel kunt maken:

- Uw bedrijf moet toegevoegd zijn aan en geconfigureerd zijn in SAP Jam.
- U moet een geldige SAP Jam-gebruikersaccount hebben die aan uw bedrijf in SAP Jam is gekoppeld.
- U moet bedrijfsbeheerrechten hebben voor uw bedrijf in SAP Jam en volledige beheerdersrechten in het BI-platform en BI-startpunt.
- BI-startpunt moet zijn geregistreerd bij SAP Jam als een OAuth-client die fungeert als vertegenwoordiger van het startpunt binnen SAP Jam.
- Iedere gebruiker moet in SAP Jam zijn geregistreerd met een uniek e-mailadres dat overeenkomt met het Enterprise-emailadres van de gebruiker in het BI-startpunt. De e-mailadressen worden toegewezen tussen het BI-platform en SAP Jam.

SAP Jam biedt geen ondersteuning voor Microsoft Internet Explorer 11.

1. Selecteer in SAP Jam in het menu [Administrator](#) (Beheerder) in de rechterbovenhoek de optie [Admin](#) (Beheer).  
Informatie over uw bedrijf wordt weergegeven, inclusief uw licenties voor SAP Jam.
2. In het menu [Beheer](#) selecteert u [OAuth-clients](#) en klikt u op [OAuth-client toevoegen](#).
3. Voer in het dialoogvenster [Een nieuwe OAuth-client registreren](#) in het vakje [Naam](#) de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP Jam in het BI-platform werd geconfigureerd.  
Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.  
SAP Jam geeft de naam van de toepassing weer als een hyperlink (naar de ingevoerde URL) wanneer actie wordt genomen uit naam van een gebruiker.  
Bijvoorbeeld: voer [<Bedrijfsnaam>\\_<Systeem-ID>\\_<Client>\\_<Toepassing>](#) in.
4. Voer in het vak [Integratie-URL](#) de URL voor het BI-startpunt in.  
SAP Jam geeft de naam van de toepassing weer als een hyperlink naar de URL wanneer actie wordt genomen uit naam van een gebruiker.



- 
5. Voer in het vakje *X509-certificaat (Base64)* de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP Jam in het BI-platform is geconfigureerd.

Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.

Als u dit vakje leeglaat, levert SAP Jam een consumentengeheim.

6. Klik op *Opslaan*.

De OAuth-consumentensleutel wordt gegenereerd. Maak een aantekening van de OAuth-consumentensleutelwaarde zodat de BI-platformbeheerder deze kan gebruiken.


## 18.1.3.10.4 SAP StreamWork-configuratie

### 18.1.3.10.4.1 Afbeelding van SAP StreamWork-integratie

In dit diagram ziet u de vereiste onderdelen BI-platform, SAP StreamWork en SAP StreamWork Enterprise-agent voor integratie met SAP StreamWork.

In de werkstroom worden de stappen beschreven voor integratie van de systemen, evenals een overzicht van de acties die gebruikers na de integratie kunnen uitvoeren:

- In de SAP StreamWork Enterprise-agent kunnen gebruikers Enterprise-gebruikers van LDAP toewijzen aan SAP StreamWork.
- In de Central Management Console (CMC) in het BI-platform kunnen beheerders gebruikers maken en toewijzen aan Enterprise-gebruikers.
- In het BI-startpunt kunnen gebruikers activiteiten maken en deze in een browser weergeven zonder een account te maken of zich aan te melden bij SAP StreamWork.
- In het BI-startpunt kunnen gebruikers SAP StreamWork-feeds bekijken en erop reageren.



Grafische weergave 13: Systeemlandschap

## 18.1.3.10.4.2 Een OAuth-consumentensleutel voor SAP StreamWork maken

Voordat u een OAuth-consumentensleutel kunt maken, moet u over beheerdersrechten voor de SAP StreamWork Enterprise-organisatie beschikken.

1. Selecteer in de SAP StreamWork-beheerconsole op het tabblad [Admin](#) (Beheer) de optie [SAML Trusted IDPs](#) (SAML-vertrouwde IDP's) en meld u aan bij SAP StreamWork met een account die is aangewezen als Enterprise-organisatiebeheerder.
2. Klik op [Register your identity provider](#) (Uw identiteitsprovider registreren).
3. Selecteer [Click here to create a new administrative OAuth application](#) (Klik hier om een nieuwe OAuth-beheerderstoepassing te maken) en accepteer de overeenkomst met gebruiksvoorwaarden.
4. Voer de volgende acties uit in het venster [Register a new Application OAuth application](#) (Een nieuwe OAuth-beheerderstoepassing registreren):
  - a. Voer in het vakje [Application Name](#) (Naam van toepassing) de naam van het toepassingsexemplaar in dat in de integratie moet worden gebruikt.

Deze informatie geeft aan welke toepassing is vereist om actie te ondernemen uit naam van een gebruiker, bijvoorbeeld om SAP StreamWork-feeds voor een gebruiker te posten. Gebruikers moeten de naam van deze toepassing kunnen herkennen.

- b. Voer in het vak [Integratie-URL](#) de URL voor het BI-startpunt in.
- c. Voer in het vakje [Base64 X509 Certificate](#) de Base64-certificaatwaarde in die is gegenereerd toen SAP StreamWork werd geconfigureerd in de CMC (Central Management Console) in het BI-platform.

Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.

5. Klik op [Register](#).

De OAuth-consumentensleutel wordt gegenereerd. Maak een aantekening van de OAuth-consumentensleutelwaarde zodat de BI-platformbeheerder deze kan gebruiken.

6. Klik op [Back](#) (Vorige) om de door SAML-vertrouwde identiteitsproviders weer te geven.

7. Voer in het venster [Register a new SAML Trusted Identity Provider](#) (Een nieuwe SAML-vertrouwde identiteitsprovider registreren) de volgende acties uit:

- a. Voer in het vakje [Display Name](#) (Weergavenaam) een naam in voor de BI-platformimplementatie. Deze naam wordt weergegeven in SAP StreamWork.
- b. Voer in het vakje [IDP ID](#) de waarde van de unieke identiteitsprovider in die is gemaakt toen SAP StreamWork werd geconfigureerd in het BI-platform.

Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.

- c. Voer in het vakje [Base64 X509 Certificate](#) de waarde van het Base64-certificaat in die is gegenereerd toen SAP StreamWork in het BI-platform werd geconfigureerd.

Als u de waarde niet hebt, neemt u contact op met de beheerder van uw externe toepassing.

8. Klik op [Register](#).

### 18.1.3.10.4.3 SAP StreamWork toevoegen aan een BI-werkruimte

SAP StreamWork is verborgen en moet handmatig worden weergegeven in de lijst met modules voor BI-startpunt die u aan een BI-werkruimte kunt toevoegen.

1. Ga naar C:\BusinessObjects\tomcat\work\Catalina\localhost\BOE\eclipse\plugins\webpath.PerformanceManagement\web\WEB-INF\lib\asdk-ivdm\_ext.jar\conf-syst\conf-syst\home-analyticlist.xml.

De inhoud van het bestand moet met de volgende tekst beginnen:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CHOICE>
<!--<SW_ACTIVITIES NAME="$MSG_SW_ACTIVITIES$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$" />-->
<!--SW_FEED NAME="MSG_SW_FEED" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$"/-->
<HOMEINBOX NAME="$MSG_HOMEINBOX$" DESCRIPTION="$MSG_HOMEINBOXDESC$"/>
<HOMEAPPLICATIONS NAME="$MSG_HOMEAPPLICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSGHOMEAPPLICATIONSDESC$"/>
<HOMERECENTLYRUNDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCS$"
DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCSDESC$"/>
<HOMERECENTDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTDOCS$" DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTDOCSDESC$" />
<HOMEALERTS NAME="$MSG_ALERTNOTIFICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSG_ALERTNOTIFICATIONSDESC$"/>
</CHOICE>
```

2. Verwijder `!--` uit de regels `SW_ACTIVITIES NAME=` en `SW_FEED NAME=`.
3. Start de Tomcat-server opnieuw.

*SAP StreamWork-dfeed* wordt weergegeven in de lijst *BI-startpuntmodules* in de modulebibliotheek voor BI-werkruimten in het BI-startpunt

### 18.1.3.11 Pushberichtgevingsservice in SAP BusinessObjects Mobile beheren

SAP BusinessObjects Mobile-server stuurt berichtgeving naar iOS-apparaten van SAP BusinessObjects Mobile-toepassingsgebruikers. Berichtgeving wordt gepusht in de volgende scenario's:

- wanneer op het apparaat van een gebruiker gedownload BI-documenten een update of nieuw exemplaar beschikbaar hebben op de server.
- wanneer een nieuw document wordt ontvangen in Postvak In van BI van een gebruiker.
- wanneer het BI-platform of de BOE-beheerder een bericht uitzendt.

Berichtgeving wordt automatisch naar het apparaat gepusht vanaf Mobile Server via Apple Push Notification Server (APNS). Gebruikers hoeven niet op de server zijn aangesloten om pushberichtgeving te ontvangen. Gebruikers kunnen zelfs pushberichtgeving ontvangen wanneer de app niet actief is op het systeem. "Instellingen voor berichtgeving" moeten in de toepassing zijn ingeschakeld. Zie voor meer informatie over het configureren van pushberichtgeving de *Handleiding voor implementatie en configuratie van Mobile Server* voor Mobile Server 4.2.

#### Opmerking

Om pushberichtgeving op uw mobiele apparaat in te schakelen, moet BIMobileService in de APS worden uitgevoerd.


Aangezien BIMobileService niet veel geheugen inneemt, kunt u het uitvoeren naast andere services in de APS.

### 18.1.3.12 Instellingen voor Platform zoeken beheren

In het gebied *Toepassingen* van de CMC in het BI-platform kunt u op systeemniveau instellingen opgeven voor de toepassing Platform zoeken.

#### 18.1.3.12.1 Toepassingseigenschappen configureren in de CMC

Voer de volgende stappen uit om de toepassingseigenschappen van Platform zoeken te configureren:

1. Ga naar het beheergebied *Toepassingen* in de CMC.
2. Selecteer de *toepassing Platform zoeken*.
3. Klik op  *Beheren*  *Eigenschappen* . Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.

**Properties: Platform Search Application**

Hide Navigation

Properties  
Indexing failure listing  
Ranking  
User Security

Indexing Status: Running...  
Number of indexed documents: 113  
Last indexed time stamp: 30/06/2015 01:39:49  
[Stop Indexing](#) [Send Report](#)

Default Index Locale  
Select locale: English

Crawling frequency  
☒ Continuous crawling  
☐ Scheduled crawling

Index Location  
Master Index Location (Indexes, Spellers) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData  
Persistent data location (Content Stores) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData/workplace  
Non-persistent data location (Temporary surrogate files, DeltaIndexes) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData/workplace

Scope of indexing  
Level of indexing  
☒ Platform Metadata  
☐ Platform and Document Metadata  
☐ Full Content

Content Types  
☒ Crystal Reports  
☒ Web Intelligence  
☒ Universe  
☒ BI Workspace  
☒ Microsoft Powerpoint  
☒ Adobe Acrobat  
☒ Rich Text  
☒ Text  
☒ Microsoft Word  
☒ Microsoft Excel

#### 4. Configureer de instellingen voor Platform zoeken:

Tabel 86:

| Optie                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoekstatistieken                     | <p>Platform zoeken biedt de volgende zoekstatistieken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indexeringsstatus: hiermee wordt de status van het indexeringsproces weergegeven.</li> <li>Aantal geïndexeerde documenten: hiermee wordt het aantal documenten weergegeven dat is geïndexeerd.</li> <li>Laatst geïndexeerde tijdstempel: hiermee wordt de tijdstempel weergegeven waarmee het document voor het laatst is geïndexeerd.</li> </ul>                                   |
| Indexeren stoppen/starten            | <p>Met de opties voor het starten of stoppen van de indexering kunt u het indexeringsproces starten of stoppen wanneer u wilt omschakelen van continu naar gepland verkennen, of voor onderhoudsdoeleinden.</p> <p>Klik op <a href="#">Indexering stoppen</a> om het indexeren te stoppen.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Standaardindex van de landinstelling | <p>Platform zoeken maakt gebruik van de landinstelling die in de CMC is opgegeven voor indexering van alle niet-gelocaliseerde BI-documenten. Nadat het document is gelokaliseerd, wordt de toepasselijke taalanalyse gebruikt voor indexering.</p> <p>Zoekopdrachten zijn gebaseerd op de productlandinstelling van de client, en het gewicht dat de productlandinstelling van de client heeft.</p> <p>U kunt het gewicht aanpassen in de eigenschappen van de CMC-configuratie.</p> |

| Optie                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequentie voor verkennen | <p>U kunt de volledige BI-platformgegevensopslagruimte indexeren aan de hand van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Continu verkennen: met deze optie is indexering een continu proces waarbij de gegevensopslagruimte wordt geïndexeerd wanneer er een object wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Zo kunt u de meest up-to-date inhoud van BI-platform bekijken en ermee werken. Met continu verkennen wordt de gegevensopslagruimte voortdurend bijgewerkt met de acties die u uitvoert. Deze optie is standaard ingesteld. Continu verkennen werkt zonder tussenkomst van de gebruiker en beperkt de tijd die het indexeren van een document in beslag neemt.</li> <li>○ Gepland verkennen: met deze optie is indexering gebaseerd op een planning die is ingesteld met de opties in Planning.<br/>Voor meer informatie over het plannen van een object raadpleegt u de sectie <i>Een object plannen</i> van Platform zoeken in de <i>online-Help voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform CMC</i>.</li> </ul> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Als u <i>Gepland verkennen</i> selecteert en het <i>Terugkeerpatroon</i> instelt op een andere optie dan <i>Nu</i>, geeft Platform zoeken de datum- en tijdstempel weer waarop het document wordt gepland om opnieuw te indexeren.</li> <li>○ Als u <i>Gepland verkennen</i> selecteert, is de knop <i>Indexeren starten</i> ingeschakeld en de knop <i>Indexeren stoppen</i> uitgeschakeld.</li> <li>○ Nadat de planning voltooid is, wordt de knop <i>Indexeren stoppen</i> ingeschakeld.</li> </ul> </div> |

| Optie        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indexlocatie | <p>De indexen worden opgeslagen in gedeelde mappen op de volgende locaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Hoofdindexlocatie (indexen en speller):</b> de hoofd- en spellerindexen zijn opgeslagen op deze locatie. Tijdens een zoekactie worden de eerste resultaten opgehaald met de hoofdindex en worden de spellerindexen gebruikt om suggesties op te halen. In een geclusterde implementatie van BI-platform moet deze locatie een gedeelde bestandssysteem zijn dat toegankelijk is vanuit alle knoppunten in het cluster.</li> <li>◦ <b>Permanente gegevenslocatie (inhoudsopslag):</b> de inhoudsopslag bevindt zich op deze locatie. Deze is gemaakt op basis van de hoofdindexlocatie en blijft ermee gesynchroniseerd. De inhoudsopslag wordt gebruikt om facetten te genereren en de eerste treffers te verwerken die via de locatie van de hoofdindex zijn gegenereerd. In een geclusterde BI-platformimplementatie wordt bij elk knooppunt een inhoudsopslag gegenereerd.<br/>De permanente gegevenslocatie is de enige indexlocatie waar de geclusterde omgeving invloed op heeft, omdat de inhoudsopslagmappen zich hier bevinden. Als een computer één zoekservice heeft, is er ook maar één locatie voor inhoudsopslag. Bijvoorbeeld {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam&gt;\ContentStores.<br/>Als een geclusterde omgeving echter meerdere zoekservices bevat, heeft elke zoekservice één eigen locatie voor inhoudsopslag. Als er bijvoorbeeld twee exemplaren van een server worden uitgevoerd, zijn de locaties van de inhoudsopslag als volgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam&gt;\ContentStores.</li> <li>2. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam 1&gt;\ContentStores.</li> </ol> </li> <li>◦ <b>Niet-permanente gegevenslocatie (tijdelijke bestanden, delta-indexen):</b> op deze locatie worden delta-indexen gemaakt en tijdelijk opgeslagen voordat deze worden samengevoegd met de hoofdindex. De indexen op deze locatie worden verwijderd wanneer ze zijn samengevoegd met de hoofdindex. Daarnaast worden surrogaatbestanden (uitvoer van de extractors) op deze locatie gemaakt en tijdelijk opgeslagen totdat ze geconverteerd worden in delta-indexen.</li> </ul> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hoofdindexlocatie moet een gedeelde locatie zijn.</li> <li>◦ U moet op <a href="#">Indexeren stoppen</a> klikken om de indexlocatie aan te passen.</li> <li>◦ Als u een indexlocatie aanpast, kopieert u de inhoud naar een nieuwe locatie, omdat de indexeringsgegevens anders verloren gaan.</li> </ul> </div> |

| Optie             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indexeringsniveau | <p>U kunt op de volgende manieren de inhoud die u wilt zoeken, afstemmen op het indexeringsniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Metagegevens van platform: er wordt alleen een index gemaakt van de metagegevens van het platform, zoals titels, trefwoorden en beschrijvingen van documenten. Standaard is deze optie geselecteerd.</li> <li>◦ Metagegevens van platform en documenten: in deze index zijn de metagegevens van platform en documenten inbegrepen. De metagegevens van het document bestaan onder meer uit de aanmaakdatum, de wijzigingsdatum en de naam van de auteur.</li> <li>◦ Volledige inhoud: in deze index zijn de metagegevens van platform en documenten inbegrepen, evenals andere inhoud zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ De eigenlijke inhoud van het document</li> <li>◦ De inhoud van aanwijzingen en zoeklijsten</li> <li>◦ Diagrammen, grafieken en labels</li> </ul> </li> </ul> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Volledig indexeren van de inhoud wordt niet ondersteund voor Analysis Office- en Lumira-documenten. Alleen het indexeren van de metagegevens wordt ondersteund voor Analysis Office- en Lumira-documenten.</p> </div> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Wanneer u het indexeringsniveau aanpast, wordt de indexering geïnitieerd om de volledige BI-platformgegevensopslagruimte te vernieuwen.</p> </div> |



| Optie               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoudstypen        | <p>U kunt de volgende inhoudstypen selecteren voor indexering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Crystal Reports</li> <li>○ Web Intelligence</li> <li>○ Universe</li> <li>○ BI-werkruimte</li> <li>○ Analysis Office</li> <li>○ Lumira</li> <li>○ Microsoft PowerPoint</li> <li>○ Adobe Acrobat</li> <li>○ RTF-tekst</li> <li>○ Tekst</li> <li>○ Microsoft Word</li> <li>○ Microsoft Excel</li> </ul> <p>Het inhoudstypefilter is niet van toepassing op indexering van platformmetagegevens. Onafhankelijk van de inhoudstypen die u selecteert, vindt het indexeren van platformmetagegevens plaats voor alle ondersteunde objecttypen, en de zoekresultaten in BI-startpunt geven alle objecten voor het trefwoord gerelateerd aan platformmetagegevens als resultaat.</p> <p>Het inhoudstypefilter is relevant voor het indexeren van documentmetagegevens (documentauteur, documentkoptekst, documentvoettekst enz.) en het indexeren van inhoud (grafieken, diagrammen, tabel bij een rapport). Op basis van het indexeerniveau en de inhoudstypen die u selecteert, worden de documentmetagegevens en de inhoud voor de geselecteerde objecttypen uit de gegevensopslagruimte door platform zoeken geïndexeerd. Alleen die objecten worden in de zoekresultaten van het BI-startpunt weergegeven bij het zoeken naar het trefwoord gerelateerd aan documentmetagegevens en -inhoud.</p> |
| Index opnieuw maken | <p>Met deze optie wordt de bestaande index verwijderd en wordt de gehele gegevensopslagruimte opnieuw geïndexeerd.</p> <p>U kunt de optie <a href="#">Index opnieuw maken</a> selecteren ongeacht of indexering actief is of is gestopt. De bestaande index wordt verwijderd wanneer u uw wijzigingen op de eigenschap-penpagina opslaat. Als indexering momenteel is gestopt, begint het opnieuw maken van de index pas wanneer u indexering opnieuw start.</p> <p>Als u niet wilt dat Platform zoeken de documenten opnieuw indexeert, moet u de selectie van <a href="#">Index opnieuw maken</a> opheffen voordat u op de knop <a href="#">Indexering starten</a> klikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Optie                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documenten die zijn uitgesloten van indexering | <p>De optie <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i> sluit documenten van indexering uit. U wilt bijvoorbeeld niet dat zeer grote Crystal Reports-rapporten doorzoekbaar worden gemaakt, omdat de resources van de Report Application Server anders overbelast raken. Zo wilt u waarschijnlijk ook niet dat publicaties met honderden aangepaste rapporten worden geïndexeerd.</p> <p>Door bepaalde documenten uit te sluiten, kunt u voorkomen dat ze worden geopend door Platform zoeken. Vergeet niet dat een document dat al geïndexeerd is voordat het in deze groep werd geplaatst, mogelijk nog steeds doorzocht kan worden. U moet de index opnieuw maken om ervoor te zorgen dat documenten in de groep <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i> niet doorzocht kunnen worden.</p> <p>Alleen de beheerdersaccount heeft standaard volledige toegang tot de optie <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i>. Andere gebruikers met de volgende rechten kunnen alleen documenten toevoegen aan de groep <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Weergave- en bewerkinsrechten voor de categorie</li> <li>◦ Het document rechtstreeks bewerken</li> </ul>                                                                                                                        |
| Andere configuratie - exemplaar overslaan      | <p>Exemplaren van documenten worden standaard geselecteerd voor indexering. Dit zorgt voor een grotere index, die meer schijfruimte gebruikt. De map "Lucene-indexengine" in de map PlatformSearchData wordt enorm groot door de indexering van een zeer groot aantal exemplaren in de gegevensopslagruimte. Als er miljoenen (of meer) documenten zijn en veel van deze documenten ook nog eens een groot aantal bestaande exemplaren hebben (naast geplande exemplaren die regelmatig worden gegenereerd) in het systeem, wordt de map "Lucene-indexengine" te groot, zelfs als het indexeringsniveau wordt ingesteld op "Metagegevens platform".</p> <p>Met de functie Exemplaar overslaan bij zoeken platform kunt u de indexering van exemplaren besturen door via het selectievakje onder 'Andere configuratie - exemplaar overslaan' op de pagina Eigenschappen zoektoepassing platform in CMC in- of uit te schakelen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Als u Exemplaar overslaan in- of uitschakelt, moet u de Adaptive Processing Server voor zoeken platform opnieuw starten. Deze wijziging beïnvloedt alle indexeringsniveaus.</li> <li>◦ Als u Exemplaar overslaan wijzigt en de wijzigingen wilt toepassen op alle bestaande exemplaren (d.w.z. selecteren voor indexering), moet u de index opnieuw maken.</li> </ul> </div> |

5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

### **i** Opmerking

Als een gebruiker de optie *Index opnieuw maken* niet selecteert en het indexeringsniveau wijzigt of extractors selecteert of deselecteert, wordt de index incrementeel bijgewerkt zonder de bestaande index te verwijderen.

### 18.1.3.13 BEx-webintegratie configureren

BEx-webtoepassingen zijn webgebaseerde toepassingen uit Business Explorer (BEx) van SAP Business Warehouse (BW) voor gegevensanalyse, rapportage en analytische toepassingen op het web.

De Business Explorer is de SAP NetWeaver Business Intelligence-suite, die flexibele rapportage- en analysehulpmiddelen biedt voor strategische analyse en ondersteuning bij besluitvorming. Deze hulpmiddelen omvatten query-, rapportage- en analysefuncties. Als werknemer met toegangsrechten kunt u historische of actuele gegevens op verschillende detailniveaus en vanuit verschillende perspectieven evalueren, zowel op het web als in Microsoft Excel.

Gebruikers roepen de gegevens op vanuit het SAP NetWeaver-portaal of vanuit het BI-startpunt van SAP BI-platform. Auteurs van BEx-webtoepassingen kunnen de webtoepassingen direct uitvoeren in het BI-startpunt vanuit BEx Web Application Designer.

Voer de volgende configuratiestappen uit om BEx-webtoepassingen in het BI-platform te integreren:

1. Stel een server in voor de BEx-webtoepassingen in de Central Management Console (CMC).  
U kunt een algemene of zelfstandige server voor de BEx-webtoepassingen gebruiken.

#### → Tip

Het is raadzaam een zelfstandige server voor de BEx-webtoepassingen in te stellen, aangezien de algemene server doorgaans door vele andere services wordt gebruikt.

2. Configureer de serverinstellingen.
3. Controleer de verbinding met het BW-systeem.
4. Om ervoor te zorgen dat auteurs BEx-webtoepassingen direct in het BI-startpunt kunnen uitvoeren vanuit BEx Web Application Designer, moet u de relevante instellingen maken in de tabel [Verbonden portalen](#) (**RSPOR\_T\_PORTAL**) in het BW-systeem.

Na de configuratie van de BI-platformserver kunnen gebruikers BEx-webtoepassingen in het BI-startpunt openen. Ze kunnen hier door de gegevens navigeren en de BEx-webtoepassingen als bladwijzers opslaan in de favorieten van de webbrowser.

#### ⚠ Beperking

Integratie wordt ondersteund vanaf de volgende SAP NetWeaver-releases:

SAP NetWeaver 7.0 Enhancement Package 1 Support Package Stack 8  
SAP NetWeaver 7.3 Support Package Stack 1

Aangezien de SAP NetWeaver Java-stack niet vereist is voor deze integratie, gelden de volgende beperkingen:

Het uitzenden van informatie wordt niet ondersteund.

Aangezien de portal en Knowledge Management van SAP NetWeaver niet nodig zijn, wordt documentintegratie en het gebruik van portaal motieven niet ondersteund in de BEx-webtoepassingen.

Het webitem [Rapportage](#) wordt niet ondersteund. Het is raadzaam dat u SAP Crystal Reports gebruikt voor rapportage met opmaak.

De exportbibliotheek voor SAP Business Explorer wordt gebruikt om afgedrukte versies van BEx-webtoepassingen te maken. Adobe Document Services (ADS) zijn niet beschikbaar.

De BEx-webtoepassingen die in het BI-platform zijn geïntegreerd, kunnen alleen gegevensbronnen bevatten die zijn opgeslagen in het BW-hoofdsysteem. In de systeemadministratie definieert u welk systeem geconfigureerd wordt als het BW-hoofdsysteem in het BI-platform.

Eenmalige aanmelding tussen het BI-platform en het SAP NetWeaver BW-systeem is niet ingeschakeld. Voor elke BI-platformsessie worden de gebruikers van de BEx-webtoepassingen gevraagd zich aan te melden bij het relevante BW-hoofdsysteem.

De rapportinterface rapporteren van en naar BEx-webtoepassingen wordt niet ondersteund.

Overeenkomstige opdrachten worden niet uitgevoerd.

Dashboards die zijn gebaseerd op BEx-query's of queryweergaven en die zijn gemaakt met SAP BusinessObjects Dashboards, worden niet ondersteund.

Voor meer informatie over de functies van BEx-webtoepassingen raadpleegt u de SAP Help Portal op <http://help.sap.com>: ► *SAP NetWeaver 7.3* ► *SAP NetWeaver Library: Function-Oriented View* ► *Business Warehouse* ► *SAP Business Explorer* ► *BEx Web* ► *Analysis & Reporting: BEx Web Applications* ►.

Voor meer informatie over het oproepen en opslaan van BEx-webtoepassingen in het BI-startpunt raadpleegt u de gebruikershandleiding voor het *BI-startpunt* op <http://help.sap.com>.

## Verwante informatie

[Een server starten voor BEx-webtoepassingen \[pagina 648\]](#)

[Een zelfstandige server starten voor BEx-webtoepassingen \[pagina 648\]](#)

[Serverinstellingen configureren \[pagina 649\]](#)

[Verbinding met BW-systeem controleren \[pagina 650\]](#)

[Een verbinding tussen BEx Web Application Designer en het BI-platform configureren \[pagina 650\]](#)

### 18.1.3.13.1 Een server starten voor BEx-webtoepassingen

Voordat u deze taak kunt uitvoeren, moet de Adaptive Processing Server gestopt zijn.

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).
2. Kies *Servers*.
3. Vouw het knooppunt *Servicecategorieën* uit en kies *Analysis-services*.
4. Selecteer *Adaptive Processing Server* en kies *Services selecteren* in het snelmenu.
5. Verplaatst *BEx-webtoepassingservice* uit de lijst *Beschikbare services* naar de lijst *Services* aan de rechterkant.
6. Start de BEx-webtoepassingservice opnieuw door de Adaptive Processing Server opnieuw te starten.

### 18.1.3.13.2 Een zelfstandige server starten voor BEx-webtoepassingen

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).
2. Kies *Servers*.

3. Vouw het knooppunt [Servicecategorieën](#) uit en kies [Analysis-services](#).
4. Selecteer [Adaptive Processing Server](#) en kies [Server klonen](#) in het snelmenu.
5. Voer een naam in voor de server (bijvoorbeeld [AdaptiveProcessingServer](#)) en selecteer het gewenste knooppunt in het vak [Klonen naar knooppunt](#).
6. Selecteer de gekloonde server en kies [Services selecteren](#) in het snelmenu.
7. Selecteer [BEx-webtoepassingsservice](#) in de lijst [Beschikbare services](#) en verplaats de service naar de lijst Services aan de rechterkant.
8. Start de BEx-webtoepassingsservice door de nieuwe Adaptive Processing Server te starten.

### 18.1.3.13.3 Serverinstellingen configureren

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).
2. Kies [Servers](#).
3. Vouw het knooppunt [Servicecategorieën](#) uit en kies [Analysis-services](#).
4. Selecteer de server die de BEx-webtoepassingsservice host en kies [Eigenschappen](#) in het snelmenu.
5. Onder de [Configuratie van de BEx-webtoepassingsservice](#) in het gebied [BEx-webtoepassingenservice](#) configureert u de volgende instellingen:
  - a. Controleer (en wijzig indien nodig) het maximumaantal clientsessies.
  - b. Onder [SAP BW Master System](#) voert u de naam in van de OLAP-verbinding met het BW-systeem dat u gemaakt hebt in het BI-platform. De standaardnaam is [SAP\\_BW](#).
  - c. Voer de naam in van het [JCo Server RFC-doel](#) dat u ingevoerd hebt in het BW-systeem onder [Configuratie van RFC-verbindingen](#) (transactiecode [sm59](#)).
  - d. Voer de naam in van de [JCo Server Gateway-host](#) dat u vastgesteld hebt in het BW-systeem onder [Configuratie van RFC-verbindingen](#) (transactiecode [sm59](#)).
  - e. Voer de naam in van de [JCo Server Gateway-service](#) dat u vastgesteld hebt in het BW-systeem onder [Configuratie van RFC-verbindingen](#) (transactiecode [sm59](#)).
  - f. Controleer (en wijzig indien nodig) het [Verbindingsaantal van JCo-server](#).
6. Kies [Opslaan en sluiten](#).
7. Selecteer de server die de BEx-webtoepassingsservice host en kies [Server opnieuw starten](#) in het snelmenu. Als u de geselecteerde instellingen wilt toepassen, moet u de server opnieuw starten.

#### Opmerking

Voordat u de server opnieuw start, moet de RFC-doel in het ABAP-systeem zijn ingesteld.

## Verwante informatie

[Aanmaken van een RFC-doel in het ABAP-systeem \[pagina 651\]](#)

## 18.1.3.13.4 Verbinding met BW-systeem controleren

1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).
2. Kies [OLAP-verbindingen](#).
3. Controleer of een verbinding gemaakt is met het BW-systeem. Zo niet, dan klikt u op de knop [Nieuwe verbinding](#) om een verbinding tot stand te brengen. De standaardnaam van de verbinding is **SAP\_BW**. U kunt tevens een andere naam invoeren.
4. Zorg ervoor dat u [Vooraf gedefinieerd](#) geselecteerd hebt onder [Verificatie](#) en de verplichte ingangen voor gebruiker en wachtwoord hebt ingevoerd.

### Opmerking

Deze gebruikersaccount is verplicht voor het RFC-doel van de JCo-server dat de integratie van BEx Web Application Designer, het BW-systeem en het BI-platform mogelijk maakt.

### Tip

Voor het veilig maken van de verbinding dient u ervoor te zorgen dat alleen beheerders toegangsrechten hiervoor hebben.

1. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op de verbinding met het BW-systeem (standaardnaam **SAP\_BW**) en kiest u [Gebruikersbeveiliging](#).
2. Maak de verplichte beveiligingsinstellingen en geef indien mogelijk alleen toegangsrechten aan beheerders.

## 18.1.3.13.5 Een verbinding tussen BEx Web Application Designer en het BI-platform configureren

Om ervoor te zorgen dat auteurs BEx-webtoepassingen direct in het BI-startpunt kunnen uitvoeren vanuit BEx Web Application Designer, moet u de relevante instellingen maken in de tabel [Verbonden portalen](#) (**RSPOR\_T\_PORTAL**) in het BW-systeem.

1. In het BW-systeem roept u de transactie **SM30** ([Onderhoud tabelweergave](#)) op.
2. Onder [Tabel/weergave](#) voert u **RSPOR\_T\_PORTAL** in.
3. Kies [Onderhouden](#).
4. Voor het maken van een nieuwe vermelding kiest u [Nieuwe vermeldingen](#).
5. Maak de volgende instellingen:
  - a. Voor integratie tussen het BW-systeem en het BI-platform moet u een RFC-bestemming maken in transactie **SM59**. Voer deze RFC-bestemming in onder [Bestemming](#).
  - b. Selecteer [Standaardportal](#). Dit zorgt ervoor dat webtoepassingen in Web Application Designer altijd opgeroepen worden in het BI-platform.
  - c. Voer onder [URL-prefix](#) de URL in naar de Web Application Container Server (WACS) van BI-platform, inclusief het protocol, de hostnaam en poort, bijvoorbeeld **http://<wacs><domein>:<poort>**.
  - d. Onder [Platform](#) selecteert u [BOE](#).

- e. Selecteer *SAP Export Lib (PDF) gebruiken* als u de exportbibliotheek voor SAP Business Explorer wilt activeren, waarbij het mogelijk wordt om PDF-, PostScript- en PCL-bestanden te exporteren vanuit BEx-webtoepassingen.
6. Uw vermeldingen opslaan.

## Verwante informatie

[Aanmaken van een RFC-doel in het ABAP-systeem \[pagina 651\]](#)

### 18.1.3.13.5.1 Aanmaken van een RFC-doel in het ABAP-systeem

Voor integratie van het BW-systeem met het BI-platform hebt u een RFC-doel nodig. Dit RFC-doel maakt het mogelijk dat het BW-systeem en het BI-platform met elkaar communiceren.

1. Roep *Configuratie van RFC-verbindingen* op (transactiecode **SM59**).
2. Kies *Aanmaken*.
3. Onderhoud het RFC-doel:
  - a. Voer een naam in voor het RFC-doel.
  - b. Selecteer *T voor TCP/IP-verbinding* als verbindingstype.
  - c. Typ een beschrijving.

U kunt de omschrijving van het RFC-doel taalafhankelijk onderhouden.
  - d. Onder *Technische instellingen* selecteert u *Geregistreerd serverprogramma* als activeringstype.
  - e. Onder *Technische instellingen* voert u de programma-id in.

De programma-id moet identiek zijn aan de programma-id (JCo Server RFC-doel) die u hebt opgegeven bij het maken van het doel voor dit BW-systeem in de BI-platformserver.
  - f. Onder *Technische instellingen* voert u onder *Gateway-opties* de gateway-host en de gateway-service in die de BI-platformserver gebruikt om te communiceren met het BW-systeem.
4. Op de tabpagina *Aanmelden en beveiliging* activeert u de optie *SAP-aanmeldticket verzenden*.
5. Uw vermeldingen opslaan.

## Verwante informatie

[Serverinstellingen configureren \[pagina 649\]](#)

## 18.1.3.14 Eenmalige aanmelding voor SAP HANA configureren

In het gebied [Toepassingen](#) van de CMC in het BI-platform kunt u eenmalige aanmelding of SSO (Single Sign-On) configureren voor SAP HANA-databaseverbindingen. Eenmalige aanmelding wordt geïmplementeerd door middel van SAML (Security Assertion Markup Language).

Wanneer u een BI-platformsessie tot stand hebt gebracht, kunt u een SAML-ticket genereren die kan worden gebruikt voor aanmelding bij SAP HANA zonder dat de gebruiker een wachtwoord hoeft op te geven.

Dit is de basiswerkstroom voor het verbinden van SAP HANA-gegevensbronnen:

1. Een beheerder configureert een vertrouwensrelatie tussen SAP HANA en het BI-platform in de CMC.
2. Een gebruiker meldt zich aan bij het BI-platform met een van de ondersteunde verificatieproviders.
3. Mits de gebruikers-id's van SAP HANA en het BI-platform overeenkomen, kan het BI-platform een SAML-verklaring genereren die SAP HANA kan accepteren om een verbinding voor de huidige gebruiker tot stand te brengen. De gebruikers-id die aan SAP HANA wordt doorgegeven, is de gebruikers-id van het BI-platform voor de gebruiker die zich heeft aangemeld.
4. Een BI-platformclienttoepassing maakt een SAP HANA-verbinding.

### **i** Opmerking

Voordat u SAP HANA SSO met SAML configureert, moet u SSL configureren op de SAP HANA-computer. Raadpleeg de SAP HANA-documentatie voor details.

### 18.1.3.14.1 Een SAP HANA-verbinding maken

1. Haal de relevante SAP HANA-databaseparameters op.
  - a. Open de SAP HANA Studio-toepassing.
  - b. Open de eigenschappenpagina voor uw systeem en zoek naar de URL voor de databaseverbinding.
  - c. Maak een aantekening van de naam en het poortnummer van de hostcomputer.  
U hebt deze informatie nodig in stap 2.
2. Configureer een SAP HANA-verbinding in het BI-platform.
  - a. Ga naar het gebied [Toepassingen](#) in de CMC en dubbelklik op [HANA-verificatie](#).
  - b. Klik in het dialoogvenster [HANA-verificatie](#) op de knop [Een verbinding maken](#).  
Het dialoogvenster [Verbinding voor HANA-verificatie maken](#) wordt geopend.
  - c. Voer de naam en het poortnummer in van de hostcomputer uit stap 1.
  - d. Geef in het veld [Uniek id van identiteitsprovider](#) een waarde op die voor uw implementatie van het BI-platform moet worden gebruikt.
  - e. Klik op [Genereren](#).  
In het vak [Base64-certificaat van identiteitsprovider](#) wordt een certificaat aangemaakt.
3. Configureer uw SAP HANA-implementatie.
  - a. Klik met de rechtermuisknop in SAP HANA via de SAP HANA Studio-toepassing en klik op [Eigenschappen](#).
  - b. Selecteer [SAML Configuration](#).
  - c. Klik op [Toevoegen](#).
  - d. Selecteer in het dialoogvenster [Create SAML Identity Provider](#) de optie [Read from Certificate](#).



- e. Klik op [Bestand openen](#) om DN-waarden in te vullen.
  - f. Klik op [OK](#).
  - g. Start SAP HANA opnieuw op.
4. Test de SAP HANA-configuratie.
- a. Ga naar het gebied [Toepassingen](#) in de CMC en dubbelklik op [HANA-verificatie](#).
  - b. Open in het dialoogvenster [HANA-verificatie](#) de verbinding die u in stap 2 hebt gemaakt. Het dialoogvenster [Verbinding voor HANA-verificatie bewerken](#) wordt geopend.
  - c. Voer onder [Test de verbinding voor deze gebruiker](#) een gebruikersnaam in en klik op de knop [Verbinding testen](#) om te verifiëren dat uw verbindinginstellingen geldig zijn.

Voer bijvoorbeeld de gebruikersnaam **Beheerder** in. Als de instellingen niet geldig zijn, wordt een foutbericht weergegeven. U kunt de volgende stappen voor probleemoplossing proberen:

- Zorg dat geen ander certificaat in het bestand `trust.pem` een Onderwerp of Uitgever met dezelfde CN-eigenschapswaarde bevat. Als u de onderdelen van het certificaat wilt zien, zoekt u op internet naar “x509 certificate decoder” om een toepassing voor certificaatdecoding te vinden.
- Probeer de volgende opdrachten om de configuratie aan HANA-zijde te testen:

```
select * from "SAML_PROVIDERS"
select user_name, is_saml_enabled from users where user_name =
'<UserName>'
select * from "PUBLIC"."SAML_USER_MAPPINGS"
```

- Als er een SAML-verificatiefout wordt weergegeven tijdens configuratie van SSO in SAP HANA, volgt u de volgende stappen:
  1. Stel in het bestand `indexserver.ini` de parameter `sslCreateSelfSignedCertificate` in op **false**.
  2. Stel in hetzelfde bestand de parameters `sslKeyStore` en `sslTrustStore` in op absolute paden.
  3. Genereer de bestanden `key.pem` en `trust.pem` opnieuw.

Als het bestand `key.pem` niet bestaat in de map `.ssl`, is SAP HANA niet goed geconfigureerd om SSL te gebruiken.

## 18.1.3.14.2 SAP HANA-verbindinginstellingen

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de instellingen die in de CMC beschikbaar zijn voor configuratie van SAP HANA-verbindingen.

Tabel 87:

| Instelling                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">HANA-hostnaam</a>                      | Geef de naam van uw SAP HANA-host op.                                                                                                                                       |
| <a href="#">HANA-poort</a>                         | Geef het poortnummer van uw SAP HANA-host op.                                                                                                                               |
| <a href="#">Id voor provider unieke identiteit</a> | Een unieke naam binnen een bepaalde HANA-installatie. De HANA-installatie accepteert juist ondertekende tickets van de naam van deze identiteitsprovider voor aanmeldingen. |

| Instelling                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Base64-certificaat van identiteitsprovider</a> | Wanneer u op <a href="#">Genereren</a> klikt, wordt er een certificaat gemaakt in het veld <a href="#">Base64-certificaat van identiteitsprovider</a> . Kopieer dit certificaat naar het bestand <code>trust.pem</code> in uw SAP HANA-implementatie. Dit certificaat brengt de vertrouwensrelatie tussen SAP HANA en het BI-platform tot stand. De externe identiteitsprovider wordt zelf geïdentificeerd met een X509-certificaat, waarmee alle identiteitsbevestigingen worden ondertekend. Het certificaat moet van Base64-codering zijn voorzien. |

### 18.1.3.15 Instellingen voor SAP Lumira beheren

Vanuit het gebied "Toepassingen" van CMC kunt u rechten beheren die gerelateerd zijn aan de functionaliteit voor gegevens verzamelen en content delen van SAP Lumira voor elke gebruiker of gebruikersgroep.

Voer de volgende stappen uit om rechten voor SAP Lumira te beheren:

1. Selecteer vanuit de startpagina van CMC ► [Toepassingen](#) ► [SAP Lumira](#) ► [Gebruikersbeveiliging](#) ►.
2. Selecteer de gebruiker groep waarvoor u rechten wilt instellen.
3. Selecteer [Beveiliging toewijzen](#).
4. Selecteer [Geavanceerd](#).
5. Selecteer [Rechten toevoegen/verwijderen](#).
6. Definieer de rechten die de gebruiker voor SAP Lumira moet hebben.
7. Klik op [Toepassen](#).

## 18.2 Toepassingen beheren via Semantic Layer-eigenschappen

Configuratieopties in de DSL-bibliotheek (Dimensional Semantic Layer) kunnen worden ingesteld tijdens runtime om het gedrag te wijzigen van BW Direct Access via BICS-verbindingen in BI-hulpprogramma's, zoals Web Intelligence, het hulpprogramma voor informatieontwerp, Dashboards en Crystal Reports for Enterprise. Deze opties worden opgegeven via Java-opdrachtregeloptyes in de vorm:

-DoptionName=optionValue

Het kan lastig zijn om deze instellingen te onderhouden en wijzigen:

- De opdrachtregeloptyes moeten worden opgegeven voor elk afzonderlijk Java-proces dat DSL uitvoert. Er is geen gemeenschappelijke locatie waar wijzigingen kunnen worden aangebracht.
- Elk DSL Java-proces afzonderlijk moet opnieuw worden opgestart om de herziene instellingen in te laten gaan. Wijzigingen worden niet direct van kracht.

Om de administratieve taak van het onderhouden van DSL-BICS-configuratieopties te vereenvoudigen, is een nieuw mechanisme geïntroduceerd, waarbij de opties in een bestand kunnen worden opgeslagen. Wijzigingen van het bestand zullen de nieuwe optie-instellingen doorvoeren in alle DSL-processen die het bestand lezen.

De naam en waarde van de optie worden in een bestand opgeslagen als geldige XML voor `java.util.Properties` zoals gedefinieerd door <http://java.sun.com/dtd/properties.dtd> ➡

Wanneer u dit nieuwe mechanisme voor het eerst gebruikt door DSL uit te voeren, worden de volgende twee bestanden automatisch gegenereerd:

- `DSLBICSConfiguration.xml` - dit bestand bevat alle beschikbare opties en hun standaardwaarden. Dit bestand mag niet worden gewijzigd.
- `DSLBICSConfiguration_custom.xml` - dit bestand bevat alle opties met door de beheerder opgegeven waarden.

Het gegenereerde bestand `DSLBICSConfiguration_custom.xml` bevat alle optie-instellingen die zijn opgegeven via de opdrachtregel en standaardinstellingen voor andere opties. Nadat het voor het eerst is gegenereerd, kan het bestand `DSLBICSConfiguration_custom.xml` worden gewijzigd voor het wijzigen of toevoegen van optiewaarden. Dit bestand wordt niet door het mechanisme bijgewerkt nadat het voor het eerst is gegenereerd. Het bestand `DSLBICSConfiguration.xml` wordt door het mechanisme bijgewerkt met nieuwe beschikbare opties, of als er een standaardwaarde is gewijzigd.

Wilt u de standaardeigenschappen wijzigen, gebruik dan het bestand voor aangepaste configuratie om nieuwe instellingen voor algemene of toepassingsspecifieke eigenschappen op te slaan. De bestanden bevinden zich standaard in: `SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`

Wijzig de eigenschappen in het standaardconfiguratiebestand niet.

## 18.3 Toepassingen beheren via BOE.war-eigenschappen

### 18.3.1 Het BOE.war-bestand

U kunt instellingen voor webtoepassingen van BI-platform wijzigen door standaardeigenschappen voor het BOE.war-bestand te overschrijven. Dit bestand wordt geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver host. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u meer wilt weten over hoe het bestand wordt geïmplementeerd.

De eigenschappen in het BOE.war-bestand beheren specificaties voor standaardaanmeldingsgedrag, standaardverificatiemethoden en instellingen voor eenmalige aanmelding. U kunt twee typen eigenschappen opgeven:

- Algemene eigenschappen: deze eigenschappen hebben invloed op alle webtoepassingen in het BOE.war-bestand.
- Toepassingsspecifieke eigenschappen: eigenschapsinstellingen die alleen invloed hebben op een specifieke webtoepassing.

Wilt u de standaardeigenschappen wijzigen, gebruik dan de map voor aangepaste configuratie om nieuwe instellingen voor algemene of toepassingsspecifieke eigenschappen op te slaan. Deze map bevindt zich standaard in: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

Wijzig de eigenschappen in de map `config\default` niet.

#### Opmerking

Op sommige webtoepassingsservers zoals de Tomcat-versie die is gebundeld met het BI-platform, kunt u het BOE.war-bestand rechtstreeks openen. In dit geval kunt u rechtstreeks aangepaste instellingen configureren,

zonder de implementatie van het WAR-bestand te verwijderen. Als u de geïmplementeerde webtoepassingen niet rechtstreeks kunt openen, moet u de implementatie van het bestand verwijderen, het bestand aanpassen en vervolgens opnieuw implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u meer informatie wilt.

### 18.3.1.1 Globale BOE.war-eigenschappen

In de volgende tabel staan de instellingen die zijn opgenomen in het standaardbestand `global.properties` voor BOE.war.

Creëer een nieuw bestand in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` om deze instellingen te overschrijven.

| Instelling                               | Standaardwaarden                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>persistentcookies.enabled</code>   | <code>persistentcookies.enabled=true</code>    | Hiermee worden permanente cookies op de aanmeldingspagina van de webtoepassing in- of uitgeschakeld.                                                                                                                                                           |
| <code>siteminder.authentication</code>   | <code>siteminder.authentication=secLDAP</code> | Geeft aan welke verificatiemethode moet worden gebruikt bij SiteMinder. De enige opties zijn <code>secLDAP</code> en <code>secwinAD</code> .                                                                                                                   |
| <code>siteminder.enabled</code>          | <code>siteminder.enabled=false</code>          | Hiermee wordt verificatie voor SiteMinder in- en uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                |
| <code>sso.enabled</code>                 | <code>sso.enabled=false</code>                 | Hiermee schakelt u eenmalige aanmelding bij BI-platform in of uit.                                                                                                                                                                                             |
| <code>sso.sap.primary</code>             | <code>sso.sap.primary=false</code>             | Stel in op <code>True</code> als u SAP SSO wilt gebruiken als de primaire methode voor eenmalige aanmelding bij de toepassing. Alleen van toepassing op gevallen waarbij zowel SAP als SiteMinder SSO worden gebruikt.                                         |
| <code>max.tree.children.threshold</code> | <code>max.tree.children.threshold=200</code>   | Hiermee wordt de drempel opgegeven waarbij het besturingselement van de structuurlijst niet alle knooppunten weergeeft, maar alleen het bericht Te veel onderliggende elementen.                                                                               |
| <code>trusted.auth.shared.secret</code>  | Geen                                           | Geeft de naam van de sessievariabele aan die wordt gebruikt om het geheim voor Vertrouwde verificatie op te halen. Alleen van toepassing als de websessie wordt gebruikt om het gedeelde geheim door te geven.                                                 |
| <code>trusted.auth.user.param</code>     | Geen                                           | Geeft de naam van de variabele aan die wordt gebruikt om de gebruikersnaam voor Vertrouwde verificatie op te halen en kan op een van de volgende waarden worden ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Header</li> <li>• URL-parameter</li> </ul> |

| Instelling                                                | Standaardwaarden                                                                                                                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cookie</li> <li>• Sessie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>trusted.auth.user.retrieve</code>                   | Geen                                                                                                                                                                                    | <p>Geeft de naam van de methode aan die wordt gebruikt om de gebruikersnaam voor Vertrouwde verificatie op te halen en kan op een van de volgende waarden worden ingesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "REMOTE_USER"</li> <li>• "HTTP_HEADER"</li> <li>• "COOKIE"</li> <li>• "QUERY_STRING"</li> <li>• "WEB_SESSION"</li> <li>• "USER_PRINCIPAL"</li> </ul> <p>Laat deze optie leeg om Vertrouwde verificatie uit te schakelen.</p>                                                                                                     |
| <code>trusted.auth.user.namespace.enabled</code>          | <code>trusted.auth.user.namespace.enabled=false</code>                                                                                                                                  | Hiermee wordt dynamische binding van aliasen aan bestaande gebruikersaccounts in- en uitgeschakeld. Als de eigenschap is ingesteld op <code>True</code> , gebruikt Vertrouwde verificatie aliasbinding om gebruikers van het BI-platform te verifiëren. Met aliasbinding werkt uw toepassingsserver als een SAML-serviceprovider. Hierdoor biedt Vertrouwde verificatie eenmalige aanmelding van SAML bij het systeem. Als Vertrouwde verificatie is ingesteld op <code>False</code> , wordt het koppelen van namen gebruikt om gebruikers te verifiëren. |
| <code>vintela.enabled</code>                              | <pre>vintela.enabled=false idm.realm=YOUR_REALM idm.princ=YOUR_PRINCIPAL idm.allowUnsecured=true idm.allowNTLM=false idm.logger.name=simple idm.logger.props=error-log.properties</pre> | Wordt gebruikt om Vintela-instellingen voor Windows AD-verificatie in of uit te schakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>pinger.showWarningDialog.cmc</code>                 | <code>pinger.showWarningDialog.cmc=true</code>                                                                                                                                          | Geeft aan of het waarschuwingsvenster wordt weergegeven met het bericht dat de huidige sessie in de CMC binnenkort verloopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>pinger.showWarningDialog.bilaunchpad</code>         | <code>pinger.showWarningDialog.bilaunchpad=true</code>                                                                                                                                  | Geeft aan of het waarschuwingsvenster wordt weergegeven met het bericht dat de huidige sessie in het BI-startpunt binnenkort verloopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>pinger.warningPeriod.pingIncrementsInSeconds</code> | <code>pinger.warningPeriod.pingIncrementsInSeconds=15</code>                                                                                                                            | Geeft aan hoe vaak een aanvraag van de webserver moet worden verzonden terwijl het waarschuwingsbericht over de verlopen sessie wordt weergegeven. Dit is van belang voor de synchronisatie van het waarschuwingsvenster in toepassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Instelling                                                      | Standaardwaarden                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pinger.warningPeriod.lengthInMinutes</code>               | <code>pinger.warningPeriod.lengthInMinutes=5</code>                  | Geeft aan hoe lang voordat de sessie verloopt, de waarschuwing moet worden weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>logoff.on.websession.expiry</code>                        | <code>logoff.on.websession.expiry=true</code>                        | Geeft aan of alle toepassingssessies worden afgemeld als de websessie verloopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>pinger.enabled</code>                                     | <code>pinger.enabled=true</code>                                     | Hiermee worden de waarschuwingsberichten voor verlopen sessies in- of uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>system.com.sap.bip.jcomanager.destinations.maxsize</code> | <code>system.com.sap.bip.jcomanager.destinations.maxsize=1000</code> | Geeft het maximumaantal Java-verbindingen in de cache aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>httpproxy.username</code>                                 | <code>httpproxy.username=mijn gebruikersnaam</code>                  | Geeft de gebruikersnaam voor aanmelding bij de HTTP-proxyserver aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>httpproxy.password</code>                                 | <code>httpproxy.password=mijn wachtwoord</code>                      | Geeft het wachtwoord voor aanmelding bij de HTTP-proxyserver aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>logon.embed.secret</code>                                 | Geen                                                                 | Een gedeeld geheim tussen een portal waarin BI-platformtoepassingen en de BI-platformtoepassingsserver zijn ingesloten. Het geheim wordt gebruikt om te bepalen of BI-platformtoepassingen veilig in andere pagina's kunnen worden ingesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>logon.embed.timeout</code>                                | <code>logon.embed.timeout=300</code>                                 | Het aantal seconden waarna BI-platformtoepassingen zoals BI-startpunt niet langer in een portal worden ingesloten. Zorg dat de systeemklokken op de computers van de BI-platformwebserver en de portalserver binnen dit aantal seconden vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>iview.autologoff</code>                                   | <code>iview.autologoff=true</code>                                   | Stel deze waarde in op <code>true</code> voor onmiddellijke automatische afmelding voor iViews in technologieplatform SAP NetWeaver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>pinger.showWarningDialog</code>                           | <code>pinger.showWarningDialog=true</code>                           | Geeft aan of het waarschuwingsvenster wordt weergegeven met het bericht dat de huidige sessie binnenkort verloopt. Niet van toepassing op de CMC en BI-startpunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>ure.request.queue.timeout.seconds</code>                  | <code>ure.request.queue.timeout.seconds=20</code>                    | <p>Het aantal seconden dat een aanvraag wacht op verwachte vorige aanvragen voordat deze een timeout geeft.</p> <p>Wanneer gebruikers navigatie of mapuitbreidingsacties in het besturingselement van de structuurlijst in het BI-startpunt uitvoeren, worden voor die acties AJAX-aanvragen in de wachtrij geplaatst. De gebruikersinterface wacht totdat deze aanvragen zijn voltooid voordat de besturing weer aan de gebruiker wordt gegeven. Deze instelling bepaalt het aantal seconden dat de gebruikersinterface op elke aanvraag wacht indien</p> |

| Instelling | Standaardwaarden | Beschrijving                                           |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|            |                  | onverwachte vertragingen in de back-endquery optreden. |

## 18.3.1.2 Eigenschappen van BI-startpunt

In de volgende tabel staan de instellingen die zijn opgenomen in het standaardbestand `bilaunchpad.properties` voor het `BOE.war`-bestand. Maak een nieuw bestand in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` om deze instellingen te overschrijven.

| Instelling                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <code>app.name</code>               | Geeft de weergavenaam van de toepassing aan. De naam wordt weergegeven op de titelpagina en het aanmeldingsscherf van de webtoepassing. Standaard: <code>app.name=BI launch pad</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>app.name.short</code>         | Geeft de weergavenaam van de toepassing aan. De naam wordt weergegeven op de titelpagina en het aanmeldingsscherf van de webtoepassing. Standaard: <code>app.name.short=BI launch pad</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>app.url.name</code>           | Geeft de URL-naam van de toepassing aan, voorafgegaan door het teken <code>"/</code> . Standaard: <code>app.url.name=/BI</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>authentication.default</code> | <p>Geeft de standaardverificatiemethode aan die wordt gebruikt om gebruikers in de toepassing te verifiëren. U kunt een van de volgende mogelijkheden gebruiken voor deze instelling:</p> <table> <tr> <th>Verificatie</th><th>Waarde instelling</th></tr> <tr> <td>Enterprise</td><td><code>secEnterprise</code></td></tr> <tr> <td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr> <tr> <td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr> <tr> <td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr> <tr> <td>PeopleSoft</td><td><code>secpenterprise</code></td></tr> <tr> <td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr> <tr> <td>Siebel</td><td><code>secSiebel7</code></td></tr> <tr> <td>Oracles EBS</td><td><code>secOraApps</code></td></tr> </table> <p>Standaard:<br/><code>authentication.default=secEnterprise</code></p> | Verificatie | Waarde instelling | Enterprise | <code>secEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> | Siebel | <code>secSiebel7</code> | Oracles EBS | <code>secOraApps</code> |
| Verificatie                         | Waarde instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| Enterprise                          | <code>secEnterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| LDAP                                | <code>secLDAP</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| Windows AD                          | <code>secWinAD</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| SAP                                 | <code>secSAPR3</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| PeopleSoft                          | <code>secpenterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| JD Edwards                          | <code>secPSE1</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| Siebel                              | <code>secSiebel7</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| Oracles EBS                         | <code>secOraApps</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>authentication.visible</code> | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij het BI-startpunt, de mogelijkheid hebben om de verificatiemethode weer te geven en te wijzigen. Standaard: <code>authentication.visible=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                             |            |                      |        |                         |             |                         |

| Instelling                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cms.default</code>                  | Geeft de standaardnaam van de CMS aan. Standaard: <code>cms.default=[naam van de hostcomputer]</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>cms.visible</code>                  | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij het BI-startpunt, de mogelijkheid hebben om de CMS-naam weer te geven en te wijzigen. Standaard: <code>cms.visible=true</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>dialogue.prompt.enabled</code>      | Geeft aan of gebruikers moeten worden gewaarschuwd als ze een invoerpagina in een dialoogvenster verlaten. Standaard: <code>dialogue.prompt.enabled=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>logontoken.enabled</code>           | Geeft aan of het maken van tokens wel of niet wordt ingeschakeld voor de sessie nadat een gebruiker zich aanmeldt bij het BI-startpunt. De token wordt opgeslagen in een cookie. Standaard: <code>logontoken.enabled=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>SMTPFrom</code>                     | <p>Hiermee wordt het veld <i>Van</i> in- of uitgeschakeld wanneer een object naar een doel wordt gepland. Standaard: <code>SMTPFrom=true</code></p> <p>Als de waarde is ingesteld op <code>false</code>, wordt het veld <i>Van</i> niet weergegeven en probeert het systeem de e-mailwaarde <i>Van</i> op te halen in de onderstaande volgorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Als eerste uit de standaardwaarde voor rapporten van een rapportobject.</li> <li>2. Als tweede uit het e-mailadres in het gebruikersprofiel van de gebruiker die is aangemeld.</li> <li>3. Als laatste uit de standaardwaarde voor de Job Server.</li> </ol> |
| <code>url.exit</code>                     | Geeft aan naar welke URL gebruikers worden verwezen nadat ze hun BI-startpuntsessie hebben beëindigd. Deze instelling is alleen van toepassing op gebruikers die zich hebben aangemeld bij de toepassing via een extern verificatieproces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>disable.locale.preference</code>    | Geeft aan of gebruikers de voorkeurslandinstellingen voor weergave in het BI-startpunt kunnen weergeven en dus wijzigen. Standaard: <code>disable.locale.preference=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>extlogon.allow.logoff</code>        | Hiermee wordt het automatisch afmelden van gebruikerssessies in- of uitgeschakeld als gebruikers eenmaal hun BI-startpuntsessie hebben afgesloten. Stel de waarde in op <code>False</code> als u niet wilt dat gebruikerssessies automatisch worden beëindigd wanneer gebruikers zich afmelden van het BI-startpunt. Standaard: <code>extlogon.allow.logoff=true</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>logon.allowInsecureEmbedding</code> | Hiermee wordt opgegeven of andere pagina's moeten worden toegestaan om deze toepassing (als frame) in te sluiten zonder een geldig insluitingstoken door te geven. Standaard: <code>logon.allowInsecureEmbedding=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>sso.types.and.order</code>          | Hiermee wordt een door komma's gescheiden lijst met SSO-typen opgegeven die moeten worden ingeschakeld, evenals de volgorde waarin ze worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Instelling | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Een lege lijst geeft aan dat de verouderde volgorde moet worden gebruikt.</p> <p>Als de lijst wordt opgegeven, worden de verouderde opties genegeerd.</p> <p>Geldige opties: <code>vintela</code>, <code>trustedIIS</code>, <code>trustedHeader</code>, <code>trustedParameter</code>, <code>trustedCookie</code>, <code>trustedSession</code>, <code>trustedUserPrincipal</code>, <code>trustedVintela</code>, <code>trustedX509</code>, <code>sapSSO</code> en <code>siteminder</code>.</p> <p>Als er geen opties zijn gewenst, geeft u <code>none</code> op.</p> |

### 18.3.1.3 OpenDocument-eigenschappen

In de volgende tabel staan de instellingen die zijn opgenomen in het standaardbestand `opendocument.properties` voor het BOE.war-bestand. Maak een nieuw bestand in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` om deze instellingen te overschrijven.

| Instelling                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------|
| <code>app.name</code>               | Geeft de weergavenaam van de toepassing aan. De naam wordt weergegeven op de titelpagina en het aanmeldingsscherf van de webtoepassing. Standaard: <code>app.name=SAP BusinessObjects OpenDocument</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| <code>app.name.short</code>         | Geeft de weergavenaam van de toepassing aan. De naam wordt weergegeven op de titelpagina en het aanmeldingsscherf van de webtoepassing. Standaard: <code>app.name.short=OpenDocument</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| <code>authentication.default</code> | <p>Geeft de standaardverificatiemethode aan die wordt gebruikt om gebruikers in de toepassing te verifiëren. U kunt een van de volgende mogelijkheden gebruiken voor deze instelling:</p> <table> <tr> <th>Verificatie</th><th>Waarde instelling</th></tr> <tr> <td>Enterprise</td><td><code>secEnterprise</code></td></tr> <tr> <td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr> <tr> <td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr> <tr> <td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr> <tr> <td>PeopleSoft</td><td><code>secpsenterprise</code></td></tr> <tr> <td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr> </table> | Verificatie | Waarde instelling | Enterprise | <code>secEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpsenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> |
| Verificatie                         | Waarde instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| Enterprise                          | <code>secEnterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| LDAP                                | <code>secLDAP</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| Windows AD                          | <code>secWinAD</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| SAP                                 | <code>secSAPR3</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| PeopleSoft                          | <code>secpsenterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |
| JD Edwards                          | <code>secPSE1</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |

| Instelling                         |  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                    |  | Verificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waarde instelling |
|                                    |  | Siebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | secSiebel17       |
|                                    |  | Oracles EBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | secOraApps        |
|                                    |  | Standaard:<br>authentication.default=secEnterprise                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| authentication.visible             |  | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij OpenDocument, de mogelijkheid hebben om de verificatiemethode weer te geven en te wijzigen. Standaard:<br>authentication.visible=false                                                                                                                                                           |                   |
| cms.default                        |  | Geeft de standaardnaam van de CMS aan. Standaard:<br>cms.default=[naam van de hostcomputer]                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| cms.visible                        |  | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij OpenDocument, de mogelijkheid hebben om de CMS-naam weer te geven en te wijzigen. Standaard:<br>cms.visible=true                                                                                                                                                                                 |                   |
| logontoken.enabled                 |  | Geeft aan of het maken van tokens wel of niet wordt ingeschakeld voor de sessie nadat een gebruiker zich aanmeldt bij OpenDocument. De token wordt opgeslagen in een cookie. Standaard: logontoken.enabled=false                                                                                                                                |                   |
| extlogon.allow.logoff              |  | Hiermee wordt het automatisch afmelden van gebruikerssessies in- of uitgeschakeld als gebruikers eenmaal hun OpenDocument-sessie hebben afgesloten. Stel de waarde in op False als u niet wilt dat gebruikerssessies automatisch worden beëindigd wanneer gebruikers zich afmelden van OpenDocument. Standaard:<br>extlogon.allow.logoff=true   |                   |
| SAPLogonToken.enabled              |  | Hiermee wordt opgegeven of SAP-aanmeldingstokens van de RESTful-webservice zijn toegestaan voor verificatie bij het BI-platform. De SAP-aanmeldingstoken wordt opgegeven door de waarde van de X-SAP-LogonToken in de aanvraagheader na een geslaagde aanmelding bij de URL van de RESTful-webservice. Standaard:<br>SAPLogonToken.enabled=true |                   |
| logon.allowInsecureEmbedding=false |  | Hiermee wordt opgegeven of andere pagina's moeten worden toegestaan om deze toepassing (als frame) in te sluiten zonder een geldig insluitingstoken door te geven. Standaard: logon.allowInsecureEmbedding=false                                                                                                                                |                   |
| sso.types.and.order                |  | Hiermee wordt een door komma's gescheiden lijst met SSO-typen opgegeven die moeten worden ingeschakeld, evenals de volgorde waarin ze worden uitgevoerd.<br><br>Een lege lijst geeft aan dat de verouderde volgorde moet worden gebruikt.<br><br>Als de lijst wordt opgegeven, worden de verouderde opties genegeerd.                           |                   |

| Instelling | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Geldige opties: <code>serializedSession</code>, <code>sapLogonToken</code>, <code>trustedIIS</code>, <code>trustedHeader</code>, <code>trustedParameter</code>, <code>trustedCookie</code>, <code>trustedSession</code>, <code>trustedUserPrincipal</code>, <code>trustedVintela</code>, <code>vintela</code>, <code>infoview</code>, <code>trustedX509</code>, <code>sapSSO</code> en <code>siteminder</code>.</p> <p>Als er geen opties zijn gewenst, geeft u <code>none</code> op.</p> |

### 18.3.1.4 CMC-eigenschappen

In de volgende tabel staan de instellingen die zijn opgenomen in het standaardbestand `cmc.properties` voor BOE.war. Maak een nieuw bestand in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` om deze instellingen te overschrijven.

| Instelling                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <code>app.url.name</code>           | Geeft de URL-naam van de toepassing aan, voorafgegaan door het teken <code>"/</code> . Standaard: <code>app.url.name=/CMC</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>authentication.default</code> | <p>Geeft de standaardverificatiemethode aan die wordt gebruikt om gebruikers in de toepassing te verifiëren. U kunt een van de volgende mogelijkheden gebruiken voor deze instelling:</p> <table> <tr> <th>Verificatie</th><th>Waarde instelling</th></tr> <tr> <td>Enterprise</td><td><code>secEnterprise</code></td></tr> <tr> <td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr> <tr> <td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr> <tr> <td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr> <tr> <td>PeopleSoft</td><td><code>secpseenterprise</code></td></tr> <tr> <td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr> <tr> <td>Siebel</td><td><code>secSiebel17</code></td></tr> <tr> <td>Oracles EBS</td><td><code>secOraApps</code></td></tr> </table> <p>Standaard:<br/><code>authentication.default=secEnterprise</code></p> | Verificatie | Waarde instelling | Enterprise | <code>secEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpseenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> | Siebel | <code>secSiebel17</code> | Oracles EBS | <code>secOraApps</code> |
| Verificatie                         | Waarde instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Enterprise                          | <code>secEnterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| LDAP                                | <code>secLDAP</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Windows AD                          | <code>secWinAD</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| SAP                                 | <code>secSAPR3</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| PeopleSoft                          | <code>secpseenterprise</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| JD Edwards                          | <code>secPSE1</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Siebel                              | <code>secSiebel17</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Oracles EBS                         | <code>secOraApps</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>authentication.visible</code> | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij de CMC, de mogelijkheid hebben om de verificatiemethode weer te geven en te wijzigen. Standaard:<br><code>authentication.visible=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>cms.default</code>            | Geeft de standaardnaam van de CMS aan. Standaard:<br><code>cms.default=[naam van de hostcomputer]</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |

| Instelling                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cms.visible</code>             | Geeft aan of gebruikers die zich aanmelden bij de CMC, de mogelijkheid hebben om de CMS-naam weer te geven en te wijzigen. Standaard: <code>cms.visible=true</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>dialogue.prompt.enabled</code> | Geeft aan of gebruikers moeten worden gewaarschuwd als ze een invoerpagina in een dialoogvenster verlaten. Standaard: <code>dialogue.prompt.enabled=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>logontoken.enabled</code>      | Geeft aan of het maken van tokens wel of niet wordt ingeschakeld voor de sessie nadat een gebruiker zich aanmeldt bij de CMC. De token wordt opgeslagen in een cookie. Standaard: <code>logontoken.enabled=false</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>SMTPFrom</code>                | <p>Hiermee wordt het veld <i>Van</i> in- of uitgeschakeld wanneer een object naar een doel wordt gepland. Standaard: <code>SMTPFrom=true</code></p> <p>Als de waarde is ingesteld op <code>false</code>, wordt het veld <i>Van</i> niet weergegeven en probeert het systeem de e-mailwaarde <i>Van</i> op te halen in de onderstaande volgorde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Als eerste uit de standaardwaarde voor rapporten van een rapportobject.</li> <li>2. Als tweede uit het e-mailadres in het gebruikersprofiel van de gebruiker die is aangemeld.</li> <li>3. Als laatste uit de standaardwaarde voor de Job Server.</li> </ol> |

## 18.4 Ingangspunten voor aanmelding bij BI-startpunt en OpenDocument aanpassen

U kunt de aanmeldingspagina voor het BI-startpunt en OpenDocument-webtoepassingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de aanmeldingspagina aanpassen om een bedrijfslogo of -opmaakmodel te gebruiken, of u kunt een aangepaste aanmeldingspagina maken die vertrouwde verificatie inschakelt.

Wilt u de aanmeldingspagina aanpassen, dan wijzigt u het bestand `custom.jsp` dat is opgeslagen in de toepassingsgebieden BI-startpunt en OpenDocument van de `BOE.war`-webtoepassing, en vervolgens implementeert u de `BOE.war`-webtoepassing opnieuw op uw BI-platformsysteem. Gebruikers hebben toegang tot het ingangspunt voor aanmelding door naar een unieke URL te navigeren.

U moet bekend zijn met het implementeren van webtoepassingen van BI-platform om met deze voorbeelden te werken. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie.

## 18.4.1 Bestandslocaties van het BI-startpunt en OpenDocument

De webtoepassingen BI-startpunt en OpenDocument zijn gebundeld in het BOE.war-webarchiefbestand. De locatie van het BOE.war-archief is gedefinieerd in het bestand BOE.properties.

Op Windows-systemen vindt u het bestand BOE.properties hier:

- `<BOE_INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy\conf\apps\BOE.properties`

Op UNIX-systemen vindt u het bestand BOE.properties hier:

- `<BOE_INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/wdeploy/conf/apps/BOE.properties`

De volgende tabellen definiëren de locatie van algemene bestanden in het BOE.war-webarchiefbestand voor de toepassingen BI-startpunt en OpenDocument.

Tabel 88: Bestandslocaties voor BI-startpunt

### Opmerking

De webtoepassing BI-startpunt heette voorheen InfoView.

| Type bestand                 | Locatie                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aangepast aanmeldings-script | WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web\custom.jsp             |
| Map voor extra bestanden     | WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web\noCacheCustomResources |
| Aangepaste aanmeldings-URL   | http://<servernaam>:<poort>/BOE/BI/custom.jsp                       |

Tabel 89: Bestandslocaties voor OpenDocument

| Type bestand                 | Locatie                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aangepast aanmeldings-script | WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.OpenDocument\web\opendoc\custom.jsp     |
| Map voor extra bestanden     | WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.OpenDocument\web\noCacheCustomResources |
| Aangepaste aanmeldings-URL   | http://<servernaam>:<poort>/BOE/OpenDocument/opendoc/custom.jsp         |

## 18.4.2 Een aangepaste aanmeldingspagina definiëren

U kunt de aanmeldingspagina voor BI-platform aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste aanmeldingspagina maken die een bedrijfslogo weergeeft en een bedrijfsopmaakmodel gebruikt.

Bewerk het bestand `custom.jsp` om de aanmelding voor uw gebruikers aan te passen, en plaats ondersteuningsbestanden in de map `noCacheCustomResources`.

In dit voorbeeld wordt weergegeven hoe u een aangepaste aanmeldingspagina maakt die de gebruiker doorverwijst naar de standaardaanmeldingspagina.

1. Maak een bestand dat uw aangepaste aanmeldingscode bevat, en sla het op als `custom.js` in de map `noCacheCustomResources`.

In dit voorbeeld wordt een functie gedefinieerd die de gebruiker doorverwijst naar de standaardaanmeldingspagina `logon.faces`.

```
function load() {window.location = "logon.faces";}
```

2. Bewerk het bestand `custom.jsp` om de aanmeldingspagina aan te passen.

In dit voorbeeld wordt een welkomstbericht en een hyperlink weergegeven die de methode `load` aanroept die is gedefinieerd in het bestand `custom.js`.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"%>
<html>
 <head> <title>Welcome</title>
 </head>
 <body>
 <script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/custom.js"></script>
 <p>Welcome to ABC corporation.</p>
 Enter
 </body>
</html>
```

3. Implementeer de `BOE.war`-webtoepassing opnieuw, en start de webserver opnieuw.

## 18.4.3 Vertrouwde verificatie toevoegen bij aanmelding

Wilt u vertrouwde verificatie inschakelen, dan stelt u de vertrouwde gebruiker in als een sessie-attribuut in het bestand `custom.jsp`, en wijzigt u de verificatie-instellingen in een kopie van het bestand `global.properties`. De waarden van de aangepaste kopie van het bestand `global.properties` overschrijven de standaardwaarden.

1. Bewerk het bestand `custom.jsp` om een sessie-attribuut in te stellen dat de vertrouwde gebruiker definieert.

```
request.getSession().setAttribute("TrustedUserAttribute", "TrustedUser");
```

2. Maak een aangepaste kopie van het bestand `global.properties` door `WEB-INF\config\default\global.properties` te kopiëren naar `WEB-INF\config\custom\global.properties`.
3. Wijzig `WEB-INF\config\custom\global.properties` om eenmalige aanmelding in te schakelen.

```
sso.enabled=true
```

4. Wijzig `WEB-INF\config\custom\global.properties` om parameters voor vertrouwde verificatie in te stellen, waaronder de sessievariabele voor de vertrouwde gebruiker en het gedeelde geheim.

Vervang "..." door het gedeelde geheim voor uw systeem.

```
trusted.auth.user.param=TrustedUserAttribute
```

```
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION
trusted.auth.shared.secret="..."
```

Voor meer informatie leest u het verwante onderwerp over configuratie van vertrouwde verificatie voor webtoepassingen.

5. Implementeer uw webtoepassing opnieuw, en start de webserver opnieuw.
6. Activeer vertrouwde verificatie in de CMC.

Dubbelklik op het tabblad *Verificatie* op *Enterprise* en schakel het selectievakje *Vertrouwde verificatie is ingeschakeld* in.

## Verwante informatie

[Vertrouwde verificatie inschakelen \[pagina 231\]](#)

[Vertrouwde verificatie voor de webtoepassing configureren \[pagina 235\]](#)

## 18.5 Gebruikersinterfaces toepassing aanpassen

Bepaalde gebruikersinterfaces van toepassingen kunnen worden aangepast via de CMC.

In de Central Management Console kunt u de vormgeving van bepaalde toepassingen aanpassen. Bijvoorbeeld: u kunt gebruikersinterface-elementen in-/uitschakelen.

### 18.5.1 Web Intelligence

#### 18.5.1.1 Interface-elementen van Web Intelligence op gebruikersgroep en mappen aanpassen

In de CMC kunt u de weergave van interface-elementen van Web Intelligence voor een gebruiker aanpassen, afhankelijk van de gebruikersgroep waartoe een gebruiker behoort en van de mappen die Web Intelligence-documenten bevatten. Bijvoorbeeld de hele werkbalk of bepaalde items op een werkbalk, en de toegang tot bepaalde documentmodi aanpassen. U kunt ook Web Intelligence aanpassen door uitbreidingen in te schakelen.

Standaard worden alle interface-elementen weergegeven. Als u niet wilt dat bepaalde elementen worden weergegeven, deselecteert u ze in de CMC. Standaard zijn alle uitbreidingspunten uitgeschakeld. Als u ze beschikbaar wilt maken voor gebruikers, schakelt u ze in de CMC in.

#### **i** Opmerking

- De aanpassing en de ingeschakelde uitbreidingspunten zijn van toepassing voor alle Web Intelligence-toepassingsclients: HTML, Java-applet en Rich Client.
- Het zou kunnen gebeuren dat de aanpassing en de ingeschakeld uitbreidingspunten voor de Web Intelligence Rich Client niet werken vanwege de proxy- of DNS-configuratie. Om dit probleem op te lossen,

meldt u zich aan bij de CMC met het IP-adres van de server in plaats van de servernaam wanneer u Web Intelligence aanpast. Dit IP-adres wordt tijdens de aanpassing als referentie gebruikt.

### 18.5.1.1.1 Aanpassingsinterface

De sectie Aanpassing bevat de volgende secties en tabbladen:

- Sectie Aangepaste mappen  
In deze sectie kunt u mappen selecteren die Web Intelligence-documenten bevatten waarvoor u de gebruikersinterface wilt aanpassen en uitbreidingsmodules wilt inschakelen.
- Het tabblad Elementen van de gebruikersinterface  
Op dit tabblad kunt u afzonderlijke interface-elementen selecteren die verborgen moeten worden, zoals een werkbalk of tabblad, of hun subelementen, bijvoorbeeld een knopopdracht.
- Het tabblad Functies  
Op dit tabblad kunt u kiezen om alle elementen van de gebruikersinterface voor een bepaalde functie, bijvoorbeeld Vernieuwen, te verbergen.
- Tabblad Uitbreidingsmodules  
Op dit tabblad kunt u uitbreidingsmodules van de gebruikersinterface van Web Intelligence die u hebt gemaakt en in uw installatie hebt geïmplementeerd, inschakelen.

### 18.5.1.1.2 Sectie Aanpassingsmappen

De sectie [Aanpassingsmappen](#) bevat een map met de naam Standaardmappen, die wordt gebruikt om de standaardaanpassing te definiëren. U kunt mappen kiezen waarvoor u de aanpassing wilt toepassen door te klikken op de knop [Map toevoegen](#). Om te voorkomen dat u dezelfde aanpassing voor andere mappen opnieuw moet definiëren, kunt u de aanpassing van de ene naar de andere map kopiëren door middel van de opties [Aanpassing dupliceren](#) en [Aanpassing plakken](#) uit de vervolgkeuzelijst. Als u de aanpassing voor een bepaalde map wilt verwijderen, moet u de map die u hebt toegevoegd, verwijderen door het selecteren van de optie [Map verwijderen](#) uit de vervolgkeuzelijst.

#### Opmerking



U kunt Standaardmappen niet verwijderen uit de sectie [Aanpassingsmappen](#).



### 18.5.1.1.3 Het tabblad Elementen van de gebruikersinterface

Sommige interface-elementen die u kunt aanpassen, worden aangegeven in de diagrammen in de volgende subsecties. Gebruik de volgende tabel om de elementitems te identificeren in de diagrammen.



Tabel 90:

| Elementitem van de gebruikersinterface | Subelementitem               | Beschrijving                                                                                                                                                | Nummer in diagram |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Welkomst-scherm                        |                              | Het scherm dat wordt weergegeven als een gebruiker Web Intelligence opent.                                                                                  |                   |
| Snelmenu voor toepassing               |                              | Het menu dat appears dat wordt weergegeven als een gebruiker met de rechtermuisknop in het Web Intelligence-scherm klikt.                                   | 1                 |
|                                        | Toepassingsmodus             | De wijzigingsoptie voor de toepassingsmodus in het snelmenu voor de toepassing.                                                                             | 1a                |
|                                        | Filterbalk                   | De optie Filterbalk in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                                     | 1b                |
|                                        | Overzicht                    | De optie Overzicht in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                                      | 1c                |
|                                        | Formulebalk                  | De optie Formulebalk in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                                    | 1d                |
|                                        | Zijvenster                   | De optie Zijvenster in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                                     | 1e                |
|                                        | Rapporttabbladen             | De optie Rapporttabbladen in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                               | 1f                |
|                                        | Statusbalk                   | De optie Statusbalk in het snelmenu voor de toepassing.                                                                                                     | 1g                |
| Zijvenster                             |                              | Het zijvenster naast het rapportvenster, waardoor gebruikers toegang hebben tot verschillende informatietabbladen.                                          | 2                 |
|                                        | Samenvatting van document    | Het tabblad Samenvatting van document in het zijvenster.                                                                                                    | 2a                |
|                                        | Navigatiestructuur           | Het tabblad Navigatiestructuur (of Rapportverwijzing in de HTML-interface) in het zijvenster.                                                               | 2b                |
|                                        | Invoerbesturings-elementen   | Het tabblad Invoerbesturings-elementen in het zijvenster.                                                                                                   | 2c                |
|                                        | Invoer gebruikers-aanwijzing | Het tabblad Invoer gebruikersaanwijzing in het zijvenster.                                                                                                  | 2d                |
|                                        | Beschikbare objecten         | Het tabblad Beschikbare objecten in het zijvenster.                                                                                                         | 2e                |
|                                        | Documentstructuur en filters | Het tabblad Documentstructuur en filters in het zijvenster.                                                                                                 | 2f                |
|                                        | Gedeelde elementen           | Het tabblad Gedeelde elementen in het zijpaneel                                                                                                             | Niet weergegeven  |
|                                        | Opmerkingen                  | De tabbladen Opmerkingen (  ) in het zijpaneel                           | Niet weergegeven  |
|                                        | Uitgever van webservice      | Het tabblad Uitgever van webservice in het zijvenster.                                                                                                      | 2i                |
|                                        | Gegevens                     | Het tabblad Gegevens in het zijvenster.                                                                                                                     | 2k                |
| Statusbalk                             |                              | De statusbalk, waar de gebruiker informatie vindt over de status van documentacties en kan zoomen, door pagina's navigeren en de formulebalk kan activeren. | 3                 |
|                                        | SAP Marketplace              | De knop SAP Marketplace (  ) op de statusbalk.                           | Niet weergegeven  |

| Elementitem van de gebruikersinterface | Subelementitem                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nummer in diagram |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                        | Vervolgkeuzelijst van rapport         | De vervolgkeuzelijst van rapporten in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3a                |
|                                        | Pictogram Afdrukstatus                | Het pictogram Afdrukstatus in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3b                |
|                                        | Gedeelde elementen                    | Het selectiepictogram Gedeelde elementen (  ) in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                       | Niet weergegeven  |
|                                        | Gegevenswijzigingen bijhouden         | De status Gegevenswijzigingen bijhouden in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3c                |
|                                        | Paginanavigatie                       | The balk Paginanavigatie in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3d                |
|                                        | Pagineringsmodus                      | De knoppen Pagineringsmodus in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3e                |
|                                        | Zoomlijst                             | De vervolgkeuzelijst voor het zoompercentage in de statusbalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3f                |
|                                        | Zoomschuifbalk                        | De zoomschuifbalk in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3g                |
|                                        | Status van werkruimte                 | <p>De indicator voor Status van werkruimte in de statusbalk.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De indicator voor Status van werkruimte () wordt weergegeven tussen de Zoomschuifbalk en de Laatste vernieuwingsdatum als er een probleem in de werkruimte optreedt.</p> </div> | Niet weergegeven  |
|                                        | Laatste vernieuwingsdatum             | De laatste vernieuwingsdatum van het document in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3i                |
|                                        | Verbindingsstatus                     | De verbindingstatus voor Web Intelligence Rich Client in de statusbalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3j                |
| Rapportzone                            |                                       | De rapportzone in Web Intelligence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                 |
|                                        | Rapporttabbladen                      | De rapporttabbladen in de rapportzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4a                |
|                                        | Bi-directioneel scrollen van pagina's | De functie Bi-directioneel scrollen van pagina's onderin de hoek van de pagina Rapportzone.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4b                |
|                                        | Formulebalk                           | De formulebalk bovenaan de rapportzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4c                |
| Werkbalk Leesmodus                     |                                       | De werkbalken die in de leesmodus worden weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                 |
|                                        | Web Intelligence-vervolgkeuzelijst    | De Web Intelligence-vervolgkeuzelijst in de leesmodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5a                |
|                                        | Bestandsgroep                         | De werkbalk Bestandsgroep in de leesmodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5b                |
|                                        | Groep Standaardbewerkingen            | De werkbalk van de groep Standaardbewerkingen in de leesmodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5c                |
|                                        | Analysegroep                          | De werkbalk van de Analysegroep in de leesmodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5d                |
| Werkbalk voor ontwerpmodus             |                                       | De werkbalken en tabbladen die in de ontwerpmodus worden weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                 |

| Elementitem van de gebruikersinterface | Subelementitem                     | Beschrijving                                                                                                   | Nummer in diagram |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                        | Tabblad Bestand                    | Het tabblad Bestand in de leesmodus.                                                                           | 6a                |
|                                        | Het tabblad Eigenschappen          | Het tabblad Eigenschappen in de leesmodus.                                                                     | 6b                |
|                                        | Groep Standaardbewerkingen         | De werkbalk van de groep Standaardbewerkingen in de leesmodus.                                                 | 6c                |
|                                        | Tabblad Rapportelementen           | Het tabblad Rapportelementen in de leesmodus.                                                                  | 6d                |
|                                        | Het tabblad Opmaak                 | Het tabblad Opmaak in de leesmodus.                                                                            | 6e                |
|                                        | Het tabblad Gegevenstoegang        | Het tabblad Gegevenstoegang in de leesmodus.                                                                   | 6f                |
|                                        | Het tabblad Analyse                | Het tabblad Analyse in de leesmodus.                                                                           | 6g                |
|                                        | Het tabblad Pagina-instelling      | Het tabblad Pagina-instelling in de leesmodus.                                                                 | 6h                |
| Eerste werkbalk                        |                                    | De eerste werkbalken die worden weergegeven als een gebruiker de toepassing Web Intelligence opent.            | 7                 |
|                                        | Web Intelligence-vervolgkeuzelijst | De Web Intelligence-vervolgkeuzelijst in de eerste werkbalk.                                                   | 7a                |
|                                        | Bestandsgroep                      | De werkbalk Bestandsgroep in de eerste werkbalk.                                                               | 7b                |
| Werkbalk voor toepassingsbeheer        |                                    | De Werkbalk voor toepassingsbeheer die wordt weergegeven in de bovenste werkbalk van Web Intelligence.         | 8                 |
|                                        | Knoppen voor toepassingsmodus      | De knoppen voor de toepassingsmodus (Lezen, Ontwerp en Gegevens) in de bovenste werkbalk van Web Intelligence. | 8a                |
|                                        | Extra                              | Het pictogram Extra in de bovenste werkbalk van Web Intelligence.                                              | 8b                |
|                                        | Help                               | Het pictogram Help in de bovenste werkbalk van Web Intelligence.                                               | 8c                |
|                                        | Sluiten                            | Het pictogram Sluiten in de bovenste werkbalk van Web Intelligence.                                            | 8d                |
| Sneltoetsen                            |                                    | Sneltoetsen, bijvoorbeeld <b>CTRL</b> + <b>N</b> or <b>CTRL</b> + <b>S</b> .                                   | Niet weergegeven  |

## Welkomstschermb

In de aanpassing van CMC-gebruikers en -groepen kunt u het Web Intelligence-welkomstschermb verbergen dat wordt weergegeven. In de volgende afbeelding ziet u het welkomstschermb dat standaard wordt weergegeven wanneer een gebruiker Web Intelligence opent.

# SAP BusinessObjects Web Intelligence




© 2010 - 2015 SAP SE. All rights reserved.

Grafische weergave 14: Welkomsscherf (Engels voorbeeld)

## Snelmenu voor toepassing

In de volgende diagrammen ziet u de items die in het snelmenu voor de toepassing kunnen worden verborgen.




Grafische weergave 15: Snelmenu voor toepassing (Engels voorbeeld)


## Eerste werkbalk

In de volgende diagrammen ziet u de items die kunnen worden verborgen op de werkbalken die worden weergegeven in Web Intelligence wanneer geen document is geopend.

## Web Intelligence Applet interface Web Intelligence Rich Client



## Web Intelligence HTML interface



Grafische weergave 16:Eerste werkbalk (Engels voorbeeld)

## Leesmodus

In de volgende diagrammen ziet u de items die kunnen worden verborgen in de leesmodus van Web Intelligence.


## Web Intelligence Applet interface

The screenshot displays the Web Intelligence Applet interface. The main content area shows a report titled "Report 1" with a table and two bar charts. The table has columns: Customer Geography, Product Categories, Average Unit, Order Count, and Order Quantity. The bar charts show "All Customers" and "All Measures". The left sidebar contains a "Document Summary" panel with fields for Type, Author, Creation date, Locale, Description, Keywords, and Statistics. The top toolbar includes buttons for Home, Print, and various data manipulation tools. The bottom status bar shows "Track Changes: Off", "Page 1 of 1", "100%", and "2 years ago".

## Web Intelligence Rich Client

The screenshot displays the Web Intelligence Rich Client interface. The main content area shows a report titled "Intercompany Issues" with a table and a bar chart. The table has columns: PRM, Release Note Title, Release Note Text, and Release. The bar chart shows "Intercompany". The left sidebar contains a "Document Summary" panel with fields for Type, Size, Author, Creation date, Locale, Description, Keywords, and Statistics. The top toolbar includes buttons for Home, Print, and various data manipulation tools. The bottom status bar shows "Track Changes: Off", "Page 1 of 1", "100%", and "41 days ago".

## Web Intelligence HTML interface




Grafische weergave 17: Leesmodus (Engels voorbeeld)

## Ontwerpmodus


In de volgende diagrammen ziet u de items die kunnen worden verborgen in de ontwerpmodus van Web Intelligence.



## Web Intelligence Applet interface




## Web Intelligence Rich Client





## Web Intelligence HTML interface



Grafische weergave 18: Ontwerpmodus (Engels voorbeeld)

## Gegevensmodus

In de volgende diagrammen ziet u de items die kunnen worden verborgen in de gegevensmodus van Web Intelligence.

## Web Intelligence Applet interface

The screenshot shows the Web Intelligence Applet interface. The left pane (labeled 2h) displays a tree structure for '004\_3dAreaSimple' with a search filter. The right pane (labeled 3) shows a table titled 'All data providers of '004\_3dAreaSimple'' with columns: Name, Data Source, Refresh Date, Duration, Status, and Data. The table contains one row: Query 1, Beach oracle(Bea..., May 29, 2003, 1, 100. The status bar at the bottom indicates 'Page 1 of 1', '100%', and '10 years ago'.

| Name    | Data Source         | Refresh Date | Duration | Status | Data |
|---------|---------------------|--------------|----------|--------|------|
| Query 1 | Beach oracle(Bea... | May 29, 2003 | 1        | 100    |      |

## Web Intelligence Rich Client

The screenshot shows the Web Intelligence Rich Client interface. The left pane (labeled 2h) displays a tree structure for 'Sample document' with a search filter. The right pane (labeled 3) shows a table titled 'All data providers of 'Sample document'' with columns: Name, Data Source, Refresh Date, Duration, Status, and Data. The table contains one row: Query 1, efashion, Aug 13, 2012, 3, 1992 rows. The status bar at the bottom indicates 'Page 1 of 1', '100%', and '160 days ago'.

| Name    | Data Source | Refresh Date | Duration | Status    | Data |
|---------|-------------|--------------|----------|-----------|------|
| Query 1 | efashion    | Aug 13, 2012 | 3        | 1992 rows |      |

Grafische weergave 19: Gegevensmodus (Engels voorbeeld)

## 18.5.1.1.4 Het tabblad Functies

U kunt er op het tabblad Functies voor kiezen om bepaalde functie tegelijk uit te schakelen. Hierdoor hoeft u deze functies niet een voor een uit te schakelen.

Tabel 91:

| Functie-item       | Beschrijving                                                                               | Heeft betrekking op de volgende interface-items                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vernieuwen         | Gebruikers kunnen documenten vernieuwen om de gegevens van de gegevensbron bij te werken.  | De knop Vernieuwen op de werkbalk van de groep Standaardbewerkingen die wordt gebruikt in de lees- en ontwerpmodi.                                                                                                                        |
| Analyseren         | Gebruikers kunnen gegevensanalyses op een hoger en lager niveau in een document uitvoeren. | De knop Analyseren beschikbaar in de volgende locaties: <ul style="list-style-type: none"><li>• De werkbalk van de Analysegroep in de leesmodus.</li><li>• Het subtabblad Interactie onder het tabblad Analyse in ontwerpmodus.</li></ul> |
| Leesmodus          | Gebruikers kunnen een document in leesmodus weergeven.                                     | De leesknop in de volgende locaties: <ul style="list-style-type: none"><li>• Snelmenu voor toepassing</li><li>• Werkbalk voor toepassingsbeheer</li></ul>                                                                                 |
| Ontwerpmodus       | Gebruikers kunnen een document in ontwerpmodus weergeven.                                  | De ontwerpknop in de volgende locaties: <ul style="list-style-type: none"><li>• Snelmenu voor toepassing</li><li>• Werkbalk voor toepassingsbeheer</li></ul>                                                                              |
| Gegevensmodus      | Gebruikers kunnen een document in gegevensmodus weergeven.                                 | De gegevensknop in de volgende locaties: <ul style="list-style-type: none"><li>• Snelmenu voor toepassing</li><li>• Werkbalk voor toepassingsbeheer</li></ul>                                                                             |
| Opmerkingen        | Gebruikers kunnen opmerkingen aan rapporten toevoegen.                                     | Interface-items Opmerkingen                                                                                                                                                                                                               |
| Gedeelde elementen | Gebruikers kunnen rapportonderdelen meermaals gebruiken.                                   | Interface-items Gedeelde elementen                                                                                                                                                                                                        |

## 18.5.1.1.5 Aanpassingsregels

De volgende regels worden gebruikt om het toepassen van aanpassingen op een gebruiker te definiëren:

- Als de gebruiker bij verschillende groepen hoort, is alleen de aanpassing van toepassing die is gedefinieerd voor de groep waarvan de ID lager is. De aanpassing die voor de andere groepen waarvan de gebruiker deel uitmaakt, is niet van toepassing.
- Voor een structuur met geneste mappen worden aanpassingen voor het document voor elementen van de gebruikersinterface, voor functies en voor uitbreidingsmodules gedefinieerd door de onmiddellijk bovenliggende map van het document dat in de lijst met aangepaste mappen is toegevoegd.
- De aanpassing die voor Standaardmappen is gedefinieerd, is van toepassing op de documenten die in Persoonlijke documenten en Postvakken IN zijn opgeslagen, en voor documenten waarvoor de bovenliggende map niet is aangepast.
- De aanpassing die voor elementen van de gebruikersinterface is gedefinieerd, heeft voorrang boven de aanpassing die voor functies is gedefinieerd, aangezien functies slechts een snelkoppeling zijn om alle elementen van de gebruikersinterface in te schakelen.

## 18.5.1.1.6 De weergave van de Web Intelligence-interface aanpassen

U kunt de weergave van de Web Intelligence-gebruikersinterface aanpassen door menu-items, subitems en functies te verbergen voor een geselecteerde gebruikersgroep en documentmap.

1. Meld u als beheerder aan bij de CMC.
2. Selecteer in de lijst *Ordenen* de optie *Gebruikers en groepen*.
3. Selecteer een gebruikersgroep in de lijst *Groepshiërarchie*.
4. Klik in de lijst *Acties* op *Aanpassing*.
5. Klik in de sectie Aanpassingsmappen op *Map toevoegen* om de map met Web Intelligence-documenten toe te voegen waarvoor u aanpassing voor de geselecteerde gebruikersgroep wilt toepassen.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Als u items in Web Intelligence wilt verbergen, deselecteert u ze in de tabbladen Elementen van de gebruikersinterface of Functies.
  - Als u verborgen items in Web Intelligence wilt weergeven, selecteert u ze in de tabbladen Elementen van de gebruikersinterface of Functies.
7. Klik op *Opslaan en sluiten*.

Wanneer u de aanpassing opslaat, zien alle gebruikers van de geselecteerde groep deze wijzigingen wanneer ze zich de volgende keer aanmelden bij BI-startpunt en Web Intelligence openen.

### Opmerking

Het is raadzaam u aan te melden bij BI-startpunt als gebruiker van de groep die u zojuist hebt aangepast, Web Intelligence te starten en te verifiëren dat de interface overeenkomt met uw aanpassingsinstellingen.

## 18.5.1.2 Web Intelligence-inhoud uitlijnen

Kies de gewenste manier waarop documentinhoud moet worden uitgelijnd (links-naar-rechts of rechts-naar-links) als gebruikers Web Intelligence-documenten maken.

U kunt inhouduitlijning instellen in de CMC voor de Web Intelligence Applet-interface. Kies uit de volgende opties:

- *Alleen rechts-naar-links als de voorkeurslandinstelling voor weergave en landinstelling product zijn ingesteld op recht-naar-links-talen* (standaardoptie)
- *Rechts-naar-links of links-naar-rechts afhankelijk van de voorkeurslandinstelling voor weergave van gebruiker*
- *Altijd rechts-naar-links*
- *Altijd links-naar-rechts*

### Opmerking

De instellingen voor inhouduitlijning zijn van toepassing voor alle gebruikers.

De instellingen voor inhouduitlijning in de Web Intelligence Rich Client-interface worden bepaald met de voorkeurslandinstellingen die zijn ingesteld in de voorkeuren van het BI-startpunt:

- Inhoud wordt rechts-naar-links uitgelijnd als de opties Voorkeurslandinstellingen voor weergave en Landinstellingen product beide zijn ingesteld op talen die rechts-naar-links worden uitgelijnd.
- In alle andere gevallen wordt de inhoud links-naar rechts uitgelijnd.

#### **i** Opmerking

Zie de *Gebruikershandleiding voor Business Intelligence-startpunt* voor meer informatie over het instellen van voorkeurslandinstellingen.

#### **i** Opmerking

Inhouduitlijning is alleen van toepassing als documenten wordt gemaakt en heeft geen gevolgen voor bestaande documenten.

### **18.5.1.2.1 Inhouduitlijning voor de Web Intelligence Applet-interface instellen**

Inhouduitlijning voor de Web Intelligence Applet-interface instellen.

1. Meld u als beheerder aan bij de CMC.
2. Selecteer in de lijst *Beheren Toepassingen*.
3. Selecteer *Web Intelligence*.
4. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.
5. Schuif omlaag naar de sectie *Inhouduitlijning voor nieuwe documenten* en selecteer de gewenste optie.

### **18.5.1.3 Uitbreidingspunten Web Intelligence-gebruikersinterface inschakelen voor bepaalde gebruikersgroepen**

U kunt in Web Intelligence bepaalde groepen gebruikers toegangsrechten geven voor aangepaste interface-uitbreidingen. Raadpleeg *SAP BusinessObjects BI Developer's Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer* voor meer informatie over uitbreidingspakketten en de beschikbare API-oproepen van REST-webservices.

#### **18.5.1.3.1 Uitbreidingspunten Web Intelligence-gebruikersinterface inschakelen**

Als u de uitbreidingsfunctie wilt gebruiken, moet u de juiste uitbreidingspakketten hebben gemaakt in uw installatie hebben geïmplementeerd. Implementeer een afzonderlijk uitbreidingspakket voor elke uitbreidingsfunctie (bijvoorbeeld: Aangepaste knop of Opslaan als HTML).

1. Meld u als beheerder aan bij de CMC.
2. Selecteer in de lijst *Ordenen* de optie *Gebruikers en groepen*.
3. Selecteer een gebruikersgroep in de lijst *Groepshierarchie*.
4. Klik in de lijst *Acties* op *Aanpassing*.
5. Klik in de sectie Aanpassingsmappen op *Map toevoegen* om de map met Web Intelligence-documenten toe te voegen waarvoor u uitbreidingspunten voor de geselecteerde gebruikersgroep wilt inschakelen.
6. Klik op het tabblad *Uitbreidingen* en selecteer de aangepaste uitbreidingen die de gebruikers moeten gebruiken.
7. Klik op *Opslaan en sluiten*.

De ingeschakelde uitbreidingen zijn beschikbaar voor de geselecteerde gebruikersgroep wanneer een document wordt geopend dat zich in de geselecteerde map bevindt. De uitbreidingspunten zijn beschikbaar voor alle Web Intelligence-toepassingsclients: web, Java-applet en Rich Client.

## 18.5.2 BI-startpunt

### 18.5.2.1 De knop Wissen inschakelen voor aanwijzingen in het dialoogvenster Planning

Als u een Web Intelligence-document plant op basis van een BEx-query die SAP BW-aanwijzingen bevat, kunnen gebruikers van het BI-startpunt een aanwijzingswaarde wissen zodat deze wordt opgehaald door de SAP BW-gegevensbronvariabele wanneer het document wordt uitgevoerd.

1. Voer een van de volgende acties uit in de map `<InstallDir>\<WebAppServer>\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`:
  - Als een bestand `AnalyticalReporting.properties` in de map staat, opent u het bestand in een teksteditor.
  - Als er geen bestand `AnalyticalReporting.properties` in de map bestaat, maakt u een bestand met die naam en opent u het in een teksteditor.
2. Voer een van de volgende acties uit in het bestand `AnalyticalReporting.properties`:
  - Als het bestand al bestond, zoekt u de eigenschap `bex.dynamic_variable.schedule` in het bestand en zorgt u dat de waarde is ingesteld op `true`.
  - Als u het bestand `AnalyticalReporting.properties` hebt gemaakt, voegt u `bex.dynamic_variable.schedule=true` toe aan het einde van het bestand.
3. Sla het bestand op en sluit het af en start de webtoepassingsserver vervolgens opnieuw.

# 19 Verbindingen en universes beheren

## 19.1 Verbindingen beheren

Een verbinding is een benoemde set parameters waarmee u definieert hoe een of meer SAP BusinessObjects-toepassingen toegang krijgen tot relationele of OLAP-databases. Verbindingsgegevens zoals servernaam, database, gebruikersnaam en wachtwoord kunnen veilig worden opgeslagen in de gegevensopslagruimte voor het BI-platform in de map Verbindingen.

Ontwerpers definiëren universes op basis van verbindingen. Gebruikers van query-, analyse- en rapportage-toepassingen hebben toegang tot de database via de universe, zonder op de hoogte te zijn van onderliggende gegevensstructuren in de database.

U kunt met de volgende toepassingen verbindingen maken:

- Het hulpprogramma voor universe-ontwerp. Verbindingen worden opgeslagen in de gegevensopslagruimte.
- Het hulpprogramma voor informatie-ontwerp. Verbindingen kunnen lokaal worden gemaakt en vervolgens worden gepubliceerd naar de gegevensopslagruimte, of rechtstreeks worden gemaakt en bewerkt in de gegevensopslagruimte.

### Opmerking

Zie de *SAP BusinessObjects Analysis, edition for OLAP Administrator Guide* voor meer informatie hoe u de OLAP-gegevensbronverbindingen beheert.

U geeft gebruikers rechten om verbindingen te maken, bewerken en verwijderen.

U geeft gebruikers toegangsrechten tot universe-verbindingen, zodat ze documenten kunnen maken en weergeven waarin universes en verbindingen worden gebruikt.

## Verwante informatie

[Beveiligingsinstellingen voor objecten beheren in de CMC \[pagina 135\]](#)

[Verbindingsrechten \[pagina 967\]](#)

### 19.1.1 Een universe-verbinding verwijderen

#### Tip

U kunt verbindingen ook verwijderen via het hulpprogramma voor universe-ontwerp en het hulpprogramma voor informatie-ontwerp.

1. Selecteer een universeverbinding in de lijst in het gebied [Verbindingen](#).
2. Klik op ► [Beheren](#) ► [Verwijderen](#) ►.

## 19.2 Universes beheren

Een universe is een geordende verzameling van metagegevensobjecten waarmee zakelijke gebruikers bedrijfsgegevens kunnen analyseren en hierover kunnen rapporteren in niet-technische taal. Deze objecten omvatten dimensies, meetwaarden, hiërarchieën, attributen, vooraf gedefinieerde berekeningen, functies en query's. De objectlaag van de metagegevens is gebaseerd op een relationeel databaseschema of een OLAP-kubus, zodat de objecten rechtstreeks worden toegewezen aan de databasestructuren. Een universe bevat verbindingen met de gegevensbronnen zodat gebruikers van hulpprogramma's voor query en analyse verbinding kunnen maken met een universe en query's kunnen uitvoeren en rapporten maken met de objecten in een universe, zonder op de hoogte te zijn van de onderliggende gegevensstructuren in de database.

U kunt met de volgende hulpprogramma's universes maken:

- Het hulpprogramma voor universe-ontwerp. Universes die met dit hulpprogramma worden gemaakt, kunnen worden onderscheiden door de extensie .unv en worden daarom .unv-universes genoemd. De .unv-universes worden gedefinieerd op een beveiligde verbinding en opgeslagen in de map Gegevensopslagruimte voor universes.
- Het hulpprogramma voor informatie-ontwerp. Universes die met dit hulpprogramma worden gemaakt, zijn gebaseerd op de nieuwe semantische laag. Ze worden onderscheiden door de extensie .unx en worden daarom .unx-universes genoemd. De .unx-universes worden lokaal geschreven en gepubliceerd naar de map Gegevensopslagruimte voor universes. Ontwerpers kunnen beveiliging op objectniveau definiëren met de beveiligingseditor van het hulpprogramma voor informatie-ontwerp.

U geeft gebruikers rechten tot toepassingen en universes zodat ze universes kunnen maken, bewerken en verwijderen, en beveiliging voor universes kunnen ontwerpen.

U geeft gebruikers rechten tot universes zodat ze documenten die universes gebruiken, kunnen maken en weergeven.

### Verwante informatie

[Beveiligingsinstellingen voor objecten beheren in de CMC \[pagina 135\]](#)

[Hulpprogramma voor universeontwerp \[pagina 977\]](#)

[Universe-rechten \(.unv\) \[pagina 962\]](#)

[Hulpprogramma voor informatieontwerp \[pagina 978\]](#)

[Universe-rechten \(.unx\) \[pagina 964\]](#)



## 19.2.1 Universes verwijderen

### ➔ Tip

U kunt verbindingen ook verwijderen via het hulpprogramma voor informatie-ontwerp.

1. Selecteer een universe in de lijst in het beheergebied *Universes* van de CMC.
2. Klik op ► *Beheren* ► *Verwijderen* ►.
3. Klik op *OK* om het verwijderen te bevestigen.

## 20 Toezicht

### 20.1 Toezicht

Met de Toezichtfunctie kunt u historische en runtime-gegevens van BI-platformservers vastleggen voor rapportage en berichtgeving. Hiermee kunnen systeembeheerders bepalen of een toepassing normaal werkt en of de verwachte reactietijden worden gehaald. De Toezichtfunctie levert belangrijke bedrijfsgegevens en kan daardoor beter inzicht bieden in het BI-platform.

Met de Toezichtfunctie kunt u de volgende taken uitvoeren:

- De prestatie van elke server controleren: dit is mogelijk met behulp van controles die de status van elke server weergeven als verkeerslicht. De systeembeheerder kan drempelwaarden voor deze controles instellen en meldingen ontvangen wanneer deze drempelwaarden worden overschreden. Hierdoor kan er proactief actie worden ondernomen als er sprake is van een fout of uitval.
- Kritieke systeem-KPI's (Key Performance Indicators) weergeven: helpt bij toezicht op activiteiten en resources. Deze KPI's worden op de dashboardpagina of in de toezichtfunctie weergegeven.
- U kunt de volledige implementatie van het BI-platform gebaseerd op Servergroepen, Servicecategorieën en Enterprise-knooppunten in grafische en tabelindeling bekijken.
- Bekijk recente fouten op het dashboard-scherm.
- Systeembeschikbaarheid en antwoordtijd controleren: u kunt tests gebruiken om werkstromen te simuleren en te controleren of de servers en services in de BI-platformimplementatie naar verwachting functioneren. Wanneer u de tijd voor retour van deze tests regelmatig controleert, kan de systeembeheerder het patroon van systeemgebruik beoordelen.
- De piekbelasting en piekperiode voor de CMS analyseren: hiermee kan de systeembeheerder bepalen of er meer licenties of systeemresources nodig zijn.
- Integratie met andere bedrijfstoepassingen: de Toezichtfunctie van het BI-platform kan worden geïntegreerd met andere bedrijfstoepassingen, zoals SAP Solution Manager en IBM Tivoli Monitoring.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de toezichtfunctie, inclusief details van tests en controles: *Online Help voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform CMC*.

### Verwante informatie

[Informatie over de bijlage Servergegevens \[pagina 1021\]](#)

### 20.2 Termen met betrekking tot toezicht

De volgende lijst bevat termen die betrekking hebben op de toezichtfunctie:

---

## Trend

De historische gegevens vastleggen of weergeven om trends te vinden.

## Dashboard

De Dashboard-pagina biedt een gecentraliseerde weergave voor de systeembeheerder bij prestatietoezicht op alle servers. Hier vindt u realtime-informatie over de KPI's van het systeem, recente meldingen, controles en relevante grafieken gebaseerd op de controlestatussen.

## Controle

Controles bieden de realtime-status en historische trends van servers en werkstromen binnen de BI-platformomgeving. Gebruikers kunnen drempels en meldingen aan controles koppelen. U kunt een controle maken met gebruik van gegevens van tests, servers, SAPOSCOL of afgeleide gegevens.

## Afgeleid gegeven

Afgeleide gegevens zijn gegevens die u maakt door twee of meer bestaande gegevens te combineren in een wiskundige vergelijking. U kunt een gegeven maken op basis van de gebruikersvereisten, en vervolgens een controle maken met dit gegeven.

## Topologisch gegeven

Topologische gegevens bieden de nettostatus voor elke servicecategorie in het BI-platform. De Crystal Reports-service biedt bijvoorbeeld informatie over de gecombineerde status van alle controles die aan Crystal Reports-servers zijn gerelateerd.

## Status

Dit zijn de statuswaarden:

- "0" - "GEVAAR"
- "1" - "ORANJE"
- "2" - "GROEN"

---

## KPI

KPI's (Key Performance Indicators) zijn standaardgegevens in het BI-platform. Ze verstrekken informatie over planningen en aanmeldingssessies. Zo geeft een hoger aantal *RunningJobs* aan dat de servers goed presteren. Een hoger aantal *PendingJobs* duidt daarentegen op slechte prestaties en een hoge systeembelasting.

## Test

Met tests kunt u toezicht houden op verschillende services en de verschillende functies van de BI-platformonderdelen simuleren. Wanneer tests worden ingepland voor uitvoer op opgegeven intervallen, kan de systeembeheerder de beschikbaarheid en prestaties van sleutelservices die door het BI-platform geboden worden, in de gaten houden. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor capaciteitsplanning.

## Verkeerslicht

Een verkeerslicht is een pictogram dat de kleur Groen, Oranje of Rood weergeeft om de status van een test op elk moment aan te geven. Gebruikers kunnen twee of drie statussen instellen voor een controle.

## Trending-grafiek


Een trending-grafiek is een grafische representatie van historische gegevens die gegenereerd zijn door tests en servers. Hiermee kan de systeembeheerder op verschillende tijden toezicht houden op het systeem en het patroon van het systeemgebruik beoordelen.

## Melding

Een melding is een bericht dat gegenereerd wordt door de toezichtfunctie bij overschrijding van een gebruikergedefinieerde drempelwaarde die is ingesteld voor verschillende gegevens die op een controle zijn toegepast. U kunt ervoor kiezen meldingen per e-mail of op de pagina *Dashboard* te ontvangen.

## 20.2.1 Architectuur

Deze sectie biedt een belangrijk overzicht van de toezichtarchitectuur en een korte uitleg over de functie van de onderdelen. De toezichtarchitectuur wordt hieronder grafisch weergegeven:



De belangrijke onderdelen in de architectuur worden hieronder vermeld:

- De APS (Adaptive Processing Server)
- De agent/server van de Java Management Extensions (JMX)
- MBeans
- JMX-clients
- De beheerconsole
- Trending-database

De toezichtservice wordt gehost op de Adaptive Processing Server. De toepassing is gebaseerd op JMX-technologie.

De toezichtservice levert de kernservices die beschikbaar zijn in de toezichtfunctie. De toezichtservice levert de volgende services:

- Levert de JMX-agentservice.
- Maakt MBeans dynamisch voor de SAP BusinessObjects-servers.

- Biedt levensduurbeheer voor de MBeans.
- Biedt een mechanisme waarmee nieuwe tests kunnen worden geregistreerd.
- Biedt gebruikers de mogelijkheid om complexe drempelvoorwaarden te maken met de gegevens van de servers.
- Biedt een mechanisme voor drempelberichtgeving en verzendt meldingen.
- Slaat historische gegevens op.

De Planningsservice van test die op de Adaptive Job Server wordt gehost, beheert het uitvoeren en plannen van tests. Er moet daarom een Adaptive Job Server actief zijn om de tests uit te kunnen voeren.

De toezichtfunctie toont tevens een eindpunt van een JMX of een RMI (Remote Method Invocation)-URL. Andere bedrijfstoepassingen zoals IBM Tivoli Monitoring kunnen een verbinding maken met de toezichtfunctie en toegang verkrijgen tot de BI-platformgegevens via een JMX Remote API. De toezichtfunctie gebruikt een speciale Derby-database voor het opslaan van historische gegevens bestemd voor trending. Zie [Schema van trending-database \[pagina 1059\]](#) voor meer informatie over het trending-databaseschema.

## 20.3 Databaseondersteuning configureren voor de Toezichtfunctie

In deze sectie wordt beschreven hoe u de toezichtfunctie instelt en rapporten opstelt op basis van toezichtgegevens.

### **i** Opmerking

Aleen controles waarvoor de instelling *Naar trending-database schrijven* is geselecteerd, schrijven toezichtgegevens naar de trending-database.

Er zijn twee databaseopties voor het registreren van toezichtgegevens:

- Gegevens vastleggen in de ingesloten Derby-database (de standaardoptie).  
De Toezichtfunctie heeft een ingesloten Apache Derby-database, die vaak de "trending-database" wordt genoemd, waar toezichtgegevens standaard worden opgeslagen. Gebruikers kunnen rapporten maken op basis van de Derby-database. De database biedt echter geen failover of traditionele tools voor back-up en herstel van relationele databases. Bovendien moet de Derby-database handmatig worden vernieuwd om de nieuwste gegevens te retourneren.
- Gegevens vastleggen naar de controledatabase (de relationele database waar de CMS controlegegevens opslaat).  
In plaats van de standaard Derby-database te gebruiken, kunt u ervoor kiezen de ADS (Auditing Data Store) te gebruiken, vaak de controledatabase genoemd. U kunt de controledatabase gebruiken die bij het BI-platform wordt geleverd, of een andere ondersteunde database die u als uw controledatabase hebt geconfigureerd. Als u de controledatabase gebruikt, kunnen gebruikers rapporten maken op basis van de controlegegevens en de toezichtgegevens. Wanneer u de gegevens in een relationele database vastlegt, beschikt u over functionaliteit voor back-up en herstel en zijn de gegevens real time beschikbaar.

## Verwante informatie

[Configuratie voor gebruik van de Derby-database \[pagina 691\]](#)

[Configuratie voor gebruik van de controledatabase \[pagina 691\]](#)

### 20.3.1 Configuratie voor gebruik van de Derby-database

De Toezichtfunctie slaat controlegegevens standaard op in de ingesloten Derby-database. Als u de Derby-database wilt gebruiken, bevestigt u de volgende database-instelling in de CMC:

1. Klik in het gebied *Beheren* op de startpagina van de CMC op *Toepassingen*.
2. Dubbelklik op *Toezichtfunctie* om de eigenschappenpagina te openen.
3. Verifieer in het gebied *Instellingen van trending-database* dat *Ingesloten database gebruiken* is geselecteerd.

Als u query's in de Derby-database wilt uitvoeren om rapporten te maken en gegevens te analyseren, is een universe voor de Derby-database vereist. Er wordt een universe bij uw BI-platformimplementatie geleverd, op de volgende locatie in de CMC: ► *Universes* ► *Monitoring TrendData Universes* ►.

### 20.3.2 Configuratie voor gebruik van de controledatabase

Als u de controledatabase wilt gebruiken voor uw toezichtgegevens, moet u extra stappen voor de configuratie uitvoeren:

- Als u gegevens in uw Derby-trending-database hebt, moet u de Derby-database migreren naar de controledatabase en vervolgens het BI-platform configureren om toezichtgegevens vast te leggen in de controledatabase. Dit zijn de stappen op hoog niveau die u moet uitvoeren. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie.
  1. Migreer de Derby-database.
  2. Configureer de SBO-bestanden en voeg aliasnamen toe.
  3. Schakel over naar de controledatabase.
  4. Start de Adaptive Processing Server opnieuw die de Toezichtfunctie host.
  5. Controleer op het toezichtdashboard dat alles naar verwachting werkt. Verifieer dat deze controletabellen in de database zijn gemaakt:

MOT\_MES\_DETAILS  
MOT\_MES\_METRICS  
MOT\_TREND\_DATA  
MOT\_TREND\_DETAILS
- Als u geen gegevens in uw trending-database hebt, dat wil zeggen, u hebt een nieuwe installatie, hoeft u de database niet te migreren; u hoeft alleen het BI-platform te configureren om toezichtgegevens vast te leggen in de controledatabase. Dit zijn de stappen op hoog niveau die u moet uitvoeren. Zie de verwante onderwerpen voor meer informatie.
  1. Verifieer dat de controledatabase functioneert en dat de controle goed wordt uitgevoerd.
  2. Maak de volgende toezichttabellen in de controlegegevensopslag.

3. Configureer de SBO-bestanden en voeg aliasnamen toe.
4. Schakel over naar de controledatabase.
5. Start de Adaptive Processing Server opnieuw die de Toezichtfunctie host.
6. Controleer op het toezichtdashboard dat alles naar verwachting werkt. Verifieer dat deze controletabellen in de database zijn gemaakt:

MOT\_MES\_DETAILS  
MOT\_MES\_METRICS  
MOT\_TREND\_DATA  
MOT\_TREND\_DETAILS

#### **i** Opmerking

Als u toezichtgegevens vastlegt in de controledatabase en u wilt een rapport baseren op deze gegevens, moet u een aangepaste universe ontwikkelen. De universe die bij het BI-platform wordt geleverd, is alleen voor gebruik met de ingesloten Derby-database.

## Verwante informatie

[De Derby-database migreren naar de controledatabase \[pagina 692\]](#)

[SBO-bestanden configureren \[pagina 695\]](#)

[Aliasnamen toevoegen in het SBO-bestand \[pagina 697\]](#)

[Overschakelen naar de controledatabase \[pagina 698\]](#)

[De toezichttabellen maken in de controlegegevensopslag \[pagina 693\]](#)

### 20.3.2.1 De Derby-database migreren naar de controledatabase

Als u de controledatabase wilt gebruiken voor uw toezichtgegevens en er staan gegevens in uw Derby-trending-database, moet u de Derby-database migreren naar de controledatabase.

Verifieer de volgende vereisten voordat u uw gegevens migreert:

- De controledatabase functioneert en controle wordt goed uitgevoerd.
- U hebt voldoende machtigingen en databaseclienttoepassingen op de doeldatabase om nieuwe tabellen te maken, CSV-dumps te importeren, enzovoort.
- De controledatabase ondersteunt de import van CSV-bestanden (Comma-Separated Values).

Volg deze stappen om de database te migreren:

1. [Een back-up van de Derby-database maken \[pagina 693\]](#)
2. [De gegevens exporteren in CSV-bestanden \[pagina 693\]](#)
3. [De toezichttabellen maken in de controlegegevensopslag \[pagina 693\]](#)
4. [Inhoud herstellen naar de doeldatabase \[pagina 694\]](#)



### **i** Opmerking

In een clusteromgeving moeten gebruikers hetzelfde exemplaar van de Derby-database voor alle exemplaren van de Toezichtfunctie gebruiken. Als de gebruiker meer dan één exemplaar van de Derby-database in een clusteromgeving heeft, moeten alleen de gegevens van één Derby-exemplaar worden geïmporteerd. Het is niet raadzaam om gegevens van meerdere Derby-exemplaren te importeren, omdat dit tot gegevensinconsistenties kan leiden.

## **20.3.2.1.1 Een back-up van de Derby-database maken**

1. Klik in het gebied [Beheren](#) op de startpagina van de CMC op [Toepassingen](#).
2. Dubbelklik op [Toezichtfunctie](#) om de eigenschappenpagina te openen.
3. Voer in het gebied [Instellingen van trending-database](#) een bestandslocatie in waar u een back-up van de Derby-trending-database wilt opslaan, en klik op [Opslaan](#).
4. Klik naast [Back-up/taak van database uitvoeren](#) op [nu](#).

Er wordt een bevestiging weergegeven als de back-up van de database is geslaagd. Controleer ook de locatie van de map die u hebt ingevoerd voor de back-uplocatie, en controleer dat de back-upbestanden hier zijn opgeslagen.

## **20.3.2.1.2 De gegevens exporteren in CSV-bestanden**

In deze sectie wordt besproken hoe u de CSV-dumpbestanden maakt die vereist zijn voor migratie. De CSV-bestanden bevatten met komma gescheiden waarden van de gegevensinhoud van de ingesloten Derby-database.

1. Klik in het gebied [Beheren](#) op de startpagina van de CMC op [Toepassingen](#).
2. Dubbelklik op [Toezichtfunctie](#) om de eigenschappenpagina te openen.
3. Klik in het gebied [Instellingen van trending-database](#) naast [Gegevens uit de ingesloten database exporteren als CSV-bestanden](#) op [Exporteren](#).

De volgende vier CSV-bestanden worden gegenereerd op de standaardlocatie van de trending-database (<BOE\_installatiemap>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data/TrendingDB):

- Mot\_Mes\_Details.csv
- Mot\_Trend\_Data.csv
- Mot\_Trend\_Details.csv
- Mot\_Mes\_Metrics.csv

## **20.3.2.1.3 De toezichttabellen maken in de controlegegevensopslag**

Voer de volgende stappen uit om de doelcontroledatabase voor te bereiden:

1. Na installatie van het BI-platform zijn DLL-bestanden met betrekking tot alle ondersteunde CMS-controledatabases beschikbaar in de locatie <Installatiemap>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB. U vindt zeven verschillende bestanden (SQL-extensie) bij de respectievelijke databasenaam. Bijvoorbeeld: Oracle.sql voor Oracle, Sybase ASE.sql voor Sybase ASE Database enzovoort.
2. Ga naar de doeldatabase (in dit geval de database waar CMS-controle is geconfigureerd) en voer het SQL-bestand uit. De volgende vier toezichttabellen worden gemaakt: MOT\_TREND\_DETAILS, MOT\_TREND\_DATA, MOT\_MES\_DETAILS en MOT\_MES\_METRICS. Behalve de tabellen worden ook de vereiste indexen gemaakt.

Als alle tabellen worden gemaakt met de juiste gegevenstypen zoals in het SQL-bestand, hebt u het databaseschema gemaakt dat voor de toezichtfunctie vereist is.

## 20.3.2.1.4 Inhoud herstellen naar de doeldatabase

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om de inhoud naar de doeldatabase te herstellen:

1. Schakel Identiteit invoegen in.  
De toezichttabellen bevatten een aantal IDENTITY-kolommen. De waarden in deze kolommen worden automatisch gegenereerd. Er zijn bepaalde databases, bijvoorbeeld MS SQL Server en Sybase ASE, die het expliciet invoegen van waarden in deze kolommen niet toestaan. Tijdens gegevensmigratie moeten echter ook de waarden van deze identiteitskolommen worden gemigreerd. Gebruikers moeten het expliciet invoegen van deze waarden daarom activeren via de volgende SQL-opdracht: `SET IDENTITY_INSERT <TABELNAAM> ON`.
2. Importeer het CSV-dumpbestand in de doeltabel.  
Alle programma's van databaseclients bieden gebruikers de mogelijkheid om CSV-gegevens via een menuoptie of opdracht in de tabel te importeren. De gebruiker moet deze optie gebruiken om de gegevens van het CSV-bestand naar de bijbehorende tabel te importeren. Importeer de gegevensbestanden in de volgende volgorde in de nieuwe tabellen:
  1. MOT\_TREND\_DETAILS
  2. MOT\_TREND\_DATA
  3. MOT\_MES\_DETAILS
  4. MOT\_MES\_METRICS
3. Schakel Identiteit invoegen uit.  
Wanneer de gegevens zijn geïmporteerd, moet de gebruiker de bewerking voor het invoegen van de identiteit voor de tabel uitschakelen via de volgende SQL-opdracht: `SET IDENTITY_INSERT <TABELNAAM> OFF`.  
Gebruikers moeten de bewerking voor het invoegen van de identiteit van een tabel na het importeren van de gegevens uitschakelen zodat de bewerking voor de volgende tabel kan worden ingeschakeld. De bewerking voor het invoegen van de identiteit kan voor slechts één tabel tegelijk ingeschakeld zijn.

Het in- of uitschakelen van de bewerking voor het invoegen van de identiteit is alleen van toepassing op MS SQL Server en Sybase ASE. Voor andere databases, zoals Oracle, MaxDb, DB2, MySQL of SQL Anywhere, is dit niet vereist. U kunt de gegevens rechtstreeks in de tabellen importeren.

## 20.3.2.2 SBO-bestanden configureren

De Toezichtfunctie gebruikt intern de bibliotheken van de Verbindingsserver, en de Verbindingsserver heeft de SBO-configuratie nodig om verbinding met het databasestuurprogramma tot stand te brengen. U moet het databasestuurprogramma en de locatie in het SBO-bestand opgeven om deze verbinding tot stand te brengen.

### Opmerking

De Toezichtfunctie refereert aan de verbindingsnaam van de controledatabase en gebruikt JDBC als `<hostName>.<Portnum>.<dbName>` wordt gebruikt of anderszins ODBC. De SBO-bestanden van de verbindingsserver moeten overeenkomstig worden geconfigureerd zodat de Toezichtfunctie verbinding kan maken met de controledatabase.

### Opmerking

Voor Oracle-databases worden alleen JDBC-verbindingen ondersteund.

### Voorbeeld

- Als het veld Verbindingsnaam dat op de CMC-controlepagina is geconfigureerd `<hostName>.<Portnum>.<dbName>` is, moet het JAR-bestand van het stuurprogramma geconfigureerd worden in: `dataAccess\connectionServer\jdbc\<dbType>.sbo`.
- Als het veld Verbindingsnaam dat op de CMC-controlepagina is geconfigureerd, een ODBC DSN is, moet het stuurprogramma in het volgende bestand worden geconfigureerd: `<Installatiemap>\dataAccess\connectionServer\odbc\<dbType>.sbo`.
- Als voor controle de SAP HANA-database wordt gebruikt, moet het stuurprogramma worden geconfigureerd in het bestand: `<Install_Dir>\dataAccess\connectionServer\odbc\newdb.sbo`.
- Als voor controle de MS SQL Serverdatabase wordt gebruikt, moet het stuurprogramma worden geconfigureerd in het bestand: `<Install_Dir>\dataAccess\connectionServer\odbc\sqlsrv.sbo`.
- Als de database die wordt gebruikt voor controle een DB2-server is, bevat de verbindingsserver geen ondersteunend bestand `db2iseries.sbo`.

Standaard gebruikt de toezichtfunctie de ODBC-verbindingsmodus om verbinding te maken met de DB2-controledatabase. Om in deze modus te werken moet u de systeem-DSN (voor de DB2-server) toevoegen en configureren op de computer waarop de toezichtfunctie wordt uitgevoerd. Voor informatie over het toevoegen en configureren van de ODBC-verbinding voor DB2, raadpleegt u de volgende koppelingen:

- <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.apdv.cli.doc%2Fdoc%2Ft0024166.htm> ➡
- <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.apdv.cli.doc%2Fdoc%2Ft0024200.htm> ➡

### Opmerking

Als u de systeem-DSN niet voor DB2 hebt geconfigureerd, mislukt toezichttrending.

## SBO-bestanden configureren

De ODBC-bibliotheken zijn gewoonlijk al in de SBO-bestanden geconfigureerd en u hoeft alleen de aliasnamen toe te voegen. Als dat niet het geval is, volgt u deze voorbeelden om de configuratie in het SBO-bestand uit te voeren:

### Voorbeeld

- Als de versie van de database die voor controle wordt gebruikt, SAP HANA is, moet de configuratie in SBO als volgt zijn:

```
<DataBase Active="Yes" Name="SAP HANA database 1.0" Platform="MSWindows">
 <Aliases>
 <Alias>SAP High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA) 1.0</Alias>
 <Alias>Hana</Alias>
 </Aliases>
 <Libraries>
 <Library Platform="MSWindows">dbd_wnewdb</Library>
 <Library Platform="MSWindows">dbd_newdb</Library>
 </Libraries>
 <Parameter Name="Driver Name">HDBODBC</Parameter>
</DataBase>
```

- Als de versie van de database die voor controle wordt gebruikt, MS SQL Server 2008 is, moet de configuratie in SBO als volgt zijn:

```
<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
 <Libraries>
 <Library>dbd_wmssql</Library>
 <Library>dbd_mssql</Library>
 </Libraries>
 <Parameter Name="Extensions">sqlsrv2008,sqlsrv,odbc</Parameter>
 <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
 <Parameter Name="Driver Name">SQL (Server|Native Client)</Parameter>
 <Parameter Name="SSO Available" Platform="MSWindows">True</Parameter>
</DataBase>
```

- Als de databaseversie die wordt gebruikt voor controle MySQL 5 is, moet SBO dit gegeven bevatten:

```
<DataBase Active="Yes" Name="MySQL 5">
 <JDBCDriver>
 <ClassPath>
 <Path>C:\mysqljdbcdriver.jar</Path>
 </ClassPath>
 <Parameter Name="JDBC Class">com.mysql.jdbc.Driver</Parameter>
 <Parameter Name="URL Format">jdbc:mysql://$DATASOURCE/$DATABASE$</
Parameter>
 </JDBCDriver>
 <Parameter Name="Driver Capabilities">Query,Procedures</Parameter>
 <Parameter Name="Force Execute">Always</Parameter>
 <Parameter Name="Extensions">mysql5,mysql,jdbc</Parameter>
</DataBase>
```

- Als de versie van de database die voor controle wordt gebruikt Oracle is, moet de configuratie in SBO als volgt zijn:

```
<DataBase Active="Yes" Name="Oracle 11">
 <Aliases>
 <Alias>Oracle</Alias>
 </Aliases>
 <JDBCDriver>
 <ClassPath>
 <Path>C:\app\Administrator\product\11.2.0\client_64\jdbc\lib
\ojdbc6.jar</Path>
 </ClassPath>
 </JDBCDriver>
</DataBase>
```

```

 </ClassPath>
 <Parameter Name="JDBC Class">oracle.jdbc.OracleDriver</
Parameter>
 <Parameter Name="URL Format">jdbc:oracle:thin:@//$DATASOURCE$/$
DATABASE$</Parameter>
 </JDBCdriver>
 <Parameter Name="Extensions">oracle11,oracle,jdbc</Parameter>
 <Parameter Name="Escape Character"></Parameter>
 <Parameter Name="Force Execute">Always</Parameter>
 <Parameter Name="Catalog Separator">.</Parameter>
</DataBase>

```

Raadpleeg de *Handleiding voor gegevenstoegang* voor meer informatie over het configureren van het stuurprogramma in SBO-bestanden.

### 20.3.2.3 Aliasnamen toevoegen in het SBO-bestand

Gebruikers moeten niet alleen het stuurprogramma configureren, maar moeten ook een alias in het SBO-bestand toevoegen, onder de databaseversie die voor controle wordt gebruikt. In de volgende tabel worden de aliasnamen vermeld die voor de opgegeven databases moeten worden gebruikt.

| Naam van database                 | Aliasnaam die in SBO moet worden gebruikt |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| SAP HANA                          | Hana                                      |
| Microsoft SQL Server              | MS SQL Server                             |
| My SQL                            | MySQL                                     |
| SAP Max DB                        | MaxDB                                     |
| IBM DB2                           | DB2                                       |
| Sybase SQL Anywhere               | Sybase SQL Anywhere                       |
| Sybase Adaptive Server Enterprise | Sybase Adaptive Server Enterprise         |
| Oracle                            | Oracle                                    |

U moet de opgegeven namen gebruiken, omdat de Toezichtfunctie het SBO-bestand doorzoekt op deze namen.

#### Voorbeeld

Als de database die voor controle wordt gebruikt, MS SQL Server 2008 is, moet de alias als volgt aan het SBO-bestand worden toegevoegd:

```

<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
 <Aliases>
 <Alias>MS SQL Server</Alias>
 </Aliases>
 <Libraries>
 <Library>dbd_wmssql</Library>
 <Library>dbd_mssql</Library>
 </Libraries>
 <Parameter Name="Extensions">sqlsrv2008,sqlsrv,odbc</Parameter>
 <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
 <Parameter Name="Driver Name">SQL (Server|Native Client)</Parameter>
 <Parameter Name="SSO Available" Platform="MSWindows">True</Parameter>
</DataBase>

```

## 20.3.2.4 Overschakelen naar de controledatabase

Schakel over naar de database zodat de trending-gegevens van de Toezichtfunctie worden opgeslagen in de controledatabase.

1. Klik in het gebied *Beheren* op de startpagina van de CMC op *Toepassingen*.
2. Dubbelklik op *Toezichtfunctie* om de eigenschappenpagina te openen.

3. Selecteer in het gebied *Instellingen van trending-database* de optie *Controledatabase gebruiken*.

### i Opmerking

Als u voor controle een Oracle-database gebruikt, moet de *Verbindingsnaam* van de *ADS-database* op de controlepagina in de CMC als JDBC-verbinding worden opgegeven. Geef de verbindingsnaam als volgt op: <server\_name>, <port>, <service\_name>.

### i Opmerking

Om ervoor te zorgen dat de controletabellen correct worden gemaakt, moet u de volgende machtigingen verlenen voor het account van de databasegebruiker:

UITVOEREN  
REEKS MAKEN  
ACTIVERING MAKEN

## 20.4 Configuratie-eigenschappen

In deze sectie worden de eigenschappen van de toezichtfunctie beschreven en hoe u ze kunt bewerken.

De configuratie-eigenschappen van de toezichtfunctie weergeven:

1. Ga naar het tabblad *Toepassingen* van de CMC.
2. Klik met de rechtermuisknop op *Toezichtfunctie* en selecteer *Eigenschappen*. Het venster *Eigenschappen van toezichtfunctie* verschijnt. De configureerbare eigenschappen worden beschreven in de volgende tabel beschreven:

Tabel 92:

| Sectie                             | Veld                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <i>Toezichtfunctie inschakelen</i>                 | Selecteer deze optie om de functies voor toezicht in te schakelen. Als u de selectie van deze optie opheft, worden alle functies voor toezicht behalve tests uitgeschakeld. Trending van tests wordt ook uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | <i>Eindpunt-URL van standaard JMX-agent (IIOP)</i> | Dit is de eindpunt-URL van de standaard JMX-agent die gebruikmaakt van het IIOP-protocol. Deze URL wordt automatisch gegenereerd als u de toezichtfunctie inschakelt en de server opnieuw start. Dit is het standaardprotocol voor de toezichtservice. Dit veld is alleen-lezen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RMI                                | <i>RMI-protocol inschakelen voor JMX</i>           | Deze optie is standaard uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, moet u het RMI-poortnummer opgeven. Deze poort wordt gebruikt voor zowel de RMI-registervers melding als de RMI-connector-poort. Deze poort moet beschikbaar zijn voor de service, anders wordt de service niet gestart. Nadat u het RMI-poortnummer hebt opgegeven, moet u de server opnieuw starten. Nadat de server opnieuw is gestart, wordt de eindpunt-URL van de RMI JMX-agent gegenereerd. Dit is een alleen-lezen eigenschap met de eindpunt-URL van de JMX-agent die gebruikmaakt van het RMI-protocol. Gebruik deze URL om verbinding te maken met toezicht via andere clients. |
| Hostgegevens                       | <i>Hostgegevens inschakelen</i>                    | Deze optie is standaard uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, moet u het pad naar uw installatie van binair bestand SAPOSCOL opgeven.<br><br>U moet SAPOSCOL installeren om hostgegevens te kunnen inschakelen. Zie voor meer informatie over het installeren van SAPOSCOL: "SAPOSCOL installeren".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Instellingen van trending-database | <i>Controledatabase gebruiken</i>                  | Selecteer deze optie om de trend-geschiedenis van gegevens in de CMS-controledatabase op te slaan.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Dit werkt alleen als CMS-controle is geconfigureerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <i>Ingesloten database gebruiken</i>               | Selecteer deze optie om de geschiedenis van de gegevens-/controle-trending in de ingesloten database van de Toezichtfunctie op te slaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sectie | Veld                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <i>Oudere gegevens verwijderen wanneer de database groter wordt dan (MB)</i> | Gegevens in de trending-database worden opgeschoond wanneer de databasegrootte de opgegeven waarde overschrijdt. Er wordt een 30%-buffer gemaakt voor de database. Als u hier bijvoorbeeld 100 MB instelt en als de database groter geworden is dan 100 MB bij een systeemcontrole, wordt de database opgeschoond tot 70 MB.                                                                                       |
|        | <i>Opschoning van de database elke dag uitvoeren om</i>                      | De opschoning van de database wordt gestart op de opgegeven tijd. De database wordt opgeschoond wanneer de databasegrootte de opgegeven maximumwaarde overschrijdt.                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <i>Back-up van trending-database maken elke</i>                              | Hiermee wordt het aantal uren opgegeven tussen elke back-up van de trending-database. Als deze waarde is ingesteld, wordt een back-up uitgevoerd wanneer het systeem wordt gestart of wanneer de APS opnieuw wordt gestart, en op elk opgegeven interval.                                                                                                                                                          |
|        | <i>Back-upmap van trending-database</i>                                      | Deze locatie is standaard niet opgegeven. U kunt een locatie opgeven, maar u moet dan wel een absoluut pad opgeven en geen relatief pad. Bij een gedeelde locatie moet er toestemming worden verleend voor toegang tot de gedeelde locatie.                                                                                                                                                                        |
|        | <i>Back-upmaak van database uitvoeren</i>                                    | De back-upmaak van de database wordt gestart wanneer u op deze optie klikt. Geef de locatie van de back-upmap op voordat u deze optie kiest.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | <i>Gegevens uit de ingesloten database exporteren als CSV-bestanden</i>      | Klik op de knop <a href="#">Exporteren</a> om de database te exporteren als CSV-bestanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | <i>Locatie van trending-database.</i>                                        | De locatie van de trending-database is standaard <code>&lt;INSTALLATIEMAP&gt;\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data/TrendingDB</code> . U kunt ook een andere locatie opgeven, maar dan moet u wel een absoluut pad opgeven en geen relatief pad. In een geclusterde omgeving kan de locatie gedeeld worden en er moet toestemming worden verleend voor toegang tot de gedeelde locatie. |



| Sectie               | Veld                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige instellingen | <i>Vernieuwingsinterval voor meetwaarden (seconden)</i>                | <p>Het minimuminterval dat u kunt opgeven, is 15 seconden. Dit interval bepaalt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abonnementsberekening van de controles: de waarschuwings- en gevarenregels worden continu berekend met het opgegeven tijdsinterval.</li> <li>De controlestatus berekenen: de controlestatus wordt continu berekend met het tijdsinterval dat wordt opgegeven als de Gebeurtenis-instelling van de controle wordt geselecteerd met de volgende optie: <i>Controlestatus telkens wijzigen wanneer de waarschuwings- of gevarenregel op waar wordt geëvalueerd</i>.</li> <li>Trending-periode: geschiedenismodus voor de grafieken wordt continu vastgelegd met het opgegeven tijdsinterval.</li> </ul> |
|                      | <i>Interval voor automatisch vernieuwen van toezicht-UI (seconden)</i> | <p>Dit interval wordt gebruikt in de gebruikersinterface voor toezicht (waaronder dashboard, controlelijst en tests) voor automatische vernieuwing. Het minimuminterval is 15 seconden. De functie Automatisch vernieuwen heeft geen invloed op de tijdsduur in Live-modus in grafieken, die standaard is ingesteld op 15 seconden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <i>Frequentie van herinneringsmelding (dagen)</i>                      | <p>Hiermee wordt het aantal dagen opgegeven voordat een meldingsherinnering wordt gegenereerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3. Klik op *Opslaan*.

#### **Opmerking**

Wanneer u deze eigenschappen wijzigt, behalve wanneer u de Toezichtfunctie in- en uitschakelt, moet u de Adaptive Processing Servers die de toezichtservices hosten, opnieuw opstarten.

## SAPOSCOL installeren

Voer de volgende stappen uit om SAPOSCOL te installeren:

- Download SAPHOSTAGENT710\_XX.SAR van SAP Marketplace (<http://service.sap.com> .
- Pak SAPHOSTAGENT710\_XX.SAR uit door de opdracht `SAPCAR.EXE -xvf SAPHOSTAGENT710_XX.SAR` uit te voeren.
- Installeer saphostexec door de opdracht `saphostexe.exe -install` uit te voeren. Nadat saphostexec als service is geïnstalleerd, wordt SAPOSCOL gestart.
- Controleer de SAPOSCOL-status door de opdracht `saposcol -s` uit te voeren.

## 20.4.1 URL van JMX-eindpunt

De toezichtfunctie toont een URL van een JMX-eindpunt waarmee andere clients verbinding kunnen maken met behulp van een externe JMX-API. De JMX-connectiviteit wordt standaard geboden via het transport IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) of CORBA (Common Object Request Broker Architecture). De verbindings-URL wordt weergegeven op de eigenschappenpagina van de toezichtfunctie. Dankzij de verbindingsmogelijkheid via IIOP hoeft u zich geen zorgen meer te maken over firewalls en het weergeven van poorten. De CORBA-poorten zijn standaard beschikbaar. De JMX-client heeft de JAR-bestanden die in de volgende tabel worden vermeld, nodig om verbinding te maken:

| Jar-bestanden           |
|-------------------------|
| activation-1.1.jar      |
| axiom-api-1.2.5.jar     |
| axiom-impl-1.2.5.jar    |
| axis2-adb-1.3.jar       |
| axis2-kernel-1.3.jar    |
| cecore.jar              |
| celib.jar               |
| cesession.jar           |
| commons-logging-1.1.jar |
| corbaidl.jar            |
| ebus405.jar             |
| log4j.jar               |
| logging.jar             |
| monitoring-plugins.jar  |
| monitoring-sdk.jar      |
| stax-api-1.0.1.jar      |
| wsdl4j-1.6.2.jar        |
| wstx-asl-3.2.1.jar      |
| XmlSchema-1.3.2.jar     |
| TraceLog.jar            |
| ceaspect.jar            |
| aspectjrt.jar           |

Een andere optie is verbinding maken via de standaard RMI-poort. Zie [Configuratie-eigenschappen \[pagina 698\]](#) voor meer informatie over verbinding maken via de RMI-poort.

## 20.4.2 HTTPS-verificatie voor controletests

HTTPS-serververificatie voor controletests wordt ondersteund, maar moet voor gebruik als volgt worden geconfigureerd:

1. Importeer het servercertificaat naar de truststore van de client. Zo kan de clientzijde (de test) de identiteit van de server verifiëren. Voer de volgende opdracht uit: `<INSTALLATIEHOOFDMAP\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\lib> keytool -import -alias ca -keystore "<INSTALLATIEHOOFDMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security\cacerts" -file ca.cer`  
`ca.cer` is het zelfondertekende certificaat van de server of het certificaat van de certificeringsinstantie (meestal een interne instantie) die het servercertificaat heeft gegenereerd. Als het certificaat is gegenereerd door een bekende certificeringsinstantie, hoeft u het certificaat niet te importeren en kunt u deze stap overslaan. Het servercertificaat wordt namelijk geverifieerd bij de certificeringsinstantie, waarvan de openbare sleutel standaard in de truststore staat.
2. Wijzig de *URL-basis* in de testinstellingen van BI-startpunt naar `https://<URL>/BOE/BI`, waarbij `<URL>` verwijst naar de host door de naam die in het certificaat is gebruikt.

HTTPS-clientverificatie voor controletests wordt niet ondersteund.

## 20.4.3 Wachtwoordcodering voor tests

Wanneer u tests gebruikt, zorgt u dat wachtwoorden gecodeerd zijn door de parameter `true` toe te voegen aan de wachtwoordparameter van elke controletest wanneer u de test via de opdrachtregel maakt. Raadpleeg het onderwerp *Tests beheren via de opdrachtregel* in de Help van de CMC voor meer informatie en een voorbeeld van de syntaxis.

## 20.5 Integratie met andere toepassingen

Enterprise-oplossingen, zoals IBM Tivoli Monitoring, kunnen worden geïntegreerd met de Toezichtfunctie als JMX-clients die verbinding maken via de JMX-eindpunt-URL. Na integratie kunnen de SAP BusinessObjects-gegevens worden weergegeven via de gebruikersinterface van de client.

### 20.5.1 De toezichtfunctie integreren met IBM Tivoli

Als u de toezichtfunctie met IBM Tivoli wilt integreren, moet u een IBM Tivoli-toezichtagent maken, installeren en configureren. Voer de volgende stappen uit om een IBM Tivoli-toezichtagent te maken:

1. Installeer de software van de opbouwfunctie van de IBM Tivoli-toezichtagent, versie 6.2.1.
2. Maak een nieuwe agent. Zie de handleiding van IBM Tivoli Monitoring Agent voor informatie over het maken van een nieuwe agent.
3. Selecteer bij de stap "Typen gegevenstoezicht definiëren" de optie *Gegevens van een server* in het gebied *Gegevenscategorieën voor toezicht* en selecteer *JMX* in het gebied *Gegevensbronnen*.

4. Klik op [Volgende](#).
5. Klik in het venster *JMX-informatie* op [Bladeren](#) om alle JMX MBeans op de MBean-server weer te geven.

### **Opmerking**

Als u de browser voor de eerste keer uitvoert, moet u een nieuwe verbinding toevoegen.

6. Klik in het venster *JMX-browser (Java Management Extensions)* op + naast *Naam van verbinding* om een nieuwe verbinding toe te voegen.
7. Selecteer in het venster *De wizard MBean-serververbinding Standaard JMX-verbindingen (JSR-160)*.
8. Geef in het scherm *Verbindingseigenschappen* de volgende informatie op:

| Veld            | Beschrijving                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verbindingsnaam | JSR-160-compatibele server                                               |
| Gebruikers-id   | De gebruikersnaam die wordt gebruikt voor aanmelding bij het BI-platform |
| Wachtwoord      | Het wachtwoord dat wordt gebruikt voor aanmelding bij het BI-platform    |
| Service-URL     | De eindpunt-URL van JMX opgeven                                          |

9. Klik op [Voltooien](#).
10. Selecteer in het gebied *MBean-sleuteleigenschappen Domein* en *Type*.  
Alle MBeans worden in het tekstveld eronder weergegeven.
11. Selecteer alle MBeans met Servers als domein, één voor één zodat alle attributen worden vermeld. Kies een sleutelattribuut als er meerdere MBeans van hetzelfde type zijn. Als er bijvoorbeeld twee exemplaren van een server actief zijn, kan de PID van elk exemplaar een sleutelattribuut zijn.
12. Selecteer een server en selecteer opties voor de JMX-attribuutgroep in het venster *Opties voor de gehele JXM-agent*.
13. Selecteer in het venster *Definitie van gegevensbron* de agent die u hebt toegevoegd en klik op [Toevoegen aan selectie](#). Dit brengt u naar het begin van het proces voor het maken van een agent; u moet de bovenstaande stappen herhalen om een andere server toe te voegen voor toezicht.
14. Nadat u de agent hebt gemaakt, moet u de agent installeren. Meer informatie over het installeren van een agent vindt u in de handleiding van IBM Tivoli Monitoring Agent, afbeelding 154 en verder. In deze sectie wordt beschreven hoe u de agent lokaal kunt installeren en ook over het maken van een installeerbare oplossing van de agent.

### **Opmerking**

Als u een agent maakt voor het BI-platform met de opbouwfunctie van de agent, moet het BI-platform op hetzelfde systeem zijn geïnstalleerd. Als u echter een reeds gemaakte agent installeert met het installatiebestand, hoeft BI-platformtoezicht niet geïnstalleerd te zijn omdat u bij de configuratie details kunt geven van elk systeem met een JMX-eindpunt.

Volg de onderstaande stappen om een geïnstalleerde agent te configureren:

1. Open [Manage Tivoli Enterprise-toezichtservices](#) in TEMS-modus. Hier ziet u de geïnstalleerde agent.
2. Klik met de rechtermuisknop op de agentsjabloon en selecteer [Configureren met standaardwaarden](#).
3. Selecteer een exemplaarnaam:  
De agent kan worden geconfigureerd met twee verschillende protocols: RMI en BOEIIOP.  
Het RMI-protocol gebruiken:

Klik op [Volgende](#). Wijzig de Java-parameters niet.

Geef waarden voor JMX-referenties, zoals gebruikers-ID, wachtwoord en service-URL. Zie *Configuratie-eigenschappen* in de verwante onderwerpen voor meer informatie.

Klik op [OK](#).

Het BOEIOP-protocol gebruiken:

Kopieer de bestanden `bcm.jar` en `cryptojFIPS.jar` van `%Installatiemap%\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib` naar een map op uw systeem.

Kopieer de vermelde JAR-bestanden in de volgende tabel naar een andere map.

Stel in de Java-parameters de JVM-argumenten in op `-Djmx.remote.protocol.provider.pkgs = com.businessobjects.sdk.monitoring` en `-Djmx.boeiop.bcm.dir=< -maplocatie waarnaar u de bestanden bcm.jar en cryptojFIPS.jar hebt gekopieerd.`

Klik op [Volgende](#).

Geef waarden voor JMX-referenties, zoals gebruikers-ID, wachtwoord en service-URL. Zie *Configuratie-eigenschappen* in de verwante onderwerpen voor meer informatie.

Stel de waarde `<JAR-mappen>` in op de locatie van de map waarnaar u de lijst met JAR-bestanden hebt gekopieerd die in de tabel worden weergegeven.

Klik op [OK](#).

| JAR-bestanden           |
|-------------------------|
| activation-1.1.jar      |
| axiom-api-1.2.5.jar     |
| axiom-impl-1.2.5.jar    |
| axis2-adb-1.3.jar       |
| axis2-kernel-1.3.jar    |
| cecore.jar              |
| celib.jar               |
| cesession.jar           |
| commons-logging-1.1.jar |
| corbaidl.jar            |
| ebus405.jar             |
| log4j.jar               |
| logging.jar             |
| monitoring-plugins.jar  |
| monitoring-sdk.jar      |
| stax-api-1.0.1.jar      |
| wsdl4j-1.6.2.jar        |
| wstx-asl-3.2.1.jar      |
| XmlSchema-1.3.2.jar     |


| JAR-bestanden |
|---------------|
| TraceLog.jar  |
| ceaspect.jar  |
| aspectjrt.jar |

- Klik met de rechtermuisknop op de agent en selecteer [Start](#) in het venster *Tivoli Enterprise-services voor toezicht beheren*.
- Open het bureaublad of de browserclient van IBM Tivoli Enterprise Portal. Er verschijnt een knop in het venster *Navigator*.
- Klik op de knop *Navigator*.  
De agent wordt aan de Navigator toegevoegd.

## Verwante informatie

[Configuratie-eigenschappen \[pagina 698\]](#)

## 20.5.2 De toezichtfunctie integreren met SAP Solution Manager

Als u de toezichtfunctie wilt integreren met SAP Solution Manager, moet [Wily Introscope](#)  geïnstalleerd en actief zijn op uw systeem. De SAP Solution Manager moet geconfigureerd zijn voor het Introscope-werkstation. Voer de volgende stappen uit tijdens de installatie van het BI-platform:

- Bij de stap "Connectiviteit configureren voor Introscope Enterprise Manager" geeft u de hostnaam en poortgegevens op. Er wordt een Introscope-agent geïnstalleerd op C:\Program Files (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\Wiley wanneer het BI-platform wordt geïnstalleerd.
- Start Introscope Workstation en klik op [New Investigator](#) (Nieuwe investigator). U kunt de SAP BusinessObjects-servergegevens weergeven en virtuele gegevens testen in de JMX-sectie van de geconfigureerde agent.

### Opmerking

U kunt de Introscope (IS)-agent configureren door het kiezen van ► [CMC](#) ► [Servers](#) ► [Serverknooppunt](#) ► [Tijdelijke aanduidingen](#) ►. De host en poort van de IS Enterprise Manager worden hier ook geconfigureerd voor de IS-agent voor het communiceren met de toezichttoepassing. Zie *Servers beheren* in de Help van CMC voor meer informatie.

Voor het beschikbaar maken van JMX-gegevens in IS moet u ervoor zorgen dat zowel de IS-agentservices als de toezichtservices beschikbaar zijn in het AdaptiveProcessingServer-exemplaar.

Als u IS-instrumentatie inschakelt, wordt de code-instrumentatie automatisch ingeschakeld.

## 20.6 Clusterondersteuning voor toezichtserver

De Toezichtfunctie ondersteunt het maken van clusters en biedt daarmee failover-functionaliteit.

Met clusterondersteuning is op elk moment slechts één service actief en zijn alle andere services passief. Als er twee toezichtservices (s1 en s2) in een clusteromgeving zijn, is er slechts één actief. Zowel s1 als s2 proberen actief te worden, maar wanneer een van de twee hierin slaagt, wordt de andere service inactief of passief.

De passieve service controleert af en toe (elke minuut) de beschikbaarheid van de actieve service. Als de actieve service niet beschikbaar is, probeert de passieve service zich onmiddellijk te activeren.

### Opmerking

Het verdient aanbeveling de toezichtfunctie op een apart APS-exemplaar (Adaptive Processing Server) te hosten om fouten of slechte prestaties van de APS te voorkomen.

## 20.7 Problemen oplossen

In deze sectie worden stapsgewijze oplossingen geboden voor een scala aan problemen die zich kunnen voordoen wanneer u met de Toezichtfunctie werkt.

### 20.7.1 Dashboard

#### De koppeling Toezicht wordt niet weergegeven op de CMC-pagina

- Controleer of de gebruiker de juiste toegangsrechten heeft.
- Zorg ervoor dat de gebruiker is toegevoegd aan de groepen Toezichtgebruiker of Beheerder, of aan een andere groep die deel uitmaakt van deze groepen.

#### KPI's (Key Performance Indicators) zijn niet zichtbaar op het dashboard Toezicht.

- Controleer of de vereiste gegevens zichtbaar zijn door ► [Servereigenschappen](#) ► [Gegevens](#) ► te selecteren.
- Zorg ervoor dat de Central Management Server reageert zoals verwacht.

## Kan de toezichtfunctie niet starten

Download en installeer de nieuwste Flash Player.

## 20.7.2 Meldingen

### Kan geen meldingen ontvangen op de pagina Meldingen

- Controleer of de optie [Mijn meldingen inschakelen](#) in de eigenschappen van de meldingstoepassing is geselecteerd.
- Controleer of u de juiste rechten hebt voor het ontvangen van meldingen.
- Controleer of de recente meldingen zichtbaar zijn op het dashboard voor toezicht.

#### Opmerking

U kunt een Crystal Reports-document sturen naar de e-mail-id die u instelt om te testen of de SMTP naar verwachting werkt.

### Kan geen e-mailmeldingen ontvangen

- Controleer of de optie [E-mail inschakelen](#) in de eigenschappen van de meldingstoepassing is geselecteerd.
- Controleer of de e-mailinstellingen voor het ontvangen van e-mailmeldingen goed zijn.
- Controleer of de SMTP-server actief is.
- Zorg dat het Adaptive Job Server-exemplaar is ingeschakeld.
- Controleer de SMTP-instellingen in het doel van het Adaptive Job Server-exemplaar.

## 20.7.3 Controlelijst

### Kan geen historische gegevens ophalen voor Controle

- Controleer het pollinginterval op de pagina [Eigenschappen](#) van de toezichtfunctie.
- Controleer het traceringsbestand in de logboekmap.
- Controleer of de [Locatie van de lopende database](#) is opgegeven op de pagina [Toepassingen](#) van de CMC. Zorg er bij een geclusterde omgeving voor dat de gebruiker toegangsrechten heeft voor de gedeelde locatie. Zie [Configuratie-eigenschappen](#) in de verwante onderwerpen voor meer informatie.
- Controleer of de systeemtijd van de server en client gelijk is in een specifieke tijdzone.



---

## Er is een fout opgetreden bij het ophalen van gesynchroniseerde livegegevens

Controleer of het Adaptive Processing Server-exemplaar actief is.

### Het tabblad Controlelijst is uitgeschakeld

- Controleer of de toezichtservice actief is.
- Controleer of de toezichtfunctie foutberichten vastlegt in een logboek.
- Controleer of de servers en de bijbehorende gegevens zichtbaar zijn in jConsole.

### Verwante informatie

[Configuratie-eigenschappen \[pagina 698\]](#)

## 20.7.4 Tests

### Kan geen Tests plannen

- Controleer of het AdaptiveJobServer-exemplaar dat de Planningsservice van test host, actief is.
- Zorg ervoor dat de rapport-CUID die gebruikt wordt voor Crystal Reports-rapporten en Web Intelligence-documenten, juist is.
- Zorg ervoor dat de gebruiker beheerdersrechten heeft of lid is van de Beheerdersgroep.
- Controleer of de gebruiker de juiste rechten heeft om Crystal Reports- of Web Intelligence-documenten die in de bijbehorende tests worden gebruikt, te openen, vernieuwen en exporteren.

### Planningsstatus van test is In behandeling

- Controleer of het ProbeSchedulingService-exemplaar is geïnstalleerd.
- Controleer of het AdaptiveJobServer-exemplaar dat de Planningsservice van test host, actief is.

## Er is een fout opgetreden bij het ophalen van trendgegevens uit de database

Controleer of het AdaptiveProcessingServer-exemplaar actief is.

## probeRun.bat kan niet worden uitgevoerd

- Controleer of `java_home` is ingesteld.
- Controleer of de juiste parameters zijn ingevoerd in de opdrachtaanwijzing.

### Opmerking

Voer `probeRun.bat -help` in de opdrachtaanwijzing in om te controleren of alle parameters geschikt zijn.

## 20.7.5 Gegevens

### Hostgegevens worden niet vermeld

- Zorg ervoor dat SAPOSCOL actief is.
- Zorg ervoor dat de optie [Hostgegevens inschakelen](#) geselecteerd is op de pagina [Eigenschappen](#) van de toezichtfunctie.
- Start het AdaptiveProcessingServer-exemplaar opnieuw op om de wijzigingen te implementeren.
- Zorg ervoor dat het [Pad naar uw installatie van binair bestand SAPOSCOL](#) juist is.

### Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de JMX-client

Controleer of het AdaptiveProcessingServer-exemplaar actief is.

### SAPOSCOL-gegevenswaarde is nul op de pagina Gegevens

- Zorg ervoor dat SAPOSCOL actief is.
- Voer de volgende stappen uit op de host waarop SAPOSCOL geïnstalleerd is:
  1. `saposcol -s` om de status te controleren
  2. `saposcol -m` om een momentopname te verkrijgen van de gegevens die door SAPOSCOL zijn verzameld

## 20.7.6 Diagram

### Grafieken tonen verschillende tijden voor de live- en geschiedenismodi

Zorg ervoor dat de systeemtijd van de server en client gelijk is in een specifieke tijdzone.

---

## **Grafiekgegevens worden niet weergegeven in de geschiedenismodus voor een clusterscenario**

Zorg ervoor dat alle AdaptiveProcessingServer-exemplaren naar dezelfde Derby-databaselocatie wijzen.

# 21 Cockpit BI-beheerder

## 21.1 Over cockpit BI-beheerder

De cockpit BI-beheerder is een nieuwe toepassing die is toegevoegd in de CMC. Hiermee kan een beheerder basisgegevens verzamelen over de BI-omgeving. Dit betekent vooral Business Intelligence afleiden uit de gegevens in uw Business Intelligence-omgeving. Met de BI-beheerderscockpit kunt u informatie verkrijgen over servers, geplande taken, inhoudsgebruik en toepassingen.

### **i** Opmerking

Toezichtservice moet zijn ingeschakeld om de BI-beheerderscockpit correct te laten werken.

Controle en relevante gebeurtenis moeten zijn ingeschakeld om de BI-beheerderscockpit correcte gegevens op te laten halen.

BI-platform RESTful-webservice moet toegankelijk zijn voor clients om de BI-beheerderscockpit correct te laten werken.

WACS moet worden uitgevoerd om de BI-beheerderscockpit correct te laten werken.

Interdomeintoegang moet zijn ingeschakeld om de BI-beheerderscockpit correct te laten werken.

Als u SSL voor CMC configureert, moet u SSL ook voor WACS configureren om BI-beheerderscockpit goed te laten werken.


### 21.1.1 Startpagina cockpit BI-beheerder

De startpagina cockpit BI-beheerder geeft u een uitgebreide analyse van gegevens die zijn gerelateerd aan de volgende componenten in een beeldvisualisatie:

- Servers
- Geplande taken
- Inhoudsgebruik
- Toepassing

### **i** Opmerking

Controledatabase moet ingeschakeld zijn om de analyse van *inhoudsgebruik* en *toepassing* te kunnen weergeven.



U kunt de gegevens verversen op elke pagina binnen de BI-beheerderscockpit door het pictogram 'Vernieuwen' te selecteren in de rechterbovenhoek van de startpagina.

## 21.1.2 BI op servers

Met BI-beheerderscockpit kunt u real-timegegevens over de status en gerelateerde details van alle servers in uw BI-omgeving verkrijgen.

De startpagina geeft u bijvoorbeeld de volgende details:

- Totaalaantal servers
- Aantal servers met fouten
- Aantal gestopte servers

Door te klikken op de tegel [Servers](#), wordt u doorgestuurd naar een serverpagina met de details van het totaal aantal servers en servers met fouten. De serverpagina geeft u ook de [status](#), de [servernaam](#), het [type](#), de [staat](#) en de [tijd laatste bewerking](#) voor elke server met fouten.

Central Management Console

BI Administrators' Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

All Servers

Servers

All 16 | Failed 0 | Running 15

| STATUS  | SERVER NAME                                           | TYPE                                           | STATE   | LAST MODIFIED TIME   |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Running | MASTERSHAKE.AdaptiveProcessingServer                  | Adaptive Processing Server                     | Enabled | Aug 27, 2015 4:37 AM |
| Running | MASTERSHAKE.ConnectionServer                          | Connection Server                              | Enabled | Aug 27, 2015 4:36 AM |
| Running | MASTERSHAKE.WebApplicationContainerServer             | Web Application Container Server               | Enabled | Aug 27, 2015 4:34 AM |
| Running | MASTERSHAKE.CrystalReports2016ReportApplicationServer | Crystal Reports 2016 Report Application Server | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.ConnectionServer32                        | Connection Server (32-bit)                     | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.CrystalReports2016ProcessingServer        | Crystal Reports 2016 Processing Server         | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.DashboardsProcessingServer                | Dashboards Processing Server                   | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.CrystalReportsCacheServer                 | Crystal Reports Cache Server                   | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.EventServer                               | Event Server                                   | Enabled | Aug 27, 2015 4:33 AM |
| Running | MASTERSHAKE.OutputFileRepository                      | Output File Repository Server                  | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |
| Running | MASTERSHAKE.InputFileRepository                       | Input File Repository Server                   | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |
| Running | MASTERSHAKE.DashboardsCacheServer                     | Dashboards Cache Server                        | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |
| Running | MASTERSHAKE.CrystalReportsProcessingServer            | Crystal Reports Processing Server              | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |
| Running | MASTERSHAKE.AdaptiveJobServer                         | Adaptive Job Server                            | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |
| Running | MASTERSHAKE.CentralManagementServer                   | Central Management Server                      | Enabled | Aug 27, 2015 4:32 AM |

U kunt meer details over de server met fouten weergeven door de overeenkomstige regel te selecteren. Hierdoor wordt u doorgestuurd naar een nieuwe pagina met gegevens over de reden van de fout. U kunt de server met fouten opnieuw starten vanaf deze pagina door **START** te selecteren.

## 21.1.3 BI voor taken

Met BI-beheerderscockpit kunt u gegevens over de status en gerelateerde details van alle taken in uw BI-omgeving verkrijgen.

De startpagina geeft u bijvoorbeeld de volgende details:

- Totaalaantal taken
- Aantal actieve taken
- Aantal mislukte taken

Op de tegel **Taken** kunt u gegevens filteren voor een specifiek tijdsbereik door het gewenste tijdsbereik te selecteren in het vervolgkeuzemenu. De beschikbare tijdsbereiken zijn:

- Vandaag
- Laatste 7 dagen
- Laatste 30 dagen
- Kwartaal
- Jaar

Door te klikken op de tegel **Taken** wordt u doorgestuurd naar een pagina Taken met de details van het totaal aantal taken, actieve taken, mislukte taken en statistiek. Het tabblad **Statistiek** bevat details met betrekking tot 'Taken met de meeste exemplaren' en 'Taken met de langste runtime'. Op de pagina Taken vindt u ook **Taaknaam**, **Status**, **Type**, **Eigenaar** en **Eindtijd** voor elke mislukte taak.

Central Management Console

Administrator's Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

Jobs Statistics

Jobs

All 39 | Failed 0 | Running 0 | Success 39

ALL FAILED RUNNING STATISTICS

| STATUS  | JOB NAME                                    | TYPE          | OWNER         | End Time            |
|---------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| SUCCESS | XML Exporting [1][1]                        | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Xcelsius 4.5 Charts and Dials [1][1]        | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Optional Parameter - DCP [1][1]             | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Interactive Parameters [1][1]               | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:37 |
| SUCCESS | Interactive Parameters Dynamic Group [1][1] | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Interactive Parameters Chart [1][1]         | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Grouping and Sorting [1][1]                 | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:37 |
| SUCCESS | Drilldown [1][1]                            | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:37 |
| SUCCESS | XML Exporting [2]                           | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Xcelsius 4.5 Charts and Dials [2]           | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |
| SUCCESS | Optional Parameter - DCP [2]                | CrystalReport | Administrator | 28 July 2015, 01:38 |

U kunt meer details over de mislukte taak weergeven door de overeenkomstige regel te selecteren. U kunt de mislukte taak opnieuw starten vanaf deze pagina door **UITVOEREN** te selecteren.

## 21.1.4 BI voor inhoudsgebruik

Met de BI-beheerderscockpit kunt u gegevens over inhoudsgebruik in uw BI-omgeving verkrijgen.

De startpagina geeft u bijvoorbeeld de volgende details:

- Aantal actieve documenten
- Aantal inactieve documenten

Op de tegel **Inhoudsgebruik** kunt u gegevens filteren voor een specifiek tijdsbereik door het gewenste tijdsbereik te selecteren in het vervolgkeuzemenu. De beschikbare tijdsbereiken zijn:

- Vandaag
- Laatste 7 dagen
- Laatste 30 dagen
- Kwartaal
- Jaar

Door te klikken op de tegel **Inhoudsgebruik** wordt u doorgestuurd naar een pagina Inhoudsgebruik met de details over de actieve inhoud, inactieve inhoud en statistiek. Het tabblad Statistiek bevat details met betrekking tot Postakken IN met de meeste inactieve inhoud, universes met de meeste inhoud en mappen met de meeste inhoud.

Central Management Console

BI Administrators' Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

Content Usage

Active content 0 | Inactive content 36

ACTIVE CONTENT | **INACTIVE CONTENT** | STATISTICS

| CONTENT NAME                                   | TYPE          | RUN TIME |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| Drill Demo                                     | Webi          |          |
| Interactive Parameters Chart                   | CrystalReport |          |
| Interactive Sort Detail                        | CrystalReport |          |
| Charting Samples                               | Webi          |          |
| Report Conversion Tool Audit Statistics Report | Webi          |          |
| Grouping and Sorting                           | CrystalReport |          |
| Input Controls and variables                   | Webi          |          |
| Chart Demo                                     | Webi          |          |
| Interactive Parameters                         | CrystalReport |          |
| Fold Unfold Sample                             | Webi          |          |
| Variance Analysis Report                       | CrystalReport |          |
| YTD Variance Cross Tab                         | CrystalReport |          |
| Sections Demo                                  | Webi          |          |
| Input Controls And Charts                      | Webi          |          |
| Drilldown                                      | CrystalReport |          |

Op de pagina Inhoudsgebruik vindt u ook *Inhoudsnaam*, *Type* en *Uitvoeringstijd*.

## 21.1.5 BI op toepassingen

BI-beheerderscockpit geeft u gegevens over het aantal toepassingen in uw BI-omgeving, gesorteerd op toepassingsnaam.

Op de tegel *Toepassing* kunt u gegevens filteren voor een specifiek tijdsbereik door het gewenste tijdsbereik te selecteren in het vervolgkeuzemenu. De beschikbare tijdsbereiken zijn:

- Vandaag
- Laatste 7 dagen
- Laatste 30 dagen
- Kwartaal
- Jaar

Door te klikken op de tegel *Toepassingen* wordt u doorgestuurd naar een toepassingspagina met de details met betrekking tot *alle toepassingen* en *toptoeepassingen*.





## 22 Prullenmand

### 22.1 Info over prullenmand

#### Info over prullenmand

Prullenmand is een nieuwe toepassing in de CMC. Wanneer de gebruiker een item uit het BOE-systeem verwijdert, wordt dit verplaatst naar de prullenmand, waar het tijdelijk wordt opgeslagen totdat de prullenmand wordt leeggemaakt. Dit geeft de gebruiker de gelegenheid rapporten/mappen te herstellen die per ongeluk zijn verwijderd en ze terug te zetten op hun oorspronkelijke locatie.

De beheerder kan met de prullenmandapplicatie:

- herstel van verwijderde items (zoals rapporten en mappen) initiëren
- items uit de prullenmand permanent verwijderen
- de prullenmand automatisch opschonen

Alleen items in de openbare map kunnen tijdelijk worden opgeslagen in de prullenmand.

#### 22.1.1 Item uit prullenmand herstellen

De prullenmand geeft een lijst met verwijderde items weer. Ga als volgt te werk om een item uit de prullenmand te herstellen:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer in het deelvenster *Beheren* op de CMC-startpagina *Prullenmand*.
3. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt herstellen en selecteer *Herstellen* in het contextmenu.
4. Selecteer *OK*.

U kunt naar de locatie van het herstelde item navigeren om de herstelbewerking te bevestigen.

#### **i** Opmerking

Als u een item uit de prullenmand herstelt en er bestaat al een ander item met dezelfde naam op de herstellocatie, wordt het item onder de volgende naam opgeslagen op de herstellocatie: "<itemnaam> hersteld(1, 2, ...)".

Wanneer de bovenliggende map van een item in de prullenmand wordt verwijderd, wordt de bovenliggende map opnieuw gemaakt als het item is hersteld. De bovenliggende map bevat dan echter alleen het/de uit de prullenmand herstelde item(s).

In de prullenmand kunt u een item niet openen/navigeren.

U hebt een item uit de prullenmand nu hersteld.

## 22.1.2 Items uit de prullenmand permanent verwijderen

Als beheerder hebt u het recht om geselecteerde items permanent te verwijderen uit de prullenmand of de prullenmand leeg te maken.

Ga als volgt te werk om items permanent uit de prullenmand te verwijderen:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer in het deelvenster *Beheren* op de CMC-startpagina *Prullenmand*.
3. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt verwijderen en selecteer *Verwijderen* in het contextmenu.
4. Selecteer *OK*.

U hebt nu een item verwijderd uit de prullenmand.

## 22.1.3 Automatisch opschonen voor prullenmand inschakelen

U kunt de prullenmand periodiek automatisch opschonen.

Ga als volgt te werk om de prullenmand automatisch op te schonen:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer in het deelvenster *Beheren* op de CMC-startpagina *Prullenmand*.
3. Selecteer in het dialoogvenster *Prullenmand Eigenschappen*.

Het dialoogvenster *Eigenschappen: prullenmand* wordt geopend.

4. Selecteer het aankruisvakje en geef op hoe lang (in dagen) het systeem moet wachten voordat een verwijderd item automatisch wordt opgeschoond.
5. Selecteer *OK*.

U hebt nu automatisch opschonen voor de prullenmand ingeschakeld.

---

## 23 Controle

### 23.1 Overzicht

Met de controlevoorziening kunt u belangrijke gebeurtenissen bijhouden die zich voordoen op servers en in toepassingen, zodat u een beeld krijgt van de informatie die wordt geraadpleegd, de manier waarop deze informatie wordt geraadpleegd en gewijzigd, en de gebruikers die deze bewerkingen uitvoeren. Deze informatie wordt vastgelegd in de database Gegevensopslag voor controle. Zodra de gegevens zijn opgenomen in de controledatabase, kunt u naar wens aangepaste rapporten maken. U kunt naar voorbeeld-universes en -rapporten zoeken in de SAP Community Network <http://scn.sap.com/>.

In dit hoofdstuk is een controleur een systeem dat verantwoordelijk is voor het registreren of opslaan van informatie over een gebeurtenis, en een controleobject is een systeem dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een controlegebeurtenis. In sommige omstandigheden kan één systeem beide functies uitvoeren.

#### Hoe controleren werkt


De CMS (Central Management Server) is de systeemcontroleur, terwijl elke server of toepassing die een controleerbare gebeurtenis activeert een controleobject is. Wanneer een gecontroleerde gebeurtenis wordt geactiveerd, genereert het controleobject een record en wordt deze opgeslagen in een lokaal tijdelijk bestand. De CMS communiceert regelmatig met de controleobjecten om deze records op te vragen en schrijft de gegevens naar de ADS.

De CMS bestuurt ook de synchronisatie van de controlegebeurtenissen die zich op verschillende computers voordoen. Voor elk controleobject wordt een tijdstempel ingesteld voor de geregistreerde controlegebeurtenissen. De CMS geeft regelmatig de systeemtijd door aan de controleobjecten om ervoor te zorgen dat de tijdstempels van de gebeurtenissen op de verschillende servers consistent zijn. De controleobjecten vergelijken deze tijd met hun interne klok. Als er verschillen bestaan, corrigeren ze de tijd die is geregistreerd voor opeenvolgende controlegebeurtenissen.

Afhankelijk van het type controleobject dat wordt gecontroleerd, volgt het systeem een van de volgende werkstromen bij het opslaan van de gebeurtenissen:

#### Server controleren


Voor gebeurtenissen die door de server zijn gegenereerd, kan de CMS als controleobject of als controleur optreden.



1. Er wordt een controleerbare gebeurtenis uitgevoerd door de server.
2. Het controleobject schrijft gebeurtenissen naar een tijdelijk bestand. Stappen 1 en 2 kunnen meermaals voor stap 3 voorkomen.
3. De controleur vraagt het controleobject geregeld op en vraagt een batch controlegebeurtenissen aan.
4. Het controleobject haalt de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden op.
5. Het controleobject stuurt de gebeurtenissen door naar de controleur.
6. De controleur schrijft gebeurtenissen naar de ADS en waarschuwt het controleobject om de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden te verwijderen.

## Controle van clientaanmelding voor clients die verbinding maken via CORBA

Hiertoe behoren toepassingen zoals SAP BusinessObjects Web Intelligence



1. De client maakt verbinding met de CMS die fungeert als het controleobject. Het IP-adres en de computernaam van de client worden doorgestuurd en vervolgens door het controleobject gecontroleerd.


### **i** Opmerking

Er moet een poort geopend zijn in de firewall die zich vóór de client en CMS bevindt. Raadpleeg het hoofdstuk over beveiliging in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over firewalls.

2. Het controleobject schrijft gebeurtenissen naar een tijdelijk bestand. Stappen 1 en 2 kunnen meermaals voorkomen vóór stap 3.
3. De controleur vraagt het controleobject geregeld op en vraagt een batch controlegebeurtenissen aan.
4. Het controleobject haalt de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden op.
5. Het controleobject stuurt de gebeurtenissen door naar de controleur.
6. De controleur schrijft gebeurtenissen naar de ADS en waarschuwt het controleobject om de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden te verwijderen.

## Controle van clientaanmelding voor clients die verbinding maken via HTTP

Deze optie omvat onlinetoepassingen zoals BI-startpunt, Central Management Console en SAP BusinessObjects Web Intelligence.




**Opmerking:** Auditor en controleobject kunnen zich ook op dezelfde CMS-server bevinden.

1. De browser maakt verbinding met de webtoepassingsserver, en aanmeldingsgegevens worden verzonden naar de webtoepassingsserver.
2. Via de SDK van het BI-platform wordt de aanmeldingsaanvraag samen met het IP-adres en de naam van de browsercomputer verzonden naar het controleobject (CMS).

3. Het controleobject schrijft gebeurtenissen naar een tijdelijk bestand. Stappen 1 tot 3 kunnen meermaals voor stap 4 voorkomen.
4. De controleur vraagt het controleobject geregeld op en vraagt een batch controlegebeurtenissen aan.
5. Het controleobject haalt de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden op.
6. Het controleobject verzendt de gebeurtenissen naar de controleur.
7. De controleur schrijft gebeurtenissen naar de ADS en waarschuwt het controleobject om de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden te verwijderen.

## Controle die geen betrekking heeft op aanmelding voor clients die verbinding maken via CORBA

Deze werkstroom is van toepassing op de controle van SAP BusinessObjects Web Intelligence-gebeurtenissen wanneer u verbinding maakt via CORBA.



1. De gebruiker voert een bewerking uit die mogelijk wordt gecontroleerd.
2. De client maakt verbinding met de CMS om te controleren of de bewerking is geconfigureerd om te worden gecontroleerd.
3. Als de actie is ingesteld voor controle, geeft de CMS deze informatie door aan de client.
4. De client stuurt gebeurtenisgegevens naar de CAPS (Client Auditing Proxy Service), die wordt gehost op een Adaptive Processing Server.


### **i** Opmerking

Een poort in de firewall moet worden geopend tussen elke client en alle Adaptive Processing Servers die een CAPS hosten, en ook tussen elke client en de CMS. Raadpleeg het hoofdstuk over beveiliging in de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over firewalls.

5. De CAPS schrijft gebeurtenissen naar een tijdelijk bestand. Stappen 1 tot 5 kunnen meermaals voor stap 6 voorkomen.
6. De controleur vraagt de CAPS geregeld op en vraagt een batch controlegebeurtenissen aan.
7. De CAPS haalt de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden op.
8. Gebeurtenisgegevens worden naar de controleur verzonden via de CAPS.
9. De controleur schrijft gebeurtenissen naar de ADS en waarschuwt de CAPS om de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden te verwijderen.

## Controle die geen betrekking heeft op aanmelding voor clients die verbinding maken via HTTP

Deze werkstroom is van toepassing op de controle van SAP BusinessObjects Web Intelligence-gebeurtenissen (behalve aanmeldingsgebeurtenissen) bij verbinding via HTTP.



**Opmerking:** Auditor en controleobject kunnen zich ook op dezelfde CMS-server bevinden.

1. De gebruiker start een controleerbare gebeurtenis. De clienttoepassing maakt verbinding met de webtoepassingsserver.
2. De webtoepassing controleert of de gebeurtenis is geconfigureerd om te worden gecontroleerd.

### **i** Opmerking

In het diagram ziet u dat er contact wordt gemaakt met de CMS-controleur; voor deze gegevens kan echter contact worden gemaakt met elke CMS in de cluster.



3. De CMS retourneert de gegevens over de controleconfiguratie naar de toepassingsserver, die de gegevens weer terugstuurt naar de clienttoepassing.
4. Als de gebeurtenis is geconfigureerd voor controle, stuurt de client de gebeurtenisgegevens naar de webtoepassingsserver; deze stuurt de gegevens weer door naar de CAPS (Client Auditing Proxy Service), die op een APS (Adaptive Processing Server) wordt gehost.
5. De CAPS schrijft gebeurtenissen naar een tijdelijk bestand. Stappen 1 tot 5 kunnen meermaals voorkomen vóór stap 6.
6. De controleur vraagt de CAPS geregeld op en vraagt een batch controlegebeurtenissen aan.
7. De CAPS haalt de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden op.
8. Gebeurtenisgegevens worden naar de controleur verzonden via de CAPS.
9. De controleur schrijft gebeurtenissen naar de ADS en waarschuwt de CAPS om de gebeurtenissen uit de tijdelijke bestanden te verwijderen.

## Clients die controle ondersteunen

Controle wordt ondersteund door de volgende clienttoepassingen:

- Central Management Console (CMC)
- BI-startpunt
- Open Document
- Analyse
- Live Office Web Services Provider
- Web Intelligence Rich Client
- Dashboards en Presentation Design
- Analysis-toepassingen
- SAP BusinessObjects Design Studio versie 1.3 en later

### Opmerking

Ten minste één exemplaar van CAPS moet worden uitgevoerd om controlegebeurtenissen van de bovenstaande clients te verzamelen.

Clients die hierboven niet worden vermeld, genereren gebeurtenissen niet rechtstreeks maar sommige acties die worden uitgevoerd door de servers als resultaat van bewerkingen van de clienttoepassing, kunnen worden gecontroleerd.

## Controleconsistentie

In de meeste gevallen worden alle aangegeven systeemgebeurtenissen correct en consistent geregistreerd als de controlefunctie correct is geïnstalleerd, correct is geconfigureerd en is beveiligd, en als de juiste versies van alle clienttoepassingen worden gebruikt. Houd er echter rekening mee dat bepaalde systeem- en omgevingssituaties een negatieve invloed kunnen hebben op de controle.

Er treedt altijd vertraging op tussen het tijdstip waarop een gebeurtenis plaatsvindt en de uiteindelijke overdracht naar de ADS. Bepaalde omstandigheden kunnen deze vertragingen verhogen, bijvoorbeeld wanneer de CMS of de controledatabase niet beschikbaar is, of de netwerkverbinding verbroken is.

Als systeembeheerder probeert u de volgende situaties te voorkomen, omdat deze kunnen leiden tot onvolledige controlerecords:

- Een station waarop controlegegevens worden opgeslagen, bereikt de maximumcapaciteit. U moet zorgen dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is voor uw controledatabase en gecontroleerde tijdelijke bestanden.
- Een server met controleobjecten wordt onjuist uit het netwerk verwijderd voordat alle controlegebeurtenissen zijn verzonden. Wanneer u een server uit het netwerk verwijdert, moet u ervoor zorgen dat er voldoende tijd beschikbaar is om controlegebeurtenissen naar de controledatabase te verzenden.
- Verwijderen of wijzigen van gecontroleerde tijdelijke bestanden.
- Een hardware- of schijffout.
- Een hostcomputer voor het controleobject of de auditor loopt vast.

Het kan ook voorkomen dat controlegebeurtenissen de CMS-auditor niet kunnen bereiken. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

- Gebruikers met oudere clientversies.
- De verzending van controlegegevens wordt geblokkeerd door onjuist geconfigureerde firewalls.

#### **i** Opmerking

Gebeurtenissen die worden gegenereerd door clienttoepassingen bevatten gegevens die van de clientzijde worden verzonden, met andere woorden buiten het vertrouwde gebied van het systeem. Daarom zijn deze gegevens onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet zo betrouwbaar als gegevens die door de systeemserver worden geregistreerd.

#### **i** Opmerking

Als u een server uit uw implementatie wilt verwijderen, moet u eerst die server uitschakelen, maar deze wel blijven uitvoeren en de verbinding behouden met uw netwerk totdat alle gebeurtenissen in de tijdelijke bestanden de kans hebben gehad te worden overgebracht naar de controledatabase. Het gegeven *Huidig aantal controlegebeurtenissen in wachtrij* van de server geeft aan hoeveel controlegebeurtenissen wachten op overdracht. Wanneer dit gegeven nul bereikt, kunt u de server stoppen. De locatie van de tijdelijke bestanden wordt gedefinieerd door de tijdelijke plaatsaanduiding %DefaultAuditingDir% voor dat knooppunt. Zie het hoofdstuk Serverbeheer voor meer informatie over tijdelijke plaatsaanduidingen.

#### **i** Opmerking

Als u Clientcontrole gebruikt, is het raadzaam dat u een speciale Adaptive Processing Server maakt voor de proxyservice voor clientcontrole. Dit zorgt voor de beste systeemprestaties. Voer de CAPS om meer dan een APS uit om de fouttolerantie van uw systeem te verhogen.

## Verwante koppelingen

[Tijdelijke plaatsaanduidingen voor server en knooppunt \[pagina 1041\]](#)

## 23.2 CMC-controlepagina

De pagina [Controle](#) in de CMC bevat de volgende gebieden:

- [Statusoverzicht](#)
- [Gebeurtenissen instellen](#)
- [Gebeurtenisdetails instellen](#)
- [Configuratie](#)

### 23.2.1 Controlestatus

Het [Statusoverzicht](#) van controle biedt u een gegevensset waarmee u uw controleconfiguratie kunt optimaliseren. Bovendien brengt het overzicht problemen naar voren die van invloed kunnen zijn op de integriteit van uw controlegegevens. Het statusoverzicht vindt u boven aan de pagina [Controle](#) in de Central Management Console.

Het overzicht geeft in de volgende gevallen ook waarschuwingen weer:

- De verbinding met de ADS-database is niet beschikbaar.
- Er is geen actieve of ingeschakelde proxyservice voor clientcontrole, wat het verzamelen van clientgebeurtenissen verhindert.
- Een controleobject bevat gebeurtenissen die niet kunnen worden opgehaald (de betrokken server of servers worden aangegeven). Dit komt meestal voort uit het onjuist stoppen of uitschakelen van een server zodat er nog gebeurtenissen in de tijdelijke bestanden staan.

#### Opmerking

De gegevens van het statusoverzicht worden met groen, geel of rood weergegeven om de status van de controlefunctie aan te geven.

### Gegevens van controlestatus

| Gegeven                    | Details                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laatste update van ADS op  | De datum en tijd waarop de controle-CMS voor het laatst een polling heeft voltooid op de controleobjecten voor hun controlegebeurtenissen.                                                     |
| Thread-gebruik controleren | Het percentage van de pollingscyclus dat de controle-CMS heeft besteed aan het verzamelen van gegevens van de controleobjecten. De rest van de tijd is besteed aan rustpauzes tussen de polls. |

| Gegeven                          | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>Als deze waarde 100% is, wordt het getal in het geel weergegeven en dit betekent dat de controleur nog bezig is met het verzamelen van gegevens uit controleobjecten wanneer de volgende poll volgens de planning moet beginnen. Dit kan ertoe leiden dat de gebeurtenissen de ADS met vertraging bereiken.</p> <p>Als dit veelvuldig of aanhoudend gebeurt, is het raadzaam dat u uw implementatie bijwerkt zodat de ADS-database gegevens sneller kan ontvangen (met snellere netwerkverbindingen of krachtigere databasehardware bijvoorbeeld), of het aantal controlegebeurtenissen dat uw systeem volgt, verlaagd.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Duur van laatste pollingcyclus   | <p>Duur van de laatste pollingcyclus in seconden. Dit geeft de maximale vertraging aan waarmee gebeurtenisgegevens de ADS hebben bereikt gedurende de vorige pollingcyclus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de duur minder dan 20 minuten (1200 seconden) bedraagt, wordt het getal weergegeven met een groene achtergrond.</li> <li>Als de duur tussen de 20 minuten en 2 uur ligt (7200 seconden), wordt het weergegeven met een gele achtergrond.</li> <li>Bij meer dan twee uur is de achtergrond rood.</li> </ul> <p>Als deze staat aanhoudt en u de vertraging te lang acht, is het raadzaam dat u uw implementatie bijwerkt zodat de ADS-database gegevens sneller kan ontvangen (met snellere netwerkverbindingen of krachtigere databasehardware bijvoorbeeld), of het aantal controlegebeurtenissen dat uw systeem volgt, verlaagd.</p> |
| CMS-controleur                   | De naam van de CMS die momenteel als controleur dienst doet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naam van ADS-databaseverbinding  | De naam van de databaseverbinding die momenteel wordt gebruikt door de controle-CMS om verbinding te maken met de ADS (Auditing Data Store). Voor SQL Anywhere, SQL Server en SAP HANA-servers is dit de naam van de ODBC-verbinding. Voor andere databasetypen is dit de databasenaam en verbindingspoort, gevolgd door de servernaam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gebruikersnaam voor ADS-database | De gebruikersnaam waarmee de controle-CMS zich aanmeldt bij de ADS-database.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 23.2.2 Controlegebeurtenissen configureren

Via de CMC-controlepagina kunt u controle activeren en selecteren welke gebeurtenissen er binnen het volledige systeem gecontroleerd moeten worden.

Als u geen waarde hecht aan bepaalde gebeurtenissen of gebeurtenisdetails, kunt u deze uitgeschakeld laten voor betere systeemprestaties.

### i Opmerking

Als u de ADS-verbinding niet hebt geconfigureerd tijdens de installatie van het BI-platform, moet u een verbinding met de database tot stand brengen, voordat u uw controlegebeurtenissen configureert. Zonder verbinding worden de gebeurtenissen ook verzameld, maar wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht, worden de gebeurtenissen naar de ADS geschreven. Als u controle wilt uitschakelen, moet het niveau op uit staan. Zie *Configuratie-instellingen van ADS*.

### 23.2.2.1 Controlegebeurtenissen configureren

1. Selecteer het tabblad [Controle](#) in de Central Management Console  
De pagina [Controle](#) wordt weergegeven.
2. Stel de schuifregelaar [Gebeurtenissen instellen](#) op het gewenste niveau in.

In de volgende tabel worden de vier verschillende instellingen voor de schuifregelaar weergegeven, evenals de gebeurtenissen die op elk niveau worden vastgelegd.

| Controleniveau            | Vastgelegde gebeurtenissen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Uit</a>       | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Minimaal</a>  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Aanmelden</li><li>○ Afmelden</li><li>○ Wijziging van rechten</li><li>○ Aangepast toegangsniveau gewijzigd</li><li>○ Wijziging van controle</li></ul>                                                                                                              |
| <a href="#">Standaard</a> | <a href="#">Minimale</a> gebeurtenissen, plus: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Weergeven</li><li>○ Vernieuwen</li><li>○ Aanwijzing</li><li>○ Maken</li><li>○ Verwijderen</li><li>○ Wijzigen</li><li>○ Opslaan</li><li>○ Zoeken</li><li>○ Bewerken</li><li>○ Uitvoeren</li><li>○ Leveren</li></ul> |
| <a href="#">Volledig</a>  | <a href="#">Minimale</a> en <a href="#">Standaard</a> gebeurtenissen plus:                                                                                                                                                                                                                                |

| Controlniveau             | Vastgelegde gebeurtenissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Activeren</li> <li>○ Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> <li>○ Pagina opgehaald</li> <li>○ Configuratie van promotiebeheer</li> <li>○ Terugzetten</li> <li>○ Toevoegen aan VMS</li> <li>○ Ophalen uit VMS</li> <li>○ Inchecken in VMS</li> <li>○ Uitchecken bij VMS</li> <li>○ Exporteren naar VMS</li> <li>○ VMS-vergrendeling</li> <li>○ VMS-ontgrendeling</li> <li>○ VMS verwijderen</li> <li>○ Kubusverbinding</li> <li>○ MDSAS-sessie</li> </ul> <div> <p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p> <p>Er zijn mogelijk meer gebeurtenissen als invoegtoepassingen zijn geïnstalleerd.</p> </div> |
| <a href="#">Aangepast</a> | U selecteert een aangepaste gegevensset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- Als u [Aangepast](#) hebt geselecteerd, klikt u in de lijst onder de schuifregelaar [Gebeurtenissen instellen](#) op de gebeurtenissen die u wilt vastleggen.
- Klik onder [Gebeurtenisdetails instellen](#) op de optionele details die u samen met de gebeurtenissen wilt vastleggen. Het vastleggen van minder details verbetert de systeemprestaties.

| Detail                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Query</a>                         | Indien ingesteld, wordt het gebeurtenisdetail <a href="#">Query</a> (Detail-id 25) vastgelegd voor elke gebeurtenis die informatie opvraagt bij een database.                                                                                                                              |
| <a href="#">Details van mappad</a>            | Indien ingesteld, worden de volgende details vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Pad naar objectmap</a> (Detail-id 71)</li> <li>○ <a href="#">Naam van hoofdmap</a> (Detail-id 72)</li> <li>○ <a href="#">Pad naar containermap</a> (Detail-id 64)</li> </ul> |
| <a href="#">Details van rechten</a>           | Indien ingesteld, worden de volgende details vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Recht toegevoegd</a> (Detail-id 55)</li> <li>○ <a href="#">Recht verwijderd</a> (Detail-id 56)</li> <li>○ <a href="#">Recht gewijzigd</a> (Detail-id 57)</li> </ul>          |
| <a href="#">Details van gebruikersgroep</a>   | Indien ingesteld, worden de volgende details vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="#">Naam van gebruikersgroep</a> (Detail-id 16)</li> <li>○ <a href="#">Id van gebruikersgroep</a> (Detail-id 15)</li> </ul>                                                      |
| <a href="#">Details van eigenschapswaarde</a> | Indien ingesteld, wordt het gebeurtenisdetail <a href="#">Eigenschapswaarde</a> (Detail-id 29) vastgelegd, wanneer de eigenschappen van een object worden bijgewerkt. Dit                                                                                                                  |

| Detail | Beschrijving                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        | wordt alleen gegenereerd voor CMC, BI-startpunt of SharePoint-gebeurtenissen. |

- Klik op [Opslaan](#).

#### **i** Opmerking

Voor clientcontrole kan het, nadat de wijzigingen zijn aangebracht, twee minuten duren voordat het systeem gegevens gaat vastleggen voor nieuwe gebeurtenissen. Houd rekening met deze vertraging bij het implementeren van wijzigingen in het systeem.

## 23.2.3 Configuratie-instellingen van ADS (Auditing Data Store)

Als u geen controledatabase hebt ingesteld tijdens de installatie van het BI-platform, of als u de databaselocatie of instellingen wilt wijzigen, kunt u de volgende stappen uitvoeren om de verbinding met ADS te configureren.

Hier kunt u ook configureren hoe lang controlegebeurtenissen in de database worden bewaard.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd voor een eerdere versie van SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.x en versie 3.x van Business Objects Metadata Manager (BOMM) hebt geïnstalleerd, is het raadzaam de ADS te configureren voor gebruik met dezelfde database of tabelruimte als die van BOMM.

#### **i** Opmerking

Als u een bestaande DB2 9.7-werkgroep als controledatabase gebruikt, zorg dan dat de database-account is geconfigureerd om een paginaformaat groter dan 8 kB te hebben.

### 23.2.3.1 De instellingen voor uw ADS-database configureren

- Selecteer het tabblad [Controle](#) in de Central Management Console.
- Selecteer in het gebied [Configuratie](#) onder de kop [ADS-database](#) het databasetype dat u hebt ingesteld voor uw controlegegevens.
- Voer in het veld [Verbindingsnaam](#) de naam van de verbinding in die u hebt geconfigureerd voor de controledatabase.

Tabel 93:

| Databasetype         | Naam van verbinding                      |
|----------------------|------------------------------------------|
| IBM DB2              | servicenaam                              |
| Microsoft SQL Server | ODBC DSN                                 |
| MySQL                | <serverhostname>, <port>, <databasenaam> |

| Databasetype                      | Naam van verbinding                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Oracle                            | TNS-servicenaam                          |
| SAP HANA                          | ODBC DSN                                 |
| SAP MaxDB                         | <serverhostname>, <port>, <databasename> |
| Sybase Adaptive Server Enterprise | servicenaam                              |
| Sybase SQL Anywhere               | ODBC DSN                                 |

- a. Als u een Microsoft SQL-database met Windows-verificatie gebruikt, schakelt u de optie [Windows-verificatie](#) in.
4. In de velden [Gebruikersnaam](#) en [Wachtwoord](#) voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in die de controle-CMS moet gebruiken voor aanmelding bij de database.  
Wanneer IBM DB2 door het BI-platform is geïnstalleerd als de standaarddatabase, laat u de velden [Gebruikersnaam](#) en [Wachtwoord](#) leeg.
5. In het veld [Gebeurtenissen verwijderen die ouder zijn dan \(dagen\)](#) voert u in hoeveel dagen de informatie in de database moet blijven staan. (Minimumwaarde 1, maximumwaarde 109.200).

#### Let op

Gegevens ouder dan het hier ingestelde aantal dagen worden permanent uit de ADS verwijderd en kunnen niet worden hersteld. Als u records voor de lange termijn wilt behouden, is het raadzaam regelmatig records naar een archiefdatabase te verplaatsen.

6. Als de databaseverbinding wordt verbroken en u de controle-CMS handmatig weer met de database wilt verbinden, heft u de selectie van de optie [ADS automatisch opnieuw verbinden](#) op.

#### Opmerking

Als deze optie niet geselecteerd is, moet u de verbinding met de ADS handmatig opnieuw tot stand brengen als deze verbroken wordt. Dit kunt u doen door de CMS opnieuw te starten of [ADS automatisch verbinden](#) in te schakelen. Gebeurtenissen worden vastgelegd en in tijdelijke mappen opgeslagen totdat de verbinding met de ADS opnieuw tot stand is gebracht.

7. Klik op [Opslaan](#).
8. Start alle CMSs in het cluster opnieuw.

#### Opmerking

In het [Statusoverzicht](#) boven aan de pagina ziet u de huidige ADS-waarden, die kunnen afwijken van de waarden in de sectie [ADS-database](#) tot u de CMS's opnieuw start.



## 23.3 Controlegebeurtenissen

In de volgende tabel worden alle controlegebeurtenissen in het systeem weergegeven en ontvangt u een korte beschrijven van elke gebeurtenis. Hieronder volgt een lijst met servicetypen die de gebeurtenissen maken.

| Gebeurtenis                        | Beschrijving, en servers en clients die het gebeurtenistype genereren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wijziging van controle             | De controle-instellingen van het systeem zijn aangepast. <ul style="list-style-type: none"> <li>Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maken                              | Er is een nieuw object aan het systeem toegevoegd. <ul style="list-style-type: none"> <li>Service voor BI-commentaar</li> <li>Central Management-service</li> <li>Crystal Reports-service voor weergave en wijziging</li> <li>Desktop Intelligence</li> <li>Service van Informatie-engine</li> <li>Beheer van levenscyclus</li> <li>Web Intelligence</li> <li>Algemene service van Web Intelligence</li> <li>Web Intelligence-kernservice</li> <li>Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Kubusverbinding                    | Een bewerking met OLAP-kubusverbinding wordt uitgevoerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>Multi-Dimensional Analysis-service</li> <li>Analysis-toepassing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aangepast toegangsniveau gewijzigd | Gegevens voor machtigingen zijn aangepast. <ul style="list-style-type: none"> <li>Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verwijderen                        | Een object is uit het systeem verwijderd. <ul style="list-style-type: none"> <li>Service voor BI-commentaar</li> <li>Central Management-service</li> <li>Service voor Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leveren                            | Een object is naar een doel verzonden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Planningsservice voor verificatie-update</li> <li>Central Management-service</li> <li>Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise</li> <li>Planningsservice van Crystal Reports</li> <li>Desktop Intelligence</li> <li>Planningsservice voor doelbezorging</li> <li>Planningsservice voor Platform zoeken</li> <li>Planningsservice van test</li> <li>Programmaplanningsservice</li> <li>Planningsservice voor beveiligingsquery</li> <li>Planningsservice voor importeren gebruikers en groepen</li> <li>Web Intelligence-service voor planning en publicatie</li> </ul> |

| Gebeurtenis                            | Beschrijving, en servers en clients die het gebeurtenistype genereren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyse uitvoeren buiten analyseniveau | <p>Een gebruiker van een Web Intelligence-document heeft een analyse op lager niveau uitgevoerd naar een detailniveau buiten de vooraf geladen gegevens van het rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> <li>• Algemene services van Web Intelligence</li> <li>• Kernservices van Web Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> </ul> |
| Bewerken                               | <p>De inhoud van een object is gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepassing BI-werkruimten</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Algemene service van Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-kernservice</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul>                                                                 |
| LCM-configuratie                       | <p>De configuratiedetails van de console voor beheer van levenscyclus zijn gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanmelden                              | <p>Een gebruiker meldt zich aan bij het systeem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afmelden                               | <p>Een gebruiker meldt zich af bij het systeem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wijzigen                               | <p>De bestandseigenschappen van een object zijn gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Beheer van levenscyclus</li> <li>• Central Management-service</li> <li>• Service voor BI-commentaar</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| MDAS-sessie                            | <p>Er wordt een bewerking met de Multidimensionale Service uitgevoerd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-Dimensional Analysis-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pagina opgehaald                       | <p>Een SAP BusinessObjects Web Intelligence-client haalt extra informatie op uit de gegevensopslagruimte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence-verwerkingsservice</li> <li>• Algemene services van Web Intelligence</li> <li>• Kernservices van Web Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> </ul>                                                                                           |
| Aanwijzing                             | <p>Er is informatie ingevoerd voor een objectaanwijzing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crystal Reports-service voor opslaan in cache</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |

| Gebeurtenis           | Beschrijving, en servers en clients die het gebeurtenistype genereren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planningsservice van Crystal Reports</li> <li>• Cacheservice voor dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> <li>• Live Office</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Algemene service van Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-kernservice</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vernieuwen            | <p>De gegevens in een object zijn bijgewerkt aan de hand van de database op aanvraag van de gebruiker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crystal Reports-service voor opslaan in cache</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports</li> <li>• Cacheservice voor dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> <li>• Live Office</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Algemene service van Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-kernservice</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul> |
| Ophalen               | <p>Er wordt een object opgehaald uit de gegevensopslagruimte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central Management-service</li> <li>• Desktop Intelligence</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wijziging van rechten | <p>De beveiligingsinformatie voor een gebruiker, groep of object wordt gewijzigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terugzetten           | <p>Lifecycle Manager wordt gebruikt om de vorige versie van een object te herstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uitvoeren             | <p>Er is een taak uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planningsservice voor verificatie-update</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Planningsservice voor doelbezorging</li> <li>• LCM-planningsservice</li> <li>• Beheer van levenscyclus</li> <li>• Planningsservice voor Platform zoeken</li> <li>• Planningsservice van test</li> <li>• Programmaplanningsservice</li> <li>• Planningsservice voor publicatie</li> </ul>                                                                 |

| Gebeurtenis | Beschrijving, en servers en clients die het gebeurtenistype genereren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herhalingservice</li> <li>• Planningsservice voor beveiligingsquery</li> <li>• Planningsservice voor importeren gebruikers en groepen</li> <li>• Planningsservice voor Visueel verschil</li> <li>• Web Intelligence-service voor planning en publicatie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opslaan     | <p>Een object wordt opgeslagen nadat dit gewijzigd of bijgewerkt is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysis-editie voor OLAP</li> <li>• Crystal Reports-service voor opslaan in cache</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise</li> <li>• Planningsservice van Crystal Reports</li> <li>• Crystal Reports-service voor weergave en wijziging</li> <li>• Dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> <li>• Beheer van levenscyclus</li> <li>• Multi-Dimensional Analysis-service</li> <li>• SAP BusinessObjects Mobile</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Algemene service van Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-kernservice</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul> |
| Zoeken      | <p>Er wordt een zoekopdracht uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoekservice</li> <li>• Explorer</li> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Activeren   | <p>Een bestandsgebeurtenis is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebeurtenisservice</li> <li>• Central Management-service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Weergeven   | <p>Een object wordt weergegeven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysis-toepassing</li> <li>• Analysis-editie voor OLAP</li> <li>• BI-startpunt</li> <li>• Toepassing BI-werkruimten</li> <li>• Service voor BI-commentaar</li> <li>• CMC</li> <li>• Crystal Reports-service voor opslaan in cache</li> <li>• Crystal Reports-service voor weergave en wijziging</li> <li>• Cacheservice voor dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Service van Informatie-engine</li> <li>• Open Document</li> <li>• SAP BusinessObjects Mobile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

| Gebeurtenis         | Beschrijving, en servers en clients die het gebeurtenistype genereren                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Algemene service van Web Intelligence</li> <li>• Web Intelligence-kernservice</li> <li>• Web Intelligence-verwerkingsserver</li> </ul> |
| Toevoegen aan VMS   | <p>Een object is toegevoegd aan het LCM-systeem voor versiebeheer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                          |
| Inchecken in VMS    | <p>Een object wordt ingecheckt in het LCM-systeem voor versiebeheer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                        |
| Uitchecken uit VMS  | <p>Een object wordt uitgecheckt uit het LCM-systeem voor versiebeheer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                      |
| Exporteren naar VMS | <p>Een bron wordt geëxporteerd uit het VMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                 |
| VMS-vergrendeling   | <p>Een bron in de VMS is vergrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                       |
| VMS-ontgrendeling   | <p>Een bron in de VMS wordt ontgrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                                                    |
| Ophalen uit VMS     | <p>Een object wordt opgehaald uit het LCM-systeem voor versiebeheer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                        |
| VMS verwijderen     | <p>Een object wordt verwijderd uit het LCM-systeem voor versiebeheer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van levenscyclus</li> </ul>                                                       |

## Gebeurtenissen op servicetype

| Servicetype                              | Gebeurtenistypen gegenereerd                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analysis-toepassing                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weergeven</li> <li>• Kibusverbinding</li> </ul> |
| Planningsservice voor verificatie-update | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>         |
| BI-startpunt                             | Weergeven                                                                                |
| Service voor BI-commentaar               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> </ul>                                |

| Servicetype                                          | Gebeurtenistypen gegenereerd                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijderen</li> <li>• Weergeven</li> <li>• Wijzigen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Central Management-service                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijziging van controle</li> <li>• Maken</li> <li>• Aangepast toegangsniveau gewijzigd</li> <li>• Verwijderen</li> <li>• Leveren</li> <li>• Aanmelden</li> <li>• Afmelden</li> <li>• Wijzigen</li> <li>• Ophalen</li> <li>• Wijziging van rechten</li> <li>• Activeren</li> </ul> |
| Central Management Console                           | Weergeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Planningsservice van Crystal Reports                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Opslaan</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Crystal Reports-service voor opslaan in cache        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Planningsservice van Crystal Reports voor Enterprise | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Opslaan</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Planningsservice van Crystal Reports                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Opslaan</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Crystal Reports-service voor weergave en wijziging   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Cacheservice voor dashboards                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Weergeven</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Toepassing Dashboards                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Servicetype                           | Gebeurtenistypen gegenereerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desktop Intelligence (client)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Ophalen</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Desktop Intelligence-schedulerproces  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Planningsservice voor doelbezorging   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gebeurtenisservice                    | Activeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Service van Informatie-engine         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> <li>• Bewerken</li> <li>• Opgehaalde pagina</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| LCM-planningsservice                  | Uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LCM-service                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Verwijderen</li> <li>• LCM-configuratie</li> <li>• Wijzigen</li> <li>• Terugzetten</li> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Toevoegen aan VMS</li> <li>• Inchecken in VMS</li> <li>• Uitchecken uit VMS</li> <li>• VMS verwijderen</li> <li>• Exporteren naar VMS</li> <li>• VMS-vergrendeling</li> <li>• Ophalen uit VMS</li> <li>• VMS-ontgrendeling</li> <li>• Zoeken</li> </ul> |
| Live Office                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Multi-Dimensional Analysis-service    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kubusverbinding</li> <li>• MDSAS-sessie</li> <li>• Opslaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OpenDocument                          | Weergeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Planningsservice voor Platform zoeken | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Servicetype                                            | Gebeurtenistypen gegenereerd                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Platform zoeken                                | Zoeken                                                                                                                                                                                                                                           |
| Planningsservice van test                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Programmaplanningsservice                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Planningsservice voor publicatie                       | Uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                        |
| Herhalingsservice                                      | Uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                        |
| SAP BusinessObjects Design Studio versie 1.3 en later  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanmelden</li> <li>• Afmelden</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Planningsservice voor beveiligingsquery                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Leveren</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Planningsservice voor importeren gebruikers en groepen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren</li> <li>• Leveren</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Planningsservice voor Visueel verschil                 | Uitvoeren                                                                                                                                                                                                                                        |
| Web Intelligence-toepassing                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> <li>• Bewerken</li> <li>• Wijzigen</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul>          |
| Algemene service van Web Intelligence                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> <li>• Bewerken</li> <li>• Opgehaalde pagina</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul> |
| Web Intelligence-kernservice                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> <li>• Bewerken</li> <li>• Opgehaalde pagina</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul> |
| Web Intelligence-verwerkingsserver                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maken</li> <li>• Analyse uitvoeren buiten analyseniveau</li> </ul>                                                                                                                                      |



| Servicetype                                          | Gebeurtenistypen gegenereerd                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewerken</li> <li>• Pagina opgehaald</li> <li>• Aanwijzing</li> <li>• Vernieuwen</li> <li>• Opslaan</li> <li>• Weergeven</li> </ul> |
| Web Intelligence-service voor planning en publicatie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveren</li> <li>• Uitvoeren</li> </ul>                                                                                             |

## Gebeurteniseigenschappen en -details

Elke gebeurtenis die wordt vastgelegd door BI-platform, bevat een reeks gebeurteniseigenschappen en -details.

Gebeurteniseigenschappen worden altijd gegenereerd met een gebeurtenis, hoewel sommige mogelijk geen waarden hebben als de informatie niet van toepassing is op een bepaalde gebeurtenis. In de ADS worden gebeurteniseigenschappen opgenomen in de tabel waarin de gebeurtenis is opgeslagen, zodat deze gebruikt kunnen worden om gebeurtenissen te sorteren of te groeperen wanneer u rapporten maakt.

Gebeurtenisdetails bevatten extra informatie over de gebeurtenis die niet is opgenomen in de gebeurteniseigenschappen. Als een gebeurtenisdetail niet relevant is voor een bepaalde gebeurtenis, wordt dat detail niet gegenereerd. Er is een reeks algemene gebeurtenisdetails die gegenereerd kunnen worden voor alle gebeurtenistypen wanneer deze relevant zijn. Er zijn ook reeksen aanvullende gebeurtenisdetails die gegenereerd worden voor specifieke gebeurtenistypen. Aanwijzingsgebeurtenissen registreren bijvoorbeeld de ingevoerde waarden voor de aanwijzing in een gebeurtenisdetail, maar andere gebeurtenistypen genereren geen aanwijzingswaarden in gebeurtenisdetails. In de ADS worden details opgeslagen in een aparte tabel die aan de bovenliggende gebeurtenis is gekoppeld.

In sommige gevallen kunnen gebeurtenisdetails meerdere waarden bevatten. Deze details kunnen worden gegroepeerd met de bundel-id. Zie het verwante onderwerp voor meer informatie over bundel-id's.

Meertalige gegevens (zoals object- of mapnamen) worden vastgelegd in de standaardtaal voor de landinstelling van de controle-CMS.

## Verwante informatie

[Tabellen voor gegevensopslag controleren \[pagina 1050\]](#)

### 23.3.1 Gebeurtenissen en details controleren

In de volgende secties worden alle gebeurtenistypen vermeld, gevolgd door een beschrijving van de eigenschappen en gebeurtenisdetails die uniek zijn voor deze gebeurtenissen. Aan het begin van de sectie staat een lijst met algemene eigenschappen en details voor alle gebeurtenistypen.

### **i** Opmerking

Sommige clientprogramma's hebben zelf geen unieke gebeurtenissen en vertrouwen op de algemene en platformgebeurtenissen om relevante informatie over hun bewerkingen vast te leggen.

## Universele gebeurteniseigenschappen en -details

In de volgende tabellen wordt weergegeven welke eigenschappen en gebeurtenisdetails zijn vastgelegd voor alle gebeurtenissen.

### **i** Opmerking

De eigenschappen in deze tabel zijn kolommen in de tabel ADS\_EVENT in de controlegegevensopslag.

| Gebeurteniseigenschap | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_ID              | Een unieke id voor de gebeurtenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Client_Type_ID        | Id voor het type toepassing dat de gebeurtenis heeft uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service_Type_ID       | Hiermee wordt de id weergegeven van het type service of toepassing dat wordt geactiveerd door de gebeurtenis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Start_Time            | De begindatum en -tijd waarop de gebeurtenis gestart is (in GMT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Duur                  | Duur van de gebeurtenis in milliseconden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Session_ID            | Id van de sessie gedurende welke de gebeurtenis is geactiveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Event_Type_ID         | Type gebeurtenis (bijvoorbeeld, 1002 voor weergeven).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status_ID             | Hiermee wordt vastgelegd of de actie geslaagd of mislukt is ("0" = geslaagd, "1" = mislukt). Sommige gebeurtenissen hebben extra statustypen die de beschrijvingen van deze gebeurtenissen bevatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Object_ID             | CUID van het betreffende object (indien van toepassing).<br>CUID van de meldingsgebeurtenis voor Gebeurtenissen activeren.<br><br><b>i</b> Opmerking<br>Alle objecten die niet zijn opgeslagen in de CMS-gegevensopslagruimte hebben een id van 0. Deze objecten kunnen bijvoorbeeld documenten zijn die nog niet zijn opgeslagen naar de CMS-database, of lokaal zijn opgeslagen op een clientcomputer. U moet de eigenschap Object_Name gebruiken om deze objecten te onderscheiden. |
| User_ID               | CUID van de gebruiker die de gebeurtenis heeft uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Gebeurteniseigenschap | Beschrijving                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User_Name             | De gebruikersnaam van de gebruiker die de gebeurtenis heeft uitgevoerd.                                                                                                                                      |
| Object_Name           | Naam van het betreffende object (indien van toepassing).<br>Naam van de meldingsgebeurtenis voor Gebeurtenissen activeren.                                                                                   |
| Object_Type_ID        | CUID van het objecttype (bijvoorbeeld document, map, etc.).                                                                                                                                                  |
| Object_Folder_Path    | Het volledige pad naar de map in de CMS-gegevensopslagruimte waarin het betreffende object zich bevindt. Bijvoorbeeld, Sales/North America/East Coast                                                        |
| Folder_ID             | De CUID van de map waarin het object is opgeslagen                                                                                                                                                           |
| Top_Folder_Name       | Naam van de map op het bovenste niveau waarin het betreffende object is opgeslagen. Als het object zich bijvoorbeeld in Sales/North America/East Coast bevindt, dan is de waarde Sales.                      |
| Top_Folder_ID         | De CUID van de map op het bovenste niveau waarin het betreffende object zich bevindt. Als het object zich bijvoorbeeld in Sales/North America/East Coast bevindt, dan is de waarde de CUID van de map Sales. |
| Cluster-id            | De CUID van het CMS-cluster waarmee de gebeurtenis is vastgelegd.                                                                                                                                            |
| Action_ID             | Een unieke id die gebruikt kan worden om een reeks gebeurtenissen aan elkaar te koppelen die voorafgegaan wordt door een actie van één gebruiker.                                                            |

### Opmerking

De eigenschappen in deze tabel zijn kolommen in de tabel ADS\_EVENT\_DETAIL\_TYPE\_STR in de controlegegevensopslag.

| Gebeurtenisdetail  | Id | Beschrijving                                                                                                                 |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fout               | 1  | Alleen vastgelegd als de actie mislukt; de tekst van foutmeldingen die voortkomen uit de poging.                             |
| Element-id         | 2  | Naam van een object dat zich in een containerobject bevindt (bijvoorbeeld Live Office-document of Dashboard).                |
| Elementnaam        | 3  | Id gegenereerd voor een object dat zich in een containerobject bevindt (bijvoorbeeld Live Office-document of Dashboard)      |
| Id van elementtype | 5  | Het type van een object in een containerobject dat wordt weergegeven of aangepast. Alleen gegenereerd indien van toepassing. |

| Gebeurtenisdetail         | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bovenliggende document-id | 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor een documentexemplaar: de CUID van het bovenliggende document.</li> <li>Voor bovenliggende documenten: de eigen CUID.</li> </ul>                   |
| Universe-id               | 13 | CUID van de universe die door het document of object gebruikt wordt. Als een meer dan één universe wordt gebruikt, wordt voor elke universe een gebeurtenisdetail gegenereerd.                 |
| Universe-naam             | 14 | De naam van de universe die door het document of object wordt gebruikt. Als een meer dan één universe wordt gebruikt, wordt voor elke universe een gebeurtenisdetail gegenereerd.              |
| Naam van gebruikersgroep  | 15 | De naam van de gebruikersgroep waartoe de gebruiker die de actie uitvoert, behoort. Als de gebruiker tot meerdere groepen behoort, wordt er een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke groep. |
| Id van gebruikersgroep    | 16 | De id van de gebruikersgroep waartoe de gebruiker die de actie uitvoert, behoort. Als de gebruiker tot meerdere groepen behoort, wordt er een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke groep.   |

## Algemene gebeurtenissen

De volgende gebeurtenistypen zijn gebruikelijk voor alle SAP BusinessObjects-servers en -clients.

### Weergeven

Gebruiker heeft een document of object bekeken.

- Gebeurtenistype-id: 1002

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                                                         |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte           | 17 | Grootte van het object (in bytes) dat onderwerp is van de gebeurtenis.                                               |
| Container-id      | 32 | De CUID van het containerobject, een dashboard bijvoorbeeld, waarin het object zich bevindt (indien van toepassing). |
| Containertype     | 33 | Het toepassingstype van de container voor het object (indien van toepassing).                                        |

### **i** Opmerking

Als u een zoekservice gebruikt, wordt tijdens documentindexering mogelijk een groot aantal weergavegebeurtenissen gegenereerd door de systeemaccountgebruiker. Dit wordt veroorzaakt door de zoekindexeringsservice die documenten opent om de zoekindex te bouwen.

#### *Vernieuwen*

Een object is vernieuwd vanuit de database.

- Gebeurtenistype-id: 1003

| Gebeurtenisdetail           | Id    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte                     | 17    | Grootte van het object (in bytes) dat onderwerp is van de gebeurtenis.<br><br><b>i</b> Opmerking<br>Voor Crystal Reports-rapporten weergegeven op aanvraag wordt deze ingesteld op 0.                             |
| Aantal rijen                | 63    | Het aantal records dat de databaseserver als resultaat geeft.<br><br><b>i</b> Opmerking<br>Voor Crystal Reports-rapporten weergegeven op aanvraag wordt deze ingesteld op 0.                                      |
| Query                       | 25    | Registreert de SQL-query die wordt gebruikt om de gegevens te vernieuwen (optioneel, ingesteld in de CMC).                                                                                                        |
| Naam van universeobject     | 31    | De naam van de universe die het document of object gebruikt. Een gebeurtenisdetail wordt gegenereerd voor elke universe die wordt opgeroepen door het document of object.                                         |
| Documentbereik              | 36    | Registreert informatie over het beoogde bereik van het document aan de hand van de bijbehorende publicatie-instellingen (bijvoorbeeld: Land=VS, Functie=ManageR). Alleen van toepassing op publicatiewerkstromen. |
| Id publicatie-exemplaar     | 37    | Id van dit publicatie-exemplaar. Alleen van toepassing op publicatiewerkstromen.                                                                                                                                  |
| Naam van Live Office-object | 10701 | Hiermee wordt het type object aangegeven dat wordt vernieuwd in een Live Office-document (bijvoorbeeld een                                                                                                        |

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                    |
|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   |    | Crystal Reports-rapport). Wordt alleen gegenereert voor Live Office-documenten. |

### Aanwijzing

Een waarde voor een aanwijzing is ingevoerd.

- Gebeurtenistype-id: 1004

| Gebeurtenisdetail            | Id    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzingsnaam              | 26    | De naam die is toegekend aan de aanwijzing (Datum bijvoorbeeld). Een afzonderlijk detail wordt gegenereerd voor elke aanwijzing in een document of object, en deze worden vervolgens gegroepeerd.                                             |
| Aanwijzingswaarde            | 27    | De ingevoerde waarde voor een aanwijzing. Een afzonderlijk detail wordt gegenereerd voor elke ingevoerde waarde. Deze kunnen samen gegroepeerd worden en terugverwijzen naar de aanwijzingsnaam.                                              |
| Documentbereik               | 36    | Informatie over het beoogde bereik van het document (bijvoorbeeld Land=VS, Functie=Manager).                                                                                                                                                  |
| Id publicatie-exemplaar      | 37    | Id van dit publicatie-exemplaar. Alleen van toepassing op publicatiewerkstromen.                                                                                                                                                              |
| Naam op moment van ontwerpen | 90    | De naam van het Dashboards-document op het moment van ontwerpen. Wordt alleen gegenereerd voor Dashboards-vernieuwingen, of een Dashboards- of Live Office-document met een aanwijzing.                                                       |
| Naam van Live Office-object  | 10701 | Hiermee wordt het type object aangegeven dat wordt vernieuwd in een Live Office-document (bijvoorbeeld een Crystal Reports-rapport). Wordt alleen gegenereerd voor Live Office-documenten waarbij het ingesloten object een aanwijzing bevat. |

### Maken

Gebruiker heeft een object gemaakt.

- Gebeurtenistype-id: 1005

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                           |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| Grootte           | 17 | Grootte van het object (in bytes) dat onderwerp is van de gebeurtenis. |

| Gebeurtenisdetail     | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overwrite             | 21 | Registreert of het document of object nieuw is of een bestaand exemplaar overschrijft (0=Nieuw document of object, 1=bestaand document of object wordt overschreven).                |
| Vernieuwen bij openen | 23 | Registreert of het document of object is ingesteld voor automatische vernieuwing bij openen (0=Geen vernieuwing, 1=Vernieuwen bij openen). Alleen gegenereerd indien van toepassing. |
| Beschrijving          | 24 | Registreert informatie in het beschrijvingsveld van het document of object.                                                                                                          |

#### Verwijderen

Gebruiker heeft een object verwijderd.

- Gebeurtenistype-id: 1006

#### Wijzigen

Gebruiker heeft bestandseigenschap/-eigenschappen van een object gewijzigd.

- Gebeurtenistype-id: 1007

| Gebeurtenisdetail     | Id | Beschrijving                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van eigenschap   | 28 | De naam van de eigenschap die gewijzigd is. Er wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke aangepaste eigenschap.                                 |
| Waarde van eigenschap | 29 | De nieuwe waarde voor een aangepaste eigenschap van het document of object. Er wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke aangepaste eigenschap. |

#### Opslaan

Een document of object lokaal of extern opslaan of exporteren, of naar een CMS-gegevensopslagruimte opslaan of exporteren, in een bestaande indeling of een andere indeling.

- Gebeurtenistype-id: 1008
- Statussen:
  - "0" geeft aan dat het object lokaal is opgeslagen
  - "1" geeft aan dat de poging mislukt is
  - "2" geeft aan dat het object is opgeslagen in of geëxporteerd naar een gegevensopslagruimte
  - "3" geeft aan dat het object is opgeslagen in of geëxporteerd naar een nieuwe indeling

| Gebeurtenisdetail     | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte               | 17 | Grootte van het object (in bytes) dat is opgeslagen of geëxporteerd.                                                                                                                                                                                        |
| Bestandsnaam          | 18 | De volledige naam of het object is opgeslagen onder. Als het bestand lokaal is opgeslagen door een clienttoepassing, maakt het bestandspad ook deel uit van de naam.                                                                                        |
| Overwrite             | 21 | Registreert of het document of object nieuw is of een bestaand bestand overschrijft. "0"=Nieuw document of object, "1"=overschrijft bestaand document of object.                                                                                            |
| Indeling              | 22 | Hiermee wordt de indeling van het opgeslagen of geëxporteerde document aangegeven en wordt de indeling weergegeven als de gebruikelijke extensie van drie letters ('doc' voor een Microsoft Word-bestand of 'pdf' voor een Adobe PDF-bestand bijvoorbeeld). |
| Vernieuwen bij openen | 23 | Registreert of het document of object is ingesteld voor automatische vernieuwing bij openen (0=Geen vernieuwing, 1=Vernieuwen bij openen). Alleen geregistreerd indien van toepassing.                                                                      |

### Zoeken

Er is een zoekopdracht uitgevoerd.

- Gebeurtenistype-id: 1009

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                               |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| Trefwoord         | 19 | De trefwoorden van de uitgevoerde zoekopdracht.                            |
| Categorie         | 20 | De categorie die voor de zoekopdracht gebruikt is (indien van toepassing). |
| Aantal rijen      | 63 | Het aantal rijen dat als resultaat van de zoekopdracht wordt gegeven.      |

### Bewerken

Gebruiker heeft de inhoud van een object bewerkt.

- Gebeurtenistype-id: 1010

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                           |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| Grootte           | 17 | Grootte van het object (in bytes) dat onderwerp is van de gebeurtenis. |
| Query             | 25 | Als met de bewerking een SQL-query wordt aangepast, wordt de nieuwe    |



| Gebeurtenisdetail       | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |    | query geregistreerd. (Deze instelling is optioneel en kan worden geselecteerd op de CMC-controlepagina).                                                                               |
| Naam van universeobject | 31 | De naam van de universe die het document of object gebruikt. Een afzonderlijk gebeurtenisdetail wordt gegenereerd voor elke universe die wordt opgeroepen door het document of object. |
| Container-id            | 32 | De CUID van de container, een dashboard bijvoorbeeld, die het object gebruikt (indien van toepassing).                                                                                 |
| Containertype           | 34 | Het toepassingstype van de container voor het object (indien van toepassing).                                                                                                          |
| Pad naar containermap   | 64 | Mappad voor de container van het object (indien van toepassing).                                                                                                                       |

### *Uitvoeren*

Er is een taak uitgevoerd.

- Gebeurtenistype-id: 1011
- Statussen:
  - "0" geeft aan dat de taak geslaagd is
  - "1" geeft aan dat de taak mislukt is
  - "2" geeft aan dat de taak mislukt is, maar opnieuw zal worden uitgevoerd
  - "3" geeft aan dat de taak geannuleerd is.

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                                 |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte           | 17 | Grootte van het uitgevoerde document (in bytes) dat is uitgevoerd.                           |
| Documentbereik    | 36 | Informatie over het beoogde bereik van het document (bijvoorbeeld Land=VS, Functie=Manager). |

### *Leveren*

Een object is geleverd.

- Gebeurtenistype-id: 1012

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                                                       |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grootte           | 17 | Grootte van het geleverde object (in bytes).                                                                       |
| Doeltype          | 35 | Het doel van het document- of objectexemplaar. Bijvoorbeeld e-mail, FTP, onbeheerde schijf, Postvak IN of printer. |

| Gebeurtenisdetail       | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentbereik          | 36 | Informatie over het beoogde bereik van het document (bijvoorbeeld Land=VS, Functie=Manager)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Id publicatie-exemplaar | 37 | ID van het document- of objectexemplaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domein                  | 38 | Registreert de domeinnaam van de SMTP-server voor documenten en objecten die per e-mail worden verspreid (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hostnaam                | 39 | Registreert de naam van de SMTP- of FTP-host voor documenten of objecten die per e-mail of FTP worden verspreid (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poort                   | 40 | Registreert de domeinpoort van de SMTP- of FTP-server voor documenten of objecten die per e-mail of FTP worden verspreid (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Van-adres               | 41 | Registreert het adres van de afzender voor documenten of objecten die per e-mail worden verspreid (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aan-adres               | 42 | Registreert het adres van de ontvanger voor documenten of objecten die per e-mail worden verspreid (indien van toepassing). Hiermee wordt ook aangegeven of het adres is opgenomen in de velden Naar, CC of BCC. Er wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke beoogde ontvanger.                                                                                                                                   |
| Bestandsnaam            | 18 | Registreert de bestandsnaam van documenten of objecten die per e-mail of FTP worden verspreid, of direct worden geschreven naar een schijf die geen onderdeel uitmaakt van de Business Objects-implementatie.                                                                                                                                                                                                              |
| Accountnaam             | 45 | Hiermee wordt een van de volgende zaken geregistreerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een lijst met gebruikersnamen voor BusinessObjects-accounts voor objecten die naar <i>Postvak IN</i> zijn verzonden.</li> <li>• De FTP-accountnaam voor objecten die naar <i>FTP</i> zijn verzonden.</li> <li>• De gebruikte aanmeldingsaccount voor objecten die naar <i>Onbeheerde schijf</i> zijn verzonden.</li> </ul> |

| Gebeurtenisdetail            | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>De aanmeldingsaccount voor de SMTP-server voor objecten die naar <i>SMTP</i> zijn verzonden.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Printernaam                  | 46 | De naam van de printer waarnaar het document of object is verzonden (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                     |
| Aantal exemplaren            | 47 | Het aantal afgedrukte exemplaren van het document of object (indien van toepassing).                                                                                                                                                                                             |
| Naam geadresseerde           | 48 | De gebruikersnaam/-namen van de ontvanger(s) van het document of object. Er wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke beoogde ontvanger.                                                                                                                                 |
| Id van meldingsgebeurtenis   | 92 | CUID van meldingsgebeurtenis. Deze wordt alleen gegenereerd als de gebeurtenis is opgevraagd door een melding.                                                                                                                                                                   |
| Naam van meldingsgebeurtenis | 93 | De naam van de meldingsgebeurtenis. Deze wordt alleen gegenereerd als de gebeurtenis is opgevraagd door een melding.                                                                                                                                                             |
| Type levering                | 75 | <p>Hiermee wordt aangegeven hoe de levering gestart is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"0" geeft gepland aan</li> <li>"1" geeft verzonden naar een doel aan</li> <li>"2" geeft gepubliceerd aan</li> <li>"3" geeft aan dat er een melding geactiveerd is.</li> </ul> |

### Ophalen

Een object is opgehaald uit de CMS

- Gebeurtenistype-id: 1013

### Aanmelden

Een gebruiker meldt zich aan.

- Gebeurtenistype-id: 1014
- Statussen:
  - "0" geeft aan dat aanmelding met een gelijktijdige gebruikerslicentie geslaagd is.
  - "1" geeft aan dat de aanmeldingspoging mislukt is
  - "2" geeft aan dat aanmelding met een gebruikerslicentie op naam geslaagd is.
  - "3" geeft aan dat een systeemaanmelding (geen gebruiker) geslaagd is.

| Gebeurtenisdetail                             | Id | Beschrijving                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelijktijdige gebruikersaccount               | 50 | Het aantal gebruikers in het systeem op het moment dat de gebeurtenis geactiveerd werd.                                                    |
| Clienthostnaam gerapporteerd door client      | 51 | Hostnaam van client zoals gerapporteerd door de client.                                                                                    |
| Clienthostnaam omgezet door server            | 52 | Hostnaam van client zoals omgezet door server. Als de hostnaam van de client niet kan worden omgezet, wordt er geen waarde geregistreerd.  |
| IP-adres van client gerapporteerd door client | 53 | IP-adres van client zoals gerapporteerd door client.                                                                                       |
| IP-adres van client omgezet door server       | 54 | IP-adres van client zoals omgezet door server. Als het IP-adres van de client niet kan worden omgezet, wordt er geen waarde geregistreerd. |

#### Afmelden

Een gebruiker meldt zich af.

- Gebeurtenistype-id: 1015

| Gebeurtenisdetail               | Id | Beschrijving                                                                                          |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelijktijdige gebruikersaccount | 50 | Het aantal gelijktijdige gebruikers in het systeem op het moment dat de gebeurtenis geactiveerd werd. |

#### Activeren

Een bestandsgebeurtenis is geactiveerd.

- Gebeurtenistype-id: 1016

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                        |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestandsnaam      | 18 | De naam van het bestand dat gecontroleerd werd en de gebeurtenis heeft geactiveerd. |

## 23.3.1.1 platformgebeurtenissen

De volgende gebeurtenissen zijn specifiek voor BI-platform.

### Wijziging van rechten

Een recht of rechten voor een object is/zijn gewijzigd.

- Gebeurtenistype-id: 10003

| Gebeurtenisdetail  | Id  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechten toegevoegd | 55  | Het type recht dat is toegevoegd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: toegevoegd<br>recht=Exporteren; nieuwe waarde=Toegekend; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen. |
| Rechten verwijderd | 56  | Het type recht dat is verwijderd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: verwijderd<br>recht=Exporteren; vorige waarde=Geweigerd; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen. |
| Rechten gewijzigd  | 57  | Het type recht dat is gewijzigd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: gewijzigd<br>recht=Exporteren; vorige waarde=Toegekend; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen.   |
| Principal          | 118 | De id van een gebruiker of gebruikersgroep (principal) waarvoor beveiligingsrechten zijn gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                          |
| Principal-naam     | 119 | De naam van een gebruiker of gebruikersgroep (principal) waarvoor beveiligingsrechten zijn gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                        |

## Aangepast toegangsniveau gewijzigd

Een aangepast toegangsniveau is gewijzigd.

- Gebeurtenistype-id: 10004


| Gebeurtenisdetail  | Id  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechten toegevoegd | 55  | Het type recht dat is toegevoegd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: toegevoegd<br>recht=Exporteren; nieuwe waarde=Toegekend; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen  |
| Rechten verwijderd | 56  | Het type recht dat is verwijderd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: verwijderd<br>recht=Exporteren; vorige waarde=Geweigerd; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen. |
| Rechten gewijzigd  | 57  | Het type recht dat is gewijzigd, het bereik van het nieuwe recht (welke objecten) en het objecttype waarop het is toegepast. De informatie wordt gestructureerd volgens het volgende voorbeeld: gewijzigd<br>recht=Exporteren; vorige waarde=Toegekend; bereik=Huidig object; toepasselijk<br>objecttype=alle objecttypen.   |
| Principal          | 118 | De id van een gebruiker of gebruikersgroep (principal) waarvoor beveiligingsrechten zijn gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                          |

## Wijziging van controle

De controle-instellingen van het systeem zijn gewijzigd.

- Gebeurtenistype-id: 10006

| Gebeurtenisdetail  | Id | Beschrijving                                                    |
|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| Gebeurtenistype-id | 58 | Registreert de id van het controlegebeurtenistype dat is in- of |

| Gebeurtenisdetail                     | Id  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |     | uitgeschakeld. Als meerdere gebeurtenistypen in- of uitgeschakeld worden in één actie, wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elk gebeurtenistype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actie                                 | 59  | Registreert welke controlegebeurtenissen zijn in- of uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nieuw controleniveau                  | 60  | Als het controleniveau van details wordt gewijzigd, wordt de nieuwe niveauinstelling geregistreerd (bijvoorbeeld uit, minimaal of standaard).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oud controleniveau                    | 61  | Als het controleniveau van details wordt gewijzigd, wordt de vorige niveauinstelling geregistreerd (bijvoorbeeld uit, minimaal of standaard).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Controleoptie                         | 62  | Als een optioneel detail wordt in- of uitgeschakeld, wordt geregistreerd welk detail is gewijzigd en of het in- of uitgeschakeld is. Als meerdere details in één actie worden in- of uitgeschakeld, wordt een detailrecord gegenereerd voor elk gewijzigd detail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ADS-verbinding                        | 78  | <p>Als de verbinding met Gegevensopslag controleren wordt gewijzigd, worden hiermee de nieuwe verbindinginstellingen geregistreerd met de volgende indeling:<br/> DBType=Oracle, DBName=MyADS, Username=USR1, Password="***", SSO=off, DBReconnect=on.</p> <p>Alleen de gewijzigde details worden geregistreerd. Als bijvoorbeeld alleen de gebruikersnaam wordt bijgewerkt, wordt alleen<br/> Gebruikersnaam="nieuw" geregistreerd.</p> <div>  <b>Opmerking</b><br/> De wachtwoordgegevens worden in de database altijd verborgen met *. </div> |
| Interval voor automatisch verwijderen | 105 | Dit detail registreert wijzigingen van het veld <i>Gebeurtenissen verwijderen die ouder zijn dan</i> op de pagina CMC controleren. Dit bepaalt hoeveel dagen controlegegevens worden bewaard in het ADS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 23.3.1.2 SAP BusinessObjects Web Intelligence-gebeurtenissen

De volgende gebeurtenissen zijn specifiek voor het SAP BusinessObjects Web Intelligence-onderdeel.

### Analyse uitvoeren buiten analyseniveau

Gebruiker heeft een analyse uitgevoerd buiten het analyseniveau van het rapport.

- Gebeurtenistype-id: 10201

| Gebeurtenisdetail       | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectexemplaar         | 11 | Registreert of de gebeurtenis het resultaat is van een geplande update of een gebruiker die het object weergeeft ('0' = resultaat van een gebruiker die het object weergeeft, '1' = resultaat van een geplande update van het object). |
| Aantal rijen            | 63 | Het aantal rijen dat de databaseserver retourneert.                                                                                                                                                                                    |
| Query                   | 25 | Registreert de query die wordt gebruikt om de gegevens te vernieuwen (optioneel, ingesteld in CMC).                                                                                                                                    |
| Naam van universeobject | 31 | De naam van de universe die het document gebruikt. Er wordt een exemplaar geregistreerd voor elke universe die wordt geopend door het document.                                                                                        |
| Universe-id             | 32 | De CUID van de universe die het document gebruikt. Een exemplaar wordt geregistreerd voor elke universe die wordt geopend door het document.                                                                                           |

### Pagina opgehaald

Pagina uit Web Intelligence-document is opgehaald.

- Gebeurtenistype-id: 10202



### 23.3.1.3 SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP-gebeurtenissen

#### MDSAS-sessie

Er wordt een MDAS-sessie uitgevoerd

- Gebeurtenistype-id: 10300
- Statussen:
  - "0" = Nieuwe sessie geopend.
  - "1" = Nieuwe sessie mislukt.
  - "2" = Bestaande sessie gesloten.

#### MDAS-kubusverbinding

Er wordt een kubusverbinding uitgevoerd.

- Gebeurtenistype-id: 10301
- Statussen:
  - "0" = Nieuwe verbinding geopend.
  - "1" = Nieuwe verbinding mislukt.
  - "2" = Bestaande verbinding gesloten.

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                       |
|-------------------|----|----------------------------------------------------|
| Verbindings-id    | 94 | Unieke id van de verbinding.                       |
| Verbindingsnaam   | 95 | De naam van de verbinding.                         |
| Type provider     | 96 | Het type provider voor de kubus.                   |
| Naam van kubus    | 97 | De volledige naam van de kubus die wordt gebruikt. |

### 23.3.1.4 Gebeurtenissen van console voor Promotiebeheer van SAP BusinessObjects

De volgende gebeurtenissen zijn uniek voor het onderdeel Promotiebeheer voor SAP BusinessObjects.

#### Algemene details van Hulpprogramma voor Promotiebeheer van SAP BusinessObjects

Alle gebeurtenissen voor Promotiebeheer bevatten de volgende extra gebeurtenisdetails.

| Gebeurtenisdetail | Id | Beschrijving                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementcluster    | 6  | De CUID van de betrokken clusters wanneer het hulpprogramma voor promotiebeheer een bewerking uitvoert op objecten in verschillende clusters. Er wordt een gebeurtenisdetail gegenereerd voor elke betrokken cluster. |
| Elementopmerking  | 7  | Aanvullende informatie over het object.                                                                                                                                                                               |
| Primair element   | 8  | Als het element een primair element is, wordt dit detail op '1' ingesteld; als het een afhankelijk element is, wordt het op '0' ingesteld.                                                                            |
| Elementstatus     | 9  | Als het bewerkingselement mislukt, wordt dit detail op '1' ingesteld, anders op '0'.                                                                                                                                  |
| Bewerking         | 10 | Beschrijft het type bewerking dat wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld Toevoegen, Verwijderen of Wijzigen).                                                                                                                 |

## Configuratie van Hulpprogramma voor Promotiebeheer van SAP BusinessObjects

Configuratie van Promotiebeheer is gewijzigd.

- Gebeurtenistype-id: 10900

| Gebeurtenisdetail | Id  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuratie      | 100 | Een gebruiker bekijkt de configuratie van het hulpprogramma voor promotiebeheer. De configuratie wordt weergegeven als door komma's gescheiden waardeparen, bijvoorbeeld: instellingen ongedaan maken=ingeschakeld, poort=900. |
| Configuratie voor | 101 | Als de instellingen van het hulpprogramma voor promotiebeheer voor een object zijn gewijzigd, worden de vorige configuratie-instellingen vastgelegd. Gebruikt dezelfde indeling als Configuratie.                              |
| Configuratie na   | 102 | Als de instellingen van het hulpprogramma voor promotiebeheer voor een object zijn gewijzigd, worden de nieuwe configuratie-instellingen vastgelegd. Gebruikt dezelfde indeling als Configuratie.                              |

| Gebeurtenisdetail | Id    | Beschrijving                     |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| Type VMS          | 10900 | De versie van het beheersysteem. |

## Terugzetten

Een object is teruggedraaid naar een vorige VMS-versie (Version Management System).

- Gebeurtenistype-ID: 10901

## Toevoegen aan VMS

Er wordt een bron toegevoegd aan het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10902

| Gebeurtenisdetail | Id  | Beschrijving                                                              |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Versie            | 104 | Registreert het versienummer van het document in het versiebeheersysteem. |

## Ophalen uit VMS

Een bron wordt opgehaald uit het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10903

| Gebeurtenisdetail            | Id  | Beschrijving                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwijderd object herstellen | 103 | Geeft aan of een opgehaald object was verwijderd uit het systeem. '0' geeft aan dat het object niet was verwijderd; '1' geeft aan dat het object was verwijderd. |
| Versie                       | 104 | Registreert het versienummer van het document in het VMS.                                                                                                        |

## Inchecken in VMS

Een bron wordt ingecheckt in het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10904

| Gebeurtenisdetail | ID  | Beschrijving                                              |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Versie            | 104 | Registreert het versienummer van het document in het VMS. |

## Uitchecken uit VMS

Een bron wordt uitgecheckt uit het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10905

| Gebeurtenisdetail | ID  | Beschrijving                                              |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Versie            | 104 | Registreert het versienummer van het document in het VMS. |

## Exporteren naar VMS

Een bron wordt geëxporteerd uit het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10906

| Gebeurtenisdetail | ID  | Beschrijving                                              |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Versie            | 104 | Registreert het versienummer van het document in het VMS. |

## VMS-vergrendeling

Een bron in het VMS is vergrendeld om te voorkomen dat gebruikers deze bewerken.

- Gebeurtenistype-ID: 10907

| Gebeurtenisdetail | ID    | Beschrijving                                                      |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie            | 104   | Registreert het versienummer van het document in het VMS.         |
| Vergrendeld door  | 10901 | De gebruikersnaam van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd. |

## VMS-ontgrendeling

Een bron in het VMS wordt ontgrendeld waardoor gebruikers deze kunnen bewerken.

- Gebeurtenistype-ID: 10908

| Gebeurtenisdetail | ID    | Beschrijving                                                      |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Versie            | 104   | Registreert het versienummer van het document in het VMS.         |
| Ontgrendeld door  | 10902 | De gebruikersnaam van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd. |

## VMS verwijderen

Een bron wordt verwijderd uit het VMS.

- Gebeurtenistype-ID: 10909

| Gebeurtenisdetail | ID  | Beschrijving                                                              |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| Versie            | 104 | Registreert het versienummer van het document in het versiebeheersysteem. |

## 24 Gebeurtenissen

### 24.1 Over gebeurtenissen

Gebeurtenissen zijn vergelijkbaar aan vlaggen of controlepunten die informatie bieden over gebeurtenissen of acties die op de server plaatsvinden. Plannen op basis van gebeurtenissen geeft u extra controle voor het plannen van objecten: u kunt gebeurtenissen zo instellen dat objecten alleen worden verwerkt nadat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Hier is een lijst met gebeurtenissen die beschikbaar zijn op de CMC:

#### Crystal Reports-gebeurtenissen

Crystal Reports-gebeurtenissen activeren alleen een rapportuitvoering als het rapport dat op de gebeurtenis wacht al is gepland en klaar is om uitgevoerd te worden. Crystal Reports-gebeurtenissen kunnen worden gebaseerd op een nieuw bestand en rapporten kunnen worden gepland om te wachten op gebeurtenisactivering.

#### Aangepaste gebeurtenissen

Aangepaste gebeurtenissen worden ook wel "handmatige gebeurtenissen" genoemd. Elke aangepaste gebeurtenissen heeft twee eigenschappen: de naam van de gebeurtenis en de bijbehorende beschrijving. Aangepaste gebeurtenissen worden ook gebruikt om meldingen te activeren voor een postvak IN voor BI en e-mail-ID van een gebruiker. Met aangepaste gebeurtenissen kunt u ook objecten plannen op basis van gebeurtenisactivering door de vereiste voorwaarden in te stellen.

#### Toezichtgebeurtenissen

Toezichtgebeurtenissen zijn door het systeem gegenereerde gebeurtenissen die te maken hebben met de gezondheidsstatus van de service. Toezicht is een in de CMC ingebouwde toepassing waarmee beheerders de gezondheid van het systeem kunnen controleren. De belangrijkste aspecten van toezicht zijn controles en testen.

Controles maken het mogelijk om drempels voor meer dan 250 gegevens in te stellen in het systeem. U ontvangt een bericht als de ingestelde drempel wordt overschreden.

##### Voorbeeld

Als u een controle hebt die de door de uitvoer-FRS gebruikte schijfruimte controleert, wordt u ervan op de hoogte gesteld als het verbruik de opgegeven hoeveelheid schijfruimte bereikt.

## Systeemgebeurtenissen

Er zijn twee typen systeemgebeurtenissen:

- **Bestandsgebeurtenissen**

Bestandsgebeurtenissen zijn gebaseerd op een bestand op een locatie met een pad. Bijvoorbeeld: als een bestand op een van de serverpaden staat, kunt u rapporten uitvoeren door planning op basis van het pad van een bestand. Vanuit een zakelijk oogpunt, als de vereiste tabellen voor rapportage worden geladen op een maandelijkse/wekelijkse/dagelijkse basis, dan activeert het plaatsen van een tekstbestand op een pad, nadat de rapporten zijn geladen, een op een bestand gebaseerde systeemgebeurtenis.

- **Planninggebaseerde gebeurtenissen**

Planninggebaseerde gebeurtenissen worden gebruikt om rapporten of BI-objecten op een bepaalde volgorde uit te voeren. Deze gebeurtenisdefinitie omvat drie acties: succes, mislukking en succes of mislukking. Dit is omdat de status van een object in uitvoering op elk moment in tijd een succes of een mislukking kan zijn.

## Gebruikersberichten

Gebeurtenissen gebruikersberichten worden gebruikt door beheerders om BI-eindgebruikers die BI-startpunt gebruiken berichten te sturen over belangrijke gebeurtenissen. Beheerders kunnen geselecteerde gebruikers berichten sturen over kritieke meldingen en andere gerelateerde informatie op de geplande tijd (bijvoorbeeld systeemuitvaltijd). Het meldingsbericht verschijnt als een berichtpop-up in het BI-startpuntscherm als de gebruiker zich aanmeldt.

### 24.1.1 Gebruikersberichten

Berichtgevingsfuncties maken het een beheerder mogelijk om meldingsberichten van de CMC naar de gebruiker te verzenden. Met behulp van deze functie kunnen beheerders geselecteerde gebruikers op de hoogte stellen van kritieke meldingen en andere gerelateerde informatie (bijvoorbeeld systeemuitvaltijd). Het meldingsbericht verschijnt als een berichtpop-up in het BI-startpuntscherm als de gebruiker zich aanmeldt.

#### 24.1.1.1 Een gebeurtenis berichtgeving maken

De gebeurtenis berichtgeving is een planbare invoegtoepassing. Bij het maken van een nieuwe gebeurtenis berichtgeving moet de beheerder de begin- en einddatum en -tijd opgeven. De Adaptive Job Server die verantwoordelijk is voor planning maakt een planningsexemplaar als de opgegeven begintijd van het bericht is bereikt. De AJS stuurt de melding dan naar het Postvak IN voor meldingen in het startpunt.

Doe het volgende om een gebeurtenis berichtgeving te maken:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer [Gebeurtenissen](#) in het vervolgkeuzemenu op de CMC-startpagina.
3. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster [Gebeurtenissen](#) aan de linkerkant op [Gebruikersberichten](#) en navigeer naar ► [Nieuw](#) ► [Nieuwe berichtgeving](#) ►.

Het pop-upvenster *Nieuwe berichtgeving* wordt weergegeven.

4. Doe het volgende om een berichtgevingsmelding te plannen:
  - a. Selecteer de vereiste tijdzone in het vervolgkeuzemenu *Tijdzone*.
  - b. Stel de vereiste *Startdatum/-tijd* in.
  - c. Stel de vereiste *Einddatum/-tijd* in.

**i** Opmerking

- De *eind*tijd kan niet eerder zijn dan de *start*tijd.
- Het verschil tussen de *start*- en *eind*tijd mag niet meer zijn dan 14 dagen.
- Onafhankelijk van de geselecteerde tijdzone mag de *start*tijd niet eerder zijn dan de CMS-servertijd. Als de *start*tijd eerder is dan de CMS-servertijd wordt de berichtgeving niet gestart.

- d. Voer in het vak *Titel berichtgeving* de titel van de berichtgeving in.

**i** Opmerking

De *Titel berichtgeving* kan niet meer dan 256 tekens lang zijn.

- e. Voer in het vak *Beschrijving* een geschikte beschrijving voor de berichtgeving in.

**i** Opmerking

De *Beschrijving* kan niet meer dan 1024 tekens lang zijn.

**i** Opmerking

U kunt ervoor kiezen om de berichtgeving naar het e-mailadres van de gebruiker te verzenden door het selectievakje *Dit bericht naar de e-mail-id van gebruiker sturen* te selecteren.

5. Selecteer *OK*.

U hebt nu een gebeurtenis berichtgeving gemaakt.

**i** Opmerking

De beheerder kan de automatische pop-up van de berichtgevingsbanner in het BI-startpunt uitschakelen door het bestand `BIlaunchpad.properties` aan te passen en de polling uitschakelen door het veld `Notification.enabled` in te stellen op `false`. Om berichtgevingspolling standaard in te schakelen moet de eigenschap `pinger.enabled` in het bestand `global.properties` ingeschakeld zijn. Als polling en pinger niet zijn ingeschakeld, wordt de berichtgevingspop-up alleen weergegevens als een gebruiker de pagina vernieuwt, zich voor de eerste keer aanmeldt of zich opnieuw aanmeldt terwijl het bericht actief is.

## 24.1.1.2 Een berichtpubliek selecteren

Met berichtgevingsfuncties kunt u het vereiste publiek selecteren voor elk bericht dat u maakt.



Doe het volgende om het publiek voor een bericht te selecteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bericht dat u hebt gemaakt en selecteer [Abonnees beheren](#) in het snelmenu.

Het pop-upvenster [Abonnees beheren](#) wordt weergegeven.

2. Selecteer [Toevoegen](#) in het deelvenster [Abonneelijst](#).

Het pop-upvenster [Abonnees toevoegen](#) wordt weergegeven.

3. Selecteer de vereiste gebruiker/gebruikersgroepen die u bericht wilt sturen.
4. Selecteer [Standaardabonnement\(en\) toevoegen](#).

Het pop-upvenster [Abonnees toevoegen](#) verdwijnt.

5. Selecteer [Opslaan en sluiten](#) in het pop-upvenster [Abonnees beheren](#).

U hebt nu het publiek voor een bericht geselecteerd.

#### **Opmerking**

U kunt de abonneelijst niet meer wijzigen nadat het bericht is verzonden.

## 24.1.1.3 Een gebeurtenis berichtgeving bewerken

Doe het volgende om een gebeurtenis berichtgeving te bewerken:

1. Meld u aan bij de CMC.
2. Selecteer [Gebeurtenissen](#) in het vervolgkeuzemenu op de CMC-startpagina.
3. Selecteer [Gebruikersberichten](#) in het deelvenster [Gebeurtenissen](#) aan de linkerkant.
4. Klik met de rechtermuisknop op het bericht dat u wilt bewerken en selecteer [Gebeurtenis bewerken](#) in het snelmenu.

Het dialoogvenster [Gebeurtenis bewerken](#) verschijnt.

5. Bewerk de vereiste parameters van de gebeurtenis berichtgeving.

#### **Opmerking**

U kunt de volgende parameters van een gebeurtenis berichtgeving bewerken:

- Tijdzone
- Begindatum/tijd
- Einddatum/tijd
- Titel berichtgeving
- Beschrijving
- Abonnees beheren

6. Selecteer [OK](#).

U hebt nu een gebeurtenis berichtgeving bewerkt.

### Opmerking

Als u een gebeurtenis berichtgeving bewerkt door te navigeren naar ► [Gebeurtenissen](#) ► [Gebruikersberichten](#) ► [Eigenschappen](#) ► wordt de berichtgeving pas gestart als u [OK](#) selecteert op de pagina [Gebeurtenis bewerken](#).

## 25 Platform zoeken

### 25.1 Hoe Platform zoeken werkt

Met Platform zoeken kunt u naar inhoud zoeken binnen de gegevensopslagruimte van BI-platform. De zoekresultaten worden ingedeeld in categorieën en geëvalueerd op basis van relevantie.

In deze versie van het BI-platform is Platform zoeken verbeterd met de volgende functies:

- Zoek naar BI-platform- en Explorer-inhoud.
- Een query stellen voor het maken van een document als er geen bestaand document gevonden kan worden.
- Continu en geplande indexering ondersteunen.
- Indexering in een geclusterde omgeving ondersteunen.
- Het niveau van indexering instellen en aanpassen.
- Geavanceerde configuratieopties voor zoeken bieden.
- Zoeken en indexeren in meerdere talen ondersteunen.
- Geavanceerde zoeksyntaxis bieden.
- Metagegevens, inhoud en dynamische facetten ondersteunen.
- Zelfherstel op basis van systeembelasting ondersteunen.

#### Opmerking

Als u migreert van de oudere versie naar een nieuwe versie, wordt de index niet gemigreerd.

#### 25.1.1 SDK van Platform zoeken

Platform zoeken ondersteunt tevens een openbare SDK die functioneert als interface tussen de clienttoepassing en Platform zoeken. Het is algemeen beschikbaar om u te helpen bij het aanpassen van de zoekservice en deze te integreren met uw toepassing.

Wanneer een zoekopdrachtparameter via de clienttoepassing naar de SDK-laag wordt verzonden, wordt de opdrachtparameter door de SDK-laag naar een XML-gecodeerde indeling geconverteerd en vervolgens doorgestuurd naar de service voor Platform zoeken.

Zie de *Business Intelligence platform Java API-referentie* voor meer informatie over de API van Platform zoeken.

#### 25.1.2 Geclusterde omgeving

Met Platform zoeken kan de belasting over meerdere knooppunten verdeeld worden in een geclusterde omgeving. De implementatie in een geclusterde omgeving optimaliseert systeembronnen en verbetert serverprestaties.

---

Platform zoeken biedt ondersteuning voor zowel horizontale als verticale clustervorming voor de functies Zoeken en Indexeren. Bij geclusterde omgevingen worden de prestaties van zoek- en indexeringsprocessen geoptimaliseerd.

## Taakverdeling

Platform zoeken ondersteunt taakverdeling voor indexeren en zoeken. In een geclusterde omgeving kunnen indexeer- en zoekopdrachten worden uitgevoerd op meerdere knooppunten om zo de systeembelasting te verdelen. Elk knooppunt kan onafhankelijk inhoud indexeren en delta-indexen maken. Slechts één knooppunt in het cluster kan als hoofdindex dienen en de delta-indexen samenvoegen in de hoofdindex. Alle knooppunten hebben toegang tot de hoofdindex. Hierdoor zijn gelijktijdige zoekopdrachten mogelijk.

## Failover

Dit betekent dat gebruikers kunnen blijven zoeken en indexeren zonder onderbreking. Wanneer een knooppunt in het cluster niet meer beschikbaar is door een technisch mankement of onderhoudsactiviteiten, worden de indexeer- en zoekopdrachten automatisch door een ander knooppunt overgenomen.

## 25.2 Platform zoeken instellen

### 25.2.1 OpenSearch implementeren

Platform zoeken ondersteunt de OpenSearch-standaard, waardoor de clienttoepassingen deze standaard of indeling kunnen gebruiken om met Platform zoeken te communiceren. OpenSearch wordt niet standaard geïnstalleerd met de SAP BusinessObjects Business Intelligence-suite, dus gebruikers moeten deze toepassing als een apart WAR-bestand `opensearch.war` handmatig implementeren op een toepassingsserver zoals Tomcat of met het hulpprogramma WDeploy. Dit bestand wordt door het installatieprogramma gekopieerd naar de map `<INSTALLATIEMAP>\warfiles\OpenSearch`.

#### **i** Opmerking

Clientprogramma's moeten de OpenSearch-standaarden volgen om met Platform zoeken te communiceren.

#### **i** Opmerking

Wanneer u het BI-platform installeert, wordt de Tomcat-toepassingsserver standaard geïnstalleerd.

## 25.2.1.1 Handmatig implementeren

Als u OpenSearch in een BI-platformomgeving wilt implementeren, voert u de volgende stappen uit:

1. Ga naar de volgende locatie: `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\`.
2. Kopieer de OpenSearch-map naar `<INSTALLATIEMAP>\tomcat\webapps\`.
3. Wijzig de configuratieparameters in het bestand `\OpenSearch\WEB-INF\config.properties`:
  - CMS: de CMS-naam met poortnummer: `<CMS-naam>:<Poortnummer>`.
  - OpenDocURL: de URL van de OpenDocument-toepassing: `http://<tomcat>host:<connectorpoort>/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp`.
  - Proxy.rpurl: de omgekeerde proxy-servernaam is verplicht als u omgekeerde proxy wilt gebruiken.
  - Proxy.opendoc.rpurl: de naam van de opendoc reverse proxy-server is verplicht als u de reverse proxy wilt gebruiken.
4. Start de Tomcat-toepassingsserver opnieuw voor het implementeren van OpenSearch.

## 25.2.1.2 Implementeren met WDeploy

Voor Windows worden opdrachten beschreven als `wdeploy.bat <parameters>`. Voor UNIX worden opdrachten beschreven als `wdeploy.sh <parameters>`.

1. Werk het bestand `config.<ApplicationServer>` bij, dat zich bevindt in `<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy\conf`, zodat het de vereiste parameters voor de webtoepassingsserver bevat (bijvoorbeeld installatiemap, exemplaarnaam, beheerderspoort, gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder).
2. Wijzig de volgende parameters in het bestand `<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\OpenSearch\WEB-INF\config.properties`:
  - a. Voor de parameter CMS voert u in: `<CMSnaam>:<Poort>`.
  - b. Voor de parameter OpenDocURL voert u de URL van de OpenDocument-toepassing in.  
De URL moet zijn: `http://<WebApplicationServerHost>:<ConnectorPort>/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp`.
  - c. (Vereist voor omgekeerde proxy) Voor de parameter `Proxy.rpurl` voert u de naam in van de omgekeerde-proxyserver.
  - d. (Vereist voor omgekeerde proxy) Voor de parameter `Proxy.opendoc.rpurl` voert u de naam in van de omgekeerde-proxyserver van de OpenDocument-toepassing.
3. Voer de opdracht `wdeploy.bat <WebApplicationServer> -Dapp_source_tree=<ParentFolderOpenSearchWebApp> -DAPP=OpenSearch deploy` uit `<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy` uit.  
Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld OpenSearch geïmplementeerd op een WebSphere 7-webtoepassingsserver:

```
wdeploy.bat websphere7 -Dapp_source_tree="<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles" -DAPP=OpenSearch deploy
```

4. Start de webtoepassingsserver opnieuw.

## 25.2.2 Reverse proxy configureren




Voor het implementeren van webtoepassingen op een webtoepassingsserver die zich achter een reverse-proxyserver bevindt, configureert u de reverse-proxyserver voor het toewijzen van inkomende URL-verzoeken aan het juiste WAR-bestand.

Voor het illustreren van de configuratiestappen gebruiken wij de reverse-proxyserver van Apache 2.2 als voorbeeld. De reverse-proxyserver van Apache 2.2 configureren voor OpenSearch:

1. Stel de reverse proxy in en breng de wijzigingen aan in het bestand `WEB-INF\config.properties` van OpenSearch.
  - `proxy.rpurl`: Dit is de URL van de reverse proxy voor OpenSearch (bijvoorbeeld `http://IPadresComputer/RP/OpenSearch/`).
  - `proxy.opendoc.rpurl`: Dit is de URL van de reverse proxy voor Open Doc (bijvoorbeeld `http://IPadresComputer/RP/BOE/`).
2. Schakel de volgende contextparameters in en wijzig de waarden dienovereenkomstig.
  - `proxy.rpurl`: Dit is de URL van de reverse proxy voor OpenSearch (bijvoorbeeld `http://IPadresComputer/RP/OpenSearch/`).
  - `proxy.opendoc.rpurl`: Dit is de URL van de reverse proxy voor Open Doc (bijvoorbeeld `http://IPadresComputer/RP/BOE/`).
3. Werk het bestand `httpd.conf` in de Apache Reverse Proxy-installatiemap bij met de volgende instellingen:
  - `ProxyPass /RP/BOE/OpenDocument/ http://<Tomcat-host>:<Connectorpoort>/BOE/OpenDocument/`
  - `ProxyPass /RP/OpenSearchRP/ http://<Tomcat-host>:<Connectorpoort>/OpenSearch/`
  - `ProxyPassReverseCookiePath /BOE /RP/BOE`
  - `ProxyPassReverseCookiePath /OpenSearchRP /RP/OpenSearchRP`
4. Start de Apache 2.2 Reverse-proxyserver opnieuw op.

## 25.2.3 Toepassingseigenschappen configureren in de CMC

Voer de volgende stappen uit om de toepassingseigenschappen van Platform zoeken te configureren:

1. Ga naar het beheergebied [Toepassingen](#) in de CMC.
2. Selecteer de [toepassing Platform zoeken](#).
3. Klik op  [Beheren](#)  [Eigenschappen](#) . Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.

**Properties: Platform Search Application**

Hide Navigation

Properties  
Indexing Failure listing  
Ranking  
User Security

Indexing Status: Running...  
Number of indexed documents: 113  
Last indexed time stamp: 30/06/2015 01:39:49  
[Stop Indexing](#) [Restart Indexing](#)

Default Index Locale  
Select locale: English

Crawling frequency  
☒ Continuous crawling  
☐ Scheduled crawling

Index Location  
Master Index Location (Indexes, Spellers) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData  
Persistent data location (Content Stores) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData/workplace  
Non-persistent data location (Temporary surrogate files, DeltaIndexes) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearchData/workplace

Scope of indexing  
Level of indexing  
☒ Platform Metadata  
☐ Platform and Document Metadata  
☐ Full Content

Content Types  
☒ Crystal Reports  
☒ Web Intelligence  
☒ Universe  
☒ BI Workspace  
☒ Microsoft Powerpoint  
☒ Adobe Acrobat  
☒ Rich Text  
☒ Text  
☒ Microsoft Word  
☒ Microsoft Excel

#### 4. Configureer de instellingen voor Platform zoeken:

Tabel 94:

| Optie                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoekstatistieken                     | <p>Platform zoeken biedt de volgende zoekstatistieken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indexeringsstatus: hiermee wordt de status van het indexeringsproces weergegeven.</li> <li>Aantal geïndexeerde documenten: hiermee wordt het aantal documenten weergegeven dat is geïndexeerd.</li> <li>Laatst geïndexeerde tijdstempel: hiermee wordt de tijdstempel weergegeven waarmee het document voor het laatst is geïndexeerd.</li> </ul>                                   |
| Indexeren stoppen/starten            | <p>Met de opties voor het starten of stoppen van de indexering kunt u het indexeringsproces starten of stoppen wanneer u wilt omschakelen van continu naar gepland verkennen, of voor onderhoudsdoeleinden.</p> <p>Klik op <a href="#">Indexering stoppen</a> om het indexeren te stoppen.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Standaardindex van de landinstelling | <p>Platform zoeken maakt gebruik van de landinstelling die in de CMC is opgegeven voor indexering van alle niet-gelocaliseerde BI-documenten. Nadat het document is gelokaliseerd, wordt de toepasselijke taalanalyse gebruikt voor indexering.</p> <p>Zoekopdrachten zijn gebaseerd op de productlandinstelling van de client, en het gewicht dat de productlandinstelling van de client heeft.</p> <p>U kunt het gewicht aanpassen in de eigenschappen van de CMC-configuratie.</p> |

| Optie                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequentie voor verkennen | <p>U kunt de volledige BI-platformgegevensopslagruimte indexeren aan de hand van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Continu verkennen: met deze optie is indexering een continu proces waarbij de gegevensopslagruimte wordt geïndexeerd wanneer er een object wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. Zo kunt u de meest up-to-date inhoud van BI-platform bekijken en ermee werken. Met continu verkennen wordt de gegevensopslagruimte voortdurend bijgewerkt met de acties die u uitvoert. Deze optie is standaard ingesteld. Continu verkennen werkt zonder tussenkomst van de gebruiker en beperkt de tijd die het indexeren van een document in beslag neemt.</li> <li>○ Gepland verkennen: met deze optie is indexering gebaseerd op een planning die is ingesteld met de opties in Planning.<br/>Voor meer informatie over het plannen van een object raadpleegt u de sectie <i>Een object plannen</i> van Platform zoeken in de <i>online-Help voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform CMC</i>.</li> </ul> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Als u <i>Gepland verkennen</i> selecteert en het <i>Terugkeerpatroon</i> instelt op een andere optie dan <i>Nu</i>, geeft Platform zoeken de datum- en tijdstempel weer waarop het document wordt gepland om opnieuw te indexeren.</li> <li>○ Als u <i>Gepland verkennen</i> selecteert, is de knop <i>Indexeren starten</i> ingeschakeld en de knop <i>Indexeren stoppen</i> uitgeschakeld.</li> <li>○ Nadat de planning voltooid is, wordt de knop <i>Indexeren stoppen</i> ingeschakeld.</li> </ul> </div> |



| Optie        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indexlocatie | <p>De indexen worden opgeslagen in gedeelde mappen op de volgende locaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Hoofdindexlocatie (indexen en speller):</b> de hoofd- en spellerindexen zijn opgeslagen op deze locatie. Tijdens een zoekactie worden de eerste resultaten opgehaald met de hoofdindex en worden de spellerindexen gebruikt om suggesties op te halen. In een geclusterde implementatie van BI-platform moet deze locatie een gedeelde bestandssysteem zijn dat toegankelijk is vanuit alle knoppunten in het cluster.</li> <li>◦ <b>Permanente gegevenslocatie (inhoudsopslag):</b> de inhoudsopslag bevindt zich op deze locatie. Deze is gemaakt op basis van de hoofdindexlocatie en blijft ermee gesynchroniseerd. De inhoudsopslag wordt gebruikt om facetten te genereren en de eerste treffers te verwerken die via de locatie van de hoofdindex zijn gegenereerd. In een geclusterde BI-platformimplementatie wordt bij elk knooppunt een inhoudsopslag gegenereerd.<br/>De permanente gegevenslocatie is de enige indexlocatie waar de geclusterde omgeving invloed op heeft, omdat de inhoudsopslagmappen zich hier bevinden. Als een computer één zoekservice heeft, is er ook maar één locatie voor inhoudsopslag. Bijvoorbeeld {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam&gt;\ContentStores.<br/>Als een geclusterde omgeving echter meerdere zoekservices bevat, heeft elke zoekservice één eigen locatie voor inhoudsopslag. Als er bijvoorbeeld twee exemplaren van een server worden uitgevoerd, zijn de locaties van de inhoudsopslag als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam&gt;\ContentStores.</li> <li>2. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Servernaam 1&gt;\ContentStores.</li> </ul> </li> <li>◦ <b>Niet-permanente gegevenslocatie (tijdelijke bestanden, delta-indexen):</b> op deze locatie worden delta-indexen gemaakt en tijdelijk opgeslagen voordat deze worden samengevoegd met de hoofdindex. De indexen op deze locatie worden verwijderd wanneer ze zijn samengevoegd met de hoofdindex. Daarnaast worden surrogaatbestanden (uitvoer van de extractors) op deze locatie gemaakt en tijdelijk opgeslagen totdat ze geconverteerd worden in delta-indexen.</li> </ul> <div data-bbox="608 1413 1469 1644"> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Hoofdindexlocatie moet een gedeelde locatie zijn.</li> <li>◦ U moet op <a href="#">Indexeren stoppen</a> klikken om de indexlocatie aan te passen.</li> <li>◦ Als u een indexlocatie aanpast, kopieert u de inhoud naar een nieuwe locatie, omdat de indexeringsgegevens anders verloren gaan.</li> </ul> </div> |

| Optie             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indexeringsniveau | <p>U kunt op de volgende manieren de inhoud die u wilt zoeken, afstemmen op het indexeringsniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metagegevens van platform: er wordt alleen een index gemaakt van de metagegevens van het platform, zoals titels, trefwoorden en beschrijvingen van documenten. Standaard is deze optie geselecteerd.</li> <li>Metagegevens van platform en documenten: in deze index zijn de metagegevens van platform en documenten inbegrepen. De metagegevens van het document bestaan onder meer uit de aanmaakdatum, de wijzigingsdatum en de naam van de auteur.</li> <li>Volledige inhoud: in deze index zijn de metagegevens van platform en documenten inbegrepen, evenals andere inhoud zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>De eigenlijke inhoud van het document</li> <li>De inhoud van aanwijzingen en zoeklijsten</li> <li>Diagrammen, grafieken en labels</li> </ul> </li> </ul> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Volledig indexeren van de inhoud wordt niet ondersteund voor Analysis Office- en Lumira-documenten. Alleen het indexeren van de metagegevens wordt ondersteund voor Analysis Office- en Lumira-documenten.</p> </div> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Wanneer u het indexeringsniveau aanpast, wordt de indexering geïnitieerd om de volledige BI-platformgegevensopslagruimte te vernieuwen.</p> </div> |

| Optie               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhoudstypen        | <p>U kunt de volgende inhoudstypen selecteren voor indexering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Crystal Reports</li> <li>○ Web Intelligence</li> <li>○ Universe</li> <li>○ BI-werkruimte</li> <li>○ Analysis Office</li> <li>○ Lumira</li> <li>○ Microsoft PowerPoint</li> <li>○ Adobe Acrobat</li> <li>○ RTF-tekst</li> <li>○ Tekst</li> <li>○ Microsoft Word</li> <li>○ Microsoft Excel</li> </ul> <p>Het inhoudstypefilter is niet van toepassing op indexering van platformmetagegevens. Onafhankelijk van de inhoudstypen die u selecteert, vindt het indexeren van platformmetagegevens plaats voor alle ondersteunde objecttypen, en de zoekresultaten in BI-startpunt geven alle objecten voor het trefwoord gerelateerd aan platformmetagegevens als resultaat.</p> <p>Het inhoudstypefilter is relevant voor het indexeren van documentmetagegevens (documentauteur, documentkoptekst, documentvoettekst enz.) en het indexeren van inhoud (grafieken, diagrammen, tabel bij een rapport). Op basis van het indexeerniveau en de inhoudstypen die u selecteert, worden de documentmetagegevens en de inhoud voor de geselecteerde objecttypen uit de gegevensopslagruimte door platform zoeken geïndexeerd. Alleen die objecten worden in de zoekresultaten van het BI-startpunt weergegeven bij het zoeken naar het trefwoord gerelateerd aan documentmetagegevens en -inhoud.</p> |
| Index opnieuw maken | <p>Met deze optie wordt de bestaande index verwijderd en wordt de gehele gegevensopslagruimte opnieuw geïndexeerd.</p> <p>U kunt de optie <a href="#">Index opnieuw maken</a> selecteren ongeacht of indexering actief is of is gestopt. De bestaande index wordt verwijderd wanneer u uw wijzigingen op de eigenschap-penpagina opslaat. Als indexering momenteel is gestopt, begint het opnieuw maken van de index pas wanneer u indexering opnieuw start.</p> <p>Als u niet wilt dat Platform zoeken de documenten opnieuw indexeert, moet u de selectie van <a href="#">Index opnieuw maken</a> opheffen voordat u op de knop <a href="#">Indexering starten</a> klikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Optie                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documenten die zijn uitgesloten van indexering | <p>De optie <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i> sluit documenten van indexering uit. U wilt bijvoorbeeld niet dat zeer grote Crystal Reports-rapporten doorzoekbaar worden gemaakt, omdat de resources van de Report Application Server anders overbelast raken. Zo wilt u waarschijnlijk ook niet dat publicaties met honderden aangepaste rapporten worden geïndexeerd.</p> <p>Door bepaalde documenten uit te sluiten, kunt u voorkomen dat ze worden geopend door Platform zoeken. Vergeet niet dat een document dat al geïndexeerd is voordat het in deze groep werd geplaatst, mogelijk nog steeds doorzocht kan worden. U moet de index opnieuw maken om ervoor te zorgen dat documenten in de groep <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i> niet doorzocht kunnen worden.</p> <p>Alleen de beheerdersaccount heeft standaard volledige toegang tot de optie <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i>. Andere gebruikers met de volgende rechten kunnen alleen documenten toevoegen aan de groep <i>Documenten die zijn uitgesloten van indexering</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Weergave- en bewerkinsrechten voor de categorie</li> <li>◦ Het document rechtstreeks bewerken</li> </ul>                                                                                                                        |
| Andere configuratie - exemplaar overslaan      | <p>Exemplaren van documenten worden standaard geselecteerd voor indexering. Dit zorgt voor een grotere index, die meer schijfruimte gebruikt. De map "Lucene-indexengine" in de map PlatformSearchData wordt enorm groot door de indexering van een zeer groot aantal exemplaren in de gegevensopslagruimte. Als er miljoenen (of meer) documenten zijn en veel van deze documenten ook nog eens een groot aantal bestaande exemplaren hebben (naast geplande exemplaren die regelmatig worden gegenereerd) in het systeem, wordt de map "Lucene-indexengine" te groot, zelfs als het indexeringsniveau wordt ingesteld op "Metagegevens platform".</p> <p>Met de functie Exemplaar overslaan bij zoeken platform kunt u de indexering van exemplaren besturen door via het selectievakje onder 'Andere configuratie - exemplaar overslaan' op de pagina Eigenschappen zoektoepassing platform in CMC in- of uit te schakelen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Als u Exemplaar overslaan in- of uitschakelt, moet u de Adaptive Processing Server voor zoeken platform opnieuw starten. Deze wijziging beïnvloedt alle indexeringsniveaus.</li> <li>◦ Als u Exemplaar overslaan wijzigt en de wijzigingen wilt toepassen op alle bestaande exemplaren (d.w.z. selecteren voor indexering), moet u de index opnieuw maken.</li> </ul> </div> |

5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

### **i** Opmerking

Als een gebruiker de optie *Index opnieuw maken* niet selecteert en het indexeringsniveau wijzigt of extractors selecteert of deselecteert, wordt de index incrementeel bijgewerkt zonder de bestaande index te verwijderen.

## 25.3 Werken met Platform zoeken

### 25.3.1 Inhoud indexeren in de CMS-gegevensopslagruimte

Indexering is een continu proces waarbij de onderstaande opeenvolgende taken worden uitgevoerd:

1. Verkennen: verkennen is een proces waarbij de CMS-gegevensopslagruimte wordt gecontroleerd om gepubliceerde, bewerkte of verwijderde objecten te identificeren. Dit kan op twee manieren worden uitgevoerd: continu of gepland.  
Raadpleeg het onderwerp *Toepassingseigenschappen configureren* in de verwante onderwerpen voor meer informatie over continu en gepland zoeken.
2. Uitpakken: hierbij worden de extractors aangeroepen op basis van het documenttype. Voor elk documenttype in de gegevensopslagruimte is er een toegewezen extractor. Nieuwe documenttypen kunnen doorzoekbaar worden gemaakt door nieuwe extractorplug-ins te definiëren. Al deze extractors zijn schaalbaar genoeg om inhoud uit grote documenten met veel records uit te pakken.

De volgende extractors worden ondersteund:

- Extractor van metagegevens
- Crystal Reports-extractor
- Web Intelligence-extractor
- Universe-extractor
- Agnostische extractors (MS Office 2003 en 2007, en PDF-documenten)

Raadpleeg het onderwerp *Doorzoekbare inhoudstypen* in verwante onderwerpen voor meer informatie over documenttypen die doorzocht kunnen worden.

3. Indexeren: hierbij wordt alle uitgekakte inhoud geïndexeerd via een bibliotheek van een derde partij, genaamd Apache Lucene Engine. De duur van dit proces varieert afhankelijk van het aantal objecten dat zich in het systeem bevindt, plus de grootte en het type documenten.

Voor het uitvoeren van indexering moeten de volgende servers actief en ingeschakeld zijn:

- IFRS (Input File Repository Server)
- OFRS (Output File Repository Server)
- Central Management Server (CMS)
- De APS (Adaptive Processing Server) die de service Platform zoeken host

Zie [1863726](#) voor meer informatie over indexeren

Als het objecttype is geselecteerd als Web Intelligence- of Crystal Reports-rapport, moet de overeenkomstige Web Intelligence-verwerkingsserver of Crystal Reports-toepassingsserver actief en ingeschakeld zijn voor de respectievelijk geselecteerde objecttypen.

4. Inhoudsopslag: de inhoudsopslag bevat gegevens zoals de id, cuid, naam, soort en het exemplaar dat geëxtraheerd is uit de hoofdindex in een gemakkelijk leesbare indeling. Hiermee wordt het zoekproces bespoedigd.

## Verwante informatie

[Toepassingseigenschappen configureren in de CMC \[pagina 640\]](#)

[Doorzoekbare inhoudstypen \[pagina 779\]](#)

## 25.3.2 Lijst met fouten bij indexering

De lijst met fouten bij indexering biedt een overzicht van documenten die niet geïndexeerd konden worden. Platform zoeken biedt drie pogingen voor het indexeren van een document. Als een document niet geïndexeerd kan worden, wordt het weergegeven in de lijst met indexeringsfouten.

U kunt de lijst met fouten bij indexering als volgt weergeven:

1. Ga naar het beheergebied Toepassingen in de CMC.
2. Selecteer de [toepassing Platform zoeken](#).
3. Kies [Acties > Lijst met fouten bij indexering](#).

In het dialoogvenster van de toepassing Platform Zoeken wordt een lijst weergegeven met documenten en de volgende details:

- Titel: hiermee wordt de titel weergegeven van een document dat niet kon worden geïndexeerd.
- Type: hiermee wordt de naam van het documenttype weergegeven, zoals Crystal Reports en Web Intelligence, samen met de locatie van het document.
- Fouttype: hiermee wordt de foutcode weergegeven en de reden waarom het document niet kon worden geïndexeerd. Klik op de hyperlink Meer info om meer te weten te komen over de stapeltracering van de oorzaak van de fout.
- Tijdstip van laatste poging: hiermee wordt het tijdstempel weergegeven van de laatste poging tot indexering van een document.

## 25.3.3 Door resultaten zoeken

### 25.3.3.1 Voor het zoeken

#### 25.3.3.1.1 Voorgestelde query'

Bij het gebruik van Platform zoeken kan het zijn dat de gebruiker niet op zoek is naar een bepaald object, maar naar het antwoord op een specifieke vraag. Antwoorden op deze vragen zijn mogelijk beschikbaar in rapporten in de gegevensopslagruimte van het BI-platform.

Platform zoeken analyseert de structuur van universes en bestaande rapporten in uw gegevensopslagruimte en vergelijkt deze informatie met de zoektermen die door de gebruiker zijn opgegeven voor het suggereren van nieuwe SAP BusinessObjects Web Intelligence-query's waarmee gebruikers de antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

Voor het maken van potentiële rapporten laat Platform zoeken de woorden in alle universes overeenkomen voor dimensie, meetwaarde, voorwaarde en filterwaarde.

Platform zoeken gaat op zoek naar overeenkomsten in de volgende informatie over universes of bestaande Web Intelligence-documenten:

- Meetwaarden in universes waarin zich woorden bevinden die overeenkomen met woorden in de zoekreeks. Als een meetwaarde overeenkomt met een van de zoektermen, wordt deze meetwaarde in het resulterende Web intelligence-document gebruikt.
- Dimensienamen in universes die overeenkomen met woorden in de zoekreeks.

Als een dimensienaam overeenkomt met een van de zoektermen, wordt de informatie over deze dimensie door het resulterende Web Intelligence-document geanalyseerd.

- Met behulp van queryfilters kunt u de gegevens in het document uitlichten. Deze queryfilters worden gegenereerd doordat de zoekreeks wordt geanalyseerd.
  - Als de naam van een universevoorwaarde overeenkomt met een van de zoektermen, wordt de voorwaarde als filter gebruikt.
  - Als er veldwaarden in bestaande Web Intelligence-documenten voorkomen waarvan de namen overeenkomen met zoektermen, wordt er vanuit de dimensie van het historische rapport met de overeenkomende waarde een filter gemaakt, met 'gelijk aan' als de voorwaardelijke operator.

Als Platform zoeken zoveel overeenkomsten heeft gevonden dat het resulterende document twee resultaatvelden en een filter bevat, is de query gereed om te worden uitgevoerd. In dat geval kan de gebruiker klikken om het volledige rapport weer te geven.

Als er niet voldoende overeenkomsten tussen universes en het document zijn gevonden, kunt u de query bewerken alvorens deze uit te voeren.

Als de zoekreeks in meerdere universes wordt gevonden of als hetzelfde woord twee verschillende overeenkomsten geeft, zoals in de naam van een dimensie en als filterwaarde, stelt Platform zoeken meerdere query's voor.

## 25.3.3.1.2 Doorzoekbare inhoudstypen

De inhoud die naar BI-platform wordt gepubliceerd, kan worden doorzocht met Platform zoeken. De objecttypen worden hieronder genoemd met hun bijbehorende geïndexeerde inhoud:

Tabel 95:

| Objecttype                                | Geïndexeerde inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crystal Reports (2008, 2011 en 2013)      | Titel, beschrijving, selectieformule, opgeslagen gegevens, tekstvelden in secties, parameterwaarden en subrapporten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Web Intelligence-documenten               | Titel, beschrijving, naam van de universe-filters die in het rapport worden gebruikt, opgeslagen gegevens, constanten in de filtervoorwaarde die lokaal zijn gedefinieerd in het rapport, naam van de universe-meetwaarden die in het rapport worden gebruikt, naam van de universe-objecten die in het rapport worden gebruikt, gegevens in de recordset en statische tekst in cellen.                                                |
| Microsoft Excel-documenten (2003 en 2007) | <p>Gegevens in alle niet-lege cellen, velden op de overzichtspagina van de documenteigenschappen (titel, onderwerp, auteur, bedrijf, categorie, trefwoorden en opmerkingen) en tekst in kop- en voettekst van het document.</p> <p>Voor cellen waarin berekeningen of formules worden gebruikt, kan worden gezocht naar de waarde na de evaluatie. Voor getal- of datum/tijd-waarden kan worden gezocht in de onbewerkte gegevens.</p> |

| Objecttype                                                                                                                                                                                                                     | Geïndexeerde inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft Word-documenten (2003 en 2007)                                                                                                                                                                                       | Tekst in alle alinea's en tabellen, velden op de overzichtspagina van de documenteigenschappen (titel, onderwerp, auteur, bedrijf, categorie, trefwoorden en opmerkingen), tekst in documentkop- en voetteksten en numerieke tekst.                                                                                                                                                                               |
| RTF-, PDF-, PPT- en TXT-bestanden                                                                                                                                                                                              | Alle tekst in deze bestanden kan worden doorzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LCMJob, AFDashboard-pagina, Dashboards, ObjectPackage, webservicequery (QaaWS), profiel, discussies, InformationDesigner, widgets voor SAP BusinessObjects BI-platform, MDA-analysis, publicaties, Flash, analyse en hyperlink | Inhoud van metagegevens kan worden doorzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gebeurtenissen                                                                                                                                                                                                                 | <p>Alle gebeurtenissen zoals aangepaste gebeurtenissen, systeemgebeurtenissen, Crystal Reports-gebeurtenissen en Toezichtgebeurtenissen zijn doorzoekbaar. Als een gebeurtenis verbonden wordt met een bron, maakt Platform zoeken de bron zichtbaar samen met de gebeurtenis.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Platform zoeken ondersteunt gebeurtenissen voor Crystal Reports voor Enterprise.</p> </div> |



| Objecttype    | Geïndexeerde inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BI-werkruimte | <ul style="list-style-type: none"> <li>De titel, beschrijving en inhoud van de volgende BIW-modules worden geïndexeerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekstmodule</li> <li>Webpaginamodule</li> <li>Navigatielijstmodule</li> <li>Viewermodule</li> </ul> </li> <li>De titel en beschrijving van een samengestelde module wordt geïndexeerd.</li> <li>Alleen de titel van een werkruimtesjabloonmodule wordt geïndexeerd.</li> <li>In het geval van een groepsmodule worden de titel en metagegevens van de modules erin geïndexeerd.</li> <li>De titel, beschrijving en CUID van InfoObject-modules in BIW worden geïndexeerd.</li> </ul> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Aangezien alleen de titel en beschrijving van een ingesloten InfoObject-module worden geïndexeerd, worden geen referenties naar de ingesloten module geretourneerd wanneer naar de InfoObject-inhoud wordt gezocht. Als bijvoorbeeld een CR in BIW wordt ingevoegd, worden de titel en beschrijving geïndexeerd. Bij het zoeken naar de inhoud van de CR worden geen referenties naar de ingesloten module geretourneerd.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als een BIW meerdere tabbladen en subtabbladen bevat, worden de titel en inhoud van elk (sub)tabblad geïndexeerd.</li> </ul> |
| CR Next Gen   | <p>Titel, beschrijving, selectieformule, opgeslagen gegevens, tekstvelden in secties, parameterwaarden en subrapporten.</p> <p>De volgende objecten in een CR Next Gen-rapport worden niet ondersteund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kruistabelrapport</li> <li>Extraheren van diagramgegevens</li> <li>Extraheren van afbeeldingen en bijbehorende metagegevens</li> <li>Ingesloten OLE (bijvoorbeeld een Word-document ingesloten in CR)</li> <li>Extraheren van Flash-object</li> </ul> <p>Bovendien is het niet mogelijk om gegevens per pagina uit een CR Next Gen-rapport te lezen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Objecttype                    | Geïndexeerde inhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universe                      | <p>Inhoud van gegevens kan worden doorzocht.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De optie voor universe-indexering is standaard ingeschakeld. Als u merkt dat het veel tijd kost om query's uit te voeren die door Platform zoeken worden gebruikt om universe-inhoud te indexeren waardoor de prestaties van de databaseserver verslechteren, is het raadzaam de optie voor universe-indexering uit te schakelen in de CMC (Central Management Console). Een voorbeeld van een query die Platform zoeken gebruikt terwijl universe-inhoud wordt geïndexeerd, is <i>Afzonderlijke SampleColumnName selecteren uit SampleTableName LIMIT 1000</i>.</p> </div> <p>Volg deze stappen om universe-indexering uit te schakelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).</li> <li>2. Kies <i>Toepassingen</i>.</li> <li>3. Navigeer naar Toepassingen van Platform zoeken en kies <i>Eigenschappen</i>.</li> <li>4. Navigeer naar inhoudstypen en hef selectie van <i>Universe</i> op.</li> <li>5. Kies <i>Opslaan en sluiten</i>.</li> </ol> |
| Lumira-document               | Alleen de inhoud van metagegevens kan worden doorzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Analysis voor Office-document | Alleen de inhoud van metagegevens kan worden doorzocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### **i Opmerking**

De maximumgrootte die wordt ondersteund voor niet-specifieke documenten (MS Office 2003- en 2007- en PDF-documenten) is 15 MB.

## 25.3.3.2 Zoeken

Wanneer een gebruiker naar een trefwoord zoekt in BI-startpunt of een andere toepassing die gebruikmaakt van de SDK van Platform zoeken, wordt de hoofdindex doorzocht op de zoektermen. Op basis van de weergaverechten van de gebruiker geeft de zoekmachine alleen documenten weer waarvoor de gebruiker toegangsrechten heeft.

### **i Opmerking**

Als een zoekopdracht wordt uitgevoerd op een groot aantal objecten kan de zoekopdracht mislukken. Een nieuwe eigenschap "localizedsearch.folders" wordt in `default/CmcApp.properties` toegevoegd en wordt standaard op "true" ingesteld: `localizedsearch.folders=true`. Deze moet op "false" worden ingesteld

om gelokaliseerd zoeken in mappen uit te schakelen: `localizedsearch.folders=false`. Herstart de server nadat u gelokaliseerd zoeken hebt uitgeschakeld. Dit retourneert niet-gelokaliseerde resultaten.

## 25.3.3.3 Na het zoeken

### 25.3.3.3.1 Facetten

Met Platform zoeken worden de zoekresultaten verfijnd door deze in te delen in categorieën of facetten van gelijksoortige objecttypen en ze te classificeren op basis van het aantal keer dat de categorie voorkomt in de resultaten voor de zoekterm. Met facetten kunt u naar het juiste resultaat navigeren.

Platform zoeken genereert facetten uit de InfoObject-metagegevens, en de metagegevens en inhoud van het document. Alleen de facetten waarvan meer dan twee documenten overeenkomen met een opgegeven query, worden weergegeven. Facetten worden dynamisch opgehaald op basis van de documenten die overeenkomen met de zoekquery en worden gesorteerd op het aantal documenten.

Documenten worden gegroepeerd in de volgende algemene facetten of categorieën:

- Persoonlijk of openbaar (zoals HR, Corporate en Finance): dit is gebaseerd op de categorieën van documenten voor BI-platform.
- Documenttype: dit is gebaseerd op het documenttype zoals Web Intelligence, Crystal Reports, Microsoft Word (2003 en 2007), Microsoft Excel (2003 en 2007) en Dashboards.
- Universe en Verbindingen: dit is gebaseerd op de inhoudsbron.
- Datum: dit betreft de datum van de laatste vernieuwing: (jaar, kwartaal en maand).
- Tijd: betreft de tijd van de laatste vernieuwing, bijvoorbeeld 24 uur of vorige week.
- Auteur: dit is de naam van de gebruiker die het document heeft gemaakt.

#### **i** Opmerking

Wanneer u met de landinstelling Hebreeuws of Arabisch werkt, worden in het zoekresultaat geen facetten weergegeven als u inhoudsobjecten zoekt in het BI-startpunt.

### 25.3.3.3.2 De classificatie van zoekresultaten normaliseren

Bij de classificatie van een document houdt Platform zoeken rekening met de plaats waar de betreffende term voorkomt. De inhoud wordt in de volgende categorieën gegroepeerd op basis van hoe de inhoud voorkomt in het document:

1. Metagegevens van platform
2. Metagegevens van document
3. Metagegevens van inhoud
4. Inhoud

U kunt het gewicht voor deze categorieën aanpassen in de CMC.

### 25.3.3.3.2.1 Gewicht aanpassen voor de classificatie van zoekresultaten

Met Platform zoeken kunt u gewicht geven aan de inhoud die gegroepeerd wordt in categorieën op basis van hoe de inhoud voorkomt in het document: door een hogere waarde voor de gewenste categorie in te stellen kunt u hiervoor sneller zoekresultaten ophalen.

Ga als volgt te werk om het gewicht in te stellen:

1. Klik in het gebied *Beheren* van de CMC op *Toepassingen*.
2. Open de *toepassing Platform zoeken*.
3. Kies *Classificatie*.

De gewichten van verschillende inhoudscategorieën zoals Metagegevens van platform, Metagegevens van document, Metagegevens van inhoud en Inhoud worden weergegeven. De *Landinstelling van gebruiker* is de landinstelling die in de voorkeuren van BI-startpunt is ingesteld.

4. Stel de gewichten in volgens uw vereisten.
5. Kies *Opslaan*.

Als u in een upgradescenario classificatie wilt toepassen op documenten die al zijn geïndexeerd, moet u de index opnieuw maken. Raadpleeg de informatie over het opnieuw maken van de index in de sectie [Toepassingseigenschappen configureren in de CMC \[pagina 640\]](#) voor meer details.

### 25.3.3.3.3 Ondersteuning voor meerdere talen

Platform zoeken biedt ondersteuning voor meerdere talen om inhoud te indexeren, zoekresultaten op te halen en suggesties in uw gewenste taal weer te geven. Voor indexering van alle niet-gelocaliseerde BI-platformdocumenten wordt de landinstelling gebruikt die in de *Standaardindex van de landinstelling* in de CMC is ingesteld.

Zodra het InfoObject is gelokaliseerd, gebruikt Platform zoeken de taalanalysefunctie om het document te indexeren.

De zoekfunctie is gebaseerd op de landinstelling die is ingesteld in de productlandinstellingen van de client. Platform zoeken geeft meer gewicht aan de productlandinstellingen van de client bij het ophalen van zoekresultaten. U kunt de gewichten configureren in de CMC.

### 25.3.3.3.4 Suggesties

Platform zoeken geeft suggesties voor onjuist gespelde zoekquery's. Als de oorspronkelijke query geen resultaten oplevert, stelt Platform zoeken de meest waarschijnlijke termen voor op basis van de geïndexeerde inhoud.

Suggesties worden weergegeven als trefwoorden met hyperlink. Klik op een hyperlink om een lijst weer te geven van documenten die het trefwoord bevatten en die kunnen overeenkomen met de oorspronkelijke query. Deze suggesties worden bepaald volgens algoritmen op basis van verschillende objectieve factoren.

Als er meerdere termen zijn die met de oorspronkelijke opdracht overeen kunnen komen, biedt Platform zoeken een top drie met suggesties in de taal die is ingesteld als *Standaardindex van de landinstelling* in de CMC.

### **i** Opmerking

Platform zoeken genereert in de volgende gevallen geen suggesties:

- als de zoekquery's minder dan drie letters bevatten
- voor een toegewezen zoekopdracht, zoals Type: Crystal Reports-rapport
- voor universe-metagegevens en -inhoud
- Voor multibyte-talen, zoals Chinees, Japans en Koreaans

## **25.3.3.3.5 Verbinden van zoekresultaten uit SAP BusinessObjects Explorer**

Platform zoeken verbindt de zoekaanvraag uit SAP BusinessObjects Explorer en maakt informatieruimtes zichtbaar samen met de BI-platforninhoud.

De zoekresultaten uit SAP BusinessObjects Explorer worden ingedeeld in categorieën van metagegevens. De ondersteunde facetten voor informatieruimtes omvatten type, locatie en vernieuwingstijd.

SAP BusinessObjects Explorer verzendt de termfrequentie naar Platform zoeken voor elke zoekterm in de zoekquery. Platform zoeken berekent de relevantie met behulp van een som van de vierkantswortel van termfrequenties. De resulterende waarde wordt toegewezen als score aan elke informatieruimte. De resultaten worden vervolgens gesorteerd op score en naar de client verzonden.

## **25.4 Platform zoeken integreren met SAP NetWeaver Enterprise Search**

SAP NetWeaver Enterprise Search 7.20 en hoger kan de zoekservice gebruiken op basis van OpenSearch (RSS en ATOM). Hiermee kunnen zoekaanvragen gedelegeerd worden naar externe serviceprovidersystemen voor zoekopdrachten. In dit geval is OpenSearch de serviceprovider, SAP NetWeaver Enterprise Search is de gebruiker van de zoekresultaten en SAP BusinessObjects Platform Search is de serviceprovider voor zoekopdrachten.

Als een gebruiker een zoekaanvraag indient, stuurt SAP NetWeaver Search deze aanvragen direct door naar de OpenSearch-provider. De provider beantwoordt de zoekaanvraag en stuurt het antwoord terug naar SAP NetWeaver Enterprise Search. Het antwoord wordt vervolgens samengevoegd met de resultaten die worden ontvangen van de andere zoekobjectconnectors, tot een zoekresultaat dat in de gebruikersinterface wordt weergegeven.

Als u SAP NetWeaver Enterprise Search en Platform zoeken wilt integreren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Maak een connector in SAP NetWeaver Enterprise Search.
2. Importeer de rol van een gebruiker in het BI-platform.

## 25.4.1 Een connector maken in SAP NetWeaver Enterprise Search

U kunt een zoekobjectconnector van het type OpenSearch gebruiken voor de integratie van externe zoekproviders die een zoekfunctie bieden welke beschikbaar is via OpenSearch.

Voor het maken van een connector in SAP NetWeaver Enterprise Search gelden de volgende vereisten:

1. De URL van de OpenSearch-beschrijvingsservice.
2. De OpenSearch-beschrijvingsservice mag alleen beschikbaar zijn in de RSS- of ATOM-indeling.

Voer de volgende stappen uit om een connector in SAP NetWeaver Enterprise Search te maken:

1. Start de Beheercockpit en kies Maken.
2. Selecteer OpenSearch als het type zoekobjectconnector.
3. Kies [Volgende](#).
4. Voer de URL van de OpenSearch-provider in voor de OpenSearch-beschrijvingsservice.
5. Selecteer een van de volgende verificatie-instellingen om de URL van de beschrijvingsservice te starten:
  - Geen verificatie: er vindt geen verificatie plaats.
  - SAP-verificatieticket: deze gebruiker wordt gebruikt voor verificatie via eenmalige aanmelding.
  - Gebruiker/wachtwoord: er wordt een vooraf gedefinieerd wachtwoord gebruikt voor verificatie.
6. Selecteer Zoek-URL starten in de OpenSearch URL-instellingen.  
De OpenSearch-beschrijvingsservice wordt vervolgens gevalideerd voor een geschikte zoekservice. Het systeem voert automatisch een waarde in voor het sjabloon voor URL zoeken, en de bijbehorende beschrijving.
7. Selecteer een van de volgende verificatie-instellingen om de connector in te stellen:
  - Geen verificatie: er vindt geen verificatie plaats.
  - SAP-verificatieticket: deze gebruiker wordt gebruikt voor verificatie via eenmalige aanmelding.
  - Gebruiker/wachtwoord: er wordt een vooraf gedefinieerd wachtwoord gebruikt voor verificatie.
8. Kies [Volgende](#).  
Er wordt een samenvattend dialoogvenster weergegeven met de waarden die zijn ingevoerd voor deze zoekobjectconnector.
9. Kies [Vorige](#) om de instellingen aan te passen of [Annuleren](#) om alle ingevoerde gegevens te negeren.
10. Kies [Voltooien](#) om de instellingen op te slaan.

## 25.4.2 De rol van een gebruiker in het BI-platform importeren

Voer de volgende stappen uit om de rol van een gebruiker in het BI-platform te importeren:

### Opmerking

De beheerder moet gebruikersdetails, systeem informatie, informatie over de toepassingshost en gebruikersreferenties hebben.

1. Ga naar het gedeelte [Verificatie](#) van de CMC.
2. Kies [SAP](#).

3. Voer het volgende in op het tabblad *Machtigingssystemen*:
  - Systeem
  - Client
  - Toepassingsserver
  - Systeemnummer
  - Gebruikersnaam
  - Wachtwoord
  - Taal
4. Kies *Bijwerken*.
5. Kies het tabblad *Rol importeren* en importeer gebruikersrollen.
6. Kies *Bijwerken*.
7. Kies ► *Beheren* ► *Gebruikersbeveiliging* ► in de CMC om de juiste gebruikersrechten toe te wijzen.

## 25.5 Zoeken in resultaten uit SAP NetWeaver Enterprise Search

Voer de volgende stappen uit om de zoekresultaten van SAP NetWeaver Enterprise Search te doorzoeken:

1. Meld u aan bij de toepassing SAP NetWeaver Enterprise Search.
2. Kies *Geavanceerd zoeken*.
3. Selecteer de connector die gemaakt is voor Platform Zoeken.
4. Zoek op een trefwoord.

Geconsolideerde resultaten voor het trefwoord bevatten het resultaat van Platform zoeken als er een treffer is voor het trefwoord.

## 25.6 Controle

Alle gebeurtenissen van de zoekaanvragen die zijn verzonden door een clienttoepassing die de service Platform zoeken gebruikt, alsook het zoekantwoord, worden gecontroleerd. Voor Platform zoeken wordt de controle geïmplementeerd op het serviceniveau.

De service Platform zoeken moet worden uitgevoerd met een Proxy-service voor clientcontrole op dezelfde server om controlegebeurtenissen te kunnen versturen.

Er is één gebeurtenistype-id 1009 voor Platform zoeken en vier d-types van gebeurtenisdetail specifiek voor Platform zoeken:

- Keyword search (ID: 19)
- Number of Search Results (ID: 63)
- Facet Search (ID: 20)
- Search Exception (ID: 1)

---

Naast bovengenoemde gebeurtenisdetails zijn er een aantal standaardgebeurtenisdetails, zoals sessionCuid en userCuid, die ondersteund worden voor elke controle in elke BI-platformmodule.

De werking van controle in Platform zoeken wordt hieronder uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Als u naar een trefwoord zoals Verkoop zoekt, kan het totaal aantal zoekresultaten 5 zijn. In dit geval worden de volgende gebeurtenissen gecontroleerd:

- Gebeurtenistype-id 1009
- Gebeurtenisdetailtype-id 19 met waarde 'sales'
- Gebeurtenisdetailtype-id 63 met waarde 5
- Sessie-cuid
- Gebruikers-cuid
- Status met waarde 0 (successtatus)
- Starttijd
- Duur
- Object-id met waarde 0 aangezien dit controle op de servicezijde is

Wanneer facetten gegenereerd worden en u een of meer facetten selecteert, worden de volgende gebeurtenissen gecontroleerd:

- Gebeurtenistype-id 1009
- Gebeurtenisdetailtype-id 19 met waarde 'sales'
- Gebeurtenisdetailtype-id 63 met waarde 5
- Gebeurtenisdetailtype-id 20 met een door komma's gescheiden facetreeks
- Sessie-cuid
- Gebruikers-cuid
- Status met waarde 0 (successtatus)
- Starttijd
- Duur
- Object-id met waarde 0 aangezien dit controle op de servicezijde is

Als er een uitzondering bij het zoeken optreedt vanwege een ongeldige invoer zoals "\*"a", worden de volgende gebeurtenisdetails gecontroleerd:

- Gebeurtenistype-id 1009
- Gebeurtenisdetailtype-id 19 met waarde 'sales'
- Gebeurtenisdetailtype-id 63 met waarde 0
- Gebeurtenisdetailtype-id 1 met uitzonderingsbericht
- Sessie-cuid
- Gebruikers-cuid
- Status met waarde 1 (misluktingsstatus)
- Starttijd
- Duur
- Object-id met waarde 0 aangezien dit controle op de servicezijde is



## 25.7 Problemen oplossen

### 25.7.1 Zelfherstel

Platform zoeken heeft nu een eigen mechanisme voor zelfherstel. Het geheugengebruik van de zoekservice wordt constant in de gaten gehouden en indexering wordt automatisch gestopt wanneer het geheugengebruik de drempelwaarde overschrijdt. De service wordt automatisch hervat wanneer het geheugengebruik weer tot een aanvaardbaar niveau is gezakt. Gebruikers kunnen tijdens dit proces blijven zoeken, maar gedurende een bepaalde tijd niet indexeren. Platform zoeken configureert standaard het aantal documenten dat geïndexeerd kan worden bij elk exemplaar gebaseerd op het documenttype. Het indexeren wordt gestart gebaseerd op de systeembronnen zoals CPU en geheugen.

### 25.7.2 Scenario's van problemen

Deze sectie voorziet in stapsgewijze oplossingen voor een breed scala aan problemen die kunnen optreden bij het ophalen van zoekresultaten met Platform zoeken.

#### Kan zoekresultaten niet ophalen uit het onlangs toegevoegde document dat het trefwoord bevat

- Controleer of Platform zoeken het documenttype van het ingediende document ondersteunt. Als het documenttype niet ondersteund wordt, wordt het document niet geïndexeerd. Raadpleeg het onderwerp *Doorzoekbare inhoudstypen* in de hieronder vermelde verwante onderwerpen voor meer informatie over ondersteunde documenttypen.
- Controleer de optie die geselecteerd is voor *Frequentie zoeken*. Als de *Frequentie voor verkennen* is ingesteld op *Continu verkennen*, worden documenten direct geselecteerd voor indexering. Als de *Frequentie voor verkennen* is ingesteld op *Gepland verkennen*, wordt indexering alleen uitgevoerd tijdens de geplande periode. Voor meer informatie over de *Frequentie voor verkennen* raadpleegt u het onderwerp *Toepassingseigenschappen configureren* in de hieronder vermelde verwante onderwerpen.
- Controleer de lijst met fouten bij indexering om te verifiëren of het document succesvol geïndexeerd is. Als het document in deze lijst wordt weergegeven, moet u het wijzigen en opnieuw indienen zodat Platform zoeken het document gebruikt voor indexering.

#### Opmerking

U kunt het document wijzigen door een veld toe te voegen of te verwijderen en het dan opnieuw op te slaan. Hiermee wordt de tijdstempel van het document bijgewerkt in de gegevensopslagruimte van het BI-platform en wordt het opnieuw indexeren van het document gestart.

Zie het onderwerp *Lijst met fouten bij indexering* in de hieronder vermelde verwante onderwerpen voor meer informatie over documenten die niet geïndexeerd kunnen worden.

- Controleer Adaptive Processing Server-traceringslogboeken voor meer informatie over de indexeringsfout.

1. Ga naar de map <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\, die het APS-traceringslogboek met een GLF-extensie bevat.
2. Open het traceringslogbestand en zoek naar het document SI\_ID dat geïndexeerd moet worden.

**i Opmerking**

U kunt het document SI\_ID vinden in de documenteigenschappen.

## Kan Crystal Reports-documenten niet ophalen

Met Platform zoeken kan inhoud van Crystal Reports alleen worden geïndexeerd voor de versies 2008, 2011 en 2013. Inhoud voor Crystal Reports voor Enterprise wordt niet geïndexeerd.

Voor Crystal Reports voor Enterprise kunt u echter zoeken naar de metagegevens van een document zoals titel, beschrijving en trefwoord, die documenteigenschappen zijn.

Als het document indexeerbare inhoud bevat, moet u dezelfde procedure volgen als in de bovengenoemde sectie *Kan zoekresultaten niet ophalen uit het nieuw toegevoegde document met de zoekterm*.

## Kan SAP BusinessObjects Explorer-informatieruimten niet ophalen

Controleer of sommige SAP BusinessObjects Explorer-servers zijn gestopt of uitgeschakeld. Schakel de servers voor Platform zoeken in om de zoekresultaten op te halen uit SAP BusinessObjects Explorer.

## De toepassing SAP NetWeaver Enterprise Search kan geen resultaten ophalen uit de gegevensopslagruimte van het BI-platform

- Controleer of Platform zoeken de zoekresultaten ophaalt met het BI-startpunt om te achterhalen of het probleem veroorzaakt wordt door de integratie van Platform zoeken en SAP NetWeaver Enterprise Search.
- Controleer of OpenSearch correct geïmplementeerd is op de webtoepassingsserver. De specifieke stappen voor het valideren van de OpenSearch-implementatie zijn afhankelijk van het type webtoepassingsserver dat wordt gebruikt.
- Controleer of de connector juist gemaakt of geconfigureerd is in de SAP NetWeaver Enterprise Search-configuratie. U moet de juiste connector voor SAP NetWeaver Enterprise Search gebruiken om de resultaten van Platform zoeken te federeren.
- Controleer of de communicatie tussen de computers met respectievelijk SAP NetWeaver Enterprise Search en BI-platform correct verloopt. In geval van netwerkproblemen in een gedistribueerde omgeving kan SAP NetWeaver Enterprise Search de resultaten mogelijk niet federeren.
- Controleer of SAP NetWeaver Enterprise Search-gebruikers aan het BI-platform worden toegevoegd met de juiste rechten. Ga naar het gebied *Verificatie* van de CMC en selecteer *SAP* om de gebruikersrechten te valideren.

---

## Verwante informatie

[Lijst met fouten bij indexering \[pagina 778\]](#)

[Toepassingseigenschappen configureren in de CMC \[pagina 640\]](#)

[Doorzoekbare inhoudstypen \[pagina 779\]](#)

## 26 Federatie

### 26.1 Federatie

Federatie is een niet-sitegebonden herhalingsfunctie voor gebruik van meerdere BI-platformimplementaties in een internationale omgeving.

Van inhoud die in de ene BI-platformimplementatie wordt gemaakt en beheerd, kan op gezette tijden een kopie worden gemaakt naar andere BI-platformimplementaties op verschillende geografische locaties. U kunt herhalingstaken in één richting en in twee richtingen uitvoeren.

Federatie biedt de volgende voordelen:

- Het netwerkverkeer beperken
- Inhoud op één locatie maken en beheren
- Prestaties verhogen voor eindgebruikers

Wanneer u inhoud herhaalt met Federatie, kunt u het volgende doen:

- Het beheer van meerdere implementaties vereenvoudigen
- Een consistent rechtenbeleid instellen voor bedrijven met meerdere vestigingen
- Sneller informatie verkrijgen en rapporten verwerken op externe locaties waar de gegevens zijn opgeslagen
- Tijd besparen doordat lokale en verspreide gegevens sneller worden opgehaald
- Inhoud uit meerdere implementaties synchroniseren zonder aangepaste code te schrijven

Federatie is een functie die gebruikers in staat stelt te werken met afzonderlijke beveiligingsmodellen, levenscycli, test- en implementatietijden, en verschillende bedrijfseigenaars en beheerders. U kunt bijvoorbeeld beheerdersfuncties delegeren waardoor de beheerder van een verkooptoeepassing geen wijzigingen kan aanbrengen in een toepassing voor personeelszaken.

Zoals in de tabel hieronder wordt beschreven, kunt u verschillende objecten herhalen met Federatie.

| Categorie                      | Objecttypen die kunnen worden herhaald                                                                    | Opmerkingen                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Business Views                 | Business View-beheer, DataConnection, Zoeklijsten, Gegevensbasis enzovoort                                | Alle objecten worden ondersteund, maar niet allemaal op individueel niveau. |
| Rapporten                      | Crystal Reports, Web Intelligence en Dashboard Design                                                     | Full Client-invoegtoepassing en sjablonen worden ondersteund.               |
| Externe objecten               | Excel-, PDF-, PowerPoint-, Flash-, Word-, TXT-, RTF- en Shockwave Flash-bestanden                         |                                                                             |
| Gebruikers                     | Gebruikers, groepen, Postvakken IN, Favorieten en persoonlijke categorie                                  |                                                                             |
| Business Intelligence-platform | Mappen, gebeurtenissen, categorieën, agenda's, toegangsniveaus, hyperlinks, snelkoppelingen, programma's, |                                                                             |

| Categorie | Objecttypen die kunnen worden herhaald               | Opmerkingen |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------|
|           | profielen, objectpakketten, niet-specifieke objecten |             |
| Universe  | Universe, verbindingen en universe-overbelasting     |             |

In de volgende scenario's vindt u twee voorbeelden waarin wordt gedemonstreerd hoe uw organisatie kan profiteren van federatie.

#### Scenario 1: winkel (gecentraliseerd ontwerp)

De winkelketen ACME wil elke maand een verkooprapport naar alle vestigingen verzenden via herhaling in één richting. De beheerder op de oorspronkelijke locatie maakt een rapport dat de beheerders op elke doellocaties herhalen en opnieuw uitvoeren tegen de desbetreffende opslagdatabase.

#### ➔ Tip

Gelocaliseerde exemplaren kunnen worden teruggestuurd naar de oorspronkelijke locatie, waar de herhaalde informatie van elk object wordt beheerd. Hier worden onder andere het juiste logo en de databaseverbindingsgegevens toegepast.

#### Scenario 2: planning op afstand (gedistribueerde toegang)

De gegevens bevinden zich op de oorspronkelijke locatie. Uitstaande herhalingstaken worden verzonden naar de oorspronkelijke locatie waar ze worden uitgevoerd. Voltooide herhalingstaken worden teruggestuurd naar de doellocaties waar ze worden weergegeven. De gegevens van een rapport zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar op de doellocatie, maar de gebruiker kan de rapporten configureren voor uitvoering op de oorspronkelijke locatie voordat het voltooide rapport wordt teruggestuurd naar de doellocatie.

## 26.2 Federatieterminologie

De volgende woordenlijst bevat nieuwe terminologie die in samenhang met Federatie wordt gebruikt en handig kan zijn bij het werken met Federatie.

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BI-toepassing</b>                            | De logische groepering van verwante BI-inhoud (Business Intelligence) met een specifiek doel en een specifieke doelgroep. Een BI-toepassing is geen object. In een implementatie van BI-platform kunnen meerdere BI-toepassingen worden beheerd. Elke BI-toepassing kan een eigen beveiligingsmodel, levenscyclus, tijdlijn voor tests en implementatie, en eigen eigenaars en beheerders hebben. |
| <b>Doellocatie</b>                              | Een BI-platformsysteem waarmee herhaalde inhoud van BI-platform van een oorspronkelijke site wordt opgehaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lokaal</b>                                   | Het lokale systeem waarmee een gebruiker of beheerder verbinding heeft. De beheerder van een doellocatie bijvoorbeeld, is "lokaal" op de doellocatie.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lokaal uitgevoerde, voltooide exemplaren</b> | Exemplaren die op de doellocatie worden verwerkt en vervolgens worden teruggestuurd naar de oorspronkelijke locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meerdere oorspronkelijke locaties</b> | Meerdere locaties kunnen dienst doen als oorspronkelijke locatie. Veel ontwikkelcentra bijvoorbeeld, beschikken over meerdere oorspronkelijke locaties. Per herhaling kan echter slechts één oorspronkelijke locatie worden opgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Herhaling in één richting</b>         | Objecten worden uitsluitend in één richting herhaald: van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. Wijzigingen die op de doellocatie worden aangebracht, blijven uitsluitend op de doellocatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Oorspronkelijke locatie</b>           | BI-platformsysteem waarvan de inhoud afkomstig is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Extern</b>                            | Een systeem dat voor een gebruiker niet lokaal is. Zo is de oorspronkelijke locatie een "externe" locatie voor gebruikers en beheerders op de doellocatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Externe verbinding</b>                | Een object dat gegevens bevat die worden gebruikt voor het tot stand brengen van verbinding met een implementatie van BI-platform, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, CMS-naam, URI van de webservice en opschoningsopties.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Externe planning</b>                  | Planningsaanvragen die van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie worden gestuurd. Rapporten op de doellocatie kunnen extern worden gepland, waarbij het rapportexemplaar voor verwerking wordt teruggestuurd naar de oorspronkelijke locatie. Het verwerkte exemplaar wordt vervolgens naar de doellocatie geretourneerd.                                                                                                                                                                             |
| <b>Herhaling</b>                         | Het proces waarbij inhoud van het ene BI-platformsysteem naar het andere wordt gekopieerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Herhalingstaak</b>                    | Een object dat gegevens bevat over herhalingsplanning, welke inhoud moet worden herhaald en eventueel speciale voorwaarden die tijdens de herhaling moeten worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Herhalingslijst</b>                   | Een lijst van de objecten die moeten worden herhaald. Een herhalingslijst verwijst naar andere inhoud, zoals gebruikers, groepen, rapporten, enzovoort in de implementatie van BI-platform die samen moet worden herhaald.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Herhalingsobject</b>                  | Een object dat van een oorspronkelijke locatie naar een doellocatie wordt herhaald. Alle herhaalde objecten op een doellocatie worden gemarkeerd met het herhalingspictogram. Als er een conflict is, worden objecten gemarkeerd met het conflictpictogram.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herhalingspakket</b>                  | Het herhalingspakket wordt tijdens de overdracht gemaakt en bevat de objecten van een herhalingstaak. Het kan alle objecten bevatten die in de herhalingslijst zijn gedefinieerd, zoals het geval is in een snel wijzigende omgeving of bij de eerste herhaling. Het kan ook een deelverzameling van de herhalingslijst bevatten als de objecten minder vaak worden gewijzigd dan in de planning van de herhalingstaak. Het herhalingspakket wordt geïmplementeerd als BIAR-bestand (BI Application Resource). |
| <b>Herhaling vernieuwen</b>              | Alle objecten in een herhalingslijst worden vernieuwd, ongeacht de laatst gewijzigde versie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Herhaling in twee richtingen</b>      | Identiek aan herhaling in één richting, met het verschil dat wijzigingen in dit geval in beide richtingen worden verzonden. Wijzigingen in de oorspronkelijke locatie worden herhaald naar elke doellocatie. Wijzigingen en nieuwe objecten in een doellocatie worden verzonden naar de oorspronkelijke locatie.                                                                                                                                                                                               |

## 26.3 Beveiligingsrechten beheren

Federatie herhaalt inhoud van de ene implementatie naar de andere. Hiervoor is samenwerking met andere beheerders nodig, dus moet u weten hoe de beveiliging werkt voordat u Federatie gebruikt.

Beheerders van de afzonderlijke implementaties moeten onderling overleggen voordat de functie Federatie wordt ingeschakeld. Nadat de inhoud is herhaald, kunnen beheerders inhoud wijzigen.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken zijn specifieke rechten voor de oorspronkelijke implementatie en de doelimplementatie vereist:

- Vereiste rechten op de oorspronkelijke locatie
- Vereiste rechten op de doellocatie
- Vereiste rechten voor objecten specifiek voor Federatie
- Scenario's in federatie

### ➔ Tip

Lees dit hoofdstuk aandachtig door voordat u Federatie inschakelt.

### 26.3.1 Vereiste rechten op de oorspronkelijke locatie

In dit gedeelte wordt beschreven welke acties op de oorspronkelijke locatie kunnen worden uitgevoerd en welke rechten de gebruikersaccount die verbinding maakt met de oorspronkelijke locatie daarvoor nodig heeft. Dit is de account die u hebt opgegeven in het externe verbindingsobject op de doellocatie.

| Actie                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vereiste rechten                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herhaling in één richting     | <p>Hiermee worden gegevens uitsluitend herhaald van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie.</p> <div><b>i Opmerking</b><br/>De rechten "Weergeven" en "Herhalen" zijn vereist voor alle objecten die worden herhaald, inclusief objecten die automatisch worden herhaald op basis van afhankelijkheidsberekeningen.</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• De rechten "Weergeven" en "Herhalen" voor alle objecten die u wilt herhalen</li><li>• Het recht "Weergeven" voor de herhalingslijst</li></ul>                                                                                                          |
| Herhaling in beide richtingen | Hiermee wordt van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie herhaald en van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie.                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• De rechten "Weergeven" en "Herhalen" voor alle objecten die u wilt herhalen</li><li>• Het recht "Weergeven" voor de herhalingslijst</li><li>• Het recht "Rechten wijzigen" voor gebruikersobjecten, voor herhaling van wachtwoordwijzigingen</li></ul> |

| Actie    | Beschrijving                                                                                  | Vereiste rechten                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planning | Hiermee wordt externe planning toegestaan op de oorspronkelijke locatie vanaf de doellocatie. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het recht "Planning" voor alle objecten die u extern wilt plannen</li> </ul> |

## Verwante informatie

[Vereiste rechten op de doellocatie \[pagina 796\]](#)

### 26.3.2 Vereiste rechten op de doellocatie

In dit gedeelte wordt beschreven welke acties op de doellocatie kunnen worden uitgevoerd en welke rechten de gebruikersaccount die de herhalingstaak uitvoert daarvoor nodig heeft. Dit is de account van de gebruiker die de herhalingstaak maakt.

#### **i** Opmerking

Net als andere objecten die kunnen worden gepland, kunt u ook herhalingstaken namens iemand anders plannen.

| Actie            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vereiste rechten                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle objecten    | Objecten herhalen ongeacht herhaling in één of twee richtingen.                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De rechten "Weergeven", "Toevoegen", "Bewerken" en "Rechten wijzigen" voor alle objecten.</li> <li>Het recht "Gebruikerswachtwoord aanpassen" voor alle gebruikersobjecten</li> </ul> |
| Eerste herhaling | De eerste keer dat de herhalingstaak wordt uitgevoerd, bestaat er nog geen object op de doellocatie. De gebruikersaccount die de herhalingstaak uitvoert, moet daarom rechten voor alle mappen op het hoogste niveau hebben en voor de objecten waaraan inhoud wordt toegevoegd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De rechten "Weergeven", "Toevoegen", "Bewerken" en "Rechten wijzigen" voor alle mappen op het hoogste niveau en standaardobjecten.</li> </ul>                                         |

## Verwante informatie

[Vereiste rechten op de oorspronkelijke locatie \[pagina 795\]](#)



## 26.3.3 Rechten specifiek voor Federatie

Deze sectie biedt informatie over scenario's die specifiek zijn voor Federatie.

| Actie                                                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vereiste rechten                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objecten opschonen                                                             | Met het opschonen van objecten worden objecten uit de doellocatie verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De account waaronder de herhalingstaak wordt uitgevoerd, vereist het recht "Verwijderen" voor alle objecten die mogelijk worden verwijderd.</li> </ul> |
| Opschoning voor bepaalde objecten uitschakelen                                 | <p>Objecten die vanaf de oorspronkelijke locatie worden herhaald en op de oorspronkelijke locatie worden verwijderd, wilt u mogelijk niet verwijderen op de doellocatie. U kunt dit bewerkstelligen met behulp van rechten. Kies deze optie bijvoorbeeld wanneer gebruikers op de doellocatie een object gaan gebruiken, onafhankelijk van de gebruikers op de oorspronkelijke locatie.</p> <p>Stel dat u een herhaalde universe hebt op basis waarvan gebruikers op de doellocatie hun eigen lokale rapporten maken. Als deze universe op de oorspronkelijke locatie wordt verwijderd, wilt u de universe mogelijk niet verwijderen op de doellocatie.</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Weiger het recht "Verwijderen" van de gebruikersaccount waaronder de herhalingstaak wordt uitgevoerd voor de objecten die u wilt behouden.</li> </ul>  |
| Herhaling in beide richtingen zonder wijzigingen op de oorspronkelijke locatie | <p>In sommige gevallen zult u de optie 'Herhaling in beide richtingen' hebben ingeschakeld, maar wilt u bepaalde objecten op de oorspronkelijke locatie niet wijzigen, zelfs niet als deze wel worden gewijzigd op de doellocatie. Een reden hiervoor kan zijn dat het een speciaal object betreft dat alleen mag worden gewijzigd door gebruikers op de oorspronkelijke locatie. Of u wilt de optie voor externe planning inschakelen, maar wilt de wijzigingen niet overdragen naar de oorspronkelijke locatie.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Voor Externe planning kunt u een taak maken die alleen objecten voor externe planning verwerkt. In dit</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Weiger het recht "Bewerken" van de gebruikersaccount voor het verbinden in het externe verbindingsobject.</li> </ul>                                   |

| Actie | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vereiste rechten |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | geval worden hogerliggende objecten toch herhaald, inclusief het rapport, de map met het rapport en de map boven die map. Alle wijzigingen op de doellocatie worden herhaald naar de oorspronkelijke locatie en alle wijzigingen op de oorspronkelijke locatie worden herhaald naar de doellocatie. |                  |

## 26.3.4 Beveiliging voor een object herhalen

Als u de beveiligingsrechten voor een object wilt behouden, moet u gelijktijdig zowel het object als de bijbehorende gebruiker of groep repliceren. Als u dit niet doet, moeten de gebruiker of groep al zijn gedefinieerd op de locatie waarnaar u repliceert en moeten zij unieke CUID's op elke locatie hebben.

Als een object zonder bijbehorende gebruiker of groep wordt gerepliceerd, of als de gebruiker of groep niet reeds bestaan op de locatie waarnaar u repliceert, verliezen zij hun rechten.

### Voorbeeld

Groep A en groep B beschikken over rechten voor object A. Groep A heeft het recht "Weergeven" en groep B heeft "Weergave weigeren". Als met de herhalingstaak alleen groep A en object A worden herhaald, heeft object A op de doellocatie alleen het recht "Weergeven" voor de bijbehorende groep A.

Wanneer u een object herhaalt, bestaat er een beveiligingsrisico als u niet alle groepen herhaalt die expliciete rechten voor dat object hebben. Het voorbeeld hierboven geeft een mogelijk beveiligingsrisico weer. Als gebruiker A lid is van zowel groep A als groep B, heeft deze gebruiker niet het recht om object A weer te geven op de oorspronkelijke locatie. Gebruiker A wordt echter wel naar de doellocatie herhaald, omdat hij/zij lid is van beide groepen. Nadat gebruiker A naar de doellocatie is herhaald, heeft hij/zij wel het recht object A weer te geven op de doellocatie, maar niet het recht om object A weer te geven op de oorspronkelijke locatie, omdat groep B niet is herhaald.

Objecten waarin wordt verwezen naar andere objecten die zich niet in een herhalingstaak bevinden of die nog zich nog niet op de doellocatie bevinden, worden in een logbestand weergegeven. Het logbestand geeft aan dat het object verwees naar een object dat niet is herhaald en deze verwijzing heeft gewist.

De beveiliging van een object voor een bepaalde gebruiker of groep wordt alleen herhaald van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. U kunt beveiliging instellen voor herhaalde objecten op de doellocatie, maar deze instellingen worden niet herhaald naar de oorspronkelijke locatie.

## 26.3.5 Beveiliging herhalen met toegangsniveaus

Voor behoud moeten rechten gedefinieerd worden op toegangsniveaus. Het object, de gebruiker of de groep moet gelijktijdig met het toegangsniveau worden herhaald of al voorkomen op de locatie waarnaar u herhaalt.

Objecten waarmee expliciete rechten worden toegekend aan een gebruiker of groep die geen deel uitmaakt van de herhalingstaak of zich nog niet op de doellocatie bevindt, worden in het logboekbestand vermeld. Hierin ziet u dat het object rechten heeft toegekend die niet zijn herhaald en dat de rechten zijn opgeheven.

Desgewenst kunt u automatische herhaling definiëren voor “toegangs niveaus” die zijn ingesteld voor een geïmporteerd object. Deze optie is alleen beschikbaar in de herhalingslijst.

#### **i** Opmerking

Standaardtoegangs niveaus worden niet herhaald, maar verwijzingen blijven behouden.

## **26.4 Opties voor herhalingstype en herhalingsmodus**

Afhankelijk van het herhalingstype en de herhalingsmodus die u hebt geselecteerd, kunt u een van de vier verschillende opties voor herhalingstaken maken:

- Herhaling in één richting,
- Herhaling in beide richtingen,
- Vernieuwen vanaf oorsprong
- of Vernieuwen vanaf doel.

### **26.4.1 Herhaling in één richting**

Met deze optie kunt u de inhoud in slechts één richting herhalen: van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. Wijzigingen die u aanbrengt in objecten die zich op de oorspronkelijke locatie en in de herhalinglijst bevinden, worden naar de doellocatie verzonden. De wijzigingen die in objecten op de doellocatie zijn aangebracht, worden echter niet terug naar de oorspronkelijke locatie verzonden.

Herhaling in één richting is ideaal voor implementaties met één centrale implementatie van BI-platform waar objecten worden gemaakt, gewijzigd en beheerd. Voor andere implementaties wordt de inhoud van de centrale implementatie gebruikt.

Als u herhaling in één richting wilt, selecteert u de volgende opties:

- Herhalingstype = Herhaling in één richting
- Herhalingsmodus = Normale herhaling

### **26.4.2 Herhaling in beide richtingen**

Met deze optie kunt u de inhoud in beide richtingen herhalen: van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie en omgekeerd. Alle wijzigingen in objecten op de oorspronkelijke locatie worden herhaald naar de doellocaties en alle wijzigingen in objecten op de doellocatie worden herhaald naar de oorspronkelijke locatie.

### Opmerking

Schakel de optie Herhaling in beide richtingen in voor externe planning en als u lokaal uitgevoerde exemplaren weer wilt herhalen naar de oorspronkelijke locatie.

Als u meerdere implementaties van BI-platform hebt waar inhoud op beide locaties wordt gemaakt, gewijzigd en beheerd, is de optie Herhaling in beide richtingen het meest efficiënt. Met deze optie kunt u de verschillende implementaties ook synchroon houden.

Als u herhaling in beide richtingen wilt, selecteert u de volgende opties:

- Herhalingstype = Herhaling in beide richtingen
- Herhalingsmodus = Normale herhaling

## Verwante informatie

[Externe planning en lokaal uitgevoerde exemplaren \[pagina 824\]](#)

## 26.4.3 Vernieuwen vanaf oorsprong of Vernieuwen vanaf doel

Wanneer u inhoud herhaalt met de optie Herhaling in één richting of de optie Herhaling in beide richtingen, worden de objecten op de herhalingslijst naar een doellocatie herhaald. Mogelijk worden echter niet alle objecten herhaald elke keer dat de herhalingstaak wordt uitgevoerd.

Federatie beschikt over een optimaliseringssysteem waarmee herhalingstaken sneller kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem bepaalt aan de hand van de versie en het tijdstempel van een object of het na de laatste herhaling is gewijzigd. Deze controle wordt uitgevoerd op objecten die zijn geselecteerd in de herhalingslijst en op objecten die tijdens de afhankelijkheidscontrole zijn herhaald.

In bepaalde gevallen kan het echter voorkomen dat objecten worden genegeerd door het optimaliseringssysteem, waardoor ze niet worden herhaald. In deze gevallen kunt u de opties “Vernieuwen vanaf oorsprong” en “Vernieuwen vanaf doel” gebruiken om de herhalingstaak te dwingen inhoud, en de bijbehorende afhankelijkheden, te herhalen, ongeacht hun tijdstempel.

Met de optie Vernieuwen vanaf oorsprong wordt alleen inhoud verzonden vanaf de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. Met de optie Vernieuwen vanaf doel wordt alleen inhoud verzonden vanaf de doellocaties naar de oorspronkelijke locatie.

### Voorbeeld

De volgende drie voorbeelden bevatten scenario's met de opties “Vernieuwen vanaf oorsprong” en “Vernieuwen vanaf doel”, waarbij bepaalde objecten worden overgeslagen vanwege de optimalisering.

**Scenario 1:** objecten waarin zich andere objecten bevinden, worden toegevoegd aan een gebied dat wordt herhaald.

Map A wordt herhaald van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. De map bevindt zich nu op beide locaties. Een gebruiker verplaatst of kopieert map B met daarin rapport B naar map A op de oorspronkelijke locatie. Bij de eerstvolgende herhaling wordt door Federatie gedetecteerd dat het tijdstempel van map B is

gewijzigd en wordt deze map naar de doellocatie herhaald. Het tijdstempel van rapport B is echter niet gewijzigd. Bij een normale herhaling in één richting of in beide richtingen wordt het rapport daarom overgeslagen.

U kunt ervoor zorgen dat de inhoud van map B correct wordt herhaald door één herhalingstaak met de optie “Vernieuwen vanaf oorsprong” uit te voeren. Hierna wordt de herhaling van deze map correct uitgevoerd bij normale herhaling in één richting of in beide richtingen. Als dit voorbeeld wordt omgedraaid en de map naar de doellocatie wordt verplaatst of gekopieerd, gebruikt u “Vernieuwen vanaf doel”.

**Scenario 2:** nieuwe objecten worden toegevoegd met LifeCycle Manager of vanaf de BIAR-opdrachtregel.

Objecten die u toevoegt aan een gebied dat met LifeCycle Manager of vanaf de BIAR-opdrachtregel wordt herhaald, worden bij normale herhaling in één richting of in beide richtingen mogelijk genegeerd. De oorzaak hiervan is dat de interne klok van het bronsysteem en het doelsysteem mogelijk niet synchroon lopen bij het gebruik van LifeCycle Manager of de BIAR-opdrachtregel.

#### **i** Opmerking

Na het importeren van nieuwe objecten in een gebied dat op de oorspronkelijke locatie wordt herhaald, is het daarom raadzaam om een herhalingstaak uit te voeren met de optie “Vernieuwen vanaf oorsprong”. Na het importeren van nieuwe objecten in een gebied dat op de doellocatie wordt herhaald, is het daarom raadzaam om een herhalingstaak uit te voeren met de optie “Vernieuwen vanaf doel”.

**Scenario 3:** tussen geplande herhalingsopdrachten in.

Als u objecten toevoegt aan een gebied dat wordt herhaald en niet kunt wachten tot de volgende herhaling, kunt u gebruikmaken van de opties “Vernieuwen vanaf oorsprong” en “Vernieuwen vanaf doel”. Door het gebied waaraan objecten zijn toegevoegd te selecteren, kunt u inhoud snel herhalen.

#### **i** Opmerking

Dit scenario kan bij lange herhalingslijsten tijdrovend zijn en frequent gebruik van deze optie wordt dan ook niet aangeraden. Het is bijvoorbeeld niet nodig om elk uur een herhalingstaak met de optie Vernieuwen vanaf oorsprong of Vernieuwen vanaf doel uit te voeren. Gebruik deze opties uitsluitend voor herhalingstaken die u “meteen” uitvoert en bij planning met grote intervallen.

#### **i** Opmerking

In bepaalde gevallen kunt u geen gebruikmaken van conflictoplossing, zoals bij “Vernieuwen vanaf oorsprong”: de optie Doellocatie wint is geblokkeerd of “Vernieuwen vanaf doel”: de optie Oorspronkelijke locatie wint is geblokkeerd.

## 26.5 Externe gebruikers en groepen herhalen

In Federatie kunt u gebruikers en groepen van andere platforms herhalen, met name van Active Directory en LDAP.

## ➔ Tip

Neem deze sectie door als u deze typen gebruikers en groepen of hun persoonlijke inhoud wilt plannen, zoals favoriete mappen of Postvakken IN.

## Gebruikers en groepen toewijzen

1. Wijs de gebruikers en groepen op de oorspronkelijke locatie toe, zodat deze in Federatie juist worden herhaald.
2. Herhaal de toegewezen gebruikers en groepen naar de doellocatie.

### i Opmerking

Wijs gebruikers en groepen niet afzonderlijk toe op de doellocatie. Als u dit doet, zullen hun CUID's op de doellocatie en de oorspronkelijke locatie van elkaar verschillen en kan Federatie de gebruikers of groepen niet met elkaar in overeenstemming brengen.

### Voorbeeld

De beheerder wijst groep A toe aan gebruiker A op de oorspronkelijke locatie en de doellocaties. Groep A en gebruiker A krijgen verschillende CUID's op de oorspronkelijke locatie en de doellocaties. Tijdens de herhaling kan Federatie ze niet met elkaar in verband brengen, waardoor groep A of gebruiker A vanwege een aliasconflict niet wordt herhaald.

### i Opmerking

Voordat u gebruikers en groepen van derden herhaalt, moet de doellocatie zijn ingesteld voor gebruik van Active Directory- of LDAP-verificatie. U moet de doellocatie ook instellen voor gebruik van Active Directory of LDAP, zodat deze locatie kan communiceren met de directoryserver of domeincontroller.

### i Opmerking

Wanneer u een AD- of LDAP-groep de eerste keer hebt herhaald, kunnen gebruikers in deze groep zich pas aanmelden als het AD-/LDAP-groepsdiagram is vernieuwd. Dit gebeurt automatisch, ongeveer om de 15 minuten. Als u het AD-/LDAP-groepsdiagram handmatig wilt vernieuwen, gaat u naar de pagina [Verificatie](#) van de CMC, dubbelklikt u op [Windows AD](#) of [LDAP](#) en klikt u vervolgens op [Bijwerken](#).

### i Opmerking

wees voorzichtig met replicatie van groepen van andere platforms. Wanneer u nieuwe gebruikers toevoegt aan de groep op de directoryserver, kunnen zij zich op beide locaties aanmelden. Dit beveiligingsprobleem van de Active Directory- en LDAP-verificatie is onafhankelijk van Federatie.

Als u zich afzonderlijk aanmeldt op de oorspronkelijke locatie en de doellocatie of als het groeplidmaatschap op beide locaties wordt bijgewerkt met de knop Bijwerken op de verificatiepagina van de CMC, wordt op beide locaties een gebruikersaccount gemaakt. De accounts zullen dan verschillende CUID's hebben, waardoor de herhaling niet correct kan worden uitgevoerd door Federatie.

Het is belangrijk dat u de account op één locatie maakt en vervolgens herhaalt naar de andere locatie.

## 26.6 Universes en universeverbindingen herhalen

Wanneer u Federatie gebruikt om universes te herhalen tussen implementaties van BI-platform is het belangrijk dat u dit van tevoren te plannen. Een universe-object kan niet werken zonder een onderliggende universe-verbinding.

Universeverbindingsobjecten bevatten informatie die nodig is voor het maken van verbinding met een rapportdatabase. Universe-verbindingsobjecten moeten geldige informatie bevatten en het tot stand brengen van een databaseverbinding toestaan om correct te kunnen werken.




### Opmerking

Als u herhaling in beide richtingen gebruikt en een universe van de oorspronkelijke locatie herhaalt zonder de bijbehorende universe-verbinding naar de doellocatie, wordt bij daaropvolgende herhalingen de koppeling tussen de bron van de universe en de universe-verbinding op de bron mogelijk overschreven of verwijderd. Als u dit wilt voorkomen, moet u de universeverbindingen altijd herhalen met de universes.

Selecteer altijd de volgende opties wanneer u de herhalingslijst met de universes maakt of wijzigt om ervoor te zorgen dat afhankelijke universe-verbindingen worden herhaald met de universes:

- [Verbindingen voor geselecteerde universes opnemen](#)
- [Vereiste universes voor geselecteerde universes opnemen](#)

### Opmerking

Als de koppeling van een universe met de universeverbinding is overschreven of verwijderd, opent u de universe in Universe Designer en wijzigt u de verbindinggegevens onder  [Bestand](#)  [Parameters](#) .

In de volgende twee voorbeelden wordt aangegeven hoe universes en de gerelateerde universeverbindingen worden herhaald.

### Voorbeeld

Wanneer u universes en universe-verbindingen herhaalt, moet u controleren of de verbindingsumgeving op de oorspronkelijke locatie overeenkomt met de verbindingsumgeving op de doellocatie.

Als voor de universe-verbinding bijvoorbeeld de ODBC-verbinding "TestODBC" wordt gebruikt, moet er een correct geconfigureerde ODBC-verbinding met de naam "TestODBC" beschikbaar zijn in de doelomgeving. The ODBC-verbinding kan worden omgezet in dezelfde of een andere database. De schema's van de databases moeten gelijk zijn om ervoor te zorgen dat er geen verbindingproblemen optreden in universes waarvoor deze verbinding wordt gebruikt.

### Voorbeeld

Als voor de herhaalde universe op de doellocatie een andere database moet worden gebruikt dan voor de universe op de oorspronkelijke locatie, herhaalt u de universe-verbinding, maar moeten de verbindinggegevens op de doellocatie naar de gewenste database wijzen.

Als voor de universe-verbinding op de oorspronkelijke locatie bijvoorbeeld de ODBC-verbinding "Test" wordt gebruikt die verwijst naar "DatabaseA", moet de ODBC-verbinding op de doellocatie ook de naam "Test" hebben, maar moet deze verwijzen naar "DatabaseB".

## 26.7 Herhalingslijsten beheren

Herhalingslijsten bevatten inhoud, zoals gebruikers, groepen en rapporten in de BI-platformimplementatie, die samen kunnen worden herhaald. Vanuit de CMC kunt u herhalingslijsten openen.

Van typen inhoud die kunnen worden herhaald, vindt u een uitleg in de onderstaande tabel.

| Categorie                      | Ondersteunde objecten                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevensopslagobjecten         | <p>Objecten als Business Views-weergaven, gegevensverbindingen, zoeklijsten, gegevensverzamelingen, enzovoort.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Alle objecten worden ondersteund, maar niet allemaal op individueel niveau.</p> |
| Rapporten                      | <p>Crystal Reports-rapporten, Web Intelligence-documenten en Dashboard-objecten.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Full Client-invoegtoepassing en sjablonen worden ondersteund.</p>                                             |
| Externe objecten               | Excel-, PDF-, PowerPoint-, Flash-, Word-, TXT-, RTF- en Shockwave Flash-bestanden.                                                                                                                                              |
| Gebruikers                     | Gebruikers, groepen, Postvakken IN, Favorieten en persoonlijke categorie.                                                                                                                                                       |
| Business Intelligence-platform | Mappen, gebeurtenissen, categorieën, agenda's, aangepaste rollen, hyperlinks, snelkoppelingen, programma's, profielen, objectpakketten, niet-specifieke objecten.                                                               |
| Universes                      | Universes, verbindingen, universe-overload.                                                                                                                                                                                     |

### **i Opmerking**

De volgende objecten moeten worden gemaakt op de oorspronkelijke locatie en vervolgens worden herhaald naar de doellocatie. Als u deze objecten echter op de doellocatie maakt en ze vervolgens naar de oorspronkelijke locatie herhaalt, functioneren ze op de oorspronkelijke locatie niet naar behoren.

- Business Views-weergaven
- Business Element-items
- Gegevensverzamelingen
- Gegevensverbindingen



- Zoeklijst
- Universe-overloads

## 26.7.1 Herhalingslijsten maken

De herhalingslijsten bevinden zich in het gebied Herhalingslijsten van de CMC. U kunt herhalingslijsten ordenen in de mappen en submappen die u maakt.

### 26.7.1.1 Een map voor een herhalingslijst maken

1. Ga naar het gebied [Herhalingslijsten](#) in de CMC.
2. Klik op [Herhalingslijsten](#).
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Map](#) ►.  
Het dialoogvenster [Map maken](#) verschijnt.
4. Typ een mapnaam en klik op [OK](#).  
U kunt nu herhalingslijsten maken in deze map.

### 26.7.1.2 Een herhalingslijst maken

1. Ga naar het gebied [Herhalingslijsten](#) in de CMC.
2. Selecteer de map waarin u uw nieuwe herhalingslijst wilt opslaan.
3. Klik op ► [Beheren](#) ► [Nieuw](#) ► [Nieuwe herhalingslijst](#) ►.  
Het dialoogvenster [Nieuwe herhalingslijst](#) wordt weergegeven.
4. Typ een naam en een beschrijving voor de herhalingslijst.
5. Klik op de koppeling [Eigenschappen van herhalingslijst](#) voor geavanceerde opties.  
Hiermee kunt u aangeven welke afhankelijkheden automatisch worden herhaald van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie.
6. Selecteer de vereiste opties volgens de beschrijving in de tabel.

| Afhankelijkheidsopties voor objecten                           | Definitie                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persoonlijke mappen voor geselecteerde gebruikers opnemen      | De persoonlijke mappen van de geselecteerde gebruiker en de inhoud van de mappen worden herhaald. |
| Persoonlijke categorieën voor geselecteerde gebruikers opnemen | De persoonlijke categorieën van de geselecteerde gebruiker herhalen.                              |
| Universes voor geselecteerde rapporten opnemen                 | Universes waarvan geselecteerde rapportobjecten afhankelijk zijn, worden herhaald.                |

| Afhankelijkheidsopties voor objecten                                    | Definitie                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leden van geselecteerde gebruikersgroepen opnemen                       | Gebruikers die zich in een geselecteerde groep bevinden, worden herhaald.                                                                 |
| Universes opnemen die vereist zijn door geselecteerde universes         | Hiermee worden universes die afhankelijk zijn van andere universes, herhaald.                                                             |
| Postvakken IN voor geselecteerde gebruikers opnemen                     | Het Postvak IN van de geselecteerde gebruiker en de inhoud van het postvak worden herhaald.                                               |
| Gebruikersgroepen voor geselecteerde universes opnemen                  | De gebruikersgroepen die aan een universe-overload zijn gekoppeld, worden herhaald.                                                       |
| Toegangs niveaus opnemen die voor geselecteerde objecten zijn ingesteld | Toegangs niveaus die voor geselecteerde objecten zijn gedefinieerd, worden herhaald.                                                      |
| Documenten voor geselecteerde categorieën opnemen                       | Hiermee worden documenten, zoals Word, Excel en PDF, die deel uitmaken van geselecteerde categorieën, herhaald.                           |
| Ondersteunde afhankelijkheden voor geselecteerde Flash-objecten opnemen | Crystal Reports-rapporten, hyperlinks, Web Intelligence-documenten of universes waarvan het Flash-object afhankelijk is, worden herhaald. |
| Profielen voor geselecteerde gebruikers en gebruikersgroepen opnemen    | Profielen die zijn gekoppeld aan geselecteerde gebruikers of groepen, worden herhaald.                                                    |
| Verbindingen opnemen die door geselecteerde universes worden gebruikt   | Universeverbindingsobjecten die door geselecteerde objecten worden gebruikt, worden herhaald.                                             |

### **i** Opmerking

Bepaalde objecten in BI-platform zijn afhankelijk van andere objecten. Een Web Intelligence-document is voor structuur en inhoud bijvoorbeeld afhankelijk van de onderliggende universe. Als u een Web Intelligence-document herhaalt maar de bijbehorende universe niet selecteert, wordt herhaling niet uitgevoerd op de doellocatie, tenzij de universe daar al was herhaald. Als u echter [Universes voor geselecteerde rapporten opnemen](#) inschakelt, herhaalt Federatie automatisch de universes waarvan het rapport afhankelijk is.

7. Klik op [Volgende](#).
8. Selecteer een of meer objecten om aan uw herhalingslijst toe te voegen.
  - Gebruik de pijlknoppen om objecten toe te voegen aan of te verwijderen uit de map [Beschikbare objecten](#).
  - Of klik op [Gegevensopslagobjecten](#) onder [Alle herhalen](#) om alle Business View-objecten, Business Elements-items, Data Foundation-objecten, Data Connection-objecten, zoeklijstobjecten en gegevensopslagobjecten te herhalen, inclusief rapportafbeeldingen en functies.

### **i** Opmerking

Het is niet mogelijk om mappen op het hoogste niveau in de map [Beschikbare objecten](#) te herhalen.

9. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

---

## 26.7.2 Herhalingslijsten wijzigen

Nadat u een herhalingslijst hebt gemaakt, kunt u de bijbehorende eigenschappen of objecten wijzigen.

### 26.7.2.1 Eigenschappen in een herhalingslijst wijzigen

1. Ga naar het gebied *Herhalingslijsten* in de CMC.
2. Selecteer de *herhalingslijst* die u wilt wijzigen.
3. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►.  
Het dialoogvenster *Algemene eigenschappen* wordt weergegeven.
4. Wijzig de titel en de beschrijving. In het geopende dialoogvenster *Algemene eigenschappen* kunt u ook andere elementen van de geselecteerde herhalingslijst aanpassen.
5. Als u de afhankelijkheidsopties wilt wijzigen, klikt u op *Eigenschappen van herhalingslijst* in de navigatielijst.
6. Klik op *Opslaan en sluiten*.

#### Verwante informatie

[Herhalingslijsten maken \[pagina 805\]](#)

### 26.7.2.2 Objecten in een herhalingslijst wijzigen

1. Ga naar het gebied *Herhalingslijsten* in de CMC.
2. Selecteer een *herhalingslijst*.
3. Klik op ► *Acties* ► *Herhalingslijst beheren* ►.  
Het dialoogvenster *Herhalingslijst beheren* verschijnt en bevat een lijst met objecten die in de herhalingslijst zijn opgenomen.
4. Voeg objecten toe of verwijder objecten naar wens.
5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

#### Verwante informatie

[Herhalingslijsten maken \[pagina 805\]](#)

## 26.8 Externe verbindingen beheren

Externe verbindingsobjecten bevatten de vereiste gegevens voor het maken van een verbinding met een externe BI-platformimplementatie.

### Opmerking

Het externe verbindingsobject wordt gemaakt in een BI-platformimplementatie op een doelsite. De externe verbinding is de oorspronkelijke locatie.



U kunt externe verbindingen weergeven in het gebied *Federatie* van de CMC.

### 26.8.1 Externe verbindingen maken

In Federatie wordt een externe verbinding met een externe BI-platformimplementatie verbonden. Als u een verbinding tot stand wilt brengen met de oorspronkelijke locatie waarop de inhoud zich bevindt die u wilt herhalen, moet u eerst een externe verbinding op de doellocatie maken.



U kunt mappen en submappen maken om uw externe verbindingen te ordenen.

#### 26.8.1.1 Een map maken voor externe verbinding

1. Ga naar het gebied *Federatie* in de CMC.
  2. Klik op *Externe verbindingen*.
  3. Klik op  *Beheren* > *Nieuw* > *Map* .
  4. Typ een mapnaam en klik op *OK*.
- U kunt nu externe verbindingen maken in deze map.

#### 26.8.1.2 Een externe verbinding maken



Als u verbinding wilt maken met een externe BI-platformimplementatie, moet u een externe verbinding maken in Federatie.

1. Ga naar het gebied *Federatie* in de CMC.
2. Klik op *Externe verbindingen*.
3. Klik op  *Beheren* > *Nieuw* > *Nieuwe externe verbinding* .
4. Geef een naam, beschrijving en verwante velden op:

### Opmerking

Alle velden zijn verplicht, met uitzondering van “Beschrijving” en “Beperk het aantal opschoningsobjecten tot”.

Tabel 96:

| Veld                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel                                     | De naam van het externe verbindingsobject.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschrijving                              | Een beschrijving van het externe verbindingsobject. (Optioneel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| URI van webservice op extern systeem      | <p>URL naar Federatie-webservices, die automatisch wordt geïmplementeerd op de Java-toepassingsserver. U kunt alle Federatie-webservices in het BI-platform gebruiken, ongeacht of deze zich op de oorspronkelijke locatie, op de doellocatie of in een andere implementatie bevinden. Gebruik deze notatie:</p> <p><b><code>http://&lt;toepassing_uwserver_computernaam&gt;:&lt;poort&gt;/dswsbobje</code></b>.</p> <p>Voorbeeld: <b><code>http://&lt;mijncomputer.mijndomein.com&gt;:8080/dswsbobje</code></b></p> |
| Externe systeem-CMS                       | <p>De naam van de CMS waarmee u verbinding wilt maken en die toegankelijk is via Federatie-webservices. Deze wordt beschouwd als de CMS van de oorspronkelijke locatie. Dit is de indeling: <b><code>CMS_Naam:poort</code></b>.</p> <p>Voorbeeld: <b><code>&lt;mymachine&gt;:6400</code></b></p> <div><h3> Opmerking</h3><p>Als u de standaardpoort 6400 gebruikt, is het opgeven van de poort optioneel.</p></div>               |
| Gebruikersnaam                            | <p>De gebruikersnaam die wordt gebruikt om verbinding te maken met de oorspronkelijke locatie.</p> <div><h3> Opmerking</h3><p>Zorg ervoor dat de gebruikersnaam die u gebruikt weergaverechten heeft voor de herhalingslijst op de oorspronkelijke locatie van de implementatie.</p></div>                                                                                                                                        |
| Wachtwoord                                | Het wachtwoord van de gebruikersaccount waarmee u verbinding maakt met de oorspronkelijke locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verificatie                               | Het type accountverificatie voor de verbinding met de oorspronkelijke locatie. Mogelijke opties zijn: Enterprise, AD of LDAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opschoningsfrequentie (in uren)           | De frequentie waarmee herhalingstaken voor deze externe verbinding objecten moeten opschonen. Geef uitsluitend positieve gehele getallen op. De eenheid is uren. De standaardwaarde is 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beperk het aantal opschoningsobjecten tot | Het aantal objecten dat door een herhalingstaak wordt opgeschoond. (Optioneel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

5. Klik op **OK**.

## 26.8.2 Externe verbindingen wijzigen

Nadat u een externe verbinding hebt gemaakt, kunt u de eigenschappen en beveiligingsopties ervan wijzigen.

Een externe verbinding wijzigen:

1. Ga naar het gebied *Federatie* in de CMC.
2. Klik op *Externe verbindingen*.
3. Dubbelklik op de externe verbinding die u wilt wijzigen.

Het dialoogvenster *Verbindingseigenschappen* verschijnt. U kunt de volgende eigenschappen wijzigen:



- *Titel*
- *Beschrijving*
- *URI van webservice op extern systeem*
- *Externe systeem-CMS*
- *Gebruikersnaam*
- *Wachtwoord*
- *Verificatie*
- *Opschoningsfrequentie (in uren)*
- *Beperk het aantal opschoningsobjecten tot*

4. Geef uw wijzigingen op.
5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

## 26.9 Herhalingstaken beheren

Een herhalingstaak is een type object dat wordt uitgevoerd volgens een planning en wordt gebruikt om inhoud te herhalen tussen twee BI-platformimplementaties in federatie.

### Opmerking

Herhaalde objecten op een doellocatie worden gemarkeerd met het herhalingspictogram.  Als er een conflict optreedt, wordt een object gemarkeerd met het conflictpictogram zoals weergegeven: .

U kunt een lijst met herhalingstaken weergeven in de map *Externe verbinding* in het gebied *Federatie* van de CMC.

### 26.9.1 Herhalingstaken maken

Een herhalingstaak is vereist om inhoud tussen twee BI-platformimplementaties in federatie te herhalen. Elke herhalingstaak moet slechts één externe verbinding en één herhalingslijst hebben.

## 26.9.1.1 Een herhalingstaak maken

1. Ga naar het gebied *Federatie* in de CMC.
2. Klik op *Externe verbindingen*.
3. Selecteer een *externe verbinding* voor de nieuwe herhalingstaak.

### Let op

De CMC moet verbinding kunnen maken met webservices in de URI van de externe verbinding, zodat de wizard kan worden voortgezet.

4. Klik op ► *Beheren* ► *Nieuw* ► *Nieuwe herhalingstaak* .  
Het dialoogvenster *Nieuwe herhalingstaak* wordt weergegeven.
5. Typ een naam en een beschrijving voor de herhalingstaak.
6. Klik op *Volgende*.  
Er wordt een lijst weergegeven met beschikbare herhalingslijsten op de oorspronkelijke locatie.
7. Selecteer de *herhalingslijst* die u wilt gebruiken voor uw herhalingstaak.
8. Klik op *Volgende*.
9. Selecteer configuratieopties zoals beschreven in de onderstaande tabel.

| Optie                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Opschonen van objecten op doel inschakelen</i> | Waar het oorspronkelijke object op de oorspronkelijke locatie is verwijderd, worden herhaalde objecten op de doellocatie gedwongen verwijderd door de herhalingstaak.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Bij het opschonen worden er geen objecten verwijderd die zijn herhaald op basis van afhankelijkheden noch objecten die in de herhalingslijst zijn geselecteerd. |
| <i>Herhaling in één richting</i>                  | Objecten worden alleen van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie herhaald. Wijzigingen die na de herhaling worden aangebracht in het object op de oorspronkelijke locatie, worden herhaald naar de doellocatie. Wijzigingen op de doellocatie worden echter niet herhaald naar de oorspronkelijke locatie.                                                |
| <i>Herhaling in twee richtingen</i>               | Objecten worden herhaald in beide richtingen: van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie en van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie. Wijzigingen die na de herhaling worden aangebracht in deze objecten op een locatie, worden automatisch herhaald op de andere locatie.                                                                      |
| <i>Oorspronkelijke site heeft voorrang</i>        | Wanneer er een conflict tussen een object op de oorspronkelijke locatie en de herhaalde versie op de doellocatie wordt gedetecteerd, geniet de versie op de oorspronkelijke locatie de voorkeur.                                                                                                                                                                   |
| <i>Geen automatische conflictoplossing</i>        | Er wordt geen actie ondernomen om gedetecteerde conflicten op te lossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Optie                                                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Doellocatie heeft voorrang</i> (Alleen beschikbaar bij herhaling in twee richtingen)  | Wanneer er een conflict tussen een object op de oorspronkelijke locatie en de herhaalde versie op de doellocatie wordt gedetecteerd, geniet de versie op de doellocatie de voorkeur.                      |
| <i>Normale herhaling</i>                                                                 | De herhalingstaak wordt op de normale wijze uitgevoerd.                                                                                                                                                   |
| <i>Vernieuwen vanaf oorsprong</i>                                                        | Alle inhoud van de oorspronkelijke locatie wordt naar de doellocatie herhaald, ongeacht of de inhoud is gewijzigd. U kunt de gehele herhalingslijst herhalen of slechts een deel ervan.                   |
| <i>Vernieuwen vanaf doel</i> (Alleen beschikbaar bij herhaling in twee richtingen)       | Alle inhoud van de doellocatie wordt naar de oorspronkelijke locatie herhaald, ongeacht of de inhoud is gewijzigd. U kunt de gehele herhalingslijst herhalen of slechts een deel ervan.                   |
| <i>Alle objecten herhalen</i> (Alleen beschikbaar bij herhaling in twee richtingen)      | De gehele herhalingslijst wordt herhaald.<br><br><b>i Opmerking</b><br>Hiermee wordt de meest volledige herhaling uitgevoerd; deze bewerking neemt echter de meeste tijd in beslag.                       |
| <i>Externe planningen herhalen</i> (Alleen beschikbaar bij herhaling in twee richtingen) | Externe exemplaren in behandeling worden herhaald van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie en voltooide exemplaren van de oorspronkelijke locatie worden herhaald naar de doellocatie.          |
| <i>Documentsjablonen herhalen</i>                                                        | Alle objecten die geen exemplaren zijn (lokaal uitgevoerd of rapporten die zijn geselecteerd voor externe planning), worden herhaald. Deze bestaat uit gebruikers, groepen, mappen, rapporten, enzovoort. |
| <i>Lokaal uitgevoerde, voltooide exemplaren herhalen</i>                                 | Voltooide exemplaren worden alleen van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie herhaald.                                                                                                           |

10. Klik op **OK**.

## 26.9.2 Herhalingstaken plannen

Nadat u eenmaal een herhalingstaak hebt gedefinieerd, kunt u plannen dat deze eenmaal of regelmatig wordt uitgevoerd. U kunt ook meerdere herhalingstaken op één doellocatie vanaf één oorspronkelijke locatie plannen.

### **i** Opmerking

Als u meerdere herhalingstaken op één doellocatie plant, kan er door slechts één herhalingstaak tegelijk verbinding worden gemaakt met de oorspronkelijke locatie. Andere herhalingstaken die verbinding proberen te maken, krijgen de status *In behandeling* en behouden deze totdat automatische verbinding met de oorspronkelijke locatie mogelijk is.



## 26.9.2.1 Een herhalingstaak plannen

1. Ga naar het gebied [Federatie](#) in de CMC.
2. Selecteer de [herhalingstaak](#) die u wilt plannen.
3. Klik op ► [Acties](#) ► [Planningen](#) ►.
4. Selecteer de gewenste planningsopties.

## 26.9.3 Herhalingstaken wijzigen

Nadat u een herhalingstaak hebt gemaakt in Federatie, kunt u de eigenschappen ervan wijzigen.

### 26.9.3.1 Een herhalingstaak wijzigen

1. Ga naar het gebied [Federatie](#) in de CMC.
2. Klik op de map [Externe verbindingen](#).
3. Selecteer de [externe verbinding](#) waarin de gewenste [herhalingstaak](#) zich bevindt.
4. Selecteer de [herhalingstaak](#) die u wilt wijzigen.
5. Klik op ► [Beheren](#) ► [Objecteigenschappen beheren](#) ►.
6. Bekijk en bewerk de [eigenschappen](#), [planning](#), [geschiedenis](#), [herhalingslijst](#) en [gebruikersbeveiliging](#), indien noodzakelijk.

| Secties               | Beschrijving                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschappen         | De naam, beschrijving en andere algemene eigenschappen en opties van de herhalingstaak wijzigen. |
| Planning              | Een terugkerende planning instellen voor de herhalingstaak.                                      |
| Geschiedenis          | Alle exemplaren van de herhalingstaak weergeven en beheren.                                      |
| Herhalingslijst       | De geselecteerde herhalingslijst wijzigen.                                                       |
| Gebruikersbeveiliging | De rechten voor de herhalingstaak instellen.                                                     |

## 26.9.4 Een logboek weergeven na uitvoering van een herhalingstaak

Elke keer als u een herhalingstaak uitvoert, wordt door de functie Federatie automatisch een logboekbestand gemaakt op de doellocatie. Voor de logboekbestanden worden XML 1.1-standaarden gebruikt en is een webbrowser vereist die XML 1.1 ondersteunt.

Een herhalingslogboekbestand weergeven:

1. Ga naar het gebied *Federatie* in de CMC.
2. Klik op *Alle herhalingstaken*.
3. Selecteer een *herhalingstaak* in de lijst.
4. Klik op *Eigenschappen*.  
De *eigenschappenpagina* van de herhalingstaak wordt weergegeven.
5. Klik op *Geschiedenis*.
6. Klik op de *Exemplartaal* van het logboekbestand om voltooide herhalingstaken weer te geven of klik op de status *Mislukt* als u een logboekbestand met mislukte herhalingstaken wilt weergeven.
7. Selecteer het gewenste exemplaar om het logboekbestand weer te geven.  
Het logboekbestand wordt gegenereerd in de XML-indeling en met behulp van een XSL-formulier worden de gegevens geconverteerd naar een HTML-pagina.

U kunt het XML-logboekbestand weergeven vanaf de computer met de SIA (Server Intelligence Agent) waarin de Adaptive Job Server zich bevindt. U vindt het logboekbestand op de volgende locatie:

- Onder Windows: <Installatiemap>\SAP BusinessObjects XI 4.0\logging.
- Onder Unix: <Installatiemap>/sap\_bobj/logging

## 26.10 Opschoning van objecten beheren

In Federatie moet u gedurende het gehele herhalingsproces objecten opschonen om er zeker van te zijn dat alle objecten die u op de oorspronkelijke locatie verwijdert, ook op de doellocaties worden verwijderd.

Voor het opschonen van objecten zijn twee elementen nodig: een externe verbinding en een herhalingstaak. Een extern verbindingsobject definieert algemene opschoningsopties en de herhalingstaak voert de opschoning uit na het verstrijken van het interval.

### 26.10.1 Een object opschonen

Afzonderlijke herhalingstaken waarvoor dezelfde externe verbinding wordt gebruikt, werken samen tijdens het opschonen van objecten. Dit betekent dat uw herhalingstaak objecten in de eigen herhalingslijst opschooit, maar ook de objecten in andere herhalingslijsten die dezelfde externe verbinding gebruiken. Een externe verbinding wordt alleen als identiek beschouwd als het bovenliggende element van de herhalingstaak hetzelfde externe verbindingsobject is.



#### Voorbeeld

Met herhalingstaak A en B worden object A en B herhaald. Beide objecten worden vanuit dezelfde oorspronkelijke locatie herhaald en gebruiken dezelfde externe verbinding. Als object B op de oorspronkelijke locatie wordt verwijderd, detecteert herhalingstaak A dat object B is verwijderd. Hoewel het object wordt herhaald door herhalingstaak B, wordt object B ook verwijderd van de doellocatie. Wanneer herhalingstaak B wordt uitgevoerd, is het opschonen van objecten niet meer nodig.

### Opmerking

Alleen de objecten op de doellocatie worden bij het opschonen van objecten verwijderd. Wanneer u een object op de oorspronkelijke locatie verwijdert dat onderdeel is van een herhalingstaak, wordt het object ook op de doellocatie verwijderd. Als een object op de doellocatie wordt verwijderd, wordt dit object bij het opschonen van objecten niet verwijderd op de oorspronkelijke locatie, zelfs niet als een herhalingstaak in beide richtingen wordt uitgevoerd.

Objecten die uit de herhalingslijst zijn verwijderd, worden niet verwijderd van de doellocatie. Voor het correct verwijderen van een object dat in een herhalingslijst vermeld wordt, moet u het zowel op de doellocatie als op de oorspronkelijke locatie verwijderen. Objecten die via afhankelijkheidsberekeningen zijn herhaald, worden niet verwijderd.

## 26.10.2 Limieten voor het opschonen van objecten

In het object Externe verbinding kunt u het aantal objecten definiëren dat in een herhalingstaak gelijktijdig moet worden opgeschoond. Federatie detecteert automatisch waar het opschonen eindigt. De volgende keer dat u een herhalingstaak uitvoert, wordt hierdoor de volgende opschoning gestart vanaf dit punt.

### Tip

Als u een herhalingstaak sneller wilt voltooien, kunt u het aantal objecten dat moet worden opgeschoond verkleinen.

### Voorbeeld

Met herhalingstaak A en B worden object A en B herhaald. Beide objecten worden vanaf dezelfde oorspronkelijke locatie herhaald en gebruiken dezelfde externe verbinding.

Wanneer op de oorspronkelijke locatie object B wordt verwijderd en de limiet voor opschoningsobjecten is ingesteld op 1, wordt op het moment dat herhalingstaak A opnieuw wordt uitgevoerd, gecontroleerd of object A is verwijderd. Object B wordt niet gecontroleerd en ook niet verwijderd.

Vervolgens wordt herhalingstaak B uitgevoerd en wordt het opschonen van objecten gestart op het punt waar herhalingstaak A is geëindigd. Bij deze herhalingstaak wordt wel gecontroleerd of object B is verwijderd en wordt het object van de doellocatie verwijderd. U vindt deze optie op het tabblad Eigenschappen van het object Externe verbinding: "Beperk het aantal opschoningsobjecten tot:".

### Opmerking

Als u deze optie niet selecteert, wordt er door alle herhalingstaken die deze externe verbinding gebruiken, gecontroleerd welke objecten moeten worden opgeschoond.

## 26.10.3 Frequentie voor het opschonen van objecten

In het veld “Opschoningsfrequentie” voor de externe verbinding kunt u instellen hoe vaak objecten bij een herhalingstaak moeten worden opgeschoond.

### Opmerking

Geef een positief geheel getal op; dit getal staat voor het aantal uren dat moet worden gewacht voordat de volgende opschoning wordt uitgevoerd.

### Voorbeeld

Met herhalingstaak A en B worden object A en B herhaald. Beide objecten worden vanaf dezelfde oorspronkelijke locatie herhaald en gebruiken dezelfde externe verbinding.

Als object B van de oorspronkelijke locatie is verwijderd en alle volgende voorwaarden waar zijn, wordt door de herhalingstaak gecontroleerd of object A is verwijderd.

- De objectlimiet is 1
- De opschoningsfrequentie is 150 uur
- Herhalingstaak A wordt als volgende taak uitgevoerd

Omdat de objectlimiet 1 is, wordt object B niet gecontroleerd of verwijderd op de doellocatie.

De volgende opschoning vindt plaats 150 uur nadat de eerste controle door herhalingstaak A is uitgevoerd. Hoewel de herhalingstaken A en B vele malen binnen die 150 uur kunnen worden uitgevoerd, voert geen van beide een opschoning uit. Na de 150 uur voert de eerstvolgende herhalingstaak de opschoning uit. Dan wordt vastgesteld dat object B op de oorspronkelijke locatie is verwijderd en wordt dit object vervolgens ook op de doellocatie verwijderd.

## Opties in- en uitschakelen

Bij elke herhalingstaak kan een opschoning worden uitgevoerd. Gebruik de optie “Opschonen van objecten op doel inschakelen” om aan te geven of bij een herhalingstaak objecten moeten worden opgeschoond. Wanneer u dringende herhalingstaken hebt, kunt u het opschonen van objecten ook overslaan zodat de taken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Schakel hiertoe Objecten opschonen uit.

## Verwante informatie

[Limieten voor het opschonen van objecten \[pagina 815\]](#)

## 26.11 Conflictopsporing en -oplossing beheren

Bij Federatie kan een conflict ontstaan wanneer de eigenschappen van een object op zowel de oorspronkelijke locatie als de doellocatie worden gewijzigd. Eigenschappen op zowel het bovenste niveau als geneste eigenschappen van een object worden gecontroleerd op conflicten. Er kan bijvoorbeeld een conflict ontstaan als een rapport of de naam van een rapport op zowel de oorspronkelijke locatie als de doellocatie wordt gewijzigd.

In sommige gevallen ontstaat geen conflict. Bijvoorbeeld als de naam van een rapport wordt gewijzigd op de oorspronkelijke locatie en de beschrijving van de herhaalde versie wordt gewijzigd op de doellocatie, worden de wijzigingen samengevoegd en ontstaat er geen conflict.

### 26.11.1 Conflicten als gevolg van herhaling in één richting oplossen

Bij herhaling in één richting zijn er twee opties voor conflictoplossing.

#### Oorspronkelijke site heeft voorrang

Wanneer een conflict ontstaat bij herhaling in één richting, heeft het object van de oorspronkelijke locatie voorrang. Wijzigingen in objecten op doellocaties worden overschreven door de gegevens op de oorspronkelijke locatie. Als een rapport bijvoorbeeld zowel op de oorspronkelijke locatie als op de doellocatie wordt gewijzigd, wordt na de volgende herhalingstaak de wijziging op de doellocatie overschreven door de versie van de oorspronkelijke locatie.

#### Opmerking

Aangezien het conflict automatisch is opgelost, wordt het niet in het logboekbestand geregistreerd en wordt het object niet vermeld in de lijst met conflicterende objecten.

#### Geen automatische conflictoplossing

Wanneer zich een conflict voordoet en u “Geen automatische conflictoplossing” hebt geselecteerd, wordt het conflict niet opgelost, wordt er geen logboekbestand gegenereerd en wordt het object niet vermeld in de lijst met conflicterende objecten.

Beheerders kunnen in het gebied Federatie van de CMC een lijst ophalen met alle herhaalde objecten waarin een conflict is ontstaan. Objecten waarin een conflict is ontstaan, worden gegroepeerd door de externe verbinding waarmee de verbinding met de oorspronkelijke locatie tot stand is gebracht. Als u deze lijsten wilt ophalen, gaat u naar de map Herhalingsfouten in het gebied Federatie van de CMC en selecteert u de gewenste externe verbinding. Alle herhaalde objecten op een doellocatie worden gemarkeerd met het herhalingspictogram. Als er een conflict is, worden objecten gemarkeerd met het conflictpictogram. Er wordt ook een waarschuwingsbericht op de [eigenschappenpagina](#) weergegeven.

### Opmerking

Wanneer een herhalingstaak die gebruikmaakt van een externe verbinding is voltooid, wordt de lijst bijgewerkt. Deze lijst bevat alle conflicterende objecten voor alle herhalingstaken die gebruikmaken van de desbetreffende externe verbinding.

### Opmerking

Gebruikers die toegang hebben tot de CMC en de herhalingstaken, kunnen het XML-logboek raadplegen; dit wordt in de map voor logboekbestanden opgeslagen. Met een objectpictogram van een doellocatie wordt een conflict aangeduid. Tijdens de verwerking wordt er een conflictlogboek gemaakt.

Ahmed wijzigt rapport A op de oorspronkelijke locatie. Marian wijzigt de herhaalde versie van het rapport op de doellocatie. De volgende keer dat de herhalingstaak wordt uitgevoerd, ontstaat er een conflict in het rapport omdat dit op beide locaties is gewijzigd en het conflict niet automatisch wordt opgelost.

Het rapport op de doellocatie blijft behouden en de wijzigingen in het rapport op de oorspronkelijke locatie worden niet herhaald. Alle volgende replicatietaken worden op dezelfde manier verwerkt, totdat dit conflict is opgelost. Wijzigingen in het rapport op de oorspronkelijke locatie worden niet herhaald, totdat het conflict handmatig is opgelost.

### Opmerking

In dit geval wordt het object niet herhaald. Ook wijzigingen die geen conflict veroorzaken, worden niet herhaald.

#### **Er zijn drie opties voor het handmatig oplossen van een conflict:**

1. Maak een herhalingstaak waarmee alleen de conflicterende objecten worden herhaald. Deze taak moet gebruikmaken van dezelfde externe verbinding en herhalingslijst.  
Als u de wijzigingen op de oorspronkelijke locatie wilt behouden, maakt u een herhalingstaak. Stel de herhalingsmodus vervolgens in op "Vernieuwen vanaf oorsprong" en Automatische conflictoplossing op "Oorspronkelijke site heeft voorrang".  
Als u de wijzigingen op de doellocatie wilt behouden, maakt u een herhalingstaak met Herhalingstype = "Herhaling in beide richtingen", Herhalingsmodus = "Vernieuwen vanaf doel" en Automatische conflictoplossing = "Doelsite heeft voorrang".

### Opmerking

Stel in de herhalingsmodus "Vernieuwen vanaf oorsprong" of "Vernieuwen vanaf doel" in om alleen de conflicterende objecten in de herhalingslijst te selecteren. Op deze manier worden andere objecten niet herhaald. Plan vervolgens wanneer de herhalingstaak moet worden uitgevoerd; de geselecteerde objecten worden herhaald en het conflict wordt opgelost zoals aangegeven.

2. Maak een herhalingstaak waarmee alleen de conflicterende objecten worden herhaald. Deze taak moet gebruikmaken van dezelfde externe verbinding. In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij optie 1, kunt u echter een nieuwe herhalingslijst maken op de oorspronkelijke locatie. Gebruik alleen de conflicterende objecten en maak een nieuwe herhalingstaak voor deze specifieke herhalingslijst.  
Als u de wijzigingen op de oorspronkelijke locatie wilt behouden, stelt u Automatische conflictoplossing in op "Oorspronkelijke site heeft voorrang".  
Als u de wijzigingen op de doellocatie wilt behouden, stelt u Automatische conflictoplossing in op "Doelsite heeft voorrang" en Herhalingstype op "Herhaling in beide richtingen".

3. Voor herhaling in één richting kunt u alleen het object op de doellocatie verwijderen. De volgende keer dat de herhalingstaak wordt uitgevoerd, wordt het object van de oorspronkelijke locatie herhaald naar de doellocatie.

#### **Opmerking**

Wees voorzichtig bij het verwijderen van objecten, omdat andere objecten die hiervan afhankelijk zijn, hierdoor mogelijk worden verwijderd, uitgeschakeld of niet meer zijn beveiligd. Optie 1 en 2 worden aanbevolen.

## **26.11.2 Conflicten als gevolg van replicatie in twee richtingen oplossen**

Bij herhaling in beide richtingen zijn er drie opties voor conflictoplossing:

- Oorspronkelijke site heeft voorrang
- Doelsite heeft voorrang
- Geen automatische conflictoplossing

### **Oorspronkelijke site heeft voorrang**

Wanneer een conflict ontstaat, krijgt de oorspronkelijke locatie voorrang en worden de wijzigingen op de doellocatie overschreven.

#### **Voorbeeld**

Lidy wijzigt de naam van een rapport in Rapport A. Stefan wijzigt de naam van de herhaalde rapportversie op de doellocatie in Rapport B. Wanneer de volgende herhalingstaak wordt uitgevoerd, wordt de herhaalde versie op de doellocatie omgezet in Rapport A.

Er wordt geen conflict geregistreerd in het logboekbestand en het object wordt niet vermeld in de lijst met conflicterende objecten, omdat het conflict is opgelost conform de instellingen van de gebruiker op de oorspronkelijke locatie.

### **Doelsite heeft voorrang**

Wanneer er een conflict ontstaat, blijven de wijzigingen op de doellocatie intact en worden alle wijzigingen herhaald naar de oorspronkelijke locatie.

#### **Voorbeeld**

Karel wijzigt de naam van een rapport in Rapport A. Peter wijzigt de naam van de herhaalde rapportversie op de doellocatie in Rapport B. Wanneer de herhalingstaak wordt uitgevoerd, wordt er een conflict gedetecteerd. De naam van het doelrapport blijft Rapport B.

Bij herhaling in beide richtingen worden de wijzigingen ook herhaald naar de oorspronkelijke locatie. In dit scenario wordt de oorspronkelijke locatie bijgewerkt en wordt de naam van het bijbehorende rapport gewijzigd in Rapport B. Er wordt geen conflict in het logboekbestand geregistreerd en het object wordt niet vermeld in de lijst met conflicterende objecten, omdat het conflict is opgelost conform de instellingen van de gebruiker.

## Geen automatische conflictoplossing

Wanneer “Geen automatische conflictoplossing” is geselecteerd, worden conflicten niet opgelost. Het conflict wordt geregistreerd in een logboek en kan handmatig door de beheerder worden opgelost.

### Opmerking

Met een objectpictogram wordt aangegeven dat er een conflict is ontstaan.

### Opmerking

Hoewel bij herhaling in beide richtingen wijzigingen naar zowel de oorspronkelijke locatie als naar de doellocatie worden herhaald, worden alleen de versies op de doellocatie gemarkeerd met een conflictpictogram.

### Opmerking

Gebruikers die toegang hebben tot de CMC en de herhalingstaken, kunnen het XML-logboek raadplegen; dit wordt in de map voor logboekbestanden geplaatst. Met een objectpictogram van een doellocatie wordt een conflict aangeduid. Tijdens de verwerking wordt er een conflictlogboek gemaakt.

De beheerder kan in het gebied Federatie van de CMC een lijst ophalen met alle herhaalde objecten waarin een conflict is ontstaan. Objecten waarin een conflict is ontstaan, worden gegroepeerd door de externe verbinding waarmee de verbinding met de oorspronkelijke locatie tot stand is gebracht. Als u deze lijsten wilt openen, gaat u naar ► [CMC](#) ► [Federatie](#) ► [Herhalingsfouten](#) ► [Externe verbinding](#) ►.

### Opmerking

Wanneer een herhalingstaak die gebruikmaakt van een externe verbinding is voltooid, wordt de lijst bijgewerkt. Deze lijst bevat alle conflicterende objecten voor alle herhalingstaken die gebruikmaken van de desbetreffende externe verbinding. Alle herhaalde objecten op een doellocatie worden gemarkeerd met het herhalingspictogram. Als er een conflict is, worden objecten gemarkeerd met het conflictpictogram.

### Voorbeeld

Michel wijzigt rapport A op de oorspronkelijke locatie. Daan wijzigt de herhaalde versie van het rapport op de doellocatie. Wanneer de volgende herhalingstaak wordt uitgevoerd, ontstaat er een conflict in het rapport, omdat dit op beide locaties is gewijzigd en het conflict niet automatisch wordt opgelost.

Het rapport op de doellocatie blijft ongewijzigd en de wijzigingen in het rapport op de oorspronkelijke locatie worden niet herhaald. Alle volgende replicatietaken worden op dezelfde manier verwerkt, totdat het conflict is opgelost. Wijzigingen in het rapport op de oorspronkelijke locatie worden niet herhaald totdat het conflict handmatig is opgelost door de (gedelegeerde) beheerder.



### **i** Opmerking

In dit geval wordt het object niet herhaald. Ook wijzigingen die geen conflict veroorzaken, worden niet herhaald.

### **i** Opmerking

Gebruikers die toegang hebben tot de CMC en de herhalingstaken, kunnen het XML-logboek raadplegen; dit wordt in de map voor logboekbestanden geplaatst. Met een objectpictogram van een doellocatie wordt een conflict aangeduid. Tijdens de verwerking wordt er een conflictlogboek gemaakt.

De beheerder kan in het gebied Federatie van de CMC een lijst ophalen met alle herhaalde objecten waarin een conflict is ontstaan. Objecten waarin een conflict is ontstaan, worden gegroepeerd door de externe verbinding waarmee de verbinding met de oorspronkelijke locatie tot stand is gebracht. Als u deze lijsten wilt openen, gaat u naar ► [CMC](#) ► [Federatie](#) ► [Herhalingsfouten](#) ► [Externe verbinding](#) ►.

### **i** Opmerking

Wanneer een herhalingstaak die gebruikmaakt van een externe verbinding is voltooid, wordt de lijst bijgewerkt. Deze lijst bevat alle conflicterende objecten voor alle herhalingstaken die gebruikmaken van de desbetreffende externe verbinding. Alle herhaalde objecten op een doellocatie worden gemarkeerd met het herhalingspictogram. Als er een conflict is, worden objecten gemarkeerd met het conflictpictogram.

#### **Er zijn drie opties voor het handmatig oplossen van een conflict:**

1. Maak een herhalingstaak waarmee alleen de conflicterende objecten worden herhaald. Deze taak moet gebruikmaken van dezelfde externe verbinding en herhalingslijst.  
Als u de wijzigingen op de oorspronkelijke locatie wilt behouden, maakt u een herhalingstaak. Stel Herhalingsmodus vervolgens in op "Vernieuwen vanaf oorsprong" en Automatische conflictoplossing op "Oorspronkelijke site heeft voorrang".  
Als u de wijzigingen op de doellocatie wilt behouden, maakt u een herhalingstaak en stelt u Herhalingstype in op "Herhaling in beide richtingen", Herhalingsmodus op "Vernieuwen vanaf doel" en Automatische conflictoplossing op "Doelsite heeft voorrang".

### **i** Opmerking

Stel in de herhalingsmodus "Vernieuwen vanaf oorsprong" of "Vernieuwen vanaf doel" in om alleen de conflicterende objecten in de herhalingslijst te selecteren. Op deze manier worden andere objecten niet herhaald. Plan vervolgens wanneer de herhalingstaak moet worden uitgevoerd; de geselecteerde objecten worden herhaald en het conflict wordt opgelost zoals aangegeven.

2. Maak een herhalingstaak waarmee alleen de conflicterende objecten worden herhaald. Deze taak moet gebruikmaken van dezelfde externe verbinding. In tegenstelling tot hetgeen het geval is bij optie 1, kunt u echter een nieuwe herhalingslijst maken op de oorspronkelijke locatie. Gebruik alleen de conflicterende objecten en maak een nieuwe herhalingstaak voor deze specifieke herhalingslijst.  
Om de wijzigingen op de oorspronkelijke locatie te behouden, stelt u de automatische conflictoplossing in op: "Oorspronkelijke locatie heeft voorrang".  
Om de wijzigingen op de doellocatie te behouden, stelt u de automatische conflictoplossing in op: "Doellocatie heeft voorrang" en het herhalingstype op: "Herhaling in twee richtingen".
3. Verwijder het object van de locatie waarop deze zich niet moet bevinden.

### **i** Opmerking

Wees voorzichtig bij het verwijderen van objecten, omdat andere objecten die hiervan afhankelijk zijn, hierdoor mogelijk worden verwijderd, uitgeschakeld of niet meer zijn beveiligd. Optie 1 en 2 worden aanbevolen.

Als u de wijzigingen op de doellocatie wilt behouden, kunt u het object op de oorspronkelijke locatie verwijderen. De volgende keer dat de herhalingstaak wordt uitgevoerd, wordt het object van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie herhaald.

### **i** Opmerking

Wees voorzichtig bij het verwijderen van een object op een oorspronkelijke locatie; andere doellocaties die dat object herhalen, voeren hun herhalingstaak mogelijk uit voordat de kopie weer is teruggeplaatst. Hierdoor wordt het object op de andere doellocaties verwijderd en is het pas weer beschikbaar wanneer de kopie is teruggeplaatst.

Als u de wijzigingen op de oorspronkelijke locatie wilt behouden, kunt u het object op de doellocatie verwijderen.

## 26.12 Webservices gebruiken in Federatie

De functie Federatie gebruikt webservices voor het verzenden van objecten en de bijbehorende wijzigingen van de oorspronkelijke locatie naar doellocatie(s) en omgekeerd. Federatie-specifieke webservices worden automatisch in de installatie van BI-platform geïnstalleerd en geïmplementeerd. Mogelijk wilt u echter eigenschappen of aangepaste implementaties in webservices aanpassen om de functionaliteit te verbeteren, zoals in deze sectie wordt beschreven.

### **➔** Tip

Voor het verbeteren van bestandsbeheer en -functionaliteit, schakelt u de bestandencache in Federatie in.

### 26.12.1 Sessievariabelen

Als u veel inhoudsbestanden wilt overdragen in één herhalingstaak, kunt u overwegen om de sessietime-out voor de Federatie-webservices te verhogen.

Deze eigenschap bevindt zich in het bestand `dsws.properties`:

```
<installatiemap toepassingsserver>\dswsbobje\Web-INF\classes
```

Bijvoorbeeld:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\classes
```

Activeer een sessievariabele door het volgende op te geven:

```
session.timeout = x
```

Waarbij "x" de gewenste tijd aanduidt; "x" wordt gemeten in seconden. Als deze niet is opgegeven, is de standaardwaarde 1200 seconden of 20 minuten.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

## 26.12.2 Bestandencache

De bestandencache stelt webservices in staat zeer grote bijlagen te verwerken zonder het geheugen als buffer te gebruiken. Als de bestandencache niet is ingeschakeld bij de overdracht van grote volumes, loopt het geheugen van Java Virtual Machine mogelijk helemaal vol en mislukt de herhalingsbewerking.

### i Opmerking

Het gebruik van de bestandencache komt de prestaties ten goede, omdat de webservices voor de verwerking gebruikmaken van bestanden in plaats van het geheugen. U kunt ook een combinatie van beide mogelijkheden gebruiken door grote hoeveelheden naar een bestand te sturen en kleinere naar het geheugen.

Als u de bestandencache wilt inschakelen, past u het bestand `Axis2.xml` aan op de volgende locatie:

```
<installatiemap toepassingsserver>\dswsbobje\Web-Inf\conf
```

Bijvoorbeeld:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf
```

Typ het volgende:

```
<parameter name="cacheAttachments" locked="false">true</parameter>
<parameter name="attachmentDIR" locked="false">temp directory</parameter>
<parameter name="sizeThreshold" locked="false">4000</parameter>
```

### i Opmerking

De eenheid voor de drempelwaarde is bytes.

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

## 26.12.3 Aangepaste implementatie

Federatie-webservices kunnen automatisch worden geïmplementeerd en hiervoor moeten de services “federator”, “biplatform” en “session” worden geactiveerd. Als u Federatie of een andere webservice wilt uitschakelen, past u het desbetreffende webservicestbestand `service.xml` aan.

De webservices van BI-platform bevinden zich in:

```
<installatiemap toepassingsserver>\dswsbobje\WEB-INF\services
```

Voorbeeld:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\services
```

Webservices uitschakelen:

- Voeg de eigenschap “activate” toe aan de code voor de servicenaam in het bestand `service.xml` en stel deze in op `False`.
- Start de Java-toepassingsserver opnieuw op.

Voorbeeld: Federatie uitschakelen

Het bestand `services.xml` bevindt zich in:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\services\federator\META-INF
```

Wijzig de servicenaam van:

```
<service name="Federator">
```

in:

```
<service name="Federator" activate="false">
```

De nieuwe eigenschappen worden pas toegepast nadat de gewijzigde webtoepassing opnieuw is geïmplementeerd op de computer die de webtoepassingsserver uitvoert. Gebruik WDeploy om het WAR-bestand opnieuw op de webtoepassingsserver te implementeren. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* als u informatie wilt over het gebruik van WDeploy.

## 26.13 Externe planning en lokaal uitgevoerde exemplaren

In deze sectie wordt aandacht besteed aan externe planning, lokaal uitgevoerde exemplaren en gedeelde exemplaren. Met deze functies kunnen rapporten worden uitgevoerd op de locatie waar de gegevens zijn opgeslagen en worden de voltooide exemplaren vervolgens naar de juiste locatie verzonden.

## 26.13.1 Externe planning

In Federatie kunt u een rapport plannen op de doellocatie en vervolgens verwerken op de oorspronkelijke locatie. Het verwerkte exemplaar wordt geretourneerd naar de doellocatie.

Als u externe planning wilt inschakelen, plant u een rapport op de gebruikelijke manier en schakelt u de optie "Uitvoeren op oorspronkelijke locatie" in. Als u deze optie wilt inschakelen, klikt u op ► [Planning](#) ► [Servergroep voor planning](#) ► [Uitvoeren op oorspronkelijke locatie](#) ►. Nadat de geplande exemplaren zijn gemaakt, krijgen ze de status Uitstaand.

Bij externe planning worden de verzonden gegevens op de doellocatie genegeerd en behoudt het rapportexemplaar de status In behandeling.

Wanneer voor de volgende herhalingstaak de optie voor externe planning is ingeschakeld, wordt het rapportexemplaar voor verwerking naar de oorspronkelijke locatie gekopieerd. Het exemplaar blijft uitstaand totdat het door de Scheduler is verwerkt. Intussen worden alle eerder voltooide exemplaren en objectwijzigingen geretourneerd door de herhalingstaak die het exemplaar heeft verzonden.

Wanneer het exemplaar op de oorspronkelijke locatie is verwerkt, krijgt het de status Voltooid. Wanneer de volgende herhalingstaak voor het rapport in de externe planning wordt uitgevoerd, wordt het voltooide exemplaar gebruikt om de kopie op de doellocatie bij te werken. Nadat het exemplaar is bijgewerkt, krijgt het op de doellocatie de status Voltooid.

### Opmerking

Een herhalingstaak moet tweemaal worden uitgevoerd voordat een exemplaar de status Voltooid krijgt.

### Voorbeeld

1. Tom schakelt externe planning in voor rapport A.
2. Rapport A wordt op de doellocatie gemaakt en heeft de status In behandeling.
3. Herhalingstaak A wordt uitgevoerd. Eerst worden wijzigingen op de oorspronkelijke locatie herhaald naar de doellocatie (inclusief wijzigingen in eerder voltooide exemplaren). Vervolgens wordt het uitstaande exemplaar gekopieerd naar de oorspronkelijke locatie, evenals de wijzigingen die van de doellocatie naar de oorspronkelijke locatie moeten worden gerepliceerd.
4. Het exemplaar met de status In behandeling wordt op de oorspronkelijke locatie door de Scheduler naar de juiste Job Server verzonden voor verwerking. Het exemplaar wordt verwerkt en met de status Voltooid op de oorspronkelijke locatie geplaatst.
5. Herhalingstaak A wordt weer uitgevoerd. Wanneer de inhoud van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie wordt herhaald, wordt het voltooide rapportexemplaar A verzonden en worden de wijzigingen aangebracht in de versie op de doellocatie.
6. Wanneer deze taak is voltooid, is de versie op de doellocatie voltooid.

Externe planning werkt alleen voor herhalingstaken in beide richtingen. De optie "Externe planningen herhalen" moet zijn ingeschakeld. Deze optie bevindt zich op de pagina [Eigenschappen van herhalingstaak](#) in het gebied "Herhalingsfilters". Het kan voorkomen dat u extern geplande taken vaker wilt herhalen dan de andere objecten in uw herhalingslijst. Maak hiertoe twee herhalingstaken. Voor de taak waarmee u de extern geplande objecten wilt herhalen, schakelt u "Externe planningen herhalen" in. Schakel voor de andere taak de optie "Documentsjablonen herhalen" of "Alle objecten herhalen (geen filter)" in.

### **i** Opmerking

Als u externe planning inschakelt, worden voltooide en mislukte exemplaren op zowel de oorspronkelijke locatie als op de doellocatie weergegeven.

Als een gebruiker op de doellocatie de optie voor externe planning voor een rapport inschakelt terwijl deze gebruiker niet bestaat op de oorspronkelijke locatie, mislukt het exemplaar op de oorspronkelijke locatie. De eigenaar van het mislukte exemplaar is de gebruikersaccount van het object Externe verbinding waarmee de verbinding naar de oorspronkelijke locatie is gemaakt.

Hoewel een herhalingstaak alleen voor externe planning kan worden ingesteld, blijft het de hogerliggende objecten van het rapportexemplaar herhalen. Als er wijzigingen worden aangebracht tussen herhalingen, houdt dit in dat het werkelijke rapport, de rapportmap, enzovoort worden herhaald. Als u niet wilt dat deze wijzigingen op de doellocatie worden herhaald naar de oorspronkelijke locatie, kunt u met behulp van beveiligingsrechten bepalen welke wijzigingen worden herhaald.

## **Verwante informatie**

[Beveiligingsrechten beheren \[pagina 795\]](#)

## **26.13.2 Lokaal uitgevoerde exemplaren**

Lokaal uitgevoerde exemplaren zijn exemplaren van een rapport die zijn gegenereerd op basis van rapporten op de doellocatie. In Federatie kunt u de voltooide exemplaren op de doellocatie herhalen naar de oorspronkelijke locatie.

Als met een herhalingstaak voltooide en mislukte exemplaren van de doellocatie moeten worden herhaald naar de oorspronkelijke locatie, klikt u op ► [Eigenschappen van herhalingstaak](#) ► [Herhalingsfilters](#) ► [Lokaal uitgevoerde, voltooide exemplaren herhalen](#) ►.

In bepaalde gevallen wilt u met een herhalingstaak alleen lokaal uitgevoerde exemplaren herhalen. Schakel hiertoe "Lokaal uitgevoerde, voltooide exemplaren herhalen" in.

### **i** Opmerking

Wanneer u lokaal uitgevoerde exemplaren inschakelt voor een herhalingstaak, worden zowel voltooide als mislukte exemplaren herhaald naar de oorspronkelijke locatie. Dit betekent dat er zowel op de oorspronkelijke locatie als op de doellocatie kopieën zullen zijn.

Uitstaande exemplaren worden nooit gerepliceerd.

Als de eigenaar van een lokaal uitgevoerd exemplaar niet op de oorspronkelijke locatie bestaat, wordt de gebruikersaccount die voor het maken van de verbinding met het object Externe verbinding wordt gebruikt de eigenaar.

## 26.13.3 Exemplaren delen

Als u de opties voor externe planning en lokaal uitgevoerde exemplaren voor een herhalingstaak inschakelt, worden exemplaren mogelijk gedeeld wanneer u één oorspronkelijke locatie met vele doellocaties hebt waarop hetzelfde rapport wordt herhaald.

### Voorbeeld

Rapport A bevindt zich op de oorspronkelijke locatie en wordt door zowel doellocatie A als B herhaald. Het delen van exemplaren vindt plaats op beide doellocaties:

- Bij ingeschakelde herhalingstaken met “Externe planningen herhalen” en/of “Lokaal uitgevoerde, voltooide exemplaren herhalen” wordt rapport A herhaald met dezelfde bovengenoemde herhalingstaak.
- Rapport A is op de doellocatie gepland voor “uitvoering op de oorspronkelijke locatie” en/of voor lokale uitvoering.

In het geval waarin rapport A op zowel doellocatie A als B wordt herhaald en de bijbehorende herhalingstaken externe planning en/of lokaal uitgevoerde exemplaren herhalen, worden alle exemplaren die op doellocatie A en/of namens doellocatie A op de oorspronkelijke locatie zijn verwerkt, met doellocatie B gedeeld.

Zo ook worden exemplaren die op doellocatie B en/of de oorspronkelijke locatie zijn verwerkt, gedeeld met doellocatie A. Uiteindelijk zullen op de oorspronkelijke locatie en de doellocaties A en B identieke exemplaren voorkomen.

Het delen van exemplaren is in veel gevallen ideaal. Bijvoorbeeld wanneer gebruikers van andere locaties gegevens moeten kunnen opvragen bij andere vestigingen. Als u in dergelijke gevallen wilt voorkomen dat exemplaren door lokale gebruikers worden weergegeven, moet u de juiste beveiligingsrechten instellen. Pas de rechten bijvoorbeeld toe op een rapportobject, zodat gebruikers alleen de exemplaren te zien krijgen waarvan ze zelf de eigenaar zijn.

### Opmerking

Op alle objecten zijn de beveiligingsregels van BI-platform van toepassing. Als u ervoor wilt zorgen dat gebruikers en groepen alleen bepaalde exemplaren kunnen weergeven, wordt u aangeraden rechten in te stellen, zodat de gebruikers alleen exemplaren kunnen weergeven waarvan ze zelf eigenaar zijn. Pas de rechten bijvoorbeeld toe op een rapportobject, zodat gebruikers alleen de exemplaren te zien krijgen waarvan ze zelf de eigenaar zijn.

## Verwante informatie

[Beveiligingsrechten beheren \[pagina 795\]](#)

## 26.14 Herhaalde inhoud importeren en overbrengen

In bepaalde gevallen wilt u mogelijk herhaalde inhoud van het ene BI-platform importeren in of overbrengen naar het andere. In deze sectie wordt dit in het kader van federatie beschreven.

### Opmerking

Objectmigraties kunnen het beste worden uitgevoerd door leden van de Beheerdersgroep, met name de gebruikersaccount Beheerder. Als u een object wilt migreren, moeten veel verwante objecten misschien ook worden gemigreerd. Het is misschien niet mogelijk om de vereiste beveiligingsrechten voor alle objecten te verkrijgen voor een gedelegeerde beheerdersaccount.

### 26.14.1 Herhaalde inhoud importeren

Als u met LifeCycle Manager inhoud van de ene implementatie van een BI-platform naar een andere importeert, worden via LifeCycle Manager geen herhalingspecifieke gegevens geïmporteerd die zijn gekoppeld aan herhaalde objecten die worden geïmporteerd. Dit betekent dat het object zich na het importeren gedraagt alsof het niet is herhaald. Dit is kenmerkend voor herhaalde objecten op een doellocatie en wordt in het volgende scenario beschreven.

### Voorbeeld

BI-platform A is een doelsite in een federatieproces. Rapport A, een herhaald rapport op systeem A, wordt met LifeCycle Manager van systeem A geïmporteerd naar BI-platform B.

**Resultaat:** wanneer rapport A naar BI-platform B wordt gekopieerd, bevat het geen herhaalde gegevens. Rapport A wordt niet meer gemarkeerd met een herhalingspictogram. Als het object een conflict had op BI-platform A, is dit niet het geval op systeem B. Het object wordt beschouwd als een object dat zich oorspronkelijk op systeem B bevond.

### Opmerking

De CUID kan al dan niet gelijk zijn, afhankelijk van de importopties die u in LifeCycle Manager opgeeft.

### 26.14.2 Herhaalde inhoud importeren en herhaling voortzetten

Wanneer u herhaalde inhoud hebt geïmporteerd, wilt u de geïmporteerde objecten mogelijk opnemen in een Federatie-proces. Er zijn twee scenario's: gebruik het systeem met de geïmporteerde objecten als oorspronkelijke locatie of gebruik het systeem als doellocatie. Wanneer u dit systeem als oorspronkelijke locatie wilt gebruiken, gaat u op de gebruikelijke manier verder met Federatie.

Wanneer u het systeem als doellocatie wilt gebruiken en de geïmporteerde objecten van de oorspronkelijke locatie wilt herhalen, gaat u als volgt te werk:



- Zorg ervoor dat de CUID van de objecten behouden blijft wanneer u LifeCycle Manager gebruikt.
- Let erop dat conflictoplossing voor de eerste herhalingstaak is ingesteld op "Oorspronkelijke locatie wint" of "Doellocatie wint".

#### ➔ Tip

In plaats van het object met LifeCycle Manager van een doellocatie te importeren in een andere doellocatie, is het efficiënter en aan te bevelen het object alleen te herhalen met Federatie.

#### Voorbeeld

Rapport A is gemaakt op BI-platform A. Op systeem X is Federatie gebruikt om rapport A van systeem A naar systeem X te herhalen. Vervolgens is rapport A met LifeCycle Manager van systeem X geïmporteerd in systeem Y.

**Plan:** systeem Y wil Federatie instellen op systeem A en rapport A behouden als onderdeel van de herhaling. Systeem Y is de doellocatie en Systeem A de oorspronkelijke locatie.

**Actie:** wanneer rapport A van systeem X wordt geïmporteerd in systeem Y, moet de CUID van rapport A behouden blijven. Wanneer de eerste herhalingstaak wordt uitgevoerd, wordt bovendien geprobeerd rapport A te herhalen. Aangezien het object al voorkomt op systeem Y, leidt herhaling tot een conflict. Geef aan welke versie moet worden gebruikt door conflictoplossing in te stellen op "Oorspronkelijke locatie wint" of "Doellocatie wint".

#### Opmerking

In dit voorbeeld is het raadzaam het object niet met LifeCycle Manager van een doellocatie te importeren in een andere doellocatie, maar het object te herhalen met Federatie. Rapport A wordt herhaald van systeem A naar systeem Y en u hoeft LifeCycle Manager niet te gebruiken voor het importeren van systeem X in systeem Y.

## 26.14.3 Inhoud overbrengen vanuit een testomgeving

In alle organisaties wordt eerst een testfase doorlopen voordat een product in een productieomgeving wordt geplaatst. Het is gebruikelijk om Federatie tussen BI-platformsystemen in een ontwikkel- of testomgeving te testen voordat Federatie wordt ingesteld op de productiecomputers. Wanneer u de oorspronkelijke locatie en doellocaties en de inhoud in een testomgeving hebt gemaakt, kunt u deze instellingen aan de hand van de volgende stappen overbrengen naar de productiecomputers:

1. Gebruik LifeCycle Manager om de inhoud van de oorspronkelijke locatie in de testomgeving over te brengen naar de productiecomputer die als oorspronkelijke locatie fungeert.

#### Opmerking

Wanneer u LifeCycle Manager gebruikt, kunt u het herhalingslijstobject niet selecteren.

2. Maak de herhalingslijst op de oorspronkelijke locatie in de productieomgeving en neem de gewenste inhoud op.
3. Kies een van de volgende twee opties:

- A) Maak een externe verbinding en de gewenste herhalingstaken op de productiecomputers die als doellocaties zullen fungeren.
- B) Importeer met LifeCycle Manager de externe verbinding en de herhalingstaken van de doellocatie in de ontwikkel- of QA-omgeving in de productiecomputers die als doellocaties fungeren. Bewerk de geïmporteerde externe verbindingen vervolgens, zodat ze verwijzen naar de productiecomputer die als oorspronkelijke locatie fungeert.

## 26.14.4 Opnieuw verwijzen naar een doellocatie

Als een object vanuit een oorspronkelijke site is herhaald, moet het momenteel altijd vanuit deze site worden herhaald en kan het niet vanaf een ander BI-platform worden herhaald als het externe verbindingsobject wordt bewerkt om naar een nieuw systeem te wijzen. Wanneer u een object probeert te herhalen dat vanuit een ander BI-platformsysteem is herhaald, kan het externe verbindingsobject niet worden herhaald. Als u een object wilt herhalen vanaf een andere oorspronkelijke locatie, moet u het eerst van de doellocatie verwijderen.

### **i** Opmerking

Wanneer u een herhaald object kopieert, wordt de CUID van de kopie gewijzigd en bevat de kopie geen herhalingsgegevens.

## 26.15 Gebruiksadviezen

U kunt Federator gebruiken om de prestaties van een herhalingstaak te optimaliseren.

Als één herhalingstaak een groot aantal objecten bevat, kunt u extra stappen uitvoeren om te zorgen dat de taak goed wordt uitgevoerd. Per herhalingstaak kunt u gewoonlijk maximaal 32.000 objecten herhalen. Voor bepaalde implementaties kan het echter nodig zijn om configuraties in te stellen met meer of minder herhalingen.

### **1) Configureer een exclusieve webserviceprovider.**

Als u gebruikmaakt van Federatie, wordt herhaalde inhoud via webservices verzonden. Bij een standaardinstallatie van het BI-platform wordt dezelfde webserviceprovider gebruikt voor alle webservices. Grotere herhalingstaken kunnen de webserviceprovider langer bezet houden en mogelijk een vertraagde respons op andere webserviceaanvragen of toepassingen veroorzaken.

Als u een groot aantal objecten tegelijkertijd wilt herhalen of verscheidene herhalingstaken achter elkaar wilt uitvoeren, kunt u overwegen om de webservices voor Federatie op een exclusieve Java-toepassingsserver te implementeren of een exclusieve webserviceprovider te gebruiken.

Gebruik hiervoor het installatieprogramma van BI-platform om webservices te installeren. Er moet al een Java-toepassingsserver actief zijn. Als u dit niet doet, installeert u de optie Onderdelen weblaag volledig zodat hiermee de webservices en Tomcat worden geïnstalleerd.

### **i** Opmerking

U moet informatie opgeven voor een bestaande CMS (bijvoorbeeld hostnaam, poort en wachtwoord van de beheerder).

### Opmerking

Geef de URI van de nieuwe webserviceprovider op in het veld voor de URI van de externe verbinding.

## 2) Vergroot het geheugen van de Java-toepassingsserver.

Vergroot het beschikbare geheugen van de Java-toepassingsserver als u per herhalingstaak veel objecten wilt herhalen of als de toepassingsserver wordt gedeeld met andere toepassingen.

Als u het BI-platform en Tomcat hebt geïmplementeerd, is de standaardgrootte van het beschikbare geheugen 1 GB. Het beschikbare geheugen voor Tomcat vergroten:

### Windows:

1. Klik op ► **Start** ► **Programma's** ► **Tomcat** ► **Tomcat-configuratie** ►.
2. Selecteer **Java**.
3. Zoek in het tekstvak **Java-opties** naar de vermelding `-Xmx1024M`.
4. Verhoog de waarde van de parameter `-Xmx1024M`.

### Voorbeeld

Als u het geheugen wilt vergroten tot 2 GB, geeft u op: `-Xmx2048M`

### Unix:

1. Ga naar `<BOE_installatiemap>/setup/` en open `env.sh` in een teksteditor. Verhoog de waarde van de parameter `-Xmx1024m`.
2. Zoek de volgende regels op:

```
if [-d "$BOBJEDIR"/tomcat]; then
set the JAVA_OPTS for Tomcat
JAVA_OPTS="-Dobj.enterprise.home=${BOBJEDIR}enterprise120
-Djava.awt.headless=true"
if ["$SOFTWARE" = "AIX" -o "$SOFTWARE" =
"SunOS" -o "$SOFTWARE" = "Linux"];
then
 JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m"
fi
export JAVA_OPTS
fi
```

3. Verhoog de waarde van de parameter `-Xmx1024m`.

### Voorbeeld

Als u het geheugen wilt vergroten tot 2 GB, geeft u op: `-Xmx2048m`

### ➔ Tip

Als u het geheugen van een andere Java-toepassingsserver wilt vergroten, raadpleegt u de documentatie bij de gewenste server.

## 3) Verlaag de grootte van de BIAR-bestanden die worden gemaakt.

De functie Federatie gebruikt webservices voor het herhalen van inhoud van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie en omgekeerd. Omwille van een efficiënte verzending worden objecten gegroepeerd en in BIAR-bestanden gecomprimeerd.

Als u een groot aantal objecten wilt herhalen, stelt u de Java-toepassingsserver zo in dat er kleinere BIAR-bestanden worden gemaakt. Federatie zorgt ervoor dat de objecten over een aantal kleinere BIAR-bestanden worden verdeeld, zodat u altijd net zoveel objecten kunt herhalen als u zelf wilt.

U kunt de grootte van de BIAR-bestanden verkleinen door de volgende Java-parameters aan de Java-toepassingsserver toe te voegen:

```
Dbobj.biar.suggestSplit
and
Dbobj.biar.forceSplit
```

Met `Dbobj.biar.suggestSplit` wordt ernaar gestreefd de nieuwe waarde voor de BIAR-bestanden te benaderen. De nieuwe waarde is 90 MB.

Met `Dbobj.biar.forceSplit` wordt de nieuwe waarde voor de BIAR-bestanden geforceerd als maximum gehanteerd. De nieuwe waarde is 100 MB.

### Opmerking

U hoeft de standaardgrootte voor BIAR-bestanden pas aan te passen als het geheugen van de toepassingsserver ontoereikend is en de maximale heapgrootte niet meer kan worden verhoogd.

#### Tomcat in Windows:

1. Als u het hulpprogramma *Tomcat-configuratie* wilt openen, klikt u op ► *Start* ► *Programma's* ► *Tomcat* ► *Tomcat-configuratie* .
2. Selecteer *Java*.
3. Voeg in het tekstvak *Java-opties* de volgende regels aan het einde toe:

```
-Dbobj.biar.suggestSplit=90
-Dbobj.biar.forceSplit=100
```

#### Tomcat in Unix/Linux:

1. Open het bestand `Env.sh` in een teksteditor. Dit bestand bevindt zich in `<BOE_installatiemap>/setup/`.
2. Zoek de volgende regels op:

```
if [-d "$BOBJEDIR"/tomcat]; then
set the JAVA_OPTS for tomcat
JAVA_OPTS="-Dbobj.enterprise.home=${BOBJEDIR}enterprise120 -Djava.awt.headless=true"
if ["$SOFTWARE" = "AIX" -o "$SOFTWARE" = "SunOS" -o "$SOFTWARE" = "Linux"]; then
 JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m"
fi
export JAVA_OPTS
fi
```

Voeg de gewenste parameters voor de grootte van de BIAR-bestanden toe.

Voorbeeld: `JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -Dbobj.biar.suggestSplit=90 -Dbobj.biar.forceSplit=100"`

Raadpleeg voor andere Java-toepassingsservers de documentatie bij de desbetreffende server.

#### 4) Verhoog de sockettime-out.

De herhalingstaak wordt door de Adaptive Job Server uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de herhalingstaak maakt de Adaptive Job Server verbinding met de oorspronkelijke locatie. Wanneer er grote hoeveelheden gegevens van de oorspronkelijke locatie worden ontvangen, is het belangrijk dat er geen time-out optreedt in de socket die door de Adaptive Job Server wordt gebruikt voor het ontvangen van gegevens.

De standaardwaarde is 90 minuten. U kunt de sockettime-out desgewenst verhogen.

#### De sockettime-out verhogen op de Adaptive Job Server:

1. Open de CMC (Central Management Console).
2. Ga naar de sectie [Server](#) en selecteer [Adaptive Job Server](#).
3. Klik op [Eigenschappen](#).
4. Voeg "opdrachtregelparameters" toe aan het einde van het volgende:
  - **Windows:** `-javaArgs Xmx1000m,Xincgc,server,Dbobj.federation.WSTimeout=<time-out in minuten>`
  - **Unix:** `-javaArgs Xmx512m,Dbobj.federation.WSTimeout=<time-out in minuten>`

## Verwante informatie

[Probleemoplossing bij foutberichten \[pagina 834\]](#)

[Webservices gebruiken in Federatie \[pagina 822\]](#)

[Beperkingen van de huidige release \[pagina 833\]](#)

## 26.15.1 Beperkingen van de huidige release

Federatie is een flexibel hulpprogramma. Tijdens de productie kunnen de prestaties echter worden beïnvloed door bepaalde beperkingen. In deze sectie wordt beschreven welke wijzigingen u kunt aanbrengen om optimaal resultaat te bereiken met bewerkingen die u uitvoert in Federatie.

- **Maximum aantal objecten**  
Met elke herhalingstaak worden objecten tussen de BI-platformimplementaties herhaald. Het is raadzaam om het maximum aantal objecten dat u per herhalingstaak opgeeft te beperken tot 100.000. Hoewel herhalingstaken met meer dan 100.000 objecten mogelijk worden uitgevoerd, ondersteunt Federatie maximaal 100.000 objecten.
- **Rechten**  
In Federatie worden rechten alleen herhaald van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie. U wordt aangeraden om gebruikersrechten die voor beide implementaties gelden, in te stellen op de oorspronkelijke locatie en met de optie Herhaling in beide richtingen te herhalen naar de doellocaties. Gebruikersrechten voor een specifieke locatie worden zoals gebruikelijk beheerd in een BI-platformimplementatie op de locatie waar de gebruiker zich bevindt.
- **Business Views en gekoppelde objecten**  
Op BI-platform kunnen Business Views-weergaven, Business Elements, gegevensverzamelingen, gegevensverbindingen en zoeklijsten worden opgeslagen. Met deze objecten wordt de functionaliteit van Crystal Reports-rapporten uitgebreid.

---

Als deze objecten eerst op de doellocatie worden gemaakt en vervolgens naar de oorspronkelijke locatie worden herhaald met de optie Herhaling in beide richtingen, werken deze mogelijk niet juist en worden de bijbehorende gegevens mogelijk niet weergegeven in Crystal Reports-rapporten.

Het is daarom raadzaam om Business Views-weergaven, Business Elements-items, gegevensverzamelingen, gegevensverbindingen en zoeklijsten op de oorspronkelijke locatie te maken en ze vervolgens naar de doellocatie te herhalen. Werk de objecten bij op de doellocatie of op de oorspronkelijke locatie (mits u over de vereiste rechten beschikt); de wijzigingen worden dan correct herhaald van de ene locatie naar de andere.

- Universe-overloads

Op BI-platform kunnen universe-overloads worden opgeslagen. Als universe-overloads op de doellocatie worden gemaakt en vervolgens naar de oorspronkelijke locatie worden herhaald met de optie Herhaling in beide richtingen, functioneren ze mogelijk niet naar behoren.

U kunt dit voorkomen door de universe-overloads eerst op de oorspronkelijke locatie te maken en ze vervolgens naar de doellocatie te herhalen. Vervolgens stelt u de gewenste beveiliging voor de universe-overloads in op de oorspronkelijke locatie en herhaalt u deze vervolgens naar de doellocatie.

- Objecten opschonen

Bij het opschonen van objecten worden objecten verwijderd die op de andere locatie zijn verwijderd. Het opschonen van objecten wordt momenteel uitsluitend ondersteund van de oorspronkelijke locatie naar de doellocatie.

- Federatie-logboekbestanden

Federatie-logboekbestanden worden opgeslagen in XML-bestanden op basis van XML 1.1-standaarden. Als u de logboekbestanden wilt weergeven in een browser, moet de browser XML 1.1 ondersteunen.

## Verwante informatie

[Opschoning van objecten beheren \[pagina 814\]](#)

## 26.15.2 Probleemoplossing bij foutberichten

In deze sectie vindt u foutberichten die bij het gebruik van Federatie in uitzonderlijke gevallen worden weergegeven. Deze berichten worden vastgelegd in het logboekbestand voor herhalingstaken of in het functionaliteitsgedeelte van een rapport.

### 1) Ongeldige GUID

Voorbeeld fout: FOUT 2008-01-10T00:31:08.234Z De GUID ASXOOFyvy0FJnRcD0dZNTZg (gevonden in eigenschap SI\_PARENT\_CUID in objectnummer 1285) is geen geldige GUID.

Deze fout geeft aan dat u een object herhaalt waarvan het bovenliggende object niet in de herhaling is opgenomen en nog niet voorkomt op de doellocatie. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een object wordt herhaald, maar de map waarin het zich bevindt niet. Het bovenliggende object wordt mogelijk niet herhaald, omdat de account waarmee de objecten worden herhaald niet beschikt over de vereiste rechten voor het bovenliggende object.

---

## 2) Er worden in Crystal Reports-rapporten geen gegevens weergegeven op de oorspronkelijke locatie

Deze fout treedt mogelijk op wanneer het Crystal Reports-rapport gebruikmaakt van een Business Views-weergave, Business Elements-item, gegevensverzameling, gegevensverbinding of zoeklijst die op de doellocatie is gemaakt en vervolgens is herhaald naar de oorspronkelijke locatie.

## 3) Universe-overloads zijn niet juist toegepast.

Deze fout doet zich voor wanneer het Crystal Reports-rapport gebruikmaakt van een universe met daarin een universe-overbelasting die op de doellocatie is gemaakt en vervolgens naar de oorspronkelijke locatie is herhaald.

## 4) Java heeft onvoldoende geheugen.

Voorbeeld fout: `java.lang.OutOfMemoryError`.

Deze fout doet zich voor wanneer het geheugen van de Java-toepassingsserver vol raakt tijdens het uitvoeren van een herhalingstaak. Mogelijk is de herhalingstaak te groot of is de geheugencapaciteit van de Java-toepassingsserver te klein.

Maak meer geheugen beschikbaar op de Java-toepassingsserver door Federatie-webservices naar een speciale computer te verplaatsen of geef minder objecten per herhalingstaak op.

## 5) Sockettime-out

Voorbeeld foutbericht: `Fout tijdens communicatie met oorspronkelijke site. Time-out tijdens lezen.`

De gegevens die van de oorspronkelijke locatie naar de Adaptive Job Server zijn verzonden, overschrijden de toegewezen time-out. Verhoog de time-out van de socket op de Adaptive Job Server of geef minder objecten op voor de herhalingstaak.

## 6) Querylimiet

Voorbeeld foutbericht: `Er is een SDK-fout opgetreden op de doelsite. Geen geldige query. (FWB 00025) .....Queryreeks overschrijdt limiet voor querylengte.`

Deze fout doet zich voor wanneer u te veel objecten tegelijkertijd herhaalt en er door Federatie een query wordt verzonden die te groot is voor de CMS. Objecten die van de oorspronkelijke locatie aan de doellocatie worden toegewezen. Wijzigingen die aan de oorspronkelijke locatie moeten worden toegewezen, worden echter niet verwerkt. Conflicten worden opgelost zoals opgegeven, maar er worden geen conflictaanduidingen voor

---

handmatige oplossing op het object ingesteld. Objecten die aan de doellocatie zijn toegewezen, functioneren naar behoren.

U kunt dit probleem verhelpen door minder objecten per herhalingstaak op te geven.

## 7) Time-out voor herhalingstaak

Voorbeeld foutbericht: `Object kan niet worden gepland binnen het opgegeven tijdinterval.`

Dit bericht wordt mogelijk weergegeven wanneer er een time-out voor uw herhalingstaak is opgetreden tijdens het wachten op de voltooiing van een andere herhalingstaak. Deze situatie doet zich voor wanneer meerdere herhalingstaken gelijktijdig verbinding maken met dezelfde oorspronkelijke locatie. De mislukte herhalingstaak wordt op het volgende geplande tijdstip weer gestart.

U kunt dit probleem verhelpen door de mislukte herhalingstaak te plannen op een tijdstip dat niet samenvalt met de planning van andere herhalingstaken die dezelfde oorspronkelijke locatie hebben.

## 8) Herhalingslimiet

Voorbeeld foutbericht: `Er is een SDK-fout opgetreden op de doelsite. Fout bij opvragen van database. .... Interne fout queryprocessor: de queryprocessor had te weinig stapelruimte voor optimalisatie van query's. Fout bij het uitvoeren van de query in ExecWithDeadlockHandling.`

Dit bericht wordt weergegeven wanneer het aantal ondersteunde objecten wordt overschreden dat gelijktijdig kan worden herhaald. U kunt dit probleem verhelpen door minder objecten voor de herhalingstaak op te geven. Voer de herhalingstaak vervolgens opnieuw uit.

## 9) Object is verwijderd

Voorbeeld fout: `er is een fout opgetreden bij het controleren van de beveiligingsrechten of er is een fout opgetreden bij het inpakken van het object.`

Dit bericht wordt mogelijk weergegeven als een object is verwijderd uit het herhalingspakket. Dit kan voorkomen als via Federatie wordt gezocht naar een object dat moet worden herhaald, maar voordat de rechten worden gecontroleerd en het object wordt ingepakt.

## 10) Adaptive Processing Server

Voorbeeld fout: `er is een fout opgetreden in de Job Processing Server.`

Deze fout kan optreden als er te veel klassen worden geladen via Federatie en er onvoldoende geheugen beschikbaar is voor de verwerking van de herhalingstaak.



U kunt dit probleem verhelpen door de volgende twee stappen uit te voeren:

1. Voeg in de opdrachtregelargumenten van de Adaptive Processing Server de volgende regel toe: `-javaArgs "XX:MaxPermSize=256m"`.
2. Voeg de volgende parameters toe aan de Java-toepassingsserver waarmee u verbinding maakt voor Federatie om de grootte van de BIAR-bestanden die u gebruikt, te beperken:
  - `-Dbobj.biar.suggestSplit=100m`
  - `-Dbobj.biar.forceSplit=100m`

## 11) Object Manager-ruimte

Voorbeeld fout: `push-pakket` kan niet worden gebouwd. Er is een invoer-/uitvoeruitzondering opgetreden: "Onvoldoende ruimte op apparaat."

Dit gebeurt als de tijdelijke map die door Federatie wordt gebruikt onvoldoende schijfruimte bevat. U kunt dit probleem verhelpen door extra ruimte vrij te maken in de tijdelijke map of een andere locatie voor de tijdelijke map te gebruiken.

Als u een andere locatie voor de tijdelijke map wilt opgeven op de oorspronkelijke locatie, voegt u de volgende regel toe aan de configuratiebestanden van de Java-toepassingsserver: `-Dbobj.tmp.dir=<TijdelijkeMap>`.

Als u een andere locatie voor de tijdelijke map wilt opgeven op de doellocatie, voegt u de volgende regel toe aan de opdrachtregelargumenten van de Adaptive Processing Server: `-javaArgs "-Dbobj.tmp.dir=<TijdelijkeMap>"`.

In de vorige voorbeelden is `<TijdelijkeMap>` de locatie van de tijdelijke map die u wilt gebruiken.

## 12) Universefout

Voorbeeld fout: er is een interne fout opgetreden bij het aanroepen van de API `processDPCommands`.

Dit gebeurt als een universe die is herhaald, een ongeldige koppeling voor de universe-naar-universeverbinding heeft of als deze koppeling ontbreekt. U kunt dit probleem verhelpen door de herhalingstaak uit te voeren, waarbij u de optie [Vernieuwen vanaf oorsprong](#) hebt geselecteerd, en te controleren of de universeverbinding wordt herhaald.

U kunt de universe ook openen in Universe Designer, de verbinding van de universe bewerken en de universe opnieuw toewijzen.

## Verwante informatie

[Gebruiksadviezen \[pagina 830\]](#)

[Beperkingen van de huidige release \[pagina 833\]](#)

## 27 Aanvullende configuraties voor ERP-omgevingen

### 27.1 Configuraties voor SAP NetWeaver-integratie

#### 27.1.1 Integreren met SAP Business Warehouse (BW)

##### 27.1.1.1 Overzicht

In deze sectie wordt getoond hoe u BW configureert om het publiceren van rapporten vanuit de toepassing SAP NetWeaver Business Warehouse naar het BI-platform in te schakelen en te beheren.

Voordat u met deze sectie begint, moet u de configuratie van de SAP-verificatie-invoegtoepassing hebben voltooid in de CMC.

#### Verwante informatie

[SAP-verificatie configureren \[pagina 302\]](#)

##### 27.1.1.1.1 Mappen en beveiliging instellen in het BI-platform

Wanneer u een machtigingssysteem definieert in het BI-platform, maakt het systeem een logische mappenstructuur die overeenkomt met uw SAP-systeem. Wanneer u functies importeert en inhoud naar het BI-platform publiceert, worden er corresponderende mappen gemaakt. Als beheerder hoeft u deze mappen niet te maken. Deze mappen worden gemaakt in reactie op het definiëren van een machtigingssysteem, wanneer u de SAP-verificatie-invoegtoepassing configureert, de functies importeert in de CMC en inhoud publiceert naar het BI-platform.

#### **i** Opmerking

De beheerder van BI-platform is verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste rechten aan deze mappen:

- [SAP-map op hoogste niveau](#)  
Zorg dat de groep iedereen beperkte toegang heeft tot de SAP-map op het hoogste niveau.
- [Systeem-id-mappen](#)  
Ken de principal Publisher de volgende rechten toe in de CMC:

#### **i** Opmerking

De principal Publisher is niet beschikbaar totdat inhoud wordt gepubliceerd.

- Objecten toevoegen aan map
- Objecten weergeven
- Objecten bewerken
- Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen
- Objecten verwijderen

#### ➔ Tip

U kunt het beheren van rechten gemakkelijker maken door een aangepast toegangsniveau voor Publisher te maken en dit toegangsniveau toe te kennen aan de principal Publisher voor relevante systeem-id-mappen.

## Verwante informatie

[Werken met toegangsniveaus \[pagina 140\]](#)

[Werking van rechten in BI-platform \[pagina 126\]](#)

### 27.1.1.1.2 Standaardpatronen voor mappenbeveiliging

Als u vanuit SAP inhoud publiceert naar het BI-platform, wordt op het platform automatisch de resterende hiërarchie van functies, mappen en rapporten gemaakt. Het systeem ordent uw rapporten in mappen die op basis van de systeem-id en het clientnummer en de naam van de functie een naam krijgen:

- Het systeem maakt mappen op het hoogste niveau, dat wil zeggen de mappen SAP, 2.0 en de systeemmappen (<SID>), wanneer u een machtigingssysteem definieert.
- Het systeem maakt indien nodig functiemappen (als groepen geïmporteerd in het BI-platform) wanneer een functie vanuit BW wordt gepubliceerd.
- Het systeem maakt een inhoudsmap voor elke rol waarnaar inhoud is gepubliceerd.
- Voor elk rapportobject wordt beveiliging ingesteld, zodat gebruikers alleen de rapporten kunnen weergeven die tot hun functies behoren.

De beheerder is verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste rechten aan leden van verschillende functies. In de Workbench voor contentbeheer kunt u rapportpublicatiefuncties beheren vanuit SAP BW. U kunt rollen van het SAP BW-systeem identificeren met bepaalde BI-platformsystemen, rapporten publiceren en rapporten synchroniseren tussen SAP BW en een BI-platformimplementatie.

## Inhoudsmappen

Het BI-platform importeert een groep voor elke functie die is toegevoegd aan het machtigingssysteem zoals het is gedefinieerd in de CMC.

Teneinde ervoor te zorgen dat de geschikte standaardrechten worden toegekend aan alle leden van een rol voor het bewaren van inhoud, kent u in de Werkbank voor inhoudbeheer de juiste rechten toe voor elk

machtigingssysteem zoals het is gedefinieerd in het BI-platform. Als u de Werkbank voor inhoudbeheer wilt starten, voert u de transactie /CRYSTAL/RPTADMIN uit:

1. Breid in de Werkbank voor inhoudbeheer achtereenvolgens *Enterprisesysteem* en *Beschikbare systemen* uit.
2. Dubbelklik op het gewenste systeem.
3. Open het tabblad *Layout*.
4. Stel *Standaardbeveiligingsbeleid voor rapporten* in op *Weergeven*.
5. Stel *Standaardbeveiligingsbeleid voor rollenmap* in op *Weergeven op aanvraag*.
6. Klik op *OK*.

Deze instellingen worden in het BI-platform weergegeven voor alle inhoudsfuncties. Met andere woorden, functies waarnaar inhoud is gepubliceerd. Leden van deze functies kunnen nu geplande exemplaren van rapporten bekijken die zijn gepubliceerd naar andere functies en kunnen rapporten vernieuwen die zijn gepubliceerd naar functies waarvan zij lid zijn.

#### **i** Opmerking

het wordt ten eerste aanbevolen de activiteiten van functies gescheiden te houden. Zo is bijvoorbeeld weliswaar mogelijk vanuit een beheerdersfunctie te publiceren, maar het is beter alleen vanuit functies van publishers te publiceren. Bovendien zijn functies voor het publiceren alleen bedoeld om te bepalen welke gebruikers inhoud kunnen publiceren. Publicatiefuncties moeten dus geen inhoud bevatten en publishers moeten publiceren naar functies voor het bewaren van inhoud die toegankelijk zijn voor normale functieleiden.

## **27.1.1.2 BW Publisher configureren**

Met BW Publisher kunt u Crystal Reports-rapporten (.rpt-bestanden) afzonderlijk of in batches vanuit BW publiceren naar het BI-platform.

In Windows kunt u BW Publisher op een van de volgende twee manieren configureren:

- Start BW Publisher met een service op een computer waarop het BI-platform wordt gehost. De BW-publicatieservice start exemplaren van BW Publisher wanneer dat nodig is.
- Start BW Publisher met een lokale SAP-gateway als u BW Publisher-exemplaren wilt maken.

Wanneer u de voor- en nadelen van elke configuratie hebt overwogen, moet u een configuratiemethode selecteren op basis van de vereisten van de site. Zodra u BW Publisher hebt geconfigureerd in het BI-platform, moet u publicatie in Werkbank voor inhoudbeheer configureren.

## **27.1.1.3 BW Publisher als een service configureren**

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u met de volgende procedure de publicatie van rapporten vanuit BW naar het BI-platform met BW Publisher als een service kunt inschakelen.

### 27.1.1.3.1 De BW Publisher-installatie distribueren

In deze sectie wordt de distributie toegelicht van de BW Publisher-service en wordt uitgelegd hoe u BW Publisher kunt scheiden van andere BI-platformonderdelen.

U kunt de publicatietaken van BW verspreiden door BW Publisher-services te installeren op twee afzonderlijke computers in hetzelfde BI-platformsysteem.

Wanneer u BW Publisher op de computer met het BI-platform installeert, configureert u elke computer zo dat ze dezelfde programma-id en SAP Gateway-host en Gateway-service gebruiken. Wanneer u een RFC-doel hebt gemaakt die deze programma-id gebruikt, worden de publicatietaken door BW verdeeld over de computers waarop het BI-platform wordt gehost. En als één BW Publisher defect raakt, blijft BW gebruikmaken van de andere BW Publisher.

U kunt een extra niveau van systeemredundantie toevoegen aan elke configuratie met meer BW-toepassingsservers. Configureer elke BW-toepassingsserver zo dat deze als een SAP-gateway functioneert. Installeer voor elk exemplaar een aparte BW Publisher-service op een computer waarop het BI-platform wordt gehost. Configureer elke BW Publisher-service zo dat deze de gatewayhost en gateway-service gebruikt van een afzonderlijke BW-toepassingsserver. In deze configuratie kan de publicatie vanuit BW doorgaan, ook als een BW Publisher of een toepassingsserver defect raakt.

Als u BW Publisher wilt scheiden van andere BI-platformonderdelen, installeert u BW met een zelfstandige SAP-gateway.

In dit geval moet u een lokale SAP-gateway installeren op dezelfde computer als BW Publisher. Daarnaast heeft BW Publisher toegang nodig tot de SDK van BI-platform en de Crystal Reports-afdrukengine. Als u de BW Publisher en de lokale SAP-gateway op een speciale computer installeert, moet u ook de SIA-server installeren.

### 27.1.1.3.2 BW Publisher starten: UNIX

Voer het BW Publisher-script uit om een of meerdere exemplaren van de publisher te maken om publicatieverzoeken af te handelen. Het wordt aanbevolen één exemplaar voor de publisher te starten.

Zodra BW Publisher wordt gestart, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de SAP-gatewayservice die u hebt opgegeven toen u het installatieprogramma van BI-platform uitvoerde.

### 27.1.1.3.3 BW Publisher starten: Windows

Gebruik in Windows de Central Configuration Manager™ (CCM) om de BW Publisher-service te starten. Als u de BW Publisher-service start, wordt een exemplaar voor de publisher gemaakt voor publicatieverzoeken vanuit uw BW-systeem. Als het volume van publicatieverzoeken toeneemt, zorgt BW Publisher automatisch voor aanvullende publishers om aan de vraag te voldoen.

## 27.1.1.3.4 Doelen configureren voor de BW Publisher-service

Als u BW Publisher wilt inschakelen, moet u een RFC-doel configureren op uw BW-server voor communicatie met de BW Publisher-service. Als u een BW-cluster hebt, configureert u het RFC-doel op elke server en gebruikt u het centrale BW-exemplaar in elk geval als uw gatewayhost.

Als u meerdere BI-platformsystemen vanuit BW wilt publiceren, maakt u een apart RFC-doel voor de BW Publisher-service in elke BI-platformimplementatie. U moet unieke programma-id's voor elk doel gebruiken, maar dezelfde gatewayhost en gateway-service.

## 27.1.1.3.5 BW Publisher configureren met een lokale SAP-gateway

### Opmerking

Gebruik deze configuratie niet als het BI-platform onder UNIX is geïnstalleerd. Het gebruik van deze methode in UNIX kan resulteren in een onvoorspelbare werking van het systeem.

Voer de volgende procedure uit als u de publicatie van rapporten vanuit BW naar het BI-platform met een lokale SAP-gateway wilt inschakelen:

- [Lokale SAP-gateways installeren \[pagina 842\]](#).
- [Doelen configureren voor BW Publisher \[pagina 843\]](#).

## 27.1.1.3.6 Lokale SAP-gateways installeren

Er moet een lokale SAP-gateway zijn geïnstalleerd op de computer waarop u de BW Publisher hebt geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen dat een SAP BASIS-beheerder de installatie van een van deze SAP-gateways uitvoert.

Raadpleeg voor bijgewerkte instructies voor het installeren van een lokale SAP-gateway de SAP-installatie-instructies die op de presentatie-cd van SAP te vinden zijn.

Zie voor een gedetailleerde lijst met geteste omgevingen de PAM (Product Availability Matrix) op <http://service.sap.com/sap/support/pam?hash=pvnr%3D67837800100900006540>. De PAM bestand bevat specifieke versie- en Service Pack-vereisten voor toepassingsservers, besturingssystemen, SAP-onderdelen enzovoort.

Nadat u de SAP-gateway hebt geïnstalleerd, gebruikt u `regedit` om de registervermeldingen `TMP` en `TEMP` onder de subsleutel `HKEY_CURRENT_USER\Environment` te controleren. Beide registervermeldingen moeten dezelfde reekswaarde bevatten, die een geldig absoluut mappad moet zijn. Als een van de vermeldingswaarden de variabele `%USERPROFILE%` bevat, vervangt u deze door een absoluut mappad. Meestal worden beide registervermeldingen ingesteld op `C:\WINDOWS\TEMP`

## 27.1.1.4 Doelen configureren voor BW Publisher

Als u BW Publisher wilt inschakelen, moet u een RFC-doel configureren om BW de locatie te verschaffen van de computer waarop u de lokale SAP-gateway en BW Publisher hebt geïnstalleerd.

## 27.1.1.5 Publiceren configureren in Werkbank voor inhoudbeheer

In de Workbench voor contentbeheer kunt u rapportpublicatiefuncties beheren vanuit SAP BW. U kunt rollen van het SAP BW-systeem identificeren met bepaalde BI-platformsystemen, rapporten publiceren en rapporten synchroniseren tussen SAP BW en een BI-platformimplementatie. Zodra u een SAP-verificatie hebt ingesteld en BW Publisher hebt geconfigureerd, voert u de in deze sectie uitgelegde functies uit om publiceren in te schakelen. Met deze instructies kunt u het volgende doen:

- Juiste machtigingen instellen voor verschillende gebruikers van Werkbank voor inhoudbeheer.
- Verbindingen met BI-platform instellen waarin inhoud wordt gepubliceerd.
- Definiëren welke rollen naar elk BI-platform kunnen publiceren.
- Publiceer inhoud van BW naar het BI-platform.

## 27.1.1.6 Gebruikers die toegang kunnen krijgen tot de Werkbank voor inhoudbeheer

Er zijn drie typen gebruikers die toegang kunnen krijgen tot Werkbank voor inhoudbeheer:

- Inhoudgebruikers, die behoren tot de functies voor het bewaren van inhoud functies, en die functies kunnen weergeven. Ze mogen alleen rapporten weergeven.
- Inhoudpublishers van BI-platform, die rapporten vanuit BW kunnen weergeven, publiceren, wijzigen en (optioneel) verwijderen.
- Beheerders van BI-platform die alle taken in Werkbank voor inhoudbeheer kunnen uitvoeren. Deze taken omvatten het definiëren van BI-platformsystemen, het publiceren van rapporten en het uitvoeren van rapportonderhoud.

## 27.1.1.7 Functies in BW maken voor aangewezen inhoudpublishers

Als u BW configureert voor integratie met het BI-platform, bepaalt u of u met de huidige rolstructuur bepaalde BW-gebruikers snel kunt aanwijzen als inhoudpublishers of systeembeheerders voor de BI-platformsystemen.

Geef alle nieuwe functies die u maakt, een beschrijvende naam. Voorbeelden van beschrijvende functienamen zijn BOE\_INHOUDPUBLISHERS en SBOP\_SYSTEEMBEHEERDERS.

## ➔ Tip

U kunt aan een beheergebruiker volledige systeembeheerrechten of een subset van deze rechten toewijzen.

Als u de rechten wilt wijzigen die aan deze nieuwe functies (of aan een van uw bestaande functies) zijn verleend in het BI-platform, moet u eerst SAP-verificatie instellen en de functies importeren. Vervolgens kunt u de rechten van elke geïmporteerde functie wijzigen met behulp van de CCM (Central Management Console).

Raadpleeg de SAP-documentatie voor informatie over het maken van functies. Zie de volgende secties voor meer informatie over het gebruik van functies in het beheren van inhoud:

- [SAP-rollen importeren \[pagina 310\]](#).
- [Mappen en beveiliging instellen in het BI-platform \[pagina 838\]](#).
- [Standaardpatronen voor mappenbeveiliging \[pagina 839\]](#).

## 27.1.1.8 Toegang configureren tot Werkbank voor inhoudbeheer

Voor elk gebruikerstype dat toegang heeft tot de Werkbank voor inhoudbeheer, moet u de juiste reeks machtigingen toepassen binnen BW. De machtigingen worden in de volgende tabellen vermeld.

Tabel 97: Machtigingen voor beheergebruikers

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                                                        |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| S_RFC<br>S_TCODE  | RFC_TYPE   | FUGR                                                           |
|                   | RFC_NAME   | /CRYSTAL/CE_SYNCH, SH3A, SUNI                                  |
|                   | ACTVT      | Uitvoeren (16)                                                 |
|                   | TCD        | /CRYSTAL/RPTADMIN,<br>RSCR_MAINT_PUBLISH                       |
| S_TABU_CLI        | CLIIDMAINT | X                                                              |
| S_TABU_DIS        | ACTVT      | Wijzigen, Weergeven (02, 03)                                   |
|                   | DICBERCLS  | &NC&                                                           |
|                   | JOB ACTION | DELE, RELE                                                     |
|                   | JOB GROUP  | ''                                                             |
| S_RS_ADMWB        | ACTVT      | Uitvoeren (16)                                                 |
|                   | RSADMWBOBJ | WORKBENCH                                                      |
|                   | ACTVT      | Nieuw maken, Wijzigen, Weergeven, Verwijderen (01, 02, 03, 06) |



| Machtigingsobject | Veld  | Waarden                                                                          |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ZCNTADMJOB        | ACTVT | Nieuw maken, Verwijderen (01, 06)                                                |
| ZCNTADMRPT        | ACTVT | Weergeven, Verwijderen, Activeren, Onderhouden, Controleren (03, 06, 07, 23, 39) |

Tabel 98: Machtigingen voor inhoudpublishers

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                                                                                                                      |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR                                                                                                                         |
|                   | RFC_NAME   | /CRYSTAL/CE_SYNCH, SH3A, SUNI                                                                                                |
|                   | ACTVT      | Uitvoeren (16)                                                                                                               |
|                   | TCD        | /CRYSTAL/RPTADMIN                                                                                                            |
| S_BTCH_JOB        | JOB ACTION | DELE, RELE                                                                                                                   |
|                   | JOB GROUP  | ' '                                                                                                                          |
|                   | ACTVT      | Uitvoeren (16)                                                                                                               |
|                   | RSADMWBOBJ | WORKBENCH                                                                                                                    |
| ZCNTADMCES        | ACTVT      | Weergeven (03)                                                                                                               |
| ZCNTADMJOB        | ACTVT      | (Nieuw, Verwijderen) 01, 06                                                                                                  |
| ZCNTADMRPT        | ACTVT      | Weergeven, Activeren, Onderhouden, Controleren (03, 07, 23, 39)<br>Verwijderen (optioneel) (06)<br>Bewerken (optioneel) (02) |

Het toekennen van het recht aan inhoudpublishers om rapporten te verwijderen in Werkbank voor inhoudbeheer voor BW is optioneel. Houd er echter rekening mee dat wanneer u een rapport verwijdert in BW, het rapport in het BI-platform ook wordt verwijderd. Als publishers niet voldoende rechten hebben om rapporten te verwijderen in het platform, verschijnt er een fout.

## Machtigingen voor inhoudgebruikers

Tabel 99:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |                   |
|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR           |                   |
|                   | RFC_NAME   | SH3A, SUNI     |                   |
|                   | ACTVT      | Uitvoeren (16) |                   |
|                   |            | TCD            | /CRYSTAL/RPTADMIN |
| S_RS_ADMWB        | ACTVT      | Uitvoeren (16) |                   |
|                   | RSADMWBOBJ | WORKBENCH      |                   |
|                   |            | ACTVT          | Weergeven (03)    |

### 27.1.1.9 Een BI-platformsysteem definiëren

U moet een systeemdefinitie maken in Werkbank voor inhoudbeheer voor elk BI-platformsysteem waarnaar u rapporten wilt publiceren.

#### 27.1.1.9.1 Een BI-platformsysteem toevoegen

1. Voer de transactie `/crystal/rptadmin` uit om toegang te krijgen tot Werkbank voor inhoudbeheer.
2. In het deelvenster *Bewerkingen* selecteert u *Enterprise-systeem*.
3. Dubbelklik op *Nieuw systeem toevoegen*.
4. Ga op het tabblad *Systeem* als volgt te werk:
  - Typ een beschrijvende naam in het veld *Alias*. Gebruik geen spaties of speciale tekens aangezien deze speciale behandeling behoeven wanneer de aliasnaam tijdens de configuratie van Enterprise Portals wordt gebruikt.
  - Typ de naam van de computer waarop de CMS wordt uitgevoerd. Als u de CMS hebt geconfigureerd om te luisteren naar een andere poort dan de standaardpoort, typt u **CMSNAAM: POORT**.
  - Selecteer *Standaardsysteem* als u rapporten naar dit systeem wilt publiceren vanuit een functie die niet expliciet is toegewezen aan een BI-platformsysteem. Er kan slechts één BI-platformsysteem als standaard worden gebruikt.  
In de lijst met beschikbare systemen wordt het standaardsysteem met een groen vinkje aangegeven.
5. Klik op *Opslaan*.
6. Voeg op het tabblad *RFC-doelen* elk RFC-doel toe dat aan dit systeem is gekoppeld.  
Klik op de knop *Rij invoegen* als u een doel wilt toevoegen. Dubbelklik in de lijst die verschijnt op de naam van het RFC-doel.

### **i** Opmerking

Een BI-platformsysteem kan meerdere doelen hebben om systeemredundantie toe te voegen. Zie “De BW Publisher-installatie distribueren”.

7. Schakel het selectievakje in naast de doelnaam die u hebt toegevoegd, en klik op [BOE-definitie verifiëren](#).

Met deze test wordt gecontroleerd of BW contact kan maken met de opgegeven BW Publisher en bij dit systeem kan aanmelden met de Crystal-machtigingsgebruikersaccount.

8. Ga op het tabblad [HTTP](#) als volgt te werk:

- In het veld [Protocol](#) typt u **http** of **https**, als de webserver die is verbonden met het BI-platform, is geconfigureerd voor HTTPS.
- Typ in het veld [Webserverhost en -poort](#) de volledig gekwalificeerde domeinnaam of het IP-adres van de webserver die als host fungeert voor BI-startpunt. Neem het poortnummer op voor een installatie waarvoor een Java-toepassingsserver wordt gebruikt. Typ bijvoorbeeld **boserver01.businessobjects.com:8080**.
- Typ in het veld [Pad](#) de tekst **SAP**.  
Dit pad is in wezen het virtuele pad dat uw webserver gebruikt bij de verwijzing naar de submap `sap` met de webinhoud van uw BI-platform. Geef alleen een andere waarde op als u uw webomgeving en de locatie van de webinhoudbestanden van het platform hebt aangepast.  
Plaats geen schuine streep aan het begin of einde van deze vermelding.
- Typ in het vak [Viewertoepassing](#) de naam van uw viewer.  
Typ **openDocument.jsp** als u de standaard BI-platformviewer wilt gebruiken die de Java-versie van BI-startpunt gebruikt.  
Als het BI-platform op Windows is geïnstalleerd met de standaardconfiguratie van `ASP.NET`, typt u **report/report\_view.aspx** om de standaardbrowser te gebruiken.

9. Selecteer op het tabblad [Talen](#) de talen van rapporten die naar dit systeem worden gepubliceerd.

10. Voeg op het tabblad [Rollen](#) de rollen voor het bewaren van inhoud toe die u aan dit BI-platformsysteem wilt koppelen.

Zie “SAP-rollen importeren”.

11. Klik op de knop [Rij invoegen](#).

Er wordt een lijst weergegeven met functies die aan dit systeem kunnen worden toegevoegd.

### **i** Opmerking

Elke functie kan slechts naar één BI-platformsysteem worden gepubliceerd. Als de rollen die u aan dit BI-platformsysteem wilt toevoegen, niet in de lijst worden weergegeven, klikt u op [Annuleren](#) om naar het tabblad [Rollen](#) terug te keren en klikt u vervolgens op [Rollen opn. toewijzen](#).

12. Selecteer de rollen die u naar dit systeem wilt publiceren en klik op [OK](#).

13. Selecteer op het tabblad [Indeling](#) de standaardbeveiligingsinstellingen voor rapport- en rolmappen die naar dit BI-platformsysteem zijn gepubliceerd.

### **i** Opmerking

In het BI-platform wordt automatisch een map gemaakt voor elke functie die naar dat systeem is gepubliceerd. Deze map bevat snelkoppelingen naar de rapporten die met die rol zijn gepubliceerd.

### Opmerking

Zodra u een BI-platformsysteem hebt geconfigureerd, heeft wijziging van de standaardbeveiligingsniveaus hier geen effect op de beveiligingsniveaus van gepubliceerde functiemappen of rapporten. Als u de standaardbeveiligingsniveaus wilt wijzigen voor alle functies en inhoud die naar het platform zijn gepubliceerd, verwijdert u de functiemappen en snelkoppelingen in het systeem (Hierdoor worden de werkelijke rapporten niet verwijderd.) Wijzig hier de beveiligingsinstellingen en publiceer de rollen en rapporten opnieuw.

14. Klik op **OK** onderaan om uw instellingen op te slaan en maak het BI-platformsysteem in Werkbank voor inhoudbeheer.

U kunt nu vanuit BW rapporten publiceren naar het BI-platform.

## Verwante informatie

[De BW Publisher-installatie distribueren \[pagina 841\]](#)

[SAP-rollen importeren \[pagina 310\]](#)

### 27.1.1.10 Rapporten publiceren met Werkbank voor inhoudbeheer

Nadat een rapport voor BW is opgeslagen, kunt u het publiceren met Werkbank voor inhoudbeheer. U kunt met Werkbank voor inhoudbeheer afzonderlijke rapporten publiceren of alle rapporten die voor een bepaalde functie zijn opgeslagen. Alleen een gebruiker die de machtigingen van een Crystal-inhoudpublisher heeft (zie [Machtigingen maken en toepassen \[pagina 863\]](#)), kan rapporten met de Werkbank voor inhoudbeheer publiceren en onderhouden.

### 27.1.1.11 Functies of rapporten publiceren

1. Voer de transactie `/crystal/rptadmin` uit om toegang te krijgen tot Werkbank voor inhoudbeheer.
2. In het deelvenster *Bewerkingen* selecteert u *Rapporten publiceren*.
3. Dubbelklik op *Rapporten en functies selecteren die moeten worden gepubliceerd* om inhoud te vinden die is opgeslagen in uw BW-systeem.  
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de beschikbare functies en rapporten kunt filteren.
4. Selecteer in de lijst Systeem het systeem of de systemen met inhoud die u wilt weergeven.

### Opmerking

De lijst bevat alle beschikbare systemen die zijn gedefinieerd op het BW-systeem.

5. Filter uw resultaten vervolgens om het aantal rapporten en functies te beperken dat wordt weergegeven.  
Gebruik de volgende opties:

- **Objectversie**

Als A: active wordt geselecteerd, worden alle rapporten weergegeven die kunnen worden gepubliceerd. Als de lege optie wordt geselecteerd, worden alle rapporten weergegeven. (De overige opties zijn voor SAP gereserveerde termen.)

- **Objectstatus**

Selecteer ACT actief, uitvoerbaar om alleen gepubliceerde rapporten weer te geven. Selecteer INA inactief, niet uitvoerbaar om alleen niet-gepubliceerde rapporten weer te geven. Laat het veld leeg om alle rapporten weer te geven. (De overige opties zijn voor SAP gereserveerde termen.)

- **Funciefilter**

Als u tekst in dit vak typt, worden alleen de functies weergegeven die overeenkomen met de tekst die u hier typt. Gebruik \* als jokerteken. Typ bijvoorbeeld 'd\*' om alle functies weer te geven die beginnen met de letter d.


- **Rapportbeschrijving**

Als u tekst in dit vak typt, worden alleen de rapporten weergegeven waarvan de beschrijvingen overeenkomen met de tekst die u hier typt. Gebruik \* als jokerteken voor overeenkomsten met een willekeurig aantal tekens. Gebruik + als jokerteken voor overeenkomsten met 0 of 1 tekens. Als u bijvoorbeeld alle rapporten wilt weergeven waarvan de beschrijving het woord omzet bevat, typt u \*omzet\*.

6. Klik op **OK**.

De lijst met rapporten die voldoen aan uw criteria wordt in het venster aan de rechterzijde weergegeven. De rapporten worden in een hiërarchie gerangschikt: BI-platformsysteem > Functies op dat systeem > Rapporten die zijn opgeslagen voor de functie.

Elk item in de hiërarchie bevat een rode, gele of groene stip. Items die zich hoger in de hiërarchie bevinden, geven de status weer van de items die ze bevatten, waarbij de minst gunstige voorwaarde boven in de hiërarchie wordt gefilterd. Als één rapport in een functie bijvoorbeeld geel is (actief), maar alle andere rapporten groen zijn (gepubliceerd), wordt de functie geel weergegeven (actief).

-  Groen: het item is volledig gepubliceerd. Als het item een BI-platformsysteem of een functie is, zijn alle rapporten in dat item gepubliceerd.
-  Geel: het item is actief maar niet gepubliceerd. Als het item een rapport is, is het item beschikbaar voor publicatie. Als het item een functie of BI-platformsysteem is, is alle inhoud actief en is minstens één item in de functie of in het systeem niet gepubliceerd.
-  Rood: het item is SAP-inhoud en is niet beschikbaar voor publicatie met de Werkbank voor inhoudbeheer. Inhoud is pas beschikbaar voor publicatie als deze is geactiveerd met de BW-werkbank voor inhoudbeheer.

7. Selecteer de rapporten die u wilt publiceren.

Als u alle rapporten in een functie wilt publiceren, selecteert u de functie. Selecteer het systeem als u alle functies op een BI-platformsysteem wilt publiceren.

**i** **Opmerking**

Als u een functie (of een systeem) selecteert, worden alle rapporten in die functie (of dat systeem) geselecteerd. Als u deze selectie wilt wissen, wist u het selectievakje voor de functie (of het systeem) en klikt u op Vernieuwen.

8. Klik op **Publiceren**.

### Opmerking

Rapporten die op de achtergrond zijn gepubliceerd, worden verwerkt als systeembronnen beschikbaar worden. Klik op [Op achtergrond](#) in plaats van op [Publiceren](#) als u deze optie wilt gebruiken.

9. Klik op [Vernieuwen](#) als u de weergave van de status van BI-platformsystemen, functies en rapporten in Werkbank voor inhoudbeheer wilt bijwerken.

### Tip

Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer [Weergeven](#) als u een rapport wilt weergeven. Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer [Gebruikte query's](#) om te zien welke query's door het rapport worden gebruikt.

### Opmerking

Nadat u een rapport hebt gepubliceerd naar het BI-platform, klikt u op [Overschrijven](#) als u het gepubliceerde rapport wilt overschrijven.

## Verwante informatie

[Achtergrondpublicaties plannen \[pagina 850\]](#)

### 27.1.1.12 Achtergrondpublicaties plannen

Als u rapporten op de achtergrond publiceert, ofwel direct ofwel als een geplande taak, bespaart u systeembronnen. Het wordt aanbevolen dat u rapporten op de achtergrond publiceert om het reactievermogen van het systeem te verbeteren.

Als u rapporten periodiek publiceert als geplande taken, worden de rapportgegevens tussen BW en uw BI-platformimplementatie gesynchroniseerd. Het wordt aanbevolen alle rapporten (of functies die deze rapporten bevatten) te plannen. U kunt functies en rapporten ook handmatig synchroniseren met de statusoptie Bijwerken van de bewerking Rapportonderhoud. Zie [Rapportstatus bijwerken \[pagina 851\]](#) voor meer informatie.

### 27.1.1.13 Systeemgegevens bijwerken voor gepubliceerde rapporten

BW Publisher gebruikt de hier ingevoerde SAP-systeemgegevens om de gegevensbron van gepubliceerde rapporten bij te werken. U kunt kiezen voor de lokale BW-toepassingsserver of het centrale BW-exemplaar als u de voorkeur geeft aan een configuratie met taakverdeling.

## 27.1.1.14 Rapporten onderhouden

Het onderhoud van rapporten bestaat uit het synchroniseren van gegevens over rapporten tussen het BI-platform en BW (Status bijwerken), het verwijderen van ongewenste rapporten (Rapporten verwijderen), en het bijwerken van rapporten die zijn gemigreerd uit oudere versies van het platform (Postmigratie).

### 27.1.1.14.1 Rapportstatus bijwerken

Als u een wijziging in een gepubliceerd rapport aanbrengt in een BI-platformsysteem (zoals het wijzigen van de functie waarnaar een rapport wordt gepubliceerd), wordt deze wijziging pas in BW weergegeven als u het BI-platform en BW synchroniseert. U kunt een publicatietask zo plannen dat het BI-platform en BW periodiek worden gesynchroniseerd (zie [Achtergrondpublicaties plannen \[pagina 850\]](#)). U kunt de status van het rapport ook bijwerken met het hulpprogramma Rapportonderhoud.

### 27.1.1.14.2 Rapporten verwijderen

Als u een gepubliceerd rapport uit BW verwijdert met Werkbank voor inhoudbeheer, wordt het rapport ook verwijderd uit het BI-platform. Alleen gebruikers aan wie de machtigingen zijn toegekend om rapporten te verwijderen in zowel het BW- als het BI-platformsysteem, kunnen rapporten verwijderen.

#### Opmerking

Als een gebruiker rechten heeft om een rapport in BW te verwijderen, maar niet in het BI-platformsysteem waar dat rapport is gepubliceerd, kan een fout optreden.

## 27.1.1.15 Http-verzoekhandler van SAP configureren

Als u de weergave van rapporten in BW wilt inschakelen, moet u BW configureren voor gebruik van de http-verzoekhandler die wordt meegeleverd als onderdeel van het Werkbank voor inhoudbeheer. Wanneer een BW-gebruiker vervolgens een Crystal Reports-rapport opent in de SAPGUI, kan BW het weergaveverzoek via het web op de juiste wijze doorsturen.

Gebruik de transactie SICF om toegang te krijgen tot de lijst met virtuele hosts en services die in uw BW-systeem actief zijn. Maak een nieuw knooppunt met de naam `ce_url` onder BW in de hiërarchie `default_host` en voeg `/CRYSTAL/CL_BW_HTTP_HANDLER` aan de handlerlijst toe. Mogelijk moet u deze service handmatig activeren nadat deze is gemaakt.

## 27.1.1.16 Configuratie voor verwerking van SAP-gegevens

### 27.1.1.16.1 Geplande rapporten verwerken in de batchmodus van SAP

Als u met Windows werkt, kunt u geplande rapporten op het BI-platform uitvoeren met de batchmodus van SAP. Met de InfoSet- en Open SQL-stuurprogramma's kunnen rapporten worden uitgevoerd in de batchmodus of de achtergrondmodus van SAP wanneer specifieke omgevingsvariabelen zijn ingesteld op 1. De relevante omgevingsvariabelen zijn:

- CRYSTAL\_INFOSET\_FORCE\_BATCH\_MODE (voor het InfoSet-stuurprogramma)
- CRYSTAL\_OPENSQ\_L\_FORCE\_BATCH\_MODE (voor het Open SQL-stuurprogramma)

Het wordt echter aanbevolen deze functie alleen te gebruiken als u een gedistribueerde installatie van het BI-platform hebt. Als deze omgevingsvariabelen zijn ingesteld op 1, worden met de stuurprogramma's rapporten uitgevoerd in de batchmodus van SAP, ongeacht het rapportageonderdeel dat het rapport werkelijk uitvoert. Als u deze omgevingsvariabelen als systeemomgevingsvariabelen aanmaakt op een computer die een combinatie van BI-platformservers gebruikt, voeren de stuurprogramma's alle rapporten in batchmodus uit (inclusief rapportverzoeken op aanvraag van de Crystal Reports-verwerkingsserver en de Report Application Server).

Teneinde ervoor te zorgen dat stuurprogramma's alleen uw geplande rapporten in de batchmodus uitvoeren (rapporten die worden uitgevoerd door Adaptive Job Server) moet u geen systeemomgevingsvariabelen instellen op computers die combinaties van BI-platformservers uitvoeren. Voer in plaats daarvan de volgende stappen uit om de omgevingsvariabelen aan te passen voor elke Adaptive Job Server.

#### **i** Opmerking

SAP-gebruikers die rapporten in het BI-platform plannen, hebben mogelijk aanvullende machtigingen in SAP nodig.

## Verwante informatie

[Rapporten plannen in de batchmodus met een Open SQL-query \[pagina 879\]](#)

### 27.1.1.16.2 Geplande rapporten verwerken in de batchmodus van SAP

1. Maak een batchscript (.bat-bestand) in een teksteditor, zoals Kladblok, met de volgende inhoud:

```
@echo off
set CRYSTAL_INFOSET_FORCE_BATCH_MODE=1
set CRYSTAL_OPENSQ_L_FORCE_BATCH_MODE=1
%*
```

Met dit script worden de omgevingsvariabelen ingesteld op 1 en worden alle parameters uitgevoerd die aan het script zijn doorgegeven vanaf de opdrachtregel.



2. Sla het bestand als `jobserver_batchmode.bat` op in een map op elke Adaptive Job Server-computer.
3. Meld u aan bij de CMC (Central Management Console).
4. Kies [Servers](#).
5. Vouw het knooppunt [Servicecategorieën](#) uit en kies [Analysis-services](#).
6. Selecteer [Adaptive Processing Server](#) en kies [Eigenschappen](#) in het snelmenu.  
De pagina [Eigenschappen](#) wordt geopend.
7. Zoek op de pagina [Eigenschappen](#) het veld [Opdrachtregelparameters](#).

Dit is de opstartopdracht voor de Adaptive Job Server. Bijvoorbeeld:

```
"\\SERVER01\C$\Program Files\SAO Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise
\win32_x86\JobServer.exe" -service -name SERVER01.report -ns SERVER01 -objectType
BusinessObjects Enterprise.Report -lib procReport -restart
```

8. Laat de standaardopdracht voorafgaan door het volledige pad naar het bestand `jobserver_batchmode.bat` dat u hebt opgeslagen op de Adaptive Job Server-computer.

In dit voorbeeld wordt het batchbestand op een computer met de naam SERVER01 opgeslagen als:

```
C:\Crystal Scripts\jobserver_batchmode.bat
```

De nieuwe opstartopdracht voor de Adaptive Job Server is:

```
"\\SERVER01\C$\Crystal Scripts\jobserver_batchmode.bat" "\\SERVER01\C$\Program
Files\SAP Business Objects\SAP
BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86\JobServer.exe" -service -name
SERVER01.report -ns SERVER01
-objectType BusinessObjects Enterprise.Report -lib procReport -restart
```

Met deze nieuwe opstartopdracht wordt eerst het batchbestand gestart. Het batchbestand stelt vervolgens de vereiste omgevingsvariabelen in voordat de oorspronkelijke opstartopdracht voor Adaptive Job Server wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn de voor Adaptive Job Server beschikbare omgevingsvariabelen anders dan de omgevingsvariabelen die beschikbaar zijn voor servers die gebruikt worden voor rapportage op aanvraag (de Crystal Reports Processing Server en de Report Application Server).

9. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
10. Klik met de rechtermuisknop op de Adaptive Job Server en selecteer [Start](#) in het snelmenu.

#### **i** Opmerking

Als de Adaptive Job Server niet kan worden gestart, controleert u de nieuwe opstartopdracht.

## 27.1.1.17 Configuraties voor SAP-transport

### 27.1.1.17.1 Overzicht

Het BI-platform bevat de volgende transporten:

- Transport Open SQL-connectiviteit
- Transport InfoSet-connectiviteit

- Transport Beveiligingsdefinitie op rijniveau
- Transport Clusters definiëren
- Transport Werkbank voor inhoudbeheer
- Transport Aangepaste parameters voor BW-query's
- MDX-transport
- ODS-transport

Er zijn twee verschillende transportsets: Unicode-compatibele transporten en ANSI-transporten. Als u met een BASIS-systeem versie 6.20 of later werkt, gebruikt u het Unicode- compatibele transport. Als u met een BASIS systeem werkt dat ouder is dan 6.20 gebruikt u de ANSI-transporten. De geïnstalleerde transporten bevinden zich in de volgende map op de distributiemedia van uw product: `\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`.

### **i** Opmerking

Wanneer u op installatieconflicten controleert, moet u nagaan of de objectnamen nog niet in uw SAP-systeem voorkomen. Objecten gebruiken standaard een **/crystal/**-naamruimte, zodat u deze naamruimte niet zelf hoeft te maken. Als u de **/crystal/**-naamruimte handmatig maakt, wordt u gevraagd om licentiereparatiesleutels waartoe u geen toegang hebt.

## **27.1.1.17.2 Transporten configureren**

Als u Gegevenstoegang of de BW Publisher-onderdelen van het BI-platform wilt instellen, moet u de juiste transportbestanden in uw SAP-systeem importeren. Deze onderdelen gebruiken de inhoud van deze transportbestanden bij de communicatie met het SAP-systeem.

De installatie- en configuratieprocedures die voor het SAP-systeem zijn vereist, moeten door een BASIS-deskundige worden uitgevoerd die bekend is met het Change and Transport-systeem en die beheerdersrechten voor het SAP-systeem heeft. Welke procedure exact moet worden gebruikt voor het importeren van transportbestanden, is afhankelijk van de BASIS-versie die u gebruikt. Raadpleeg de SAP-documentatie voor specifieke proceduredetails.

Als u het onderdeel Gegevenstoegang voor de eerste keer implementeert, kunnen alle gebruikers standaard toegang krijgen tot al uw SAP-tabellen. Met de Beveiligingsdefinitie-editor beveiligt u de SAP-gegevens waartoe gebruikers toegang hebben.

Nadat u transporten hebt geïmporteerd, moet u de juiste niveaus van gebruikerstoegang configureren. Maak de vereiste machtigingen en pas deze via profielen of functies op SAP-gebruikers toe die Crystal Reports-rapporten ontwerpen, uitvoeren of plannen.

## **Verwante informatie**

[Machtigingen maken en toepassen \[pagina 863\]](#)

## 27.1.17.2.1 Typen transporten

Er zijn twee verschillende transportsets: Unicode-compatibele transporten en ANSI-transporten. Als u met een BASIS-systeem versie 6.20 of later werkt, gebruikt u het Unicode-compatibele transport. Als u met een BASIS-systeem werkt dat ouder is dan 6.20 gebruikt u de ANSI-transporten. De geïnstalleerde transporten bevinden zich in de volgende map op de distributie van uw product: `\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`. Het bestand `transports.txt` geeft een overzicht van de met de Unicode compatibele en ANSI-transportbestanden.

Transporttypen worden hieronder weergegeven:

- **Open SQL Connectivity-transport**  
Met het transport Open SQL-connectiviteit kan het Open SQL-stuurprogramma verbinding maken met en rapporten maken op basis van het SAP-systeem.
- **Transport Beveiligingsdefinitie op rijniveau**  
Dit transport bevat de beveiligingsdefinitie-editor, een hulpprogramma dat dienst doet als grafische interface voor de /crystal/auth-tabellen in het Open SQL Connectivity-transport.
- **Transport Clusters definiëren**  
Dit transport verschaft het hulpprogramma Clusters definiëren. Met dit hulpprogramma kunt u een metagegevensbibliotheek opbouwen voor ABAP-gegevensclusterdefinities. Deze definities verschaffen het Open SQL-stuurprogramma de gegevens die het nodig heeft om uit deze gegevensclusters te rapporteren.

### **i** Opmerking

ABAP-gegevensclusters zijn niet hetzelfde als clustertabellen. Clustertabellen zijn al gedefinieerd in de DDIC.

- **InfoSet Connectivity-transport**  
Dankzij het InfoSet Connectivity-transport heeft het InfoSet-stuurprogramma toegang tot InfoSets en SAP-query's.
- **Transport Werkbank voor inhoudbeheer**  
Dit transport verschaft BW-systemen de functionaliteit van inhoudbeheer. Dit transport is alleen beschikbaar als een UNICODE-compatibel transport.
- **Transport Aangepaste parameters voor BW-query's**  
Dit transport biedt ondersteuning voor aangepaste parameterwaarden en standaardparameterwaarden in rapporten op basis van BW-query's.
- **Transport BW MDX-connectiviteit**  
Via dit transport heeft het MDX-querystuurprogramma toegang tot BW-kubussen en -query's. Dit transport is compatibel met BW 3.0B patch 27 of hoger en met BW 3.1C patch 21 of hoger.
- **Transport ODS-connectiviteit**  
Via dit transport heeft het ODS-querystuurprogramma toegang tot ODS-gegevens. Dit transport is compatibel met BW 3.0B patch 27 of hoger en met BW 3.1C patch 21 of hoger.

## 27.1.17.2.2 Controleren op conflicten

De inhoud van de transportbestanden wordt automatisch onder de SAP BusinessObjects-naamruimte geregistreerd wanneer u de bestanden importeert. De SAP BusinessObjects-naamruimte is hiervoor gereserveerd in recente versies van R/3 en MYSAP ERP. Het kan echter voorkomen dat bepaalde objecten, zoals verificatieobjecten, verificatieklassen en verouderde objecten niet de juiste prefix hebben. Het is raadzaam deze objecttypen te controleren op conflicten voordat u de transportbestanden importeert.

Als de functiegroep, een van de functiemodules of een van de andere objecten al in het SAP-systeem bestaat, moet u de naamruimte herleiden voordat SAP BusinessObjects-transportbestanden worden geïmporteerd. Raadpleeg de documentatie van technologieplatform SAP NetWeaver voor de procedures die uw versie van SAP betreffen.

## 27.1.1.17.2.3 Transportbestanden importeren

Lees het bestand `transports_NL.txt` in de volgende map op de distributiemediën van uw product:  
`\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`. In dit tekstbestand wordt een overzicht gegeven van de exacte namen van de bestanden waaruit elk transport bestaat. (De mappen `cofiles` en `data` onder de map `transports` horen bij de mappen `.../trans/cofiles` en `.../trans/data` op uw SAP-server.)

U moet het transport Open SQL-connectiviteit importeren voordat het transport Beveiligingsdefinitie op rijniveau of het transport Clusters definiëren wordt geïmporteerd. U kunt de andere transporten in elke willekeurige volgorde importeren.

### Opmerking

Controleer nadat bestanden van cd naar server zijn gekopieerd of naar alle bestanden kan worden geschreven voordat u de transporten importeert. Het importeren mislukt als de importbestanden het kenmerk Alleen-lezen hebben.

### Opmerking

Omdat de transportbestanden binair zijn, moet u de bestanden bij UNIX-installaties via FTP in binaire modus toevoegen (om beschadiging van bestanden te voorkomen). Bovendien moet u schrijfmachtigingen voor de UNIX-server hebben.

## 27.1.1.17.2.4 Transport

### 27.1.1.17.2.4.1 Transport Open SQL-connectiviteit

Met het transport Open SQL-connectiviteit kunnen de stuurprogramma's verbinding maken met en rapporten maken op basis van het SAP-systeem.

Tabel 100:

| Object                   | Type         | Beschrijving        |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| /CRYSTAL/BC              | Pakket       | Ontwikkelingsklasse |
| /CRYSTAL/OPENSQ          | Functiegroep | Open SQL-functies   |
| /CRYSTAL/OSQL_AUTH_FORMS | Programma    | Helper-programma    |

| Object                             | Type                    | Beschrijving                  |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| /CRYSTAL/OSQL_EXECUTE              | Programma               | Helper-programma              |
| /CRYSTAL/OSQL_TYPEPOOLPROG         | Programma               | Helper-programma              |
| /CRYSTAL/OSQL_TYPEPOOLS            | Programma               | Helper-programma              |
| /CRYSTAL/OSQL_UTILS                | Programma               | Helper-programma              |
| ZSSI                               | Verificatieobjectklasse | Rapportagemachtigingsobjecten |
| ZSEGREPORT                         | Machtigingsobject       | Rapportagemachtigingsobject   |
| /CRYSTAL/<br>OSQL_CLU_ACTKEY_ENTRY | Tabel                   | Metagegevens cluster          |
| /CRYSTAL/OSQL_FCN_PARAM            | Tabel                   | Metagegevens functie          |
| /CRYSTAL/OSQL_FCN_PARAM_FIELD      | Tabel                   | Metagegevens functie          |
| /CRYSTAL/OSQL_FIELD_ENTRY          | Tabel                   | Metagegevens tabel            |
| /CRYSTAL/OSQL_OBJECT_ENTRY         | Tabel                   | Metagegevens tabel            |
| /CRYSTAL/OSQL_RLS_CHK_ENTRY        | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/OSQL_RLS_FCN_ENTRY        | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/OSQL_RLS_VAL_ENTRY        | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| ZCLUSTDATA                         | Tabel                   | Metagegevens cluster          |
| ZCLUSTID                           | Tabel                   | Metagegevens cluster          |
| ZCLUSTKEY                          | Tabel                   | Metagegevens cluster          |
| ZCLUSTKEY2                         | Tabel                   | Metagegevens cluster          |
| /CRYSTAL/AUTHCHK                   | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/AUTHFCN                   | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/AUTHKEY                   | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/AUTHOBJ                   | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| /CRYSTAL/AUTHREF                   | Tabel                   | Metagegevens RLS              |
| ZSSAUTHCHK                         | Tabel                   | Metagegevens oude RLS         |
| ZSSAUTHOBJ                         | Tabel                   | Metagegevens oude RLS         |

| Object      | Type  | Beschrijving          |
|-------------|-------|-----------------------|
| ZSSAUTHKEY  | Tabel | Metagegevens oude RLS |
| ZSSAUTHREF  | Tabel | Metagegevens oude RLS |
| ZSSAUTH FCN | Tabel | Metagegevens oude RLS |

## 27.1.1.17.2.4.2 Transport InfoSet-connectiviteit

Dankzij het transport InfoSet-connectiviteit heeft het InfoSet-stuurprogramma toegang tot InfoSets. Dit transport is compatibel met R/3 4.6c en hoger. Importeer dit transport niet als u werkt met SAP R/3 4.6a of ouder.

Tabel 101:

| Object                      | Type         | Beschrijving                       |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|
| /CRYSTAL/BC                 | Pakket       | Ontwikkelingsklasse                |
| /CRYSTAL/FLAT               | Functiegroep | InfoSet wrapper-functies           |
| /CRYSTAL/QUERY_BATCH        | Programma    | Uitvoering in batchmodus           |
| /CRYSTAL/QUERY_BATCH_STREAM | Programma    | Uitvoering in streaming batchmodus |

## 27.1.1.17.2.4.3 Transport Beveiligingsdefinitie op rijniveau

Dit transport bevat de beveiligingsdefinitie-editor, een hulpprogramma dat dienst doet als een grafische interface voor de /CRYSTAL/AUTH-tabellen in het Open SQL Connectivity-transport.

Tabel 102:

| Object                | Type         | Beschrijving                                                             |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| /CRYSTAL/BC           | Pakket       | Ontwikkelingsklasse                                                      |
| /CRYSTAL/TABMNT       | Functiegroep | Functiegroep voor de weergave van tabelonderhoud voor functiebeperkingen |
| /CRYSTAL/RLSDEF       | Programma    | Hoofdprogramma                                                           |
| /CRYSTAL/RLS_INCLUDE1 | Programma    | Include-programma met moduledefinities                                   |
| /CRYSTAL/RLS_INCLUDE2 | Programma    | Include-programma met de subroutine-definities                           |

| Object                   | Type                                          | Beschrijving                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TDDAT [/CRYSTAL/AUTHFCN] | Tabelinhoud                                   | Definitie van tabelonderhoud                                        |
| TVDIR [/CRYSTAL/AUTHFCN] | Tabelinhoud                                   | Definitie van tabelonderhoud                                        |
| /CRYSTAL/AUTHFCNS        | Definitie van transport- en onderhouds-object | Definitie van tabelonderhoud                                        |
| /CRYSTAL/RLS             | Transactie                                    | Hoofdprogrammatransactie                                            |
| /CRYSTAL/RLSFCN          | Transactie                                    | Helper-transactie die intern door hoofdprogramma wordt aangeroepen. |

## 27.1.17.2.4.4 Transport Clusters definiëren

Dit transport verschaft het hulpprogramma Clusters definiëren. Met dit hulpprogramma kunt u een metagegevensbibliotheek opbouwen voor ABAP-gegevensclusterdefinities. Deze definities verschaffen het Open SQL-stuurprogramma de gegevens die het nodig heeft om uit deze gegevensclusters te rapporteren.

### **i** Opmerking

ABAP-gegevensclusters zijn niet hetzelfde als clustertabellen. Clustertabellen zijn al gedefinieerd in de DDIC.

Tabel 103:

| Object   | Type       | Beschrijving             |
|----------|------------|--------------------------|
| ZCIMPRBG | Programma  | Hoofdprogramma           |
| ZCRBGTOP | Programma  | Include-programma        |
| ZCDD     | Transactie | Hoofdprogrammatransactie |

## 27.1.17.2.4.5 Transport Werkbank voor inhoudbeheer

Dit transport verschaft BW-systemen de functionaliteit van inhoudbeheer. Het is alleen beschikbaar als een met Unicode compatibel transport.

Tabel 104:

| Object                      | Type   | Beschrijving                 |
|-----------------------------|--------|------------------------------|
| /CRYSTAL/BC                 | Pakket | Ontwikkelingsklasse          |
| /CRYSTAL/CL_BW_HTTP_HANDLER | Klasse | Multi-CE HTTP-verzoekhandler |

| Object                              | Type            | Beschrijving         |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| /CRYSTAL/OBJECT_STATUS_DOM          | domein          | Rapportactiviteit    |
| /CRYSTAL/OBJ_POLICY_DOM             | domein          | CE-objectbeveiliging |
| /CRYSTAL/OBJECT_STATUS              | Gegevenselement | Rapportactiviteit    |
| /CRYSTAL/OBJ_POLICY                 | Gegevenselement | CE-objectbeveiliging |
| /CRYSTAL/CE_SYNCH                   | Funcatiegroep   | Publisher stubs      |
| /CRYSTAL/CA_MSG                     | Berichtklasse   | Statusberichten      |
| /CRYSTAL/CE_SYNCH_FORMS             | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN              | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/<br>CONTENT_ADMIN_CLASS_D  | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_CLASS_I      | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_CTREE        | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_FORMS        | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_MODU-<br>LES | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_PAIS         | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_PBOS         | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/<br>CONTENT_ADMIN_TAB_FRM  | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_TOP          | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/PUBLISH_WORKER             | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_DISP        | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_DISP_I      | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_FORMS       | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_PROC        | Programma       | Programmaonderdeel   |
| /CRYSTAL/<br>PUBLISH_WORKER_PROC_I  | Programma       | Programmaonderdeel   |



| Object                             | Type                    | Beschrijving                   |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| /CRYSTAL/<br>PUBLISH_WORKER_SCREEN | Programma               | Programmaonderdeel             |
| /CRYSTAL/CA_DEST                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_JOB                    | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_JOB2                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_LANG                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_PARM                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_ROLE                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/CA_SYST                   | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/MENU_TREE_ITEMS           | Structuur               | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/REPORT_ID                 | Tabel                   | Toepassingsstatus              |
| /CRYSTAL/RPTADMIN                  | Transactie              | Hoofdprogrammatransactie       |
| /CRYSTAL/EDIT_REPORT               | Programma               | Wrapper voor rapportbewerking  |
| /CRYSTAL/EDIT_REPORT               | Functiegroep            | Functies voor rapportbewerking |
| ZSSI                               | Verificatieobjectklasse | Crystal-verificaties           |
| ZCNTADMCES                         | Machtigingsobject       | CE-bewerkingen                 |
| ZCNTADMRPT                         | Machtigingsobject       | Rapportbewerkingen             |
| ZCNTADMJOB                         | Machtigingsobject       | Achtergrondtaakbewerkingen     |

## 27.1.17.2.4.6 Transport ODS-connectiviteit

Via dit transport heeft het ODS-querystuurprogramma toegang tot ODS-gegevens. Dit transport is compatibel met BW 3.0B patch 27 of hoger en met BW 3.1C patch 21 of hoger.

Tabel 105:

| Object              | Type         | Beschrijving        |
|---------------------|--------------|---------------------|
| /CRYSTAL/BC         | Pakket       | Ontwikkelingsklasse |
| /CRYSTAL/ODS_REPORT | Functiegroep | ODS-functies        |

## 27.1.17.2.4.7 Transport Aangepaste parameters voor BW-query's

Dit transport biedt ondersteuning voor aangepaste parameterwaarden en standaardparameterwaarden in rapporten op basis van BW-query's.

Tabel 106:

| Object              | Type         | Beschrijving        |
|---------------------|--------------|---------------------|
| /CRYSTAL/BC         | Pakket       | Ontwikkelingsklasse |
| /CRYSTAL/PERS_VAR   | Structuur    | Variabeledefinitie  |
| /CRYSTAL/PERS_VALUE | Structuur    | Waardedefinitie     |
| /CRYSTAL/PERS       | Functiegroep | Aanpassingsfuncties |

## 27.1.17.2.4.8 Transport BW MDX-connectiviteit

Via dit transport heeft het MDX-querstuurprogramma toegang tot BW-kubussen en -query's. Dit transport is compatibel met BW 3.0B patch 27 of hoger en met BW 3.1C patch 21 of hoger.

Tabel 107:

| Object                         | Type           | Beschrijving          |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| /CRYSTAL/BC                    | Pakket         | Ontwikkelingsklasse   |
| /CRYSTAL/MDX                   | Functiegroep   | MDX-functies          |
| /CRYSTAL/MDX_STREAM_LAYOUT     | Tabeldefinitie | Structuur gegevensset |
| /CRYSTAL/CX_BAPI_ERROR         | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_METADATA_ERROR     | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_MISSING_STREAMINFO | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_NO_MORE_CELLS      | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_NO_MORE_MEMBERS    | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_NO_MORE_PROPERTIES | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/CX_SAVE_SESSION_STATE | Klasse         | Uitzondering          |
| /CRYSTAL/MDX_APPEND_DATA       | Klasse         | Processor gegevensset |

| Object                             | Type      | Beschrijving           |
|------------------------------------|-----------|------------------------|
| /CRYSTAL/MDX_READER_BASE           | Klasse    | Processor gegevensset  |
| /CRYSTAL/MDX_READ_DIMENSIONS       | Klasse    | Processor gegevensset  |
| /CRYSTAL/MDX_READ_MEASURES         | Klasse    | Processor gegevensset  |
| /CRYSTAL/MDX_READ_PROPERTIES       | Klasse    | Processor gegevensset  |
| /CRYSTAL/MDX_AXIS_LEVELS           | Tabeltype | Structuur metagegevens |
| /CRYSTAL/MDX_PROPERTY_KEYS         | Tabeltype | Structuur metagegevens |
| /CRYSTAL/MDX_PROPERTY_VALUES       | Tabeltype | Structuur metagegevens |
| /CRYSTAL/<br>MDX_STREAM_LAYOUT_TAB | Tabeltype | Structuur metagegevens |

## 27.1.1.18 Overzicht van machtigingen

Deze sectie bevat een lijst met SAP-machtigingen die op basis van ervaring en tests vereist blijken te zijn bij het uitvoeren van algemene taken met BI-platform in een geïntegreerde SAP-omgeving. Afhankelijk van uw afzonderlijke implementatie kunnen machtigingsobjecten of -velden vereist zijn.

Van elk machtigingsobject moet u een machtiging maken en de juiste veldwaarden definiëren. Vervolgens past u de juiste machtigingen toe op de profielen (of functies) van uw SAP-gebruikers. In de volgende secties worden de vereiste machtigingen beschreven en vindt u de benodigde veldwaarden. Raadpleeg de SAP-documentatie voor proceduregegevens die specifiek voor uw versie van SAP gelden.

### **i** Opmerking

De informatie in deze sectie dient uitsluitend als een richtlijn.

### **i** Opmerking

Het machtigingsobject ZSEGREPORT behoort tot de objectklasse ZSSI die wordt geïnstalleerd als u de transportbestanden van SAP Integration importeert die nodig zijn voor ondersteuning van Open SQL-query's.

## 27.1.1.18.1 Machtigingen maken en toepassen

Met behulp van Desktop Intelligence Integration voor SAP moet u de machtigingen maken en toepassen die iedere gebruiker nodig heeft om toegang te krijgen tot gegevens. De exacte procedures voor het maken, configureren en toepassen van machtigingen zijn afhankelijk van de SAP-versie die u hebt geïnstalleerd. Deze sectie bevat een lijst met SAP-machtigingen die op basis van ervaring en tests vereist blijken te zijn bij het uitvoeren van algemene

taken met het BI-platform geïntegreerd in een SAP Netweaver ABAP-omgeving. Afhankelijk van uw afzonderlijke implementatie kunnen machtigingsobjecten of -velden vereist zijn.

## Verwante informatie

[Publiceren configureren in Werkbank voor inhoudbeheer \[pagina 843\]](#)

## 27.1.1.19 Acties in BW

In deze sectie wordt u door een lijst met verschillende acties in BW geleid.

### 27.1.1.19.1 Acties in Crystal Reports

#### 27.1.1.19.1.1 Nieuwe rapporten maken van een query in een BW-functie

Tabel 108:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden       |
|-------------------|------------|---------------|
| S_USER_AGR        | ACT_GROUP  | <USER_ROLE>   |
|                   | ACTVT      | 01, 02, 06    |
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR          |
|                   | RFC_NAME   | RS_PERS_BOD   |
|                   | ACTVT      | 16            |
| S_CTS_ADMI        | CTS_ADMFCT | TABL          |
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>** |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>** |
|                   | RSZCOMPTP  | REP           |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**   |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**   |
|                   | RSZCOMPTP  | REP           |

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden        |
|-------------------|----------|----------------|
|                   | RSZOWNER | <QUERY_OWNER>* |
|                   | ACTVT    | 16             |

\* <USER\_ROLE>: hiermee wordt de naam aangegeven van een functie waartoe de gebruiker behoort. U kunt meerdere waarden in dit veld invoeren.

<QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query. Als u een naam opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van de query's met die eigenaar. Voer \* in om rapporten te maken op basis van query's met een eigenaar.

\*\*Voer voor <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID > \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.19.1.2 Bestaande rapporten openen vanuit een BW-functie

Tabel 109:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                                                                     |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR                                                                        |
|                   | RFC_NAME   | SUSO, SUNI, RSCR, SH3A, RFC1, RZX0, RZX2, RS_PERS_BOD, /CRYSTAL/ PERS, RSOB |
|                   | ACTVT      | 16                                                                          |
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**                                                               |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**                                                               |
|                   | RSZCOMPTP  | REP                                                                         |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**                                                                 |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**                                                                 |
|                   | RSZCOMPTP  | REP                                                                         |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>*                                                              |
|                   | ACTVT      | 16                                                                          |

\* **<QUERY\_OWNER>**: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor **<INFO\_AREA>**, **<INFO\_CUBE>** of **<COMP\_ID>** \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

### 27.1.19.1.3 Rapporten bekijken of vernieuwen

Tabel 110:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                      |
|-------------------|------------|------------------------------|
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <b>&lt;INFO_AREA&gt;</b> **  |
|                   | RSINFOCUBE | <b>&lt;INFO_CUBE&gt;</b> **  |
|                   | RSZCOMPTP  | REP                          |
|                   | RSZCOMPID  | <b>&lt;COMP_ID&gt;</b> **    |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <b>&lt;COMP_ID&gt;</b> **    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP                          |
|                   | RSZOWNER   | <b>&lt;QUERY_OWNER&gt;</b> * |
|                   | ACTVT      | 16                           |

\* **<QUERY\_OWNER>**: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor **<INFO\_AREA>**, **<INFO\_CUBE>** of **<COMP\_ID>** \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

### 27.1.19.1.4 Databases controleren (tabeldefinities in een rapport vernieuwen)

Tabel 111:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                     |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <b>&lt;INFO_AREA&gt;</b> ** |

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |
|-------------------|------------|----------------|
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**  |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>* |
|                   | ACTVT      | 16             |

\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.19.15 Locatie instellen van de gegevensbron

Tabel 112:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |
|-------------------|------------|----------------|
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**  |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**  |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>* |
|                   | ACTVT      | 16             |

\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.1.19.16 Rapporten opslaan in een BW-functie

Tabel 113:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden       |
|-------------------|------------|---------------|
| S_USER_AGR        | ACT_GROUP  | <USER_ROLE> * |
|                   | ACTVT      | 01, 02, 06    |
| S_CTS_ADMI        | CTS_ADMFCT | TABL          |

\* <USER\_ROLE>: hiermee wordt de naam aangegeven van een functie waartoe de gebruiker behoort. U kunt meerdere waarden in dit veld invoeren.

## 27.1.1.19.17 Rapporten voorbereiden voor vertaling tijdens het opslaan naar BW

Tabel 114:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden     |
|-------------------|------------|-------------|
| S_USER_AGR        | ACT_GROUP  | <USER_ROLE> |
|                   | ACTVT      | 01          |
| S_CTS_ADMI        | CTS_ADMFCT | TABL        |

\* <USER\_ROLE>: hiermee wordt de naam aangegeven van een functie waartoe de gebruiker behoort. U kunt meerdere waarden in dit veld invoeren.

## 27.1.1.19.18 Rapporten opslaan en tegelijkertijd publiceren naar het BI-platform

Tabel 115:

| Machtigingsobject | Veld      | Waarden     |
|-------------------|-----------|-------------|
| S_USER_AGR        | ACT_GROUP | <USER_ROLE> |



| Machtigingsobject | Veld       | Waarden          |
|-------------------|------------|------------------|
|                   | ACTVT      | 01               |
| S_CTS_ADMI        | CTS_ADMFCT | TABL             |
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA> ***  |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE> ***  |
|                   | RSZCOMPTP  | REP              |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID> ***    |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID> ***    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP              |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER> ** |
|                   | ACTVT      | 16               |

\* <USER\_ROLE>: hiermee wordt de naam aangegeven van een functie waartoe de gebruiker behoort. U kunt meerdere waarden in dit veld invoeren.

\*\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam weergegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\*\* Voer voor < INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.19.1.9 Starten van de BEx Query Designer™

Tabel 116:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden       |
|-------------------|------------|---------------|
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>** |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>** |
|                   | RSZCOMPTP  | REP           |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**   |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**   |

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |
|-------------------|------------|----------------|
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>* |
|                   | ACTVT      | 16             |
| S_CTS_ADMI        | CST_ADMFCT | TABL           |

\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam weergegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor < INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.1.19.2 Acties in BI-startpunt

### 27.1.1.19.2.1 Aanmelden bij het BI-platform met SAP-referenties

Tabel 117:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden    |
|-------------------|------------|------------|
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM |

### 27.1.1.19.2.2 SAP BW-rapporten weergeven op aanvraag

Tabel 118:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden          |
|-------------------|------------|------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR             |
|                   | RFC_NAME   | SYST, RSOB, SUNI |
|                   | ACTVT      | 16               |
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**    |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**    |

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |
|-------------------|------------|----------------|
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
| S_RS_ODSO         | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>* |
|                   | ACTVT      | 16             |
|                   | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**  |
|                   | RSODSOBJ   | OCRM_OLVM      |
| S_RS_ODSO         | RSODSPART  | DATA           |
|                   | ACTVT      | 03             |

\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.19.2.3 Rapporten vernieuwen vanuit de viewer

Tabel 119:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden        |
|-------------------|------------|----------------|
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**  |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**  |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP            |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>* |

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden       |
|-------------------|------------|---------------|
|                   | ACTVT      | 16            |
| S_RS_ODSO         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>** |
|                   | RSODSOBJ   | OCRM_OLVM     |
|                   | RSODSPART  | DATA          |
|                   | ACTVT      | 03            |

\* <QUERY\_OWNER>: hiermee wordt de naam weergegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor < INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> of <COMP\_ID> \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.1.19.2.4 Rapporten plannen

Tabel 120:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden          |
|-------------------|------------|------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR             |
|                   | RFC_NAME   | SYST, RSOB, SUNI |
|                   | ACTVT      | 16               |
| S_RS_COMP         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**    |
|                   | RSINFOCUBE | <INFO_CUBE>**    |
|                   | RSZCOMPTP  | REP              |
|                   | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**      |
| S_RS_COMP1        | RSZCOMPID  | <COMP_ID>**      |
|                   | RSZCOMPTP  | REP              |
|                   | RSZOWNER   | <QUERY_OWNER>*   |
|                   | ACTVT      | 16               |
| S_RS_ODSO         | RSINFOAREA | <INFO_AREA>**    |

| Machtigingsobject | Veld      | Waarden   |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   | RSODSOBJ  | OCRM_OLVM |
|                   | RSODSPART | DATA      |
|                   | ACTVT     | 03        |

\* **<QUERY\_OWNER>**: hiermee wordt de naam aangegeven van de eigenaar van de query op basis waarvan u het rapport maakt. Als u de naam invoert van de eigenaar van de query, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's met deze eigenaar. Voer \* in om een queryeigenaar aan te geven.

\*\* Voer voor **<INFO\_AREA>**, **<INFO\_CUBE>** of **<COMP\_ID>** \* in om een waarde aan te geven. Als u een specifieke waarde opgeeft, kunt u alleen rapporten maken op basis van query's die deze informatiegebieden, kubussen en component-ID's bevatten.

## 27.1.19.2.5 Dynamische selectielijsten lezen in rapportparameters

Tabel 121:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden    |
|-------------------|----------|------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR       |
|                   | RFC_NAME | SYST, RSOB |
|                   | ACTVT    | 16         |

## 27.1.19.3 Acties in SAP NetWeaver (ABAP)

### 27.1.19.3.1 In Crystal Reports met het stuurprogramma Open SQL

In deze sectie wordt u in Crystal Reports met het stuurprogramma Open SQL door een lijst met verschillende acties in SAP Netweaver (ABAP) geleid.

## 27.1.1.19.3.2 Aanmelden bij een SAP-server

Tabel 122:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden               |
|-------------------|----------|-----------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR                  |
|                   | RFC_NAME | SYST, /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT    | 16                    |

## 27.1.1.19.3.3 Nieuwe rapporten maken

Tabel 123:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden               |
|-------------------|----------|-----------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR                  |
|                   | RFC_NAME | SYST, /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT    | 16                    |
| ZSEGREPORT        | ACTVT    | 01                    |

## 27.1.1.19.3.4 Bestaande rapporten openen of bekijken

Tabel 124:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden               |
|-------------------|----------|-----------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR                  |
|                   | RFC_NAME | SYST, /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT    | 16                    |
| ZSEGREPORT        | ACTVT    | 02                    |

### 27.1.1.19.3.5 Databases controleren (tabeldefinities in een rapport vernieuwen)

Tabel 125:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden         |
|-------------------|------------|-----------------|
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM      |
| ZSEGREPORT        | ACTVT      | 02              |
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR            |
|                   | RFC_NAME   | /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT      | 16              |

### 27.1.1.19.3.6 Locatie instellen van de gegevensbron

Tabel 126:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden         |
|-------------------|----------|-----------------|
| ZSEGREPORT        | ACTVT    | 02              |
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR            |
|                   | RFC_NAME | /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT    | 16              |

## 27.1.1.19.4 Acties in Crystal Reports met InfoSet-stuurprogramma en rapportage op basis van InfoSet

### 27.1.1.19.4.1 Aanmelden bij een SAP-server

Tabel 127:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden |
|-------------------|----------|---------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR    |
|                   | RFC_NAME | SYST    |

| Machtigingsobject | Veld  | Waarden |
|-------------------|-------|---------|
|                   | ACTVT | 16      |

## 27.1.1.19.4.2 Een nieuw rapport uit een InfoSet op SAP Netweaver (ABAP) maken

Tabel 128:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                   |
|-------------------|------------|---------------------------|
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR                      |
|                   | RFC_NAME   | /CRYSTAL/FLAT, SKBW, AQRC |
|                   | ACTVT      | 16                        |
| S_CTS_ADMI        | CTS_ADMFCT | TABL                      |

### Opmerking

voeg tevens voldoende machtigingen toe om gegevensrijen weer te geven. Bijvoorbeeld P\_ORIG of P\_APAP.

## Verwante informatie

[Locatie instellen van de gegevensbron \[pagina 876\]](#)

## 27.1.1.19.4.3 Databases controleren (tabeldefinities in een rapport vernieuwen)

Tabel 129:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden    |
|-------------------|------------|------------|
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM |

## 27.1.1.19.4.4 Locatie instellen van de gegevensbron



Tabel 130:

| Machtigingsobject | Veld  | Waarden                         |   |
|-------------------|-------|---------------------------------|---|
| P_ABAP            | REPID | AQTGSYSTGENERATESY,<br>SAPDBPNP |   |
|                   |       | COARS                           | 2 |

## 27.1.1.19.5 Acties in Crystal Reports met het InfoSet-stuurprogramma en rapportage op basis van een ABAP-query

### 27.1.1.19.5.1 Aanmelden bij een SAP-server

Tabel 131:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden |
|-------------------|----------|---------|
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR    |
|                   | RFC_NAME | SYST    |
|                   | ACTVT    | 16      |

### 27.1.1.19.5.2 Nieuwe rapporten maken vanuit een ABAP-query in SAP Netweaver

Tabel 132:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                 |
|-------------------|------------|-------------------------|
| P_ABAP            | REPID      | AQTG02=====P6, SAPDBPNP |
|                   | COARS      | 2                       |
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM              |
| S_TABU_DIS        | ACTVT      | 03                      |
|                   | GROUP      | Naam van tabelgroep     |

## 27.1.1.19.5.3 Verifiëren van de database

Tabel 133:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden    |
|-------------------|------------|------------|
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM |
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR       |
|                   | RFC_NAME   | SKBW       |
|                   | ACTVT      | 16         |

## 27.1.1.19.5.4 Locatie instellen van de gegevensbron

Tabel 134:

| Machtigingsobject | Veld       | Waarden                 |
|-------------------|------------|-------------------------|
| P_ABAP            | REPID      | AQTG02=====P6, SAPDBPNP |
|                   | COARS      | 2                       |
| S_ADMI_FCD        | S_ADMI_FCD | STOR, STOM              |
| S_RFC             | RFC_TYPE   | FUGR                    |
|                   | RFC_NAME   | SKBW                    |
|                   | ACTVT      | 16                      |
| S_TABU_DIS        | ACTVT      | 03                      |
|                   | GROUP      | Naam van tabelgroep     |

## 27.1.1.19.6 Acties in het BI-platform

### 27.1.1.19.6.1 Rapporten plannen in de dialoogmodus (met een Open SQL-query)

Tabel 135:

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden                     |
|-------------------|----------|-----------------------------|
| S_USER_GRP        | CLASS    |                             |
|                   | ACTVT    | 03                          |
| S_RFC             | RFC_TYPE | FUGR                        |
|                   | RFC_NAME | SYST, RFC1, /CRYSTAL/OPENSQ |
|                   | ACTVT    | 16                          |
| ZSEGREPORT        | ACTVT    | 02                          |

#### Opmerking

de waarde voor CLASS is BLANK.

### 27.1.1.19.6.2 Rapporten plannen in de batchmodus met een Open SQL-query

Tabel 136:

| Machtigingsobject | Veld      | Waarden                              |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|
| S_USER_GRP        | CLASS     |                                      |
|                   | ACTVT     | 03                                   |
| S_RFC             | RFC_TYPE  | FUGR                                 |
|                   | RFC_NAME  | SYST, RFC1, /CRYSTAL/OPENSQ,<br>SH3A |
|                   | ACTVT     | 16                                   |
| S_BTCH_JOB        | JOBGROUP  | ' '                                  |
|                   | JOBACTION | RELE                                 |

| Machtigingsobject | Veld     | Waarden |
|-------------------|----------|---------|
| ZSEGREPORT        | ACTVT    | 02      |
| S_BTCH_ADM        | BTCADMIN | Y       |

**i Opmerking**

de waarde voor CLASS is BLANK.

## 27.1.1.19.6.3 Crystal-machtigingssysteem

Tabel 137:

| Machtigingsobject                                                 | Veld                                                         | Waarde                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machtiging voor bestandstoegang (S_DATASET)                       | Activiteit (ACTVT)                                           | Lezen, Schrijven (33, 34)                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | Fysieke bestandsnaam (FILENAME)                              | * (geeft Alle aan)                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | ABAP-programmanaam (PROGRAM)                                 | *                                                                                                                                                                                                              |
| Machtigingscontrole op RFC-toegang (S_RFC)                        | Activiteit (ACTVT)                                           | 16                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | Naam van RFC die moet worden beveiligd (RFC_NAME)            | BDCH, STPA, SUSO, SUUS, SU_USER, SYST, SUNI, PRGN_J2EE, /CRYSTAL/ SECURITY                                                                                                                                     |
|                                                                   | Type RFC-object dat moet worden beveiligd (RFC_TYPE)         | Functiegroep (FUGR)                                                                                                                                                                                            |
| Onderhoud basisgegevens gebruiker: Gebruikersgroepen (S_USER_GRP) | Activiteit (ACTVT)                                           | Maken of genereren, en weergeven (03)                                                                                                                                                                          |
|                                                                   | Gebruikersgroep in onderhoud basisgegevens gebruiker (CLASS) | <p>*</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Mogelijk geeft u voor een betere beveiliging liever expliciet een overzicht weer van de gebruikersgroepen waarvan de leden toegang nodig hebben tot het BI-platform.</p> |

## 27.1.1.19.6.4 BW BeX-query's uitvoeren en ontwerpen

Wanneer een rapport van een universe wordt gemaakt op basis van een BW BeX-query, en als er een datumdimensie is opgenomen, moet de systeembeheerder S\_RS\_IOBJ-toestemming geven aan de gebruiker die de universe ontwerpt, en de gebruiker die het rapport uitvoert.

Tabel 138:

| Machtigingsobject | Veld        | Waarden |
|-------------------|-------------|---------|
| S_RS_IOBJ         | ACTVT       | 03      |
|                   | RSIOBJ      |         |
|                   | RSIOBJ_CAT  |         |
|                   | RSIOBJ_PART |         |

## 27.2 Configureren voor JD Edwards-integratie

### 27.2.1 Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports

Het BI-platform wordt standaard zo geconfigureerd dat SAP Crystal Reports-gebruikers toegang hebben tot JD Edwards EnterpriseOne-gegevens met eenmalige aanmelding.

#### 27.2.1.1 Eenmalige aanmelding voor JD Edwards en SAP Crystal Reports deactiveren

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Selecteer [crdb\\_pseone](#).
5. Klik op [Verwijderen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Selecteer op de pagina [Servers](#) in de CMC de optie [Crystal Reports Services](#) en klik op [Server opnieuw starten](#).

## 27.2.1.2 Eenmalige aanmelding activeren voor JD Edwards en SAP Crystal Reports

Als u eenmalige aanmelding hebt gedeactiveerd voor JD Edwards en SAP Crystal Reports en u deze optie weer wilt activeren.

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Onder *SSO-context gebruiken voor aanmelding bij database met de volgende stuurprogramma's* typt u [crdb\\_pseone](#).
5. Klik op [Toevoegen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Selecteer op de pagina [Servers](#) in de CMC de optie [Crystal Reports Services](#) en klik op [Server opnieuw starten](#).

## 27.2.2 Secure Sockets Layer configureren voor JD Edwards-integraties

U kunt het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) gebruiken voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en servers in uw implementatie van het BI-platform en JD Edwards EnterpriseOne.

Voor het gebruik van de JD Edwards EnterpriseOne-gegevens met het BI-platform moet u enkele wijzigingen aanbrengen aan uw SSL-configuratie. Sla net zoals bij de SSL-configuratie voor andere BI-platformservers en -clients de volgende sleutel- en certificaatbestanden op een veilige plaats op (in dezelfde map) die toegankelijk is voor de computers in uw BI-platfromimplementatie.

- Het vertrouwde certificaatbestand (cacert.der).
- Het gegenereerde servercertificaatbestand (servercert.der).
- Het serversleutelbestand (server.key).
- Het wachtwoordbestand (passphrase.txt).

### 27.2.2.1 JD Edwards EnterpriseOne-gegevensconnectiviteit met SSL inschakelen

#### **i** Opmerking

Alle waarden in de volgende procedure zijn hoofdlettergevoelig.

1. Kopieer uw SSL-certificaten naar C:\SSLCert.
2. Start de CCM (Central Configuration Manager).
3. De SIA (Server Intelligence Agent) stoppen.
4. Dubbelklik op de SIA om het dialoogvenster [Eigenschappen](#) te openen.

5. Klik op het tabblad *Protocol*.
6. Selecteer *SSL inschakelen*.
7. Selecteer voor de *SSL-certificatenmap* de directory die de SSL-certificaten bevat: C:\SSLCert.
8. Kies voor het *SSL-certificaatbestand server* de optie `servercert.der`.
9. Kies voor de *Bestanden met vertrouwde SSL-certificaten* de optie `cacert.der`.
10. Kies voor de *SSL-privé-sleutelbestand* de optie `server.key`.
11. Kies voor het *Wachtwoordbestand SSL-privé-sleutel* de optie `passphrase.txt`.
12. Klik op *Toepassen*.
13. Start de Server Intelligence Agent.

U moet uw rapportageservices van BI-platform opnieuw starten (zoals de Adaptive Job Server) om deze wijzigingen te implementeren.

## 27.2.2.2 Eigenschappenbestand van SSL-configuratie

Het eigenschappenbestand `sslconf.properties` bevat alle informatie over vereiste certificaten en sleutels die door het BI-platform gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

```
[default]
businessobjects.orb.ocj.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Het bestand `sslconf.properties` moet in een map worden geplaatst waarin het BI-platform is geïnstalleerd (dit is standaard C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects 13.0).

## 27.3 Configureren voor PeopleSoft Enterprise-integratie

### 27.3.1 Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en PeopleSoft Enterprise

Het BI-platform wordt standaard zo geconfigureerd dat SAP Crystal Reports-gebruikers toegang hebben tot PeopleSoft Enterprise-gegevens met eenmalige aanmelding.

### 27.3.1.1 Eenmalige aanmelding deactiveren voor PeopleSoft Enterprise en SAP Crystal Reports

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Selecteer [crdb\\_psenterprise](#).
5. Klik op [Verwijderen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Selecteer op de pagina [Servers](#) in de CMC de optie [Crystal Reports Services](#) en klik op [Server opnieuw starten](#).

### 27.3.1.2 Eenmalige aanmelding activeren voor PeopleSoft Enterprise en SAP Crystal Reports

Als u eenmalige aanmelding hebt gedeactiveerd voor PeopleSoft Enterprise en SAP Crystal Reports en u deze optie weer wilt activeren.

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Onder [SSO-context gebruiken voor aanmelding bij database met de volgende stuurprogramma's](#) typt u [crdb\\_psenterprise](#).
5. Klik op [Toevoegen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Selecteer op de pagina [Servers](#) in de CMC de optie [Crystal Reports Services](#) en klik op [Server opnieuw starten](#).

## 27.3.2 Secure Sockets Layer-communicatie configureren

U kunt het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) gebruiken voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en servers in uw implementatie van BI-platform.

Sla net zoals bij de SSL-configuratie voor andere BI-platformservers en -clients de volgende sleutel- en certificaatbestanden op een veilige plaats op (in dezelfde map) die toegankelijk is voor de computers in uw BI-platformimplementatie.

- Het vertrouwde certificaatbestand (cacert.der).
- Het gegenereerde servercertificaatbestand (servercert.der).
- Het serversleutelbestand (server.key).
- Het wachtwoordbestand (passphrase.txt).



## 27.3.2.1 Eigenschappenbestand van SSL-configuratie

Het eigenschappenbestand `sslconf.properties` bevat alle informatie over vereiste certificaten en sleutels die door BI-platformonderdelen gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

```
[default]
businessobjects.orb.oci.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Het bestand `sslconf.properties` moet worden opgeslagen in de map waar het BI-platform is geïnstalleerd. Dit is standaard `C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects Integration 12.0 Kit for PeopleSoft\`.

## 27.3.2.2 PeopleSoft-queryserver met SSL inschakelen

### **i** Opmerking

Alle waarden in de volgende procedure zijn hoofdlettergevoelig.

1. Kopieer uw SSL-certificaten naar `C:\SSLCert`.
2. Start de CCM (Central Configuration Manager).
3. De SIA (Server Intelligence Agent) stoppen.
4. Dubbelklik op de SIA om het dialoogvenster *Eigenschappen* te openen.
5. Klik op het tabblad *Protocol*.
6. Selecteer *SSL inschakelen*.
7. Selecteer voor de *SSL-certificatenmap* de directory die de SSL-certificaten bevat: `C:\SSLCert`.
8. Kies voor het *SSL-certificaatbestand server* de optie `servercert.der`.
9. Kies voor de *Bestanden met vertrouwde SSL-certificaten* de optie `cacert.der`.
10. Kies voor de *SSL-privé-sleutelbestand* de optie `server.key`.
11. Kies voor het *Wachtwoordbestand SSL-privé-sleutel* de optie `passphrase.txt`.
12. Klik op *Toepassen*.
13. Start de Server Intelligence Agent.

U moet uw rapportageservices van BI-platform opnieuw starten (zoals de Adaptive Job Server) om deze wijzigingen te implementeren.

## 27.3.2.3 Beveiligingsbrug met SSL inschakelen

### Opmerking

Alle waarden in de volgende procedure zijn hoofdlettergevoelig.

1. Kopieer uw SSL-certificaten naar `C:\SSLCert`.
2. Start de CCM (Central Configuration Manager).
3. De SIA (Server Intelligence Agent) stoppen.
4. Dubbelklik op de SIA om het dialoogvenster *Eigenschappen* te openen.
5. Klik op het tabblad *Protocol*.
6. Selecteer *SSL inschakelen*.
7. Selecteer voor de *SSL-certificatenmap* de directory die de SSL-certificaten bevat: `C:\SSLCert`.
8. Kies voor het *SSL-certificaatbestand server* de optie `servercert.der`.
9. Kies voor de *Bestanden met vertrouwde SSL-certificaten* de optie `cacert.der`.
10. Kies voor de *SSL-privé-sleutelbestand* de optie `server.key`.
11. Kies voor het *Wachtwoordbestand SSL-privé-sleutel* de optie `passphrase.txt`.
12. Klik op *Toepassen*.
13. Start de Server Intelligence Agent.

## 27.3.3 Prestatie-afstemming voor PeopleSoft-systemen

Om te zorgen voor optimale prestaties wanneer u rapporteert over PeopleSoft-query's, is het belangrijk om te weten hoe query's worden uitgevoerd door Crystal Reports en het BI-platform.

Telkens wanneer u een rapport dat is gebaseerd op een PeopleSoft-query vernieuwt of uitvoert, wordt verbinding gemaakt met een PeopleSoft-server:

- In PeopleSoft Enterprise-omgevingen (PeopleTools 8.46 of hoger) wordt een verbinding gemaakt met de *PeopleSoft Analytic Server*.
- In PeopleSoft Enterprise-omgevingen met PeopleTools 8.21-8.45 wordt verbinding gemaakt met de *PeopleSoft-toepassingsserver*.

### 27.3.3.1 Aanbevelingen

In een optimale implementatie worden een of meer PeopleSoft Analytic of Application Servers ingesteld om alleen rapportaanvragen af te handelen. In elk van deze servers bepalen de instellingen voor Min en Max Instances (minimum- en maximumaantal exemplaren) het aantal rapportaanvragen dat tegelijkertijd kan worden verwerkt. Deze instellingen bieden de volgende voordelen:

- Er is geen conflict tussen rapportaanvragen en andere transactieaanvragen in de PeopleSoft-server.
- Het is mogelijk om onderhoud uit te voeren op de server die rapportaanvragen afhandelt zonder dat u de server die transactieaanvragen afhandelt hoeft uit te schakelen.

In een omgeving waarin zowel rapport- als transactieaanvragen worden afgehandeld door dezelfde PeopleSoft Analytic of Application Server, moet u het BI-platform zodanig configureren dat niet meer dan één rapport tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Anders kunnen gebruikers geen transactieaanvragen doen als alle PSANALYTICSRV of PSAPPSRV-processen worden gebruikt om rapporten uit te voeren.

#### **i** Opmerking

Zie 'Servers beheren en configureren' in de *Beheerdershandleiding voor het SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor informatie over de manier waarop u het aantal geplande rapporttaken en taken voor rapportweergave op aanvraag kunt beperken.

#### **i** Opmerking

Het is niet mogelijk het systeem zodanig te configureren dat het aantal Crystal Reports-gebruikers dat tegelijkertijd toegang mag hebben tot de server, wordt beperkt.

Als er zich toch prestatieproblemen voordoen, gebruikt u het configuratieprogramma Psadmin om te bepalen of aanvragen in de wachtrij worden geplaatst. Controleer bovendien de systeembronnen op het PeopleSoft Analytic of Application Server-apparaat. Als er virtueel geheugen wordt gebruikt vanwege een gebrek aan fysiek geheugen, kan de verwerking ook trager verlopen.

## 27.3.3.2 PeopleSoft-servers

In een PeopleSoft Analytic Server is het proces waarmee de rapporten worden vernieuwd of uitgevoerd het PSANALYTICSRV-proces. In een PeopleSoft Application Server is het proces waarmee de rapporten worden vernieuwd of uitgevoerd het PSAPPSRV-proces. Het aantal beschikbare PSANALYTICSRV of PSAPPSRV-processen bepaalt het aantal rapporten dat tegelijkertijd kan worden uitgevoerd.

Een doorsnee PeopleSoft Analytic of Application Server-configuratiebestand bevat de volgende informatie:

```
Min Instances=3
Max Instances=5
```

In dit voorbeeld zijn op elk moment minimaal drie PSANALYTICSRV of PSAPPSRV-processen beschikbaar, met de mogelijkheid om dit te verhogen tot maximaal vijf processen. De instellingen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat altijd vijf rapporten tegelijk kunnen worden uitgevoerd; de processen kunnen ook worden gebruikt voor het afhandelen van andere taken in het systeem. Als er geen PSANALYTICSRV of PSAPPSRV-processen beschikbaar zijn om een aanvraag af te handelen, wordt deze in de wachtrij geplaatst totdat een proces beschikbaar komt.

#### **i** Opmerking

Het configuratiebestand voor PeopleSoft *Application Servers* bevat gewoonlijk ook de parameter `Service Timeout`, waarmee wordt aangegeven hoelang aanvragen in de wachtrij moeten wachten tot een proces beschikbaar is. Als er geen proces beschikbaar komt binnen de tijd die voor de parameter is opgegeven, verstrijkt de tijd voor de aanvraag.

## 27.4 Configureren voor Siebel-integratie

### 27.4.1 Siebel configureren voor integratie met SAP BI-platform

De integratie van het BI-platform biedt een koppeling met Crystal Reports zodat u inhoud van de BusinessObjects Business Intelligence-suite in een Siebel-toepassing kan insluiten. Nadat het nieuwe menu-item geïnstalleerd en geconfigureerd is, kunnen gebruikers hiermee BI-startpunt starten vanuit de Siebel-toepassing.

De vereiste bestanden worden standaard in de volgende map geïnstalleerd: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Samples\siebel\Siebel Files\.

#### 27.4.1.1 BI-platform/Siebel-integratieproject importeren

1. Start Siebel Tools.
2. Klik op ► *Tools (Hulpprogramma's)* ► *Import from Archive (Importeren uit archief)* ►.
3. Wanneer u om een archiefbestand wordt gevraagd, gaat u naar de map met Siebel-bestanden van uw geïnstalleerde integratieproduct.  
Standaard is dit: <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Samples\siebel\Siebel Files\.
4. Ga naar de juiste submap (Siebel 7.7 of Siebel 8.0) en selecteer het bestand *BusinessObjectsEnterprise.sif*.  
De wizard Importeren wordt geopend.
5. Klik op *Merge the object definition from the archive file with the definition in the repository* (Objectdefinitie uit archiefbestand met definitie in gegevensopslagruimte samenvoegen).
6. Doorloop de vensters van de wizard om het importeren van het integratieproject te voltooien.  
Het integratieproject wordt aan uw gegevensopslagruimte toegevoegd.
7. Vergrendel het *BusinessObjects Integration*-project.

### 27.4.2 Het menu-item Crystal Reports aanmaken

1. Vergrendel het project *Menu* (Menu) in Siebel Tools.
2. Selecteer het object *Menu item* (Menu-item) in de Object Explorer (Objectenverkenner).

#### Opmerking

Als het object Menu niet in de Object Explorer (Objectenverkenner) verschijnt, klikt u op ► *View (Beeld)* ► *Options (Opties)* ► in Siebel Tools. Klik vervolgens op de tab *Object Explorer (Objectenverkenner)* en selecteer het object *Menu*.

3. Selecteer in de lijst *Menus*(Menu's) het menu *Generic Web* (Algemeen web).

4. Klik op de lijstkop [Menu Items](#) (Menu-items).
5. Klik op ► [Bewerken](#) ► [Nieuwe record](#) ►.
6. Definieer het nieuwe menu-item. De aanbevolen waarden zijn:
  - Naam: Beeld - Crystal Reports
  - Opdracht: Crystal Reports
  - Opmerkingen: SAP BusinessObjects Integrated Report Menu
  - Inactief: False
7. Gebruik een positienummer om een locatie voor het menu-item in uw menu Beeld te selecteren.  
Sorteer de menu-items op Positie om het kiezen van een positienummer te vergemakkelijken.
8. U kunt nu landinstellingsrecords toevoegen om het bijschrift desgewenst te lokaliseren.

Compileer uw Siebel-toepassing nu opnieuw. Zie [De Siebel-toepassing opnieuw compileren \[pagina 889\]](#).

## 27.4.2.1 De Siebel-toepassing opnieuw compileren

Wanneer u het BI-platform hebt geïnstalleerd en de bijbehorende opdrachten beschikbaar hebt gemaakt voor gebruikers via een Siebel-menuoptie, moet u uw Siebel-toepassing opnieuw compileren volgens de gebruikelijke procedures. Raadpleeg de Siebel Bookshelf voor meer informatie.

Wanneer u uw Siebel-toepassing opnieuw hebt gecompileerd, moet u de JavaScript-bestanden van de toepassing opnieuw genereren. In Siebel 7.7 en later kunnen de JavaScript-bestanden automatisch opnieuw gegenereerd worden als onderdeel van het compilatieproces.

Omdat de vereiste stappen voor compilatie van de Siebel Repository (Siebel-gegevensopslagruimte) op uw Siebel Tools-werkstation worden uitgevoerd, moet u de resulterende JavaScripts van het Siebel Tools-werkstation op uw Siebel Server implementeren. Meestal, en afhankelijk van de locatie waarop Siebel is geïnstalleerd, staan de gegenereerde JavaScript-bestanden op de volgende locatie:

```
C:\sea77\tools\PUBLIC\ENU\<srf1096416329_444>
```

De voorbeeldmapnaam **<srf1096416329\_444>** wordt door Siebel Tools gegenereerd, en komt uniek overeen met het resulterende gegevensopslagbestand.

De JavaScript-bestanden moeten op de Siebel Server worden geïmplementeerd. Afhankelijk van waar Siebel is geïnstalleerd, gaat het meestal om de volgende locatie:

```
C:\sea77\SWEApp\PUBLIC\ENU\<srf1096416329_444>
```

Behoud de mapnaam die door Siebel Tools wordt gegenereerd.

U moet ook uw Siebel-configuratiebestand op de Siebel Server-computer bijwerken om de service toe te staan. Zoek het toepasselijke configuratiebestand op uw Siebel Server-computer. Als u bijvoorbeeld een Engelse versie van het Siebel Call Center uitvoert, gebruikt u `uagent.cfg`. Dit bestand kunt u standaard vinden op C:\sea77\siebsrvr\bin\ENU\ `uagent.cfg` for Siebel 7.7.

Voeg dan de volgende regel toe aan het einde van de SWE-sectie van het configuratiebestand:

```
ClientBusinessService<NUMBER> = BusinessObjects Integration Service
```

---

De `ClientBusinessService`-nummers vormen een opeenvolgende reeks. Als er zich geen andere `ClientBusinessServices` in de SWE-sectie bevinden, stelt u **<NUMBER>** op 0 in. Stel **<NUMBER>** anders in op de volgende hoogste waarde.

Voor Siebel 8.x of hoger:

1. Meld u aan bij Siebel Tools en ga naar de toepassing *Siebel Universal Agent* in de Object Explorer (Objectenverkenner).
2. Vouw de toepassingsobjecten uit zodat het object *Application User Prop* zichtbaar wordt.
3. Maak een nieuwe record voor elke bedrijfsservice die gedeclareerd moet worden, en stel daarbij de waarde en naameigenschappen als volgt in:
  - Naam = `ClientBusinessServiceX`
  - Waarde = `BusinessObjects Integration`

U maakt nu het menu-item Crystal Reports aan waarmee de geïmporteerde Siebel-opdracht opgeroepen kan worden.

## 27.4.3 Contextgebonden regels

Contextgebonden regels is een functie die de gebruiker rapporten biedt die waarschijnlijk relevant zijn voor hun huidige taak. Gebruikers die vanuit een Siebel-clienttoepassing rechtstreeks toegang hebben tot Crystal Reports, krijgen in dit geval automatisch rapporten te zien die zijn ontwikkeld om Siebel-gegevens op te nemen.

### 27.4.3.1 Contextgebonden regels configureren

Voordat u voor contextgevoeligheid configureert, moet u het volgende uitvoeren:

- het Siebel Integration-product installeren
  - Siebel geconfigureerd voor integratie met BI-platform
1. Open de CMC (Central Management Console).
  2. Klik op *Verificatie*.
  3. Dubbelklik op *Siebel*.  
De Siebel-interface voor toewijzingen wordt weergegeven.
  4. Klik op *Domeinen*.  
Het domein voor de interface voor toewijzingen wordt weergegeven.
  5. Noteer de domeinnaam die overeenkomt met de Siebel-server die u wilt gebruiken.
  6. Sluit de Siebel-interface voor toewijzingen.
  7. Open het BI-startpunt.
  8. Maak een nieuwe map onder `OpenbareMappen\Siebel` met dezelfde naam als het Siebel-domein in de CMC.
  9. Plaats alle rapporten die ontworpen zijn om Siebel-informatie op te nemen in deze map.

## 27.4.3.2 De URL voor contextgebonden regels opgeven

1. Nadat u de JavaScript-bestanden van de toepassing opnieuw hebt gegenereerd, gaat u naar de map met Siebel-bestanden van uw BI-platforminstallatie. Standaard is dit: C:\Program Files\Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI\Siebel Files\.
2. Kopieer het bestand `BusinessObjectsEnterpriseServer.html`. Zoek vervolgens de openbare map waarin het genbscript-programma de nieuwe JavaScript-bestanden heeft gegenereerd, en zet een kopie van `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` in de toepasselijke taalsubmap.

Als u de JavaScript-bestanden van een toepassing bijvoorbeeld gegenereerd hebt in de map c :

\sea752\SWEApp\PUBLIC\ENU op de Siebel-server, kopieert u het bestand

`BusinessObjectsEnterpriseServer.html` naar de map c:\sea752\SWEApp\PUBLIC\ENU.

3. Open het bestand `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` vanuit de openbare map in een teksteditor zoals Notepad, en zoek deze regel:

```
Var userDomain = "SIEB78"
```

```
var destAddr = "http://<SAP BusinessObjects-server>:8080/BOE/BI/logon/
siebelStart.do"
```



### Opmerking

Als u de variabele `<userDomain>` of `<destAddr>` wijzigt, moet u de webpagina's in cache van uw browser wissen om ervoor te zorgen dat de browser naar het juiste doeladres wijst.

### Opmerking

`userDomain` is hoofdlettergevoelig.

## 27.4.3.3 Contextgebonden regels controleren

1. Klik in Siebel Tools op  **Debug**  **Start** (Fouten opsporen/Start).
2. Navigeer naar een willekeurig scherm en klik op het menu **View (Beeld)**.  
Uw nieuwe menu-item Crystal Reports moet in het menu worden weergegeven.
3. Klik op het menu-item **Crystal Reports**.  
Het BI-platform opent het venster BI-startpunt waarvoor de gebruikersnaam en het wachtwoord vereist is om verbinding te maken. Dit hoeft u alleen te doen bij de eerste keer dat u zich aanmeldt voor een sessietime-out. De domeinnaam die in html geconfigureerd is en de Siebel-verificatie moeten al ingevuld zijn.

### Opmerking

Deze stap dient enkel ter verificatie van uw installatie tot aan dit punt. U kunt zich niet bij het BI-platform aanmelden met Siebel-verificatie tot u Siebel-verantwoordelijkheden aan het BI-platform hebt toegewezen.

## 27.4.3.4 Mappen aan BI-platform toevoegen

Bij de BI-platformintegratie voor Siebel moeten een aantal mappen worden aan het BI-startpunt worden toegevoegd om contextgebonden regels volledig te kunnen inschakelen.

De contextgebonden map moet de volgende structuur hebben om te kunnen functioneren: Openbare mappen \Siebel\<Domeinnaam>. Alleen rapporten die in de submap <Domeinnaam> zijn opgeslagen en in het Siebel-systeem geconfigureerd zijn voor koppeling aan het specifieke SAP Business Objects-bedrijfs onderdeel, worden als onderdeel van de functie voor contextgebonden regels weergegeven. De <Domeinnaam> die hier gebruikt wordt, moet hetzelfde zijn als de domeinnaam die voor Siebel in de verificatieconfiguratie geconfigureerd is, en als de waarde die in het Siebel-bestand `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` geconfigureerd is.

### Opmerking

U moet Siebel Tools hebben om de stappen in deze sectie te voltooien.

## 27.4.4 Eenmalige aanmelding configureren voor SAP Crystal Reports en Siebel

BI-platform wordt standaard zo geconfigureerd dat SAP Crystal Reports-gebruikers toegang hebben tot Siebel-gegevens met eenmalige aanmelding.

### 27.4.4.1 Eenmalige aanmelding deactiveren voor Siebel en SAP Crystal Reports

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).
2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Selecteer `crdb_siebel`.
5. Klik op [Verwijderen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Start SAP Crystal Reports opnieuw op.

### 27.4.4.2 Eenmalige aanmelding activeren voor Siebel en SAP Crystal Reports

Als u eenmalige aanmelding hebt gedeactiveerd voor Siebel en SAP Crystal Reports en u deze optie weer wilt activeren.

1. Klik op [Toepassingen](#) in de CMC (Central Management Console).



2. Dubbelklik op [Crystal Reports-configuratie](#).
3. Klik op [Opties voor eenmalige aanmelding](#).
4. Typ onder [SSO-context gebruiken voor eenmalige aanmelding... crdb\\_siebel](#).
5. Klik op [Toevoegen](#).
6. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
7. Start SAP Crystal Reports-servers opnieuw op.

## 27.4.5 Configureren voor Secure Sockets Layer-communicatie

U kunt het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) gebruiken voor alle netwerkcommunicatie tussen clients en servers in uw implementatie van Siebel en BI-platform.

Sla net zoals bij de SSL-configuratie voor andere BI-platformservers en -clients de volgende sleutel- en certificaatbestanden op een veilige plaats op (in dezelfde map) die toegankelijk is voor de computers in uw Siebel-implementatie.

- Het vertrouwde certificaatbestand (cacert.der).
- Het gegenereerde servercertificaatbestand (servercert.der).
- Het serversleutelbestand (server.key).
- Het wachtwoordbestand (passphrase.txt).

### Eigenschappenbestand van SSL-configuratie

Het eigenschappenbestand `sslconf.properties` bevat alle gegevens voor vereiste certificaten en sleutels die door onderdelen van de Integratie voor Siebel worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

```
businessobjects.orb.oci.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Het bestand `sslconf.properties` moet in een map worden geplaatst waarin BI-platform is geïnstalleerd (dit is standaard `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`).

### 27.4.5.1 Siebel-gegevensconnectiviteit met SSL inschakelen

#### Opmerking

Alle waarden in de volgende procedure zijn hoofdlettergevoelig.

- 
1. Kopieer uw SSL-certificaten naar `C:\SSLCert`.
  2. Start de CCM (Central Configuration Manager).
  3. De SIA (Server Intelligence Agent) stoppen.
  4. Dubbelklik op de SIA om het dialoogvenster *Eigenschappen* te openen.
  5. Klik op het tabblad *Protocol*.
  6. Selecteer *SSL inschakelen*.
  7. Selecteer voor de *SSL-certificatenmap* de directory die de SSL-certificaten bevat: `C:\SSLCert`.
  8. Kies voor het *SSL-certificaatbestand server* de optie `servercert.der`.
  9. Kies voor de *Bestanden met vertrouwde SSL-certificaten* de optie `cacert.der`.
  10. Kies voor de *SSL-privé-sleutelbestand* de optie `server.key`.
  11. Kies voor het *Wachtwoordbestand SSL-privé-sleutel* de optie `passphrase.txt`.
  12. Klik op *Toepassen*.
  13. Start de Server Intelligence Agent.

U moet uw rapportageservices van BI-platform opnieuw starten (zoals de Adaptive Job Server) om deze wijzigingen te implementeren.

## 28 Logboeken beheren en configureren

### 28.1 Tracering voor onderdelen registreren

#### Logboeken

Het BI-platform genereert berichten op systeemniveau en schrijft deze naar logboekbestanden. Systeembeheerders kunnen deze logboekbestanden gebruiken om prestaties te controleren of fouten op te sporen.

#### Traceringen

Het BI-platform genereert ook traceringen (registraties van gebeurtenissen die optreden tijdens de werking van een gecontroleerd onderdeel) en verzamelt ze in logboekbestanden die de extensie `GLF` hebben. Getraceerde gebeurtenissen lopen uiteen van statusberichten tot ernstige uitzonderingsfouten. SAP-ondersteuningsmedewerkers en -ontwikkelaars kunnen traceringen gebruiken om te rapporteren over de prestaties van BI-platfromonderdelen (servers en webtoepassingen) en de activiteit van de gecontroleerde onderdelen.

Wanneer u het traceringslogboekniveau voor een onderdeel instelt, bepaalt u het type en de uitvoerigheid van de informatie die naar het logboekbestand wordt verzonden. Het traceringslogboekniveau is een filter dat traceringen onder een opgegeven drempel onderdrukt. Door het traceringslogboek van een onderdeel te controleren kunt u bepalen of het huidige exemplaar van een onderdeel of de configuratie moet worden gewijzigd om onder een verhoogde belasting te functioneren.


#### Opmerking

U kunt de logboekbestanden van het BI-platform met een willekeurige teksteditor weergeven.

### 28.2 Niveaus voor traceringslogboeken

De volgende traceringslogboekniveaus zijn beschikbaar voor BI-platfromonderdelen:

| Niveau    | Beschrijving                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onbepaald | Het niveau voor het traceringslogboek wordt opgegeven via een andere methode, meestal een INI-bestand. |
| Geen      | Er wordt geen tracering uitgevoerd.                                                                    |

| Niveau    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laag      | Met het filter van het traceringslogboek kunnen foutberichten worden geregistreerd, terwijl waarschuwingen en statusberichten worden genegeerd. Belangrijke statusberichten worden geregistreerd voor het opstarten en afsluiten van onderdelen en begin- en eindverzoeken. Dit niveau wordt niet aanbevolen voor foutopsporing.                 |
| Gemiddeld | Het filter voor het traceringslogboek is zo ingesteld dat fout-, waarschuwings- en de meeste statusberichten worden opgenomen. De minder belangrijke of zeer uitgebreide statusberichten worden weggefilterd. Dit niveau is niet uitgebreid genoeg voor foutopsporing.                                                                           |
| Hoog      | Er worden geen berichten gefilterd. Dit niveau wordt aanbevolen voor foutopsporing.<br><br><div>  <b>Let op</b><br/> Dit niveau van het traceringslogboek heeft een aanzienlijk effect op systeembronnen, verhoogt CPU-gebruik en neemt opslagruimte in. </div> |

## 28.3 Tracering voor servers configureren

Een logboekbericht is een permanente record van gebeurtenissen en statussen van een softwaresysteem. Traceringen voor een gecontroleerde BI-platformimplementatie worden naar een specifiek GLF-logboekbestand geschreven in de logboekmap opgeslagen.

- In Windows is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging`.
- In Unix is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/logging`

De naam van het GLF-bestand bevat een korte id, de naam van de server en een nummerreferentie, bijvoorbeeld `aps_mysia.AdaptiveProcessingServer_trace.000012.glf`. Er wordt een nieuw traceringslogboekbestand gemaakt voor de gecontroleerde server wanneer de grootte van het logboekbestand de drempel van tien megabyte nadert. Bovendien worden vijf logboekbestanden tegelijk onderhouden. Wanneer er nieuwe logboekbestanden worden gemaakt, worden oude logboekbestanden verwijderd.

U kunt de ernst en het belang van de traceringen die in het logboekbestand verzameld zijn, configureren door het traceringslogboekniveau in te stellen voor een bepaalde server of voor een verzameling servers.

### Opmerking

Als u de traceringslogboekniveaus voor specifieke servers of groepen servers wilt wijzigen, gebruikt u de Tracerlogboekservice in de CMC (Central Management Console). Als u andere parameters wilt wijzigen, wijzigt u het traceringslogboekniveau en andere instellingen handmatig in het bestand `BO_trace.ini`.

## 28.3.1 Het logboekniveau instellen in de CMC

U kunt het traceringslogboekniveau voor een server aanpassen zonder dat dit invloed heeft op de andere traceringsinstellingen.

1. Roep in het gebied [Servers](#) van de CMC een server op.
  - Selecteer een server in een specifieke categorie.
  - Klik op [Serverlijst](#) in het navigatievenster om de complete lijst met servers op te roepen, en selecteer een server.
2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde server en selecteer [Eigenschappen](#). Het dialoogvenster [Eigenschappen](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer in het gebied [Traceerlogboekservice](#) een instelling in de lijst [Logboekniveau](#).
4. Klik op [Opslaan en sluiten](#).

Het nieuwe traceringslogboekniveau wordt onmiddellijk geïmplementeerd.

Als u een andere uitvoermap voor logboekbestanden wilt opgeven, neemt u de parameter `-loggingPath <doelmap>` in het gebied [Opdrachtregelparameters](#) op. Start de server opnieuw op om deze instelling te implementeren.

### Verwante informatie

Niveaus voor traceringslogboeken [\[pagina 601\]](#)

## 28.3.2 Het logboekniveau voor meerdere servers instellen in de CMC

1. Roep in het gebied [Servers](#) van de CMC meerdere servers op.
  - Selecteer servers in een specifieke categorie.
  - Klik op [Serverlijst](#) in het navigatievenster om de complete lijst met servers op te roepen. Houd Ctrl ingedrukt en klik op meerdere servers om ze te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde servers en selecteer [Algemene services bewerken](#). Het dialoogvenster [Algemene services bewerken](#) wordt weergegeven.
3. Selecteer in het gebied [Traceerlogboekservice](#) een instelling in de lijst [Logboekniveau](#).
4. Klik op [OK](#).

Het nieuwe traceringslogboekniveau wordt onmiddellijk geïmplementeerd.

Als u een andere uitvoermap voor logboekbestanden wilt opgeven, neemt u de parameter `-loggingPath <doelmap>` in het gebied [Opdrachtregelparameters](#) op. Start de server opnieuw op om deze instelling te implementeren.

## Verwante informatie

[Niveaus voor traceringslogboeken \[pagina 601\]](#)

### 28.3.3 Servertracering configureren via het bestand BO\_trace.ini

In het bestand `BO_trace.ini` worden standaard alleen fouten en bevestigingen geregistreerd.

1. Open het bestand `BO_trace.ini`.
  - In Windows is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`.
  - In Unix is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`.
2. Behandel de regels in de sectie "Trace Syntax and Setting" als programmacode.
3. Wijzig de servertraceringsparameters. De volgende parameters worden gebruikt voor het configureren van servertracering:

| Parameter                  | Mogelijke waarden                                                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sap_log_level</code> | <code>log_information</code><br><code>log_warning</code><br><code>log_error</code><br><code>log_fatal</code><br><code>log_none</code> | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van logboekberichten bepaald. Het standaardernstniveau van logboekberichten is <code>log_error</code>.</p> <p>Het ernstniveau van logboekberichten volgt een hiërarchie, waarbij <code>log_information</code> het hoogste niveau is en <code>log_none</code> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor logboekberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van het logboek instelt op <code>log_warning</code>, worden berichten zoals <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> en <code>log_fatal</code> naar het logboekbestand geschreven.</p> <div><p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p><p><code>log_information</code> en <code>log_warning</code> kunnen worden ingekort tot <code>log_info</code> en <code>log_warn</code>.</p></div> |

| Parameter                    | Mogelijke waarden                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sap_trace_level</code> | <code>trace_debug</code> <code>trace_path</code><br><code>trace_information</code><br><code>trace_error</code> <code>trace_none</code> | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van traceringsberichten bepaald. Het standaardernstniveau van traceringsberichten is <code>trace_error</code>.</p> <p>Het ernstniveau van traceringsberichten volgt een hiërarchie, waarbij <code>trace_debug</code> het hoogste niveau is en <code>trace_none</code> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor traceringsberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van traceringsberichten bijvoorbeeld op <code>trace_path</code> instelt, worden berichten zoals <code>trace_path</code>, <code>trace_information</code> en <code>trace_error</code> naar het logboekbestand geschreven.</p> <div> <p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p> <p><code>trace_information</code> kan worden ingekort tot <code>trace_info</code>.</p> </div> |

4. Sla het bestand `BO_trace.ini` op en sluit het.

Het bestand `BO_trace.ini` wordt geregeld gelezen. Wijzigingen in het `BO_trace.ini`-bestand worden vijf minuten na het opslaan geïmplementeerd. Als u de CMS opnieuw start, worden wijzigingen in het bestand `BO_trace.ini` onmiddellijk geïmplementeerd.



#### Voorbeeld

Het bestand `BO_trace.ini`

```
sap_log_level=log_warning;
sap_trace_level=trace_path;
```

### 28.3.3.1 Tracering configureren voor een specifieke server

In het bestand `BO_trace.ini` worden traceringsparameters voor BI-platformservers opgegeven. De instellingen zijn van invloed op alle beheerde servers. Beheerders kunnen het bestand `BO_trace.ini` gebruiken om bepaalde traceringsparameters in te stellen voor een specifieke server.

### ⚠ Let op

Nieuwe instellingen voor traceringslogboekniveau die in de CMC voor een specifieke server zijn opgegeven, overschrijven instellingen in `BO_trace.ini`.

1. Open het bestand `BO_trace.ini`.
  - In Windows is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`.
  - In Unix is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`.
2. Gebruik een `if`-instructie om traceringsinstellingen voor een specifieke server op te geven. Bijvoorbeeld:

```
if (process == "aps_MySIA.ProcessingServer") {
 sap_log_level=log_warning;
 sap_trace_level=trace_path;
}
```

### ➔ Tip

Het proces moet worden opgegeven om de traceringsinstelling op een specifieke server toe te passen.

3. Sla het bestand `BO_trace.ini` op en sluit het.

De gewijzigde instellingen worden binnen vijf minuten geïmplementeerd.

## 28.4 Tracering configureren voor webtoepassingen

Traceringen voor een gecontroleerde BI-platformimplementatie worden naar een specifiek `GLF`-bestand geschreven en opgeslagen in een map op de computer waarop de webtoepassingsmap wordt gehost.

- In Windows is de standaardlocatie `C:\SBOPWebapp_<TOEPASSING>_<IP-ADRES>_<POORT>\`. Bijvoorbeeld `C:\SBOPWebapp_BIlaunchpad_192.0.2.0_8080\`
- In Unix is de standaardlocatie `$userHome/SBOPWebapp_<TOEPASSING>_<IP-ADRES>_<POORT>/`. Bijvoorbeeld `$userHome/SBOPWebapp_CMC_192.0.2.0_8080/`

Het traceringslogboekniveau voor webtoepassingen in de CMC is standaard ingesteld op *Niet opgegeven*. Instellingen voor het traceringslogboek zijn beschikbaar voor de volgende toepassingen in de CMC:

- Central Management Console
- BI-startpunt
- Open Document
- Webservice

### i Opmerking

Als u de traceringslogboekniveaus voor specifieke servers of groepen servers wilt wijzigen, gebruikt u de Tracerlogboekservice in de CMC (Central Management Console). Als u andere parameters wilt wijzigen, wijzigt u het traceringslogboekniveau en andere instellingen handmatig in het bestand `BO_trace.ini`. Dit bestand wordt met de bestanden `BOE.war` en `dswebobje.war` op uw webtoepassingsserver geïmplementeerd.



Voordat u het bestand `BO_trace.ini` configureert, moet u het Wdeploy-hulpprogramma gebruiken om de implementatie van bestaande webtoepassingen op uw webtoepassingsserver ongedaan te maken. Nadat u het bestand `BO_trace.ini` opnieuw hebt geconfigureerd, moet het bestand samen met de webtoepassingen opnieuw worden geïmplementeerd op uw webtoepassingsserver. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy voor voorbereiding, en implementatie van webtoepassingen en het ongedaan maken van deze implementaties.

## 28.4.1 Het niveau voor het traceringslogboek voor webtoepassingen instellen in de CMC

Als u andere webtoepassingen wilt traceren, moet u het bijbehorende `BO_trace.ini`-bestand handmatig configureren.

1. Klik in het gebied *Toepassingen* van de CMC met de rechtermuisknop op een toepassing en selecteer *Instellingen van traceringslogboek*.

### Opmerking

Deze toepassingen hebben instellingen voor traceringslogboeken: BI-startpunt, CMC, Open Document, Promotiebeheer, Versiebeheer, Visueel verschil en Webservice.

Het dialoogvenster *Instellingen van traceringslogboek* wordt weergegeven.

2. Selecteer een instelling in de lijst *Logboekniveau*.
3. Klik op *Opslaan en sluiten*.

Het nieuwe niveau van het traceringslogboek wordt van kracht na de volgende aanmelding bij de webtoepassing.

## Verwante informatie

[Niveaus voor traceringslogboeken \[pagina 601\]](#)

## 28.4.2 Traceringsinstellingen configureren via het bestand

`BO_trace.ini`

Het bestand `BO_trace.ini` wordt met de `BOE-` en `dswsbobje.war`-bestanden geïmplementeerd op uw webtoepassingsserver. U kunt `BO_trace.ini` gebruiken om traceringsparameters op te geven voor BI-platformwebtoepassingen. Aangezien dit bestand niet altijd toegankelijk is, moet u de implementatie van de betreffende webtoepassing opheffen op de webtoepassingsserver.

1. Gebruik Wdeploy om de implementatie van de webtoepassing op uw webtoepassingsserver op te heffen. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.

- Als u de Tomcat-webtoepassingsserver gebruikt die bij de BI-platforminstallatie wordt geleverd, hoeft u de implementatie van de webtoepassingen niet op te heffen. U kunt de bestanden rechtstreeks wijzigen.
  - Het bestand voor traceringsconfiguratie voor het bestand BOE.war bevindt zich in:  
`<INSTALLATIEMAP>\Tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog`
  - Het bestand voor traceringsconfiguratie voor het bestand dswsbobje.war bevindt zich in  
`<INSTALLATIEMAP>\Tomcat\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf.`

### Opmerking

Sla stap 2 over als u de gebundelde Tomcat-webtoepassingsserver gebruikt.

2. Roep een vooraf geïmplementeerde versie van het bestand BO\_trace.ini op:
  - De standaardlocatie van een vooraf geïmplementeerde versie van het configuratiebestand voor het bestand BOE.war is `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog`
  - De standaardlocatie van een vooraf geïmplementeerde versie van het configuratiebestand voor het bestand dswsbobje.war is `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf`
3. Open het bestand BO\_trace.ini.
  - In Windows is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\.`
  - In Unix is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/.`
4. Wijzig de servertracingsparameters. De volgende parameters worden gebruikt voor het configureren van servertracering:

| Parameter                  | Mogelijke waarden                                                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sap_log_level</code> | <code>log_information</code><br><code>log_warning</code><br><code>log_error</code><br><code>log_fatal</code><br><code>log_none</code> | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van logboekberichten bepaald. Het standaardernstniveau van logboekberichten is <code>log_error</code>.</p> <p>Het ernstniveau van logboekberichten volgt een hiërarchie, waarbij <code>log_information</code> het hoogste niveau is en <code>log_none</code> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor logboekberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van het logboek instelt op <code>log_warning</code>, worden berichten zoals <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> en <code>log_fatal</code> naar het logboekbestand geschreven.</p> |

| Parameter                    | Mogelijke waarden                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                        | <p><b>i</b> Opmerking</p> <p><code>log_information</code> en <code>log_warning</code> kunnen worden ingekort tot <code>log_info</code> en <code>log_warn</code>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>sap_trace_level</code> | <code>trace_debug</code> <code>trace_path</code><br><code>trace_information</code><br><code>trace_error</code> <code>trace_none</code> | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van traceringsberichten bepaald. Het standaardernstniveau van traceringsberichten is <code>trace_error</code>.</p> <p>Het ernstniveau van traceringsberichten volgt een hiërarchie, waarbij <code>trace_debug</code> het hoogste niveau is en <code>trace_none</code> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor traceringsberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van traceringsberichten bijvoorbeeld op <code>trace_path</code> instelt, worden berichten zoals <code>trace_path</code>, <code>trace_info</code> en <code>trace_error</code> naar het logboekbestand geschreven.</p> <p><b>i</b> Opmerking</p> <p><code>trace_information</code> kan worden ingekort tot <code>trace_info</code>.</p> |

5. Sla het bestand `BO_trace.ini` op en sluit het.
6. Gebruik WDeploy om het `WAR`-bestand te implementeren op de computer waarop de webtoepassingsserver wordt gehost.

De gewijzigde traceringsinstellingen worden geïmplementeerd nadat de volgende keer bij de webtoepassing wordt aangemeld.

### 28.4.2.1 Tracering configureren voor een specifieke webtoepassing

Het bestand `BO_trace.ini` is samen met de `BOE`- en `dswsbobje.war`-bestanden geïmplementeerd op de webtoepassingsserver. U kunt `BO_trace.ini` gebruiken om traceringsparameters op te geven voor BI-

platformwebtoepassingen. Aangezien dit bestand niet altijd toegankelijk is, moet u de implementatie van de betreffende webtoepassing opheffen op de webtoepassingsserver. Hieronder volgen webtoepassingen en de bijbehorende WAR-bestanden:

| Webtoepassing              | WAR-bestand   | Vooraf geïmplementeerde locatie                                                                |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Central Management Console | BOE.war       | <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog   |
| BI-startpunt               | BOE.war       | <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog   |
| Open Document              | BOE.war       | <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog   |
| Webservice                 | dswebobje.war | <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\conf |

- Gebruik Wdeploy om de implementatie van de webtoepassing op uw webtoepassingsserver op te heffen. Zie de *Implementatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platformwebtoepassingen* voor meer informatie over het gebruik van WDeploy om de implementaties van webtoepassingen ongedaan te maken.
  - Als u de Tomcat-webtoepassingsserver gebruikt die bij de BI-platforminstallatie wordt geleverd, hoeft u de implementatie van de webtoepassingen niet op te heffen. U kunt het bestand rechtstreeks wijzigen.
    - Het bestand voor traceringsconfiguratie voor het bestand BOE.war bevindt zich in:  
<INSTALLATIEMAP>\Tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog
    - Het bestand voor traceringsconfiguratie voor het bestand dswebobje.war bevindt zich in:  
<INSTALLATIEMAP>\Tomcat\webapps\dswebobje\WEB-INF\conf.

### **i** Opmerking

Sla stap 2 over als u de gebundelde Tomcat-webtoepassingsserver gebruikt.

- Roep een vooraf geïmplementeerde versie van het bestand BO\_trace.ini op:
  - De standaardlocatie van een vooraf geïmplementeerde versie van het configuratiebestand voor het bestand BOE.war is <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog
  - De standaardlocatie van een vooraf geïmplementeerde versie van het configuratiebestand voor het bestand dswebobje.war is <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\conf
- Open het bestand BO\_trace.ini.
  - In Windows is de standaardlocatie <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\.
  - In Unix is de standaardlocatie <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/conf/.

4. Gebruik een `if`-instructie om traceringsinstellingen voor een specifieke webtoepassing op te geven.  
Bijvoorbeeld:

```
if (device_name == "Webapp_opendocument_trace") {
 sap_log_level=log_warning;
 sap_trace_level=trace_path;
}
```

Het proces moet worden opgegeven om de traceringsinstelling op een specifieke webtoepassingsserver toe te passen. De volgende webtoepassingen zijn beschikbaar na de eerste installatie:

| Webtoepassing             | Naam van apparaat                |
|---------------------------|----------------------------------|
| BI-startpunt              | <code>WebApp_BIlaunchpad</code>  |
| Central Management Server | <code>WebApp_CMC</code>          |
| OpenDocument              | <code>WebApp_OpenDocument</code> |

De volgende parameters worden gebruikt voor het configureren van tracering op webtoepassingsservers:

| Parameter                    | Mogelijke waarden                                                                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sap_log_level</code>   | <code>log_information</code> <code>log_warning</code><br><code>log_error</code> <code>log_fatal</code><br><code>log_none</code>        | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van logboekberichten bepaald. Het standaardernstniveau van logboekberichten is <code>log_error</code>.</p> <p>Het ernstniveau van logboekberichten volgt een hiërarchie, waarbij <code>log_information</code> het hoogste niveau is en <code>log_none</code> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor logboekberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van het logboek instelt op <code>log_warning</code>, worden berichten zoals <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> en <code>log_fatal</code> naar het logboekbestand geschreven.</p> <div><p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p><p><code>log_information</code> en <code>log_warning</code> kunnen worden ingekort tot <code>log_info</code> en <code>log_warn</code>.</p></div> |
| <code>sap_trace_level</code> | <code>trace_debug</code> <code>trace_path</code><br><code>trace_information</code><br><code>trace_error</code> <code>trace_none</code> | <p>Hiermee wordt het ernstniveau van traceringsberichten bepaald. Het standaardernstniveau van</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Parameter | Mogelijke waarden | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   | <p>traceringsberichten is <b>trace_error</b>.</p> <p>Het ernstniveau van traceringsberichten volgt een hiërarchie, waarbij <b>trace_debug</b> het hoogste niveau is en <b>trace_none</b> het laagste. Wanneer u een ernstniveau voor traceringsberichten instelt, worden alle berichten van dat niveau en lager weergegeven. Als u het ernstniveau van traceringsberichten bijvoorbeeld op <b>trace_path</b> instelt, worden berichten zoals <b>trace_path</b>, <b>trace_info</b> en <b>trace_error</b> naar het logboekbestand geschreven.</p> <div> <p><b>i</b> Opmerking</p> <p><b>trace_information</b> kan worden ingekort tot <b>trace_info</b>.</p> </div> |

5. Sla het bestand `BO_trace.ini` op en sluit het.
6. Gebruik WDeploy om het `WAR`-bestand te implementeren op de computer waarop de webtoepassingsserver wordt gehost.

## 28.5 Tracering configureren voor het hulpprogramma voor upgradebeheer

U kunt traceringsconfiguratie voor het Hulpprogramma voor upgradebeheer niet uitvoeren via de CMC. U moet tracering voor het Hulpprogramma voor upgradebeheer uitvoeren via het bestand `BO_trace.ini`.

- In Windows is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`.
- In Unix is de standaardlocatie `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`.

### 28.5.1 Tracering configureren voor hulpprogramma voor upgradebeheer

1. Open het bestand `BO_trace.ini`.

- In Windows is de standaardlocatie <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\.
  - In Unix is de standaardlocatie <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/conf/.
2. Verwijder de commentaaraanduiding bij de vereiste regels onder de sectie [Trace Syntax and Setting](#).
  3. Gebruik een if-instructie om traceringsinstellingen op te geven. Bijvoorbeeld:

```
if (process == "upgrademanagementtool") {
 sap_log_level=log_warning;
 sap_trace_level=trace_path;
}
```

#### ➔ Tip

Het proces moet worden opgegeven als `upgrademanagementtool` zodat de traceringsinstellingen van toepassing zijn op het hulpprogramma voor Upgradebeheer.

4. Sla het bestand `BO_trace.ini` op en sluit het.
- De gewijzigde instellingen worden binnen vijf minuten geïmplementeerd.

## 28.6 Tracering configureren voor clienttoepassingen van BI-platform

Tracering kan op de volgende clients worden geactiveerd:

- Universe-ontwerpprogramma
- Hulpprogramma voor informatieontwerp
- Web Intelligence Rich Client

U kunt tracering voor deze onderdelen configureren door de INI-bestanden voor elk van de clienttypen te bewerken. Deze INI-bestanden werken precies hetzelfde als het `BO_trace.ini`-bestand dat elders in dit hoofdstuk wordt beschreven. Zie [Servertracering configureren via het bestand BO\\_trace.ini \[pagina 898\]](#) voor meer informatie als u het INI-bestand wilt wijzigen.

De bestanden moeten zich in de werkmappen bevinden die voor deze toepassingen zijn geconfigureerd (standaard <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects). Als deze nog niet bestaan, moet u ze misschien maken. De bestanden hebben de volgende namen:

- Hulpprogramma voor universe-ontwerp: `designer_trace.ini`.
- Hulpprogramma voor informatieontwerp: `BO_Trace.ini`
- Web Intelligence Rich Client: `WebIRichClient_trace.ini`

Raadpleeg de documentatie voor deze producten voor meer informatie.

## 29 Integratie in SAP Solution Manager

### 29.1 Integratieoverzicht

Er zijn ondersteuningsfuncties toegevoegd aan het BI-platform voor integratie met SAP Solution Manager. De volgende onderdelen van SAP Solution Manager™ kunnen worden gebruikt om ondersteuning voor uw BI-platformimplementatie te bieden:

- Solution Landscape Directory
- Solution Manager Diagnostics
- Introscope by CA Wily
- SAP Passport

#### Opmerking

Voor toegang tot de SAP-ondersteuningsportal voor SAP BusinessObjects gaat u naar: <https://support.sap.com/home.html>

### 29.2 Controlelijst voor SAP Solution Manager-integratie

In de volgende tabel wordt beknopt weergegeven welke onderdelen zijn vereist om SAP Solution Manager in staat te stellen ondersteuning te bieden voor het BI-platform.



Tabel 139:

| SAP Solution Manager-ondersteuning | Vereist voor het BI-platform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLD-registratie                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SAPHOSTAGENT moet geïnstalleerd zijn voor registratie van BI-platformservers.</li> </ul> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Het installatieprogramma van het BI-platform registreert servers automatisch als SAPHOSTAGENT al geïnstalleerd is.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er moet een connect.key-bestand worden gemaakt voor de gegevensleverancier die op de back-end-servers rapporteert.</li> <li>(Optioneel) Voor SLD-registratie met WebSphere 6.1 of 7 moet het registratiehulpprogramma SLDREG op elke WebSphere-webtoepassingsserver worden geïnstalleerd. Raadpleeg SAP Note 1482727 voor meer informatie.</li> <li>(Optioneel) Voor SLD-registratie met SAP NetWeaver 7.2 installeert u SLDREG op elke NetWeaver-host. Raadpleeg SAP Note 1018839 voor meer informatie.</li> <li>(Optioneel) Voor SLD-registratie met Apache Tomcat moet SLDREG op elke Tomcat-server zijn geïnstalleerd. Raadpleeg SAP Note 1508421 voor meer informatie.</li> </ul> |
| SMD-integratie                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>De SMD-agent (DIAGNOSTICS.AGENT) moet worden gedownload en op alle hosts van BI-platformservers worden geïnstalleerd.</li> <li>De gebruikersaccount SMAdmin moet ingeschakeld zijn in het BI-platform.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prestatie-instrumentatie           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Introscope-agent moet worden geconfigureerd om een verbinding met Enterprise Manager te kunnen maken. Gebruik het installatieprogramma van BI-platform of de tijdelijke aanduidingen van het CMC-knooppunt om de verbindingen te configureren.</li> <li>De SMD-agent moet worden geïnstalleerd.</li> <li>Het BI-platform moet worden geconfigureerd om een verbinding met de SMD-agent te kunnen maken. Gebruik het installatieprogramma van BI-platform of de tijdelijke aanduidingen van het CMC-knooppunt om de verbindingen te configureren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SAP-paspoort                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>U moet het SAP Passport-clienthulpprogramma downloaden en installeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 29.3 Registratie van systeemlandschapsmap beheren

### 29.3.1 Registratie van het BI-platform in het systeemlandschap

De System Landscape Directory (SLD) is een centrale gegevensopslagplaats met systeemlandschapsgegevens die relevant zijn voor het beheer van de softwarelevenscyclus. De map bevat een beschrijving van het systeemlandschap (de huidige geïnstalleerde systemen en softwareonderdelen). SLD-gegevensleveranciers registreren de systemen op de SLD-server en houden de informatie up-to-date. Beheer- en bedrijfstoepassingen gebruiken de informatie die in de SLD is opgeslagen, om taken in een computeromgeving voor samenwerking uit te voeren.

De gegevensleverancier van de SLD (System Landscape Directory) is de toepassing die verantwoordelijk is voor de registratie van de BI-platformservers op de SLD-server. Er is een specifieke gegevensleverancier beschikbaar voor elke installatie van het platform om over de volgende onderdelen te rapporteren:

- BI-platformservers
- Webtoepassingen en -services die op de WebSphere-webtoepassingsserver worden gehost.

#### **i** Opmerking

SAP NetWeaver heeft een ingebouwde SLD-DS-leverancier die de NetWeaver-toepassingsserver registreert, evenals gehoste webtoepassingen en -services. Deze SLD-DS is relevant voor BI-platformimplementaties die in een SAP NetWeaver-omgeving zijn geïntegreerd.

De SLD-DS die over de BI-platformservers rapporteert, vereist dat het SLDREG-programma is geïnstalleerd en geconfigureerd. Het SLDREG-programma wordt geïnstalleerd wanneer u het hulpprogramma SAPHOSTAGENT installeert. Raadpleeg de sectie over voorbereiding in de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie over het oproepen en installeren van de SAPHOSTAGENT. Wanneer SLDREG is geïnstalleerd, moet u een `connect.key`-bestand maken om een verbinding met de SLD-server tot stand te kunnen brengen.

Raadpleeg de *Implementatiehandleiding voor webtoepassing* voor meer informatie over het configureren van de specifieke gegevensleverancier voor Websphere.

Tijdens de installatie van het BI-platform wordt de informatie die vereist is voor registratie van het BI-platform, opgeslagen in een configuratiebestand. Dit bestand bevat informatie die door de SLD-gegevensleverancier wordt gebruikt om een verbinding met de database van BI-platform tot stand te brengen.

### **29.3.1.1 Een connect.key-bestand voor de SLD-gegevensleverancier maken**

Voordat u een `connect.key`-bestand voor de SLD-gegevensleverancier kunt maken, moet u de SAPHOSTAGENT downloaden en installeren. Zie de sectie over voorbereiding in de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

#### **i** Opmerking

Het `connect.key`-bestand is vereist voor SLD-registratie bij de gegevensleverancier die op BI-platformservers rapporteert.

1. Open een opdrachtregelconsole.
2. Navigeer naar het standaardinstallatiepad van SAPHOSTAGENT.
  - Op Windows: `Program Files\SAP\hostctrl\exe`
  - Op Unix: `/usr/sap/hostctrl/exe`
3. Voer de volgende opdracht uit:  
`sldreg -configure connect.key`
4. Voer de volgende configuratiegegevens in:
  - Gebruikersnaam

- Wachtwoord
- Host
- Poortnummer
- Geef op dat HTTP gebruikt moet worden

Met het hulpprogramma `sldreg` wordt het bestand `connect.key` gemaakt, dat automatisch gebruikt wordt door de gegevensleverancier om informatie door te geven aan de SLD-server.

## 29.3.2 Wanneer wordt SLD-registratie geactiveerd?

Het SLD-registratieproces wordt in de volgende scenario's aangeroepen door de gegevensleverancier die op de back-end-servers van BI-platform rapporteert:

- Een serverknooppunt op uw implementatie van BI-platform is opnieuw opgestart.
- Er wordt een nieuwe server of een knooppunt aan de implementatie toegevoegd.
- Er wordt een server of een knooppunt verwijderd.

### Opmerking

Wanneer er een server of knooppunt wordt verwijderd, wordt de inhoud op de SLD-server niet gewijzigd door het SLD-registratieproces. Als u de SLD-server wilt bijwerken wanneer er een server of knooppunt is verwijderd, verwijdert u het systeem van de SLD en stuurt u het opnieuw door het BI-platform opnieuw te starten.

De gegevensleverancier voor registratie van de WebSphere-SLD kan handmatig worden aangeroepen of worden ingesteld om op vastgestelde tijden te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld elke 24 uur. Raadpleeg SAP Note 482727 voor meer informatie over het configureren van deze gegevensleverancier.

## 29.3.3 SLD-verbindingen registreren

### Configuratiebestand van gegevensleverancier

Voor implementaties van BI-platform wordt een configuratiebestand gemaakt dat wordt gebruikt voor SLD-registratie. Dit bestand, `sldparserconfig.properties`, bevindt zich in de volgende map:

`<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/.`

### SLD-verbindingen registreren

Verbindingen tussen de SLD-server en de gegevensleverancier op de BI-platformimplementatie worden beheerd via het hulpprogramma `sldreg` en het bestand `connect.key`.

### Opmerking

De naam van het logboekbestand wordt opgegeven als een eigenschap in het bestand `sldparserconfig.properties`.

Het logboekbestand voor de SLD-gegevensleverancier die op de back-end-servers van BI-platform rapporteert, bevindt zich standaard op de volgende locatie: `<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/bobjsldds.log`. Het bestand wordt elke keer dat de gegevensleverancier wordt uitgevoerd, overschreven.

De logboekbestanden voor `sldreg` bevinden zich standaard op de volgende locatie: `<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/log`. De namen van de `sldreg`-logboekbestanden kunnen niet worden gewijzigd en gebruiken de volgende indeling: `sldreg_<Tijdstempel>.log`.


Telkens wanneer de gegevensleverancier `sldreg` aanroept, wordt er een nieuw logboekbestand gemaakt.


## 29.4 Solution Manager Diagnostics-agenten beheren

### 29.4.1 Overzicht van Solution Manager Diagnostics

Het SMD-onderdeel (Solution Manager Diagnostics) van SAP Solution Manager biedt volledige functionaliteit om een compleet systeemlandschap centraal te analyseren en bewaken. Het BI-platform kan door de SMD-server gecontroleerd worden als er een SMD-agent is geïnstalleerd. De SMD-agent (`DIAGNOSTICS.AGENT`) verzamelt informatie voor de SMD, die dan gebruikt kan worden voor analyse van hoofdoorzaken. De informatie die wordt verzameld en naar de SMD-server wordt verzonden, bestaat onder meer uit de configuraties van back-end-servers en de locatie van de serverlogboekbestanden.

### 29.4.2 Met SMD-agents werken

Het BI-platform installeert niet de SMD-agent. U kunt de agent (`DIAGNOSTICS.AGENT`) downloaden vanaf de volgende locatie: <https://support.sap.com/swdc>.

Informatie over het installeren en configureren van de agent vindt u op: <http://service.sap.com/diagnostics>.

### Richtlijnen voor het werken met de SMD-agent

Hieronder vindt u enkele richtlijnen wanneer u SMD-agents gebruikt om het BI-platform te controleren:

- De installatievolgorde van het bewaakte systeem en de agent is niet van belang. U kunt de SMD-agent voor of na installatie en implementatie van het BI-platform installeren.
- Wanneer u een SMD-agent installeert, moet u een aantekening maken van de hostnaam en luisterpoort. Deze informatie is essentieel voor configuratie van het BI-platform als een gecontroleerd systeem. Als u de agent

---

installeert voordat u het bewaakte systeem installeert, kunt u de configuratiegegevens tijdens de installatie van BI-platform opgeven. U kunt deze informatie ook later opgeven via tijdelijke aanduidingen voor de knooppunten in de Central Management Console in uw implementatie.

- Als de back-end-servers worden geïmplementeerd op een gedistribueerd systeem, moet u een SMD-agent op elke computer installeren die een back-end-server host.
- De SMD-agent is vereist voor prestatie-instrumentatie van niet-Java-servers.
- U moet de SAdmin-gebruikersaccount activeren om de SMD-server toegang tot de CMS te verlenen.

## 29.4.3 SAdmin-gebruikersaccount

Voor elke BI-platformimplementatie wordt een gebruikersaccount gemaakt om SMD-integratie te vergemakkelijken. Deze alleen-lezenaccount wordt gebruikt door de SMD-server voor aanmelding bij de CMS en om informatie over de serverconfiguratie en andere gegevens over de implementatie te verzamelen.

De SAdmin-account is standaard uitgeschakeld.

### 29.4.3.1 De SAdmin-account inschakelen

1. Selecteer in het beheergebied *Gebruikers en groepen* van de CMC de optie *Gebruikerslijst*. De lijst met gebruikers wordt weergegeven.
2. Zoek de *SAdmin*-gebruikersaccount.
3. Klik op ► *Beheren* ► *Eigenschappen* ►. Het dialoogvenster *Eigenschappen* wordt weergegeven.
4. Schakel het vakje *Account is uitgeschakeld* uit.
5. Klik op *Opslaan en sluiten*.

## 29.5 Prestatie-instrumentatie beheren

### 29.5.1 Prestatie-instrumentatie voor het BI-platform

U kunt CA Wily Introscope als onderdeel van SAP Solution Manager gebruiken om prestatie-instrumentatie in BI-platform te meten. Wanneer u BI-platform installeert, beschikt u over de volgende bronnen voor uw implementatie

- Introscope-agent: Introscope-agents verzamelen prestatiegegevens van back-end Java-servers van BI-platform. Agents verzamelen ook gegevens van de omringende computeromgeving. De agents rapporteren deze gegevens vervolgens bij de Enterprise Manager.
- De meegeleverde bestanden om het instrumentatieproces te vergemakkelijken. Eén set bestanden is bedoeld voor instrumentatie van niet-Java-servers, en de andere set bestanden voor instrumentatie van Java-servers. Het EM-onderdeel (Enterprise Manager) is vereist aan de kant van SAP Solution Manager. EM fungeert als centrale opslagplaats voor alle Introscope-prestatiegegevens die in een toepassingsomgeving zijn verzameld.

De EM verwerkt de prestatiegegevens en stelt deze beschikbaar voor gebruikers voor productiecontrole en -diagnose.

## 29.5.2 Prestatie-instrumentatie instellen voor het BI-platform

Er zijn twee methoden om prestatie-instrumentatie in te stellen voor werkstromen die worden uitgevoerd op back-end-servers van BI-platform.

1. Tijdens de installatieset-up voor het BI-platform. U moet de hostnaam en de luisterpoort voor de SMD-agent weten. Zie de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie. Als u deze optie kiest, wordt instrumentatie standaard uitgevoerd wanneer u het gecontroleerde systeem hebt geïmplementeerd.
2. Na installatie van het BI-platform kunt u de configuratiegegevens aan de SMD-agent verstrekken via tijdelijke aanduidingen in de knooppunteigenschappen in de CMC (Central Management Console).

### Opmerking

Voor instrumentatie van werkstromen op niet-Java-servers moet de SMD-agent (`DIAGNOSTICS.AGENT`) zijn geïnstalleerd.

## Verwante informatie

[Met SMD-agents werken \[pagina 912\]](#)

### 29.5.2.1 Knooppunten voor instrumentatie configureren

Voer de volgende instructies uit als u geen configuratiegegevens voor de SMD-agent en Enterprise Manager hebt opgegeven tijdens de installatie van het BI-platform.

1. Ga naar het gebied [Servers](#) in de CMC.
2. Klik op [Knooppunten](#) in het navigatievenster.  
Alle beschikbare knooppunten worden weergegeven.
3. Klik met de rechtermuisknop op het knooppunt waarvoor u instrumentatie wilt uitvoeren, en selecteer [Tijdelijke aanduidingen](#).  
Het dialoogvenster Tijdelijke aanduidingen verschijnt.
4. Wijzig de waarde voor de volgende tijdelijke aanduidingen.

| Tijdelijke aanduiding                  | Beschrijving                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %IntroscopeAgentEnableInstrumentation% | Hiermee wordt instrumentatie op Java-servers in- of uitgeschakeld. Wordt ingesteld op ingeschakeld als u tijdens de installatie configuratiegegevens voor Enterprise |

| Tijdelijke aanduiding                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Manager hebt opgegeven. Stel deze waarde in op WAAR om instrumentatie in te schakelen.                                                                                                                                                    |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%      | Hostnaam voor de computer waarop Enterprise Manager is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                     |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%      | Luisterpoort die door Enterprise Manager wordt gebruikt.                                                                                                                                                                                  |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport% | Communicatieprotocol dat door Enterprise Manager wordt gebruikt. Ondersteunde protocols zijn onder meer TCP, SSL, HTTP Tunnel en HTTPS.                                                                                                   |
| %NCSInstrumentLevelThreshold%               | Wordt gebruikt om het niveau van instrumentatie voor niet-Java-servers in te stellen. Stel deze waarde in op "0" als u instrumentatie wilt uitschakelen. Stel een willekeurige waarde hoger dan "0" in om instrumentatie in te schakelen. |
| %SMDAgentHost%                              | De hostnaam van de computer waarop de SMD-agent (DIAGNOSTICS.AGENT) is geïnstalleerd.                                                                                                                                                     |
| %SMDAgentPort%                              | De luisterpoort die door de SMD-agent wordt gebruikt.                                                                                                                                                                                     |

5. Klik op [Opslaan en sluiten](#).
6. Start het knooppunt opnieuw.

Nadat het knooppunt opnieuw is gestart, worden de opgegeven nieuwe waarden naar alle beheerde servers doorgevoerd.

## 29.5.3 Prestatie-instrumentatie voor de weblaag

Instrumentatiegegevens voor weblaagonderdelen zijn niet opgenomen in het BI-platform.

## 29.5.4 Logboekbestanden van instrumentatie

Wanneer uw implementatie van BI-platform is geconfigureerd om instrumentatie uit te voeren, worden berichten op specifieke locaties vastgelegd. U kunt de instrumentatiestatus controleren via de logboekbestanden.

Voor instrumentatie op back-end Java-servers bevindt zich een logboekbestand in de volgende map:

<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/wily/logs. Er wordt voor elk Java-proces een afzonderlijk LOG-bestand gemaakt. De map bevat ook AutoProbe.log-bestanden waarmee wordt opgegeven welke methoden voor instrumentatie zijn geladen.

Voor instrumentatie van back-end niet-Java-servers bevinden zich logboekbestanden in de volgende map:

<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/logging/. In UNIX bevinden de bestanden zich in de map <sap\_bobj>\logging. Logboekbestanden voor instrumentatie voor niet-Java-servers worden opgeslagen als TRC-bestanden.

Voor instrumentatie op webtoepassingsservers bevindt zich een logboekbestand in de volgende map:  
<INSTALLATIEMAP>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/wily/webapp/logs. Er staan twee typen logboekbestanden in deze map: `Introscope.log` en `Autoprobe.log`.

## 29.6 Tracering met SAP Passport

Naast de tracering van BI-platformonderdelen, zoals servers en webtoepassingen, kan het traceringsmechanisme ook de tracering van een specifieke actie ondersteuning. Met een end-to-end traceringsanalyse wordt de prestatie van één overdracht geanalyseerd. Dankzij de consolidatie van alle traceringsgegevens voor een specifieke actie kunnen SAP-ondersteuningsmedewerkers alle traceringsgegevens zien zonder afgeleid te worden door traceringsgegevens die verwant zijn aan andere acties.

### SAP Passport

Het mechanisme dat end-to-end tracering ondersteunt voor het BI-platform is een hulpprogramma genaamd SAP Passport™. Het clienthulpprogramma SAP-paspoort voegt een unieke id toe aan alle HTTP-aanvragen voor een specifieke werkstroom en deze id wordt doorgestuurd naar alle servers die in de werkstroom worden gebruikt. SAP-ondersteuningsmedewerkers kunnen end-to-end tracering samenstellen voor de werkstroom aan de hand van deze unieke id.

#### Opmerking

Traceringslogboekniveaus die in de CMC en het configuratiebestand `BO_trace.ini` worden opgegeven, worden gebruikt als ze hoger zijn dan de niveaus die zijn opgegeven in het clienthulpprogramma SAP Passport `SAPClientPlugin.exe`.

U kunt het hulpprogramma Passport vinden in de logboeken voor de back-end-servers, webtoepassingen en logboeken van de webservices.

Het clienthulpprogramma SAP Passport is niet geïnstalleerd als onderdeel van het BI-platform. Ga naar <https://support.sap.com/swdc> om het hulpprogramma te openen en downloaden.



## 30 Beheer van opdrachtregels

### 30.1 Unix-scripts

Deze sectie bevat een beschrijving van de beheerprogramma's en scripts die worden geleverd bij de Unix-distributie van het BI-platform. Deze sectie is voornamelijk bedoeld als naslagwerk. Op verschillende plaatsen in deze handleiding worden verschillende concepten en configuratieprocedures voor UNIX in meer detail besproken.

De Unix-distributie van het BI-platform wordt geleverd met verschillende scripts die samen alle configuratieopties omvatten die beschikbaar zijn in de Windows-versie van de CCM (Central Configuration Manager). De distributie bevat ook enkele scripts die toegang bieden tot specifieke Unix-opties of dienen als sjabloon voor uw eigen scripts. Ten slotte bevat de distributie enkele secundaire scripts die worden gebruikt door het BI-platform. De diverse scripts worden afzonderlijk beschreven en waar nodig worden ook de opdrachtregelparameters besproken.

#### **i** Opmerking

Bij het invoeren van Unix-opdrachtregelparameters moet u wellicht speciale shelltekens een andere betekenis of meerdere andere betekenissen geven. Als bijvoorbeeld het uitroepteken "!" in een wachtwoord wordt gebruikt, moet u het uitroepteken misschien een andere betekenis geven, als volgt: `./ccm.sh -display -username Administrator -password Abc\!defgh123 -cms cmsname.`

### 30.1.1 Scriptprogramma's

In deze sectie worden de beheerscripts beschreven die u kunt gebruiken wanneer het BI-platform wordt uitgevoerd onder UNIX. In de rest van deze sectie worden de concepten toegelicht die ten grondslag liggen aan de taken die u met deze scripts kunt uitvoeren. In deze naslagsectie vindt u de belangrijkste opdrachtregelparameters en hun argumenten.

#### 30.1.1.1 Ccm.sh

Het script `ccm.sh` wordt geïnstalleerd naar de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj` van uw installatie. Met dit script beschikt u over een opdrachtregelversie van de Central Configuration Manager. Deze sectie bevat de opdrachtregelparameters en enkele voorbeelden.

#### **i** Opmerking

Argumenten tussen rechte haken [ ] zijn optioneel.

### **i** Opmerking

Als u niet zeker weet wat de naam van de Server Intelligence Agent is, opent u het bestand `ccm.config` en gebruikt u de waarde die achter de optie `-name` staat.

### **i** Opmerking

Het script `ccm.sh` kan alleen worden gestart door de gebruiker die de installatie van het BI-platform heeft uitgevoerd.

- Argumenten met de aanduiding **<overige verificatiegegevens>** worden beschreven in de tweede tabel.

Tabel 140:

| CCM-parameter                | Geldige argumenten                                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-help</code>           | n.v.t.                                                                                  | Help-informatie weergeven op de opdrachtregel.                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>-start</code>          | all of <b>&lt;sianame&gt;</b>                                                           | Elke Server Intelligence Agent starten als een proces. Met de optie <code>all</code> worden alle knooppunten op de computer gestart, inclusief knooppunten op verschillende clusters.                                                                                  |
| <code>-stop</code>           | all of <b>&lt;sianame&gt;</b>                                                           | Alle Server Intelligence Agents stoppen door hun processen te beëindigen. Met de optie <code>all</code> worden alle knooppunten op de computer gestart, inclusief knooppunten op verschillende clusters.                                                               |
| <code>-restart</code>        | all of <b>&lt;sianame&gt;</b>                                                           | Alle Server Intelligence Agents stoppen door hun processen te beëindigen en vervolgens alle Server Intelligence Agents opnieuw starten. Met de optie <code>all</code> worden alle knooppunten op de computer gestart, inclusief knooppunten op verschillende clusters. |
| <code>-managedstart</code>   | <b>&lt;volledig gekwalificeerde servernaam&gt;&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server starten.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>-managedstop</code>    | <b>&lt;volledig gekwalificeerde servernaam&gt;&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server stoppen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>-managedrestart</code> | <b>&lt;volledig gekwalificeerde servernaam&gt;&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server stoppen en vervolgens opnieuw starten.                                                                                                                                                                                                                      |

| CCM-parameter          | Geldige argumenten                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -managedforceterminate | <volledig gekwalificeerde servernaam><[overige verificatiegegevens]> | De server onmiddellijk stoppen zonder dat de verwerkingsverzoeken worden voltooid.                                                                                                                                                            |
| -enable                | <volledig gekwalificeerde servernaam><[overige verificatiegegevens]> | Een gestarte server inschakelen, zodat de server zich kan aanmelden bij het systeem en gaat luisteren op de toegewezen poort. Gebruik de volledige servernaam.                                                                                |
| -disable               | <volledig gekwalificeerde servernaam><[overige verificatiegegevens]> | Een server uitschakelen zodat deze niet meer reageert op verzoeken van het BI-platform, maar nog wel gestart is als een proces. Gebruik de volledige servernaam.                                                                              |
| -display               | < [overige verificatiegegevens]>                                     | Hiermee wordt de huidige status van alle servers in het cluster gerapporteerd, inclusief de servernamen, de hostnamen, de proces-id's en beschrijvingen. Daarnaast wordt aangegeven of de servers actief, ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. |

De tabel hieronder bevat de parameters die het argument vormen dat wordt aangegeven met <[overige verificatiegegevens]>.

### **i** Opmerking

Voor verhoogde beveiliging moet u altijd de referenties van een account met Enterprise-verificatie opgeven. Andere typen verificatie worden niet ondersteund.

Tabel 141:

| Verificatieoptie | Geldige argumenten | Beschrijving                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cms             | <cmsname:port#>    | Geef aan bij welke CMS u zich wilt aanmelden. Als u niets opgeeft, wordt de lokale computer en de standaardpoort (6400) ingesteld.             |
| -username        | <gebruikersnaam>   | Geef een account op die beheerdersrechten aan het BI-platform verleent. Als u niets opgeeft, wordt de standaardaccount Administrator gebruikt. |

| Verificatieoptie | Geldige argumenten | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -password        | <password>         | <p>Geef het bijbehorende wachtwoord op. Als u niets opgeeft, wordt een leeg wachtwoord gebruikt.</p> <div> <b>i Opmerking</b><br/>           Als u het argument <code>-password</code> wilt opgeven, moet u ook het argument <code>-username</code> gebruiken.         </div> |

De CCM leest de startopdrachten en andere configuratiewaarden uit het bestand `Ccm.config`.

## Verwante informatie

[Ccm.config \[pagina 921\]](#)

### 30.1.1.1.1 Voorbeelden

Met deze twee opdrachten worden alle BI-platformservers gestart en ingeschakeld. De Central Management Server (CMS) wordt gestart op de lokale computer en met de standaardpoort (6400):

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all
```

Met deze twee opdrachten worden alle BI-platformservers gestart en ingeschakeld. De CCM activeert alle servers in het cluster, waarbij de CMS wordt uitgevoerd op MACHINE01 en poort 6701:

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all -cms MACHINE01:6701
```

Met deze twee opdrachten worden alle BI-platformservers gestart en ingeschakeld met de beheerdersaccount SysAdmin en het opgegeven wachtwoord:

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

Met deze opdracht wordt u aangemeld met de opgegeven beheerdersaccount, waarna een Adaptive Job Server wordt uitgeschakeld die op een tweede computer wordt uitgevoerd:

```
ccm.sh -disable MACHINE02.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

## 30.1.1.1.2 Ccm.config

Dit configuratiebestand bevat de startopdrachten en andere waarden die worden gebruikt door CCM wanneer u opdrachten uitvoert. Dit bestand wordt onderhouden door de CCM zelf en door de andere scriptprogramma's van het BI-platform. U hoeft dit bestand meestal alleen te wijzigen wanneer u de opdrachtregel van een Server Intelligence Agent wilt aanpassen. Het is uiterst raadzaam een back-up van dit bestand te maken voordat u het handmatig bewerkt.

### Verwante informatie

[Overzicht van opdrachtregels \[pagina 927\]](#)

## 30.1.1.2 Cmsdbsetup.sh

Het script `cmsdbsetup.sh` staat in de map `<sap_bobj>` van uw installatie. Voer het script uit om een tekstprogramma te starten waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

- Een CMS-systeemdatabase configureren
- Een CMS-systeemdatabase opnieuw initialiseren
- Gegevens kopiëren uit een andere gegevensbron
- De clustersleutel wijzigen
- De naam van het cluster wijzigen

#### Opmerking

Maak een back-up van uw huidige CMS-systeemdatabase en de inhoud van uw Input en Output File Repositories voordat u dit script uitvoert. Zie “Een back-up maken van uw systeem en dit herstellen” voor meer informatie. Raadpleeg ook de sectie over het onderbrengen van CMS-servers in clusters in het hoofdstuk “Serveronderhoud” van *SAP BI-platform Beheerdershandleiding* voor aanvullende informatie over CMS-clusters en het configureren van de CMS-database.

U wordt gevraagd de naam van de Server Intelligence Agent (SIA) in te voeren. De naam van uw SIA kunt u vinden in de opdracht eigenschappen van de SIA in het bestand `ccm.config`. De huidige naam van de SIA staat achter de optie `-name`. U kunt ook optie 8 gebruiken met het bestand `serverconfig.sh`.

### Verwante informatie

[CMS-servers onderbrengen in clusters \[pagina 380\]](#)

[Overzicht van back-up en herstel \[pagina 488\]](#)

### 30.1.1.3 Serverconfig.sh

Het script `serverconfig.sh` staat in de map `<sap_bobj>` van uw installatie. Voer dit script uit om een tekstprogramma te starten waarmee u de volgende bewerkingen kunt uitvoeren:

- Een knooppunt toevoegen
- Een knooppunt verwijderen
- Een knooppunt wijzigen
- Een knooppunt verplaatsen
- Back-up maken van serverconfiguratie
- Serverconfiguratie herstellen
- Weblaagconfiguratie wijzigen
- Alle knooppunten weergeven

#### 30.1.1.3.1 Knooppunten toevoegen/verwijderen/wijzigen/weergeven op UNIX

1. Ga naar de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj` in uw installatie.
2. Voer de volgende opdracht uit:

```
./serverconfig.sh
```

Er verschijnt een lijst met mogelijke opties:

1. Een knooppunt toevoegen
  2. Een knooppunt verwijderen
  3. Een knooppunt wijzigen
  4. Een knooppunt verplaatsen
  5. Back-up maken van serverconfiguratie
  6. Serverconfiguratie herstellen
  7. Weblaagconfiguratie wijzigen
  8. Alle knooppunten weergeven
3. Typ het nummer van de actie die u wilt uitvoeren.
  4. Als u een server toevoegt, verwijdert of wijzigt, wordt u gevraagd aanvullende gegevens in te voeren.

## 30.1.2 Scriptsjablonen

### 30.1.2.1 Startservers

Het script `startservers` wordt geïnstalleerd naar de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj` van uw installatie. Dit script kan fungeren als sjabloon voor uw eigen scripts: het is in feite een voorbeeld van een script dat u zelf kunt maken om de BI-platformservers te starten door een reeks CCM-opdrachten uit te voeren. Zie [Ccm.sh \[pagina 917\]](#) voor meer informatie over het schrijven van CCM-opdrachten voor uw servers.

---

## 30.1.2.2 Stopservers

Het script `stopservers` wordt geïnstalleerd naar de map `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj` van uw installatie. Dit script kan fungeren als sjabloon voor uw eigen scripts: het is in feite een voorbeeld van een script dat u zelf kunt maken om de BI-platformservers te stoppen door een reeks CCM-opdrachten uit te voeren. Zie [Ccm.sh \[pagina 917\]](#) voor meer informatie over het schrijven van CCM-opdrachten voor uw servers.

## 30.1.3 Scripts die door het BI-platform worden gebruikt

Deze secundaire scripts worden vaak op de achtergrond uitgevoerd wanneer u de belangrijkste scripthulpprogramma's van het BI-platform uitvoert; u hoeft ze niet zelf uit te voeren.

### **bobjrestart.sh**

Dit script wordt intern door de CCM uitgevoerd om Server Intelligence Agent-knooppunten te beheren. U mag dit script niet zelf uitvoeren.

### **Env.sh**

Het script `env.sh` wordt geïnstalleerd in de map `<sap_bobj/setup>` van de installatie. Met dit script worden de omgevingsvariabelen van het BI-platform ingesteld die vereist zijn voor sommige andere scripts. BI-platformscripts voeren `env.sh` waar nodig uit. Raadpleeg de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform* voor meer informatie.

### **Env-locale.sh**

Het script `Env-locale.sh` wordt gebruikt voor het converteren van de tekenreeksen van een scripttaal tussen verschillende typen codering (zoals UTF8, EUC of Shift-JIS). Dit script wordt indien nodig automatisch uitgevoerd door `Env.sh`.

### **Initlaunch.sh**

Het script `initlaunch.sh` voert het script `env.sh` uit om de BI-platformomgevingsvariabelen in te stellen en voert vervolgens eventuele opdrachten uit die u als opdrachtregelargument hebt toegevoegd voor het script. Dit script is voornamelijk bedoeld voor het opsporen van fouten door SAP BusinessObjects.

## Postinstall.sh

Het script `postinstall.sh` wordt geïnstalleerd in de map `<SCRIPTMAP>` van de installatie. U moet dit script niet zelf uitvoeren.

## Setup.sh

Het script `setup.sh` wordt geïnstalleerd in de hoofdmap van de installatie. Voer het script uit om een tekstprogramma te starten waarmee u de installatie van BI-platform kunt configureren. Dit script wordt automatisch uitgevoerd wanneer u het BI-platform installeert. U wordt gevraagd de gegevens in te voeren die nodig zijn om het BI-platform de eerste keer in te stellen.

Uitgebreide informatie over de verwerking van het installatiescript tijdens de installatie van het BI-platform vindt u in de *Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform*.

## Setupinit.sh

Het script `setupinit.sh` wordt geïnstalleerd in de map `</sap_bobj/init>` van de installatie. Met dit script worden de uitvoeringsscripts gekopieerd naar de `rc#`-mappen voor geautomatiseerd opstarten. Als uw BI-platformservers met de computer waarop ze zijn geïnstalleerd, moeten starten en stoppen, voert u dit script uit nadat het script `setup.sh` is voltooid.

### Opmerking

U hebt toegangsrechten voor de hoofdmap nodig om dit script te kunnen uitvoeren.

## 30.2 Windows-scripts

Deze sectie bevat een beschrijving van de beheerprogramma's en scripts die worden geleverd bij de Windows-distributie van het BI-platform. Deze sectie is voornamelijk bedoeld als naslagwerk. Op verschillende plaatsen in deze handleiding worden verschillende concepten en configuratieprocedures voor UNIX in meer detail besproken.

De Windows-distributie van het BI-platform omvat de Windows-versie van de CCM (Central Configuration Manager). Naast interactie met de gebruikersinterface kunt u kiezen om het uitvoerbare CCM-bestand vanaf de opdrachtregel uit te voeren met opties om uw servers te beheren.

### 30.2.1 ccm.exe

Het uitvoerbare bestand `ccm.exe` wordt geïnstalleerd in de map `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64` van uw installatie. U kunt het uitvoerbare bestand



rechtstreeks vanaf de opdrachtregel uitvoeren om bepaalde bewerkingen uit te voeren. Deze sectie bevat de opdrachtregelparameters en enkele voorbeelden.

### **i** Opmerking

Er moeten een SIA (Server Intelligence Agent) en CMS (Central Management Server) actief zijn voordat u de opdrachtregelopties van `ccm.exe` kunt gebruiken voor interactie met een afzonderlijke server.

### **i** Opmerking

Argumenten tussen rechte haken [ ] zijn optioneel.

### **i** Opmerking

Argumenten met de aanduiding **<overige verificatiegegevens>** worden beschreven in de tweede tabel.

Tabel 142:

| CCM-parameter          | Geldige argumenten                                                                         | Beschrijving                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -help                  | n.v.t.                                                                                     | Help-informatie weergeven op de opdrachtregel.                                                                                  |
| -managedstart          | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server starten.                                                                                                             |
| -managedstop           | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server stoppen.                                                                                                             |
| -managedrestart        | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server stoppen en vervolgens opnieuw starten.                                                                               |
| -managedforceterminate | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | De server onmiddellijk stoppen zonder dat de verwerkingsverzoeken worden voltooid.                                              |
| -enable                | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een gestarte server inschakelen, zodat de server zich kan aanmelden bij het systeem en gaat luisteren op de toegewezen poort.   |
| -disable               | all of <b>&lt;volledige servernaam&gt;</b><br><b>&lt;[overige verificatiegegevens]&gt;</b> | Een server uitschakelen zodat deze niet meer reageert op verzoeken van het BI-platform, maar nog wel gestart is als een proces. |

| CCM-parameter | Geldige argumenten              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -display      | <[overige verificatiegegevens]> | Hiermee wordt de huidige status van alle servers in het cluster gerapporteerd, inclusief de servernamen, de hostnamen, de proces-id's en beschrijvingen. Daarnaast wordt aangegeven of de servers actief, ingeschakeld of uitgeschakeld zijn. |

De tabel hieronder bevat de parameters die het argument vormen dat wordt aangegeven met <[overige verificatiegegevens]>.

### Opmerking

Bij Enterprise-verificatie moet u altijd de referenties van een account opgeven.

Tabel 143:

| Verificatieoptie | Geldige argumenten  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cms             | <cms-naam:poortnr.> | Geef aan bij welke CMS u zich wilt aanmelden. Als u niets opgeeft, wordt de lokale computer en de standaardpoort (6400) ingesteld.                                                                                                                                                                   |
| -username        | <gebruikersnaam>    | Geef een account op die beheerdersrechten aan het BI-platform verleent. Als u niets opgeeft, wordt de standaardaccount Administrator gebruikt.                                                                                                                                                       |
| -password        | <wachtwoord>        | Geef het bijbehorende wachtwoord op. Als u niets opgeeft, wordt een leeg wachtwoord gebruikt.<br><br> <b>Opmerking</b><br>Als u het argument -password wilt opgeven, moet u ook het argument -username gebruiken. |
| -authentication  | <Verificatietype>   | Geef het verificatietype op. Alleen <b>secEnterprise</b> wordt ondersteund.                                                                                                                                                                                                                          |

De CCM leest de startopdrachten en andere configuratiewaarden uit het bestand `Ccm.config`.

## 30.2.1.1 Voorbeelden

In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat er een SIA (Server Intelligence Agent) en een CMS (Central Management Server) gestart en actief zijn. Voordat u de opdrachtregeloptyes van `ccm.exe` gebruikt om met een afzonderlijke server te communiceren, kunt u de volgende Windows-opdracht gebruiken om de SIA-service te starten:

```
net start "Server Intelligence Agent (NODENAME) "
```

De SIA kan ook worden gestopt via `net stop "Server Intelligence Agent (NODENAME) "`.

Met deze opdracht worden alle servers van het BI-platform gestart:

```
ccm.exe -managedstart all
```

Met deze opdracht wordt een Adaptive Job Server gestart. De CMS is gestart op poort 6701 in plaats van op de standaardpoort:

```
ccm.exe -managedstart MACHINE01.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701
```

Met deze opdracht wordt een Adaptive Job Server geactiveerd met een opgegeven beheerdersaccount met de naam SysAdmin:

```
ccm.exe -enable MACHINE01.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

Met deze opdracht wordt u aangemeld met de opgegeven beheerdersaccount, waarna een Adaptive Job Server wordt uitgeschakeld die op een tweede computer wordt uitgevoerd:

```
ccm.exe -disable MACHINE02.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

## 30.3 Opdrachtregels voor servers

### 30.3.1 Overzicht van opdrachtregels

In deze sectie worden de opdrachtregeloptyes behandeld waarmee de werking van elke BI-platformserver wordt geregeld.

Wanneer u een server start of configureert via de CMC (Central Management Console), wordt de server (opnieuw) gestart met een standaardopdrachtregel die de standaardopties en -waarden bevat. In de meeste gevallen hoeft u de standaardopdrachtregels niet meteen te wijzigen. Bovendien kunt u de meeste algemene instellingen via de diverse schermen voor serverconfiguratie in de CMC wijzigen. Deze sectie biedt een volledig overzicht van alle opdrachtregeloptyes die door elke server worden ondersteund. U kunt de opdrachtregel van elke server direct wijzigen als u de werking van het BI-platform verder moet aanpassen.

Wanneer de waarden in deze sectie tussen vierkante haakjes [ ] staan, zijn ze niet verplicht.

### Opmerking

In de volgende tabellen worden de ondersteunde opdrachtregelopties weergegeven. BI-platformservers gebruiken een aantal interne opties die niet in deze tabellen worden weergegeven. Deze interne opties mogen niet worden gewijzigd.

## 30.3.1.1 Opdrachtregels voor servers weergeven of wijzigen

1. Gebruik de Central Management Console (CMC) om de server te stoppen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de server en selecteer *Eigenschappen*.
3. Bewerk de opdrachtregel voor de server in het venster *Eigenschappen* en klik op *Opslaan en sluiten*.
4. Start de server.

## 30.3.2 Standaardopties voor alle servers

Deze opdrachtregelopties zijn van toepassing op alle servers van BI-platform, tenzij anders is aangegeven. Zie de rest van deze sectie voor de opties die specifiek voor de verschillende servertypen gelden.

Tabel 144:

| Optie        | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -requestPort | <port >            | Hiermee geeft u de poort op waarop de server luistert. De server registreert deze poort bij de CMS. Als deze poort niet is opgegeven, kiest de server een vrije poort met een nummer hoger dan 1024. <div> <b>Opmerking</b><br/>Deze poort wordt voor verschillende doeleinden door verschillende servers gebruikt. Raadpleeg voordat u deze instelling wijzigt de sectie over het wijzigen van de standaardnummers voor serverpoorten in de <i>Beheerdershandleiding voor BI-platform</i>.</div> |
| -loggingPath | <absoluut pad>     | Geef het pad op waar logboekbestanden worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 30.3.2.1 Verwerking van UNIX-signalen

In UNIX verwerken de BI-platform-daemons de volgende signalen:

- SIGTERM resulteert in een goede afsluiting van de server (foutcode = 0).
- SIGSEGV, SIGBUS, SIGSYS, SIGFPE en SIGILL resulteren in een snelle afsluiting (afsluitcode = 1).

## 30.3.3 Central Management Server

In deze sectie worden de opdrachtregelopties behandeld die specifiek zijn voor de CMS. In Windows is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>\BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64\_x64\CMS.exe.

In UNIX is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<platform>/boe\_cmsd.

Tabel 145:

| Optie           | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -threads        | <getal>            | Het aantal actieve threads dat door de CMS wordt gestart en gebruikt. Geldige waarden zijn tussen 12 en 150; de standaardwaarde is 50.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -reinitializedb |                    | Hiermee wordt op de CMS de systeem-database verwijderd en wordt er een nieuwe database gemaakt met uitsluitend de standaardsysteemobjecten. Alle bestaande gegevens in de database gaan verloren wanneer de database opnieuw wordt gemaakt.                                                                                                                                            |
| -quit           |                    | Hiermee wordt de CMS beëindigd na verwerking van de optie -reinitializedb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -receiverPool   | <aantal>           | Hiermee geeft u het aantal threads op dat op de CMS wordt gemaakt om client-aanvragen te ontvangen. Een client kan een andere SAP Business Objects-server, de wizard Rapport publiceren, Crystal Reports of een eigen aangepaste clienttoepassing zijn. De standaardwaarde is 5. Deze waarde hoeft u meestal niet verhogen, tenzij u een aangepaste toepassing met veel clients maakt. |

| Optie              | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -maxobjectsincache | <aantal>           | Hiermee geeft u het maximale aantal objecten op dat door de CMS in de geheugencache wordt opgeslagen. Als u het aantal objecten verhoogt, wordt het aantal vereiste databaseaanroepen gereduceerd waardoor de prestaties van de CMS aanzienlijk worden verbeterd. Wanneer er echter te veel objecten in het geheugen worden geplaatst, kan dit tot gevolg hebben dat de CMS te weinig geheugen over heeft om query's te verwerken. De standaardwaarde is 100000. |
| -ndbqthreads       | <aantal>           | Hiermee geeft u het aantal CMS-werkthreads op dat aanvragen naar de database verzendt. Elke thread heeft een verbinding naar de database. Let dus goed op dat u niet de capaciteit van de database overschrijdt. De maximumwaarde moet in de meeste gevallen op 20 worden ingesteld.                                                                                                                                                                             |
| -oobthreads        | <aantal>           | Als uw cluster meer dan acht CMS-clusterleden bevat, moet u controleren of de opdrachtregel voor elke CMS deze optie bevat. Geef het aantal CMS-services in uw cluster op. Hiermee weet u zeker dat het cluster zwaar netwerkverkeer aan kan.                                                                                                                                                                                                                    |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.4 Crystal Reports Processing Server en Crystal Reports Cache Server

De Crystal Reports Processing Server en de Crystal Reports Cache Server worden op ongeveer dezelfde manier vanaf de opdrachtregel beheerd. Met opties op de opdrachtregel bepaalt u of de server als Processing Server, Cache Server of als beide wordt gestart. Hieronder wordt aangegeven welke opties op slechts één type server van toepassing zijn.

In Windows zijn de standaardpaden naar de servers:

- `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64\cacheserver.exe.`
- `<INSTALLATIEMAP>\BusinessObjects Business Intelligence platform XI 4.0\win64_x64\pageserver.exe.`

In UNIX zijn de standaardpaden naar de servers:

- `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM>/boe_cachesd.`
- `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM>/boe_procd.`

Tabel 146:

| Optie                  | Geldige argumenten                | Werking                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cache                 |                                   | Hiermee schakelt u de functionaliteit van de Cache Server in.                            |
| -deleteCache           |                                   | Hiermee wordt de cachemap verwijderd telkens wanneer de server wordt gestart of gestopt. |
| -report_ProcessExtPath | <code>&lt;absolutepath&gt;</code> | Hiermee geeft u de standaardmap voor programma-uitbreidingen op.                         |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.5 Dashboards-verwerkingsserver en Dashboards-cacheserver

De Dashboards-verwerkingsserver en de Dashboards-cacheserver worden op vrijwel dezelfde manier vanaf de opdrachtregel beheerd. Met opties op de opdrachtregel bepaalt u of de server als Processing Server, Cache Server of als beide wordt gestart. Hieronder wordt aangegeven welke opties op slechts één type server van toepassing zijn.

In Windows zijn de standaardpaden naar de servers:

- `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects\BI platform 4.0\win64_x64\xccache.exe.`
- `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects\BI platform 4.0\win64_x64\xcproc.exe.`

In UNIX zijn de standaardpaden naar de servers:

- `<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>_64/boe_xccached.`
- `<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>_64/xcprocd.`

Tabel 147:

| Optie                  | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cache                 |                    | Hiermee schakelt u de functionaliteit van de Cache Server in.                                                                                                                                                                                                 |
| -dir                   | <absoluut pad>     | Hiermee geeft u de cachemap voor een Cache Server en de tijdelijke map voor de Processing Server op. De mappen die worden gemaakt, zijn absoluut pad/Cache en absoluut pad/Temp.                                                                              |
| -deleteCache           |                    | Hiermee wordt de cachemap verwijderd telkens wanneer de server wordt gestart of gestopt.                                                                                                                                                                      |
| -psdir                 | <absoluut pad>     | Hiermee geeft u de tijdelijke map voor de Processing Server op. De optie overschrijft de optie -dir.                                                                                                                                                          |
| -refresh               | <minuten>          | Hiermee worden de pagina's in cache tijdens het opgegeven aantal minuten gedeeld.                                                                                                                                                                             |
| -auditMaxEventsPerFile | <getal>            | Hiermee geeft u het maximale aantal controleacties op dat op de Cache Server in het controlelogboekbestand wordt vastgelegd. De standaardwaarde is 500. Als dit maximale aantal wordt overschreden, wordt er een nieuw logboekbestand door de server geopend. |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.6 Job Servers

In deze sectie worden de opdrachtregelopties behandeld die specifiek zijn voor de Adaptive Job Servers.

In Windows is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64\_x64\JobServer.exe

Het standaardpad naar de server op UNIX is <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PLATFORM>/boe\_jobsd.



Tabel 148:

| Optie                               | Geldige argumenten                         | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-dir</code>                   | <code>&lt;absoluut pad&gt;</code>          | Hiermee geeft u de gegevensmap voor de Job Server op.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>-maxJobs</code>               | <code>&lt;getal&gt;</code>                 | Hiermee stelt u in hoeveel gelijktijdige taken door de server worden verwerkt. De standaardwaarde is 5.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>-requestJSChildPorts</code>   | <code>&lt;ondergrens-bovengrens&gt;</code> | <p>Hiermee geeft u het bereik van poorten op dat door secundaire processen in een firewallomgeving mag worden gebruikt. Met 6800–6805 bijvoorbeeld beperkt u de secundaire processen tot zes poorten.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze optie wordt pas actief als u ook de instelling <code>-requestPort</code> definieert.</p> </div> |
| <code>-report_ProcessExtPath</code> | <code>&lt;absoluut pad&gt;</code>          | Hiermee geeft u de standaardmap voor programma-uitbreidingen op. Zie de <i>Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform</i> voor meer informatie.                                                                                                                                                                |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.7 Adaptive Processing Server

De Adaptive Processing Server gebruikt parameters die voor de SAP JVM (Java Virtual Machine) zijn gedefinieerd. Raadpleeg de SAP JVM-documentatie voor meer informatie.

### 30.3.8 Report Application Server

In deze sectie worden de opdrachtregelopties behandeld die specifiek zijn voor de Reports Application Server.

In Windows is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win32\_x86\crystalras.exe

In UNIX is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PLATFORM>/ras/boe\_crystalrasd.

Tabel 149:

| Optie                  | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -iport                 | <poort>            | Hiermee geeft u het poortnummer op dat moet worden gebruikt voor het ontvangen van TCP/IP-aanvragen als de server in zelfstandige modus wordt uitgevoerd (buiten het BI-platform). |
| -report_ProcessExtPath | <absoluut pad>     | Hiermee geeft u de standaardmap voor programma-uitbreidingen op. Zie de <i>Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform</i> voor meer informatie. |

| Optie                | Geldige argumenten    | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -ProcessAffinityMask | <b>&lt;masker&gt;</b> | <p>Gebruik een masker om precies op te geven welke CPU's door RAS worden gebruikt als deze op een computer met meerdere processors wordt uitgevoerd.</p> <p>Het masker heeft de notatie 0xffffffff, waarbij elke f een processor aanduidt en de lijst met processors van rechts naar links wordt gelezen (dit betekent dat de laatste f de eerste processor aanduidt). Vervang elke f door een 0 (gebruik van CPU niet toegestaan) of 1 (gebruik van CPU toegestaan).</p> <p>Als u de RAS bijvoorbeeld uitvoert op een computer met 4 processors en de 3e en 4e processor wilt gebruiken, gebruikt u het masker 0x1100. Als de tweede en derde processor moeten worden gebruikt, typt u 0x0110.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>RAS gebruikt de eerste toegestane processors in de reeks tot het maximaantal van uw licentie is bereikt. Als u een licentie voor twee processors hebt, heeft 0x1110 hetzelfde resultaat als 0x0110.</p> </div> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De standaardwaarde van het masker is -1, wat staat voor 0x1111.</p> </div> |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

## 30.3.9 Web Intelligence-verwerkingsserver

In deze sectie worden de opdrachtregelopties behandeld die specifiek zijn voor de Web Intelligence-verwerkingsserver.

In Windows is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64\_x64\WIREportServer.exe

In UNIX is het standaardpad naar de server <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PLATFORM>/WIREportServer.

Tabel 150:

| Optie                                | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -ConnectionTimeout<br>Minutes        | <minuten>          | Hiermee geeft u op na hoeveel minuten een time-out van de server optreedt.                                                     |
| -MaxConnections                      | <getal>            | Hiermee geeft u op hoeveel gelijktijdige verbindingen per keer maximaal worden toegestaan door de server.                      |
| -DocExpressEnable                    |                    | Hiermee schakelt u het opslaan van Web Intelligence-documenten in het cachegeheugen in wanneer het document wordt weergegeven. |
| -DocExpressRealTime<br>CachingEnable |                    | Hiermee schakelt u real-time caching van Web Intelligence-documenten in.                                                       |
| -DocExpressCache<br>DurationMinutes  | <minuten>          | Hiermee geeft u op hoe lang (in minuten) inhoud in het cachegeheugen wordt opgeslagen.                                         |
| -DocExpressMaxCache<br>SizeKB        | <kilobyte>         | Hiermee geeft u de grootte van de documentcache op.                                                                            |
| -EnableListOfValues<br>Cache         |                    | Hiermee schakelt u de mogelijkheid in om per gebruikerssessie zoeklijsten in het cachegeheugen op te slaan.                    |
| -ListOfValuesBatchSize               | <getal>            | Hiermee geeft u het maximum aantal waarden op dat per batch zoeklijsten wordt geretourneerd.                                   |
| -UniverseMaxCacheSize                | <getal>            | Hiermee geeft u het aantal universes op dat in het cachegeheugen moet worden opgeslagen.                                       |
| -WIDMaxCacheSize                     | <getal>            | Hiermee geeft u het maximum aantal Web Intelligence-documenten op dat in het cachegeheugen kan worden opgeslagen.              |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.10 Input en Output File Repository Server

In deze sectie worden de opdrachtregelopties behandeld die specifiek zijn voor de Input en Output File Repository Server.

Het standaardpad naar de servers op Windows is `<INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64\fileserver.exe`

Het standaardpad naar het programma dat beide servers op UNIX biedt, is: `<INSTALLATIEMAP>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>/boe_filesd`. De Server Intelligence Agent start standaard één exemplaar van `boe_filesd` voor de Input File Repository Server en één exemplaar voor de Output File Repository Server.

Tabel 151:

| Optie                 | Geldige argumenten                | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-rootDir</code> | <code>&lt;absolutePath&gt;</code> | <p>Hiermee stelt u de hoofdmap in voor de diverse submappen en bestanden die door de server worden beheerd. Bestandspaden die worden gebruikt om naar bestanden in de File Repository Server te verwijzen, worden ten opzichte van deze hoofdmap geïnterpreteerd.</p> <div><p><b>i Opmerking</b></p><p>Alle Input File Repository Servers moeten dezelfde hoofdmap delen en alle Output File Repository Servers moeten dezelfde hoofdmap delen (anders loopt u het risico op inconsistente exemplaren). Verder mag de hoofdmap voor de invoer niet gelijk zijn aan de hoofdmap voor de uitvoer. U wordt aangeraden de hoofdmappen te repliceren met een RAID-array of een alternatieve hardwareoplossing.</p></div> |

| Optie       | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -tempDir    | <absolutePath>     | <p>Hiermee stelt u de locatie in van de tijdelijke map die door de FRS wordt gebruikt om bestanden over te brengen. Gebruik deze opdrachtregeloctie als u de locatie van de tijdelijke FRS-map wilt bepalen of als de standaardnaam van de tijdelijke map die wordt gegenereerd door de FRS de padlimiet van het bestandssysteem overschrijdt (waardoor de FRS niet wordt gestart).</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Geef voor deze optie geen bestaande map op. De opgegeven map wordt leeggemaakt wanneer de File Repository Server wordt gestart en wordt verwijderd wanneer de File Repository Server wordt afgesloten. Als u een bestaande map gebruikt, wordt deze dus leeggemaakt en verwijderd.</p> </div> |
| -maxidle    | <minuten>          | Hiermee geeft u op na hoeveel minuten een niet-actieve sessie wordt opgeruimd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -legacymode |                    | Hiermee kunnen oudere versies van de SDK, of clients die ouder zijn dan release 4.0, volledige toegang tot het BI-platform verkrijgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

### 30.3.11 Event Server

In deze sectie worden de opdrachtregelocties behandeld die specifiek zijn voor de Event Server.

Het standaardpad naar de server op Windows is <INSTALLATIEMAP>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64\_x64\EventServer.exe.

Het standaardpad naar de server op Unix is <INSTALLATIEMAP>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<platform>/boe\_eventsd.

Tabel 152:

| Optie    | Geldige argumenten | Werking                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -cleanup | <minuten>          | Hiermee geeft u op met welke frequentie (in minuten) de server de listenerproxy's moet opruimen. De waarde geeft aan hoeveel tijd tweemaal opschonen in beslag neemt. Als u bijvoorbeeld de waarde 10 opgeeft, worden de proxy's elke vijf minuten opgeschoond. |

## Verwante informatie

[Standaardopties voor alle servers \[pagina 928\]](#)

## 31 Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimten

### 31.1 Overzicht van het diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimte

Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten is een opdrachtregelprogramma voor het scannen, diagnosticeren en herstellen van inconsistenties die zich voordoen tussen de CMS-systeemdatabase (Central Management Server) en de FRS-filestore (File Repository Server), en inconsistenties die zich voordoen in de metagegevens van InfoObjects die in de CMS-database zijn opgeslagen.

Het is niet gebruikelijk dat er tijdens de normale werking inconsistenties voorkomen in de CMS-systeemdatabase. Inconsistenties kunnen zich echter voordoen bij onverwachte gebeurtenissen, zoals noodherstel, herstel met behulp van een back-up of een netwerkstoring. Tijdens dergelijke gebeurtenissen kan het voorkomen dat de CMS-systeemdatabase wordt onderbroken bij het uitvoeren van een taak. Hierdoor kunnen er inconsistenties met de objecten in de CMS-systeemdatabase ontstaan.

Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten scant de CMS-systeemdatabase en detecteert inconsistenties in objecten als rapporten, gebruikers, gebruikersgroepen, mappen, servers, universes, universeverbindingen, enzovoort.

Er worden twee soorten inconsistenties onderscheiden.

- Inconsistenties tussen object en bestand.  
Dit type inconsistentie doet zich voor tussen InfoObjects in de CMS-database en de overeenkomstige bestanden op de File Repository Server. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er voor een bestand dat in de FRS is opgeslagen geen object in de CMS-systeemdatabase is.
- Inconsistenties in InfoObject-metagegevens.  
Dit type inconsistentie komt voor in de objectdefinitie (metagegevens) van een InfoObject in de CMS-database. Een InfoObject kan bijvoorbeeld verwijzen naar een ander InfoObject dat niet voorkomt in de CMS-database.

Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten voert twee functies uit, afhankelijk van de parameters die u opgeeft voor de uitvoering:

- Het hulpprogramma scant de CMS-systeemdatabase en de FRS-filestore, rapporteert inconsistenties en genereert een logboekbestand in XML-indeling met suggesties voor het herstellen van de inconsistenties.
- Het hulpprogramma scant en herstelt de inconsistenties die in de CMS-systeemdatabase en de FRS zijn gedetecteerd, en schrijft de uitgevoerde acties naar een logboekbestand in XML-indeling.



## 31.2 Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken

Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten is beschikbaar op alle computers waarop de CCM (Central Configuration Manager) is geïnstalleerd. Dit opdrachtregelprogramma scant, detecteert en herstelt inconsistenties die zich voordoen tussen de CMS-systeemdatabas (Central Management Server) en de FRS-filestore (File Repository Server), of inconsistenties die voorkomen in de metagegevens van een InfoObject.

Het is beter om een back-up van de CMS-database en FRS-bestandsopslag te maken en het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten uit te voeren op de back-up terwijl de services van BI-platform niet actief zijn. Als dit niet mogelijk is, kan het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten op een actieve database worden uitgevoerd.

Als u het hulpprogramma op een actieve database wilt uitvoeren, moet u rekening houden met de volgende factoren:

- Wanneer het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten actief is, gebruikt het één databaseverbinding.
- Het hulpprogramma controleert alleen de consistentie van de database tot het tijdstip waarop het programma werd gestart. Inconsistenties die optreden terwijl het hulpprogramma actief is, worden niet geregistreerd of hersteld.
- Het is raadzaam dat er voor het verwerken van hulpprogrammatransacties meer geheugen beschikbaar is op de hostcomputer die het hulpprogramma uitvoert dan is aanbevolen.
  - Een database met 50.000 InfoObjects of minder moet een extra 350 MB beschikbaar hebben voor verwerking
  - Een database van 50.000 tot 400.000 InfoObjects moet een extra 1,7 GB beschikbaar hebben voor verwerking
  - Een database met tussen de 400.000 en 1.000.000 InfoObjects moet 4 GB extra beschikbaar hebben voor de verwerking.
- Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten hoeft niet op uw CMS-server te worden uitgevoerd. Het effect op systeemprestaties kan worden verminderd door het hulpprogramma op een aparte computer uit te voeren.
- Het hulpprogramma kan een redelijke impact op databaseprestaties hebben.

De CMS-service hoeft niet actief te zijn voor het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten, aangezien het programma rechtstreeks met de CMS-database wordt uitgevoerd.

### 31.2.1 Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken

1. Als u het hulpprogramma op een Windows-computer gebruikt, opent u een opdrachtvenster en voert u de volgende opdracht uit.  
`<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\reposcan.exe`  
`<arguments>`, waarbij `<arguments>` de lijst met parameters is die u wilt opgeven.
2. Als u het hulpprogramma op een Unix-computer gebruikt, opent u een met /usr/bin/sh compatibele shell en voert u de volgende opdracht uit.

`.<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>/boe_reposcan.sh <arguments>` waarbij `<platform>` staat voor "linux\_x64", "solaris\_sparcv9", "hpux\_ia64", of "aix\_rs6000\_64", en `<arguments>` de lijst met parameters is die u wilt opgeven.

### **i** Opmerking

Bij het invoeren van Unix-opdrachtregelparameters moet u wellicht speciale shelltekens een andere betekenis of meerdere andere betekenissen geven. Als bijvoorbeeld het uitroepteken "!" in een wachtwoord wordt gebruikt, moet u het uitroepteken misschien een andere betekenis geven, als volgt: `./ccm.sh -display -username Administrator -password Abc\!defgh123 -cms cmsname.`

De gegevensopslagruimte wordt door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gescand op inconsistenties. Afhankelijk van de parameters die u opgeeft, worden inconsistenties gedetecteerd en naar het logboek geschreven of worden inconsistenties hersteld en de uitgevoerde acties naar het logboek geschreven.

Met de opdracht `Repo_Scan_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.xml` wordt een overzicht gegenereerd van de inconsistenties die door het hulpprogramma worden gedetecteerd. Als u de gedetecteerde inconsistenties door het hulpprogramma laat herstellen, wordt ook het bestand `Repo_Repair_jjjj_mm_dd_hh_mm_ss.xml` gemaakt. In dit bestand wordt aangegeven welke objecten zijn hersteld en eventuele zwevende bestanden die zijn verwijderd. Inconsistenties die niet konden worden verholpen, worden ook weergegeven.

Het pad naar de logboekbestanden kunt u opgeven met de parameter `outputdir`. Als deze parameter niet is opgegeven, is de standaardmap voor logboekbestanden `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan` in Windows en `./sap_bobj/enterprise_xi40/reposcan` in Unix.

### **i** Opmerking

De toepassing biedt ook een standaard XSL-bestand dat met het XML-bestand wordt gebruikt om een HTML-pagina te genereren. Het XSL-bestand wordt opgeslagen in `<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan` in Windows en `./sap_bobj/enterprise_xi40/reposcan` in Unix.

Zie *Inconsistenties in de CMS-metagegevens* en *Inconsistenties tussen de CMS en de FRS* voor een overzicht van waarschuwingsberichten en de aanbevolen acties die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten worden uitgevoerd wanneer er inconsistenties worden gedetecteerd.

## Verwante informatie

[Inconsistenties in de CMS-metagegevens \[pagina 949\]](#)

[Inconsistenties tussen de CMS en de FRS \[pagina 948\]](#)

## 31.2.2 Parameters voor het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten

De parameters in de volgende tabel zijn geldig voor het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten:



### **i** Opmerking

Opdrachtregelargumenten prevaleren tijdens de uitvoering boven waarden uit het parameterbestand.

Tabel 153: Algemene parameters

| Parameter | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dbdriver  | Verplicht              | <p>Het type stuurprogramma dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de CMS-database. Geldige waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• db2databasesubsystem</li><li>• maxdbdatabasesubsystem</li><li>• mysqldatabasesubsystem</li><li>• oracledatabasesubsystem</li><li>• sqlserverdatabasesubsystem</li><li>• sybasedatabasesubsystem</li><li>• sqlanywheredatabasesubsystem</li></ul> |
| connect   | Verplicht              | <p>De verbindingsgegevens die worden gebruikt om verbinding te maken met de CMS-database.</p> <p>Bijvoorbeeld: -connect<br/>"UID=root;PWD=&lt;wachtwoord&gt;;DSN=&lt;dsn&gt;;HOSTNAME=&lt;hostnaam&gt;;PORT=&lt;poortnummer&gt;"</p>                                                                                                                                                                         |

| Parameter   | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dbkey       | Verplicht              | <p>Voer de clustersleutel voor uw BI-platformimplementatie in.</p> <p>Als u de clustersleutel niet weet, kunt u deze opnieuw instellen door de volgende stappen uit te voeren:</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als de computer zich in een cluster bevindt, moet u deze stappen voor alle clusterleden uitvoeren. Maak een back-up van de CMS-database en -filestore voordat u verdergaat.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start de CCM (Central Configuration Manager).</li> <li>2. Klik in de CCM met de rechtermuisknop op de Server Intelligence Agent (SIA) en kies <i>Stoppen</i>. Ga pas door naar stap 3 als de SIA-status "Gestopt" is.</li> <li>3. Klik met de rechtermuisknop op de SIA en kies <i>Eigenschappen</i>.</li> <li>4. Klik op het tabblad Configuratie op <i>Wijzigen</i> naast <i>Configuratie van CMS-clustersleutel</i>.</li> <li>5. Er wordt nu een waarschuwing weergegeven. Klik op Ja om verder te gaan.</li> <li>6. Voer in het dialoogvenster <i>Clustersleutel wijzigen</i> dezelfde sleutel van 8 tekens in de velden <i>Nieuwe clustersleutel</i> en <i>Nieuwe clustersleutel bevestigen</i> in.</li> </ol> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Het Diagnostisch hulpprogramma voor gegevensopslagruimte wordt niet uitgevoerd wanneer de parameter dbkey wordt weggelaten of als de clustersleutel onjuist is.</p> </div> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De clustersleutel die in de CCM wordt weergegeven, is gecodeerd, en kan niet worden gebruikt in de parameter dbkey.</p> </div> <p>Meer informatie over clustersleutels vindt u in "Het BI-platform beveiligen" in de <i>Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform</i>.</p> |
| inputfrsdir | Verplicht              | <p>Het bestandspad naar de invoer-FRS (File Repository Server).</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Het opdrachtregelprogramma wordt uitgevoerd met de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld. Volledige toegang tot de bestandslocatie is vereist.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Parameter    | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| outputfrsdir | Verplicht              | <p>Het bestandspad naar de uitvoer-FRS (File Repository Server).</p> <div>  <b>Opmerking</b><br/> Het opdrachtregelprogramma wordt uitgevoerd met de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld. Volledige toegang tot de bestandslocatie is vereist. </div>                                                                                                                             |
| outputdir    | Optioneel              | <p>Het bestandspad waarnaar het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten de logboekbestanden schrijft.</p> <p>De standaardwaarde is <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan</code> in Windows en <code>./sap_bobj/enterprise_xi40/reposcan</code> in Unix.</p>                                                                                                                                                              |
| count        | Optioneel              | <p>Het geschatte aantal fouten dat moet worden gescand. Dit draagt bij aan optimale prestaties. De hoogste waarde is 2e31 - 1. De waarde 0 wordt geïnterpreteerd als de gehele gegevensopslagruimte.</p> <p>De standaardwaarde is 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| repair       | Optioneel              | <p>Alle gedetecteerde inconsistenties worden hersteld. Standaard worden de inconsistenties slechts gerapporteerd en niet hersteld. Als de parameter <code>-repair</code> in de opdrachtregel staat, meldt en repareert de RDT alle inconsistenties.</p> <div>  <b>Let op</b><br/> Met dit proces worden zwevende objecten of bestanden in de gegevensopslagdatabase verwijderd. </div> |
| scanfrs      | Optioneel              | <p>De CMS en de FRS worden al dan niet gescand op inconsistenties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| scancms      | Optioneel              | <p>De CMS wordt gescand op inconsistenties tussen InfoObjects.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| submitterid  | Optioneel              | <p>De gebruikers-id waarmee ontbrekende of ongeldige id's voor geplande objecten worden vervangen. Als er geen waarde is opgegeven, worden ongeldige id's niet vervangen. Komt de opgegeven id niet voor in de CMS, dan wordt door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten om een geldige id gevraagd.</p> <p>Deze parameter wordt alleen in de herstelmodus gebruikt.</p>                                                                             |

| Parameter   | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| startid     | Optioneel              | <p>Het object in de CMS-database waarvoor de scan moet worden gestart. Wanneer bijvoorbeeld de eerste 500 objecten in de gegevensopslagruimte al zijn gescand, kunt u <b>-startid=501</b> opgeven om bij het 501e object een nieuwe scan te starten.</p> <p>De standaardwaarde is <b>1</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| optionsfile | Optioneel              | <p>Het bestandspad naar een parameterbestand. Het parameterbestand is een tekstbestand met alle opdrachtregelopties en de bijbehorende waarden. Het bestand moet één parameter per regel bevatten.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Met deze optie kunt u op de bovenstaande manier al uw parameters instellen in een tekstbestand. Gebruik deze optie om naar het parameterbestand te verwijzen, zonder de parameters in te voeren op de opdrachtregel.</p> </div>                                                                                                                                                                                       |
| syscopy     | Optioneel              | <p>Deze parameter wordt gebruikt wanneer u de gegevensopslag-database kopieert. U moet het hulpprogramma uitvoeren op de nieuwe kopie die u gemaakt hebt. Hiermee wordt de kopie bijgevoerd om clustervorming met de bronsysteemserver te voorkomen. Als u de kopie niet met het bronsysteem hoeft te communiceren, is dit niet nodig. Mag alleen worden gebruikt met de verplichte parameters en mag niet worden gecombineerd met andere optionele parameters in de lijst.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Voer het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten niet uit op uw bronsysteem met de parameter <code>syscopy</code>.</p> </div> |
| trace       | Optioneel              | <p>Deze parameter genereert ook traceringen (registraties van gebeurtenissen die optreden tijdens de werking van een gecontroleerd onderdeel) en verzamelt ze in logboekbestanden die de extensie GLF hebben, op deze locatie: &lt;SAP_BOBJ_INST_DIR&gt;\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Als het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd in een actieve geclusterde CMS worden de volgende parameters gebruikt.

Tabel 154: Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken voor een geclusterde CMS

| Parameter   | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requestport | Optioneel              | Het poortnummer dat door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt gebruikt om met de CMS te communiceren. Geldige waarden zijn gehele, positieve getallen. Standaard wordt de waarde gebruikt van het besturingssysteem van de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd. |
| numericip   | Optioneel              | Het numerieke IP-adres wordt al dan niet in plaats van de hostnaam gebruikt voor de communicatie tussen de CMS en de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd. Geldige waarden zijn <b>True</b> en <b>False</b> .<br><br>De standaardwaarde is <b>False</b> .                                    |
| ipv6        | Optioneel              | De ipv6-naam van de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd. Geldige waarden zijn tekenreeksen.<br><br>De standaardwaarde is de hostnaam van de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd.                                                    |
| port        | Optioneel              | De ipv4-naam van de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd. Geldige waarden zijn tekenreeksen.<br><br>De standaardwaarde is de hostnaam van de computer waarop het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt uitgevoerd.                                                    |
| threads     | Optioneel              | Het aantal threads dat moet worden gebruikt. Geldige waarden zijn gehele, positieve getallen.<br><br>De standaardwaarde is <b>12</b> .                                                                                                                                                                                                              |

De volgende parameters worden gebruikt wanneer het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten SSL toepast voor de communicatie met de CMS-database die wordt gescand.

Tabel 155: Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten gebruiken met SSL

| Parameter | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol  | Optioneel              | Het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt al dan niet uitgevoerd met SSL.<br><br>De enige geldige waarde is <b>ssl</b> . |

| Parameter              | Optioneel of verplicht | Beschrijving                                                             |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ssl_certdir            | Optioneel              | De map waarin de SSL-certificaten zich bevinden.                         |
| ssl_trustedcertificate | Optioneel              | De bestandsnaam van het certificaat.                                     |
| ssl_mycertificate      | Optioneel              | De bestandsnaam van het ondertekende certificaat.                        |
| ssl_mykey              | Optioneel              | De naam van het bestand waarin de persoonlijke SSL-sleutel zich bevindt. |
| ssl_mykey_passphrase   | Optioneel              | De naam van het bestand waarin het SSL-wachtwoord zich bevindt.          |

### Voorbeeld

Met het volgende Windowsvoorbeeld worden de CMS en de FRS op beide soorten inconsistenties gescand en worden de gedetecteerde inconsistenties hersteld.

```
reposcan.exe
-dbdriver mysqldatabasesubsystem
-connect "UID=root;PWD=<Password1>;DSN=<myDsn>;HOSTNAME=<myHostname>;PORT=<3306>"
-inputfrsdir "C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\FileStore\Input"
-outputfrsdir "C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\FileStore\Output"
-dbkey <clustersleutel>
-repair
```

### Voorbeeld

Unixvoorbeeld:

```
./boe_reposcan.sh
-dbdriver oracledatabasesubsystem
-connect "UID=<bi_admin>;PWD=<Password1>;DSN=<myDsn>;PORT=<6400>"
-inputfrsdir /apps/frs/bi/frsinput
-outputfrsdir /apps/frs/bi/frsoutput
-dbkey <clustersleutel>
```

## 31.3 Inconsistenties tussen de CMS en de FRS

In de volgende tabel worden de inconsistenties beschreven die kunnen voorkomen tussen een CMS-database (Central Management Server) en de FRS (File Repository Servers), en die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten worden herkend.

- Waarschuwingsbericht  
Het waarschuwingsbericht dat naar het scanlogboek en het herstellogboek wordt geschreven.
- Inconsistentie



Een beschrijving van de inconsistentie die voor het object is gedetecteerd.

- **Suggestie**  
De actie die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt voorgesteld wanneer een inconsistentie wordt gedetecteerd. Deze bevindt zich in het scanlogboek.
- **Actie**  
De actie die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten is uitgevoerd om een inconsistentie te herstellen. Deze bevindt zich in het herstellogboek.

| Waarschuwingsbericht                                                                                                                                                                                                          | Inconsistentie                                                                           | Suggestie                                                                                                                         | Actie                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <Objectnaam>-object<br><objecttype> (object-id: <id>) verwijst naar bestanden die niet bestaan in de FRS (<bestandsnaam>).                                                                                                    | Het object komt voor in de CMS-database, maar heeft geen bijbehorend bestand in de FRS.  | Sta toe dat de toepassing dit object verwijderd. Objecten die onderliggende elementen van dit object zijn, worden ook verwijderd. | Dit object is uit de gegevensopslagruimte verwijderd.   |
| Bestand <bestandsnaam> komt voor in de invoer- of uitvoer-FRS (File Repository Server), maar er is geen overeenkomstig InfoObject in de gegevensopslagruimte.                                                                 | Het bestand komt voor in de FRS, maar heeft geen bijbehorend bestand in de CMS-database. | Sta toe dat de toepassing het niet-gekoppelde bestand verwijderd.                                                                 | Geen actie ondernemen.                                  |
| Object <objectnaam>, type <objecttype> (object-id = <id>) heeft bestand <bestandsnaam>. De grootte van het opgeslagen bestand is <grootte> bytes, wat niet overeenkomt met de feitelijke bestandsgrootte van <grootte> bytes. | De grootte van het bestand komt niet overeen met de bestandsgrootte van het InfoObject.  | Sta toe dat de toepassing het object met de juiste bestandsgrootte bijwerkt.                                                      | Het object is bijgewerkt met de juiste bestandsgrootte. |
| Deze map bevat geen bestanden.                                                                                                                                                                                                | De FRS-map is leeg.                                                                      | Sta toe dat de toepassing de map verwijderd.                                                                                      | De lege map is verwijderd.                              |

## 31.4 Inconsistenties in de CMS-metagegevens

In de volgende tabel worden de inconsistenties beschreven die kunnen voorkomen in de metagegevens van de objecten in een CMS-systeemdatabase (Central Management Server) en door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten worden herkend.

- **Waarschuwingsbericht**  
Het waarschuwingsbericht dat naar het scanlogboek en het herstellogboek wordt geschreven.
- **Inconsistentie**  
Een beschrijving van de inconsistentie die voor het object is gedetecteerd.
- **Suggestie**  
De actie die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt voorgesteld wanneer een inconsistentie wordt gedetecteerd. Deze bevindt zich in het scanlogboek.
- **Actie**  
De actie die door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten is uitgevoerd om een inconsistentie te herstellen. Deze bevindt zich in het herstellogboek.

| Waarschuwsbericht                                                                                                                                                                        | Inconsistentie                                                           | Suggestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het bovenliggende object van <Objecttype>-object <Objectnaam> (Object-id = <ID>) ontbreekt (id van bovenliggend object = <ID>).                                                          | Het bovenliggende object-id van het object ontbreekt of is ongeldig.     | Sta toe dat de toepassing het object naar de map BOE repareren verplaatst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het object en de onderliggende objecten zijn verplaatst naar de map BOE repareren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het eigenaarsobject <Objecttype>-object <Objectnaam> (object-id = <ID>) ontbreekt (id van eigenaarsobject = <ID>).                                                                       | Het eigenaarsobject-id van het object ontbreekt of is ongeldig.          | Sta toe dat de toepassing het object aan de beheerder toewijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Het object is toegewezen aan de beheerder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Het verzendersobject <Objecttype>-object <Objectnaam> (object-id = <ID>) ontbreekt (id van verzendersobject = <ID>).                                                                     | Het verzendersobject-id van het object ontbreekt of is ongeldig.         | <p>Welke aanbeveling door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten wordt weergegeven, is afhankelijk van de vraag of u een waarde hebt opgegeven voor de parameter – submitterid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u een waarde hebt opgegeven, is de aanbeveling "Sta toe dat de toepassing het object bijwerkt met de opgegeven verzenders-id".</li> <li>Geeft u deze parameter niet op, dan is de aanbeveling "Plan het object opnieuw of geeft een gebruikers-id op om de ongeldige verzenders-id te vervangen".</li> </ul> | <p>Als u een waarde voor de parameter –submitterid hebt opgegeven, wordt deze waarde toegepast op de verzenders-id van het object.</p> <p>Als u geen waarde voor deze parameter hebt opgegeven, wordt er geen enkele actie uitgevoerd door het diagnostische hulpprogramma voor gegevensopslagruimten. Wanneer u het object opnieuw in een planning opneemt, wordt door de CMS een nieuwe id toegepast.</p> |
| Eigenschap <Objecttype>-object '<Objectnaam>' (object-id = <ID>) van laatste geslaagde exemplaar verwijst naar een ontbrekend object (object-id van laatste geslaagde exemplaar = <ID>). | Het laatste geslaagde exemplaar van het object ontbreekt of is ongeldig. | Sta toe dat de toepassing de eigenschap opnieuw berekent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De eigenschap is opnieuw berekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Het kalenderobject van <Objecttype>-object '<Objectnaam>' (object-id = <ID>) ontbreekt (id van kalenderobject = <ID>).                                                                   | Het object verwijst naar een kalender die niet bestaat.                  | Plan het object opnieuw met een bestaande kalender. Er kan geen actie worden ondernomen door deze toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geen actie ondernomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Waarschuwingsbericht                                                                                                                                                     | Inconsistentie                                                        | Suggestie                                                                                                                         | Actie                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De vereiste planningsservergroep van <Objecttype>-object '<Objectnaam>' (object-id = <ID>) ontbreekt (id van servergroepobject = <ID>).                                  | De voorkeursserver bestaat niet.                                      | Plan het object opnieuw en kies een bestaande servergroep. Er kan geen actie worden ondernomen door deze toepassing.              | Geen actie ondernemen.                                                                                     |
| De lijst van <Objecttype>-object '<Objectnaam>' (object-id = <ID>) met wachtende gebeurtenissen bevat ontbrekende objecten (id's van gebeurtenisobject = <ID>).          | De gebeurtenissen waarop dit object wacht, bestaan niet.              | Plan het object opnieuw om te wachten op bestaande gebeurtenisobjecten. Er kan geen actie worden ondernomen door deze toepassing. | Geen actie ondernemen.                                                                                     |
| De gebeurtenissenlijst van <Objecttype>-object '<Objectnaam>' (object-id: <ID>) die moet worden gestart, bevat ontbrekende object(en) (gebeurtenisobject-id('s) = <ID>). | Dit object activeert een gebeurtenis die niet bestaat.                | Sta toe dat de toepassing ontbrekende gebeurtenissen uit de lijst met te activeren gebeurtenissen van het object verwijdert.      | De ontbrekende gebeurtenissen zijn verwijderd uit de lijst met te activeren gebeurtenissen van het object. |
| De toegangscontrolelijst van <objecttype>-object '<objectnaam>' (object-id <ID>) verwijst naar een ontbrekende principal (principalobject-id = <ID>).                    | Zwevende ACE (Access Control Entry).                                  | Sta toe dat de toepassing de ontbrekende principal uit de toegangscontrolelijst van het object verwijdert.                        | De ontbrekende principal is verwijderd uit de toegangscontrolelijst van het object.                        |
| De toegangscontrolelijst van <objecttype>-object '<objectnaam>' (object-id = <ID>) verwijst naar een ontbrekend toegangsniveau (object-id van toegangsniveau = <ID>).    | Zwevende ACE (Access Control Entry).                                  | Sta toe dat de toepassing het ontbrekende toegangsniveau uit de toegangscontrolelijst van het object verwijdert.                  | Het ontbrekende toegangsniveau is verwijderd uit de toegangscontrolelijst van het object.                  |
| <Objecttype>-object <objectnaam> (object-id = <ID>) heeft meerdere Favorieten-mappen.                                                                                    | Een bepaalde gebruikersaccount heeft meerdere Favorieten-mappen.      | Sta toe dat de toepassing meerdere mappen in één Favorieten-map consolideert.                                                     | Alle Favorieten-mappen zijn samengevoegd tot één Favorieten-map.                                           |
| <Objecttype>-object <objectnaam> (object-id = <ID>) bevat ongeldige ingangen voor invoerbestand (<Bestanden>).                                                           | Het object bevat ongeldige ingangen in de lijst met invoerbestanden.  | Laat het hulpprogramma de ongeldige vermeldingen van het object verwijderen uit de lijst met invoerbestanden.                     | De ongeldige vermeldingen zijn verwijderd uit de lijst met invoerbestanden van het object.                 |
| <Objecttype>-object <objectnaam> (object-id = <ID>) bevat ongeldige ingangen voor                                                                                        | Het object bevat ongeldige ingangen in de lijst met uitvoerbestanden. | Laat het hulpprogramma de ongeldige vermeldingen van het object verwijderen uit de lijst met uitvoerbestanden.                    | De ongeldige vermeldingen zijn verwijderd uit de lijst met uitvoerbestanden van het object.                |

| Waarschuwingsbericht                                                                                                                                                                                  | Inconsistentie                                                   | Suggestie                                                                                               | Actie                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| uitvoerbestand<br>( <b>&lt;Bestanden&gt;</b> ).                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |                        |
| De vereiste cacheservergroep van <b>&lt;objecttype&gt;</b> -object ' <b>&lt;Objectnaam&gt;</b> ' (object-id = <b>&lt;ID&gt;</b> ) ontbreekt (id van servergroepobject = <b>&lt;ID&gt;</b> ).          | De vereiste cacheservergroep ontbreekt in het object.            | Plan het object opnieuw en kies een bestaande servergroep.                                              | Geen actie ondernomen. |
| De vereiste verwerkingsservergroep van <b>&lt;objecttype&gt;</b> -object ' <b>&lt;objectnaam&gt;</b> ' (object-id = <b>&lt;ID&gt;</b> ) ontbreekt (id van servergroepobject = <b>&lt;ID&gt;</b> ).    | De vereiste verwerkingsservergroep ontbreekt in het object.      | Plan het object opnieuw en kies een bestaande servergroep.                                              | Geen actie ondernomen. |
| De lijst van <b>&lt;objecttype&gt;</b> -object ' <b>&lt;objectnaam&gt;</b> ' (object-id = <b>&lt;ID&gt;</b> ) met profielen bevat ontbrekende objecten (id's van profielobject = <b>&lt;ID&gt;</b> ). | Het object bevat ontbrekende objecten in de lijst met profielen. | Werk uw publicatie bij met bestaande profielen. Er kan geen actie worden ondernomen door de toepassing. | Geen actie ondernomen. |

## 32 Bijlage Rechten

### 32.1 De rechtenbijlage

Deze rechtenbijlage bevat een opsomming en een beschrijving van de meeste rechten die kunnen worden ingesteld voor de objecten in het BI-platformsysteem. In geval u meerdere rechten nodig hebt om een taak op een object te kunnen uitvoeren, vindt u hier ook informatie over de aanvullende rechten en voor welke objecten u deze nodig hebt. Zie het hoofdstuk *Rechten instellen* in de *Beheerdershandleiding voor SAP BI-platform* voor meer informatie over het instellen van rechten.

### 32.2 Algemene rechten

De rechten in deze sectie zijn van toepassing op meerdere objecttypen. Voor veel van deze rechten is er ook een equivalent eigendomsrecht. Eigendomsrechten hebben alleen betrekking op de eigenaar van het object waarvoor rechten worden gecontroleerd.

De volgende rechten zijn alleen van toepassing op objecten die kunnen worden gepland:

- Het recht *De uitvoering van het document plannen*
- Het recht *Plannen namens andere gebruikers*
- Het recht *Plannen naar doelen*
- Het recht *Documentexemplaren weergeven*
- Het recht *Exemplaren verwijderen*
- Het recht *Documentexemplaren onderbreken en hervatten*
- Het recht *Exemplaren opnieuw plannen*

| Recht                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten weergeven</i>            | Hiermee kunt u objecten en hun eigenschappen weergeven. Als u niet over dit recht beschikt voor een object, wordt het object verborgen in het BI-platformsysteem. Dit recht is een basisrecht, dat vereist is voor alle taken. |
| <i>Objecten toevoegen aan de map</i> | Hiermee kunt u objecten toevoegen aan een map. Dit recht is ook van toepassing op objecten die zich als mappen gedragen, zoals Postvakken IN, de map Favorieten en objectpakketten.                                            |
| <i>Objecten bewerken</i>             | Hiermee kunt u de inhoud van een object en de eigenschappen van objecten en mappen bewerken.                                                                                                                                   |

| Recht                                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen</i>                                  | Hiermee kunt u de beveiligingsinstellingen voor een object wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> | Hiermee kunt u rechten of toegangsniveaus u hebt voor een object, toekennen aan anderen. U hebt hiervoor dit recht nodig voor de gebruiker en het object zelf. Zie het hoofdstuk "Rechten instellen" in de <i>Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform</i> voor meer informatie over dit recht.                                                                                                                               |
| <i>Servergroepen definiëren voor het verwerken van taken</i>                          | <p>Hiermee kunt u aangeven welke servergroep moet worden gebruikt wanneer objecten worden verwerkt. Dit recht is alleen van toepassing op objecten waarvoor u verwerkingsservers kunt opgeven.</p> <p>Als u een servergroep wilt opgeven, hebt u ook het recht <i>Objecten bewerken</i> nodig voor het object.</p>                                                                                                                                                 |
| <i>Objecten verwijderen</i>                                                           | Hiermee kunt u objecten en hun exemplaren verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Objecten kopiëren naar een andere map</i>                                          | <p>Hiermee kunt u kopieën van objecten maken in andere mappen in de CMS. U hebt hiervoor ook het recht <i>Objecten aan de map toevoegen</i> nodig voor de doelmap.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Wanneer een object is gekopieerd, wordt de expliciete beveiliging van het object niet gekopieerd; het nieuwe object neemt de beveiligingsinstellingen van de doelmap over, maar beveiliging moet expliciet opnieuw worden ingesteld.</p> </div>          |
| <i>Inhoud herhalen</i>                                                                | Hiermee kunt u objecten herhalen naar een ander systeem in een implementatie waarin Federatie is geactiveerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>De uitvoering van het document plannen</i>                                         | Hiermee kunt u objecten plannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Plannen namens andere gebruikers</i>                                               | <p>Hiermee kunt u objecten plannen voor andere gebruikers of groepen. De gebruiker of groep waarvoor u het object plant, wordt de eigenaar van het objectexemplaar.</p> <p>Als u een object voor andere gebruikers of groepen wilt plannen, hebt u ook de volgende rechten nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit recht voor de gebruiker of groep.</li> <li>• Het recht <i>De uitvoering van het document plannen</i> voor het object</li> </ul> |

| Recht                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Plannen naar doelen</i>                                                  | <p>Hiermee kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objecten plannen naar andere doelen dan de standaard Enterprise-locatie</li> <li>• De standaarddoelen voor planningsopdrachten wijzigen</li> </ul> <p>Als u een object naar een ander doel wilt plannen, hebt u ook de volgende rechten nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het recht <i>De uitvoering van het document plannen</i> voor het gewenste object</li> <li>• Het recht <i>Objecten toevoegen aan de map</i> voor het Postvak IN van de ontvanger (als het doel een Postvak IN is)</li> <li>• Het recht <i>Objecten kopiëren naar een andere map</i> voor het gewenste object (als u een kopie naar een Postvak IN wilt sturen in plaats van een snelkoppeling)</li> </ul> |
| <i>Documentexemplaren weergeven</i>                                         | Hiermee kunt u objectexemplaren weergeven. Dit recht is een basisrecht, dat vereist is voor alle taken die u uitvoert op objectexemplaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Exemplaren verwijderen</i>                                               | Hiermee kunt u alleen objectexemplaren verwijderen. Als u over het recht <i>Objecten verwijderen</i> beschikt, hebt u dit recht niet nodig voor het verwijderen van objectexemplaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Documentexemplaren onderbreken en hervatten</i>                          | Hiermee kunt u actieve documentexemplaren onderbreken en hervatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Exemplaren opnieuw plannen</i>                                           | Hiermee kunt u objectexemplaren opnieuw plannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Opmerkingen toevoegen - BI-commentaar</i>                                | Hiermee kan een gebruiker opmerkingen toevoegen aan een document met behulp van BI-commentaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Opmerkingen verwijderen - BI-commentaar</i>                              | Hiermee kan een gebruiker opmerkingen verwijderen uit een document met behulp van BI-commentaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Door de gebruiker gecreëerde opmerkingen verwijderen - BI-commentaar</i> | Hiermee kan een gebruiker door hemzelf gecreëerde opmerkingen verwijderen uit een document met behulp van BI-commentaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Opmerkingen wijzigen - BI-commentaar</i>                                 | Hiermee kan een gebruiker opmerkingen wijzigen in een document met behulp van BI-commentaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Recht                                                                     | Beschrijving                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Door de gebruiker gecreëerde opmerkingen wijzigen - BI-commentaar</i>  | Hiermee kan een gebruiker door hemzelf gecreëerde opmerkingen wijzigen in een document met behulp van BI-commentaar.  |
| <i>Opmerkingen weergeven - BI-commentaar</i>                              | Hiermee kan een gebruiker opmerkingen weergeven in een document met behulp van BI-commentaar.                         |
| <i>Door de gebruiker gecreëerde opmerkingen weergeven - BI-commentaar</i> | Hiermee kan een gebruiker door hemzelf gecreëerde opmerkingen weergeven in een document met behulp van BI-commentaar. |

## 32.3 Rechten voor specifieke objecttypen

### 32.3.1 Maprechten

Als u het beheer van rechten wilt vereenvoudigen, is het raadzaam om rechten in te stellen voor mappen, zodat beveiligingsinstellingen worden overgenomen door de inhoud van de mappen. Maprechten bestaan uit:

- Algemene rechten voor het mapobject
- Typespecifieke rechten voor de mapinhoud (bijvoorbeeld het recht *De rapportgegevens afdrukken* voor Crystal Reports-rapporten)

### 32.3.2 Categorieën

De rechten in deze sectie zijn algemene rechten die een specifieke betekenis hebben in de context van openbare en persoonlijke categorieën.

#### Opmerking

Objecten in categorieën nemen geen rechten over die zijn ingesteld voor de categorieën.

| Recht                                | Beschrijving                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten toevoegen aan de map</i> | Hiermee maakt u nieuwe categorieën in categorieën. U hebt dit recht niet nodig om objecten toe te voegen aan een categorie.     |
| <i>Objecten bewerken</i>             | Hiermee kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De eigenschappen van categorieën wijzigen</li> </ul> |



| Recht                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>De categorie in een andere categorie plaatsen als subcategorie</li> <li>Objecten toevoegen aan de categorie</li> <li>Objecten uit een categorie verwijderen</li> </ul> <p>Als u een categorie in een andere categorie wilt plaatsen als subcategorie, hebt u ook de volgende rechten nodig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het recht <i>Objecten verwijderen</i> voor de oorspronkelijke categorie</li> <li>Het recht <i>Objecten toevoegen aan de map</i> voor de doelcategorie</li> </ul> |
| <i>Objecten verwijderen</i> | Hiermee kunt u de categorie verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 32.3.3 Desktop Intelligence-documenten

De rechten in deze sectie zijn alleen van toepassing op Desktop Intelligence-documenten.

| Recht                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Zoeklijsten gebruiken</i>                                  | Hiermee kan de gebruiker zoeklijsten gebruiken                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Bestanden downloaden die zijn gekoppeld aan het object</i> | Hiermee kan de gebruiker de bestanden downloaden die zijn gekoppeld aan het object.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>De gegevens van het rapport exporteren</i>                 | Hiermee kan de gebruiker documentgegevens naar Excel-, PDF- en CSV-indeling exporteren. Als u niet over dit recht beschikt, hebt u het recht <i>Opslaan als CSV</i> , <i>Opslaan als Excel</i> of <i>Opslaan als PDF</i> nodig; met deze rechten kunt u documenten alleen in de desbetreffende indeling exporteren. |
| <i>SQL weergeven</i>                                          | Hiermee kan de gebruiker de SQL zien die voor de query is gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>De gegevens van het rapport vernieuwen</i>                 | Hiermee kan de gebruiker documentgegevens vernieuwen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Zoeklijst vernieuwen</i>                                   | Hiermee kan de gebruiker zoeklijsten voor aanwijzingen vernieuwen tijdens het maken van de aanwijzing of tijdens het weergeven van het document. U hebt hiervoor ook het recht <i>Zoeklijsten gebruiken</i> nodig voor het document.                                                                                |

De documentrechten specifiek voor PDF, XLS, Rich Text, Tekst:

| Recht                                | Beschrijving                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten toevoegen aan de map</i> | Hiermee kunnen gebruikers objecten aan een map toevoegen. Dit recht is ook van toepassing op objecten die |

| Recht                                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | zich als mappen gedragen, zoals Postvakken IN, de map Favorieten of objectpakketten.                                                                                                                          |
| <i>Objecten kopiëren naar een andere map</i>                                          | Hiermee kunnen gebruikers kopieën van objecten in andere mappen in de CMS maken. Hiervoor is ook het recht Objecten aan de map toevoegen nodig voor de doelmap.                                               |
| <i>Exemplaren verwijderen</i>                                                         | Hiermee kan de gebruiker alleen objectexemplaren verwijderen. Als de gebruiker over het recht Objecten verwijderen beschikt, is dit recht niet nodig voor het verwijderen van exemplaren.                     |
| <i>Objecten verwijderen</i>                                                           | Hiermee kan de gebruiker deze categorie verwijderen.                                                                                                                                                          |
| <i>Objecten bewerken</i>                                                              | Hiermee kan de gebruiker categorie-eigenschappen wijzigen, de categorie als subcategorie naar een andere categorie verplaatsen, objecten aan de categorie toevoegen of objecten uit de categorie verwijderen. |
| <i>Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen</i>                                  | Hiermee kan de gebruiker alle rechten voor alle gebruikers op dat object wijzigen.                                                                                                                            |
| <i>Documentexemplaren onderbreken en hervatten</i>                                    | Hiermee kan de gebruiker actieve objectexemplaren pauzeren of hervatten.                                                                                                                                      |
| <i>Inhoud herhalen</i>                                                                | Hiermee kan de gebruiker objecten naar een ander systeem in een federatie-implementatie repliceren.                                                                                                           |
| <i>Exemplaren opnieuw plannen</i>                                                     | Hiermee kan de gebruiker objectexemplaren opnieuw plannen.                                                                                                                                                    |
| <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> | Hiermee kan de gebruiker alleen de rechten toekennen, weigeren of instellen op niet-opgegeven die aan de gebruiker zelf zijn toegewezen.                                                                      |
| <i>Documentexemplaren weergeven</i>                                                   | Hiermee kan de gebruiker objectexemplaren weergeven. Dit recht is een basisrecht, dat vereist is voor alle taken die u uitvoert op objectexemplaren.                                                          |
| <i>Objecten weergeven</i>                                                             | Hiermee kan de gebruiker de categorie en subcategorieën weergeven.                                                                                                                                            |

## 32.3.4 Opmerkingen

Door middel van Opmerkingen kunnen gebruikers in de toepassing Discussies commentaar over andere objecten leveren. Opmerkingen worden gegroepeerd in discussiethreads; dit zijn onderliggende objecten van de objecten waarover wordt geschreven. U kunt het gebruik van discussiethreads in de hand houden door rechten in te stellen op objectniveau of op mapniveau.

De rechten in deze sectie zijn alleen van toepassing op Opmerkingen.

| Recht                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discussiethreads toestaan | Hiermee kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Discussiethreads starten en erop reageren</li><li>• Opmerkingen in een discussiethread weergeven</li><li>• Uw Opmerkingen wijzigen en verwijderen</li></ul> |

## 32.3.5 Crystal Reports-rapporten

De rechten in deze sectie zijn alleen van toepassing op Crystal Reports-rapporten.

### **i** Opmerking

Deze rechten gelden uitsluitend voor Crystal Reports-rapporten in de BI-platformomgeving. Wanneer u Crystal Reports-rapporten naar een lokale schijf downloadt, hebben deze rechten geen effect. Om dit te voorkomen, kunt u het recht *Bestanden downloaden die zijn gekoppeld aan het object* weigeren voor het Crystal Reports-rapport.

| Recht                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>De rapportgegevens afdrukken</i>                           | Hiermee kunt u het rapport afdrukken.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>De gegevens van het rapport vernieuwen</i>                 | Hiermee kunt u rapportgegevens vernieuwen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>De gegevens van het rapport exporteren</i>                 | Hiermee kunt u rapportgegevens naar elke gewenste indeling exporteren wanneer u het rapport online weergeeft in de Crystal Reports-viewer.<br><br>Als u rapportgegevens in RPT-indeling wilt exporteren, hebt u ook het recht <i>Bestanden downloaden die zijn gekoppeld aan het object</i> nodig. |
| <i>Bestanden downloaden die zijn gekoppeld aan het object</i> | Hiermee kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Het rapport exporteren in RPT-indeling</li><li>• Het rapport openen in Crystal Reports Designer</li><li>• Het rapport in RPT-indeling plannen naar externe doelen</li></ul>                                              |

## 32.3.6 Web Intelligence-documenten

De rechten in deze sectie zijn alleen van toepassing op Web Intelligence-documenten.

| Recht                        | Beschrijving                          |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Zoeklijsten gebruiken</i> | Hiermee kunt u zoeklijsten gebruiken. |

| Recht                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>De gegevens van het rapport exporteren</i>            | Hiermee kunt u documentgegevens exporteren naar Excel-, PDF- en CSV-indeling. Als u niet over dit recht beschikt, hebt u het recht <i>Opslaan als CSV</i> , <i>Opslaan als Excel</i> of <i>Opslaan als PDF</i> nodig; met deze rechten kunt u documenten alleen in de desbetreffende indeling exporteren. |
| <i>Queryscript - weergeven inschakelen (SQL, MDX...)</i> | Hiermee kunt u queryscripts weergeven (SQL en MDX).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Queryscript - bewerken inschakelen (SQL, MDX...)</i>  | Hiermee kunt u queryscripts bewerken (SQL en MDX). U kunt ook vrije SQL (FHSQL)-gegevensbronnen bewerken.                                                                                                                                                                                                 |
| <i>De gegevens van het rapport vernieuwen</i>            | Hiermee kunt u documentgegevens vernieuwen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Query bewerken</i>                                    | Hiermee kunt u query's in het document bewerken.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Zoeklijst vernieuwen</i>                              | Hiermee kunt u zoeklijsten voor aanwijzingen vernieuwen tijdens het maken van de aanwijzing of tijdens het weergeven van het document. U hebt hiervoor ook het recht <i>Zoeklijsten gebruiken</i> nodig voor het document.                                                                                |
| <i>Opslaan als CSV</i>                                   | Hiermee kunt u documenten uitsluitend exporteren naar CSV-bestanden. Als u het recht <i>De rapportgegevens exporteren</i> hebt voor een document, hebt u dit recht niet nodig.                                                                                                                            |
| <i>Opslaan als Excel</i>                                 | Hiermee kunt u documenten uitsluitend exporteren naar Excel-bestanden. Als u het recht <i>De rapportgegevens exporteren</i> hebt voor een document, hebt u dit recht niet nodig.                                                                                                                          |
| <i>Opslaan als PDF</i>                                   | Hiermee kunt u documenten uitsluitend exporteren naar PDF-bestanden. Als u het recht <i>De rapportgegevens exporteren</i> hebt voor een document, hebt u dit recht niet nodig.                                                                                                                            |
| <i>Verzenden naar</i>                                    | Hiermee kunt u documenten als hyperlinks in een e-mail verzenden, of naar de Scheduler of naar een Postvak IN van het BI-platform verzenden. Met dit recht kunnen gebruikers van Web Intelligence Rich Client ook documenten als e-mailbijlagen verzenden.                                                |

## 32.3.7 Gebruikers en groepen

U kunt rechten instellen voor gebruikers en groepen zoals u dit ook zou doen voor andere objecten in de BI-platformomgeving. De rechten in deze sectie zijn typespecifieke rechten die uitsluitend van toepassing zijn op gebruikers en groepen of algemene rechten die een specifieke betekenis hebben in de context van gebruikers en groepen.

### **i** Opmerking

Gebruikers en subgroepen kunnen rechten overnemen van groeplidmaatschappen.

### **i** Opmerking

Degene die een gebruikersaccount heeft gemaakt, wordt beschouwd als de eigenaar van de account. Nadat de gebruikersaccount echter is gemaakt, wordt de gebruiker voor wie de account is bedoeld ook als eigenaar beschouwd.

| Recht                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten bewerken</i>                | <p>Hiermee kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Eigenschappen van de gebruiker of groep bewerken</li><li>• Groepslidmaatschap beheren</li></ul> <p>Als u een gebruiker of groep aan een andere groep wilt toevoegen, hebt u dit recht nodig voor de gebruiker of de groep en voor de doelgroep.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Gebruikerswachtwoord wijzigen</i>    | <p>Hiermee kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het wachtwoord van uw gebruikersaccount wijzigen. U hebt hiervoor ook het recht <i>Objecten bewerken</i> voor uw gebruikersaccount nodig.</li><li>• Het wachtwoord van de account van een andere gebruiker wijzigen. Hiertoe hebt u ook het recht <i>Objecten bewerken</i> en <i>Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen</i> nodig voor de gebruikersaccount.</li></ul> <div><b>i</b> <b>Opmerking</b><p>Dit recht heeft geen invloed op de volgende wachtwoordinstellingen:</p><p><i>Wachtwoord verloopt nooit</i></p><p><i>Gebruiker moet wachtwoord bij volgende aanmelding wijzigen</i></p><p><i>Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen</i></p></div> <div><b>i</b> <b>Opmerking</b><p>Dit recht is niet van toepassing op gegevensbronreferenties voor SAP BusinessObjects-universes.</p></div> |
| <i>Abonneren op publicaties</i>         | <p>Hiermee kunt u de gebruiker aan de publicatie toevoegen als ontvanger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Plannen namens andere gebruikers</i> | <p>Hiermee kunt u objecten plannen namens een gebruiker, zodat deze de eigenaar van het objectexemplaar wordt. U hebt hiervoor ook het recht <i>Plannen namens andere gebruikers</i> nodig voor het object.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Recht                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gebruikersattributen toevoegen of bewerken</i>                      | Hiermee kunt u de waarde van het e-mailadres van een gebruiker of aangepaste gebruikersattributen wijzigen.<br><br>Dit recht is van toepassing op gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Gebruikersattributen toevoegen of bewerken (recht van eigenaar)</i> | Hiermee kan de eigenaar van een gebruikersobject de waarde van het e-mailadres van de gebruiker of aangepaste gebruikersattributen wijzigen.<br><br>Dit recht is van toepassing op gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i>        | Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject<br><br>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt. |

## 32.3.8 Toegangsniveaus

De rechten in deze sectie zijn alleen van toepassing op toegangsniveaus.



| Recht                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Toegangsniveau gebruiken voor beveiligingstoewijzing</i> | Hiermee kunt u het toegangsniveau toewijzen wanneer u principals toevoegt aan ACL's voor objecten. Hiertoe hebt u ook het recht <i>Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen</i> of <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> nodig voor de principal en het object. In geval het recht <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> is toegekend, moet hetzelfde toegangsniveau ook aan uzelf zijn toegekend voor het object. |

## 32.3.9 Universe-rechten (.unv)

De rechten in deze sectie zijn van toepassing op universes gemaakt met het hulpprogramma voor universe-ontwerp of UNV-universes. De vermelde rechten zijn typespecifieke rechten die uitsluitend van toepassing zijn op universes of algemene rechten die een specifieke betekenis hebben in de context van universes.

### Opmerking

Universe-rechten zijn alleen van toepassing wanneer u universes van de CMS naar het hulpprogramma voor universe-ontwerp importeert. Deze rechten zijn niet van toepassing wanneer de universe is opgeslagen op een lokale schijf.

| Recht                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten toevoegen aan de map</i> | Hiermee kunt u toegangsbeperkingen en objecten toevoegen aan de universe. U hebt hiervoor ook het recht <i>Toegangsbeperkingen bewerken</i> nodig.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Objecten weergeven</i>            | Hiermee hebt u toegang tot de universe en kunt u deze bekijken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Objecten bewerken</i>             | Hiermee kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"><li>• De universe in de CMC of in het hulpprogramma voor universe-ontwerp bewerken.</li><li>• De universe vergrendelen en vergrendeling opheffen</li></ul> Als u de vergrendeling van een universe wilt opheffen, hebt u ook het recht <i>Universe ontgrendelen</i> nodig.                                                        |
| <i>Objecten verwijderen</i>          | Hiermee kunt u de universe verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Objecten vertalen</i>             | Hiermee kunt u vertaalde universe-objectnamen opslaan met het hulpprogramma voor vertaalbeheer. <div> <b>Opmerking</b><br/>U kunt de vertalingen ook opslaan als het recht <i>Objecten bewerken</i> expliciet aan u is toegewezen, zolang het recht <i>Objecten vertalen</i> niet expliciet wordt genegeerd.</div> |
| <i>Nieuwe zoeklijst</i>              | Hiermee kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nieuwe zoeklijsten aan objecten koppelen</li><li>• Bestaande zoeklijsten bewerken</li></ul> <div> <b>Opmerking</b><br/>Dit recht voorkomt niet dat u trapsgewijze zoeklijsten kunt maken.</div>                                          |
| <i>Universe afdrukken</i>            | Hiermee kunt u de universe afdrukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Tabel- of objectwaarden tonen</i> | Hiermee kunt u de waarden weergeven die zijn gekoppeld aan tabellen of objecten in de universe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Toegangsbeperkingen bewerken</i>  | Hiermee kunt u toegangsbeperkingen (overloads) voor de universe bewerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Recht                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Universe ontgrendelen</i>                           | <p>Hiermee kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De universe ontgrendelen als deze is vergrendeld door een andere gebruiker</li> <li>• De universe uit de CMS exporteren</li> </ul> <p>Als u de vergrendeling van een universe wilt opheffen, hebt u ook het recht <i>Objecten bewerken</i> nodig.</p> |
| <i>Gegevenstoegang</i>                                 | <p>Hiermee kunt u gegevens ophalen uit de universe en documenten vernieuwen die op de universe zijn gebaseerd. U hebt dit recht hiertoe ook nodig voor het hulpprogramma voor universe-ontwerp, het document en de universe-verbinding.</p>                                                                                             |
| <i>Query's maken en bewerken op basis van universe</i> | <p>Hiermee kunt u documenten maken en query's bewerken die op de universe zijn gebaseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

## 32.3.10 Universe-rechten (.unx)

De rechten in deze sectie zijn van toepassing op universes gemaakt met het hulpprogramma voor informatieontwerp of UNV-universes. De vermelde rechten zijn typespecifieke rechten die uitsluitend van toepassing zijn op universes of algemene rechten die een specifieke betekenis hebben in de context van universes.

### Opmerking

Universe-rechten zijn alleen van toepassing op universes die naar een gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd. Deze rechten zijn niet van toepassing wanneer de universe is opgeslagen in een lokale map.

| Recht                       | Beschrijving                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten weergeven</i>   | Hiermee hebt u toegang tot de universe en kunt u deze bekijken.                                                                                                           |
| <i>Objecten bewerken</i>    | Hiermee kunt u de universe opnieuw publiceren.                                                                                                                            |
| <i>Objecten verwijderen</i> | Hiermee kunt u de universe verwijderen.                                                                                                                                   |
| <i>Universe ophalen</i>     | Hiermee kunt u een gepubliceerde universe ophalen en de onderliggende bronnen (bedrijfslaag en gegevensverzameling) bewerken in het hulpprogramma voor informatieontwerp. |



| Recht                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Voor het hulpprogramma voor informatieontwerp moet het toepassingsrecht <i>Universes ophalen</i> verleend zijn.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <i>Beveiligingsprofielen bewerken</i>                       | <p>Hiermee kunt u beveiligingsprofielen invoegen, bewerken en verwijderen voor de universe in de beveiligingseditor van het hulpprogramma voor informatieontwerp.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Dit recht is niet vereist voor het bekijken van beveiligingsprofielen of het wijzigen van aggregatieopties voor beveiligingsprofielen.</p> |
| <i>Beveiligingsprofielen toewijzen</i>                      | <p>Hiermee kunt u beveiligingsprofielen toewijzen en ongedaan maken voor gebruikers en groepen in de beveiligingseditor van het hulpprogramma voor informatieontwerp.</p>                                                                                                                                                                     |
| <i>Gegevenstoegang</i>                                      | <p>Hiermee kunt u gegevens ophalen uit de universe en documenten vernieuwen die op de universe zijn gebaseerd.</p> <p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp kunt u met dit recht een voorbeeld van de resultatenreeks bekijken in het queryvenster.</p>                                                                                 |
| <i>Query's maken en bewerken op basis van deze universe</i> | <p>Hiermee kunt u query's maken en bewerken die op de universe zijn gebaseerd.</p> <p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp kunt u met dit recht het queryvenster openen en een query over de universe uitvoeren.</p>                                                                                                                   |
| <i>Opslaan voor alle gebruikers</i>                         | <p>Hiermee kunt u de universe voor alle gebruikers opslaan.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Voor het hulpprogramma voor informatieontwerp moet ook het toepassingsrecht <i>Opslaan voor alle gebruikers</i> aan u verleend zijn.</p>                                                                                                         |

### 32.3.11 Toegangsniveaus voor universe-objecten

Wanneer gebruikers een universe maken met behulp van het hulpprogramma voor universe-ontwerp of een bedrijfslaag met het hulpprogramma voor informatieontwerp wordt er toegang op objectniveau toegewezen aan elk object in de universe. De toegangsniveaus voor objecten zijn:

Openbaar (standaard)

Beheerd

Beperkt

Vertrouwelijk

Persoonlijk

Zodra de universe in de gegevensopslagruimte gepubliceerd is, kunt u toegang verlenen aan universe-objecten op basis van toegangsniveaus voor objecten die zijn toegewezen in de toepassing. U kunt bijvoorbeeld het toegangsniveau Openbaar toewijzen aan de groep iedereen. Hiermee kunnen gebruikers in de groep iedereen de objecten zien in de universe die als Openbaar gekenmerkt is.

Elk toegangsniveau voor objecten biedt meer beveiligingsinstellingen dan het vorige niveau. Openbaar is het laagste niveau. Principals waaraan het toegangsniveau Openbaar verleend is, kunnen alleen objecten zien die als Openbaar gekenmerkt zijn. Principals waaraan het toegangsniveau Beheerd verleend is, kunnen objecten zien die als Openbaar of als Beheerd gekenmerkt zijn. Privé is het hoogste beveiligingsniveau en verleent principals toegang tot alle toegangsniveaus voor objecten, oftewel alle objecten in de universe.

#### Opmerking

Beveiligingsinstellingen voor toegang op objectniveau prevaleren boven beveiligingsinstellingen die door de universe zijn overgenomen.

#### Opmerking

Voor UNX-universes wordt er rekening gehouden met de beveiligingsinstellingen voor toegang op objectniveau en met de objectbeveiliging die door het beveiligingsprofiel is gedefinieerd. Zie de *Gebruikershandleiding Hulpprogramma voor informatieontwerp* voor meer informatie over beveiligingsprofielen.

## Verwante informatie

[Toegangsniveaus voor universe-objecten toewijzen \[pagina 966\]](#)

### 32.3.11.1 Toegangsniveaus voor universe-objecten toewijzen

Als u beveiliging voor universe-objecten wilt instellen op objectniveau, hebt u het recht *Rechten van gebruikers voor objecten wijzigen* nodig voor de universe.

1. Selecteer de universe in het gebied *Universes* van de CMS.
2. Klik op  *Actie*  *Universe-beveiliging* .
3. In het dialoogvenster *Universe-beveiliging* voor de gebruiker of groep, selecteert u het toegangsniveau voor objecten in de keuzelijst *Beveiliging op objectniveau*

## 32.3.12 Verbindingsrechten

De rechten in deze sectie zijn typespecifieke rechten die van toepassing zijn op universe-verbindingen of algemene rechten die een specifieke betekenis hebben in de context van universe-verbindingen. Deze rechten zijn van toepassing op verbindingen die in de gegevensopslagruimte zijn gepubliceerd.

### Relationele verbindingrechten

| Recht                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten weergeven</i>                           | Hiermee kunt u de verbinding weergeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Objecten bewerken</i>                            | Hiermee kunt u de verbindingsparameters bewerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Verbinding lokaal downloaden</i>                 | <p>Hiermee kunt u universes die op de verbinding in Web Intelligence Rich Client zijn gemaakt, in offline-modus gebruiken.</p> <p>Hiermee kunt u het lokale middleware-stuurprogramma in het hulpprogramma voor informatieontwerp gebruiken. Hiervoor selecteert u de lokale middleware-optie in de voorkeuren van het hulpprogramma voor informatieontwerp, omdat query's bij de database anders de servermiddleware gebruiken.</p> <p>U hebt dit recht ook nodig om een beveiligde verbinding in het hulpprogramma voor informatieontwerp te bewerken.</p> |
| <i>Objecten verwijderen</i>                         | Hiermee kunt u de verbinding verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Objecten kopiëren naar een andere map</i>        | Hiermee kunt u de verbinding van de ene map naar de andere kopiëren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Gegevenstoegang</i>                              | <p>Hiermee kunt u inhoud ophalen uit de database die voor de verbinding is opgegeven.</p> <p>In het hulpprogramma voor informatieontwerp kunt u met dit recht door de tabelgegevens van de verbinding en de editors van gegevensverzamelingen bladeren. Hiermee kunt u ook een voorbeeld van de resultatenreeks weergeven in het queryvenster.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Verbinding gebruiken voor databaseprocedures</i> | <p>Hiermee kunt u de databaseprocedures gebruiken in de database die voor de universeverbinding is opgegeven.</p> <div><p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p><p>Dit recht is alleen van toepassing op UNV-universes.</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## OLAP-verbindingsrechten

| Recht                                        | Beschrijving                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecten weergeven</i>                    | Hiermee kunt u de verbinding weergeven.                                                                                |
| <i>Objecten bewerken</i>                     | Hiermee kunt u de verbindingsparameters bewerken in de verbindingseditor van het hulpprogramma voor informatieontwerp. |
| <i>Objecten verwijderen</i>                  | Hiermee kunt u de verbinding verwijderen.                                                                              |
| <i>Objecten kopiëren naar een andere map</i> | Hiermee kunt u de verbinding van de ene map naar de andere kopiëren.                                                   |

## 32.3.13 Toepassingen

### 32.3.13.1 CMC

| Recht                                                         | Beschrijving                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Aanmelden bij de CMC en dit object in de CMC weergeven</i> | Hiermee kan een gebruiker zich bij de CMC aanmelden               |
| <i>Toegang toestaan tot exemplaarbeheer</i>                   | Hiermee krijgt een gebruiker toegang tot Exemplaarbeheer          |
| <i>Toegang toestaan tot relatiequery</i>                      | Hiermee kan een gebruiker relatiequery's uitvoeren in de CMC      |
| <i>Toegang toestaan tot beveiligingsquery</i>                 | Hiermee kan een gebruiker beveiligingsquery's uitvoeren in de CMC |

### 32.3.13.2 BI-startpunt

| Recht                                                 | Beschrijving                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ordenen</i>                                        | Hiermee kan een gebruiker objecten verplaatsen en kopiëren, objecten aan de map Favorieten toevoegen en snelkoppelingen naar objecten maken |
| <i>Verzenden naar Postvak IN van Business Objects</i> | Hiermee kan een gebruiker objecten naar de Postvakken IN van ontvangers in BI zenden                                                        |

| Recht                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Verzenden naar e-maildoel</i>      | Hiermee kan een gebruiker objecten aan ontvangers zenden via e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Verzenden naar bestandslocatie</i> | Hiermee kan een gebruiker objecten naar een bestandslocatie zenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Verzenden naar FTP-locatie</i>     | Hiermee kan een gebruiker objecten naar een FTP-locatie zenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Verzenden naar SFTP-locatie</i>    | Hiermee kan een gebruiker objecten naar een SFTP-locatie verzenden. SFTP-doel heeft soortgelijke eigenschappen als de FTP-doelpagina met een aanvullende fingerprintoptie die door de gebruiker moet worden opgegeven. De fingerprintoptie is bij elke SFTP-server beschikbaar in de eigenschappen. Matching/validatie van de fingerprint wordt in de backend uitgevoerd door CMS. |
| <i>Verzenden naar StreamWork</i>      | Hiermee kan een gebruiker objecten naar StreamWork verzenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 32.3.13.2.1 Rechten voor samenwerkingstoepassingen

Deze rechten zijn van toepassing op SAP Jam of SAP StreamWork, als de toepassing in het BI-platform wordt geconfigureerd.

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Opmerkingen maken over documenten van eigenaar</i>           | Hiermee kan een gebruiker commentaar geven op documenten en exemplaren waarvan de gebruiker eigenaar is                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Opmerkingen weergeven over documenten van eigenaar</i>       | Hiermee kan een gebruiker commentaar op documenten en exemplaren waarvan de gebruiker eigenaar is, weergeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing.</p> |

### 32.3.13.3 BI-werkruimten

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>BI-werkruimten maken en bewerken</i>                         | Hiermee kan een gebruiker nieuwe BI-werkruimten maken en bestaande BI-werkruimten bewerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Modules maken en bewerken</i>                                | Hiermee kan een gebruiker nieuwe modules maken en bestaande modules bewerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>BI-werkruimten bewerken</i>                                  | Hiermee kan een gebruiker bestaande BI-werkruimten bewerken (maar stelt een gebruiker niet in staat om nieuwe werkruimten te maken)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.4 Desktop Intelligence

| Recht                                              | Beschrijving                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Verbindingen maken en bewerken</i>              | Hiermee kan een gebruiker een nieuwe verbinding maken of een bestaande verbinding bewerken                                                                    |
| <i>Manipulatie van gegevensbron</i>                | Hiermee kan een gebruiker een query bewerken of de universe wijzigen waarop de query is gebaseerd                                                             |
| <i>Vrije SQL bewerken</i>                          | Als een gebruiker het recht <i>Vrije SQL gebruiken</i> heeft, kan deze gebruiker een query bewerken waarin vrije-SQL-scripts als gegevensbron worden gebruikt |
| <i>Vrije SQL gebruiken</i>                         | Hiermee kan een gebruiker een query maken met vrije-SQL-scripts als gegevensbron                                                                              |
| <i>Documentenlijst en categorieën vernieuwen</i>   | Hiermee kan een gebruiker de documentenlijst vernieuwen                                                                                                       |
| <i>Documenten naar gegevensopslagruimte sturen</i> | Hiermee kan een gebruiker een document in de CMS publiceren naar de Openbare map of de Persoonlijke mappen                                                    |

| Recht                                           | Beschrijving                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Documenten verzenden via e-mail</i>          | Hiermee kan een gebruiker documenten als bijlage bij een e-mailbericht versturen vanuit de toepassing Desktop Intelligence |
| <i>Documenten ophalen</i>                       | Hiermee kan een gebruiker een document uit de CMS importeren                                                               |
| <i>VBA-code uitvoeren</i>                       | Hiermee kan een gebruiker VBA-code uitvoeren                                                                               |
| <i>Invoegtoepassingen installeren</i>           | Hiermee kan een gebruiker VBA-invoegtoepassingen installeren of verwijderen.                                               |
| <i>Alle bedrijfscategorieën beheren</i>         | Hiermee kan een gebruiker documenten in de categorie maken, bewerken of verwijderen                                        |
| <i>Mijn bedrijfscategorieën beheren</i>         | Hiermee kan een gebruiker bedrijfscategorieën maken, bewerken en verwijderen in de toepassing Desktop Intelligence         |
| <i>Analyseniveaus bewerken</i>                  | Hiermee kan een gebruiker het bereik van analyse bewerken                                                                  |
| <i>In de modus Analyse werken</i>               | Hiermee kan een gebruiker details in rapporten analyseren                                                                  |
| <i>In de modus Rapportstructuur werken</i>      | Hiermee kan een gebruiker het venster Rapportstructuur gebruiken                                                           |
| <i>VBA-code bewerken</i>                        | Hiermee kan een gebruiker VBA-macro's in rapporten bewerken                                                                |
| <i>Euro Converter</i>                           | Hiermee kan een gebruiker valutacijfers in rapporten van en naar euro converteren                                          |
| <i>Naar Klembord kopiëren</i>                   | Hiermee kan een gebruiker documentinhoud knippen en kopiëren                                                               |
| <i>Analyseren in</i>                            | Hiermee kan een gebruiker verder in een rapport analyseren door nieuwe gegevens op te halen                                |
| <i>Euro Converter omrekeningskoers bewerken</i> | Hiermee kan een gebruiker de eurowisselkoers bewerken die door de functie Euro Converter wordt gebruikt                    |
| <i>Desktop Intelligence-rapportinteractie</i>   | Hiermee kan een gebruiker afzonderlijke elementen in een rapport knippen, kopiëren, leegmaken, dupliceren en verwijderen   |
| <i>Desktop Intelligence-documentinteractie</i>  | Hiermee kan een gebruiker een rapport in een document dupliceren, invoegen of verwijderen, of de naam ervan wijzigen       |

| Recht                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Documenten afdrukken</i>                     | Hiermee kan een gebruiker een document afdrukken                                                                                                                                                       |
| <i>Desktop Intelligence-document vernieuwen</i> | Hiermee kan een gebruiker Desktop Intelligence-inhoud vernieuwen                                                                                                                                       |
| <i>Sjablonen gebruiken</i>                      | Hiermee kan een gebruiker een rapport maken met een sjabloon en een sjabloon op bestaande inhoud in een rapport toepassen                                                                              |
| <i>Sjablonen maken</i>                          | Hiermee kan een gebruiker een document als sjabloon opslaan                                                                                                                                            |
| <i>Documenten voor alle gebruikers opslaan</i>  | Hiermee kan een gebruiker een document opslaan zonder beveiligingsbeperkingen voor offline gebruik, om alle gebruikers in staat te stellen het document weer te geven wanneer het lokaal is opgeslagen |
| <i>Desktop Intelligence-documenten maken</i>    | Hiermee kan een gebruiker een nieuwe document maken                                                                                                                                                    |
| <i>Desktop Intelligence-documenten opslaan</i>  | Hiermee kan een gebruiker een document lokaal opslaan                                                                                                                                                  |
| <i>Documenten verzenden naar Postvak IN</i>     | Hiermee kan een gebruiker een document verzenden naar een Postvak IN van een BI-startpunt                                                                                                              |
| <i>Gebruikersobjecten gebruiken</i>             | Hiermee kan een gebruiker gebruikersobjecten maken, bewerken en verwijderen                                                                                                                            |
| <i>Zoeklijst vernieuwen</i>                     | Hiermee kan een gebruiker zoeklijsten vernieuwen                                                                                                                                                       |
| <i>Zoeklijsten gebruiken</i>                    | Hiermee kan een gebruiker zoeklijsten in een document maken en vernieuwen                                                                                                                              |
| <i>Zoeklijst bewerken</i>                       | Hiermee kan een gebruiker zoeklijsten bewerken die in een universe zijn gedefinieerd                                                                                                                   |
| <i>Query's gebruiken</i>                        | Hiermee kan een gebruiker nieuwe query's maken op basis van een universe                                                                                                                               |
| <i>Query's bewerken</i>                         | Hiermee kan een gebruiker query's bewerken op basis van een universe                                                                                                                                   |
| <i>SQL weergeven</i>                            | Hiermee kan een gebruiker de SQL zien die voor een query is gegenereerd                                                                                                                                |
| <i>Query SQL bewerken</i>                       | Hiermee kan een gebruiker de SQL wijzigen die voor een query is gegenereerd                                                                                                                            |
| <i>SQL altijd opnieuw genereren</i>             | Hiermee kunnen query's bij elke vernieuwing opnieuw worden gegenereerd                                                                                                                                 |



| Recht                                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Opgeslagen procedures gebruiken</i>                                                | Hiermee kan een gebruiker een rapport maken met een opgeslagen procedure als gegevensbron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Opgeslagen procedures bewerken</i>                                                 | Hiermee kan een gebruiker parameters in opgeslagen procedures bewerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Persoonlijke gegevensbestanden gebruiken</i>                                       | Hiermee kan een gebruiker een rapport maken met Excel-, dBase- of ASCII-tekstbestanden als gegevensbron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Persoonlijke gegevensbestanden bewerken</i>                                        | Hiermee kan een gebruiker de persoonlijke gegevensbron bewerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>De rechten die gebruikers hebben voor objecten, op een veilige manier wijzigen</i> | Hiermee kan een gebruiker toegangsrechten verlenen, intrekken en niet-gespecificeerde verleende rechten herstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>De rechten aanpassen die gebruikers op dit object hebben</i>                       | Hiermee kan een gebruiker de toegangsrechten wijzigen voor elke gebruiker van een bepaald object                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Dit object bewerken</i>                                                            | Hiermee kan een gebruiker de toepassingseigenschappen in de CMC wijzigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Aanmelden bij Desktop Intelligence en dit object in de CMC weergeven</i>           | Hiermee kan een gebruiker zich bij Desktop Intelligence aanmelden en het object in de CMC weergeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i>                       | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.5 Web Intelligence

De toegangsrechten in deze sectie zijn van toepassing op de toepassing SAP BusinessObjects Web Intelligence (inclusief de Rich Client-interface) en kunnen van invloed zijn op de viewers en queryvensters in deze toepassing.

| Recht                                                        | Beschrijving                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gegevens - gegevenstracering inschakelen</i>              | Hiermee kan een gebruiker gewijzigde gegevens traceren                   |
| <i>Gegevens - opmaak van gewijzigde gegevens inschakelen</i> | Hiermee kan een gebruiker een opmaak selecteren voor gewijzigde gegevens |

| Recht                                                              | Beschrijving                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Desktopinterface - Web Intelligence Desktop inschakelen</i>     | Hiermee kan een gebruiker de Web Intelligence Desktop-interface gebruiken                                                             |
| <i>Desktopinterface - documenten exporteren</i>                    | Hiermee kan een gebruiker documenten exporteren naar de CMS in de Web Intelligence Desktop-interface                                  |
| <i>Desktopinterface - documenten importeren</i>                    | Hiermee kan een gebruiker documenten importeren uit de CMS in de Web Intelligence Desktop-interface                                   |
| <i>Desktopinterface - installeren vanuit BI-startpunt</i>          | Hiermee kan een gebruiker de Web Intelligence Desktop-interface downloaden uit het BI-startpunt                                       |
| <i>Desktopinterface - documenten afdrukken</i>                     | Hiermee kan een gebruiker documenten uit de Web Intelligence Desktop-interface afdrukken                                              |
| <i>Desktopinterface - documentbeveiliging verwijderen</i>          | Hiermee kan een gebruiker de documentbeveiliging uit de Web Intelligence Desktop-interface verwijderen                                |
| <i>Desktopinterface - document opslaan voor alle gebruikers</i>    | Hiermee kan een gebruiker documenten uit de Web Intelligence Desktop-interface voor alle gebruikers opslaan                           |
| <i>Desktopinterface - documenten lokaal opslaan</i>                | Hiermee kan een gebruiker documenten op een lokale schijf opslaan in de Web Intelligence Desktop-interface                            |
| <i>Desktopinterface - verzenden per e-mail</i>                     | Hiermee kan een gebruiker documenten in een e-mailbericht verzenden vanuit de Web Intelligence Desktop-interface                      |
| <i>Desktopinterface - lokale gegevensproviders inschakelen</i>     | Hiermee kan een gebruiker persoonlijke gegevensproviders in de Web Intelligence Desktop-interface gebruiken                           |
| <i>Documenten - automatisch vernieuwen bij openen uitschakelen</i> | Hiermee wordt voorkomen dat documenten, wanneer ze worden geopend, automatisch worden vernieuwd                                       |
| <i>Documenten - automatisch opslaan inschakelen</i>                | Hiermee wordt het automatisch opslaan van documenten ingeschakeld, als automatisch opslaan in de CMC is geactiveerd door de beheerder |
| <i>Documenten - maken inschakelen</i>                              | Hierdoor is een gebruiker in staat om nieuwe documenten te maken                                                                      |
| <i>Documenten - publicatie- en inhoudsbeheer inschakelen</i>       | Hiermee kan een gebruiker een document in de CMS publiceren                                                                           |
| <i>Interactief: Rapportage - Signalen maken en bewerken</i>        | Hiermee kan een gebruiker signalen maken en bewerken in de interactieve viewer                                                        |
| <i>Interfaces - Rich Internet Application inschakelen</i>          | Hiermee kan een gebruiker de weergave- en bewerkingsinterface in de Rich Internet Application gebruiken                               |

| Recht                                                                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | De Rich Internet Application heette in eerdere releases Java-rapportvenster.                                                                                                              |
| <i>Interfaces - interface voor webweergave inschakelen</i>                                  | Hiermee kan een gebruiker de Interface voor webweergave gebruiken<br><br>De Interface voor webweergave heette in eerdere releases de DHTML-viewer.                                        |
| <i>Interfaces - webqueryvenster inschakelen</i>                                             | Hiermee kan een gebruiker het webqueryvenster gebruiken<br><br>Het webqueryvenster heette in eerdere releases Query - HTML.                                                               |
| <i>Algemeen - 'Mijn voorkeuren' bewerken</i>                                                | Hiermee kan een gebruiker voorkeuren in het BI-startpunt bewerken.                                                                                                                        |
| <i>Algemeen - snelmenu's inschakelen</i>                                                    | Hiermee kan een gebruiker contextmenu's gebruiken                                                                                                                                         |
| <i>Linkervenster- samenvatting van document inschakelen</i>                                 | Hiermee kan een gebruiker de documentsamenvatting in het linkervenster weergeven                                                                                                          |
| <i>Linkervenster - documentstructuur en filters inschakelen</i>                             | Hiermee kan een gebruiker de documentstructuur en filters in het linkervenster weergeven                                                                                                  |
| <i>Queryscript - bewerken inschakelen (SQL, MDX...)</i>                                     | Hiermee kan een gebruiker SQL- en MDX-queryscripts bewerken                                                                                                                               |
| <i>Queryscript - weergave inschakelen (SQL, MDX...)</i>                                     | Hiermee kan een gebruiker SQL- en MDX-queryscripts weergeven                                                                                                                              |
| <i>Rapportage - onderverdelingen maken en bewerken</i>                                      | Hiermee kan een gebruiker onderverdelingen maken en bewerken                                                                                                                              |
| <i>Rapportage - regels voor voorwaardelijke opmaak maken en bewerken</i>                    | Hiermee kan een gebruiker regels voor voorwaardelijke opmaak maken en bewerken                                                                                                            |
| <i>Rapportage - vooraf gedefinieerde berekeningen maken en bewerken</i>                     | Hiermee kan een gebruiker vooraf gedefinieerde berekeningen maken en bewerken                                                                                                             |
| <i>Rapportage - invoerbesturingselementen maken en bewerken</i>                             | Hiermee kan een gebruiker invoerbesturingselementen maken en bewerken                                                                                                                     |
| <i>Rapportage - rapportfilters maken en bewerken en invoerbesturingselementen gebruiken</i> | Hiermee kan een gebruiker rapportfilters en invoerbesturingselementen maken en bewerken (venster Invoerbesturingselementen in linkervenster wordt niet weergegeven wanneer uitgeschakeld) |
| <i>Rapportage - sorteerbewerkingen maken en bewerken</i>                                    | Hiermee kan een gebruiker sorteringen maken en bewerken                                                                                                                                   |

| Recht                                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Rapportage - formules en variabelen maken</i>                                      | Hiermee kan een gebruiker formules en variabelen maken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Rapportage - opmaak inschakelen</i>                                                | Hiermee kan een gebruiker de opmaak van rapporten bewerken<br><br>Zonder dit toegangsrecht is de ontwerp- en gegevensmodus niet beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Rapportage - samengevoegde dimensies inschakelen</i>                               | Hiermee kan een gebruiker met behulp van samengevoegde dimensies gegevens in rapporten en in gegevensbeheer synchroniseren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Rapportage - rapporten, tabellen, diagrammen en cellen invoegen en verwijderen</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee kan een gebruiker rapporten, tabellen, diagrammen en cellen invoegen en verwijderen</li> <li>Hiermee wordt de dupliceringswerkstroom ingeschakeld (kopiëren/plakken)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Delen - gedeelde elementen publiceren</i>                                          | Hiermee kan een gebruiker gedeelde elementen maken in een document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Delen - gedeelde elementen invoegen</i>                                            | Hiermee kan een gebruiker gedeelde elementen toevoegen in een document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i>                       | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

## 32.3.13.6 Strategy Builder

Deze toegangsrechten zijn van toepassing op Strategy Builder en kunnen invloed hebben op doelstellingsbeheer in Performance Manager of op bepaalde functies in Strategy Builder.

| Recht                                                | Beschrijving                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Doelstellingen maken, wijzigen of verwijderen</i> | Hiermee kan een gebruiker in Performance Manager doelstellingen toevoegen, bewerken of verwijderen               |
| <i>Doelstellingen weergeven</i>                      | Hiermee kan een gebruiker doelstellingen bekijken in Analytics                                                   |
| <i>Toegang tot Doelstellingsbeheer</i>               | Hiermee kan een gebruiker doelstellingen bekijken op de pagina <i>Doelstellingsbeheer</i> in Performance Manager |

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Doelstellingen publiceren</i>                                | Hiermee kan een gebruiker doelstellingen publiceren in Performance Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Toegang tot Strategy Builder</i>                             | Hiermee krijgt een gebruiker toegang tot Strategy Builder in Performance Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Functies maken, wijzigen of verwijderen</i>                  | Hiermee kan een gebruiker de functies beheren die worden gebruikt om doelstellingen en meetwaarden voor bepaalde doelgroepen in Strategy Builder te publiceren                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Strategieën maken, wijzigen of verwijderen</i>               | Hiermee kan een gebruiker strategieën maken voor het koppelen van functies en voor het publiceren van doelstellingen en meetwaarden in Strategy Builder                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.7 Hulpprogramma voor universeontwerp

| Recht                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Universe-integriteit controleren</i>            | Hiermee kan een gebruiker de integriteit van universes controleren                                                                                                                          |
| <i>Structuurvenster vernieuwen</i>                 | Hiermee kan een gebruiker het structuurvenster vernieuwen                                                                                                                                   |
| <i>Tabelbrowser gebruiken</i>                      | Hiermee kan een gebruiker databasegegevens bekijken met behulp van de tabelbrowser                                                                                                          |
| <i>Universebeperkingen toepassen</i>               | Hiermee kan een gebruiker vooraf gedefinieerde universebeperkingen toepassen op gebruikers van een geïmporteerde universe.                                                                  |
| <i>Universe koppelen</i>                           | Hiermee kan een gebruiker twee universes koppelen en de onderdelen delen                                                                                                                    |
| <i>Verbindingen maken, wijzigen of verwijderen</i> | Hiermee kan een gebruiker universe-verbindingen maken, wijzigen en verwijderen die in de gegevensopslagruimte van het BI-platform zijn opgeslagen als persoonlijke of gedeelde verbindingen |

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.8 Hulpprogramma voor informatieontwerp

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Beveiligingsprofielen beheren</i>                            | <p>Hiermee kan een gebruiker de beveiligingseditor openen</p> <p>Als u met beveiligingsprofielen wilt werken, moet u ook rechten hebben voor de universe.</p>                                                                                                                                                                                    |
| <i>Projecten delen</i>                                          | <p>Hiermee kan een gebruiker een lokaal project delen en een gedeeld project synchroniseren met het lokale project</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Verbindingen maken, wijzigen of verwijderen</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kan een gebruiker beveiligde verbindingen maken in en verwijderen uit de weergave Gepubliceerde bronnen</li> <li>• Hiermee kan een gebruiker verbindingen bewerken in de verbindingeditor</li> <li>• Hiermee kan een gebruiker verbindingen naar een gegevensopslagruimte publiceren</li> </ul> |
| <i>Universes publiceren</i>                                     | <p>Hiermee kan een gebruiker universes naar een gegevensopslagruimte publiceren</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Universes ophalen</i>                                        | <p>Hiermee kan een gebruiker gepubliceerde universes ophalen in een lokaal project dat zal worden bewerkt</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Opslaan voor alle gebruikers</i>                             | <p>Hiermee kan een gebruiker voor alle gebruikers opslaan bij het ophalen van universes</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Statistieken berekenen</i>                                   | <p>Hiermee kan een gebruiker tabellen en kolommen selecteren waarvoor statistieken moeten worden berekend en gepubliceerd</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in</p>                                                                                                                                   |

| Recht | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt. |

### 32.3.13.9 Widgets voor het BI-platform

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Explorer gebruiken</i>                                       | Hiermee kan een gebruiker Documentenlijstverkenner gebruiken om door de inhoud van alle verbonden BI-platformservers te bladeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Zoeken gebruiken</i>                                         | Hiermee kan een gebruiker Inhoud zoeken gebruiken om tegelijkertijd in alle gegevensopslagruimten van verbonden BI-platforms te zoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.10 Meldingen

| Recht                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Meldingen activeren</i> | <p>Hiermee kan een gebruiker meldingsgebeurtenissen activeren. Om een melding voor een document te activeren, zijn tevens de volgende rechten vereist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De rechten "Weergeven" en "Plannen" voor het document</li> <li>• De rechten "Weergeven" en "Activeren" voor de bijbehorende gebeurtenis</li> </ul> |

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Abonneren op objecten</i>                                    | <p>Hiermee kan een gebruiker zich op een meldingsgebeurtenis abonneren. Om zich op een gebeurtenis te abonneren, zijn tevens de volgende rechten vereist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het recht "Weergeven" voor de bijbehorende gebeurtenis</li> <li>• Het recht "Abonneren" voor het eigen account van de gebruiker</li> </ul> <p>Om zich op een melding in een document te abonneren, zijn tevens de volgende rechten vereist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het recht "Weergeven" voor het document</li> <li>• Het recht "Exemplaar weergeven" voor het document</li> <li>• Het recht "Weergeven" voor de bijbehorende gebeurtenis</li> <li>• Het recht "Abonneren" voor het eigen account van de gebruiker</li> </ul> |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 32.3.13.11 Explorer

| Recht                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven</i>       | Hiermee kan een gebruiker zich bij Explorer aanmelden en objecten in de CMC weergeven                                                                                                          |
| <i>Informatieruimten verkennen</i>                                    | <p>Hiermee kan een gebruiker een informatieruimte verkennen.</p> <p>Om zich bij Explorer aan te melden is ook het recht "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC bekijken" vereist.</p> |
| <i>Informatieruimten verkennen: exporteren naar bladwijzer/e-mail</i> | Hiermee kan een gebruiker bladwijzers maken en bladwijzers per e-mail verzenden, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:                                                            |



| Recht                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten verkennen"</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <i>Informatieruimten verkennen: exporteren naar CSV</i>              | <p>Hiermee kan een gebruiker het resultaat van een verkenning naar een CSV- of Excel-bestand exporteren, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten verkennen"</li> </ul> |
| <i>Informatieruimten verkennen: exporteren naar afbeelding</i>       | <p>Hiermee kan een gebruiker het resultaat van een verkenning als afbeelding exporteren, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten verkennen"</li> </ul>                 |
| <i>Informatieruimten verkennen: exporteren naar Web Intelligence</i> | <p>Hiermee kan een gebruiker het resultaat van een verkenning als query exporteren, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten verkennen"</li> </ul>                      |
| <i>Informatieruimten beheren</i>                                     | <p>Hiermee kan een gebruiker toegang krijgen tot het menu <i>Ruimten beheren</i> en de daarbij behorende taken uitvoeren, indien gecombineerd met het recht "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</p>                                                                                              |
| <i>Informatieruimten beheren: een nieuwe ruimte maken</i>            | <p>Hiermee kan een gebruiker een nieuwe informatieruimte maken, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten beheren"</li> </ul>                                            |
| <i>Informatieruimten beheren: een ruimte aanpassen</i>               | <p>Hiermee kan een gebruiker een informatieruimte wijzigen of verwijderen, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten beheren"</li> </ul>                                 |

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Informatieruimten beheren: indexering plannen</i>            | <p>Hiermee kan een gebruiker indexering plannen voor gegevens in informatieruimten, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten beheren"</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| <i>Informatieruimten beheren: indexering starten</i>            | <p>Hiermee kan een gebruiker een indexering uitvoeren voor gegevens in informatieruimten, indien gecombineerd met de volgende extra rechten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aanmelden bij Explorer en dit object in de CMC weergeven"</li> <li>• "Informatieruimten beheren"</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

### 32.3.13.12 SAP BusinessObjects Mobile

| Recht                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aanmelden bij de SAP BusinessObjects Mobile-toepassing</i> | <p>Hiermee kan een gebruiker zich vanuit de Mobile-toepassing bij het BI-platform aanmelden en documenten bekijken</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Abonneren op documentmeldingen</i>                         | <p>Hiermee kan een gebruiker zich abonneren op meldingen voor documenten en terugkerende exemplaren</p> <p>Als een gebruiker dit recht in het verleden heeft gehad, kan deze gebruiker nog steeds meldingen uit een abonnement ontvangen, zelfs als de gebruiker dit recht niet meer bezit. Gebruikers moeten het abonnement op een melding expliciet opzeggen als ze deze melding niet meer wilt ontvangen.</p> <p>Om zich te abonneren op documentmeldingen en terugkerende exemplaren voor plannings, moet een gebruiker het toegangsrecht "Volledig beheer" hebben voor</p> |

| Recht                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | de map <i>Systeemgebeurtenissen</i> , onder <i>Gebeurtenissen</i> in de CMC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Documenten opslaan in lokale opslagruimte van apparaat</i>   | <p>Hiermee kan een gebruiker documenten op een mobiel apparaat opslaan</p> <p>Als een gebruiker het recht "Documenten lokaal op het apparaat opslaan" in het verleden heeft gehad en documenten op het mobiele apparaat heeft opgeslagen, bestaan de documenten nog steeds op het apparaat (zelfs als de gebruiker dit recht niet meer heeft), maar worden ze niet gesynchroniseerd tijdens het synchronisatieproces.</p>                            |
| <i>Documenten vanaf apparaat verzenden als e-mail</i>           | Hiermee kan een gebruiker rapporten in een e-mailbericht versturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Voorkeuren wijzigen voor objecten die de gebruiker bezit</i> | <p>Hiermee wordt het menu <i>Voorkeuren</i> weergegeven in een toepassingsobject</p> <p>Zonder dit toegangsrecht kan een gebruiker in geen enkele toepassing persoonlijke voorkeuren instellen en is er in toepassingen geen menu <i>Voorkeuren</i> te zien. Zonder dit recht kunnen gebruikers bijvoorbeeld geen maateenheid (inches of millimeters) selecteren om te gebruiken in rapporten in de toepassing Web Intelligence of BI-startpunt.</p> |

Zie de handleiding *SAP BusinessObjects Mobile installeren en implementeren* voor meer informatie.

## 33 Bijlage Servereigenschappen

### 33.1 Over de bijlage Servereigenschappen

In deze bijlage vindt u een overzicht en een beschrijving van de eigenschappen die voor de BI-platformservers kunnen worden ingesteld.

#### **i** Opmerking

Zie voor meer informatie over servereigenschappen en gegevens van SAP BusinessObjects Explorer de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Explorer*.

#### 33.1.1 Algemene servereigenschappen

De servereigenschappen die in deze sectie aan de orde komen, zijn op alle servertypen van toepassing.

Tabel 156: Poorteigenschappen aanvragen

| Eigenschap                     | Beschrijving                                                    | Standaardwaarde                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Servernaam</i>              | De naam van de server.                                          | De standaardwaarde is de naam van het knooppunt waarop de server zich bevindt, plus de naam van de server. |
| <i>ID, CUID</i>                | De korte id en de clusterunieke id van de server. Alleen-lezen. | Deze waarden worden automatisch gegenereerd.                                                               |
| <i>Knooppunt</i>               | De naam van het knooppunt waar de server zich bevindt.          | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                        |
| <i>Beschrijving</i>            | De beschrijving van de server.                                  | De standaardwaarde is de naam van de server.                                                               |
| <i>Opdrachtregelparameters</i> | De opdrachtregelparameters voor de server.                      | De standaardwaarde is afhankelijk van het type server.                                                     |

| Eigenschap                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standaardwaarde                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Poort voor aanvragen</i>  | <p>Hiermee wordt opgegeven via welke poort de server aanvragen ontvangt. In een omgeving met firewalls configureert u de server om naar aanvragen te luisteren op poorten die zijn geopend in de firewall. Als u een poort voor de server opgeeft, moet u ervoor zorgen dat de poort niet al in gebruik is door een ander proces.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als <i>Automatisch toewijzen</i> is ingeschakeld, wordt de server gekoppeld aan een dynamisch toegewezen poort. Dit houdt in dat er een willekeurig poortnummer wordt toegewezen aan de server wanneer de server opnieuw wordt gestart.</p> </div> | Standaard is <i>Automatisch toewijzen</i> <b>ingeschakeld</b> en is <i>Poort voor aanvragen</i> leeg. |
| <i>Automatisch toewijzen</i> | Hiermee wordt opgegeven of de server aan een dynamisch toegewezen poort wordt gebonden, wanneer de server opnieuw wordt gestart. Als u de server aan een specifieke poort wilt koppelen, schakelt u <i>Automatisch toewijzen</i> <b>in</b> en geeft u een geldige <i>poort voor aanvragen</i> op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standaard is deze optie <b>ingeschakeld</b> .                                                         |

Tabel 157:Eigenschappen voor automatisch starten

| Eigenschap                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | Standaardwaarde                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Deze server automatisch starten wanneer Server Intelligence Agent wordt gestart</i> | <p>Geeft aan of de server automatisch moet worden gestart wanneer de Server Intelligence Agent (SIA) wordt gestart of opnieuw wordt gestart.</p> <p>Als deze optie is <b>uitgeschakeld</b> en de SIA wordt gestart of opnieuw gestart, wordt de server niet gestart.</p> | De standaardwaarde is <b>TRUE</b> . |

Tabel 158:Eigenschappen voor Host Identifier

| Eigenschap                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Automatisch toewijzen</i> | Hiermee wordt aangegeven of de server wordt gebonden aan een netwerkinterface die automatisch is toegewezen. Wanneer ingesteld op <b>ONWAAR</b> , wordt de server aan een specifieke netwerkinterface gebonden. Wanneer ingesteld op <b>WAAR</b> , accepteert de server aanvragen op het eerste beschikbare IP-adres. Op multihomed-computers kunt u de netwerkinterface opgeven waaraan u de server wilt koppelen door deze waarde op <b>ONWAAR</b> in te stellen en een geldige hostnaam of geldig IP-adres op te geven. | De standaardwaarde is <b>TRUE</b> .                                                            |
| <i>Hostnaam</i>              | De hostnaam van de netwerkinterface waaraan de server wordt gekoppeld. Als er een hostnaam is opgegeven, accepteert de server aanvragen op alle IP-adressen die aan de hostnaam gekoppeld zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standaard is <i>Automatisch toewijzen</i> ingesteld op <b>WAAR</b> en is <i>Hostnaam</i> leeg. |
| <i>IP-adres</i>              | Het IP-adres van de netwerkinterface waaraan de server wordt gekoppeld. Zowel het protocol IPv4 als IPv6 wordt ondersteund. Als er een IP-adres is opgegeven, accepteert de servers alleen aanvragen op het IP-adres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standaard is <i>Automatisch toewijzen</i> ingesteld op <b>WAAR</b> en is <i>IP-adres</i> leeg. |

Tabel 159:Eigenschappen voor configuratiesjabloon

| Eigenschap                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standaardwaarde                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Configuratiesjabloon gebruiken</i> | Hiermee wordt aangegeven of er een configuratiesjabloon gebruikt moet worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaard is deze optie <b>uitgeschakeld</b> . |
| <i>Systeemstandaards herstellen</i>   | Hiermee wordt aangegeven of de oorspronkelijke standaardinstellingen voor deze server moeten worden hersteld.                                                                                                                                                                                                                                                                          | De standaardwaarde is <b>FALSE</b> .           |
| <i>Configuratiesjabloon instellen</i> | Geeft aan of de instellingen van de actieve service moeten worden gebruikt als configuratiesjabloon voor alle services van hetzelfde type. Als deze optie is <b>ingeschakeld</b> , worden alle services van hetzelfde type dat u hebt opgegeven voor <i>Configuratiesjabloon gebruiken</i> onmiddellijk opnieuw geconfigureerd om de instellingen van de actieve service te gebruiken. | De standaardwaarde is <b>FALSE</b> .           |

Tabel 160:Eigenschappen voor traceerlogboekservice

| Eigenschap           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standaardwaarde                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Logboekniveau</i> | <p>Geeft de minimale ernst aan die berichten moeten hebben om te worden vastgelegd en de hoeveelheid informatie die in het logboekbestand van de server kan worden opgenomen.</p> <p>Mogelijke drempelniveaus van logboeken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Niet opgegeven</i></li> <li>• <i>Geen</i></li> <li>• <i>Laag</i></li> <li>• <i>Middelgroot</i></li> <li>• <i>Hoog</i></li> </ul> | De standaardwaarde is <b>Niet opgegeven</b> . |


## 33.1.2 Eigenschappen van kernservices

De categorie Kernservices omvat de volgende servers:

- Adaptive Job Server
- Adaptive Processing Server
- Central Management Server
- Dashboard Server
- Dashboardanalyseserver
- Event Server
- Input File Repository Server
- Output File Repository Server
- Containerserver voor webtoepassingen

## Eigenschappen van Adaptive Job Server

Tabel 161: Algemene eigenschappen

| Eigenschap            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standaardwaarde  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Tijdelijke map</i> | <p>Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig. Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties. Voor betere prestaties zorgt u ervoor dat deze map zich op de lokale schijf bevindt.</p> <div> <b>Opmerking</b><br/>U moet de server opnieuw starten om de wijzigingen door te voeren.</div> | %DefaultDataDir% |

De Adaptive Job Server kan verschillende services hosten. Elke service heeft de volgende eigenschappen

Tabel 162: Service-eigenschappen

| Eigenschap                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standaardwaarde |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Maximum aantal gelijktijdige taken</i>    | <p>Geeft het aantal onafhankelijke processen (onderliggende processen) aan dat de server gelijktijdig kan verwerken. U kunt het maximum aantal taken afstemmen op uw rapportageomgeving.</p> <p>De standaardinstelling is acceptabel voor de meeste rapportagescenario's. Welke instelling ideaal is voor uw rapportageomgeving, is afhankelijk van de hardwareconfiguratie, de databasesoftware en de rapportagevereisten.</p> | 5               |
| <i>Maximумаantal onderliggende aanvragen</i> | Hiermee wordt het aantal taken opgegeven dat het onderliggende element zal verwerken voordat opnieuw gestart wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100             |

## Eigenschappen van Adaptive Processing Server

Tabel 163: Algemene eigenschappen

| Eigenschap                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standaardwaarde |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Time-out van opstarten van service (in seconden)</i> | <p>Geeft aan hoeveel seconden de server wacht op het starten van services.</p> <p>Als een service niet binnen de opgegeven tijd kan worden gestart, zijn er twee mogelijke oorzaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een vereiste bron, zoals een database, is niet gevonden of de service heeft een poortconflict aangetroffen.</li> <li>Het systeem werkt te traag.</li> </ul> <p>In het logbestand van de server kunt u nagaan wat de oorzaak is. Als de service niet binnen de opgegeven tijd kan worden gestart, kunt u overwegen deze waarde te verhogen.</p> | 1200            |

Tabel 164: Eigenschappen van proxy-service voor clientcontrole

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 165: Eigenschappen van service voor beveiligingstokens

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 166: Eigenschappen van Inzicht in actieservice

| Gegeven                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Maximumaantal actieve verbindingen per gebruikerssessie</i>      | Het maximumaantal verbindingen met de SAP-server dat een bepaalde tijd beschikbaar is voor een gebruiker. Wanneer een gebruiker een rapport of dashboard opent dat RRI-functionaliteit heeft, wordt een verbinding met de SAP-server tot stand gebracht om de beschikbare RRI-doelen te bepalen. | 20 |
| <i>Maximumaantal niet-actieve verbindingen per gebruikerssessie</i> | Het aantal niet-actieve verbindingen dat open moet blijven en opnieuw gebruikt moet worden voor volgende RRI-verzoeken. Als u deze instelling verhoogt, worden er extra systeembronnen toegewezen.                                                                                               | 20 |
| <i>Maximale wachttijd voor verbinding (in seconden)</i>             | Hoe lang het framework van Inzicht in actie moet wachten op antwoord van de SAP-server voordat een time-out optreedt (in seconden).                                                                                                                                                              | 30 |

Tabel 167: Eigenschappen van publicatieservice

| Eigenschap                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaardwaarde |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Grootte van threadpool</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel verwerkingsthreads voor bereikbatches tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Als de waarde van deze eigenschap is ingesteld op "0", wordt de grootte van de threadpool bepaald door een formule die is gebaseerd op het aantal CPU-kernen op de huidige computer. | 0               |



Tabel 168: Eigenschappen van vertaalservice

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 169: Eigenschappen van toezichtservice

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 170: Eigenschappen van service voor Platform zoeken

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 171: Eigenschappen van publicatienaverwerkingsservice

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

## Eigenschappen van Central Management Server

### **i** Opmerking

Wijzigingen in deze serveigenschappen worden pas van kracht wanneer de server opnieuw wordt gestart.

Tabel 172: Eigenschappen van Central Management-service

| Eigenschap                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Name Server-poort</i>                                        | Geeft de poort aan waarop de CMS luistert naar eerste naamserveraanvragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6400            |
| <i>Aantal gevraagde systeemdatabaseverbindingen</i>             | Geeft het aantal CMS-systeemdatabaseverbindingen aan dat de CMS tot stand probeert te brengen. Als de server niet alle gewenste databaseverbindingen tot stand kan brengen, blijft de CMS werken maar zijn de prestaties niet optimaal, omdat er minder gelijktijdige aanvragen verwerkt kunnen worden. De CMS zal proberen extra verbindingen tot stand te brengen, totdat het gewenste aantal verbindingen is bereikt.<br><br>Het gegeven <i>Tot stand gebrachte systeemdatabaseverbindingen</i> van de CMS toont het huidige aantal tot stand gebrachte verbindingen. | 14              |
| <i>Automatisch opnieuw verbinding maken met systeemdatabase</i> | Geeft aan of de CMS in het geval van een servicestoring automatisch moet proberen om de verbinding met de CMS-database te herstellen. Als deze optie is <b>uitgeschakeld</b> , kunt u de integriteit van de CMS-database controleren voordat de normale werking wordt hervat. De databaseverbinding kan pas worden hersteld wanneer de CMS opnieuw is gestart.                                                                                                                                                                                                           | <b>TRUE</b>     |

Tabel 173:Eigenschappen van Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding bij een gegevensbron. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. Dit is van toepassing op gebruikers van Windows AD die rapporten uitvoeren die zijn geconfigureerd voor eenmalige aanmelding van Windows AD bij een gegevensbron. | 86400           |

## Eigenschappen van Event Server

Tabel 174:Eigenschappen van Gebeurtenis-service

| Eigenschap                                           | Beschrijving                                                                                                 | Standaardwaarde                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <i>Pollinginterval van gebeurtenis (in seconden)</i> | Geeft aan hoeveel seconden de server moet zoeken naar een bestand waarmee een gebeurtenis wordt geactiveerd. | 10<br><br>Het bereik van toegestane waarden is 1 tot 1200 seconden. |
| <i>Opschooninterval (in minuten)</i>                 | Geeft aan hoe vaak opschoning moet worden uitgevoerd, in minuten.                                            | 20                                                                  |

## Eigenschappen van Input File Repository Server

Tabel 175:Eigenschappen van Input Filestore-service

| Eigenschap                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standaardwaarde           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Map voor bestandsopslag</i> | <p>Geeft de map aan waarin File Repository-objecten worden opgeslagen.</p> <p><b>i Opmerking</b><br/>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties.</p>                                                                                                                                                           | %DefaultInputFRSDir/%     |
| <i>Tijdelijke map</i>          | <p>Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig.</p> <p><b>i Opmerking</b><br/>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties. Voor betere prestaties is het raadzaam dat de <i>tijdelijke map</i> zich op hetzelfde bestandssysteem bevindt als de <i>map voor bestandsopslag</i>.</p> | %DefaultInputFRSDir/temp% |

| Eigenschap                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Maximale niet-actieve tijd (in minuten)</i>      | Geeft de tijd aan dat de server wacht voordat niet-actieve verbindingen worden verbroken. Als er een te lage waarde voor deze instelling is opgegeven, kan het gevolg zijn dat de aanvraag van een gebruiker voortijdig wordt gesloten. Is er een te hoge waarde ingesteld, dan kunnen de systeembronnen zoals de verwerkingstijd en schijfruimte overmatig belast worden. | 10              |
| <i>Maximum aantal pogingen voor bestandstoegang</i> | Geeft het aantal keren aan dat de server moet proberen toegang te krijgen tot een bestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |

## Eigenschappen van Output File Repository Server

Tabel 176:Eigenschappen van Output Filestore-service

| Eigenschap                                          | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Map voor bestandsopslag</i>                      | <p>Geeft de map aan waarin File Repository-objecten worden opgeslagen.</p> <div> <b>i Opmerking</b><br/> Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties. </div>                                                                                                                                                       | %DefaultOutputFRSDir/%     |
| <i>Tijdelijke map</i>                               | <p>Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig.</p> <div> <b>i Opmerking</b><br/> Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties. </div>                                                                                                                                                  | %DefaultOutputFRSDir/temp% |
| <i>Maximale niet-actieve tijd (in minuten)</i>      | Geeft de tijd aan dat de server wacht voordat niet-actieve verbindingen worden verbroken. Als er een te lage waarde voor deze instelling is opgegeven, kan het gevolg zijn dat de aanvraag van een gebruiker voortijdig wordt gesloten. Is er een te hoge waarde ingesteld, dan kunnen de systeembronnen zoals de verwerkingstijd en schijfruimte overmatig belast worden. | 10                         |
| <i>Maximum aantal pogingen voor bestandstoegang</i> | Geeft het aantal keren aan dat de server moet proberen toegang te krijgen tot een bestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                          |

## Eigenschappen van Containerserver voor webtoepassingen

Tabel 177: Algemene eigenschappen

| Eigenschap                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standaardwaarde |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Time-out van opstarten van service (in seconden)</i> | <p>De tijd die door de WACS wordt gewacht op het starten van de gehoste services voordat een time-out optreedt. Als de time-outtijd is verstreken, biedt de WACS geen services die nog niet zijn gestart. Op een trage computer kunt u een hogere waarde opgeven.</p> <p>Als u een te lage waarde opgeeft en de WACS niet wordt gestart vóór de time-out, herstelt u de standaardinstellingen van de WACS via de CCM (Central Configuration Manager).</p> | 1200            |

Tabel 178: Eigenschappen van traceerlogboekservice

| Eigenschap               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standaardwaarde |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Registratieniveau</i> | <p>Hiermee kunt u registratie inschakelen en het ernst- en detailniveau instellen op Geen (alleen essentiële gebeurtenissen worden geregistreerd), Laag (berichten voor opstarten, afsluiten, en aanvraag starten en beëindigen), Gemiddeld (fout-, waarschuwings- en de meeste statusberichten) of Hoog (Niets wordt uitgesloten. Alleen gebruiken voor foutopsporing. Het CPU-gebruik kan toenemen, wat van invloed kan zijn op de prestaties).</p> <p>De beschikbare menuopties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Niet opgegeven</i></li> <li>• <i>Geen</i></li> <li>• <i>Laag</i></li> <li>• <i>Middelgroot</i></li> <li>• <i>Hoog</i></li> </ul> | Onbepaald       |

Tabel 179: Eigenschappen van de Business Process BI-service

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 180: Eigenschappen van de service Opbouwfunctie voor query's

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 181: RESTful-webservice - Eigenschappen voor configuratie van systeemeigenschappen

| Eigenschap                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standaardwaarde    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Stapel met fouten weergeven</i> | <p>Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden foutberichten van de RESTful-webservice voor foutopsporing in het foutlogboek opgenomen. De optie niet voor andere zaken gebruiken, of wanneer er een beveiligingsprobleem is waarbij details van het BI-platform worden onthuld.</p> | Niet geselecteerd. |

| Eigenschap                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standaardwaarde                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Standaardaantal objecten op één pagina</i>        | Het aantal items dat per pagina wordt weergegeven. Ontwikkelaars kunnen deze instelling overschrijven met de parameter &page-Size=<m> in de SDK van RESTful-webservices.                                                                                                                                                                                                                                        | 50                                                                                                                         |
| <i>Time-out van Enterprise-sessietoken (minuten)</i> | De verlooptijd waarover een aanmeldingstoken geldig blijft. Daarna moet een nieuw aanmeldingstoken worden gegenereerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                                                                         |
| <i>Grootte van sessiepool</i>                        | Het aantal sessies dat op elk willekeurig moment in de cache kan worden bewaard. Dit wordt gebruikt om de serverprestaties te verbeteren. De sessiepool plaatst RESTful-webservicesessies in cache zodat deze opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer een gebruiker een ander verzoek verzendt met hetzelfde aanmeldingstoken in de HTTP-aanvraagheader.                                                         | 1000                                                                                                                       |
| <i>Time-out van sessiepool (minuten)</i>             | De tijd in minuten waarin sessies in cache verlopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                          |
| <i>HTTP Basic-verificatie inschakelen</i>            | Als deze instelling niet is ingeschakeld, moeten aanvragen van RESTful-webservices een aanmeldingstoken gebruiken. Is deze instelling ingeschakeld, dan moeten gebruikers hun naam en wachtwoord invoeren wanneer zij voor het eerst een RESTful-webservice-aanvraag indienen. Wanneer de instelling actief is, verschijnt het vervolgkeuzemenu <i>Standaardverificatieschema voor HTTP Basic</i> .             | Niet geselecteerd.                                                                                                         |
| <i>Standaardverificatieschema voor HTTP Basic</i>    | Wanneer <i>HTTP Basic-verificatie inschakelen</i> is geselecteerd, is er keuze uit vier verificatietypen. Let erop dat namen en wachtwoorden als niet-gecodeerde tekst worden verzonden, tenzij HTTPS-opties worden gebruikt.<br><br>Geldige waarden zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>secEnterprise</i></li> <li>• <i>secDAP</i></li> <li>• <i>SAPR3</i></li> <li>• <i>secWinAD</i></li> </ul> | Leeg. Als <i>HTTP Basic-verificatie inschakelen</i> echter is geselecteerd, wordt standaard <i>secEnterprise</i> gebruikt. |

Tabel 182: RESTful-webservice - Eigenschappen voor configuratie van Cross-Origin Resource Sharing

| Eigenschap                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standaardwaarde  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Oorsprong toestaan</i>        | Met deze instelling krijgen gebruikers met CORS-browsers toegang tot Java-pagina's die meerdere domeinnamen moeten oproepen. Voeg alle domeinnamen toe en scheid ze met een komma. Bijvoorbeeld: http://origin1.server.com:8080, http://origin2.server.com:8080. Standaard hebben browsers toegang tot alle domeinen (*). | * (een asterisk) |
| <i>Maximumleeftijd (minuten)</i> | Dit is de maximumperiode waarin browsers HTTP-verzoeken in cache mogen plaatsen.                                                                                                                                                                                                                                          | 1440             |

Tabel 183: RESTful-webservice - eigenschappen voor configuratie van vertrouwde verificatie

| Eigenschap                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaardwaarde           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Methode wordt opgehaald</i>  | <p>Deze instelling is een menu waarin u instelt welke querymethode wordt gebruikt om aanmeldingstoken voor vertrouwde verificatie op te halen wanneer u de RESTful-webservice API /logon/trusted gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>HTTP_HEADER</b> wordt gebruikt voor GET-query's met de aanvraagkop accept=application/xml (of application/json).</li> <li><b>QUERY_STRING</b> wordt gebruikt om een aanmeldingsnaam toe te voegen aan het eind van een URL-query met de RESTful-webservice API, bijvoorbeeld /logon/trusted/?user=johndoe.</li> <li><b>COOKIE</b> wordt gebruikt wanneer de aanmeldingsnaam wordt opgehaald uit een browsercookie. Het domein, de naam, de waarde en het pad moeten in de cookie zijn opgeslagen.</li> </ul> | <b>HTTP_HEADER</b>        |
| <i>Parameter gebruikersnaam</i> | Dit is de label dat wordt gebruikt om de vertrouwde gebruiker te identificeren bij het ophalen van een aanmeldingstoken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X-SAP-TRUSTED-USER</b> |

Tabel 184: Eigenschappen van BOE-webtoepassings-service

| Eigenschapstype                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standaardwaarde   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Verificatietype</i>            | <p>Het verificatietype dat wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren die zich aanmelden bij het BI-startpunt.</p> <p>Geldige waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>AD Kerberos</b></li> <li><b>AD Kerberos SSO</b></li> <li><b>Enterprise</b></li> <li><b>LDAP</b></li> </ul>                             | <b>Enterprise</b> |
| <i>Standaard-AD-domein</i>        | Door het standaarddomein van Active Directory hoeven gebruikers geen domein op te geven bij het aanmelden. Als het standaarddomein bijvoorbeeld is ingesteld op "mijndomein" en een gebruiker zich aanmeldt met de gebruikersnaam "gebruiker", wordt "gebruiker@mijndomein.com" geverifieerd via de Active Directory-aanmelding. | Leeg              |
| <i>Principal-naam van service</i> | Een principal-naam van service (SPN) wordt door clients gebruikt voor de unieke identificatie van een exemplaar van een service. Bij de Kerberos-verificatieservice wordt een SPN gebruikt om een service te verifiëren.                                                                                                         | Leeg              |
| <i>Keytab-bestand</i>             | Het volledige pad naar een keytab-bestand. Met een keytab-bestand kunt u Kerberos-filters configureren zonder dat het wachtwoord van de gebruikersaccount op de webtoepassingscomputer zichtbaar is.                                                                                                                             | Leeg              |

Tabel 185: Eigenschappen van Webservices SDK en QaaWS

| Eigenschap                                                             | Beschrijving                                                                                                  | Standaardwaarde |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Eenmalige aanmelding voor Kerberos/Active Directory inschakelen</i> | Hiermee geeft u op of u eenmalige aanmelding via Kerberos AD wilt inschakelen voor Web Services SDK en QaaWS. | <b>FALSE</b>    |
| <i>Standaard-AD-domein</i>                                             | Door het standaarddomein van Active Directory hoeven gebruikers geen domein op te geven bij het aanmelden.    | Leeg            |

| Eigenschap                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                             | Standaardwaarde |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Principal-naam van service</i> | Een principal-naam van service (SPN) wordt door clients gebruikt voor de unieke identificatie van een exemplaar van een service. Bij de Kerberos-verificatieservice wordt een SPN gebruikt om een service te verifiëren. | Leeg            |
| <i>Keytab-bestand</i>             | Het volledige pad naar een keytab-bestand. Met een keytab-bestand kunt u Kerberos-filters configureren zonder dat het wachtwoord van de gebruikersaccount op de webtoepassingscomputer zichtbaar is.                     | Leeg            |

Tabel 186:Eigenschappen van HTTP-configuratie

| Eigenschap                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                        | Standaardwaarde                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Binden aan alle IP-adressen</i>     | Geeft aan of alle netwerkinterfaces moeten worden gekoppeld Als uw server meer dan één netwerkinterface heeft en u aan een specifieke netwerkinterface wilt binden, schakelt u deze eigenschap uit. | <b>TRUE</b>                                            |
| <i>Binden aan hostnaam of IP-adres</i> | Hiermee geeft u de netwerkinterface (IP-adres of hostnaam) op waarop de HTTP-service wordt aangeboden. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>Binden aan alle IP-adressen</i> uitschakelt.       | <b>localhost</b>                                       |
| <i>HTTP-poort</i>                      | De poort waarop de HTTP-service wordt aangeboden                                                                                                                                                    | 6405<br>De waarden 1 tot en met 65535 zijn toegestaan. |
| <i>Maximumgrootte HTTP-koptekst</i>    | De toegestane maximumgrootte, in bytes, van de HTTP-koptekst voor aanvraag en antwoord.                                                                                                             | 32768                                                  |

Tabel 187:Eigenschappen voor Configuratie van HTTP via proxy

| Eigenschap                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                            | Standaardwaarde                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>HTTP via proxy inschakelen</i>      | Hiermee geeft u aan of de connector HTTP via proxy moet worden ingeschakeld op de WACS. Dit is normaal ingeschakeld in implementaties met een reverse proxy.                                            | <b>FALSE</b>                                           |
| <i>Binden aan alle IP-adressen</i>     | Geeft aan of de HTTP via proxy-poort wordt gebonden aan alle netwerkinterfaces of niet.                                                                                                                 | <b>TRUE</b>                                            |
| <i>Binden aan hostnaam of IP-adres</i> | Hiermee geeft u de netwerkinterface (IP-adres of hostnaam) op waarop de HTTP via proxy-service wordt aangeboden. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>Binden aan alle IP-adressen</i> uitschakelt. | <b>localhost</b>                                       |
| <i>HTTP-poort</i>                      | De poort waarop de HTTP-service wordt aangeboden in een implementatie met een reverse proxy U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTP via proxy inschakelen</i> inschakelt.                        | 6406<br>De waarden 1 tot en met 65535 zijn toegestaan. |
| <i>Hostnaam proxy</i>                  | Het IPv4-adres, IPv6-adres, de hostnaam of de volledige domeinnaam van de proxyserver U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTP via proxy inschakelen</i> inschakelt.                              | Leeg                                                   |
| <i>Proxy-poort</i>                     | De poort van de forward- of reverse-proxyserver U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTP via proxy inschakelen</i> inschakelt.                                                                    | 0<br>De waarden 1 tot en met 65535 zijn toegestaan.    |
| <i>Maximumgrootte HTTP-koptekst</i>    | De toegestane maximumgrootte, in bytes, van de HTTP-koptekst voor aanvraag en antwoord.                                                                                                                 | 32768                                                  |

Tabel 188:Eigenschappen van HTTPS-configuratie

| Eigenschap                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standaardwaarde                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>HTTPS inschakelen</i>                   | Geeft aan of HTTPS/SSL-communicatie wordt ingeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FALSE</b>                                              |
| <i>Binden aan hostnaam of IP-adres</i>     | Hiermee geeft u de netwerkinterface (IP-adres of hostnaam) op waarop de HTTPS-service wordt aangeboden. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>localhost</b>                                          |
| <i>HTTPS-poort</i>                         | De poort waarop de HTTPS-service wordt aangeboden U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 443<br><br>De waarden 1 tot en met 65535 zijn toegestaan. |
| <i>Hostnaam proxy</i>                      | Het IPv4-adres, IPv6-adres, de hostnaam of de volledige domeinnaam van de proxyserver U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leeg                                                      |
| <i>Proxy-poort</i>                         | De poort van de forward- of reverse-proxyserver U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br><br>De waarden 1 tot en met 65535 zijn toegestaan.   |
| <i>Protocol</i>                            | Het coderingsprotocol dat moet worden gebruikt U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TLS<br><br>De toegestane waarden TLS of SSL.              |
| <i>Type certificaatarchief</i>             | Het type certificaatarchief waarin uw certificaten en persoonlijke sleutels zijn opgenomen. Dit is meestal <b>PKCS12</b> . U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                   | PKCS12<br><br>De toegestane waarden zijn PKCS12 of JKS.   |
| <i>Locatie certificaatarchief</i>          | Het volledige pad naar het certificaatarchief. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leeg                                                      |
| <i>Wachtwoord persoonlijke sleutel</i>     | PKCS12-certificaatarchieven en JKS-keystorebestanden hebben persoonlijke sleutels die zijn beveiligd met een wachtwoord om toegang door onbevoegden of diefstal te voorkomen. Voer het wachtwoord in dat u hebt opgegeven op het moment waarop u de certificaatopslag hier hebt gegenereerd, zodat de WACS toegang heeft tot persoonlijke sleutels uit de certificaatopslag. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt. | Leeg                                                      |
| <i>Alias certificaat</i>                   | De alias van het certificaat in het certificaatarchief. Als geen alias wordt opgegeven en het certificaatarchief meerdere certificaten bevat, wordt het eerste certificaat uit het archief gebruikt. U hoeft meestal geen waarde op te geven. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                | Leeg                                                      |
| <i>Clientverificatie inschakelen</i>       | Als clientverificatie is ingeschakeld, kunnen alleen clients waarvan de sleutels zijn opgeslagen in de certificaatvertrouwenslijst, toegang krijgen tot de containerserver voor webtoepassingen. Andere clients worden geweigerd. U kunt alleen clientverificatie inschakelen als u <i>HTTPS inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                 | <b>FALSE</b>                                              |
| <i>Locatie certificaatvertrouwenslijst</i> | Het volledige pad naar de certificaatvertrouwenslijst. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> en <i>Clientverificatie inschakelen</i> inschakelt.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leeg                                                      |



| Eigenschap                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                    | Standaardwaarde |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Wachtwoord persoonlijke sleutel voor certificaatvertrouwenslijst</i> | Het wachtwoord voor toegang tot de persoonlijke sleutels in de certificaatvertrouwenslijst. U kunt alleen een waarde opgeven als u <i>HTTPS inschakelen</i> en <i>Clientverificatie inschakelen</i> inschakelt. | Leeg            |
| <i>Maximumgrootte HTTP-koptekst</i>                                     | De toegestane maximumgrootte, in bytes, van de HTTP-koptekst voor aanvraag en antwoord.                                                                                                                         | 32768           |

Tabel 189:Eigenschappen voor gelijktijdigheid (per connector)

| Eigenschap                                    | Beschrijving                                                                                                                          | Standaardwaarde                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Maximum aantal gelijktijdige verzoeken</i> | Het aantal gelijktijdige HTTP- of HTTPS-aanvragen dat via elke connector (HTTP, HTTP via proxy of HTTPS) tegelijk kan worden verwerkt | <b>150</b><br>De waarden 1 tot en met 1000 zijn toegestaan. |

Tabel 190:Configuratie-eigenschappen voor Active Directory

| Eigenschap                                 | Beschrijving                                                                                                            | Standaardwaarde |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Locatie van Krb5.ini-bestand</i>        | Het volledige pad naar een <code>krb5.ini</code> -bestand waarin Kerberos-configuratie-eigenschappen worden opgeslagen. | Leeg            |
| <i>Locatie van bscLogin.config-bestand</i> | Het volledige pad naar een <code>bscLogin.config</code> -bestand.                                                       | Leeg            |

## 33.1.3 Eigenschappen van Connectivity-services

De categorie Connectivity-service omvat de volgende services:

- Eigen Connectivity-service (gehost op zelfstandige server)
- Eigen Connectivity-service (32-bits versie gehost op zelfstandige server)
- Adaptive Connectivity-service (gehost in APS)

Alle services delen dezelfde configuratie-instellingen.

Tabel 191:Eigenschappen van service voor toegang tot Excel-gegevens

| Eigenschap                                                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standaardwaarde                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Opschoontime-out voor toegang tot Excel-gegevens (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie wordt opgeschoond.                                                                                                                                                                               | De standaardwaarde is 1200 seconden. |
| <i>Wisselttime-out voor toegang tot Excel-gegevens (in seconden)</i>  | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie op de vaste schijf wordt gewisseld. Het is raadzaam een waarde op te geven die lager is dan de waarde voor de eigenschap <i>Opschoontime-out voor toegang tot Excel-gegevens (in seconden)</i> . | De standaardwaarde is 600 seconden.  |

Tabel 192:Eigenschappen van servicebewerking

| Eigenschap                                                                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>➔ Onthouden</p> <p>U hoeft de server niet opnieuw op te starten nadat de volgende eigenschappen van servicebewerking zijn gewijzigd.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <i>Pooling van verbindingen</i>                                                                                                             | <p>Hiermee wordt de verbindingspool in- of uitgeschakeld.</p> <p>Mogelijke waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingeschakeld - Met time-out</li> <li>• Ingeschakeld - Zonder time-out</li> <li>• Uitgeschakeld</li> </ul> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De verbindingspool is een cache-functionaliteit die de herbruikbare staat van verbindingen behoudt om zo de serverprestaties te verbeteren.</p>                                                                                                                               | Ingeschakeld - Met time-out |
| <i>Time-out voor verbindingspool</i>                                                                                                        | <p>Hiermee wordt de maximale inactiviteitsduur voor verbindingen in de pool opgegeven (in minuten).</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap is gelijk aan de parameter <code>Max Pool Time</code> van het bestand <code>cs.cfg</code>. Het uitschakelen van de pool is gelijk aan <code>Max Pool Time</code> wanneer deze is ingesteld op 0. Het inschakelen van de pool zonder time-out is gelijk aan <code>Max Pool Time</code> wanneer deze is ingesteld op -1. Raadpleeg de <i>Handleiding voor gegevenstoegang</i> voor meer informatie.</p> | 60                          |
| <i>Standby-time-out voor tijdelijk object</i>                                                                                               | <p>Hiermee wordt het aantal minuten aangegeven dat een ongebruikt tijdelijk object op de server moet blijven staan. Hierna wordt het object verwijderd en worden de bronnen vrijgemaakt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                          |
| <i>Timerinterval voor tijdelijk object</i>                                                                                                  | <p>Hiermee wordt de tijd tussen activiteitcontroles opgegeven (in minuten). De server zoekt regelmatig naar kandidaatobjecten die verwijderd kunnen worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                           |
| <i>HTTP-segmentering inschakelen</i>                                                                                                        | <p>Hiermee wordt de HTTP-segmentering in- of uitgeschakeld.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>HTTP-segmentering is alleen van toepassing op drielaagse implementatie. Dit is van invloed op het openen en vernieuwen van documenten, omdat er voor grotere antwoorden minder heen-en-weer hoeft te worden gegaan bij het ophalen van grote documenten. Het uitschakelen van de HTTP-segmentering is gelijk aan de <i>HTTP-segmentgrootte</i> wanneer deze is ingesteld op 0.</p>                                                                            | Ingeschakeld                |

| Eigenschap                 | Beschrijving                                                                                                | Standaardwaarde |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>HTTP-segmentgrootte</i> | Hiermee wordt de grootte aangegeven van HTTP-antwoorden die worden afgegeven door de server (in kilobytes). | <b>64</b>       |

Tabel 193:Eigenschappen voor tracering op laag niveau

| Eigenschap                                                                                                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaardwaarde |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>➔ Onthouden</p> <p>U hoeft de server niet opnieuw op te starten nadat de volgende eigenschappen voor tracering op laag niveau zijn gewijzigd.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <i>Taaktracering inschakelen</i>                                                                                                                     | <p>Hiermee wordt de tracering ingeschakeld van verbindingsservertalen.</p> <div> <p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p> <p>Hiervoor moet de eigenschap <i>Registratieniveau</i> ingesteld worden op <i>Hoog</i>.</p> </div>                                                                                                                         | Uitgeschakeld   |
| <i>Middleware-tracering inschakelen</i>                                                                                                              | <p>Hiermee wordt de tracering van alle middleware ingeschakeld. Als u specifieke middleware wilt traceren, moet u het bestand <code>cs.cfg</code> configureren en de server opnieuw opstarten.</p> <div> <p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p> <p>Hiervoor moet de eigenschap <i>Registratieniveau</i> ingesteld worden op <i>Hoog</i>.</p> </div> | Uitgeschakeld   |

Tabel 194:Eigenschappen van actieve gegevensbronnen

| Eigenschap                                                                                                                                          | Beschrijving | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <p><b>⚠</b> <b>Let op</b></p> <p>U moet de server opnieuw opstarten nadat de volgende eigenschappen van actieve gegevensbronnen zijn gewijzigd.</p> |              |                 |

| Eigenschap                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standaardwaarde                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gegevensbron activeren</i> | <p>Hiermee kunt u de gegevensbronnen selecteren waar u verbindingen voor wilt maken. Deze eigenschap werkt als een filter voor stuurprogramma's. U kunt de actieve gegevensbronnen opgeven om de gewenste stuurprogramma's te laden.</p> <div> <p><b>⚠ Let op</b></p> <p>Het standaardservergedrag is alle beschikbare stuurprogramma's laden. Gebruik deze instelling om de servers te specialiseren. Dit is vooral nuttig wanneer u meerdere CORBA-servers op uw netwerk implementeert.</p> <p><b>➔ Onthouden</b></p> <p>Er worden alleen stuurprogramma's voor geselecteerde gegevensbronnen geladen. Alle andere worden genegeerd. Als u geen gegevensbronnen selecteert, laadt de server alle beschikbare stuurprogramma's.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Controleer in de servergegevens of de geselecteerde gegevensbronnen zijn geactiveerd. De netwerkragen en databases worden weergegeven onder <i>Gegevens van verbindingsservice</i>.</p> </div> | Uitgeschakeld                                                                                                                        |
| <i>Netwerklaag</i>            | <p>Hiermee wordt de netwerklaag aangegeven die door de verbinding gebruikt wordt.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Alleen de niet-gelocaliseerde naam wordt gebruikt. U kunt de lijst met beschikbare netwerkragen vinden in het bestand <code>driver.cfg</code>, dat zich bevindt in de map <code>&lt;connectionserver-install-dir&gt;\connectionServer\</code>.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ODBC voor systeemeigen CORBA-servers</li> <li>• JDBC voor adaptieve CORBA-server</li> </ul> |
| <i>Database</i>               | <p>Hiermee wordt de database aangegeven die door de verbinding gebruikt wordt.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Alleen de niet-gelocaliseerde naam wordt gebruikt. Databasenaamen kunnen reguliere expressies zijn als het om zuivere ASCII-tekenreeksen gaat. Patronen maken gebruiken van GNU regexp-syntaxis. Gebruik het patroon <code>. *</code> voor elk willekeurig teken. De expressie <code>MS SQL Server.*\$</code> betekent bijvoorbeeld dat alle MS SQL Serverdatabases in gebruik zijn. Zie de PERL-website op <a href="http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions">http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions</a> voor meer informatie over reguliere expressies.</p> </div>                                                                                                                                                                                                       | Het veld is leeg totdat u een databasenaam invoert.                                                                                  |

Tabel 195: Eigenschappen van service voor toegang tot aangepaste gegevens

| Eigenschap                                                                 | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standaardwaarde                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Opschoontime-out voor toegang tot aangepaste gegevens (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie wordt opgeschoond.                                                                                                                                                                                  | De standaardwaarde is 1200 seconden. |
| <i>Wisselttime-out voor toegang tot aangepaste gegevens (in seconden)</i>  | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie op de vaste schijf wordt gewisseld. Het is raadzaam een waarde op te geven die lager is dan de waarde voor de eigenschap <i>Opschoontime-out voor toegang tot aangepaste gegevens (in seconden)</i> | De standaardwaarde is 600 seconden.  |

Tabel 196: Eigenschappen voor Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | De standaardwaarde is 86400 seconden. |

Tabel 197: Eigenschappen van service Promotiebeheer

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 198: Eigenschappen van ClearCase-service Promotiebeheer

| Eigenschap                      | Beschrijving | Standaardwaarde |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Geen configuratie-eigenschappen |              |                 |

Tabel 199: Eigenschappen van service voor Visueel verschil

| Eigenschap                      | Beschrijving | Standaardwaarde |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Geen configuratie-eigenschappen |              |                 |

## Verwante informatie

[Algemene servereigenschappen \[pagina 984\]](#)

### 33.1.4 Eigenschappen van Crystal Reports-services

De categorie Crystal Reports Services omvat de volgende servers:

- Crystal Reports Cache Server
- Crystal Reports-verwerkingsserver
- Eigenschappen van Crystal Reports 2013 Report Application Server
- Crystal Reports 2013-verwerkingsserver




## Eigenschappen voor Crystal Reports Cache Server

Eigenschappen die van toepassing zijn op Crystal Reports Cache Servers en Crystal Reports-verwerkingsservers, moeten op dezelfde waarde zijn ingesteld. Als bijvoorbeeld de instelling *Vernieuwen van viewer geeft altijd de huidige gegevens* op de Cache Server is **ingeschakeld**, moet dezelfde eigenschap ook zijn **ingeschakeld** op de verwerkingsserver.

### Opmerking

Wijzigingen in deze servereigenschappen worden pas van kracht wanneer de server opnieuw wordt gestart.

Tabel 200:Eigenschappen voor Crystal Reports Cache Service

| Eigenschap                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standaardwaarde                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Vernieuwen van viewer geeft altijd de huidige gegevens</i> | <p>Geeft aan of alle pagina's in het cachegeheugen al dan niet moeten worden genegeerd en nieuwe gegevens rechtstreeks uit de database moeten worden opgehaald wanneer gebruikers een rapport expliciet vernieuwen.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen. Als u een waarde voor het rapportobject wilt instellen, selecteert u het rapport in de CMC, en klikt u op  <i>Standaardinstellingen</i>  <i>Servergroep voor weergave</i> .</p> | Standaard is deze optie <b>uitgeschakeld</b> . |
| <i>Rapportgegevens delen tussen clients</i>                   | <p>Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standaard is deze optie <b>ingeschakeld</b> .  |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>          | Geeft aan hoeveel minuten de Crystal Reports Cache Server wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. In het algemeen is het niet nodig om de standaardwaarde te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De standaardwaarde is 20 minuten.              |
| <i>Time-out van beveiligingscache (in minuten)</i>            | Hiermee wordt aangegeven hoeveel minuten de server aanmeldingsreferenties, rapportparameters en gegevens over database-verbindingen uit het cachegeheugen gebruikt om aanvragen te verwerken voordat er een query wordt uitgevoerd in de CMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De standaardwaarde is 20 minuten.              |

| Eigenschap                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Oudste gegevens die op aanvraag aan een client worden gegeven (in seconden)</i> | <p>Geeft aan hoeveel seconden de server gegevens in het cachegeheugen gebruikt om te voldoen aan aanvragen van rapporten op aanvraag.</p> <p>Als de server een aanvraag ontvangt die kan worden voldaan met gegevens die voor een eerdere aanvraag zijn gegenereerd en als de tijd die is verstreken sinds die gegevens zijn gegenereerd korter is dan de waarde die hier is ingesteld, gebruikt de server deze gegevens opnieuw om aan de volgende aanvraag te voldoen. Door gegevens opnieuw te gebruiken worden de systeemprestaties aanzienlijk verbeterd als meerdere gebruikers dezelfde gegevens nodig hebben.</p> <p>Overweeg bij het instellen van deze waarde hoe belangrijk het is dat de gebruikers actuele gegevens ontvangen. Als het heel belangrijk is dat alle gebruikers de nieuwste gegevens ontvangen (bijvoorbeeld omdat belangrijke gegevens vaak worden gewijzigd), kunt u het opnieuw gebruiken van gegevens uitschakelen door de waarde op 0 in te stellen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p> </div> | De standaardwaarde is 0 seconden.                 |
| <i>Maximale cachegrootte (KB)</i>                                                  | Geeft de hoeveelheid vaste-schijfruimte (in kB) aan die wordt gebruikt om rapporten in het cachegeheugen te plaatsen. Een grotere cache kan nodig zijn als op de server grote hoeveelheden rapporten worden verwerkt of wanneer de rapporten bijzonder complex zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De standaardwaarde is 256000 KB.                  |
| <i>Map met cachebestanden</i>                                                      | Geeft de locatie aan van het cachebestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %DefaultDataDir%/CrystalReportsCachingServer/temp |
| <i>Java VM-argumenten</i>                                                          | Hiermee worden de opdrachtregelargumenten opgegeven die verstrekt kunnen worden aan de JVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaard is deze waarde leeg.                    |
| <i>DLL-naam</i>                                                                    | <p>Hiermee wordt de naam opgegeven van de documentinvoegtoepassing die momenteel is geladen.</p> <p>Deze eigenschap is alleen-lezen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rasprocReport                                     |

## Eigenschappen voor Crystal Reports-verwerkingsserver

Eigenschappen die van toepassing zijn op Crystal Reports Cache Servers en Crystal Reports-verwerkingsservers, moeten op dezelfde waarde zijn ingesteld. Als bijvoorbeeld de instelling *Vernieuwen van viewer geeft altijd de huidige gegevens* op de Cache Server is **ingeschakeld**, moet dezelfde eigenschap ook zijn **ingeschakeld** op de verwerkingsserver.

## Opmerking

Wijzigingen in deze servereigenschappen worden pas van kracht wanneer de server opnieuw wordt gestart.

Tabel 201:Eigenschappen voor Crystal Reports-verwerkingsservice

| Eigenschap                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standaardwaarde                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Time-out niet-actieve taak (in minuten)</i>                 | Geeft de duur aan, in minuten, dat de Crystal Reports-verwerkings-server wacht tussen aanvragen voor een bepaalde taak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De standaardwaarde is 20 minuten.              |
| <i>Maximale levensduurtaken per onderliggend element</i>       | Geeft het maximum aantal taken aan dat elk onderliggend proces per levensduur kan verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De standaardwaarde is 1000.                    |
| <i>Vernieuwen van viewer geeft altijd de huidige gegevens</i>  | <p>Geeft aan of alle pagina's in het cachegeheugen al dan niet moeten worden genegeerd en nieuwe gegevens rechtstreeks uit de database moeten worden opgehaald wanneer gebruikers een rapport expliciet vernieuwen. Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.</p> <div><p> <b>Opmerking</b></p><p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen. Als u een waarde voor het rapportobject wilt instellen, selecteert u het rapport in de CMC, en klikt u op  <a href="#">Standaardinstellingen</a>  <a href="#">Servergroep voor weergave</a> .</p></div> | Standaard is deze optie <b>uitgeschakeld</b> . |
| <i>Rapportgegevens delen tussen clients</i>                    | <p>Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients. Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.</p> <div><p> <b>Opmerking</b></p><p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standaard is deze optie <b>ingeschakeld</b> .  |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>           | Geeft aan hoeveel minuten de Crystal Reports-verwerkingsserver wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. In het algemeen is het niet nodig om de standaardwaarde te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De standaardwaarde is 20 minuten.              |
| <i>Maximum aantal gelijktijdige taken (0 voor automatisch)</i> | Geeft het maximum aantal onafhankelijke taken aan dat gelijktijdig kan worden uitgevoerd op de Crystal Reports-verwerkingsserver. Als de waarde van deze eigenschap is ingesteld op "0", wordt door de server een geldige waarde toegepast op basis van de CPU en het geheugen van de computer waarop de server wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De standaardwaarde is 0.                       |



| Eigenschap                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Oudste gegevens die op aanvraag aan een client worden gegeven (in seconden)</i> | <p>Geeft aan hoeveel seconden de server gegevens in het cachegeheugen gebruikt om te voldoen aan aanvragen van rapporten op aanvraag.</p> <p>Als de server een aanvraag ontvangt die kan worden voldaan met gegevens die voor een eerdere aanvraag zijn gegenereerd en als de tijd die is verstreken sinds die gegevens zijn gegenereerd korter is dan de waarde die hier is ingesteld, gebruikt de server deze gegevens opnieuw om aan de volgende aanvraag te voldoen. Door gegevens opnieuw te gebruiken worden de systeemprestaties aanzienlijk verbeterd als meerdere gebruikers dezelfde gegevens nodig hebben.</p> <p>Overweeg bij het instellen van deze waarde hoe belangrijk het is dat de gebruikers actuele gegevens ontvangen. Als het heel belangrijk is dat alle gebruikers de nieuwste gegevens ontvangen (bijvoorbeeld omdat belangrijke gegevens vaak worden gewijzigd), kunt u het opnieuw gebruiken van gegevens uitschakelen door de waarde op 0 in te stellen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p> </div> | De standaardwaarde is 0.                                                                                         |
| <i>Maximum aantal op voorhand gestarte onderliggende elementen</i>                 | Geeft het maximum aantal vooraf gestarte onderliggende processen aan dat door de server wordt ondersteund. Als deze waarde te laag is, maakt de server onderliggende processen zodra er aanvragen zijn gegenereerd en kunnen gebruikers vertraging ervaren. Is deze waarde te hoog, dan worden systeembronnen mogelijk onnodig verspild door niet-actieve onderliggende processen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De standaardwaarde is 1 onderliggend proces.                                                                     |
| <i>Tijdelijke map</i>                                                              | <p>Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %DefaultDataDir%/CrystalReportsProcessingServer/temp                                                             |
| <i>Java-klassepad</i>                                                              | De naam en het pad van de Java-klassen die door de server zijn vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %CommonJavaLibDir%/procCR.jar                                                                                    |
| <i>Onderliggende Java VM-argumenten</i>                                            | Hiermee worden de opdrachtregelargumenten opgegeven die worden verstrekt aan de onderliggende processen die door de server gemaakt zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dbusinessobjects.connectivity.directory=%CONNECTIONSERVER_DIR%,Dcom.businessobjects.mds.cs.ImplementationID=csEX |

Tabel 202:Eigenschappen voor Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | De standaardwaarde is 86400 seconden. |

## Eigenschappen van Crystal Reports 2013 Report Application Server

### **i** Opmerking

Wijzigingen in deze eigenschappen worden pas van kracht wanneer de server opnieuw wordt gestart.

Tabel 203: Eigenschappen van Crystal Reports 2013-service voor weergave en wijziging

| Eigenschap                                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaardwaarde                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Toestaan dat rapporttaken verbinding met database blijven behouden totdat de rapporttaak wordt gesloten</i> | Geeft aan of de rapporttaak in verbinding blijft met de database totdat het proces wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaard is deze optie <b>uitgeschakeld</b> . |
| <i>Omvang bladergegevens (records)</i>                                                                         | Geeft het aantal afzonderlijke records aan dat door de database wordt geretourneerd wanneer door de waarden van een bepaald veld wordt gebladerd. De gegevens worden in eerste instantie opgehaald uit het cachegeheugen van de client - als dit beschikbaar is - en vervolgens uit het cachegeheugen van de server. Als de gegevens zich in geen van beide caches bevinden, worden ze opgehaald uit de database.                                                                                                     | De standaardwaarde is 100 records.             |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>                                                           | Geeft aan hoeveel minuten de RAS (Report Application Server) wacht op aanvragen van een niet-actieve client voordat de time-out optreedt.<br><br>Als u hier een te lage waarde instelt, kan een aanvraag van een gebruiker voortijdig worden gesloten. Een te hoge waarde kan de schaalbaarheid van de server nadelig beïnvloeden (als bijvoorbeeld het object <code>ReportClientDocument</code> niet expliciet wordt gesloten, wordt er door de server onnodig gewacht totdat een niet-actieve taak wordt gesloten). | De standaardwaarde is 30 minuten.              |
| <i>Batchgrootte (records)</i>                                                                                  | Geeft aan hoeveel rijen uit de resultaatreeks tijdens elke gegevensoverdracht door de database worden geretourneerd.<br><br>Als er bijvoorbeeld 500 records zijn aangevraagd en de batchgrootte is ingesteld op 100 records, worden de gegevens geretourneerd in vijf afzonderlijke batches van 100 rijen. Als u de prestaties van de RAS wilt verbeteren, hebt u inzicht nodig in de netwerkomgeving, de database en het type aanvraag, zodat u de juiste batchgrootte kunt instellen.                               | De standaardwaarde is 100 records.             |

| Eigenschap                                                                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Aantal databaserecords dat moet worden gelezen bij het bekijken of vernieuwen van een rapport (-1 voor onbeperkt)</i> | Geeft het aantal databaserecords aan dat wordt gelezen wanneer een rapport wordt weergegeven of vernieuwd. Met deze instelling kunt u het aantal records beperken dat door de server uit de database wordt opgehaald wanneer een gebruiker een query of rapport uitvoert. Deze instelling is handig als u wilt voorkomen dat gebruikers rapporten op aanvraag uitvoeren die enorme hoeveelheden records als resultaat geven.<br><br>Misschien wilt u dergelijke rapporten plannen om de rapporten sneller beschikbaar te maken voor gebruikers en om de belasting van de database door deze omvangrijke query's te reduceren. | De standaardwaarde is 20000 records.          |
| <i>Maximum aantal gelijktijdige rapporttaken (0 voor onbeperkt)</i>                                                      | Geeft het maximum aantal onafhankelijke taken aan dat gelijktijdig kan worden uitgevoerd op de RAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De standaardwaarde is 75 taken.               |
| <i>Oudste gegevens die op aanvraag aan een client worden gegeven (in minuten)</i>                                        | Geeft aan hoe lang, in minuten, een rapport op aanvraag reageert op rapportgegevens die zich in het cachegeheugen bevinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De standaardwaarde is 20 minuten.             |
| <i>Tijdelijke map</i>                                                                                                    | Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig.<br><br><b>i Opmerking</b><br><br>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %DefaultDataDir%/CrystalReportsRasServer/temp |

Tabel 204:Eigenschappen voor Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | De standaardwaarde is 86400 seconden. |

## Eigenschappen voor Crystal Reports 2013-verwerkingsserver

### **i Opmerking**

Wijzigingen in deze eigenschappen worden pas van kracht wanneer de server opnieuw wordt gestart.

Tabel 205:Eigenschappen van Crystal Reports 2013-verwerkingsservice

| Eigenschap                                     | Beschrijving                                                                                                           | Standaardwaarde                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Time-out niet-actieve taak (in minuten)</i> | Geeft de duur aan, in minuten, dat de Crystal Reports-verwerkingsserver wacht tussen aanvragen voor een bepaalde taak. | De standaardwaarde is 20 minuten. |

| Eigenschap                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standaardwaarde                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Maximale levensduurtaken per onderliggend element</i>       | Geeft het maximum aantal taken aan dat elk onderliggend proces per levensduur kan verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De standaardwaarde is 1000.                    |
| <i>Vernieuwen van vviewer geeft altijd de huidige gegevens</i> | <p>Geeft aan of alle pagina's in het cachegeheugen al dan niet moeten worden genegeerd en nieuwe gegevens rechtstreeks uit de database moeten worden opgehaald wanneer gebruikers een rapport expliciet vernieuwen. Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen. Als u een waarde voor het rapportobject wilt instellen, selecteert u het rapport in de CMC, en klikt u op <a href="#">► Standaardinstellingen ► Servergroep voor weergave ►</a>.</p> | Standaard is deze optie <b>uitgeschakeld</b> . |
| <i>Rapportgegevens delen tussen clients</i>                    | <p>Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients. Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.</p> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standaard is deze optie <b>ingeschakeld</b> .  |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>           | Geeft aan hoeveel minuten de Crystal Reports-verwerkingsserver wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. In het algemeen is het niet nodig om de standaardwaarde te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De standaardwaarde is 20 minuten.              |
| <i>Maximum aantal gelijktijdige taken (0 voor automatisch)</i> | Geeft het maximum aantal onafhankelijke taken aan dat gelijktijdig kan worden uitgevoerd op de Crystal Reports-verwerkingsserver. Als de waarde van deze eigenschap is ingesteld op "0", wordt door de server een geldige waarde toegepast op basis van de CPU en het geheugen van de computer waarop de server wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De standaardwaarde is 0.                       |

| Eigenschap                                                                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Oudste gegevens die op aanvraag aan een client worden gegeven (in seconden)</i>                             | <p>Geeft aan hoeveel seconden de server gegevens in het cachegeheugen gebruikt om te voldoen aan aanvragen van rapporten op aanvraag.</p> <p>Als de server een aanvraag ontvangt die kan worden voldaan met gegevens die voor een eerdere aanvraag zijn gegenereerd en als de tijd die is verstreken sinds die gegevens zijn gegenereerd korter is dan de waarde die hier is ingesteld, gebruikt de server deze gegevens opnieuw om aan de volgende aanvraag te voldoen. Door gegevens opnieuw te gebruiken worden de systeemprestaties aanzienlijk verbeterd als meerdere gebruikers dezelfde gegevens nodig hebben.</p> <p>Overweeg bij het instellen van deze waarde hoe belangrijk het is dat de gebruikers actuele gegevens ontvangen. Als het heel belangrijk is dat alle gebruikers de nieuwste gegevens ontvangen (bijvoorbeeld omdat belangrijke gegevens vaak worden gewijzigd), kunt u het opnieuw gebruiken van gegevens uitschakelen door de waarde op 0 in te stellen.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap kan voor een rapportobject zelf worden ingesteld en kan per rapport verschillen; waarden die voor het rapportobject worden ingesteld, prevaleren boven de serverinstellingen.</p> </div> | De standaardwaarde is 0.                                 |
| <i>Maximum aantal op voorhand gestarte onderliggende elementen</i>                                             | Geeft het maximum aantal vooraf gestarte onderliggende processen aan dat door de server wordt ondersteund. Als deze waarde te laag is, maakt de server onderliggende processen zodra er aanvragen zijn gegenereerd en kunnen gebruikers vertraging ervaren. Is deze waarde te hoog, dan worden systeembronnen mogelijk onnodig verspild door niet-actieve onderliggende processen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De standaardwaarde is 1 onderliggend proces.             |
| <i>Tijdelijke map</i>                                                                                          | <p>Geeft de map aan waar tijdelijke bestanden worden gemaakt wanneer nodig.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen met verminderde prestaties.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %DefaultDataDir%/CrystalReports2013ProcessingServer/temp |
| <i>Toestaan dat rapporttaken verbinding met database blijven behouden totdat de rapporttaak wordt gesloten</i> | Geeft aan of de rapporttaak in verbinding blijft met de database totdat de taak wordt gesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standaard is deze instelling uitgeschakeld.              |

| Eigenschap                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Aantal gelezen databaserecords bij voorbeeldweergave of vernieuwen (0 voor onbeperkt)</i> | <p>Geeft het aantal databaserecords aan dat wordt gelezen wanneer een rapport wordt weergegeven of vernieuwd. Met deze instelling kunt u het aantal records beperken dat door de server uit de database wordt opgehaald wanneer een gebruiker een query of rapport uitvoert. Deze instelling is handig als u wilt voorkomen dat gebruikers rapporten op aanvraag uitvoeren die enorme hoeveelheden records als resultaat geven.</p> <p>Misschien wilt u dergelijke rapporten plannen om de rapporten sneller beschikbaar te maken voor gebruikers en om de belasting van de database door deze omvangrijke query's te reduceren.</p> | De standaardwaarde is 20000. |

Tabel 206:Eigenschappen voor Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | De standaardwaarde is 86400 seconden. |

### 33.1.5 Eigenschappen van Analysis Services

De categorie van Analysis Services omvat de Adaptive Processing Server:

Tabel 207: Eigenschappen voor Multi-Dimensional Analysis Service

| Eigenschap                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Maximum aantal clientsessies</i>                                | <p>Het maximumaantal MDAS-verbindingen dat gelijktijdig geopend kan zijn op de server.</p> <p>Wanneer het aantal open sessies dit aantal heeft bereikt, resulteren verdere pogingen om MDAS-sessies te starten in het foutbericht "server niet beschikbaar". U kunt deze waarde wijzigen en zo de prestaties van de MDAS optimaliseren, afhankelijk van uw behoeften en de beschikbare hardware. Een hogere waarde kan echter leiden tot prestatieproblemen voor zowel de MDAS als de database. De standaardwaarde van 15 sessies is een conservatieve schatting. Voor installaties met kleine gebruikersquery's kunt u deze waarde aanzienlijk verhogen, terwijl installaties met grote gebruikersquery's een lagere waarde vereisen.</p> | De standaardwaarde is 15. Het geldige bereik is 1 tot 100. |
| <i>Maximumaantal cellen dat door een query wordt geretourneerd</i> | Hiermee wordt het aantal cellen aangegeven dat door een gebruiker wordt geretourneerd in één query. De gebruiker kan geen query uitvoeren waarmee een extreem laag aantal cellen wordt geretourneerd en waarbij veel geheugen wordt verbruikt. Als de query van de gebruiker deze cellimiet overschrijdt, ontvangt de gebruiker een foutbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De standaardwaarde is 100000 cellen.                       |
| <i>Maximumaantal leden dat bij filteren is geretourneerd</i>       | Hiermee wordt het aantal leden opgegeven dat wordt opgehaald bij het filteren op lid. Een groot aantal opgehaalde leden kan een groot deel van het geheugen in beslag nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De standaardwaarde is 1000000 leden.                       |

Tabel 208: Eigenschappen van BEx-webtoepassingservices

| Eigenschap                              | Beschrijving                                                                                                                        | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Maximum aantal clientsessies</i>     | Het maximumaantal toegestane clientsessies op de service.                                                                           | De standaardwaarde is 15 sessies.     |
| <i>SAP BW Master System</i>             | De naam van de OLAP-verbinding met het BW-systeem dat u in het BI-platform hebt gemaakt.                                            | De standaardwaarde is SAP_BW.         |
| <i>RFC-doel van JCo-server</i>          | De naam van het RFC-doel van de JCo-server die u in het BW-systeem hebt ingevoerd.                                                  | Standaard is deze waarde leeg.        |
| <i>Gateway-host van JCo-server</i>      | De naam van de gateway-host van de JCo-server die u in het BW-systeem hebt gedefinieerd.                                            | Standaard is deze waarde leeg.        |
| <i>Gateway-service van JCo-server</i>   | De naam van de gateway-service van de JCo-server die u in het BW-systeem hebt gedefinieerd.                                         | Standaard is deze waarde leeg.        |
| <i>Verbindingsaantal van JCo-server</i> | Geeft het aantal automatisch aangemaakte programma's op waarmee oproepen van ABAP naar Java voor de service kunnen worden verwerkt. | De standaardwaarde is 3 verbindingen. |

## 33.1.6 Eigenschappen van Data Federator-services

De categorie van de Data Federator-services omvat de Adaptive Processing Server:

Tabel 209: Eigenschappen van Data Federator-services

| Eigenschap                                  | Beschrijving                                                                                                    | Standaardwaarde                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Max. verbindingen</i>                    | Hiermee wordt het maximumaantal verbindingen aangegeven dat is toegestaan op de server.                         | De standaardwaarde is 32767.          |
| <i>Grootte van uit te voeren threadpool</i> | Hiermee wordt het maximumaantal query's opgegeven dat parallel kan worden uitgevoerd op een willekeurig moment. | De standaardwaarde is 10.             |
| <i>Standby-time-out voor verbinding</i>     | Hiermee wordt aangegeven na hoeveel seconden een inactieve verbinding wordt gesloten.                           | De standaardwaarde is 10800 seconden. |
| <i>Instructie Standby-time-out</i>          | Hiermee wordt aangegeven na hoeveel seconden een inactieve query-instructie wordt gesloten.                     | De standaardwaarde is 600 seconden.   |

## 33.1.7 Eigenschappen van Web Intelligence Services

De categorie Web Intelligence Services omvat de volgende servers:

- Adaptive Processing Server
- Web Intelligence-verwerkingsserver

## Instellingen voor Adaptive Processing Server

Tabel 210: Opdrachtregelparameters

| Eigenschap                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standaardwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tot niveau weergeven            | <p>Hiermee wordt het niveau weergegeven tot waar gegevens worden opgehaald uit BEx-query's.</p> <p>Hierarchieën worden standaard niet naar een gegeven niveau uitgevouwen. Niveau 00 is altijd het standaardniveau. U kunt deze werking wijzigen door deze parameter aan de opdrachtregel toe te voegen, maar als u de waarde te hoog instelt, haalt Web Intelligence alle hiërarchiegegevens op, wat van invloed kan zijn op de prestaties en stabiliteit van het systeem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>-</p> <p><b>Dsap.sl.bics.expandToLevel=n</b></p> <p>n kan een geheel getal tussen 0 en 99 zijn. Als n=0 of als deze parameter niet is opgegeven, gebruiken hiërarchieën niet de parameter Tot niveau weergeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Variabeleselectie Selectieoptie | <p>Geeft de selectieoptie voor variabeleselectie op.</p> <p>Als deze eigenschap op interval is ingesteld, is het tekstvak niet beschikbaar en kunnen gebruikers alleen in het dialoogvenster Aanwijzingen de begin- en eindwaarde invoeren.</p> <p>Als deze eigenschap op meer waarden is ingesteld, is het tekstvak "Type een waarde" beschikbaar en kunnen gebruikers waarden voor BW-selectieoptievariabelen invoeren.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Lokale installaties van Web Intelligence Rich Client worden niet bijgewerkt met deze eigenschap. Zie de "Installatiehandleiding voor Web Intelligence Rich Client" voor informatie over het bijwerken van het lokale register voor dergelijke installaties.</p> </div> | <p>-</p> <p><b>Dsap.sl.bics.variableComplexSelectionMapping=n</b></p> <p>waarbij n een interval kan zijn of meerdere waarden kan hebben.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Tot aan BI 4.1 SP05 was interval de standaardwaarde voor deze optie. Als u deze eigenschap aan de instellingen voor Adaptive Processing Server toevoegt en op meerdere waarden instelt, moeten de volgende acties worden uitgevoerd voor bestaande documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een document moet worden gewist.</li> <li>De standaardwaarden voor queryaanwijzingen moeten worden gewijzigd zodat deze compatibel zijn met de selectie van meerdere waarden.</li> </ul> </div> |

Tabel 211: Eigenschappen van Toezichtservice van Web Intelligence

| Eigenschap                                                            | Beschrijving                                                                                                                  | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Controle activeren</i>                                             | Hiermee wordt opgegeven of controle voor de service is ingeschakeld.                                                          | <b>TRUE</b>     |
| <i>Vertraging van toezicht op thread-lus (in seconden)</i>            | Hiermee wordt de tijdsduur in seconden opgegeven tussen pogingen van de service om clients te 'pingen'.                       | 300             |
| <i>Opschoontime-out voor standaardbron met toezicht (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie wordt opgeschoond. | 1200            |



| Eigenschap                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaardwaarde |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Wisselttime-out voor standaardbron met toezicht (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie op de vaste schijf wordt gewisseld. Het is raadzaam dat u een waarde opgeeft die lager is dan de waarde voor de eigenschap Opschoontime-out voor standaardbron met toezicht (in seconden). | 600             |
| <i>Serviceprofilering inschakelen</i>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TRUE</b>     |
| <i>Toezicht op serviceactiviteit inschakelen</i>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TRUE</b>     |

Tabel 212:Eigenschappen van Visualization-service

| Eigenschap                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaardwaarde |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Time-out voor opschonen van visualisatiesysteem (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie wordt opgeschoond.                                                                                                                                                                              | 1200            |
| <i>Time-out voor wisselen van visualisatiesysteem (in seconden)</i>  | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie op de vaste schijf wordt gewisseld. Het is raadzaam dat u een waarde opgeeft die lager is dan de waarde voor de eigenschap <i>Time-out voor opschonen van visualisatiesysteem (in seconden)</i> | 600             |

Tabel 213:Eigenschappen van Rebean-service

| Eigenschap         | Beschrijving | Standaardwaarde |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Geen eigenschappen |              |                 |

Tabel 214:Eigenschappen van Service voor documentherstel

| Eigenschap                      | Beschrijving | Standaardwaarde |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Geen configuratie-eigenschappen |              |                 |

Tabel 215:Eigenschappen van DSL Bridge-service

| Eigenschap                                                       | Beschrijving                                                                                                                  | Standaardwaarde |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Time-out van opschonen van DSLBridge-engine (in seconden)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel seconden de service wacht op een inactieve client, voordat de clientsessie wordt opgeschoond. | 1200            |

## Instellingen voor Web Intelligence-verwerkingsserver

De instellingen voor de Web Intelligence-verwerkingsserver zijn gegroepeerd in de volgende services:

- Information Engine-service
- Web Intelligence Core
- Web Intelligence Processing
- Web Intelligence Common

De instellingen voor drempelwaarden komen in afzonderlijke tabellen aan de orde.

Tabel 216:Eigenschappen van Information Engine-service

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                         | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Zoeklijstcache inschakelen</i>                         | Geeft aan of de cache is ingeschakeld voor zoeklijsten op de Web Intelligence-verwerkingsserver.                     | <b>TRUE</b>     |
| <i>Batchgrootte van zoeklijst (vermeldingen)</i>          | Geeft het maximum aantal vermeldingen (of waarden) voor elke zoeklijstbatch weer.                                    | 1000            |
| <i>Maximumgrootte aangepaste sortering (vermeldingen)</i> | Geeft het maximum aantal vermeldingen in de aangepaste sortering weer.                                               | 100             |
| <i>Maximumgrootte universecache (universes)</i>           | Geeft aan hoeveel universes kunnen worden opgeslagen in het cachegeheugen van de Web Intelligence-verwerkingsserver. | 20              |
| <i>Maximale zoeklijst (in vermeldingen)</i>               | Geeft het maximum aantal vermeldingen (of waarden) voor elke zoeklijst weer.                                         | 50000           |

Tabel 217:Eigenschappen van de Web Intelligence-kernservice

| Eigenschap                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Time-out vóór recycling (in seconden)</i>                    | Geeft aan hoeveel seconden de server niet-actief kan zijn voordat deze door de Server Intelligence Agent (SIA) wordt gestopt en opnieuw wordt gestart wanneer het totaal aantal verwerkte documenten boven de waarde komt die is ingesteld voor de eigenschap <i>Maximum aantal documenten vóór recycling</i> .                                                                                                                                                                                               | 1200                                                 |
| <i>Time-out niet-actief document (in seconden)</i>              | Geeft aan hoeveel seconden wordt gewacht voordat de sessie van de Web Intelligence-verwerkingsserver wordt gewisseld. Wanneer de client in deze periode geen aanvragen genereert, wordt de sessie naar de vaste schijf verplaatst, waardoor er bronnen vrijkomen voor een actieve sessie.                                                                                                                                                                                                                     | 300<br>Het geldige bereik is 100 tot 10000 seconden. |
| <i>Pollinginterval server (in seconden)</i>                     | Geeft het interval aan, in seconden, dat moet verstrijken voordat de server zoekt naar nieuwe threadaanvragen. In de pollingfase voert de server opschoningsacties uit, zoals het wisselen van ongebruikte documenten, om het servergeheugen onder de bovenste drempelwaarde te houden.                                                                                                                                                                                                                       | 120                                                  |
| <i>Maximumaantal documenten per gebruiker</i>                   | Geeft het maximum aantal actieve sessies (Web Intelligence-documenten) aan dat op elk willekeurig moment aan een gebruiker kan worden gekoppeld. Als de waarde 5 is, kan de gebruiker dus maximaal 5 actieve sessies tegelijkertijd gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>Het geldige bereik is 1 tot 20.                 |
| <i>Maximum aantal documenten vóór recycling</i>                 | Geeft aan hoeveel Web Intelligence-documenten kunnen worden verwerkt voordat wordt overwogen om de server te recyclen. Als het aantal verwerkte documenten is bereikt en de server niet actief is, wordt de server afgesloten en wordt door de Server Intelligence Agent (SIA) een nieuw exemplaar van de server gestart. Er treedt echter een vertraging op voordat er een nieuw exemplaar van de server wordt gestart. De vertraging wordt gedefinieerd door de eigenschap <i>Time-out vóór recycling</i> . | 50                                                   |
| <i>Fouten m.b.t. maximumgrootte documenttoewijzing toestaan</i> | Geeft aan of de eigenschap <code>&lt;Maximum aantal verbindingen&gt;</code> beperkt is. Als deze eigenschap is ingeschakeld, wordt de waarde die is ingesteld voor de eigenschap <code>&lt;Maximum aantal verbindingen&gt;</code> herkend door de server; anders wordt de eigenschap genegeerd.                                                                                                                                                                                                               | <b>TRUE</b>                                          |

| Eigenschap                                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Standaardwaarde                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>  | Geeft aan hoeveel minuten de server wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. Als er een te lage waarde voor deze instelling is opgegeven, kan het gevolg zijn dat een aanvraag voortijdig wordt gesloten. Een te hoge waarde kan ertoe leiden dat aanvragen in de wachtrij worden geplaatst terwijl de server wacht totdat niet-actieve aanvragen worden gesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                  |
| <i>Maximum aantal verbindingen</i>                    | <p>Geeft het maximum aantal sessies aan dat gelijktijdig kan zijn geopend. Dit is een geschat aantal; bij deze instelling worden de inactieve sessies die worden gewisseld en de sessie die wordt gemaakt om het aantal sessies te analyseren, niet in beschouwing genomen. Als deze limiet is bereikt en er geen andere server beschikbaar is om de aanvraag te verwerken, wordt er een foutbericht weergegeven.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>De eigenschap <code>&lt;Fouten m.b.t. maximumgrootte documenttoewijzing toestaan&gt;</code> moet zijn ingeschakeld om door de server te worden herkend.</p> </div>                                                                                                                                                                                            | <p>50</p> <p>Het geldige bereik is 5 tot 65535.</p> |
| <i>Geheugenanalyse inschakelen</i>                    | <p>Geeft aan of de functie voor geheugenanalyse is ingeschakeld. Als deze eigenschap is ingeschakeld, zijn de volgende eigenschappen actief en worden ze door de server herkend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;Maximale drempelwaarde geheugen&gt;</code></li> <li>• <code>&lt;Bovenste drempelwaarde geheugen&gt;</code></li> <li>• <code>&lt;Onderste drempelwaarde geheugen&gt;</code></li> </ul> <p>Wanneer het procesgeheugen van de server zich boven de waarde voor <code>&lt;Bovenste drempelwaarde geheugen&gt;</code> bevindt, is de enige bewerking die nog is toegestaan het opslaan van documenten. Wanneer het procesgeheugen zich boven de waarde voor <code>&lt;Maximale drempelwaarde geheugen&gt;</code> bevindt, worden alle bewerkingen gestopt en zijn deze mislukt.</p> | <b>TRUE</b>                                         |
| <i>Onderste drempelwaarde geheugen (MB)</i>           | Geeft de onderste drempelwaarde voor het geheugenverbruik aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3500</b>                                         |
| <i>Bovenste drempelwaarde geheugen (MB)</i>           | Geeft de bovenste drempelwaarde voor het geheugenverbruik aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4500</b>                                         |
| <i>Maximale drempelwaarde geheugen (MB)</i>           | Geeft de maximale drempelwaarde voor het geheugenverbruik aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6000</b>                                         |
| <i>Controle van APS-service inschakelen</i>           | Hiermee wordt controle van de server door de APS-service ingeschakeld, die wordt gehost op de Adaptive Processing Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TRUE</b>                                         |
| <i>Fout bij opnieuw uitvoeren van APS-serviceping</i> | Hiermee wordt opgegeven hoe vaak de server probeert de APS-service te bereiken alvorens te besluiten dat de service niet kan worden bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                   |
| <i>Threadperiode van APS-servicecontrole</i>          | Hiermee wordt de vertraging opgegeven tussen pogingen om de APS-service te bereiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300                                                 |

| Eigenschap                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standaardwaarde |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Huidige activiteitenlogboeken inschakelen</i> | <p>Hiermee wordt opgegeven of volledige tracersingen in de logboekbestanden van de server worden gegenereerd.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Deze eigenschap moet alleen worden ingeschakeld tijdens het oplossen van problemen. Normaliter moet deze eigenschap zijn ingesteld op <b>ONWAAR</b>.</p> </div> | <b>FALSE</b>    |

Tabel 218:Eigenschappen van Web Intelligence-verwerkingsservice

| Eigenschap                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                     | Standaardwaarde |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Gebruik van HTTP URL activeren</i> | Hiermee wordt aangegeven of de server bestanden kan oproepen die op een externe locatie zijn opgeslagen.                                                                                                                         | <b>TRUE</b>     |
| <i>Proxywaarde</i>                    | Hiermee wordt het adres van de proxyserver van uw netwerk opgegeven. U hoeft alleen een waarde op te geven als uw netwerk een proxyserver heeft en u bestanden probeert op te roepen die op een externe locatie zijn opgeslagen. | Leeg            |

Tabel 219:Eigenschappen van Algemene Web Intelligence-service

| Eigenschap                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standaardwaarde |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Time-out van cache (in minuten)</i>             | Geeft aan hoeveel minuten wordt gewacht voordat de inhoud van de documentcache wordt leeggemaakt. De time-out is afhankelijk van de meest recente toegangsdatum per document.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4370            |
| <i>Opschoningsinterval documentcache (minuten)</i> | Geeft aan om de hoeveel minuten de documentcache wordt gescand en gecontroleerd aan de hand van de instellingen <code>&lt;Maximumgrootte documentcache&gt;</code> , <code>&lt;Maximale verlagings opslagcapaciteit in documentcache&gt;</code> en <code>&lt;Maximumaantal documenten in cache&gt;</code> .                                                                                                                        | 120             |
| <i>Cache delen uitschakelen</i>                    | Geeft aan of het delen van de cache is uitgeschakeld. Standaard is het delen van de cache ingeschakeld; dit betekent dat alle exemplaren van de Web Intelligence-verwerkingsserver dezelfde cache gebruiken. Als u echter liever per exemplaar van de Web Intelligence-verwerkingsserver een afzonderlijke cache gebruikt, schakelt u deze eigenschap in.                                                                         | <b>FALSE</b>    |
| <i>Documentcache inschakelen</i>                   | Geeft aan of de documentcache is ingeschakeld. Als de eigenschap is ingeschakeld, kunnen geplande Web Intelligence-documenten vooraf in de cache worden geladen.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TRUE</b>     |
| <i>Real-time cache inschakelen</i>                 | Geeft aan of de real-time cache is ingeschakeld. Als de eigenschap is ingeschakeld, kan de cache dynamisch worden geladen. Web Intelligence-documenten worden dan door de Web Intelligence-verwerkingsserver in de cache geplaatst wanneer ze worden weergegeven. De documenten worden ook in het cachegeheugen opgeslagen wanneer ze als een geplande taak worden uitgevoerd, mits de pre-cache in het document is ingeschakeld. | <b>TRUE</b>     |

| Eigenschap                                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Standaardwaarde                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Maximumgrootte documentcache (KB)</i>                                 | Geeft de maximale grootte van de documentcache weer. Wanneer deze limiet eenmaal is bereikt, wordt de documentcache leegge-<br>maakt op basis van de eigenschap <Maximale verlaging opslagcapaciteit in documentcache>.                                                                                                          | 1000000                                         |
| <i>Maximale verlaging opslagcapaciteit in documentcache (percentage)</i> | Geeft het percentage van de cache weer dat wordt vrijgemaakt om plaats te bieden aan nieuwe acties en resultaten. Documenten met de oudste "Tijd van laatste toegang" worden gewist.                                                                                                                                             | 70                                              |
| <i>Maximumgrootte tekststream (MB)</i>                                   | Geeft de maximale grootte aan van tekststreams die naar de Web Intelligence-client worden verzonden.<br><br><b>i Opmerking</b><br><br>Als de waarde van de eigenschap <i>Maximumgrootte tekststream</i> is overschreden, wordt het Web Intelligence-document niet ge-<br>maakt en ontvangt de client een foutbericht.            | 5<br><br>Het geldige bereik is 1 tot 65535 MB.  |
| <i>Maximale grootte binaire stroom (MB)</i>                              | Geeft de maximale grootte aan, in MB, van binaire stromen die naar de Web Intelligence-client worden verzonden.<br><br><b>i Opmerking</b><br><br>Als de waarde van de eigenschap <i>Maximale grootte binaire stroom</i> is overschreden, wordt het Web Intelligence-document niet gemaakt en ontvangt de client een foutbericht. | 50<br><br>Het geldige bereik is 1 tot 65535 MB. |
| <i>Afbeeldingsmap</i>                                                    | Geeft de locatie van de afbeeldingsmap aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leeg                                            |
| <i>Map uitvoercache</i>                                                  | Geeft de locatie van de cache aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leeg                                            |

Tabel 220: Algemene eigenschappen

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | 86400           |

## Verwante informatie

[Drempelwaarde voor geheugen Web Intelligence Server \[pagina 1018\]](#)

## 33.1.7.1 Drempelwaarde voor geheugen Web Intelligence Server

In de volgende secties wordt beschreven wat er op een Web Intelligence-server gebeurt wanneer de waarde voor Maximale drempelwaarde geheugen, Bovenste drempelwaarde geheugen of Onderste drempelwaarde geheugen wordt bereikt.

### Onderste drempelwaarde geheugen

Als de limiet voor <Onderste drempelwaarde geheugen> is bereikt, worden inactieve documenten door de server naar de harde schijf verplaatst en wordt er extra geheugen toegewezen aan actieve documenten. Elke gebruiker mag maximaal één actief document hebben in plaats van <Maximumaantal documenten per gebruiker>.

### Bovenste drempelwaarde geheugen

Als deze <Bovenste drempelwaarde geheugen> is bereikt, worden de volgende serveracties uitgevoerd om bronnen vrij te maken en de server te beschermen:

- De server weigert nieuwe verbindingen en nieuwe clientaanroepen. Alleen het *opslaan* van Web Intelligence-documenten is toegestaan. Gebruikers die een actie aanvragen, ontvangen het bericht *Server bezet* en krijgen het advies om hun wijzigingen op te slaan.
- De server schoont het systeem op om voldoende bronnen vrij te maken, zodat de hoeveelheid toegewezen geheugen onder de limiet blijft die is ingesteld bij <Bovenste drempelwaarde geheugen>.
- De server probeert alleen-lezendocumenten te sluiten.
- Als er tijdens het opschonen van het systeem niet voldoende geheugen is vrijgemaakt, begint de server met het sluiten van documenten die in *Bewerkingsmodus* zijn. De server volgt hierbij het LIFO-principe: het meest recente actieve document wordt als eerste uit het geheugen verwijderd. De server gaat door met het sluiten van documenten totdat er een veilig niveau is bereikt; dit niveau is gebaseerd op de volgende berekening: <Bovenste drempelwaarde geheugen> - (20%\*(<Bovenste drempelwaarde geheugen>)). Als de eigenschap Bovenste drempelwaarde geheugen bijvoorbeeld is ingesteld op 4500 MB, is het veilige niveau:

$$4500\text{MB} - .20 * 4500\text{MB} = 3600\text{MB}$$

De server kan geen documenten sluiten als er een clientaanroep actief is. Documenten die worden vernieuwd of worden geëxporteerd naar een andere indeling of waarvoor een andere tijdrovende bewerking wordt uitgevoerd worden niet gesloten wanneer de server deze drempelwaarde bereikt. Als de server onvoldoende geheugen kan herstellen en nog steeds boven de <Bovenste drempelwaarde geheugen> uitkomt, wordt hij opnieuw gestart.

## Maximale drempelwaarde geheugen

Als de limiet <Maximale drempelwaarde geheugen> is bereikt, worden alle actieve bewerkingen afgebroken. Alle clientaanroepen worden beëindigd. Nadat een aanroep is beëindigd, wordt het bijbehorende document gesloten.

## 33.1.8 Eigenschappen van Dashboards-services

### Eigenschappen voor Dashboards-cacheserver

Tabel 221:Eigenschappen voor Dashboards-cacheservice

| Eigenschap                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standaardwaarde                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Maximale cachegrootte (KB)</i>                                                  | Hiermee wordt de hoeveelheid vasteschijfruimte (in kB) aangegeven die wordt gebruikt om query's in het cachegeheugen te plaatsen. Een grote cache kan noodzakelijk zijn als de server een groot aantal query's of zeer complexe query's moet verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De standaardwaarde is 256000 KB.              |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>                               | Hiermee wordt aangegeven hoeveel minuten de Dashboards-cache-server wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. In het algemeen is het niet nodig om de standaardwaarde te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De standaardwaarde is 15 minuten.             |
| <i>Gegevens delen tussen clients</i>                                               | Geeft aan of rapportgegevens moeten worden gedeeld door verschillende clients.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaard is deze optie <i>ingeschakeld</i> . |
| <i>Oudste gegevens die op aanvraag aan een client worden gegeven (in seconden)</i> | <p>Geeft aan hoeveel seconden de server gegevens in het cachegeheugen gebruikt om te voldoen aan aanvragen van query's op aanvraag.</p> <p>Als de server een aanvraag ontvangt die kan worden voldaan met gegevens die voor een eerdere aanvraag zijn gegenereerd en als de tijd die is verstreken sinds die gegevens zijn gegenereerd korter is dan de waarde die hier is ingesteld, gebruikt de server deze gegevens opnieuw om aan de volgende aanvraag te voldoen. Door gegevens opnieuw te gebruiken worden de systeemprestaties aanzienlijk verbeterd als meerdere gebruikers dezelfde gegevens nodig hebben.</p> <p>Overweeg bij het instellen van deze waarde hoe belangrijk het is dat de gebruikers actuele gegevens ontvangen. Als het heel belangrijk is dat alle gebruikers de nieuwste gegevens ontvangen (belangrijke gegevens worden vaak gewijzigd), kunt u het opnieuw gebruiken van dergelijke gegevens uitschakelen door de waarde op 0 in te stellen.</p> <div><b>i Opmerking</b><br/>Deze eigenschap kan in het rapportobject zelf worden ingesteld: waarden die in het rapportobject worden opgegeven overschrijven de serverinstellingen.</div> | De standaardwaarde is 0 seconden.             |

| Eigenschap                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Standaardwaarde                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Time-out van beveiligingscache (in minuten)</i> | Hiermee wordt opgegeven hoeveel minuten de server aanmeldings-referenties, query-eigenschappen en gegevens over databaseverbindingen uit het cachegeheugen gebruikt om aanvragen te verwerken voordat er een query over de CMS verstuurd wordt. | De standaardwaarde is 20 minuten. |
| <i>Java VM-argumenten</i>                          | Hiermee worden de opdrachtregelargumenten opgegeven die verstrekt kunnen worden aan de JVM.                                                                                                                                                     | Xmx858M                           |

## Eigenschappen voor Dashboards-verwerkingsserver

Tabel 222:Eigenschappen voor Dashboards-verwerkingservice

| Eigenschap                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standaardwaarde                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Maximum aantal gelijktijdige taken</i>                          | Hiermee wordt het maximumaantal onafhankelijke taken aangegeven dat gelijktijdig kan worden uitgevoerd op de server. Als de waarde van deze eigenschap is ingesteld op "0", wordt door de server een geldige waarde toegepast op basis van de CPU en het geheugen van de computer waarop de server wordt uitgevoerd.                                                               | De standaardwaarde is 0.                                                                                                |
| <i>Maximale levensduurtaken per onderliggend element</i>           | Geeft het maximum aantal taken aan dat elk onderliggend proces per levensduur kan verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De standaardwaarde is 10000.                                                                                            |
| <i>Maximum aantal op voorhand gestarte onderliggende elementen</i> | Geeft het maximum aantal vooraf gestarte onderliggende processen aan dat door de server wordt ondersteund. Als deze waarde te laag is, maakt de server onderliggende processen zodra er aanvragen zijn gegenereerd en kunnen gebruikers vertraging ervaren. Is deze waarde te hoog, dan worden systeembronnen mogelijk onnodig verspild door niet-actieve onderliggende processen. | De standaardwaarde is 1.                                                                                                |
| <i>Time-out niet-actieve verbinding (in minuten)</i>               | Geeft aan hoeveel minuten de server wacht op aanvragen van een niet-actieve verbinding. In het algemeen is het niet nodig om de standaardwaarde te wijzigen.                                                                                                                                                                                                                       | De standaardwaarde is 15 minuten.                                                                                       |
| <i>Time-out niet-actieve taak (in minuten)</i>                     | Hiermee wordt aangegeven hoeveel minuten de server wacht tussen aanvragen voor een bepaalde taak.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De standaardwaarde is 15 minuten.                                                                                       |
| <i>Onderliggende Java VM-argumenten</i>                            | Hiermee worden de opdrachtregelargumenten opgegeven die worden verstrekt aan de onderliggende processen die door de server gemaakt zijn.                                                                                                                                                                                                                                           | Xmx858M,Dswfinjection.lang.directory=%CommonJavaLibDir%,Dbusinessobjects.connectivity.directory=%CONNECTIONS-ERVER_DIR% |

Tabel 223:Eigenschappen voor Service voor eenmalige aanmelding

| Eigenschap                                                | Beschrijving                                                                                                                                                  | Standaardwaarde                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Verlooptijd van eenmalige aanmelding (in seconden)</i> | Geeft de geldigheidsduur aan, in seconden, van een verbinding voor eenmalige aanmelding. Wanneer deze tijdsduur is verstreken, wordt de verbinding verbroken. | De standaardwaarde is 86400 seconden. |



## 34 Bijlage Servergegevens

### 34.1 Informatie over de bijlage Servergegevens

In deze bijlage verwijst de term server, tenzij anders vermeld, naar een SAP BusinessObjects-server en niet naar de computer waarop het BI-platform is geïnstalleerd of wordt uitgevoerd.

Servergegevens zijn niet beschikbaar op servers die niet actief zijn.

Naast de gegevens die in deze bijlage worden beschreven, kan de toepassing Toezicht ook de volgende serverstatussen controleren:

Tabel 224:

| Serverstatus                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gezondheidsstatus</i>               | De Gezondheidsstatus geeft de algemene status van een server aan. Dit zijn de mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Rood (gevaar)</li><li>• 1 = Oranje (waarschuwing)</li><li>• 2 = Groen (gezond)</li></ul>                                                                                                                                                   |
| <i>Ingeschakelde status van server</i> | Deze status geeft aan of een server in- of uitgeschakeld is. Dit zijn de mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Uitgeschakeld</li><li>• 1 = Ingeschakeld</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| <i>Actieve status van server</i>       | Deze status geeft de actieve status van een server aan. Dit zijn de mogelijke waarden: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = GESTOPT</li><li>• 1 = WORDT GESTART</li><li>• 2 = WORDT GEÏNITIALISEERD</li><li>• 3 = ACTIEF</li><li>• 4 = WORDT GESTOPT</li><li>• 5 = MISLUKT</li><li>• 6 = WORDT UITGEVOERD MET FOUTEN</li><li>• 7 = WORDT UITGEVOERD MET WAARSCHUWINGEN</li></ul> |

#### **i** Opmerking

Zie voor meer informatie over servereigenschappen en gegevens van SAP BusinessObjects Explorer de *Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Explorer*.

## 34.1.1 Algemene servergegevens

De volgende gegevens beschrijven de computer waarop de opgegeven server wordt uitgevoerd.

Tabel 225:Computerspecifieke gegevens

| Gegeven                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Computernaam</i>                | De hostnaam van de computer waarop de server wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Besturingssysteem</i>           | Het besturingssysteem van de computer waarop de server wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>CPU-type</i>                    | Het type CPU van de computer waarop de server wordt uitgevoerd. Dit gegeven is niet beschikbaar op Adaptive Processing Servers of Web Application Container Servers (WACS).                                                                                                                                                                                        |
| <i>CPU's</i>                       | Het aantal CPU's dat beschikbaar is voor de server. In multikernhardware kan dit gegeven het aantal logische CPU's aangeven, en niet het aantal fysieke processoren. Dit gegeven is niet beschikbaar op Adaptive Processing Servers of Web Application Container Servers (WACS).                                                                                   |
| <i>RAM (MB)</i>                    | De hoeveelheid geheugen in megabyte die beschikbaar is op de computer waarop de server wordt uitgevoerd. Dit gegeven is niet beschikbaar op Adaptive Processing Servers of Web Application Container Servers (WACS).                                                                                                                                               |
| <i>Plaatselijke tijd</i>           | De plaatselijke tijd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Schijfgrootte (GB)</i>          | De grootte van de schijf waarop het BI-platform is geïnstalleerd, in gigabytes. Dit gegeven is niet beschikbaar op Adaptive Processing Servers of Web Application Container Servers (WACS).                                                                                                                                                                        |
| <i>Gebruikte schijfruimte (GB)</i> | De hoeveelheid gebruikte schijfruimte, in gigabytes, waarop het BI-platform is geïnstalleerd. Hieronder valt schijfruimte die wordt gebruikt door andere programma's op de computer, en niet alleen de ruimte die wordt gebruikt door het BI-platform. Dit gegeven is niet beschikbaar op Adaptive Processing Servers of Web Application Container Servers (WACS). |

Met de volgende gegevens wordt de opgegeven SAP BusinessObjects-server beschreven.

Tabel 226:Serverspecifieke gegevens

| Gegeven                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Name Server</i>         | De naam en het poortnummer van de CMS-server waarnaar deze server zijn adres publiceert.                                                                                                           |
| <i>Geregistreerde naam</i> | De interne naam van de server. Dit is niet de naam die wordt weergegeven in het venster <i>Servers</i> van de CMC.                                                                                 |
| <i>Versie</i>              | De versie van de server.                                                                                                                                                                           |
| <i>Starttijd</i>           | De tijd waarop de server voor de laatste keer is gestart.                                                                                                                                          |
| <i>PID</i>                 | De unieke proces-id van de server. Het besturingssysteem van de computer waarop de server wordt uitgevoerd, genereert de PID. De PID kan worden gebruikt om de specifieke server te identificeren. |
| <i>Hostnaam</i>            | Een door komma's gescheiden lijst van hostnamen die momenteel door de server worden gebruikt.                                                                                                      |
| <i>Host-IP-adres</i>       | Een door komma's gescheiden lijst van IP-adressen waarop de server naar aanvragen luistert.                                                                                                        |

| Gegeven                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Poort voor aanvragen</i> | Via deze poort ontvangt de server aanvragen van andere servers. Als de server naar verzoeken op meer dan één IP-adres luistert, is de poort voor aanvragen voor de server altijd hetzelfde. Als deze poort voor aanvragen door een ander proces wordt gebruikt, wordt de server niet gestart. Zorg dat deze poort niet door andere processen wordt gebruikt. |
| <i>Serverthreads bezet</i>  | Het aantal servicethreads dat momenteel een aanvraag afhandelt. Als dit aantal gelijk is aan de maximumgrootte van de threadpool van de server, duidt dit erop dat het systeem aanvullende aanvragen niet gelijktijdig kan verwerken en dat nieuwe aanvragen moeten wachten totdat bezette threads weer beschikbaar worden.                                  |

Tabel 227: Controlegegevens

| Gegeven                                                    | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Huidig aantal controlegebeurtenissen in de wachtrij</i> | <p>Het aantal controlegebeurtenissen dat door een controleobject is vastgelegd, maar dat nog niet is opgehaald door de CMS-controleur. Als dit aantal blijft toenemen, kan dit erop wijzen dat de functie Controle niet correct is geconfigureerd of dat het systeem zwaar belast is en controlegebeurtenissen sneller worden gegenereerd dan dat deze door de controleur kunnen worden opgehaald.</p> <div> <p><b>i Opmerking</b></p> <p>Wanneer u een server stopt, moet u deze eerst uitschakelen en wachten tot de gegevens "0" bereiken. Anders blijven controlegebeurtenissen mogelijk in de wachtrij staan en bereiken deze Gegevensopslag controleren niet totdat de server opnieuw is gestart en de CMS navraag ervoor heeft gedaan.</p> </div> |

Tabel 228: Servicegegevens registreren in logboek

| Gegeven           | Beschrijving                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Logboekmap</i> | Op deze locatie zijn logboekbestanden voor de server beschikbaar. |

## 34.1.2 Gegevens van Central Management Server

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster *Gegevens* voor Central Management Servers (CMS).

Tabel 229: Gegevens van Central Management Server

| Gegeven                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Verbinding met controledatabase is tot stand gebracht</i> | Geeft aan of de CMS een goede verbinding heeft met de controledatabase. Een waarde van "1" geeft aan dat er een verbinding is. Een waarde van "0" geeft aan dat er geen verbinding is met de controledatabase. Als de CMS een auditor is, moet deze waarde "1" zijn. Als de waarde "0" is, moet u nagaan waarom er geen verbinding met de controledatabase tot stand kan worden gebracht. |
| <i>CMS-controleur</i>                                        | Geeft aan of de CMS als controleur fungeert. Een waarde van "1" geeft aan dat de CMS als een controleur fungeert. Een waarde van "0" geeft aan dat de CMS niet als een controleur fungeert.                                                                                                                                                                                               |

| Gegeven                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Naam verbinding controledatabase</i>                                | De naam van de verbinding van de controledatabase. Dit hoeft niet de naam van de controledatabase zelf te zijn. Als dit gegeven leeg is, wil dit zeggen dat er geen verbinding met de controledatabase tot stand gebracht kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Naam gebruiker controledatabase</i>                                 | De naam van de gebruikersaccount die is gebruikt om verbinding te maken met de controledatabase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Controledatabase laatst bijgewerkt op</i>                           | De meest recente datum en tijd waarop de CMS met succes is gestart om gebeurtenissen uit een controleobject op te halen. Als de CMS een auditor is, moeten deze gegevens een tijd weergeven rond het tijdstip waarop het venster "Gegevens" is geladen. Als de waarde meer dan twee uur is voordat de pagina werd geladen, werkt de controle mogelijk niet goed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Duur laatste pollingcyclus controlethread (seconden)</i>            | <p>De duur van de laatste pollingcyclus in seconden. Dit geeft de maximale vertraging aan waarmee gebeurtenisgegevens de controledatabase hebben bereikt gedurende de vorige pollingcyclus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een waarde van minder dan 20 minuten duidt op een gezond systeem.</li> <li>• Een waarde tussen de 20 minuten en 2 uur duidt op een drukbezet systeem.</li> <li>• Een waarde van ruim 2 uur duidt op een zeer drukbezet systeem. Als deze status blijft bestaan en u de vertraging te lang vindt, wordt u aanbevolen om uw implementatie bij te werken, zodat de controledatabase gegevens met een hogere snelheid ontvangt, of het aantal controlegebeurtenissen te verlagen dat door uw systeem wordt getraceerd.</li> </ul> |
| <i>Thread-gebruik controleren</i>                                      | <p>Het percentage van de pollingcyclus dat door de CMS-controleur wordt gebruikt om gegevens uit controleobjecten te verzamelen. De overige tijd is rusttijd tussen polls.</p> <p>Als deze waarde de 100% bereikt, verzamelt de controleur nog steeds gegevens van de controleobjecten wanneer de volgende poll van start zou moeten gaan. Dit kan ertoe leiden dat de gebeurtenissen de controledatabase met vertraging bereiken. Als het threadgebruik regelmatig 100% bereikt en verschillende dagen op dit niveau blijft, wordt u aanbevolen om uw implementatie bij te werken, zodat de controledatabase gegevens met een hogere snelheid ontvangt, of het aantal controlegebeurtenissen te verlagen dat door uw systeem wordt getraceerd.</p>                    |
| <i>Geclusterde CMS-servers</i>                                         | Een lijst met de hostnamen en poortnummers van de actieve Central Management Servers in het cluster, door puntkomma's gescheiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Aantal sessies tot stand gebracht door gelijktijdige gebruikers</i> | Het totaal aantal sessies voor gebruikers met een licentie voor gelijktijdige toegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Aantal sessies tot stand gebracht door gebruikers met naam</i>      | Het totale aantal sessies voor gebruikers met een licentie op naam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Piekaantal gebruikerssessies na opstarten</i>                       | Het piekaantal gelijktijdige gebruikerssessies dat de CMS heeft verwerkt sinds het opstarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Aantal sessies tot stand gebracht door servers</i>                  | Het aantal gelijktijdige sessies dat door BI-platformservers tot stand is gebracht met de CMS. Maak een aanvullende CMS als dit aantal hoger is dan 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Aantal sessies tot stand gebracht door alle gebruikers</i>          | Het aantal gelijktijdige gebruikerssessies dat door de CMS wordt verwerkt op het moment dat het venster <a href="#">Gegevens</a> wordt geladen. Hoe groter dit aantal is, hoe groter het aantal gebruikers is dat het systeem gebruikt. Maak een aanvullende CMS als dit aantal hoger is dan 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Mislukte taken</i>                                                  | Het aantal mislukte taken in het systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Gegeven                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Uitstaande taken</i>                                              | Het aantal taken dat is gepland, maar nog niet gereed om te worden uitgevoerd omdat de geplande tijd of gebeurtenis nog niet is geweest.                                                                                                                       |
| <i>Actieve taken</i>                                                 | Het aantal actieve taken.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Voltooide taken</i>                                               | Het aantal voltooide taken in het systeem.                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Wachtende taken</i>                                               | Het aantal taken in het systeem die zijn gepland en wachten op beschikbare bronnen.                                                                                                                                                                            |
| <i>Gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang</i>                | Het aantal gebruikerslicenties voor gelijktijdige toegang zoals aangegeven door de sleutelcode.                                                                                                                                                                |
| <i>Gebruikerslicenties op naam</i>                                   | Het aantal gebruikerslicenties op naam zoals aangegeven door de sleutelcode.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Buiddatum</i>                                                     | De buiddatum van de CMS.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Naam van systeemdatabaseverbinding</i>                            | De naam van de verbinding van de CMS-systeemdatabase. Dit hoeft niet de naam van de CMS-systeemdatabase zelf te zijn.                                                                                                                                          |
| <i>Servernaam van systeemdatabase</i>                                | De naam van de server waarop de CMS-systeemdatabase wordt uitgevoerd. Dit hoeft niet de naam van de CMS-systeemdatabase zelf te zijn.                                                                                                                          |
| <i>Gebruikersnaam voor systeemdatabase</i>                           | De naam van de gebruikersaccount die is gebruikt om verbinding te maken met de CMS-systeemdatabase.                                                                                                                                                            |
| <i>Naam gegevensbron</i>                                             | De naam van de verbinding van de CMS-systeemdatabase.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Buildnummer</i>                                                   | Het buildnummer van de CMS. Op basis van dit nummer kunt u zien welke versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform u hebt geïnstalleerd.                                                                                                      |
| <i>Productversie</i>                                                 | De productversie van de CMS.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Bronversie</i>                                                    | De bronversie van de CMS.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Gemiddelde antwoordtijd voor toewijzingen na opstarten (msec)</i> | De gemiddelde tijd in milliseconden die de CMS nodig heeft gehad om toewijzingen uit te voeren sinds het opstarten van de server. Een antwoordtijd van meer dan 1000 milliseconden kan erop wijzen dat de CMS of de CMS-systeemdatabase moet worden afgestemd. |
| <i>Gemiddelde antwoordtijd voor query na opstarten (msec)</i>        | De gemiddelde tijd in milliseconden die de CMS nodig heeft gehad om query's uit te voeren sinds het opstarten van de server. Een antwoordtijd van meer dan 1000 milliseconden kan erop wijzen dat de CMS of de CMS-systeemdatabase moet worden afgestemd.      |
| <i>Langste antwoordtijd voor toewijzing na opstarten (msec)</i>      | De langste tijd in milliseconden die de CMS nodig heeft gehad om toewijzingen uit te voeren sinds het opstarten van de server. Een antwoordtijd van meer dan 10000 milliseconden kan erop wijzen dat de CMS of de CMS-systeemdatabase moet worden afgestemd.   |
| <i>Langste antwoordtijd voor query na opstarten (msec)</i>           | De langste tijd in milliseconden die de CMS nodig heeft gehad om query's uit te voeren sinds het opstarten van de server. Een antwoordtijd van meer dan 10000 milliseconden kan erop wijzen dat de CMS of de CMS-systeemdatabase moet worden afgestemd.        |
| <i>Aantal toewijzingen na opstarten</i>                              | Het aantal toewijzingen aan de CMS-systeemdatabase sinds het opstarten van de server.                                                                                                                                                                          |
| <i>Aantal query's na opstarten</i>                                   | Het totale aantal databasequery's sinds het opstarten van de server. Een groot aantal kan erop wijzen dat het systeem zeer actief of zwaar belast is.                                                                                                          |
| <i>Aantal gebruikersaanmeldingen na opstarten</i>                    | Het aantal gebruikersaanmeldingen sinds de server is gestart. Een groot aantal kan erop wijzen dat het systeem zeer actief of zwaar belast is.                                                                                                                 |

| Gegeven                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tot stand gebrachte systeemdatabaseverbindingen</i> | Het aantal verbindingen met de CMS-systeemdatabase dat door de CMS tot stand kon worden gebracht. Als een databaseverbinding wordt verbroken, probeert de CMS de verbinding te herstellen. Als het aantal tot stand gebrachte databaseverbindingen consistent lager is dan het aantal systeemdatabaseverbindingen dat is opgegeven voor de eigenschap <i>Aantal gevraagde systeemdatabaseverbindingen</i> (in de sectie <i>Central Management-service</i> van het venster <i>Eigenschappen</i> ), kan dit erop wijzen dat de CMS geen aanvullende verbindingen kan verkrijgen en dat het systeem niet optimaal functioneert. Een mogelijke oplossing is de databaseserver te configureren zodat meer databaseverbindingen voor de CMS worden toegestaan. |
| <i>Momenteel gebruikte systeemdatabaseverbindingen</i> | Het aantal verbindingen met de CMS-systeemdatabase dat momenteel door de CMS wordt gebruikt. Het aantal verbindingen dat momenteel wordt gebruikt, kan lager zijn dan of gelijk zijn aan het aantal tot stand gebrachte systeemdatabaseverbindingen. Als het aantal tot stand gebrachte verbindingen en het aantal gebruikte verbindingen gedurende een bepaalde tijd hetzelfde zijn, kan dit wijzen op een probleem. Het verhogen van de waarde voor de eigenschap <i>Aantal gevraagde systeemdatabaseverbindingen</i> in het venster <i>Eigenschappen</i> kan de prestaties van de CMS verbeteren. Het afstemmen van de CMS-systeemdatabase helpt mogelijk ook om de prestaties te verbeteren.                                                         |
| <i>Uitstaande systeemdatabaseverzoeken</i>             | Het aantal verzoeken voor de CMS-systeemdatabase dat op een beschikbare verbinding wacht. Als dit aantal hoog is, kunt u overwegen de waarde voor de eigenschap <i>Aantal gevraagde systeemdatabaseverbindingen</i> te verhogen. Het afstemmen van de CMS-systeemdatabase helpt mogelijk ook om de prestaties te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Aantal objecten in CMS-systeemcache</i>             | Het totale aantal objecten dat zich momenteel in de CMS-systeemcache bevindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Aantal objecten in CMS-systeemdatabase</i>          | Het totale aantal objecten dat zich momenteel in de CMS-systeemdatabase bevindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Bestaande gelijktijdige gebruikersaccounts</i>      | Het totale aantal bestaande gebruikers met een licentie voor gelijktijdige toegang tot het cluster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Bestaande gebruikersaccount op naam</i>             | Het totale aantal bestaande gebruikers met een licentie op naam in het cluster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 34.1.3 Gegevens van verbindingsserver

De volgende gegevens zijn specifiek voor de verbindingsserver.

Tabel 230: Gegevens van verbindingsservice

| Gegeven                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Gegevensbronnen</a> | <p>Hiermee wordt in een tabel weergegeven welke gegevensbronnen geactiveerd zijn via de pagina <a href="#">Eigenschappen</a>. Hiermee worden de volgende gegevens voor elke netwerklaag en elk databasepaar weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Status (Geladen of Mislukt!)</a>: huidige status van het stuurprogramma</li> <li>• <a href="#">Beschikbare verbindingen: aantal poolverbindingen dat gebruikt kan worden</a></li> <li>• <a href="#">Taken (CORBA): aantal taken dat wordt verwerkt (implementatie met twee lagen)</a></li> <li>• <a href="#">Taken (CORBA): aantal taken dat wordt verwerkt (weblaagimplementatie)</a></li> </ul> <p><b>i</b> <b>Opmerking</b></p> <p>Raadpleeg de <i>Handleiding voor gegevenstoegang</i> voor meer informatie over verbindingspools.</p> |

## 34.1.4 Gegevens van Event Server

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor Event Servers.

Tabel 231: Gegevens van gebeurtenisservice

| Gegeven                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Lijst met bewaakte bestanden</a> | Een tabel waarin de lijst met bestanden wordt weergegeven die momenteel worden gecontroleerd door de Event Server. In de kolom "Bestandsnaam" worden de bestandsnaam en het -pad weergegeven. In de kolom "Tijdstip laatste melding" wordt de recentste tijdstempel weergegeven waarop de server een poll heeft uitgevoerd en heeft bepaald dat het bestand bestaat. |
| <a href="#">Bewaakte bestanden</a>           | Het totale aantal bestanden dat momenteel door de Event Server wordt bewaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 34.1.5 Gegevens van File Repository Server

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor Input en Output File Repository.

Tabel 232: Gegevens van Filestore-service

| Gegeven                                  | Beschrijving                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Actieve bestanden</a>        | Het aantal bestanden in de File Repository Server dat momenteel actief is. |
| <a href="#">Geschreven gegevens (MB)</a> | Het totale aantal megabytes dat naar bestanden op de server is geschreven. |
| <a href="#">Verzonden gegevens (MB)</a>  | Het totale aantal megabytes dat van bestanden op de server is gelezen.     |

| Gegeven                                     | Beschrijving                                                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lijst met actieve bestanden</i>          | Een tabel waarin de bestanden in de File Repository weergegeven worden die momenteel openstaan.                       |
| <i>Actieve verbindingen</i>                 | Het totale aantal actieve verbindingen van clients met andere servers.                                                |
| <i>Vrije schijfruimte in hoofdmap (GB)</i>  | De totale hoeveelheid beschikbare ruimte (in gigabytes) op de schijf die het uitvoerbare bestand van de server bevat. |
| <i>Vrije schijfruimte in hoofdmap (GB)</i>  | De totale hoeveelheid vrije schijfruimte (in gigabytes) op de schijf die het uitvoerbare bestand van de server bevat. |
| <i>Totale schijfruimte in hoofdmap (GB)</i> | De totale hoeveelheid ruimte (in gigabytes) op de schijf die het uitvoerbare bestand van de server bevat.             |
| <i>Vrije schijfruimte in hoofdmap (%)</i>   | De totale hoeveelheid beschikbare ruimte (in procent) op de schijf die het uitvoerbare bestand van de server bevat.   |

## 34.1.6 Gegevens van Adaptive Processing Server

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven, die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor Adaptive Processing Servers.

Tabel 233: Gegevens van Adaptive Processing Server

| Gegeven                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Threads in transportlaag</i>                        | Het totale aantal threads in alle threadpools van de transportlaag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Grootte van threadpool van transportlaag</i>        | Het totale aantal gedeelde threads in de transportlaag. Deze threads kunnen door alle gehoste services op de Adaptive Processing Server worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Beschikbare processoren</i>                         | Het aantal processors dat beschikbaar is voor JVM (Java Virtual Machine) waarop de server wordt uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Maximumgeheugen (MB)</i>                            | De maximale hoeveelheid geheugen, in megabyte, die de Java Virtual Machine probeert te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Vrij geheugen (MB)</i>                              | De hoeveelheid geheugen, in megabyte, die beschikbaar is in de JVM voor het toewijzen van nieuwe objecten.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Totaal geheugen (MB)</i>                            | De totale hoeveelheid geheugen, in megabyte, in de Java Virtual Machine. Deze waarde kan, afhankelijk van de hostomgeving, gedurende een bepaalde periode verschillen.                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Percentage van CPU-gebruik (laatste 5 minuten)</i>  | Het percentage van het totale CPU-gebruik dat door de server is verbruikt gedurende de laatste vijf minuten. Als bijvoorbeeld een enkele thread één CPU van een uit vier CPU's bestaand systeem volledig gebruikt, bedraagt het gebruik 25%. Er wordt rekening gehouden met alle processen die aan de JVM zijn toegewezen. Een waarde boven de 80% kan duiden op een CPU-knelpunt. |
| <i>Percentage van CPU-gebruik (laatste 15 minuten)</i> | Het percentage van het totale CPU-gebruik dat door de server is verbruikt gedurende de laatste 15 minuten. Als bijvoorbeeld een enkele thread één CPU van een uit vier CPU's bestaand systeem volledig gebruikt, bedraagt het gebruik 25%. Er wordt rekening gehouden met alle processen die aan de JVM zijn toegewezen. Een waarde boven de 70% kan duiden op een knelpunt.       |



| Gegeven                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Percentage gestopt systeem tijdens GC (laatste 5 minuten)</i>               | <p>Het percentage gestopt systeem tijdens de laatste vijf minuten dat GC (Schijfopruiming) werd uitgevoerd. Bij deze status kunnen APS-services niet worden uitgevoerd wanneer de JVM een cruciaal stadium uitvoert of afval verzamelt, waarvoor exclusief toegang vereist is.</p> <p>Meestal geeft een lage waarde met een enkel cijfer het normale gedrag aan, zelfs bij belasting. Een waarde met twee cijfers gedurende een bepaalde periode kan een lage doorvoer aangeven en moet worden onderzocht.</p> |
| <i>Percentage gestopt systeem tijdens schijfopruiming (laatste 15 minuten)</i> | <p>Het percentage gestopt systeem tijdens de laatste vijftien minuten dat schijfopruiming werd uitgevoerd. Bij deze status kunnen APS-services niet worden uitgevoerd wanneer de JVM een cruciaal stadium uitvoert of afval verzamelt, waarvoor exclusief toegang vereist is.</p> <p>Meestal geeft een lage waarde met een enkel cijfer het normale gedrag aan, zelfs bij belasting. Een waarde met twee cijfers gedurende een bepaalde periode kan een lage doorvoer aangeven en moet worden onderzocht.</p>  |
| <i>Aantal paginafouten tijdens schijfopruiming (laatste 5 minuten)</i>         | Het aantal paginafouten dat is opgetreden terwijl schijfopruiming de laatste vijf minuten werd uitgevoerd. Elke waarde hoger dan 0 geeft aan dat het systeem zwaar wordt belast en weinig geheugen vrij heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Aantal paginafouten tijdens schijfopruiming (laatste 15 minuten)</i>        | Het aantal paginafouten dat is opgetreden terwijl schijfopruiming de laatste vijftien minuten werd uitgevoerd. Elke waarde hoger dan 0 geeft aan dat het systeem zwaar wordt belast en weinig geheugen vrij heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Aantal complete GC's</i>                                                    | Het aantal complete schijfopruimingens sinds de server is gestart. Een snelle toename van deze waarde kan duiden op een systeem dat weinig geheugen vrij heeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>JVM-telling van vergrendelingsconflicten</i>                                | Het aantal gesynchroniseerde objecten met threads die op toegang wachten. Elke waarde die consistent hoger is dan 0 kan wijzen op threads die niet opnieuw worden uitgevoerd. Voer een threaddump uit voor meer informatie over de oorzaak van dit probleem.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>JVMS-foutopsporingsinformatie</i>                                           | Foutopsporingsinformatie over de SAP Java Virtual Machine, inclusief de status, poort en gekoppelde client, indien beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>JVM-versiegegevens</i>                                                      | Versiegegevens over de SAP Java Virtual Machine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>JVM-teller voor vergrendelde threads</i>                                    | Het aantal threads dat is vergrendeld. Elke waarde die hoger is dan 0 geeft aan dat threads niet opnieuw worden uitgevoerd. Voer een threaddump uit voor meer informatie over de oorzaak van dit probleem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>JVM-traceringsvlaggen</i>                                                   | De traceringsvlaggen die momenteel zijn ingeschakeld voor de JVM. Dit geeft het traceringsniveau van de JVM aan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Services</i>                                                                | Een door komma's gescheiden lijst van de services die door de server worden gehost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabel 234: Gegevens van DSL Bridge-service

| Gegeven                                        | Beschrijving                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>DSLServiceMetrics.queryCount</i>            | Het aantal gegevensaanvragen dat openstaat tussen clients en de service |
| <i>DSLServiceMetrics.activeConnectionCount</i> | Het aantal verbindingen dat openstaat tussen clients en de service.     |
| <i>DSLServiceMetrics.activeSessionCount</i>    | Het aantal sessies dat openstaat tussen clients en de service.          |

| Gegeven                                             | Beschrijving                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>DSLServiceMetrics.activeOLAPConnection Count</i> | Het aantal verbindingen dat openstaat tussen OLAP-clients en de service. |

Tabel 235: Gegevens van proxy-service voor clientcontrole

| Gegeven                                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal controlegebeurtenissen die zijn ontvangen na het starten van de server</i> | Het aantal controlegebeurtenissen van de client dat door de server is ontvangen sinds deze is gestart. Dit gegeven kan worden gebruikt om te verifiëren of de clientcontrole op de juiste wijze is geconfigureerd. Waarden groter dan "0" geven aan dat de controlegebeurtenissen van client zijn doorgestuurd via deze service voor clientcontrole. |

Tabel 236: Servicegegevens voor Platform zoeken

| Gegeven                                                            | Beschrijving                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal geslaagde uitpakpogingen sinds de service is gestart</i> | Het aantal geslaagde pogingen voor het uitpakken van documenten sinds de service Platform zoeken is gestart. |
| <i>Tijdstempel van laatste index-update</i>                        | De datum en tijd waarop de index voor het laatst is bijgewerkt.                                              |
| <i>Tijdstempel van laatste generatie inhoudsopslag</i>             | De datum en tijd waarop de laatste inhoudsopslag is gegenereerd.                                             |
| <i>Aantal mislukte uitpakpogingen sinds de service is gestart</i>  | Het aantal mislukte pogingen voor het uitpakken van documenten sinds de service Platform zoeken is gestart.  |
| <i>Service beschikbaar</i>                                         | WAAR als de service beschikbaar is. Als dit niet het geval is, ONWAAR.                                       |
| <i>Indexering wordt uitgevoerd</i>                                 | WAAR als de indexering wordt uitgevoerd. Als dit niet het geval is, ONWAAR.                                  |
| <i>Aantal geïndexeerde documenten</i>                              | Hier wordt het aantal documenten weergegeven die geïndexeerd zijn sinds de service is gestart.               |

Tabel 237: Multi-Dimensional Analysis Service-gegevens

| Gegeven                | Beschrijving                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal sessies</i>  | Het huidige aantal verbindingen van MDAS-clients met de server.                                                                        |
| <i>Aantal kubussen</i> | Het aantal gegevensbronnen dat gebruikt wordt voor het verstrekken van gegevens aan verbindingen waarvoor geen time-out is opgetreden. |
| <i>Aantal query's</i>  | Het aantal gegevensaanvragen dat openstaat tussen MDAS-clients en de server.                                                           |

Tabel 238: Data Federator Service-gegevens

| Gegeven                                                      | Beschrijving                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal actieve query's</i>                                | Het totaal aantal actieve query's (die al dan niet geheugen gebruiken).          |
| <i>Aantal verbindingen</i>                                   | Het totaal aantal gebruikersverbindingen met de query-engine van Data Federator. |
| <i>Totaalaantal bytes overgebracht van gegevensbronnen</i>   | Het aantal gegevens gelezen uit de gegevensbronnen (in bytes).                   |
| <i>Totaalaantal records overgebracht van gegevensbronnen</i> | Het totaal aantal rijen gelezen uit de gegevensbronnen.                          |
| <i>Totaalaantal bytes geproduceerd door queryuitvoering</i>  | De hoeveelheid gegevens geproduceerd als uitvoer van query's (in bytes).         |

| Gegeven                                                              | Beschrijving                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Totaalaantal records geproduceerd door queryuitvoering</i>        | Het totaal aantal records geproduceerd als uitvoer van query's.                                                                           |
| <i>Aantal queries die geheugen verbruiken</i>                        | Het totaal aantal actieve queries die geheugen verbruiken.                                                                                |
| <i>Totaalaantal bytes geheugen gebruikt door queryuitvoering</i>     | De hoeveelheid geheugen die momenteel door de actieve query's wordt gebruikt (in bytes).                                                  |
| <i>Totaalaantal bytes schijfruimte gebruikt door queryuitvoering</i> | De hoeveelheid schijfruimte die momenteel door de actieve query's wordt gebruikt (in bytes).                                              |
| <i>Aantal queries die schijfruimte gebruiken</i>                     | Het totaal aantal actieve queries die schijfruimte gebruiken.                                                                             |
| <i>Aantal queries die op bronnen wachten</i>                         | Het totaal aantal actieve query's die wachten op uitvoering.                                                                              |
| <i>Aantal actieve threads</i>                                        | Het totaal aantal actieve threads die gebruikt worden voor de uitvoer van query's.                                                        |
| <i>Totaalaantal bytes geheugen gebruikt door metagegevenscache</i>   | De hoeveelheid geheugen die gebruikt wordt voor het in cache plaatsen van metagegevens, statistieken en connectorconfiguratie (in bytes). |
| <i>Aantal mislukte query's</i>                                       | Het totaal aantal mislukte query's (uitzondering opgeworpen).                                                                             |
| <i>Aantal query's in de stap voor queryanalyse</i>                   | Het totaal aantal actieve query's die zich momenteel in de stap voor queryanalyse bevinden.                                               |
| <i>Aantal query's in de stap voor queryoptimalisatie</i>             | Het totaal aantal actieve query's die zich momenteel in de stap voor optimalisatie bevinden.                                              |
| <i>Aantal query's in de stap voor queryuitvoering</i>                | Het totaal aantal actieve query's die zich momenteel in de stap voor uitvoering bevinden.                                                 |
| <i>Aantal geladen connectors</i>                                     | Het totaal aantal geladen connectors in de service.                                                                                       |
| <i>Aantal actieve verbindingen met geladen connectors</i>            | Het totaal aantal actieve verbindingen met connectors die in de service geladen zijn.                                                     |
| <i>Data Federation Service is available</i>                          | <b>WAAR</b> als de service beschikbaar is. Als dit niet het geval is, <b>FALSE</b> .                                                      |

Tabel 239: Gegevens van verbindingsservice

| Gegeven                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gegevensbronnen</i> | <p>Hiermee wordt in een tabel weergegeven welke gegevensbronnen geactiveerd zijn via de pagina <a href="#">Eigenschappen</a>. Hiermee worden de volgende gegevens voor elke netwerklag en elk databasepaar weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status ("Geladen" of "Mislukt"): de huidige status van het stuurprogramma.</li> <li>• Beschikbare verbindingen: het aantal poolverbindingen dat kan worden gebruikt.</li> <li>• Taken (CORBA): het aantal taken dat wordt verwerkt (in een implementatie met twee lagen).</li> <li>• Taken (HTTP): het aantal taken dat wordt verwerkt (in een implementatie met weblagen).</li> </ul> <p>Raadpleeg de <i>Handleiding voor gegevenstoegang</i> voor meer informatie over verbindingspools.</p> |

Tabel 240: Gegevens van toezichtservice

| Gegeven                                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gemiddelde berekeningstijd van controlestatus voor de laatste 15 cycli (msec)</i> | De gemiddelde tijd die is vereist voor berekening van de controlestatus voor de laatste 15 cycli voor dit exemplaar van de toezichtservice.                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Aantal door gebruiker gemaakte gegevens</i>                                       | Het totaal aantal door de gebruiker gemaakte gegevens in het cluster voor alle gebruikers.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Aantal controles</i>                                                              | Het totaal aantal controles in het cluster, inclusief uit- en ingeschakelde controles.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>serviceBean.monitoringAppPropEnabled</i>                                          | TRUE als de toezichtfunctie is ingeschakeld. Anders FALSE. Dit gegeven komt overeen met de instelling op de eigenschappenpagina van de toezichtservice in de CMC.                                                                                                                                                                                               |
| <i>Vernieuwingsinterval voor toezichtgegevens (seconden)</i>                         | Het vernieuwingsinterval dat momenteel wordt gebruikt door dit exemplaar van de toezichtservice. Tijdens het opstarten van de service wordt dit gegeven geïnitieerd naar de instelling op de eigenschappenpagina van de toezichtfunctie in de CMC op dat moment. Op andere tijdstippen kan dit gegeven dus afwijken van de huidige instelling op de CMC-pagina. |
| <i>Service beschikbaar</i>                                                           | TRUE als deze toezichtservice actief is. Anders FALSE. Slechts één toezichtservice is actief in het cluster.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Aantal gegevens waarvoor trending is uitgevoerd</i>                               | Het totaal aantal gegevens dat momenteel wordt geregistreerd in de controledatabase.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabel 241: Gegevens van BEx-webtoepassingsservice

| Gegeven               | Beschrijving                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal sessies</i> | Een telling van het totaal aantal actieve sessies in een BEx-webtoepassingsservice. |

## 34.1.7 Gegevens van containerserver voor webtoepassingen

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor containerservers voor webtoepassingen.

### Opmerking

Voor containerserver voor webtoepassingen gelden ook alle gegevens die zijn beschreven in de sectie Gegevens van Adaptive Processing Server.

Tabel 242: Gegevens van containerserver voor webtoepassingen

| Gegeven                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lijst met uitgevoerde WACS-connectors</i> | Een lijst met alle actieve connectors op de server. Als u niet alle connectors (HTTP, HTTPS en HTTP via proxy) ziet, geeft dit aan dat de connector niet is ingeschakeld of dat deze is mislukt tijdens het opstarten. |

| Gegeven                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Serverconnectors mislukt bij opstarten</i> | Geeft aan of er connectors zijn mislukt. Bij een positieve uitslag kan minimaal één connector niet worden gestart. Bij een negatieve uitslag zijn alle connectors actief. Voer een server niet uit als een of meer connectors niet zijn gestart. Los de problemen met de server op om ervoor te zorgen dat alle connectors goed starten. |

## Verwante informatie

[Gegevens van Adaptive Processing Server \[pagina 1028\]](#)

## 34.1.8 Gegevens van Adaptive Job Server

Tabel 243: Gegevens voor Job Server

| Gegeven                                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ontvangen taakaanvragen</i>                               | Het aantal taken dat op de server zou moeten zijn uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Gelijktijdige taken</i>                                   | Het aantal taken dat momenteel op de server wordt uitgevoerd. Als het aantal hoog is, is de server bezet.                                                                                                                                                                             |
| <i>Piektaken</i>                                             | Het maximumaantal gelijktijdige taken dat tegelijkertijd is uitgevoerd op de server. Dit aantal gaat pas weer omlaag als de server opnieuw is gestart.                                                                                                                                |
| <i>Mislukte pogingen om taak te maken</i>                    | Het aantal taken dat is mislukt op de server.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Tijdelijke map</i>                                        | De map waarin tijdelijke bestanden worden gemaakt. Deze kan worden opgegeven in het venster <i>Eigenschappen</i> voor de server.<br><br>Als deze map niet voldoende ruimte biedt, kunnen zich problemen voordoen.                                                                     |
| <i>Standaardinstellingen bestandssysteem van doel geldig</i> | <i>TRUE</i> als de server documenten kan verzenden naar het bestandssysteem van het doel dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                                                                        |
| <i>Standaardinstellingen van FTP-doel geldig</i>             | <i>TRUE</i> als de server documenten kan verzenden naar het doel van de FPT-server dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                                                                              |
| <i>Standaardinstellingen van SFTP-doel geldig</i>            | <i>TRUE</i> als de server documenten kan verzenden naar het doel van de SFTP-server dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .<br><br>Er kunnen problemen optreden als de fingerprint niet overeenkomt met de SFTP-server. |
| <i>Standaardinstellingen Postvak IN van doel geldig</i>      | <i>TRUE</i> als de server documenten kan verzenden naar het Postvak IN van het doel dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                                                                             |
| <i>Standaardinstellingen e-mail van doel geldig</i>          | <i>TRUE</i> als de server documenten kan verzenden naar de e-mail van het doel dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                                                                                  |

| Gegeven                                                     | Beschrijving                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Planningsservices</i>                                    | Een tabel waarin de actieve services op de server worden weergegeven.                                                                                                                   |
| <i>Onderliggende elementen</i>                              | Een tabel waarin de actieve onderliggende processen op de server worden weergegeven.                                                                                                    |
| <i>Standaardinstellingen van SAP StreamWork-doel geldig</i> | <i>TRUE</i> als de server objecten kan verzenden naar het doel van SAP StreamWork dat is opgegeven in het venster <i>Doel</i> voor de server. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> . |

In de volgende tabel worden de gegevens voor elke actieve planningsservice op de server weergegeven.

Tabel 244: Servicegegevens plannen

| Gegeven                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Planningsservice</i>                               | De naam van de service.                                                                                                                                                                   |
| <i>Ontvangen taakaanvragen</i>                        | Het aantal taken dat op de service zou moeten zijn uitgevoerd.                                                                                                                            |
| <i>Gelijktijdige taken</i>                            | Het aantal taken dat momenteel gelijktijdig op de service wordt uitgevoerd. Als het aantal hoog is, is de service bezet.                                                                  |
| <i>Piektaken</i>                                      | Het maximaal aantal gelijktijdige taken dat tegelijkertijd is uitgevoerd op de service.                                                                                                   |
| <i>Toegestaan maximaal aantal gelijktijdige taken</i> | Het aantal onafhankelijke processen (onderliggende processen) dat de service gelijktijdig kan verwerken.<br>Deze kan worden opgegeven in het venster <i>Eigenschappen</i> voor de server. |
| <i>Mislukte pogingen om taak te maken</i>             | Het aantal taken dat is mislukt op de service.                                                                                                                                            |

In de volgende tabel worden de gegevens voor elk actief onderliggend proces op de server weergegeven.

Tabel 245: Onderliggende gegevens

| Gegeven                                 | Beschrijving                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Planningsservice</i>                 | De naam van het onderliggende proces.                                                                                                                |
| <i>PID</i>                              | De id van het onderliggende proces                                                                                                                   |
| <i>Ontvangen taakaanvragen</i>          | Het aantal taken dat in het onderliggende proces zou moeten zijn uitgevoerd.                                                                         |
| <i>Gelijktijdige taken</i>              | Het aantal taken dat momenteel gelijktijdig in het onderliggende proces wordt uitgevoerd. Normaal gesproken moet dit aantal "1" zijn.                |
| <i>Piektaken</i>                        | Het maximaal aantal gelijktijdige taken dat tegelijkertijd is uitgevoerd in het onderliggende proces.                                                |
| <i>Toegestaan maximaal aantal taken</i> | Het aantal gelijktijdige taken dat het onderliggende proces toestaat.                                                                                |
| <i>Comm.fouten</i>                      | Het aantal communicatiefouten met de Adaptive Job Server dat is opgetreden. Als dit aantal groot is, wordt het onderliggende proces opnieuw gestart. |
| <i>Bezig met initialiseren</i>          | <i>TRUE</i> als het onderliggende proces bezig is met initialiseren. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                       |
| <i>Bezig met afsluiten</i>              | <i>TRUE</i> als het onderliggende proces bezig is met afsluiten. Als dit niet het geval is, <i>FALSE</i> .                                           |

## 34.1.9 Crystal Reports Server-gegevens

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor Crystal Reports- en Crystal Reports 2013-verwerkingsservers.

Tabel 246: Gegevens van Crystal Reports-verwerkingsserver

| Gegeven                                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Openstaande taken</a>                     | Een tabel met taken die momenteel worden uitgevoerd op de server. De tabel omvat de id en naam van het document, de naam van de gebruikers die de taak uitvoeren, de datum waarop het document voor het laatst geopend is, en hoe lang de taak is uitgevoerd.   |
| <a href="#">Aantal afgehandelde aanvragen</a>         | Het totaal aantal aanvragen dat de server heeft afgehandeld sinds de server is gestart.                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Aantal open taken</a>                     | Het aantal huidige taken dat de server en de bijbehorende onderliggende processen momenteel verwerken.                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Objecttype</a>                            | Het type InfoObject waar de server doorgaans mee te maken heeft. De waarde voor dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Gemiddelde verwerkingstijd (ms)</a>       | De gemiddelde tijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |
| <a href="#">Maximale verwerkingstijd (ms)</a>         | De maximumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <a href="#">Minimale verwerkingstijd (ms)</a>         | De minimumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <a href="#">Aantal aanvragen in wachtrij</a>          | Het aantal aanvragen dat wacht op verwerking of dat wordt verwerkt. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                                                             |
| <a href="#">Dll-naam van object</a>                   | De naam van de invoegtoepassing voor verwerking voor de server. De waarde van dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Aantal open verbindingen</a>              | Het aantal verbindingen tussen de server en clients, die momenteel openstaan.                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Percentage mislukte aanvragen</a>         | Het aantal aanvragen dat de server niet heeft kunnen verwerken als een percentage van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen.                                                                                                                   |
| <a href="#">Gegevens overgebracht (KB)</a>            | Het totale aantal gegevens, in kilobytes, die zijn overgebracht naar clients sinds de server gestart is.                                                                                                                                                        |
| <a href="#">Aantal mislukte aanvragen</a>             | Het aantal aanvragen die de server niet heeft kunnen voltooien sinds de server gestart is.                                                                                                                                                                      |
| <a href="#">Maximumaantal onderliggende processen</a> | Het maximumaantal gelijktijdige onderliggende processen dat op de server wordt ondersteund.                                                                                                                                                                     |


In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven, die worden weergegeven in het venster [Gegevens](#) voor Crystal Reports-cacheservers.

Tabel 247: Gegevens van Crystal Reports-cacheserver

| Gegeven                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal treffers in cache (%)</i>      | Het percentage aanvragen, over de laatste 500 aanvragen, die zijn verwerkt met cachegegevens.                                                                                                                                                                   |
| <i>Verbonden verwerkingsservers</i>      | Een tabel met de Crystal Reports-verwerkingsservers in uw implementatie. In de tabel staat de naam van de server en het aantal verbindingen dat momenteel open is op de server.                                                                                 |
| <i>Aantal afgehandelde aanvragen</i>     | Het totaal aantal aanvragen dat de server heeft afgehandeld sinds de server is gestart.                                                                                                                                                                         |
| <i>Objecttype</i>                        | Het type InfoObject waar de server doorgaans mee te maken heeft. De waarde voor dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                 |
| <i>Gemiddelde verwerkingstijd (msec)</i> | De gemiddelde tijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |
| <i>Maximale verwerkingstijd (msec)</i>   | De maximumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <i>Minimale verwerkingstijd (msec)</i>   | De minimumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <i>Aantal aanvragen in wachtrij</i>      | Het aantal aanvragen dat wacht op verwerking of dat wordt verwerkt. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                                                             |
| <i>DII-naam van object</i>               | De naam van de invoegtoepassing voor verwerking voor de server. De waarde van dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                   |
| <i>Cachegrootte</i>                      | De hoeveelheid gegevens, in kilobytes, die momenteel in cache zijn opgeslagen op de schijf.                                                                                                                                                                     |
| <i>Aantal open verbindingen</i>          | Het aantal verbindingen tussen de server en clients, die momenteel openstaan.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Gegevens overgebracht (KB)</i>        | Het totale aantal gegevens, in kilobytes, die zijn overgebracht naar clients sinds de server gestart is.                                                                                                                                                        |

In de volgende tabel worden de servergegevens beschreven die worden weergegeven in het venster *Gegevens* voor Crystal Reports 2013 Report Application Servers.

Tabel 248: Gegevens van Crystal Reports 2013 Report Application Server

| Gegeven                                                                                                                                                                                                | Beschrijving                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>metric_currentdoccount</i>                                                                                                                                                                          | Het aantal documenten dat momenteel wordt verwerkt door de server. |
| <div>  <b>Opmerking</b><br/> Dit gegeven wordt weergegeven als "document_s_" op de toezichtpagina in de CMC. </div> |                                                                    |



| Gegeven                                                                                                                                                | Beschrijving                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>metric_totaldoccount</i><br><br><b>i Opmerking</b><br>Dit gegeven wordt weergegeven als "document_s_" op de toezichtpagina in de CMC.               | Het aantal documenten dat verwerkt is sinds de server gestart is. |
| <i>metric_currentagentthreadcount</i><br><br><b>i Opmerking</b><br>Dit gegeven wordt weergegeven als "agent thread_s_" op de toezichtpagina in de CMC. | Het aantal threads dat momenteel wordt verwerkt door de server.   |
| <i>metric_totalagentthreadcount</i><br><br><b>i Opmerking</b><br>Dit gegeven wordt weergegeven als "agent thread_s_" op de toezichtpagina in de CMC.   | Het aantal threads dat verwerkt is sinds de server gestart is.    |

## 34.1.10 Gegevens van Web Intelligence Server

Tabel 249: Gegevens van Web Intelligence-verwerkingsservice

| Gegeven                                      | Beschrijving                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cachegrootte (KB)</i>                     | Het huidige aantal gegevens, in kilobytes, dat is opgeslagen in de cache.                                |
| <i>Aantal verouderde documenten in cache</i> | Het aantal documenten dat, sinds de server gestart is, uit de cache verwijderd is omdat ze te oud waren. |
| <i>Aantal hoge cachemarkeringen</i>          | De keren dat de cache de toegestane maximumgrootte op de server heeft bereikt, sinds deze gestart is.    |
| <i>CPU-gebruik (%)</i>                       | Het percentage van het totale CPU-gebruik dat de server verbruikt heeft sinds de server gestart is.      |
| <i>Totale CPU-tijd (seconden)</i>            | De totale CPU-tijd, in seconden, die door de server besteed is sinds deze gestart is.                    |
| <i>Hoge drempelwaarde geheugen</i>           | De keren dat de hoge drempelwaarde van het geheugen bereikt is op de server, nadat deze gestart is.      |
| <i>Maximale drempelwaarde geheugen</i>       | De keren dat de maximale drempelwaarde van het geheugen bereikt is op de server, nadat deze gestart is.  |
| <i>Virtuele geheugengrootte (MB)</i>         | Het totale geheugen, in megabytes, dat aan de server is toegekend.                                       |
| <i>Huidig aantal clientaanroepen</i>         | Het huidige aantal CORBA-aanroepen dat door de server wordt verwerkt.                                    |

| Gegeven                                          | Beschrijving                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal mislukte externe extensies</i>         | Het aantal keren dat het niet gelukt is vanuit de server verbinding te maken met een service voor externe extensies die wordt gehost door een Adaptive Processing Server. |
| <i>Huidig aantal taken</i>                       | Het huidige aantal taken dat door de server wordt uitgevoerd.                                                                                                             |
| <i>Totaalaantal clientaanroepen</i>              | Het totaal aantal CORBA-aanroepen dat de server heeft ontvangen, nadat deze gestart is.                                                                                   |
| <i>Totaalaantal taken</i>                        | Het totaal aantal taken dat op de server is uitgevoerd, nadat deze gestart is.                                                                                            |
| <i>Duur van inactiviteit (seconden)</i>          | Het aantal seconden dat verstreken is nadat de server de laatste aanvraag van de client heeft ontvangen.                                                                  |
| <i>Huidig aantal actieve sessies</i>             | Het huidige aantal sessies dat aanvragen van clients kan accepteren.                                                                                                      |
| <i>Aantal documenten geopend vanuit de cache</i> | Het aantal documenten waarvoor de laatste aanvraag rechtstreeks uit de cache is uitgelezen.                                                                               |
| <i>Aantal documenten</i>                         | Het aantal documenten dat momenteel op de server geopend is.                                                                                                              |
| <i>Huidig aantal sessies</i>                     | Het aantal sessies dat op de server gemaakt is.                                                                                                                           |
| <i>Aantal documentwissels</i>                    | Het aantal documenten waarvoor een opschoningsthread wisselaanvragen heeft gepland.                                                                                       |
| <i>Aantal gewisselde documenten</i>              | Het aantal documenten dat gewisseld is door wisselaanvragen.                                                                                                              |
| <i>Aantal time-outs van sessie</i>               | Het aantal sessies waarvoor een time-out is opgetreden sinds de server is gestart.                                                                                        |
| <i>Totaalaantal sessies</i>                      | Het aantal sessies dat op de server gemaakt is sinds de server is gestart.                                                                                                |
| <i>Aantal gebruikers</i>                         | Het totaal aantal gebruikers dat met de server verbonden is.                                                                                                              |
| <i>Aantal actieve threads</i>                    | Het aantal threads dat aanvragen verwerkt die zijn ontvangen door de server (asynchrone threadpool).                                                                      |
| <i>Totaalaantal threads</i>                      | Het totaal aantal threads die zijn gemaakt nadat de server is gestart (asynchrone threadpool).                                                                            |

## 34.1.11 Gegevens van Dashboards-server

Tabel 250: Gegevens van verwerkingsserver van Dashboards

| Gegeven                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Openstaande taken</i>             | Een tabel met taken die momenteel worden uitgevoerd op de server. De tabel omvat de id en naam van het document, de naam van de gebruikers die de taak uitvoeren, de datum waarop het document voor het laatst geopend is, en hoe lang de taak is uitgevoerd. |
| <i>Aantal afgehandelde aanvragen</i> | Het totaal aantal aanvragen dat de server heeft afgehandeld sinds de server is gestart.                                                                                                                                                                       |
| <i>Aantal open taken</i>             | Het aantal huidige taken dat de server en de bijbehorende onderliggende processen momenteel verwerken.                                                                                                                                                        |

| Gegeven                                      | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objecttype</i>                            | Het type InfoObject waar de server doorgaans mee te maken heeft. De waarde voor dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                 |
| <i>Gemiddelde verwerkingstijd (msec)</i>     | De gemiddelde tijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |
| <i>Maximale verwerkingstijd (msec)</i>       | De maximumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <i>Minimale verwerkingstijd (msec)</i>       | De minimumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                   |
| <i>Aantal aanvragen in wachtrij</i>          | Het aantal aanvragen dat wacht op verwerking of dat wordt verwerkt. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                                                             |
| <i>DII-naam van object</i>                   | De naam van de invoegtoepassing voor verwerking voor de server. De waarde van dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                   |
| <i>Aantal open verbindingen</i>              | Het aantal verbindingen tussen de server en clients, die momenteel openstaan.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Percentage mislukte aanvragen</i>         | Het aantal aanvragen dat de server niet heeft kunnen verwerken als een percentage van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen.                                                                                                                   |
| <i>Gegevens overgebracht (KB)</i>            | Het totale aantal gegevens, in kilobytes, die zijn overgebracht naar clients sinds de server gestart is.                                                                                                                                                        |
| <i>Aantal mislukte aanvragen</i>             | Het aantal aanvragen die de server niet heeft kunnen voltooien sinds de server gestart is.                                                                                                                                                                      |
| <i>Maximumaantal onderliggende processen</i> | Het maximumaantal gelijktijdige onderliggende processen dat op de server wordt ondersteund.                                                                                                                                                                     |

Tabel 251: Gegevens van cacheserver

| Gegeven                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aantal treffers in cache (%)</i>      | Het percentage aanvragen, over de laatste 500 aanvragen, die zijn verwerkt met cachegegevens.                                                                                                                                                                   |
| <i>Verbonden verwerkingsservers</i>      | Een tabel met de Dashboards-verwerkingsservers in uw implementatie. In de tabel staat de naam van de server en het aantal verbindingen dat momenteel open is op de server.                                                                                      |
| <i>Aantal afgehandelde aanvragen</i>     | Het totaal aantal aanvragen dat de server heeft afgehandeld sinds de server is gestart.                                                                                                                                                                         |
| <i>Objecttype</i>                        | Het type InfoObject waar de server doorgaans mee te maken heeft. De waarde voor dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                                                 |
| <i>Gemiddelde verwerkingstijd (msec)</i> | De gemiddelde tijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen die de server heeft ontvangen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |

| Gegeven                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Maximale verwerkingstijd (msec)</i> | De maximumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |
| <i>Minimale verwerkingstijd (msec)</i> | De minimumtijd, in milliseconden, die de server heeft besteed aan het verwerken van de laatste 500 aanvragen. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken. |
| <i>Aantal aanvragen in wachtrij</i>    | Het aantal aanvragen dat wacht op verwerking of dat wordt verwerkt. Als dit aantal consequent hoog is en groter wordt, kunt u overwegen extra servers op andere computers te maken.                                           |
| <i>Dll-naam van object</i>             | De naam van de invoegtoepassing voor verwerking voor de server. De waarde van dit gegeven blijft ongewijzigd.                                                                                                                 |
| <i>Cachegrootte (KB)</i>               | De hoeveelheid gegevens, in kilobytes, die momenteel in cache zijn opgeslagen op de schijf.                                                                                                                                   |
| <i>Aantal open verbindingen</i>        | Het aantal open verbindingen met clients.                                                                                                                                                                                     |
| <i>Gegevens overgebracht (KB)</i>      | Het totale aantal gegevens, in kilobytes, die zijn overgebracht naar clients sinds de server gestart is.                                                                                                                      |

## 35 Appendix met tijdelijke aanduidingen voor servers en knooppunten

### 35.1 Tijdelijke plaatsaanduidingen voor server en knooppunt

Met uitzondering van `%SERVER_FRIENDLY_NAME%` en `%SERVER_NAME%` zijn deze tijdelijke aanduidingen van toepassing op alle servers op hetzelfde knooppunt.

Tabel 252: Tijdelijke plaatsaanduiding

| Tijdelijke aanduiding                     | Beschrijving                                                                                             | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%AuditingDatabaseConnection%</code> | De controledatabaseverbinding die gebruikt wordt door de CMS.                                            | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                                                 |
| <code>%AuditingDatabaseDriver%</code>     | Het type databasestuurprogramma dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de controledatabase.       | De standaardwaarde in Windows is: sqlserverauditdbss.                                                                                                                                                               |
| <code>%BINDIR%</code>                     | De map waarin de 64-bits binaire bestanden van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform staan. | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;platform&gt;/</code>                             |
| <code>%BINDIR32%</code>                   | De map waarin de 32-bits binaire bestanden van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform staan. | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;platform&gt;/</code>                             |
| <code>%CACHESERVER_EXE%</code>            | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Crystal Reports-cacheserver.                                 | Onder Windows: <code>crcache.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_crcached.bin</code> .                                                                                                                               |
| <code>%CMS_EXE%</code>                    | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Central Management Server.                                   | Onder Windows: <code>cms.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_cmsd</code> .                                                                                                                                           |
| <code>%CONNECTIONSERVER32_EXE%</code>     | De naam van het uitvoerbare bestand voor de 32-bits verbindingsserver.                                   | Op Windows: <code>ConnectionServer32.exe</code> . Op UNIX: <code>ConnectionServer32</code> .                                                                                                                        |
| <code>%CONNECTIONSERVER_DIR%</code>       | De hoofdmap van de verbindingsserver.                                                                    | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer</code> |

| Tijdelijke aanduiding      | Beschrijving                                                                                                                                                                                      | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %CONNECTIONSERVER_EXE%     | De naam van het uitvoerbare bestand voor de 64-bits verbindingsserver.                                                                                                                            | Onder Windows: ConnectionServer.exe. Onder UNIX: ConnectionServer.                                                                                                                                           |
| %CR2013_BINDIR%            | De map waarin de binaire bestanden van de Crystal Reports 2013-server zich bevinden.                                                                                                              | Onder Windows, <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86. Onder UNIX lijkt de map op het volgende pad: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer/solaris_sparcv9. |
| %CR2013_DefaultWorkingDir% | De standaardwerkmap voor Crystal Reports 2013-servers.                                                                                                                                            | Onder Windows, <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86. Onder UNIX lijkt de map op het volgende pad: <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer/solaris_sparcv9. |
| %CRYSTALRAS_EXE%           | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Report Application Server.                                                                                                                            | Onder Windows: crystalras.exe. Onder UNIX: boe_crystalrasd.                                                                                                                                                  |
| %CR_ODBCINI%               | Het pad naar de map met het bestand .odbc.ini.                                                                                                                                                    | Onder UNIX, <INSTALLDIR>/bobje/odbc.ini. Onder Windows is deze tekenreeks leeg.                                                                                                                              |
| %CommonJavaBundlesDir%     | De map met gedeelde OSGI-bundels.                                                                                                                                                                 | Onder Windows, <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\bundles. Onder UNIX, <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/bundles.                                                      |
| %CommonJavaLibDir%         | De map met algemene Java-bibliotheken.                                                                                                                                                            | Onder Windows, <INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib. Onder UNIX, <INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib.                                                                      |
| %DLLEXT%                   | De standaardextensie van een DLL- of SO-bestand.                                                                                                                                                  | Onder Windows: .dll. Onder UNIX: .so.                                                                                                                                                                        |
| %DLLPATH%                  | De naam van de omgevingsvariable die aangeeft in welke mappen wordt gezocht naar uitvoerbare bestanden op de computer waarop SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is geïnstalleerd. | Onder Windows: "Path". Onder UNIX: "LD_LIBRARY_PATH".                                                                                                                                                        |

| Tijdelijke aanduiding                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                   | Standaardwaarden                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">%DLLPATH32%</a>          | Op 32-bits Solaris-systemen: de naam van de omgevingsvariable die aangeeft in welke mappen wordt gezocht naar uitvoerbare bestanden op de computer waarop SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is geïnstalleerd. | Op Solaris-computers: "LD_LIBRARY_PATH_32". Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op andere besturingssystemen.                                                   |
| <a href="#">%DLLPATH64%</a>          | Op 64-bits Solaris-systemen: de naam van de omgevingsvariable die aangeeft in welke mappen wordt gezocht naar uitvoerbare bestanden op de computer waarop SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is geïnstalleerd. | Op Solaris-computers: "LD_LIBRARY_PATH_64". Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op andere besturingssystemen.                                                   |
| <a href="#">%DLLPREFIX%</a>          | Het standaardvoorvoegsel van een DLL- of een SO-bestand.                                                                                                                                                                       | Onder UNIX, "lib". Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op Windows-systemen.                                                                                     |
| <a href="#">%DLLPRELOAD%</a>         | De naam van de omgevingsvariabele LD_PRELOAD voor het platform.                                                                                                                                                                | Onder UNIX: <a href="#">LD_PRELOAD</a> . Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op Windows-systemen.                                                               |
| <a href="#">%DLLPRELOAD32%</a>       | De naam van de omgevingsvariabele LD_PRELOAD op 32-bits AIX-systemen.                                                                                                                                                          | Onder AIX: <a href="#">LDR_PRELOAD</a> . Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op andere computers.                                                               |
| <a href="#">%DLLPRELOAD64%</a>       | De naam van de omgevingsvariabele LD_PRELOAD op 64-bits AIX-systemen.                                                                                                                                                          | Onder AIX: <a href="#">LDR_PRELOAD64</a> . Deze tijdelijke plaatsaanduiding is een lege tekenreeks op andere computers.                                                             |
| <a href="#">%DP%</a>                 | Het scheidingsteken voor het pad.                                                                                                                                                                                              | Onder Windows: ";". Onder UNIX: ":".                                                                                                                                                |
| <a href="#">%DefaultAuditingDir%</a> | De map waarnaar tijdelijke controlebestanden worden geschreven. Voor optimale prestaties moet deze locatie zich op de lokale schijf van de server bevinden.                                                                    | Onder Windows, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing</a> . Onder UNIX, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/data/Auditing/</a> .       |
| <a href="#">%DefaultDataDir%</a>     | De tijdelijke map die wordt gebruikt door de Job Server.                                                                                                                                                                       | Onder Windows, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data</a> . Onder UNIX, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/data/</a> .                    |
| <a href="#">%DefaultInputFRSDir%</a> | De hoofdmap van de Input File Repository Server.                                                                                                                                                                               | Onder Windows, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\FileStore\Input</a> . Onder UNIX, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/data/frsinput</a> . |
| <a href="#">%DefaultLoggingDir%</a>  | De opslaglocatie van de logboekbestanden.                                                                                                                                                                                      | Onder Windows, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging</a> . Onder UNIX, <a href="#">&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/logging</a> .               |

| Tijdelijke aanduiding              | Beschrijving                                                                                                                                                                                       | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%DefaultOutputFRSDir%</code> | De hoofdmap van de Output File Repository Server.                                                                                                                                                  | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\FileStore\Output</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/data/frsoutput</code> .                     |
| <code>%DefaultWorkingDir%</code>   | De werkmap voor 64-bits servers                                                                                                                                                                    | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;platform&gt;</code> .          |
| <code>%DefaultWorkingDir32%</code> | De werkmap voor 32-bits servers                                                                                                                                                                    | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;platform&gt;</code> .          |
| <code>%EPM_LD_PRELOAD_ONCE%</code> | De naam van de omgevingsvariabele LD_PRELOAD_ONCE voor het platform.                                                                                                                               | <code>\$LD_PRELOAD_ONCE\$</code>                                                                                                                                                                    |
| <code>%EVENTSERVER_EXE%</code>     | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Event Server.                                                                                                                                          | Onder Windows: <code>EventServer.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_eventsd</code> .                                                                                                                |
| <code>%EXEEXT%</code>              | De standaardextensie van uitvoerbare bestanden.                                                                                                                                                    | Onder Windows: <code>.exe</code> . Deze tijdelijke plaatsaanduiding is niet beschikbaar op UNIX.                                                                                                    |
| <code>%XEPATH%</code>              | De naam van de omgevingsvariabele die aangeeft in welke mappen wordt gezocht naar uitvoerbare bestanden op de computer waarop SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform is geïnstalleerd. | Onder Windows: <code>"Path"</code> . Onder UNIX: <code>"PATH"</code> .                                                                                                                              |
| <code>%EnterpriseDir%</code>       | De locatie waar de 64-bits versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform geïnstalleerd is.                                                                                         | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40</code> .                                    |
| <code>%EnterpriseDir32%</code>     | De locatie waar de 32-bits versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence platform is geïnstalleerd.                                                                                         | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40</code> .                                    |
| <code>%ExternalJavaLibDir%</code>  | De map met externe Java-bibliotheken van derden.                                                                                                                                                   | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLEDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/external</code> . |



| Tijdelijke aanduiding                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %FILESERVER_EXE%                                 | De naam van het uitvoerbare bestand voor de bestandsserver.                                                                                                                                                                                                           | Onder Windows: <code>filesERVER.exe</code> .<br>Onder UNIX: <code>boe_filesd</code> .                                                                                                             |
| %HOARD_PATH%                                     | De locatie van het geheugenbeheer.                                                                                                                                                                                                                                    | Deze is standaard leeg.                                                                                                                                                                           |
| %HOARD_PRELOAD%                                  | Hiermee wordt aangegeven of het geheugenbeheer van tevoren moet worden geladen.                                                                                                                                                                                       | Deze is standaard leeg.                                                                                                                                                                           |
| %INSTALLROOTDIR%                                 | De map waarin de 64-bits versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform geïnstalleerd is.                                                                                                                                                              | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| %INSTALLROOTDIR32%                               | De map waar de 32-bits versie van SAP BusinessObjects Business Intelligence platform is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| %IntroscopeAgentEnableInstrumentation%           | Hier wordt aangegeven of instrumentatie voor Java-servers met Introscope Agent Enterprise Manager actief is.                                                                                                                                                          | Mogelijke waarden zijn WAAR of ON-WAAR, afhankelijk van of de Introscope Agent Enterprise Manager was ingeschakeld tijdens de installatie van SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform. |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%           | De Introscope Agent Enterprise Manager-hostnaam waarnaar instrumentatiegegevens worden verzonden.                                                                                                                                                                     | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%           | De Introscope Agent Enterprise Manager-poort waarnaar instrumentatiegegevens worden verzonden.                                                                                                                                                                        | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport%      | Het transport dat wordt gebruikt voor verzending van instrumentatiegegevens naar de Introscope Agent Enterprise Manager. De volgende waarden zijn toegestaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP</li> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• SSL</li> </ul> | TCP                                                                                                                                                                                               |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportHTTP%  | De klasse die wordt gebruikt voor verzending van instrumentatiegegevens naar de Introscope Agent Enterprise Manager via HTTP.                                                                                                                                         | <code>com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.HttpTunnelingSocketFactory</code>                                                                                                                 |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportHTTPS% | De klasse die wordt gebruikt voor verzending van instrumentatiegegevens naar de Introscope Agent Enterprise Manager via HTTPS.                                                                                                                                        | <code>com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.HttpTunnelingSocketFactory</code>                                                                                                                 |
| %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportSSL%   | De klasse die wordt gebruikt voor verzending van instrumentatiegegevens naar de Introscope Agent Enterprise Manager via SSL.                                                                                                                                          | <code>com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.SSLSocketFactory</code>                                                                                                                           |

| Tijdelijke aanduiding                                       | Beschrijving                                                                                                                  | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%IntroScopeAgentEnterpriseManagerTransportTCP%</code> | De klasse die wordt gebruikt voor verzending van instrumentatiegegevens naar de IntroScope Agent Enterprise Manager via TCP.  | com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.DefaultSocketFactory                                                                                                                                                                     |
| <code>%IntroScopeDir%</code>                                | De map waar IntroScope Agent Enterprise Manager is geïnstalleerd.                                                             | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\wily</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/wily</code> .                                                  |
| <code>%JAVAW_EXE%</code>                                    | De naam van het uitvoerbare bestand voor Java Virtual Machine zonder consolevenster.                                          | Onder Windows: <code>javaw.exe</code> . Onder UNIX: <code>java</code> .                                                                                                                                                            |
| <code>%JAVA_EXE%</code>                                     | De naam van het uitvoerbare bestand voor Java Virtual Machine.                                                                | Onder Windows: <code>java.exe</code> . Onder UNIX: <code>java</code> .                                                                                                                                                             |
| <code>%JOBSEVERCHILD_EXE%</code>                            | De naam van het uitvoerbare bestand voor de onderliggende Adaptive Job Server.                                                | Onder Windows: <code>JobServerChild.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_jobcd</code> .                                                                                                                                              |
| <code>%JOBSEVER_EXE%</code>                                 | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Adaptive Job Server.                                                              | Onder Windows: <code>JobServer.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_jobcd</code> .                                                                                                                                                   |
| <code>%JdkBinDir%</code>                                    | De map met de binaire JDK-bestanden.                                                                                          | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/&lt;PLATFORM&gt;/sapjvm/bin</code> .                                     |
| <code>%JreBinDir%</code>                                    | De map met de binaire JRE-bestanden.                                                                                          | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\bin</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/&lt;PLATFORM&gt;/sapjvm/jre/bin</code> .                             |
| <code>%JVM_ARCH_ENVIRONMENT%</code>                         | Hiermee wordt aangegeven of de computer wordt uitgevoerd op een 32-bits of 64-bits versie van JVM.                            | Voor computers met een 32-bits versie van UNIX is de standaardwaarde <code>"-d32"</code> . Voor computers met een 64-bits versie van UNIX is de standaardwaarde <code>"-d64"</code> . Op Windows-systemen is deze tekenreeks leeg. |
| <code>%JVM_HEADLESS_MODE%</code>                            | Het opdrachtregelargument waarmee wordt aangegeven of de JVM wordt uitgevoerd in de headless-modus.                           | Onder Windows: <code>-Djava.awt.headless=false</code> . Onder UNIX: <code>-Djava.awt.headless=true</code>                                                                                                                          |
| <code>%JVM_HEAP_DUMP_ON_OUT_OF_MEMORY_ERROR%</code>         | De opdrachtregelparameters waarmee wordt opgegeven wat de JVM doet wanneer er fouten opgetreden vanwege onvoldoende geheugen. | <code>"-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError" "-XX:HeapDumpPath=%DefaultLoggingDir%" "-XX:+ExitVMOnOutOfMemoryError"</code>                                                                                                              |

| Tijdelijke aanduiding                      | Beschrijving                                                                                                            | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%JVM_SHARED_MEMORY_SEGMENT%</code>   | De opdrachtregelparameters waarmee JVM-extensies worden ingeschakeld en het exemplaarnummer van de JVM wordt ingesteld. | Standaard is deze tijdelijke aanduiding leeg.                                                                                                                                                       |
| <code>%LANGUAGEPACKSDIR%</code>            | De map waarin de taalpakketten van de implementatie zijn geïnstalleerd.                                                 | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Languages</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/Languages/</code> .                  |
| <code>%LANGUAGEPACKSDIR32%</code>          | De map waar de taalpakketten van de implementatie worden geïnstalleerd op 32-bits systemen.                             | . Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Languages</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/Languages/</code> .                |
| <code>%LSTDir%</code>                      | De map waar LST-configuratiebestanden worden opgeslagen.                                                                | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\lst</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/lst</code> .                     |
| <code>%MDAS_JVM_OS_STACK_SIZE%</code>      | Hiermee wordt de JVM-stackgrootte voor de Multidimensional Analysis-service opgegeven.                                  | Standaard is deze tijdelijke aanduiding leeg.                                                                                                                                                       |
| <code>%NCSInstrumentLevelThreshold%</code> | Het drempelniveau voor het tracerings-logboek van de NCS-bibliotheek.                                                   | Standaard is deze waarde ingesteld op 0.                                                                                                                                                            |
| <code>%PAGESERVER_EXE%</code>              | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Crystal Reports 2013-verwerkingsserver.                                     | Onder Windows: <code>crproc.exe</code> . Onder UNIX: <code>boe_crprocd.bin</code> .                                                                                                                 |
| <code>%PJSContainerDir%</code>             | De map waarin de JARS van de APS-container zich bevinden.                                                               | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\container</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/pjs/container</code> . |
| <code>%PJSServicesDir%</code>              | De map waarin de JARS van de APS-service zich bevinden.                                                                 | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/pjs/services</code> .   |
| <code>%Platform%</code>                    | Het besturingssysteem van de computer waarop SAP BI platform wordt uitgevoerd.                                          | Het besturingssysteem van de computer waarop SAP BI platform wordt uitgevoerd.                                                                                                                      |
| <code>%Platform32%</code>                  | Het besturingssysteem van de computer waarop de 32-bitsversie van SAP BI platform wordt uitgevoerd.                     | Het besturingssysteem van de computer waarop SAP BI platform wordt uitgevoerd.                                                                                                                      |

| Tijdelijke aanduiding               | Beschrijving                                                                      | Standaardwaarden                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>%RasBinDir%</code>            | De hoofdmap van de Report Application Server.                                     | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;PLATFORM&gt;/ras</code> .      |
| <code>%SERVER_FRIENDLY_NAME%</code> | De volledige naam van de server.                                                  | De volledige naam van de server.                                                                                                                                                                  |
| <code>%SERVER_NAME%</code>          | De volledige naam van de server.                                                  | De volledige naam van de server.                                                                                                                                                                  |
| <code>%SMDAgentHost%</code>         | De SMD Agent -hostnaam waarnaar instrumentatiegegevens worden verzonden.          | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| <code>%SMDAgentPort%</code>         | De SMD Agent-poort waarnaar instrumentatiegegevens worden verzonden.              | Deze waarde wordt opgegeven tijdens de installatie.                                                                                                                                               |
| <code>%TRACE_CONFIGFILE_INI%</code> | Het pad naar de map met het bestand <code>BO_Trace.ini</code> .                   | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\BO_trace.ini</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/BO-trace.ini</code> . |
| <code>%WarFilesDir%</code>          | De locatie van de webtoepassingsbestanden.                                        | Onder Windows, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps</code> . Onder UNIX, <code>&lt;INSTALLDIR&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles/webapps</code> .   |
| <code>%WEBI_LD_PRELOAD%</code>      | De naam van de omgevingsvariabele <code>LD_PRELOAD</code> voor het platform.      | <code>\$LD_PRELOAD\$</code>                                                                                                                                                                       |
| <code>%WEBISERVER_EXE%</code>       | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Web Intelligence-verwerkingsserver.   | Onder Windows: <code>wireportserver.exe</code> . Onder UNIX: <code>WIReportServer</code> .                                                                                                        |
| <code>%WEBI_LD_PRELOAD_ONCE%</code> | De naam van de omgevingsvariabele <code>LD_PRELOAD_ONCE</code> voor het platform. | <code>\$LD_PRELOAD_ONCE\$</code>                                                                                                                                                                  |
| <code>%XCCACHE_EXE%</code>          | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Dashboards-cacheserver.               | Onder Windows: <code>xccache.exe</code> . Onder Unix: <code>boe_xccached</code>                                                                                                                   |
| <code>%XCPROC_EXE%</code>           | De naam van het uitvoerbare bestand voor de Dashboards-verwerkingsserver.         | Onder Windows: <code>xcproc.exe</code> . Onder UNIX, <code>boe_xcprocd</code> .                                                                                                                   |

### **i** Opmerking

De volgende tijdelijke plaatsaanduidingen kunnen worden bewerkt op knooppuntniveau. Beschrijvingen en standaardwaarden bevinden zich in de bovenstaande tabel. Tijdelijke plaatsaanduidingen die niet in de lijst staan, zijn alleen-lezen.

- `%DefaultAuditingDir%`
- `%DefaultDataDir%`

- %DefaultLoggingDir%
- %IntroscopeAgentEnableInstrumentation%
- %IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%
- %IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%
- %IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport%
- %NCSInstrumentLevelThreshold%
- %SMDAgentHost%
- %SMDAgentPort%

## Verwante informatie


[De tijdelijke plaatsaanduidingen voor een knooppunt bekijken en bewerken \[pagina 437\]](#)

## 36 Appendix met schema voor controle van gegevensopslag

### 36.1 Overzicht

Deze appendix dient als referentie voor rapportontwerpers die de tabellen Gegevensopslag controleren zullen openen en voor rapportage zullen gebruiken. De volgende diagram- en tabelbeschrijving toont de tabellen waarin de controlegegevens worden vastgelegd en hoe deze tabellen zich tot elkaar verhouden.

### 36.2 Schemadiagram



### 36.3 Tabellen voor gegevensopslag controleren

#### ADS\_APPLICATION\_TYPE\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van toepassingstypen voor clients.

Tabel 253:

| Kolomnaam             | Type        | Beschrijving                                                                           |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Application_Type_ID   | Teken (64)  | De toepassingstype-CUID voor de toepassing.                                            |
| Taal                  | Teken (10)  | Code voor de taal waarin het toepassingstype is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Application_Type_Name | Teken (255) | Naam van het toepassingstype: Crystal Reports of Web Intelligence bijvoorbeeld.        |

## ADS\_AUDITEE-tabel

In deze tabel worden de eigenschapsgegevens vastgelegd voor alle controleservers die deel uitmaken van de implementatie.

Tabel 254:

| Kolomnaam                     | Type         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster_ID                    | Teken (64)   | De GUID voor het cluster waartoe het controleobject behoort.                                                                                                                                                                                 |
| Server_ID                     | Teken (64)   | De CUID van server die de gebeurtenis heeft geactiveerd. Als de gebeurtenis geactiveerd is door een client, wordt de CUID geregistreerd van de Adaptive Processing Server waarmee de gebeurtenis verwerkt is.                                |
| Service_Type_ID               | Teken (64)   | De servicetype-CUID van de service die de gebeurtenis heeft geactiveerd. Gebeurtenissen die door een client zijn geactiveerd, registreren een toepassingstype-CUID.                                                                          |
| Server_Type_ID                | Teken (64)   | De servertype-CUID voor de server waarmee de gebeurtenis is geactiveerd.                                                                                                                                                                     |
| Application_Type_ID           | Teken (64)   | De toepassingstype-CUID voor de client waarmee de gebeurtenis geactiveerd is. Voor servergebeurtenissen wordt de id van het servicetype geregistreerd.                                                                                       |
| Versie                        | Teken (64)   | De versie van de server of client waarmee de gebeurtenis geactiveerd is op het moment van registratie.                                                                                                                                       |
| Retrieved_Events_Completed_By | Datetime     | De laatste keer dat de controle-CMS dit controleobject heeft gecontroleerd op tijdelijke bestanden. Hiermee wordt aangegeven dat alle gebeurtenissen van dit controleobject die voor deze datum/tijd zijn voltooid, zich in de ADS bevinden. |
| Status                        | Geheel getal | De status (actief, inactief, verwijderd) van het controleobject.                                                                                                                                                                             |
| Potentially_Incomplete_Data   | Geheel getal | Hiermee wordt aangegeven of dit controleobject gebeurtenissen bevat die niet zijn overgedragen naar de ADS.                                                                                                                                  |

## ADS\_CLUSTER-tabel

In deze tabel wordt informatie vastgelegd over clusters die controleobjecten bevatten.

Tabel 255:

| Kolomnaam                     | Type         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster_ID                    | Teken (64)   | De GUID van het cluster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Retrieved_Events_Completed_By | Datetime     | Hiermee wordt aangegeven hoe recent de controlegegevens zijn in de database voor dat cluster. Registreert op een willekeurig moment de oudste tijdstempel van de opgehaalde controle voor alle momenteel actieve controleservers. Hiermee wordt aangegeven dat alle gebeurtenissen die voor deze datum voltooid zijn, zich in de ADS bevinden.                                 |
| Last_Poll_Time                | Datetime     | Het laatste tijdstip waarop de controle-CMS de controleobjecten in dit cluster heeft gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potentially_Incomplete_Data   | Geheel getal | Hiermee worden mogelijk onvolledige controlegegevens binnen het cluster aangegeven: "0" = alle servers hebben de gegevens normaal overgedragen en "1" = minstens één actieve of niet actieve server in het cluster heeft de markering <i>Mogelijk onvolledige gegevens</i> en dit betekent dat één controleobject gebeurtenissen bevat die niet naar de ADS zijn overgedragen. |

## ADS\_CLUSTER\_STR-tabel

In deze tabel bevindt zich een verwijzingsrecord van de verschillende clusters in uw implementatie

Tabel 256:

| Kolomnaam    | Type        | Beschrijving                                                             |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cluster_ID   | Teken (64)  | Een unieke id van het cluster.                                           |
| Taal         | Teken (10)  | Code voor de taalinstelling voor het cluster, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Cluster_Name | Teken (255) | De naam van het cluster.                                                 |

## ADS\_EVENT-tabel

In deze tabel, die het koppelingspunt is voor andere tabellen in het schema, worden de basiseigenschappen voor elke gebeurtenis geregistreerd.

Tabel 257:

| Kolomnaam  | Type       | Beschrijving                                                                                                                  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_ID   | Teken (64) | Een unieke id gegenereerd voor de gebeurtenis.                                                                                |
| Cluster_ID | Teken (64) | De GUID van het controleobjectcluster Deze wordt geregistreerd omdat meerdere clusters gebruik kunnen maken van dezelfde ADS. |
| Server_ID  | Teken (64) | De GUID van de server die de gebeurtenis heeft geactiveerd.                                                                   |



| Kolomnaam          | Type         | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service_Type_ID    | Teken (64)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De CUID van het servicetype dat de gebeurtenis heeft geactiveerd. Services op een server registreren de CUID van hun servicetype.</li> <li>Clienttoepassingen (BI-startpunt of Web Intelligence bijvoorbeeld) registreren de CUID van hun toepassingstype.</li> </ul> |
| Client_Type_ID     | Teken (64)   | Registreert de clienttype-id van de client die de sessie tot stand heeft gebracht.                                                                                                                                                                                                                           |
| Start_Time         | Datetime     | De datum en tijd (UTC) waarop de gebeurtenisbewerking is gestart (in milliseconden).                                                                                                                                                                                                                         |
| Duration_ms        | Geheel getal | Duur van de bewerking in milliseconden.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Added_to_ADS       | Datetime     | De datum en tijd (UTC) waarop de gebeurtenis in de ADS is geregistreerd.                                                                                                                                                                                                                                     |
| User_ID            | Teken (64)   | De CUID van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| User_Name          | Teken (255)  | De naam die gekoppeld is aan de id van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd. Geregistreerd in de standaardtaal van de CMS-controleur.                                                                                                                                                                  |
| Session_ID         | Teken (64)   | GUID van de sessie gedurende welke de gebeurtenis is geactiveerd. Als er geen gekoppelde sessie is, is de waarde van dit veld null.                                                                                                                                                                          |
| Action_ID          | Teken (64)   | Id van de gebruikersactie waarmee de gebeurtenis is geactiveerd. Gebruikt voor de groepering van gebeurtenissen die voortkomen uit de actie van één gebruiker.                                                                                                                                               |
| Sequence_In_Action | Geheel getal | Voor meerdere servers (of een clientserver en meerdere servers) is dit de server- of clienttoepassing in de volgorde, die de gebeurtenis heeft geactiveerd. In alle planningswerkstromen is de volgorde-ID altijd 0.                                                                                         |
| Event_Type_ID      | Geheel getal | Gebeurtenistype (bijvoorbeeld Weergeven of Opslaan).                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Status_ID          | Geheel getal | Status van de bewerking (bijvoorbeeld, "0" = geslaagd, "1" = mislukt).                                                                                                                                                                                                                                       |
| Object_ID          | Teken (64)   | CUID van het object waarop de bewerking is uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Object_Name        | Teken (255)  | De naam van het object waarop de bewerking is uitgevoerd. Geregistreerd in de standaardtaal van de CMS-controleur.                                                                                                                                                                                           |
| Object_Type_ID     | Teken (64)   | CUID van het objecttype waarop de bewerking is uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Object_Folder_Path | Teken (255)  | Het volledige mappad (bijvoorbeeld Country/Region/City) voor het object waarop de bewerking is uitgevoerd. Geregistreerd in de standaardtaal van de CMS-controleur. Als het mappad niet vastgesteld kan worden, wordt deze waarde op null ingesteld.                                                         |
| Folder_ID          | Teken (64)   | De CUID van de map voor het object waarin de bewerking is uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Top_Folder_Name    | Teken (255)  | Naam van de objectmap op het bovenste niveau. Als het object zich bevindt in Country/Region/City dan wordt Country geregistreerd.                                                                                                                                                                            |

| Kolomnaam     | Type       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top_Folder_ID | Teken (64) | De CUID van de map op het bovenste niveau waarin het object zich bevindt. Als het object zich bijvoorbeeld bevindt in <code>Country/Region/City</code> dan wordt de CUID van de map <code>Country</code> geregistreerd. |

## ADS\_EVENT\_CATEGORY\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van gebeurteniscategorieën.

Tabel 258:

| Kolomnaam           | Type         | Beschrijving                                                                                                                      |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_Category_ID   | Geheel getal | De gebeurteniscategorie-id.                                                                                                       |
| Taal                | Teken (10)   | Code voor de taal waarin de gebeurteniscategorie is vastgelegd, bijvoorbeeld <code>&lt;EN&gt;</code> of <code>&lt;DE&gt;</code> . |
| Event_Category_Name | Teken (255)  | De naam van de gebeurteniscategorie.                                                                                              |

## ADS\_EVENT\_DELETES

Gebruik deze tabel niet en baseer er ook geen rapporten op. De tabel is bedoeld voor intern systeemgebruik en wordt mogelijk verwijderd uit toekomstige versies.

## ADS\_EVENT\_DETAIL-tabel

In deze tabel worden de eigenschappen van gebeurtenisdetails vastgelegd.

Tabel 259:

| Kolomnaam            | Type         | Beschrijving                        |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| Event_Detail_ID      | Geheel getal | GUID voor gebeurtenisdetail.        |
| Event_ID             | Teken (64)   | GUID van bovenliggende gebeurtenis. |
| Event_Detail_Type_ID | Geheel getal | Type gebeurtenisdetail.             |

| Kolomnaam          | Type             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groep              | Geheel getal     | <p>Als het detail deel uitmaakt van een reeks, wordt het hiermee aan elkaar gekoppeld.</p> <p>Als een rapport bijvoorbeeld aanwijzingen heeft voor State en Country, kan een gebruiker USA invoeren voor de aanwijzing Country en California en Nevada voor de aanwijzing State. Hiermee worden gebeurtenisdetails met twee groepen geproduceerd. Groep 1 bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwijzingsnaam: Country</li> <li>• Aanwijzingswaarde: USA</li> </ul> <p>Groep bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwijzingsnaam: State</li> <li>• Aanwijzingswaarde: California</li> <li>• Aanwijzingswaarde: Nevada</li> </ul> |
| Event_Detail_Value | Teken (longtext) | De waarde van het gebeurtenisdetail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ADS\_EVENT\_DETAIL\_TYPE\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van gebeurtenisdetailtypen.

Tabel 260:

| Kolomnaam              | Type         | Beschrijving                                                                                         |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_Detail_ID        | Geheel getal | De gebeurtenisdetailtype-id voor het gebeurtenisdetail.                                              |
| Taal                   | Teken (10)   | Code voor de taal waarin de naam van het gebeurtenisdetail is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Event_Detail_Type_Name | Teken (255)  | De naam van het gebeurtenisdetailtype.                                                               |

## ADS\_EVENT\_TYPE-tabel

Deze tabel bevat een verwijzingsrecord voor de verschillende gebeurteniscategorieën.

Tabel 261:

| Kolomnaam         | Type         | Beschrijving                                                                                    |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_Type_ID     | Geheel getal | De unieke id voor het gebeurtenistype.                                                          |
| Event_Category_ID | Geheel getal | Categorie van gebeurtenis. Bijvoorbeeld, algemeen, Web Intelligence of beheer van levenscyclus. |

## ADS\_EVENT\_TYPE\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van gebeurtenistypen.

Tabel 262:

| Kolomnaam       | Type         | Beschrijving                                                                               |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Event_Type_ID   | Geheel getal | Het gebeurtenistype-id voor de gebeurtenis.                                                |
| Taal            | Teken (10)   | Code voor de taal waarin de gebeurteniscategorie is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Event_Type_Name | Teken (255)  | De naam van het gebeurtenistype, bijvoorbeeld Weergeven of Aanmelden.                      |

## ADS\_OBJECT\_TYPE\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van gebeurtenisobjecten.

Tabel 263:

| Kolomnaam        | Type        | Beschrijving                                                                                  |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Object_Type_ID   | Teken (64)  | Objecttype-CUID van het object                                                                |
| Taal             | Teken (10)  | Code voor de taal waarin de naam van het objecttype is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Object_Type_Name | Teken (255) | Naam van het objecttype.                                                                      |

## ADS\_SERVER\_NAME\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met servernamen. Waarden worden bijgewerkt wanneer de namen van servers gewijzigd worden.

Tabel 264:

| Kolomnaam   | Type        | Beschrijving                                                    |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cluster_ID  | Teken (64)  | De GUID van het cluster waartoe deze server behoort.            |
| Server_ID   | Teken (64)  | De CUID van de server.                                          |
| Taal        | Teken (10)  | Code voor de taal van de servernaam, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Server_Name | Teken (255) | De naam van de server.                                          |

## ADS\_SERVICE\_TYPE\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van servicetypen.

Tabel 265:

| Kolomnaam         | Type        | Beschrijving                                                                                   |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service_Type_ID   | Teken (64)  | De servicetype- of servicecategorie-CUID voor de service.                                      |
| Taal              | Teken (10)  | Code voor de taal waarin de naam van het servicetype is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Service_Type_Name | Teken (255) | De naam van de service.                                                                        |

## ADS\_STATUS\_STR-tabel

Deze tabel bevat een meertalig woordenboek met namen van gebeurtenisstatussen.

Tabel 266:

| Kolomnaam     | Type         | Beschrijving                                                                            |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Status_ID     | Geheel getal | De numerieke weergave van de bewerkingsstatus.                                          |
| Event_Type_ID | Geheel getal | Id van het gebeurtenistype van de gebeurtenis. Bijvoorbeeld, 1002 voor weergave.        |
| Taal          | Teken (10)   | Code voor de taal waarin de gebeurtenisstatus is vastgelegd, bijvoorbeeld <EN> of <DE>. |
| Status_Name   | Teken (255)  | Een beschrijving van de gebeurtenisstatus, bijvoorbeeld Geslaagd of Mislukt.            |

## ADS\_SUPPORTED\_EVENTS-tabel

Deze tabel bevat een lijst met ondersteunde en gekoppelde gebeurtenisdetails voor elke servicetype of elke clienttoepassing.

Tabel 267:

| Kolomnaam            | Type         | Beschrijving                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster_ID           | Teken (64)   | De GUID van het cluster waartoe de service behoort.                                                                                                                                       |
| Service_Type_ID      | Teken (64)   | De servicetype-CUID van de service die de gebeurtenis heeft geactiveerd. Als de gebeurtenis geactiveerd wordt door een clienttoepassing, wordt er een toepassingstype-CUID geregistreerd. |
| Event_Type_ID        | Geheel getal | Id voor het type geregistreerde gebeurtenissen (bijvoorbeeld Id voor Opslaan).                                                                                                            |
| Event_Detail_Type_ID | Geheel getal | CUID waarmee het type gebeurtenisdetail wordt aangegeven, dat is vastgelegd voor deze gebeurtenis (bijvoorbeeld, het bestandspad).                                                        |

## Tabel ADS\_TENANT

In deze tabel wordt de relatie tussen tenant-namen en tenant-id's geregistreerd.

Tabel 268:

| Kolomnaam   | Type        | Beschrijving             |
|-------------|-------------|--------------------------|
| Cluster_ID  | Teken (64)  | De GUID van het cluster. |
| Tenant_ID   | Teken (64)  | De CUID van de tenant.   |
| Tenant_Name | Teken (255) | De naam van de tenant.   |

## Tabel ADS\_USER

In deze tabel wordt de relatie tussen gebruikers en tenants geregistreerd.


Tabel 269:

| Kolomnaam  | Type        | Beschrijving              |
|------------|-------------|---------------------------|
| Cluster_ID | Teken (64)  | De GUID van het cluster.  |
| User_ID    | Teken (64)  | De CUID van de gebruiker. |
| User_Name  | Teken (255) | De naam van de gebruiker. |
| Tenant_ID  | Teken (64)  | De CUID van de tenant.    |

## 37 Appendix met schema voor controle van database

### 37.1 Schema van trending-database

De volgende beschrijving van het diagram en de tabel van de Trending-database geeft de tabellen weer waarin de waarde-, test- en controlegegevens worden vastgelegd en hoe deze tabellen zich tot elkaar verhouden.



#### MOT\_TREND\_DETAILS

In deze tabel wordt informatie over beheerde entiteiten, tests en controles vastgelegd. Bijvoorbeeld namen van CUID's en gegevens.

Tabel 270:

| Kolomnaam  | Type         | Toets                                            | Beschrijving                                                                             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DetailsId  | INTEGER      | Primaire sleutel<br>Automatisch gegene-<br>reerd |                                                                                          |
| CUID       | VARCHAR(64)  | N.v.t.                                           | CUID van het InfoObject dat het gegeven weergeeft of is ge-<br>relateerd aan het gegeven |
| MetricName | VARCHAR(255) | N.v.t.                                           | Naam van het gegeven                                                                     |

| Kolomnaam | Type         | Toets  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type      | VARCHAR(32)  | N.v.t. | Een van "Subscription", "ManagedEntityStatus" of "Probe"                                                                                                                                                      |
| Name      | VARCHAR(255) | N.v.t. | Naam van de controle wanneer het type "ManagedEntityStatus" is. Wordt anders standaard ingesteld op dezelfde tekenreeks als in Type, alleen volledig in hoofdletters, bijvoorbeeld "PROBE" of "SUBSCRIPTION". |

## MOT\_TREND\_DATA

In deze tabel worden de trending-gegevens van gegevens, controles en tests vastgelegd. Gegevens en tijd, bijvoorbeeld.

Tabel 271:

| Kolomnaam     | Type                                          | Toets                                       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataId        | INTEGER                                       | Primaire sleutel<br>Automatisch gegenereerd |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DetailsId     | INTEGER                                       | Externe sleutel (van MOT_TREND_DETAILS)     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Time of TimeT | BIGINT of NUMBER of FIXED<br>Unix Epoch-datum | N.v.t.                                      | Tijd waarop gegevens zijn verzameld                                                                                                                                                                                                                          |
| Waarde        | FLOAT of DOUBLE of NUMBER                     | N.v.t.                                      | Waarde van het gegeven/abonnement                                                                                                                                                                                                                            |
| MessageKey    | VARCHAR(32)                                   | N.v.t.                                      | Foutberichtsleutel of null indien geslaagd. Voor Controle kan dit ook "watchEnabled" of "watchDisabled" zijn. Het is een "key" omdat het uiteindelijk wordt gebruikt om gelokaliseerde berichten op te halen voordat de gebruikersinterface wordt opgehaald. |
| Ts            | DATETIME of TIMESTAMP                         | N.v.t.                                      | Tijd waarop gegevens naar de database worden geschreven.                                                                                                                                                                                                     |

## MOT\_MES\_DETAILS

In deze tabel wordt informatie over abonnementsoverschrijding en de levering van meldingen vastgelegd. Bijvoorbeeld de overschrijdingstijd en de tijd waarop melding is geleverd.



Tabel 272:

| Kolomnaam       | Type                                 | Toets                                            | Beschrijving                                                        |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| StatusDetailsId | INTEGER                              | Primaire sleutel<br>Automatisch gegene-<br>reerd |                                                                     |
| DetailsId       | INTEGER                              | Externe sleutel (van<br>MOT_TREND_DE-<br>TAILS)  |                                                                     |
| Tijd            | BIGINT of NUMBER<br>Unix Epoch-datum | N.v.t.                                           | Tijd waarop gegevens zijn verzameld                                 |
| AlertType       | SMALLINT of NUM-<br>BER              | N.v.t.                                           | Verzendingstype van abonnementsbericht (bijvoorbeeld<br>per e-mail) |

## MOT\_MES\_METRICS

In deze tabel wordt informatie vastgelegd over controles en over de gegevens die bij de controlevergelijkingen horen. Voor elk gegeven van de controle is één vermelding in deze tabel aanwezig.

Tabel 273:

| Kolomnaam | Type         | Toets                                            | Beschrijving         |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| DataId    | INTEGER      | Primaire sleutel<br>Automatisch gegene-<br>reerd |                      |
| DetailsId | INTEGER      | Externe sleutel (van<br>MOT_TREND_DE-<br>TAILS)  |                      |
| CUID      | VARCHAR(64)  | N.v.t.                                           | CUID van de controle |
| Name      | VARCHAR(255) | N.v.t.                                           | Naam van de controle |

## 38 Bijlage met werkblad Systeemkopie

### 38.1 Werkblad Systeemkopie

Tabel 274:

| Eigenschap                                                                                                                                                                             | Waarde |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Clustersleutel.                                                                                                                                                                        |        |
| Namen van de knooppunten.                                                                                                                                                              |        |
| De computernaam en installatiemap van het BI-platform voor elke computer in de implementatie.                                                                                          |        |
| Het beheerderswachtwoord voor het BI-platform.                                                                                                                                         |        |
| CMS-databaseverbindingen en de gebruikersnamen en wachtwoorden voor deze verbindingen op elke computer in de implementatie.                                                            |        |
| Controledatabaseverbindingen en de gebruikersnamen en wachtwoorden voor deze verbindingen op elke computer in de implementatie.                                                        |        |
| Voor elke computer in de implementatie: details van eventuele andere databaseclientverbindingen voor elke computer in het bronsysteem die door universes en rapporten worden gebruikt. |        |
| Voor elke computer in de implementatie: databaseclienttypen en -versies.                                                                                                               |        |
| De versie, het ondersteuningspakket en het patchniveau.                                                                                                                                |        |
| De locatie van de bestandsopslag voor elke invoer-FRS en uitvoer-FRS in de implementatie.                                                                                              |        |
| Als u van plan bent Promotiebeheer, de locatie van de Promotiebeheer-databasemap en Subversion-mappen te kopiëren.                                                                     |        |
| Als u van plan bent de controledatabase te kopiëren: de controledatabasemap.                                                                                                           |        |
| Het pad naar de map van de semantische laag.                                                                                                                                           |        |

---

# Belangrijke disclaimers en juridische informatie

## Codingvoorbeelden

De softwarecode en/of coderegels of delen daarvan ("Code") die deel uitmaken van deze documentatie zijn uitsluitend voorbeelden en niet bedoeld voor gebruik in een productiesysteem. De Code is alleen bedoeld om de syntax en formulering van bepaalde codering duidelijk en inzichtelijk te maken. SAP geeft geen garantie voor juistheid en volledigheid van de verstrekte Code, en SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of schade die wordt veroorzaakt door gebruik van de Code, behoudens indien deze schade werd veroorzaakt door SAP opzet of grove nalatigheid.

## Toegankelijkheid

De informatie in de SAP-documentatie geeft de huidige opvatting van SAP weer inzake toegankelijkheidscriteria op de datum van publicatie, en is in geen geval bedoeld als bindende richtlijn over het realiseren van toegankelijke softwareproducten. SAP aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid in verband met dit document. Deze disclaimer is echter niet van toepassing in gevallen van opzettelijke fouten of grove nalatigheid van SAP. Verder ontstaan er geen directe of indirecte contractuele verplichtingen van SAP voortvloeiend uit dit document.

## Genderneutraal taalgebruik

Voorzover mogelijk is SAP-documentatie genderneutraal. Al naar gelang de context wordt de lezer aangesproken met "u", of wordt er een genderneutraal zelfstandig naamwoord (bijv. "verkoper" of "werkdagen") gebruikt. Indien echter bij verwijzing naar leden van beide geslachten de derde persoon enkelvoud niet kan worden vermeden of er geen genderneutraal zelfstandig naamwoord bestaat, behoudt SAP zich het recht voor de mannelijke vorm van voornaamwoord en zelfstandig naamwoord te gebruiken. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de documentatie begrijpelijk blijft.

## Internethyperlinks

SAP-documentatie kan hyperlinks naar het internet bevatten. Deze hyperlinks zijn bedoeld als aanwijzing voor het vinden van gerelateerde informatie. SAP geeft geen garantie voor beschikbaarheid en juistheid van deze gerelateerde informatie of de mate waarin deze informatie een bepaald doel kan dienen. SAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruik van gerelateerde informatie tenzij zulke schade is veroorzaakt door ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van de zijde van SAP. Alle links zijn voor transparantie gecategoriseerd (zie: <http://help.sap.com/disclaimer>).



**go.sap.com/registration/  
contact.html**

© 2016 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Zie <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.