



**PUBLIC (ÖFFENTLICH)**

SAP BusinessObjects Business Intelligence

Dokumentversion: 4.3 Support Package 4 – 2023-12-07

# Multitenancy-Handbuch

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Dokumentverlauf. ....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Einführung. ....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Erste Schritte. ....</b>	<b>7</b>
3.1	Installationsvoraussetzungen. ....	7
3.2	Erstellen der Tenant-Vorlage. ....	8
	Erstellen einer neuen Benutzergruppe für einen Tenant. ....	8
	Erstellen eines neuen Ordners für einen Tenant. ....	9
	Festlegen von Zugriffsrechten für einen Tenant. ....	10
3.3	Tenant-Konfigurationsdatei definieren. ....	11
3.4	Ausführen des Multitenancy-Management-Tools. ....	12
3.5	Bestätigen, dass der Tenant erstellt wurde. ....	15
<b>4</b>	<b>Einrichten einer Tenant-Vorlage. ....</b>	<b>16</b>
4.1	Erstellen von Token-Phrasen. ....	16
4.2	Hinzufügen von öffentlichen Ordnern zur Tenant-Vorlage. ....	17
4.3	Hinzufügen von Benutzergruppen zur Tenant-Vorlage. ....	18
4.4	Hinzufügen von Ereignisordnern zur Tenant-Vorlage. ....	18
4.5	Einschließen von Kategorien in der Tenant-Vorlage. ....	19
4.6	Hinzufügen von Profilen zur Tenant-Vorlage. ....	19
4.7	Hinzufügen von Sicherheitsprofilen zur Tenant-Vorlage. ....	19
4.8	SAP Crystal Reports 2011. ....	21
4.9	SAP Crystal Reports für Enterprise. ....	24
4.10	Verwalten von Universen und Verbindungen. ....	26
	Nicht freigegebene Universen und Verbindungen. ....	27
	Freigegebene Universen und Verbindungen. ....	30
	Einschränken des Datenzugriffs für freigegebene Universen (nur klassische UNV-Universen) .....	31
<b>5</b>	<b>Ausführen des Multitenancy-Management-Tools. ....</b>	<b>33</b>
5.1	Befehlszeilenoptionen. ....	33
5.2	Konfigurationsdateireferenz für die Tenant-Definition. ....	35
	Obligatorische Konfiguration. ....	38
	Konfigurationsoptionen für die Tenant-Einführung/-Bereitstellung. ....	48
	Optionen für die (Datenbank)-Typspezifische Konfiguration. ....	92
	tenant_template_def.properties. ....	100
<b>6</b>	<b>Verwalten von Tenants in der CMC. ....</b>	<b>104</b>

6.1	Festlegen von Tenant-Eigenschaften . . . . .	104
	Ändern des Tenant-Namens . . . . .	105
	Ändern der Beschreibung des Tenants . . . . .	105
	Ändern der Schlüsselwörter des Tenants . . . . .	105
	Ändern der Anzahl der Zugriffslizenzbenutzer für einen Tenant . . . . .	106
6.2	Zuweisen von Zugriffsrechten zu einer Tenant-Benutzergruppe . . . . .	106
	Entfernen von Zugriffsrechten aus einem Tenant. . . . .	107
6.3	Verwalten von Benutzergruppen für einen Tenant. . . . .	107
	Anzeigen von Benutzer- und Gruppenassoziationen für einen Tenant. . . . .	107
	Hinzufügen einer Benutzergruppe zu einem Tenant. . . . .	108
	Entfernen von Benutzergruppen aus einem Tenant. . . . .	108
6.4	Löschen von Tenants. . . . .	109
<b>7</b>	<b>Fehlerbehebung. . . . .</b>	<b>110</b>
7.1	Fehler des Multitenancy-Management-Tools . . . . .	111
	Multitenancy-Fehlermeldungen . . . . .	118
7.2	Konfigurieren der Ablaufverfolgung für das Multitenancy-Management-Tool . . . . .	131

# 1 Dokumentverlauf

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Änderungen an diesem Dokument:


Version	Datum	Beschreibung
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.3	Juni 2020	Erste Veröffentlichung.

## 2 Einführung

Das Multitenancy-Management-Tool von SAP BusinessObjects Business Intelligence ist ein Java-basiertes Programm, mit dem SAP-OEM-Partner die Erstellung von Objekten und Einstellungen für Ihre Neukunden in einer Multitenant-BI-Plattform-Implementierung standardisieren und automatisieren können.

In einer Multitenant-Implementierung werden mehrere Tenants auf einer einzelnen BI-Plattform-Instanz gehostet. Tenants können Ihre eigenen Daten anzeigen, andere Tenants können diese jedoch nicht sehen. Eine Tenant-Implementierung kann Folgendes beinhalten:

- Tenants, die dasselbe Universum und dieselbe Datenbank nutzen.
- Tenants, die separate Universen und Datenbanken nutzen.



In den meisten Fällen können Sie die BI-Plattform für jeden Tenant manuell konfigurieren. Sie haben folgende Möglichkeiten:

1. Separate Benutzergruppen für jeden Tenant erstellen.
2. Separate Ordner für Tenant-Dokumente erstellen.
3. Ansichten von Universumsdaten für jeden Tenant einschränken.
4. Entsprechende Sicherheitseinstellungen zur Isolierung der Erfahrung der einzelnen Tenants anwenden.

Mit dem Multitenancy-Management-Tool werden diese und andere Schritte automatisiert, um den Prozess der Erstellung neuer Tenants zu erleichtern.

### An wen richten sich diese Informationen?

Dieser Abschnitt richtet sich an Inhalts- und Systemadministratoren, die mit der Konfiguration, Verwaltung und Wartung einer BI-Plattform-Installation für mehrere Tenants betraut sind. Sie sollten mit den grundlegenden Konzepten und Tools zur Verwaltung einer BI-Plattform-Installation vertraut sein. Sie sollten ggf. Kenntnisse über die Erstellung von Universen für Berichte und Analysen besitzen, je nach den Implementierungsanforderungen Ihres Tenants. Dieser Abschnitt bietet für Administratoren mit

unterschiedlichem Erfahrungshintergrund detaillierte Hintergrundinformationen und Begriffserläuterungen, durch die Verwaltungsaufgaben und -funktionen veranschaulicht werden.

Informationen zum Einrichten der Sicherheits- und Serverinfrastruktur der BI-Plattform finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Informationen zur Verwaltung, Zeitsteuerung und Verteilung von BI-Inhalten im Repository finden Sie im *Benutzerhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Informationen zur Erstellung von klassischen Universen (.unv-Dateien) finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Universe-Design-Tool*.

## Terminologie in diesem Handbuch


Begriff	Definition
Tenant	Ein Kunde eines SAP-OEM-Partners, der eine einzelne Instanz der BI-Plattform-Infrastruktur und -Dienste mit anderen Kunden zusammen nutzt, wobei ihre Daten und Benutzererfahrung getrennt bleiben.
Tenant-Vorlage	Eine Sammlung von Repository-Objekten, Rechten und Einstellungen, die die strukturelle Basis zum Erstellen neuer Tenants in einer BI-Plattform-Installation mit mehreren Tenants darstellen.
Vorlagen-Token	Eine Zeichenfolge zur Identifikation eines Tenant-Vorlagenobjekts oder bzw. -einer Tenant-Einstellung. Das Multitenancy-Management-Tool repliziert das Vorlagen-Token beim Erstellen eines neuen Tenants.
Konfigurationsdatei für die Tenant-Definition	Eine Java-Eigenschaftendatei ( <code>tenant_template_def.properties</code> ), in der Optionen für Tenants vor dem Ausführen des Multitenancy-Management-Tools festgelegt werden können.

## 3 Erste Schritte

Diese ersten Schritte helfen Ihnen beim Einstieg in die Arbeit mit dem Multitenancy-Management-Tool in der BI-Plattform. In den Aufgaben können Sie sich mit den wichtigsten Schritten zum Erstellen neuer Tenants auf Basis einer Vorlage vertraut machen.

Damit Sie das Multitenancy-Management-Tool verwenden können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Verknüpfungen zu detaillierteren Anweisungen und Informationen sind in diesem Abschnitt enthalten, soweit erforderlich.

1. Das Tool muss standardmäßig installiert oder während einer benutzerdefinierten Installation ausgewählt werden.
2. Sie müssen eine Sammlung von Objekten erstellen und Einstellungen in der BI-Plattform vornehmen, die als Tenant-Vorlage dienen.
3. Sie müssen für jeden Tenant eine Tenant-Konfigurationsdatei erstellen (kopiert aus `tenant_template_def.properties`).
4. Sie müssen das Multitenancy-Management-Tool zum Erstellen jedes Tenants ausführen. Das Tool verwendet die in Schritt 2 beschriebene Tenant-Vorlage sowie die in der Tenant-Konfigurationsdatei definierten Einstellungen.



In den ersten Schritten ist das Erstellen einer neuen Tenant-Vorlage (umfasst eine BI-Plattform-Benutzergruppe, zwei öffentliche Ordner und gewährte Rechte für einen Ordner) sowie das Einrichten einer Tenant-Konfigurationsdatei beschrieben. Anschließend lernen Sie, wie das Multitenancy-Management-Tool zum Erstellen eines neuen Tenants ausgeführt wird.

### 3.1 Installationsvoraussetzungen

Um das Multitenancy-Management-Tool verwenden zu können, muss folgende Software installiert sein:

- JRE 1.6.
- SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 oder höher.

Das Multitenancy-Management-Tool wird standardmäßig mit der BI-Plattform installiert und befindet sich im Ordner `\java\apps\`:

- Windows: `<<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\`
- Unix: `<<Installverz>>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/apps/multitenancyManager/jars/`

Falls Sie eine benutzerdefinierte Installation durchgeführt haben, können Sie das Tool hinzufügen, indem Sie die Installation ändern und folgende Funktion auswählen:

- Windows: *Administratortools > Multi-tenancy Manager*
- Unix: *Administrator Tools > MultitenancyManager*

Eine detaillierte Anleitung zum Ändern der installierten Funktionen in Ihrer BI-Plattform-Implementierung finden Sie im *Business-Intelligence-Installationshandbuch*.

## 3.2 Erstellen der Tenant-Vorlage

Erstellen Sie für dieses Beispiel folgende Vorlagenobjekte und -einstellungen in der Central Management Console (CMC):

- eine Benutzergruppe namens "\$TemplateToken\$"
- einen öffentlichen Ordner namens \$TemplateToken\$ auf Root-Ebene
- eine öffentliche Ordnerstruktur `_tenants/$TemplateToken$_temp` auf Root-Ebene
- dem Ordner \$TemplateToken\$ zugewiesene Berechtigungen

Starten Sie zunächst die CMC, und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldedaten an, um Objekte zu erstellen. Sie können die CMC standardmäßig über folgende URL starten: `http://<<Webservername>>:8080/BOE/CMC`.

### Weitere Informationen

[Einrichten einer Tenant-Vorlage \[Seite 16\]](#)


### 3.2.1 Erstellen einer neuen Benutzergruppe für einen Tenant

1. Wählen Sie im Verwaltungsbereich *Benutzer und Gruppen* der Central Management Console (CMC) auf *Verwalten > Neu > Neue Gruppe*. Das Dialogfeld *Neue Benutzergruppe erstellen* wird angezeigt.
2. Geben Sie den Gruppennamen `$TemplateToken$` und eine Beschreibung ein.



3. Klicken Sie auf **OK**.

Es wird eine Vorlagenbenutzergruppe für den Tenant erstellt.




Eigenschaften: Dialogfeld `$TemplateToken$` zum Erstellen einer Tenant-Benutzergruppe (englisches Beispiel)

## 3.2.2 Erstellen eines neuen Ordners für einen Tenant

1. Navigieren Sie im Verwaltungsbereich **Ordner** der Central Management Console (CMC) zum öffentlichen Root-Ordner.
2. Wählen Sie **Verwalten > Neu > Ordner**.
3. Geben Sie **`$TemplateToken$`** als Namen für den neuen Ordner ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um einen Ordner namens `_tenants` und einen Unterordner namens `$TemplateToken$_temp` im Ordner `_tenants` zu erstellen.

Die neuen Ordner werden in der Liste der Ordner und Objekte für den Tenant angezeigt.




Eigenschaften: Dialogfeld \$TemplateToken\$ zum Erstellen eines Tenant-Ordners (englisches Beispiel)

### 3.2.3 Festlegen von Zugriffsrechten für einen Tenant

1. Wählen Sie im Verwaltungsbereich *Ordner* der Central Management Console (CMC) den Ordner \$TemplateToken\$ aus.
2. Wählen Sie *Verwalten > Benutzersicherheit*.  
Das Dialogfeld *Benutzersicherheit* wird angezeigt. Es wird eine Liste der Namen von Personen und Gruppen, denen Zugriff gewährt wurde, angezeigt.
3. Klicken Sie auf *Prinzipale hinzufügen*.
4. Verschieben Sie im Dialogfeld *Prinzipale hinzufügen* die Vorlagenbenutzergruppe "\$TemplateToken\$" aus der Liste *Verfügbare Benutzer oder Gruppen* in die Liste *Ausgewählte Benutzer oder Gruppen*.
5. Klicken Sie auf *Sicherheit hinzufügen und zuweisen*.
6. Wählen Sie im Dialogfeld *Sicherheit zuweisen* die Zugriffsberechtigungen aus, die der Benutzergruppe \$TemplateToken\$ gewährt werden sollen.  
Wählen sie beispielsweise *Anzeigen*, um der Gruppe *Anzeigeberechtigungen* zu gewähren.
7. Um die Ordnerübernahme zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen *Vom übergeordneten Ordner übernehmen*.  
Um die Ordnerübernahme zu deaktivieren, heben Sie die Aktivierung des Kontrollkästchens auf.
8. Um die Gruppenübernahme zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Von übergeordneter Gruppe übernehmen*.  
Um die Gruppenübernahme zu deaktivieren, heben Sie die Aktivierung des Kontrollkästchens auf.
9. Klicken Sie auf *OK* und dann auf *Schließen*.
10. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 9, und wählen Sie dabei den Ordner \$TemplateToken\$\_temp, und weisen Sie der Vorlagenbenutzergruppe Berechtigungen für diesen Ordner zu.

Den Vorlagenordnern der Vorlagenbenutzergruppe wurden Berechtigungen zugeordnet:



Benutzersicherheit: Dialogfeld \$TemplateToken\$ zum Festlegen der Tenant-Zugriffsrechte (englisches Beispiel)

### 3.3 Tenant-Konfigurationsdatei definieren

Erstellen Sie eine Kopie der ursprünglichen Tenant-Konfigurationsdatei (tenant\_template\_def.properties) im Ordner multitenancyManager. Nehmen Sie keine Änderungen an der ursprünglichen Datei vor. Verwenden Sie die erstellte Kopie, um die Tenants zu konfigurieren.

Sie müssen Optionen in der Tenant-Konfigurationsdatei festlegen, mit denen das Multitenancy-Management-Tool sich an Ihrem Central Management Server (CMS) anmelden, die Vorlagenobjekte anhand der Zeichenfolge des Vorlagen-Tokens identifizieren und neue Kopien dieser Objekte mit einem spezifischen Tenant-Namen erstellen kann.

Die Datei tenant\_template\_def.properties befindet sich im Ordner multitenancyManager unter:

- Windows: <<InstallVerz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4\java\apps\multitenancyManager\jars\
- Unix: <<InstallVerz>>/sap\_bobj/enterprise\_xi4x/java/apps/multitenancyManager/jars/

#### ⓘ Hinweis

Wenn Sie sich entscheiden, die ursprüngliche Tenant-Konfigurationsdatei zum Definieren von neuen Tenant-Konfigurationen zu verwenden (anstatt eine Kopie der Datei), sichern Sie die ursprüngliche Datei, bevor Sie Änderungen daran vornehmen. Während eines BI-Plattform-Upgrades (z. B. von Version 4.0 FP 3 auf Version 4.1) wird die ursprüngliche Tenant-Konfigurationsdatei durch eine neue Version mit zusätzlichen Funktionen ersetzt.

1. Öffnen Sie die kopierte Datei tenant\_template\_def.properties in einem Texteditor.
2. Ändern Sie unter (Mandatory) Logon information die Werte für die Optionen cms, auth, user und password, um die Authentifizierungsdaten zur Anmeldung am CMS hinzuzufügen.

Die Werte für die Option auth sind secEnterprise, secLDAP, secWinAD oder secSAPR3.

Beispiel:

```
cms=<MyCMSDomainName>:<port>
```

```
auth=secEnterprise
user=Administrator
pwd=<MyPassword>
```

#### ⓘ Hinweis

- Bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** ist das CMS-Kennwort optional.
- Wenn Sie in der Datei **tenant\_template\_def.properties** ein gültiges Kennwort angeben, fordert das Multitenancy-Management-Tool in der Eingabeaufforderung nicht zur Eingabe des CMS-Kennworts auf.
- Wenn Sie das CMS-Kennwort bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** nicht eingeben, müssen Sie es beim Ausführen des Multitenancy-Management-Tools in die Eingabeaufforderung eingeben.

3. Ändern Sie unter (Mandatory) Name of the tenant being added den Wert für die Option `tenantName` in den Namen des neu zu definierenden Tenants.

Wenn Sie mehrere Tenants erstellen möchten, trennen Sie die Namen der Tenants durch ein Semikolon.

Beispiel:

- Erstellen eines einzelnen Tenants

```
tenantName=abc_customer
```

- Erstellen mehrerer Tenants

```
tenantName=abc_customer;def_customer;ghi_customer;jkl_customer
```

4. Ändern Sie unter (Mandatory) Template token identifier used for tenant name replacing den Wert für die Option `templateToken` in die Zeichenfolge, die zur Identifikation Ihrer Vorlagenordner und Benutzergruppe verwendet werden soll.  
Verwenden Sie die Zeichenfolge "\$TemplateToken\$", wie in der Aufgabe „Erstellen der Tenant-Vorlage“.  
Beispiel:

```
templateToken=$TemplateToken$
```

5. Ändern Sie unter (Optional) Document folder template den Wert für die Option `templateContentFolder`, um die Pfade für die oberste Vorlagenordnerebene anzugeben.  
Trennen Sie mehrere Werte durch ein Semikolon und geben Sie den vollständigen Pfad des öffentlichen Root-Ordners an.  
In diesen ersten Schritten haben Sie zwei Vorlagenordner erstellt, deren Namen das Vorlagen-Token enthalten. Beispiel:

```
templateContentFolder=$TemplateToken$;_tenants/$TemplateToken$_temp
```

6. Speichern und schließen Sie die Datei `tenant_template_def.properties`.

## 3.4 Ausführen des Multitenancy-Management-Tools

Das Multitenancy-Management-Tool wird standardmäßig am folgenden Speicherort mit der BI-Plattform installiert:


- Windows: <>InstallVerz>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\
- Unix: <>InstallVerz>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/java/apps/

#### Erstellen eines einzelnen Tenants:

1. Navigieren Sie zum Ordner `apps`, in dem sich das Multitenancy-Management-Tool befindet.
2. Rufen Sie die Eingabeaufforderung auf.
3. Führen Sie `multitenancymanager.jar` mit der Tenant-Definitionsdatei aus, die an die Option `-configFile` übergeben wurde. Verwenden Sie dafür folgende Syntax:

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties
```

Melden Sie sich nach erfolgreichem Abschluss des Tools bei der Central Management Console (CMC) an, und zeigen Sie die neu erstellten öffentlichen Ordner, die Benutzergruppe und die Sicherheitseinstellungen für den neuen Tenant (im Beispiel "abc\_customer") an.



Neuer Tenant, aufgelistet in der Gruppenhierarchie in der CMC (englisches Beispiel)

Der Tenant wird in der CMC erstellt, und eine Protokolldatei mit dem Namen `multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<Uhrzeit>>.csv` wird im folgenden Ordner erstellt:

- Windows: <>InstallVerz>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\
- Unix: <<InstallVerz>>/sap\_bobj/logging/

#### Erstellen mehrerer Tenants:

1. Navigieren Sie zum Ordner `apps`, in dem sich das Multitenancy-Management-Tool befindet.
2. Erstellen Sie einen Ordner:

##### ❖ Beispiel

MTMFolder

3. Speichern Sie die Kopie der Tenant-Definitionsdatei in dem Ordner.  
Sie können mehrere Tenant-Definitionsdateien in dem Ordner speichern.

4. Rufen Sie die Eingabeaufforderung auf.
5. Führen Sie multitencymanager.jar mit der Tenant-Definitionsdatei aus, die an die Option `-configFolder` übergeben wurde. Verwenden Sie dafür folgende Syntax:

```
java -jar multitencymanager.jar -configFolder <Folder Name>
```

### ❖ Beispiel

```
java -jar multitencymanager.jar -configFolder <MTM_Folder_Name>
```


Ein Ordner kann eine oder mehrere Tenant-Definitionsdateien enthalten, und jede dieser Dateien kann mehrere Tenant-Namenswerte haben. Das Multitenancy-Management-Tool führt die Tenant-Definitionsdateien zum Erstellen der Tenants jedoch sequenziell aus.

Wenn die Ausführung des Multitenancy-Management-Tools erfolgreich abgeschlossen ist, wird eine Zusammenfassung der Erstellvorgänge angezeigt.

In der folgenden Tabelle werden die in der Zusammenfassung enthaltenen Felder, Parameter und Beschreibungen erläutert:

Feld	Parameter	Beschreibung
Anzahl der erstellten Tenants		
Erfolgreich	<Zahl>	Zeigt die Anzahl der erfolgreich erstellten Tenants an
Fehlgeschlagen	<Zahl>	Zeigt die Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche zum Erstellen von Tenants an
Name der Eigenschaftendatei	<Eigenschaftsname>	Zeigt den Namen der Eigenschaftendatei an
Tenant-Name	<Tenant-Name>	Zeigt den Namen des Tenants an.
Status	<Status>	Zeigt das erfolgreiche oder fehlgeschlagene Erstellen eines Tenants an

Das Tool zeigt die Zusammenfassung für jede Definition einer Eigenschaftendatei an, wie im Folgenden gezeigt.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Summary
Tenant Creation Count
    Success: 5
    Failure: 0
tenant_template_def1.properties
    Tenant Name: ABC Status: Success
    Tenant Name: DEF Status: Success
    Tenant Name: EFG Status: Success
    Tenant Name: XYZ Status: Success
tenant_template_def2.properties
    Tenant Name: ABC Status: Success
    Tenant Name: DEF Status: Success
    Tenant Name: EFG Status: Success
    Tenant Name: XYZ Status: Success
```

Sie können sich bei der Central Management Console (CMC) anmelden und die neu erstellten öffentlichen Ordner, die Benutzergruppe und die Sicherheitseinstellungen für den neuen Tenant anzeigen.

Der Tenant wird in der CMC erstellt, und eine Protokolldatei mit dem Namen `multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<Uhrzeit>>.csv` wird im folgenden Ordner erstellt:

- Windows: `<InstallVerz>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\`
- Unix: `<<InstallVerz>>/sap_bobj/logging/`

## 3.5 Bestätigen, dass der Tenant erstellt wurde

Nachdem ein Tenant konfiguriert und dem BI-Repository hinzugefügt wurde, können Sie den Tenant im *Multitenancy*-Management-Bereich der CMC anzeigen und verwalten.

1. Um sicherzustellen, dass Sie einen Tenant in den ersten Schritten hinzugefügt haben, verifizieren Sie, dass der Tenant im *Multitenancy*-Hauptfenster angezeigt wird.

In den ersten Schritten wurde das Einrichten einer einfachen Tenant-Vorlage und das Erstellen eines neuen Tenants mit einigen einfachen Objekten und Sicherheitseinstellungen gezeigt. Sie können das Multitenancy-Management-Tool jedoch auch für komplexere Szenarios und die Replikation zahlreicher anderer Objekte, einschließlich Universen und Berichtsdatenbank-Verbindungsinformationen verwenden. In dieser Anleitung wird das Einrichten sämtlicher Vorlagenobjektypen sowie optionaler Konfigurationen in der Tenant-Definitionsdatei erläutert.

## 4 Einrichten einer Tenant-Vorlage

Eine Tenant-Vorlage ist eine Sammlung von Repository-Objekten, Rechten und Einstellungen, die als strukturelle Basis zum Erstellen neuer Tenants in einer BI-Plattform-Installation mit mehreren Tenants dienen. Beispielsweise können Tenants in Ihrer Implementierung gemeinsame Eigenschaften haben, wie z.B. strukturell identische Benutzergruppen und öffentliche Ordner.

Anstatt die ähnlichen Objekte und Einstellungen jedes Mal neu zu erstellen, wenn ein neuer Tenant erstellt werden muss, können Sie diese als Vorlage erstellen und dann das Multitenancy-Management-Tool zum Erstellen neuer Tenant-Instanzen basierend auf der Vorlage ausführen.

Teile der Tenant-Vorlage werden von einem Vorlagen-Token identifiziert – einer Zeichenfolge, anhand derer ein Objekt oder eine Einstellung, die vom Tool repliziert werden soll, identifiziert wird.

Eine Anleitung zum Erstellen neuer Objekte (wie z.B. Benutzergruppen und Ordner) in der Central Management Console (CMC) finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### Beispiel: Vorlagen-Token

1. Wählen Sie die Zeichenfolge "\$TemplateToken\$" als Vorlagen-Token.
2. Erstellen Sie eine Benutzergruppe mit "\$TemplateToken\$" im Namen, wie z.B. "\$TemplateToken\$", oder "\$TemplateToken\$\_Benutzergruppe".
3. Ausführen des Multitenancy-Management-Tools

Es wird eine neue Benutzergruppe mit derselben Struktur und denselben Einstellungen wie die Vorlagenbenutzergruppe für den Tenant erstellt. Die Token-Zeichenfolge ("\$TemplateToken\$"), wird durch den tatsächlichen, in der Tenant-Konfigurationsdatei definierten Namen ersetzt.

### 4.1 Erstellen von Token-Phrasen

Entscheiden Sie, welche Token-Phrase für die Objekte verwendet werden soll, die für Ihre Tenant-Vorlage repliziert werden sollen, z.B. eine Benutzergruppe. Dollarzeichen "\$" werden zur Kennzeichnung von Anfang und Ende der Phrase verwendet.

Um eine Vorlagen-Token-Phrase zu erstellen, sie auf eine Benutzergruppe anzuwenden, und anschließend einen neuen Tenant bereitzustellen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie die Zeichenfolge wie z.B. "\$TemplateToken\$" als Vorlagen-Token.
2. Erstellen Sie eine Benutzergruppe mit "\$TemplateToken\$" im Namen, wie z.B. "\$TemplateToken\$", oder "\$TemplateToken\$\_Benutzergruppe".
3. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tool wie im Abschnitt "Ausführen des Multitenancy-Management-Tool" beschrieben aus.



Es wird eine neue Benutzergruppe mit derselben Struktur und denselben Einstellungen wie die Vorlagenbenutzergruppe für den Tenant erstellt. Die Token-Zeichenfolge ("{\$TemplateToken\$"), wird durch den tatsächlichen, in der Tenant-Konfigurationsdatei definierten Namen ersetzt.

## Weitere Informationen

[Erstellen eines neuen Ordners für einen Tenant \[Seite 9\]](#)

[Erstellen einer neuen Benutzergruppe für einen Tenant \[Seite 8\]](#)

## 4.2 Hinzufügen von öffentlichen Ordnern zur Tenant-Vorlage

Im Verwaltungsbereich [Ordner](#) der Central Management Console (CMC) fügen Sie Ereignisordner in die Tenant-Vorlage ein. Um öffentliche Ordner zur Tenant-Vorlage hinzuzufügen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Erstellen Sie einen Ordner mit dem Vorlagen-Token im Namen.
2. Öffnen Sie die Tenant-Konfigurationsdatei in einem Texteditor, und geben Sie unter der Option `templateContentFolder` die Ordner der obersten Ebene ein, und trennen Sie dabei die Ordnernamen durch ein Semikolon.
3. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Alle in den Ordnern der obersten Ebene enthaltenen Unterordner und Objekte werden automatisch kopiert.

### Beispiel: Kopieren des Ordners "Dokumente" und eines Crystal-Reports-Berichts in den Ordner {\$TemplateToken\$}

Im folgenden Beispiel wird nach Angabe der Ordner `{$TemplateToken$}` und `{$TemplateToken$}_temp` in der Tenant-Konfigurationsdatei der Ordner `Dokumente` und der Crystal-Reports-Bericht automatisch als untergeordnete Objekte des Ordners der obersten Ebene `{$TemplateToken$}` kopiert.

```
Public Folders
  {$TemplateToken$
    Documents
      Tenant_report.rpt
  Reports Samples
    {$TemplateToken$}_temp
```

## Weitere Informationen

[templateContentFolder \[Seite 75\]](#)

## 4.3 Hinzufügen von Benutzergruppen zur Tenant-Vorlage

Benutzergruppen werden im Verwaltungsbereich *Benutzer und Gruppen* der Central Management Console (CMC) zum Hinzufügen zur Tenant-Vorlage vorbereitet, und schließen eine Vorlagen-Token-Zeichenfolge ein, wenn ein Name für sie vergeben wird. Um Benutzergruppen hinzuzufügen, die eine Vorlagen-Token-Zeichenfolge in ihrem Namen enthalten, damit sie zu der Tenant-Vorlage hinzugefügt werden können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine neue Benutzergruppe mit dem Vorlagen-Token im Namen – z.B. "\$TemplateToken\$" oder "\$TemplateToken\$\_Benutzergruppe".
2. Erstellen Sie leere Benutzergruppen mit Titeln und Beschreibungen, die als Vorlagen verwendet werden können.

### ⓘ Hinweis

Um Berechtigungskonflikte zu vermeiden, fügen Sie keine Benutzerkonten in Vorlagenbenutzergruppen ein. Dadurch wird Vorlagengruppe Mitglied aller neuen Tenant-Benutzergruppen. Tenants dürfen keine Benutzer gemeinsam nutzen.

### ⓘ Hinweis

Das Multitenancy-Management-Tool sucht automatisch nach Benutzergruppen; Sie können sie nicht von der Tenant-Vorlage ausschließen.

## Weitere Informationen

[Anzeigen von Benutzer- und Gruppenassoziationen für einen Tenant \[Seite 107\]](#)

[Hinzufügen einer Benutzergruppe zu einem Tenant \[Seite 108\]](#)

[Entfernen von Benutzergruppen aus einem Tenant \[Seite 108\]](#)

## 4.4 Hinzufügen von Ereignisordnern zur Tenant-Vorlage

Im Verwaltungsbereich *Ordner* der Central Management Console (CMC) fügen Sie der Tenant-Vorlage Ereignisordner hinzu.

1. Erstellen Sie einen Ereignisordner, der das Vorlagen-Token im Namen enthält.
2. Öffnen Sie die Tenant-Konfigurationsdatei in einem Texteditor, und setzen Sie `optionIncludeEvents` auf `true`.
3. Geben Sie unter `templateEventFolder` die Ereignisordner ein, und trennen Sie die Ordnernamen dabei durch ein Semikolon.
4. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Beim Ausführen des Multitenancy-Management-Tools müssen ausschließlich Ereignisordner der obersten Ebene in die Tenant-Vorlage eingegeben werden. Alle in den Ordnern enthaltenen Unterordner und Ereignisse werden ebenfalls kopiert.

## 4.5 Einschließen von Kategorien in der Tenant-Vorlage

Im Verwaltungsbereich *Kategorien* der Central Management Console (CMC) schließen Sie Kategorien in die Tenant-Vorlage ein.

1. Erstellen Sie eine Kategorie mit dem Vorlagen-Token im Namen.
2. Öffnen Sie die Tenant-Konfigurationsdatei in einem Texteditor, und setzen Sie `optionIncludeCategories` auf `true`.
3. Geben Sie unter `templateCategoryFolder` die Kategorien ein, und trennen Sie die Kategorienamen dabei durch ein Semikolon.
4. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

## 4.6 Hinzufügen von Profilen zur Tenant-Vorlage

Im Verwaltungsbereich *Profile* der Central Management Console (CMC) fügen Sie Profile in die Tenant-Vorlage ein.

1. Erstellen Sie ein Profil mit dem Vorlagen-Token im Namen.
2. Öffnen Sie die Tenant-Konfigurationsdatei in einem Texteditor, und setzen Sie `optionIncludeProfiles` auf `true`.
3. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Benutzer, Benutzergruppen, Profilwerte und globale Profilziele werden in das neue Tenant-Profil kopiert.

## 4.7 Hinzufügen von Sicherheitsprofilen zur Tenant-Vorlage

Im Verwaltungsbereich *Ordner* der Central Management Console (CMC) fügen Sie Zugriffsberechtigungen (Gruppen oder Rechte) in die Tenant-Vorlage ein.

1. Erstellen Sie eine Zugriffsberechtigung, die das Vorlagen-Token im Namen enthält.
2. Öffnen Sie die Tenant-Konfigurationsdatei in einem Texteditor, und setzen Sie `optionIncludeLevels` auf `true`.
3. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Alle enthaltenen Rechte werden in die neue Tenant-Zugriffsberechtigung kopiert.

## Importieren von Zugriffsberechtigungen und Rechten

Jegliche Prinzipalen für Vorlagenobjekte gewährten Rechte oder Zugriffsberechtigungen werden in das neue Tenant-Objekt kopiert. Wenn das Ziel-Tenant-Objekt bereits vor dem Ausführen des Multitenancy-Management-Tools vorhanden ist (z.B. wenn das Tool mehrfach für denselben Tenant ausgeführt wird), verwenden Sie die Option `optionImportSecMode`, um anzugeben, wie vorhandene Prinzipalrechte für das Tenant-Objekt behandelt werden:

- `optionImportSecMode=0` (Zusammenführungsmodus): Führt die Vorlagenprinzipale und Rechte mit dem vorhandenen Tenant-Objekt zusammen. Behält die Prinzipalen ursprünglich gewährten Rechte für ein vorhandenes Tenant-Objekt bei.

### ⓘ Hinweis

Im Falle eines Konflikts hat der Vorlagenwert bei einer Zusammenführung Vorrang. Beispielsweise wenn das Vorlagenobjekt dem Prinzipal explizit ein Recht gewährt, das vorhandene Tenant-Objekt ihm dieses Recht jedoch verweigert. In diesem Fall wird dem Tenant das Recht gewährt.

- `optionImportSecMode=1` (Überschreiben auf Prinzipalebene): Ersetzt die Rechte identischer Prinzipale durch die Vorlagenrechte. Fügt eindeutige Prinzipale und Rechte aus der Vorlage hinzu und behält die eindeutigen Prinzipale und Rechte für das Tenant-Objekt bei.
- `optionImportSecMode=2` (Überschreiben auf Objektebene): Entfernt alle Prinzipale und Rechte für das vorhandene Tenant-Objekt und ersetzt sie durch Prinzipale und Rechte für das Vorlagenobjekt.

## Beispiel

Angenommen, Sie haben einen Vorlagenordner (`$TemplateToken$`) und einen vorhandenen Tenant-Ordner (ABC) mit den folgenden Prinzipalen gewährten Zugriffsberechtigungen:

Zugriffsberechtigungen vorher

Vorlagenordner = <code>\$TemplateToken\$</code>		Tenant-Ordner = ABC	
Prinzipal	Zugriffsberechtigung	Prinzipal	Zugriffsberechtigung
Benutzer 1	Anzeigen	Benutzer 1	Voller Zugriff
Benutzer 2	Anzeigen	-	
-		Benutzer 3	Anzeigen

Nach Ausführung des Multitenancy-Management-Tools sehen die für den Tenant-Ordner ABC basierend auf der Einstellung `optionImportSecMode` gewährten Berechtigungen folgendermaßen aus:

Zugriffsberechtigungen danach

Tenant-Ordner = ABC optionImportSecMode=0		Tenant-Ordner = ABC optionImportSecMode=1		Tenant-Ordner = ABC optionImportSecMode=2	
Prinzipal	Zugriffsberechtigung	Prinzipal	Zugriffsberechtigung	Prinzipal	Zugriffsberechtigung
Benutzer 1	Voller Zugriff; Anzeigen	Benutzer 1	Anzeigen	Benutzer 1	Anzeigen
Benutzer 2	Anzeigen	Benutzer 2	Anzeigen	Benutzer 2	Anzeigen
Benutzer 3	Anzeigen	Benutzer 3	Anzeigen	-	-

So können Sie beispielsweise sehen, dass zuvor individuell festgelegte Rechte wie z.B. "Voller Zugriff" für Benutzer 1 durch Anzeigerechte ersetzt wurden, und diese müssen später ggf. wieder in Kraft gesetzt werden.

## 4.8 SAP Crystal Reports 2011

Mit dem Multitenancy-Management-Tool können Sie Direkt-zu-Daten-Verbindungsinformationen für beliebige Vorlagenberichte von SAP Crystal Reports 2011 neuen Tenant-Verbindungseinstellungen zuordnen.

So ordnen Sie Verbindungsdaten zu Tenant-Datenquellen Crystal-Reports-Berichten zu:

1. Erstellen Sie einen Satz Berichte, und laden Sie sie in einen Vorlagenordner in der BI-Plattform hoch. Vorlagenordnernamen werden unter `templateContentFolder` in der Tenant-Konfigurationsdatei definiert.
2. Geben Sie in der Tenant-Konfigurationsdatei unter `crystalreport.templateDb1` die DSN-Informationen der Vorlage ein.

Das Format des Werts ist `<<database server>>;<<database name>>;<<data source type>>;<<username>>;<<password>>`.

Beispiel:

```
crystalreport.templateDb1=MyTemplateDSN;MyTemplateDatabase;odbc;administrator;password
```

### → Tipp

Um die richtigen Werte für `<database server>`; `<database name>` zu finden, klicken Sie in der Central Management Console (CMC) mit der rechten Maustaste auf einen Crystal-Reports-Bericht und wählen [Datenbankkonfiguration](#). Kopieren Sie dann die Werte aus den Feldern [Server](#) und [Datenbank](#) in die Tenant-Konfigurationsdatei.

3. Geben Sie in der Tenant-Konfigurationsdatei unter `crystalreport.tenantDb1` die neuen DSN-Informationen des Tenants ein.

Das Format des Werts ist `<<database server>>;<<database name>>;<<data source type>>;<<username>>;<<password>>`.

Beispiel:

```
crystalreport.tenantDb1=MyTenantDSN;MyTenantDatabase;odbc;tenantname;tenantpwd
```

## 📘 Hinweis

- Bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** ist das Crystal Reports-Kennwort optional.
- Wenn Sie in der Datei **tenant\_template\_def.properties** ein gültiges Crystal Reports-Kennwort angeben, fordert das Multitenancy-Management-Tool in der Eingabeaufforderung nicht zur Eingabe des Crystal Reports-Kennworts auf.
- Wenn Sie das Crystal Reports-Kennwort bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** nicht eingeben, müssen Sie es beim Ausführen des Multitenancy-Management-Tools in die Eingabeaufforderung eingeben.

4. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Nach dem Ausführen des Multitenancy-Management-Tools werden die kopierten Crystal-Reports-Berichte in den Tenant-Ordnern ihrer Datenquellenverbindung zugeordnet. Sie können zusätzliche Vorlage- und Tenant-Paare von Einstellungen durch Hinzufügen der Optionspaare `crystalreport.template<n>` und `crystalreport.tenantdb<n>` zur Tenant-Konfigurationsdatei angeben. Beispiel: `crystalreport.template2` und `crystalreport.tenantdb2`.

Berücksichtigen Sie folgende Vorher/Nachher-Snapshots des Central Management Servers (CMS), wobei angenommen wird, dass ein Tenant namens "ABC" erstellt wird:

### Vorher

```
Public Folders
$TemplateToken$_folder
$TemplateToken$_report1.rpt
$TemplateToken$_1report.rpt
$TemplateToken$_report2.rpt
```

- `$TemplateToken$_report1` und `$TemplateToken$_1report1` verwenden `crystalreport.template1`-DSN-Einstellungen.
- `$TemplateToken$_report2` verwendet `crystalreport.template2`-DSN-Einstellungen.

### Nachher

```
Public Folders
$TemplateToken$_folder
$TemplateToken$_report1.rpt
$TemplateToken$_1report.rpt
$TemplateToken$_report2.rpt
ABC_folder
ABC_report1.rpt
ABC_1report.rpt
ABC_report2.rpt
```

- `ABC_report1.rpt` und `ABC_1report.rpt` verwenden `crystalreport.tenantdb1`-DSN-Einstellungen.
- `ABC_report2.rpt` verwendet `crystalreport.tenantdb2`-DSN-Einstellungen.

## Zuordnen von Tabellenpräfixen

In der Vorlagendatenbank werden möglicherweise andere Tabellenpräfixe als in der neuen Tenant-Datenbank verwendet, der Sie die Berichte neu zuordnen. Verwenden Sie in diesem Fall `crystalreport.template<n>` und `crystalreport.tenanttableprefixes<n>` in der Tenant-Konfigurationsdatei, um die Art und Weise der Zuordnung von Tabellen anzugeben. Verwenden Sie Semikolons zum Trennen mehrerer Präfixe, und fügen Sie ein Semikolon am Ende der Liste hinzu, um leere Zeichenfolgen ("" ) identifizieren zu können.

Beispiel: Folgende Tabellenpräfixe

```
templatetableprefixes1=templateprefixa;templateprefixb;;  
tenanttableprefixes1=;tenantprefixb;tenantprefixc;
```

führen zu folgender Zuordnung:

Vorlagenpräfix	Verweist auf Tenant-Präfix
templateprefixa	(empty string)
templateprefixb	tenantprefixb
(empty string)	tenantprefixc

#### → Tipp

Um den Namen eines Tabellenpräfixes in einem Vorlagenbericht zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht in der CMC und wählen [Datenbankkonfiguration](#). Das Feld [Tabellenpräfix](#) zeigt den Namen an.

## Unterstützte Datentypen

Das Multitenancy-Management-Tool unterstützt die Änderung der folgenden Direkt-zu-Daten-Verbindungstypen. Verwenden Sie diese Werte in den Optionen `crystalreport.template<n>` und `crystalreport.tenantdb<n>`:

SAP-Crystal-Reports-2011-Datenquellentyp

Datenquellentyp
odbc
oracle
db2
sybase
informix
crdb_xml

## Weitere Informationen

[Hinzufügen von öffentlichen Ordnern zur Tenant-Vorlage \[Seite 17\]](#)

## 4.9 SAP Crystal Reports für Enterprise

Mit dem Multitenancy-Management-Tool können Sie Berichte von SAP Crystal Reports für Enterprise zuordnen, die eine Direkt-zu-Daten-Verbindung über ein `CCIS.DataConnection`-Verbindungsobjekt konfigurieren, das mit dem Information-Design-Tool von SAP BusinessObjects erstellt wurde. Diese Verbindungsobjekte werden auf der BI-Plattform gehostet und können in der Central Management Console (CMC) im Ordner `Connections` eingesehen werden. Vorlagenberichte werden neuen Tenant-Verbindungseinstellungen zugeordnet.

Um die Verbindungsinformationen für die Tenant-Datenquelle für Berichte zuzuordnen, die ein Verbindungsobjekt verwenden, konfigurieren Sie die folgende Option in der Tenant-Konfigurationsdatei:

- `ccis.dataconnection.dbcredentials<n>=<template_CCIS.CONN_CUID>`

Die CUID eines relationalen Verbindungsobjekts einer Vorlage, das vom Vorlagenbericht verwendet wird lautet `template_CCIS.CONN_CUID`.

### → Tipp

Um das mit dem Vorlagenbericht verbundene Verbindungsobjekt zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht in der CMC und wählen **Tools > Beziehungen überprüfen**. In den Ergebnissen wird ein *relationales Verbindungsobjekt* aufgeführt.

- Falls Sie mehrere Vorlagenverbindungsobjekte haben, fügen Sie zusätzliche `ccis.dataconnection.dbcredentials`-Optionen hinzu, z.B. `ccis.dataconnection.dbcredentials2`, `ccis.dataconnection.dbcredentials3`, ... `ccis.dataconnection.dbcredentialsn`.

Nach dem Ausführen des Multitenancy-Management-Tools werden die kopierten Crystal-Reports-Berichte in den Tenant-Ordern ihrer Datenquellenverbindung zugeordnet.

Schauen Sie sich die folgenden Vorher-Nachher-Snapshots des CMS an, bei dem vorausgesetzt wird, dass ein Tenant namens "ABC" erstellt und die Tenant-Konfigurationsdatei als `ccis.dataconnection.dbcredentials1=zzzzzzzzzz` konfiguriert wird.



Objekttyp	Vorher	Nachher
Ordner und Berichte	<div>Public Folders</div> <div>\$TemplateToken\$_folder</div> <div>\$TemplateToken\$_cr4ereport.rpt</div> <div>\$TemplateToken\$_cr4ereport.rpt:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=XXXXXXXXXX</li> <li>Connection=\$TemplateToken\$_ODBCConnection</li> </ul>	<div>Public Folders</div> <div>\$TemplateToken\$_folder</div> <div>\$TemplateToken\$_cr4ereport.rpt</div> <div>ABC_folder</div> <div>ABC_cr4ereport.rpt</div> <div>\$TemplateToken\$_cr4ereport.rpt:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=XXXXXXXXXX</li> <li>Connection=\$TemplateToken\$_ODBCConnection</li> </ul> <div>ABC_cr4ereport.rpt:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=AAAAAAAAAA</li> <li>Connection=ABC_ODBCConnection</li> </ul>
Verbindungen	<div>Connections</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCConnection</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCConnection:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=ZZZZZZZZZ</li> <li>type=CCIS.DataConnection</li> </ul>	<div>Connections</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCConnection</div> <div>ABC_unshared</div> <div>ABC_ODBCConnection</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCConnection:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=ZZZZZZZZZ</li> <li>type=CCIS.DataConnection</li> </ul> <div>ABC_ODBCConnection:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=CCCCCCCCC</li> <li>type=CCIS.DataConnection</li> </ul>

## Zuordnen von Tabellenpräfixen

In der Vorlagendatenbank werden möglicherweise andere Tabellenpräfixe als in der neuen Tenant-Datenbank verwendet, der Sie die Berichte neu zuordnen. Konfigurieren Sie in diesem Fall folgende Optionen:

- `crystalreport.ccis.dataconnection.template<n>`: CUID des Vorlagenverbindungsobjekts
- `crystalreport.ccis.dataconnection.template<n>`: Tabellenpräfixe der Vorlagendatenquelle
- `crystalreport.ccis.dataconnection.tenant<n>`: Tabellenpräfixe der Tenant-Datenquelle für die Zuordnung

Verwenden Sie Semikolons zum Trennen mehrerer Präfixe, und fügen Sie ein Semikolon am Ende der Liste hinzu, um leere Zeichenfolgen ("" ) identifizieren zu können.

Beispiel: Folgende Tabellenpräfixe

```
crystalreport.ccis.dataconnection.templateddb1=ZZZZZZZZZZ
crystalreport.ccis.dataconnection.templateprefixes1=templateprefixa;template
prefixb;;
crystalreport.ccis.dataconnection.tenantttableprefixes1=;tenantprefixb;tenantprefi
xc;
```

führen zu folgender Zuordnung:

Vorlagenpräfix	Verweist auf Tenant-Präfix
templateprefixa	(leere Zeichenfolge)
templateprefixb	tenantprefixb
(leere Zeichenfolge)	tenantprefixc

#### → Tipp

Um den Namen eines Tabellenpräfixes in einem Vorlagenbericht zu suchen, zeigen Sie die Details des Direkt-zu-Daten-Verbindungsobjekts mithilfe des Information-Design-Tools von SAP BusinessObjects an.

## Weitere Informationen

[Verwalten von Universen und Verbindungen \[Seite 26\]](#)

[Hinzufügen von öffentlichen Ordnern zur Tenant-Vorlage \[Seite 17\]](#)

## 4.10 Verwalten von Universen und Verbindungen

Das Multitenancy-Management-Tool dient der Verwaltung von Tenant-Universen und Verbindungsinformationen. In diesem Abschnitt werden folgende Szenarios beschrieben:

- Nicht freigegebene Universen und Verbindungen
- Verwalten von Universen und Verbindungen

#### 📘 Hinweis

Diese Version unterstützt klassische Universen (.unv-Dateien) mit eingeschränkter Unterstützung für DSL-Universen (.unx-Dateien, mit Ausnahmen wie Zugriffsbeschränkungen (Sicherheitsprofil) und DSL-Universen mit mehreren Verbindungen).

#### 📘 Hinweis

Auf der BI-Plattform 4.1 SP3 unterstützt das Information-Design-Tool (IDT) auch Universen mit mehreren Datenquellen. Datenverbindungsnamen, die bestimmte Zeichen wie das Dollarzeichen (\$) oder den Unterstrich (\_) verwenden, werden aus den generierten Ordnernamen herausgefiltert. Wenn die Namen durch das Multitenancy-Tool verarbeitet werden müssen, empfiehlt es sich nicht, die Option **Ordner**

und Objekte für alle Verbindungen automatisch erstellen auszuwählen, die auf der Seite [Datengrundlage auswählen](#) des Assistenten für die Neue Business-Schicht zu finden ist.

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool* im Abschnitt 12.3 (Erstellen einer relationalen Business-Schicht).

## 4.10.1 Nicht freigegebene Universen und Verbindungen

### Nicht freigegebene Universen und Verbindungen

In diesem Szenario werden Verbindungen von Berichten und Analysen mit separaten Universen (mit separaten zugrundeliegenden Verbindungsobjekten) hergestellt. Dies ermöglicht die Automatisierung der Verteilung von Vorlagenberichten und die gleichzeitige Isolierung der Daten, auf die durch jeden Tenant zugegriffen werden kann.

#### ⓘ Hinweis

Sie müssen die in dieser Aufgabe beschriebenen Optionen zusätzlich zu anderen erforderlichen Optionen (wie z.B. Ordnavorlagen) zum Ausführen des Multitenancy-Management-Tools festlegen.

So stellen Sie separate, nicht freigegebene Universen und Verbindungsobjekte für jeden Tenant bereit:

1. Erstellen Sie im Verwaltungsbereich [Multitenancy](#) der Central Management Console (CMC) eine Verbindung, fügen Sie das Vorlage-Token in deren Namen ein, und speichern Sie die Verbindung anschließend in einem Vorlagenverbindungsordner, dessen Name die Vorlage-Token-Zeichenfolge enthält.
2. Erstellen Sie ein Universum mit dem Vorlage-Token im Namen, das die in Schritt 1 erstellte Vorlagenverbindung verwendet, und speichern Sie es in einem Universumsordner, dessen Name den Vorlage-Token enthält.
3. Erstellen und laden Sie einen Satz Berichte oder Analysen, die das in Schritt 2 erstellte Universum verwenden, in einen Vorlagenordner in der BI-Plattform hoch.
4. Legen Sie die folgenden erforderlichen Optionen in der Tenant-Konfigurationsdatei fest:

Erforderliche Option	Vorgehensweise
<code>optionIncludeUniverses</code>	Auf <code>true</code> setzen, so dass die Vorlagenuniversen in jeden Tenant kopiert werden.
<code>optionIncludeConnections</code>	Auf <code>true</code> setzen, so dass die Vorlagenverbindungen in jeden Tenant kopiert werden.

Erforderliche Option	Vorgehensweise
<code>templateUniverseFolder</code>	<p>Auf den Ordnerpfad setzen, in dem sich Ihre Universumsvorlagen befinden, z. B. <code>\$TemplateToken\$_unshared</code></p> <p>Der Pfad ist relativ zum Root-Universumsordner.</p>
<code>templateConnectionFolder</code>	<p>Auf den Ordnerpfad setzen, in dem sich Ihre Universumsvorlagen befinden, z. B. <code>\$TemplateToken\$_unshared</code></p> <p>Der Pfad ist relativ zum Root-Verbindungsordner.</p>
<code>ccis.dataconnection.dbcredentials1</code>	<p>Auf die Details des Vorlagen-Verbindungs-Objekts setzen, das Sie für jeden Tenant replizieren möchten, z. B. <code>&lt;&lt;CUID&gt;&gt;;&lt;&lt;data source name&gt;&gt;;&lt;&lt;database name&gt;&gt;;&lt;&lt;username&gt;&gt;;&lt;&lt;password&gt;&gt;</code></p> <div data-bbox="842 913 1394 1456"> <p><b>ⓘ Hinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der Konfiguration der Datei <b>tenant_template_def.properties</b> ist das CCIS-Verbindungskennwort optional.</li> <li>Wenn Sie in der Datei <b>tenant_template_def.properties</b> ein gültiges CCIS-Verbindungskennwort angeben, fordert das Multitenancy-Management-Tool in der Eingabeaufforderung nicht zur Eingabe des CCIS-Verbindungskennworts auf.</li> <li>Wenn Sie das CCIS-Verbindungskennwort bei der Konfiguration der Datei <b>tenant_template_def.properties</b> nicht eingeben, müssen Sie es beim Ausführen des Multitenancy-Management-Tools in die Eingabeaufforderung eingeben.</li> </ul> </div> <p>CUID ist die CUID eines Vorlagenverbindungsobjekts. Geben Sie die DSN-Informationen (<code>&lt;&lt;Datenquellenname&gt;&gt;</code>, <code>&lt;&lt;Datenbankname&gt;&gt;</code>) für die neu zu erstellende Tenant-Verbindung an.</p> <p>Falls Sie mehrere Vorlagenverbindungsobjekte haben, fügen Sie zusätzliche <code>ccis.dataconnection.dbcredentials</code>-Optionen hinzu, z.B.</p> <pre>ccis.dataconnection.dbcredentials2, ccis.dataconnection.dbcredentials3,... ccis.dataconnection.dbcredentialsn.</pre>

5. Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.

Der Tenant verfügt über eigene Instanzen von Berichten, Analysen, Universen und Verbindungsobjekten.

Betrachten Sie die folgenden Vorher- und Nachher-Snapshots des CMS unter der Annahme, dass das Tool zweimal ausgeführt wurde, um die Tenants "ABC" und "DEF" zu erstellen. In diesem Beispiel wird die CUID in der Option `ccis.dataconnection.dbcredentials1` auf `zzzzzzzzzz` gesetzt:

Objektyp	Vorher	Nachher
Ordner und Berichte	<div>Public Folders</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_sales.wid</div> <div>\$TemplateToken\$_sales.wid:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=XXXXXXXXXX</li> <li>Universe=\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv</li> </ul>	<div>Public Folders</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_sales.wid</div> <div>ABC_unshared</div> <div>ABC_sales.wid</div> <div>DEF_unshared</div> <div>DEF_sales.wid</div> <div>\$TemplateToken\$_sales.wid:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=XXXXXXXXXX</li> <li>Universe=\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv</li> </ul> <div>ABC_sales.wid:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=AAAAAAAAAA</li> <li>Universe=ABC_ODBCUniverse.unv</li> </ul> <div>DEF_sales.wid:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=DDDDDDDDDD</li> <li>Universe=DEF_ODBCUniverse.unv</li> </ul>
Universen	<div>Universes</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=YYYYYYYYYY</li> <li>Connection=\$TemplateToken\$_ODBCConnection</li> </ul>	<div>Universes</div> <div>\$TemplateToken\$_unshared</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv</div> <div>ABC_unshared</div> <div>ABC_ODBCUniverse.unv</div> <div>DEF_unshared</div> <div>DEF_ODBCUniverse.unv</div> <div>\$TemplateToken\$_ODBCUniverse.unv:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=YYYYYYYYYY</li> <li>Connection=\$TemplateToken\$_ODBCConnection</li> </ul> <div>ABC_ODBCUniverse.unv:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=BBBBBBBBBB</li> <li>Connection=ABC_ODBCConnection</li> </ul> <div>DEF_ODBCUniverse.unv:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>CUID=EEEEEEEEEE</li> <li>Connection=DEF_ODBCConnection</li> </ul>

Objektyp	Vorher	Nachher
Verbindungen	<pre> Connections   \$TemplateToken\$_unshared   \$TemplateToken\$_ODBCConnection  \$TemplateToken\$_ODBCConnection:   • CUID=ZZZZZZZZZZ   • type=CCIS.DataConnection </pre>	<pre> Connections   \$TemplateToken\$_unshared   \$TemplateToken\$_ODBCConnection   ABC_unshared   ABC_ODBCConnection   DEF_unshared   DEF_ODBCConnection  \$TemplateToken\$_ODBCConnection:   • CUID=ZZZZZZZZZZ   • type=CCIS.DataConnection  ABC_ODBCConnection:   • CUID=CCCCCCCCCCC   • type=CCIS.DataConnection  DEF_ODBCConnection:   • CUID=FFFFFFFFFFF   • type=CCIS.DataConnection </pre>

## 4.10.2 Freigegebene Universen und Verbindungen

In diesem Szenario stellen Berichte und Analysen eine Verbindung mit denselben Universen und Verbindungsobjekten her.

### ⓘ Hinweis

Sie müssen die in dieser Aufgabe beschriebenen Optionen zusätzlich zu anderen erforderlichen Optionen (wie z.B. Ordnavorlagen) zum Ausführen des Multitenancy-Management-Tools festlegen.

So legen Sie eine freigegebene Umgebung fest:

1. Erstellen Sie eine Verbindung ohne das Vorlagen-Token im Namen, und speichern Sie sie dann in einem Verbindungsordner, der für alle Tenants freigegeben ist.  
Erinnerung: Die Verbindung darf nicht das Vorlagen-Token im Namen enthalten.
2. Erstellen Sie ein Universum, das die in Schritt 1 erstellte Vorlagen-Verbindung verwendet, und speichern Sie es dann in einem Universumsordner, der für alle Tenants freigegeben ist.
3. Erstellen und laden Sie einen Satz Berichte oder Analysen, die das in Schritt 2 erstellte Universum verwenden, in einen Vorlagenordner in der BI-Plattform hoch.
4. Legen Sie die folgenden Optionen in der Tenant-Konfigurationsdatei fest:

Erforderliche Option	Vorgehensweise
<code>optionUseSharedUniverses</code>	Auf <code>true</code> setzen.
<code>optionUseSharedConnections</code>	Auf <code>true</code> setzen.
<code>sharedUniverseFolder</code>	Auf den Ordnerpfad Ihres freigegebenen Universums setzen, z.B. <code>SharedUniverses</code> . Der Pfad ist relativ zum Root-Universumsordner.
<code>templateConnectionFolder</code>	Auf den Ordnerpfad, in dem sich Ihre Universumsvorlagen befinden setzen, z.B. <code>SharedConnections</code> . Der Pfad ist relativ zum Root-Verbindungsordner.

- Führen Sie das Multitenancy-Management-Tools über eine Befehlszeile aus.  
Nach Ausführung des Tools hat der neue Tenant eigene Instanzen der Berichte und Analysen, die ein gemeinsames Universum und Verbindungsobjekt verwenden.  
Betrachten Sie die folgenden Vorher- und Nachher-Snapshots des CMS unter der Annahme, dass das Tool zweimal ausgeführt wurde, um die Tenants "ABC" und "DEF" zu erstellen:

### 4.10.3 Einschränken des Datenzugriffs für freigegebene Universen (nur klassische UNV-Universen)

Wenn Sie Universen für Tenants freigeben, möchten Sie möglicherweise im Universum die Daten, die einzelne Tenants anzeigen können, einschränken. Um den Zugriff auf Daten einzuschränken, können Sie Rechte für Objekte, Zeilen, Abfragen und andere Aspekte eines Universums für bestimmte Benutzergruppen zuordnen. Dies erfolgt während der Erstellung des Universums (und nicht in der Tenant-Vorlage) über das Dialogfeld [Zugriffsbeschränkungen verwalten](#) des Universe-Design-Tools von SAP BusinessObjects. Wenn ein Mitglied dieser Benutzergruppe auf das Universum zugreift, gibt die zur Laufzeit generierte Abfrage nur die Daten zurück, auf die die Benutzergruppe Zugriff hat.

#### 📌 Hinweis

Dieses Thema ist nicht auf UNX-DSL-Universen anwendbar.

Das Multitenancy-Management-Tool hilft Ihnen bei der Automatisierung dieser Aufgabe. Anstatt den Zugriff für eine bestimmte Benutzergruppe einzuschränken, können Sie das Tool zum Festlegen des Zugriffs für die Vorlagenbenutzergruppe (d.h. die Gruppe, deren Name die Vorlagen-Token-Zeichenfolge enthält) verwenden. Der von Ihnen erstellte Name der Beschränkung muss die Vorlagen-Token-Zeichenfolge enthalten. Nach Ausführung des Tools wird die Zugriffsbeschränkung durch den in der Option `tenantName` in der Tenant-Konfigurationsdatei festgelegten Tenant-Namen ersetzt.

#### 📌 Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Benutzergruppe gleichzeitig eine Vorlagengruppe ist (mit `$TemplateToken$` im Namen), so dass widersprüchliche Einschränkungen nicht auf dieselbe Tenant-Benutzergruppe angewendet werden. Es kann nur eine Einschränkung auf dieselbe Benutzergruppe angewendet werden.

Anweisungen zum Festlegen von Zugriffsbeschränkungen in klassischen Universen (-unv-Dateien) finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Universe-Design-Tool* von SAP BusinessObjects.



## 5 Ausführen des Multitenancy-Management-Tools

Um das Multitenancy-Management-Tool auszuführen, wechseln Sie in den Ordner mit dem Tool, rufen Sie eine Eingabeaufforderung auf, und führen Sie `multitenancymanager.jar` mit der an die Option `-configFile` übergebenen Tenant-Definitionsdatei aus:

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties
```

### ⓘ Hinweis

Möglicherweise ist eine Aktualisierung der Umgebungsvariable `PATH` erforderlich.

Das Multitenancy-Management-Tool wird standardmäßig mit der BI-Plattform im folgenden Verzeichnis installiert:

- Windows: `<<INSTALLVERZ>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\`
- Unix: `<<INSTALLVERZ>>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/apps/multitenancyManager/jars/`

Um die Unterstützung von Universen mit mehreren Quellen (MSU) (verfügbar ab BI 4.1 SP3) zu aktivieren, fügen Sie dem Connection-Server-Binärdateien-Verzeichnis die Variable `PATH` hinzu:

- `set path=<<INSTALLVERZ>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86;%path%`

### ⚠ Achtung

Das Multitenancy-Management-Tool erstellt und übergibt neue Objekte (wie Benutzergruppen, Ordner, Dokumente und Universen) an Ihr CMS-Repository. Lassen Sie die Option `abortANDRollback` auf `wahr` (Standardeinstellung) gesetzt, so dass das Bereitstellungswerkzeug bei Auftreten eines Fehlers automatisch Änderungen am CMS zurücksetzt. Falls eine weitergehende Bereinigung erforderlich ist, verwenden Sie die Option [Löschen](#) im Bereich [Multitenancy](#) der CMC, um mit dem betreffenden Tenant verbundene Objekte zu entfernen.

### 5.1 Befehlszeilenoptionen

Über die Befehlszeile können Sie Optionen direkt in das Multitenancy-Management-Tool eingeben.

Das Multitenancy-Management-Tool unterstützt den Befehlszeilenmodus zum Erstellen eines einzelnen Tenants mittels der Tenant-Definitionsdatei.

Beim Erstellen von neuen Tenants werden Parameter und ihre Werte über die Befehlszeile eingegeben. In die Befehlszeile eingegebene Parameterwerte überschreiben dieselben Parameter in der Tenant-Konfigurationsdatei (`tenant_template_def.properties`). Wenn Sie Optionen in der Konfigurationsdatei auf Befehlszeilenebene überschreiben, wird die Konfigurationsdatei während des Prozesses nicht geändert.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Option `tenantName` in der Tenant-Konfigurationsdatei überschrieben wird:

```
java -jar multitencancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties  
-tenantName=xyz_customer
```

## Erhöhen der Java-Speicherzuordnung

Bei einigen komplexen Bereitstellungsvorgängen kann während der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools ein Ausnahmefehler wegen Speicherüberlastung auftreten. Die Ausnahmemeldung ähnelt dem folgenden Beispiel:

```
There was an error running multitencancy management tool.LoggingoffException in  
thread  
"AWT-Shutdown" java.lang.OutOfMemoryError: PermGen spaceException in thread  
"sap.bobj.mainMultiTenancyManagerThread" java.lang.OutOfMemoryError: PermGen  
spaceException in thread  
"Business Objects - Sessions Clean up" java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
```

Um die permanente Speicherplatzzuordnung vom Standardwert (64 MB) auf 128 MB zu erhöhen, fügen Sie den Parameter `-XX:MaxPermSize=128m` wie folgt hinzu:

```
<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\win64_x64\sapjvm\bin\  
java.exe" -XX:MaxPermSize=128m -jar multitencancymanager.jar -configFile  
tenant_template_def.properties
```

### ⓘ Hinweis

Diese Speicheranpassung ist nicht mit der maximalen Heap-Größe `-Xmx` von JVM zu verwechseln.

## Einführung und Bereitstellung von DSL-Universen

Das Festlegen der Java-Systemeigenschaft `-Dbusinessobjects.connectivity.directory` auf den BOE-Verbindungsserver-Ordner ist bei der Verwendung von MTM zur Einführung oder Bereitstellung von DSL-Universen erforderlich.

Setzen Sie vor Ausführung des Multitenancy-Tools den Pfad wie folgt auf die SAP-BusinessObjects-Binärdateien auf einem Windows-Rechner:

```
set path=<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\<machine  
architecture>%path%
```

Nachfolgend ein Beispiel für das Festlegen eines Pfads auf einem Windows-Rechner:

```
set path=c:\bip_autochain\boe\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\win64_x64;%path%
```

Nachfolgend ein Beispiel für das Festlegen eines Pfads auf einem Linux-Rechner:

```
export PATH="/opt/boe/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64:$PATH"
```

Beispiele für <Rechnerarchitektur> wären win64\_x64, linux\_x64, aix\_rs6000\_64, solaris\_sparcv9 usw.

Führen Sie das Multitenancy-Tool zum Festlegen von `-Dbusinessobjects.connectivity.directory` wie folgt aus:

```
<InstallDir>\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\win64_x64\sapjvm\bin\java.exe"
-Dbusinessobjects.connectivity.directory="<InstallDir>\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\
dataAccess\connectionServer" -jar multitenancymanager.jar -configFile
tenant_template_def.properties
```

## Weitere Informationen

[Ausführen des Multitenancy-Management-Tools \[Seite 33\]](#)

[tenantName \[Seite 38\]](#)

## 5.2 Konfigurationsdateireferenz für die Tenant-Definition

Dies ist der Referenzabschnitt für die in der Konfigurationsdatei (`tenant_template_def.properties`) der Tenant-Definition enthaltenen Konfigurationsoptionen.

Kategorie	Eigenschaftsname	Funktion	Beispielwert
Obligatorische Konfiguration	---	---	---
	<a href="#">tenantName [Seite 38]</a>	Ersetzt <code>templateToken</code>	Demo Tenant 4
	<a href="#">templateToken [Seite 40]</a>	Platzhalter-Zeichenfolge, die durch die Zeichenfolge <code>tenantName</code> ersetzt wird.	<code>\$Tenant_Template\$</code>
Authentifizierung	<a href="#">cms [Seite 41]</a>	Serveradresse und -portnummer (6400 ist der Standardport)	<code>localhost:8080</code>
	<a href="#">auth [Seite 43]</a>	Authentifizierungstyp	<code>secEnterprise</code>
	<a href="#">user [Seite 45]</a>	Anmeldename	<code>tenantuser1</code>
	---	---	—
	<a href="#">reviewBeforeProceed [Seite 47]</a>	Bereitstellungsprozess bei Fehler anhalten. Zum Fortfahren <code>Y</code> drücken	<code>true</code> oder <code>false</code>
Optionale Einführungs-/Bereitstellungskonfiguration	---	---	---

Kategorie	Eigenschaftsname	Funktion	Beispielwert
	<a href="#">pwd [Seite 48]</a>	Kennwort	userpass1
	<a href="#">tenantConcurrentUserLimit [Seite 50]</a>	Maximale Anzahl an Benutzern für diesen Tenant	100
	<a href="#">statusLog [Seite 52]</a>	Speicherort der Protokolldatei	C:\Programme (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging
	<a href="#">abortANDRollback [Seite 54]</a>	Falls wahr, bei schwerwiegendem Fehler Bereitstellungsänderungen rückgängig machen.	true oder false
Option ...	---	---	Falls anwendbar, mit übereinstimmenden <code>template...</code> -Eigenschaftseinstellungen verwenden
	<a href="#">optionImportSecMode [Seite 56]</a>	Sicherheitsüberschreibungen	1 (überschreiben), 0 (zusammenführen), 2 (überschreiben), 3 (ignorieren)
	<a href="#">optionIncludeUniverses [Seite 59]</a>		true oder false
	<a href="#">optionIncludeConnections [Seite 61]</a>		true oder false
	<a href="#">optionIncludeCategories [Seite 63]</a>		true oder false
	<a href="#">optionIncludeProfiles [Seite 65]</a>		true oder false
	<a href="#">optionIncludeEvents [Seite 67]</a>		true oder false
	<a href="#">optionIncludeAccessLevels [Seite 69]</a>		true oder false
	<a href="#">optionUseSharedUniverses [Seite 71]</a>		true oder false
	<a href="#">optionUseSharedConnections [Seite 73]</a>		true oder false
Vorlage ...	---	---	Mit übereinstimmenden <code>optionInclude...</code> -Eigenschaftseinstellungen verwenden
	<a href="#">templateContentFolder [Seite 75]</a>	Startordner	tenants/ \$tenant\$_reports;te

Kategorie	Eigenschaftsname	Funktion	Beispielwert
			nants/ \$tenant\$_programs/ public
	<a href="#">templateUniverseFolder</a> [Seite 78]		tenants/\$tenant\$
	<a href="#">templateConnectionFolder</a> [Seite 80]		tenants/\$tenant\$
	<a href="#">templateCategoryFolder</a> [Seite 83]		\$tenant\$
	<a href="#">templateEventFolder</a> [Seite 85]		/Custom Events/\$tenant\$;/ System Events/ \$tenant\$_system
Gemeinsam ...	<a href="#">sharedUniverseFolder</a> [Seite 87]		tenants/Test Shared Universe
	<a href="#">sharedConnectionFolder</a> [Seite 90]		tenants/Test Shared Connections
<b>(datenbank)typspezifische Konfigurationen (optional)</b>	---	---	---
<a href="#">Crystal-Reports-2011-Datenbankverbindungen</a> [Seite 92]	crystalreport.templ atedb	Datenbankidentifikation und -anmeldedaten	crystalreport.template <b>db1</b> =t emplateserver;template <b>dbn</b> ame;odbc;administrator;pas sword
	crystalreport.tenan tdb		crystalreport.tenant <b>db1</b> =ten antserver;tenant <b>dbname</b> ;od bc;administrator;my <b>passwor</b> <b>d</b>
	crystalreport.templ atetableprefixes	Wird verwendet, wenn Tabellenpräfix-Update benötigt wird.	crystalreport.template <b>table</b> <b>refixes1</b> =template <b>prefixa</b> ;te mplate <b>prefixb</b> ;;
	crystalreport.tenan ttableprefixes		crystalreport.tenant <b>table</b> <b>refixes1</b> =;tenant <b>prefixb</b> ;tenant <b>p</b> <b>refixc</b> ;;
<a href="#">Von Crystal Reports für Enterprise verwaltete Datenbankverbindungen</a> [Seite 96]	crystalreport.ccis. dataconnection.templ atedb	Datenbankidentifikation und -anmeldedaten	crystalreport.ccis.data <b>conne</b> <b>ction</b> .template <b>db1</b> =ARiyILQC 6h5Ogw8VolZzqQ
	crystalreport.ccis. dataconnection.templ atetableprefixes	Wird verwendet, wenn Tabellenpräfix-Update benötigt wird.	crystalreport.ccis.data <b>conne</b> <b>ction</b> .template <b>table</b> <b>refixes1</b> =template <b>prefixa</b> ;template <b>p</b> <b>refixb</b> ;;
	crystalreport.ccis. dataconnection.tena nttableprefixes		crystalreport.ccis.data <b>conne</b> <b>ction</b> .tenant <b>table</b> <b>refixes1</b> =;t enant <b>prefixb</b> ;tenant <b>prefixc</b> ;;

Kategorie	Eigenschaftsname	Funktion	Beispielwert
<a href="#">CCIS.DataConnection-Datenbankverbindungen</a> <a href="#">[Seite 98]</a>	ccis.dataconnection .dbcredentials	CCIS-Datenbankverbindung aktualisieren	ccis.dataconnection.dbcredentials1=ARiyILQC6h5Ogwf8 VolZzqQ;tenantDBN;tenantD B;userABC;Password123

## Weitere Informationen

[Erste Schritte \[Seite 7\]](#)

[tenant\\_template\\_def.properties \[Seite 100\]](#)

## 5.2.1 Obligatorische Konfiguration

### 5.2.1.1 tenantName

Name des Tenants, der von der BI-Plattform zum Tenant-Bereitstellungs-Tool hinzugefügt werden soll. Diese Zeichenfolge ersetzt die [templateToken \[Seite 40\]](#)-Zeichenfolge, an den Stellen, an denen sie in der CMC in der zuvor erstellten Tenant-Vorlage deklariert wurde.

Beispiel: Wenn tenantName=abc, templateToken=\$TemplateToken\$ ist, und Sie eine Benutzergruppenvorlage namens "\$TemplateToken\$\_usergroup" erstellt haben, erstellt das Tool eine neue Benutzergruppe namens "abc\_usergroup".

#### Hinweis

Über die [Befehlszeilenoptionen \[Seite 33\]](#) (Befehlszeile), wird der angegebene Name zum Erstellen des neuen Tenants benutzt. Der in der Eigenschaftendatei der Tenant-Definition gespeicherte Wert wird von diesem Namen überschrieben.

## Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

## Standardeinstellung

Keine

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerisch	Demo Tenant 4	Im Namen dürfen Leerschritte und Zahlen, jedoch keine Dollarzeichen \$ verwendet werden.
alphanumerisch	Tenant_xyz	

## CMC – Multitenancy-Benutzerschnittstelle

Tenant-Namen können in [CMC > Multitenancy > Eigenschaften > Tenant-Name](#) geändert werden.

Der Tenant-Name muss eingegeben werden, andernfalls wird eine Warnmeldung angezeigt: [Der Tenant-Name muss angegeben werden](#).

Der Tenant-Name muss eindeutig sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung angegeben: [Doppelter Objektname im selben Ordner. \(FWB 00026\) \[Seite 128\]](#).

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Mandatory) Name of the tenant being added.  
# - Tenant specific info, overridden by command-line option  
tenantName=ABC
```

## Befehlszeile

Neue Tenants können mit einem in der Befehlszeile angegebenen Namen, der den in der Tenant-Konfigurationsdatei festgelegten Namen überschreibt, erstellt werden.

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties  
-tenantName=xyz_customer
```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[Ändern des Tenant-Namens \[Seite 105\]](#)

### 5.2.1.2 templateToken

Ein eindeutiger, in Dollarzeichen \$ eingeschlossener Zeichenfolgenname, der in einem Tenant-Vorlagenobjekt wie Ordnernamen, Verbindungsname, Ereignisnamen usw. verwendet wird. Wenn ein neuer Tenant mit dem Multitenancy-Tool bereitgestellt wird, steht die `templateToken`-Zeichenfolge für einen Platzhalter, der durch die Zeichenfolge in `tenantName` ersetzt wird.

#### ⓘ Hinweis

Wählen Sie eine eindeutige Zeichenfolge, die nicht in den vorhandenen Objektnamen in Ihrer BI-Plattform-Installation enthalten ist.

## Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

#### ⓘ Hinweis

Der in [tenantName \[Seite 38\]](#) definierte Name ersetzt die in `templateToken` definierte Suchen-und-Ersetzen-Zeichenfolge. Beispielsweise ersetzt der `tenantName`-Wert "Tenant\_xyz" alle Instanzen des `templateToken`-Werts `$Tenant_Template$`.

## Standardeinstellung

Keine



## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerisch	\$Tenant_Template\$	Alle Instanzen des Begriffs innerhalb der Dollarzeichen werden durch tenantName ersetzt.

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Mandatory) Template token identifier used for tenant name replacing
# - Can be any format but need to clearly identify the templates so that any
regular
#   objects not intended as templates should not have the token embedded in
their names.
# - E.g. User group template /$tenant$users/ for tenant ABC will become /
ABC_users/
templateToken=$tenant$
```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.1.3 Authentifizierung

#### 5.2.1.3.1 cms

Domänenname oder IP-Nummer und -Port des Central Management Servers (CMS).

## Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung – Authentifizierung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

### Hinweis

Erfordert außerdem das Festlegen der Konfigurationsoptionen `auth`, `user` und `pwd`.

## Standardeinstellung

Typ	Beispiel	Hinweis
URL	localhost	Es ist kein Standardwert vorhanden. Die Portnummer kann weggelassen werden, wenn sie 6400 ist.
Port	6400	6400 ist der Standardport, falls die URL keinen Wert enthält.
URL	www.tenantabcfinance.com:8080	Dies ist der Domänenname gefolgt von der Portzuordnung.

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
URL	localhost	lokaler Computer
URL	10.168.4.16	IP-Adresse
URL	localhost:6400	lokaler Computer, der auf dem Standardport 6400 ausgeführt wird
URL	www.exampleserver.com:2456	Domänenname, der Port 2456 verwendet

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

Logging on to cms localhost

Logon succeeds

Logging off

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Mandatory) Logon information
cms=
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\logging\multitenancymanager20120626163937724.csv
```

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Erläuterte Fehlermeldungen*.

Fehler	Ursache	Aktion
Die Enterprise-Authentifizierung konnte Sie nicht anmelden. Überprüfen Sie, ob Ihre Anmeldedaten korrekt sind.	Sie konnten sich nicht anmelden, weil Ihr Benutzername nicht gefunden wurde, oder weil Ihr Kennwort ungültig ist.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Kennwort richtig sind.

## Weitere Informationen

[cms](#) [Seite 41]

[auth](#) [Seite 43]

[user](#) [Seite 45]

[pwd](#) [Seite 48]

### 5.2.1.3.2 auth

Der bei der Anmeldung zu verwendende Authentifizierungstyp. Dazu gehören Enterprise-Authentifizierung, LDAP-, WinAD- und SAP-Authentifizierung.

## Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung – Authentifizierung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

### Hinweis

Erfordert außerdem das Festlegen der Konfigurationsoptionen `cms`, `user` und `pwd`.

## Standardeinstellung

Keine

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Mandatory) Logon information  
auth=secEnterprise
```

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Fixwert	secEnterprise	Enterprise-Authentifizierung
Fixwert	secLDAP	LDAP-Authentifizierung (Lightweight Directory Access Protocol)
Fixwert	secWinAD	WinAD-Authentifizierung (Windows Active Directory)
Fixwert	secSAPR3	SAP-Authentifizierung

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

Logging on to cms localhost

Logon succeeds.

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\logging\multitenancymanager20120626163937724.csv
```

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Erläuterte Fehlermeldungen*.

Fehler	Ursache	Aktion
Die Enterprise-Authentifizierung konnte Sie nicht anmelden. Überprüfen Sie, ob Ihre Anmeldedaten korrekt sind.	Sie konnten sich nicht anmelden, weil Ihr Benutzername nicht gefunden wurde, oder weil Ihr Kennwort ungültig ist.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Kennwort richtig sind.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[user \[Seite 45\]](#)

[pwd \[Seite 48\]](#)

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.1.3.3 user

Der Benutzername des zur Anmeldung am CMS und Ausführen des Multitenancy-Tools zu verwendenden Kontos. Tenant-Benutzernamen eignen sich nicht dazu.

## Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung – Authentifizierung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

### Hinweis

Erfordert außerdem das Festlegen der Konfigurationsoptionen `cms`, `auth` und `pwd`

## Standardeinstellung

Keine

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Mandatory) Logon information  
user=administrator
```

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerisch	P@s3w.or9	Kennwortzeichenfolge
alphanumerisch	Accounting_1xU3v	Kennwortzeichenfolge

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

Logging on to cms localhost

Logon succeeds.

Logging off

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\logging\multitenancymanager20120626163937724.csv
```

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Erläuterte Fehlermeldungen*.

Fehler	Ursache	Aktion
Die Enterprise-Authentifizierung konnte Sie nicht anmelden. Überprüfen Sie, ob Ihre Anmeldedaten korrekt sind.	Sie konnten sich nicht anmelden, weil Ihr Benutzername nicht gefunden wurde, oder weil Ihr Kennwort ungültig ist.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Kennwort richtig sind.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[auth \[Seite 43\]](#)

[pwd \[Seite 48\]](#)

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.1.4 reviewBeforeProceed

Gibt an, ob die Prüfung von Fehlern oder Warnungen zugelassen wird, bevor endgültige Änderungen an der MTM-Konfiguration vorgenommen werden. Das Skript wird gestoppt und wartet auf eine Bestätigung zum Fortfahren.

#### Kategorie

Obligatorische Konfiguration – Tenant-Einrichtung

#### Erforderliche Einstellung?

Nein

#### Standardeinstellung

Wahr

#### Beispiel:

Typ	Beispiel:	Hinweis
Boolesch	<code>reviewBeforeProceed=true</code>	(Standard): Aktiviert Überprüfungseingabeaufforderungen.  Bei jedem Fehler oder jeder Warnung, bei der der Konfigurationsadministrator bestätigen muss, bevor die Konfiguration fortgesetzt wird. Meldungen enthalten Empfehlungen zum Beheben der Fehler.
Boolesch	<code>reviewBeforeProceed=false</code>	Deaktiviert Überprüfungseingabeaufforderungen.

Typ	Beispiel:	Hinweis
		Fehler und Warnungen werden angezeigt und in eine Protokolldatei geschrieben, die Konfiguration wird jedoch nicht gestoppt, um auf Bestätigung zum Fortfahren zu warten.

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Review configuration errors/warnings, if any, before proceeding to
the actual MTM operation.
# - true: (default) review the configuration errors and warnings the tool found
before giving instruction on how to proceed
# - false: the tool will not prompt the user for review, instead it will display
the errors/warnings and ignore them
reviewBeforeProceed=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2 Konfigurationsoptionen für die Tenant-Einführung/-Bereitstellung

### 5.2.2.1 pwd

Das Kennwort des zur Anmeldung am CMS und Ausführen des Multitenancy-Tools zu verwendenden Benutzerkontos.

- Bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** ist das CMS-Kennwort optional.
- Wenn Sie in der Datei **tenant\_template\_def.properties** ein gültiges Kennwort angeben, fordert das Multitenancy-Management-Tool in der Eingabeaufforderung nicht zur Eingabe des CMS-Kennworts auf.



- Wenn Sie das CMS-Kennwort bei der Konfiguration der Datei **tenant\_template\_def.properties** nicht eingeben, müssen Sie es beim Ausführen des Multitenancy-Management-Tools in die Eingabeaufforderung eingeben.

## Kategorie

Optionale Konfiguration – Tenant-Einrichtung – Authentifizierung

## Erforderliche Einstellung?

Ja

### Hinweis

Erfordert außerdem das Festlegen der Konfigurationsoptionen `cms`, `auth` und `user`.

## Standardeinstellung

Keine

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Logon information
pwd=
```

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerisch	P@s3w.or9	Kennwortzeichenfolge
alphanumerisch	Accounting_1xU3v	Kennwortzeichenfolge

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

```
Logging on to cms localhost
```

Logon succeeds.

Logging off

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

```
<INSTALLDIR>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\logging\multitenancymanager20120626163937724.csv
```

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Erläuterte Fehlermeldungen*.

Fehler	Ursache	Aktion
Enterprise-Authentifizierung konnte Sie nicht anmelden. Überprüfen Sie, ob Ihre Anmeldeinformationen korrekt sind.	Sie konnten sich nicht anmelden, weil Ihr Benutzername nicht gefunden wurde, oder weil Ihr Kennwort ungültig ist.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzername und Ihr Kennwort richtig sind.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[auth \[Seite 43\]](#)

[cms \[Seite 41\]](#)

[user \[Seite 45\]](#)

### 5.2.2.2 tenantConcurrentUserLimit

Die maximale Anzahl an Benutzern für einen Tenant, die sich gleichzeitig anmelden können.

Wird die maximale Anzahl erreicht, können sich weitere Benutzer erst anmelden, wenn ein Benutzer eines anderen Tenants sich abgemeldet hat. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer von anderen Tenants sich anmelden können. Bei Erreichen der maximalen Anzahl an Benutzern für alle Tenants zeigt das System eine Warnmeldung an.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

100

## Beispiel:

Typ	Beispiel:	Hinweis
Zahl	<code>tenantConcurrentUserLimit=100</code>	100 ist der Standardwert.
Zahl	<code>tenantConcurrentUserLimit=-1</code>	Unbegrenzte Anzahl an Benutzern zulässig.
Zahl	<code>tenantConcurrentUserLimit=</code>	Kein eingegebener Wert bedeutet, dass das System den Standardwert -1 verwendet

## CMC-Schnittstelle

Unter [CMC > Multitenancy > Eigenschaften > Zugriffslizenzbenutzer](#) können die Gewichtungswerte für jeden Tenant geändert werden.

Durch Eingabe des [Werts](#) Null (0) wird der Tenant deaktiviert. In der CMC wird eine rote Warnmeldung mit folgendem Wortlaut angezeigt: [Der Wert 0 bedeutet, dass der Tenant nichts tun kann](#). Durch Auswahl des Optionsfelds [Unbegrenzt](#) werden alle Ressourcenbeschränkungen aufgehoben.

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

Keine

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Number of concurrent users allowed for the tenant being added.
# Defaults to -1 meaning unlimited in which case the number of
concurrent users
```

```
#           for this tenant will only be limited by what the BOE license key
allows
#           for the entire system. When not specified, this option will be
set to default
#           during the tenant's first on-board, or unchanged during tenant's
provisioning.
# - Tenant specific info
tenantConcurrentUserLimit=100
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Fehler: Im System wurde eine ungültige Konfiguration des Parameters "tenantConcurrentUserLimit" gefunden.	Der eingegebene Wert wird nicht akzeptiert.	Entfernen Sie den Wert, oder geben Sie eine positive Zahl ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[Ändern der Anzahl der Zugriffslizenzbenutzer für einen Tenant \[Seite 106\]](#)

### 5.2.2.3 statusLog

Das Verzeichnis, in dem die Protokolldatei erstellt wird, fest.

Die Protokolldatei enthält eine Ablaufverfolgung des Programms sowie aufgetretene Fehler zu  
Fehlerbehebungszwecken. Beispiel:

```
statusLog="C:\TenantLogs\"
```

Die Protokolldatei wird automatisch nach dem tenantName-Wert und dem Datum- und Uhrzeitstempel der  
Ausführung des Programms benannt: multitenancymanager<jjjj><mm><tt><Uhrzeit>.csv

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- Windows: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\
- Unix: <INSTALLVERZ>/sap\_bobj/logging/

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Dateipfad	statusLog=c:\biplogs	Benutzerdefinierter Dateipfad.
Dateipfad	statusLog=c:\Programme (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging	Beispiel
Dateipfad	<INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjectsEnterprise XI 4.0\logging\	Windows-Standardpfad, wenn statusLog leer gelassen wird.
Dateipfad	<INSTALLVERZ>/sap_bobj/ logging/	Unix-Standardpfad, wenn statusLog leer gelassen wird.

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Status log location - directory path for the status log file
# - The tenant name and timestamp (?) will be used to construct the log file name
# - Default status log goes to the logging directory in the BOE install,
  typically
#   c:\program files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
  4.0\logging
statusLog=
```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2.4 abortANDRollback

Falls aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers kein Tenant erstellt wird, wird das System auf den ursprünglichen Status vor Beginn des Bereitstellungsprozesses zurückgesetzt. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie `abortANDRollback=false` für einen Bereitstellungsversuch setzen, der möglicherweise fehlschlägt, ermöglicht dies die vollständige Durchführung des Prozesses bis zum Ende. Anschließend können Sie die Protokolldatei lesen, um die Fehler zu beheben. Im Fall einer unvollständigen Tenant-Erstellung können übrig gebliebene Objekte mit der Funktion "CMC > Multitenancy > Löschen" oder durch Suchen der mit diesem Tenant verbundenen Objekte und anschließendem Löschen gelöscht werden.

### Hinweis

Wenn bestimmte Objekte nicht an den CMS übergeben werden und die Einstellung für `abortANDRollback=false` ist, wird Ihr Tenant nur teilweise mit den Objekten, die erfolgreich übergeben wurden, erstellt. Verwenden Sie die Protokolldatei zur Fehlerbehebung, und führen Sie das Multitenancy-Tool für diesen Tenant erneut aus.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>abortANDRollback=false</code>	Ermöglicht die vollständige Durchführung eines Einführungs-/Bereitstellungsprozesses auch bei Auftreten von Fehlern.

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	abortANDRollback=true	true ist der Standardwert.  Änderungen werden bei Auftreten eines schwerwiegenden Fehlers rückgängig gemacht. Die CMC wird auf übrig gebliebene Objekte aufgrund eines Rollbacks durchsucht.

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

Verwenden Sie die CMC um Bereiche zu überprüfen, in denen möglicherweise Objekte wie z.B. Universen, Verbindungen, Kategorien, Profile, Ereignisse und Ordner erstellt wurden

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Rollback option
# - true: rollback if one of the infoobjects fail to commit
# - false: keep going, and log the failures
# - default is false
abortANDRollback=false
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei,	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt

Fehler	Ursache	Aktion
Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Fehler bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2.5 Optionen für die Vorlagenunterstützung

### 5.2.2.5.1 optionImportSecMode

Legt fest, wie Sicherheitseinstellungen (Zugriffsberechtigungen) für aus Vorlagenobjekten erstellte Objekte importiert werden. Es gibt drei Einstellungen:

- 0 - (Zusammenführungsmodus): Führt die Vorlagenprinzipale und Rechte mit dem vorhandenen Tenant-Objekt zusammen. Behält die Prinzipalen ursprünglich gewährten Rechte für ein vorhandenes Tenant-Objekt bei.

#### Hinweis

Im Falle eines Konflikts hat die Vorlageneinstellung bei einer Zusammenführung Vorrang. Beispielsweise wenn eine Vorlage dem Prinzipal ein Recht gewährt, während der vorhandene Tenant ihm dieses Recht verweigert, hat die Vorlage Vorrang, und dem neuen Tenant wird das Recht gewährt.

- 1 Überschreiben auf Prinzipalebene): Dies ist der Standardwert, falls nichts angegeben ist. Ersetzt die Rechte identischer Prinzipale durch Vorlagenrechte. Dieser Wert fügt eindeutige Prinzipale und Rechte aus der Vorlage hinzu und behält die eindeutigen Prinzipale und Rechte für das Tenant-Objekt bei.



- 2 - (Überschreiben auf Objektebene): Entfernt vorhandene Prinzipale und Rechte für das vorhandene Tenant-Objekt und ersetzt sie durch Prinzipale und Rechte für das Vorlagenobjekt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

1

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Ganzzahl	<code>optionImportSecMode=0</code>	Zusammenführungsmodus
Ganzzahl	<code>optionImportSecMode=1</code>	Überschreiben auf Prinzipalebene. 1 ist der Standardwert.
Ganzzahl	<code>optionImportSecMode=2</code>	Überschreiben auf Objektebene

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none

## Befehlszeilenoption

Verwenden Sie die Befehlszeile zum Erstellen eines neuen Tenants mit Parametern und Werten, die die Werte in der Eigenschaftendatei überschreiben. In diesem Beispiel wird die Eigenschaft `optionImportSecMode` auf den Wert 2 gesetzt und ein neuer Tenant mit allen anderen, in der Datei `tenant_template_def.properties` gespeicherten Eigenschaften erstellt.

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties
-optionImportSecMode=2
```

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) security import options
# 0: merge mode, or access control element level overwrite.
#   Template security info will be copied onto tenant's existing security info
# 1: (default) per principal overwrite mode, or principal level overwrite.
#   Template security info will overwrite tenant's security info on those
#   assigned principals.
# 2: overwrite mode, or object level overwrite. Template security info will
#   overwrite tenant's existing security info
# 3: ignore mode. Template security info will not be copied over to the tenant
optionImportSecMode=1
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei ( <code>tenant_template_def.properties</code> ), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. <code>templateContentFolder</code> .

### Hinweis

Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.

Fehler	Ursache	Aktion
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.5.2 optionIncludeUniverses

Legt fest, ob das Programm Universumsobjekte anhand der [templateToken \[Seite 40\]](#)-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	optionIncludeUniverses=true	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	optionIncludeUniverses=false	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeUniverses=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.

Fehler	Ursache	Aktion
<code>optionIncludeUniverses</code> ist wahr, es gibt jedoch keine Vorlagenobjekte des Typs <code>Universe</code> , die mit dieser Option übereinstimmen.	Entweder <code>optionIncludeUniverses</code> ist richtig auf <code>true</code> gesetzt und es gibt keinen übereinstimmenden Wert, der Wert ist falsch für <code>templateUniverseFolder</code> , oder die Einstellung <code>optionIncludeUniverses</code> wurde fälschlicherweise auf <code>"true"</code> gesetzt.	Setzen Sie <code>optionIncludeUniverses</code> auf <code>"false"</code> .  Fügen Sie den entsprechenden <code>templateUniverseFolder</code> -Wert hinzu.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.5.3 optionIncludeConnections

Legt fest, ob das Programm Verbindungsobjekte anhand der `templateToken`-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

`true`

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	optionIncludeConnections=true	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	optionIncludeConnections=false	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen


none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
# templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeConnections=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei ( <code>tenant_template_def.properties</code> ), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. <code>templateContentFolder</code> .
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine <code>.csv</code>-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter <code>user</code> ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms](#) [Seite 41]

[templateToken](#) [Seite 40]

### 5.2.2.5.4 optionIncludeCategories

Legt fest, ob das Programm BI-Plattformkategorien anhand der `templateToken`-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionIncludeCategories=true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionIncludeCategories=false</code>	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeCategories=true
```



## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <Installverz>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><mm>><tt>><zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. templateContentFolder.
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[templateToken \[Seite 40\]](#)

### 5.2.2.5.5 optionIncludeProfiles

Legt fest, ob das Programm BI-Plattform-Profil anhand der templateToken-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionIncludeProfiles=true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionIncludeProfiles=false</code>	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen


none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeProfiles=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. templateContentFolder.
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[templateToken \[Seite 40\]](#)

### 5.2.2.5.6 optionIncludeEvents

Legt fest, ob das Programm BI-Plattform-Ereignisordner anhand der templateToken-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionIncludeEvents=true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionIncludeEvents=false</code>	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen


none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeEvents=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. templateContentFolder.
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

[templateToken \[Seite 40\]](#)

### 5.2.2.5.7 optionIncludeAccessLevels

Legt fest, ob das Programm BI-Plattform-Zugriffsberechtigungen (Gruppen und Rechte) anhand der templateToken-Zeichenfolge sucht und eine neue Tenant-Version erstellt.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionIncludeAccessLevels=true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionIncludeAccessLevels=false</code>	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen


none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionIncludeAccessLevels=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <<Installverz>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging\multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<zzzzzzzzzz>>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Der Parameter user ist falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.5.8 optionUseSharedUniverses

Gibt an, ob Vorlagenberichte und -analysen freigegebene Universen verwenden. In Verbindung mit [sharedUniverseFolder \[Seite 87\]](#) zu verwenden.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionUseSharedUniverses=true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionUseSharedUniverses=false</code>	false

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionUseSharedUniverses=true
```



## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>


Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.5.9 optionUseSharedConnections

Gibt an, ob Vorlagenberichte und Analysen freigegebene Verbindungen verwenden. In Verbindung mit [sharedConnectionFolder \[Seite 90\]](#) zu verwenden.

 **Hinweis**

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Vorlagenunterstützungsoptionen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

true

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Boolesch	<code>optionUseSharedConnections =true</code>	true oder keine Angabe ist der Standardwert.
Boolesch	<code>optionUseSharedConnections =false</code>	false

## CMC-Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen


none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
  templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders
#   (see Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group.
#   The latter types are of flat folder structure, meaning all objects of that
#   type reside on the level directly below its root folder. If the type is
#   included, any template objects of that type identified using the template
#   token will be copied.
optionUseSharedConnections=true
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div> <b>Hinweis</b></div> <div>Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.6 Optionen für Vorlagenordner

#### 5.2.2.6.1 templateContentFolder

Eine semikolongetrennte Liste der Ordnerpfade, in der alle Vorlagenordner der obersten Ebene im Repository definiert werden. Vorlagenordner enthalten die Zeichenfolge des Vorlagentokens in ihrem Namen.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für Vorlagenordner

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- <leer>

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	templateContentFolder=tenants/\$tenant\$	
alphanumerischer Name und Dateipfad	templateContentFolder=tenants/ \$tenant\$_reports;tenants/ \$tenant\$_programs/public	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
#
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each
#   corresponding template type
#
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under
#   the root folder
```

```
#
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
#   structure along with
#   documents contained in the folder subtree
#
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
#   name
#
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
#
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
#   public/ABC/reports for
#   tenant ABC along with all the content in the folder
#
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
#   it, they will have to
#   be escaped using '\\'
#
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
#
# - e.g if your folder is named "my:specialtest/folder\\", you will have to
#   specify it as
#   "my\\;specialtest\\/folder\\\\"
## (Optional) Document folder template
templateContentFolder=tenants/$tenant$_reports;tenants/$tenant$_programs/public
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[Hinzufügen von öffentlichen Ordnern zur Tenant-Vorlage \[Seite 17\]](#)

### 5.2.2.6.2 templateUniverseFolder

Den Ordnerpfad auf den Pfad setzen, in dem sich Ihre Universumsvorlagen befinden. Beispiel:

`$TemplateToken$_unshared`

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für Vorlagenordner

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- `<leer>`

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateUniverseFolder=tenants/\$tenant\$</code>	
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateUniverseFolder=tenants/\$tenant\$_univers;tenants/\$tenant\$_universe/public</code>	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
#
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each
#   corresponding template type
#
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under
#   the root folder
#
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
structure along with
#   documents contained in the folder subtree
#
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
name
#
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
#
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
public/ABC/reports for
#   tenant ABC along with all the content in the folder
#
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
it, they will have to
#   be escaped using '\\'
#
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
#
# - e.g if your folder is named "my:specialtest/folder\\", you will have to
specify it as
#   "my\\;specialtest\\/folder\\\\"
## (Optional) Universe folder template
templateUniverseFolder=tenants/$tenant$
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei,	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt

Fehler	Ursache	Aktion
Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Fehler bei häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.6.3 templateConnectionFolder

Den Ordnerpfad auf den Pfad setzen, in dem sich Ihre Universumsvorlagen befinden. Beispiel:  
\$TemplateToken\$\_unshared

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für Vorlagenordner

## Erforderliche Einstellung?

Nein



## Standardeinstellung

- `<leer>`

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateConnectionFolder=tenants/\$tenant\$</code>	
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateConnectionFolder=tenants/\$tenant\$_connections;tenants/\$tenant\$_connections/public</code>	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
#
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each
#   corresponding template type
#
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under
#   the root folder
#
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
structure along with
#   documents contained in the folder subtree
#
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
name
#
```

```
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
#
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
public/ABC/reports for
#   tenant ABC along with all the content in the folder
#
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
it, they will have to
#   be escaped using '\\'
#
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
#
# - e.g if your folder is named "my;specialtest/folder\\", you will have to
specify it as
#   "my\\;specialtest\\/folder\\\\"
## (Optional) Connection folder template
templateConnectionFolder=tenants/$tenant$
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2.6.4 templateCategoryFolder

Auf den Ordnerpfad setzen, in dem sich Ihre Kategorievorlagen befinden. Beispiel:  
`$TemplateToken$_unshared`

### Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für Vorlagenordner

### Erforderliche Einstellung?

Nein

### Standardeinstellung

- `<leer>`

### Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateCategoryFolder=tenants/\$tenant\$</code>	
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>templateCategoryFolder=tenants/\$tenant\$_category;tenants/\$tenant\$_category/public</code>	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

### In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

### Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
#
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each
#   corresponding template type
#
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under
#   the root folder
#
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
structure along with
#   documents contained in the folder subtree
#
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
name
#
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
#
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
public/ABC/reports for
#   tenant ABC along with all the content in the folder
#
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
it, they will have to
#   be escaped using '\\'
#
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
#
# - e.g if your folder is named "my:specialtest/folder\", you will have to
specify it as
#   "my\\;specialtest\\/folder\\"
## (Optional) Category folder template
templateCategoryFolder=$tenant$
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".


Fehler	Ursache	Aktion
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.2.6.5 templateEventFolder

Auf den Ordnerpfad setzen, in dem sich Ihre Ereignisvorlagen befinden. Beispiel:  
`$TemplateToken$_unshared`

 **Hinweis**

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für Vorlagenordner

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- <leer>

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	templateEventFolder=tenants/\$tenant\$	
alphanumerischer Name und Dateipfad	templateEventFolder=/Custom Events/\$tenant\$;/System Events/\$tenant\$_system	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none


## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
#
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each
#   corresponding template type
#
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under
#   the root folder
#
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
structure along with
#   documents contained in the folder subtree
#
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
name
#
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
#
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
public/ABC/reports for
#   tenant ABC along with all the content in the folder
#
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
it, they will have to
#   be escaped using '\\'
#
```

```
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
#
# - e.g if your folder is named "my:specialtest/folder\", you will have to
specify it as
# "my\\;specialtest\\/folder\\\\"
## (Optional) Event folder template
templateEventFolder=/Custom Events/$tenant$/System Events/$tenant$_system
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div>  <b>Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt. </div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2.7 Optionen für freigegebene Objekte

### 5.2.2.7.1 sharedUniverseFolder

Universen in diesem Ordner werden von mehreren Tenants gemeinsam genutzt.

Wenn ein gemeinsam genutztes (freigegebenes) Universum Einschränkungsvorlagen (Überlastung) enthält, müssen diese Vorlagen für jeden Tenant, der das freigegebene Universum verwendet, dupliziert werden. In Verbindung mit `optionUseSharedUniverses [Seite 71]=true` zu nutzen.

## Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für gemeinsame Objekte

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- `<leer>`

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>sharedUniverseFolder=tenants/Test Shared Universe</code>	
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>sharedUniverseFolder=tenants/Test Shared Universe1;tenants/Test Shared Universe2</code>	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none



## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Shared Universe folder - Universes in this folder are shared by
multiple tenants
# - If a shared Universe contains restriction (overload) templates, these
templates
# need to be duplicated for each tenant that uses the shared Universe
sharedUniverseFolder=tenants/Test Shared Universe
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div><b>Hinweis</b> Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.2.7.2 sharedConnectionFolder

Von mehreren Tenants gemeinsam genutzte Verbindungen. Eine semikolongetrennte Liste der Verbindungsordnerpfade, in denen sich freigegebene Verbindungen befinden. In Verbindung mit `optionUseSharedConnections [Seite 73]=true` zu nutzen.

### Kategorie

Konfiguration der Tenant-Einführung/-Bereitstellung > Optionen für gemeinsame Objekte

### Erforderliche Einstellung?

Nein

### Einschränkungen

Windows-Active-Directory-Einzelanmeldungskonten werden nicht unterstützt.

### Standardeinstellung

- `<leer>` oder Rautetaste # verwenden, um Zeichenfolge auszukommentieren.

### Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>sharedConnectionFolder=tenants/Test Shared Universe</code>	
alphanumerischer Name und Dateipfad	<code>sharedConnectionFolder=tenants/Test Shared Universe1;tenants/Test Shared Universe2</code>	Die Werte werden durch Semikolons ";" getrennt

## In der CMC verfügbare Benutzerschnittstelle

Nein

## Protokolldatei-Erfolgsmeldungen

none

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) Shared Connection folder - Connections in this folder are shared by
multiple tenants
sharedConnectionFolder=tenants/Test Shared Connections
```

## Mögliche Fehler und Warnungen

Speicherort des Fehlerprotokolls: <INSTALLVERZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\Logging\multitenancymanager<jjjj><mm><tt><zzzzzzzz>.csv>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Konfiguration des Parameters "<Konfig_Option>" in der Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Parsen von <Konfig_Option>.	Der für <Konfig_Option> bereitgestellte Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (tenant_template_def.properties), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <Konfig_Option> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <Konfig_Option> ist der Name der Option, z.B. "templateContentFolder".
<div><b>ⓘ Hinweis</b> Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine .csv-Protokolldatei erstellt.</div>		
Fehler bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools.	Allgemeine Fehlermeldung.	Lesen Sie nachfolgende Fehler oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung.
Das Plug-In <secEnterprise_junk> ist im CMS nicht vorhanden (FWM 02017). (FWB 00008)	Parameter user falsch.	Geben Sie den richtigen Benutzernamen ein.

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.3 Optionen für die (Datenbank)-Typspezifische Konfiguration

#### 5.2.3.1 Crystal-Reports-2011-Datenbankverbindungen

Verwenden Sie für SAP Crystal Reports 2011 `crystalreport.templatedb<n>` und `crystalreport.tenantdb<n>` zur Eingabe der DSN-Informationen (Datenquellenname) für die Vorlage und den neuen Tenant.

Falls Sie über mehrere Vorlagenverbindungsobjekte verfügen, fügen Sie zusätzliche `crystalreport.templatedb<n>`- und `crystalreport.tenantdb<n>`-Optionen hinzu. Beispiel: `ccis.dataconnection.dbcredentials2`, `ccis.dataconnection.dbcredentials3`, ... `ccis.dataconnection.dbcredentials<n>`

Die DSN-Werte sind semikolongetrennt und werden wie folgt formatiert:

```
<database server>;  
<database name>;  
<data source type>;  
<network layer>;  
<username>;  
<password>
```

#### ⓘ Hinweis

Um die richtigen Werte für `<Datenbankserver>;<Datenbankname>` zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht in der CMC und wählen Datenbankkonfiguration. Die Felder "Server" und "Datenbank" können in die Tenant-Konfigurationsdatei kopiert werden.

### Vorlagen- und Tenant-Datenbanktabellen-Präfixe

Unterstützung für die Zuordnung von Datenbanktabellen-Präfixen bieten `crystalreport.templatetableprefixes<n>` und `crystalreport.tenantttableprefixes<n>` durch Auflistung von durch Semikolons getrennte Tabellenpräfixe für jeden Tabellennamen.

Sie können zusätzliche Vorlagen und ihre neuen Tenant-Einstellungen durch Hinzufügen der Optionspaare `crystalreport.templatetableprefixes<n>` und `crystalreport.tenantttableprefixes<n>` zur Tenant-Konfigurationsdatei angeben. Beispiel: `crystalreport.templatetableprefixes2` und `crystalreport.tenantttableprefixes2`.

## Kategorie

Optionen für die datenbanktypspezifische Konfiguration

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Syntax für DSN

```
crystalreport.templatedb<n>=<template_CCIS.CONN_CUID>;<DATASOURCE>;<DATABASE>;<USER>;<PASSWORD>
```

```
crystalreport.tenantdb<n>=<template_CCIS.CONN_CUID>;<DATASOURCE>;<DATABASE>;<USER>;<PASSWORD>
```

## Syntax für Tabellenpräfixe

```
crystalreport.templateprefixes<n>=<template_table_prefix_a>;<template_table_prefix_b>
```

```
crystalreport.tenanttableprefixes<n>=<tenant_table_prefix_a>;<tenant_table_prefix_b>
```

## Standardeinstellung

- Keine

## Beispiele

Typ	Beispiel	Hinweis
Alphanumerisch	<pre>crystalreport.templatedb&lt;n&gt;=templateserver;templatedbname;odbc;administrator;password</pre>	Die Werte werden durch Semikolons (;) getrennt

Typ	Beispiel	Hinweis
Alphanumerisch	crystalreport.templatedb1= ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ;te nantDBN;tenantDB;userABC;P assword123	<###> 1  <template_CCIS.CONN_CUID> ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ  <DATASOURCE>tenantDBN  <USER>userABC  <PASSWORD>Password123
Alphanumerisch	crystalreport.templatetabl eprefixes<n>;<template_tab le_prefix_a>;<template_tab le_prefix_b>;	Die Werte werden durch Semikolons (;) getrennt. Fügen Sie ein Semikolon für leere Tabellenübereinstimmungen ein.
	crystalreport.templatetabl eprefixes1=templateprefixa ;templateprefixb;	templateprefixa wird einer leeren Zeichenfolge in crystalreport.tenanttablep refixes1 zugeordnet.
	crystalreport.tenanttablep refixes1=;templateprefixb; templateprefixc;	Der erste Tabelleneintrag ist leer, der von crystalreport.templatetabl eprefixes1 durch templateprefixa verglichen wird. Der letzte Eintrag templateprefixc wird von einer Leerzeile von crystalreport.templatetabl eprefixes1 abgebildet.

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
#####
# Type specific configuration
#####
# (Optional) CrystalReport Database connection info for the tenant
#
# - Replaces template database connection info with tenant database connection
# info.
# Can be overridden by command-line option
# - Replaces template database table prefix with tenant database table prefix.
# Can be overridden by command-line option
#
# [CR2011 Direct to Database]
# Syntax:
#     crystalreport.templatedb<n>= <template_server_name>;
#                                     <template_database_name>;
#                                     <template_server_type>;
#                                     <template_user_name>;
```

```

#                                     <template_password>
#
#      crystalreport.tenantdb<n>=      <tenant_server_name>;
#                                     <tenant_database_name>;
#                                     <tenant_server_type>;
#                                     <tenant_user_name>;
#                                     <tenant_password>
#
#      (Optional when no prefix change)
#      crystalreport.templateprefixes<n>= <template_table_prefix_a>;
#                                     <template_table_prefix_b>
#
#      (Optional when no prefix change)
#      crystalreport.tenanttableprefixes<n>= <tenant_table_prefix_a>;
#                                     <tenant_table_prefix_b>
#
# - <n> is the nth database connection that needs to be updated.
# - When multiple database connections need to be updated, use templatedb1,
templatedb2, templatedb3...
# They must be paired with tenantdb1, tenantdb2, tenantdb3...
# - Corresponding nth templateprefixes and tenanttableprefixes represent
the table prefix mapping
# that needs update for this connection.
# - templateprefixes<n> and tenanttableprefixes<n> are semicolon
separated and must always end
# with a semicolon, in case the last one is actually an empty string
#
# The valid database server types include:
#      odbc
#      oracle
#      db2
#      sybase
#      informix
#      crdb_xml
#
# Example:
#      crystalreport.templatedb1=      templateserver;
#                                     templatedbname;
#                                     odbc;
#                                     administrator;
#                                     password
#
#      crystalreport.tenantdb1=      tenantserver;
#                                     tenantdbname;
#                                     odbc;
#                                     administrator;
#                                     mypassword
#
#      crystalreport.templateprefixes1= templateprefixa;
#                                     templateprefixb;
#                                     ;
#
#      crystalreport.tenanttableprefixes1= ;
#                                     tenantprefixb;
#                                     tenantprefixc;
#
# The above example shows that for report logon database number 1,
# templateprefixa maps to the empty string, templateprefixb maps to the
tenantprefixb,
# and the empty string maps to tenantprefixc
#
#crystalreport.templatedb1=
#crystalreport.tenantdb1=
#crystalreport.templateprefixes1=
#crystalreport.tenanttableprefixes1=

```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.3.2 Von Crystal Reports für Enterprise verwaltete Datenbankverbindungen

Für SAP Crystal Reports für Enterprise, werden die DSN-Details (Datenquellenname) des Vorlagenverbindungsobjekts für jeden Tenant repliziert. Beispiel:  
<CUID>; <Datenquellenname>; <Datenbankname>; <Benutzername>; <Kennwort>

CUID ist die CUID eines Vorlagenverbindungsobjekts, während die DSN-Informationen das vorgesehene, auf Basis der Vorlage neu zu erstellende Verbindungsobjekt für den Tenant enthalten.

Wenn Sie über mehrere Vorlagenverbindungsobjekte verfügen, fügen Sie zusätzliche `ccis.dataconnection.dbcredentials`-Optionen hinzu.  
Beispiel: `ccis.dataconnection.dbcredentials2, ccis.dataconnection.dbcredentials3, ... ccis.dataconnection.dbcredentials<n>`

## Kategorie

Optionen für die datenbanktypspezifische Konfiguration

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- Keine



## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Alphanumerisch	crystalreport.ccis.dataconnection.template <b>db</b> 1=ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ	
Alphanumerisch	crystalreport.ccis.dataconnection.template <b>table</b> prefixes1=templateprefixa;templateprefixb;;	
Alphanumerisch	crystalreport.ccis.dataconnection.tenant <b>table</b> prefixes1=tenantprefixb;tenantprefixc;	

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# [(Optional) CR for Enterprise Managed Direct to Database]
# These options are only necessary when table prefix update is needed.
# Syntax:
#     crystalreport.ccis.dataconnection.templatedb<n>=
<template_connection_cuid_a>
#     crystalreport.ccis.dataconnection.templatetableprefixes<n>=
<template_table_prefix_a>;
#
<template_table_prefix_b>
#
#     crystalreport.ccis.dataconnection.tenanttableprefixes<n>=
<tenant_table_prefix_a>;
#
<tenant_table_prefix_b>
#
# - Each ccis.dataconnection.templatedb specifies one CUID for a template CCIS
dataconnection
# used in reports that needs to be updated to its tenant counterpart.
# - templatetableprefixes<n> and tenanttableprefixes<n> are semicolon
separated and must always
# end with a semicolon, in case the last one is actually an empty string
#
# Note that the actual database information such as server name,
# database name, etc. should be updated through the
# corresponding CCIS.DataConnection database connection parameter.
#
# Example:
#     crystalreport.ccis.dataconnection.templatedb1=
ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ
#     crystalreport.ccis.dataconnection.templatetableprefixes1=
templateprefixa;templateprefixb;;
#     crystalreport.ccis.dataconnection.tenanttableprefixes1=      ;
#                                                                    tenantprefixb;
#                                                                    tenantprefixc;
#
```

```
#crystalreport.ccis.dataconnection.templateTbl=  
#crystalreport.ccis.dataconnection.templateTablePrefixes1=  
#crystalreport.ccis.dataconnection.tenantTablePrefixes1=
```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

### 5.2.3.3 CCIS.DataConnection-Datenbankverbindungen

Die Datenquellendetails (DSN) des für jeden Tenant zu replizierenden Vorlagenverbindungsobjekts. Beispiel:  
<CUID>;<Datenquellename>;<Datenbankname>;<Benutzername>;<Kennwort>

CUID ist die CUID eines Vorlagenverbindungsobjekts, während die DSN-Informationen das vorgesehene, auf Basis der Vorlage neu zu erstellende Verbindungsobjekt für den Tenant enthalten.

Die Einstellungen <Datenquellename>;<Datenbankname> für JDBC- und OLEDB-Verbindungen beziehen sich auf Folgendes:

- JDBC-Oracle: <Rechnername:Port>;<TNS-Dienstname>
- Alle anderen JDBC-Quellen: <Rechnername:Port>;<Datenbankname>
- OLEDB: <Rechnername>;<Datenbankname>

Wenn Sie über mehrere Vorlagenverbindungsobjekte verfügen, fügen Sie zusätzliche `ccis.dataconnection.dbcredentials`-Optionen hinzu.

Beispiel: `ccis.dataconnection.dbcredentials2, ccis.dataconnection.dbcredentials3, ... ccis.dataconnection.dbcredentials<n>`

## Kategorie

Datenbanktypspezifische Konfigurationen

## Erforderliche Einstellung?

Nein

## Standardeinstellung

- Keine

## Beispiel

Typ	Beispiel	Hinweis
Alphanumerisch	<code>#ccis.dataconnection.dbcredentials1=</code>	Auskommentiert
Alphanumerisch	<code>ccis.dataconnection.dbcredentials1=ARiyILQC6h5Ogwf8V olZzqQ;tenantDBN;tenantDB; userABC;Password123</code>	Eindeutige Datenbank- Verbindungszeichenfolge

## Kommentar in der Eigenschaftendatei

```
# (Optional) CCIS.DataConnection database connection parameter
# - Updates the specified template CCIS connection with the provided database
information
# - Please refer to the Tenant Provisioning Tool User Guide for more details
#
# Syntax:
#
ccis.dataconnection.dbcredentials<###>=<template_CCIS.CONN_CUID>;<DATASOURCE>;<DA
TBASE>;<USER>;<PASSWORD>
#
#   <###>                = (String)(required) uniquely identify the
connection db setting
#   <template_CCIS.CONN_CUID> = (String)(required) CUID of the template CCIS
Connection object
#   <DATASOURCE>          = (String)(required) name of the data source
#   <DATABASE>            = (String)(required depending on datasource) name
of the database
#   <USER>                 = (String)(required) user id for the database
#   <PASSWORD>            = (String)(required) password for the supplied
database user id.
#                               Leave empty if the password
is blank.
#
# Example:
#
ccis.dataconnection.dbcredentials1=ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ;tenantDBN;tenantDB;use
rABC;Password123
#
# (uncomment the following and configure)
#ccis.dataconnection.dbcredentials1=
```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 5.2.4 tenant\_template\_def.properties

Dies ist eine Kopie der Tenant-Eigenschaftendatei `tenant_template_def.properties` wie sie in einer neuen BI-Plattform-Installation angezeigt wird.

```
#
# Tenant Template Definition Properties File
#
# Note:
#   - All the default template tokens used in this properties file are just
#     examples and can be replaced with other strings
#   - All configurations can be overwritten by command line options of the tool
#
#####
# Mandatory configuration
#####
# (Mandatory) Name of the tenant being added.
# - Tenant specific info, overridden by command-line option
tenantName=ABC
# (Mandatory) Template token identifier used for tenant name replacing
# - Can be any format but need to clearly identify the templates so that any
#   regular objects not intended as templates
# should not have the token embedded in their names.
# - E.g. User group template /$tenant$_users/ for tenant ABC will become /
#   ABC_users/
templateToken=$tenant$
# (Mandatory) Logon information
cms=
auth=secEnterprise
user=administrator
# (Optional) Password will be prompted on CLI if not entered here.
pwd=
# (Optional) Review configuration errors/warnings, if any, before proceeding to
# the actual MTM operation.
# - true: (default) review the configuration errors and warnings the tool found
#   before giving instruction on how to proceed
# - false: the tool will not prompt the user for review, instead it will display
#   the errors/warnings and ignore them
reviewBeforeProceed=true
#####
# Optional on-boarding/provisioning configuration
#####
# (Optional) Number of concurrent users allowed for the tenant being added.
# Defaults to -1 meaning unlimited in which
# case the number of concurrent users for this tenant will only be limited by
# what the BOE license key allows
# for the entire system. When not specified, this option will be set to
# default during the tenant's first on-board,
# or unchanged during tenant's provisioning.
# - Tenant specific info
tenantConcurrentUserLimit=100
# (Optional) Status log location - directory path for the status log file
# - The tenant name and timestamp (?) will be used to construct the log file name
# - Default status log goes to the logging directory in the BOE install,
#   typically c:\program files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
#   Enterprise XI 4.0\logging
statusLog=
# (Optional) Rollback option
# - true: rollback if one of the infoobjects fail to commit
# - false: keep going, and log the failures
# - default is true
abortANDRollback=true
# (Optional) security import options
# 0: merge mode, or access control element level overwrite. Template security
# info will be copied onto tenant's existing security info
```

```

# 1: (default) per principal overwrite mode, or principal level overwrite.
Template security info will overwrite tenant's security info on those assigned
principals.
# 2: overwrite mode, or object level overwrite. Template security info will
overwrite tenant's existing security info
# 3: ignore mode. Template security info will not be copied over to the tenant
optionImportSecMode=1
# (Optional) enable template support options
# - All options listed below are optional. Document(Content) and User Group
templates are mandatory.
# - If any of the listed options is not specified, the default will be false.
# - Each supported type has a configuration entry for template folders (see
Template Folders) except Access Level, Profile, and User Group. The latter
types are of flat folder structure, meaning all objects of that type reside on
the level directly below its root folder. If the type is included, any template
objects of that type identified using the template token will be copied.
optionIncludeUniverses=true
optionIncludeSets=true
optionIncludeConnections=true
optionIncludeCategories=true
optionIncludeProfiles=true
optionIncludeEvents=true
optionIncludeAccessLevels=true
optionUseSharedUniverses=true
optionUseSharedConnections=true
# Template Folders - folder structures defining the location of each type of
template objects
# - The folder structure should be specified with respect to the root folder of
each corresponding template type
# - The starting location of the tenant folder doesn't need to be at the top
most level under the root folder
# - Sub folders in the template folder will be mapped in tenant folder tree
structure along with documents contained in the folder subtree
# - The string substitution can be at any level and be substring of the folder
name
# - Multiple template folders can be defined for each type of object
# - e.g /$tenant$/ and /public/$tenant$/reports will be mapped to /ABC/ and /
public/ABC/reports for tenant ABC along with all the content in the folder
# - If folder name happen to have the following characters ('\\', '/', ';') in
it, they will have to be escaped using '\\'
# - and because this is a java source file, we have to escape '\\' again
# - e.g if your folder is named "my\specialtest\folder\", you will have to
specify it as "my\\;specialtest\\folder\\"
## (Optional) Document folder template
templateContentFolder=tenants/$tenant$_reports;tenants/$tenant$_programs/public
## (Optional) Universe folder template
templateUniverseFolder=tenants/$tenant$
## (Optional) Universe folder template
templateSetsFolder=tenants/$tenant$
## (Optional) Connection folder template
templateConnectionFolder=tenants/$tenant$
## (Optional) Category folder template
templateCategoryFolder=$tenant$
## (Optional) Event folder template
templateEventFolder=/Custom Events/$tenant$;/System Events/$tenant$_system
# (Optional) Shared Universe folder - Universes in this folder are shared by
multiple tenants
# - If a shared Universe contains restriction (overload) templates, these
templates
#   need to be duplicated for each tenant that uses the shared Universe
sharedUniverseFolder=tenants/Test Shared Universe
# (Optional) Shared Connection folder - Connections in this folder are shared by
multiple tenants
sharedConnectionFolder=tenants/Test Shared Connections
#####
# Type specific configuration
#####
# (Optional) CrystalReport Database connection info for the tenant

```

```

#
# - Replaces template database connection info with tenant database connection
# info. Can be overridden by command-line option
# - Replaces template database table prefix with tenant database table prefix.
# Can be overridden by command-line option
#
# [CR2011 Direct to Database]
# Syntax:
#
crystalreport.template<n>=<template_server_name>;<template_database_name>;<temp
late_server_type>;<template_user_name>;<template_password>
#
crystalreport.tenantdb<n>=<tenant_server_name>;<tenant_database_name>;<tenant_ser
ver_type>;<tenant_user_name>;<tenant_password>
#
# (Optional when no prefix change)
crystalreport.template<n>=<template_table_prefix_a>;<template_table_
prefix_b>
#
# (Optional when no prefix change)
crystalreport.tenant<n>=<tenant_table_prefix_a>;<tenant_table_prefix
_b>
#
# - <n> is the nth database connection that needs to be updated.
# - When multiple database connections need to be updated, use templatedb1,
templatedb2, templatedb3... They must be paired with tenantdb1, tenantdb2,
tenantdb3...
# - Corresponding nth template<n> and tenant<n> represent
the table prefix mapping that needs update for this connection.
# - template<n> and tenant<n> are semicolon
separated and must always end with a semicolon, in case the last one is actually
an empty string
#
# The valid database server types include:
#
# odbc
# oracle
# db2
# sybase
# informix
# crdb_xml
#
# Example:
#
crystalreport.template1=templateserver;templatedbname;odbc;administrator;passwo
rd
#
crystalreport.tenant1=tenantserver;tenantdbname;odbc;administrator;mypassword
#
crystalreport.template1=templateprefixa;templateprefixb;;
crystalreport.tenant1=;tenantprefixb;tenantprefixc;
#
# The above example shows that for report logon database number 1,
templateprefixa maps to the empty string, templateprefixb maps to the
tenantprefixb, and the empty string maps to tenantprefixc
#
#crystalreport.template1=
#crystalreport.tenant1=
#crystalreport.template1=
#crystalreport.tenant1=
# [(Optional) CR for Enterprise Managed Direct to Database]
# These options are only necessary when table prefix update is needed.
# Syntax:
#
crystalreport.ccis.dataconnection.template<n>=<template_connection_cuid_a>
#
crystalreport.ccis.dataconnection.template<n>=<template_table_prefix
_a>;<template_table_prefix_b>
#
crystalreport.ccis.dataconnection.tenant<n>=<tenant_table_prefix_a>;
<tenant_table_prefix_b>
#

```

```

# - Each ccis.dataconnection.template db specifies one CUID for a template
CCIS dataconnection used in reports that needs to be updated to its tenant
counterpart.
# - templatetableprefixes<n> and tenanttableprefixes<n> are semicolon
separated and must always end with a semicolon, in case the last one is actually
an empty string
#
# Note that the actual database information such as server name, database
name, etc. should be updated through the
# corresponding CCIS.DataConnection database connection parameter.
#
# Example:
# crystalreport.ccis.dataconnection.template db1=ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ
#
crystalreport.ccis.dataconnection.template tableprefixes1=template prefixa;template
prefixb;;
#
crystalreport.ccis.dataconnection.tenant tableprefixes1=;tenant prefixb;tenant pref
ixc;
#
#crystalreport.ccis.dataconnection.template db1=
#crystalreport.ccis.dataconnection.template tableprefixes1=
#crystalreport.ccis.dataconnection.tenant tableprefixes1=
# (Optional) CCIS.DataConnection database connection parameter
# - Updates the specified template CCIS connection with the provided database
information
# - Please refer to the Tenant Provisioning Tool User Guide for more details
#
# Syntax:
#
ccis.dataconnection.dbcredentials<###>=<template_CCIS.CONN_CUID>;<DATASOURCE>;<DA
TABASE>;<USER>;<PASSWORD>
#
# <###> = (String)(required) uniquely identify the connection db setting
# <template_CCIS.CONN_CUID> = (String)(required) CUID of the template CCIS
Connection object
# <DATASOURCE> = (String)(required) name of the data source
# <DATABASE> = (String)(required depending on datasource) name of the database
# <USER> = (String)(required) user id for the database
# <PASSWORD> = (String)(required) password for the supplied database user id.
Leave empty if the password is blank.
#
# Example:
#
ccis.dataconnection.dbcredentials1=ARiyILQC6h5Ogwf8VolZzqQ;tenantDBN;tenantDB;use
rABC;Password123
#
# (uncomment the following and configure)
#ccis.dataconnection.dbcredentials1=

```

## Weitere Informationen

[cms \[Seite 41\]](#)

## 6 Verwalten von Tenants in der CMC

Nach der Konfiguration in der Datei `tenant_template_def.properties` und Ausführung des Multitenancy-Management-Tools zum Erstellen von Tenants, können Sie die Tenants in der Central Management Console (CMC) verwalten.

Wechseln Sie zum Verwaltungsbereich [Multitenancy](#) der CMC, um Tenants zu verwalten. Sie können die folgenden Aufgaben durchführen:

- Tenant-Eigenschaften festlegen, wie z.B. die maximale Anzahl an Zugriffslizenzbenutzern usw.
- Benutzer- und Gruppenzuordnungen für einen Tenant anzeigen
- Einem Tenant eine Benutzergruppe hinzufügen oder von diesem entfernen
- Einen Tenant löschen

Weitere Informationen über die Datei `tenant_template_def.properties` finden Sie in der „Tenant definition configuration file reference“.

1. [Festlegen von Tenant-Eigenschaften \[Seite 104\]](#)
2. [Zuweisen von Zugriffsrechten zu einer Tenant-Benutzergruppe \[Seite 106\]](#)
3. [Löschen von Tenants \[Seite 109\]](#)

### 6.1 Festlegen von Tenant-Eigenschaften

In der Central Management Console (CMC) können Sie die folgenden Eigenschaften festlegen, ohne die Tenant-Eigenschaftendatei zu ändern:

- Tenant-Name
- Beschreibung
- Schlüsselwörter
- Zugriffslizenzbenutzer

Die folgenden schreibgeschützten Tenant-Eigenschaften können nicht in der CMC bearbeitet werden:

- ID
- CUID
- Erstellungsdatum
- Datum der letzten Änderung

Detaillierte Informationen über jede Eigenschaft in der Datei finden Sie in der „Tenant definition configuration file reference“.



## → Tipp



Sie können einen Tenant auswählen und in der Symbolleiste auf [Eigenschaften](#) klicken, um direkt zum Dialogfeld [Eigenschaften](#) zu wechseln.

Übergeordnetes Thema: [Verwalten von Tenants in der CMC \[Seite 104\]](#)

Nächste Aufgabe: [Zuweisen von Zugriffsrechten zu einer Tenant-Benutzergruppe \[Seite 106\]](#)

## 6.1.1 Ändern des Tenant-Namens

1. Wählen Sie in der Central Management Console (CMC) den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant.  
Das Dialogfeld [Eigenschaften](#) des Tenants wird angezeigt.
3. Geben Sie in das Feld [Tenant-Name](#) einen neuen Namen für den Tenant ein.
4. Klicken Sie auf [Speichern und schließen](#).  
Der von Ihnen eingegebene Name wird für den Tenant angezeigt.

## 6.1.2 Ändern der Beschreibung des Tenants

1. Wählen Sie in der Central Management Console (CMC) den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant.  
Das Dialogfeld [Eigenschaften](#) des Tenants wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld [Beschreibung](#) eine Beschreibung des Tenants ein.
4. Klicken Sie auf [Speichern und schließen](#).  
Die eingegebene Beschreibung wird für den Tenant angezeigt.

## 6.1.3 Ändern der Schlüsselwörter des Tenants

1. Wählen Sie in der Central Management Console (CMC) den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant.  
Das Dialogfeld [Eigenschaften](#) des Tenants wird angezeigt.
3. Geben Sie im Feld [Schlüsselwörter](#) die Schlüsselwörter des Tenants ein.
4. Klicken Sie auf [Speichern und schließen](#).  
Die eingegebenen Schlüsselwörter werden für den Tenant angezeigt.

## 6.1.4 Ändern der Anzahl der Zugriffslizenzbenutzer für einen Tenant

1. Wählen Sie in der Central Management Console (CMC) den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant.  
Das Dialogfeld [Eigenschaften](#) des Tenants wird angezeigt.
3. Wählen Sie unter [Zugriffslizenzbenutzer](#) die maximale Anzahl an Zugriffslizenzbenutzern aus, die sich für diesen Tenant an der CMC anmelden können:
  - Um die maximale Anzahl an Benutzern für diesen Tenant anzuzeigen, die sich an der CMC anmelden können, wählen Sie [Wert](#), und geben Sie eine Zahl ein.  
Wenn die maximale Anzahl überschritten wird, wird eine Meldung angezeigt und der Benutzer kann sich nicht anmelden.
  - Wenn Sie die Anzahl der Zugriffslizenzbenutzer für diesen Tenant nicht beschränken wollen, wählen Sie [Unbeschränkt](#).
4. Klicken Sie auf [Speichern und schließen](#).  
Die definierten Werte werden unter der Spalte [Zugriffslizenzbenutzer](#) auf der [Multitenancy](#)-Startseite angezeigt.

## 6.2 Zuweisen von Zugriffsrechten zu einer Tenant-Benutzergruppe

Sie können Zugriffsrechte für eine Tenant-Benutzergruppe in der Central Management Console (CMC) festlegen, ohne die Eigenschaftendatei zu ändern.

### → Tipp



Sie können einen Tenant auswählen und in der Symbolleiste auf [Benutzersicherheit](#) klicken, um direkt zum Dialogfeld [Benutzersicherheit](#) zu navigieren.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tenant und wählen [Benutzersicherheit](#).
3. Klicken Sie im Dialogfeld [Benutzersicherheit](#) auf [Prinzipale hinzufügen](#).
4. Verschieben Sie im Dialogfeld [Prinzipale hinzufügen](#) die Tenant-Benutzergruppe, für die Zugriffsrechte festgelegt werden sollen, aus der Liste [Verfügbare Benutzer oder Gruppen](#) in die Liste [Ausgewählte Benutzer oder Gruppen](#).
5. Klicken Sie auf [Sicherheit hinzufügen und zuweisen](#).
6. Wählen Sie im Dialogfeld [Sicherheit zuweisen](#) die Zugriffsrechteebenen aus, die der Tenant-Benutzergruppe gewährt werden sollen.
7. Um die Ordnerübernahme zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen [Vom übergeordneten Ordner übernehmen](#).

Um die Gruppenübernahme zu deaktivieren, heben Sie die Aktivierung des Kontrollkästchens auf.

8. Um die Gruppenübernahme zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen [Von übergeordneter Gruppe übernehmen](#).

Um die Gruppenübernahme zu deaktivieren, heben Sie die Aktivierung des Kontrollkästchens auf.

9. Klicken Sie auf [OK](#) und dann auf [Schließen](#).

Der Benutzergruppe werden die von Ihnen ausgewählten Zugriffsrechte zugewiesen.

**Aufgabenübersicht:** [Verwalten von Tenants in der CMC \[Seite 104\]](#)

**Vorheriges:** [Festlegen von Tenant-Eigenschaften \[Seite 104\]](#)

**Nächste Aufgabe:** [Löschen von Tenants \[Seite 109\]](#)

## 6.2.1 Entfernen von Zugriffsrechten aus einem Tenant

Sie können Zugriffsrechte aus einer Tenant-Benutzergruppe in der Central Management Console (CMC) entfernen, ohne die Eigenschaftendatei zu ändern.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tenant und wählen [Benutzersicherheit](#).
3. Klicken Sie im Dialogfeld [Benutzersicherheit](#) auf [Prinzipale hinzufügen](#).
4. Verschieben Sie im Dialogfeld [Prinzipale hinzufügen](#) die Tenant-Benutzergruppe, aus der Rechte entfernt werden sollen, aus der Liste [Verfügbare Benutzer oder Gruppen](#) in die Liste [Ausgewählte Benutzer oder Gruppen](#).
5. Klicken Sie auf [Sicherheit hinzufügen und zuweisen](#).
6. Klicken Sie im Dialogfeld [Sicherheit zuweisen](#) auf [Zugriff entfernen](#).
7. Klicken Sie auf [OK](#) und dann auf [Schließen](#).


Es wurden alle Zugriffsrechte aus der Tenant-Benutzergruppe entfernt.

## 6.3 Verwalten von Benutzergruppen für einen Tenant

### 6.3.1 Anzeigen von Benutzer- und Gruppenassoziationen für einen Tenant

Sie können Benutzer- und Benutzergruppenassoziationen für einen Tenant in der Central Management Console (CMC) entfernen, ohne die Eigenschaftendatei zu ändern.

#### → Tipp


Sie können einen Tenant auswählen und in der Symbolleiste auf  klicken, um direkt zum Dialogfeld [Benutzergruppen](#) zu navigieren.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant, für den Sie Benutzer- und Gruppenassoziationen anzeigen möchten.
3. Klicken Sie im Dialogfeld [Eigenschaften](#) in der Navigationsliste auf [Benutzergruppen](#).  
Das Dialogfeld [Benutzergruppen](#) wird angezeigt, in dem die diesem Tenant zugehörigen Gruppen aufgeführt werden.

## 6.3.2 Hinzufügen einer Benutzergruppe zu einem Tenant

In der Central Management Console (CMC) können Sie einem Tenant eine Benutzergruppe hinzufügen, ohne die Eigenschaftendatei zu ändern.

#### → Tipp

Sie können einen Tenant auswählen und in der Symbolleiste auf  klicken, um direkt zum Dialogfeld [Gruppen zu Tenant hinzufügen](#) zu wechseln.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tenant, dem die Benutzergruppe hinzugefügt werden soll, und wählen Sie ► [Gruppen zu Tenant hinzufügen](#) ►.
3. Verschieben Sie im Dialogfeld [Gruppen zu Tenant hinzufügen](#) die hinzuzufügende Benutzergruppe von der Liste [Verfügbare Listen](#) in die Liste [Ausgewählte Gruppen](#).
4. Klicken Sie auf [OK](#).

Die Benutzergruppe wird dem Tenant hinzugefügt.

## 6.3.3 Entfernen von Benutzergruppen aus einem Tenant

Sie können eine Benutzergruppe aus einem Tenant in der Central Management Console (CMC) entfernen, ohne die Eigenschaftendatei zu ändern.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#) aus.
2. Doppelklicken Sie auf den Tenant, aus dem Sie eine Benutzergruppe entfernen möchten.
3. Klicken Sie im Dialogfeld [Eigenschaften](#) des Tenants in der Navigationsliste auf [Benutzergruppen](#).
4. Wählen Sie im Dialogfeld [Benutzergruppen](#) die zu entfernende Benutzergruppe aus und klicken auf [Entfernen](#).

Die Benutzergruppe wird aus dem Tenant entfernt.


## 6.4 Löschen von Tenants

Sie können Tenants und alle zugehörigen Objekte in der Central Management Console (CMC) aus dem BI-Repository löschen.

### ⓘ Hinweis

Freigegebene Objekte oder Objekte, für die keine Änderungsberechtigungen gewährt wurden, werden nicht gelöscht.

### → Tipp

Sie können einen Tenant auswählen und in der Symbolleiste auf  klicken, um direkt zum Dialogfeld [Löschen](#) zu navigieren.

1. Wählen Sie in der CMC den Bereich [Multitenancy](#).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tenant und wählen [Löschen](#).
3. Verschieben Sie im Dialogfeld [Löschen](#) den zu löschenden Tenant aus der Liste [Verfügbar](#) in die Liste [Ausgeschlossen](#), und klicken Sie auf [OK](#).
4. Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld erneut auf [OK](#).

Der Tenant wurde aus dem Central-Management-Server-Repository gelöscht.

**Aufgabenübersicht:** [Verwalten von Tenants in der CMC](#) [Seite 104]

**Vorherige Aufgabe:** [Zuweisen von Zugriffsrechten zu einer Tenant-Benutzergruppe](#) [Seite 106]

# 7 Fehlerbehebung

Berücksichtigen Sie folgende optimale Verfahrensweisen bei der Fehlerbehebung.

## Beachten Sie den Rückgabecode

Das Multitenancy-Management-Tool unterstützt einen Rückgabecode (Java-Exit-Status), der von Batch-Dateien oder Shell-Skripten, die das Tool ausführen, erfasst werden kann. Über den Rückgabecode lässt sich der Erfolg (Rückgabecode 0) oder das Fehlschlagen (Rückgabecode 1) ermitteln, nachdem das Tool ausgeführt wurde. Sie können den Rückgabecode beispielsweise wie folgt in der Befehlszeile drucken

- Unix:

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties  
echo "return code is $?"
```

- Windows:

```
java -jar multitenancymanager.jar -configFile tenant_template_def.properties  
echo "return code is %ERRORLEVEL%"
```

Wenn das Tool fehlschlägt, ziehen Sie Protokolldateien zur Fehlerbehebung des spezifischen Fehlers hinzu.

## Prüfen Sie die Toolprotokolldatei (.csv)

Die bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools in der Befehlszeile angezeigten Programm Meldungen werden in einer Protokolldatei gespeichert, die Sie nach Ausführung des Programms prüfen können. Eine Toolprotokolldatei mit dem Namen `multitenancymanager<<jjjj>><<mm>><<tt>><<Uhrzeit>>.csv` wird standardmäßig im folgenden Ordner erstellt:

- Windows: `<<INSTALLVERZ>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\`
- Unix: `<<INSTALLVERZ>>/sap_bobj/logging/`

Über die Option `statusLog` in der Tenant-Konfigurationsdatei können Sie den Speicherort in der Protokolldatei ändern.

## Aktivieren und prüfen Sie die Ablaufprotokolldatei (.glf)

Von den BI-Plattform-Servern und -Anwendungen auf Systemebene generierte Meldungen können verfolgt und in Protokolldateien geschrieben werden. Die Ablaufprotokolldateien enthalten ausführlichere Informationen für die Diagnose von Problemen als die Befehlszeilenausgabe oder die Toolprotokolldatei (.csv).

Aktivieren Sie zur Unterstützung der Diagnose der Probleme die Ablaufverfolgung. Um die Ablaufverfolgung für das Multitenancy-Management-Tool zu konfigurieren, verwenden Sie die Konfigurationsdatei `BO_trace.ini`, um den Typ und die Ausführlichkeit der verfolgten und an die Protokolldatei gesendeten Informationen festzulegen.

Ablaufverfolgungsmeldungen werden in Protokolldateien gesammelt und unter der generischen Protokolldateierweiterung (`.glf`) gespeichert. Der Name der `.glf`-Datei setzt sich aus einer ID in Kurzschrift und einer Zahlenreferenz zusammen, (z.B. `multitenancymanager_trace.000001.glf`). Eine neue Ablaufverfolgungsprotokolldatei wird erstellt, sobald die Protokolldatei eine vorkonfigurierte maximale Größe erreicht. Ablaufverfolgungen für das Multitenancy-Management-Tool werden im folgenden Ordner erstellt:

- Windows: `<<INSTALLVERZ>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\`
- Unix: `<<INSTALLVERZ>>/sap_bobj/enterprise_xi40/logging/`

## Stellen Sie fest, wo der Fehler verursacht wurde

Vom Multitenancy-Management-Tool ausgegebene Fehler sind häufig das Ergebnis falscher Werte in der Tenant-Konfigurationsdatei (`tenant_template_def.properties`) oder von Problemen auf dem Rechner, auf dem `multitenancymanager.jar` ausgeführt wird.

Fehler, die von den BI-Plattform-Servern oder vom Sicherheits-Framework verursacht werden, enthalten einen Fehlercode – eine aus drei Buchstaben bestehende Zeichenfolge, gefolgt von einer fünfstelligen Zahl). Häufiger auftretende Fehlercodes sind `FWB` und `FWM`. Beispiel:

```
Enterprise authentication could not log you on. Please make sure your logon
information is correct. (FWB 00008)
```

Eine Liste möglicher Fehlercodes und möglicher Lösungen finden Sie im Handbuch *Erläuterte Fehlermeldungen für SAP BusinessObjects Business*.

## Weitere Informationen

[Konfigurieren der Ablaufverfolgung für das Multitenancy-Management-Tool \[Seite 131\]](#)

[Fehler des Multitenancy-Management-Tools \[Seite 111\]](#)

## 7.1 Fehler des Multitenancy-Management-Tools

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung häufiger auftretender Fehler, die vom Multitenancy-Management-Tool angezeigt und in der `.csv`-Protokolldatei aufgezeichnet werden.

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Anwendungskonfigurationsdatei, Fehler beim Analysieren von <code>&lt;Konfig_Option&gt;</code> .	Der für <code>&lt;Konfig_Option&gt;</code> angegebene Wert kann nicht vom Multitenancy-Management-Tool verarbeitet werden. Die Ursache dieses Fehlers bilden häufig Pflichtoptionen, die nicht angegeben wurden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei ( <code>tenant_template_def.properties</code> ), und stellen Sie sicher, dass der Wert für <code>&lt;Konfig_Option&gt;</code> korrekt festgelegt wurde. Beispiele finden Sie in der Dokumentation und den Kommentaren in der Konfigurationsdatei. <code>&lt;Konfig_Option&gt;</code> ist der Name der Option, z.B. <code>templateContentFolder</code> . <div> <b>ⓘ Hinweis</b>  Wenn dieser Fehler auftritt, wird keine <code>.csv</code>-Protokolldatei erstellt. </div>
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten.	Eine nicht angegebene Ausnahme ist bei der Ausführung des Multitenancy-Management-Tools aufgetreten.	Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei ( <code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code> ), um weitere Analysen durchzuführen.
Keine übereinstimmenden Objekte gefunden unter Verwendung von Abfrage <code>&lt;Abfrage&gt;</code> .	Mithilfe der angegebenen Vorlagenpfade können keine Vorlagenobjekte abgerufen werden.	Öffnen Sie die Konfigurationsdatei ( <code>tenant_template_def.properties</code> ), und stellen Sie sicher, dass die angegebenen Vorlagenpfade korrekt sind. Überprüfen Sie folgende Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>templateContentFolder</code></li> <li><code>templateUniverseFolder</code></li> <li><code>templateConnectionFolder</code></li> <li><code>templateCategoryFolder</code></li> <li><code>templateEventFolder</code></li> <li><code>sharedUniverseFolder</code></li> <li><code>sharedConnectionFolder</code></li> </ul> <div> <b>ⓘ Hinweis</b>  Für einige Objekttypen sind eventuell keine Vorlagen vorhanden. Es ist sinnvoll, in diesen Fällen die entsprechende Option <code>optionInclude</code> auf <code>false</code> zu setzen. Beispiel:  <code>optionIncludeCategories=false</code>. </div>



Fehler	Ursache	Aktion
Abfragen von Objekten fehlgeschlagen.	Beim Abfragen von Objekten vom Central Management Server (CMS) ist ein Fehler aufgetreten.	<p>Überprüfen Sie, ob Sie eine Verbindung mit dem CMS herstellen können. Wenn keine Verbindung mit dem CMS hergestellt werden kann, überprüfen Sie die <code>.csv</code>-Protokolldatei auf die Objekt-CUIDs, und stellen Sie sicher, dass diese im CMS vorhanden sind.</p> <p>Wenn eine Verbindung mit dem CMS hergestellt werden kann und die Objekte vorhanden sind, überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>
Zuordnen von Vorlagenobjekt(en) zu Tenant-Objekt(en) fehlgeschlagen.	Beim Zuordnen einer Vorlagenobjekts zu einem Tenant-Objekt ist oder beim Abrufen des CMS-Anwendungsobjekts des Multitenancy-Management-Tools ist ein Fehler aufgetreten.	<p>Überprüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Betriebssystembenutzers, der <code>multitenancymanager.jar</code> ausführt, ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass in das Stammverzeichnis geschrieben werden kann.</p> <p>Wenn ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>
Durchführen der Sicherung fehlgeschlagen.	<p>Beim Erstellen einer Sicherung von vorhandenen Tenant-Objekten ist ein Fehler aufgetreten.</p> <p>Dieser Fehler kann auftreten, wenn <code>multitenancymanager.jar</code> ein zweites Mal (oder noch häufiger) für denselben Tenant ausgeführt wird. Da der Tenant bereits vorhanden ist, werden vorhandene Tenant-Objekte von dem Tool lokal in einer BIAR-Datei gesichert. Während dieses Vorgangs kann dann dieser Fehler ausgegeben werden.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Betriebssystembenutzers, der <code>multitenancymanager.jar</code> ausführt, ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass in das Stammverzeichnis geschrieben werden kann.</p> <p>Wenn ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>

Fehler	Ursache	Aktion
Sicherung konnte nicht wiederhergestellt werden.	<p>Beim Wiederherstellen der Sicherung von Tenant-Objekten in ihren Originalzustand ist ein Fehler aufgetreten.</p> <p>Dieser Fehler kann auftreten, wenn <code>multitenancymanager.jar</code> ein zweites Mal (oder häufiger) für denselben Tenant ausgeführt wurde und ein anderer Fehler einen Rollback auslöst (<code>abortANDRollback=true</code>). Beim Rollback von Änderungen versucht das Tool, die ursprünglichen Objekte und Einstellungen eines Tenants aus der lokalen Sicherung wiederherzustellen. Während dieses Vorgangs kann dieser Fehler ausgegeben werden.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Betriebssystembenutzers, der <code>multitenancymanager.jar</code> ausführt, ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass in das Stammverzeichnis geschrieben werden kann.</p> <p>Wenn ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>
Regenerieren der Tenant-Objekte oder Aktualisieren von freigegebenen Objekten fehlgeschlagen.	<p>Beim Aktualisieren von Tenant-Dokumenten mit Tenant-spezifischen Datenquellen ist ein Fehler aufgetreten.</p>	<p>Überprüfen Sie die <code>.csv</code>-Protokolldatei auf einen spezifischeren, vorher ausgegebenen Fehler. Häufig das Ergebnis falscher oder nicht übereinstimmender Konfigurationsdateioptionen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>crystalreport.template&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.templateprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.tenanttableprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.ccis.dataconnection.template&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.ccis.dataconnection.templateprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.ccis.dataconnection.tenanttableprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>ccis.dataconnection.dbcredentials&lt;n&gt;</code></li> </ul> <p>Die CUID und der Name des Berichts oder Dokuments werden aufgezeichnet.</p> <p>Wenn die Einstellungen der Konfigurationsdatei korrekt sind, überprüfen Sie (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>

Fehler	Ursache	Aktion
Laden des Dokument-Regenerierungs-Plugins für den Typ <code>&lt;SI_KIND&gt;</code> fehlgeschlagen.	Beim Laden einer JAR-Datei aus dem Ordner <code>docRefreshPlugins</code> ist ein Fehler aufgetreten. <code>&lt;SI_KIND&gt;</code> verweist auf den Objekttyp, z.B. <code>Webi</code> (Web-Intelligence-Dokumente).	<p>Der Ordner <code>docRefreshPlugins</code> befindet sich standardmäßig unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&lt;INSTALLVERZ&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins\</code></li> <li><code>&lt;INSTALLVERZ&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/apps/multitenancyManager/jars/docRefreshPlugins /</code></li> </ul> <p>Stellen Sie sicher, dass dieser Ordner und alle erforderlichen JAR-Dateien für die Objekttypen vorhanden sind, die Sie importieren oder aktualisieren, etwa <code>ccisdataconnectionRefresh.jar</code>, <code>CrystalReportRefresh.jar</code>, <code>UniverseRefresh.jar</code> und <code>WebiRefresh.jar</code>.</p>
Regenerieren des Dokuments für <code>&lt;Dokumentdetails&gt;</code> fehlgeschlagen.	Beim Aktualisieren eines Tenant-Dokuments mit einer Tenant-spezifischen Datenquelle ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei <code>(multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf)</code> , um weitere Analysen durchzuführen.
Vorbereiten des Tenants für den Import fehlgeschlagen.	Beim Abrufen der in den CMS zu importierenden Objekte eines Tenants ist ein Fehler aufgetreten.	Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei <code>(multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf)</code> , um weitere Analysen durchzuführen.
Fehlende Vorlagen-Datenbankkonfiguration <code>crystalreport.template&lt;n&gt;</code> oder Tenant-Datenbankkonfiguration <code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code> .	Eine Vorlage/Tenant-Zuordnung für Direkt-zu-Daten-Verbindungen für SAP Crystal Reports 2011 fehlt oder wurde nicht korrekt konfiguriert.	<p>Öffnen Sie die Konfigurationsdatei <code>(tenant_template_def.properties)</code>, und stellen Sie sicher, dass jede Option <code>crystalreport.template&lt;n&gt;</code> über eine entsprechende Option <code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code> verfügt.</p> <p>Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei <code>(multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf)</code>, um weitere Analysen durchzuführen.</p>

Fehler	Ursache	Aktion
Ungültige Vorlagen-Datenbankkonfiguration, Fehler beim Analysieren von <code>&lt;Konfig_Option&gt;</code> .	Das Format der Vorlagen-Datenbankkonfiguration für einen SAP-Crystal-Reports-2011-Bericht ist falsch.	<p>Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (<code>tenant_template_def.properties</code>), und stellen Sie sicher, dass alle <code>crystalreport.templatedb&lt;n&gt;</code>-Optionen auf gültige Werte gesetzt sind.</p> <p>Einzelheiten über das Festlegen von Tenant-Optionen für Direkt-zu-Daten-Verbindungen von SAP Crystal Reports 2011 finden Sie unter <a href="#">SAP Crystal Reports 2011 [Seite 21]</a>.</p>
Ungültige Tenant-Datenbankkonfiguration, Fehler beim Analysieren von <code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code> .	Das Format der Tenant-Datenbankkonfiguration für einen SAP-Crystal-Reports-2011-Bericht ist falsch.	<p>Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (<code>tenant_template_def.properties</code>), und stellen Sie sicher, dass alle <code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code>-Optionen auf gültige Werte gesetzt sind.</p> <p>Einzelheiten über das Festlegen von Tenant-Optionen für Direkt-zu-Daten-Verbindungen von SAP Crystal Reports 2011 finden Sie unter <a href="#">SAP Crystal Reports 2011 [Seite 21]</a>.</p>
Ungültiger Datenbank-Servertyp <code>&lt;Datenbank-Servertyp&gt;</code> .	Der angegebene Datenquellentyp ( <code>&lt;Datenbank-Servertyp&gt;</code> ) für eine Direkt-zu-Daten-Verbindung von SAP Crystal Reports 2011 wird nicht unterstützt.	<p>Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (<code>tenant_template_def.properties</code>), und stellen Sie sicher, dass Sie für Vorlagen- und Tenant-Berichte unterstützte Datenquellentypen verwenden. Überprüfen Sie folgende Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>crystalreport.templatedb&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.tenantdb&lt;n&gt;</code></li> </ul> <p>Eine Liste der unterstützten Datenquellentypen finden Sie unter <a href="#">SAP Crystal Reports 2011 [Seite 21]</a>.</p>

Fehler	Ursache	Aktion
Fehlende Übereinstimmung der Tabellenpräfixe für <code>&lt;Vorlagenpräfix&gt;</code> und <code>&lt;Tenant-Präfix&gt;</code> , entweder ist eines der Präfixe nicht vorhanden oder die Anzahl an Präfixen stimmt nicht überein.	Die Anzahl der Vorlagen-Tabellenpräfixe ist nicht gleich der Anzahl der Tenant-Tabellen-Präfixe.	<p>Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (<code>tenant_template_def.properties</code>), und stellen Sie sicher, dass jede Vorlagen-Tabellenpräfixoption eine entsprechende Zuordnung zu einer Tenant-Tabellen-Präfixoption mit der gleichen Anzahl von Präfixen besitzt. Überprüfen Sie folgende Crystal-Reports-Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>crystalreport.templateprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.tenanttableprefixes&lt;n&gt;</code></li> <li><code>crystalreport.ccis.dataconnection.templateprefixes</code></li> <li><code>crystalreport.ccis.dataconnection.tenanttableprefixes</code></li> </ul> <div> <p>→ Tipp</p> <p>Schließen Sie Präfixlisten mit einem Semikolon ab. Mehrere Präfixe werden durch Semikolons getrennt, und die Liste muss mit einem Semikolon enden, um leere Zeichenfolgen ("" ) identifizieren zu können.</p> </div>
Datenbank-Konfiguration ist ungültig, Details finden Sie in den vorherigen Elementen.	Die Datenbankkonfiguration für den Crystal-Reports-Bericht eines Tenants ist ungültig. Der Fehler kann für SAP Crystal Reports 2011 und SAP Crystal Reports für Enterprise auftreten.	<p>Überprüfen Sie die <code>.csv</code>-Protokolldatei auf einen vorher ausgegebenen Datenquellen-Aktualisierungsfehler.</p> <p>Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>
Unerwarteter interner Fehler beim Aktualisieren eines Crystal-Reports-Dokuments.	Beim Aktualisieren eines Berichts von SAP Crystal Reports für Enterprise mit einer Tenant-spezifischen Datenquelle ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.	<p>Überprüfen Sie, ob der Crystal Reports Processing Server aktiviert ist und ausgeführt wird.</p> <p>Wenn der Server ausgeführt wird, überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (<code>multitenancymanager_trace.00000&lt;n&gt;.glf</code>), um weitere Analysen durchzuführen.</p>

Fehler	Ursache	Aktion
Die von der Option <code>&lt;Parametername&gt;</code> angegebene Vorlagenverbindung <code>&lt;Name der Vorlagenverbindung&gt;</code> entspricht keiner importierten Tenant-Verbindung.	Für eine angegebene Vorlagenverbindung wurde keine entsprechende Tenant-Verbindung importiert. Dies könnte auf eine falsch angegebene Vorlagenverbindung, einen fehlenden Verbindungsobjektimport oder eine falsche Konfiguration der Verbindungsimportoption zurückzuführen sein.	Prüfen Sie die Vorlagenverbindungskonfiguration der in der Fehlermeldung angegebenen Option, um sicherzustellen, dass die Vorlagenverbindungs-CUID korrekt ist. Prüfen Sie weiterhin, ob die Importoption <code>&lt;optionIncludeConnections&gt;</code> auf "true" gesetzt ist und ob das angegebene Vorlagenverbindungsobjekt über die Angabe der Option <code>&lt;templateConnectionFolder&gt;</code> korrekt einbezogen wurde.

## 7.1.1 Multitenancy-Fehlermeldungen

Dieser Abschnitt enthält eine Aufstellung gängiger Fehler, die vom Multitenancy-Management-Tool angezeigt und in der .csv-Protokolldatei aufgezeichnet werden.

Fehlercodebereich	Kategorie
MTM 00001 - MTM 00024	Fehler zur Eigenschaftenkonfigurationsdatei
MTM 00101 - MTM 10104	Datenlesefehler
MTM 01001 - MTM 01009	Datenbankkonfigurationsfehler
MTM 02000 - MTM 02002	Benutzergruppen- und Berechtigungsfehler
Multitenancy-Management-Tool	Warnmeldungen

### 7.1.1.1 MTM 00001 - MTM 00013

**7.1.1.1.1** (MTM 00001) Ungültige Anwendungskonfigurationsdatei. Fehler: {0}.  
Siehe Protokolldatei.

#### Ursache

In Zusammenhang mit der Angabe verschiedener Konfigurationsoptionen sind Fehler aufgetreten.

#### Aktion

Stellen Sie anhand der Ausgabe oder Protokolldatei fest, welche Option falsch ist, und korrigieren Sie sie gemäß des Kommentars in der installierten Tenant-Beispiel-Vorlagendefinitionsdatei.

### **7.1.1.1.2** (MTM 00002) Reserviert

#### **Ursache (reserviert für MTM 00002)**

Ursachen-Platzhaltertext.

#### **Aktion**

Aktions-Platzhaltertext.

### **7.1.1.1.3** (MTM 00003) Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten Siehe Protokolldatei.

#### **Ursache**

Eine unerwartete Situation ist eingetreten.

#### **Aktion**

Lesen Sie in der Protokolldatei weitere Details zur Fehlermeldung nach.

### **7.1.1.1.4** (MTM 00004) Reserviert

#### **Ursache**

Ursachen-Platzhaltertext.

#### **Aktion**

Aktions-Platzhaltertext.

### 7.1.1.1.5

(MTM 00005) Keine übereinstimmenden Objekte im Root-Ordner "{1}" in "{2}", angegeben durch die Konfigurationsoption "{3}", mit der Abfrage "{0}" gefunden. Prüfen Sie die angegebenen Vorlagenpfade mithilfe der Konfigurationsoption.

#### Ursache

Mithilfe der angegebenen Vorlagenpfade können keine Vorlagenobjekte abgerufen werden.

#### Aktion

Stellen Sie mit der Konfigurationsoption sicher, dass die angegebenen Vorlagenpfade korrekt sind. Es ist möglich, dass keine Vorlage unter dem angegebenen Root-Ordner verfügbar ist.

### 7.1.1.1.6

(MTM 00006) Fehler bei der Abfrage von Objekt(en) mit Abfrage {0} (siehe Protokolldatei).

#### Ursache

Beim Abfragen von Objekten aus dem CMS oder Objekt-Manager ist ein Fehler aufgetreten.

#### Aktion

Lesen Sie in der Protokolldatei weitere Details zur Ursache nach. Prüfen Sie, ob die Abfragesyntax korrekt, der CMS verfügbar und das Objekt zugänglich ist.

### 7.1.1.1.7

(MTM 00007) Fehler beim Abrufen von Vorlagenobjekt(en) aus "{1}", angegeben durch Konfigurationsoption "{2}" im Root-Ordner "{0}". Siehe Protokolldatei.

#### Ursache

Beim Abfragen von Vorlagenobjekten aus dem CMS oder Objekt-Manager ist ein Fehler aufgetreten.



## Aktion

Lesen Sie in der Protokolldatei weitere Details zur Ursache nach. Prüfen Sie, ob die Abfragesyntax korrekt, der CMS verfügbar und das Objekt zugänglich ist.

**7.1.1.1.8** (MTM 00008) MTM kann Vorlagenobjekt(e) nicht zu Tenant-Objekt(en) zuordnen. Siehe Protokolldatei.

## Ursache

Beim Zuordnen eines Vorlagenobjekts zu einem Tenant-Objekt ist ein Fehler aufgetreten. Der Fehler könnte auf E/A-Vorgänge im Zuge von Objekt-Manager- oder BIAR-Dateivorgängen zurückzuführen sein.

## Aktion

Entnehmen Sie der Protokolldatei weitere Details zur eigentlichen Ursache. Prüfen Sie, ob Vorlagenobjekte korrekt in der verwendeten Tenant-Vorlagendefinitionsdatei definiert sind. Stellen Sie außerdem fest, ob der Benutzer über die nötige Zugriffsberechtigung für E/A-Ressourcen verfügt.

**7.1.1.1.9** (MTM 00009) Der MTM kann die zuvor importierten Tenant-Objekte nicht sichern. Siehe Protokolldatei.

## Ursache

Beim Sichern von vorhandenen Tenant-Objekten ist eine Ausnahme aufgetreten. Der Fehler könnte auf E/A-Vorgänge im Zuge von Objekt-Manager- oder BIAR-Dateivorgängen zurückzuführen sein.

## Aktion

Prüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Benutzers ausreichend Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist und ob der Zugriff auf den CMS möglich ist. Entnehmen Sie der Protokolldatei weitere Details zur eigentlichen Ursache.

**7.1.1.1.10** (MTM 00010) Der MTM kann die Sicherungs-Tenant-Objekte nicht wiederherstellen. Siehe Protokolldatei.

### **Ursache**

Beim Wiederherstellen der Tenant-Objekte in ihren Originalzustand ist eine Ausnahme aufgetreten.

### **Aktion**

Prüfen Sie, ob im Stammverzeichnis des Benutzers die BIAR-Datei für die Sicherungs-Tenant-Objekte vorhanden ist und ob der Zugriff auf den CMS möglich ist. Entnehmen Sie weitere Details der Protokolldatei.

**7.1.1.1.11** (MTM 00011) Fehler beim Regenerieren der Tenant-Objekte oder Aktualisieren von freigegebenen Objekten. Siehe Protokolldatei.

### **Ursache**

Beim Regenerieren verschiedener Tenant-Objekte mit Tenant-spezifischen Daten wie Datenbank-Verbindungsinformationen ist eine Ausnahme aufgetreten.

### **Aktion**

Lesen Sie in der Protokolldatei weitere Details zur Ursache in Bezug auf unterschiedliche Objekttypen nach.

**7.1.1.1.12** (MTM 00012) Fehler beim Laden des Dokument-Regenerierungs-Plugins für den Typ {0}. Prüfen Sie, ob die Dokument-Regenerierungs-Plugin-JAR vorhanden ist und aufgerufen werden kann.

### **Ursache**

Beim Laden einer Dokumentregenerierungs-Plugin-JAR ist eine Ausnahme aufgetreten.

## Aktion

Prüfen Sie, ob die Dokumentregenerierungs-Plugin-JAR vorhanden und zugänglich ist. Die Regenerierungs-Plugins befinden sich unter \$installdir\$\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\apps\multitenancyManager\jars\docRefreshPlugins.

### 7.1.1.1.13 (MTM 00013) Reserviert

## Ursache

Reserviert.

## Aktion

Reserviert.

## 7.1.1.2 MTM 01001 - MTM 01009 Crystal-Reports-bezogene Fehler

### 7.1.1.2.1 (MTM 01001) Fehlende Vorlagen-Datenbankkonfiguration {0} oder Tenant-Datenbankkonfiguration {1}

## Ursache

Eine Vorlagen-zu-Tenant-Datenbankzuordnung ist nicht korrekt konfiguriert.

## Aktion

Prüfen Sie die Konfiguration, um festzustellen, ob fehlerhafte Vorlagen-zu-Tenant-Datenbankinformationen vorliegen.

### **7.1.1.2.2** (MTM 01002) Ungültige Vorlagen-Datenbankkonfiguration, Fehler beim Analysieren von {0}

#### **Ursache**

Das vom Berichtsbjekt referenzierte Vorlagenobjekt verfügt über kein übereinstimmendes Tenant-Objekt.

#### **Aktion**

Prüfen Sie, ob das übereinstimmende Tenant-Objekt wie ein Verbindungs- oder Universumsobjekt im Import fehlt.

### **7.1.1.2.3** (MTM 01003) Ungültige Tenant-Datenbankkonfiguration, Fehler beim Analysieren von {0}

#### **Ursache**

Die Tenant-Datenbankkonfiguration entspricht nicht dem erwarteten Format.

#### **Aktion**

Prüfen Sie das Tenant-Datenbankformat, das in der Tenant-Vorlagendefinitionsdatei beschrieben wird.

### **7.1.1.2.4** (MTM 01004) Ungültiger Datenbank-Servertyp {0}

#### **Ursache**

Der angegebene Datenbank-Servertyp wird nicht unterstützt.

#### **Aktion**

Stellen Sie sicher, dass der Datenbank-Servertyp unterstützt wird. Eine Liste der unterstützten Typen finden Sie in der Dokumentation.

### 7.1.1.2.5 (MTM 01005) Reserviert

#### Ursache

Reserviert.

#### Aktion

Reserviert.

### 7.1.1.2.6 (MTM 01006) Fehlende Übereinstimmung der Tabellenpräfixe für {0} und {1}; entweder ist eines der Präfixe nicht vorhanden oder die Anzahl an Präfixen stimmt nicht überein

#### Ursache

Die Anzahl der Vorlagen-Tabellenpräfixe ist nicht gleich der Anzahl der Tenant-Tabellen-Präfixe.

#### Aktion

Prüfen Sie die Tabellenpräfixkonfiguration, um das Problem zu beheben.

### 7.1.1.2.7 (MTM 01007) Datenbank-Konfiguration ist ungültig, Details finden Sie in den vorherigen Elementen

#### Ursache

Ein Datenbankkonfigurations-Fehler wurde bereits gemeldet.

#### Aktion

Prüfen Sie die Ausgabe oder die Protokolldatei auf weitere Details zum vorangegangenen Konfigurationsfehler.

**7.1.1.2.8** (MTM 01008) Beim Regenerieren eines CR-Dokuments ist eine unerwartete Ausnahme aufgetreten

### Ursache

Beim Regenerieren eines CR-Dokuments ist eine unerwartete Ausnahme aufgetreten.

### Aktion

Lesen Sie in der Protokolldatei weitere Details zur Ursache nach.

**7.1.1.2.9** (MTM 01009) Die durch Option {1} angegebene Vorlagenverbindung {0} stimmt nicht mit einer importierten Tenant-Verbindung überein

### Ursache

Für eine angegebene Vorlagenverbindung wurde keine entsprechende Tenant-Verbindung importiert. Dies könnte auf eine falsch angegebene Vorlagenverbindung, einen fehlenden Verbindungsobjektimport oder eine falsche Konfiguration der Verbindungsimportoption zurückzuführen sein.

### Aktion

Prüfen Sie die Vorlagenverbindungskonfiguration der in der Fehlermeldung angegebenen Option, um sicherzustellen, dass die Vorlagenverbindungs-CUID korrekt ist. Prüfen Sie weiterhin, ob die Importoption `optionIncludeConnections` auf `true` eingestellt ist und ob das angegebene Vorlagenverbindungsobjekt über die Angabe der Option `templateConnectionFolder` korrekt einbezogen wurde.

## 7.1.1.3 MTM 02000 - MTM 02002

**7.1.1.3.1** (MTM 02000) Der Benutzer „<Benutzername>“ hat keine ausreichenden Berechtigungen für den Tenant „<Tenantname>“

### Ursache

Eine Vorlage/Tenant-Zuordnung für Direkt-zu-Daten-Verbindungen für SAP Crystal Reports 2011 fehlt oder wurde nicht korrekt konfiguriert.

## Aktion

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (`tenant_template_def.properties`), und stellen Sie sicher, dass jede Option `crystalreport.template<n>` über eine entsprechende Option `crystalreport.tenantdb<n>` verfügt.

Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`), um weitere Analysen durchzuführen.

### 7.1.1.3.2

(MTM 02001) Datenbankkonfiguration ist ungültig; Details in den vorherigen Fehlerprotokollen

## Ursache

In Zusammenhang mit der Angabe der Datenbank-Konfigurationsoptionen für die CCIS-Datumsverbindung wurde ein Fehler ermittelt.

## Aktion

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei (`tenant_template_def.properties`), und stellen Sie sicher, dass jede Option `crystalreport.template<n>` über eine entsprechende Option `crystalreport.tenantdb<n>` verfügt.

Überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsprotokolldatei (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`), um weitere Analysen durchzuführen.

### 7.1.1.3.3

(MTM 02002) Prinzipale dürfen sich nur Benutzergruppen anschließen, die zum selben Tenant gehören. Verwandte Prinzipale gehören nicht zum selben Tenant: `{type1} '{name1}'(id={id1}, tenant={tenant 1 name(tenant 1 id)}) and {type2} '{name2}'(id={id2}, tenant={tenant 2 name(tenant 2 id)})`

## Ursache

Es wurde versucht, einer Benutzergruppe, die zu einem anderen Tenant gehört, ein Prinzipal hinzuzufügen.

## Aktion

Prüfen Sie in der CMC die Benutzer und Gruppen.

## Beispiel

```
Principals are only allowed to join user groups belonging to the same tenant.  
Related principals are not in the same tenant: usergroup 'Administrators'  
(id=33, tenant=shared(0)) and user 'George'(id=1234, tenant=TenantA(4567)).
```

### 7.1.1.4 FWB-Kategorie MTM-Fehler

#### 7.1.1.4.1 Doppelter Objektname im selben Ordner. (FWB 00026)

## Ursache

Sie haben versucht, ein Objekt mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen.

## Aktion

Geben Sie dem Objekt einen eindeutigen Namen.

#### 7.1.1.4.2 **(FWB 00079) Die für die Anforderung angegebene Kategorie ist <tenantcategory1>, gemäß dem Benutzerobjekt sollte die Kategorie jedoch <tenantcategory2> sein. Die Anforderung wird nicht verarbeitet.**

## Ursache

<Platzhaltertext>



## Aktion

<Platzhaltertext>

### **7.1.1.4.3 (FWB 00092) Der Benutzer "<Benutzername>" hat keine ausreichenden Berechtigungen für den Tenant "<Tenantname>".**

## Ursache

Der aktuelle Benutzer verfügt nicht über die Berechtigung zur Verwaltung des Tenants.

## Aktion

Überprüfen Sie in der CMC Anwendungen > Multitenancy-Manager > Benutzersicherheit > [Benutzername] > Sicherheit zuweisen, und fügen Sie Ansichtsrechte hinzu.

### **7.1.1.4.4 (FWB 00093) Tenant mit ID "<Tenant-ID>" wurde nicht gefunden.**

## Ursache

Im System ist kein Tenant mit der angegebenen ID vorhanden.

## Aktion

Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Tenant-ID verwenden. Überprüfen Sie die Tenant-Eigenschaften unter CMC > Tenancy > Eigenschaften. Überprüfen Sie die Eigenschaft `tenantName` in der Datei `tenant_template_def.properties`, die sich unter `<BOE-BIP-Installationspfad>\java\apps\multitenancyManager\jars\` befindet. Führen Sie das Skript zur Tenant-Bereitstellung mit dem korrekten Wert für die Eigenschaft `tenantName` erneut aus.

#### **7.1.1.4.5 (FWB 00094) Prinzipale dürfen sich nur Benutzergruppen anschließen, die zum selben Tenant gehören. Verwandte Prinzipale gehören nicht zum selben Tenant: %1 '%2'(id=%3, tenant=%4) and %5 '%6'(id=%7, tenant=%8)**

##### **Ursache**

Prinzipale in verschiedenen Tenants werden verknüpft.

##### **Aktion**

Stellen Sie vorher sicher, dass die Prinzipale sich in demselben Tenant befinden.

#### **7.1.1.5 Warnmeldungen des MTM-Tools**

##### **7.1.1.5.1** (MTM Tool 1) Beim Abrufen von Objekten des Typs Kategorie ist der Vorlagenpfad `templateCategoryFolder` nicht angegeben

##### **Ursache**

Die MTM-Eigenschaftenkonfigurationsdatei `optionIncludeCategories` ist auf `true` eingestellt, und es wurde kein gültiger Pfad für `templateCategoryFolder` angegeben.

##### **Aktion**

Stellen Sie `optionIncludeCategories` auf `false` ein, oder geben Sie einen gültigen Pfad für `templateCategoryFolder` an.

### 7.1.1.5.2

(MTM Tool 2) Keine passenden freigegebenen Objekte für den Typ  
CCIS.DataConnection oder CommonConnection

#### Ursache

Die MTM-Eigenschaftenkonfigurationsdatei `optionUseSharedConnections` ist angegeben,  
"sharedConnectionFolder" jedoch nicht, oder die Spezifikation zeigt nicht auf ein gültiges Verbindungsobjekt.

#### Aktion

Stellen Sie "optionUseSharedConnections" auf "false" ein, oder geben Sie einen gültigen Pfad für  
"sharedConnectionFolder" an.

### 7.1.1.5.3

(MTM Tool 3) Bei der Validierung der Plugin-spezifischen  
Konfiguration für Plugins von CrystalReport treten Fehler-/  
Warnmeldungen auf.

#### Ursache

Eine oder mehrere der CR-spezifischen Konfigurationen (beginnen in der Tenant-Definitionsdatei mit  
„crystalreport.“) sind ungültig.

#### Aktion

Für die ungültige Option müsste ein Fehler protokolliert oder angezeigt worden sein. Korrigieren Sie ihn gemäß  
der Kommentare, die zu dieser Option in der Tenant-Definitionsdatei enthalten sind.

## 7.2 Konfigurieren der Ablaufverfolgung für das Multitenancy-Management-Tool

1. Öffnen Sie die Datei `BO_trace.ini`.

- Das Standardverzeichnis unter Windows ist `<<INSTALLVERZ>>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`.
- Das Standardverzeichnis unter Unix ist `<<INSTALLVERZ>>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`.

- Entfernen Sie unter `Trace Syntax and Setting` den Kommentar von den erforderlichen Zeilen.
- Fügen Sie eine IF-Anweisung hinzu, um Ablaufverfolgungseinstellungen für das Multitenancy-Management-Tool anzugeben.

Beispiel:

```
if (process == "multitenancymanager")
{
    active = true;
    importance = xs;
    alert = true;
    severity = 'S';
    keep = false;
    size = 100 * 1000;
}
```

### → Tipp

Der Prozess muss als `multitenancymanager` angegeben werden, damit die Ablaufverfolgungseinstellung auf das Multitenancy-Management-Tool angewendet werden kann.

In der folgenden Tabelle sind die Parameter aufgeführt, die zur Konfiguration der Ablaufverfolgung zur Verfügung stehen:

Parameter	Mögliche Werte	Beschreibung
<code>active</code>	<code>false, true</code>	Aktiviert die Verfolgung für den aktuellen Prozess oder Server, falls auf <code>true</code> festgelegt. Der Standardwert lautet <b>False</b> .
<code>importance</code>	<code>'&lt;&lt;', '&lt;=', '==', '&gt;=', '&gt;&gt;'</code> , <code>xs, s, m, l, xl</code> <div> <p>ⓘ Hinweis</p> <p><code>importance = xs</code> ist die ausführlichste Option, während <code>importance = xl</code> die wenigsten Details bietet.</p> </div>	Legt den Grenzwert für Ablaufverfolgungsmeldungen fest. Alle Meldungen oberhalb des Grenzwertes werden verfolgt. Der Standardwert ist <b>m</b> (Mittel).
<code>alert</code>	<code>false, true</code>	Gibt an, dass die Verfolgung für schwerwiegende Systemereignisse automatisch aktiviert wird. Der Standardwert lautet <b>true</b> .
<code>severity</code>	<code>'S', 'W', 'E', 'A', 'F', success, warning, error, assert, fatal</code>	Gibt den Grenzwert für die Wichtigkeitsstufe an, ab der Meldungen verfolgt werden können. <b>'S'</b> verbraucht den meisten Speicherplatz auf der Festplatte. Der Standardwert lautet <b>'E'</b> .
<code>size</code>	Mögliche Werte sind ganze Zahlen $\geq 1.000$ .	Gibt an, wie viele Meldungen in eine Ablaufverfolgungs-Protokolldatei geschrieben werden können, bevor

Parameter	Mögliche Werte	Beschreibung
		eine neue Datei erstellt wird. Der Standardwert ist <b>100.000</b> .
keep	<b>false, true</b>	Legt fest, ob die alte Protokolldatei beibehalten wird, nachdem eine neue Datei erstellt wurde. Der Standardwert lautet <b>False</b> .
Administrator	Zeichenfolgen oder ganze Zahlen	Gibt eine Anmerkung an, die in der Ausgabeprotokolldatei verwendet wird. Beispiel: Bei <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">administrator = "hello"</div> wird diese Zeichenfolge in die Protokolldatei eingefügt.
log_dir		Gibt das Ausgabeverzeichnis für die Protokolldatei an. Protokolldateien werden standardmäßig im Ordner Logging gespeichert.
always_close	<b>on, off</b>	Legt fest, ob die Protokolldatei geschlossen wird, nachdem eine Ablaufverfolgungsmeldung in die Protokolldatei geschrieben wurde. Der Standardwert ist <b>off</b> .

#### 4. Speichern und schließen Sie die Datei `BO_trace.ini`.

Wenn Sie das Multitenancy-Management-Tool das nächste Mal ausführen, wird eine Ablaufverfolgungs-Protokolldatei (`multitenancymanager_trace.00000<n>.glf`) erstellt.

Statt die standardmäßige Datei `BO_trace.ini` zu ändern, können Sie eine Kopie der Datei speziell für das Multitenancy-Management-Tool erstellen und die Ablaufverfolgungs-Protokolldatei an einem anderen Speicherort ausgeben. Um beispielsweise `C:\my_BO_trace.ini` für die Ablaufverfolgungs-Protokolleinstellungen zu verwenden und die Ablaufverfolgungs-Protokolldatei unter `C:\myLogging` auszugeben, bearbeiten Sie die folgenden Protokollierungsoptionen in der Datei `multitenancymanagerSystem.properties`:

```
<!-- logging -->
<entry key="mtm.systemVar.trace.logDir">C:\myLogging\</entry>
<entry key="mtm.systemVar.trace.iniDir">C:\</entry>
<entry key="mtm.systemVar.trace.iniFile">my_BO_trace.ini</entry>
```

#### 📌 Hinweis



Damit wird auch der Standardausgabe-Speicherort der `.csv`-Protokolldatei (`multitenancymanager<jjjj><mm><tt><Uhrzeit>.csv`) geändert.

Informationen zum Konfigurieren weiterer Ablaufverfolgungen für BI-Plattform-Server und andere Anwendungen finden Sie unter „Verwalten und Konfigurieren von Protokollen“ im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

# Ausschlussklauseln und rechtliche Aspekte

## Hyperlinks

Einige Links werden durch ein Symbol und/oder einen Quick-Info-Text klassifiziert. Über diese Links erhalten Sie weitere Informationen. Informationen zu den Symbolen:

- Links zum Symbol  : Sie rufen eine Website auf, die nicht von SAP gehostet wird. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie Folgendem zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt):
  - Der Inhalt der verlinkten Site ist keine SAP-Dokumentation. Basierend auf diesen Informationen ergibt sich für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP.
  - Weder widerspricht SAP dem Inhalt auf der verlinkten Site noch stimmt SAP ihm zu. Außerdem übernimmt SAP keine Gewährleistung für dessen Verfügbarkeit und Richtigkeit. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung solchen Inhalts verursacht wurden, es sei denn, dass diese Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.
- Links zum Symbol  : Sie verlassen die Dokumentation für das jeweilige SAP-Produkt oder den jeweiligen SAP-Service und rufen eine von SAP gehostete Website auf. Durch die Nutzung solcher Links stimmen Sie zu (sofern sich nicht aus Ihren Vereinbarungen mit SAP etwas anderes ergibt), dass sich basierend auf diesen Informationen für Sie keinerlei Produkthaftungsanspruch gegen SAP ergibt.

## Videos, die auf externen Plattformen gehostet werden

Einige Videos verweisen möglicherweise auf Video-Hosting-Plattformen von Drittanbietern. SAP kann die zukünftige Verfügbarkeit von Videos, die auf diesen Plattformen gespeichert sind, nicht garantieren. Außerdem unterliegen alle Werbungen und anderen Inhalte, die auf diesen Plattformen gehostet werden (z.B. empfohlene Videos oder Navigation zu anderen gehosteten Videos auf derselben Site), nicht der Kontrolle oder Verantwortlichkeit von SAP.

## Beta und andere experimentelle Funktionen

Experimentelle Funktionen sind nicht Teil des offiziellen Lieferumfangs, den SAP für künftige Releases garantiert. Dies bedeutet, dass experimentelle Funktionen von SAP jederzeit, aus beliebigen Gründen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Experimentelle Funktionen sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Die experimentellen Funktionen dürfen nicht für Demonstrationen, Tests, Untersuchungen, Bewertungen oder anderweitige Zwecke in einer Produktivumgebung oder in Verbindung mit Daten, die nicht ausreichend gesichert wurden, verwendet werden. Der Zweck der experimentellen Funktionen besteht darin, frühzeitig Feedback zu erhalten und so Kunden und Partnern die Möglichkeit zu geben, das zukünftige Produkt entsprechend zu beeinflussen. Durch die Abgabe von Feedback (z.B. über SAP Community) stimmen Sie zu, dass die geistigen Eigentumsrechte der Beiträge oder daraus abgeleiteten Werke im ausschließlichen Besitz von SAP verbleiben.

## Beispielcode

Bei dem Quelltext und/oder den Code-Snippets handelt es sich ausschließlich um beispielhafte Darstellungen. Sie sind nicht zur Nutzung in einem Produktivsystem vorgesehen. Der Beispielcode dient ausschließlich dem Zweck, Syntax- und Verphrasierungsregeln besser zu erläutern und zu visualisieren. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beispielcodes. SAP übernimmt keine Haftung für Fehler oder Schäden, die durch die Nutzung des Beispielcodes verursacht wurden, es sei denn, dass diese Fehler oder Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden.

## Vorurteilsfreie Sprache

SAP unterstützt eine Kultur der Vielfalt und Integration. Wann immer möglich, verwenden wir in unserer Dokumentation unvoreingenommene Sprache, um auf Menschen aller Kulturen, ethnischen Zugehörigkeiten, Geschlechter und Fähigkeiten zu verweisen.



© 2024 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite <https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html>.