



## 데이터 액세스 가이드

■ SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Support Pack 4

2012-07-04

## Copyright

© 2012 SAP AG. 모든 권한 보유. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA 및 본 문서에 언급된 기타 SAP 제품, 서비스와 해당 로고는 독일 및 기타 국가에서 사용되는 SAP AG의 상표 또는 등록 상표입니다. Business Objects, Business Objects 로고, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius 및 본 문서에 언급된 기타 Business Objects 제품, 서비스와 해당 로고는 Business Objects Software Ltd.의 상표 또는 등록 상표입니다. Business Objects는 SAP 회사 중 하나입니다. Sybase, Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere 및 본 문서에 언급된 기타 Sybase 제품, 서비스와 해당 로고는 Sybase, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. Sybase는 SAP 회사 중 하나입니다. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360° 및 B2B 360° Services 는 독일 및 기타 국가에서 Crossgate AG 의 등록 상표입니다. Crossgate 는 SAP 회사 중 하나입니다. 기타 언급된 제품 및 서비스 이름은 해당 기업의 상표입니다. 이 문서에 포함된 데이터는 정보 전달의 목적으로만 사용됩니다. 국가별 제품 명세는 다를 수 있습니다. 이 문서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 문서는 SAP AG 및 계열사("SAP 그룹")에 정보 전달 목적으로만 제공되며 어떠한 것도 대표하거나 보증하지 않습니다. SAP 그룹은 이 문서의 오류나 누락 부분에 대한 책임을 지지 않습니다. SAP 그룹 제품 및 서비스 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 보증서에 명시된 내용으로 제한됩니다. 이 문서의 어떤 내용도 추가 보증의 근거로 해석할 수 없습니다.

2012-07-04

# 목차

1 장	문서 기록.....	11
2 장	데이터 액세스 가이드 소개.....	15
2.1	데이터 액세스 가이드 정보...	15
2.2	가이드 대상...	15
2.3	새로운 기능...	15
2.4	주요 작업...	16
2.5	가이드 규칙...	17
3 장	데이터 액세스 소개.....	19
3.1	연결 서버 정보...	19
3.2	연결 구성 요소...	19
3.2.1	시스템 아키텍처...	20
3.2.2	데이터 액세스 드라이버...	20
3.3	데이터 액세스 구성 파일...	21
3.3.1	cs.cfg 전역 구성 파일 정보...	22
3.3.2	드라이버 구성 파일 정보...	22
3.4	배포 모드...	24
3.5	연결 서비스...	24
4 장	데이터 액세스 세부 사항 학습.....	27
4.1	64비트 운영 체제 지원...	27
4.1.1	64비트 UNIX 지원...	27
4.1.2	64비트 Microsoft Windows 지원...	28
4.1.3	ODBC 드라이버 설치...	29
4.2	단일 로그인 지원...	29
4.3	저장 프로시저...	31
4.3.1	지원되는 데이터베이스 기능...	31
4.3.2	Oracle 저장 프로시저...	32
4.3.3	패키지 내부에 커서 만들기...	32
4.3.4	Oracle 저장 프로시저 만들기...	33
4.3.5	Teradata 저장 프로시저...	33
4.4	연결 풀...	34
4.4.1	풀의 연결 정보...	34

4.5	부하 분산...35
4.5.1	최적의 서버 찾기...35
4.5.2	부하 분산 로직...36
4.5.3	이전 버전과의 호환성...37
4.6	메모리 할당...37
4.6.1	HOARD 활성화...37
4.6.2	HOARD 비활성화...38
4.7	CA Wily Introscope 워크스테이션의 활동...38

## 5 장      연결 만들기.....39

5.1	연결 요구 사항...39
5.2	연결 구성 확인...39
5.2.1	cscheck 도구에 대한 도움말 표시...40
5.2.2	cscheck 도구를 실행하려면...41
5.2.3	Check 도구 - 함수 개요...41
5.2.4	Check 도구—list...42
5.2.5	Check 도구—drivers search...43
5.2.6	Check 도구—find...44
5.2.7	Check 도구—middleware...46
5.2.8	Check 도구—accessdriver...47
5.2.9	Check 도구—connectivity...48
5.2.10	Check 도구—ping ...49
5.3	JDBC 연결 만들기 ...51
5.3.1	SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기...52
5.3.2	JDBC SBO 예제 파일 구조...53
5.3.3	Extensions를 사용하여 JDBC 연결 만들기...54
5.3.4	JAR 파일 위치 참조...55
5.3.5	일반 JDBC 연결 만들기...57
5.4	JavaBean 연결 만들기...58
5.4.1	JavaBean 연결 만들기...59
5.4.2	JavaBean SBO 예제 파일 구조 ...59
5.4.3	Extensions를 사용하여 JavaBean 연결 만들기...60
5.5	ODBC 연결 만들기...61
5.5.1	일반 ODBC 연결 만들기...62
5.5.2	일반 ODBC3 연결 만들기...63

## 6 장      데이터 액세스 드라이버 참조.....65

6.1	CSV 파일 연결...65
6.1.1	드라이버 기능...65
6.1.2	파일 위치...66
6.1.3	테이블 매핑...67
6.1.4	스키마 검색...68
6.2	SAP ERP 연결...70
6.2.1	드라이버 기능...71
6.2.2	InfoSet 및 SAP 쿼리에 대한 액세스...71

6.2.3	ABAP 함수 액세스...73
6.2.4	ERP 제한...75

## 7 장 연결 참조.....77

7.1	Apache Hadoop HIVE 연결...77
7.2	IBM DB2 연결...78
7.3	MS Analysis Services 연결...78
7.4	Oracle EBS 연결...79
7.5	Oracle Essbase 연결...79
7.6	Oracle RAC 연결...80
7.7	salesforce.com 연결...80
7.7.1	salesforce.com 연결이 정보 디자인 도구에서 작동하도록 설정...81
7.7.2	salesforce.com 연결이 유니버스 디자인 도구에서 작동하도록 설정...81
7.8	SAP HANA 연결...82
7.8.1	연결 만들기...82
7.8.2	단일 로그인 구성하기 전에...83
7.8.3	정보 디자인 도구에 대해 단일 로그인을 구성하려면...83
7.8.4	Web Intelligence에 대해 단일 로그인을 구성하려면...84
7.8.5	Web Intelligence Rich Client에 대해 단일 로그인을 구성하려면...85
7.8.6	계측을 위한 Java Virtual Machine을 구성하려면...86
7.9	SAP MaxDB 연결...86
7.10	SAP NetWeaver BW 연결...87
7.10.1	Data Federator와 SAP NetWeaver BW의 연결에 필요한 요구 사항...87
7.11	SAS 연결...88
7.11.1	SAS 연결용 드라이버 설치...88

## 8 장 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 대한 연결 만들기.....89

8.1	Data Federator XI 3.0 쿼리 서버 연결 정보...89
8.2	Data Federator JDBC 또는 Data Federator ODBC 연결을 위한 연결 마법사 구성...90
8.3	Data Federator ODBC 연결 구성...90
8.3.1	Data Federator ODBC 미들웨어 구성 ...91
8.3.2	Data Federator ODBC 연결에 대한 연결 서버 구성...91
8.4	Data Federator ODBC 미들웨어를 사용하여 Web Intelligence Rich Client 연결 구성...92
8.4.1	Web Intelligence Rich Client로의 연결에 사용할 Data Federator ODBC 미들웨어 구성...93
8.4.2	Web Intelligence Rich Client와 Data Federator의 연결에 사용할 연결 서버 구성...93
8.4.3	Windows RichClient 레지스트리 키 설정 ...94
8.4.4	Web Intelligence Rich Client 또는 유니버스 디자인 도구를 Data Federator에 연결하기 위한 연결 서버 구성...94

9 장	데이터 액세스 전역 매개 변수 구성.....	97
9.1	전역 매개 변수 정보...	97
9.2	cs.cfg 구성 파일 정보...	97
9.3	cs.cfg 파일을 보고 편집하려면...	98
9.4	전역 설정 매개 변수 구성...	98
9.4.1	Charset List Extension...	99
9.4.2	Config File Extension...	99
9.4.3	Description Extension...	100
9.4.4	Driver Load Failure 무시...	100
9.4.5	Load Drivers On Startup...	101
9.4.6	Max Pool Time...	101
9.4.7	Setup File Extension...	102
9.4.8	SQL External Extension...	103
9.4.9	SQL Parameter Extension...	103
9.4.10	Strategies Extension...	103
9.4.11	Validate Configuration Files...	104
9.4.12	Validate XML Streams...	104
9.5	배포 모드 설정...	105
9.6	배포 모드 구성...	105
9.7	로드할 드라이버 구성...	106
9.7.1	컴퓨터마다 하나씩 연결 설정...	106
9.8	CORBA 액세스 프로토콜 구성...	107
9.9	추적 활성화...	107
9.9.1	라이브러리 모드에서 추적을 활성화하려면...	108
9.9.2	서버 모드에서 추적을 활성화하려면...	109
9.9.3	추적 읽기...	109
10 장	데이터 액세스 드라이버 매개 변수 구성.....	111
10.1	드라이버 매개 변수 구성...	111
10.1.1	데이터 액세스 구성 파일...	111
10.1.2	설치된 SBO 파일...	112
10.1.3	SBO 파일 보기 및 편집...	118
10.1.4	SBO 파일 사용자 지정 ...	118
10.1.5	동적으로 연결 확인...	119
10.1.6	JDBC 드라이버 속성...	120
10.2	DataDirect ODBC 상표가 있는 드라이버용으로 데이터 액세스 구성...	120
10.2.1	DataDirect 상표가 있는 드라이버 사용...	121
11 장	SBO 매개 변수 참조.....	123
11.1	SBO 파일 구조...	123
11.2	SBO 매개 변수 설명...	124
11.3	공통 SBO 매개 변수...	125
11.3.1	Array Bind Available...	125

11.3.2	Array Bind Size...126
11.3.3	Array Fetch Available...126
11.3.4	Array Fetch Size...127
11.3.5	BigDecimal Max Display Size...129
11.3.6	Catalog Separator...129
11.3.7	CharSet Table...129
11.3.8	Description File...130
11.3.9	Driver Capabilities...130
11.3.10	Driver Name...131
11.3.11	Escape Character...132
11.3.12	Extensions...132
11.3.13	Family...132
11.3.14	Force Execute...133
11.3.15	Identifier Quote String...133
11.3.16	Include Synonyms...134
11.3.17	Introscope Available...134
11.3.18	Max Rows Available...135
11.3.19	Native Int64 Available...136
11.3.20	Optimize Execute...136
11.3.21	Owners Available...137
11.3.22	Qualifiers Available...137
11.3.23	Query TimeOut Available...138
11.3.24	Quote Identifiers...138
11.3.25	SQL External File...139
11.3.26	SQL Parameter File...139
11.3.27	SSO Available...139
11.3.28	Strategies File...140
11.3.29	Transactional Available...141
11.3.30	Type...141
11.3.31	Unicode...142
11.3.32	URL Format...142
11.3.33	XML Max Size...143
11.4	JavaBean SBO 매개 변수...143
11.4.1	JavaBean Class...144
11.5	JCO SBO 매개 변수...144
11.5.1	ERP Max Rows...144
11.6	JDBC SBO 매개 변수...145
11.6.1	Connection Shareable...145
11.6.2	Escape Character Available...146
11.6.3	ForeignKeys Available...146
11.6.4	Get Extended Column...147
11.6.5	JDBC Class...147
11.6.6	PrimaryKey Available...148
11.6.7	PVL Available...148
11.6.8	Shared Connection...149
11.7	ODBC SBO 매개 변수...149

11.7.1	CharSet ...150
11.7.2	Connection Status Available...150
11.7.3	Cost Estimate Available...151
11.7.4	Empty String...151
11.7.5	ODBC Cursors...152
11.7.6	SQLDescribeParam Available...152
11.7.7	SQLMoreResults Available...153
11.7.8	Use DataDirect OEM Driver...153
11.7.9	V5toV6DriverName...154
11.8	OLE DB SBO 매개 변수...154
11.8.1	Enumerator CLSID...154
11.8.2	Provider CLSID...155
11.9	OLE DB OLAP SBO 매개 변수...155
11.9.1	MSOlap CLSID...156
11.10	Open SBO 매개 변수...156
11.10.1	Bucket Split Size...156
11.11	Sybase SBO 매개 변수...157
11.11.1	Driver Behavior...157
11.11.2	Password Encryption...158
11.11.3	Quoted Identifier...158
11.11.4	Recover Errors...159
11.11.5	Text Size...159
<b>12 장</b>	<b>데이터베이스 기능 매개 변수 구성.....161</b>
12.1	데이터베이스 기능 매개 변수 정보...161
12.2	PRM 파일 소개...161
12.2.1	PRM 매개 변수 파일 구조...162
12.3	PRM 파일 보기 및 편집...163
12.4	함수 도움말 텍스트 파일 조회 및 편집...164
12.5	PRM 함수의 도움말 텍스트를 편집하려면...164
<b>13 장</b>	<b>PRM 매개 변수 참조.....167</b>
13.1	PRM 파일 구성 참조...167
13.1.1	ANALYTIC_CLAUSE...167
13.1.2	ANALYTIC_FUNCTIONS...168
13.1.3	CALCULATION_FUNCTION...168
13.1.4	CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED...169
13.1.5	DISTINCT...169
13.1.6	EXT_JOIN...170
13.1.7	FULL_EXT_JOIN...170
13.1.8	GROUP_BY...171
13.1.9	GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX...171
13.1.10	GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX...172
13.1.11	GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT...172
13.1.12	HAVING...173



13.1.13	INNER_JOIN...173
13.1.14	INTERSECT...174
13.1.15	INTERSECT_ALL...174
13.1.16	INTERSECT_IN_SUBQUERY...175
13.1.17	JOIN...175
13.1.18	LEFT_EXT_JOIN...176
13.1.19	LEFT_OUTER...176
13.1.20	LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE...177
13.1.21	MINUS...177
13.1.22	MINUS_ALL...178
13.1.23	MINUS_IN_SUBQUERY...178
13.1.24	ORDER_BY...179
13.1.25	ORDER_BY_REQUIRES_SELECT...179
13.1.26	ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX...180
13.1.27	PERCENT_RANK_SUPPORTED...180
13.1.28	RANK_SUPPORTED...181
13.1.29	RIGHT_EXT_JOIN...181
13.1.30	RIGHT_OUTER...182
13.1.31	SEED_SAMPLING_SUPPORTED...182
13.1.32	SELECT_SUPPORTS_NULL...183
13.1.33	SUBQUERY_IN_FROM...183
13.1.34	SUBQUERY_IN_IN...184
13.1.35	SUBQUERY_IN_WHERE...184
13.1.36	UNION...184
13.1.37	UNION_ALL...185
13.1.38	UNION_IN_SUBQUERY...185
14 장	데이터 형식 변환 참조.....187
14.1	데이터 형식 변환 ...187
14.1.1	ABAP...188
14.1.2	CSV 파일...189
14.1.3	JDBC...189
14.1.4	ODBC...192
14.1.5	OLE DB...195
14.1.6	Oracle OCI...197
14.1.7	Sybase CTL...198
14.2	큰 가변 길이 데이터 제한...200
14.3	다중 소스 유니버스...200
A 부록	추가 정보.....203
인덱스.....	205



## 장1 문서 기록

다음 표에 중요한 문서 변경 사항이 간략하게 나와 있습니다.

버전	날짜	
SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 지원 패키지 4	2012년 6월	salesforce.com 연결에 대한 자세한 내용은 80 페이지에서 <a href="#">"salesforce.com 연결"</a> 을 참조하십시오. SAP HANA 데이터베이스 1.0 SPS 04에 대한 지원은 82 페이지에서 <a href="#">"SAP HANA 연결"</a> 을 참조하십시오. 새 PRM 매개 변수는 168 페이지에서 <a href="#">"CALCULATION_FUNCTION"</a> 을 참조하십시오.

버전	날짜	
SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 기능 팩 3	2012 년 3월	<p>연결 서버의 배포 모드에 대해서는 24 페이지에서 <a href="#">"배포 모드"</a>를 참조하십시오.</p> <p>연결 서비스에 대해서는 24 페이지에서 <a href="#">"연결 서비스"</a>를 참조하십시오.</p> <p>ODBC 드라이버 설치 방법은 29 페이지에서 <a href="#">"ODBC 드라이버 설치"</a>를 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: 새 연결에 대한 단일 로그인 지원은 29 페이지에서 <a href="#">"단일 로그인 지원"</a>을 참조하십시오.</p> <p>Teradata 저장 프로시저 지원에 대한 업데이트는 33 페이지에서 <a href="#">"Teradata 저장 프로시저"</a>를 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: 패키지 내의 Oracle 저장 프로시저에 대한 지원은 31 페이지에서 <a href="#">"지원되는 데이터베이스 기능"</a>를 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: 부하 분산 메커니즘은 35 페이지에서 <a href="#">"부하 분산"</a>을 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: 네이티브 연결 서비스(64비트)에 대한 메모리 할당은 37 페이지에서 <a href="#">"메모리 할당"</a>을 참조하십시오.</p> <p>Introscope의 연결 서버 작업에 대해서는 38 페이지에서 <a href="#">"CA Wily Introscope 워크스테이션의 활동"</a>을 참조하십시오.</p> <p>JDBC 연결을 위해 JAR 파일을 저장할 폴더의 이름 목록은 55 페이지에서 <a href="#">"JAR 파일 위치 참조"</a>를 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: 가져온 CSV OpenDriver는 65 페이지에서 <a href="#">"CSV 파일 연결"</a>을 참조하십시오.</p> <p>새로운 기능: SAP ERP 드라이버는 70 페이지에서 <a href="#">"SAP ERP 연결"</a>을 참조하십시오.</p> <p>연결(Apache Hadoop HIVE, IBM DB2, Oracle Essbase, Salesforce.com, 및 SAP HANA)에 대한 자세한 내용은 연결 참조 장을 참조하십시오.</p> <p>SAP NetWeaver BW의 사용자 권한에 대한 SAP Note는 87 페이지에서 <a href="#">"SAP NetWeaver BW 연결"</a>을 참조하십시오.</p> <p>드라이버 추적을 활성화하는 방법은 107 페이지에서 <a href="#">"추적 활성화"</a>를 참조하십시오.</p> <p>데이터 형식 변환 참조 장의 전체 업데이트는 187 페이지에서 <a href="#">"데이터 형식 변환"</a>을 참조하십시오.</p> <p>큰 가변 길이 데이터의 크기 제한에 대해서는 200 페이지에서 <a href="#">"큰 가변 길이 데이터 제한"</a>을 참조하십시오.</p>

버전	날짜	
SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 지원 패키지 2	2011년 5월	<p>ODBC 및 JDBC를 통한 새 Sybase IQ 15 연결이 모든 플랫폼에 도입되었습니다.</p> <p>ODBC 데이터 소스 관리 도구에 대해서는 28 페이지에서 <a href="#">"64비트 Microsoft Windows 지원"</a>을 참조하십시오.</p> <p>3-Tier 모드의 JDBC 연결 지원에 대해서는 51 페이지에서 <a href="#">"JDBC 연결 만들기"</a>를 참조하십시오.</p> <p>BusinessObjects OpenConnectivity의 이전 버전 호환 제한에 대해서는 65 페이지에서 <a href="#">"CSV 파일 연결"</a>을 참조하십시오.</p> <p>Owners Available SBO 매개 변수에 대해서는 137 페이지에서 <a href="#">"Owners Available"</a>을 참조하십시오.</p>



## 장2 데이터 액세스 가이드 소개

### 2.1 데이터 액세스 가이드 정보

데이터 액세스 가이드는 연결 서버 기능에 대해 그리고 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 기능 팩 3을 프로덕션 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 서버를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

데이터 액세스 가이드는 다음 정보를 제공합니다.

- 연결 서버의 기초
- 데이터 액세스 드라이버 기능
- JDBC, ODBC 또는 JavaBean 연결 만들기
- 데이터 액세스 매개 변수 구성

**참고:**

SAS 연결, 다중 소스 유니버스용 SAP NetWeaver BW 연결 및 XMLA를 통한 MS Analysis Services 연결을 구성하는 방법에 대해서도 설명합니다. 이러한 연결에는 연결 서버가 사용되지 않습니다.

### 2.2 가이드 대상

데이터 액세스 가이드는 다음 사용자를 위해 개발되었습니다.

- 데이터 소스와의 연결을 만드는 SAP BusinessObjects 응용 프로그램 사용자
- BI 플랫폼 설치를 구성, 관리하고 유지하는 시스템 관리자

### 2.3 새로운 기능

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼의 데이터 액세스 계층에 도입된 고급 기능과 데이터베이스 지원은 다음과 같습니다.

- 연결 서버를 통해 새 연결을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Product Availability Matrix를 참조하십시오.
- JDBC를 통한 SAP HANA 데이터베이스 1.0 SPS 04에 단일 로그인 지원이 추가되었습니다.

관련 항목

- 82 페이지에서 [SAP HANA 연결](#)"

## 2.4 주요 작업

데이터 액세스 가이드는 구성 매개 변수 관리 및 연결 설정에 필요한 주요 정보를 제공합니다. 이와 같은 작업 각각에 대해서는 다음 중 적합한 단원을 참조하십시오.

- 서버 작동 모드를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
- 로드할 드라이버를 선택하려면 어떻게 해야 하나요?
- 데이터 액세스 드라이버를 구성하려면 어떻게 해야 하나요?
- 연결 구성을 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
- JDBC 연결을 만들려면 어떻게 해야 하나요?
- SAP HANA 연결을 만드는 방법

### 참고:

연결 서버 시작 및 중지, 속성 및 메트릭 관리 등의 관리 작업은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

관련 항목

- 105 페이지에서 [배포 모드 구성](#)"
- 106 페이지에서 [로드할 드라이버 구성](#)"
- 118 페이지에서 [SBO 파일 보기 및 편집](#)"
- 41 페이지에서 [cscheck 도구를 실행하려면](#)"
- 51 페이지에서 [JDBC 연결 만들기](#) "
- 82 페이지에서 [SAP HANA 연결](#)"



## 2.5 가이드 규칙

이 가이드에서 connectionserver-install-dir 변수는 SAP BusinessObjects 클라이언트 도구에서 사용하는 데이터 액세스 파일의 설치 루트 경로입니다. Microsoft Windows에서 기본 connectionserver-install-dir은 C:\Program Files\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess경로를 나타냅니다.

변수 bip-install-dir는 BI 플랫폼 또는 클라이언트 도구의 설치 루트 경로입니다. MS Windows(64비트)에서는 C:\Program Files(x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 디렉터리를 의미합니다.

### 주의:

Microsoft Windows에 BI 플랫폼을 배포하는 경우 데이터 액세스 구성 파일의 파일 경로에 이스케이프 부호 W를 백슬래시 W와 함께 사용합니다.



## 장3 데이터 액세스 소개

### 3.1 연결 서버 정보

연결 서버는 SAP BusinessObjects 응용 프로그램과 데이터 소스 간의 연결을 관리하는 데이터 액세스 소프트웨어입니다.

연결 서버를 통해 유니버스 디자인 도구, 정보 디자인 도구 및 SAP BusinessObjects Web Intelligence와 같은 응용 프로그램에서 데이터 소스에 연결하여 데이터 소스에 대해 쿼리를 실행할 수 있습니다.

연결 서버에는 사용자 인터페이스가 없습니다. 이러한 응용 프로그램의 사용자 인터페이스를 사용하거나 연결 서버 구성 파일을 편집하여 연결을 만들고 관리합니다.

- 연결 만들기

BI 플랫폼 클라이언트 도구의 연결 마법사를 사용하여 연결을 만듭니다.

**참고:**

유니버스 디자인 도구의 연결 마법사는 새 연결 마법사입니다. 정보 디자인 도구에서는 새 관계 연결 마법사 또는 새 OLAP 연결 마법사일 수 있습니다. 연결 마법사 사용 방법에 대한 자세한 내용은 응용 프로그램 사용자 가이드를 참조하십시오.

- 데이터 액세스 최적화

데이터 액세스 구성 파일을 수정하여 연결 서버를 통해 데이터가 전달되는 방식을 최적화할 수 있습니다. 이러한 파일은 XML 형식이며 연결 서버와 함께 설치됩니다. 매개 변수 값을 설정하여 특정 데이터 액세스 드라이버나 설치된 모든 데이터 액세스 드라이버에 적용할 수 있습니다.


### 3.2 연결 구성 요소

데이터 액세스 연결은 다음 구성 요소로 구성됩니다.

- 연결 서버는 응용 프로그램과 데이터 소스 간의 연결을 관리하는 소프트웨어입니다. 예를 들어 연결 서버는 응용 프로그램의 데이터 요청을 처리합니다.
- 데이터 액세스 드라이버는 연결 서버와 데이터베이스 미들웨어 간의 연결을 관리하는 데이터베이스 특정 소프트웨어 구성 요소입니다.
- 구성 파일은 다음 연결을 구성하는 매개 변수를 정의합니다.
  - 응용 프로그램과 연결 서버
  - 응용 프로그램과 데이터 액세스 드라이버
  - 연결 서버와 데이터 액세스 드라이버

### 3.2.1 시스템 아키텍처

다음 다이어그램은 연결 서버와 데이터 액세스 드라이버가 SAP BusinessObjects 구성에 맞게 작동하는 지점을 자세히 보여줍니다.



### 3.2.2 데이터 액세스 드라이버

데이터 액세스 드라이버는 연결 서버와 데이터 소스를 연결합니다. 데이터베이스에 데이터 액세스 드라이버가 있어야 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 데이터베이스에 액세스할 수 있습니다.

SAP BusinessObjects 응용 프로그램에는 사용자 데이터베이스에 대한 연결을 구성하는 데 사용할 수 있는 데이터 액세스 드라이버가 포함되어 있습니다. 포함되는 데이터 액세스 드라이버는 사용자 라이선스에 따라 다를 수 있습니다.

드라이버가 없는 데이터베이스에 대해 연결을 만들려면 필요한 드라이버가 있어야 합니다. 드라이버를 구하기 위해 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- SAP 담당자에게 문의하여 사용할 수 있는 드라이버가 있고 해당 드라이버를 사용할 라이선스를 가지고 있는지 여부를 확인합니다.
- DDK(Driver Development Kit)를 사용하여 사용할 드라이버를 개발합니다. SAP 담당자에게 자세한 내용을 문의합니다.

새 연결을 만들 때 대상 데이터 소스에 적합한 데이터 액세스 드라이버를 선택합니다. 예를 들어, Oracle 10g 데이터베이스에 액세스하는 경우 적합한 미들웨어(Oracle 10g 클라이언트)를 설치한 후 SAP BusinessObjects Oracle 데이터 액세스 드라이버를 설치해야 합니다.

#### 주의:

Excel bean(bean\_excel.jar) 및 CSV(dbd\_open\_sample.jar) 데이터 액세스 드라이버는 드라이버 샘플입니다. 이러한 샘플은 그대로 사용하지 않아야 합니다. DDK를 사용하여 보다 복잡한 드라이버를 개발할 때 기준으로만 활용하십시오.

지원되는 데이터 액세스 드라이버의 최신 목록은 SAP Service Marketplace(<http://service.sap.com/bosap-support>)를 참조하거나 SAP 담당자에게 문의하십시오.

DDK에 대한 자세한 내용은 <http://bic.sdn.sap.com>에서 Data Access Driver Java SDK Developer Guide를 참조하십시오.

### 3.3 데이터 액세스 구성 파일

BI 플랫폼을 설치하면 데이터 액세스 구성 파일이 함께 설치됩니다. 데이터 액세스 구성 파일은 다음 수준으로 구분될 수 있습니다.

- 전역 수준  
cs.cfg 구성 파일이 모든 연결에 적용됩니다.
- 드라이버 수준  
SBO 구성 파일이 특정 드라이버에 적용됩니다.

연결을 제어하는 구성 파일을 비롯하여 각 데이터 액세스 드라이버에는 관련 PRM 구성 파일이 있습니다. 이러한 파일은 응용 프로그램에서 데이터베이스 소프트웨어 기능별로 SQL을 생성하는 방법을 제어하며, 정보 디자인 도구와 같은 응용 프로그램에서 사용됩니다.

### 3.3.1 cs.cfg 전역 구성 파일 정보

모든 데이터 액세스 드라이버에서 사용하는 cs.cfg 전역 구성 파일은 다음 위치에 설치됩니다.

- connectionserver-install-dir\connectionServer

cs.cfg 파일은 설치된 데이터 액세스 드라이버에 적용되는 매개 변수를 포함합니다

관련 항목

- 97 페이지에서 [전역 매개 변수 정보](#)"

### 3.3.2 드라이버 구성 파일 정보

데이터 액세스 드라이버에서 사용하는 구성 파일은 다음 경로에 설치됩니다.

- Microsoft Windows 시스템:  
connectionserver-install-dir\connectionServer\WRDBMS
- UNIX 시스템:  
connectionserver-install-dir/connectionServer/RDBMS

여기서 RDBMS는 구성 파일을 사용하는 네트워크 계층 또는 데이터베이스 미들웨어의 이름입니다.

아래 나열된 파일은 설치된 데이터 액세스 드라이버에 적용되는 매개 변수를 포함합니다.

드라이버별 파일	편집 가능 여부	설명	예제
<드라이버>.sbo	예	각 데이터 액세스 드라이버에는 SBO 파일이 있습니다. 이 파일은 드라이버 및 대상 데이터베이스 각각에 대해 특정 연결 구성을 정의합니다.	oracle.sbo
<드라이버>.prm	예	각 데이터 액세스 드라이버에는 PRM 파일이 있습니다. 응용 프로그램에서 SQL을 생성하는 방법에 영향을 주는 매개 변수를 정의합니다.	oracle.prm
<드라이버><언어>.cod	아니요	각 데이터 액세스 드라이버에는 COD 파일이 있습니다. 연결 정의와 관련된 정보를 저장합니다. 새 연결을 만들 때 나타나는 필드를 정의합니다.  <b>참고:</b> 이러한 파일을 수정하지 마십시오.	oracleen.cod
<드라이버>.rss	아니요	각 데이터 액세스 드라이버에는 RSS 파일이 있습니다. 이 파일은 연결 서버에서 사용하는 미리 정의된 SQL 문을 저장합니다.	oracle.rss
<드라이버>.stg	아니요	데이터 액세스 드라이버에는 전략 파일이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 SBO 파일 매개 변수 참조를 확인하십시오.	oracle.stg

## 관련 항목

- 124 페이지에서 [SBO 매개 변수 설명](#)"
- 167 페이지에서 [PRM 파일 구성 참조](#)"
- 161 페이지에서 [데이터베이스 기능 매개 변수 정보](#)"

## 3.4 배포 모드

연결 서버를 실행할 수 있는 배포 모드는 다음과 같습니다.

- 라이브러리 모드(in-proc)  
연결 서버가 클라이언트 프로세스에 포함됩니다. 대부분의 SAP BusinessObjects 응용 프로그램은 라이브러리 모드에서 연결 서버를 사용합니다.
- 서버 모드  
연결 서버가 CORBA 서버이며 원격으로 액세스됩니다. 연결 서버는 CORBA 및 HTTP 클라이언트가 2-Tier 및 Web Tier 배포 모드를 각각 다룰 수 있게 합니다.

배포 시나리오에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 관련 항목

- 105 페이지에서 [배포 모드 설정](#)"
- 105 페이지에서 [배포 모드 구성](#)"
- 106 페이지에서 [로드할 드라이버 구성](#)"

## 3.5 연결 서비스

기본 BI 플랫폼 설치 시 연결 서버의 세 가지 서버 인스턴스가 제공됩니다. 이들은 중앙 관리 콘솔(CMC)에서 연결 서비스 아래 그룹화되어 있습니다.

연결 서버의 서버는 다음 서비스를 호스팅합니다.

- 네이티브 연결 서비스(64비트)
- 네이티브 연결 서비스(MS Windows에 한해 32비트)



적응형 처리 서버는 사용자 응용 프로그램에서 Java 기반 데이터 소스에 원격 액세스하게 해주는 적응형 연결 서비스를 호스팅합니다.

시작하면 연결 서비스가 BI 플랫폼 클러스터에서 지원하는 데이터 소스의 목록을 광고합니다. 그러면 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 알맞은 서버 인스턴스를 찾아 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램에서는 연결 서버를 통해 먼저 라이브러리 모드에서, 그 다음에는 서버 모드에서 데이터 소스를 찾습니다.

#### 연결과 서비스

라이브러리 모드에서 연결 서버를 사용할 경우 로컬 시스템에 설치된 데이터 액세스 드라이버 및 미들웨어에 따라 사용 가능한 데이터 소스의 목록이 정의됩니다. 서버 모드에서 연결 서버를 사용할 경우 데이터 소스의 목록에는 BI 플랫폼의 백엔드 시스템에서 실행되는 각 서버 인스턴스가 지원하는 것도 포함됩니다.

각 서버 인스턴스는 데이터 액세스 계층에서 지원하는 데이터 소스의 하위 집합을 지원합니다. 하위 집합은 다음 매개 변수에 따라 달라집니다.

- CS 서버 구현 기술(C++ 또는 Java)
- 호스트 운영 체제(UNIX 버전 또는 MS Windows)
- BI 플랫폼 설치 시 선택할 수 있는 드라이버
- CMC에서 각 서버 인스턴스에 대해 선택할 수 있는 활성 데이터 소스

다음 표에서는 각 연결 유형에서 사용할 수 있는 연결 서비스에 대해 설명합니다.

연결	연결 서비스	설명
모든 64비트 네이티브 데이터 소스	네이티브 연결 서비스	ODBC, OLE DB, OCI 등 지원
모든 32비트 네이티브 데이터 소스	네이티브 연결 서비스	32비트에서만 사용 가능한 데이터 소스 지원. 이 서비스는 MS Windows에서만 사용할 수 있습니다.
Java 기반 데이터 소스	적응형 연결 서비스	모든 Java 기반 미들웨어 지원. 이 서비스는 PJS(Platform Java Service) 프레임워크 기반의 Java 구현입니다.

#### 예제

- 64비트 네이티브 데이터 소스는 Oracle OCI를 통한 Oracle 데이터베이스입니다.
- 32비트 네이티브 데이터 소스는 ODBC를 통한 MS Excel 2007입니다.
- Java 기반 데이터 소스는 JDBC를 통한 MS SQL Server 2008 R2입니다.



## 장4 데이터 액세스 세부 사항 학습

### 4.1 64비트 운영 체제 지원

SAP BusinessObjects가 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 기능 팩 3의 릴리스를 제공하는 운영 체제는 다음과 같습니다.

- 32비트 버전 Microsoft Windows
- 64비트 버전 Microsoft Windows 및 UNIX 버전

데이터 액세스 계층은 32비트 또는 64비트 환경에서 실행할 수 있는 데이터 액세스 드라이버를 제공합니다.

다음 단원에서는 32비트 또는 64비트 환경에서 데이터베이스 미들웨어를 지원하는 데이터 드라이버가 미치는 영향에 대해 자세히 설명합니다.

#### 참고:

DDK는 32비트 또는 64비트 환경에서 실행할 수 있는 데이터 액세스 드라이버 샘플을 제공합니다. DDK에 대한 자세한 내용은 Data Access Driver Java SDK Developer Guide를 참조하십시오.

#### 기억:

64비트 운영 체제에서 지원하는 데이터 소스의 전체 목록을 보려면 Product Availability Matrix를 참조하십시오.

#### 4.1.1 64비트 UNIX 지원

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과 함께 연결 서버가 제공되며 64비트 UNIX 환경에서 내부 프로세스 또는 원격 서버로의 설치를 지원합니다.

#### 주의:

연결 서버를 통해 데이터베이스 연결을 실행하려면 64비트 미들웨어를 설치해야 합니다.

**제한:**

일부 공급업체에서는 UNIX에서 다음과 같은 데이터베이스 및 네트워크 계층에 대해 64비트 미들웨어를 제공하지 않습니다. Microsoft Windows에서만 사용할 수 있습니다.

- Client Access AS400을 사용하는 DB2 UDB for iSeries V5
- Client Access AS400을 사용하는 DB2 UDB for iSeries V6
- Client Access AS400을 사용하는 DB2 UDB for i v6.1
- OLE DB를 통한 일반 데이터 소스
- ODBC를 통한 MS Access 2010
- ODBC를 통한 MS Excel 2010
- OLE DB를 통한 MS SQL Server 2005, 2008, 2008 R2
- ODBC를 통한 SAP HANA 1.0 SPS 04

### 4.1.2 64비트 Microsoft Windows 지원

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과 함께 연결 서버가 제공되며 32비트(내부 프로세스) 및 64비트 MS Windows 환경(내부 프로세스 및 원격 서버)에서 설치가 가능합니다.

공급업체에서는 Microsoft Windows의 ODBC를 통해 다음 데이터베이스에 대한 64비트 미들웨어를 제공하지 않습니다.

- Greenplum 3
- Ingres 데이터베이스 9
- MS Access 2003 및 2007
- MS Excel 2003 및 2007
- PostgreSQL 8
- Progress OpenEdge 10
- 텍스트 파일
- Data Federator XI 3.0 쿼리 서버
- Salesforce.com

또한 64비트 Microsoft Windows는 다음과 같은 OLAP 데이터베이스와 관련 미들웨어를 지원하지 않습니다.

- SAP BAPI를 통한 SAP BW
- OLE DB for OLAP를 통한 MS Analysis Services
- Essbase 미들웨어를 통한 Oracle Essbase

이러한 모든 데이터 소스를 위해 데이터 액세스 계층은 Microsoft Windows의 64비트 버전에서 32비트 미들웨어를 사용할 수 있습니다. 이 기능은 서버 모드로 두 대의 연결 서버를 동시에 실행하는 특정 배포를 통해 구현됩니다. 첫 번째 연결 서버는 32비트이며 64비트 미들웨어를 처리할 수 없는 데이터 소스에 대한 연결을 실행하고, 두 번째 연결 서버는 64비트이며 기타 데이터 소스에 대한 연결을 실행합니다. cs.cfg 파일은 두 서버에서 공통적으로 사용되므로 동일한 구성을 공유합니다.

**제한:**

이 아키텍처를 사용할 경우 두 서버에서 동일한 데이터 액세스 드라이버를 실행할 수 없지만, 32비트 연결 서버 또는 64비트 연결 서버에서 일반 ODBC 연결을 설정할 수 있습니다. 하지만 두 서버를 동시에 사용할 수는 없습니다.

**관련 항목**

- 127 페이지에서 ["Array Fetch Size"](#)

### 4.1.3 ODBC 드라이버 설치

32비트 Windows 운영 체제에 정보 디자인 도구 또는 유니버스 디자인 도구를 설치하는 경우 도구에서 만들고 테스트하고 액세스할 ODBC 데이터 소스 드라이버는 ODBC 데이터 소스 관리자를 사용하여 정의해야 합니다. ODBC 데이터 소스 관리자는 도구가 설치된 컴퓨터의

- C:\Windows\System32\Wodbcad32.exe에 있습니다.

64비트 Windows 운영 체제에 정보 디자인 도구 또는 유니버스 디자인 도구를 설치하는 경우 도구에서 만들고 테스트하고 액세스할 ODBC 데이터 소스 드라이버는 32비트 버전의 ODBC 데이터 소스 관리자를 사용하여 정의해야 합니다. 해당 ODBC 데이터 소스 관리자는 도구가 설치된 컴퓨터의

- C:\Windows\SysWOW64\Wodbcad32.exe에 있습니다.

정보 디자인 도구의 경우 서버 구성 요소에서 사용하는 ODBC 데이터 소스는 ODBC 데이터 소스 관리자를 사용하여 정의해야 하며 ODBC 데이터 소스 관리자는 서버 구성 요소가 설치된 실제 컴퓨터의 다음 위치에 있습니다.

- 64비트 버전: C:\Windows\System32\Wodbcad32.exe(64비트 데이터베이스 미들웨어가 있는 경우 사용 권장)
- 32비트 버전: C:\Windows\SysWOW64\Wodbcad32.exe(32비트 데이터베이스 미들웨어가 있는 경우에 한해 사용)

**참고:**

정보 디자인 도구 또는 유니버스 디자인 도구가 유니버스 데이터 소스에 대해 ODBC DSN을 사용하는 경우, 게시된 유니버스를 사용하는 SAP BusinessObjects 보고 응용 프로그램용 서버 구성 요소가 설치된 실제 컴퓨터에 같은 이름의 DSN을 만들어야 합니다.

자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 설치 가이드를 참조하십시오.

## 4.2 단일 로그인 지원

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼은 다음 연결로 다음 플랫폼에 설치된 경우에만 단일 로그인(SSO) 인증을 제공합니다.

데이터 소스	설명
Microsoft Windows에 MS Analysis Services가 설치된 경우	BI 플랫폼에 대한 SSO는 Windows AD와 kerberos입니다.
Microsoft Windows에서 ODBC나 OLE DB를 통해 MS SQL Server에 연결된 경우	BI 플랫폼에 대한 SSO는 Kerberos를 사용하는 Windows AD입니다.
Microsoft Windows에서 OCI를 통해 Oracle에 연결된 경우	BI 플랫폼에 대한 SSO는 LDAP입니다.
모든 플랫폼에서 OCI를 통해 Oracle EBS에 연결된 경우	플랫폼과 함께 제공되는 인증 플러그 인을 설치 및 구성하여 SSO를 사용할 수 있습니다. 사용자는 EBS 자격 증명(사용자 이름과 암호)을 사용하여 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 BI 플랫폼에 로그인합니다.
모든 플랫폼에서 OLAP BAPI를 통해 SAP BW에 연결된 경우	SAP 인증을 설치하고 구성하여 SSO를 사용할 수 있습니다. 사용자는 SAP BW 자격 증명을 사용하여 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 BI 플랫폼에 로그인합니다.
모든 플랫폼상의 SAP Java Connectivity(JCo) 3.x를 통한 SAP ERP 시스템	SAP 인증을 설치하고 구성하여 SSO를 사용할 수 있습니다. 사용자는 SAP ERP 자격 증명을 사용하여 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 BI 플랫폼에 로그인합니다.
MS Windows 및 Linux 플랫폼에서 JDBC를 통한 SAP HANA 데이터베이스 1.0 SPS 04	제공된 SSO는 데이터베이스에 대한 SSO이며 Java에서 Windows AD와 Kerberos를 사용합니다. 사용자는 Windows AD 자격 증명을 사용하여 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 BI 플랫폼에 로그인합니다.

SSO에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

#### 관련 항목

- 79 페이지에서 [Oracle EBS 연결](#)"
- 70 페이지에서 [SAP ERP 연결](#)"
- 82 페이지에서 [SAP HANA 연결](#)"

## 4.3 저장 프로시저

연결 서버에서는 SQL 쿼리 또는 저장 프로시저 실행으로 생성된 데이터 소스의 데이터를 관리할 수 있습니다.

저장 프로시저는 RDBMS에서 실행 가능한 코드로 저장된 SQL 스크립트입니다. 저장 프로시저는 인수를 받아 데이터를 반환합니다.

BI 플랫폼은 다음 데이터베이스 및 네트워크 계층에 대한 저장 프로시저를 지원합니다.

- CLI 드라이버를 통한 DB2 UDB 및 iSeries
- CTLIB를 통한 Sybase Adaptive Server
- Javabeen
- DB2 UDB, Derby, HSQL DB, Informix, MS SQL Server, MySQL 5, Oracle, 및 Sybase(모두 JDBC 사용)
- OCI를 통한 Oracle
- DB2 iSeries, Informix, MS SQL Server, Sybase ASIQ 및 Sybase SQL Anywhere(모두 ODBC 사용)
- OLE DB를 통한 MS SQL Server

### 4.3.1 지원되는 데이터베이스 기능

연결 서버는 결과 집합, 즉 테이블로 데이터를 반환하는 저장 프로시저만 지원합니다. 따라서 저장 프로시저는 정수, 문자열 또는 커서를 반환할 수 없으며 항상 SELECT 문을 포함해야 합니다. 지원되는 프로시저에는 OUT 또는 IN/OUT 매개 변수가 포함되지 않아야 합니다. 또한 저장 프로시저에 포함된 COMPUTE, PRINT, OUTPUT, STATUS 문은 실행되지 않습니다.

#### 주의:

이러한 제한 사항은 Oracle 저장 프로시저에만 적용됩니다. 지원되는 Oracle 저장 프로시저에 대한 내용은 다음 단원을 참조하십시오.

연결 서버가 패키지 내의 Oracle 저장 프로시저를 지원합니다. 패키지 이름은 카탈로그 이름으로 반환됩니다. 이 동작은 Oracle CI 및 JDBC 네트워크 계층에 유효합니다.

#### 참고:

저장 프로시저 사용에 대한 자세한 내용은 유니버스 디자인 도구 사용자 가이드를 참조하십시오.

### 4.3.2 Oracle 저장 프로시저

지원되는 Oracle 저장 프로시저는 다음과 같습니다.

- REF Cursor를 통해 결과 집합을 반환하는 모든 PL/SQL 프로시저
- IN/OUT REF Cursor 변수 매개 변수가 하나 있고 OUT 매개 변수가 없는 PL/SQL 저장 프로시저

**참고:**

프로시저의 다른 IN/OUT 커서 매개 변수는 무시됩니다.

다음 Oracle 저장 프로시저는 지원되지 않습니다.

- REF CURSOR 매개 변수를 통해 결과 집합을 반환하지 않는 PL/SQL 프로시저
- OUT 매개 변수가 하나 이상 있는 PL/SQL 프로시저
- PL/SQL 함수
- REF CURSOR와 다른 유형의 IN/OUT 매개 변수(예: VARRAY)가 하나 이상 있는 모든 PL/SQL 프로시저
- PL/SQL 테이블 함수

저장 프로시저에 액세스하려면 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과 저장 프로시저를 연결할 수 있도록 서버에서 몇 가지 작업을 수행해야 합니다. 이 내용은 다음 단원에서 설명합니다.

### 4.3.3 패키지 내부에 커서 만들기

Oracle 데이터베이스에서 패키지는 관련 PL/SQL 유형, 개체 및 하위 프로그램이 포함된 데이터베이스 개체입니다. 정의된 커서를 사용하여 Oracle 저장 프로시저를 만들기 전에 먼저 패키지 내부에 커서를 만들어야 합니다.

- Oracle 데이터베이스 관리 시스템에서 다음 문을 사용하십시오.

```
CREATE or REPLACE PACKAGE catalog_data AS
  TYPE CatCurTyp IS REF CURSOR RETURN
    all_objects%ROWTYPE;
END catalog_data;
```

**주의:**

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼은 패키지화된 저장 프로시저가 아닌 독립형 프로시저만 지원합니다.



### 4.3.4 Oracle 저장 프로시저 만들기

다음 프로시저에서는 이전에 패키지에서 만든 catcurtyp 및 catalog\_data.catcurtyp 커서를 사용합니다.

- 다음 중 하나를 수행합니다.
  - a. 다음 문을 작성합니다.

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_allobjects(cat_cv IN OUT
catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects;
END;
```

- b. 몇 가지 매개 변수가 있는 다음 문을 작성합니다.

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_ownerobjects(owner_name IN
varchar2, cat_cv IN OUT catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects WHERE
owner=owner_name;
END;
```

**참고:**

패키지 및 저장 프로시저를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Oracle 설명서를 참조하십시오.

### 4.3.5 Teradata 저장 프로시저

설정된 연결에서 ODBC를 사용하는 경우 연결 서버는 Teradata 매크로만 지원합니다.

**주의:**

저장 프로시저는 결과 집합을 반환하지 않으므로 ODBC의 Teradata 저장 프로시저는 지원되지 않습니다. JDBC의 매크로 및 저장 프로시저도 지원되지 않습니다.

Teradata 매크로의 구문은 다음과 같습니다.

```
create macro <macro_name> as (select * from <table_name>);
```

자세한 내용은 Teradata 설명서를 참조하십시오.

예제

단순 매크로:

```
create macro GUEST95 as (select * from guest where TYear='FY95');
```

매개 변수가 있는 매크로:

```
create macro MGUESTIN (inyear VARCHAR(12)) as (select * from GUEST where TYear=:inyear);
```

다중 결과 집합이 있는 매크로:

```
create macro MGUEST as
(
  select * from guest where TYear='FY95';
  select count(*) from guest;
);
```

## 4.4 연결 풀

데이터에 액세스해야 할 경우 드라이버가 데이터베이스 연결을 엽니다. 데이터베이스에 연결하는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법은 다음과 같습니다.

- 연결 서버에 정보가 필요할 때마다 데이터 액세스 드라이버가 데이터베이스 연결을 열고 데이터를 가져온 다음 연결을 닫습니다.
- 연결 서버가 사용 가능한 연결을 열어 둔 상태로 유지하고 연결 풀에 연결 정보를 보관합니다. 이 경우 연결 서버에 데이터 소스의 정보가 필요할 때마다 데이터 액세스 드라이버가 연결 풀에서 사용되지 않은 적합한 연결이 있는지 여부를 확인합니다. 기존 연결을 사용할 수 있을 경우 해당 연결이 사용되며, 모든 연결이 사용 중일 경우 연결 서버가 새 연결을 만들어 풀에 추가합니다. 이 방법에서 시스템 리소스가 보다 효율적으로 사용됩니다.

### 4.4.1 풀의 연결 정보

연결 풀에서는 단독 연결 또는 공유 가능 연결을 사용할 수 있습니다.

- 단독 연결은 한 번에 한 명의 사용자에게만 할당될 수 있습니다. 할당된 단독 연결은 더 이상 풀에서 사용할 수 없으며, 다른 요청자에게 할당될 수도 없습니다. 해당 연결이 더 이상 필요하지 않을 경우 사용자 지정 드라이버가 연결을 해제하여 다시 할당될 수 있도록 합니다.

- 공유 가능 연결은 한 번에 여러 명의 사용자에게 할당될 수 있습니다. 할당된 공유 가능 연결은 다른 요청자가 사용할 수 있도록 풀에 유지됩니다.

관련 항목

- 145 페이지에서 [Connection Shareable](#)"
- 149 페이지에서 [Shared Connection](#)"
- 101 페이지에서 [Max Pool Time](#)"

## 4.5 부하 분산

서버 모드에서는 여러 개의 연결 서버 인스턴스를 BI 플랫폼에서 실행할 수 있습니다. 연결 서버가 이 배포 모드에서 부하 분산 메커니즘을 구현합니다. 새로운 클라이언트 요청을 지원할 수 있는 리소스라는 측면에서 최상의 서버를 선택합니다.

부하 분산으로 BI 플랫폼에 있는 서버 인스턴스의 수를 늘려 확장성 문제를 해결할 수 있습니다.

**주의:**

이 부하 분산 메커니즘은 중앙 관리 서버에서 구현하는 부하 분산과는 다릅니다.

부하 분산이 실행되는 수준은 다음과 같습니다.

- 클라이언트 계층의 2-Tier 배포에서의 클라이언트 프록시
- 웹 계층의 Web Tier 배포에서의 서버 브릿지

**참고:**

연결 서버는 응용 프로그램 수준의 조회 메커니즘도 제공하여 작업에 적합한 서버 인스턴스를 선택할 수 있도록 합니다. 연결 서버는 클라이언트에서 요청한 데이터 소스의 유형과 서버가 지원하는 네트워크 계층 및 데이터베이스 쌍에 따라 적절한 서버에 클라이언트를 바인딩합니다.

**기억:**

부하 분산은 조회 후 수행되며, 모든 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.

### 4.5.1 최적의 서버 찾기

다음과 같은 요인에서 연결 서버의 확장성 문제가 제기될 수 있습니다.

- 열린 데이터베이스 연결 수

데이터베이스 연결 수 처리에 대한 문제는 연결 풀 메커니즘에서 이미 다루었습니다.

- 연결 서버에 사용되는 CPU

데이터를 변환하거나 용량이 큰 응답 버퍼를 클라이언트에 보내거나 작성할 때 연결 서버에서 상당한 양의 CPU를 사용할 수 있습니다. 하지만 연결 서버는 CPU 사용률이 높은 장치도 아닙니다.

- 실행 중인 작업 수

서버에서 실행 중인 작업이 많으면 작업 부하가 커집니다.

- 연결 서버 또는 여기에 포함된 미들웨어에 의해 할당된 메모리 양

사용된 메모리 양은 실행된 SQL 쿼리에 따라 달라집니다. 예를 들어, 용량이 큰 테이블 하나에 단일 SQL 문을 사용하면 작은 SQL 쿼리를 연속으로 사용하는 것 보다 확장성에 더 큰 영향을 미칩니다.

연결 서버는 서버 작업량 중 가장 관련성이 높은 지표를 활용하여 부하 분산을 구현합니다. 이 경우에는 할당된 메모리의 양이 됩니다. 연결 서버에서 사용하는 메모리 양이 작을수록 서버 상태가 좋은 것입니다.

#### 참고:

향후 릴리스에서는 연결 서버의 상태 표시 지표로 작업 수를 사용할 수도 있습니다.

다음 수식으로 서버의 HEALTH를 계산합니다.

$HEALTH = (available\ memory / max\ memory) * constant$

여기에서

- max memory는 할당 가능한 최대 메모리 양입니다(예: 32비트 MS Windows 플랫폼에서는 2GB).
- available memory는 max memory와 현재 할당된 메모리 양 간의 차이입니다.
- constant는 최대 HEALTH입니다(연결 서버의 경우 10000으로 설정).

## 4.5.2 부하 분산 로직

1. 각 후보 서버는 부하 분산 장치에 해당 HEALTH를 보고합니다.

후보 서버는 요청된 네트워크 계층과 데이터베이스 쌍을 지원하는 연결 서버입니다. 모든 서버 인스턴스가 동일한 데이터 소스 집합을 지원한다고 가정할 때 해당 서버는 모두 클라이언트 요청을 수행하는 후보가 될 수 있습니다.

2. 부하 분산 장치는 상태가 나은 서버들을 식별하여 순위를 매김으로써 클라이언트 요청을 보낼 서버를 결정합니다. 그 중에서 가장 상태가 좋은 서버를 식별합니다. 서버 집합에 서버가 하나뿐이라면 이 서버가 대상 서버가 됩니다.

#### 참고:

HEALTH는 서버의 수명 주기 동안 업데이트됩니다. 다음과 같은 경우에 HEALTH가 재계산됩니다.

- 작업 생성 또는 제거 시

- 작업 준비 또는 실행 시
- 데이터 반입 작업 수행 시

### 4.5.3 이전 버전과의 호환성

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 기능 팩 3 릴리스 이상의 모든 플랫폼에서 부하 분산 메커니즘이 지원됩니다. 이전 릴리스의 증분 배포 또는 제한된 업그레이드의 경우, 이전 버전과 호환이 가능합니다. 부하 분산 장치에 HEALTH를 보고하지 못한 서버는 정상 상태로 간주됩니다.

**참고:**

이전 릴리스의 일부 서비스 팩에서도 일부 플랫폼에 대해 부하 분산을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAP 담당자에게 문의하십시오.

## 4.6 메모리 할당

네이티브 연결 서비스가 64비트 MS Windows에 HOARD 메모리 할당 기능을 사용할 수 있습니다. HOARD는 C++ 구성 요소에 대해 최적화된 확장형 메모리 할당자로서 이를 통해 서비스의 성능 및 확장성을 개선하고 메모리 분할을 줄일 수 있습니다.

데이터 액세스 계층에서 제공하는 이진 파일은 다음과 같습니다.

- ConnectionServer.exe: 기본 이진 파일입니다. HOARD는 사용할 수 없습니다.
- ConnectionServerOptimized.exe: HOARD 지원 이진 파일입니다.

### 4.6.1 HOARD 활성화

1. CMC를 엽니다.
2. 연결 서비스에서 ConnectionServer 서버가 호스팅하는 네이티브 연결 서비스를 중지합니다.
3. 연결 서버 실행 파일을 찾습니다.

bip-install-dirWwin64\_x64 디렉터리에 있습니다.

4. ConnectionServer.exe 파일의 백업 복사본을 만듭니다.
5. ConnectionServerOptimized.exe의 이름을 ConnectionServer.exe로 변경합니다.
6. 서비스를 다시 시작합니다.

네이티브 연결 서비스에서 HOARD를 활성화했습니다.

## 4.6.2 HOARD 비활성화

1. CMC를 엽니다.
2. 연결 서비스에서 ConnectionServer 서버가 호스팅하는 네이티브 연결 서비스를 중지합니다.
3. 기본 ConnectionServer.exe 파일을 복원합니다.
4. CMC에서 서비스를 다시 시작합니다.

네이티브 연결 서비스에서 HOARD를 비활성화했습니다.

## 4.7 CA Wily Introscope 워크스테이션의 활동

CA Wily Introscope 워크스테이션에서 연결 서버를 포함한 워크플로 활동이 추적됩니다. 연결 서버 함수는 다음과 같은 도구에서 제안되는 다양한 뷰를 통해 분석할 수 있습니다.

- 대시보드 및 요약 뷰 - 전체 정보 분석 가능
- 추적 뷰 - 오류가 강조 표시되고 메시지에 오류 관련 설명이 표시됨
- 트리 뷰 - 특정 워크플로의 연속 함수 호출이 표시되고 함수에 사용된 시간이 강조 표시되어 시간이 오래 걸리는 활동을 쉽게 추적할 수 있음

### 참고:

이 기능은 SAP Business Enterprise XI 3.1 SP3부터 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 86 페이지에서 [계측을 위한 Java Virtual Machine을 구성하려면](#)

## 장5 연결 만들기

### 5.1 연결 요구 사항

이 단원에서는 연결을 만들기 위한 요구 사항에 대해 다룹니다.

- 사용 중인 플랫폼이 SAP 연결에 지원되는 플랫폼인지 확인합니다.
- 데이터베이스 미들웨어가 제대로 설치되었으며 사용 중인 컴퓨터 또는 서버를 통해 데이터베이스에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
- 데이터베이스에 액세스하는 데 필요한 정보(예: 데이터베이스 로그인 이름 및 암호)가 모두 있는지 확인합니다.
- 해당 데이터 액세스 드라이버를 비롯하여 사용할 SAP BusinessObjects 솔루션을 설치합니다.
- 모든 서비스가 성공적으로 시작되었는지 확인합니다.
- 사용자 환경 및 소프트웨어에 필요할 수 있는 구성 변경 사항이 있는지 확인하려면 SAP BusinessObjects 솔루션과 함께 제공되는 추가 정보 고지 사항을 참조하십시오.
- 사용자 환경에 영향을 줄 수 있는 구성 변경 사항에 대해 확인하려면 현재 데이터 액세스 릴리스 알림을 참조하십시오.

#### 참고:

cscheck 도구를 사용하여 인프라를 확인하고 SAP BusinessObjects 응용 프로그램의 사용 적합성 여부를 확인할 수 있습니다.

#### 관련 항목

- 39 페이지에서 [연결 구성 확인](#)"

### 5.2 연결 구성 확인

연결 서버 소프트웨어에는 데이터 소스 연결 인프라를 확인하는 데 사용할 수 있는 명령줄 유틸리티가 포함되어 있습니다. cscheck 도구를 사용하면 언제든지 클라이언트 미들웨어 및 설치된 데이터 액세스 드라이버를 확인할 수 있습니다.

**참고:**

모든 검사 결과는 도구를 실행한 로컬 시스템에 적용됩니다.

cscheck 도구는 BOE 설치 디렉터리\플랫폼 디렉터리에 설치됩니다. 여기서 BOE 설치 디렉터리는 BOE 설치 디렉터리이며 플랫폼 디렉터리는 win32x\_86, win64\_x64 등입니다.

명령 콘솔(DOS 또는 셸)에서 cscheck 도구를 실행합니다. 출력이 화면에 표시됩니다. 출력이 XML 형식으로 생성되도록 지정하거나 스크립트에서 이 도구를 사용하여 출력을 표시하지 않을 수 있습니다.

cscheck 도구는 로컬 시스템에서 다음 기능을 수행할 수 있습니다.

- 설치에서 지원하는 모든 연결의 세부 정보(네트워크 계층 및 데이터베이스) 반환
- 로컬 컴퓨터에 설치된 데이터 액세스 드라이버의 세부 정보 반환
- 로컬 컴퓨터에 설치된 연결의 세부 정보 반환
- 제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 유효한 미들웨어가 설치되어 있는지 확인
- 제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 유효한 데이터 액세스 드라이버가 설치되어 있는지 확인
- 지정한 데이터베이스에 연결할 수 있는지 확인

**관련 항목**

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"

## 5.2.1 cscheck 도구에 대한 도움말 표시

cscheck 도구는 다음에 대한 기능을 제공합니다.

- cscheck 유틸리티에 대한 일반 도움말 표시
- 사용 가능한 각 cscheck 기능에 대한 도움말 표시

SAP BusinessObjects 솔루션을 설치할 때 선택한 언어로 도움말을 표시할 수 있습니다.

cscheck에 대한 일반 도움말을 표시하려면 다음 구문을 사용하십시오.

그림 5-1: 명령 도움말 구문

```
cscheck --help|h --language|| { 언어 }
```



함수에 대한 도움말을 표시하려면 다음 구문을 사용하십시오. 여기서 함수 이름은 도움말을 표시하려는 함수의 이름이고 언어는 도움말을 표시할 언어입니다.

그림 5-2: 함수 도움말 구문

```
cscheck --help|h { 함수 이름 }--language|l { 언어 }
```

예제

cscheck 도구에 대한 도움말을 영어로 표시하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
cscheck --help
```

connectivity 함수에 대한 도움말을 프랑스어로 표시하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
cscheck --language fr --help connectivity
```

## 5.2.2 cscheck 도구를 실행하려면

SAP BusinessObjects 솔루션을 설치한 후에 언제든지 cscheck 도구를 실행할 수 있습니다.

1. 명령 콘솔을 엽니다.
2. 디렉터리를 도구가 설치되어 있는 경로로 변경합니다.
3. 올바른 매개 변수와 함께 cscheck를 입력하여 원하는 정보를 찾습니다.
4. 반환된 정보를 검토합니다.

관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)

## 5.2.3 Check 도구 - 함수 개요

명령 콘솔에서 해당 함수 및 인수와 함께 cscheck 명령을 사용하여 원하는 결과를 반환할 수 있습니다.

cscheck 명령은 다음 구조를 갖습니다. 일부 매개 변수는 선택적입니다.

그림 5-3: cscheck 구문

```
cscheck --language|l { output language } --xml|x --mute|m 함수 이름 함수 옵션
```

명령의 첫 번째 부분은 출력 형식을 제어합니다.

- `output language` 또는 `l` 다음에는 ISO639-1 표준으로 지정된 언어가 옵니다. 선택 사항입니다. 기본 언어는 영어입니다.
- `--xml` 또는 `x`는 출력이 XML 형식이 되도록 지정합니다. 선택 사항입니다. 기본 출력은 화면에 표시되는 텍스트입니다.
- `--mute`는 출력이 생성되지 않도록 지정합니다. 반환된 상태를 확인하는 스크립트에서 이 도구를 사용하는 경우 이 스위치를 사용할 수 있습니다. 선택 사항입니다. 기본값은 출력이 생성되는 것입니다.

명령의 나머지 부분은 함수 및 옵션 인수로 구성됩니다.

`function name`에는 다음 값이 올 수 있습니다. 각 함수에는 전체 함수 이름 대신 사용할 수 있는 축약 버전이 있습니다.

- `list` 또는 `lt`
- `driverssearch` 또는 `ds`
- `find` 또는 `fd`
- `middleware` 또는 `mw`
- `accessdriver` 또는 `ad`
- `connectivity` 또는 `ct`
- `ping` 또는 `pg`

관련 항목

- 47 페이지에서 [Check 도구—accessdriver](#)"
- 48 페이지에서 [Check 도구—connectivity](#)"
- 43 페이지에서 [Check 도구—drivers search](#)"
- 44 페이지에서 [Check 도구—find](#)"
- 42 페이지에서 [Check 도구—list](#)"
- 46 페이지에서 [Check 도구—middleware](#)"
- 49 페이지에서 [Check 도구—ping](#) "

## 5.2.4 Check 도구—list

이 함수는 지원되는 데이터베이스 계층 및 데이터베이스 엔진 목록을 반환합니다. 예를 들어 이 함수를 사용하여 다른 check 도구 함수와 함께 사용할 수 있는 올바른 값을 확인할 수 있습니다.

**참고:**

이 함수는 지원되는 데이터 액세스 드라이버 및 미들웨어에 대한 전체 목록(시스템에 반드시 설치되어 있지 않은 경우 포함)을 반환합니다.

그림 5-4: list 구문

```
cscheck |list| |lt|
```

**예제**

다음 명령은 현재 컴퓨터에 설치되어 있는 SAP BusinessObjects 솔루션에서 지원하는 모든 네트워크 계층 및 데이터베이스 엔진을 나열합니다.

```
cscheck list
```

다음은 결과 목록에서 발췌한 일부입니다.

```
Oracle Client
Oracle 10
Oracle 11
Sybase Open Client
Sybase Adaptive Server 12
Sybase Adaptive Server 15
Informix ODBC Driver
Informix XPS 8.4
Informix XPS 8.5
Informix Dynamic Server 7.3
Informix Dynamic Server 2000
Informix Dynamic Server 10
Informix Dynamic Server 11
Teradata ODBC Driver
Teradata V2 R5
Teradata V2 R6
Teradata 12
ODBC Drivers
Generic ODBC Datasource
Generic ODBC3 Datasource
...
```

**관련 항목**

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)"

## 5.2.5 Check 도구—drivers search

이 함수는 설치된 데이터 액세스 드라이버 목록을 반환합니다.

그림 5-5: driverssearch 구문

```
cscheck |driverssearch| |ds|
```

예제

다음 명령은 시스템에 설치된 모든 데이터 액세스 드라이버를 나열합니다.

cscheck driverssearch

다음은 결과 목록에서 발췌한 일부입니다.

```
This access driver is installed: Oracle OCI access driver
Client layer: Oracle Client
Database engine(s):
Oracle 10
Oracle 11
This access driver is installed: Sybase Open Client access driver
Client layer: Sybase Open Client
Database engine(s):
Sybase Adaptive Server 12
Sybase Adaptive Server 15
This access driver is installed: Informix ODBC access driver
Client layer: Informix ODBC Driver
Database engine(s):
Informix XPS 8.4
Informix XPS 8.5
Informix Dynamic Server 7.3
Informix Dynamic Server 2000
Informix Dynamic Server 10
Informix Dynamic Server 11
This access driver is installed: Teradata ODBC access driver
Client layer: Teradata ODBC Driver
Database engine(s):
Teradata V2 R5
Teradata V2 R6
Teradata 12
...
```

관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)"

## 5.2.6 Check 도구—find

이 함수는 로컬 시스템에서 사용할 수 있는 연결 유형(미들웨어 및 데이터베이스 클라이언트)을 나열합니다. 여기에는 다음 유형이 포함됩니다.

- 로컬 시스템에서 사용할 수 있는 연결 유형
- CORBA 통신 계층을 통해 사용할 수 있는 연결 유형
- HTTP 통신 계층을 통해 사용할 수 있는 연결 유형
- 로컬 시스템에서 사용할 수 있는 Java 연결 유형

그림 5-6: find 구문

`cscheck |find||fd| -m { 연결 서버 액세스 모드 }`

테이블5-1: 함수 입력 매개 변수

<p>연결 서버 액세스 모드(-m)</p>	<p>클라이언트 응용 프로그램이 연결 서버에 액세스하는 모드입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>local:</b> 로컬 시스템에서 사용할 수 있는 연결 유형을 나열합니다.</li> <li>• <b>corba:</b> CORBA를 사용하여 사용할 수 있는 연결 유형을 나열합니다.</li> <li>• <b>http:</b> HTTP를 사용하여 사용할 수 있는 연결 유형을 나열합니다.</li> <li>• <b>java:</b> 로컬 시스템에서 사용할 수 있는 Java 연결 유형을 나열합니다.</li> <li>• <b>extended:</b> local, java, CORBA 연결 유형을 나열합니다.</li> </ul>
-------------------------	---

#### 예제로컬 연결 찾기

다음 명령은 연결 서버에 의해 로드될 수 있는 로컬 시스템의 데이터 액세스 드라이버 목록을 반환합니다.

`cscheck find -m local`

다음은 결과 목록에서 발췌한 일부입니다.

```
Local Library Mode
IBM DB2 Client
  DB2 v9
  DB2 UDB
  DB2 UDB for z/OS v8
  DB2 UDB for OS/390 v7
  DB2 UDB for iSeries v5
Essbase Provider
Hyperion Essbase 7.0
Hyperion Essbase 9
Informix ODBC Driver
Informix Dynamic Server 7.3
Informix Dynamic Server 2000
Informix Dynamic Server 10
Informix Dynamic Server 11
Informix XPS 8.4
Informix XPS 8.5
ODBC Drivers
Generic ODBC datasource
Generic ODBC3 datasource
MS SQL Server 7.x
MS SQL Server 2000
MS SQL Server 2005
Sybase ASIQ 12
Sybase SQL Anywhere 10
...
```

예제 CORBA 서버 연결 찾기

다음 명령은 CORBA 서버에서 사용할 수 있는 데이터 액세스 드라이버 목록을 반환합니다.

```
cscheck find -m corba
```

관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)"

## 5.2.7 Check 도구—middleware

제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 이 함수는 설치된 클라이언트 미들웨어가 유효한지를 확인합니다. 제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 미들웨어 및 데이터 액세스 드라이버를 확인하려면 connectivity 함수를 사용할 수 있습니다.

그림 5-7: middleware 구문

```
cscheck |middleware| |mw| -c { 네트워크 계층 } -d { 데이터베이스 클라이언트 }
```

테이블 5-2: 함수 입력 매개 변수

네트워크 계층(-c)	데이터베이스 미들웨어가 사용하는 네트워크 계층으로 find 함수에 의해 반환됩니다.
데이터베이스 클라이언트(-d)	확인할 데이터베이스로 find 함수에 의해 반환됩니다.

예제

다음 명령은 로컬 컴퓨터에 설치된 Oracle Client 10g 미들웨어가 유효한지 확인합니다. 이 명령은 XML 파일 출력 c:\Wresult.xml을 만듭니다.

```
cscheck --xml middleware -c "Oracle Client" -d "Oracle 9" > c:\Wresult.xml
```

미들웨어가 제대로 설치되지 않은 경우의 결과는 다음과 같습니다.

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
```

End AND operator: failure.  
The middleware is not correctly installed.

#### 관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)"
- 48 페이지에서 [Check 도구—connectivity](#)"
- 47 페이지에서 [Check 도구—accessdriver](#)"

## 5.2.8 Check 도구—accessdriver

제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 이 함수는 설치된 데이터 액세스 드라이버가 유효한지를 확인합니다. 제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 미들웨어 및 데이터 액세스 드라이버를 확인하려면 connectivity 함수를 사용할 수 있습니다.

그림 5-8: accessdriver 구문

cscheck |accessdriver| |ad| -c { 네트워크 계층 } -d { 데이터베이스 클라이언트 }

테이블 5-3: 함수 입력 매개 변수

네트워크 계층( -c )	데이터베이스 미들웨어가 사용하는 네트워크 계층으로 find 함수에 의해 반환됩니다.
데이터베이스 클라이언트(-d)	확인할 데이터베이스로 find 함수에 의해 반환됩니다.

#### 예제

다음 명령은 설치된 Oracle 10 데이터 액세스 드라이버가 유효한지 확인하고 출력을 프랑스로 표시합니다.

```
cscheck -l fr accessdriver -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

프랑수가 설치되지 않은 경우의 결과는 다음과 같습니다.

The language specified is not installed. Please use an installed language. English ([en]).

예제

다음 명령은 설치된 Oracle 10 데이터 액세스 드라이버가 유효한지 확인합니다.

```
cscheck ad -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

결과는 다음과 같습니다.

```
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
Config Directory... success.
%SharedRoot%\WConnectionServer\WNetwork Layers\WOracle OCI... success.
Directory... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle... success.
Library... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci10.so... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci11.so... success.
Data File Name... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)
- 42 페이지에서 [Check 도구—list](#)

## 5.2.9 Check 도구—connectivity

제공된 네트워크 계층 및 데이터베이스 클라이언트에 대해 이 함수는 설치된 미들웨어와 데이터 액세스 드라이버가 유효한지를 확인합니다.

middleware 및 accessdriver 함수를 사용하여 각각을 개별적으로 확인할 수 있습니다. ping 함수를 사용하여 특정 데이터베이스에 연결할 수 있는지를 확인할 수 있습니다.

그림 5-9: connectivity 구문

```
cscheck |connectivity| |ct| -c { 네트워크 계층 } -d { 데이터베이스 클라이언트 }
```

테이블 5-4: 함수 입력 매개 변수

네트워크 계층(-c)	데이터베이스 미들웨어가 사용하는 네트워크 계층으로 find 함수에 의해 반환됩니다.
데이터베이스 클라이언트(-d)	확인할 데이터베이스로 find 함수에 의해 반환됩니다.



## 예제

다음 명령은 설치된 Oracle 클라이언트 미들웨어와 Oracle 10 데이터 액세스 드라이버를 확인합니다. 이 명령은 텍스트 파일 c:\Wresult.txt에 출력을 씁니다.

```
cscheck -l en connectivity -c "Oracle Client" -d "Oracle 10">c:\Wresult.txt
```

미들웨어가 제대로 설치되지 않은 경우의 결과는 다음과 같습니다.

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
End AND operator: failure.
The middleware is not correctly installed.
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
Config Directory... success.
%SharedRoot%\WConnectionServer\Network Layers\WOracle OCI... success.
Directory... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer/oracle... success.
Library... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer/libdbd_oci10.so... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer/libdbd_oci11.so... success.
Data File Name... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer/oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

## 관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)"
- 40 페이지에서 [cscheck 도구에 대한 도움말 표시](#)"
- 44 페이지에서 [Check 도구—find](#)"
- 47 페이지에서 [Check 도구—accessdriver](#)"
- 46 페이지에서 [Check 도구—middleware](#)"
- 49 페이지에서 [Check 도구—ping](#) "

## 5.2.10 Check 도구—ping

이 함수는 제공된 세부 정보를 사용하여 지정한 데이터베이스에 대한 액세스를 시도합니다.

그림 5-10: ping 구문

```
cscheck ping|pgl -m { 연결 서버 액세스 모드 } -c { 네트워크 계층 } -d { 데이터베이스 클라이언트 } -u { 사용자 이름 } -p { password } -s { 데이터 소스 } -t { 데이터베이스 } -r { 호스트 이름 } -j { PID }
```

테이블5-5: 함수 입력 매개 변수

연결 서버 액세스 모드(-m)	클라이언트 응용 프로그램이 연결 서버에 액세스하는 모드입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• local: 연결 서버가 로컬 시스템에서 실행되고 있습니다.</li> <li>• corba: 연결 서버가 CORBA 서버에서 실행되고 있습니다.</li> <li>• http: 연결 서버가 HTTP 서버에서 실행되고 있습니다.</li> <li>• java: 연결 서버가 로컬 시스템의 Java 데이터 액세스 드라이버를 사용합니다.</li> </ul>
네트워크 계층(-c)	확인할 연결에 대한 데이터베이스 미들웨어로 find 함수에 의해 반환됩니다.
데이터베이스 클라이언트(-d)	데이터베이스 유형으로 find 함수에 의해 반환됩니다.
사용자 이름(-u)	데이터베이스의 유효한 사용자 이름입니다.
암호(-p)	사용자 이름에 대한 암호입니다.
데이터 소스 (-s)	데이터베이스가 실행되고 있는 서버입니다.
데이터베이스(-t)	데이터베이스 서버입니다.
호스트 이름(-r)	CORBA 모드에서 연결 서버를 호스팅하는 컴퓨터입니다.
PID(-i)	CORBA 모드에서 ping할 연결 서버의 프로세스 번호입니다.

예제 Oracle 데이터베이스 Ping

다음 명령은 다음에 대한 액세스를 확인합니다.

- 연결 서버 액세스 모드: local 즉, 데이터베이스가 로컬 시스템에서 실행되고 있습니다.

- 네트워크 계층: Oracle Client
- 데이터베이스: Oracle 10g
- 데이터 소스: Harlaxton
- 사용자 이름: efashion
- 암호: X2345

```
cscheck ping -m local -c "Oracle Client" -d "Oracle 10" -u "efashion" -p "X2345" -s "Harlaxton"
```

예제 CORBA를 사용하여 Sybase 데이터베이스 Ping

다음 명령은 다음에 대한 액세스를 확인합니다.

- 연결 서버 액세스 모드: CORBA. 즉, 연결 서버가 CORBA 서버에서 실행되고 있습니다.
- 네트워크 계층: Sybase
- 사용자 이름: syadmin
- 암호: password
- 데이터 소스: Sybase Adaptive Server 15
- 데이터베이스: SY1
- 데이터베이스 호스트: sybasehost
- 프로세스 ID: 456

```
cscheck ping -m corba -c "Sybase Open Client" -d syb15 -u "syadmin" -p "password" -s "Sybase Adaptive Server 15" -t "SY1" -r "sybasehost" -i 456
```

관련 항목

- 41 페이지에서 [Check 도구 - 함수 개요](#)
- 44 페이지에서 [Check 도구—find](#)

## 5.3 JDBC 연결 만들기

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하면 일련의 데이터 액세스 드라이버가 설치됩니다. 이러한 데이터 액세스 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 대한 연결을 만들 수 있습니다. 이러한 드라이버는 connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\Wjava 디렉터리에 있습니다.

**참고:**

JDBC 연결은 SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0 이상에서 사용할 수 있습니다. Web Intelligence Rich Client는 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 이상에서 3-Tier 모드의 JDBC 연결을 지원합니다.

또한 SAP BusinessObjects 소프트웨어에는 JDBC 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 액세스하는데 필요한 구성 파일이 포함되어 있습니다. 이러한 드라이버를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터베이스 공급업체로부터 java 드라이버 소프트웨어를 구합니다.
2. 다음 방법 중 하나로 JAR 파일 경로를 지정합니다.
  - 데이터 액세스 드라이버의 SBO 구성 파일에서 ClassPath 요소를 JAR 파일의 정규화된 경로로 설정합니다.
  - SBO 파일의 Extensions 매개 변수 값에서 만든 디렉터리에 JAR 파일을 저장합니다.

이와 같은 두 가지 JAR 파일 경로 지정 방법을 함께 사용할 수도 있습니다. 단, SBO 파일에서 지정된 JAR 파일이 고유 디렉터리에 저장된 JAR 파일보다 우선합니다.

지원되는 JDBC 드라이버의 최신 목록은 SAP Service Marketplace(<http://service.sap.com/bosap-support>)를 참조하거나 SAP 담당자에게 문의하십시오.

**참고:**

데이터 액세스 계층은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 명시적으로 지원하지 않는 데이터 소스에 대한 연결을 만들기 위해 Generic JDBC 연결을 제공합니다.

**관련 항목**

- 52 페이지에서 [SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기](#)"
- 54 페이지에서 [Extensions를 사용하여 JDBC 연결 만들기](#)"
- 57 페이지에서 [일반 JDBC 연결 만들기](#)"
- 120 페이지에서 [JDBC 드라이버 속성](#)"

### 5.3.1 SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기

JDBC 연결을 만들려면 다음을 수행합니다.

- 데이터베이스용 필수 JDBC 드라이버 소프트웨어를 구한 다음, 시스템에 파일을 복사합니다. 이 파일들은 데이터베이스 공급업체에서 사용할 수 있습니다. 드라이버 소프트웨어는 일반적으로 하나 이상의 .jar 파일로 구성됩니다. 이러한 파일에 대한 설치 경로 세부 정보를 참조하십시오.
- 데이터베이스 액세스 세부 정보(예: 로그인 및 암호 세부 정보)를 알고 있는지 확인합니다.

1. 사용할 SBO 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.

예를 들어, Microsoft Windows의 경우 JDBC 구성 파일은 connectionserver-install-dir\WconnectionServerWjdbc 디렉터리에 있습니다.

2. XML 편집기를 사용하여 편집할 SBO 파일을 엽니다.

3. 클래스 경로 영역에 필수 .jar 파일 세부 정보를 추가합니다. 이러한 파일을 지정하는 경우 다음과 같은 정규화된 경로 이름을 포함합니다.

<Path>C:\WWJDBC Drivers\WMSSQLSERVER2000\WWmsutil.jar</Path>

**참고:**

이러한 파일은 응용 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터에 설치해야 합니다.

4. Driver Capabilities 매개 변수를 찾아 값이 Procedure나 Queries 중 하나 또는 두 가지 모두로 설정되어 있는지 확인합니다.

**참고:**

두 가지 모두로 설정된 경우 값이 쉼표로 구분됩니다.

**주의:**

이러한 값 중 하나로 설정되지 않은 경우 연결 마법사에서 JDBC 드라이버를 사용할 수 없습니다.

5. SBO 파일을 저장하고 닫습니다.
6. 연결 마법사를 실행합니다.  
구성한 JDBC 드라이버가 사용할 수 있는 연결 목록에 나타납니다.
7. JDBC 드라이버를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.  
이 작업을 완료하면 연결을 사용할 수 있습니다.

**관련 항목**

- 39 페이지에서 [연결 요구 사항](#)
- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)

## 5.3.2 JDBC SBO 예제 파일 구조

다음은 수정이 필요한 sqlsrv.sbo 파일의 섹션 예입니다. 이 SBO 파일은 Microsoft SQL Server 2000 용 파일입니다.

```
<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2000">
...
<JDBCDriver>
  <ClassPath>
    <Path>C:\WWJDBC Drivers\WMSSQLSERVER2000\WWmsbase.jar</Path>
    <Path>C:\WWJDBC Drivers\WMSSQLSERVER2000\WWmsutil.jar</Path>
    <Path>C:\WWJDBC Drivers\WMSSQLSERVER2000\WMssqlserver.jar</Path>
  </ClassPath>
</JDBCDriver>
...
</DataBase>
```

### 5.3.3 Extensions를 사용하여 JDBC 연결 만들기

JDBC 연결을 만들려면 다음을 수행합니다.

- 데이터베이스용 필수 JDBC 드라이버 소프트웨어를 구한 다음, 시스템에 파일을 복사합니다. 이 파일들은 데이터베이스 공급업체에서 사용할 수 있습니다. 드라이버 소프트웨어는 일반적으로 하나 이상의 JAR 파일로 구성됩니다.
- 데이터베이스 액세스 세부 정보(예: 로그인 및 암호 세부 정보)를 알고 있는지 확인합니다.

1. 가이드의 다음 섹션으로 이동하여 Extensions 매개 변수 값을 찾습니다.
2. Extensions 매개 변수 값 중 하나 이상을 사용하여 고유한 드라이버 디렉터리를 만듭니다.

예를 들어, MS SQL Server 2005 미들웨어에 대한 Extensions 매개 변수 값은 sqlsrv.sbo 파일의 sqlsrv2005, sqlsrv 및 jdbc입니다. 다음 디렉터리를 만들 수 있습니다.

- connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWsqlsrv2005
- connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWsqlsrv
- connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWjdbc

3. 선택한 디렉터리에 JAR 파일을 복사합니다.

4. 연결 마법사를 실행합니다.

구성한 JDBC 드라이버가 사용할 수 있는 연결 목록에 나타납니다.

5. JDBC 드라이버를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.

JDBC 드라이버를 로드하기 위해 연결 서버는 JAR 파일을 찾을 때까지 가장 구체적인 기준의 디렉터리에서 광범위한 기준의 디렉터리 순으로 JAR 파일을 검색합니다. 그러면 연결을 사용할 수 있습니다.

#### 예제

예를 들어, connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWsqlsrv에만 JAR 파일을 저장한 경우 연결 서버는 먼저 sqlsrv2005 디렉터리에서 드라이버를 검색하고 이 디렉터리가 비어 있을 경우 sqlsrv 디렉터리에서 검색한 후 JAR 파일을 찾아 드라이버를 로드합니다.

#### 참고:

sqlsrv는 모든 MS SQL Server 대상 데이터베이스의 Extensions 값이므로 이 디렉터리에 지정된 JAR 파일은 모든 MS SQL Server 데이터베이스에 대해 로드됩니다.

#### 관련 항목

- 52 페이지에서 [SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기](#)
- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)

### 5.3.4 JAR 파일 위치 참조

다음 표에서는 JDBC 연결을 사용하기 위해 미들웨어 JAR 파일을 저장할 폴더의 이름을 설명합니다. 첫 번째 열은 연결 마법사에 표시되는 데이터베이스 공급업체 이름을 나열합니다. 두 번째 열은 해당 SBO 파일의 DataBase 섹션에 설명되는 JDBC 연결을 지원하는 데이터베이스의 이름을 나열합니다. 세 번째 열은 SBO 파일의 Extensions 매개 변수 값에 의해 설명되는 작성 가능한 폴더의 이름을 나열합니다.

Extensions 매개 변수는 SBO 파일의 대상 데이터베이스 미들웨어에 해당하는 DataBase 요소의 하위 요소입니다. 이 요소가 DataBase 아래 없다면 매개 변수 값이 SBO 파일에 구성된 모든 미들웨어에 대해 유효한 것입니다. 그런 다음 파일의 Defaults 섹션을 참조합니다. MS Windows에서 JDBC 구성 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbc 디렉터리에 있습니다.

**참고:**

Data Federator JDBC 드라이버는 BI 플랫폼의 일부로 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWdatafederator 디렉터리에 설치됩니다. SAP HANA 1.0 SPS 04 JDBC 드라이버는 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWnewdb 디렉터리에 설치됩니다. 따라서 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버 또는 SAP HANA 데이터베이스와의 연결을 만들기 위해 추가 구성을 수행할 필요 없습니다.

공급업체	데이터베이스	Extensions 매개 변수 값
Apache	Derby 10 Embedded	derby10, derby, jdbc
	Apache Hadoop HIVE	apache, hive, jdbc
Greenplum	GreenPlum 3, GreenPlum4, PostgreSQL 8	postgresql8, postgresql, jdbc
Hewlett Packard	HP Neoview	neoview, jdbc
HSQldb	HSQldb 1.8 Embedded	hsqldb18, hsqldb, jdbc
IBM	DB2 UDB v8	db2v8, db2udb, db2, jdbc
	DB2 v9	db2v9, db2udb, db2, jdbc
	Informix Dynamic Server 11	ids11, informix, jdbc

공급업체	데이터베이스	Extensions 매개 변수 값
Ingres	Ingres Database 9	ingres9, ingres, jdbc
Microsoft	MS SQL Server 2005	sqlsrv2005, sqlsrv, jdbc
	MS SQL Server 2008	sqlsrv2008, sqlsrv, jdbc
Netezza	Netezza Server 4	netezza4, netezza, jdbc
	Netezza Server 5	netezza5, netezza, jdbc
	Netezza Server 6	netezza6, netezza, jdbc
Oracle	MySQL 5	mysql5, mysql, jdbc
	Oracle 10	oracle10, oracle, jdbc
	Oracle 11	oracle11, oracle, jdbc
Progress	Progress OpenEdge 10	progress10, progress, jdbc
SAP	Data Federator XI R3	datafederator3, datafederator, jdbc
	MaxDB 7.7	maxdb7.7, maxdb, jdbc
	SAP HANA database 1.0	newdb, jdbc



공급업체	데이터베이스	Extensions 매개 변수 값
Sybase	Sybase Adaptive Server Enterprise 15, Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5	sybase15, sybase, jdbc
	Sybase ASIQ 12	asiq12, asiq, jdbc
	Sybase IQ 15	iq15, asiq, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 10	ssa10, ssa, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 11	ssa11, ssa, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 12	ssa12, ssa, jdbc
Teradata	Teradata 12	teradata12, teradata, jdbc
	Teradata 13	teradata13, teradata, jdbc

관련 항목

- 82 페이지에서 [SAP HANA 연결](#)"
- 89 페이지에서 [Data Federator XI 3.0 쿼리 서버 연결 정보](#)"

### 5.3.5 일반 JDBC 연결 만들기

다음 절차에서는 데이터베이스에 대한 일반 JDBC 연결을 구성하는 방법을 보여줍니다. 일반 JDBC 연결을 만들려면

- 데이터베이스용 필수 JDBC 소프트웨어를 설치합니다. .jar 파일은 SAP BusinessObjects 응용 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터에 설치해야 합니다.
- 데이터베이스 액세스 세부 정보(예: 로그인 및 암호 세부 정보)를 알고 있어야 합니다.

1. jdbc.sbo 및 jdbc.prm 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.

예를 들어 Microsoft Windows에서 구성 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbc 디렉터리에 있습니다.

2. 필수 .jar 파일을 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbcWdriversWjdbc 디렉터리에 복사합니다.

해당 디렉터리가 없을 경우 새로 만들어야 합니다.

3. 연결 마법사를 실행합니다.

JDBC 드라이버가 사용할 수 있는 연결 목록에서 일반 아래에 나타납니다.

4. JDBC 드라이버를 선택하고 마법사에서 다음 세부 사항을 입력하여 연결을 구성합니다.

- JDBC URL
- JDBC 클래스
- 사용자 이름
- 암호

이 작업을 마치면 JDBC를 통해 데이터 소스에 대한 연결을 사용할 수 있습니다.

#### 참고:

jdbc.prm 파일에는 JDBC 데이터베이스의 일반 기능에 대한 정보만 들어 있으며 사용자 지정 데이터 베이스에만 해당되는 고유 정보는 사용자가 직접 파일에 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. jdbc.prm 파일에 대한 수정 사항은 만들 예정이거나 만든 모든 일반 JDBC 연결에 적용됩니다.

#### 관련 항목

- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)
- 161 페이지에서 [PRM 파일 소개](#)

## 5.4 JavaBean 연결 만들기

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하면 JavaBean을 사용하는 데이터 액세스 드라이버가 설치됩니다. 이 드라이버는 connectionserver-install-dir\connectionServerWdriversWjava 디렉터리에 있습니다.

또한 개발자는 데이터 소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 JavaBean을 만들 수 있습니다. 사용자는 이 JavaBeans를 사용하여 연결을 만들 수 있습니다. JavaBeans 연결을 만들려면 JavaBeans를 만드는 개발자는 다음 항목을 제공해야 합니다.

- 필수 JAR 파일
- JavaBean에 필요한 기타 모든 파일
- JavaBean 드라이버에 필요한 특정 구성 세부 정보

JDBC 연결의 경우 Extensions 기능을 사용하여 JavaBean 연결을 만들 수도 있습니다.

**참고:**

JavaBean 드라이버 내에서 데이터 검색 프로시저는 저장 프로시저로 구성됩니다. 연결 마법사에서 JavaBean 연결을 만들 때는 데이터베이스 미들웨어 선택 화면에서 필터 저장 프로시저 네트워크 계층을 선택해야 합니다. 선택하지 않을 경우 사용 가능한 JavaBean 드라이버가 연결 마법사에 표시되지 않습니다.

**관련 항목**

- 51 페이지에서 [JDBC 연결 만들기](#) "
- 59 페이지에서 [JavaBean 연결 만들기](#) "
- 60 페이지에서 [Extensions를 사용하여 JavaBean 연결 만들기](#) "

## 5.4.1 JavaBean 연결 만들기

1. XML 편집기를 사용하여 편집할 javabeans.sbo 파일을 엽니다.  
예를 들어 Microsoft Windows에서 구성 파일은 connectionserver-install-dir\connectionserver\javabeans 디렉터리에 있습니다.
2. 클래스 경로 영역에 필수 .jar 파일 세부 정보를 추가합니다. 이러한 파일을 지정하는 경우 정규화된 경로 이름을 포함합니다.

**참고:**

이러한 파일은 SAP BusinessObjects 응용 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터에 설치해야 합니다.

자세한 내용은 javabeans.sbo 예제 파일 구조에 대한 정보를 참조하십시오.

3. 파일을 저장하고 닫습니다.
  4. JavaBeans 개발자가 지정한 다른 구성 작업을 수행합니다.
  5. 연결 마법사를 실행합니다.  
구성한 JavaBeans 데이터 소스가 사용 가능한 연결 목록에 나타나야 합니다.
  6. JavaBeans 데이터 소스를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.
- 이 작업을 완료하면 응용 프로그램에서 해당 연결을 사용할 수 있습니다.

**관련 항목**

- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#) "

## 5.4.2 JavaBean SBO 예제 파일 구조

이 단원에는 JavaBeans SBO 파일의 예제가 포함되어 있습니다.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet">
  <JavaBean>
    <ClassPath>
      <Path>$ROOT$WWbeansWWbean_excel.jar</Path>
    </ClassPath>
    <Parameter Name="JavaBean Class">com.businessobjects.beans.excel.Excel</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">$DATASOURCE$</Parameter>
  </JavaBean>
  <Parameter Name="Family">Java Beans</Parameter>
  <Parameter Name="Description File">bean_excel</Parameter>
  <Parameter Name="Authentication Mode">Bypass</Parameter>
  <Parameter Name="Extensions">bean_excel.javabean</Parameter>
</DataBase>
</DataBases>
```

### 5.4.3 Extensions를 사용하여 JavaBean 연결 만들기

1. javabean.sbo 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.  
예를 들어, Microsoft Windows의 경우 이 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean 디렉터리에 있습니다.
2. 확인할 SBO 파일을 엽니다.
3. Defaults 섹션에서 <Parameter Name="Extensions"> 요소를 찾습니다.

**참고:**

DDK를 사용하여 JavaBean 드라이버를 개발하는 경우 <DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet"> 요소에서 Extensions 매개 변수를 찾으십시오.

4. Extensions 매개 변수 값 중 하나 이상을 사용하여 고유한 드라이버 디렉터리를 만듭니다.  
예를 들어, 파일의 Defaults 섹션에서 Extensions 매개 변수 값이 javabean일 경우 connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean\drivers\javabean 디렉터리를 만들 수 있습니다.
5. 선택한 디렉터리에 JAR 파일을 복사합니다.
6. SBO 파일을 닫습니다.
7. 연결 마법사를 실행합니다.  
구성한 JavaBean 드라이버가 사용 가능한 연결 목록에 나타납니다.
8. JavaBean 드라이버를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.

JavaBean 드라이버를 로드하기 위해 연결 서버는 JAR 파일을 찾을 때까지 가장 구체적인 기준의 디렉터리에서 광범위한 기준의 디렉터리 순으로 JAR 파일을 검색합니다. 그러면 연결을 사용할 수 있습니다.

관련 항목

- 59 페이지에서 [JavaBean 연결 만들기](#)"
- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)"

## 5.5 ODBC 연결 만들기

SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 설치하면 일련의 데이터 액세스 드라이버가 설치됩니다. 이러한 데이터 액세스 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 대한 연결을 만들 수 있습니다. 드라이버는 connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\Wlib32 또는 connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\Wlib64 디렉터리에 있습니다.

또한 SAP BusinessObjects 소프트웨어에는 ODBC 드라이버를 사용하여 데이터베이스에 액세스하는 데 필요한 구성 파일이 포함되어 있습니다. 이러한 드라이버를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터베이스 공급업체로부터 ODBC 드라이버 소프트웨어를 구합니다.
2. 제공된 구성 파일을 수정합니다.

지원되는 ODBC 드라이버의 최신 목록은 SAP Service Marketplace(<http://service.sap.com/bosap-support>)를 참조하거나 SAP 담당자에게 문의하십시오.

**참고:**

데이터 액세스 계층은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 명시적으로 지원하지 않는 데이터 소스에 대한 연결을 만들기 위해 일반 ODBC 연결을 제공합니다.

UNIX의 일반 ODBC 연결 정보

Microsoft Windows 운영 체제는 표준 ODBC 드라이버 관리자를 제공합니다. 그러나 UNIX는 드라이버를 관리하는 표준 방식을 제공하지 않습니다. SAP BusinessObjects 소프트웨어에서는 UNIX의 일반 ODBC 연결을 위해 DataDirect 또는 unixODBC 드라이버 관리자를 사용할 수 있습니다.

UNIX에서 특정 데이터베이스에 대한 일반 ODBC 연결을 만들기 전에 다음을 식별해야 합니다.

- ODBC 드라이버의 버전
- 드라이버가 DataDirect 드라이버 관리자 또는 unixODBC와 호환되는지 여부

그런 다음 제공된 구성 파일을 수정하고 관련 데이터 소스를 구성하여 연결을 활성화합니다.

**참고:**

일반 ODBC 구현마다 하나의 연결만 구성할 수 있습니다.

관련 항목

- 62 페이지에서 [일반 ODBC 연결 만들기](#)"
- 63 페이지에서 [일반 ODBC3 연결 만들기](#)"

### 5.5.1 일반 ODBC 연결 만들기

다음 절차에서는 다음과 같은 내용을 가정하고 데이터베이스에 대한 일반 ODBC 연결을 구성하는 방법을 보여줍니다.

- 드라이버는 ODBC2입니다.
  - 드라이버는 unixODBC 드라이버 관리자를 지원합니다.
1. odbc.sbo 및 odbc.prm 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.  
구성 파일은 connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc 디렉터리에 있습니다.
  2. XML 편집기를 사용하여 편집할 odbc.sbo 파일을 엽니다.
  3. 다음 섹션을 찾습니다.

```
<DataBases>
<DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
<Libraries>
...
<Library Platform="Unix">dbd_wddodbc</Library>
<Library Platform="Unix">dbd_ddodbc</Library>
<!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc</Library-->
<!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc</Library-->
</Libraries>
<Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
...
</DataBases>
```

4. DataDirect의 처음 두 행에 주석을 달고 다음 두 행 중 하나의 주석을 없앱니다. 주석을 없앤 행이 처음 읽히도록 해당 행을 섹션 맨 위에 배치해야 합니다. <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix"> 요소에 주석을 담니다.

**참고:**

- dbd\_wddodbc는 DataDirect 기반 ODBC2 유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_ddodbc는 DataDirect 기반 ODBC2 비유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_wuxodbc는 unixODBC 기반 ODBC2 유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_uxodbc는 unixODBC 기반 ODBC2 비유니코드 드라이버를 지정합니다.

5. odbc.sbo 파일을 저장하고 닫습니다.
6. XML 편집기를 사용하여 편집할 odbc.prm 파일을 엽니다.
7. 데이터베이스 관련 정보를 추가하거나 업데이트합니다.

**참고:**

odbc.prm 파일에는 데이터베이스의 특정 기능에 대한 정보가 들어 있지 않을 수 있습니다.

8. odbc.prm 파일을 저장하고 닫습니다.
9. UNIX 컴퓨터에 관련 ODBC 드라이버를 설치합니다.
10. odbc.ini 파일을 편집하여 데이터 소스를 구성합니다.
11. odbc.ini 파일을 저장하고 닫습니다.
12. 연결 마법사를 실행합니다.

구성한 ODBC 드라이버가 사용할 수 있는 연결 목록에서 일반 아래에 나타납니다.

### 13. ODBC 드라이버를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.

이 작업을 완료하면 unixODBC 드라이버 관리자에서 일반 ODBC를 통해 데이터 소스에 대한 연결을 사용할 수 있습니다.

관련 항목

- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)"

## 5.5.2 일반 ODBC3 연결 만들기

다음 절차에서는 다음과 같은 내용을 가정하고 데이터베이스에 대한 일반 ODBC 연결을 구성하는 방법을 보여줍니다.

- 드라이버는 ODBC3입니다.
  - 드라이버는 unixODBC 드라이버 관리자를 지원합니다.
1. odbcc.sbo 및 odbcc.prm 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.  
구성 파일은 connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc 디렉터리에 있습니다.
  2. XML 편집기를 사용하여 편집할 odbcc.sbo 파일을 엽니다.
  3. 다음 섹션을 찾습니다.

```
<DataBases>
<DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC3 datasource">
<Libraries>
...
<Library Platform="Unix">dbd_wddodbc3</Library>
<Library Platform="Unix">dbd_ddodbc3</Library>
<!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix64">dbd_wux32odbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix64">dbd_ux32odbc3</Library-->
</Libraries>
<Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
...
</DataBases>
```

4. DataDirect의 처음 두 행에 주석을 달고 다음 네 행 중 하나의 주석을 없앱니다. 주석을 없앤 행이 처음 읽히도록 해당 행을 섹션 맨 위에 배치해야 합니다. <Parameter name="Charset Table" Platform="Unix"> 요소에 주석을 답니다.

참고:

- dbd\_wddodbc3은 DataDirect 기반 ODBC3 유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_ddodbc3은 DataDirect 기반 ODBC3 비유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_wuxodbc3은 unixODBC 기반 ODBC3 유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_uxodbc3은 unixODBC 기반 ODBC3 비유니코드 드라이버를 지정합니다.
- dbd\_wux32odbc3은 unixODBC 기반 ODBC3 유니코드 드라이버 및 64비트 플랫폼에서만 사용 가능한 64비트 API가 아닌 32비트 API를 지정합니다.

- dbd\_ux32odbc3은 unixODBC 기반 ODBC3 비유니코드 드라이버 및 64비트 플랫폼에서만 사용 가능한 64비트 API가 아닌 32비트 API를 지정합니다.

5. odbc.sbo 파일을 저장하고 닫습니다.
6. XML 편집기를 사용하여 편집할 odbc.prm 파일을 엽니다.
7. 데이터베이스 관련 정보를 추가하거나 업데이트합니다.

**참고:**

odbc.prm 파일에는 데이터베이스의 특정 기능에 대한 정보가 들어 있지 않을 수 있습니다.

8. odbc.prm 파일을 저장하고 닫습니다.
9. UNIX 컴퓨터에 관련 ODBC 드라이버를 설치합니다.
10. odbc.ini 파일을 편집하여 데이터 소스를 구성합니다.
11. odbc.ini 파일을 저장하고 닫습니다.
12. 연결 마법사를 실행합니다.  
구성한 ODBC 드라이버가 사용할 수 있는 연결 목록에서 일반 아래에 나타납니다.
13. ODBC 드라이버를 선택하고 마법사를 사용하여 연결을 구성합니다.

이 작업을 완료하면 unixODBC 드라이버 관리자에서 ODBC3를 통해 데이터 소스에 대한 연결을 사용할 수 있습니다.

**관련 항목**

- 111 페이지에서 [데이터 액세스 구성 파일](#)



## 장6 데이터 액세스 드라이버 참조

### 6.1 CSV 파일 연결

이 단원에서는 정보 디자인 도구에서 연결을 만드는 방법에 대해서만 설명합니다.

데이터 액세스 계층을 사용하면 BusinessObjects OpenConnectivity 네트워크 계층을 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 심표로 구분된 값(CSV) 파일에 연결할 수 있습니다. CSV OpenDriver라는 데이터 액세스 드라이버를 제공하여 CSV 파일에 액세스합니다.

연결 마법사는 CSV 파일에 연결하는 데 필요한 정보를 입력할 수 있도록 워크플로를 제공합니다. CSV 데이터 소스는 텍스트 파일 DBMS 및 BusinessObjects OpenConnectivity 네트워크 계층 아래 나타납니다.

#### 이전 버전과의 호환성

SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.x 및 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0 기능 팩 3 릴리스 간의 이전 버전 호환은 ODBC 연결을 통해 만든 문서에 한해 지원됩니다.

보고서 사용자가 Web Intelligence Rich Client에서 XI 3.x 릴리스를 사용해 만든 3-Tier 모드의 BusinessObjects OpenConnectivity 연결 기반 문서를 새로 고칠 경우 다음 예외가 발생합니다.

Database error: (CS) "Specified network layer is invalid : BO OC". (IES 10901) (WIS 10901)

XI 3.x 릴리스에서는 3-Tier 모드의 JDBC 연결이 지원되지 않으므로 사용자가 4.0 기능 팩 3 릴리스에서 문서를 새로 고치려 하면 BusinessObjects OpenConnectivity가 네트워크 계층으로 인식되지 않습니다.

#### 6.1.1 드라이버 기능

텍스트 파일은 데이터베이스 연산을 제공하지 않으므로 데이터 액세스 드라이버가 다음 쿼리 기능을 구현합니다.

- SELECT 문을 위한 기본 연산(WHERE, ORDER BY, GROUP BY, AS)
- WHERE 절 내 기본 연산(=, <>, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, LIKE, NOT LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR)
- 와일드카드("?") 사용 - WHERE 절 내
- SELECT 문 내의 DISTINCT 절
- UNION 및 UNION ALL

**참고:**

ORDER BY 연산에서는 Bucket Split Size SBO 매개 변수를 사용합니다.

데이터 액세스 드라이버는 SELECT 문에서 MIN, MAX, AVG, SUM 및 COUNT 그룹화 기능도 지원합니다.

**드라이버 제한**

CSV OpenDriver는 INSERT, UPDATE 및 ALTER 등의 CSV 파일 상태를 변경하는 기능을 구현하지 않습니다. 데이터 액세스 드라이버에서는 CSV 파일의 인덱스 또는 JOIN 연산도 지원하지 않습니다.

**관련 항목**

- 156 페이지에서 [Bucket Split Size](#)"

## 6.1.2 파일 위치

데이터 소스로 사용되는 CSV 파일은 로컬 또는 원격 파일일 수 있습니다. 원격 시스템의 파일인 경우 HTTP, FTP 및 SMB(CIFS라고도 함) 프로토콜이 지원됩니다. HTTPS 및 FTPS 암호화 프로토콜은 이번 릴리스에서 사용할 수 없습니다.

**참고:**

SMB는 MS Windows에서 사용되는 표준 파일 공유 프로토콜입니다. jCIFS 라이브러리가 프로토콜에 대한 액세스를 제공하므로 데이터 액세스 드라이버 디렉터리, 즉 connectionserver-install-dir\connectionServerWopenWdriversWopen에 jCIFS JAR 파일을 설치해야 합니다. 설치할 버전은 1.3.15이며, <http://jcifs.samba.org/>에서 다운로드할 수 있습니다.

연결 마법사의 Location Type 매개 변수를 사용하여 데이터 소스가 로컬 또는 원격인지 설정할 수 있습니다. 데이터 소스가 원격일 경우 마법사의 Protocol 매개 변수를 통해 사용할 프로토콜을 설정해야 합니다. Protocol 값은 Filepath or Pattern 및 Schema File 매개 변수 값에 지정된 프로토콜과 일치해야 합니다.

**예제 CSV 파일 경로**

다음 예제에 CSV 파일의 가능한 경로가 나와 있습니다.

- 로컬 파일: C:\WcsvWreport.csv

- HTTP를 통해 액세스 가능한 파일: `http://server:8080/path/`
- FTP를 통해 액세스 가능한 파일: `ftp://server/path/`
- SMB를 통해 액세스 가능한 파일: `smb://server:port/myshare/mydirectory`

#### 관련 항목

- 68 페이지에서 [스키마 검색](#)"

### 6.1.3 테이블 매핑

데이터 액세스 드라이버는 CSV 파일을 테이블로 정보 디자인 도구에 노출합니다.

연결 마법사의 파일 경로 또는 패턴 매개 변수가 어떤 패턴으로 설정된 경우(예: `report_2010-09-22.csv`, `report_2010-09-21.csv`와 같은 파일에 매칭되는 `report_*.csv`) 여러 파일에 연결할 수 있습니다.

드라이버는 다음 프로세스 중 하나를 적용합니다.

- 연결 마법사에서 테이블 하나로 통합 매개 변수가 선택된 경우 모든 CSV 파일이 하나의 테이블에 매핑됩니다. 스키마가 모두 동일한 것으로 가정합니다. 이것이 데이터 액세스 드라이버의 기본 동작입니다.
- 매개 변수가 선택되지 않은 경우 각 CSV 파일이 서로 다른 테이블에 매핑됩니다.

모든 파일을 하나의 테이블에 매핑

테이블 이름은 패턴의 이름입니다(예: `report_*.csv`). 테이블에는 `sourcefile`이라는 추가 열 이름도 있는데, 여기에는 각 테이블 행의 소스 파일 이름이 포함됩니다.

SQLDDL 파일을 사용하여 스키마를 제공하는 경우에도 테이블 이름은 역시 패턴이어야 합니다.

파일에 여러 열 이름이 있을 경우 결과 테이블의 열 이름은 드라이버가 분석한 첫 번째 파일의 이름입니다. 파일은 사전순으로 파일이 분석됩니다.

하나의 파일을 하나의 테이블에 매핑

각 테이블의 이름은 해당 데이터 소스의 파일 이름에 해당합니다.

SQLDDL 파일을 사용하여 스키마를 제공하는 경우, CREATE 문의 테이블 이름은 파일 이름이어야 합니다.

#### 참고:

매개 변수 값과 상관없이 파일 경로는 테이블의 한정자에 매핑됩니다.

#### 예제 열 이름

report\_1.csv 파일에 col1, ..., col10 열이 있고 report\_2.csv 파일에 column1, ..., column10 열이 있을 경우 결과 테이블의 열은 col1, ..., col10이 됩니다.

#### 예제 한정자

C:\Wreports\Wreport\_1.csv가 데이터 소스일 경우 한정자는 C:\Wreports\이며 테이블 이름은 report\_1.csv입니다.

## 6.1.4 스키마 검색

데이터 액세스 계층에서는 CSV 파일의 스키마 검색을 위해 다음과 같은 방법을 제공합니다.

- 검색 없음
- 자동 검색
- DDL(Data Definition Language) 파일 사용
- SQLDDL 파일 사용

연결 마법사에서 스키마 검색 매개 변수를 사용하여 파일에 적용할 방법을 선택합니다. 스키마 파일(DDL 또는 SQLDDL)을 사용하여 스키마를 제공할 수 있습니다. 이 방법은 용량이 크고 복잡한 CSV 파일에서 유리합니다.

사전순으로 파일을 분석합니다.

#### 참고:

CSV 파일의 첫 행에는 주석이 포함될 수 있으므로 마법사의 시작 부분의 주석 행 수 매개 변수를 사용하여 건너뛸 수 있습니다.

#### 검색 없음

데이터 액세스 드라이버에서 주석 행은 건너뛰고 첫 번째 행 분석 및 열 수 확인을 수행하지만 열 유형은 확인하지 않습니다. 모든 값은 문자열로 간주되며 열 크기는 255자로 설정됩니다. 이 값은 VAR CHAR 데이터 형식의 표준 길이에 해당합니다. 255자를 초과하는 값은 잘립니다. 열에는 null 값이 포함될 수 있습니다.

#### 자동 검색

#### 기억:

열 길이가 고정된 파일에는 이 방법을 적용할 수 없습니다.

데이터 액세스 드라이버는 잘 구성된 CSV 파일을 분석하여 다음 정보를 얻습니다.

- 열 이름

대부분의 경우 열 이름은 첫 행에 포함되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 드라이버는 col1, col2, ..., coln 형식으로 열 이름을 생성합니다.

- 열 유형

드라이버는 숫자, 날짜 및 시간 데이터 형식에 대해 미리 정의된 패턴과 사용자 설정을 사용하여 열 형식을 찾습니다. 열에 유형이 다른 값이 포함되어 있으면 드라이버는 열 값을 문자열로 간주합니다.

- 열 크기

열 크기는 그 유형에 따라 다릅니다. 숫자 값의 경우, 열 크기는 해당 형식의 범위에서 가장 큰 값의 길이입니다. 다른 값의 경우에는 검색 중 발견된 가장 긴 문자열 값의 길이입니다.

**주의:**

프로브 행을 모두로 설정해야만 드라이버가 가장 긴 문자열을 찾을 수 있습니다.

- 열의 null 허용 여부

열에 null 값이 있으면 null 허용 여부가 true, 모든 값이 입력되어 있으면 false입니다.

모든 행을 선택하지 않는 한 연결 마법사에서 프로브 행 수 매개 변수를 설정하여 드라이버에서 분석할 행 수를 선택합니다.

**참고:**

정보 디자인 도구 사용자 가이드의 권장 사항을 참조하십시오.

#### DDL 파일 사용

데이터 액세스 드라이버는 먼저 DDL 파일을 분석하여 SQL 데이터 형식을 드라이버 데이터 형식으로 변환합니다.

DDL 파일은 다음 패턴을 따릅니다.

```
ColumnName[:ColumnType[(Length)]];
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
col1:VARCHAR(20);
col2:DATE;
col3:INTEGER;
col4:INTEGER;
```

DDL 파일은 하나의 테이블 스키마 정의만 가능합니다. 드라이버는 데이터 소스로 사용되는 모든 CSV 파일에 동일한 스키마를 지정합니다.

#### SQLDDL 파일 사용

데이터 액세스 드라이버는 먼저 SQL DDL 파일을 분석하여 SQL 데이터 형식을 드라이버 데이터 형식으로 변환합니다.

SQLDDL 파일은 다음 패턴을 따릅니다.

```
CREATE TABLE <csvFilename> (
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL,)*
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL)
);
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
CREATE TABLE Clients (
  id INTEGER NOT NULL,
  name CHAR(20) NULL,
  date DATE NULL,
  PRIMARY KEY (id) )
```

SQLDDL 파일은 여러 개의 테이블 스키마를 정의할 수 있습니다. 드라이버는 여러 테이블에 스키마를 지정할 수 있습니다.

데이터 액세스 드라이버는 CREATE 문을 분석하며 다른 문이 있더라도 무시합니다.

DDL 또는 SQLDDL 파일에서 열 유형을 정의하지 않는 경우, 드라이버는 열 값을 255자 문자열로 간주합니다. 255자를 초과하는 값은 잘립니다. DDL 또는 SQLDDL 파일에서 열 길이가 아닌 유형을 제공하면 드라이버는 표준 길이를 사용합니다(예: 정수의 경우 10). DECIMAL 데이터 형식에서는 전체 자릿수와 소수자릿수가 필수입니다.

## 6.2 SAP ERP 연결

데이터 액세스 계층을 사용하면 SAP Java Connector(JCo) 3.x 네트워크 계층을 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 SAP ERP 시스템에 연결할 수 있습니다. 다음 ERP 개체에 액세스를 허용하는 데이터 액세스 드라이버를 제공합니다.

- InfoSet
- SAP 쿼리
- ABAP 함수

지원 SAP ERP 시스템에 대한 자세한 내용은 Product Availability Matrix를 참조하십시오.

SAP ERP 연결은 모든 플랫폼의 단일 로그인(SSO)을 지원합니다. 인증에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

SAP ERP 연결은 모든 인증 모드에 관련된 기본 설정 보기 로깅(PVL)도 지원합니다. 연결을 만들 때 언어 저장을 선택하여 PVL 사용을 비활성화합니다.

드라이버 구성 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServerWjco 디렉터리에 있습니다. jco.prm 파일에는 데이터베이스 작업의 관점에서 데이터 액세스 드라이버 기능이 나열되어 있습니다.

연결 마법사는 SAP ERP 시스템에 연결하는 데 필요한 정보를 입력할 수 있도록 워크플로를 제공합니다.

관련 항목

- 29 페이지에서 [단일 로그인 지원](#)

## 6.2.1 드라이버 기능

데이터 액세스 드라이버가 지원하는 쿼리 기능은 다음과 같습니다.

- 기본 연산(SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY 및 AS)
- 피연산자가 열 이름 또는 상수 값인 기본 연산(=, !=, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, AND, OR)
- SELECT 문 내의 DISTINCT 절
- SELECT 문의 상수 값
- LIKE 및 NOT LIKE 이스케이프 문자 허용
- FROM 절의 중첩 쿼리

데이터 액세스 드라이버에서는 SQL 문의 열을 인덱스별로 정렬할 수 없습니다. 열 이름이 ORDER BY인 것만 올바른 절입니다. ORDER\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX 매개 변수는 jco.prm 파일에서 NO로 설정됩니다.

관련 항목

- 180 페이지에서 [ORDER\\_BY\\_SUPPORTS\\_COLUMN\\_INDEX](#)"

## 6.2.2 InfoSet 및 SAP 쿼리에 대한 액세스

InfoSet 및 SAP 쿼리 소개

SAP ERP 시스템에서 InfoSet는 로컬 작업 영역 또는 전역 작업 영역에 만들어집니다. 로컬 작업 영역의 개체는 SAP ERP 시스템 클라이언트에서만 액세스할 수 있지만, 전역 작업 영역의 개체는 모든 사용자가 액세스할 수 있습니다. SAP 쿼리는 사용자 그룹에 만들어지며 이에 속합니다.

**참고:**

작업 영역 및 사용자 그룹에 대한 자세한 내용은 SAP ERP 설명서를 참조하십시오.


개체 매핑

데이터 액세스 드라이버는 InfoSet 및 SAP 쿼리를 정보 디자인 도구에 테이블로 노출합니다. InfoSet 및 SAP 쿼리는 일련의 필드로 구성되며, 이 필드가 테이블 열에 매핑됩니다. 필드가 SELECT 문에 사용됩니다.

드라이버 수준에서 작업 영역은 한정자에게 매핑되며 사용자 그룹은 소유자에게 매핑됩니다. 그러면 작업 영역의 사용자 그룹이 이 작업 영역을 나타내는 한정자 아래에 있습니다.

작업 영역의 InfoSet는 이 작업 영역을 나타내는 한정자 아래 및 INFOSET라는 가상의 소유자 아래에 있습니다. 작업 영역의 SAP 쿼리는 이 작업 영역을 나타내는 한정자 아래에 있습니다. 사용자 그룹의 SAP 쿼리는 이 사용자 그룹을 나타내는 소유자 아래에 있습니다.

아래의 그림에서는 작업 영역에 있는 InfoSet 및 SAP 쿼리의 구성을 보여줍니다.



필드는 테이블 열에 매핑됩니다. InfoSet 또는 SAP 쿼리에는 프로젝션 필드 및 선택 필드 모두에 해당하는 필드가 있습니다. 프로젝션에 사용되지 않는 선택 필드도 포함합니다. 연결 마법사로 연결을 만들 때 이 선택 필드를 테이블 열로 나타낼지 여부를 선택합니다. 이 기능은 테이블 열에 선택 필드 매핑 매개 변수에서 다릅니다. 선택할 경우 필드는 선택적 입력 열로 매핑됩니다. 선택하지 않을 경우 선택 필드가 무시되며 이 필드에 필터링을 사용할 수 없습니다.

#### 참고:

의무적 선택 필드에 한정된 매핑은 없습니다. 응용 프로그램 사용자가 필터를 사용하여 이러한 필드를 쿼리해야 합니다.

#### 입력 열

테이블의 입력 열은 응용 프로그램 사용자가 테이블을 쿼리할 때 등호 조건(= 연산자)을 제공해야 하는 열입니다. 정보 디자인 도구에서 사용자에게 필수 또는 선택적 입력 열이 표시됩니다. 필수 입력 열은 값을 반드시 설정해야 하는 열이며, 선택적 입력 열은 값 설정이 필수가 아닌 열입니다.



쿼리에서 사용자가 선택적 입력 열에 값을 설정하지 않으면 연결 서버가 다음 중 하나를 반환합니다.

- 선택적 입력 열에 기본값이 없으면 반환되는 값이 없습니다.
- 선택적 입력 열에 기본값이 있으면 기본값이 반환됩니다.

#### 드라이버 기능

응용 프로그램 사용자가 InfoSet를 쿼리하면 일부 데이터베이스 연산(SELECT, WHERE, ORDER BY 열만 사용한 정렬, AS)이 SAP ERP 시스템에 전달되며 나머지(WHERE, GROUP BY, DISTINCT를 사용한 기타 필터링, ORDER BY 집계 함수만 사용한 정렬)는 드라이버 내부에서 처리합니다.

응용 프로그램 사용자가 SAP 쿼리를 수행할 때도 일부 연산자가 ERP 시스템에 전달됩니다. SELECT, WHERE, ORDER BY(SAP 쿼리에 이미 동일한 정렬이 있는 경우에 한함) 및 AS가 이에 해당됩니다.

#### 참고:

시스템에서 직접 관리하는 연산에 대한 자세한 내용은 SAP ERP 시스템 설명서를 참조하십시오.

## 6.2.3 ABAP 함수 액세스

#### 기억:

SAP ERP 드라이버를 사용하면 릴리스 여부에 상관없이 ABAP 함수에 대한 연결을 만들 수 있습니다.

#### ABAP 함수 개념

ABAP 함수를 구성하는 일련의 매개 변수는 함수 호출에 사용되는 입력 매개 변수이거나 호출 응답에 있는 출력 매개 변수일 수 있습니다. SAP 용어에서 입력 매개 변수는 가져오기로, 출력 매개 변수는 내보내기로 지칭합니다. 입력 매개 변수이자 출력 매개 변수인 경우도 일부 있습니다. 이러한 매개 변수를 변경 매개 변수라고 부릅니다. 가져오기, 내보내기 및 변경 매개 변수 외에 테이블 매개 변수도 있는데, 이 역시 일종의 변경 매개 변수로 간주할 수 있습니다.

ABAP 함수 매개 변수에 가능한 유형은 다음과 같습니다.

- 기본 ABAP 유형 필드
- 구조: 여러 필드의 시퀀스
- 테이블: 필드, 구조는 물론 테이블로도 구성될 수 있습니다.

#### 개체 매핑

데이터 액세스 드라이버는 ABAP 함수를 정보 디자인 도구에 테이블로서 노출합니다. 드라이버 수준에서 ABAP 함수 그룹은 소유자에게 매핑되며 ABAP 함수는 ABAPFunction라는 한정자에 매핑됩니다. 즉, ABAP 함수는 각각 SAP ERP 시스템의 함수 그룹에 해당하는 특정 소유자 아래에 있습니다.

입력으로 사용되는 가져오기, 변경 및 테이블 매개 변수는 입력 열에 매핑되며, 출력으로 사용되는 내보내기, 변경 및 테이블 매개 변수는 테이블에 매핑됩니다. 입력 열은 필수 또는 선택적 열일 수 있습니다. 데이터 액세스 계층에서는 이 매개 변수를 Null이 허용되지 않는 기본 키 특성으로 간주합니다.

드라이버는 다음과 같이 ABAP 함수 매개 변수를 매핑합니다.

- 필수 매개 변수는 필수 입력 열에 매핑됩니다. 사용자가 이 열에 값을 설정해야 합니다.
- 기본값이 있는 선택적 매개 변수는 선택적 입력 열에 매핑됩니다. 사용자가 이 열에 값을 설정해야 할 필요가 없습니다. 이 경우 데이터 소스에서 연결 서버에 반환한 값이 기본값입니다.
- 기본값이 없는 선택적 매개 변수는 필수 입력 열에 매핑됩니다. 기본 키 특성이 Null을 허용할 수 없으므로 사용자가 이 열에 값을 설정해야 합니다.

#### 참고:

드라이버는 <열 이름>-ID 열을 ABAP 함수가 매핑된 테이블에 추가하고 다른 테이블에 대한 참조를 포함한 경우 또 다른 <열 이름>-IDREF도 테이블에 추가합니다.

#### 열 이름 바꾸기

열 이름은 드라이버 수준에서 변경됩니다. 다음 표에는 열에 추가되는 접두사가 나와 있습니다.

입력 또는 출력	매개 변수	접두사
입력	가져오기	-IMPORT_
입력	변경	-IMPORT_CH_
입력	테이블	-IMPORT_CH_
출력	변경	-EXPORT_CH_
출력	테이블	-EXPORT_CH_

#### 참고:

출력 테이블 매개 변수 (A)가 다른 테이블 (B)로 구성되면 두 테이블 모두 -EXPORT\_CH\_A 및 -EXPORT\_CH\_A.B로 각기 이름이 변경됩니다.

#### 드라이버 기능

모든 데이터베이스 연산(SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, AS 등)은 드라이버 내부에서 처리하는 반면, 입력 열의 등호 조건은 SAP ERP 시스템에 전달됩니다.

#### 기억:

- 드라이버의 입력 매개 변수로는 단 하나의 행만 있는 테이블만 허용됩니다. 이는 입력 구조에 상응합니다.
- 연결 마법사에서 연결을 만들면 응용 프로그램 사용자가 테이블 유형의 변경 매개 변수 또는 테이블 매개 변수를 입력 및 출력 모두로 간주할 지 여부를 설정합니다. 이 기능은 입력 열에 테이블 매개 변수 매핑 매개 변수가 처리합니다. 이 옵션을 선택하면 매개 변수가 입력 매개 변수이자 출력 매개 변수가 됩니다. 이 경우에는 입력으로서의 구조만이 가능합니다. 선택하지 않으면 매개 변수가 출력 매개 변수로만 간주됩니다.

- 드라이버는 선택적 입력 구조의 필드를 선택적 입력 열로 간주합니다. 입력 열은 전체적으로 선택적 열로 간주되는데, 즉 특정 열에 값이 있으면 그 밖의 열에도 값이 있어야 합니다. 응용 프로그램 사용자는 모든 열에 값이 있는지 확인해야 합니다.

## 6.2.4 ERP 제한

- JCo API는 배열 반입을 지원하지 않습니다. 즉, 결과 데이터가 한꺼번에 모두 반환됩니다. 표시되는 행의 수를 제한하고 메모리 부족 문제를 방지하려면 응용 프로그램 사용자가 적절하게 데이터를 필터링해야 합니다. 이 제한과 상관없이 연결 서버는 그대로 배열 반입을 적용합니다.

### 참고:

응용 프로그램 사용자는 정보 디자인 도구의 쿼리 패널에서 Max Rows에 값을 설정할 수도 있습니다. 하지만 정의된 유니버스가 다중 소스에 해당하거나 데이터 반입 후 쿼리에 계산(SELECT DISTINCT, ORDER BY, GROUP BY)이 필요한 경우 SAP ERP 시스템에서는 최대 행이 고려되지 않습니다.

- jco.sbo 구성 파일의 ERP Max Rows 매개 변수를 사용하면 응용 프로그램 사용자가 InfoSet나 숫자 데이터 형식 열만 있는 SAP 쿼리 테이블을 필터 없이 쿼리할 수 있습니다. 사용자는 숫자 및 DATS 데이터 형식 열을 포함한 테이블도 쿼리할 수 있습니다. 최대 행이 SAP ERP 시스템에 전달되지 않을 때도 이 매개 변수가 사용됩니다. ERP Max Rows는 단일 소스 및 다중 소스 유니버스로 사용할 수 있습니다.

### 참고:

ERP Max Rows를 적절한 값으로 설정하여 메모리 부족 문제를 방지합니다.

다중 소스 유니버스의 경우 데이터 연합 관리 도구의 쿼리 패널에 있는 Max Rows 매개 변수에 값을 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 데이터 연합 관리 도구 가이드를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 127 페이지에서 [Array Fetch Size](#)"
- 144 페이지에서 [ERP Max Rows](#)"



## 장7 연결 참조

### 7.1 Apache Hadoop HIVE 연결

데이터 액세스 계층은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 JDBC를 통해 모든 플랫폼의 Apache Hadoop HIVE 0.7.1 및 0.8.0 데이터베이스와 연결할 수 있게 합니다.

Hive Thrift 서버와의 연결을 만들려면 먼저 connectionserver-install-dir\connectionServerWjdbc\drivers\hive 디렉터리에 다음 JAR 파일 집합을 저장해야 합니다.

HIVE 데이터베이스 버전	JAR 파일
0.7.1	hadoop-0.20.1-core.jar 또는 hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.7.1.jar hive-jdbc-0.7.1.jar hive-metastore-0.7.1.jar hive-service-0.7.1.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

HIVE 데이터베이스 버전	JAR 파일
0.8.0	hadoop-0.20.1-core.jar 또는 hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.8.0.jar hive-jdbc-0.8.0.jar hive-metastore-0.8.0.jar hive-service-0.8.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

## 7.2 IBM DB2 연결

### 제한:

데이터베이스 드라이버 제한 때문에 z/OS용 IBM DB2 10 데이터베이스 테이블의 참조 키 이름이 NULL에 매핑됩니다.

## 7.3 MS Analysis Services 연결

### 주의:

XMLA를 통한 MS Analysis Services 연결에는 연결 서버가 사용되지 않습니다.

이 단원에서는 정보 디자인 도구에서 연결을 만드는 방법에 대해서만 설명합니다.

정보 디자인 도구에서 사용자는 XMLA 드라이버를 사용하여 HTTP를 통한 MS Analysis Services 연결을 만들 수 있습니다.

이러한 연결을 구성하려면 먼저 HTTP 액세스를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft TechNet 웹 사이트를 참조하십시오.

관련 항목

- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917711.aspx>
- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917712.aspx>

## 7.4 Oracle EBS 연결

데이터 액세스 계층은 OCI를 통해 SAP BusinessObjects 응용 프로그램을 Oracle E-Business Suite(EBS)에 연결하는 새로운 드라이버를 제공합니다. 이를 통해 응용 프로그램이 EBS 뷰 및 저장 프로시저의 데이터에 액세스할 수 있습니다. Oracle EBS에 드라이버를 연결하는 경우에 한해 OCI를 사용할 수 있습니다.

유니버스 디자인 도구 또는 정보 디자인 도구에서 연결을 만들 때는 우선 인증 모드를 선택하는데, 응용 프로그램 사용자가 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에 로그인 시 사용자 이름과 암호를 제공한 경우 사용자 제공 인증 모드를 선택하며 사용자가 Oracle EBS 자격 증명을 사용해 로그인한 경우 단일 로그인 인증 모드를 선택합니다. 그런 다음 유니버스의 데이터 소스를 정의하는 Oracle EBS 응용 프로그램, 책임 및 보안 그룹을 선택합니다.

BI 플랫폼이 인증 플러그 인의 지원 하에 Oracle EBS에 대한 SSO를 제공합니다. 플러그 인이 제대로 설치 및 구성된 경우에만 SSO를 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램 사용자는 SSO를 통해 Oracle EBS 자격 증명으로 BI 실행 패드에 로그인할 수 있습니다. Oracle EBS 데이터 소스에 액세스할 때 연결 서버에서 동일한 자격 증명이 사용됩니다. 인증 플러그 인에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 7.5 Oracle Essbase 연결

주의:

.unv 유니버스에 대한 Essbase 미들웨어의 제한 때문에 SAP BusinessObjects BI 플랫폼 서버의 배포에서 Essbase 기반 .unv 및 .unx 유니버스를 모두 지원해야 합니다. .unv 및 .unx Essbase 유니버스를 모두 지원하는 서버를 배포하려면 다음 두 클러스터의 시스템을 서로 다른 두 컴퓨터에 구성합니다.

- 64비트 환경에서 첫 번째 클러스터(클러스터 1)에 64비트 BusinessObjects BI 플랫폼, 중앙 관리 서버, Web Intelligence 서버, 64비트 연결 서버, 모든 64비트 미들웨어 드라이버를 설치합니다.

- 32비트 환경에서 두 번째 클러스터(클러스터 2)에 32비트 연결 서버 및 32비트 미들웨어 드라이버(.unv 유니버스용 32비트 Essbase 드라이버 포함)를 설치합니다.

런타임 시 연결 서버는 .unv 유니버스에 클러스터 2를 사용합니다. .unx 유니버스를 서비스하는 OLAP 클라이언트는 클러스터 1의 64비트 미들웨어를 사용합니다.

## 7.6 Oracle RAC 연결

데이터 액세스 계층에서는 JDBC를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼과 Oracle RAC(Real Application Clusters)를 연결할 수 있습니다.

응용 프로그램에서 연결 마법사를 사용하여 연결을 설정할 경우 다음과 같은 Oracle RAC 데이터소스 항목을 제공해야 합니다.

```
<host>:<port>,<host>:<port>,...,<host>:<port>
```

호스트-포트 쌍의 수는 클러스터에 포함된 시스템 수에 따라 결정됩니다.

예제

```
pmrac1.us.oracle.com:1521,pmrac2.us.oracle.com:1521
```

## 7.7 salesforce.com 연결

먼저 salesforce.com 연결이 유니버스 디자인 도구 또는 정보 디자인 도구에서 작동하도록 환경을 구성해야 합니다.

1. CMC 및 클라이언트 응용 프로그램에서 연결 서비스를 중지합니다.
2. MS Windows 명령줄에서 regedit.exe를 실행하여 레지스트리 편집기를 엽니다.
3. Salesforce ODBC 데이터 소스인 HKEY\_LOCAL\_MACHINE > SOFTWARE > ODBC > ODBC.INI > <SALESFORCE\_DSN\_NAME>으로 이동합니다. 여기서 SALESFORCE\_DSN\_NAME 은 salesforce.com 데이터 소스 이름입니다.
4. 데이터 소스 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 새로 만들기 > 문자열 값을 선택합니다.
5. CheckJVMChanged를 입력합니다.
6. 속성을 두 번 클릭하고 0을 입력합니다.
7. 레지스트리 편집기를 닫습니다.



아래 단계를 수행하여 구성을 완료해야 합니다.

### 7.7.1 salesforce.com 연결이 정보 디자인 도구에서 작동하도록 설정

1. 정보 디자인 도구를 종료합니다.
2. sforce.jar 드라이버 파일을 bip-install-dir\win32\_x86\Wjdk\Wjre6\Wlib\Wext 디렉터리로 복사합니다.
3. bip-install-dir\win32\_x86 디렉터리로 이동합니다.
4. 편집할 InformationDesignTool.ini 파일을 엽니다.
5. 파일 끝에 다음 줄을 추가합니다.

```
-Dosgi.parentClassLoader=ext
```

6. 파일을 저장합니다.
7. 응용 프로그램을 다시 시작합니다.

이 작업을 완료하면 salesforce.com에 대한 연결이 올바르게 구성됩니다.

### 7.7.2 salesforce.com 연결이 유니버스 디자인 도구에서 작동하도록 설정

1. cs.cfg 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.
2. JavaVM 섹션에서 다음 경로를 추가합니다.

```
<ClassPath>
  <Path>C:\Program Files (x86)\WProgress\WDataDirect\WConnect_for_ODBC_61\Wjava\Wlib\Wsforce.jar</Path>
</ClassPath>
```

3. 파일을 저장합니다.
4. openaccess.sbo 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.  
connectionserver-install-dir\connectionServer\Wodbc 디렉터리에 있습니다.
5. Transactional Available 매개 변수를 No로 설정합니다.
6. 파일을 저장합니다.
7. 서비스와 응용 프로그램을 다시 시작합니다.

이 작업을 완료하면 salesforce.com에 대한 연결이 올바르게 구성됩니다.

## 7.8 SAP HANA 연결

데이터 액세스 계층은 MS Windows에서는 ODBC, 모든 플랫폼에서는 JDBC를 통해 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼을 SAP HANA 데이터베이스 1.0 SPS 04에 연결할 수 있습니다.

### 배열 반입 크기

SAP HANA 연결의 경우 배열 반입 크기 기본값이 1000입니다.

### 주의:

배열 반입 크기의 값이 크면 더 많은 메모리가 필요하므로 이 구성은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

### 장애 조치

장애 조치 모드에서 작동하는 SAP HANA 서버의 클러스터에 대한 연결은 ODBC 및 JDBC를 통해 지원됩니다. 드라이버가 이들 서버 중 하나를 선택하는데 이 서버를 사용할 수 없으면 다음 서버를 사용합니다. 서버를 모두 사용할 수 없으면 연결 오류가 발생합니다.

### 기본 설정 보기 로컬

SAP HANA 연결은 ODBC 및 JDBC를 통해 모든 인증 모드에 관련된 기본 설정 보기 로컬(PVL)을 지원합니다. 데이터베이스에 다른 언어의 데이터가 저장된 경우 사용자는 PVL을 통해 지역화된 데이터를 검색할 수 있습니다.

### 데이터베이스에 대한 단일 로그인

SAP HANA JDBC 연결은 MS Windows 및 Linux 플랫폼에서 데이터베이스에 대한 단일 로그인(SSO)을 지원합니다. 사용자가 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 BI 플랫폼에 로그인하면 Web Intelligence 문서 새로 고침과 같이 데이터베이스 액세스가 필요한 작업을 데이터베이스 자격 증명을 제공하지 않고도 수행할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 127 페이지에서 ["Array Fetch Size"](#)
- 148 페이지에서 ["PVL Available"](#)

### 7.8.1 연결 만들기

### JDBC 연결 만들기

SAP HANA 1.0 SPS 04 JDBC 드라이버는 BI 플랫폼의 일부로 connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\newdb 디렉터리에 설치됩니다. 따라서 SAP HANA 데이터베이스와의 연결을 만들기 위해 추가 구성을 수행할 필요 없습니다.

### 연결 마법사

응용 프로그램에서 연결 마법사를 사용하여 연결을 설정할 경우 SAP HANA 서버 및 포트 항목을 입력해야 합니다. 포트 번호의 규칙은 다음과 같습니다.

3##15

여기서 ##은(는) HANA 인스턴스 번호입니다.

### 예제

0 인스턴스에 연결할 경우 포트 번호는 다음과 같습니다.

30015

1 인스턴스에 연결할 경우 포트 번호는 다음과 같습니다.

30115

### 관련 항목

- 51 페이지에서 [JDBC 연결 만들기](#) "

## 7.8.2 단일 로그온을 구성하기 전에

필요한 Java VM 옵션을 설정하기 전에 JAAS bscLogin.conf 및 Kerberos krb5.ini 구성 파일을 만들어 응용 프로그램에서 Windows AD 인증을 준비해야 합니다. 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 7.8.3 정보 디자인 도구에 대해 단일 로그온을 구성하려면

다음 단계를 수행하면 정보 디자인 도구에서 JDBC를 통해 HANA 데이터베이스에 단일 로그온할 수 있습니다.

- 다음 중 하나를 수행합니다.

옵션	설명
JDBC를 통해 로컬 연결의 SSO를 구성하려면	<p>a. 정보 디자인 도구를 종료합니다.</p> <p>b. InformationDesignTool.ini 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.</p> <p>bip-install-dir\win32_x86 디렉터리에 있습니다.</p> <p>c. 다음 줄을 추가합니다.</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\W&lt;location&gt;\WbscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\W&lt;location&gt;\WKrb5.ini</pre> <p>여기서 &lt;location&gt;은 연결 서버가 실행 중인 시스템의 구성 파일 디렉터리입니다.</p> <p>d. 파일을 저장합니다.</p> <p>e. 정보 디자인 도구를 다시 시작합니다.</p>
JDBC를 통해 CMS에 위치한 연결의 SSO를 구성하려면	<p>목적은 적응형 연결 서비스를 구성하는 것입니다.</p> <p>a. CMC를 엽니다.</p> <p>b. 연결 서비스에서 적응형 처리 서버가 호스팅하는 적응형 연결 서비스를 중지합니다.</p> <p>c. 속성 페이지로 이동합니다.</p> <p>d. 명령줄 매개 변수 속성에 다음 옵션을 추가합니다.</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\W&lt;location&gt;\WbscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\W&lt;location&gt;\WKrb5.ini</pre> <p>여기서 &lt;location&gt;은 연결 서버가 실행 중인 시스템의 구성 파일 디렉터리입니다.</p> <p>e. 저장을 클릭합니다.</p> <p>f. CMC에서 서비스를 다시 시작합니다.</p> <p><b>기억:</b> 또한 이 단계를 수행하면 데이터 연합 서비스와 같은 다른 모든 Java 서비스에 대한 SSO도 구성할 수 있습니다. SAP HANA 연결에 구현된 다중 소스 사용 유니버스를 쿼리할 때 데이터 연합 서비스를 사용합니다.</p>

## 7.8.4 Web Intelligence에 대해 단일 로그온을 구성하려면

다음 단계를 수행하면 SAP BusinessObjects Web Intelligence에서 JDBC를 통해 HANA 데이터베이스에 대한 단일 로그온을 사용할 수 있습니다.

**참고:**

이 절차는 응용 프로그램 사용자가 BI 실행 패드에서 시작하는 SAP BusinessObjects Web Intelligence의 Java 또는 HTML 인터페이스에 적용됩니다.

**기억:**

이 구성은 Web Intelligence 처리 서버에서 호스팅하는 Web Intelligence 보고 서비스를 대상으로 합니다.

1. CMC를 엽니다.
2. Web Intelligence 서비스에서 Web Intelligence 처리 서버가 호스팅하는 보고 서비스를 중지합니다.
3. cs.cfg 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.
4. JavaVM 섹션에서 다음 Java VM 옵션을 추가합니다.

```
<Options>
<Option>-Djava.security.auth.login.config=C:\W<location>WbscLogin.conf</Option>
<Option>-Djava.security.krb5.conf=C:\W<location>WKrb5.ini</Option>
</Options>
```

여기서 <location>은 연결 서버가 실행 중인 시스템의 구성 파일 디렉터리입니다.

5. 파일을 저장합니다.
6. CMC에서 서비스를 다시 시작합니다.

## 7.8.5 Web Intelligence Rich Client에 대해 단일 로그온을 구성하려면

다음 단계를 수행하면 Web Intelligence Rich Client 응용 프로그램에서 JDBC를 통해 HANA 데이터베이스에 단일 로그온할 수 있습니다.

- 아래의 절차 중 하나를 수행하십시오.
  - WIDI 문서에서 또는 Windows 시작 메뉴에서 Web Intelligence Rich Client에 연결할 경우
    - a. 문서를 닫고 Web Intelligence Rich Client를 종료합니다.
    - b. 다음 환경 변수를 만듭니다.
      - java.security.auth.login.config=C:\W<location>WbscLogin.conf
      - java.security.krb5.conf=C:\W<location>WKrb5.ini
 여기서 <location>은 연결 서버가 실행 중인 시스템의 구성 파일 디렉터리입니다.
    - c. Web Intelligence Rich Client를 다시 시작합니다.
  - BI 실행 패드의 연결 모드(HTTP 모드)에서 Web Intelligence Rich Client를 사용할 경우 적응형 연결 서비스를 구성해야 합니다. 정보 디자인 도구에 대한 단일 로그온을 구성하는 단계를 수행합니다.

**관련 항목**

- 83 페이지에서 [정보 디자인 도구에 대해 단일 로그온을 구성하려면](#)

## 7.8.6 계측을 위한 Java Virtual Machine을 구성하려면

BI 플랫폼과 함께 CA Wily Introscope를 설치할 경우 SAP HANA 드라이버의 작업을 모니터링할 수 있습니다. 이 계측 기능은 ODBC 및 JDBC를 통해 SAP HANA 연결에 대한 엔드 투 엔드 추적을 지원 합니다.

SAP HANA 추적은 플랫폼에서 기본적으로 사용 가능합니다. 그러나 Java Virtual Machine에서 JNI 브리지를 사용하도록 구성해야 합니다.

1. cs.cfg 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.
2. 필요한 클래스를 로드할 수 있도록 JavaVM 섹션에 다음 JAR 파일 경로를 추가합니다.

```
<ClassPath>
<Path>"bip-install-dir\java\lib\WTraceLog.jar;bip-install-dir\java\lib\Wexternal\com.sap.js.passport.api.jar"
</Path>
</ClassPath>
```

3. JavaVM 섹션에 다음 옵션을 추가합니다.

```
<Options>
<Option>-javaagent:bip-install-dir\java\wily\WAgent.jar</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agentProfile=bip-install-dir\java\wily\WIntroscopeAgent_CSJNI.profile</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agent.agentName=CSJNIEngine</Option>
</Options>
```

4. 파일을 저장합니다.
5. IntroscopeAgent\_CSJNI.profile을 편집할 수 있도록 엽니다.
6. 다음 줄에서 localhost를 Introscope Enterprise Manager의 호스트 이름으로 바꿉니다.

```
introscope.agent.enterprisemanager.transport.tcp.host.DEFAULT=localhost
```

7. 파일을 저장합니다.

관련 항목

- 134 페이지에서 [Introscope Available](#)"

## 7.9 SAP MaxDB 연결

ODBC에서 SAP MaxDB ODBC 드라이버 버전 7.7.07(빌드 번호 07 이상)을 사용해야 합니다. SAP MaxDB는 MS Windows와 UNIX 모두에 대해 ASCII 및 유니코드 드라이버를 제공합니다. ODBC 드라이버의 ASCII 버전은 항상 ASCII로 데이터베이스 커널에 연결합니다. ODBC 드라이버의 유니코드

버전은 ASCII를 통해 ASCII 데이터베이스 커널에 연결하고, UCS2를 사용하여 유니코드 데이터베이스 커널에 연결합니다.

SAP MaxDB는 UNIX에서 특정 드라이버 관리자를 필요로 하지 않습니다. 그러나 필요 시 다음 드라이버 관리자가 작동하도록 구성할 수 있습니다.

- unixODBC 2.0.9 이상
- iODBC 3.0.5 이상

JDBC의 경우 sapdbc.jar 드라이버의 최신 버전을 사용해야 합니다. SAP MaxDB JDBC 드라이버에 대한 자세한 내용은 maxdb.sbo 구성 파일을 참조하십시오.

## 7.10 SAP NetWeaver BW 연결

### 주의:

SAP NetWeaver BW 연결에는 연결 서버가 사용되지 않습니다. 이 연결은 전용 커넥터를 통해 이루어지며, SAP NetWeaver BW의 고유 퍼사드를 사용합니다.

이러한 연결을 구성하려면 호환되는 SAP NetWeaver BW 버전을 사용 중인지 확인하십시오.

SAP NetWeaver BW 연결 구성 및 조정 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 연함 관리 도구 가이드를 참조하십시오.

### 참고:

쿼리 및 보고 응용 프로그램 사용자가 SAP NetWeaver BW의 다중 소스 유니버스에 액세스하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 SAP Note #1465871을 참조하십시오.

### 7.10.1 Data Federator와 SAP NetWeaver BW의 연결에 필요한 요구 사항

SAP NetWeaver BW에 연결하려면 SAP NetWeaver BW의 호환 가능한 릴리스 및 해당 SAP Note가 필요합니다.

- 필요한 최소 릴리스는 SAP NetWeaver BI 7.01 SP06입니다.

### 참고:

SAP NetWeaver BW의 정식 명칭은 릴리스마다 다릅니다. 릴리스 7.3 이전에는 명칭이 SAP NetWeaver BI였습니다.

- 필요한 SAP Note는 <https://service.sap.com/sap/support/notes/1460273>입니다.

SAP NetWeaver BW 지원 버전에 대한 자세한 내용은 Support Portal에서 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관련 Supported Platforms 문서를 참조하십시오.

## 7.11 SAS 연결

SAS 연결에는 연결 서버가 사용되지 않습니다. 이러한 연결에는 SAS/SHARE 데이터 집합에 적합한 JDBC 커넥터가 사용됩니다.

이러한 연결을 구성하려면 호환되는 JDBC 드라이버를 설치해야 합니다.

SAS 커넥터 구성에 대한 자세한 내용은 데이터 연합 관리 도구 가이드를 참조하십시오.

### 7.11.1 SAS 연결용 드라이버 설치

SAS 커넥터를 사용하려면 데이터 연합 쿼리 엔진이 SAS/SHARE 서버에 연결할 수 있도록 하는 드라이버를 설치해야 합니다.

SAS/SHARE 서버는 SAS 데이터 집합에 연결하는 데 사용되는 서버입니다. SAS/SHARE에 대한 자세한 내용은 SAS 웹 사이트를 참조하십시오.

BI 플랫폼을 설치한 컴퓨터에서 SAS JDBC 드라이버 JAR 파일을 복사해야 하는 디렉터리는 boe 설치 디렉터리/java/pjs/services/DataFederatorService/resources/drivers/sas입니다.

resources 디렉터리에 drivers/sas 디렉터리를 만들어야 합니다.

#### 참고:

SAS 지원 버전에 대한 자세한 내용은 Support Portal에서 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관련 Supported Platforms 문서를 참조하십시오.

#### 관련 항목

- <http://www.sas.com/products/share/index.html>



## 장8 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 대한 연결 만들기

### 8.1 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버 연결 정보

Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 배포된 테이블에 대한 연결을 만들어야 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 해당 테이블을 사용할 수 있습니다.

이 장에서는 연결을 만들기 위해 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버 및 연결 서버에서 지정해야 하는 구성 설정에 대해 설명합니다.

Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 대한 연결은 유니버스 디자인 도구를 사용해야만 만들 수 있습니다. 이 장에서는 연결을 만들기 위해 새 연결 마법사에 대해 지정해야 하는 구성에 대해 설명합니다.

#### JDBC 연결

JDBC 연결을 만들 때 추가로 필요한 설정은 없습니다. Data Federator JDBC 드라이버는 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 4.0과 함께 제공되며, Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에서 문제 없이 실행되도록 구성되었습니다.

#### ODBC 연결

ODBC 연결의 경우 구성 방법은 사용하는 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에 따라 다르며, Web Intelligence Rich Client에서 사용할 연결을 만들 때는 프로세스가 다릅니다.

#### 주의:

SAP BusinessObjects 응용 프로그램을 Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 연결할 때 JDBC 연결을 사용하는 것이 좋습니다. JDBC 연결은 모든 플랫폼(Microsoft Windows, UNIX 계열 및 Linux)에서 사용할 수 있습니다.

Data Federator ODBC 미들웨어는 Microsoft Windows에서만 사용할 수 있으며 OpenAccess ODBC-JDBC 브리지를 사용하므로 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

#### 관련 항목

- 90 페이지에서 [Data Federator JDBC 또는 Data Federator ODBC 연결을 위한 연결 마법사 구성](#)"
- 90 페이지에서 [Data Federator ODBC 연결 구성](#)"
- 92 페이지에서 [Data Federator ODBC 미들웨어를 사용하여 Web Intelligence Rich Client 연결 구성](#)"

## 8.2 Data Federator JDBC 또는 Data Federator ODBC 연결을 위한 연결 마법사 구성

Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 대한 연결을 만들려면 다음 정보가 필요합니다. 이 세부 정보는 Data Federator 관리자에게 문의하여 얻으십시오.

- Data Federator 서버가 실행되고 있는 서버 이름 및 포트
- Data Federator 쿼리 서버의 카탈로그 이름

연결 마법사에서 연결 대상 데이터베이스 이름에 이 이름을 입력합니다.

- 연결 대상 카탈로그를 제공하는 Data Federator 쿼리 서버의 설치에 필요한 인증 세부 정보

연결 마법사의 데이터베이스 미들웨어 선택 화면에서 SAP BusinessObjects, Data Federator 서버, JDBC 드라이버 또는 ODBC 드라이버 미들웨어 중 하나를 사용하여 연결을 만듭니다.

### 참고:

Data Federator XI 3.0 쿼리 서버에 대한 ODBC 연결을 구성하려면 몇 가지 추가 구성이 필요합니다. Web Intelligence Rich Client를 사용하는 경우 필요한 구성 변경 사항은 다른 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 사용하는 구성 변경 사항과 다릅니다.

## 8.3 Data Federator ODBC 연결 구성

이 단원에서는 Data Federator XI 3.0 Query Server 추가 설정 및 Web Intelligence Rich Client를 제외한 모든 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에 대한 ODBC 연결에 사용할 연결 서버 구성 변경 사항을 다룹니다.

이 단원의 구성 세부 정보는 다음 경로를 참조하십시오.

- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WOaJdbcBridge: Data Federator ODBC 미들웨어의 루트 설치 디렉터리입니다. 관리자는 Data Federator 드라이버 설치 관리자를 실행할 때 이 디렉터리를 선택했습니다.
- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WJdbcDriver: Data Federator JDBC 미들웨어의 루트 설치 디렉터리입니다. 관리자는 Data Federator 설치 관리자를 실행할 때 이 디렉터리를 선택했습니다.
- BO 설치 디렉터리: SAP BusinessObjects 응용 프로그램의 루트 설치 디렉터리입니다.

**참고:**

XML 편집기에서 파일을 편집하여 파일 형식을 올바르게 지정해야 합니다. 아래와 같이 구성을 변경한 후 변경된 내용을 적용하려면 시스템을 다시 시작하십시오.

**관련 항목**

- 91 페이지에서 [Data Federator ODBC 미들웨어 구성 "](#)
- 91 페이지에서 [Data Federator ODBC 연결에 대한 연결 서버 구성"](#)

### 8.3.1 Data Federator ODBC 미들웨어 구성

**참고:**

이 항목은 Web Intelligence Rich Client를 제외하고 연결 서버를 사용하는 모든 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에 적용됩니다.

Data Federator ODBC 미들웨어를 구성하려면 openrda.ini 파일을 수정해야 합니다. 이 파일은 다음 디렉터리에 설치되어 있습니다.

- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WOaJdbcBridgeWbinWiwintt

[Javalp] 섹션에서 다음과 같이 매개 변수를 설정합니다.

- CLASSPATH=Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WOaJdbcBridgeWoajavaWoasql.jar;Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WJdbcDriverWthindriver.jar;bo-install-dirWSAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0WjavaWlibWConnectionServer.jar
- JVM\_DLL\_NAME=bo-install-dirWjavasdkWjreWbinWclientWjvm.dll
- JVM\_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=bo-install-dirWSAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0WdataAccessWconnectionServer

**참고:**

이 경로가 Djava.endorsed.dirs 매개 변수를 사용하여 설정되지 않도록 openrda.ini 파일을 확인하십시오. 이 매개 변수를 사용하여 설정된 경우 Djava.endorsed.dirs 매개 변수에서 경로를 제거해야 합니다.

### 8.3.2 Data Federator ODBC 연결에 대한 연결 서버 구성

**참고:**

이 항목은 Web Intelligence Rich Client를 제외하고 연결 서버를 사용하는 모든 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에 적용됩니다.

연결 서버를 구성하려면 connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg 구성 파일을 변경해야 합니다.

cs.cfg 파일을 구성하려면 JavaVM 태그 아래의 매개 변수를 다음과 같이 설정합니다.

```
<ClassPath>
<Path>WWdata-federator-drivers-install-dir\WOaJdbcBridge\WOajava\WOasql.jar</Path>
<Path>WWdata-federator-drivers-install-dir\WJdbcDriver\WJthindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

## 8.4 Data Federator ODBC 미들웨어를 사용하여 Web Intelligence Rich Client 연결 구성

Data Federator ODBC 미들웨어를 사용하는 Web Intelligence Rich Client 연결을 만드는 경우 이 단원의 설명대로 구성을 변경해야 합니다. 구성을 제대로 수정하지 않으면 연결 생성 시 오류가 생성됩니다. 이 연결 유형은 Windows 환경에서만 지원됩니다.

**기억:**

아래의 세부 정보는 Web Intelligence Rich Client에만 해당합니다.

Data Federator ODBC 미들웨어를 사용하는 연결을 만들려면 다음에 대한 구성을 수정해야 합니다.

- ODBC 미들웨어
- 연결 서버
- Windows RichClient 레지스트리 키

이 단원의 구성 세부 정보는 다음 경로를 참조하십시오.

- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리\WOaJdbcBridge: Data Federator ODBC 미들웨어의 루트 설치 디렉터리입니다. 관리자는 Data Federator 드라이버 설치 관리자를 실행할 때 이 디렉터리를 선택했습니다.
- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리\WJdbcDriver: Data Federator JDBC 미들웨어의 루트 설치 디렉터리입니다. 관리자는 Data Federator 설치 관리자를 실행할 때 이 디렉터리를 선택했습니다.
- BO 설치 디렉터리: SAP BusinessObjects 응용 프로그램의 루트 설치 디렉터리입니다.

**참고:**

XML 편집기에서 파일을 편집하여 파일 형식을 올바르게 지정해야 합니다.

## 관련 항목

- 93 페이지에서 [Web Intelligence Rich Client로의 연결에 사용할 Data Federator ODBC 미들웨어 구성](#)
- 93 페이지에서 [Web Intelligence Rich Client와 Data Federator의 연결에 사용할 연결 서버 구성](#)
- 94 페이지에서 [Windows RichClient 레지스트리 키 설정](#)
- 94 페이지에서 [Web Intelligence Rich Client 또는 유니버스 디자인 도구를 Data Federator에 연결하기 위한 연결 서버 구성](#)

## 8.4.1 Web Intelligence Rich Client로의 연결에 사용할 Data Federator ODBC 미들웨어 구성

Data Federator ODBC 미들웨어를 구성하려면 openrda.ini 파일을 수정해야 합니다. 이 파일은 다음 디렉터리에 설치되어 있습니다.

- Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WOaJdbcBridgeWbinWiwinnt

openrda.ini 파일을 구성하려면 다음과 같이 [JavaIp] 섹션에 매개 변수를 설정합니다.

- CLASSPATH=Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WOaJdbcBridgeWoajavaWoasql.jar;Data Federator 드라이버 설치 디렉터리WJdbcDriverWthindriver.jar;bo-install-dirWSAP Business Objects Enterprise XI 4.0WjavaWlibWConnectionServer.jar
- JVM\_DLL\_NAME=bo-install-dirWjavasdkWjre6WbinWclientWjvm.dll

**참고:**

Web Intelligence Rich Client에는 JDK 6이 필요합니다.

- JVM\_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=bo-install-dirWSAP Business Objects Enterprise XI 4.0WdataAccessWconnectionServer

**참고:**

이 경로가 Djava.endorsed.dirs 매개 변수를 사용하여 설정되지 않도록 openrda.ini 파일을 확인하십시오. 이 매개 변수를 사용하여 설정된 경우 Djava.endorsed.dirs 매개 변수에서 경로를 제거해야 합니다.

## 8.4.2 Web Intelligence Rich Client와 Data Federator의 연결에 사용할 연결 서버 구성

Web Intelligence Rich Client와 Data Federator의 연결을 위한 연결 서버를 구성하려면 connection server-install-dir\WconnectionServer\cs.cfg 구성 파일을 변경해야 합니다.

cs.cfg 파일을 구성하려면 JavaVM 태그 아래의 매개 변수를 다음과 같이 설정합니다.

```
<ClassPath>
<Path>WWdata-federator-drivers-install-dir\WOajdbcBridge\Woajava\Woasql.jar</Path>
<Path>WWdata-federator-drivers-install-dir\WJdbcDriver\Wthindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

### 8.4.3 Windows RichClient 레지스트리 키 설정

Windows RichClient 레지스트리 키를 수정하려면 regedit와 같은 도구를 사용하십시오.

1. 레지스트리에서 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\Wdefault\WebIntelligence\WRichClient 키를 찾습니다.
2. 이 키의 classpath 엔트리에 다음 값을 추가합니다. 모든 레지스트리 키 값과 마찬가지로 값이 여러 개인 경우 세미콜론으로 구분합니다.
  - Data Federator 드라이버 설치 디렉터리\WOajdbcBridge\Woajava\Woasql.jar
  - Data Federator 드라이버 설치 디렉터리\WJdbcDriver\Wthindriver.jar
3. RichClient\WJVMOptions 키에서 6 엔트리에 다음 값을 추가합니다(5개의 엔트리가 이미 있는 경우).
  - ODBCMode=true

### 8.4.4 Web Intelligence Rich Client 또는 유니버스 디자인 도구를 Data Federator에 연결하기 위한 연결 서버 구성

단일 구성을 사용하여 유니버스 디자인 도구 및 Web Intelligence Rich Client에서 Data Federator에 대한 ODBC 연결을 만들 수 있습니다. 위에서 설명한 구성 설정뿐 아니라 다음 지침 중 하나를 수행합니다.

- 다음을 수행합니다.
  1. regedit 도구를 실행합니다.
  2. 레지스트리에서 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\Wdefault\WConnectionServer\WConfiguration 키를 찾습니다.

3. 이 키에서 JVM Library 엔트리에 `bo-install-dirWjvasdkWjre6WbinWclientWjvm.dll` 값을 추가합니다.
- 다음을 수행합니다.
    1. `cs.cfg` 파일을 편집할 수 있도록 엽니다.
    2. `JavaVM` 태그를 찾습니다.
    3. `LibraryName`을 `openrda.ini` 파일에 지정된 JVM 디렉터리 경로로 설정합니다.

```
...  
<JavaVM>  
<LibraryName JNIVersion="JNI_VERSION_1_4">WWbo-install-dirWWjvasdkWWjre6WWbinWWclientWWjvm.dll</LibraryName>  
</JavaVM>
```

**주의:**

유니버스 디자인 도구 및 OpenEdge 브리지는 동일한 JVM 디렉터리 경로를 지정해야 합니다.





## 장9 데이터 액세스 전역 매개 변수 구성

### 9.1 전역 매개 변수 정보

모든 연결에 적용되는 전역 매개 변수 값을 구성할 수 있습니다. 이 작업을 통해 성능을 향상시키거나 발생한 연결 문제를 해결할 수 있습니다.

데이터 액세스 전역 매개 변수는 `cs.cfg` 파일에서 유지 관리됩니다. 이 파일은 연결 서버 구성 매개 변수 및 모든 데이터 액세스 드라이버에 적용되는 기본 구성 매개 변수를 포함한 XML 파일입니다.

이러한 전역 설정을 무시하려면 각 드라이버의 SBO 구성 파일에서 설정을 편집하면 됩니다.

관련 항목

- 111 페이지에서 [드라이버 매개 변수 구성](#)

### 9.2 cs.cfg 구성 파일 정보

Microsoft Windows에서 `cs.cfg` 파일은 다음 위치에 저장됩니다.

- `connectionserver-install-dir\WconnectionServer`

`cs.cfg` 파일의 다음 섹션에서만 매개 변수를 구성할 수 있습니다.

- Capabilities

이 섹션은 로컬 및 원격 연결 서버 사용을 지정할 수 있는 매개 변수를 정의합니다.

- Settings

이 섹션은 라이브러리 모드에서 시작 시 로드할 드라이버를 포함하여 연결 서버의 전역 구성 매개 변수를 정의합니다.

- JavaVM

이 섹션은 데이터 액세스 계층에서 사용된 JVM(Java Virtual Machine)의 기본 라이브러리를 정의합니다.

- DriverDefaults

이 섹션은 모든 데이터 액세스 드라이버에 적용되는 매개 변수를 정의합니다. <드라이버>.sbo 구성 파일의 해당 설정이 특정 드라이버에 대한 이러한 매개 변수보다 우선할 수 있습니다. 여기서 <드라이버>는 SBO 파일과 관련된 데이터 액세스 드라이버의 이름입니다.

- Traces

이 섹션은 연결 서버를 통한 연결 작업을 로그 파일에 기록할 수 있는 매개 변수를 정의합니다.

나머지 섹션인 Locales는 사용 가능한 각 언어의 운영 체제 문자 집합을 정의합니다. 이 섹션의 매개 변수를 수정하지 않아야 합니다.

## 9.3 cs.cfg 파일을 보고 편집하려면

1. cs.cfg 파일이 저장되어 있는 디렉터리로 이동합니다. 예를 들어, Microsoft Windows 시스템의 경우 다음으로 이동합니다.  
connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg. 여기서 connectionserver-install-dir은 연결 서버 소프트웨어가 설치되어 있는 경로입니다.
2. XML 편집기에서 cs.cfg를 엽니다.
3. 필요한 섹션을 확장합니다.
4. 새 매개 변수 및 값을 추가하거나 기존 매개 변수 값을 수정하여 매개 변수를 설정합니다.
5. DTD에 대해 문서가 유효한지 확인한 후 파일을 저장하고 닫습니다.

**기억:**

cs.cfg 파일을 편집한 다음 연결 서버를 다시 시작해야 합니다.

## 9.4 전역 설정 매개 변수 구성

cs.cfg의 Settings 섹션은 모든 드라이버에 적용되는 설정을 정의하므로 개별 데이터 액세스 드라이버에 대해 사용자 지정될 수 없습니다.

매개 변수를 보거나 편집하려면 XML 편집기에서 cs.cfg를 열고 Settings 섹션으로 이동합니다. 이 파일에서 각 매개 변수는 다음과 같은 태그 안에 정의됩니다.

```
<Parameter Name="parameter">value</Parameter>
```

여기에서 parameter는 매개 변수의 이름이고 value는 매개 변수에 설정된 값입니다.

각 매개 변수를 다음 정보와 함께 설명합니다.

- XML 파일에서 매개 변수가 사용되는 예
- 매개 변수에 대한 설명
- 매개 변수에 대해 설정 가능한 값(가능한 경우)
- 매개 변수의 기본값

**참고:**

CMC에서는 일부 설정만 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 9.4.1 Charset List Extension

```
<Parameter Name="CharSet List Extension">crs</Parameter>
```

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. 문자 집합 파일에 대한 파일 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	crs

## 9.4.2 Config File Extension

```
<Parameter Name="Config File Extension">sbo</Parameter>
```

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. 일반 구성 파일에 대한 파일 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	sbo

### 9.4.3 Description Extension

<Parameter Name="Description Extension">cod</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. 연결 설명 파일에 대한 파일 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	cod

### 9.4.4 Driver Load Failure 무시

<Parameter Name="Ignore Driver Load Failure">Yes</Parameter>

설명	<p>드라이버 로드 실패할 경우 수행할 동작을 지정합니다. 매개 변수를 통해 드라이버 로드 실패할 경우 일부 드라이버가 작동하지 않더라도 사용 가능한 연결을 유지할지 아니면 심각한 오류를 표시하고 작동을 중지할지 선택할 수 있습니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 서버 배포 모드에서 무시됩니다.</p>
----	---

값	Yes: 드라이버 로드 실패할 경우 연결 서버에서 경고 메시지를 생성합니다. No: 드라이버 로드 실패할 경우 연결 서버에서 심각한 오류를 생성합니다.
기본값	Yes

관련 항목

- 101 페이지에서 [Load Drivers On Startup](#)

## 9.4.5 Load Drivers On Startup

```
<Parameter Name="Load Drivers on Startup">No</Parameter>
```

주의:

Load Drivers On Startup은 라이브러리 모드에만 적용됩니다.

설명	드라이버 라이브러리가 로드되는 방식을 지정합니다.
값	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yes: 설치된 모든 드라이버가 초기화 단계 중 로드됩니다.</li> <li>No: 드라이버가 요청 시 로드됩니다.</li> </ul>
기본값	No

## 9.4.6 Max Pool Time

```
<Parameter Name="Max Pool Time">-1</Parameter>
```

**주의:**

Max Pool Time은 라이브러리 모드에서만 사용 가능합니다.

CMC 서버의 속성 페이지에서 서버 모드에 대한 연결 풀 제한 시간을 변경할 수 있습니다. SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오. 서버 제품 없이 독립적으로 설치된 연결 서버에 값이 적용됩니다. 연결 서버의 전용 노드 배포에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 계획 가이드를 참조하십시오.

설명	<p>사용되지 않은 연결이 연결 풀에 유휴 상태로 남아있을 수 있는 최대 시간 길이를 결정합니다. 이것은 연결 수명의 상한을 나타냅니다. 연결 풀은 데이터베이스 연결을 다시 사용하여 시스템 리소스를 최대한 활용할 수 있도록 데이터 액세스 드라이버에서 사용하는 메커니즘입니다.</p> <p>라이브러리 배포 모드에서만 Max Pool Time을 설정할 수 있습니다. 서버 제품과 함께 연결 서버가 설치된 노드에 값이 적용됩니다.</p>
값	<p>-1: 제한 시간을 설정하지 않고 세션 전체에서 활성 상태를 유지합니다.</p> <p>0: 연결을 풀에서 관리하지 않습니다.</p> <p>&gt;0: 유휴 수명(분)입니다.</p>
기본값	-1

## 관련 항목

- 34 페이지에서 [연결 풀](#)

## 9.4.7 Setup File Extension

<Parameter Name="Setup File Extension">setup</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오.</p> <p>데이터 액세스 드라이버 설치 파일의 확장명을 설정합니다.</p>
기본값	setup

### 9.4.8 SQL External Extension

<Parameter Name="SQL External Extension">rss</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. 외부 SQL 파일에 대한 파일 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	rss

### 9.4.9 SQL Parameter Extension

<Parameter Name="SQL Parameter Extension">prm</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. SQL 매개 변수 파일에 대한 파일 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	prm

### 9.4.10 Strategies Extension

<Parameter Name="Strategies Extension">stg</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 설정은 변경하지 마십시오. 전략 파일에 대한 확장자를 설정합니다.</p>
기본값	stg

### 9.4.11 Validate Configuration Files

<Parameter Name="Validate Configuration Files">No</Parameter>

설명	<p>XML 스키마를 기준으로 한 구성 파일(SBO, COD 및 PRM)의 유효성 검사를 트리거합니다.</p> <p><b>참고:</b> Java 기반 연결을 사용할 경우에만 구성 파일의 유효성을 검사할 수 있습니다.</p>
기본값	No

### 9.4.12 Validate XML Streams

<Parameter Name="Validate XML Streams">No</Parameter>

설명	<p>XML 스키마(예: 연결 정의)를 기준으로 하며 연결 서버 구현에서 구문 분석된 XML 스트림의 유효성 검사를 트리거합니다.</p> <p><b>참고:</b> Java 기반 연결을 사용할 경우에만 XML 스트림의 유효성을 검사할 수 있습니다.</p>
----	---



기본값	No
-----	----

## 9.5 배포 모드 설정

Capabilities 섹션을 통해 런타임에 사용할 연결 서버의 배포 모드를 지정할 수 있습니다.

아래 Capabilities 섹션에서 Local 이름은 클라이언트 프로세스에 포함된 in-proc 라이브러리와 같이 연결 서비스가 로컬에서 제공됨을 의미합니다. Remote 이름은 연결 서버가 원격 서버에서 제공됨을 의미합니다.

Active 특성을 설정하여 이러한 배포 모드를 독립적으로 실행할 수 있습니다. Local 기능에서는 EnableJNI 특성이 Java Native Interface(JNI)를 사용합니다.

### 참고:

연결 서버에 포함된 양방향 JNI는 API가 다른 언어로 개발된 연결 서버 코어를 사용할 수 있도록 지원합니다. 따라서 Java API를 통해 Native 코어를 사용할 수 있으며 그 반대도 가능합니다.

### 예제

다음 예는 cs.cfg 파일에 있는 Capabilities의 기본값을 보여줍니다.

```
<Capabilities>
<Capability Name="Local" EnableJNI="Yes" Active="Yes"/>
<Capability Name="Remote" Active="Yes"/>
</Capabilities>
```

이 구성에서 JNI를 통한 라이브러리 배포 모드 및 서버 배포 모드가 가능합니다.

## 9.6 배포 모드 구성

cs.cfg 파일의 Settings 섹션에 정의된 매개 변수는 배포 모드를 제어합니다.

### 라이브러리 모드

Library 섹션의 매개 변수는 라이브러리 모드를 제어합니다.

### 서버 모드

SAP BusinessObjects Enterprise 설치의 CMC에서 이 모드를 관리합니다. 서버의 속성 페이지에 표시되는 매개 변수가 CORBA 액세스를 제어합니다. 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 9.7 로드할 드라이버 구성

연결 서버의 기본 동작은 사용 가능한 모든 드라이버를 로드하는 것입니다. 그러나 연결 서버에서 제공할 데이터 소스를 선택할 수 있습니다.

### 라이브러리 모드

cs.cfg 파일에서 Library 아래 ActiveDataSources 섹션의 주석을 삭제하고 로드할 네트워크 계층 및 데이터베이스를 지정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
<Library>
<ActiveDataSources>
  <NetworkLayer Name="ODBC">
    <DataBase Name="MS SQL Server.*$"/>
  </NetworkLayer>
  <NetworkLayer Name="Oracle OCI">
    <DataBase Name="Oracle 10"/>
  </NetworkLayer>
</ActiveDataSources>
</Library>
```

### 참고:

데이터베이스 이름은 순수 ASCII일 경우 정규식이 될 수 있습니다. 패턴에서 GNU regexp 구문이 사용됩니다. \* 패턴을 사용하여 모든 문자를 일치시킵니다. 정규식에 대한 자세한 내용은 PERL 웹 사이트([http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular\\_Expressions](http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions))를 참조하십시오.

### 서버 모드

CMC에서 서버 속성의 Active Data Sources 섹션에서 데이터 소스를 선택합니다.

### 주의:

연결이 제대로 이루어지기 위해서는 사용자의 환경에서 필요한 모든 미들웨어를 제공하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않은 경우 활성 데이터 소스 섹션에서 필요한 네트워크 계층과 데이터베이스를 설정해야 합니다.

이 설정은 서버 특수화가 가능하므로 서버 모드에 여러 연결 서버가 관련된 복합 배포 시나리오에서도 사용할 수 있습니다. 복합 배포 시나리오에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

### 9.7.1 컴퓨터마다 하나씩 연결 설정

복잡한 배포 시나리오에서 컴퓨터 유형마다 하나씩 연결을 설정하고자 할 수 있습니다. 예를 들어, BI 플랫폼과 함께 제공되는 응용 프로그램을 Microsoft Windows에 설치된 MS SQL Server 데이터베이스와 UNIX 컴퓨터에 설치된 Oracle 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

연결 실패가 발생하지 않도록 하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- BI 플랫폼을 사용자 지정 설치할 때 필요한 데이터베이스 유형 각각에 배포할 연결을 지정합니다. 이 작업은 설치하려는 기능을 선택할 때 수행하면 됩니다.
- cs.cfg 파일에서 연결 서버를 구성할 때 CMC의 서버 모드에 대해 설정한 것과 동일한 방식으로 라이브러리 모드(Library 상위 요소)에 대해 ActiveDataSources 섹션을 설정합니다. 응용 프로그램에서는 먼저 로컬에 설치된 드라이버를 통해 연결을 설정하려고 하므로 두 모드에 대해 동일한 방식으로 드라이버 필터를 구성해야 합니다.

## 9.8 CORBA 액세스 프로토콜 구성

BI 플랫폼 설치 시 CMC에서 CORBA 액세스 프로토콜을 설정합니다. 프로토콜은 연결 서버가 CORBA 클라이언트 또는 HTTP 클라이언트에서 온 요청을 처리하는 데 사용할 값을 정의합니다.

CMC에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.

## 9.9 추적 활성화

데이터 액세스 계층에서 지원하는 모든 연결(ODBC, JDBC, Javabeen, OLE DB, OCI, JCo 등)에 대한 추적을 가능하게 할 수 있습니다. 연결 서버 추적 프로세스에서는 BusinessObjects TraceLog 로깅 및 추적 기능을 사용합니다.

SAP BusinessObjects 응용 프로그램과는 별도로 cs.cfg 파일의 추적 섹션을 사용하여 연결 서버 작업 및 드라이버에 대한 추적을 활성화하고 이를 로깅할 수 있습니다.

Job 및 JobLevel의 Active 특성을 Yes로 설정하여 추적을 활성화합니다. Middleware의 Active 특성을 Yes로 설정하여 드라이버 추적을 활성화합니다. 드라이버의 Active 특성을 Yes로 설정하여 특정 드라이버의 추적을 활성화할 수 있습니다.

## 예제

다음 예는 cs.cfg 파일에 있는 Traces의 기본값을 보여줍니다.

```
<Traces Active="Yes">
<Logger Implementation="C" ClassID="csTRACELOG">
<Logger Implementation="Java" ClassID="com.sap.connectivity.cs.logging.TraceLogLogger"/>
<Trace Name="JobLevel" Active="Yes">
<Trace Name="Job" Active="Yes"/>
</Trace>
<Trace Name="MiddleWare" Active="Yes">
<Trace Name="Oracle" Active="Yes"/>
<Trace Name="Sybase" Active="Yes"/>
<Trace Name="Informix" Active="Yes"/>
...
<Trace Name="JDBC" Active="Yes"/>
<Trace Name="JavaBean" Active="Yes"/>
</Trace>
</Traces>
```

이 구성에서는 기본적으로 연결 서버와 드라이버의 추적이 가능합니다.

### 9.9.1 라이브러리 모드에서 추적을 활성화하려면

1. 연결 서버를 중지합니다.
2. 다음 환경 변수를 만들고 값을 설정합니다.
  - 로그의 폴더 이름을 설정하는 BO\_TRACE\_LOGDIR 예: C:\WBOTraces
  - 로그 구성 파일의 폴더 이름을 설정하는 BO\_TRACE\_CONFIGDIR 예: C:\WBOTracesWconfig
  - 구성 파일의 이름을 설정하는 BO\_TRACE\_CONFIGFILE 예: BO\_Trace.ini

## 참고:

이 환경 변수는 모든 BI 플랫폼 작업의 추적을 구성할 때 공통적으로 사용됩니다.

3. 다음과 같이 BO\_Trace.ini 구성 파일을 만듭니다.

```
active = true;
importance = '<<';
size = 100000;
keep = false;
```

## 참고:

INI 파일 이름은 대/소문자를 구분합니다.

4. CLASSPATH 환경 변수에 logging.jar 및 tracelog.jar 디렉터리 경로를 추가합니다.  
예: C:\WBOTracesWlibWlogging.jar 및 C:\WBOTracesWlibWtracelog.jar.
5. 연결 서버를 다시 시작합니다.

추적이 하나의 파일에 로깅되며, 이 파일의 기본 이름은 TraceLog\_<pid>\_<timestamp>\_trace.log입니다. 로그 파일에 다른 이름을 설정하려면 BO\_TRACE\_PROCESS환경 변수를 새 이름으로 업데이트합니다.

### 9.9.2 서버 모드에서 추적을 활성화하려면

CMC에서 작업 및 드라이버에 대한 추적을 사용하도록 설정합니다. 그러면 추적을 사용하는 동안 서버가 실행될 수 있습니다.

1. CMC를 시작합니다.
2. 네이티브 연결 서비스의 경우 ConnectionServer 서버 또는 적응형 연결 서비스의 경우 적응형 처리 서버의 속성 페이지로 이동합니다.
3. 낮은 수준 추적 섹션에서 다음과 같이 선택합니다.
  - 작업 추적을 사용하려면 작업 추적 사용
  - 미들웨어 추적을 사용하려면 미들웨어 추적 사용

**참고:**

추적 로그 서비스 섹션에서 추적 로그 수준이 높음으로 설정되어야 합니다.

**기억:**

미들웨어 추적 사용 설정은 모든 미들웨어에 대한 추적을 허용합니다. 특정 미들웨어만 추적하려면 cs.cfg 파일을 구성하고 서버를 다시 시작해야 합니다.

### 9.9.3 추적 읽기

ENTER 추적은 미들웨어 API 호출을 식별하고 EXIT 추적은 반환된 호출을 식별합니다. 각 함수에는 고유한 추적이 있습니다. 추적을 통해 다음 항목을 찾을 수 있습니다.

- |E|가 표시되는 경우 호출 예외
- 반환 코드 -1이 표시되는 경우 API 오류
- 미들웨어 API에 오류가 발생한 경우 오류 메시지
- ENTER 다음에 EXIT가 없을 경우 미들웨어 API에서 반환되는 호출 없음

**예제**

다음은 BOE 추적 예의 일부입니다.

```
2006/11/14 10:49:49.600|<<|||5784|5852||||||||||unknown|unknown|JobId:0| ENTER SQLAllocHandle
SQLSMALLINT 1
SQLHANDLE 0x00000000
SQLHANDLE * 0x0012F360
2006/11/14 10:49:49.600|<<|||5784|5852||||||||||unknown|unknown|JobId:0| EXIT SQLAllocHandle with return code 0
(SQL_SUCCESS)
SQLSMALLINT 1
```

```
SQLHANDLE 0x00000000
SQLHANDLE * 0x0012F360
2006/11/14 10:49:49.600|<<||5784|5852|||||||||||||unknown|unknown|JobId:0| ENTER SQLSetEnvAttr
SQLHENV 0x02E012A0
SQLINTEGER 200
SQLPOINTER 0x00000003
SQLINTEGER -6
2006/11/14 10:49:49.600|<<||5784|5852|||||||||||||unknown|unknown|JobId:0| EXIT SQLSetEnvAttr with return code 0
(SQL_SUCCESS)
SQLHENV 0x02E012A0
SQLINTEGER 200
SQLPOINTER 0x00000003
SQLINTEGER -6
2006/11/14 10:49:49.600|<<||5784|5852|||||||||||||Teradata|Teradata V2 R5|JobId:25194648| ENTER SQLConnect
SQLHDBC 0x02E01348
SQLTCHAR * 0x0183B564 [Tera_sean]
SQLSMALLINT -3
SQLTCHAR * 0x0183DA54 [csdev2]
SQLSMALLINT -3
SQLTCHAR * 0x0183DA34 [*****]
SQLSMALLINT -3
2006/11/14 10:50:01.820|<<||5784|5852|||||||||||||Teradata|Teradata V2 R5|JobId:25194648| EXIT SQLConnect with return
code 0 (SQL_SUCCESS)
SQLHDBC 0x02E01348
SQLTCHAR * 0x0183B564 [Tera_sean]
SQLSMALLINT -3
SQLTCHAR * 0x0183DA54 [csdev2]
SQLSMALLINT -3
SQLTCHAR * 0x0183DA34 [*****]
SQLSMALLINT -3
```

## 장10 데이터 액세스 드라이버 매개 변수 구성

### 10.1 드라이버 매개 변수 구성

특정 데이터 액세스 드라이버에 대한 데이터 액세스를 구성하기 위해 드라이버 구성 파일을 편집하여 매개 변수 설정을 조정할 수도 있고, 사용 중인 환경의 특정 데이터베이스에 대한 연결이 필요한 경우 고유한 데이터베이스 항목을 만들 수도 있습니다.

#### 참고:

연결 서버를 사용하는 각 SAP BusinessObjects 응용 프로그램의 관련된 추가 정보 파일에는 RDBMS와 데이터 액세스 드라이버 구성을 확인하기 위해 사용할 수 있는 명령줄 유틸리티에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 유틸리티에서는 대화형 분석 서버 활동을 추적하는 로그 파일을 만들 수 있습니다. 이러한 유틸리티 사용에 대한 지침은 해당 릴리스의 추가 정보 파일을 참조하십시오.

#### 관련 항목

- 97 페이지에서 [전역 매개 변수 정보](#)"

#### 10.1.1 데이터 액세스 구성 파일

다음 구성 파일은 각각의 정의된 연결에 대해 데이터 액세스 드라이버 구성을 제어합니다.

- cs.cfg

이 파일은 모든 연결에 적용되는 전역 매개 변수를 정의하며 connectionserver-install-dir\connectionServer 디렉터리에 있습니다.

- <드라이버>.sbo

이 파일은 각 데이터 액세스 드라이버에 적용됩니다. <드라이버> 자리 표시자는 구성 파일이 적용되는 데이터 소스를 의미합니다. 각 SBO 파일은 connectionServer 디렉터리의 하위 디렉터리에 있습니다. 하위 디렉터리 뒤에는 데이터베이스 네트워크 계층 또는 미들웨어의 이름이 붙습니다.

예를 들어, Oracle 데이터베이스의 경우 connectionserver-install-dirWconnectionServerWoracle 이 하위 디렉터리입니다.

**참고:**

SBO 파일의 해당 설정이 cs.cfg의 DriverDefaults 섹션에 설정된 매개 변수보다 우선합니다.

- <드라이버>.setup

이 파일은 SBO 파일 이름, 디렉터리 및 드라이버와 관련된 데이터베이스 네트워크 계층 또는 미들웨어를 정의합니다. 드라이버를 사용할 수 있도록 설정하려면 이 파일이 필요합니다. 설치 파일 없이는 드라이버를 사용할 수 없습니다. 모든 파일은 다음 위치에 있습니다.

connectionserver-install-dirWconnectionServerWsetup 디렉터리

예를 들어, 다음 oracle\_jdbc.setup 파일은 JDBC 연결 설정에 사용되는 Oracle 데이터 액세스 드라이버용 oracle.sbo 구성 파일을 정의합니다.

```
...
<Driver>
<NetworkLayer Name="JDBC"></NetworkLayer>
<Directory>jdbc</Directory>
<DataFileName>oracle</DataFileName>
</Driver>
...
```

**관련 항목**

- 97 페이지에서 [전역 매개 변수 정보](#)"
- 112 페이지에서 [설치된 SBO 파일](#)"

## 10.1.2 설치된 SBO 파일

다음 <드라이버>.sbo 파일은 Microsoft Windows에 기본적으로 설치됩니다.

지원되는 드라이버의 최신 목록은 SAP Service Marketplace 웹 사이트([service.sap.com/bosap-support](http://service.sap.com/bosap-support))를 참조하거나 SAP 담당자에게 문의하십시오.

하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
db2	IBM DB2	db2.sbo



하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
essbase	Hyperion Essbase	essbase.sbo
javabeen	Javabeen	javabeen.sbo
jco	SAP ERP	jco.sbo

하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
jdbc	Data Federator 서버	datafederator.sbo
	IBM DB2	db2.sbo
	Derby	derby.sbo
	Greenplum 및 PostgreSQL	greenplum.sbo
	HSQLDB	hsqldb.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	Generic JDBC	jdbc.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	Oracle	oracle.sbo
	Progress OpenEdge	progress.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo

하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
	Teradata	teradata.sbo

하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
odbc	Microsoft Access	access.sbo
	Microsoft Access 2010	access2010.sbo
	Data Federator 서버	datafederator.sbo
	IBM DB2 iSeries	db2iseries.sbo
	Greenplum 및 PostgreSQL	greenplum.sbo
	Greenplum 4	greenplum4.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MS Excel 2003 및 2007	msexcel.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	일반 ODBC 및 일반 ODBC3	odbc.sbo
	OpenAccess for Salesforce	openaccess.sbo
	MS Excel 2010 및 텍스트 파일	personalfiles.sbo

하위 디렉터리	데이터베이스 기술	SBO 파일
	Progress OpenEdge	progress.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo
	Teradata	teradata.sbo
oledb	Generic OLE DB	oledb.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
oledb_olap	Microsoft Analysis Services	sqlsrv_as.sbo
open	CSV 파일	open.sbo
oracle	Oracle	oracle.sbo
	Oracle EBS	oracle_ebs.sbo
sap	SAP	sap.sbo
sybase	Sybase	sybase.sbo

**참고:**

jdbc 하위 디렉터리에는 JDBC 네트워크 계층을 통한 데이터베이스 연결을 관리하는 데 사용되는 구성 파일이 포함되어 있습니다. JDBC 연결을 지원하는 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 SAP Service Marketplace 웹 사이트 또는 일련의 SBO 파일을 참조하십시오.

odbc 하위 디렉터리에는 ODBC 네트워크 계층을 통한 MySQL 데이터베이스 연결을 관리하는 데 사용되는 mysql.sbo 구성 파일이 포함되어 있습니다. MySQL 5 데이터베이스는 유니코드를 지원하지 않으므로 모든 플랫폼에서 사용할 수 없습니다. 이 데이터베이스에 연결하려면 MySQL Connector/ODBC 5.1.4 이상을 사용해야 합니다. UNIX에서 이전 버전의 드라이버를 사용하는 경우 런타임에 오류가 발생합니다.

odbc 하위 디렉터리에는 ODBC 네트워크 계층을 통해 Greenplum 4 및 MS Access 2010 연결을 관리하는 greenplum 4.sbo 및 access 2010.sbo 구성 파일이 있습니다. 이 파일은 32비트 및 64비트

MS Windows 모두에 구성을 배포한다는 점에서 `greenplum.sbo` 및 `access.sbo` 파일과 구분됩니다. 참고로 Greenplum 4 데이터베이스는 64비트 Linux에서도 사용할 수 있습니다.

`odbc` 하위 디렉터리에는 ODBC 네트워크 계층을 통해 MS Excel 2003 및 2007 연결을 관리하는 `msexcel.sbo` 구성 파일도 있습니다. 이 파일은 32비트 MS Windows에서만 구성을 배포합니다. `personalfiles.sbo` 구성 파일은 32비트 및 64비트 MS Windows 모두에서 ODBC를 통해 MS Excel 2010 구성을 배포합니다.

`open` 하위 디렉터리에는 CSV OpenDriver를 통해 CSV 파일 연결을 관리하는 `open.sbo` 구성 파일이 있습니다. Java 드라이버 개발 키트를 사용하여 CSV Open 드라이버 샘플을 기반으로 CSV 드라이버를 개발하는 경우 이 디렉터리에 모든 구성 파일이 있어야 합니다. 이 드라이버에 대한 자세한 내용은 <http://boc.sdn.sap.com>에서 Data Access Driver SDK 개발자 가이드를 참조하십시오.

### 10.1.3 SBO 파일 보기 및 편집

#### 주의:

SBO 파일을 열기 전에 파일의 백업 복사본을 만드십시오. 일부 구성 매개 변수는 편집되지 않아야 합니다. 이러한 매개 변수를 변경하거나 삭제하면 SAP BusinessObjects 응용 프로그램의 작동이 영향을 받을 수 있습니다.

1. 대상 데이터 액세스 드라이버에 대한 SBO 파일이 저장된 디렉터리로 이동합니다.
2. XML 편집기에서 SBO 파일을 엽니다.
3. 필요한 섹션을 확장합니다.
4. 변경할 값에 적절한 태그를 찾아 값을 변경합니다.

매개 변수는 `<Parameter Name="parameter">value</Parameter>` 형식으로 나타나며 여기서 `parameter`는 매개 변수의 이름이고 `value`는 매개 변수에 지정된 값입니다.

5. DTD에 대해 파일이 유효한지 확인한 후 파일을 저장하고 닫습니다.

### 10.1.4 SBO 파일 사용자 지정

#### 주의:

새 드라이버를 설치하는 경우 고유한 데이터베이스 항목과 드라이버를 사용하여 SBO 파일을 사용자 지정할 수 있습니다. SBO 파일을 편집할 때 오류가 발생하지 않도록 하려면 사용자 지정이 적용되는 대상 데이터베이스와 드라이버에서 사용할 라이브러리를 지정하는 별도의 SBO 파일을 만드는 것이 좋습니다. SBO 파일 정의에 대한 설치 파일도 미리 만들어야 합니다. 레지스트리는 수정할 필요가 없습니다.

1. XML 편집기를 사용하여 connectionserver-install-dir\WconnectionServerWsetup 디렉터리에 설치 파일을 만듭니다.  
SBO 파일 이름, 관련 디렉터리 및 연결에 사용되는 데이터베이스 네트워크 계층을 지정합니다.
2. DTD에 대해 파일이 유효한지 확인한 후 파일을 저장하고 닫습니다.
3. SBO 파일을 저장할 하위 디렉터리를 찾아보거나 설치 파일에 지정된 대로 고유한 하위 디렉터리를 만듭니다.
4. XML 편집기를 사용하여 대상 데이터베이스 및 드라이버 라이브러리로 SBO 파일을 만듭니다.
5. DTD에 대해 파일이 유효한지 확인한 후 파일을 저장하고 닫습니다.

**참고:**

SBO 파일을 사용자 지정하는 것과 별도로 새로 설치된 드라이버 각각에 대해 COD, PRM 및 RSS 파일을 만들어야 합니다.

### 10.1.5 동적으로 연결 확인

런타임 시 연결 풀의 연결을 사용할 수 있는지 유효성을 검사하도록 드라이버를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 유효성 검사 프로세스에서는 풀에서 연결을 가져올 때 성능에 영향을 끼치지 않으면서 SQL 쿼리를 실행합니다. 따라서 SQL 쿼리가 오류 없이 실행될 경우 연결을 사용할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 연결이 취소됩니다.

**기억:**

일반 ODBC, 일반 OLE DB 및 일반 JDBC 연결에서 이 기능을 사용할 수 있습니다. 지원되는 기타 모든 연결에서는 이미 이 연결 확인을 수행하고 있으므로 사용자 지정이 필요하지 않습니다.

1. 연결 서버를 중지합니다.
2. 드라이버의 SBO 파일을 엽니다.
3. 연결에 적합한 DataBase 섹션을 찾습니다.

예를 들어, 일반 ODBC 연결의 경우 다음 섹션을 찾습니다.

```
<DataBases>
<DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
  <Libraries>
    ...
  </Libraries>
  <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
</DataBase>
...
```

4. DataBase 섹션에서 다음 행을 추가합니다.

```
<Parameter Name="Connection Check">SQL query</Parameter>
```

여기서 SQL query는 유효성 검사에 사용할 쿼리입니다.

5. SBO 파일을 저장합니다.
6. 연결 서버를 다시 시작합니다.

연결 서버가 데이터 요청을 실행하기 전에 연결을 사용할 수 있는지 유효성을 검사합니다.

## 10.1.6 JDBC 드라이버 속성

다음 중 한 가지 방법으로 JDBC 드라이버 속성을 추가할 수 있습니다.

- 응용 프로그램의 연결 마법사에서 연결 작성 시 JDBC 드라이버 속성(key=value, key=value): 매개 변수를 설정합니다. 선택 사항입니다.
- 연결 서버를 중지한 후 해당 SBO 파일에서 드라이버 속성을 설정합니다.

속성이 SBO 파일에도 설정되고 마법사를 통해서도 설정된 경우, 마법사를 통해 설정한 값만 응용 프로그램에 사용됩니다.

### 예제

다음은 oracle.sbo 파일에서 두 개의 드라이버 속성이 수정된 섹션의 예입니다.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Oracle 10">
<Class JARFile="dbd_jdbc,dbd_oracle">
com.businessobjects.connectionserver.java.drivers.jdbc.oracle.OracleDriver</Class>
<JDBCDriver>
<Parameter Name="JDBC Class">oracle.jdbc.OracleDriver</Parameter>
<Parameter Name="URL Format">jdbc:oracle:thin:@$DATASOURCE:$DATABASE$</Parameter>
<Properties>
<Property Name="oracle.jdbc.defaultNChar">true</Property>
<Property Name="defaultNChar">true</Property>
</Properties>
...
</JDBCDriver>
...
</DataBase>
```

### 관련 항목

- 52 페이지에서 [SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기](#)

## 10.2 DataDirect ODBC 상표가 있는 드라이버용으로 데이터 액세스 구성

데이터 액세스는 모든 UNIX 플랫폼에서 MS SQL Server 데이터베이스에 대해 DataDirect ODBC 6.0 SP2 상표가 있는 드라이버 사용을 지원합니다. DataDirect 상표가 있는 드라이버는 BI 플랫폼에 포함되어 제공되며 SAP BusinessObjects Web Intelligence 등의 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서만 사용할 수 있습니다.

다음 미들웨어 및 드라이버는 UNIX 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.



- MS SQL Server 2005 SP2
- MS SQL Server 2008
- MS SQL Server 2008 R2

이는 DataDirect ODBC 6.0 SP2 드라이버 또는 DataDirect ODBC 6.0 SP2 상표가 있는 드라이버와 함께 작동할 수 있습니다.

DataDirect 상표가 있는 드라이버 파일은 `boe-install-dir/enterprise_xi40/platform-name/odbc/lib` 디렉터리에서 찾을 수 있습니다. 여기서 `boe-install-dir`은 BI 플랫폼 설치 디렉터리이며 `platform-name`은 UNIX 플랫폼 이름에 해당됩니다.

#### 주의:

상표가 있는 드라이버를 사용하려면 데이터 액세스가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

## 10.2.1 DataDirect 상표가 있는 드라이버 사용

#### 참고:

다음 단원은 MS SQL Server 2005 SP2 및 MS SQL Server 2008 데이터베이스에만 해당됩니다.

데이터 액세스는 모든 UNIX 플랫폼에서 MS SQL Server 데이터베이스에 대해 DataDirect ODBC 6.0 SP2 드라이버 사용을 지원합니다. 이들 드라이버는 상표가 없거나 상표가 있는 드라이버일 수 있습니다.

연결 서버 기본 설정을 통해 상표가 없는 ODBC 드라이버는 현재의 구성 설정과 원활하게 작동할 수 있습니다. 사용자 환경에서 드라이버를 이미 배포한 경우 구성 변경 없이 상표가 없는 드라이버를 설치할 수 있습니다.

1. `sqlsrv.sbo` 파일이 들어 있는 디렉터리로 이동합니다.  
UNIX의 경우 이 구성 파일은 `connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc` 디렉터리에 있습니다.
2. XML 편집기를 사용하여 편집할 `sqlsrv.sbo` 파일을 엽니다.
3. Defaults 섹션을 찾습니다.  
기본적으로 Use DataDirect OEM Driver 매개 변수는 No로 설정되어 있습니다. 이는 데이터 액세스가 기본적으로 상표가 없는 드라이버와 함께 작동하도록 구성되어 있음을 나타냅니다.
4. Use DataDirect OEM Driver 매개 변수를 Yes로 설정하고 파일을 저장합니다.
5. 다음 경로를 `LD_LIBRARY_PATH` 환경 변수에 추가합니다.  
`BOE 설치 디렉터리/enterprise_xi40/플랫폼 이름/odbc/lib`
6. BOE 설치 디렉터리/setup 디렉터리의 `env.sh` 파일을 편집하고 소스를 설정하여 환경을 구성합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
DEFAULT_ODBCFILE="${BOBJEDIR}enterprise_xi40/"odbc.ini
Export DEFAULT_ODBCFILE
ODBC_HOME="${BINDIR}odbc"
Export ODBC_HOME
```

```
ODBCINI=${BOBJEDIR}enterprise_xi40/"odbc.ini
export ODBCINI
```

#### 참고:

DEFAULT\_ODBCFILE에서 상표가 있는 드라이버에 대한 연결 정보를 포함하는 파일을 가리킬 수 있습니다.

7. odbc.ini 파일을 편집하여 데이터 소스를 구성합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
[ODBC Data Sources]
sql2005=sql=DataDirect 6.0 SQL Server Native Wire Protocol
Driver=../enterprise_xi40/linux_x64/odbc/lib/CRsqls24.so
Description=DataDirect 6.0 SQLServer Wire Protocol Driver
Address=10.180.0.197,1433
Database=bodb01
```

8. CMC에서 연결 서버를 시작합니다.

연결 서버는 DataDirect ODBC 상표가 있는 드라이버를 사용하여 MS SQL Server 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

#### 예제

다음은 기본 sqlsrv.sbo 파일의 일부입니다.

```
<Defaults>
<Parameter Name="Family">Microsoft</Parameter>
<Parameter Name="SQL External File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="SQL Parameter File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Description File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Strategies File">sqlsrv</Parameter>
...
<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver" Platform="Unix">No</Parameter>
</Defaults>
...
```

## 장11 SBO 매개 변수 참조

### 11.1 SBO 파일 구조

지원되는 데이터 액세스 드라이버마다 <드라이버>.sbo 파일이 있습니다. 각 <드라이버>.sbo 파일은 다음 섹션으로 나누어집니다.

파일 섹션	설명
Defaults	이 섹션에는 데이터 액세스 드라이버를 사용하는 모든 데이터베이스 미들웨어에 적용되는 기본 구성 매개 변수가 포함됩니다. 이러한 매개 변수는 데이터베이스 미들웨어에 설정된 해당 값보다 우선합니다.

파일 섹션	설명
Databases	<p>이 섹션에는 데이터 액세스 드라이버가 지원하는 각 데이터베이스 미들웨어에 대한 DataBase 하위 요소가 포함됩니다.</p> <p>각 DataBase 요소에는 다음 요소 또는 특성이 포함될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Active:</b> 이 특성은 미들웨어 지원에 대한 활성화 여부를 지정합니다. 값은 YES 또는 NO입니다.</li> <li>• <b>Name:</b> 이 특성은 데이터 액세스 드라이버가 지원하는 미들웨어의 이름을 지정합니다. 여기에서 설정된 미들웨어 이름 값은 연결 마법사의 데이터베이스 미들웨어 페이지에 나타납니다.</li> <li>• <b>Alias:</b> 이 요소는 데이터 액세스 드라이버가 더 이상 공식적으로 지원하지 않지만 계속 사용되고 있는 이전 미들웨어 버전의 이름을 지정합니다. 기존 연결에서 현재 데이터 액세스 드라이버가 대신 사용되도록 이전 미들웨어 버전에 대한 별칭 요소를 추가할 수 있습니다. 새 별칭의 매개 변수로서 이전 미들웨어 전용 구성 매개 변수를 설정할 수 있습니다. 해당 별칭을 사용하여 새 연결을 만들 수 있습니다.</li> <li>• <b>Parameter:</b> 이 요소에는 미들웨어에 특별히 적용되는 Name 특성과 값이 있습니다. 여기에 나열된 매개 변수에 대해 설정된 값은 Defaults 섹션의 동일 매개 변수에 대해 설정된 값보다 우선합니다.</li> </ul> <p><b>참고:</b> 부울 매개 변수의 값으로 true/false 및 yes/no를 모두 사용할 수 있습니다. 값은 대소문자를 구분하지 않습니다.</p>

## 11.2 SBO 매개 변수 설명

구성 매개 변수는 다음과 같은 단원에서 설명됩니다.

- 공통

이 섹션에서는 여러 데이터베이스 기술에서 공유하는 SBO 파일 매개 변수에 대해 설명합니다. 다른 범주의 단원에서는 나타내는 데이터베이스 기술 또는 네트워크 계층에만 적용되는 매개 변수에 대해 설명합니다.

- JavaBean
- JCO

- JDBC
- ODBC
- OLE DB
- OLE DB for OLAP
- 열기
- Sybase ASE/CTL

각 매개 변수를 다음 정보와 함께 설명합니다.

- XML 파일에서 매개 변수가 사용되는 예
- 매개 변수에 대한 설명
- 매개 변수에 대해 설정 가능한 값
- 매개 변수의 기본값

관련 항목

- 125 페이지에서 [공통 SBO 매개 변수](#)"
- 143 페이지에서 [JavaBean SBO 매개 변수](#)"
- 144 페이지에서 [JCO SBO 매개 변수](#)"
- 145 페이지에서 [JDBC SBO 매개 변수](#)"
- 149 페이지에서 [ODBC SBO 매개 변수](#)"
- 154 페이지에서 [OLE DB SBO 매개 변수](#)"
- 155 페이지에서 [OLE DB OLAP SBO 매개 변수](#)"
- 156 페이지에서 [Open SBO 매개 변수](#)"
- 157 페이지에서 [Sybase SBO 매개 변수](#)"

## 11.3 공통 SBO 매개 변수

이러한 SBO 매개 변수는 모든 데이터 액세스 드라이버에 대부분 공통적으로 적용되며 파일의 Defaults 섹션에서 정의됩니다. 이러한 SBO 매개 변수 중 일부는 cs.cfg 파일에서도 정의됩니다. Defaults 섹션에 설정된 값이 cs.cfg 파일에 설정된 값보다 우선합니다.

### 11.3.1 Array Bind Available

<Parameter Name="Array Bind Available">No</Parameter>

설명	데이터베이스가 배열 바인딩을 지원하는지 여부를 지정합니다. 배열 바인딩을 통해 SQL 업데이트 쿼리의 성능을 최적화할 수 있습니다.
값	Yes: 데이터베이스가 배열 바인딩을 지원합니다. No: 데이터베이스가 배열 바인딩을 지원하지 않습니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

### 11.3.2 Array Bind Size

**제한:**

SAP BusinessObjects BI 플랫폼 클라이언트 도구는 이 매개 변수를 사용하지 않습니다.

<Parameter Name="Array Bind Size">5</Parameter>

설명	각 INSERT 쿼리로 내보낼 행의 수를 지정합니다.
값	각 INSERT로 내보낼 행의 수(정수)입니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

### 11.3.3 Array Fetch Available

<Parameter Name="Array Fetch Available">No</Parameter>

설명	연결 서버가 배열 반입을 활성화하는지 여부를 지정합니다. 배열 반입을 사용하면 슬라이스별로 SQL 결과를 검색하여 성능을 최적화할 수 있습니다.
값	Yes: 배열 반입이 지원됩니다. No: 배열 반입이 지원되지 않습니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

### 11.3.4 Array Fetch Size

<Parameter Name="Array Fetch Size">10</Parameter>

설명	<p>슬라이스별로 검색되는 데이터 행의 개수를 지정합니다. 연결 서버는 배포 모드에서 배열 반입 기능을 제공합니다.</p> <p><b>기억:</b> 배열 반입을 지원하는 경우 데이터베이스 미들웨어에 배열 반입 크기 값이 전파됩니다.</p> <p>최적 수는 시스템 성능에 따라 다릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>숫자가 낮으면 시스템에서 소량의 데이터를 여러 번 검색합니다. 그러면 성능에 영향을 줄 수 있습니다.</li> <li>숫자가 높으면 시스템에서 더 적은 수의 검색 작업을 수행하지만, 이 경우 각 작업마다 더 많은 메모리가 필요합니다.</li> </ul> <p><b>주의:</b> 배열 반입 크기 값은 시스템 성능, 특히 원격 액세스(예: SAP ERP 시스템에 대한 연결을 Web Tier 배포 모드에서 설정한 경우)에 영향을 미칠 수 있으므로 이 값이 적절한지 확인해야 합니다. 원격 액세스의 OLAP 연결(32비트 연결 서버를 통한 MS Analysis Services, SAP BW, Essbase 데이터 소스)의 경우, 생성될 보고서의 열 수에 따라 배열 반입 크기를 최적 값으로 설정합니다. 예를 들어 열이 많은 경우 100, 열이 많지 않은 경우 250으로 설정합니다.</p> <p><b>참고:</b> Web Tier 배포 모드에서 HTTP 청크 크기 매개 변수로 클라이언트와 서버 간 데이터 호출의 수를 줄여 성능을 세밀하게 조정할 수도 있습니다. HTTP 청크에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.</p>
값	<p>슬라이스별 검색되는 행 수(정수)입니다.</p> <p><b>참고:</b> 1은 배열 반입이 비활성화되도록 지정합니다.</p> <p><b>기억:</b> 0은 드라이버에서 사용할 배열 반입 크기를 결정하도록 지정합니다. 이 값은 JDBC 드라이버에서만 유효합니다.</p>
기본값	<p>cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.</p> <p><b>참고:</b> SAP HANA 연결의 기본값은 1000입니다.</p>

## 관련 항목

- 75 페이지에서 [ERP 제한](#)"
- 82 페이지에서 [SAP HANA 연결](#)"



### 11.3.5 BigDecimal Max Display Size

<Parameter Name="BigDecimal Max Display Size">128</Parameter>

설명	BigDecimal 문자 형식으로 검색되는 데이터의 최대 표시 크기를 지정합니다.
값	표시 크기(바이트 단위의 정수)입니다.
기본값	기본값 없음

### 11.3.6 Catalog Separator

<Parameter Name="Catalog Separator">.</Parameter>

설명	데이터베이스 식별자(한정자, 소유자, 테이블 및 열)의 요소 사이에 사용되는 구분 기호 문자를 지정합니다. database_name.table_name.column_name을 예로 들 수 있습니다.
값	사용할 구분 기호 문자입니다. 일반적으로 마침표가 사용됩니다.
기본값	기본값을 지정하지 않으면 연결 서버는 데이터베이스 미들웨어에서 지정한 구분 기호를 사용합니다.

### 11.3.7 CharSet Table

<Parameter Name="CharSet Table">sybase</Parameter>

설명	운영 체제와 미들웨어 간의 문자 집합 매핑에 사용되는 테이블의 이름을 지정합니다.
값	CRS 파일의 이름입니다.
기본값	기본값 없음

### 11.3.8 Description File

<Parameter Name="Description File">oracle</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>연결 마법사 입력 필드 레이블이 포함된 COD 파일의 이름을 지정합니다.</p>
----	---

### 11.3.9 Driver Capabilities

<Parameter Name="Driver Capabilities">Procedures,Query</Parameter>

설명	<p>데이터베이스 소프트웨어에서 사용할 수 있는 저장 프로시저 및 쿼리에 액세스할 수 있는지 여부를 결정하는 드라이버의 기능입니다. 이 매개 변수는 연결 마법사에서 설정합니다. 매개 변수에 두 값을 모두 포함시킬 수 있습니다.</p> <p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 JavaBean 드라이버에 대해 Procedures로 설정되어야 합니다. SAP BusinessObjects 응용 프로그램이 관련된 경우 JavaBean 드라이버의 기능은 저장 프로시저로 정의됩니다.</p>
값	<p>Procedures: 드라이버가 데이터베이스에 저장된 프로시저를 사용하여 데이터를 검색할 수 있습니다.</p> <p>Query: 드라이버가 SQL과 같은 쿼리 언어를 사용하여 데이터를 검색할 수 있습니다.</p>
기본값	Query

### 11.3.10 Driver Name

<Parameter Name="Driver Name">Adaptive Server IQ</Parameter>

설명	<p>Microsoft Windows에서 ODBC 데이터 소스 관리자의 드라이버 탭에 표시되는 드라이버의 이름을 지정합니다.</p> <p>이 매개 변수는 ODBC에만 적용됩니다. 이 매개 변수를 사용하여 ODBC DSN(데이터 소스 이름) 목록의 드라이버를 필터링할 수 있습니다.</p>
값	<p>드라이버의 이름입니다.</p> <p><b>참고:</b> PERL의 GNU regexp 구문에 따라 정규식을 사용할 수 있습니다.</p>
기본값	기본값 없음

### 11.3.11 Escape Character

<Parameter Name="Escape Character">/</Parameter>

설명	특수 문자의 이스케이프 문자열에 사용할 문자(예: 패턴)를 지정합니다.
값	이스케이프 문자로 사용할 문자입니다.
기본값	기본값을 지정하지 않으면 연결 서버가 미들웨어에서 값을 검색합니다.

### 11.3.12 Extensions

<Parameter Name="Extensions">oracle10,oracle,jdbc</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>데이터 액세스 드라이버의 PRM 및 RSS 파일에 사용 가능한 이름의 목록을 지정합니다. 이 목록은 JAR 파일을 저장할 수 있는 디렉터리에 사용 가능한 이름도 지정합니다.</p>
----	---

관련 항목

- 54 페이지에서 [Extensions를 사용하여 JDBC 연결 만들기](#)

### 11.3.13 Family

<Parameter Name="Family">Sybase</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>연결 마법사의 데이터베이스 미들웨어 선택 페이지에 표시될 데이터베이스 엔진의 계열을 지정합니다. 라이선스에 해당하는 미들웨어 집합이 트리 뷰의 이 페이지에 표시됩니다.</p>
----	--

### 11.3.14 Force Execute

<Parameter Name="Force Execute">실행 안 함</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>결과 설명을 검색하기 전에 SQL 쿼리가 실행되는지 여부를 지정합니다.</p>
값	<p>Never: 결과 설명을 검색하기 전에 SQL 쿼리가 실행되지 않습니다.</p> <p>Procedures: 결과 설명을 검색하기 전에 SQL 쿼리가 실행되지만 저장 프로시저에 대해서만 실행됩니다.</p> <p>Always: 결과 설명을 검색하기 전에 SQL 쿼리가 항상 실행됩니다.</p>
기본값	실행 안 함

### 11.3.15 Identifier Quote String

<Parameter Name="Identifier Quote String">"</Parameter>

설명	데이터베이스 식별자를 묶는 데 사용할 문자를 지정합니다.
값	데이터베이스 식별자를 묶는 데 사용할 문자입니다. 일반적으로 따옴표(&quot;)가 사용됩니다.
기본값	지정하지 않을 경우 연결 서버가 데이터베이스 미들웨어에서 정보를 검색합니다.

### 11.3.16 Include Synonyms

<Parameter Name="Include Synonyms">False</Parameter>

설명	Oracle 데이터베이스에서 Oracle Synonyms의 열을 검색할지 여부를 지정합니다. 이는 JDBC를 통한 Oracle 연결 또는 Oracle OCI 네트워크 계층에 사용 가능합니다.
값	True: Oracle Synonyms의 열을 검색하고 테이블 열로 표시합니다. False: Oracle Synonyms의 열을 검색하지 않습니다.
기본값	False

### 11.3.17 Introscope Available

<Parameter Name="Introscope Available">True</Parameter>

설명	<p><a href="#">참고</a>: 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>드라이버에 대해 CA Wily Introscope를 통한 성능 모니터링을 활성화할지 여부를 지정합니다.</p>
값	<p>True: 드라이버의 모니터링을 활성화합니다.</p> <p>False: 드라이버의 모니터링을 활성화하지 않습니다.</p>
기본값	<p>cs.cfg 파일에서 모든 드라이버에 대해 매개 변수가 False로 설정됩니다. newdb.sbo 파일에서만 SAP HANA 연결에 대해 모니터링이 활성화됩니다.</p>

### 11.3.18 Max Rows Available

<Parameter Name="Max Rows Available">No</Parameter>

설명	<p>드라이버가 데이터 소스에서 검색 가능한 최대 행 수를 제한할 수 있는지 여부를 지정합니다.</p>
값	<p>Yes: 최대 행 수를 제한할 수 있습니다.</p> <p>No: 최대 행 수를 제한할 수 없습니다.</p>
기본값	No

### 11.3.19 Native Int64 Available

<Parameter Name="Native Int64 Available">False</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>미들웨어가 64비트 정수를 직접 처리할 수 있는지 여부를 지정합니다.</p>
값	<p>True: 미들웨어가 64비트 정수를 처리할 수 있습니다.</p> <p>False: 데이터 액세스 계층이 Int64 메서드를 에뮬레이트합니다.</p>
기본값	False

### 11.3.20 Optimize Execute

<Parameter Name="Optimize Execute">False</Parameter>

설명	<p>연결 서버가 SQL 쿼리 실행을 최적화하는지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수는 Oracle 및 ODBC 드라이버에서만 지원됩니다.</p>
값	<p>True: 가능한 경우 실행 시 SQL 쿼리를 최적화합니다.</p> <p>False: 실행 시 SQL 쿼리를 최적화하지 않습니다.</p>
기본값	False



### 11.3.21 Owners Available

<Parameter Name="Owners Available">No</Parameter>

설명	<p>데이터 액세스 드라이버의 데이터베이스 소유자 처리 여부를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 정보 디자인 도구에서 테이블 소유자를 직접 설정하려면 이 매개 변수를 Yes로 설정해야 합니다.</p>
값	<p>Yes: 소유자가 지원됩니다.</p> <p>No: 소유자가 지원되지 않습니다.</p>
기본값	지정되지 않았습니다. 연결 서버가 데이터베이스 미들웨어로부터 이 정보를 검색합니다.

### 11.3.22 Qualifiers Available

<Parameter Name="Qualifiers Available">No</Parameter>

설명	<p>데이터 액세스 드라이버가 데이터베이스 한정자를 처리하는지 여부를 지정합니다.</p> <p><b>참고:</b> 정보 디자인 도구에서 테이블 한정자를 직접 설정하려면 이 매개 변수를 Yes로 설정해야 합니다.</p>
값	<p>Yes: 한정자가 지원됩니다.</p> <p>No: 한정자가 지원되지 않습니다.</p>

기본값	지정되지 않았습니다. 연결 서버가 데이터베이스 미들웨어로부터 이 정보를 검색합니다.
-----	--

### 11.3.23 Query TimeOut Available

<Parameter Name="Query TimeOut Available">False</Parameter>

설명	데이터베이스 미들웨어가 쿼리 시간 제한을 지원하는지 여부, 즉 기간이 만료된 후 실행 중인 쿼리를 취소할 수 있는지 여부를 지정합니다.
값	True: 데이터베이스 미들웨어가 쿼리 시간 제한을 처리합니다. False: 데이터베이스가 쿼리 시간 제한을 처리하지 않습니다.
기본값	False

### 11.3.24 Quote Identifiers

<Parameter Name="Quote Identifiers">True</Parameter>

설명	저장 프로시저의 식별자가 따옴표를 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	True: 따옴표가 지원됩니다. False: 따옴표가 지원되지 않습니다.
기본값	True

### 11.3.25 SQL External File

<Parameter Name="SQL External File">filename</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>SQL 외부 파일에는 데이터 액세스 계층에서 사용하는 구성 세부 정보가 포함되어 있습니다.</p>
----	---

### 11.3.26 SQL Parameter File

<Parameter Name="SQL Parameter File">oracle</Parameter>

설명	<p>데이터베이스 매개 변수를 저장하는 파일의 이름입니다. 이 파일의 확장자는 .prm입니다.</p> <p>이 파일은 SBO 구성 파일과 동일한 디렉터리에 있어야 합니다.</p>
값	SBO 파일의 값 목록을 참조하십시오.
기본값	나열된 값입니다.

### 11.3.27 SSO Available

<Parameter Name="SSO Available">False</Parameter>

설명	단일 로그인(SSO: Single Sign-On)이 지원되는지 여부를 지정합니다. 단일 로그인에 대한 자세한 내용은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼 관리자 가이드를 참조하십시오.
값	True: 단일 로그인이 지원됩니다. False: 단일 로그인이 지원되지 않습니다.
기본값	False

### 11.3.28 Strategies File

<Parameter Name="Strategies File">oracle</Parameter>

설명	확장자 없이 전략 파일(.STG)의 이름을 지정합니다. 이 파일에는 유니버스 디자인 도구에서 자동으로 유니버스를 만드는 데 사용하는 외부 전략이 들어 있습니다. 전략 파일은 SBO 파일과 동일한 디렉터리에 저장됩니다.
값	IBM DB2 데이터 액세스 드라이버의 경우 db2 IBM Informix의 경우 informix Oracle의 경우 oracle MS SQL Server의 경우 sqlsrv Sybase의 경우 sybase Teradata의 경우 teradata

기본값	나열된 값입니다.
-----	-----------

### 11.3.29 Transactional Available

<Parameter Name="Transactional Available">Yes</Parameter>

설명	<p>데이터베이스에 대해 실행되는 SQL 작업이 블록 트랜잭션으로 실행되거나 개별적으로 실행되도록 지정합니다.</p> <p>이 매개 변수는 SBO 파일에 기본적으로 나열되지 않습니다. 데이터 액세스 드라이버가 트랜잭션 모드를 지원하지 않는 경우 SBO 파일에 이 매개 변수를 추가합니다.</p>
값	<p>Yes: 데이터베이스에 대한 작업이 커밋될 때 블록으로 실행됩니다.</p> <p>No: 각 SQL 문이 즉시 커밋됩니다. 즉, Autocommit이 비활성화됩니다.</p> <p><b>참고:</b> Transactional Available=No인 드라이버를 사용하여 SAP BusinessObjects 리포지토리에 액세스하지 마십시오.</p>
기본값	Yes. 이 값은 cs.cfg 파일에서 설정합니다.

### 11.3.30 Type

<Parameter Name="Type">관계형</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오. 데이터 소스 형식을 지정합니다.</p>
----	---

### 11.3.31 Unicode

<Parameter Name="Unicode">UTF8</Parameter>

설명	<p>액세스 드라이버에서 클라이언트 미들웨어의 유니코드 구성을 활용할 수 있는지 여부를 지정합니다.</p> <p>이 매개 변수는 cs.cfg 파일에서 드라이버 기본값으로 나타납니다. 이 값은 모든 데이터 액세스 드라이버에 적용됩니다. 이 매개 변수는 SBO 파일에 기본적으로 나열되지 않습니다. 기본값을 무시하려면 대상 데이터 액세스 드라이버에 대한 SBO 파일의 Defaults 섹션에 이 매개 변수를 추가해야 합니다.</p>
값	<p>UTF8: 8비트 UCS/유니코드 변환 형식 코딩</p> <p>CharSet: 문자 집합 코딩</p> <p>UCS2: 2바이트 범용 문자 집합 코딩</p>
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

### 11.3.32 URL Format

<Parameter Name="URL Format ">string</Parameter>

설명	<p>URL 형식을 지정합니다.</p> <p>JDBC를 지정해도 URL 형식에 필요한 연결 문자열의 형식은 지정되지 않습니다. 공급업체는 다음과 같은 여러 URL 형식을 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MySQL 공급업체:  <code>jdbc:mysql://\$DATASOURCE\$/ \$DATABASE\$</code> </li> <li>Oracle 공급업체:  <code>jdbc:oracle:thin:@\$DATASOURCE\$: \$DATABASE\$</code> </li> </ul> <p><b>참고:</b>  이 매개 변수는 JDBC 및 JavaBean 드라이버 파일에서만 지원됩니다.</p>
값	URL 형식입니다.
기본값	기본값 없음

### 11.3.33 XML Max Size

<Parameter Name="XML Max Size">65536</Parameter>

설명	XML 형식으로 검색되는 최대 데이터 크기를 지정합니다.
값	허용되는 최대 XML 크기(바이트)입니다.
기본값	이 값은 데이터베이스에 따라 다릅니다.

## 11.4 JavaBean SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 JavaBean SBO 파일에 적용되며 JavaBean 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dirWconnectionServerWjavabeanWjavabean.sbo` 파일에서 정의됩니다.

### 11.4.1 JavaBean Class

<Parameter Name="JavaBean Class">string</Parameter>

설명	SAP BusinessObjects 응용 프로그램에서 사용하는 JavaBean의 진입점을 정의합니다.  진입점은 com.businessobjects 패키지를 통해 지정된 Bean 인터페이스에서 확장되는 Java 클래스의 정의입니다.
값	정규화된 JavaBean 클래스 이름입니다.
기본값	기본값 없음

## 11.5 JCO SBO 매개 변수

이 매개 변수는 SAP ERP 데이터베이스 기술에 적용됩니다. SAP ERP 시스템 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dirWconnectionServerWjcoWjco.sbo` 파일에서 정의됩니다.

### 11.5.1 ERP Max Rows



<Parameter Name="ERP Max Rows">2147483647</Parameter>

설명	InfoSet 또는 SAP 쿼리에 필터 없이 쿼리하여 반환될 수 있는 행의 최대 개수를 지정합니다.
값	2147483647 이하의 정수입니다.
기본값	2147483647

관련 항목

- 70 페이지에서 [SAP ERP 연결](#)

## 11.6 JDBC SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 JDBC SBO 파일에 적용되며 JDBC 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dir\WconnectionServer\Wjdbc` 디렉터리의 SBO 파일에서 정의됩니다.

### 11.6.1 Connection Shareable

<Parameter Name="Connection Shareable">False</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>여러 요청자 간에 연결 풀의 연결을 공유할 수 있는지 여부를 지정합니다. 공유 연결 매개 변수와 함께 실행됩니다.</p>
----	--

값	True: 여러 사용자 간에 연결을 공유할 수 있습니다. False: 사용자 간에 연결을 공유할 수 없습니다.
기본값	False

## 관련 항목

- 149 페이지에서 [Shared Connection](#)"

## 11.6.2 Escape Character Available

<Parameter Name="Escape Character Available">True</Parameter>

설명	JDBC 네트워크 계층이 SQL 쿼리의 like 식 뒤에 나오는 ESCAPE 절을 처리하는지 여부를 지정합니다. 이 절을 사용하여 밑줄(_)과 같은 특정 문자를 이스케이프할 문자를 지정할 수 있습니다.
값	True: ESCAPE 절이 지원됩니다. False: ESCAPE 절이 지원되지 않습니다.
기본값	True

## 11.6.3 ForeignKeys Available

<Parameter Name="ForeignKeys Available">True</Parameter>

설명	데이터베이스 테이블의 외래 키를 검색할 수 있는지 여부를 지정합니다.
값	True: 외래 키를 검색할 수 있습니다. False: 외래 키를 검색할 수 없습니다.
기본값	True

### 11.6.4 Get Extended Column

<Parameter Name="Get Extended Column">No</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>데이터 액세스 계층이 입력 열을 검색할 때 데이터 연합 구현에서 제공한 getExtendedColumns 저장 프로시저를 사용할지 여부를 지정합니다.</p>
값	Yes: getExtendedColumns를 사용합니다. No: getExtendedColumns를 사용하지 않습니다.
기본값	No

### 11.6.5 JDBC Class

<Parameter Name="JDBC Class">string</Parameter>

설명	JDBC 드라이버의 정규화된 Java 클래스입니다.
값	공급업체 또는 데이터 소스에 따라 달라집니다. 예를 들면, <ul style="list-style-type: none"> <li>oracle.jdbc: Oracle용 OracleDriver의 경우</li> <li>com.ibm.db2.jcc.DB2Driver: DB2의 경우</li> </ul>
기본값	기본값 없음

### 11.6.6 PrimaryKey Available

<Parameter Name="PrimaryKey Available">True</Parameter>

설명	데이터베이스 테이블의 기본 키를 검색할 수 있는지 여부를 지정합니다.
값	True: 기본 키를 검색할 수 있습니다. False: 기본 키를 검색할 수 없습니다.
기본값	True

### 11.6.7 PVL Available

<Parameter Name="PVL Available">True</Parameter>

설명	연결에서 기본 설정 보기 로컬(PVL) 기능을 지원할지 여부를 지정합니다.  <b>참고:</b> 이 릴리스에서는 SAP HANA 연결에서만 지원합니다.
값	True: PVL이 지원됩니다. False: PVL이 지원되지 않습니다.

## 11.6.8 Shared Connection

<Parameter Name="Shared Connection">False</Parameter>

설명	<b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.  요청한 연결 풀의 연결에 대한 공유 여부를 지정합니다. Connection Shareable 매개 변수와 함께 실행됩니다. cs.cfg의 Max Pool Time 매개 변수가 0으로 설정된 경우 지정할 필요가 없습니다.
값	True: 연결을 공유합니다. False: 연결을 공유하지 않습니다.
기본값	False

### 관련 항목

- 145 페이지에서 [Connection Shareable](#)"
- 101 페이지에서 [Max Pool Time](#)"

## 11.7 ODBC SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 ODBC 네트워크 계층에 적용되며 ODBC 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dir\WconnectionServer\Wodbc` 하위 디렉터리의 SBO 파일에서 정의됩니다.

### 11.7.1 CharSet

<Parameter Name="CharSet">ISO88591</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>데이터베이스 미들웨어에서 반환하는 데이터의 문자 집합을 지정합니다.</p>
값	ISO88591: UNIX에서 HP Neoview에 대해 지정된 기본 문자 집합 값입니다.
기본값	지정하지 않을 경우 연결 서버는 데이터베이스 미들웨어에서 지정된 문자 집합을 사용합니다.

### 11.7.2 Connection Status Available

<Parameter Name="Connection Status Available">True</Parameter>

설명	미들웨어가 잘못된 연결을 감지할 수 있는지 여부를 지정합니다(ping 함수).
값	<p>True: 미들웨어가 잘못된 연결을 감지할 수 있습니다.</p> <p>False: 미들웨어가 잘못된 연결을 감지할 수 없습니다.</p>

기본값	미들웨어에서 설정된 값입니다.
-----	------------------

### 11.7.3 Cost Estimate Available

<Parameter Name="Cost Estimate Available">False</Parameter>

설명	데이터베이스 미들웨어가 SQL 쿼리 실행의 비용 견적을 지원하는지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수는 Teradata 데이터베이스에서만 사용됩니다.
값	True: 미들웨어에서 견적을 지원합니다. False: 미들웨어에서 견적을 지원하지 않습니다.
기본값	False

### 11.7.4 Empty String

<Parameter Name="Empty String">EmptyString</Parameter>

설명	SQL Tables와 같은 일부 기능에서 빈 문자열 또는 null 포인터를 사용하여 누락된 매개 변수를 대체하도록 지정합니다.
값	NullString: Null 문자열이 사용됩니다. EmptyString: 빈 문자열이 사용됩니다.
기본값	EmptyString

## 11.7.5 ODBC Cursors

<Parameter Name="ODBC Cursors">No</Parameter>

설명	데이터 액세스 드라이버에서 ODBC 커서 라이브러리를 사용할지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수를 사용하여 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.
값	Yes: 데이터 액세스 드라이버에서 ODBC 커서 라이브러리를 사용합니다. No: 데이터 액세스 드라이버에서 ODBC 커서 라이브러리를 사용하지 않습니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

## 11.7.6 SQLDescribeParam Available

<Parameter Name="SQLDescribeParam Available">True</Parameter>

설명	미들웨어가 SQLDescribeParam ODBC 함수를 처리하는지 여부를 지정합니다. 이 함수를 통해 저장 프로시저의 매개 변수를 기술할 수 있습니다. 이 매개 변수는 IBM Informix 데이터베이스에서만 사용됩니다.
값	True: SQLDescribeParam 함수를 사용할 수 있습니다. False: SQLDescribeParam 함수를 사용할 수 없습니다.
기본값	데이터베이스 미들웨어에서 설정된 값입니다.



### 11.7.7 SQLMoreResults Available

<Parameter Name="SQLMoreResults Available">True</Parameter>

설명	<p>미들웨어가 SQLMoreResults ODBC 함수를 처리하는지 여부를 지정합니다.</p> <p>이 함수를 통해 SQL 실행에서 추가 결과 집합(있을 경우)을 검색할 수 있습니다. 이 매개 변수는 ODBC 드라이버에서만 지원됩니다.</p>
값	<p>True: SQLMoreResults 함수가 지원됩니다.</p> <p>False: SQLMoreResults 함수가 지원되지 않습니다.</p>
기본값	미들웨어에서 설정된 값입니다.

### 11.7.8 Use DataDirect OEM Driver

<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver">No</Parameter>

설명	MS SQL Server 데이터베이스에 연결할 때 DataDirect ODBC 상표가 있는 드라이버를 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다.
값	<p>Yes: 연결 시 상표가 있는 드라이버를 사용할 수 있습니다.</p> <p>No: 연결 시 상표가 있는 드라이버를 사용할 수 없습니다.</p>
기본값	No

## 관련 항목

- 120 페이지에서 [DataDirect ODBC 상표가 있는 드라이버용으로 데이터 액세스 구성](#)

### 11.7.9 V5toV6DriverName

<Parameter Name="V5toV6DriverName">{Informix 3.34 32 BIT}</Parameter>

설명	Informix Connect에서 Informix ODBC로의 변환 규칙을 지정합니다. 이 매개 변수 값에 따라 연결 문자열 없이 ODBC DSN(데이터 소스 이름)을 정의하는 데 사용되는 Informix 드라이버가 결정됩니다. 이 매개 변수는 IBM Informix 데이터베이스에서만 사용됩니다.
값	컴퓨터에 설치된 Informix 드라이버의 정확한 이름입니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

## 11.8 OLE DB SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 OLE DB 데이터베이스 기술에 적용되며 OLE DB 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dir\WconnectionServer\oledb\oledb.sbo` 및 `Wsqlsrv.sbo` 파일에서 정의됩니다.

### 11.8.1 Enumerator CLSID

<Parameter Name="Enumerator CLSID">MSDASQL Enumerator</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>OLE DB 표시기의 클래스 ID를 지정합니다. 이 매개 변수는 OLE DB에서만 사용됩니다.</p>
----	---

## 11.8.2 Provider CLSID

<Parameter Name="Provider CLSID">MSDASQL</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>OLE DB 공급자의 클래스 ID를 지정합니다. 이 매개 변수는 OLE DB에서만 사용됩니다.</p>
----	---

## 11.9 OLE DB OLAP SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 OLE DB OLAP 데이터베이스 기술에 적용되며 OLAP에 대한 OLE DB 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `Wwwconnectionserver-install-dirWconnectionServerWoledb_olapWslqsrv_as.sbo` 파일에서 정의됩니다.

## 11.9.1 MSOlap CLSID

```
<Parameter Name="MSOlap CLSID">msolap.4</Parameter>
```

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 편집하지 마십시오.</p> <p>OLE DB 공급자의 클래스 ID를 지정합니다. 이 매개 변수는 OLE DB for OLAP에서만 사용됩니다.</p>
----	--

## 11.10 Open SBO 매개 변수

이 매개 변수는 BusinessObjects OpenConnectivity 네트워크 계층을 통한 CSV 또는 텍스트 파일 연결을 구성할 때 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 WWconnectionserver-install-dirWconnectionServerWopenWopen.sbo 파일에서 정의됩니다.

### 11.10.1 Bucket Split Size

```
<Parameter Name="Bucket Split Size">25000</Parameter>
```

설명	<p>목록으로 디스크에 정렬되기 전 메모리에 있는 CSV 파일의 레코드 수를 지정합니다. 이 매개 변수는 CSV OpenDriver에 의해 사용됩니다.</p> <p>사용 가능한 주 메모리가 너무 작거나 이 매개 변수로 정렬하고 정의할 레코드 수 한도에 도달한 경우 로컬 디스크의 임시 디렉터리에 데이터를 씁니다.</p> <p>Bucket Split Size는 메모리 소비에 영향을 줍니다. 주 메모리 크기가 너무 작다면 매개 변수 값이 무시됩니다.</p>
기본값	25000

## 11.11 Sybase SBO 매개 변수

이러한 매개 변수는 Sybase ASE/CTLIB SBO 파일에 적용되며 Sybase ASE/CTLIB 연결을 구성하는 데 사용됩니다.

이러한 매개 변수는 `WWconnectionserver-install-dirWconnectionServerWsybaseWsybase.sbo` 파일에서 정의됩니다.

### 11.11.1 Driver Behavior

<Parameter Name="Driver Behavior">Dynamic</Parameter>

설명	사용되는 Sybase 드라이버 중 하나를 지정합니다.
값	<p>Dynamic: ct_dynamic 드라이버가 사용됩니다.</p> <p>다른 값을 설정할 경우 CTLib 드라이버가 사용됩니다.</p>
기본값	Dynamic

## 11.11.2 Password Encryption

<Parameter Name="Password Encryption">True</Parameter>

설명	연결 정보 대화 상자에 입력된 암호에 대해 미들웨어에 지정된 암호화 메커니즘을 사용할지 여부를 지정합니다.  이 매개 변수는 Sybase에서만 사용되며 이후 버전과의 호환성을 위해 Defaults 섹션에 포함됩니다.
값	True: 미들웨어의 암호화 메커니즘이 사용됩니다. False: 미들웨어의 암호화 메커니즘이 사용되지 않습니다.
기본값	cs.cfg 파일에 설정된 값입니다.

## 11.11.3 Quoted Identifier

<Parameter Name="Quoted Identifier">False</Parameter>

설명	따옴표로 묶인 식별자가 지원되는지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수는 Sybase 미들웨어에서만 지원됩니다.
값	True: 따옴표로 묶인 식별자를 지원합니다. False: 따옴표로 묶인 식별자를 지원하지 않습니다.
기본값	False

### 11.11.4 Recover Errors

<Parameter Name="Recover Errors">True</Parameter>

설명	ct_dynamic 드라이버 실패 후 Client Library 드라이버를 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다.
값	True: Client Library 드라이버가 사용됩니다. False: Client Library 드라이버가 사용되지 않습니다.
기본값	True

### 11.11.5 Text Size

<Parameter Name="Text Size">2147483647</Parameter>

설명	<p><b>참고:</b> 이 매개 변수는 필수 항목이 아닙니다.</p> <p>지원되는 큰 가변 길이 이진 또는 문자 데이터의 최대 크기를 지정합니다.</p> <p>Sybase CTL 데이터베이스에서 가져온 큰 가변 길이 이진 또는 문자 데이터가 32KB보다 클 경우 잘립니다. 데이터 잘림을 방지하려면 구성 파일의 Database 섹션에 이 매개 변수를 추가합니다.</p>
기본값	2147483647





## 장12 데이터베이스 기능 매개 변수 구성

### 12.1 데이터베이스 기능 매개 변수 정보

데이터베이스 기능 매개 변수는 유니버스 콘텐츠에 대한 데이터 소스로 사용되는 데이터베이스의 기능을 기술합니다. 다음 수준에서 작동하도록 이러한 매개 변수를 설정할 수 있습니다.

- 유니버스 수준

유니버스를 만들거나 수정할 때 이러한 매개 변수를 설정합니다.

- 데이터베이스 수준

데이터베이스의 PRM 파일에서 이러한 매개 변수를 설정합니다. 유니버스 수준의 해당 설정이 이 설정보다 우선합니다.

**참고:**

데이터 액세스 드라이버에 사용 가능한 연산자와 함수를 보려면 XML 편집기에서 <드라이버>.prm 파일을 여십시오.

### 12.2 PRM 파일 소개

PRM 파일에는 SAP BusinessObjects 응용 프로그램에 대한 데이터 소스로 사용되는 데이터베이스의 기능을 기술하는 매개 변수가 들어 있습니다. 이를 통해 데이터베이스 종속 인수는 추가된 데이터베이스 및 연결을 기준으로 유니버스에 사용할 수 있는 SQL을 제어할 수 있습니다. 각 데이터베이스 드라이버에 해당하는 PRM 파일이 있습니다.

유니버스 내부에서 몇 가지 데이터베이스 기능 매개 변수를 구성할 수도 있습니다. 따라서 이러한 구성은 PRM 파일 설정보다 우선합니다.

PRM 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServerW<RDBMS> 디렉터리에 있습니다. 여기서 <RDBMS>는 네트워크 계층 또는 미들웨어 이름입니다.

**참고:**

이 디렉터리에서 다른 언어의 도움말 텍스트 파일도 사용할 수 있습니다.

## 12.2.1 PRM 매개 변수 파일 구조

지원되는 데이터베이스 드라이버마다 PRM 파일이 있습니다. 각 파일은 특정 매개 변수를 포함하는 섹션으로 구분됩니다. 다음 표에서는 각 PRM 파일 섹션의 내용과 의미에 대해 설명합니다.

파일 섹션	설명
Configuration	<p>유니버스에 대한 데이터 소스로 사용되는 데이터베이스의 기능을 기술하는데 사용되는 매개 변수(예: EXT_JOIN, ORDER_BY 및 UNION). 이러한 매개 변수는 SAP BusinessObjects 제품에서 직접 사용할 수 없습니다.</p> <p>이러한 매개 변수를 편집하면 대상 데이터 액세스 드라이버를 사용하는 유니버스에 대한 쿼리 실행을 최적화할 수 있습니다.</p> <p><b>참고:</b> 이에 관한 내용은 다음 장에서 설명합니다.</p>
DateOperations	유니버스 디자인 도구 및 정보 디자인 도구에서 사용할 수 있는 날짜 연산자(예: YEAR, QUARTER, MONTH).
Operators	유니버스 디자인 도구 및 정보 디자인 도구에서 사용할 수 있는 연산자(예: ADD, SUBTRACT, MULTIPLY).

파일 섹션	설명
Functions	<p>유니버스 디자인 도구 및 정보 디자인 도구에서 사용할 수 있는 함수(예: Average, Sum, Variance). 이 릴리스에 포함되지는 않지만 Desktop Intelligence에서도 함수를 사용할 수 있습니다.</p> <p>유니버스 디자인 도구 및 정보 디자인 도구에서 이 섹션의 함수를 선택할 때 나타나는 도움말 텍스트는 &lt;드라이버&gt;&lt;언어&gt;.prm 파일(예: oracleen.prm)에 나열됩니다. 이 파일은 &lt;드라이버&gt;.prm 파일과 동일한 디렉터리에 있습니다. 이 파일을 열면 &lt;드라이버&gt;.prm 파일에서 사용 가능한 모든 함수에 대한 설명을 볼 수 있습니다.</p> <p>Functions 섹션에는 다음과 같은 하위 요소가 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Group: 쿼리에서 이 함수를 사용하면 GROUP BY 절이 생성되는지 여부를 참조합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRUE로 설정하면 쿼리에서 GROUP BY 절을 생성합니다.</li> <li>• FALSE로 설정하면 쿼리에서 GROUP BY 절을 생성하지 않습니다.</li> </ul> </li> <li>• ID: Desktop Intelligence의 사용자 개체 함수 목록에 나타나는 이름입니다. 이 릴리스에서는 사용되지 않습니다.</li> <li>• InMacro: 이 값이 True이면 함수가 Desktop Intelligence의 사용자 개체 함수 목록에 나열됩니다. 이 릴리스에서는 사용되지 않습니다.</li> <li>• Type: 함수 데이터 형식입니다.</li> <li>• Arguments: 함수에서 사용하는 인수입니다. 함수는 최대 4개의 인수를 가질 수 있으며, 추가 인수는 고려되지 않습니다.</li> <li>• SQL: 함수에 대한 SQL 구문입니다.</li> </ul>

관련 항목

- 164 페이지에서 [함수 도움말 텍스트 파일 조회 및 편집](#)

## 12.3 PRM 파일 보기 및 편집

1. 대상 데이터 액세스 드라이버에 대한 PRM 파일이 저장된 디렉터리로 이동합니다.  
PRM 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS> 디렉터리에 저장되어 있습니다.

2. XML 편집기에서 <드라이버>.prm 파일을 엽니다.
3. 필요한 섹션을 확장합니다.
4. 해당하는 태그에 값을 입력하여 값을 설정합니다.
5. 파일을 저장하고 닫습니다.

## 12.4 함수 도움말 텍스트 파일 조회 및 편집

유니버스 디자인 도구 또는 정보 디자인 도구에서 함수를 선택할 때 각 함수 아래에 나타나는 도움말 텍스트는 별도의 XML 파일에 보관됩니다. <드라이버><언어>.prm 파일을 편집하여 함수를 기술하는 텍스트를 편집하고 추가할 수 있습니다. 설치된 SAP BusinessObjects 제품의 언어 버전마다 도움말 텍스트 파일이 있습니다.

PRM 파일에 함수를 추가하는 경우 새 함수에 대한 도움말 텍스트를 적절한 <드라이버><언어>.prm 파일에 추가해야 합니다. 예를 들어, 영문 버전의 도구를 사용하여 oracle.prm 파일에 함수를 추가하는 경우 oracleen.prm 파일에도 함수에 대한 함수 이름과 도움말 텍스트를 추가해야 합니다. ISO639-1 표준을 참조하십시오.

## 12.5 PRM 함수의 도움말 텍스트를 편집하려면

1. 대상 데이터 액세스 드라이버에 대한 PRM 언어 파일이 저장된 디렉터리로 이동합니다.  
PRM 언어 파일은 connectionserver-install-dir\connectionServerW<RDBMS> 디렉터리에 저장되어 있습니다.
2. XML 편집기에서 <드라이버><언어>.prm 파일을 엽니다.
3. Messages 섹션을 확장합니다.
4. 새 함수의 도움말을 추가하려면 다음 작업을 수행합니다.
  - 함수에 대한 새 섹션을 추가합니다. 섹션을 추가하는 가장 간단한 방법은 기존 함수 항목을 복사하여 Function 섹션에 붙여넣는 것입니다. 그런 다음 새 함수 텍스트를 편집합니다.
  - 함수의 도움말 텍스트를 편집합니다.
5. 기존의 함수 도움말 텍스트를 보거나 편집하려면 다음 작업을 수행합니다.
  - Function 섹션을 확장합니다.
  - 함수에 대한 Message 섹션을 확장합니다.
  - 필요에 따라 도움말 텍스트를 편집합니다.

6. 파일을 저장하고 닫습니다.



## 장13 PRM 매개 변수 참조

### 13.1 PRM 파일 구성 참조

데이터베이스 기능 매개 변수는 사전순으로 나열됩니다. 함수, 날짜 연산자 및 기타 사용 가능한 연산자를 보려면 XML 편집기에서 <드라이버>.prm 파일을 엽니다. 각 매개 변수는 다음 태그에 정의되어 있습니다.

```
<Parameter Name="parameter">value</Parameter>
```

여기서 parameter는 매개 변수의 이름이며 value는 매개 변수의 값입니다.

각 매개 변수를 다음 정보와 함께 설명합니다.

- XML 파일에서 매개 변수가 사용되는 예
- 매개 변수에 대한 설명
- 매개 변수에 대해 설정 가능한 값
- 매개 변수의 기본값(있을 경우)

#### 참고:

일부 구성 매개 변수는 편집되지 않아야 합니다. 이러한 매개 변수에는 SAP BusinessObjects 솔루션 내부에서 사용하도록 설정된 값이 있습니다. 이러한 매개 변수도 이 단원에서 설명하지만 값을 편집해서는 안 된다는 경고가 포함되어 있습니다. 이러한 매개 변수는 편집하면 안 됩니다. 다른 PRM 파일 매개 변수를 편집하기 전에 PRM 파일의 백업 복사본을 만들어 두십시오.

#### 13.1.1 ANALYTIC\_CLAUSE

```
<Parameter Name="ANALYTIC_CLAUSE">WHEN</Parameter>
```

설명	ANALYTIC_FUNCTIONS 매개 변수에 지정된 함수가 SQL 문에 사용되는 경우 사용되어야 할 SQL 키워드를 지정합니다.
값	<p>WHEN: WHEN 절이 사용됩니다. 이 값은 IBM Red Brick 데이터베이스의 기본값입니다.</p> <p>QUALIFY: QUALIFY 절이 사용됩니다. 이 값은 Teradata 데이터베이스의 기본값입니다.</p> <p><b>참고:</b> SQL 절 구현 방법을 확인하려면 사용 중인 데이터베이스의 설명서를 참조하십시오.</p>
기본값	위의 값 참조

관련 항목

- 168 페이지에서 [ANALYTIC\\_FUNCTIONS](#)

### 13.1.2 ANALYTIC\_FUNCTIONS

<Parameter Name="ANALYTIC\_FUNCTIONS">RANK,SUM,AVG,COUNT,MIN,MAX</Parameter>

설명	데이터베이스가 지원하는 분석 함수를 나열합니다.
값	PRM 파일의 값을 참조하십시오.
기본값	나열된 값입니다.

### 13.1.3 CALCULATION\_FUNCTION



<Parameter Name="CALCULATION\_FUNCTION">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 계산 함수를 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 계산 함수를 지원합니다. 이 경우 정보 디자인 도구가 계산 열을 만들 수 있습니다. NO: 데이터베이스가 계산 함수를 지원하지 않습니다.

### 13.1.4 CONSTANT\_SAMPLING\_SUPPORTED

<Parameter Name="CONSTANT\_SAMPLING\_SUPPORTED">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 임의 샘플링을 지원하는지 여부를 지정합니다. 임의 샘플링에서는 데이터 집합에서 임의 행을 추출합니다.
값	YES: 데이터베이스가 임의 샘플링을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 임의 샘플링을 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.5 DISTINCT

<Parameter Name="DISTINCT">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 SQL 문에서 DISTINCT 키워드를 지원하는지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수는 MS Access에서 사용됩니다.
값	<p>YES: 데이터베이스가 DISTINCT 키워드를 지원합니다.</p> <p>NO: 데이터베이스가 DISTINCT 키워드를 지원하지 않습니다. 이와 같이 설정하면 다음 기능이 비활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 유니버스 디자인 도구의 빠른 디자인 마법사에서 값 보기 단추를 클릭할 때 나타나는 고유 값 옵션</li> <li>• 쿼리 패널에서 Calculation 피연산자를 사용하여 조건을 만들 때 나타나는 Countdistinct 함수</li> </ul>
기본값	YES

### 13.1.6 EXT\_JOIN

<Parameter Name="EXT\_JOIN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 외부 조인을 지원하는지 여부를 지정합니다. 모든 데이터 액세스 드라이버에서 사용되는 매개 변수입니다.
값	<p>YES: 데이터베이스가 외부 조인을 지원합니다.</p> <p>NO: 데이터베이스가 외부 조인을 지원하지 않습니다. 유니버스 디자인 도구의 조인 편집 대화 상자에서 외부 조인 확인란이 비활성화됩니다.</p>
기본값	YES

### 13.1.7 FULL\_EXT\_JOIN

<Parameter Name="FULL\_EXT\_JOIN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 완전 외부 조인을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 완전 외부 조인을 지정합니다. NO: 데이터베이스가 완전 외부 조인을 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.8 GROUP\_BY

<Parameter Name="GROUP\_BY">NO</Parameter>

설명	데이터베이스가 SQL 문에서 GROUP BY 절을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 GROUP BY 절을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 GROUP BY 절을 지원하지 않습니다.

### 13.1.9 GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX

<Parameter Name="GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX">NO</Parameter>

설명	데이터베이스가 SELECT 문의 GROUP BY 절에서 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 SELECT 문에서 열 이름 대신 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원합니다. NO: 데이터베이스가 SELECT 문에서 열 이름 대신 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.
기본값	NO

### 13.1.10 GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COMPLEX

Parameter Name="GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COMPLEX">NO</Parameter>

설명	데이터베이스가 GROUP BY 절에서 복합 식을 지원하는지 여부를 지정합니다. 복합 식은 SELECT 문에 있는 열 이름 또는 인덱스 이외의 다른 항목(예: SELECT 문에 없는 함수 또는 열)을 의미합니다. 이 매개 변수는 IBM DB2에서 사용됩니다.  <b>참고:</b> 계수 개체 및 복합 개체(함수 및 연결을 사용하는 개체)가 포함된 쿼리를 실행하면 데이터베이스에서 <개체 이름> 개체에 대한 집계를 수행할 수 없습니다라는 오류 메시지가 표시됩니다.
값	YES: 데이터베이스가 GROUP BY 절에서 복합 식을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 GROUP BY 절에서 복합 식을 지원하지 않습니다.
기본값	NO

### 13.1.11 GROUP\_BY\_SUPPORTS\_CONSTANT

<Parameter Name="GROUP\_BY\_SUPPORTS\_CONSTANT">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 GROUP BY 절에서 상수 개체를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지원합니다. 이 매개 변수는 IBM DB2 및 Microsoft SQL Server 데이터베이스에서 사용됩니다.
값	YES: 데이터베이스가 GROUP BY 절에서 상수 개체를 사용할 수 있도록 지원합니다. NO: 데이터베이스가 GROUP BY 절에서 상수 개체를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.12 HAVING

<Parameter Name="HAVING">NO</Parameter>

설명	데이터베이스가 SQL 문에서 HAVING 절을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 HAVING 절을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 HAVING 절을 지원하지 않습니다.
기본값	NO

### 13.1.13 INNER\_JOIN

<Parameter Name="JOIN">JOIN</Parameter>

설명	FROM 절에서 테이블 간 내부 조인을 정의하는 데 사용할 구문을 지정합니다.
값	JOIN: HIVE 데이터 소스에 대한 쿼리에 사용할 구문은 JOIN입니다. INNER JOIN: 나머지 모든 데이터 소스에 대한 쿼리에서 사용할 구문은 INNER JOIN입니다.

관련 항목

- 77 페이지에서 [Apache Hadoop HIVE 연결](#)

### 13.1.14 INTERSECT

<Parameter Name="INTERSECT">INTERSECT</Parameter>

설명	INTERSECT 집합 연산에 대해 데이터베이스가 지원하는 키워드를 지정합니다.
값	INTERSECT: 데이터베이스가 지원하는 키워드가 INTERSECT입니다. 값 없음: 데이터베이스가 INTERSECT 집합 연산에 대해 키워드를 지원하지 않습니다. 이러한 경우 두 개의 쿼리가 생성됩니다.
기본값	INTERSECT

### 13.1.15 INTERSECT\_ALL

<Parameter Name="INTERSECT\_ALL">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 INTERSECT ALL 집합 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 INTERSECT ALL 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 INTERSECT ALL 집합 연산을 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.16 INTERSECT\_IN\_SUBQUERY

<Parameter Name="INTERSECT\_IN\_SUBQUERY">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 하위 쿼리에서 INTERSECT 집합 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 INTERSECT 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 INTERSECT 집합 연산을 지원하지 않습니다.

### 13.1.17 JOIN

<Parameter Name="JOIN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 두 테이블 간에 JOIN 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 두 테이블의 열 간에 조인을 지원합니다. STRUCTURE_JOIN: 데이터베이스가 참조 제한 조건과 관련된 두 테이블 간의 조인을 지원합니다. 이 릴리스에서는 NO와 동일합니다. NO: 데이터베이스가 두 테이블 간의 조인을 지원하지 않습니다.

### 13.1.18 LEFT\_EXT\_JOIN

<Parameter Name="LEFT\_EXT\_JOIN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 왼쪽 외부 조인을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 왼쪽 외부 조인을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 왼쪽 외부 조인을 지원하지 않습니다.

### 13.1.19 LEFT\_OUTER

<Parameter Name="LEFT\_OUTER">\$(<+></Parameter>

<Parameter Name="LEFT\_OUTER">\$\*</Parameter>



설명	왼쪽 외부 조인 식에 사용할 구문을 지정합니다.
값	\$(+): 이 구문은 Oracle에서 사용됩니다. \$*: 이 구문은 Sybase, MS SQL Server 및 IBM Red Brick에서 사용됩니다. <b>참고:</b> \$는 조인 식을 나타냅니다.
기본값	위의 값 참조
예	Oracle에서 table1.col1이 table2.col2에 조인되면 table1.col1(+) = table2.col2라는 식이 생성됩니다.

### 13.1.20 LIKE\_SUPPORTS\_ESCAPE\_CLAUSE

<Parameter Name="LIKE\_SUPPORTS\_ESCAPE\_CLAUSE">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 SQL 문의 LIKE 조건 안에 ESCAPE 절을 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 LIKE 조건에서 ESCAPE 절을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 LIKE 조건에서 ESCAPE 절을 지원하지 않습니다.
기본값	이 설정을 지정하지 않으면 연결 서버가 데이터베이스 미들웨어로부터 정보를 검색합니다.

### 13.1.21 MINUS

<Parameter Name="MINUS">MINUS</Parameter>

설명	MINUS 집합 연산에 대해 데이터베이스가 지원하는 키워드를 지정합니다.
값	MINUS: 데이터베이스가 MINUS 집합 연산자를 지원합니다. EXCEPT: 데이터베이스가 EXCEPT 집합 연산자를 지원합니다. 값 없음: 데이터베이스가 MINUS 집합 연산에 대해 키워드를 지원하지 않습니다. 이러한 경우 두 개의 쿼리가 생성됩니다.
기본값	MINUS

### 13.1.22 MINUS\_ALL

<Parameter Name="MINUS\_ALL">Yes</Parameter>

설명	데이터베이스가 MINUS ALL 집합 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 MINUS ALL 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 MINUS ALL 집합 연산을 지원하지 않습니다.
기본값	

### 13.1.23 MINUS\_IN\_SUBQUERY

<Parameter Name="MINUS\_IN\_SUBQUERY ">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 하위 쿼리에서 MINUS 집합 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 MINUS 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 MINUS 집합 연산을 지원하지 않습니다.

### 13.1.24 ORDER\_BY

<Parameter Name="ORDER\_BY">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 ORDER BY 절을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 ORDER BY 절을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 ORDER BY 절을 지원하지 않습니다.

### 13.1.25 ORDER\_BY\_REQUIRES\_SELECT

<Parameter Name="ORDER\_BY\_REQUIRES\_SELECT">NO</Parameter>

설명	데이터베이스에 SELECT 문에서 참조될 ORDER BY 절에 사용되는 열이 필요한지 여부를 지정합니다.
----	--

값	<p>YES: SELECT 문에 열이 포함되지 않을 경우 사용자가 해당 열에 대해 정렬을 수행할 수 없습니다. 이 경우 유니버스 디자인 도구의 쿼리 패널에서 정렬 관리 단추가 비활성화됩니다.</p> <p>NO: SELECT 문에 열이 포함되지 않은 경우에도 사용자가 해당 열에 대해 정렬을 수행할 수 있습니다.</p>
기본값	NO

### 13.1.26 ORDER\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX

<Parameter Name="ORDER\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 SELECT 문의 GROUP BY 절에서 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	<p>YES: 데이터베이스가 SELECT 문에서 열 이름 대신 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원합니다.</p> <p>NO: 데이터베이스가 SELECT 문에서 열 이름 대신 열 인덱스를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.</p>

### 13.1.27 PERCENT\_RANK\_SUPPORTED

<Parameter Name="PERCENT\_RANK\_SUPPORTED">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 Percent Rank 분석 함수를 지원하는지 여부를 지정합니다. Percent Rank 구현 방법을 확인하려면 사용 중인 데이터베이스의 설명서를 참조하십시오.
----	---

값	YES: 데이터베이스가 Percent Rank를 지원합니다. NO: 데이터베이스가 Percent Rank를 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.28 RANK\_SUPPORTED

<Parameter Name="RANK\_SUPPORTED">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 SQL 문에서 Rank 분석 함수를 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 Rank를 지원합니다. NO: 데이터베이스가 Rank를 지원하지 않습니다.
기본값	YES

### 13.1.29 RIGHT\_EXT\_JOIN

<Parameter Name="RIGHT\_EXT\_JOIN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 오른쪽 외부 조인을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 오른쪽 외부 조인을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 오른쪽 외부 조인을 지원하지 않습니다.

### 13.1.30 RIGHT\_OUTER

<Parameter Name="RIGHT\_OUTER">\$(<+</Parameter>

<Parameter Name="RIGHT\_OUTER">\*\$</Parameter>

설명	오른쪽 외부 조인 식에 사용할 구문을 지정합니다.
값	<p>\$(&lt;+): 이 구문은 Oracle에서 사용됩니다.</p> <p>*\$: 이 구문은 Sybase, MS SQL Server 및 IBM Red Brick에서 사용됩니다.</p> <p>참고:</p> <p>\$는 조인 식을 나타냅니다.</p>
기본값	위의 값 참조

### 13.1.31 SEED\_SAMPLING\_SUPPORTED

<Parameter Name="SEED\_SAMPLING\_SUPPORTED">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 시드 샘플링을 지원하는지 여부를 지정합니다. 시드 샘플링은 사용자가 임의의 시드를 제공하는 임의의 샘플링의 변형입니다.
값	<p>YES: 데이터베이스가 시드 샘플링을 지원합니다.</p> <p>NO: 데이터베이스가 시드 샘플링을 지원하지 않습니다.</p>
기본값	NO

### 13.1.32 SELECT\_SUPPORTS\_NULL

<Parameter Name="NULL\_IN\_SELECT\_SUPPORTED">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 SELECT 문에서 NULL을 열로 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 SELECT 문에서 NULL을 열로 지원합니다. NO: 데이터베이스가 SELECT 문에서 NULL을 열로 지원하지 않습니다.
기본값	YES No: NULL 값을 열로 지원하지 않는 IBM DB2, IBM Informix 및 IBM Red Brick 데이터베이스에 해당합니다.

### 13.1.33 SUBQUERY\_IN\_FROM

<Parameter Name="SUBQUERY\_IN\_FROM">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 FROM 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 FROM 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원합니다. NO: 데이터베이스가 FROM 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.

### 13.1.34 SUBQUERY\_IN\_IN

<Parameter Name="SUBQUERY\_IN\_IN">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 IN 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 IN 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원합니다. NO: 데이터베이스가 IN 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.

### 13.1.35 SUBQUERY\_IN\_WHERE

<Parameter Name="SUBQUERY\_IN\_WHERE">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 WHERE 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 WHERE 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원합니다. NO: 데이터베이스가 WHERE 절 안에 하위 쿼리를 사용할 수 있도록 지원하지 않습니다.

### 13.1.36 UNION



<Parameter Name="UNION">UNION</Parameter>

설명	UNION 집합 연산에 대해 데이터베이스가 지원하는 키워드를 지정합니다.
값	UNION : 데이터베이스가 지원하는 키워드가 UNION 입니다. 값 없음: 데이터베이스가 UNION 집합 연산에 대해 키워드를 지원하지 않습니다. 이러한 경우 두 개의 쿼리가 생성됩니다.
기본값	UNION

### 13.1.37 UNION\_ALL

<Parameter Name="UNION\_ALL">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 UNION ALL 집합 연산을 지원하는지 여부를 지정합니다.
값	YES: 데이터베이스가 UNION ALL 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 UNION ALL 집합 연산을 지원하지 않습니다.

### 13.1.38 UNION\_IN\_SUBQUERY

<Parameter Name="UNION\_IN\_SUBQUERY">YES</Parameter>

설명	데이터베이스가 하위 쿼리에 UNION 집합 연산을 사용할 수 있도록 지원합니다.
값	YES: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 UNION 집합 연산을 지원합니다. NO: 데이터베이스가 하위 쿼리에서 UNION 집합 연산을 지원하지 않습니다.

## 장14 데이터 형식 변환 참조

### 14.1 데이터 형식 변환

정보 디자인 도구에서 데이터 기반은 하나 이상의 관계형 데이터베이스에 있는 테이블을 제공하며, 이는 비즈니스 계층의 기초가 됩니다. 각 테이블 열의 데이터 형식이 데이터 기반에서 다른 열 세부 정보와 함께 표시됩니다. 비즈니스 계층은 테이블 열을 차원, 계층 구조와 같은 메타데이터 개체 형태로 제공하며 각 개체의 데이터 형식을 표시합니다. 다음 표는 이 두 데이터 형식 집합의 매핑을 보여줍니다.

데이터 기반의 데이터 형식	비즈니스 계층의 데이터 형식
BINARY, LONGVARBINARY, VARBINARY	BLOB
BIT	부울
DATE	날짜
TIME, TIMESTAMP	날짜/시간
LONGVARCHAR	긴 텍스트
BIGINT, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, NUMERIC, REAL, SMALLINT, TINYINT	숫자
CHAR, VARCHAR, XML	문자열
UNDEFINED	알 수 없음

**참고:**

데이터베이스 유형에 관계없이 시간은 SAP BusinessObjects Business Intelligence 플랫폼에서 날짜 시간으로 관리됩니다. 날짜 시간의 날짜 부분은 보통 최종 사용자 보고서에 현재 날짜로 표시됩니다.

데이터 액세스 계층은 네트워크 계층에서 제공하는 데이터 형식을 연결 서버 데이터 형식으로 변환하는 것을 관리합니다. 변환된 데이터 형식은 데이터 기반에서 제공하는 데이터 형식으로 매핑됩니다.

이 섹션에서는 일반 네트워크 계층 데이터 형식(JDBC 및 ODBC)과 데이터 기반 데이터 형식의 변환 테이블을 제공합니다. 또한 OLE DB, Oracle OCI, Sybase CTL과 같은 특정 네트워크 계층에 대한 변환 테이블도 제공하며 CSV 파일, SAP ERP 시스템과 같이 특정 데이터베이스의 중요한 변환과 예외에 대해서도 설명합니다.

### 14.1.1 ABAP

다음 표에는 SAP ERP 시스템에서 사용하는 ABAP 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

ABAP 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
HEXADECIMAL	BINARY
DATE	DATE
TIME	TIME
FLOAT	FLOAT
INTEGER	INTEGER
NUMERIC TEXT, PACKED NUMBER	NUMERIC
TEXT	CHAR
VARIABLE LENGTH STRING	VARCHAR

## 14.1.2 CSV 파일

다음 표에는 CSV 파일의 스키마 검색을 위해 DDL 파일에 선언되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

DDL 파일에 선언되는 형식	데이터 기반의 데이터 형식
BIT, BOOLEAN	BIT
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
BIGINT, DECIMAL	DECIMAL
FLOAT, DOUBLE, REAL	DOUBLE
INTEGER, INT, SMALLINT	INTEGER
NUMBER, NUMERIC	NUMERIC
VARCHAR	VARCHAR

관련 항목

- 68 페이지에서 [스키마 검색](#)"

## 14.1.3 JDBC

다음 표에는 JDBC를 통해 표시되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

JDBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
BLOB, LONGVARBINARY	LONGVARBINARY
BIT, BOOLEAN	BIT
CLOB, NCLOB	LONGVARCHAR
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	FLOAT
REAL	REAL
SMALLINT	SMALLINT
CHAR, NCHAR	CHAR
LONGNVARCHAR, LONGVARCHAR, NVARCHAR, ROWID, VARCHAR	VARCHAR
SQLXML	XML

## IBM Informix

다음 표에는 사용자가 JDBC를 통해 IBM Informix 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

Informix JDBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
TIMESTAMP	<p>다음으로 매핑될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informix 데이터 형식이 DATE TIMEWwS+(HOUR MINUTE SECOND)WwS+TOWwS+(HOUR MINUTE SECOND) 패턴일 경우 DATE</li> <li>Informix 데이터 형식이 DATE TIMEWwS+(YEAR MONTH DAY)WwS+TOWwS+(YEAR MONTH DAY) 패턴일 경우 TIME</li> <li>나머지 경우에는 TIMESTAMP</li> </ul>
BOOLEAN	SMALLINT

## MS SQL 서버

다음 표에는 사용자가 JDBC를 통해 MS SQL Server 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 또한 데이터 형식 매핑은 네트워크 계층 데이터 형식과 연결되는 SQL 형식 이름에 따라 달라집니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

MS SQL Server JDBC 데이터 형식	SQL 형식 이름	데이터 기반의 데이터 형식
LONGVARCHAR	"xml" 이외의 모든 값	VARCHAR
LONGVARCHAR	xml	XML

## Oracle

다음 표에는 사용자가 JDBC를 통해 Oracle 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 또한 데이터 형식 매핑은 네트워크 계층 데이터 형식과 연결되는 SQL 형식 이름에 따라 달라집니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

Oracle JDBC 데이터 형식	SQL 형식 이름	데이터 기반의 데이터 형식
BFILE	임의의 값	LONGVARBINARY

Oracle JDBC 데이터 형식	SQL 형식 이름	데이터 기반의 데이터 형식
임의의 값	BFILE	LONGVARBINARY
DATE	임의의 값	TIMESTAMP
임의의 값	TIMESTAMP	TIMESTAMP
BINARY_DOUBLE	임의의 값	DOUBLE
OTHER	FLOAT	DOUBLE
BINARY_FLOAT	임의의 값	REAL
임의의 값	NCHAR	CHAR
임의의 값	NVARCHAR2, ROWID, UROWID	VARCHAR

#### 14.1.4 ODBC

다음 표에는 ODBC를 통해 표시되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_BINARY	BINARY
SQL_VARBINARY	VARBINARY
SQL_LONGVARBINARY	LONGVARBINARY



ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_BIT	BIT
SQL_DATE, SQL_TYPE_DATE	DATE
SQL_DATETIME, SQL_TIME, SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIME, SQL_TYPE_TIMESTAMP	TIMESTAMP
SQL_LONGVARCHAR, SQL_WLONGVARCHAR	LONGVARCHAR
SQL_BIGINT	BIGINT
SQL_DECIMAL	DECIMAL
SQL_DOUBLE	DOUBLE
SQL_FLOAT	FLOAT
SQL_INTEGER	INTEGER
SQL_NUMERIC	NUMERIC
SQL_REAL	REAL
SQL_SMALLINT	SMALLINT
SQL_TINYINT	TINYINT
SQL_CHAR, SQL_GUID, SQL_WCHAR	CHAR
SQL_VARCHAR, SQL_WVARCHAR	VARCHAR

## IBM DB2

다음 표에는 사용자가 ODBC를 통해 IBM DB2 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

DB2 ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_CLOB, SQL_DBCLOB, SQL_LONGVARGRAPHIC	LONGVARCHAR
SQL_DECFLOAT	DOUBLE
SQL_GRAPHIC	CHAR
SQL_VARGRAPHIC	VARCHAR
SQL_XML	XML

## IBM Informix

다음 표에는 사용자가 ODBC를 통해 IBM Informix 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

Informix ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_BIT	SMALLINT
SQL_INFX_UDT_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIMESTAMP	<p>다음으로 매핑될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informix 데이터 형식이 DATE TIME<math>\overline{WWW}</math>s+(HOUR MINUTE SECOND) <math>\overline{WWW}</math>s+TOW<math>\overline{WWW}</math>s+(HOUR MINUTE SECOND) 패턴일 경우 DATE</li> <li>Informix 데이터 형식이 DATE TIME<math>\overline{WWW}</math>s+(YEAR MONTH DAY) <math>\overline{WWW}</math>s+TOW<math>\overline{WWW}</math>s+(YEAR MONTH DAY) 패턴일 경우 TIME</li> <li>나머지 경우에는 TIMESTAMP</li> </ul>

Informix ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_INFX_UDT_CLOB	LONGVARCHAR

#### MS SQL 서버

다음 표에는 사용자가 ODBC를 통해 MS SQL Server 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 이 데이터 형식은 일반 형식을 덮어씁니다.

MS SQL Server ODBC 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQL_SS_TIME2, SQL_SS_TIMESTAMPOFFSET	TIMESTAMP
SQL_SS_XML	XML

### 14.1.5 OLE DB

다음 표에는 OLE DB를 통해 표시되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

#### 참고:

일부 데이터 형식에서는 각 형식과 연결된 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 및 DBCOLUMNFLAGS\_ISFIXEDLENGTH 매개 변수에 따라 매핑이 달라집니다.

OLE DB 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
DBTYPE_BYTES	VARBINARY
DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true인 경우 DBTYPE_BYTES	LONGVAR_BINARY

OLE DB 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true인 경우 DBTYPE_BYTES	BINARY
DBTYPE_BOOL	BIT
DBTYPE_DBDATE	DATE
DBTYPE_DBTIME	TIME
DBTYPE_DBTIMESTAMP	TIMESTAMP
DBTYPE_DECIMAL	DECIMAL
DBTYPE_I1, DBTYPE_UI1	TINYINT
DBTYPE_I2, DBTYPE_UI2	SMALLINT
DBTYPE_I4, DBTYPE_UI4	INTEGER
DBTYPE_I8, DBTYPE_UI8	BIGINT
DBTYPE_R4	REAL
DBTYPE_R8	DOUBLE
DBTYPE_CY, DBTYPE_NUMERIC	NUMERIC
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR	VARCHAR
DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true인 경우 DB- TYPE_STR, DBTYPE_WSTR	LONGVARCHAR
DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true인 경우 DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR	CHAR

## MS SQL Server 데이터 형식

다음 표에는 사용자가 OLE DB를 통해 MS SQL Server 데이터베이스를 쿼리한 결과에 나타날 수 있는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다. 이 데이터 형식은 이전의 형식을 덮어씁니다.

MS SQL Server OLE DB 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
DBTYPE_DBTIME2, DBTYPE_DBTIMESTAMP-POFFSET	TIMESTAMP
DBTYPE_GUID	CHAR
DBTYPE_XML	XML

## 14.1.6 Oracle OCI

다음 표에는 Oracle OCI를 통해 표시되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

Oracle OCI 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQLT_BIN	BINARY
SQLT_BFILE, SQLT_BLOB, SQLT_LBI	LONGVARBINARY
SQLT_DAT, SQLT_DATE, SQLT_TIME, SQLT_TIMESTAMP, SQLT_TIMESTAMP_LTZ, SQLT_TIMESTAMP_TZ	TIMESTAMP
SQLT_CLOB, SQLT_LNG	LONGVARCHAR
SQLT_FLT, SQLT_IBDOUBLE	DOUBLE

Oracle OCI 데이터 형식	데이터 기반의 데이터 형식
SQLT_IBFLOAT	REAL
SQLT_NUM	NUMERIC
SQLT_AFC	CHAR
SQLT_CHR, SQLT_RDD, SQLT_RID	VARCHAR

### 14.1.7 Sybase CTL

다음 표에는 Sybase CTL을 통해 표시되는 데이터 형식 및 데이터 기반에서의 해당 형식이 나와 있습니다.

**참고:**

Sybase CTL 데이터 형식은 네트워크 계층에서 제공하는 CS\_DATAFMT 구조에 있는 datatype 필드의 값입니다. 일부 데이터 형식에서는 이 구조의 usertype 필드 값도 제공되며 이는 데이터 액세스 계층에서 매핑하는 데 사용합니다.

Sybase CTL 데이터 형식	Sybase CTL 사용자 유형	데이터 기반의 데이터 형식
CS_BINARY_TYPE	CS_BINARY_USERTYPE	BINARY
CS_BINARY_TYPE	CS_VARBINARY_USERTYPE 또는 값 없음	VARBINARY
CS_LONGBINARY_TYPE		VARBINARY
CS_IMAGE_TYPE		LONGVARBINARY
CS_BIT_TYPE		BIT

Sybase CTL 데이터 형식	Sybase CTL 사용자 유형	데이터 기반의 데이터 형식
CS_DATE_TYPE		DATE
CS_BIGDATETIME_TYPE, CS_BIGTIME_TYPE, CS_DATETIME_TYPE, CS_DATETIME4_TYPE, CS_TIME_TYPE		TIMESTAMP
CS_LONGCHAR_TYPE, CS_TEXT_TYPE		LONGVARCHAR
CS_BIGINT_TYPE, CS_UBIGINT_TYPE		BIGINT
CS_DECIMAL_TYPE, CS_MONEY_TYPE, CS_MONEY4_TYPE		DECIMAL
CS_FLOAT_TYPE		DOUBLE
CS_INT_TYPE , CS_UINT_TYPE		INTEGER
CS_NUMERIC_TYPE		NUMERIC
CS_REAL_TYPE		REAL
CS_SMALLINT_TYPE, CS_USMALLINT_TYPE		SMALLINT
CS_TINYINT_TYPE		TINYINT
CS_CHAR_TYPE	CS_CHAR_USERTYPE 또는 CS_NCHAR_USERTYPE 또는 CS_UNICHAR_USERTYPE	CHAR

Sybase CTL 데이터 형식	Sybase CTL 사용자 유형	데이터 기반의 데이터 형식
CS_CHAR_TYPE	CS_VARCHAR_USERTYPE, CS_NVARCHAR_USERTYPE, CS_UNIVARCHAR_USERTYPE, CS_SYSNAME_USERTYPE 또는 값 없음	VARCHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNICHAR_TYPE	CHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNIVARCHAR_TYPE 또는 값 없음	VARCHAR

## 14.2 큰 가변 길이 데이터 제한

### 제한:

이 제한은 Crystal Reports 응용 프로그램에만 적용됩니다.

데이터 액세스 계층 구현 때문에 다음 데이터 소스에 대해서는 큰 가변 길이 이진 및 문자 데이터 열의 최대 크기가 16MB로 제한됩니다.

- ODBC를 통한 IBM DB2
- ODBC를 통한 MS SQL Server
- Sybase CTL

응용 프로그램 사용자가 16MB보다 큰 가변 길이 데이터를 보고서에 삽입할 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

## 14.3 다중 소스 유니버스

다중 소스를 사용하는 데이터 기반의 경우 연결 서버 데이터 형식이 데이터 연합 서비스를 통해 제공되는 데이터 형식으로 변환됩니다.



데이터 연합 데이터 형식은 다음과 같습니다.

- BIT
- DATE
- TIME
- TIMESTAMP
- DOUBLE
- DECIMAL
- INTEGER
- VARCHAR

해당 데이터 기반 데이터 형식에 매핑됩니다.

**주의:**

BINARY, VARBINARY 및 LONGVARBINARY 형식은 지원되지 않으며 이 형식의 값은 NULL에 매핑됩니다.



## 부록A 추가 정보

정보 리소스	위치
SAP BusinessObjects 제품 정보	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p><a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a>의 SAP BusinessObjects Overview 사이트 패널에서 All Products를 클릭하십시오.</p> <p>전체 SAP BusinessObjects 제품 및 배포에 대한 내용이 담긴 최신 문서를 SAP Help Portal에서 이용할 수 있습니다. PDF 버전 또는 설치 가능한 HTML 라이브러리를 다운로드할 수 있습니다.</p> <p>특정 가이드는 SAP Service Marketplace에 저장되어 있으므로 SAP Help Portal에서 이용할 수 없습니다. 이러한 가이드는 SAP Service Marketplace에 대한 링크와 함께 Help Portal에 나열되어 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객은 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID를 가지고 있습니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오.</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; Documentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>설치 가이드: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>릴리스 노트: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>SAP Service Marketplace에는 설치 가이드, 업그레이드 및 마이그레이션 가이드, 배포 가이드, 릴리스 노트 및 지원되는 플랫폼 설명서가 저장되어 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객에게는 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID가 제공됩니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오. SAP Help Portal에서 SAP Service Marketplace로 리디렉션된 경우, 왼쪽의 탐색 창에 있는 메뉴를 사용하여 액세스하려는 문서가 있는 범주를 찾을 수 있습니다.</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia는 추가 문서 자료, 협력적 문서 작성 환경 및 대화형 피드백 채널을 제공합니다.</p>
개발자 리소스	<p><a href="https://bos.sdn.sap.com/">https://bos.sdn.sap.com/</a></p> <p><a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdclibrary</a></p>

정보 리소스	위치
SAP Community Network의 SAP BusinessObjects 문서	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> 이 문서의 이전 명칭은 기술 문서입니다.
노트	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> 이 노트의 이전 명칭은 지식 기반 문서입니다.
SAP Community Network의 포럼	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
교육	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> 강의실에서 진행되는 일반적인 학습 과정에서 특정한 대상을 위한 온라인 학습에 이르기까지 고객이 원하는 학습 내용과 스타일에 맞는 교육 과정 패키지를 제공할 수 있습니다.
온라인 고객 지원	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> SAP Support Portal에는 고객 지원 프로그램 및 서비스에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 포털에는 또한 다양한 기술 정보 및 다운로드에 대한 링크가 있습니다. 유지 관리 계약을 체결한 고객에게는 이 사이트에 액세스하도록 허용된 사용자 ID가 제공됩니다. ID를 얻으려면 고객 지원 담당자에게 문의하십시오.
컨설팅	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> 고객은 초기 분석 단계에서부터 배포 프로젝트 납품에 이르기까지 Business Objects 컨설턴트의 도움을 받을 수 있습니다. 관계형 및 다차원 데이터베이스, 연결, 데이터베이스 설계 도구 및 사용자 지정된 임베딩 기술과 같은 주제에서 전문 지식을 얻을 수 있습니다.

# 인덱스

## 숫자

64비트 지원  
Microsoft Windows 지원 28  
UNIX 환경 27  
정보 27

## A

ABAP 함수 73  
ActiveDataSources 설정 106  
ANALYTIC\_CLAUSE 167  
ANALYTIC\_FUNCTIONS 168  
Apache Hadoop HIVE 연결 77  
Array Bind Available 126  
Array Bind Size 126  
Array Fetch Available 127  
Array Fetch Size 127

## B

BigDecimal Max Display Size 129  
Bucket Split Size 156

## C

CALCULATION\_FUNCTION 169  
Catalog Separator 129  
CharSet 150  
Charset List Extension 99  
CharSet Table 130  
ClassPath  
    JavaBean 연결 만들기 59  
    JDBC 연결 만들기 52  
Config File Extension 99  
Connection Shareable 145  
Connection Status Available 150  
CONSTANT\_SAMPLING\_SUPPORTED 169  
Cost Estimate Available 151  
Crystal Reports 200  
cs.cfg 파일  
    보기 98  
    설정 매개 변수 참조 98  
    정보 22, 97  
    편집 98  
cscheck  
    accessdriver 47  
    connectivity 48  
    driverssearch 43

cscheck (계속됨)  
    find 44  
    list 42  
    middleware 46  
    ping 49  
    구문 41  
    도움말 보기 40  
    실행 41  
    함수 목록 41  
CSV 파일 65, 156  
    데이터 형식 189

## D

Data Federator XI 3.0  
    설치 디렉터리 90  
    연결 만들기 정보 89  
    필요한 버전 89  
DataDirect 120  
DDL 파일 68  
Description Extension 100  
Description File 130  
DISTINCT 169  
Driver Behavior 157  
Driver Capabilities 130  
Driver Load Failure 무시 100  
Driver Name 131  
DriverDefaults 97  
dsn 엔트리 91

## E

Empty String 151  
Enumerator CLSID 155  
ERP Max Rows 145  
ERP 최대 행 75  
Escape Character 132  
Escape Character Available 146  
Essbase 연결 79  
EXT\_JOIN 170  
Extensions 132  
    JavaBean 연결 만들기 60  
    JDBC 연결 만들기 54

## F

Family 133  
Force Execute 133  
ForeignKeys Available 146  
FULL\_EXT\_JOIN 171

## G

Get Extended Column 147  
GROUP\_BY 171  
GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX 171  
GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COMPLEX 172  
GROUP\_BY\_SUPPORTS\_CONSTANT 173

## H

HAVING 173  
HEALTH 35  
HOARD 37  
    비활성화 38  
    활성화 37  
HP Neoview  
    CharSet 150

## I

IBM DB2  
    GROUP\_BY\_SUPPORTS\_COMPLEX 172  
    GROUP\_BY\_SUPPORTS\_CONSTANT 173  
    SELECT\_SUPPORTS\_NULL 183  
IBM DB2 연결 78  
IBM Informix  
    SELECT\_SUPPORTS\_NULL 183  
    SQLDescribeParam Available 152  
    V5toV6DriverName 154  
IBM Red Brick  
    ANALYTIC\_CLAUSE 167  
    LEFT\_OUTER 176  
    RIGHT\_OUTER 182  
    SELECT\_SUPPORTS\_NULL 183  
Identifier Quote String 134  
Include Synonyms 134  
InfoSet 71  
INNER\_JOIN 174  
INTERSECT 174  
INTERSECT\_ALL 175  
INTERSECT\_IN\_SUBQUERY 175  
Introscope 38  
Introscope Available 135

## J

Java 드라이버 51  
 JavaBean  
   JavaBean Class 144  
   URL Format 142  
   연결 만들기 59  
   연결 정보 58  
 JavaBean Class 144  
 JavaBean SBO 예제 60  
 JavaBean 연결  
   Extensions를 사용하여 만들기 60  
 javabean.sbo 59  
 JDBC  
   Connection Shareable 145  
   Escape Character Available 146  
   Extensions를 사용하여 연결 만들기 54  
   ForeignKeys Available 146  
   JDBC Class 147  
   PrimaryKey Available 148  
   SBO 파일을 사용하여 연결 만들기 52  
   Shared Connection 149  
   URL Format 142  
   데이터 형식 190  
   드라이버 속성 추가 120  
   연결 정보 51  
   일반 57  
 JDBC Class 147  
 jdbc.sbo 57  
 JNI 사용 105  
 JOIN 176

## L

LEFT\_EXT\_JOIN 176  
 LEFT\_OUTER 176  
 LIKE\_SUPPORTS\_ESCAPE\_CLAUSE 177  
 Load Drivers On Startup 101  
 Locales 97

## M

Max Pool Time 101, 149  
 Max Rows Available 135  
 Microsoft Windows  
   64비트 28  
 middleware  
   컴퓨터의 가용성 확인 46  
 MINUS 178  
 MINUS\_ALL 178  
 MINUS\_IN\_SUBQUERY 179  
 MS Access  
   DISTINCT 169

MS SQL Server 120  
 MSOLap CLSID 156

## N

Native Int64 Available 136

## O

ODBC  
   Connection Status Available 150  
   DataDirect 드라이버 120  
   Empty String 151  
   ODBC Cursors 152  
   SQLMoreResults Available 153  
   Use DataDirect OEM Driver 153  
   데이터 형식 192  
   서버 모드에서 데이터베이스 계층 노출 107  
   연결 정보 61  
   일반 ODBC2 62  
   일반 ODBC3 63  
 ODBC Cursors 152  
 ODBC 드라이버 29  
 OLE DB  
   Enumerator CLSID 155  
   Provider CLSID 155  
   데이터 형식 195  
 openrda.ini 파일 91  
 Optimize Execute 136  
 Oracle  
   Identifier Quote String 134  
   Include Synonyms 134  
   LEFT\_OUTER 176  
   Optimize Execute 136  
   RIGHT\_OUTER\* 182  
   데이터 형식 197  
   연결 확인 예제 49  
   저장 프로시저 32  
 Oracle EBS 연결 79  
 Oracle RAC 연결 80  
 ORDER\_BY 179  
 ORDER\_BY\_REQUIRES\_SELECT 179  
 ORDER\_BY\_SUPPORTS\_COLUMN\_INDEX 180  
 Owners Available 137

## P

Password Encryption 158  
 PERCENT\_RANK\_SUPPORTED 180  
 PrimaryKey Available 148  
 PRM 파일  
   구조 162

PRM 파일 (계속됨)  
   도움말 텍스트 편집 164  
   보기 163  
   정보 161  
   편집 163  
   함수 도움말 텍스트 정보 164  
 Provider CLSID 155  
 PVL Available 148

## Q

Qualifiers Available 137  
 Query TimeOut Available 138  
 Quote Identifiers 138  
 Quoted Identifier 158

## R

RANK\_SUPPORTED 181  
 Recover Errors 159  
 RIGHT\_EXT\_JOIN 181  
 RIGHT\_OUTER 182

## S

salesforce.com 연결 80  
 SAP ERP 연결 70, 145  
   데이터 형식 188  
 SAP HANA 연결 82  
   PVL Available 148  
 SAP MaxDB 연결 86  
 SAP NetWeaver BW 연결 87  
 SAP 쿼리 71  
 SAS 연결 88  
 SBO 파일  
   ClassPath를 사용하여 JDBC 연결 구성 52  
   Extensions를 사용하여 JavaBean 연결 구성 60  
   Extensions를 사용하여 JDBC 연결 구성 54  
   구조 123  
   기본 매개 변수 123  
   데이터베이스 매개 변수 123  
   보기 118  
   사용자 지정 118, 119  
   설치됨 112  
   연결 확인 119  
   편집 118  
 SEED\_SAMPLING\_SUPPORTED 182  
 SELECT\_SUPPORTS\_NULL 183  
 Settings 97  
 Setup File Extension 102  
 Shared Connection 149

SMB 66  
 SQL External Extension 103  
 SQL External File 139  
 SQL Parameter Extension 103  
 SQL Parameter File 139  
 SQL Server  
   GROUP\_BY\_SUPPORTS\_CONSTANT 173  
   LEFT\_OUTER 176  
   RIGHT\_OUTER 182  
 SQL Server Analysis Services 연결 78  
 SQLDDL 파일 68  
 SQLDescribeParam Available 152  
 SQLMoreResults Available 153  
 SSO  
   Web Intelligence Rich Client 구성 85  
   Web Intelligence 구성 84  
   정보 디자인 도구 구성 83  
   지원되는 데이터 소스 30  
 SSO Available 140  
 Strategies Extension 103  
 Strategies File 140  
 SUBQUERY\_IN\_FROM 183  
 SUBQUERY\_IN\_IN 184  
 SUBQUERY\_IN\_WHERE 184  
 Sybase  
   Driver Behavior 157  
   LEFT\_OUTER 176  
   Password Encryption 158  
   Quoted Identifier 158  
   Recover Errors 159  
   RIGHT\_OUTER 182  
   Text Size 159  
   데이터 형식 198  
   연결 확인 예제 49

## T

Teradata  
   ANALYTIC\_CLAUSE 167  
   Cost Estimate Available 151  
   SELECT\_SUPPORTS\_NULL 183  
   저장 프로시저 33  
 Text Size 159  
 Traces 97, 107, 108, 109  
 Transaction Available 141  
 Type 141

## U

Unicode 142  
 UNION 185  
 UNION\_ALL 185  
 UNION\_IN\_SUBQUERY 185

UNIX  
   64비트 27  
 URL Format 142  
 Use DataDirect OEM Driver 153

## V

V5toV6DriverName 154  
 Validate Configuration Files 104

## X

XI 3.x 릴리스 51, 65  
 XML Max Size 143  
 XML 스트림 유효성 검사 104

## ㄱ

가이드 대상 15  
 가이드 정보 15  
 가이드에 포함된 새로운 기능 16  
 구성 파일  
   JavaBean SBO 예제 60  
   드라이버별 파일 22  
   설치된 SBO 파일 112  
   전역 파일 22  
   정보 21  
 규칙 17

## ㄴ

네이티브 연결 서비스 24  
 네트워크 계층  
   미들웨어와의 연결 확인 48  
   선택 106  
   지원 목록 42

## ㄷ

다중 소스 유니버스 200  
 단일 로그인 30, 83, 84, 85  
 데이터 액세스 가이드  
   규칙 17  
   대상 15  
   새로운 기능 16  
   정보 15  
   주요 작업 16  
 데이터 액세스 드라이버  
   CSV 파일 65  
   PRM 파일 161  
   SAP ERP 시스템 70  
   매개 변수 구성 111  
   사용되는 파일 22  
   선택 106  
   설치 파일 111

데이터 액세스 드라이버 (계속됨)  
   설치한 드라이버 검색 43  
   정보 21  
   컴퓨터의 가용성 확인 47

## 데이터 형식

CSV 파일 189  
 JDBC 190  
 ODBC 192  
 OLE DB 195  
 Oracle OCI 197  
 SAP ERP 188  
 Sybase 198  
 데이터 형식 변환 187  
 데이터베이스  
   기능 매개 변수 161  
   액세스 구성 106  
   액세스 선택 107  
   액세스 확인 49  
   지원 목록 42  
   지원되는 저장 프로시저 31

## 도움말

cscheck 40  
 PRM 파일 164

## ㄹ

라이브러리 모드 105, 106, 107, 108  
 런타임 시 연결 유효성 검사 119

## ㄴ

메모리 사용량 35  
 메모리 할당 37  
 미들웨어  
   네트워크 계층과의 연결 확인 48  
   지원 목록 44

## ㄷ

배열 반입 크기 75  
 배포 모드 24, 105  
 부하 분산 35

## ㄴ

상표가 있는 드라이버 120  
 샘플 드라이버 21  
 서버 모드 105, 106, 109  
 설치  
   Data Federator 디렉터리 90  
   데이터 액세스 드라이버 확인 47  
   설치되는 파일 21  
 설치 파일 111  
 시스템 아키텍처 20

## ○

아키텍처 20

연결

- Data Federator XI 3.0 만들기 89
- Extensions를 사용하여 JavaBean 연결 만들기 60
- Extensions를 사용하여 JDBC 연결 만들기 54
- JavaBean 연결 만들기 59
- JDBC 연결 구성 120
- SBO 파일을 사용하여 JDBC 연결 만들기 52
- 구성 요소 19
- 만들기에 대한 요구 사항 39
- 일반 JDBC 연결 만들기 57
- 일반 ODBC 연결 만들기 62
- 일반 ODBC3 연결 만들기 63

연결 서버

- 64비트 지원 27
- DataDirect 브랜드 드라이버 121
- 라이브러리 모드 추적 108
- 메모리 37
- 배포 모드 24
- 배포 모드 구성 105
- 배포 모드 선택 105
- 복합 배포에 대해 구성 106

연결 서버 (계속됨)

- 서버 모드 추적 109
- 서버 모드에서 프로토콜 정의 107
- 워크플로 활동 38
- 저장 프로시저 31
- 전역 설정 구성 98
- 전역 설정 정보 97
- 정의 19
- 추적 읽기 109
- 연결 서비스 24
- 연결 풀
  - 연결 정보 34
  - 정보 34
- 연결 확인 119
- 요구 사항
  - Data Federator 최소 버전 89
  - 연결 39
- 워크플로 활동 38
- 유니버스 디자인 도구 29
- 이전 버전과의 호환성 37, 65
- 일반 JDBC 데이터 소스 57
- 일반 ODBC 데이터 소스 28, 62, 63
- 입력 열 71

## ㅈ

저장 프로시저

- JavaBean 연결 정보 58
- Oracle 32
- Oracle 만들기 33
- Teradata 33
- 정보 31
- 제한 31

적응형 연결 서비스 24

정보 디자인 도구 29

주요 작업 16

지원되는 네트워크 계층 42

지원되는 데이터베이스 42

지원되는 연결 44

## ㅊ

최대 행 75

추적 109

추적 읽기 109

## ㅋ

커넥터

- SAP NetWeaver BW 87
- SAS 88