



Datenzugriffshandbuch

- SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.1 Support Package 1

2013-09-19

Copyright

© 2013 SAP AG oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite <http://www.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx>.

2013-09-19

Inhalt

Kapitel 1	Dokumentversionshistorie.....	13
Kapitel 2	Einführung in das Datenzugriffshandbuch.....	19
2.1	Informationen zu diesem Handbuch.....	19
2.2	Zielgruppe.....	19
2.3	Schlüsselaufgaben.....	19
2.4	Konventionen in diesem Handbuch.....	20
Kapitel 3	Einführung in den Datenzugriff.....	21
3.1	Informationen zum Connection Server.....	21
3.2	Komponenten einer Verbindung.....	21
3.2.1	Systemarchitektur.....	22
3.2.2	Datenzugriffstreiber.....	22
3.3	Konfigurationsdateien für den Datenzugriff.....	23
3.3.1	Informationen zur globalen Konfigurationsdatei cs.cfg.....	24
3.3.2	Informationen zu den Konfigurationsdateien für Treiber.....	24
3.4	Implementierungsmodus.....	26
3.5	Konnektivitätsdienste.....	27
3.6	OLAP-Verbindungen.....	28
Kapitel 4	Besonderheiten beim Datenzugriff.....	29
4.1	64-Bit-Betriebssystemunterstützung.....	29
4.1.1	64-Bit-UNIX-Unterstützung.....	29
4.1.2	64-Bit-Microsoft-Windows-Unterstützung.....	30
4.1.3	Installieren von ODBC-Treibern.....	31
4.2	Unterstützung der Einzelanmeldung.....	31
4.3	Gespeicherte Prozeduren.....	33
4.3.1	Unterstützte Datenbankfunktionen.....	34
4.3.2	In Oracle gespeicherte Prozeduren.....	34
4.3.3	Erstellen eines Cursors innerhalb eines Pakets.....	35
4.3.4	Erstellen einer gespeicherten Prozedur für Oracle.....	35
4.3.5	Für SAP HANA gespeicherte Prozeduren.....	36

4.3.6	Teradata-Makros.....	36
4.4	Verbindungspools.....	37
4.4.1	Informationen über die Verbindungen des Pools.....	37
4.4.2	Modus für Verbindungspool.....	38
4.4.3	Prüfen des Middleware-Verbindungspools.....	39
4.5	Lastausgleich.....	39
4.5.1	Ermitteln des besten Servers.....	39
4.5.2	Lastausgleichslogik.....	40
4.5.3	Abwärtskompatibilität.....	41
4.6	Arbeitsspeicherzuweisung.....	41
4.6.1	Aktivieren von HOARD.....	41
4.6.2	Deaktivieren von HOARD.....	42
4.7	Aktivität in CA Wily Introscope Workstation.....	42
Kapitel 5	Erstellen von Verbindungen.....	43
5.1	Verbindungsanforderungen.....	43
5.2	Überprüfen der Verbindungskonfiguration.....	43
5.2.1	Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck.....	44
5.2.2	Ausführen des Tools cscheck.....	45
5.2.3	Prüf-Tool – Funktionsübersicht.....	45
5.2.4	Prüf-Tool – Funktion "list".....	46
5.2.5	Prüf-Tool – Funktion "driverssearch".....	47
5.2.6	Prüf-Tool – Funktion "find".....	48
5.2.7	Prüf-Tool – Funktion "middleware".....	50
5.2.8	Prüf-Tool – Funktion "accessdriver".....	51
5.2.9	Prüf-Tool – Funktion "connectivity".....	52
5.2.10	Prüf-Tool – Funktion "ping"	53
5.2.11	Check Tool – CMS-Informationen.....	56
5.3	Erstellen von JDBC-Verbindungen	57
5.3.1	Erstellen einer JDBC-Verbindung mit der SBO-Datei.....	58
5.3.2	JDBC SBO – Beispiel der Dateistruktur.....	59
5.3.3	Erstellen einer JDBC-Verbindung mit dem Parameter "Extensions".....	59
5.3.4	Erstellen einer Generisch-JDBC-Verbindung.....	60
5.3.5	Speicherortreferenz von JAR-Dateien.....	61
5.3.6	Suchen der Version eines JDBC-Treibers.....	64
5.4	Erstellen von JavaBean-Verbindungen.....	65
5.4.1	Erstellen einer JavaBean-Verbindung.....	66
5.4.2	JavaBean SBO – Beispiel der Dateistruktur	67
5.4.3	Erstellen einer JavaBean-Verbindung mit dem Parameter "Extensions".....	67
5.5	Erstellen von ODBC-Verbindungen.....	68
5.5.1	Erstellen einer Generisch-ODBC-Verbindung.....	69

5.5.2	Erstellen einer Generisch-ODBC3-Verbindung.....	70
-------	---	----

Kapitel 6

	Datenzugriffstreiber-Referenz.....	73
6.1	Datenzugriffstreiber.....	73
6.2	CSV OpenDriver.....	73
6.2.1	CSV-OpenDriver-Funktionen.....	74
6.2.2	CSV OpenDriver – Tabellenzuordnung.....	74
6.2.3	Speicherort der CSV-Datei.....	76
6.2.4	CSV-Schema-Ermittlung.....	76
6.3	OData-Treiber.....	78
6.3.1	Funktionen des OData-Treibers.....	79
6.3.2	Speicherort des OData-Diensts.....	79
6.3.3	Beispiel des OData-Diensts.....	80
6.3.4	OData-Treiber – Zuordnen von Namespace, Eigentümer und Qualifizierer.....	81
6.3.5	OData-Treiber – Zuordnen von Tabellen.....	82
6.3.6	OData-Treiber – Zuordnen von Spalten.....	83
6.3.7	OData-Treiber – Zuordnen von Schlüsseln.....	83
6.3.8	OData-Treiber – Zuordnen von "Documentation"-Elementen.....	85
6.3.9	OData-Treiber – Zuordnen von Einheiten von abgeleiteten Typen.....	85
6.3.10	Überwachen der Leistung des OData-Treibers.....	86
6.3.11	OData-Treiber – Nichttriviales Verhalten und Einschränkungen.....	89
6.3.12	OData-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltengröße.....	90
6.3.13	Authentifizieren von OData-Quellen.....	90
6.3.14	Verfolgen der OData-Treiberaktivität.....	91
6.4	SAP-ERP-Treiber.....	91
6.4.1	SAP-ERP-Treiberfunktionen.....	92
6.4.2	SAP-ERP-Treiber – Zugreifen auf InfoSets und SAP Querys.....	92
6.4.3	SAP-ERP-Treiber – Zugriff auf ABAP-Funktionen.....	95
6.4.4	SAP-ERP-Treibereinschränkungen.....	98
6.5	XML-Treiber.....	98
6.5.1	XML-Treiberfunktionen.....	99
6.5.2	Speicherort der XML-Datei	99
6.5.3	Beispiel eines XML-Dokuments und Schemas.....	100
6.5.4	XML-Treiber – Zuordnen mehrerer Dateien.....	102
6.5.5	XML-Treiber – Zuordnen von Tabellen.....	102
6.5.6	XML-Treiber – Zuordnen von Spalten.....	103
6.5.7	XML-Treiber – Zuordnen von Primär- und Fremdschlüsseln.....	105
6.5.8	XML-Treiber – Zuordnen gemischter Elemente.....	107
6.5.9	XML-Treiber – Zuordnen rekursiver Elemente.....	107
6.5.10	XML-Treiber – Zuordnen von any und anyAttribute.....	108
6.5.11	XML-Treiber – Zuordnen von anyType und simpleType.....	109

6.5.12	XML-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltengröße.....	110
6.6	Webdienst-Treiber.....	111
6.6.1	Funktionen des Webdienst-Treibers.....	111
6.6.2	Speicherort des Webdiensts.....	112
6.6.3	Webdienstdefinition – Beispiel.....	112
6.6.4	Zuordnen von Regeln für Webdienste.....	114
6.6.5	Webdienst-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltenbreite.....	117
6.7	Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger.....	117
Kapitel 7	Verbindungsreferenz.....	119
7.1	HIVE-Verbindungen.....	119
7.1.1	Erstellen einer Verbindung zu Apache Hadoop HIVE.....	119
7.1.2	Erstellen einer Verbindung mit Amazon EMR HIVE.....	122
7.2	IBM-DB2-Verbindungen – Referenzschlüssel NULL zugeordnet.....	122
7.3	IBM-Informix-Verbindungen.....	123
7.3.1	Datenwertproblem bei verschiedenen Zeitzonen.....	123
7.3.2	Verbindungsfehler, wenn der Transaktionsmodus nicht unterstützt wird.....	123
7.4	Verbindungen mit MS Analysis Services.....	124
7.5	MS-SQL-Server-Verbindungen – Festlegen der JVM-Optionen.....	124
7.6	Oracle-Verbindungen.....	125
7.6.1	Verbindungen mit Clustern von Oracle-Servern.....	125
7.6.2	Festlegen des CURSOR_SHARING-Oracle-Parameterwerts.....	126
7.7	Oracle-EBS-Verbindungen.....	127
7.8	Oracle-Essbase-Verbindungen.....	127
7.9	Oracle-RAC-Verbindungen.....	128
7.10	salesforce.com-Verbindungen – Konfigurieren der Umgebung.....	128
7.10.1	Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen im Information-Design-Tool.....	129
7.10.2	Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen für das Universe-Design-Tool.....	129
7.11	SAP-BW-Verbindungen.....	130
7.11.1	Aktivieren von SAP-BW-64-Bit-Verbindungen.....	130
7.12	SAP-ERP-Verbindungen – Fehler beim Laden des Treibers.....	130
7.13	SAP-HANA-Verbindungen.....	131
7.13.1	Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung.....	132
7.13.2	Bearbeiten einer SAP-HANA-Verbindung.....	133
7.13.3	Vor dem Konfigurieren der Einzelanmeldung für SAP-HANA-Verbindungen.....	133
7.13.4	Konfigurieren der Einzelanmeldung für das Information-Design-Tool.....	134
7.13.5	Konfigurieren der Einzelanmeldung für Web Intelligence.....	136
7.13.6	Konfigurieren der Einzelanmeldung für den Web-Intelligence-Rich-Client.....	136
7.13.7	Konfigurieren der Java Virtual Machine zur Instrumentation.....	137

7.14	SAP-MaxDB-Verbindungen.....	137
7.15	Verbindungen von SAP NetWeaver BW.....	138
7.15.1	Voraussetzungen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Data Federator und SAP NetWeaver BW.....	138
7.15.2	Anforderungen zur ordnungsgemäßen Ausführung von Verbindungen im Information-Design-Tool.....	139
7.15.3	Anforderungen für den Zugriff auf Universen mit mehreren Quellen auf SAP NetWeaver BW.....	139
7.16	SAS-Verbindungen.....	139
7.16.1	Installieren von Treibern für SAS-Verbindungen.....	140
7.17	Teradata-Verbindungen – Zuordnen der Teradata-Datenbank zum aktuellen Eigentümer	140
Kapitel 8	Herstellen einer Verbindung mit dem Data-Federator-XI-3.0-Abfrageserver.....	141
8.1	Informationen zu Verbindungen des Data-Federator-XI-3.0-Abfrageservers.....	141
8.2	Konfigurieren des Verbindungsassistenten für eine Data-Federator-JDBC- oder -ODBC-Verbindung.....	142
8.3	Konfigurieren von Data-Federator-ODBC-Verbindungen.....	142
8.3.1	Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware	143
8.3.2	Konfigurieren des Connection Servers für eine Data-Federator-ODBC-Verbindung.....	143
8.4	Konfigurieren von Web-Intelligence-Rich-Client-Verbindungen mit Data-Federator-ODBC-Middleware.....	144
8.4.1	Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware für eine Verbindung mit dem Web-Intelligence-Rich-Client.....	145
8.4.2	Konfigurieren des Connection Servers für eine Verbindung des Web-Intelligence-Rich-Clients mit Data Federator.....	145
8.4.3	Einstellen des Windows-RichClient-Registrierungsschlüssels	146
8.4.4	Konfigurieren des Connection Servers für Verbindungen des Web-Intelligence-Rich-Clients oder des Universe-Design-Tools mit Data Federator.....	146
Kapitel 9	Konfigurieren globaler Parameter für den Datenzugriff.....	149
9.1	Informationen zu globalen Parametern.....	149
9.2	Informationen über die Konfigurationsdatei cs.cfg.....	149
9.3	Informationen über die Konfigurationsdatei OlapClient.cfg.....	150
9.4	Anzeigen und Bearbeiten der Datei cs.cfg.....	150
9.5	Konfigurieren der globalen Einstellungsparameter.....	151
9.5.1	Charset List Extension.....	151
9.5.2	Config File Extension.....	152
9.5.3	Description Extension.....	152
9.5.4	Ignore Driver Load Failure.....	152
9.5.5	Load Drivers On Startup.....	153
9.5.6	Max Pool Time.....	154
9.5.7	Setup File Extension.....	154
9.5.8	SQL External Extension.....	155

9.5.9	SQL Parameter Extension.....	155
9.5.10	Strategies Extension.....	156
9.5.11	Validieren von Konfigurationsdateien.....	156
9.5.12	Validate XML Streams.....	156
9.6	Festlegen des Implementierungsmodus.....	157
9.7	Konfigurieren des Implementierungsmodus.....	158
9.8	Konfigurieren der zu ladenden Treiber.....	158
9.8.1	Festlegen einer Verbindung pro Rechner.....	159
9.9	Konfigurieren der CORBA-Zugriffsprotokolle.....	160
9.10	Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen vom Connection Server und von Treibern.....	160
9.10.1	Informationen über die Konfigurationsdatei _trace.ini.....	161
9.10.2	Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen in der Datei cs.cfg.....	164
9.10.3	Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen im Bibliotheksmodus.....	164
9.10.4	Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen im Servermodus.....	165
9.10.5	Lesen von Protokollen und Ablaufverfolgungen.....	166
9.11	Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen für den OLAP-Client.....	167
9.11.1	Beispiel eines Protokolls.....	167
Kapitel 10	Konfigurieren von Treiberparametern für den Datenzugriff.....	169
10.1	Konfigurieren von Treiberparametern.....	169
10.1.1	Konfigurationsdateien für den Datenzugriff.....	169
10.1.2	Installierte SBO-Dateien.....	170
10.1.3	Anzeigen und Bearbeiten von SBO-Dateien.....	176
10.1.4	Anpassen von SBO-Dateien	176
10.1.5	Dynamisches Prüfen von Verbindungen.....	177
10.1.6	JDBC-Treibereigenschaften.....	178
10.2	Informationen über DataDirect-ODBC-Treiber.....	178
10.2.1	Aktivieren der Verwendung von DataDirect-Markentreibern.....	179
Kapitel 11	SBO-Parameterreferenz.....	181
11.1	SBO-Dateistruktur.....	181
11.2	SBO-Parameterbeschreibung.....	182
11.3	Gemeinsame SBO-Parameter.....	183
11.3.1	Array Bind Available.....	184
11.3.2	Array Bind Size.....	184
11.3.3	Array Fetch Available.....	185
11.3.4	Array Fetch Size.....	185
11.3.5	BigDecimal Max Display Size.....	187
11.3.6	Binary Max Length.....	187
11.3.7	Sammelfeldteilungsgröße.....	188

11.3.8	Catalog Separator.....	188
11.3.9	CharSet Table.....	189
11.3.10	Description File.....	189
11.3.11	Dictionary Transaction Mode.....	190
11.3.12	Driver Capabilities.....	190
11.3.13	Treibername.....	191
11.3.14	Escape Character.....	191
11.3.15	Extensions.....	192
11.3.16	Family.....	192
11.3.17	Force Execute.....	193
11.3.18	Identifier Case.....	193
11.3.19	Identifier Quote String.....	194
11.3.20	Include Synonyms.....	194
11.3.21	Integer Max Length.....	195
11.3.22	Introscope Available.....	195
11.3.23	Max Rows Available.....	196
11.3.24	Native Int64 Available.....	196
11.3.25	Optimize Execute.....	197
11.3.26	Owners Available.....	197
11.3.27	Qualifiers Available.....	198
11.3.28	Query TimeOut Available.....	198
11.3.29	Quote Identifiers.....	199
11.3.30	Skip SAML SSO.....	199
11.3.31	SQL External File.....	200
11.3.32	SQL Parameter File.....	200
11.3.33	SSO Available.....	201
11.3.34	Strategies File.....	201
11.3.35	String Max Length.....	202
11.3.36	Temp Data Dir.....	203
11.3.37	Transactional Available.....	203
11.3.38	Typ.....	204
11.3.39	Unicode.....	204
11.3.40	URL Format.....	205
11.3.41	XML Max Size.....	206
11.4	JavaBean-SBO-Parameter.....	206
11.4.1	JavaBean Class.....	206
11.5	JCO-SBO-Parameter.....	207
11.5.1	ERP Max Rows.....	207
11.6	JDBC-SBO-Parameter.....	207
11.6.1	Connection Shareable.....	208
11.6.2	Escape Character Available.....	208

11.6.3	ForeignKeys Available.....	209
11.6.4	Get Extended Column.....	209
11.6.5	JDBC Class.....	210
11.6.6	PrimaryKey Available.....	210
11.6.7	PVL Available.....	210
11.6.8	Shared Connection.....	211
11.6.9	JDBC ResultSet Type.....	211
11.6.10	JDBC ResultSet Concurrency.....	212
11.7	OData-SBO-Parameter.....	213
11.7.1	Enforce Max Protocol Version.....	213
11.8	ODBC-SBO-Parameter.....	213
11.8.1	CharSet.....	214
11.8.2	Connection Status Available.....	214
11.8.3	Cost Estimate Available.....	215
11.8.4	Empty String.....	215
11.8.5	ODBC Cursors.....	215
11.8.6	SQLDescribeParam Available.....	216
11.8.7	SQLMoreResults Available.....	216
11.8.8	Use DataDirect OEM Driver.....	217
11.8.9	V5toV6DriverName.....	217
11.9	OLE-DB-SBO-Parameter.....	218
11.9.1	Enumerator CLSID.....	218
11.9.2	Provider CLSID.....	218
11.10	OLE-DB-OLAP-SBO-Parameter.....	219
11.10.1	MSOlap CLSID.....	219
11.11	Sybase-SBO-Parameter.....	219
11.11.1	Driver Behavior.....	220
11.11.2	Password Encryption.....	220
11.11.3	Quoted Identifier.....	221
11.11.4	Recover Errors.....	221
11.11.5	Text Size.....	221
11.12	Teradata-SBO-Parameter.....	222
11.12.1	Replace Current Owner With Database.....	222
Kapitel 12	Konfigurieren von Datenbankfunktionsparametern.....	225
12.1	Informationen zu Datenbankfunktionsparametern.....	225
12.2	Informationen zu PRM-Dateien.....	225
12.2.1	PRM-Parameterdateiaufbau.....	226
12.3	Anzeigen und Bearbeiten von PRM-Dateien.....	227
12.4	Anzeigen und Bearbeiten einer Funktionshilfetextdatei.....	228
12.5	Bearbeiten des Hilfetexts für eine PRM-Funktion.....	228

Kapitel 13

	PRM-Parameterreferenz.....	231
13.1	Konfigurationshinweise für PRM-Dateien.....	231
13.1.1	ANALYTIC_CLAUSE.....	231
13.1.2	ANALYTIC_FUNCTIONS.....	232
13.1.3	CALCULATION_FUNCTION.....	232
13.1.4	CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED.....	233
13.1.5	DISTINCT.....	233
13.1.6	EXT_JOIN.....	234
13.1.7	FULL_EXT_JOIN.....	234
13.1.8	GROUP_BY.....	235
13.1.9	GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX.....	235
13.1.10	GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX.....	236
13.1.11	GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT.....	236
13.1.12	HAVING.....	237
13.1.13	INTERSECT.....	237
13.1.14	INTERSECT_ALL.....	238
13.1.15	INTERSECT_IN_SUBQUERY.....	238
13.1.16	JOIN.....	239
13.1.17	LEFT_EXT_JOIN.....	239
13.1.18	LEFT_OUTER.....	240
13.1.19	LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE.....	240
13.1.20	MINUS.....	241
13.1.21	MINUS_ALL.....	241
13.1.22	MINUS_IN_SUBQUERY.....	242
13.1.23	ORDER_BY.....	242
13.1.24	ORDER_BY_REQUIRES_SELECT.....	242
13.1.25	ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX.....	243
13.1.26	PERCENT_RANK_SUPPORTED.....	243
13.1.27	RANK_SUPPORTED.....	244
13.1.28	RIGHT_EXT_JOIN.....	244
13.1.29	RIGHT_OUTER.....	245
13.1.30	SEED_SAMPLING_SUPPORTED.....	245
13.1.31	SELECT_SUPPORTS_NULL.....	246
13.1.32	SUBQUERY_IN_FROM.....	246
13.1.33	SUBQUERY_IN_IN.....	247
13.1.34	SUBQUERY_IN_WHERE.....	247
13.1.35	TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN.....	247
13.1.36	UNION.....	248
13.1.37	UNION_ALL.....	248
13.1.38	UNION_IN_SUBQUERY.....	249

Kapitel 14	Hinweise zur Datentypkonvertierung.....	251
14.1	Konvertieren von Datentypen	251
14.1.1	CSV-Dateidatentypen.....	252
14.1.2	JDBC-Datentypen.....	253
14.1.3	ODBC-Datentypen.....	256
14.1.4	OData-Datentypen.....	259
14.1.5	OLE-DB-Datentypen.....	260
14.1.6	Oracle-OCI-Datentypen.....	262
14.1.7	SAP-ERP-Datentypen.....	263
14.1.8	SAP-HANA-Datentypen.....	264
14.1.9	Sybase-CTL-Datentypen.....	265
14.1.10	XML-Datentypen.....	267
14.2	Beschränkung von großen Daten mit variabler Länge.....	268
14.3	Datentypzuordnung für Universen mit mehreren Quellen.....	268
Anhang A	Weitere Informationen.....	271
Index		273

Dokumentversionshistorie

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen:

Version	Datum	Änderungen
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	Mai 2013	<p>Neue OData-, XML- und Webdienst-Treiber. Weitere Informationen finden Sie unter Datenzugriffstreiber.</p> <p>Unterstützung der Einzelanmeldung für Teradata 13, Teradata 14 und Sybase IQ. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützung der Einzelanmeldung.</p> <p>Unterstützung von für SAP HANA gespeicherten Prozeduren. Weitere Informationen finden Sie unter Für SAP HANA gespeicherte Prozeduren.</p> <p>Vereinfachte Zuordnung optionaler Eingabespalten für SAP-ERP-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter SAP-ERP-Treiber – Zugriff auf ABAP-Funktionen.</p> <p>Für SAP-HANA-Verbindungen Unterstützung des neuen Releases SAP HANA SPS 05, von OLAP-Verbindungen, der Einzelanmeldung über das SAML-Protokoll, des SSL-Protokolls und von 64-Bit-UNIX-Plattformen über ODBC. Weitere Informationen finden Sie unter SAP-HANA-Verbindungen.</p> <p>Unterstützung von HIVE-0.9-Verbindungen über JDBC. Weitere Informationen finden Sie unter HIVE-Verbindungen.</p> <p>Neuer Logger für die Connection-Server-Aktivität. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen vom Connection Server und von Treibern.</p> <p>Aktivieren von OLAP-Client-Protokollen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen für den OLAP-Client.</p> <p>Unterstützung von DataDirect-ODBC-7.0-Treibern. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über DataDirect-ODBC-Treiber.</p> <p>Neuer SBO-Parameter für beliebigen Datenzugriffstreiber. Weitere Informationen finden Sie unter Dictionary Transaction Mode.</p> <p>Neue SBO-Parameter für MySQL-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter JDBC ResultSet Type und JDBC ResultSet Concurrency.</p> <p>Neuer SBO-Parameter für Teradata-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter Replace Current Owner With Database.</p> <p>Neuer SBO-Parameter zum Auslassen von SAML mit SAP-HANA-Verbindungen. Weitere Informationen finden Sie unter Skip SAML SSO.</p>

Version	Datum	Änderungen
SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 Support Package 1	August 2013	

Version	Datum	Änderungen
		<p>Neue Konnektivitäten stehen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in der <i>Product Availability Matrix</i>.</p> <p>Eine Beschreibung des Verbindungspoolmodus finden Sie unter Modus für Verbindungspool.</p> <p>Weitere Informationen zur Prüfung von im CMS gespeicherten Verbindungen finden Sie unter Check Tool – CMS-Informationen.</p> <p>Weitere Informationen zur Suche der JDBC-Treiberversion finden Sie unter Suchen der Version eines JDBC-Treibers.</p> <p>Weitere Informationen zur Feinabstimmung der Zeitüberschreitung für OData-Verbindungen zur Performance-Verbesserung finden Sie unter Überwachen der Leistung des OData-Treibers.</p> <p>Weitere Informationen zur Unterstützung für Verbindungen zu verschiedenen Versionen der HIVE-Datenbank finden Sie unter HIVE-Verbindungen.</p> <p>Weitere Informationen für MS-SQL-Server-Verbindungen finden Sie unter MS-SQL-Server-Verbindungen – Festlegen der JVM-Optionen.</p> <p>Weitere Informationen zum Setzen des Parameterwerts <code>CURSOR_SHARING</code> finden Sie unter Oracle-Verbindungen.</p> <p>Weitere Informationen zur Unterstützung für 64-Bit-Verbindungen zu SAP BW für <code>.unv</code>-Universen finden Sie unter SAP-BW-Verbindungen.</p> <p>Weitere Informationen zu Fehlern beim Laden des SAP-ERP-Treibers finden Sie unter SAP-ERP-Verbindungen – Fehler beim Laden des Treibers.</p> <p>Weitere Informationen zur Unterstützung der SAP-HANA-Datenbank 1.0 SPS 06 finden Sie unter SAP-HANA-Verbindungen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitsanforderungen für SAP-NetWeaver-BW-Verbindungen finden Sie unter Verbindungen von SAP NetWeaver BW.</p> <p>Ein <code>cs.cfg</code>-Dateibeispiel des Connection Server im Servermodus finden Sie unter Festlegen des Implementierungsmodus.</p> <p>Weitere Informationen zu dem Datumsformat der in SAP-ERP-Systemen verwendeten Abfragen finden Sie unter SAP-ERP-Datentypen.</p> <p>Weitere Informationen zu SAP-HANA-Datentypen und ihren Äquivalenten in den Datengrundlagen finden Sie unter SAP-HANA-</p>

Version	Datum	Änderungen
		Datentypen.

Einführung in das Datenzugriffshandbuch

2.1 Informationen zu diesem Handbuch

Das Datenzugriffshandbuch enthält Informationen über die Funktionen sowie über die Konfiguration des Connection Servers, um Verbindungen von SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 SP1 mit Produktionsdatenbanken zu aktivieren.

Im Datenzugriffshandbuch werden folgende Informationen bereitgestellt:

- Grundlagen des Connection Servers
- Grundlagen von Datenzugriffstreibern für CSV-, OData-, SAP-ERP- und XML-Datenquellen
- Erstellen einer JDBC-, ODBC- oder JavaBean-Verbindung
- Konfigurieren von Datenzugriffsparametern

Anmerkung:

Außerdem stellt es Informationen zur Konfiguration einiger relationaler Verbindungen, die auf dem Datenföderations-Dienst basieren, sowie zu OLAP-Verbindungen bereit.

2.2 Zielgruppe

Das Datenzugriffshandbuch spricht die folgende Zielgruppe an:

- Benutzer von SAP-BusinessObjects-Anwendungen, die für die Herstellung von Verbindungen zu Datenquellen zuständig sind
- Systemadministratoren, die für die Konfiguration, Bearbeitung und Verwaltung einer BI-Plattform-Installation verantwortlich sind

2.3 Schlüsselaufgaben

Das Datenzugriffshandbuch enthält die Schlüsselinformationen zur Verwaltung von Konfigurationsparametern und zur Verbindungsherstellung. Beachten Sie für jede der folgenden Aufgaben den unten aufgeführten zugehörigen Abschnitt:

- Wie wird der Serverfunktionsmodus festgelegt?
- Wie werden die zu ladenden Treiber ausgewählt?
- Wie werden die Datenzugriffstreiber konfiguriert?
- Wie wird die Verbindungskonfiguration geprüft?
- Wie werden JDBC-Verbindungen hergestellt?
- Wie werden SAP-HANA-Verbindungen hergestellt?

Anmerkung:

Informationen zu Verwaltungsaufgaben, wie beispielsweise das Starten und Stoppen des Connection Server, das Verwalten von Eigenschaften und Metriken, finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren des Implementierungsmodus](#)
- [Konfigurieren der zu ladenden Treiber](#)
- [Anzeigen und Bearbeiten von SBO-Dateien](#)
- [Ausführen des Tools cscheck](#)
- [Erstellen von JDBC-Verbindungen](#)
- [SAP-HANA-Verbindungen](#)

2.4 Konventionen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch ist die Variable `connectionserver-Installverz` der Installations-Stammpfad für die Datenzugriffsdateien, die von den SAP-BusinessObjects-Clienttools genutzt werden. Unter Microsoft Windows steht das standardmäßige `connectionserver-Installverz` für `C:\Programme\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess`.

Die Variable `bip-Installverz` ist der Installations-Stammpfad der BI-Plattform oder der Clienttools. Unter MS Windows (64-Bit) steht sie für den Pfad `C:\Programme (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`.

Vorsicht:

Verwenden Sie in den Dateien zum Konfigurieren des Datenzugriffs das Escape-Zeichen `\` mit dem umgekehrten Schrägstrich `\\` in den Dateipfaden, wenn Sie die BI-Plattform unter Microsoft Windows bereitstellen.

Einführung in den Datenzugriff

3.1 Informationen zum Connection Server

Der Connection Server ist die Datenzugriffssoftware, die die Verbindung zwischen einer SAP-BusinessObjects-Anwendung und einer Datenquelle verwaltet.

Der Connection Server ermöglicht es Anwendungen wie dem Universe-Design-Tool, dem Information-Design-Tool und SAP BusinessObjects Web Intelligence, eine Verbindung zu einer Datenquelle herzustellen und Abfragen darin auszuführen.

Der Connection Server hat keine Anwenderoberfläche. Sie können Verbindungen über die Benutzeroberfläche dieser Anwendungen oder durch Bearbeiten der Connection Server-Konfigurationsdateien erstellen und verwalten.

- Erstellen von Verbindungen

Verbindungen werden über den Verbindungsassistenten der BI-Clienttools erstellt.

Anmerkung:

Im Universe-Design-Tools ist dies der Verbindungsassistent. Im Information-Design-Tool erfolgt die Erstellung mit dem Assistenten für neue relationale Verbindungen oder mit dem Assistenten für neue OLAP-Verbindungen. Informationen zur Verwendung des Verbindungsassistenten erhalten Sie in den Anwendungsbenutzerhandbüchern.

- Optimieren des Datenzugriffs

Sie können die Datenübergabe mit dem Connection Server optimieren, indem Sie die Konfigurationsdateien für den Datenzugriff ändern. Es handelt sich um XML-Dateien, die zusammen mit dem Connection Server installiert wurden. Sie können Parameterwerte für einen bestimmten oder für alle installierten Datenzugriffstreiber festlegen.

3.2 Komponenten einer Verbindung


Eine Datenzugriffsverbindung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

- Der Connection Server ist die Software für die Verwaltung der Verbindung zwischen der Anwendung und der Datenquelle. So handhabt der Connection Server beispielsweise Anfragen nach Daten, die von der Anwendung eingehen.

- Ein Datenzugriffstreiber ist eine datenbankspezifische Softwarekomponente zur Verwaltung der Verbindung zwischen dem Connection Server und der Datenbank-Middleware.
- Konfigurationsdateien definieren Parameter zur Konfiguration der Verbindung zwischen folgenden Systemen:
 - Anwendung und Connection Server
 - Anwendung und Datenzugriffstreiber
 - Connection Server und Datenzugriffstreiber

3.2.1 Systemarchitektur

Das folgende Diagramm zeigt, wie der Connection Server und die Datenzugriffstreiber in eine SAP BusinessObjects-Konfiguration eingebunden sind.



3.2.2 Datenzugriffstreiber

Die Datenzugriffstreiber stellen die Verbindung zwischen dem Connection Server und einer Datenquelle her. Für den Zugriff auf eine Datenbank durch eine SAP BusinessObjects-Anwendung ist ein Datenzugriffstreiber erforderlich.

SAP BusinessObjects-Anwendungen enthalten Datenzugriffstreiber, mit denen die Verbindungen zu Datenbanken konfiguriert werden können. Welche Datenzugriffstreiber im Lieferumfang inbegriffen sind, hängt von der Lizenz ab.

Wenn Sie die Verbindung zu einer Datenbank herstellen möchten, für die Sie keinen Treiber haben, müssen Sie sich diesen zunächst besorgen. Dafür stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem SAP-Ansprechpartner, ob ein Treiber verfügbar ist und ob Ihre Lizenz die Nutzung gestattet.
- Entwickeln Sie mithilfe des Driver Development Kit (DDK) einen entsprechenden Treiber. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihren SAP-Ansprechpartner.

Für die Herstellung einer neuen Verbindung muss der passende Datenzugriffstreiber für die Zieldatenquelle ausgewählt werden. Wenn Sie z. B. auf eine Datenbank des Typs Oracle 10g zugreifen, müssen Sie die geeignete Middleware (Oracle 10g Client) und anschließend den SAP BusinessObjects-Datenzugriffstreiber für Oracle installieren.

Vorsicht:

Bei Excel-Bean-Datenzugriffstribern (`bean_excel.jar`) und CSV-Datenzugriffstribern (`dbd_open_sample.jar`) handelt es sich um Treiberbeispiele. Sie sollten nicht als Treiber verwendet werden, sondern als Ausgangspunkt zur Entwicklung komplexerer Treiber unter Verwendung des DDKs.

Eine aktuelle Liste der unterstützten Datenzugriffstreiber erhalten Sie auf dem SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/bosap-support> oder von Ihrem SAP-Ansprechpartner.

Weitere Informationen zum DDK finden Sie im *Data Access Driver Java SDK Developer Guide* (Englisch) unter <http://doc.sdn.sap.com>.

3.3 Konfigurationsdateien für den Datenzugriff

Die Konfigurationsdateien für den Datenzugriff sind in der Installation der BI-Plattform enthalten. Sie können in folgende Ebenen eingeteilt werden:

- Globale Ebene

Die Konfigurationsdatei `cs.cfg` gilt für alle Verbindungen.

- Treiberebene

Die SBO-Konfigurationsdateien gelten nur für bestimmte Treiber.

Zusätzlich zu den Konfigurationsdateien, die eine Verbindung steuern, verfügt jeder Datenzugriffstreiber über eine eigene PRM-Konfigurationsdatei. Je nach Funktionsumfang der Datenbanksoftware steuern

diese Dateien die Art der SQL-Generierung durch Anwendungen. Sie werden von Anwendungen wie dem Information-Design-Tool verwendet.

3.3.1 Informationen zur globalen Konfigurationsdatei `cs.cfg`

Die globale Konfigurationsdatei `cs.cfg`, die von allen Datenzugriffstreibern verwendet wird, ist an folgendem Speicherort installiert:

- `connectionserver-install-dir\connectionServer`

Die Datei `cs.cfg` enthält Parameter, die für alle installierten Datenzugriffstreiber gelten.

Verwandte Themen

- [Informationen zu globalen Parametern](#)

3.3.2 Informationen zu den Konfigurationsdateien für Treiber

Die von den Datenzugriffstreibern verwendeten Konfigurationsdateien sind in folgendem Verzeichnis installiert:

- Auf einem Microsoft Windows-System:

`connectionserver-install-dir \connectionServer\RDBMS`

- Auf einem UNIX-System:

`connectionserver-install-dir/connectionServer/RDBMS`

Hierbei entspricht `RDBMS` entweder dem Namen der Netzwerkschicht oder der Datenbank-Middleware, die die Konfigurationsdatei verwendet.

Die unten aufgeführten Dateien verfügen über Parameter, die für die installierten Datenzugriffstreiber gelten.

Treiberspezifische Datei	Bearbeitbar	Beschreibung	Beispiel:
<code><Treiber>.sbo</code>	Ja	Jeder Datenzugriffstreiber verfügt über eine SBO-Datei. Definiert die spezifische Konnektivitätskonfiguration für jeden Treiber und jede Zieldatenbank.	<code>oracle.sbo</code>
<code><Treiber>.prm</code>	Ja	Jeder Datenzugriffstreiber verfügt über eine PRM-Datei. Definiert Parameter, die bestimmen, wie eine Anwendung SQL generiert.	<code>oracle.prm</code>
<code><Treiber><Sprache>.cod</code>	Nein	Jeder Datenzugriffstreiber verfügt über eine COD-Datei. Speichert Informationen für die Definition von Verbindungen. Definiert die Felder, die angezeigt werden, wenn Sie eine neue Verbindung erstellen. Anmerkung: Ändern Sie diese Dateien nicht.	<code>oracleen.cod</code>
<code><Treiber>.rss</code>	Nein	Jeder Datenzugriffstreiber verfügt über eine RSS-Datei. Speichert definierte SQL-Sätze, die vom Connection Server verwendet werden.	<code>oracle.rss</code>

Treiberspezifische Datei	Bearbeitbar	Beschreibung	Beispiel:
<code><Treiber>.stg</code>	Nein	Der Datenzugriffstreiber kann über eine Strategiedatei verfügen. Weitere Informationen finden Sie in der SBO-Dateiparameterreferenz.	<code>oracle.stg</code>

Verwandte Themen

- [SBO-Parameterbeschreibung](#)
- [Konfigurationshinweise für PRM-Dateien](#)
- [Informationen zu Datenbankfunktionsparametern](#)

3.4 Implementierungsmodus

Der Connection Server kann in den folgenden Implementierungsmodi ausgeführt werden:

- Bibliotheksmodus (prozessintern)

Der Connection Server wird in den Client-Prozess eingebunden. Die meisten SAP BusinessObjects-Anwendungen nutzen den Connection Server im Bibliotheksmodus.

- Servermodus

Der Connection Server ist ein CORBA-Server, auf den aus der Ferne zugegriffen wird. Der Connection Server dient den CORBA- und HTTP-Clients dazu, den zweischichtigen bzw. den Webschicht-Implementierungsmodus zu aktivieren.

Weitere Informationen zu den Implementierungsszenarios erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Verwandte Themen

- [Festlegen des Implementierungsmodus](#)
- [Konfigurieren des Implementierungsmodus](#)
- [Konfigurieren der zu ladenden Treiber](#)

3.5 Konnektivitätsdienste

Im Lieferumfang der standardmäßigen BI-Plattform sind drei Serverinstanzen des Connection Servers enthalten. Sie sind unter **Konnektivitätsdienste** in der Central Management Console (CMC) gruppiert.

Auf den Servern des Connection Servers werden folgende Dienste gehostet:

- Systemeigener Konnektivitätsdienst (64-Bit)
- Systemeigener Konnektivitätsdienst (32-Bit ausschließlich unter MS Windows)

Auf dem Adaptive Processing Server wird der Adaptive Konnektivitätsdienst gehostet, der den Benutzeranwendungen den Remote-Zugriff auf javabasierte Datenquellen ermöglicht.

Beim Start zeigen die Konnektivitätsdienste im BI-Plattform-Cluster die Liste der unterstützten Datenquellen an, so dass SAP-BusinessObjects-Anwendungen die entsprechenden Serverinstanzen nachschlagen und verwenden können. Die Suche der Anwendungen nach Datenquellen über den Connection Server erfolgt zuerst im Bibliotheksmodus und anschließend im Servermodus.

Verbindung vs. Dienst

Wenn der Connection Server im Bibliotheksmodus verwendet wird, wird die Liste der verfügbaren Datenquellen durch die auf dem lokalen Computer installierten Datenzugriffstreiber und die Middleware definiert. Wenn der Connection Server im Servermodus verwendet wird, umfasst die Liste der Datenquellen auch die Datenquellen, die von der jeweiligen Serverinstanz unterstützt werden, die im Backend-System der BI-Plattform ausgeführt wird.

Jede Serverinstanz unterstützt eine Teilmenge der von der Datenzugriffsebene unterstützten Datenquellen. Die Teilmenge ist von folgenden Parametern abhängig:

- Implementierungstechnologie des CS-Servers (C++ oder Java)
- Host-Betriebssystem (UNIX-Versionen oder MS Windows)
- Treiber, die beim Installieren der BI-Plattform zur Auswahl stehen
- aktive Datenquellen, die für jede Serverinstanz in der CMC ausgewählt werden können

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, welcher Konnektivitätsdienst für die jeweilige Verbindung verwendet werden kann.

Verbindung	Konnektivitätsdienst	Beschreibung
Alle systemeigenen Datenquellen (64-Bit)	Systemeigener Konnektivitätsdienst	Unterstützung von ODBC, OLE DB, OCI usw.
Alle systemeigenen Datenquellen (32-Bit)	Systemeigener Konnektivitätsdienst	Unterstützung nur für Datenquellen in 32-Bit-Systemen. Dieser Dienst ist nur unter MS Windows verfügbar.

Verbindung	Konnektivitätsdienst	Beschreibung
Javabasierte Datenquellen	Adaptiver Konnektivitätsdienst	Unterstützung sämtlicher javabasierter Middleware. Dieser Dienst ist eine auf dem Platform Java Service (PJS)-Framework basierende Java-Implementierung.

Beispiel:

- Eine systemeigene Datenquelle (64-Bit) ist die Oracle-Datenbank über Oracle OCI.
- Eine systemeigene Datenquelle (32-Bit) ist MS Excel 2007 über ODBC.
- Eine javabasierte Datenquelle ist MS SQL Server 2008 R2 über JDBC.

3.6 OLAP-Verbindungen

Die Datenzugriffsebene ermöglicht es der BI-Plattform, Verbindungen mit OLAP-Datenquellen herzustellen.

Die auf OLAP-Datenquellen basierenden .*unv*-Universen verwenden Verbindungen, die vom 32-Bit-Connection-Server verwaltet werden. Die aktuelle Version ermöglicht SAP-BW-Verbindungen die Verwendung von 32-Bit- oder 64-Bit-Connection-Servern.

Die auf OLAP-Datenquellen basierenden .*unx*-Universen verwenden Verbindungen, die von der OLAP-Client-Komponente der BI-Plattform verwaltet werden.

Eine Liste der unterstützten OLAP-Datenquellen finden Sie in der *Product Availability Matrix*. Informationen zur Herstellung von OLAP-Verbindungen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool*.

Verwandte Themen

- [SAP-BW-Verbindungen](#)

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform den Zugriff auf die SAP-BW-Datenquelle.

Besonderheiten beim Datenzugriff

4.1 64-Bit-Betriebssystemunterstützung

SAP BusinessObjects bietet Releases der BI-Plattform für die folgenden Betriebssysteme:

- 32-Bit-Versionen von Microsoft Windows
- 64-Bit-Versionen von Microsoft Windows und UNIX-Konfigurationen

Die Datenzugriffsschicht enthält dann Datenzugriffstreiber, die sowohl in einer 32-Bit- als auch einer 64-Bit-Umgebung ausgeführt werden können.

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie sich dies auf die Datenbank-Middleware-Unterstützung in 32-Bit- oder 64-Bit-Umgebungen auswirkt.

Eine vollständige Liste der unter 64-Bit-Betriebssystemen unterstützten Datenquellen finden Sie in der *Product Availability Matrix*.

Anmerkung:

Das DDK umfasst Beispiele der Datenzugriffstreiber, die sowohl in einer 32-Bit- als auch einer 64-Bit-Umgebung ausgeführt werden können. Weitere Informationen zum DDK finden Sie im *Data Access Driver Java SDK Developer Guide*.

4.1.1 64-Bit-UNIX-Unterstützung

Der Connection Server ist im Lieferumfang der BI-Plattform enthalten und unterstützt die Installation auf 64-Bit-UNIX-Umgebungen als prozessinterner oder Remote-Server.

Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass Sie 64-Bit-Middleware installieren, um Datenbankverbindungen über den Connection Server auszuführen.

Einige Hersteller bieten für die folgenden Datenbanken und Netzwerkschichten unter UNIX keine 64-Bit-Middleware an. Diese stehen nur unter Microsoft Windows zur Verfügung:

- DB2 UDB for iSeries V5 mit Client Access AS400
- DB2 UDB for iSeries V6 mit Client Access AS400
- DB2 for i v6.1 mit Client Access AS400
- DB2 for i v7.1 mit Client Access AS400

- Generische Datenquelle über OLE DB
- MS Access 2010 und 2013 über ODBC
- MS Excel 2010 und 2013 über ODBC
- MS SQL Server 2008, 2008 R2 und 2012 über OLE DB

4.1.2 64-Bit-Microsoft-Windows-Unterstützung

Der Connection Server ist im Lieferumfang der BI-Plattform enthalten und unterstützt die Installation auf 32-Bit- (prozessintern) und 64-Bit-MS-Windows-Umgebungen (als prozessinterner oder Remote-Server).

Hersteller bieten für die folgenden Datenbanken mittels ODBC auf Microsoft Windows keine 64-Bit-Middleware:

- Ingres-Datenbank 9
- MS Access 2007
- MS Excel 2007
- PostgreSQL 8
- Textdateien
- Data Federator XI 3.0-Abfrageserver
- Salesforce.com

64-Bit-Microsoft-Windows bietet außerdem keine Unterstützung für die folgenden OLAP-Datenbanken und deren Middleware:

- MS Analysis Services über OLE DB für OLAP
- Oracle Essbase über Essbase-Middleware

Die Datenzugriffsebene kann bei all diesen Datenquellen mit 32-Bit-Middleware auf 64-Bit-Versionen von Microsoft Windows arbeiten. Diese Funktion wird über eine bestimmte Implementierung abgewickelt, die aus zwei gleichzeitig im Servermodus betriebenen Connection Server besteht. Beim ersten Server handelt es sich um eine 32-Bit-Version, die Verbindungen zu Datenquellen ausführt, die keine 64-Bit-Middleware verarbeiten können. Der zweite Server ist eine 64-Bit-Version und führt Verbindungen zu den anderen Datenquellen aus. Da die Datei `cs.cfg` für beide Server gilt, verfügen beide über dieselbe Konfiguration.

Beschränkung:

Mit diese Architektur können Sie auf den beiden Servern nicht denselben Datenzugriffstreiber ausführen. Sie können jedoch sowohl auf der 32-Bit-Version als auch auf der 64-Bit-Version des Connection Servers eine Generic ODBC-Verbindung herstellen, allerdings nicht auf beiden Servern gleichzeitig.

Verwandte Themen

- [Array Fetch Size](#)

4.1.3 Installieren von ODBC-Treibern

Bei Installationen des Information-Design-Tools oder Universe-Design-Tools unter einem 32-Bit-Windows-Betriebssystem müssen die Treiber für alle ODBC-Datenquellen, die im Tool zu erstellen, zu testen und aufzurufen sind, mithilfe des ODBC-Datenquellen-Administrators definiert werden. Dieser ist auf dem Rechner, auf dem das Tool installiert ist, an folgender Stelle zu finden:

- C:\Windows\System32\odbcad32.exe

Bei Installationen des Information-Design-Tools oder Universe-Design-Tools unter einem 64-Bit-Windows-Betriebssystem müssen die Treiber für alle ODBC-Datenquellen, die im Tool zu erstellen, zu testen und aufzurufen sind, mithilfe der 32-Bit-Version des ODBC-Datenquellen-Administrators definiert werden. Dieser ist auf dem Rechner, auf dem das Tool installiert ist, an folgender Stelle zu finden:

- C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

Für das Information-Design-Tool werden die ODBC-Datenquellen, die von den Serverkomponenten verwendet werden müssen, mithilfe des ODBC-Datenquellen-Administrators definiert. Dieser ist auf dem Rechner, auf dem die Serverkomponenten installiert sind, an folgender Stelle zu finden:

- 64-Bit-Version: C:\Windows\System32\odbcad32.exe (bei vorhandener 64-Bit-Datenbank-Middleware zur Verwendung empfohlen)
- 32-Bit-Version: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (zur Verwendung empfohlen, falls nur 32-Bit-Datenbank-Middleware vorhanden ist)

Anmerkung:

Falls das Information-Design-Tool oder das Universe-Design-Tool ODBC-DSN für Universumsdatenquellen verwenden, sollten DSNs mit demselben Namen auf dem Rechner erstellt werden, auf dem Serverkomponenten für die SAP-BusinessObjects-Berichterstellungsanwendungen installiert sind, die die veröffentlichten Universen verwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie im *Installationshandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0*.

4.2 Unterstützung der Einzelanmeldung

Die BI-Plattform bietet die Einzelanmeldungsauthentifizierung (Single Sign-on, SSO), wenn sie auf folgenden Plattformen und mit folgenden Konnektivitäten installiert wird:

Datenquelle	Beschreibung
MS Analysis Services unter Microsoft Windows	Die Einzelanmeldung an der BI-Plattform wird von Windows AD mit Kerberos bereitgestellt.
MS SQL Server über ODBC oder OLE DB unter Microsoft Windows	Die Einzelanmeldung an der BI-Plattform wird von Windows AD mit Kerberos bereitgestellt.
Oracle über OCI unter Microsoft Windows	Die Einzelanmeldung an der BI-Plattform wird von LDAP bereitgestellt.
Oracle EBS über OCI auf allen Plattformen	Sie aktivieren die Einzelanmeldung, indem Sie das im Lieferumfang der Plattform enthaltene Authentifizierungs-Plugin installieren und konfigurieren. Die Benutzer melden sich mit ihren EBS-Anmeldedaten (Benutzername und Kennwort) aus einer SAP-BusinessObjects-Anwendung an der BI-Plattform an.
SAP BW über OLAP BAPI auf allen Plattformen	Die Einzelanmeldung wird durch die Installation und Konfiguration der SAP-Authentifizierung aktiviert. Die Benutzer melden sich mit ihren SAP-BW-Anmeldedaten aus einer SAP-BusinessObjects-Anwendung an der BI-Plattform an.
SAP-ERP-Systeme über SAP Java Connectivity (JCo) 3.x auf allen Plattformen	Die Einzelanmeldung wird durch die Installation und Konfiguration der SAP-Authentifizierung aktiviert. Die Benutzer melden sich mit ihren SAP-ERP-Anmeldedaten aus einer SAP-BusinessObjects-Anwendung an der BI-Plattform an.

Datenquelle	Beschreibung
SAP-HANA-Datenbank 1.0 SPS 06 über ODBC, JDBC auf allen Plattformen und OLAP auf Microsoft Windows, Linux und AIX	Die bereitgestellte SSO ist SSO bei Datenbank und verwendet entweder Windows AD mit Kerberos (in ODBC, JDBC und OLAP) oder das SAML-Protokoll (in JDBC und OLAP). Die Benutzer melden sich mit ihren Windows-AD-Anmeldedaten aus einer SAP-BusinessObjects-Anwendung an der BI-Plattform an.
Datenbank Sybase IQ über ODBC auf Microsoft Windows	Die Einzelanmeldung an der BI-Plattform wird von Windows AD mit Kerberos bereitgestellt.
Teradata 13 und Teradata 14 über ODBC auf Microsoft Windows	Die Einzelanmeldung an der BI-Plattform wird von Windows AD mit Kerberos bereitgestellt.

Weitere Informationen über SSO finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Verwandte Themen

- [Oracle-EBS-Verbindungen](#)
- [SAP-ERP-Treiber](#)
- [SAP-HANA-Verbindungen](#)

4.3 Gespeicherte Prozeduren

Der Connection Server kann Daten aus Datenquellen verwalten, die entweder aus einer SQL-Abfrage oder einer Ausführung einer gespeicherten Prozedur stammen.

Gespeicherte Prozeduren sind SQL-Skripte, die als ausführbarer Code in einem RDBMS gespeichert werden. Sie können Argumente empfangen und Daten zurückgeben.

Gespeicherte Prozeduren für folgende Datenbanken und Netzwerkschichten werden in der BI-Plattform unterstützt:

- DB2 UDB und iSeries über CLI-Treiber
- Sybase Adaptive Server über CTLIB
- Javabeen
- DB2 UDB, Derby, HSQL DB, Informix, MS SQL Server, MySQL 5, Oracle, SAP HANA und Sybase, alle über JDBC
- Oracle über OCI
- DB2 iSeries, Informix, MS SQL Server, SAP HANA, Sybase ASIQ, Sybase SQL Anywhere und Teradata (nur Makros), alle über ODBC

- MS SQL Server über OLE DB

4.3.1 Unterstützte Datenbankfunktionen

Der Connection Server unterstützt nur gespeicherte Prozeduren, die Daten als Ergebnissätze, demzufolge als Tabellen, zurückgeben. Die gespeicherte Prozedur kann dementsprechend keine Ganzzahlen, Zeichenfolgen oder Cursor zurückgeben und muss in jedem Fall die `SELECT`-Anweisungen beeinhalt. Unterstützte gespeicherte Prozeduren dürfen zudem keine `OUT`- oder `IN/OUT`-Parameter, sondern dürfen nur `IN`-Parameter enthalten. Außerdem werden in gespeicherten Prozeduren enthaltene `COMPUTE`-, `PRINT`-, `OUTPUT`- oder `STATUS`-Anweisungen nicht ausgeführt.

Vorsicht:

Diese Einschränkungen gelten nicht für in Oracle gespeicherte Prozeduren. Weitere Informationen zu unterstützten, in Oracle gespeicherten Prozeduren erhalten Sie im nächsten Abschnitt.

Der Connection Server unterstützt in Oracle innerhalb eines Pakets gespeicherte Prozeduren. Der Paketname wird als Katalogname zurückgegeben. Dieses Verhalten gilt für Netzwerkschichten von Oracle CI und JDBC.

Weitere Informationen zur Verwendung von gespeicherten Prozeduren finden Sie im Benutzerhandbuch für das *Universe-Tool-Tool*.

4.3.2 In Oracle gespeicherte Prozeduren

Die unterstützten, in Oracle gespeicherten Prozeduren sind:

- Alle PL/SQL-Prozeduren, die Ergebnis-Datensätze über einen REF-Cursor zurückgeben
- gespeicherte PL/SQL-Prozeduren, die über einen `IN/OUT REF CURSOR`-Variablenparameter und keinen `OUT`-Parameter verfügen

Anmerkung:

Die anderen `IN/OUT`-Cursorparameter der Prozedur werden ignoriert.

Die nicht unterstützten, in Oracle gespeicherten Prozeduren sind:

- Alle PL/SQL-Prozeduren, die keine Ergebnisdatensätze über einen REF-CURSOR-Parameter zurückgeben
- Alle PL/SQL-Prozeduren, die über mindestens einen `OUT`-Parameter verfügen
- Alle PL/SQL-Funktionen
- Alle PL/SQL-Prozeduren, die über einen `IN/OUT`-Parameter eines anderen Typs als REF CURSOR verfügen, z. B. `VARRAY`
- Alle PL/SQL-Tabellenfunktionen

Um auf gespeicherte Prozeduren von Oracle zugreifen zu können, müssen Sie jedoch auf Serverseite verschiedene Aufgaben vornehmen, damit die BI-Plattform eine Verbindung mit einer gespeicherten Prozedur herstellen kann. Diese werden in den nächsten Abschnitten beschrieben.

4.3.3 Erstellen eines Cursors innerhalb eines Pakets

In Oracle-Datenbanken ist ein Paket ein Datenbankobjekt, das zusammengehörige PL/SQL-Typen, -Objekte und -Unterprogramme enthält. Es muss zuerst ein Cursor innerhalb eines Pakets erstellt werden, bevor eine in Oracle gespeicherte Prozedur erstellt wird, die den festgelegten Cursor verwendet.

- Verwenden Sie im Oracle-Datenbankverwaltungssystem folgende Anweisung:

```
CREATE or REPLACE PACKAGE catalog_data AS
  TYPE CatCurTyp IS REF CURSOR RETURN
    all_objects%ROWTYPE;
END catalog_data;
```

Vorsicht:

Die BI-Plattform bietet keine Unterstützung für gepackte gespeicherte Prozeduren, sondern nur für eigenständige Prozeduren.

4.3.4 Erstellen einer gespeicherten Prozedur für Oracle

Verwenden Sie in der folgenden Prozedur den zuvor innerhalb des Pakets erstellten `catcurtyp`-Cursor und `catalog_data.catcurtyp`.

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - a. Schreiben Sie folgende Anweisung:

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_allobjects(cat_cv IN OUT
  catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects;
END;
```

- b. Schreiben Sie folgende Anweisung mit mehreren Parametern:

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_ownerobjects(owner_name IN
  varchar2, cat_cv IN OUT catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects WHERE
    owner=owner_name;
END;
```

Anmerkung:

In Ihrer Oracle-Dokumentation finden Sie weitere Informationen zur Erstellung von Paketen und gespeicherten Prozeduren.

4.3.5 Für SAP HANA gespeicherte Prozeduren

Connection Server unterstützt über JDBC und ODBC für SAP HANA gespeicherte Prozeduren.

Sie können gespeicherte Prozeduren für SAP HANA mit folgender Syntax erstellen:

```
CREATE PROCEDURE <procedure_name>
{LANGUAGE <lang>} {SQL SECURITY <mode>}
{READS SQL DATA {WITH RESULT VIEW <view_name>}} AS
BEGIN
  select ... from <table_name>;
END
```

LANGUAGE, SQL SECURITY und READS SQL DATA sind nicht erforderlich. Die Standardsprache ist SQLScript. Weitere Informationen finden Sie unter *SAP HANA Database SQLScript Reference*.

Beispiel:

Einfache gespeicherte Prozedur:

```
CREATE PROCEDURE Proc
LANGUAGE SQLSCRIPT READS SQL DATA AS
BEGIN
  select * from CUSTOMER;
END
```

Gespeicherte Prozedur mit einem Parameter und einer Ergebnissicht:

```
CREATE PROCEDURE ProcWithResultView(IN id int)
LANGUAGE SQLSCRIPT READS SQL DATA WITH RESULT VIEW ProcView AS
BEGIN
  select * from CUSTOMER where CUST_ID = :id;
END
```

4.3.6 Teradata-Makros

Der Connection Server unterstützt Teradata-Makros nur dann, wenn die erstellte Verbindung ODBC verwendet.

Vorsicht:

In ODBC werden keine in Teradata gespeicherten Prozeduren unterstützt, da gespeicherte Prozeduren keine Ergebnissätze zurückgeben. In JDBC werden weder Makros noch gespeicherte Prozeduren unterstützt.

Sie erstellen Teradata-Makros mit folgender Syntax:

```
create macro <macro_name> as (select * from <table_name>;);
```

Weitere Informationen finden Sie in der Teradata-Dokumentation.

Beispiel:**Einfaches Makro:**

```
create macro GUEST95 as (select * from guest where TYear='FY95');
```

Makro mit einem Parameter:

```
create macro MGUESTIN (inyear VARCHAR(12)) as (select * from GUEST where TYear=:inyear);
```

Makro mit mehreren Ergebnissätzen:

```
create macro MGUEST as  
(  
  select * from guest where TYear='FY95';  
  select count(*) from guest;  
);
```

4.4 Verbindungspools

Ein Treiber öffnet eine Verbindung zur Datenbank, um auf Daten zuzugreifen. Sie können eine der folgenden zwei Methoden verwenden, um eine Verbindung zu einer Datenbank herzustellen:

- Bei jeder Informationsanforderung des Connection Servers öffnet der Datenzugriffstreiber eine Verbindung zur Datenbank, ruft die Daten ab und schließt die Verbindung.
- Connection Server halten verfügbare Verbindungen offen und behalten ihre Details in einem Verbindungspool bei. Bei jeder Informationsanforderung des Connection Servers von der Datenquelle überprüft der Datenzugriffstreiber den Verbindungspool auf nicht verwendete geeignete Verbindungen. Wenn eine vorhandene Verbindung verfügbar ist, wird diese verwendet. Wenn alle Verbindungen verwendet werden, erstellt der Connection Server eine neue Verbindung und fügt sie zum Pool hinzu. Bei dieser Methode werden die Systemressourcen effizienter genutzt.

Nicht vergessen:

Connection Server fügt keine Verbindung hinzu, die Single-Sign-on für den Pool verwendet.

4.4.1 Informationen über die Verbindungen des Pools

Im Verbindungspool verfügbare Verbindungen können exklusiv oder gemeinsam benutzbar sein.

- Exklusive Verbindungen können nur jeweils einem Benutzer zugewiesen sein. Wenn eine exklusive Verbindung zugewiesen wurde, steht sie nicht mehr im Pool zur Verfügung. Auf diese Weise kann sie keinem anderen Anforderer zugewiesen werden. Wenn die Verbindung nicht mehr benötigt wird, gibt der benutzerdefinierte Treiber die Verbindung frei, so dass sie neu zugewiesen werden kann.

- Gemeinsam benutzbare Verbindungen können gleichzeitig mehreren Benutzern zugewiesen werden. Wenn eine Verbindung zugewiesen wird, bleibt die Verbindung im Pool und steht somit auch anderen Anforderern zur Verfügung.

Mit dem Parameter **Modus für Verbindungspool** des Verbindungsassistenten können Sie angeben, ob eine exklusive oder gemeinsam benutzbare Verbindung erstellt werden soll.

Verwandte Themen

- [Connection Shareable](#)
- [Shared Connection](#)
- [Max Pool Time](#)

4.4.2 Modus für Verbindungspool

Wert des Modus für Verbindungspool	Beschreibung des Modus für Verbindungspool
Nach jeder Transaktion Verbindung trennen	Trennt die Verbindung zur Datenbank, nachdem eine Abfrage abgeschlossen ist. Bei der nächsten Ausführung einer Abfrage wird die Verbindung neu hergestellt.
Verbindung aufrecht erhalten für	Dies ist die Verbindungspool-Option. Wenn eine Abfrage abgeschlossen wird, bevor die in Pool-Zeitüberschreitung angegebene Zeit abgelaufen ist (standardmäßig 10 Minuten), kann die Verbindung erneut verwendet werden. Alle Benutzer nutzen dieselbe Verbindung.
Verbindung während der ganzen Sitzung aufrecht erhalten (nur lokaler Modus)	Die Verbindung wird getrennt, wenn der Benutzer die Anwendung verlässt oder wenn der Webbrowser geschlossen wird. Für diese Option wird der Verbindungspool nicht verwendet.

Auswählen des Modus für Verbindungspool

Der Modus für den Verbindungspool kann von der Verfügbarkeit Ihrer Computerressourcen abhängig sein.

- Wenn wenig Speicherplatz vorhanden ist, wählen Sie die Option **Nach jeder Transaktion Verbindung trennen**.
- Wenn viel Speicherplatz vorhanden ist und die Performance kritisch ist, wählen Sie die Option **Verbindung während der ganzen Sitzung aufrecht erhalten (nur lokaler Modus)**.
- Um das Verhalten präziser zu steuern, wählen Sie die Option **Verbindung aufrecht erhalten für**.

4.4.3 Prüfen des Middleware-Verbindungspools

Datenquellen-Middleware stellt häufig einen eigenen Verbindungspoolmechanismus bereit. Es muss sichergestellt werden, dass die Einstellung des Middleware-Verbindungspools mit der Einstellung im Design-Tool kompatibel ist, um die gewünschte Verbindungs-Performance zu erzielen.

4.5 Lastausgleich

Im Servermodus können Sie mehrere Connection-Server-Instanzen auf der BI-Plattform ausführen. Der Connection Server implementiert in diesem Implementierungsmodus einen Lastausgleichmechanismus. Dieser dient dazu, im Hinblick auf die Ressourcen, die neue Clientanforderungen unterstützen können, den besten Server auszuwählen.

Der Lastausgleich ist bei Skalierbarkeitsproblemen hilfreich, da er die Anzahl an Serverinstanzen auf der BI-Plattform reduziert.

Vorsicht:

Dieser Lastausgleichmechanismus unterscheidet sich von dem vom Central Management Server implementierten Lastausgleich.

Der Lastausgleich wird auf folgenden Ebenen durchgeführt:

- Client-Proxys in einer zweischichtigen Implementierung, auf der Client-Schicht
- Serverbrücken in einer Webschichtimplementierung, auf der Webschicht

Der Connection Server stellt außerdem einen Mechanismus zum Nachschlagen auf der Anwendungsebene zur Verfügung, mit dem die richtige Serverinstanz für einen Auftrag ausgewählt werden kann. Der Connection Server bindet den Client an den geeigneten Server, je nachdem, welcher Datenquellentyp vom Client gefordert wurde und abhängig davon, welches Netzwerkschicht-/Datenbank-Paar der Server unterstützt.

Nicht vergessen:

Der Lastausgleich wird nach dem Nachschlagen durchgeführt. Er ist auf allen Plattformen verfügbar.

4.5.1 Ermitteln des besten Servers

Probleme bei der Skalierbarkeit des Connection Servers können folgende Ursachen haben:

- Anzahl der geöffneten Datenbankverbindungen

Probleme mit der Anzahl an Datenbankverbindungen werden bereits vom Verbindungspool-Mechanismus gehandhabt.

- Vom Connection Server verwendete CPU

Der Connection Server nutzt möglicherweise einen beträchtlichen Anteil der CPU, wenn Daten konvertiert oder große Antwortpuffer geschrieben oder zurück an den Client gesendet werden. Der Connection Server belastet die CPU jedoch nicht außerordentlich.

- Anzahl der momentan ausgeführten Aufträge

Die Anzahl der auf einem Server ausgeführten Aufträge erhöht dessen Arbeitslast.

- Größe des vom Connection Server oder von der eingebetteten Middleware zugewiesenen Arbeitsspeichers

Die verwendete Arbeitsspeichergröße hängt von den ausgeführten SQL-Abfragen ab. Beispielsweise hat eine einzelne SQL-Anweisung für eine große Tabelle möglicherweise einen größeren Einfluss auf die Skalierbarkeit als eine Reihe von kleinen SQL-Anfragen.

Der Connection Server setzt den Lastausgleich mithilfe des wichtigsten Indikators der Serverarbeitslast um, der in diesem Fall die zugewiesene Arbeitsspeichergröße ist. Je weniger Arbeitsspeicher ein Connection Server verwendet, desto besser ist sein Status.

Anmerkung:

In zukünftigen Versionen wird möglicherweise auch die Anzahl an Aufträgen als Indikator für den Status des Connection Servers dienen.

Der STATUS des Servers wird mit folgender Formel berechnet:

```
HEALTH = (available memory / max memory) * constant
```

wobei:

- `max memory` der maximal zuweisbaren Arbeitsspeichergröße entspricht, beispielsweise 2 GB auf einer MS-Windows-Plattform mit 32 Bit
- `available memory` der Differenz zwischen `max memory` und der tatsächlich zugewiesenen Arbeitsspeichergröße entspricht
- `constant` für den höchsten STATUS steht (für den Connection Server auf 10000 festgelegt).

4.5.2 Lastausgleichslogik

1. Alle Kandidatensserver teilen dem Lastausgleichsmodul ihren STATUS mit.

Ein Kandidatensserver ist ein Connection Server, der das erforderliche Paar aus Netzwerkschicht und Datenbank unterstützt. Wenn alle Serverinstanzen denselben Satz an Datenquellen unterstützen, sind sie alle potentielle Kandidaten für eine Clientanforderung.

2. Das Lastausgleichsmodul bestimmt, an welchen Server die Clientanforderung gesendet wird, indem die Server mit weniger Fehlern ermittelt und klassifiziert werden. Aus diesen wird dann der am besten geeignete Server identifiziert. Wenn diese nur einen Server enthält, ist dies der Zielservers.

Der STATUS wird im Laufe des Server-Lebenszyklus aktualisiert. Der STATUS wird neu berechnet, wenn eine der folgenden Operationen durchgeführt wird:

- beim Erstellen oder Löschen eines Auftrags
- beim Vorbereiten oder Ausführen eines Auftrags
- beim Durchführen eines Datenabrufs

4.5.3 Abwärtskompatibilität

Der Lastausgleichsmechanismus wird ab Version SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Feature Pack 3 auf allen Plattformen unterstützt. Im Falle von inkrementellen Implementierungen oder beschränkten Upgrades für vorherige Versionen wird die Abwärtskompatibilität unterstützt. Alle Server, die ihren STATUS dem Lastausgleichsmodul nicht mitteilen, werden als fehlerfrei betrachtet, d.h. sie weisen den höchsten Status auf.

Anmerkung:

Der Lastausgleich ist auch für einige Plattformen in manchen Service Packs vorheriger Versionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie vom zuständigen SAP-Mitarbeiter.

4.6 Arbeitsspeicherzuweisung

Der systemeigene Konnektivitätsdienst kann die HOARD-Arbeitsspeicherzuweisungsfunktion auf einem 64-Bit-System unter MS Windows verwenden. HOARD ist eine skalierbare und optimierte Arbeitsspeicherzuweisung für C++-Komponenten, durch die Leistung und Skalierbarkeit des Dienstes verbessert und die Speicherfragmentierung reduziert wird.

Die Datenzugriffsebene stellt folgende Binärdateien zur Verfügung:

- `ConnectionServer.exe`, wobei es sich um die Standard-Binärdatei handelt. HOARD ist nicht aktiviert
- `ConnectionServerOptimized.exe`, wobei es sich um die HOARD-aktivierte Binärdatei handelt

4.6.1 Aktivieren von HOARD

1. Öffnen Sie die CMC.
2. Stoppen Sie unter "Konnektivitätsdienste" den Systemeigenen Konnektivitätsdienst, der vom ConnectionServer-Server gehostet wird.
3. Suchen Sie die ausführbare Datei des Connection Servers.

Sie befindet sich im Verzeichnis `bip-Installverz\win64_x64`.

4. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei `ConnectionServer.exe`.
5. Benennen Sie `ConnectionServerOptimized.exe` in `ConnectionServer.exe` um.
6. Starten Sie den Dienst neu.

Sie haben HOARD im systemeigenen Konnektivitätsdienst aktiviert.

4.6.2 Deaktivieren von HOARD

1. Öffnen Sie die CMC.
2. Stoppen Sie unter "Konnektivitätsdienste" den Systemeigenen Konnektivitätsdienst, der vom ConnectionServer-Server gehostet wird.
3. Stellen Sie die Standarddatei `ConnectionServer.exe` wieder her.
4. Starten Sie den Dienst aus der CMC neu.

Sie haben HOARD im systemeigenen Konnektivitätsdienst deaktiviert.

4.7 Aktivität in CA Wily Introscope Workstation

Die Aktivität der mit Connection Server verbundenen Workflows wird in CA Wily Introscope Workstation verfolgt. Die Connection Server-Funktionen können mithilfe der vom Tool vorgeschlagenen unterschiedlichen Ansichten analysiert werden. Dazu zählen:

- Dashboard-Ansicht und Übersicht für die Gesamtinformationen
- Ablaufverfolgungsansicht, in der Fehler hervorgehoben und durch Meldungen erläutert werden
- Strukturansicht, in der aufeinanderfolgende Funktionsaufrufe eines bestimmten Workflows angezeigt und die für eine Funktion benötigte Zeit hervorgehoben wird, um zeitintensive Aktivitäten einfach nachzuverfolgen

Weitere Informationen finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren der Java Virtual Machine zur Instrumentation](#)

Erstellen von Verbindungen

5.1 Verbindungsanforderungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen zum Erstellen einer Verbindung beschrieben.

- Stellen Sie sicher, dass die Plattform einer für SAP-Verbindungen unterstützten Plattform entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Middleware ordnungsgemäß installiert ist, damit Sie entweder über Ihren Rechner oder über einen Server auf die Datenbank zugreifen können.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle Informationen haben, die für den Zugriff auf die Datenbank erforderlich sind, z.B. Anmeldename und Kennwort für die Datenbank.
- Installieren Sie die SAP BusinessObjects-Lösung, die Sie verwenden möchten, einschließlich des entsprechenden Datenzugriffstreibers.
- Überprüfen Sie, ob alle Dienste erfolgreich gestartet wurden.
- Lesen Sie die Hinweise in der Readme-Datei zu Ihrer SAP BusinessObjects-Lösung bezüglich Konfigurationsänderungen, die eventuell für die Umgebung und Software notwendig sind.
- Informationen zu Konfigurationsänderungen, die evtl. für Ihre Umgebung notwendig sind, finden Sie in den Versionshinweisen zum aktuellen Datenzugriffstool.

Anmerkung:

Verwenden Sie das Tool `cscheck`, um Ihre Infrastruktur zu prüfen und zu bestimmen, ob sie für die Verwendung mit SAP BusinessObjects-Anwendungen geeignet ist.

Verwandte Themen

- [Überprüfen der Verbindungskonfiguration](#)

5.2 Überprüfen der Verbindungskonfiguration

Zur Connection-Server-Software gehört eine Befehlszeile, die Sie verwenden können, um die Verbindungsinfrastruktur Ihrer Datenquelle zu prüfen. Sie können das Tool `cscheck` jederzeit heranziehen, um die Client-Middleware und die installierten Datenzugriffstreiber zu überprüfen.

Anmerkung:

Die Ergebnisse aller Prüfungen gelten für den lokalen Rechner, auf dem Sie das Tool ausführen.

Das Tool `cscheck` wird im `BOE-Installverz\Plattformverz` installiert, wobei `BOE-Installverz` dem SAP BusinessObjects Enterprise-Installationsverzeichnis und `Plattformverz` `win32x_86`, `win64_x64` usw. entspricht.

Sie können das Tool `cscheck` von der Befehlszeile (DOS oder Shell) ausführen. Die Ausgabe wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können festlegen, dass die Ausgabe im XML-Format generiert wird. Sie können die Ausgabe auch unterdrücken, um das Tool in einem Skript zu verwenden.

Das Tool `cscheck` kann folgende Funktionen auf Ihrem lokalen Rechner ausführen:

- Alle Details für alle Verbindungen (Netzwerkschichten und Datenbanken) zurückgeben, die von der Installation unterstützt werden
- Alle Details der auf Ihrem lokalen Rechner installierten Datenzugriffstreiber zurückgeben
- Alle Details der auf Ihrem lokalen Rechner installierten Verbindungen zurückgeben
- Auf gültige Middlewareinstallation für eine angegebene Netzwerkschicht und einen Datenbank-Client prüfen
- Auf gültige Datenzugriffstreiber für eine angegebene Netzwerkschicht und einen Datenbank-Client prüfen
- Prüfen, ob eine Verbindung zu einer bestimmten Datenbank hergestellt werden kann

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)

5.2.1 Anzeigen der Hilfe für das Tool `cscheck`

Das `cscheck`-Tool bietet Funktionen für Folgendes:

- Anzeigen der allgemeinen Hilfe zu `cscheck`
- Anzeigen der Hilfe zu jeder verfügbaren `cscheck`-Funktion

Die Hilfe kann in jeder Sprache angezeigt werden, die beim Installieren der SAP BusinessObjects-Lösung ausgewählt wurde.

Verwenden Sie folgende Syntax, um die allgemeine Hilfe für `cscheck` anzuzeigen:

Abbildung 5-1: Syntax für die Befehlshilfe

```
cscheck --help|h --language|l { Sprache }
```

Um die Hilfe zu einer Funktion anzuzeigen, verwenden Sie folgende Syntax. Dabei ist *Funktionsname* der Name der Funktion, für die Sie die Hilfe aufrufen möchten. *Sprache* ist die Sprache, in der Sie die Hilfe anzeigen möchten.

Abbildung 5-2: Syntax für die Funktionshilfe

```
cscheck --help|h { Funktionsname }--language|l { Sprache }
```

Beispiel:

Um die Hilfe für das Tool `cscheck` auf Englisch anzuzeigen, verwenden Sie folgenden Befehl:

```
cscheck --help
```

Um die Hilfe für die Funktion `connectivity` auf Französisch anzuzeigen, verwenden Sie folgenden Befehl:

```
cscheck --language fr --help connectivity
```

5.2.2 Ausführen des Tools `cscheck`

Sie können das Tool `cscheck` jederzeit ausführen, nachdem die SAP BusinessObjects-Lösung installiert wurde.

1. Öffnen Sie eine Befehlszeile.
2. Wechseln Sie zu dem Verzeichnis, in dem das Tool installiert ist.
3. Geben Sie `cscheck` mit den korrekten Parametern ein, um nach den gewünschten Informationen zu suchen.
4. Prüfen Sie die zurückgegebenen Informationen.

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)

5.2.3 Prüf-Tool – Funktionsübersicht

Verwenden Sie den Befehl `cscheck` über eine Befehlszeile mit der entsprechenden Funktion und deren Argumenten, um die gewünschten Ergebnisse zurückzugeben.

`cscheck`-Befehle haben die folgende Struktur. Einige der Parameter sind optional.

Abbildung 5-3: `cscheck`-Syntax

```
cscheck --language|l { Ausgabesprache } --xml|x --mute|m Funktionsname Funktionsoptionen
```

Mit dem ersten Teil des Befehls wird das Ausgabeformat bestimmt:

- *Ausgabesprache* oder *l* gefolgt von der Sprachangabe gemäß ISO639-1. Dies ist optional. Die Standardsprache ist Englisch.
- *--xml* oder *x* legt fest, dass die Ausgabe im XML-Format erfolgt. Dies ist optional. Standardmäßig wird die Ausgabe als Text auf dem Bildschirm angezeigt.
- *--mute* legt fest, dass keine Ausgabe generiert wird. Diese Option verwenden Sie, wenn Sie das Tool in einem Skript verwenden, das den Rückgabestatus prüft. Dies ist optional. Standardmäßig wird die Ausgabe generiert.

Der restliche Teil des Befehls besteht aus den Funktion und deren Optionsargumenten.

Funktionsname kann folgende Werte annehmen: Für jede Funktion gibt es eine Kurzform, die Sie statt des vollen Funktionsnamens verwenden können:

- *list* oder *lt*
- *driverssearch* oder *ds*
- *find* oder *fd*
- *middleware* oder *mw*
- *accessdriver* oder *ad*
- *connectivity* oder *ct*
- *ping* oder *pg*

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktion "accessdriver"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "connectivity"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "driverssearch"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "find"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "list"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "middleware"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "ping"](#)

5.2.4 Prüf-Tool – Funktion "list"

Diese Funktion gibt eine Liste der verfügbaren Netzwerkschichten und Datenbank-Engines zurück. Sie können diese Funktion beispielsweise verwenden, um die korrekten Werte für die Verwendung in einem anderen Prüf-Tool zu bestimmen.

Anmerkung:

Diese Funktion gibt die gesamte Liste unterstützter Datenzugriffstreiber und Middleware, einschließlich solcher, die nicht auf Ihrem Rechner installiert sind, zurück.

Abbildung 5-4: Syntax der Funktion "list"

```
cscheck |list||lt|
```

Beispiel:

Folgender Befehl gibt alle Netzwerkschichten und Datenbank-Engines zurück, die von der SAP BusinessObjects-Installation auf dem aktuellen Rechner unterstützt werden.

```
cscheck list
```

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Ergebnisliste:

```
Oracle Client
Oracle 10
Oracle 11
Sybase Open Client
Sybase Adaptive Server 15.5
Informix ODBC Driver
Informix Dynamic Server 11
Teradata ODBC Driver
Teradata 12
Teradata 13
Teradata 14
ODBC Drivers
Generic ODBC Datasource
Generic ODBC3 Datasource
...
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)

5.2.5 Prüf-Tool – Funktion "driverssearch"

Diese Funktion gibt eine Liste der installierten Datenzugriffstreiber zurück.

Abbildung 5-5: Syntax der Funktion "driverssearch"

```
cscheck |driverssearch||ds|
```

Beispiel:

Mit dem folgenden Befehl werden alle auf dem Rechner installierten Datenzugriffstreiber aufgelistet.

```
cscheck driverssearch
```

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Ergebnisliste:

```
This access driver is installed: Oracle OCI access driver
Client layer: Oracle Client
Database engine(s):
  Oracle 10
  Oracle 11
This access driver is installed: Sybase Open Client access driver
Client layer: Sybase Open Client
Database engine(s):
  Sybase Adaptive Server 15.5
This access driver is installed: Informix ODBC access driver
Client layer: Informix ODBC Driver
Database engine(s):
  Informix Dynamic Server 11
This access driver is installed: Teradata ODBC access driver
Client layer: Teradata ODBC Driver
Database engine(s):
  Teradata 12
  Teradata 13
  Teradata 14
...
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)

5.2.6 Prüf-Tool – Funktion "find"

Mit dieser Funktion werden die verfügbaren Verbindungstypen (d. h. Middleware und Datenbank-Clients) aufgelistet, die auf dem lokalen Rechner verfügbar sind. Dies umfasst die folgenden Schritte:

- Verbindungstypen, die auf dem lokalen Rechner verfügbar sind
- Verbindungstypen, die bei Verwendung der CORBA-Kommunikationsschicht verfügbar sind
- Verbindungstypen, die bei Verwendung der HTTP-Kommunikationsschicht verfügbar sind
- Java-Verbindungstypen, die auf dem lokalen Rechner verfügbar sind

Abbildung 5-6: Syntax der Funktion "find"

```
cscheck |find|fd| -m { Connection Server-Zugriffsmodus }
```


Tabelle 5-1: Eingabeparameter der Funktion

<p>Connection Server-Zugriffsmodus <i>(-m)</i></p>	<p>Der Modus, in dem die Client-Anwendung auf den Connection Server zugreift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>local</code>: Listet die auf dem lokalen Rechner verfügbaren Verbindungstypen auf. • <code>corba</code>: Listet die bei Verwendung von CORBA verfügbaren Verbindungstypen auf. • <code>http</code>: Listet die bei Verwendung von HTTP verfügbaren Verbindungstypen auf. • <code>java</code>: Listet die auf dem lokalen Rechner verfügbaren Java-Verbindungstypen auf. • <code>extended</code>: Listet die Verbindungstypen <code>local</code>, <code>java</code> und <code>CORBA</code> auf.
--	--

Beispiel: Suchen nach lokalen Verbindungen

Der folgende Befehl gibt eine Liste der Datenzugriffstreiber auf dem lokalen Rechner zurück, die vom Connection Server geladen werden können.

```
cscheck find -m local
```

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Ergebnisliste:

```
Local Library Mode
IBM DB2 Client
DB2 10 for LUW
DB2 10 for z/OS
DB2 for i v6
DB2 for i v7
DB2 for z/OS v9
DB2 UDB for iSeries v5
DB2 v9
Essbase Provider
Hyperion Essbase 7
Hyperion Essbase 9
Informix ODBC Driver
Informix Dynamic Server 11
ODBC Drivers
Generic ODBC datasource
Generic ODBC3 datasource
MS SQL Server 2008
MS SQL Server 2012
Sybase SQL Anywhere 10
...
```

Beispiel: Suchen nach CORBA-Serververbindungen

Der folgende Befehl gibt eine Liste der Datenzugriffstreiber zurück, die für einen CORBA-Server verfügbar sind.

```
cscheck find -m corba
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)
- [Check Tool – CMS-Informationen](#)

5.2.7 Prüf-Tool – Funktion "middleware"

Mit dieser Funktion wird für eine angegebene Netzwerkschicht und einen Datenbank-Client die Installation der Client-Middleware auf ihre Gültigkeit geprüft. Um sowohl die Middleware als auch die Datenzugriffstreiber für eine angegebene Netzwerkschicht und einen Datenbank-Client zu prüfen, verwenden Sie die Funktion `connectivity`.

Abbildung 5-7: Syntax der Funktion "middleware"

```
cscheck |middleware| |mw| -c { Netzwerkschicht } -d { Datenbank-Client }
```

Tabelle 5-2: Eingabeparameter der Funktion

Netzwerkschicht (-c)	Die Netzwerkschicht, die von der Datenbank-Middleware verwendet wird, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.
Datenbank-Client (-d)	Die zu prüfende Datenbank, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.

Beispiel:

Mit dem folgenden Befehl wird die Installation der Oracle Client 10g-Middleware auf dem lokalen Rechner auf ihre Gültigkeit überprüft. Für die Ausgabe wird eine XML-Datei erstellt: `c:\result.xml`

```
cscheck --xml middleware -c "Oracle Client" -d "Oracle 9" > c:\result.xml
```

Wenn die Middleware nicht ordnungsgemäß installiert ist, sieht das Ergebnis wie folgt aus:

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
  ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
End AND operator: failure.
The middleware is not correctly installed.
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "connectivity"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "accessdriver"](#)

5.2.8 Prüf-Tool – Funktion "accessdriver"

Mit dieser Funktion wird für eine angegebene Netzwerkschicht oder einen Datenbank-Client auf eine gültige Installation von Datenzugriffstreibern gesucht. Um sowohl die Middleware als auch die Datenzugriffstreiber für eine angegebene Netzwerkschicht und einen Datenbank-Client zu prüfen, verwenden Sie die Funktion `connectivity`.

Abbildung 5-8: Syntax für die Funktion "accessdriver"

```
cscheck |accessdriver| |ad| -c { Netzwerkschicht } -d { Datenbank-Client }
```

Tabelle 5-3: Eingabeparameter der Funktion

Netzwerkschicht (<code>-c</code>)	Die Netzwerkschicht, die von der Datenbank-Middleware verwendet wird, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.
Datenbank-Client (<code>-d</code>)	Die zu prüfende Datenbank, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.

Beispiel:

Mit dem folgenden Befehl wird auf eine gültige Installation des Oracle 10-Datenzugriffstreibers geprüft. Die Ausgabe wird auf Französisch angezeigt:

```
cscheck -l fr accessdriver -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

Wenn die französische Sprache nicht installiert ist, sieht das Ergebnis wie folgt aus:

```
The language specified is not installed. Please use an installed language. English ([en]).
```

Beispiel:

Mit folgendem Befehl wird auf eine gültige Installation eines Oracle 10-Datenzugriffstreibers geprüft:

```
cscheck ad -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

```
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
Config Directory... success.
%SharedRoot%\ConnectionServer\Network Layers\Oracle OCI... success.
Directory... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle... success.
Library... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci10.so... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci11.so... success.
Data File Name... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "list"](#)

5.2.9 Prüf-Tool – Funktion "connectivity"

Für die angegebene Netzwerkschicht und den Datenbank-Client prüft diese Funktion, ob sowohl die installierte Middleware als auch die Datenzugriffstreiber gültig sind.

Sie können beides separat prüfen. Verwenden Sie dazu die Funktionen `middleware` und `accessdriver`. Mit der Funktion `ping` können Sie prüfen, ob Sie eine Verbindung zu einer bestimmten Datenbank herstellen können.

Abbildung 5-9: Syntax der Funktion "connectivity"

```
cscheck |connectivity| |ct| -c { Netzwerkschicht } -d { Datenbank-Client }
```

Tabelle 5-4: Eingabeparameter der Funktion

Netzwerkschicht (-c)	Die Netzwerkschicht, die von der Datenbank-Middleware verwendet wird, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.
Datenbank-Client (-d)	Die zu prüfende Datenbank, wie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben.

Beispiel:

Mit folgendem Befehl werden die installierte Oracle Client-Middleware und der Oracle 10-Datenzugriffstreiber geprüft. Die Ausgabe wird in eine Textdatei geschrieben: c:\result.txt .

```
cscheck -l en connectivity -c "Oracle Client" -d "Oracle 10">c:\result.txt
```

Wenn die Middleware nicht ordnungsgemäß installiert ist, sieht das Ergebnis wie folgt aus:

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
End AND operator: failure.
The middleware is not correctly installed.
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
Config Directory... success.
%SharedRoot%\ConnectionServer\Network Layers\Oracle OCI... success.
Directory... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle... success.
Library... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci10.so... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci11.so... success.
Data File Name... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Anzeigen der Hilfe für das Tool cscheck](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "find"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "accessdriver"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "middleware"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "ping"](#)

5.2.10 Prüf-Tool – Funktion "ping"

Mit dieser Funktion wird versucht, mit den angegebenen Details auf eine bestimmte Datenbank zuzugreifen.

Abbildung 5-10: Syntax der Funktion "ping"

```
cscheck ping|pgl -m { Connection Server-Zugriffsmodus } -c { Netzwerkschicht } -d { Daten  
bank-Client } -u { Benutzername } -p { password } -s { Datenquelle } -t { Datenbank } -r  
{ Hostname } -j { PID }
```

Tabelle 5-5: Eingabeparameter der Funktion

Connection Server-Zugriffsmodus <i>(-m)</i>	<p>Der Modus, in dem die Client-Anwendung auf den Connection Server zugreift:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>local</code>: Der Connection Server wird auf dem lokalen Rechner ausgeführt. • <code>corba</code>: Der Connection Server wird auf einem CORBA-Server ausgeführt. • <code>http</code>: Der Connection Server wird auf einem HTTP-Server ausgeführt. • <code>java</code>: Der Connection Server verwendet einen Java-Datenzugriffstreiber auf dem lokalen Rechner.
Netzwerkschicht <i>(-c)</i>	Die Datenbank-Middleware für die zu prüfende Verbindung, wie sie von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben wird.
Datenbank-Client <i>(-d)</i>	Der Datenbanktyp, wie er von der Funktion <code>find</code> zurückgegeben wird.
Anwendername <i>(-u)</i>	Ein gültiger Anwendername für die Datenbank.
Kennwort <i>(-p)</i>	Das Kennwort für den Anwendernamen.
Datenquelle <i>(-s)</i>	Der Server, auf der die Datenbank ausgeführt wird.
Datenbankserver <i>(-t)</i>	Der Datenbankserver.
Hostname <i>(-r)</i>	Im CORBA-Modus der Computer, auf dem der Connection Server gehostet wird.
PID <i>(-i)</i>	Im CORBA-Modus die Prozessnummer des Connection Server für den Ping.

Beispiel: Senden eines Ping an die Oracle-Datenbank

Mit dem folgenden Befehl wird der Zugriff geprüft:

- Connection Server-Zugriffsmodus: `local`, d. h., die Datenbank wird auf dem lokalen Rechner ausgeführt.
- Netzwerkschicht: `Oracle Client`
- Datenbank: `Oracle 10g`
- Datenquelle: `Harlaxton`
- Anwendername: `efashion`
- Kennwort: `x2345`

```
cscheck ping -m local -c "Oracle Client" -d "Oracle 10" -u "efashion" -p  
"X2345" -s "Harlaxton"
```

Beispiel: Senden eines Pings an eine Sybase-Datenbank mit Hilfe von CORBA

Mit dem folgenden Befehl wird der Zugriff geprüft:

- Connection Server-Zugriffsmodus: `CORBA`, d. h. der Connection Server wird auf einem CORBA-Server ausgeführt.
- Netzwerkschicht: `Sybase`
- Anwendername: `syadmin`
- Kennwort: `password`
- Datenquelle: `Sybase Adaptive Server 15`
- Datenbank: `SYI`
- Datenbank-Host: `sybasehost`
- Prozess-ID: `456`

```
cscheck ping -m corba -c "Sybase Open Client" -d syb15 -u "syadmin" -p  
"password" -s "Sybase Adaptive Server 15.5" -t "SYI" -r "sybasehost" -i 456
```

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktionsübersicht](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "find"](#)
- [Check Tool – CMS-Informationen](#)

5.2.11 Check Tool – CMS-Informationen

Mit den folgenden Parametern können Sie die CMS-Informationen angeben, die Sie für die Funktion `find` oder `ping` des `cscheck` Tools verwenden können.

Abbildung 5-11: CMS-Syntax

```
cscheck --ce_cluster { CMS-Server } --ce_user { Benutzername } --ce_pass { Kennwort }  
--ce_auth { Authentifizierung } find -m corba
```

Tabelle 5-6: Eingabeparameter der Funktion

CMS-Server (<code>--ce_cluster</code>)	Host und Port für den Zugriff auf den CMS.
Benutzername (<code>--ce_user</code>)	Benutzername für den Zugriff auf den CMS.
Kennwort (<code>--ce_pass</code>)	Kennwort für den Zugriff auf den CMS.
Authentifizierung (<code>--ce_auth</code>)	Methode zur Authentifizierung der Benutzeranmeldedaten beim Zugriff auf den CMS.

Beispiel:

Der folgende Befehl gibt eine Liste von Verbindungen zurück, die auf dem CMS gespeichert und durch Verwendung von CORBA verfügbar sind.

```
cscheck --ce_cluster localhost --ce_user Administrator --ce_pass Password1  
--ce_auth SecEnterprise find -m corba
```

Nicht vergessen:

Die Parameter müssen vor die Funktion `find` oder `ping` in die Befehlszeile gesetzt werden. Sie sind alle obligatorisch.

Verwandte Themen

- [Prüf-Tool – Funktion "find"](#)
- [Prüf-Tool – Funktion "ping"](#)

5.3 Erstellen von JDBC-Verbindungen

Bei der Installation der BI-Plattform wird auch ein Satz Datenzugriffstreiber installiert. Diese Datenzugriffstreiber dienen zum Herstellen von Verbindungen zu Datenbanken. Sie sind im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\java` gespeichert.

Anmerkung:

JDBC-Konnektivität ist für SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0 oder höher verfügbar. Der Web-Intelligence-Rich-Client unterstützt ab SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 die JDBC-Konnektivität im 3-Schicht-Modus.

Die SAP BusinessObjects-Software enthält außerdem auch Konfigurationsdateien zum Einsatz von JDBC-Treibern für den Zugriff auf Datenbanken. Führen Sie zur Verwendung dieser Treiber folgende Aktionen aus:

1. die Java-Treibersoftware von Ihrem Datenbankhersteller beziehen
2. JAR-Dateipfade auf eine der folgenden Weisen angeben:
 - Legen Sie das Element `ClassPath` in der SBO-Konfigurationsdatei des Datenzugriffstreibers mit dem vollqualifizierten Pfad der JAR-Datei fest.
 - Speichern Sie die JAR-Dateien in Verzeichnisse, die Sie aus den `Extensions`-Parameterwerten der SBO-Datei erstellen.

Diese beiden Methoden zur Angabe von JAR-Dateipfaden können gleichzeitig ausgeführt werden. In der SBO-Datei festgelegte JAR-Dateien haben jedoch Vorrang vor JAR-Dateien, die in Ihren persönlichen Verzeichnissen gespeichert sind.

Anmerkung:

Mit SAP Visual Intelligence können Benutzer JAR-Dateien direkt im Verbindungserstellungsfeld der Anwendung auswählen. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerleitfaden für SAP Visual Intelligence*.

Eine aktuelle Liste der unterstützten JDBC-Treiber erhalten Sie auf dem SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/bosap-support> oder von Ihrem SAP-Ansprechpartner.

Anmerkung:

Die Datenzugriffsebene bietet die Generic-JDBC-Konnektivität zur Herstellung einer Verbindung zu einer Datenquelle, die nicht explizit von der BI-Plattform unterstützt wird.

Verwandte Themen

- [Erstellen einer JDBC-Verbindung mit der SBO-Datei](#)
- [Erstellen einer JDBC-Verbindung mit dem Parameter "Extensions"](#)
- [Erstellen einer Generisch-JDBC-Verbindung](#)
- [JDBC-Treibereigenschaften](#)

5.3.1 Erstellen einer JDBC-Verbindung mit der SBO-Datei

- Besorgen Sie sich die notwendige JDBC-Treibersoftware für die Datenbank und kopieren Sie die Dateien auf Ihr System. Diese Dateien erhalten Sie vom Datenbankanbieter. Die Treibersoftware besteht in der Regel aus einer oder mehreren `.jar`-Dateien. Notieren Sie sich die Installationspfade dieser Dateien.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Datenbankzugriffsdetails zur Hand haben, also z. B. die Anmeldedaten und das Kennwort.

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die gewünschte SBO-Datei abgelegt ist.
Unter Microsoft Windows befinden sich die JDBC-Konfigurationsdateien beispielsweise im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc`.
2. Öffnen Sie die SBO-Datei zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
3. Geben Sie die erforderlichen Details zur `.jar`-Datei im Bereich `ClassPath` ein. Bei der Angabe der Dateien sind die voll qualifizierten Pfadnamen zu verwenden.

```
<Path>C:\\JDBC Drivers\\MSSQLSERVER2008\\msutil.jar</Path>
```

Anmerkung:

Diese Dateien müssen auf dem Rechner installiert sein, der die Anwendung ausführt.

4. Suchen Sie den Parameter `Driver Capabilities` und stellen Sie sicher, dass er auf `Procedure`, `Queries` oder auf beides gesetzt ist.

Anmerkung:

In Letzterem werden die Einstellungen durch ein Komma getrennt.

Vorsicht:

Ist er nicht auf einen dieser Werte gesetzt, ist der JDBC-Treiber im Verbindungsassistenten nicht verfügbar.

5. Speichern und schließen Sie die SBO-Datei.
6. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Der JDBC-Treiber, den Sie konfiguriert haben, wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt.
7. Wählen Sie den JDBC-Treiber aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.
Wenn Sie die Aufgabe abgeschlossen haben, ist die Verbindung zum Einsatz bereit.

Verwandte Themen

- [Verbindungsanforderungen](#)
- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

5.3.2 JDBC SBO – Beispiel der Dateistruktur

Hier sehen Sie ein Beispiel für den Abschnitt der Datei `sqlsrv.sbo`, der geändert werden muss. Diese SBO-Datei ist für Microsoft SQL Server 2008 bestimmt.

```
<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
...
<JDBCDriver>
<ClassPath>
<Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\msbase.jar</Path>
<Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\msutil.jar</Path>
<Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\mssqlserver.jar</Path>
</ClassPath>
...
</JDBCDriver>
...
</DataBase>
```

5.3.3 Erstellen einer JDBC-Verbindung mit dem Parameter "Extensions"

- Besorgen Sie sich die notwendige JDBC-Treibersoftware für die Datenbank und kopieren Sie die Dateien auf Ihr System. Diese Dateien erhalten Sie vom Datenbankanbieter. Die Treibersoftware besteht in der Regel aus einer oder mehreren JAR-Dateien.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie die Datenbankzugriffsdetails zur Hand haben, also z. B. die Anmeldedaten und das Kennwort.
1. Wechseln Sie in den nächsten Abschnitt des Handbuchs zu den `Extensions`-Parameterwerten.
 2. Erstellen Sie anhand eines oder mehrerer `Extensions`-Parameterwerte Ihre eigenen Treiberverzeichnisse.
Die `Extensions`-Parameterwerte für MS-SQL-Server-2008-Middleware lauten beispielsweise `sqlsrv2008`, `sqlsrv` und `jdbc` in der Datei `sqlsrv.sbo`. Sie können aus den folgenden Verzeichnissen ein Beliebiges erstellen:
 - `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv2008`
 - `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv`
 - `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\jdbc`
 3. Kopieren Sie die JAR-Dateien in die Verzeichnisse Ihrer Wahl.
 4. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Der JDBC-Treiber, den Sie konfiguriert haben, wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt.
 5. Wählen Sie den JDBC-Treiber aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.

Zum Laden der JDBC-Treiber durchsucht der Connection Server alle Verzeichnisse nach JAR-Dateien – vom konkretesten bis hin zum am wenigsten konkreten Verzeichnis. Die Verbindung steht dann zur Verwendung bereit.

Beispiel:

Wenn Sie beispielsweise JAR-Dateien nur im Verzeichnis *connectionserver-Install* *verz\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv* ablegen, sucht der Connection Server zunächst nach Treibern im Verzeichnis *sqlsrv2008*, erkennt, dass es leer ist, und sucht daraufhin im Verzeichnis *sqlsrv*, wo er die JAR-Dateien findet und den Treiber lädt.

Anmerkung:

Da *sqlsrv* der *Extensions*-Wert aller MS SQL Server-Zieldenbanken ist, werden die in diesem Verzeichnis angegebenen JAR-Dateien für alle MS SQL Server-Datenbanken geladen.

Verwandte Themen

- [Erstellen einer JDBC-Verbindung mit der SBO-Datei](#)
- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

5.3.4 Erstellen einer Generisch-JDBC-Verbindung

- Besorgen Sie sich die benötigte JDBC-Treibersoftware für die Datenbank. Die *.jar*-Datei muss auf dem Rechner installiert sein, auf dem die SAP BusinessObjects-Anwendung ausgeführt wird.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie die Datenbankzugriffsdetails zur Hand haben, also z. B. die Anmeldedetails und das Kennwort.
1. Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem die Dateien *jdbc.sbo* und *jdbc.prm* enthalten sind. Unter Microsoft Windows befinden sich die Konfigurationsdateien beispielsweise im Verzeichnis *connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc*.
 2. Kopieren Sie die erforderliche *.jar*-Datei in das Verzeichnis *ConnectionServer-Install* *verz\connectionServer\jdbc\drivers\jdbc*.
Erstellen Sie das Verzeichnis, falls noch nicht vorhanden.
 3. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Der JDBC-Treiber wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen unter "Generic" angezeigt.
 4. Wählen Sie den JDBC-Treiber und verwenden Sie den Assistenten, um die Verbindung mit den folgenden Daten zu konfigurieren:
 - JDBC-URL
 - JDBC-Klasse
 - Anwendername
 - Kennwort

Wenn Sie diese Aufgabe abschließen, steht die Verbindung zur Datenquelle zur Verwendung über JDBC zur Verfügung.

Anmerkung:

Die Datei `jdbc.prm` enthält nur Informationen über generische Funktionen einer JDBC-Datenbank. Sie können für eine benutzerdefinierte Datenbank in der Datei spezifische Informationen hinzufügen oder aktualisieren. Die Änderungen an der Datei `jdbc.prm` gelten für alle erstellten bzw. noch zu erstellenden generischen JDBC-Verbindungen.

Verwandte Themen

- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)
- [Informationen zu PRM-Dateien](#)

5.3.5 Speicherortreferenz von JAR-Dateien

In der folgenden Tabelle sind die Ordner aufgeführt, in denen die Middleware-JAR-Dateien abgelegt werden müssen, um JDBC-Verbindungen zu aktivieren. Die erste Spalte enthält die Datenbankanbieter wie sie im Verbindungsassistent angezeigt werden. Die zweite Spalte enthält die Datenbanken, die JDBC-Verbindungen unterstützen, wie im Abschnitt `DataBase` der entsprechenden SBO-Datei beschrieben. Die dritte Spalte enthält die Ordner, die Sie erstellen können, wie in den `Extensions`-Parameterwerten der SBO-Datei beschrieben.

Der Parameter `Extensions` ist ein untergeordnetes Element des Elements `DataBase`, das der Ziel-Datenbank-Middleware in SBO-Dateien entspricht. Ist er nicht unter `DataBase` enthalten, so gilt der Parameterwert für die gesamte, in der SBO-Datei konfigurierte Middleware. Beziehen Sie sich in diesem Fall auf den Abschnitt `Defaults` in dieser Datei. Unter MS Windows befinden sich die JDBC-Konfigurationsdateien im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc`.

Anmerkung:

Die JDBC-Treiber von Data Federator werden als Teil der BI-Plattform im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\datafederator` installiert. Die JDBC-Treiber von SAP HANA 1.0 SPS 06 werden im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\newdb` installiert. Dementsprechend ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich, um eine Verbindung zu Data Federator XI 3.0 Query Server oder zur SAP-HANA-Datenbank herzustellen.

Anbieter	Datenbank	Werte des Parameters "Extensions"
Apache	Derby 10 Embedded	derby10, derby, jdbc
	Apache Hadoop Hive 0.7	apache, hive, hive07, jdbc
	Apache Hadoop Hive 0.8	apache, hive, hive08, jdbc
	Apache Hadoop Hive 0.9	apache, hive, hive09, jdbc
	Apache Hadoop Hive 0.10	apache, hive, hive010, jdbc
	Amazon EMR Hive 0.7	amazon, hive, emrhive07, jdbc
	Amazon EMR Hive 0.8	amazon, hive, emrhive08, jdbc
Greenplum	PostgreSQL 8	postgresql8, postgresql, jdbc
	GreenPlum4, PostgreSQL 9	postgresql9, postgresql, jdbc
Hewlett Packard	HP Neoview	neoview, jdbc
HSQLDB	HSQLDB 1.8 Embedded	hsqldb18, hsqldb, jdbc
IBM	DB2 v9	db2v9, db2udb, db2, jdbc
	DB2 10 für z/OS	db2mvs10, db2mvs, db2, jdbc
	DB2 10 für LUW	db2v10, db2udb, db2, jdbc
	Informix Dynamic Server 11	ids11, informix, jdbc
Ingres	Ingres Database 9	ingres9, ingres, jdbc
Microsoft	MS SQL Server 2008	sqlsrv2008, sqlsrv, jdbc
	MS SQL Server 2012	sqlsrv2012, sqlsrv, jdbc

Anbieter	Datenbank	Werte des Parameters "Extensions"
Netezza	Netezza Server 4	netezza4, netezza, jdbc
	Netezza Server 5	netezza5, netezza, jdbc
	Netezza Server 6	netezza6, netezza, jdbc
	Netezza Server 7	netezza7, netezza, jdbc
Oracle	MySQL 5	mysql5, mysql, jdbc
	Oracle 10	oracle10, oracle, jdbc
	Oracle 11	oracle11, oracle, jdbc
	Oracle Exadata	oracleexadata, oracle11, oracle, jdbc
SAP	Data Federator XI R3	datafederator3, datafederator, jdbc
	Data Federator XI R4	datafederator4, datafederator, jdbc
	MaxDB 7.7	maxdb7.7, maxdb, jdbc
	SAP HANA database 1.0	newdb, jdbc

Anbieter	Datenbank	Werte des Parameters "Extensions"
Sybase	Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5	sybase15, sybase, jdbc
	Sybase IQ 15	iq15, asiq, jdbc
	Sybase IQ 16	iq16, asiq, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 11	ssa11, ssa, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 12	ssa12, ssa, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 16	ssa16, ssa, jdbc
Teradata	Teradata 12	teradata12, teradata, jdbc
	Teradata 13	teradata13, teradata, jdbc
	Teradata 14	teradata14, teradata, jdbc

Verwandte Themen

- [SAP-HANA-Verbindungen](#)
- [Informationen zu Verbindungen des Data-Federator-XI-3.0-Abfrageservers](#)

5.3.6 Suchen der Version eines JDBC-Treibers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Version des Treibers in Ihrer JDBC-Verbindung suchen.

Die Version des verwendeten JDBC-Treibers finden Sie in der Datei `META-INF/MANIFEST.MF`, die in der JAR-Treiberdatei enthalten ist.

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option	Beschreibung
Extrahieren der Datei mit WinRAR	<ol style="list-style-type: none"> Starten Sie die WinRAR-Anwendung. Ziehen Sie die JAR-Datei und legen sie im Anwendungsfenster ab. Klappen Sie den Ordner META-INF auf. Ziehen Sie die Datei <code>MANIFEST.MF</code> aus WinRAR und legen sie in einem lokalen Ordner ab. Öffnen Sie die Datei, und suchen Sie den Wert <code>Bundle-Version</code>.
Extrahieren der Datei aus einer Eingabeaufforderung	<ol style="list-style-type: none"> Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung. Navigieren Sie zu dem Ordner, in den die Datei extrahiert werden soll: <pre>cd driver_path</pre> Führen Sie den folgenden Befehl aus: <pre>JAR_path\jar.exe -xf driver_path\driver_name.jar META-INF/MANIFEST.MF</pre> Öffnen Sie die Datei, und suchen Sie den Wert <code>Bundle-Version</code>. <p>Führen Sie beispielsweise folgende Befehle aus, um die Version des SAP-HANA-JDBC-Treibers abzurufen:</p> <pre>cd C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer\jdbc\drivers\newdb</pre> <pre>"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\jdk\bin\jar.exe" -xf ngdbc.jar META-INF/MANIFEST.MF</pre> <p>Anmerkung: Setzen Sie den Pfad der JAR-Datei in doppelte Anführungszeichen, wenn er Leerzeichen enthält.</p>

5.4 Erstellen von JavaBean-Verbindungen

Bei der Installation der BI-Plattform wird ein Datenzugriffstreiber installiert, der eine JavaBean verwendet. Dieser ist im Verzeichnis `ConnectionServer-InstallVerz\connectionServer\drivers\java` gespeichert.

Entwickler können auch JavaBeans erstellen, die Zugang zu Datenquellen bereitstellen. Mithilfe dieser JavaBeans lassen sich Verbindungen erstellen. Zur Herstellung einer JavaBean-Verbindung erhalten Sie von den Entwicklern folgende Informationen:

- die erforderlichen JAR-Dateien
- alle übrigen für das JavaBean erforderlichen Dateien
- sämtliche spezifischen, vom JavaBean-Treiber erforderlichen Konfigurationsdetails

Für JDBC-Verbindungen können Sie anhand der Funktion `Erweiterungen` ebenfalls eine JavaBean-Verbindung erstellen.

Anmerkung:

Innerhalb des JavaBean-Treibers sind die Datenabrufprozeduren als gespeicherte Prozeduren konfiguriert. Markieren Sie beim Erstellen einer JavaBean-Verbindung im Verbindungsassistenten die Option **Netzwerkschicht von gespeicherter Prozedur filtern** im Bildschirm **Auswahl der Datenbank-Middleware**. Anderenfalls zeigt der Verbindungsassistent die verfügbaren JavaBean-Treiber nicht an.

Verwandte Themen

- [Erstellen von JDBC-Verbindungen](#)
- [Erstellen einer JavaBean-Verbindung](#)
- [Erstellen einer JavaBean-Verbindung mit dem Parameter "Extensions"](#)

5.4.1 Erstellen einer JavaBean-Verbindung

1. Öffnen Sie die Datei `javabeans.sbo` zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
Unter Microsoft Windows beispielsweise befinden sich die Konfigurationsdateien im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabeans`.
2. Geben Sie die erforderlichen Details zur `.jar`-Datei im Bereich `ClassPath` ein. Verwenden Sie dazu die voll qualifizierten Pfadnamen.

Anmerkung:

Diese Dateien müssen auf dem Rechner installiert sein, der die SAP BusinessObjects-Anwendung ausführt.

Die Details können Sie der Struktur der Beispieldatei `javabeans.sbo` entnehmen.

3. Speichern und schließen Sie die Datei.
4. Führen Sie etwaige weitere Konfigurationsaufgaben aus, die der JavaBeans-Entwickler definiert hat.
5. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Die von Ihnen konfigurierte JavaBeans-Datenquelle sollte in der Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt werden.
6. Wählen Sie die JavaBeans-Datenquelle aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.

Wenn Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, ist die Verbindung zum Einsatz mit einer Anwendung verfügbar.

Verwandte Themen

- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

5.4.2 JavaBean SBO – Beispiel der Dateistruktur

Dieser Abschnitt enthält ein Beispiel einer JavaBeans SBO-Datei.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet">
  <JavaBean>
    <ClassPath>
      <Path>$ROOT$\beans\bean_excel.jar</Path>
    </ClassPath>
    <Parameter Name="JavaBean Class">com.businessobjects.beans.excel.Excel</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">$DATASOURCE$</Parameter>
  </JavaBean>
  <Parameter Name="Family">Java Beans</Parameter>
  <Parameter Name="Description File">bean_excel</Parameter>
  <Parameter Name="Authentication Mode">Bypass</Parameter>
  <Parameter Name="Extensions">bean_excel,javabeans</Parameter>
</DataBase>
</DataBases>
```

5.4.3 Erstellen einer JavaBean-Verbindung mit dem Parameter "Extensions"

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die Datei `javabeans.sbo` abgelegt ist.
Unter Microsoft Windows befindet sich diese Datei beispielsweise im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabeans`.
2. Öffnen Sie die SBO-Datei zur Anzeige.
3. Suchen Sie das Element `<Parameter Name="Extensions">` im Abschnitt Defaults.

Anmerkung:

Wenn Sie einen JavaBean-Treiber anhand des DDK entwickeln, suchen Sie den Parameter `Extensions` im Element `<DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet">`.

4. Erstellen Sie anhand eines oder mehrerer `Extensions`-Parameterwerte Ihre eigenen Treiberverzeichnisse.
Der Parameterwert `Extensions` entspricht beispielsweise `javabeans` im Dateiabschnitt Defaults. Sie können das Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabeans\drivers\javabeans` erstellen.
5. Kopieren Sie die JAR-Dateien in die Verzeichnisse Ihrer Wahl.
6. Schließen Sie die SBO-Datei.
7. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.

Der JavaBean-Treiber, den Sie konfiguriert haben, wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt.

8. Wählen Sie den JavaBean-Treiber aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.

Zum Laden der JavaBean-Treiber durchsucht der Connection Server alle Verzeichnisse nach JAR-Dateien – vom konkretesten bis hin zum am wenigsten konkreten Verzeichnis. Die Verbindung steht dann zur Verwendung bereit.

Verwandte Themen

- [Erstellen einer JavaBean-Verbindung](#)
- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

5.5 Erstellen von ODBC-Verbindungen

Bei der Installation der BI-Plattform wird auch ein Satz Datenzugriffstreiber installiert. Diese Datenzugriffstreiber dienen zum Herstellen von Verbindungen zu Datenbanken. Sie befinden Sie im Verzeichnis `ConnectionServer-InstallVerz\connectionServer\drivers\lib32` oder `ConnectionServer-InstallVerz\connectionServer\drivers\lib64`.

Die SAP BusinessObjects-Software enthält außerdem auch Konfigurationsdateien zum Einsatz von ODBC-Treibern für den Zugriff auf Datenbanken. Führen Sie zur Verwendung dieser Treiber folgende Aktionen aus:

1. Beziehen Sie die ODBC-Treibersoftware von Ihrem Datenbankhersteller.
2. Ändern Sie die mitgelieferten Konfigurationsdateien.

Die meisten ODBC-Treiber liegen in Unicode und Nicht-Unicode vor.

Eine aktuelle Liste der unterstützten ODBC-Treiber erhalten Sie auf dem SAP Service Marketplace unter <http://service.sap.com/bosap-support> oder von Ihrem SAP-Ansprechpartner.

Anmerkung:

Die Datenzugriffsebene bietet die Generic-ODBC-Konnektivität zur Herstellung einer Verbindung zu einer Datenquelle, die nicht explizit von der BI-Plattform unterstützt wird.

Informationen über Generisch-ODBC-Verbindungen unter UNIX

Das Betriebssystem Microsoft Windows enthält einen standardmäßigen ODBC-Treiber-Manager. UNIX dagegen bietet keine standardmäßige Möglichkeit zum Verwalten von Treibern. Mit der SAP BusinessObjects-Software können Sie entweder DataDirect oder unixODBC-Treiber-Manager für Generic-ODBC-Verbindungen unter UNIX verwenden.

Vor dem Erstellen einer Generic-ODBC-Verbindung unter UNIX für eine bestimmte Datenbank muss zunächst Folgendes ermittelt werden:

- die Version des ODBC-Treibers
- ob der Treiber mit DataDirect-Treiber-Manager oder unixODBC arbeiten kann

Sie können dann die bereitgestellten Konfigurationsdateien ändern und die relevante Datenquelle konfigurieren, um die Verbindung zu ermöglichen.

Verwandte Themen

- [Erstellen einer Generisch-ODBC-Verbindung](#)
- [Erstellen einer Generisch-ODBC3-Verbindung](#)

5.5.1 Erstellen einer Generisch-ODBC-Verbindung

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zum Konfigurieren einer Generic ODBC-Verbindung zu einer Datenbank mit den folgenden Voraussetzungen:

- Der Treiber ist ODBC2
 - Der Treiber unterstützt den unixODBC-Treibermanager
1. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die Dateien `odbc.sbo` und `odbc.prm` enthält.
Die Konfigurationsdateien befinden sich im Verzeichnis `connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc`.
 2. Öffnen Sie die Datei `odbc.sbo` zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
 3. Suchen Sie folgenden Abschnitt:

```
<DataBases>
  <DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
    <Libraries>
      ...
      <Library Platform="Unix">dbd_wddodbc</Library>
      <Library Platform="Unix">dbd_ddodbc</Library>
      <!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc</Library-->
      <!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc</Library-->
    </Libraries>
    <Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
    ...
  </DataBase>
</DataBases>
```

4. Kommentieren Sie die ersten beiden Zeilen für DataDirect aus, und heben Sie den Kommentar für eine der nächsten vier Zeilen auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zeilen, für die Sie den Kommentar aufheben, an den Beginn des Abschnitts stellen, sodass sie zuerst gelesen werden. Kommentieren Sie das Element `<Parameter Name="CharSet Table" out=""/>` aus.

Anmerkung:

- `dbd_wddodbc` gibt den DataDirect-basierten ODBC2-Unicode-Treiber an.
 - `dbd_ddodbc` gibt den DataDirect-basierten ODBC2-Treiber (nicht Unicode) an.
 - `dbd_wuxodbc` gibt den unixODBC-basierten ODBC2-Unicode-Treiber an.
 - `dbd_uxodbc` gibt den unixODBC-basierten ODBC2-Treiber (nicht Unicode) an.
5. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.sbo`.
 6. Öffnen Sie die Datei `odbc.prm` zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
 7. Fügen Sie Informationen für die Datenbank hinzu, oder aktualisieren Sie sie.

Anmerkung:

Die Datei `odbc.prm` enthält möglicherweise keine Informationen über bestimmte Funktionen der Datenbank.

8. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.prm`.
 9. Installieren Sie die relevanten ODBC-Treiber auf dem UNIX-Rechner.
 10. Konfigurieren Sie die Datenquelle durch Bearbeitung der Datei `odbc.ini`.
 11. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.ini`.
 12. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Der ODBC-Treiber, den Sie konfiguriert haben, wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen unter "Generic" angezeigt.
 13. Wählen Sie den ODBC-Treiber aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.
- Wenn Sie diese Aufgabe abschließen, steht die Verbindung zur Datenquelle zur Verwendung durch Generic ODBC mit dem unixODBC-Treibermanager zur Verfügung.

Verwandte Themen

- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

5.5.2 Erstellen einer Generisch-ODBC3-Verbindung

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zum Konfigurieren einer Generic ODBC-Verbindung zu einer Datenbank mit den folgenden Voraussetzungen:

- Der Treiber ist ODBC3
 - Der Treiber unterstützt den unixODBC-Treibermanager
1. Navigieren Sie zum Verzeichnis, das die Dateien `odbc.sbo` und `odbc.prm` enthält.
Die Konfigurationsdateien befinden sich im Verzeichnis `connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc`.
 2. Öffnen Sie die Datei `odbc.sbo` zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
 3. Suchen Sie folgenden Abschnitt:

```
<DataBases>
  <DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC3 datasource">
    <Libraries>
      ...
      <Library Platform="Unix">dbd_wddodbc3</Library>
      <Library Platform="Unix">dbd_ddodbc3</Library>
      <!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc3</Library-->
      <!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc3</Library-->
      <!--Library Platform="Unix64">dbd_wux32odbc3</Library-->
      <!--Library Platform="Unix64">dbd_ux32odbc3</Library-->
    </Libraries>
    <Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
    ...
  </DataBase>
</DataBases>
```

4. Kommentieren Sie die ersten beiden Zeilen für DataDirect aus, und heben Sie den Kommentar für eine der nächsten vier Zeilen auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zeilen, für die Sie den Kommentar aufheben, an den Beginn des Abschnitts stellen, sodass sie zuerst gelesen werden. Kommentieren Sie das Element `<Parameter name="CharSet Table" aus.`

Anmerkung:

- `dbd_wddodbc3` gibt den DataDirect-basierten ODBC3-Unicode-Treiber an.
- `dbd_ddodbc3` gibt den DataDirect-basierten ODBC33-Treiber (nicht Unicode) an.
- `dbd_wuxodbc3` gibt den unixODBC-basierten ODBC3-Unicode-Treiber an.
- `dbd_uxodbc3` gibt den unixODBC-basierten ODBC-Treiber (nicht Unicode) an.
- `dbd_wux32odbc3` gibt den unixODBC-basierten ODBC3-Unicode-Treiber mit 32-Bit API statt 64-Bit (nur auf 64-Bit-Plattformen verfügbar) an.
- `dbd_ux32odbc3` gibt den unixODBC-basierten ODBC3-Treiber (nicht Unicode) mit 32-Bit API statt 64-Bit (nur auf 64-Bit-Plattformen verfügbar) an.

5. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.sbo`.
6. Öffnen Sie die Datei `odbc.prm` zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
7. Fügen Sie Informationen für die Datenbank hinzu, oder aktualisieren Sie sie.

Anmerkung:

Die Datei `odbc.prm` enthält möglicherweise keine Informationen über bestimmte Funktionen der Datenbank.

8. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.prm`.
9. Installieren Sie die relevanten ODBC-Treiber auf dem UNIX-Rechner.
10. Konfigurieren Sie die Datenquelle durch Bearbeitung der Datei `odbc.ini`.
11. Speichern und schließen Sie die Datei `odbc.ini`.
12. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
Der ODBC-Treiber, den Sie konfiguriert haben, wird jetzt in der Liste der verfügbaren Verbindungen unter "Generic" angezeigt.
13. Wählen Sie den ODBC-Treiber aus, und konfigurieren Sie die Verbindung mit dem Assistenten.
Wenn Sie diese Aufgabe abschließen, steht die Verbindung zur Datenquelle zur Verwendung durch ODBC3 mit dem unixODBC-Treibermanager zur Verfügung.

Verwandte Themen

- [Konfigurationsdateien für den Datenzugriff](#)

Datenzugriffstreiber-Referenz

6.1 Datenzugriffstreiber

Dieses Kapitel enthält ausführliche Informationen über einige Datenzugriffstreiber, die Verbindungen mit Datenquellen über OData oder XML-Dokumente und bestimmten Datenbanken, wie z.B. ABAP-basierte SAP-ERP-Systeme, ermöglichen. Es beschreibt hauptsächlich die Zuordnungsregeln zwischen nichttrivialen Datenmodellen und dem in der Datenzugriffsebene verwendeten relationalen Modell.

Dieses Kapitel bezieht sich lediglich auf im Information-Design-Tool erstellte Verbindungen.

Verwandte Themen

- [CSV OpenDriver](#)
- [OData-Treiber](#)
- [SAP-ERP-Treiber](#)
- [XML-Treiber](#)
- [Webdienst-Treiber](#)

6.2 CSV OpenDriver

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform, über die BusinessObjects-OpenConnectivity-Netzwerkschicht eine Verbindung zu CSV-Dateien (kommagetrennte Werte) herzustellen. Sie stellt einen Datenzugriffstreiber mit der Bezeichnung "CSV OpenDriver" für den Zugriff auf die CSV-Dateien zur Verfügung.

Der Verbindungsassistent stellt einen Workflow bereit, damit die erforderlichen Informationen zur Herstellung einer Verbindung zu CSV-Dateien eingegeben werden können. Die CSV-Datenquellen werden unter der DBMS `Textdateien` und der Netzwerkschicht `BusinessObjects OpenConnectivity` angezeigt.

Abwärtskompatibilität

Die Abwärtskompatibilität zwischen SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.x und SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 wird nur für Dokumente unterstützt, die anhand einer ODBC-Konnektivität erstellt wurden.

Wenn ein Berichtsbenutzer ein Dokument im Web-Intelligence-Rich-Client aktualisiert, das auf einer BusinessObjects-OpenConnectivity-Konnektivität im 3-Schicht-Modus basiert und mit der Version XI 3.x erstellt wurde, wird folgende Ausnahme ausgegeben:

```
Database error: (CS) "Specified network layer is invalid : BO OC". (IES 10901) (WIS 10901)
```

Da JDBC-Konnektivität im 3-Schicht-Modus in XI-3.x-Versionen nicht unterstützt wird, wird BusinessObjects OpenConnectivity nicht als Netzwerkschicht erkannt, wenn der Benutzer versucht, ein Dokument in Version 4.1 zu aktualisieren.

6.2.1 CSV-OpenDriver-Funktionen

Da Textdateien keine Datenbankoperationen bereitstellen, werden folgende Abfragefunktionen vom Datenzugriffstreiber implementiert:

- grundlegende Operationen für SELECT-Anweisungen (WHERE, ORDER BY, GROUP BY und AS)
- grundlegende Operatoren in der WHERE-Bedingung (=, <>, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, LIKE, NOT LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR)
- Verwendung von Platzhaltern ("?",) in der WHERE-Bedingung
- DISTINCT-Bedingung in der SELECT-Anweisung
- UNION und UNION ALL

Der Datenzugriffstreiber unterstützt auch die Gruppierungsfunktionen MIN, MAX, AVG, SUM und COUNT in SELECT-Anweisungen.

Treiberbeschränkungen

Der CSV OpenDriver implementiert keine der Funktionen zum Ändern des CSV-Dateistatus wie etwa INSERT, UPDATE und ALTER. Der Datenzugriffstreiber unterstützt außerdem keine Indizes oder JOIN-Operationen für CSV-Dateien.

Verwandte Themen

- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webdienst-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

6.2.2 CSV OpenDriver – Tabellenzuordnung

Der Datenzugriffstreiber stellt dem Information-Design-Tool CSV-Dateien als Tabellen zur Verfügung.

Sie können eine Verbindung zu mehreren Dateien herstellen, wenn der Parameter **Dateipfad oder -muster** des Verbindungsassistenten auf ein Muster festgelegt ist, zum Beispiel `report_*.csv`, das Dateien wie `report_2010-09-22.csv` und `report_2010-09-21.csv` entspricht.

Nicht vergessen:

Sie können keine Verbindung mit mehreren Dateien herstellen, die sich auf einem HTTP-Server befinden. Das HTTP-Protokoll unterstützt die Verwendung von Platzhaltern in Mustern nicht.

Der Treiber wendet einen der folgenden Prozesse an:

- Wenn der Parameter **Dateien in einer Datei zusammenführen** im Verbindungsassistenten ausgewählt ist, werden alle CSV-Dateien einer einzigen Tabelle zugeordnet. Es wird davon ausgegangen, dass sie alle dasselbe Schema aufweisen. Dies ist das Standardverhalten des Datenzugriffstreibers.
- Ist der Parameter nicht ausgewählt, wird jede CSV-Datei einer anderen Tabelle zugeordnet.

Zuordnen aller Dateien zu einer Tabelle

Der Tabellename entspricht dem Namen des Musters, beispielsweise `report_*.csv`. Die Tabelle weist eine zusätzliche Spalte mit der Bezeichnung `sourcefile` auf, die den Namen der Quelldatei für jede Tabellenzeile enthält.

Wenn Sie eine SQLDDL-Datei zur Bereitstellung des Schemas verwenden, muss der Tabellename ebenfalls dem Muster entsprechen.

Wenn die Dateien verschiedene Spaltennamen aufweisen, entsprechen die Spaltennamen der resultierenden Tabelle den Namen aus der ersten vom Treiber analysierten Datei, da die Dateien in alphabetischer Reihenfolge analysiert werden.

Zuordnen einer Datei zu einer Tabelle

Der Name jeder Tabelle entspricht dem Dateinamen der zugehörigen Datenquelle.

Wenn Sie eine SQLDDL-Datei zur Bereitstellung des Schemas verwenden, muss der Name der Tabelle in der `CREATE`-Anweisung dem Dateinamen entsprechen.

Unabhängig vom Parameterwert wird der Dateipfad dem Qualifizierer der Tabelle zugeordnet.

Beispiel: Spaltennamen

Wenn die Datei `report_1.csv` die Spalten `Sp1`, ... und `Sp10` aufweist während die Datei `report_2.csv` die Spalten `Spalte1`, ... und `Spalte10` aufweist, lauten die Spalten der resultierenden Tabelle `Sp1`, ... und `Sp10`.

Beispiel: Bezeichner

Wenn `C:\reports\report_1.csv` der Datenquelle entspricht, ist `C:\reports\` der Qualifizierer und `report_1.csv` der Tabellename.

Verwandte Themen

- [Speicherort der CSV-Datei](#)
- [CSV-Schema-Ermittlung](#)

6.2.3 Speicherort der CSV-Datei

Als Datenquellen verwendete CSV- Dateien können lokal oder remote vorliegen. Für Dateien in Remote-Systemen werden die Protokolle HTTP, FTP, und SMB (auch bekannt als CIFS) unterstützt. Das aktuelle Release unterstützt auch die HTTPS- und FTPS-verschlüsselten Protokolle basierend auf einem Zertifikat. CSV- Dateien können auf dem Central Management Server (CMS) der Business-Intelligence-Plattform abgelegt sein.

Anmerkung:

SMB ist das standardmäßige Dateifreigabeprotokoll in MS Windows. Da die jCIFS-Bibliothek Zugriff auf das Protokoll bietet, installieren Sie die Datei jCIFS JAR im Verzeichnis des Connection Servers: *connectionserver-Installverz\connectionServer\sharedLibraries\jcifs*. Die zu installierende Version ist 1.3.15. Sie ist verfügbar unter <http://jcifs.samba.org/>.

Über den Parameter **Speicherorttyp** des Verbindungsassistenten können Sie festlegen, ob es sich um eine lokale oder remote Datenquelle handelt. Wenn die Datenquelle remote ist, muss das verwendete Protokoll über den Parameter **Protokoll** des Assistenten festgelegt werden. Der Wert **Protokoll** muss mit dem in den Parameterwerten **Dateipfad oder -muster** und **Schema-Datei** angegebenen Protokoll übereinstimmen.

Beispiel: CSV-Dateipfade

- `C:\csv\report.csv` oder `file:///C:/csv/report.csv` für eine lokale Datei
 - `http://server:8080/path/report.csv` für eine Datei, auf die über HTTP zugegriffen werden kann
 - `ftp://server/path/` für Dateien, auf die über FTP zugegriffen werden kann
 - `smb://server:port/myshare/mydirectory` für Dateien, auf die über SMB zugegriffen werden kann
-

6.2.4 CSV-Schema-Ermittlung

Die Datenzugriffsebene bietet folgende Methoden zur Schema-Ermittlung einer CSV- Datei:

- Keine Ermittlung
- Automatische Ermittlung
- Verwendung einer DDL-Datei (Datendefinitionssprache)
- Verwendung einer SQLDDL-Datei

Sie wählen die auf die Dateien anzuwendende Methode im Parameter **Schema-Ermittlung** im Verbindungsassistenten aus. Durch die Verwendung von Schemadateien (DDL oder SQLDDL) können Sie das Schema bereitstellen. Dies kann bei großen und komplexen Dateien hilfreich sein.

Die Dateien werden in alphabetischer Reihenfolge analysiert.

Anmerkung:

Die ersten Zeilen einer CSV- Datei enthalten möglicherweise Kommentare und können mit dem Parameter **Anzahl an Kommentarzeilen am Anfang** im Assistenten übersprungen werden.

Keine Ermittlung

Der Datenzugriffstreiber überspringt Kommentarzeilen, analysiert die erste Zeile und ermittelt die Anzahl der Spalten, jedoch nicht die Spaltentypen. Alle Werte werden als Zeichenfolgen betrachtet, und die Spaltengröße wird auf 255 Zeichen festgelegt, was der Standardlänge des Datentyps `VARCHAR` entspricht. Werte, die länger als 255 Zeichen sind, werden abgeschnitten. Die Spalten können Nullwerte enthalten.

Automatische Ermittlung**Nicht vergessen:**

Diese Methode kann nicht auf CSV-Dateien angewendet werden, deren Spaltenlänge fest ist.

Der Datenzugriffstreiber analysiert korrekt formulierte CSV-Dateien und ruft folgende Informationen ab:

- Spaltennamen

Meistens sind die Spaltennamen in der ersten Zeile enthalten. Andernfalls erzeugt der CSV OpenDriver Spaltennamen mit dem Format `column_0, column_1, ..., column_n`.

- Spaltentypen

Der Treiber sucht die Spaltentypen mithilfe vordefinierter Muster und Benutzereinstellungen für numerische Datentypen und Datums-/Uhrzeit-Datentypen. Wenn eine Spalte Werte verschiedener Typen enthält, betrachtet der Treiber die Spaltenwerte als Zeichenfolgen.

- Spaltengrößen

Die Spaltengröße hängt vom Typ ab. Bei numerischen Werten entspricht die Spaltengröße der Länge des höchsten Werts im Bereich des Spaltentyps. Bei anderen Werten ist dies die Länge des längsten Zeichenfolgenwerts, der während der Ermittlung gefunden wurde.

Vorsicht:

Nur wenn **Diagnosezeilen** auf **Alle** gesetzt ist, kann der Treiber die längste Zeichenfolge ermitteln.

- Null-Zulässigkeit der Spalte

Die Null-Zulässigkeit ist "wahr", wenn ein Nullwert in der Spalte enthalten ist und "falsch", wenn alle Werte ausgefüllt sind.

Sofern Sie nicht alle Zeilen auswählen, wählen Sie die Anzahl der vom Treiber zu analysierenden Zeilen aus, indem Sie den Parameter **Anzahl an Diagnosezeilen** im Verbindungsassistenten festlegen.

Die entsprechenden Empfehlungen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool*.

Verwendung von DDL-Dateien

Der Datenzugriffstreiber analysiert zuerst die DDL-Datei, um SQL-Datentypen in Treiberdatentypen umzuwandeln.

Die DDL-Datei folgt diesem Muster:

```
ColumnName[:ColumnType[(Length)]];
```

Beispiel:

```
col1:VARCHAR(20);
col2:DATE;
col3:INTEGER;
col4:INTEGER;
```

In der DDL-Datei kann nur ein Tabellenschema definiert werden. Der Treiber weist jeder als Datenquelle verwendeten CSV-Datei dasselbe Schema zu.

Verwendung von SQLDDL-Dateien

Der Datenzugriffstreiber analysiert zuerst die SQLDDL-Datei, um SQL-Datentypen in Treiberdatentypen umzuwandeln.

Die SQLDDL-Datei folgt diesem Muster:

```
CREATE TABLE <Filename> (
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL,)*
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL)
);
```

Beispiel:

```
CREATE TABLE Clients (
  id INTEGER NOT NULL,
  name CHAR(20) NULL,
  date DATE NULL,
  PRIMARY KEY (id) )
```

In der SQLDDL-Datei können verschiedene Tabellenschemas definiert werden. Der Treiber kann ein Schema mehreren Tabellen zuweisen.

Der Datenzugriffstreiber analysiert CREATE-Anweisungen und ignoriert die anderen, falls vorhanden.

Wenn in der DDL- oder SQLDDL-Datei kein Spaltentyp definiert ist, betrachtet der Treiber die Spaltenwerte als Zeichenfolgen mit 255 Zeichen. Werte, die länger als 255 Zeichen sind, werden abgeschnitten. Wenn die DDL- oder SQLDDL-Datei einen Typ, jedoch nicht dessen Länge bereitstellt, verwendet der Treiber Standardlängen wie etwa 10 für Ganzzahlen. Genauigkeit und Dezimalstellen sind obligatorisch für den Datentyp `DEZIMAL`.

6.3 OData-Treiber

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform, eine Verbindung mit Datenquellen herzustellen, die das Protokoll Open Data (OData) verwenden. Sie bietet einen Datenzugriffstreiber, der OData-Treiber genannt wird, für den Zugriff auf Onlinedatenquellen im Internet oder in Intranets. Der OData-Treiber unterstützt das Protokoll OData 2.0, dessen Schema mit der Conceptual Schema Definition Language (CSDL) 2.0 beschrieben wird.

Der OData-Treiber ermöglicht der BI-Plattform, eine Verbindung mit den OData-Diensten herzustellen, die von SAP NetWeaver Gateway 2.0 zur Verfügung gestellt werden. SAP NetWeaver Gateway ermöglicht Anwendungsbenutzern, über HTTP auf Daten von SAP-Business-Suite-Systemen, wie z.B. ERP und CRM, zuzugreifen.

Der Verbindungsassistent stellt einen Workflow bereit, damit die erforderlichen Informationen zur Herstellung einer Verbindung mit OData-Datenquellen eingegeben werden können. OData-Datenquellen werden unter DBMS `Generic OData 2.0` und Netzwerkschicht `OData Connector` angezeigt.

Die Treiberkonfigurationsdateien finden Sie im Verzeichnis `connectionserver-Install\verz\connectionServer\odata`. In der Datei `odata.prm` sind die Datenzugriffstreiberfunktionen in Bezug auf Datenbankoperationen und -funktionen aufgeführt.

6.3.1 Funktionen des OData-Treibers

Der Datenzugriffstreiber unterstützt folgende Abfragefunktionen:

- grundlegende Datenbankoperationen (SELECT, WHERE, ORDER BY, strukturierte Joins)
- Grundlegende Filteroperatoren in der WHERE-Bedingung (=, !=, <, <=, >, >=, AND, OR, LIKE, NOT LIKE, BETWEEN, NOT BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL)
- verschachtelte Abfragen in der FROM-Bedingung

Der Datenzugriffstreiber unterstützt die Vorgänge AS, DISTINCT und GROUP BY, obwohl sie nicht im OData-2.0-Protokoll ausgedrückt werden können. Der Treiber führt diese Vorgänge intern durch.

Beschränkung:

Die aktuelle Version des OData-Treibers unterstützt folgende Funktionen nicht:

- UNION- und UNION-ALL-Vorgänge
- HAVING-Bedingung
- DISTINCT in Aggregationsfunktionen
- Unterabfragen in der WHERE-Bedingung

Datenbankfunktionen

Der Datenbanktreiber unterstützt die Datenbankfunktionen AVG, MIN, MAX und SUM, obwohl sie nicht im OData-2.0-Protokoll ausgedrückt werden können. Der Treiber führt diese Vorgänge intern durch. Das OData-2.0-Protokoll unterstützt nur die Funktion COUNT, die dem Operator `$count` entspricht.

Verwandte Themen

- [OData-Treiber – Zuordnen von Schlüsseln](#)
- [OData-Treiber – Nichttriviales Verhalten und Einschränkungen](#)
- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webservice-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

6.3.2 Speicherort des OData-Diensts

Sie können über HTTP Verbindungen mit OData-Diensten herstellen. Das aktuelle Release unterstützt auch die HTTPS-verschlüsselten Protokolle basierend auf einem Zertifikat.

Beispiel:

Die folgenden Links beziehen sich auf Beispiele von OData-Diensten über HTTP und HTTPS und auf ein Beispiel eines SAP-NetWeaver-Gateway-Diensts.

Verwandte Themen

- <http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/>
- <https://api.datamarket.azure.com/Data.ashx/data.gov/Crimes/>
- <http://gw.esworkplace.sap.com/sap/opu/odata/sap/SALESORDERS/>

6.3.3 Beispiel des OData-Diensts

Eine OData-Datenquelle stellt ihre Daten gemäß einem auf dem Entity Data Model (EDM) basierenden Schema zur Verfügung. Das Schema wird mithilfe von CSDL beschrieben. CSDL ist ein XML-Format, das die Struktur und Semantik von Entity-Data-Model-Schemas beschreibt.

Folgende Beispiele veranschaulichen die Struktur eines auf CSDL basierenden Schemas. Dieses Schema definiert Metadaten auf einer OData-Datenquelle, die der Northwind-Dienst bereitstellt. Der Service-URI ist <http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/>. Weitere Informationen über die Konzepte, die ein Entity Data Model regeln, finden Sie unter [CSDL specification](#).

Nicht vergessen:

Die aktuelle Version des OData-Treibers unterstützt FunctionImports, AnnotationElements, ReferentialConstraints, und dynamische Eigenschaften nicht.

Beispiel: Northwind-Dienst-Schema

Sie greifen über [http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/\\$metadata](http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/$metadata) auf das Schema zu.

Anmerkung:

Der fiktive ComplexType `CustomerClothing` und die Eigenschaft `CustomerClothes` wurden zu Dokumentationszwecken dem Beispiel hinzugefügt.

```
<Schema Namespace = "NorthwindModel">
...
<EntityType Name="Customer">
  <Key>
    <PropertyRef Name="CustomerID"/>
  </Key>
  <Property Name="CustomerID" Type="Edm.String" Nullable="false" MaxLength="5" Unicode="true" Fixed
Length="true"/>
  <Property Name="CompanyName" Type="Edm.String" Nullable="false" MaxLength="40" Unicode="true" Fixed
Length="false"/>
  <Property Name="ContactName" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="30" Unicode="true" Fixed
Length="false"/>
</EntityType>
```



```

    <Property Name="ContactTitle" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="30" Unicode="true" Fixed
Length="false"/>
    <Property Name="CustomerClothes" Type="NorthwindModel.CustomerClothing" Nullable="false">
    ...
    <NavigationProperty Name="Orders" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Customers" FromRole="Customers"
ToRole="Orders"/>
    <NavigationProperty Name="CustomerDemographics" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo" From
Role="Customers" ToRole="CustomerDemographics"/>
  </EntityType>

  <ComplexType Name="CustomerClothing">
    <Property Name="Suit" Type="Edm.String" Nullable="false">
    <Property Name="Shoes" Type="Edm.String" Nullable="true">
    ...
  </ComplexType>

  <Association Name="FK Orders Customers">
    <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="0..1"/>
    <End Role="Orders" Type="NorthwindModel.Order" Multiplicity="*" />
    <ReferentialConstraint>
    ...
  </ReferentialConstraint>
</Association>
...
</Schema>

<Schema Namespace="ODataWeb.Northwind.Model">
  <EntityContainer Name="NorthwindEntities" p7:LazyLoadingEnabled="true" m:IsDefaultEntityContainer="true">

    ...
    <EntitySet Name="Customers" EntityType="NorthwindModel.Customer"/>
    <EntitySet Name="Employees" EntityType="NorthwindModel.Employee"/>
    <EntitySet Name="Order_Details" EntityType="NorthwindModel.Order_Detail"/>
    <EntitySet Name="Orders" EntityType="NorthwindModel.Order"/>
    <EntitySet Name="Products" EntityType="NorthwindModel.Product"/>
    ...
    <AssociationSet Name="FK_Orders_Customers" Association="NorthwindModel.FK_Orders_Customers">
      <End Role="Customers" EntitySet="Customers"/>
      <End Role="Orders" EntitySet="Orders"/>
    </AssociationSet>
    <AssociationSet Name="FK_Employees_Employees" Association="NorthwindModel.FK_Employees_Employees">
      <End Role="Employees" EntitySet="Employees"/>
      <End Role="Employees1" EntitySet="Employees"/>
    </AssociationSet>
    ...
  </EntityContainer>
</Schema>

```

6.3.4 OData-Treiber – Zuordnen von Namespace, Eigentümer und Qualifizierer

Das Attribut `Namespace` des Schemas ist dem Modell-Namespace zugeordnet.

Der `EntityContainer` ist dem Datenbankqualifizierer zugeordnet. Der Standardqualifizierer ist der `EntityContainer`, dessen Attribut `m:IsDefaultEntityContainer` auf `true` gesetzt ist.

`EntityContainer`-Elemente sind untergeordnete Elemente von Schema-Elementen. Da verschiedene Schemas den gleichen `EntityContainer` enthalten können, lautet der Datenbankqualifiziererwert `<Schema_Namespace>.<EntityContainer_Name>`.

Die aktuelle Version des Treibers stellt nur einen Eigentümer zur Verfügung, der `entities` heißt.

Beispiel:

Der Namespace des Northwind-Diensts lautet `OWDataWeb.Northwind.Model`.

Der Datenbankqualifizierer des Northwind-Diensts ist `OWDataWeb.Northwind.Model.NorthwindEntities`.

Der Datenbankeigentümer des Northwind-Diensts ist `entities`.

6.3.5 OData-Treiber – Zuordnen von Tabellen

Der Datenzugriffstreiber stellt dem Information-Design-Tool OData-Feeds als Tabellen zur Verfügung.

Ein `EntitySet` wird einer Tabelle zugeordnet. Das Attribut `Name` des `EntitySets` wird dem Tabellennamen zugeordnet.

Im OData-Schema verknüpft ein `AssociationSet` zwei `EntitySets`. Ein `AssociationSet` wird einer Tabelle zugeordnet, wenn die Multiplizität beider `EntitySets` `*` ist. Das Attribut `Name` des `AssociationSets` wird dem Tabellennamen zugeordnet. Wenn mindestens eine der Multiplizitäten der `EntityTypes` `1` oder `0..1` ist, wird das `AssociationSet` einem Fremdschlüssel zugeordnet.

Beispiel: Zuordnen von EntitySets

Folgende `EntitySets` des Northwind-Diensts werden Tabellen zugeordnet:

- Kunden
 - Aufträge
 - Produkte
-

Beispiel: Zuordnen von AssociationSets

Folgende `AssociationSets` des Northwind-Diensts werden Tabellen zugeordnet:

- `CustomerCustomerDemo`
- `EmployeeTerritories`

Das `AssociationSet` `CustomerCustomerDemo` wird der Tabelle `CustomerCustomerDemo` zugeordnet, da die `CustomerCustomerDemo`-Zuordnung die beiden `EntityTypes` `CustomerDemographic` und `Customer` mit `*`-Multiplizitäten verknüpft.

```
<Association Name="CustomerCustomerDemo">
  <End Role="CustomerDemographics" Type="NorthwindModel.CustomerDemographic" Multiplicity="*" />
  <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="*" />
</Association>
```

Verwandte Themen

- [OData-Treiber – Zuordnen von Schlüsseln](#)

6.3.6 OData-Treiber – Zuordnen von Spalten

Ein EntitySet wird durch einen EntityType definiert. Ein EntityType besteht aus einer Reihe von Eigenschaften. Eine Eigenschaft vom Typ Primitiv wird einer Spalte der Tabelle zugeordnet, die das EntitySet darstellt. Das Attribut `Name` der Eigenschaft wird dem Spaltennamen zugeordnet.

Eine Eigenschaft vom Typ Komplex wird einer Reihe von Tabellenspalten zugeordnet. Eine Spalte entspricht einer Untereigenschaft. Der Spaltenname ist eine Verkettung der Namen der Eigenschaften vom Typ Komplex und vom Typ Primitiv, die durch einen Schrägstrich (/) getrennt sind. Diese Zuordnung gilt auch für verschachtelte Eigenschaften des Typs Komplex.

Beispiel:

Die Tabelle `Orders` verfügt über die Spalte `OrderID`, da der EntityType `Order` die Eigenschaft `OrderID` besitzt.

Die Tabelle `Customers` verfügt aus folgenden Gründen über die Spalten `Address`, `CustomerClothes/Suit` und `CustomerClothes/Shoes`:

- Die Eigenschaft `Address` von EntityType `Customer` besitzt einen primitiven Typ.
 - Die Eigenschaft `CustomerClothes` von EntityType `Customer` besitzt einen komplexen Typ, der aus den Eigenschaften `Suit` und `Shoes` besteht.
-

6.3.7 OData-Treiber – Zuordnen von Schlüsseln

Zuordnen von Primärschlüsseln

Der Schlüssel eines EntityType wird dem Primärschlüssel der Tabelle zugeordnet, die das entsprechende EntitySet zuordnet. Dabei kann es sich um eine oder mehrere Spalten handeln.

Beispiel:

Die Tabelle `Customers` verfügt über einen Primärschlüssel auf Spalte `CustomerID`, da der EntityType `Customer` einen Schlüssel besitzt, der sich auf die Eigenschaft `CustomerID` bezieht.

Zuordnen von Fremdschlüsseln

Das Protokoll OData stellt mithilfe von `NavigationProperty`s die Join-Pfade eines relationalen Modells zur Verfügung. `NavigationProperty`s verknüpfen mithilfe von in `AssociationSet`s definierten Rollen EntitySets entsprechend ihrer Multiplizität.

Der OData-Treiber stellt bidirektionale Joins als Fremdschlüssel dar. Ein bidirektionaler Join kann zwischen Tabellen erstellt werden, wenn EntityTypes der EntitySets, die diese Tabellen darstellen,

NavigationPropertyys enthalten, die EntitySets mithilfe des gleichen AssociationSets verknüpfen. Dies bedeutet, dass beide Enden eines AssociationSets über NavigationPropertyys in beiden EntityTypes verfügen müssen. Zuordnungen, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden nicht als Fremdschlüssel zur Verfügung gestellt.

Wenn die Multiplizität beider EntitySets * ist, wird das AssociationSet einer Tabelle zugeordnet. Wenn mindestens eine der Multiplizitäten der EntityTypes 1 oder 0..1 ist, wird das AssociationSet einem Fremdschlüssel in der Tabelle zugeordnet, die die Multiplizität von EntitySet von * darstellt. Das Muster einer Fremdschlüsselnamens ist `-idref-<Navigationseigenschaft>-<Primärschlüssel>`.

Nicht vergessen:

Fremdschlüssel sind standardmäßig ausgeblendete Spalten in Datengrundagentabellen, da sie keine geschäftsrelevanten Daten enthalten. Sie können sie jedoch anzeigen, indem Sie die Tabellen- und Spalteneigenschaften bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool*.

Vorsicht:

SAP empfiehlt den Anwendungsbenutzern, `idref`-Spalten nicht abzufragen, da sich die Treiberleistung dadurch verschlechtern kann.

Beispiel: Fremdschlüssel eines EntitySets

Die Tabelle `Orders` verfügt aus folgenden Gründen über die Fremdschlüssel `-idref-Customer-CustomerID`, `-idref-Employee-EmployeeID` und `-idref-Shipper-ShipperID`:

- Entity Type `Order` hat folgende NavigationPropertyys.

```
<EntityType Name="Order">
  ...
  <NavigationProperty Name="Customer" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Customers" FromRole="Orders"
    ToRole="Customers"/>
  <NavigationProperty Name="Employee" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Employees" FromRole="Orders"
    ToRole="Employees"/>
  <NavigationProperty Name="Shipper" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Shippers" FromRole="Orders"
    ToRole="Shippers"/>
</EntityType>
```

- Diese NavigationPropertyys verweisen auf `FK_Orders_-`Zuordnungen, die den Entity Type `Order` mit den EntityTypes `Customer`, `Employee` und `Shipper` verknüpfen. Jede Zuordnung enthält eine Multiplizität `0..1`. Dadurch werden drei Fremdschlüssel in der Tabelle generiert, die das EntitySet `Orders` darstellt.

```
<Association Name="FK_Orders_Employees">
  <End Role="Employees" Type="NorthwindModel.Employee" Multiplicity="0..1"/>
  <End Role="Orders" Type="NorthwindModel.Order" Multiplicity="*/>
</Association>
```

- Die `CustomerID` in `-idref-Customer-CustomerID` stammt aus dem Primärschlüssel der Tabelle `Customers`.
- Die `EmployeeID` in `-idref-Employee-EmployeeID` stammt aus dem Primärschlüssel der Tabelle `Employees`.
- Die `ShipperID` in `-idref-Shipper-ShipperID` stammt aus dem Primärschlüssel der Tabelle `Shippers`.

Beispiel: Fremdschlüssel eines AssociationSets

Die Tabelle `CustomerCustomerDemo` verfügt aus folgenden Gründen über die Fremdschlüssel `-idref-CustomerDemographics-CustomerTypeID` und `-idref-Customers-CustomerID`:

- **EntityType** `Customer` besitzt eine **NavigationProperty** `CustomerDemographics`.

```
<EntityType Name="Customer">
  ...
  <NavigationProperty Name="CustomerDemographics" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo"
    FromRole="Customers" ToRole="CustomerDemographics"/>
</EntityType>
```

- **EntityType** `CustomerDemographic` besitzt eine **NavigationProperty** `Customers`.

```
<EntityType Name="CustomerDemographic">
  ...
  <NavigationProperty Name="Customers" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo" FromRole="Cu
    stomerDemographics" ToRole="Customers"/>
</EntityType>
```

- Die **NavigationProperty**s beziehen sich auf die `CustomerCustomerDemo`-Zuordnung, die die **EntityTypes** `Customer` und `CustomerDemographic` verknüpft. Dies erzeugt zwei Fremdschlüssel in der Tabelle, die das **AssociationSet** `CustomerCustomerDemo` darstellt.

```
<Association Name="CustomerCustomerDemo">
  <End Role="CustomerDemographics" Type="NorthwindModel.CustomerDemographic" Multiplicity="*" />
  <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="*" />
</Association>
```

- Die `CustomerID` in `-idref-Customers-CustomerID` stammt aus dem Primärschlüssel der Tabelle `Customers`.
 - Die `CustomerTypeID` in `-idref-CustomerDemographics-CustomerTypeID` stammt aus dem Primärschlüssel der Tabelle `CustomerDemographics`.
-

6.3.8 OData-Treiber – Zuordnen von "Documentation"-Elementen

Je nach Verfügbarkeit werden entweder **Summary**- oder **LongDescription**-Unterelemente von **Documentation** Beschreibungen von Entitäten relationaler Modelle zugeordnet.

Ein **Documentation**-Unterelement von **EntitySet** und **AssociationSet** wird als Tabellenbeschreibung im **Information-Design-Tool** angezeigt. Ein **Documentation**-Unterelement von **Property** oder **NavigationProperty** wird als Spaltenbeschreibung angezeigt. Ist keine **Summary** oder **LongDescription** vorhanden, bleibt das Feld Beschreibung leer.


Beschreibungen werden nicht lokalisiert.

6.3.9 OData-Treiber – Zuordnen von Einheiten von abgeleiteten Typen

Das folgende Beispiel veranschaulicht ein EntitySet vom Typ `Mitarbeiter`.

```
<EntitySet Name="Employees" EntityType="Employee" />
```

Im folgenden Diagramm wird das Übernahmekonzept zwischen einem Basistyp, `Mitarbeiter`, und zwei abgeleiteten Typen, `Externer Mitarbeiter` und `Interner Mitarbeiter` dargestellt. Die abgeleiteten Typen übernehmen von allen Eigenschaften des Basistyps. Sie definieren auch zusätzliche Eigenschaften, die direkte Eigenschaften genannt werden.



Für ein bestimmtes EntitySet ist das Ergebnisschema das Ergebnis einer Zusammenführung zu einem allgemeinen Typ. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Tabelle "Mitarbeiter" so, wie sie im relationalen Modell dargestellt wird.

Mitarbeiter	
PS	<u>ID</u>
	Vorname Nachname InternerMitarbeiter_Zimmer InternerMitarbeiter_MessengerID InternerMitarbeiter_Telefonnummer ExternerMitarbeiter_Unternehmen ExternerMitarbeiter_Telefonnummer

Die Tabelle `Mitarbeiter` des relationalen Modells enthält Informationen von beiden Entitäten, d.h. Spalten des übergeordneten Typs und der abgeleiteten Typen. Um Benennungskonflikte zu vermeiden, erhalten in abgeleiteten Typen deklarierte Spalten den Namen des EntityType als Präfix. Sie können außerdem den Wert Null enthalten.

6.3.10 Überwachen der Leistung des OData-Treibers

Sie können das folgende Verhalten des OData-Treibers berücksichtigen, um die Leistung der Verbindung bei der Ausführung von Abfragen zu verbessern.

Ausführen von Vorgängen auf Client- oder Providerseite

Beim Erstellen einer Verbindung können Sie wählen, ob einige Vorgänge der SQL-Abfrage auf Treiber- oder auf Providerebene ausgeführt werden sollen. Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Parameter des Verbindungsassistenten, die dieses Verhalten steuern.

Wenn ein Parameter ausgewählt wird, übernimmt der OData-Dienstprovider den entsprechenden Vorgang, sofern er ihn unterstützen kann. Dies ist das Standardverhalten. Wenn nicht ausgewählt, übernimmt der OData-Treiber den Vorgang.

Vorsicht:

SAP empfiehlt, den Datenzugriffstreiber nicht zur Ausführung dieser Vorgänge zu verwenden, da dies die Verbindungsleistung herabsetzen kann. Da der gesamte Datensatz zum Client übertragen werden muss, erhöht sich die Antwortzeit. Verwenden Sie ihn nur dann, wenn der OData-Dienstprovider den Vorgang nicht oder nur teilweise unterstützt.

Parameter	Vorgang	Auswirkung auf die Leistung
Spaltenauswahl	SELECT	Wenn der Parameter nicht ausgewählt wird, übernimmt der OData-Treiber die SQL Projection, wodurch sich der Datenverkehr entscheidend erhöht.
Unterstützte Filterbedingungen	WHERE	<p>Sie können einige Filtervorgänge auf Treiberebene ausführen, wenn diese nicht von den OData-Standards unterstützt werden. Durch Filter auf dem Provider kann jedoch normalerweise die Ausführungszeit von Abfragen verringert werden.</p> <p>Die Datenzugriffsebene wendet folgende Logik an, um die Leistung zu verbessern: Jede mit OData-Standards kompatible Filterbedingung wird zum OData-Provider gepusht. Der OData-Treiber führt alle anderen inkompatiblen Filter aus, die die WHERE-Bedingung möglicherweise enthält. Siehe folgende Tabelle.</p>
Sortierung	ORDER BY	Der OData-Provider führt den ORDER-BY-Vorgang aus, wenn kein DISTINCT- oder GROUP-BY-Ausdruck in der Abfrage verwendet wird. Wenn eine Abfrage entweder einen DISTINCT- oder einen GROUP-BY-Ausdruck enthält, muss der Treiber den Sortiervorgang durchführen, wodurch sich die Ausführungszeit erhöht.

Anmerkung:

- Der ORDER-BY-Vorgang richtet sich nach dem SBO-Parameter `Bucket Split Size`, wenn er vom Treiber durchgeführt wird.
- Der Operator BETWEEN wird OData-Vergleichsfunktionen zugeordnet und dann vom OData-Provider ausgeführt.

- Die Operatoren LIKE und NOT LIKE werden normalerweise auf dem Client ausgeführt. Sie werden jedoch in die OData-Funktionen `startsWith` und `endsWith` übersetzt, wenn nur ein %-Muster am Ende bzw. am Anfang des Filterwerts platziert wird.

Beispiel: Unterstützen von Filterausdrücken

Die folgende Abfrage enthält zwei Filterbedingungen in der WHERE-Bedingung:

```
SELECT * FROM T1 WHERE col1='San Francisco' AND col2 LIKE 'S%n'
```

Der OData-Provider kann den ersten Teil der Bedingung, aber nicht den zweiten handhaben. Der OData-Treiber führt dann `col2 LIKE 'S%n'` aus, während der Provider `col1='San Francisco'` ausführt.

Beispiel: Zuordnen der Funktionen `startsWith` und `endsWith`

Die folgende SQL-Abfrage gibt die Vertriebsmitarbeiter zurück, die in Boulevards wohnen.

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEES."Title" LIKE 'Sales %' AND EMPLOYEES."Address" LIKE '% Blvd.'
```

Sie entspricht folgendem URI:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Employees?$filter=startswith(Title,'Sales')&endswith(Address,'Blvd.')
```

Ausführen von Aggregationsfunktionen

Die Datenbankfunktion `COUNT` ist die einzige Aggregationsfunktion, die vom Protokoll OData 2.0 unterstützt wird. Andere von der Bedingung `GROUP BY` ausgelöste Aggregationsfunktionen und eine Gruppierung werden auf dem Client ausgeführt. Wenn der Treiber jedoch Berechnungen durchführt, die das Ergebnis ändern, bevor die Anzahl berechnet wurde, muss die Funktion `COUNT` auch auf dem Client ausgeführt werden. Dies kann die Verbindungsleistung reduzieren.

Festlegen des Parameters für die Zeitüberschreitung der Verbindung

Sie können den Wert des Parameters **Zeitüberschreitung für Verbindung** im Verbindungsassistenten wählen, um die Treiber-Performance abzustimmen. Er gibt die Zeit, die eine Verbindung aktiv bleibt, falls die Datenquelle nicht reagiert, in Sekunden an.

Sie sollten den besten Parameterwert für die beste Performance wählen. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung zu einer Datenquelle mit einer hohen Antwortzeit herstellen, sollten Sie einen hohen Wert für **Zeitüberschreitung für Verbindung** für die Wartezeit auf die Serverantwort wählen, damit nicht zu früh ein Fehler ausgegeben wird. Wenn Ihre Datenquelle üblicherweise schnell ist, können Sie einen niedrigen Wert auswählen, damit es nicht allzu lange dauert, bis ein Fehler ausgelöst wird, wenn der Server nicht antwortet.

Verwenden des Cache-Metamodells

Der Parameter **Cache-Metamodell** ist standardmäßig im Verbindungsassistenten ausgewählt. Er ermöglicht Ihnen, das Metadatenmodell anstatt bei jeder Ausführung einer Abfrage nur einmal für die Dauer der Verbindung im Verbindungspool abzurufen. Dadurch erhöht sich die Leistung der Verbindung.

Anmerkung:

Sie müssen den Verbindungspool aktivieren, wenn das Metadatenmodell zwischengespeichert ist.

Verwandte Themen

- [Funktionen des OData-Treibers](#)

6.3.11 OData-Treiber – Nichttriviales Verhalten und Einschränkungen

Sortieralgorithmen

Sortieralgorithmen können sich von Dienstprovider zu Dienstprovider unterscheiden. Wenn ORDER BY in der Abfrage verwendet wird, können die Ergebnisse daher unterschiedlich ausfallen.

Da der OData-Treiber die Sortiervorgänge möglicherweise mithilfe seines eigenen Algorithmus ausführt, kann auch die Verwendung kombinierter Vorgänge, wie z.B. ORDER BY, GROUP BY und DISTINCT, zu unterschiedlichen Sortierreihenfolgen führen.

Zuordnen des Parameters "Max. Zeilen"

Die OData-Funktion `$top` ist nur dann dem Parameter `Max. Zeilen` des Abfrageeditors zugeordnet, wenn die Abfragevorgänge die Anzahl der Zeilen nicht ändern. Abfrageergebnisse können Fehler erhalten, wenn ein Filter angewendet wird, der einige Zeilen aus dem erwarteten `$top`-Ergebnis entfernt.

Beispiel:

Die folgende OData-Abfrage gibt die ersten 15 Zeilen aus der Tabelle `Orders` zurück:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Orders?$top=15
```

Die folgende Abfrage gibt die ersten 15 Zeilen zurück, in denen der Lieferort "Reims" lautet. Dies gibt nur 5 Zeilen zurück:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Orders?$top=15&$filter=ShipCity eq 'Reims'
```

Einschränkungen der COUNT-Funktion

Eine Zeilenanzahl in einer Tabelle im Information-Design-Tool zählt Zeilen semantisch, die bestimmte Nicht-Null-Werte für die definierten Spalten enthalten. Einige Azure-Dienste geben nur die Gesamtzahl von Zeilen in einer Tabelle zurück. Dies kann zu einer Diskrepanz zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Abfrageergebnissen führen.

Einschränkungen für SAP-NetWeaver-Gateway-Dienste

Wenn der NetWeaver Gateway-Dienstanbieter Filter auf allen Spalten nicht unterstützt, dürfen Sie **Unterstützte Filterbedingungen** beim Erstellen der Verbindung nicht auswählen. Wenn die Sortierung auf allen Spalten nicht unterstützt wird, dürfen Sie beim Erstellen der Verbindung **Sortierung** nicht auswählen.

Das Schema kann die Filterungs- und Sortiereinschränkungen mithilfe der Metadaten `sap:filterable` und `sap:sortable` angeben. In der aktuellen Version ordnet der OData-Treiber diese Attribute nicht zu.

Möglicherweise bieten nicht alle Provider eine Funktion für den vollständigen Tabellenscan für alle Tabellen an. Dies kann z.B. zu Laufzeitfehlern führen, wenn eine der in einen JOIN eingebundenen Tabellen nicht gescannt werden kann.

SAP empfiehlt Ihnen, direkt Verbindungen mit dem SAP-ERP-System zu erstellen, um Probleme mit Ad-hoc-Abfragen zu vermeiden.

6.3.12 OData-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltengröße

Der Parameter `MaxLength` weist für einige Eigenschaften möglicherweise den Wert `Max` auf. Beispiel:

```
<Property Name="Synopsis" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="Max" Unicode="true" FixedLength="false"/>
```

Da der OData-Treiber diesen nichtnumerischen Wert nicht erkennen kann, muss er konfiguriert werden. Die Konfigurationsdatei `cs.cfg` bietet folgende Parameter:

- `Binary Max Length` zum Festlegen der maximalen Größe von Tabellenspalten vom Typ Binär
- `String Max Length` zum Festlegen der maximalen Größe von Tabellenspalten vom Typ Zeichenfolge

Verwandte Themen

- [Binary Max Length](#)
- [String Max Length](#)

6.3.13 Authentifizieren von OData-Quellen

Voraussetzung für den Zugriff auf einige OData-Datenquellen ist die Authentifizierung. Eine Anwendung kann anhand folgender Methoden an eine OData-Datenquelle authentifizieren:

- HTTP-Standardauthentifizierung, die einen Benutzernamen und ein Kennwort verwendet. Die Anmeldedaten sind nicht verschlüsselt.
- GET-Zugriffstoken, d.h. ein an den Dienst-URI angehängtes {Schlüssel, Wert}-Paar. Tokenschlüssel und -wert können sich je nach Dienst unterscheiden. Legen Sie das Token über benutzerdefinierte Parameter mithilfe von **Benutzerdefinierte Authentifizierungsparameter** im Verbindungsassistenten fest. Verwenden Sie folgendes Muster: `<Schlüssel>=<Wert>`.

Anmerkung:

Die Datenzugriffsebene stellt keine Ablaufverfolgungen für benutzerdefinierte Authentifizierungsparameter bereit, da sie Sicherheitsinformationen enthalten. Sie werden durch `<CUSTOM_AUTH_PARAMS>` in den OData-Treiberablaufverfolgungen ersetzt. Sie sollten jedoch die Verwendung anderer Ablaufverfolgungsebenen, wie z.B. die Option **Auftragsverfolgung aktivieren**, in der CMC zum Anzeigen der Parameter in Erwägung ziehen.

Beispiel: Zugriffstoken

`http://wine.cloudapp.net/Regions?apikey=<API-Schlüsselwert>.`

Authentifizieren von Microsoft-Azure-Datenquellen

Sie können mithilfe der HTTP-Standardauthentifizierung eine Verbindung mit einem Microsoft-Azure-Datensatz herstellen. Geben Sie im Verbindungsassistenten den Kontoschlüssel als Kennwort ein. Der Benutzername muss nicht eingegeben werden.

6.3.14 Verfolgen der OData-Treiberaktivität

Die Datenzugriffsebene verfolgt den OData-Treiber mit den Sicherheitsebenen PATH und DEBUG. Die PATH-Ablaufverfolgungen enthalten die Entrys und Exits jeder in der Planung und Ausführung von Abfragen verwendeten Methode. Sie können mit ihnen überprüfen, ob der OData-Treiber oder der OData-Provider einen Abfragevorgang ausgeführt hat und wo die Ursache eines Problems möglicherweise lokalisiert werden kann.

Die im URI enthaltenen Informationen (die Datenquellen-Anmeldedaten, die Proxyserver-Anmeldedaten und die benutzerdefinierten Authentifizierungsparameter) sind in Treiberablaufverfolgungen ausgeblendet.

6.4 SAP-ERP-Treiber

Die Datenzugriffsebene ermöglicht es der BI-Plattform, über die Netzwerkschicht von SAP Java Connector (JCo) 3.x, eine Verbindung zu SAP-ERP-Systemen herzustellen. Sie stellt einen Datenzugriffstreiber zur Verfügung, der den Zugriff auf folgende ERP-Objekte ermöglicht:

- InfoSets
- SAP Querys
- ABAP-Funktionen

Weitere Informationen zu unterstützten SAP-ERP-Systemen erhalten Sie in der *Product Availability Matrix*.

SAP-ERP-Verbindungen unterstützen die Einzelanmeldung auf allen Plattformen. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

SAP-ERP-Verbindungen unterstützen außerdem das bevorzugte Anzeigegebietsschema für alle Authentifizierungsmodi. Die Verwendung des bevorzugten Anzeigegebietsschemas können Sie deaktivieren, indem Sie beim Herstellen der Verbindung **Sprache speichern** markieren.

Die Treiberkonfigurationsdateien finden Sie im Verzeichnis *connectionserver-Install* verz\connectionServer\jco. In der Datei *jco.prm* sind die Datenzugriffstreiberfunktionen in Bezug auf Datenbankoperationen aufgeführt.

Der Verbindungsassistent stellt einen Workflow bereit, damit die erforderlichen Informationen zur Herstellung einer Verbindung zu SAP-ERP-Systemen eingegeben werden können.

Verwandte Themen

- [Unterstützung der Einzelanmeldung](#)

6.4.1 SAP-ERP-Treiberfunktionen

Der Datenzugriffstreiber unterstützt folgende Abfragefunktionen:

- grundlegende Operationen (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY und AS)
- grundlegende Operatoren (=, !=, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, AND, OR), deren Operanden Spaltennamen oder konstante Werte sein können
- DISTINCT-Bedingung in der SELECT-Anweisung
- konstante Werte in der SELECT-Anweisung
- Escape-Zeichen ist zulässig für LIKE und NOT LIKE
- verschachtelte Abfragen in der FROM-Bedingung

Die Datenzugriffsebene führt die Sortiervorgänge intern durch.

Anmerkung:

Der Datenzugriffstreiber bietet nicht die Möglichkeit, Spalten nach dem Index in SQL-Anweisungen zu sortieren. Nur ORDER BY mit Spaltennamen ist eine gültige Bedingung. Der Parameter `ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX` ist auf `NO` gesetzt in der Datei *jco.prm*.

Verwandte Themen

- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webdienst-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

- [ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX](#)

6.4.2 SAP-ERP-Treiber – Zugreifen auf InfoSets und SAP Querys

Informationen zu InfoSets und SAP Querys

Im SAP-ERP-System werden InfoSets und SAP Querys in einem lokalen oder einem globalen Arbeitsbereich organisiert. Der Zugriff auf Objekte im lokalen Arbeitsbereich ist nur über den SAP-ERP-Client möglich, während alle Clients auf die Objekte im globalen Arbeitsbereich zugreifen können. Eine SAP Query wird in einer Benutzergruppe erstellt und gehört zu dieser.

Weitere Informationen zu Arbeitsbereichen und Benutzergruppen erhalten Sie in der SAP-ERP-Dokumentation.

Objektzuordnung


Der Datenzugriffstreiber stellt dem Information-Design-Tool InfoSets und SAP Querys als Tabellen zur Verfügung. InfoSets und SAP Querys bestehen aus einer Reihe von Feldern, die Tabellenspalten zugeordnet sind. Die Felder werden in SELECT-Anweisungen verwendet.

Auf Treiberebene sind Arbeitsbereiche Qualifizierern zugeordnet. Der Standardqualifizierer entspricht dem lokalen Arbeitsbereich.

Benutzergruppen sind Eigentümern zugeordnet. Benutzergruppen eines Arbeitsbereichs werden dann unterhalb eines Qualifizierers platziert, der diesen Arbeitsbereich repräsentiert.

InfoSets eines Arbeitsbereichs werden unterhalb eines Qualifizierers, der diesen Arbeitsbereich darstellt, und unterhalb eines fiktiven Eigentümers mit der Bezeichnung `INFOSET` platziert. SAP Querys eines Arbeitsbereichs werden unterhalb des Qualifizierers platziert, der diesen Arbeitsbereich repräsentiert. SAP Querys einer Benutzergruppe werden unterhalb des Eigentümers platziert, der diese Benutzergruppe repräsentiert.

Die Anordnung von InfoSets und SAP Querys in einem Arbeitsbereich ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:



Die Felder werden Tabellenspalten zugeordnet. Ein InfoSet oder eine SAP Query enthält Felder, die sowohl Projektions- als auch Auswahlfelder sind. Darüber hinaus enthält das InfoSet/die SAP Query Auswahlfelder, die nicht für die Projektion verwendet werden. Wenn Sie eine Verbindung mit dem Verbindungsassistenten herstellen, legen Sie fest, ob diese Auswahlfelder als Tabellenspalten dargestellt werden. Der Parameter **Auswahlfelder zu Tabellenspalten zuordnen** bezieht sich auf diese Funktion. Ist er ausgewählt, wird das Feld als optionale Eingabespalte zugeordnet. Ist er nicht ausgewählt, wird das Auswahlfeld ignoriert und kann nicht gefiltert werden.

Anmerkung:

Es ist keine spezielle Zuordnung für obligatorische Auswahlfelder vorhanden. Der Anwendungsbenuer muss diese Felder mit Filtern abfragen.

Eingabespalten

Eingabespalten einer Tabelle sind Spalten, für die die gleiche Bedingung (=Operator) gilt, wenn der Anwendungsbenuer eine Abfrage in der Tabelle durchführt. In Eingabespalten sind nur Gleich-Bedingungen zulässig. IN-Bedingungen sind unzulässig.

Im Information-Design-Tool kann der Benutzer Eingabespalten als obligatorisch oder optional anzeigen. Eine obligatorische Eingabespalte ist eine Spalte, für die ein Wert festgelegt werden muss. Eine optionale Eingabespalte ist eine Spalte, für die nicht unbedingt ein Wert festgelegt werden muss.

Wenn der Benutzer in einer Abfrage keinen Wert für eine optionale Eingabespalte festlegt, gibt der Connection Server Folgendes zurück:

- keinen Wert, wenn die optionale Eingabespalte keinen Standardwert aufweist

- den Standardwert, wenn die optionale Eingabespalten einen solchen hat

Driver Capabilities

Wenn der Anwendungsbenutzer eine Abfrage in einem InfoSet ausführt, werden einige Datenbankoperationen an das SAP-ERP-System übergeben (SELECT, WHERE, Sortierung nur mit ORDER-BY-Spalten und AS), während andere intern vom Treiber durchgeführt werden (andere Filterungen mit WHERE, GROUP BY, DISTINCT und Sortierung nur mit ORDER-BY-Aggregatfunktionen).

Wenn der Anwendungsbenutzer eine Abfrage in einer SAP Query ausführt, werden einige Operationen ebenfalls an das ERP-System übergeben. Dies sind SELECT, WHERE, ORDER BY (nur wenn die SAP Query bereits dieselbe Sortierung enthält) und AS.

Weitere Informationen zu den direkt vom System verwalteten Operationen finden Sie in der SAP-ERP-Systemdokumentation.

6.4.3 SAP-ERP-Treiber – Zugriff auf ABAP-Funktionen

Nicht vergessen:

Der SAP-ERP-Treiber ermöglicht es Ihnen, Verbindungen zu freigegebenen und nicht freigegebenen ABAP-Funktionen zu erstellen.

ABAP-Funktionskonzepte

ABAP-Funktionen bestehen aus einer Reihe von Parametern, bei denen es sich um in Funktionsaufrufen verwendete Eingabeparameter oder in Aufrufantworten enthaltene Ausgabeparameter handeln kann. In der SAP-Terminologie werden die Eingabeparameter als "Import" und die Ausgabeparameter als "Export" bezeichnet. Einige Parameter können sowohl Eingabe- als auch Ausgabeparameter sein. Sie werden als "Changing-Parameter" bezeichnet. Neben Import-, Export- und Changing-Parametern gibt es außerdem Tabellenparameter, die als ein Changing-Parametertyp betrachtet werden können.

Ein ABAP-Funktionsparameter kann den folgenden Typ aufweisen:

- Feld eines einfachen ABAP-Typs
- Struktur, die eine Abfolge mehrerer Felder ist
- Tabelle, die entweder aus Feldern, Strukturen oder sogar Tabellen bestehen kann

Objektzuordnung

Der Datenzugriffstreiber stellt dem Information-Design-Tool ABAP-Funktionen als Tabellen zur Verfügung. Auf Treiberebene sind die ABAP-Funktionsgruppen Eigentümern und die ABAP-Funktionen einem Qualifizierer mit der Bezeichnung `ABAPFunction` zugeordnet. Das bedeutet, jede ABAP-Funktion wird unter einem bestimmten Eigentümer platziert, der einer Funktionsgruppe im SAP-ERP-System entspricht.

Als Eingabeparameter verwendete Import-, Changing- und Tabellenparameter werden Eingabespalten zugeordnet. Als Ausgabeparameter verwendete Export-, Changing- und Tabellenparameter werden Tabellen zugeordnet. Eingabespalten können obligatorisch oder optional sein. Die Datenzugriffsebene betrachtet diese Parameter als Primärschlüsselattribute, die nicht nullwertfähig sind.

Der Treiber ordnet die ABAP-Funktionsparameter folgendermaßen zu:

- Ein obligatorischer Parameter wird einer obligatorischen Eingabespalte zugeordnet. Der Benutzer muss einen Wert für diese Spalte festlegen.
- Ein optionaler Parameter mit einem Standardwert wird einer optionalen Eingabespalte zugeordnet. Der Benutzer muss für diese Spalte keinen Wert festlegen. Der von der Datenquelle an den Connection Server zurückgegebene Wert ist in diesem Fall der Standardwert.
- Ein optionaler Parameter ohne Standardwert wird außerdem einer obligatorischen Eingabespalte zugeordnet. Der Connection Server gibt je nach SQL-Typ der Eingabespalte folgende Werte vom Datentyp Zeichenfolge zurück:

SQL-Typ	Wert
SQL_Integer	0
SQL_Char, SQL_VarChar, SQL_Binary	Eine leere Zeichenfolge
SQL_Double, SQL_Float, SQL_Numeric	0.0
SQL_Date	00010101
SQL_Time	000000
Beliebiger anderer Typ	Eine leere Zeichenfolge

Anmerkung:

Der Treiber fügt die Spalte `<Spaltenname>-ID` zur Tabelle hinzu, der die ABAP-Funktion zugeordnet wird, und eine weitere Spalte `<Spaltenname>-IDREF`, wenn die Tabelle einen Verweis auf eine andere Tabelle enthält.

Spaltenumbenennung

Die Spaltennamen werden auf Treiberebene umbenannt. In der folgenden Tabelle sind die zu den Spalten hinzugefügten Präfixe dargestellt.

Eingabe oder Ausgabe	Parameter	Präfix
Eingabe	Import	-IMPORT_
Eingabe	Changing	-IMPORT_CH_
Eingabe	Tabelle	-IMPORT_CH_
Ausgabe	Changing	-EXPORT_CH_
Ausgabe	Tabelle	-EXPORT_CH_

Anmerkung:

Wenn ein Ausgabetabellenparameter (A) aus einer anderen Tabelle (B) erstellt wird, werden beide Tabellen umbenannt: -EXPORT_CH_A bzw. -EXPORT_CH_A.B.

Driver Capabilities

Sämtliche Datenbankoperationen (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, AS usw.) werden intern vom Treiber gehandhabt, wohingegen die gleichen Bedingungen für Eingabespalten an das SAP-ERP-System übergeben werden.

Nicht vergessen:

Für den Treiber sind nur Tabellen mit einer einzelnen Zeile als Eingabeparameter zulässig. Sie entsprechen Eingabestrukturen.

- Beim Erstellen einer Verbindung im Verbindungsassistenten legen Sie fest, ob ein Changing-Parameter vom Typ Tabelle oder ein Tabellenparameter sowohl als Eingabe- wie auch als Ausgabeparameter betrachtet wird. Der Parameter **Tabellenparameter zu Eingabespalten zuordnen** bezieht sich auf diese Funktion. Wird er ausgewählt, gilt der Parameter sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe. In diesem Fall kann die Eingabe nur als Struktur erfolgen. Wird er nicht ausgewählt, wird der Parameter nur als Ausgabeparameter betrachtet.
- Der Treiber betrachtet Felder einer optionalen Eingabestruktur als optionale Eingabespalten. Eingabespalten werden insgesamt als optional erachtet, d.h., wenn eine Spalte einen Wert aufweist, muss dies bei den anderen Spalten auch der Fall sein. Der Anwendungsbenutzer muss sicherstellen, dass alle Spalten einen Wert aufweisen.
- Einige ABAP-Funktionsparameter können Werte aufweisen, deren Größe vom SAP-ERP-System als Null gemeldet werden. Der Treiber verwendet den Parameter `String Max Length` der Datei `cs.cfg`, um eine maximale Zeichenfolgenlänge für die diesen Parametern zugeordneten Tabellenspalten festzulegen.

Verwandte Themen

- [String Max Length](#)

6.4.4 SAP-ERP-Treibereinschränkungen

- Sie können ERP-Objekte nicht basierend auf ABAP-Programmen abfragen, die eine SAPGUI-Verarbeitung mit sich bringen, da mithilfe von Remotefunktionsaufrufen nicht auf sie zugegriffen werden kann.
- Die JCo API unterstützt keinen Array-Fetch. Das bedeutet, die Ergebnisdaten werden alle gleichzeitig zurückgegeben. Um die Anzahl an Ergebniszeilen einzuschränken und ein Problem aufgrund von mangelndem Arbeitsspeicher zu vermeiden, muss der Anwendungsbenutzer die Daten entsprechend filtern. Ungeachtet dieser Einschränkung wendet der Connection Server trotzdem den Array-Fetch an.

Anmerkung:

Der Anwendungsbenutzer kann zudem im Abfrageeditor einen Wert auf `Max. Zeilen` setzen. Das SAP-ERP-System berücksichtigt `Max. Zeilen` jedoch nicht, wenn das definierte Universum mehrere Quellen hat oder wenn für die Abfrage nach dem Abholen der Daten Berechnungen erforderlich sind (SELECT, DISTINCT, ORDER BY und GROUP BY).

- Der Parameter `ERP Max Rows` der Konfigurationsdatei `jco.sbo` ermöglicht es dem Anwendungsbenutzer, eine Abfrage für eine InfoSet- oder SAP-Query-Tabelle, die nur Spalten mit numerischen Daten enthält, ohne Filter durchzuführen. Der Benutzer kann auch eine Abfrage für eine Tabelle durchführen, die Spalten mit numerischen Daten und DATS-Daten enthält. Dieser Parameter wird auch verwendet, wenn `Max. Zeilen` nicht an das SAP-ERP-System übergeben wird. `ERP Max Rows` kann für Universen mit einer Quelle und auch für Universen mit mehreren Quellen verwendet werden. Legen Sie `ERP Max Rows` auf einen geeigneten Wert fest, um Probleme aufgrund von mangelndem Arbeitsspeicher zu vermeiden.

Anmerkung:

Für ein Universum mit mehreren Quellen können Sie auch einen Wert für den Parameter `Max. Zeilen` des Abfrageeditors des Datenföderations-Administrationstools festlegen. Weitere Informationen erhalten Sie im *Handbuch zum Datenföderations-Administrationstool*.

Verwandte Themen

- [Array Fetch Size](#)
- [ERP Max Rows](#)

6.5 XML-Treiber

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform, Verbindungen mit XML-Dokumenten als Datenquellen herzustellen.

XML-Dokumente basieren auf XML-Schemas. Ein XML-Schema ist ein XSD-Dokument, das die Metadaten einer XML-Datenquelle definiert.

Der Verbindungsassistent stellt einen Workflow bereit, damit die erforderlichen Informationen zur Herstellung einer Verbindung mit XML-Datenquellen eingegeben werden können. XML-Datenquellen werden unter DBMS XML Files und Netzwerkschicht XML File Connector angezeigt.

Die Treiberkonfigurationsdateien finden Sie im Verzeichnis *connectionserver-Installverz\connectionServer\xml*. In der Datei *xml.prm* sind die Datenzugriffstreiberfunktionen in Bezug auf Datenbankoperationen und -funktionen aufgeführt.

6.5.1 XML-Treiberfunktionen

Die Datenzugriffstreiber unterstützen folgende Abfragefunktionen:

- Grundlegende Datenbankoperationen (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, DISTINCT)
- Spaltenalias in der ORDER-BY-Bedingung (AS)
- verschachtelte Abfragen in der FROM-Bedingung
- Filteroperatoren (=, !=, <, <=, >, >=, AND, OR, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, LIKE, NOT LIKE, IS NULL, IS NOT NULL)

Der Datenzugriffstreiber unterstützt keine JOIN-Operationen.

Der Datenzugriffstreiber unterstützt die Gruppierungsfunktionen MIN, MAX, AVG, SUM und COUNT in SELECT-Anweisungen.

Verwandte Themen

- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webservice-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

6.5.2 Speicherort der XML-Datei

Als Datenquellen verwendete XML-Dokumente können lokal oder remote vorliegen. Für Dateien in Remote-Systemen werden die Protokolle HTTP, FTP und SMB unterstützt. Das aktuelle Release unterstützt auch die HTTPS- und FTPS-verschlüsselten Protokolle basierend auf einem Zertifikat.

Anmerkung:

SMB ist das standardmäßige Dateifreigabeprotokoll in MS Windows. Da die jCIFS-Bibliothek Zugriff auf das Protokoll bietet, installieren Sie die Datei jCIFS JAR im Verzeichnis des Connection Servers: *connectionserver-Installverz\connectionServer\sharedLibraries\jcifs*. Die zu installierende Version ist 1.3.15. Sie ist verfügbar unter <http://jcifs.samba.org/>.

Mithilfe des Parameters **Speicherorttyp** des Verbindungsassistenten können Sie festlegen, ob es sich um eine lokal oder remote vorliegende Datenquelle handelt. Wenn die Datenquelle remote vorliegt, können Sie das verwendete Protokoll auch über den Parameter **Protokoll** des Assistenten festlegen. Der Wert **Protokoll** muss mit dem im Parameterwert **Dateipfad oder -muster** angegebenen Protokoll übereinstimmen.

Beispiel: XML-Dateipfade

- C:\xml\report.xml oder file:///C:/xml/report.xml für eine lokale Datei
- http://server:8080/path/report.xml für eine Datei, auf die über HTTP zugegriffen werden kann
- ftp://server/path/ für Dateien, auf die über FTP zugegriffen werden kann
- smb://server:port/myshare/mydirectory für Dateien, auf die über SMB zugegriffen werden kann

Verwandte Themen

- [Speicherort der CSV-Datei](#)

6.5.3 Beispiel eines XML-Dokuments und Schemas

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Struktur eines XML-Dokuments namens clubdemo.xml, das auf dem Schema clubdemo.xsd basiert.

Beispiel: Dokument clubdemo.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClubDemo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="clubdemo.xsd">

  <Countries>
    <Country name="France"/>
    <Country name="US"/>
  </Countries>

  <Customers>
    <Customer ID="204">
      <Name type="first">Christine</Name>
      <Name type="last">Martin</Name>
      <Age>25</Age>
      <Address>12, allée Victor Hugo</Address>
      <ZIP>75016</ZIP>
      <City>Paris</City>
      <Country name="France"/>
      <Invoice>1234</Invoice>
    </Customer>
    <Customer ID="103">
      <Name type="first">Peter</Name>
      <Name type="last">Travis</Name>
      <Age>34</Age>
      <Address>7835 Hartford Drive</Address>
      <ZIP>06108</ZIP>
      <City>Springfield</City>
      <Country name="US"/>
      <Invoice>23204</Invoice>
    </Customer>

  </Customers>

</ClubDemo>
```

```

    <Customer ID="106">
      <Name type="first">William</Name>
      <Name type="last">Baker</Name>
      <Age>64</Age>
      <Address>2890 Grant Avenue</Address>
      <ZIP>20020</ZIP>
      <City>Washington DC</City>
      <Country name="US"/>
      <Invoice>35306</Invoice>
      <Invoice>44106</Invoice>
    </Customer>
  </Customers>
</ClubDemo>

```

Beispiel: Schema clubdemo.xsd

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ClubDemo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Countries"/>
        <xs:element ref="Customers"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:key name="countkey">
      <xs:selector xpath="Countries/Country"/>
      <xs:field xpath="@name"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="custkey">
      <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>

    <xs:keyref name="custkeyref" refer="countkey">
      <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
      <xs:field xpath="Country/@name"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>

  <xs:element name="Countries">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Country" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Country">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Customers">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Customer" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Customer">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" maxOccurs="2">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="type" type="xs:string"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Age" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```
<xs:element name="Address" type="xs:string"/>
<xs:element name="ZIP" type="xs:string"/>
<xs:element name="City" type="xs:string"/>
<xs:element name="Country">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice" type="xs:integer" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:integer"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

6.5.4 XML-Treiber – Zuordnen mehrerer Dateien

Sie können eine Verbindung mit mehreren Dateien herstellen, wenn der Parameter **Dateipfad oder -muster** des Verbindungsassistenten auf ein Muster festgelegt ist, zum Beispiel `clubdemo_*.xml`, das Dateien wie `clubdemo_1.xml` und `clubdemo_2.xml` entspricht.

Nicht vergessen:

Sie können keine Verbindung mit mehreren Dateien herstellen, die sich auf einem HTTP-Server befinden. Das HTTP-Protokoll unterstützt die Verwendung von Platzhaltern in Mustern nicht.

Wenn der Parameter **Dateien in einer Datei zusammenführen** im Verbindungsassistenten ausgewählt ist, werden identische Tabellen von mehreren XML-Dateien in einer Tabelle zusammengeführt. Der Name des Tabellenqualifizierers ist der vollständige Pfad des Musters, z.B. `C:\files\xml\clubdemo_*.xml`. Es wird davon ausgegangen, dass alle Dateien dasselbe Schema aufweisen.

Wenn der Parameter nicht ausgewählt wird, werden die Tabellen nicht zusammengeführt, da sie nicht zum gleichen Qualifizierer gehören. Jedes XML-Dokument wird dann einem Datenbankqualifizierer zugeordnet. Der Name des Qualifizierers ist der vollständige Pfad der XML-Datei, z.B. `C:\files\xml\clubdemo_1.xml`. In diesem Fall kann jede XML-Datei ihr eigenes Schema haben.

Datenbankeigentümern werden keine Daten zugeordnet.

6.5.5 XML-Treiber – Zuordnen von Tabellen

Der Datenzugriffstreiber stellt dem Information-Design-Tool XML-Dateien als Tabellen zur Verfügung.

Der XML-Dokumentstamm wird einer Tabelle zugeordnet.

Elemente, deren `maxOccurs`-Wert größer als 1 ist, werden Tabellen zugeordnet.

Der Name der Tabelle, die einem Element zugeordnet wird, ist die Verkettung aller Elementnamen zwischen dem Stamm und dem Element, getrennt durch einen Schrägstrich (/).

Beispiel:

Das Dokument `clubdemo.xml` wird folgenden Tabellen zugeordnet:

- `ClubDemo`
 - `ClubDemo/Countries/Country`
 - `ClubDemo/Customers/Customer`
 - `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice`
 - `ClubDemo/Customers/Customer/Name`
-

Verwandte Themen

- [Beispiel eines XML-Dokuments und Schemas](#)

6.5.6 XML-Treiber – Zuordnen von Spalten

Die folgenden Objekte unter einem XML-Element werden Spalten der Tabelle zugeordnet, die dieses Element darstellt:

- **Attribute**
- Elemente entweder vom Typ `simpleType` oder `complexType` mit einem `simpleContent`-Element
- Texte, die sich in einem gemischten Element befinden, d.h. deren Typ Folgendes definiert: `mixed=true`
- `any` und `anyAttribute`

Wenn die Spalte ein Attribut darstellt, ist ihr Name die Verkettung der Namen aller Elemente, die mit dem Element mit `maxOccurs` größer als 1 beginnen (aber nicht einschließlich des Elements), bis zu und einschließlich des Elements, von dem dieses Attribut gehostet wird. Dem Attributnamen wird das Präfix `@` vorangestellt, um Namenskonflikte mit anderen Elementen zu vermeiden.

Wenn die Spalte ein Element darstellt, ist ihr Name die Verkettung der Namen aller Elemente, die mit dem Element mit `maxOccurs` größer als 1 beginnen (aber nicht einschließlich des Elements).

Wenn die Spalte dasselbe Element wie ihre Tabelle darstellt, ist ihr Name der Elementname.

Der Schrägstrich (`/`) wird in Verkettungen als Trennzeichen verwendet.

Elementnamen wird ein Bindestrich (`-`) als Präfix vorangestellt, wenn sie übergeordnete Elemente darstellen, die zum Erstellen von Fremdschlüsseln in Pfaden verwendet werden.

Folgende Zuordnungsbeispiele beziehen sich auf das Thema im Beispiel von XML-Dokument und -Schema.

Beispiel:

Die Tabelle `ClubDemo` verfügt über folgende Spalte:

- -id

Beispiel:

Die Tabelle `ClubDemo/Countries/Country` verfügt über folgende Spalten:

- @name
- -Countries/-ClubDemo/-id

Beispiel:

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer` verfügt über folgende Spalten:

- Alter
- Adresse
- ZIP
- Stadt
- Country/@name
- @ID
- -Customers/-ClubDemo/-id

Beispiel:

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice` verfügt über folgende Spalten:

- -id
- Invoice
- -Customers/@ID

Beispiel:

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer/Name` verfügt über folgende Spalten:

- -id
- Name
- @type
- -Customer/@ID

Im XML-Schema sind `name`, `type` und `ID` Attributnamen der Elemente `Country`, `Name` bzw. `Customer`. Die Spalten `Invoice` und `Name` stellen die Elemente `Invoice` bzw. `Name` dar. Informationen über die Bedeutung der übrigen Spaltennamen finden Sie in dem Thema über die Zuordnung von Primär- und Fremdschlüsseln.

Verwandte Themen

- [Beispiel eines XML-Dokuments und Schemas](#)
- [XML-Treiber – Zuordnen von Primär- und Fremdschlüsseln](#)

- [XML-Treiber – Zuordnen von anyType und simpleType](#)

6.5.7 XML-Treiber – Zuordnen von Primär- und Fremdschlüsseln

Primärschlüssel

Die folgenden Regeln gelten für die Zuordnung von Primärschlüsseln:

- Der Treiber erzeugt den Primärschlüssel der Tabelle, die den Dokumentstamm zuordnet. Die zugehörige Spalte heißt `-id`, und der Spaltenwert ist der Dokumentname.
- Ein Attribut oder Element vom Typ `"xs:ID"` ist einer Spalte zugeordnet, die einen Primärschlüssel darstellt.

Wenn das XML-Schema einen Schlüssel mit `<xs:key>` definiert, gelten folgende Regeln:

- Wenn der Schlüssel auf Stammebene definiert ist und die Auswahl ein Element enthält, dessen `maxOccurs`-Wert größer als 1 ist, wird der Schlüssel dem Primärschlüssel der entsprechenden Tabelle zugeordnet.
- Wenn der Schlüssel nicht auf Stammebene definiert ist, ist der Primärschlüssel der Tabelle die Kombination des Primärschlüssels des übergeordneten Elements und des Felds des Schlüssels.

Wenn das Schema keinen Primärschlüssel für ein Auswahlelement definiert, das über einen `maxOccurs`-Wert größer als 1 verfügt, wird eine Spalte mit dem Namen `-id` als Primärschlüssel der Tabelle hinzugefügt.

Beispiel: Dokumentstamm

Das Element `ClubDemo` ist der Stamm des Dokuments `clubdemo.xml`. Die Spalte `-id` wird als Primärschlüssel der Tabelle `ClubDemo` erstellt und definiert. Der Wert der Spalte `-id` lautet `clubdemo.xml`.

Beispiel: Expliziter Schlüssel

Der folgende auf Stammebene gesetzte Schlüssel definiert die Spalte `@name` der Tabelle `ClubDemo/Countries/Country` als Primärschlüssel:

```
<xs:key name="countkey">
  <xs:selector xpath="Countries/Country"/>
  <xs:field xpath="@name"/>
</xs:key>
```

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer` hat die Spalte `@ID` als Primärschlüssel, da das Schema den expliziten Schlüssel `custkey` definiert:

```
<xs:key name="custkey">
  <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
```

Beispiel: Kein expliziter Schlüssel

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice` hat eine Spalte `-id` als Primärschlüssel, da das Schema keinen Schlüssel für dieses Element definiert.

Fremdschlüssel

Wenn das XML-Schema eine Schlüsselreferenz mit `<xs:keyref>` definiert und die Schlüsselreferenz auf der gleichen Ebene definiert wird wie der Schlüssel, auf die sie verweist, wird die Schlüsselreferenz einem Fremdschlüssel der entsprechenden Tabelle zugeordnet.

Für jede Tabelle, die einem Element entspricht, das nicht der Stamm ist, wird der Fremdschlüssel aus den Primärschlüsselspalten seiner übergeordneten Tabelle und dem umgekehrten Pfad vom Element zu seinem übergeordneten Element erstellt. Dadurch ist die Zuordnung der Beziehungen zwischen übergeordneten und untergeordneten Elementen möglich.

Beschränkung:

Obwohl Datengrundlagen Fremdschlüssel zur Verfügung stellen, unterstützt der XML-Treiber JOIN-Operationen nicht.

Beispiel: Schlüsselreferenz

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer` verfügt über folgende Fremdschlüssel:

- `Country/@name`, wobei es sich um das Feld der folgenden Schlüsselreferenz handelt:

```
<xs:keyref name="custkeyref" refer="countkey">
  <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
  <xs:field xpath="Country/@name"/>
</xs:keyref>
```

Beachten Sie, dass `countkey` der für eine Tabelle, die kein übergeordnetes Element ist, definierte explizite Schlüssel ist.

- `-Customers/-ClubDemo/-id`, der aus dem umgekehrten Pfad zu seiner übergeordneten Tabelle und dem Primärschlüssel der übergeordneten Tabelle erstellt wird
-

Beispiel: Keine Schlüsselreferenz

Die Tabelle `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice` besitzt eine als Fremdschlüssel definierte Spalte `-Customer/@ID`, die aus der Primärschlüsselspalte der übergeordneten Tabelle und dem umgekehrten Pfad zur übergeordneten Tabelle erstellt wird.

Verwandte Themen

- [Beispiel eines XML-Dokuments und Schemas](#)
- [XML-Treiber – Zuordnen von Spalten](#)

6.5.8 XML-Treiber – Zuordnen gemischter Elemente

Der gesamte Inhalt eines gemischten Elements wird einer Tabellenspalte zugeordnet. Dazu gehören seine untergeordneten Elemente und alle Daten zwischen den untergeordneten Elementen.

Attribute eines gemischten Elements werden unabhängig davon, wie das Element zugeordnet ist, Spalten zugeordnet.

Beispiel:

In diesem Beispiel hat das Element `documentation` einen `complexType`, der aus drei untergeordneten Elementen besteht (`name`, `datatype` und `location`).

```
<documentation>
  The <name>XML driver</name> allows you to retrieve <datatype>XML</datatype> data
  from documents located on a <location>remote server</location>.
</documentation>
```

Die Datenzugriffsebene ordnet diese Elemente wie folgt zu:

- Das Element `documentation` wird einer Tabellenspalte zugeordnet.
- Die Inhalte des Elements `documentation` werden zu Spaltendaten, einschl. der untergeordneten Elemente und aller Daten zwischen den untergeordneten Elementen. In diesem Beispiel enthält die Spalte folgende Zeile:

```
The <name>XML driver</name> allows you to retrieve <datatype>XML</datatype> data from documents located
on a <location>remote server</location>.
```

6.5.9 XML-Treiber – Zuordnen rekursiver Elemente

Das folgende Schema definiert rekursive Elemente:

```
<xs:element name="parent">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="child" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="child">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="parent" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Der XML-Treiber ordnet das erste `parent`-Element und das `child`-Element Tabellen zu und ignoriert das `child`-Element `parent`.

6.5.10 XML-Treiber – Zuordnen von any und anyAttribute

Beispiel: XSD-Schema mit any

```
<xs:element name="documentation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="datatype" type="xs:string"/>
      <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

- name und datatype sind Spalten zugeordnet
- Das Element any ist der Spalte -any zugeordnet

Beispiel: XML-Datei mit any

```
<documentation>
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
  <audience>
    <type>External</type>
    <name>Administrator</name>
  </audience>
</documentation>
```

Die Daten der Spalte -any sind der Elementname und ihr Inhalt. In diesem Beispiel enthält sie folgende Zeile:

```
<audience><type>External</type><name>Administrator</name></audience>
```

Beschränkung:

Wenn beim Element any der Wert maxOccurs größer als 1 ist, ordnet der XML-Treiber der Spalte -any nur dem ersten Elementnamen zu, der beim Parsen des XML-Dokuments angetroffen wird. Andere Elementnamen werden nicht berücksichtigt.

Im folgenden Beispiel wird <format>PDF</format> ignoriert.

```
<documentation>
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
  <audience>
    <type>External</type>
    <name>Administrator</name>
  </audience>
  <format>PDF</format>
</documentation>
```

Beispiel: XSD-Schema mit anyAttribute

```
<xs:element name="documentation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="datatype" type="xs:string"/>
```

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute/>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

- name und datatype sind Spalten zugeordnet
- Das Element anyAttribute ist der Spalte -@anyAttribute zugeordnet

Beispiel: XML-Datei mit anyAttribute

```
<documentation myAttribute="ConnectionServer">
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
</documentation>
<documentation myAttribute="DataFederator">
  <name>Data Federator User Guide</name>
  <datatype>any</datatype>
</documentation>
```

Die Daten der Spalte -@anyAttribute sind der Elementname und ihr Inhalt. In dem Beispiel enthalten die Spaltendaten die beiden folgenden Zeilen:

```
myAttribute="ConnectionServer"
myAttribute="DataFederator"
```

6.5.11 XML-Treiber – Zuordnen von anyType und simpleType

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen, wie anyType und bestimmte Anordnungen von simpleType in XML-Schemas zugeordnet werden.

Zuordnen eines anyType-Typs

Der gesamte Inhalt eines Elements vom Typ anyType wird einer Tabellenspalte zugeordnet.

Beispiel: anyType

Im Club-Demo-Beispiel ist das folgende Element Address der Spalte Address zugeordnet.

```
<xs:element name="Address" type="xs:anyType"/>
```

Zuordnen von Listen von Werten

Unabhängig vom Basisdatentyp des Werts wird eine Liste von Werten stets VARCHAR zugeordnet.

Beispiel: Liste von Datentypen

Der Basisdatentyp ist eine Ganzzahl. Der Datentyp der Liste von Ganzzahlen ist VARCHAR.

```
<intvalues>100 34 56 -23 1567</intvalues>
```

Zuordnen von Einschränkungen zu einem Typ

Der Wert eines Elements kann auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt werden. Dies hat keine Auswirkung auf die Datentypkonvertierung.

Beispiel: Einschränkung

```
<xs:element name="age">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Zuordnen von Unions von Typen

Der XML-Datentyp, dem die Union zugeordnet ist, lautet String, d.h. CHAR- oder VARCHAR-Datentypen in Datengrundlagen.

Beispiel: Union von Typen

```
<xs:element name="jeans_size">
  <xs:simpleType>
    <xs:union memberTypes="xs:string xs:int"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

6.5.12 XML-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltengröße

Die Konfigurationsdatei `cs.cfg` bietet folgende Parameter:

- `Binary Max Length` zum Festlegen der maximalen Größe von Tabellenspalten mit binärem Datentyp
- `Integer Max Length` zum Festlegen der maximalen Größe von Tabellenspalten, deren Datentyp `integer`, `nonPositiveInteger`, `negativeInteger`, `noNegativeInteger` und `positiveInteger` lautet
- `String Max Length` zum Festlegen der maximalen Größe von Tabellenspalten, deren Datentyp `String` oder einer der folgenden ist: `anyURI`, `QName`, `NOTATION`, `duration`, `gYearMonth`, `gYear`, `gMonthDay`, `gDay`, `gMonth`, `TYPE_NORMALIZEDSTRING`, `token`, `language`, `Name`, `NCName`, `XSD_TYPE_ID`, `IDREF`, `IDREFS`, `ENTITY`, `ENTITIES`

Verwandte Themen

- [Binary Max Length](#)
- [Integer Max Length](#)
- [String Max Length](#)

6.6 Webdienst-Treiber

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform, über HTTP oder FTP eine Verbindung mit Diensten herzustellen, die im Internet verfügbar sind. Sie bietet einen Datenzugriffstreiber namens Webdienst-Treiber, um unter Verwendung von SOAP-1.1-Nachrichten mit Webdiensten zu kommunizieren.

Webdienste sind in Dokumenten definiert, die Datentypen, Nachrichten und Bindungen mit der Web Services Description Language (WSDL) 1.1 beschreiben.

Der Webdienst-Treiber unterstützt Webdienste der SOAP-1.1-Bindung und den Stil `document` oder `rpc` mit `literal`-Body nicht. Beispiel:

```
<wsdl:operation ...>
  <soap:operation ... style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  ...
</wsdl:operation>
```

oder

```
<wsdl:operation ...>
  <soap:operation ... style="rpc"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  ...
</wsdl:operation>
```

Nicht vergessen:

Der Treiber unterstützt andere SOAP-Protokollversionen und Dienste von anderen Stilen als `document` und `rpc` nicht.

Der Verbindungsassistent stellt einen Workflow bereit, damit die erforderlichen Informationen zur Herstellung einer Verbindung mit Webdiensten eingegeben werden können. Webdienste werden unter DBMS Web Services (WSDL 1.1) und Netzwerkschicht Web Services Connector angezeigt.

Die Treiberkonfigurationsdateien finden Sie im Verzeichnis `connectionserver-Install` `verz\connectionServer\xml`. In der Datei `xml.prm` sind die Datenzugriffstreiberfunktionen in Bezug auf Datenbankoperationen und -funktionen aufgeführt.

6.6.1 Funktionen des Webdienst-Treibers

Der XML- und der Webdienst-Treiber verfügen über dieselben Funktionen.

Verwandte Themen

- [XML-Treiberfunktionen](#)

6.6.2 Speicherort des Webdiensts

Sie legen den Speicherort des Webdiensts mithilfe des Parameters **Webdienst-URL** im Verbindungsassistenten mit folgenden Informationen fest:

- Benutzername und Kennwort, sofern für die Authentifizierung erforderlich
- Proxyserveradresse
- Proxybenutzername und Kennwort, sofern für die Authentifizierung erforderlich

Das aktuelle Release unterstützt auch das HTTPS- und das FTPS-verschlüsselte Protokoll basierend auf einem Zertifikat.

Nicht vergessen:

Der Webdienst-Treiber unterstützt nur das Webdienst-Definitionsdocument und die zugehörigen Dienste, die auf demselben HTTP-Server gehostet werden.

Beispiel:

<http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx?WSDL>

6.6.3 Webdienstdefinition – Beispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht das Dokument `ClubDemo.wsdl`, das den Webdienst `CustomerService` des Stils `document` definiert. Die Beispiel-URL dieses Webdiensts lautet `http://ws.myexample.com/ClubDemo/ClubDemo.wsdl`.

Beispiel:

Das WSDL-Dokument definiert folgende Details:

- `CustomerService` **service**
- `Customer` **port**
- `GetCustomer` **binding**
- `CustomerType` **portType**
- `GetCustomerList` **operation**
- Die Eingabenachricht `GetCustomerListByCountryRequest`, die das Element `Country` enthält
- Die Ausgabenachricht `GetCustomerListByCountryResponse`, die das Element `GetCustomerListReturn` des komplexen Typs `Customer` enthält

```
<wsdl:definitions targetNamespace="http://ws.myexample.com/ClubDemo/"
  xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
  xmlns:impl="http://ws.myexample.com/ClubDemo/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
```



```

        xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

<wsdl:types>
  <schema targetNamespace="http://ws.myexample.com/ClubDemo/">

    <complexType name="Customer">
      <sequence>
        <element name="Name" maxOccurs="2">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="xsd:string">
                <attribute name="type" type="xsd:string"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="Age" type="xsd:integer"/>
        <element name="Address" type="xsd:string"/>
        <element name="ZIP" type="xsd:string"/>
        <element name="City" type="xsd:string"/>
        <element name="Country">
          <complexType>
            <attribute name="name" type="xsd:string"/>
          </complexType>
        </element>
        <element name="Invoice" type="xsd:integer" maxOccurs="unbounded"/>
      </sequence>
      <attribute name="ID" type="xsd:integer"/>
    </complexType>

    <element name="GetCustomerListByCountry">
      <element name="Country">
        <complexType>
          <attribute name="name" type="xsd:string"/>
        </complexType>
      </element>
    </element>

    <element name="GetCustomerListResponse">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="GetCustomerListReturn" type="impl:Customer" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <key name="custkey">
        <selector xpath="GetCustomerListReturn"/>
        <field xpath="@ID"/>
      </key>
    </element>
  </schema>

</wsdl:types>

<wsdl:message name="GetCustomerListByCountryRequest">
  <wsdl:part name="request" element="impl:GetCustomerListByCountry"/></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetCustomerListByCountryResponse">
  <wsdl:part name="response" element="impl:GetCustomerListResponse"/></wsdl:part>
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="CustomerType">
  <wsdl:operation name="GetCustomerList">
    <wsdl:documentation>Gets Information on ClubDemo Customers</wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="impl:GetCustomerListByCountryRequest"/>
    <wsdl:output message="impl:GetCustomerListByCountryResponse"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="GetCustomer" type="impl:CustomerType">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="GetCustomerList">
    <soap:operation soapAction="http://ws.myexample.com/ClubDemo/" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

```
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="CustomerService">
  <wsdl:port name="Customer" binding="impl:GetCustomer">
    <soap:address location="http://ws.myexample.com/ClubDemo/" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

6.6.4 Zuordnen von Regeln für Webdienste

Der Webdienst-Treiber verwendet die gleichen Tabellen- und Spaltenzuordnungsregeln wie der XML-Treiber. Der Treiber unterstützt auch die folgenden webdienstspezifischen Regeln.

Qualifizierer

Die Datenzugriffsebene kann immer nur mit einem Webdienst eine Verbindung herstellen. Der Dienst ist dem Datenbankqualifizierer zugeordnet. Im ClubDemo-Beispiel ist der Qualifizierername der `CustomerService`-Dienstname.

Eigentümer

Das Attribut `port` ist dem Datenbankeigentümer zugeordnet. Im Beispiel ist `Customer` der Eigentümer.

Tabellen

Auf der Datenzugriffsebene wird jeder Vorgang als Stamm dargestellt. Jede Ausgabenachricht stellt ein untergeordnetes Element eines Vorgangs dar. Der Webdienst-Treiber stellt Ausgabenachrichten als Tabellen zur Verfügung.

Tabellennamen sind eine Verkettung der Namen des Vorgangs, der Ausgabenachricht und der XML-Elemente der Antwort, die durch einen Schrägstrich (/) getrennt werden.

Beispiel:

Im ClubDemo-Beispiel sind folgende Tabellen enthalten:

- `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse`
- `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn`
- `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Name`
- `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Invoice`

Spalten und Eingabespalten

Die XML-Zuordnungsregeln für Spalten gelten auch für Webdienste.

Der Webdienst-Treiber akzeptiert nur Tabellen mit einer Zeile als Eingabenachrichten. Jeder Eintrag dieser Tabelle ist einer Eingabespalte der Ergebnistabelle zugeordnet. Der Treiber ordnet alle Eingabenachrichten zu, auch wenn sie im WSDL-Dokument als optional definiert wurden.

Beschränkung:

Der Treiber unterstützt `any` und `anyAttribute` in Eingabespalten nicht.

In den folgenden Beispielen ist die Spalte `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry` eine Eingabespalte. Die anderen Spaltennamen resultieren aus den Zuordnungsregeln von XML-Elementen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum XML-Treiber.

Beispiel:

Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse` verfügt über folgende Spalten:

- `-id`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Beispiel:

Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn` verfügt über folgende Spalten:

- `Alter`
 - `Adresse`
 - `ZIP`
 - `Stadt`
 - `Country/@name`
 - `@ID`
 - `-GetCustomerListResponse/-id`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Beispiel:

Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Name` verfügt über folgende Spalten:

- `-id`
 - `Name`
 - `@type`
 - `-GetCustomerListReturn/@ID`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Beispiel:

Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Invoice` verfügt über folgende Spalten:

- -id
 - Invoice
 - -GetCustomerListReturn/@ID
 - GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry
-

Primärschlüssel und Fremdschlüssel

Die XML-Zuordnungsregeln für Primär- und Fremdschlüssel gelten auch für Webdienste. Außerdem ist eine Eingabespalte stets Teil der Definition eines Primärschlüssels.

Beschränkung:

Obwohl Datengrundlagen Fremdschlüssel zur Verfügung stellen, unterstützt der Webdienst-Treiber JOIN-Operationen nicht.

Beispiel: Primärschlüssel

Die Spalte -id der Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse` wird generiert, da das Schema keine Primärschlüssel definiert.

Das Schema definiert einen expliziten Primärschlüssel für Spalte @ID von Tabelle `GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn`.

Eingabespalte `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry` wird als Primärschlüssel verwendet.

Beispiel: Fremdschlüssel

Die Spalten `-GetCustomerListResponse/@ID` und `-GetCustomerListReturn/@ID` werden aus dem umgekehrten Pfad zur übergeordneten Tabelle und dem Primärschlüssel der übergeordneten Tabelle erstellt.

Array-Datentypen

Webdienste unterstützen Datentypen im Format eines aus einer Reihe primitiver oder komplexer Typen bestehenden Arrays. Ein Element dieses Typs wird einer Einzeilentabelle zugeordnet. Es wird als Teil von Spalten- oder Tabellennamen als `-arrayElement` zugeordnet. Der Array-Datentyp definiert den Elementnamen nicht und akzeptiert einen beliebigen Namen.

Weitere Informationen zu Array-Datentypen erhalten Sie über den unten stehenden Link.

Beispiel: Array-Datentypen

`arrayType="xsd:int[2]"` ist ein Datentyp eines Elements mit zwei Instanzen, dessen Wert eine Ganzzahl ist. Beispiel: Der folgende komplexe Typ gilt für das Element `CustomerIDs` und definiert es als übergeordnetes Element eines Elements `CustomerID`, das Ganzzahlwerte akzeptiert:

```
<complexType name="ArrayOfIntegers">
  <complexContent>
    <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:int[2]"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>
```

```
</restriction>
</complexContent>
</complexType>

<element name="CustomerIDs" type="ArrayOfIntegers">
  <CustomerID>103</CustomerID>
  <CustomerID>204</CustomerID>
</element>
```

Verwandte Themen

- [Details on arrays in SOAP 1.1 note](#)
- [XML-Treiber – Zuordnen von Spalten](#)
- [XML-Treiber – Zuordnen von Primär- und Fremdschlüsseln](#)

6.6.5 Webdienst-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltenbreite

Wie der XML-Treiber verwendet auch der Webdienst-Treiber die Parameter `Binary Max Length`, `Integer Max Length` und `String Max Length` in der Datei `cs.cfg` für große Werte dieser Datentypen.

Verwandte Themen

- [Binary Max Length](#)
- [Integer Max Length](#)
- [String Max Length](#)

6.7 Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webdienst-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

Der Datenzugriffstreiber führt die Sortiervorgänge (ORDER BY, GROUP BY und DISTINCT) folgendermaßen durch:

- Im Hauptspeicher, wenn nur eine kleine Menge von Daten sortiert werden muss
- Durch das Schreiben von Daten in ein temporäres Verzeichnis auf dem lokalen Datenträger

Die sortierten Zielen werden auf den Datenträger geschrieben, wenn der freie Hauptspeicher zu klein ist oder die mit dem SBO-Parameter `Bucket Split Size` definierte Anzahl von Zeilen erreicht wurde.

Der lokale Datenträger wird als Cache verwendet, und die Daten werden in den standardmäßigen temporären Ordner auf Ihrem Rechner geschrieben. Falls das Betriebssystem keinen temporären

Ordner angibt, können Sie den Verzeichnispfad in der Datei `cs.cfg` mithilfe des Parameters `Temp Data Dir` konfigurieren.

Verwandte Themen

- [CSV OpenDriver](#)
- [OData-Treiber](#)
- [SAP-ERP-Treiber](#)
- [XML-Treiber](#)
- [Webdienst-Treiber](#)
- [Sammelfeldteilungsgröße](#)
- [Temp Data Dir](#)

Verbindungsreferenz

7.1 HIVE-Verbindungen

In den folgenden Abschnitten wird die Herstellung von Verbindungen zu HIVE-Datenbanken beschrieben. In dieser Version können Sie gleichzeitig Verbindungen zu verschiedenen Versionen von HIVE-Datenbanken herstellen.

7.1.1 Erstellen einer Verbindung zu Apache Hadoop HIVE

Die Datenzugriffsebene ermöglicht es der BI-Plattform, auf allen Plattformen über JDBC eine Verbindung zu den Datenbanken von Apache Hadoop HIVE 0.7.1, 0.8.0, 0.9.0 und 0.10 herzustellen.

1. Um eine Verbindung zum Apache-Hive-Thrift-Server herzustellen, platzieren Sie folgende JAR-Dateien im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\hadoop_version`, wobei `hadoop_version` dem Wert `hive07`, `hive08`, `hive09` oder `hive010` entspricht.

Apache-Hadoop-HIVE-Datenbankversion	JAR-Dateien
0.7.1	hadoop-0.20.1-core.jar oder hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.7.1.jar hive-jdbc-0.7.1.jar hive-metastore-0.7.1.jar hive-service-0.7.1.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar
0.8.0	hadoop-0.20.1-core.jar oder hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.8.0.jar hive-jdbc-0.8.0.jar hive-metastore-0.8.0.jar hive-service-0.8.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

Apache-Hadoop-HIVE-Datenbankversion	JAR-Dateien
0.9.0	hadoop-0.20.1-core.jar oder hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.9.0.jar hive-jdbc-0.9.0.jar hive-metastore-0.9.0.jar hive-service-0.9.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar
0.10.0	hadoop-0.20.1-core.jar oder hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.10.0.jar hive-jdbc-0.10.0.jar hive-metastore-0.10.0.jar hive-service-0.10.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

2. Führen Sie den Verbindungsassistenten aus.
3. Wählen Sie die zu verwendende Apache-Hadoop-HIVE-Treiberversion aus.
4. Konfigurieren Sie die Verbindung mithilfe des Assistenten.

Sie haben eine Verbindung zur Apache-Hadoop-HIVE-Datenbank hergestellt.

Anmerkung:

Die von der BI-Plattform 4.1 erstellten Verbindungen funktionieren in dieser Version weiterhin. Der Datenbankname `Apache Hadoop HIVE` ist ein Alias von `Apache Hadoop Hive 0.7`. Der Ordner `hive` für JAR-Dateien wird weiterhin unterstützt.

Verwandte Themen

- [Speicherortreferenz von JAR-Dateien](#)

7.1.2 Erstellen einer Verbindung mit Amazon EMR HIVE

Die Datenzugriffsebene ermöglicht es der BI-Plattform, auf allen Plattformen über JDBC eine Verbindung zu den Datenbanken von Amazon Elastic MapReduce (EMR) HIVE 0.7 und 0.8 herzustellen.

1. Richten Sie einen SSH-Tunnel zum Amazon-Master-Knoten ein.
Weitere Informationen finden Sie in der Amazon-Dokumentation.
2. Laden Sie die erforderlichen JAR-Dateien von der Amazon-Website herunter und platzieren sie im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\emrhive_version`, wobei `emrhive_version` entweder `emrhive07` oder `emrhive08` entspricht.
3. Geben Sie localhost als Server und 10002 als Port im Feld **Server (Host:Port)** der Verbindungsassistenten an.

Sie haben eine Verbindung mit der Amazon-EMR-HIVE-Datenbank erstellt.

Anmerkung:

Die von der BI-Plattform 4.1 erstellten Verbindungen funktionieren in dieser Version weiterhin. Der Datenbankname `Amazon EMR HIVE` ist ein Alias von `Amazon EMR Hive 0.7`. Der Ordner `hive` für JAR-Dateien wird weiterhin unterstützt.

Verwandte Themen

- [Creating an SSH tunnel to the master node](#)
- [HIVE 0.7.1 JAR file download website](#)
- [HIVE 0.8.1 JAR file download website](#)
- [Speicherortreferenz von JAR-Dateien](#)

7.2 IBM-DB2-Verbindungen – Referenzschlüssel NULL zugeordnet

Beschränkung:

Aufgrund einer Beschränkung des Datenbanktreibers sind Referenzschlüsselnamen der Datenbanktabellen von IBM DB2 10 for z/OS NULL zugeordnet.

7.3 IBM-Informix-Verbindungen

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Maßnahmen, die durchzuführen sind, wenn Probleme mit IBM-Informix-Verbindungen auftreten.

Verwandte Themen

- [Datenwertproblem bei verschiedenen Zeitzonen](#)
- [Verbindungsfehler, wenn der Transaktionsmodus nicht unterstützt wird](#)

7.3.1 Datenwertproblem bei verschiedenen Zeitzonen

Im Information-Design-Tool können Abfragen unter Verwendung von JDBC an IBM Informix Dynamic Server 11 falsche Datentypen zurückgeben, wenn sich das Clienttool und der Server in verschiedenen Zeitzonen befinden. Um dieses Problem zu vermeiden, setzen Sie den Zeitzonenwert von JVM auf die Zeitzone, die auf Datenbankserverebene festgelegt ist.

1. Beenden Sie das Information-Design-Tool.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis *bip-Installverz\win32_x86*.
3. Öffnen Sie *InformationDesignTool.ini* zur Bearbeitung.
4. Fügen Sie am Ende der Datei folgende Zeile hinzu:

```
-Duser.timezone=server_timezone_value
```

wobei *Server_Zeitzone* der auf dem Datenbankserver festgelegte Zeitzone-Wert ist.
Beispiel: GMT.

5. Speichern Sie die Datei.
6. Starten Sie die Anwendung neu.

Wenn Sie diese Aufgabe durchführen, werden unter Verwendung von JDBC mit einer IBM-Informix-Datenbank hergestellte Verbindungen ordnungsgemäß konfiguriert.

7.3.2 Verbindungsfehler, wenn der Transaktionsmodus nicht unterstützt wird

Die Datenzugriffsebene ermöglicht, SQL-Operationen standardmäßig als Transaktionsblock auszuführen. Wenn der Informix Dynamic Server Transaktionen nicht unterstützt, ist ein Verbindungsfehler möglich. Um dieses Problem zu vermeiden, geben Sie in der Treiberkonfigurationsdatei an, dass der Transaktionsmodus nicht verfügbar ist.

1. Beenden Sie das Clienttool.
2. Öffnen Sie die Datei `informix.sbo` zur Bearbeitung.
Sie befindet sich im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc`.
3. Fügen Sie die folgende Zeile im entsprechenden Abschnitt `Database` hinzu:

```
<Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>
```

4. Speichern Sie die Datei.
5. Starten Sie den Dienst und die Anwendung neu.

Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, sind Verbindungen mit IBM Informix ordnungsgemäß konfiguriert.

Verwandte Themen

- [Transactional Available](#)

7.4 Verbindungen mit MS Analysis Services

Vorsicht:

Verbindungen zu MS Analysis Services über XMLA verwenden keinen Connection Server.

Dieser Abschnitt bezieht sich lediglich auf im Information-Design-Tool erstellte Verbindungen.

Im Information-Design-Tool können die Benutzer mit einem XMLA-Treiber über HTTP Verbindungen zu MS Analysis Services herstellen.

Um diese Verbindungen zu konfigurieren, muss zuerst der HTTP-Zugriff aktiviert werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Microsoft TechNet-Webseite.

Verwandte Themen

- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917711.aspx>
- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917712.aspx>

7.5 MS-SQL-Server-Verbindungen – Festlegen der JVM-Optionen

Nachdem Sie den JDBC-Treiber für MS SQL Server auf UNIX installiert und die Datei `jdbc.sbo` konfiguriert haben, legen Sie die JVM-Informationen in der Datei `cs.cfg` fest.

1. Öffnen Sie die Datei `cs.cfg` zur Bearbeitung.

2. Fügen Sie den folgenden Dateipfad zum Abschnitt `JavaVM` hinzu, um die standardmäßige JVM-Konfiguration zu überschreiben:

```
<LibraryName JNIVersion="JNI_VERSION_1_4">$BOBJEDIR/jdk/jre/lib/i386/server/libjvm.so</LibraryName>
```

3. Fügen Sie eine der folgenden Optionen zum Abschnitt `JavaVM` hinzu:

Option	Beschreibung
Solaris oder Linux	<pre><Options> <Option>-Xmx512m</Option> </Options></pre>
AIX	<pre><Options> <Option>-Xmx511m</Option> </Options></pre>

Anmerkung:

Für die Java Virtual Machine sind auf Solaris oder Linux 512 MB oder mehr zulässig, auf AIX jedoch nicht mehr als 511 MB.

4. Speichern Sie die Datei.

7.6 Oracle-Verbindungen

Folgende Abschnitte enthalten Konfigurationsinformationen für Oracle-Verbindungen.

Verwandte Themen

- [Verbindungen mit Clustern von Oracle-Servern](#)
- [Festlegen des CURSOR_SHARING-Oracle-Parameterwerts](#)

7.6.1 Verbindungen mit Clustern von Oracle-Servern

Verbindungen mit Clustern von Oracle-Servern, die im Failover-Modus ausgeführt werden, werden über JDBC unterstützt. Der Treiber wählt einen dieser Server aus und falls dieser nicht verfügbar ist, wird der nächste Server verwendet. Falls kein Server verfügbar ist, wird ein Verbindungsfehler ausgelöst.

Geben Sie im Verbindungsassistenten den Serverhost und Port, getrennt durch ein Semikolon, in **Server (Host:Port{,host:port})** ein, um eine JDBC-Verbindung zu erstellen. Geben Sie Informationen für einen oder für mehrere Server ein, wenn Sie den Failover-Mechanismus nutzen möchten.

7.6.2 Festlegen des CURSOR_SHARING-Oracle-Parameterwerts

In den Datenbanken Oracle 10 und höher wird der Parameter `CURSOR_SHARING` verwendet. Die Berichtstools von BI-Plattform und SAP BusinessObjects unterstützen nur den Wert `EXACT` für `CURSOR_SHARING`.

Wenn Sie den Wert `FORCE` verwenden, kann dies zu Performance-Problemen bei den Berichtstools führen.

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option	Beschreibung
Festlegen des Werts <code>CURSOR_SHARING</code> auf die Universumsverbindung	<ol style="list-style-type: none"> Öffnen Sie die Universumsverbindung zur Bearbeitung. Klicken Sie auf Weiter, um zum Bildschirm "Benutzerdefinierte Parameter" zu wechseln. Klicken Sie auf Parameter hinzufügen. Geben Sie <code>ConnectInit</code> ein und klicken auf OK. Geben Sie "alter session set CURSOR_SHARING=EXACT" als Wert für <code>ConnectInit</code> ein. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Festlegen des Werts <code>CURSOR_SHARING</code> für alle Oracle-Verbindungen	<ol style="list-style-type: none"> Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die Datei <code>oracle.prm</code> gespeichert ist: <code>connectionserver-Installverz\connectionServer\Oracle</code>. Öffnen Sie die Datei in einem XML-Editor. Fügen Sie im Abschnitt <code>Konfiguration</code> den folgenden Parameter hinzu: <pre><Parameter Name="CURSOR_SHARING">EXACT</Parameter></pre> Speichern Sie die Datei. Starten Sie die Konnektivitäts- und Berichterstellungsdienste erneut aus der CMC.

Anmerkung:

Informationen zur Definition von `CURSOR_SHARING` finden Sie in der Oracle-Dokumentation.

7.7 Oracle-EBS-Verbindungen

Die Datenzugriffsebene stellt einen neuen Treiber zur Verfügung, um SAP-BusinessObjects-Anwendungen über Oracle Call Interface (OCI) mit Oracle E-Business Suite (EBS) zu verbinden. Sie ermöglicht es Anwendungen, auf Daten aus EBS-Ansichten und gespeicherten Prozeduren zuzugreifen. Sie können OCI nur verwenden, um eine Verbindung zwischen dem Treiber und Oracle EBS herzustellen.

Wenn Sie im Universe-Design-Tool oder im Information-Design-Tool eine Verbindung erstellen, wählen Sie zuerst den Authentifizierungsmodus aus, der entweder vom Benutzer angegeben wird, wenn er bei der Anmeldung an der BI-Plattform Benutzername und Kennwort bereitstellt, oder bei dem es sich um die Einzelanmeldung handelt, wenn sich der Benutzer mit den Anmeldedaten von Oracle EBS anmeldet. Anschließend wählen Sie die Oracle-EBS-Anwendung, -Zuständigkeit und -Sicherheitsgruppe aus, die die Datenquelle des Universums definieren.

Die BI-Plattform bietet die Einzelanmeldung für Oracle EBS mithilfe eines Authentifizierungs-Plugins. Die Einzelanmeldung wird aktiviert, wenn das Plugin ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist. Mit der Einzelanmeldung kann sich der Benutzer mit den Oracle-EBS-Anmeldedaten beim BI-Launchpad anmelden. Dieselben Anmeldedaten werden vom Connection Server zum Zugreifen auf die Oracle-EBS-Datenquelle verwendet. Weitere Informationen zum Authentifizierungs-Plugin erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

7.8 Oracle-Essbase-Verbindungen

Vorsicht:

Aufgrund einer Beschränkung der Essbase-Middleware für .unv-Universen ist eine spezifische Implementierung des Servers der BI-Plattform erforderlich, um auf Essbase basierte .unv- und .unx-Universen zu unterstützen. Um einen Server zu implementieren, der sowohl .unv- als auch .unx-Essbase-Universen unterstützt, konfigurieren Sie ein System mit den beiden folgenden Clustern auf zwei separaten Rechnern:

- Installieren Sie in einer 64-Bit-Umgebung die folgende Software auf dem ersten Cluster (Cluster1): 64-Bit-BI-Plattform, Central Management Server, Web-Intelligence-Server, einen 64-Bit-Connection-Server sowie sämtliche 64-Bit-Middleware-Treiber.
- Installieren Sie in einer 32-Bit-Umgebung die folgende Software auf dem zweiten Cluster (Cluster2): den 32-Bit-Connection-Server und die 32-Bit-Middleware-Treiber (einschließlich 32-Bit-Essbase-Treiber für .unv-Universen).

Zur Laufzeit verwendet der Connection Server den Cluster2 für .unv-Universen. Der OLAP-Client für .unx-Universen verwendet die in Cluster1 verfügbare 64-Bit-Middleware.

7.9 Oracle-RAC-Verbindungen

Über die Datenzugriffsebene kann die BI-Plattform über JDBC eine Verbindung zu Oracle Real Application Clusters (RAC) herstellen.

Um mithilfe des Verbindungsassistenten eine Verbindung von Ihrer Anwendung herzustellen, geben Sie die Oracle-RAC-Datenquelle im folgenden Format ein:

```
<host>:<port>,<host>:<port>,...,<host>:<port>
```

Die Anzahl der Host- und Port-Paare hängt von der Anzahl der am Cluster beteiligten Computer ab.

Beispiel:

```
pmrac1.us.oracle.com:1521,pmrac2.us.oracle.com:1521
```

7.10 salesforce.com-Verbindungen – Konfigurieren der Umgebung

Damit salesforce.com-Verbindungen im Universe-Design-Tool oder Information-Design-Tool funktionieren, müssen Sie zunächst die Umgebung entsprechend konfigurieren.

1. Stoppen Sie den Konnektivitätsdienst aus der CMC und der Clientanwendung.
2. Führen Sie `regedit.exe` in der Befehlszeile von MS Windows aus, um den Registrierungs-Editor zu öffnen.
3. Wechseln Sie zur ODBC-Datenquelle "Salesforce" unter **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ODBC > ODBC.INI > <SALESFORCE_DSN_NAME>**, wobei `SALESFORCE_DSN_NAME` der Datenquellename von salesforce.com ist.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenquellennamen, und wählen Sie **Neu > Zeichen folgenwert** aus.
5. Geben Sie `CheckJVMChanged` ein.
6. Doppelklicken Sie auf die Eigenschaft, und geben Sie `0` ein.
7. Schließen Sie den Registrierungs-Editor.

Sie müssen dann die Schritte unten ausführen, um die Konfiguration abzuschließen.

Verwandte Themen

- [Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen im Information-Design-Tool](#)
- [Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen für das Universe-Design-Tool](#)

7.10.1 Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen im Information-Design-Tool

1. Beenden Sie das Information-Design-Tool.
2. Kopieren Sie die Treiberdatei `sforce.jar` in das Verzeichnis `bip-Installverz\win32_x86\jdk\jre6\lib\ext`.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis `bip-Installverz\win32_x86`.
4. Öffnen Sie `InformationDesignTool.ini` zur Bearbeitung.
5. Fügen Sie am Ende der Datei folgende Zeile hinzu:

```
-Dosgi.parentClassLoader=ext
```

6. Speichern Sie die Datei.
7. Starten Sie die Anwendung neu.

Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, ist die Verbindung zu salesforce.com ordnungsgemäß konfiguriert.

7.10.2 Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen für das Universe-Design-Tool

1. Beenden Sie das Information-Design-Tool.
2. Öffnen Sie die Datei `cs-cfg` zur Bearbeitung.
3. Fügen Sie im Abschnitt `JavaVM` den folgenden Pfad hinzu:

```
<ClassPath>  
  <Path>C:\Program Files (x86)\Progress\DataDirect\Connect_for_ODBC_61\java\lib\sforce.jar</Path>  
</ClassPath>
```

4. Speichern Sie die Datei.
5. Öffnen Sie die Datei `openaccess.sbo` zur Bearbeitung.
Sie befindet sich im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\odbc`.
6. Fügen Sie die folgende Zeile im Abschnitt `Database` hinzu:

```
<Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>
```

7. Speichern Sie die Datei.
8. Starten Sie den Dienst und die Anwendung neu.

Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, ist die Verbindung zu salesforce.com ordnungsgemäß konfiguriert.

Verwandte Themen

- [Transactional Available](#)

7.11 SAP-BW-Verbindungen

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform den Zugriff auf die SAP-BW-Datenquelle.

Verbindungen zu SAP BW über BAPI sind OLAP-Verbindungen.

Diese aktuelle Version ermöglicht es Ihnen, .unv-Universen auf Grundlage von SAP BW zu erstellen. SAP-BW-Verbindungen funktionieren mit 32-Bit- oder 64-Bit-Connection-Servern.

7.11.1 Aktivieren von SAP-BW-64-Bit-Verbindungen

Sie können SAP-BW-Verbindungen mit einem 64-Bit-Connection-Server verwenden, um .unv-Universen zu erstellen.

Sie können den SAP-BW-64-Bit-Treiber auf einer SAP-BusinessObjects-BI-Plattform installieren.

- Führen Sie die nachfolgenden Schritte für die jeweilige Installationsart aus, die Sie durchführen:
 - Wenn Sie eine vollständige Installation dieser Version durchführen, verwenden die SAP-BW-Verbindungen den 64-Bit-Connection-Server.
 - Wenn Sie eine Patch-Installation über eine vorhandene Plattform durchführen, verwenden die SAP-BW-Verbindungen weiterhin den 32-Bit-Connection-Server. Um den 64-Bit Connection-Server zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a. Suchen Sie das Installationsprogramm von SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1.
 - b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen **Deinstallieren/ändern**.
 - c. Wählen Sie im Bildschirm "Funktionen auswählen" des Dialogfelds " Setup für SAP BusinessObjects BI 4.1" die Option **SAPBW64** unter **Datenbankzugriff**.
 - d. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation abzuschließen.

Sie haben den SAP-BW-64-Bit-Treiber auf der Plattform installiert. Nun können Sie SAP-BW-Verbindungen erstellen, die den 64-Bit-Connection-Server verwenden.

7.12 SAP-ERP-Verbindungen – Fehler beim Laden des Treibers

In SAP BusinessObjects Web Intelligence kann folgende Fehlermeldung angezeigt werden:

```
Database error: (CS) "Java Exception : java.lang.NoClassDefFoundError:  
com/sap/bip/jco/JCoManager : cannot initialize class because prior initialization attempt failed"
```

Dies bedeutet, dass der SAP-ERP-Treiber nicht geladen werden konnte, weil der Web Intelligence Processing Server die Datei `sapjco3.dll` nicht finden konnte.

Damit SAP-ERP-Verbindungen ordnungsgemäß ausgeführt werden, muss die Datei aus dem BI-Plattform-Serververzeichnis (*bip-Installverz\win64_x64*) in das MS-Windows-Verzeichnis (`C:\WINDOWS\system32`) kopiert werden. Anschließend starten Sie den Web Intelligence Processing Server neu.

7.13 SAP-HANA-Verbindungen

Die Datenzugriffsebene ermöglicht der BI-Plattform die Verbindung der SAP-HANA-Datenbank 1.0 SPS 06 mithilfe von ODBC und JDBC auf allen Plattformen. Das aktuelle Release unterstützt außerdem OLAP-Verbindungen mit der SAP-HANA-Datenbank auf MS Windows, Linux und AIX.

Array-Fetch-Größe

Der Standardwert der `Array-Fetch-Größe` beträgt 1000 für SAP-HANA-Verbindungen.

Vorsicht:

Da für eine hohe Zahl der `Array-Fetch-Größe` mehr Arbeitsspeicher erforderlich ist, kann sich diese Konfiguration auf die Systemleistung auswirken.

Failover

Verbindungen mit Clustern von SAP-HANA-Servern, die im Failover-Modus ausgeführt werden, werden über ODBC und JDBC unterstützt. Der Treiber wählt einen dieser Server aus und falls dieser nicht verfügbar ist, wird der nächste Server verwendet. Falls kein Server verfügbar ist, tritt ein Verbindungsfehler auf.

Bevorzugtes Anzeigegebietsschema

SAP-HANA-Verbindungen unterstützen das bevorzugte Anzeigegebietsschema für alle Authentifizierungsmodi über JDBC und ODBC. Mit dem bevorzugten Anzeigegebietsschema kann der Benutzer lokalisierte Daten abrufen, wenn die Datenbank Daten in verschiedenen Sprachen speichert.

Einzelanmeldung bei Datenbanken

Die BI-Plattform bietet die Einzelanmeldung (SSO) an einer Datenbank entweder unter Verwendung von Windows AD mit Kerberos oder des Protokolls SAML auf den Plattformen MS Windows und Linux. SSO mit Kerberos ist für JDBC- und ODBC-Verbindungen verfügbar. SSO mit SAML ist in JDBC, aber nicht in ODBC verfügbar.

Wenn in Ihrer Umgebung sowohl Kerberos- als auch SAML-Implementierungen verfügbar sind, verwendet die Plattform vorrangig SAML. Wenn bei Verwendung von SAML Probleme auftreten, verwendet die Plattform stattdessen Kerberos. Diese Logik ist für den Anwendungsbenutzer transparent. Zum

Deaktivieren der Verwendung von SAML setzen Sie den Parameter `Skip SAML SSO` in der entsprechenden Konfigurationsdatei `newdb.sbo` auf `True`.

Die BI-Plattform bietet SSO bei Datenbank außerdem bei Verwendung von Windows AD mit Kerberos oder des Protokolls SAML in OLAP-Verbindungen.

Nachdem sich die Benutzer aus einer SAP-BusinessObjects-Anwendung bei der BI-Plattform angemeldet haben, können sie Aktionen durchführen, für die der Datenbankzugriff erforderlich ist, beispielsweise die Regenerierung von Web-Intelligence-Dokumenten, und müssen dafür keine Datenbankanmeldedaten eingeben.

UNIX-Unterstützung

Ab Release 4.1 ermöglicht die Datenzugriffsebene der BI-Plattform die Verbindung mit der SAP-HANA-Datenbank über ODBC auf 64-Bit-UNIX-Plattformen.

Verwendung von SSL

Relationale und OLAP-Verbindungen zu SAP HANA können das SSL-Protokoll verwenden.

Verwandte Themen

- [Skip SAML SSO](#)

7.13.1 Erstellen einer SAP-HANA-Verbindung

Erstellen einer JDBC-Verbindung

Die JDBC-Treiber von SAP HANA 1.0 SPS 06 werden als Teil der BI-Plattform im Verzeichnis `connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\drivers\newdb` installiert. Dementsprechend müssen Sie keine zusätzliche Konfiguration durchführen, um eine Verbindung mit der SAP-HANA-Datenbank herzustellen.

Wählen Sie im Verbindungsassistenten eine der folgenden Verbindungen aus, um eine JDBC-Verbindung zu erstellen:

- **Einzelserver**

Geben Sie den HANA-Hostnamen und die Instanznummer in die Felder **Hostname** und **Instanznummer** ein.

- **Mehrere Server (Failover)**

Geben Sie unter **Server (Host:Port{;host:port})** den Serverhost und den Port ein, und trennen Sie die Angaben durch ein Semikolon. Geben Sie Informationen für einen oder für mehrere Server ein, wenn Sie den Failover-Mechanismus nutzen möchten.

Die Konvention für die Portnummer lautet folgendermaßen:

3##15

wobei **##** der HANA-Instanznummer entspricht.

Beispiel:

Wenn Sie eine Verbindung mit Instanz 0 herstellen, geben Sie im Assistenten entweder die Instanznummer 00 oder die Portnummer 30015 ein. Wenn Sie eine Verbindung mit Instanz 1 herstellen, geben Sie entweder die Instanznummer 01 oder die Portnummer 30115 ein.

Verwenden von SSL

Wählen Sie **SSL verwenden** im Verbindungsassistenten aus, um eine OLAP- oder JDBC-Verbindung zu erstellen, die mithilfe des SSL-Protokolls eine Verbindung mit dem SAP-HANA-Server herstellt.

Anmerkung:

Um SSL in ODBC auf MS Windows zu verwenden, öffnen Sie den ODBC-Datenquellen-Administrator, und wählen Sie beim Konfigurieren des DSN **SSL** aus.

Verwandte Themen

- [Erstellen von JDBC-Verbindungen](#)

7.13.2 Bearbeiten einer SAP-HANA-Verbindung

Eine zur Bearbeitung geöffnete SAP-HANA-Verbindung kann im Verbindungsassistenten unter **Einzelner Server** oder **Mehrere Server (Failover)** angezeigt werden. Um die Verbindung zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie unter **Einzelner Server** angezeigt wird, ändern Sie den Hostnamen und die Instanznummer der Datenquelle.
- Wenn Sie unter **Mehrere Server (Failover)** angezeigt wird, ändern Sie den Serverhost und den Port.

7.13.3 Vor dem Konfigurieren der Einzelanmeldung für SAP-HANA-Verbindungen

Nicht vergessen:

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration der Einzelanmeldung über Windows AD mit Kerberos für SAP-HANA-Verbindungen beschrieben.

Bevor Sie die erforderlichen Java-VM-Optionen einrichten, müssen die JAAS- und Kerberos-Konfigurationsdateien `bscLogin.conf` und `krb5.ini` erstellt werden, um die Anwendung für die Windows-AD-Authentifizierung vorzubereiten. Weitere Informationen erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren der Einzelanmeldung für das Information-Design-Tool](#)
- [Konfigurieren der Einzelanmeldung für Web Intelligence](#)
- [Konfigurieren der Einzelanmeldung für den Web-Intelligence-Rich-Client](#)
- [Vor dem Konfigurieren der Einzelanmeldung für SAP-HANA-Verbindungen](#)

7.13.4 Konfigurieren der Einzelanmeldung für das Information-Design-Tool

Über die folgenden Schritte wird die Einzelanmeldung an der SAP-HANA-Datenbank über JDBC aus dem Information-Design-Tool aktiviert.

- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Option	Beschreibung
Konfiguration der Einzelanmeldung für lokale Verbindungen über JDBC	<p>a. Beenden Sie das Information-Design-Tool.</p> <p>b. Öffnen Sie die Datei <code>InformationDesignTool.ini</code> zur Bearbeitung.</p> <p>Sie befindet sich im Verzeichnis <code>bip-install-dir\win32_x86</code>.</p> <p>c. Fügen Sie folgende Zeilen hinzu:</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</pre> <p>wobei <i><Speicherort></i> dem Verzeichnis der Konfigurationsdatei auf dem Rechner, auf dem der Connection Server ausgeführt wird, entspricht.</p> <p>d. Speichern Sie die Datei.</p> <p>e. Starten Sie das Information-Design-Tool neu.</p>
Konfiguration der Einzelanmeldung für Verbindungen auf dem CMS über JDBC	<p>Ziel ist es, den Adaptiven Konnektivitätsdienst zu konfigurieren.</p> <p>a. Öffnen Sie die CMC.</p> <p>b. Stoppen Sie unter "Konnektivitätsdienste" den Adaptiven Konnektivitätsdienst, der vom Adaptive Processing Server gehostet wird.</p> <p>c. Wechseln Sie zur Seite "Eigenschaften".</p> <p>d. Fügen Sie folgende Optionen zur Eigenschaft "Befehlszeilenparameter" hinzu:</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</pre> <p>wobei <i><Speicherort></i> dem Verzeichnis der Konfigurationsdatei auf dem Rechner, auf dem der Connection Server ausgeführt wird, entspricht.</p> <p>e. Klicken Sie auf Speichern.</p> <p>f. Starten Sie den Dienst aus der CMC neu.</p> <p>Nicht vergessen: Sie müssen auch den Adaptiven Konnektivitätsdienst konfigurieren, um die Einzelanmeldung mit dem Web-Intelligence-Rich-Client im Modus "Verbunden" zu aktivieren. Mit diesen Schritten können Sie auch die Einzelanmeldung für alle anderen Java-Dienste wie etwa für die Datenföderations-Dienste konfigurieren. Die Datenföderations-Dienste verwenden Sie bei Abfragen für Universen mit mehreren Quellen, die auf einer SAP-HANA-Verbindung basieren.</p>

7.13.5 Konfigurieren der Einzelanmeldung für Web Intelligence

Die folgenden Schritte ermöglichen die Einzelanmeldung an der SAP-HANA-Datenbank über JDBC für SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Anmerkung:

Dieses Vorgehen gilt für die Java- oder HTML-Schnittstelle von SAP BusinessObjects Web Intelligence, die der Anwendungsbenutzer aus dem BI-Launchpad startet.

Nicht vergessen:

Diese Konfiguration gilt nur für Web-Intelligence-Berichterstellungsdienste, die auf dem Web Intelligence Processing Server gehostet werden.

1. Öffnen Sie die CMC.
2. Stoppen Sie unter "Web-Intelligence-Dienste" den auf dem Web Intelligence Processing Server gehosteten Berichterstellungsdienst.
3. Öffnen Sie die Datei `cs-cfg` zur Bearbeitung.
4. Fügen Sie im Abschnitt `JavaVM` folgende Java-VM-Optionen hinzu:

```
<Options>
<Option>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf</Option>
<Option>-Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</Option>
</Options>
```

wobei `<Speicherort>` dem Verzeichnis der Konfigurationsdatei auf dem Rechner, auf dem der Connection Server ausgeführt wird, entspricht.

5. Speichern Sie die Datei.
6. Starten Sie den Dienst aus der CMC neu.

7.13.6 Konfigurieren der Einzelanmeldung für den Web-Intelligence-Rich-Client

Mit folgenden Schritten aktivieren Sie die Einzelanmeldung an der SAP-HANA-Datenbank über JDBC aus der Web-Intelligence-Rich-Client-Anwendung.

- Befolgen Sie eine der nachfolgenden Vorgehensweisen:
 - Wenn Sie aus einem WID-Dokument oder aus dem Windows-Startmenü eine Verbindung zum Web-Intelligence-Rich-Client herstellen:
 - a. Schließen Sie das Dokument, und beenden Sie den Web-Intelligence-Rich-Client.
 - b. Erstellen Sie die folgenden Umgebungsvariablen:
 - `java.security.auth.login.config=C:\<Speicherort>\bscLogin.conf`
 - `java.security.krb5.conf=C:\<Speicherort>\Krb5.ini`

wobei `<Speicherort>` dem Verzeichnis der Konfigurationsdatei auf dem Rechner, auf dem der Connection Server ausgeführt wird, entspricht.
 - c. Starten Sie den Web-Intelligence-Rich-Client neu.

- Wenn Sie den Web-Intelligence-Rich-Client im verbundenen Modus aus dem BI-Launchpad verwenden (auch bekannt als HTTP-Modus), muss der Adaptive Konnektivitätsdienst konfiguriert werden. Führen Sie die beschriebenen Schritte aus, um die Einzelanmeldung für das Information-Design-Tool zu konfigurieren.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren der Einzelanmeldung für das Information-Design-Tool](#)

7.13.7 Konfigurieren der Java Virtual Machine zur Instrumentation

Sie können die Aktivität der SAP-HANA-Treiber überwachen, wenn Sie CA Wily Introscope mit der BI-Plattform installieren. Diese Instrumentation bietet eine umfassende Ablaufverfolgungsunterstützung für SAP-HANA-Verbindungen über ODBC und JDBC.

Die SAP-HANA-Ablaufverfolgung ist standardmäßig in der Plattform aktiviert. Sie müssen jedoch auch die Java Virtual Machine konfigurieren, um die JNI Bridge zu verwenden.

1. Öffnen Sie die Datei `cs-cfg` zur Bearbeitung.
2. Fügen Sie die folgenden JAR-Dateipfade zum Abschnitt `JavaVM` hinzu, um die erforderlichen Klassen zu laden:

```
<ClassPath>
<Path>"bip-install-dir\java\lib\TraceLog.jar;bip-install-dir\java\lib\external\com.sap.js.passport.api.jar"
</Path>
</ClassPath>
```

3. Fügen Sie die folgenden Optionen zum Abschnitt `JavaVM` hinzu:

```
<Options>
<Option>-javaagent:bip-install-dir\java\wily\Agent.jar</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agentProfile=bip-install-dir\java\wily\IntroscopeAgent_CSJNI.profile</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agent.agentName=CSJNIEngine</Option>
</Options>
```

4. Speichern Sie die Datei.
5. Öffnen Sie die Datei `IntroscopeAgent_CSJNI.profile` zur Bearbeitung.
Es befindet sich im Verzeichnis `bip_Installverz\java\wily`.
6. Ersetzen Sie `localhost` durch den Hostnamen des Introscope Agents in folgender Zeile:

```
introscope.agent.enterprisemanager.transport.tcp.host.DEFAULT=localhost
```

7. Speichern Sie die Datei.

7.14 SAP-MaxDB-Verbindungen

Stellen Sie auf ODBC sicher, dass Sie die ODBC-Treiberversion 7.7.07 (Build-Nr. 07 oder höher) von SAP MaxDB verwenden. SAP MaxDB bietet ASCII- und Unicode-Treiber für MS Windows und UNIX. Die ASCII-Version des ODBC-Treibers stellt immer über ASCII eine Verbindung zum Datenbank-Kernel her. Die Unicode-Version des ODBC-Treibers stellt über ASCII eine Verbindung zu ASCII-Datenbank-Kernen und über UCS2 eine Verbindung zu Unicode-Datenbank-Kernen her.

SAP MaxDB benötigt keinen spezifischen Treibermanager unter UNIX. Sie kann jedoch bei Bedarf für folgende Treibermanager konfiguriert werden:

- unixODBC 2.0.9 oder höher
- iODBC 3.0.5 oder höher

Stellen Sie auf JDBC sicher, dass Sie die neueste Version des `sapdbc.jar`-Treibers verwenden. Weitere Informationen über JDBC-Treiber für SAP MaxDB finden Sie in der Konfigurationsdatei `maxdb.sbo`.

7.15 Verbindungen von SAP NetWeaver BW

In relationalen Verbindungen zu SAP NetWeaver BW werden keine Connection Server verwendet. Diese Verbindungen laufen über einen dedizierten Connector und verwenden eine spezifische Fassade in SAP NetWeaver BW.

Informationen über die Konfiguration und Feinabstimmung der Verbindungen zu SAP NetWeaver BW erhalten Sie im *Handbuch zum Datenföderations-Administrationstool*.

7.15.1 Voraussetzungen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Data Federator und SAP NetWeaver BW

Um eine Verbindung zu SAP NetWeaver BW herstellen zu können, benötigen Sie eine kompatible Version von SAP NetWeaver BW sowie die entsprechenden SAP-Hinweise:

- Die erforderliche Version ist mindestens SAP NetWeaver BI 7.01 SP06.

Anmerkung:

Die offizielle Bezeichnung SAP NetWeaver BW wurde zwischen den Versionen geändert. Vor Version 7.3 wurde die Bezeichnung SAP NetWeaver BI verwendet.

- Der benötigte SAP-Hinweis ist <https://service.sap.com/sap/support/notes/1460273>.

Ausführliche Informationen zu unterstützten Versionen von SAP NetWeaver BW finden Sie in der *Product Availability Matrix*.

7.15.2 Anforderungen zur ordnungsgemäßen Ausführung von Verbindungen im Information-Design-Tool

Eine externe Anwendung wie das Information-Design-Tool kann eine Verbindung zu SAP NetWeaver BW herstellen, wenn das SAP Gateway dies zulässt.

Damit Verbindungen im Information-Design-Tool ordnungsgemäß ausgeführt werden, stellen Sie sicher, dass die SAP-Gateway-Sicherheitseinstellungen für externe Programme korrekt konfiguriert sind. Weitere Informationen erhalten Sie in der SAP-Gateway-Online-Dokumentation.

Verwandte Themen

- [Security Parameters - Connectivity - SAP Library](#)

7.15.3 Anforderungen für den Zugriff auf Universen mit mehreren Quellen auf SAP NetWeaver BW

Anwendungsbenutzer benötigen Berechtigungen für den Zugriff auf Universen mit mehreren Quellen auf Grundlage der SAP-NetWeaver-BW-Datenbank.

Informationen über die erforderlichen Berechtigungen für Benutzer von Abfrage- und Reporting-Anwendungen für den Zugriff auf Universen mit mehreren Quellen auf SAP NetWeaver BW finden Sie im SAP-Hinweis Nr. 1465871.

Verwandte Themen

- [SAP Note #1465871](#)

7.16 SAS-Verbindungen

Verbindungen zu SAS verwenden keinen Connection Server. Sie verwenden einen angepassten JDBC-Connector für SAS/SHARE-Datensätze.

Um diese Verbindungen zu konfigurieren, müssen Sie den kompatiblen JDBC-Treiber installieren.

Weitere Informationen über die Konfiguration von SAS-Connectors erhalten Sie im *Handbuch zum Datenföderations-Administrationstool*.

7.16.1 Installieren von Treibern für SAS-Verbindungen

Um einen SAS-Connector zu verwenden, müssen Sie einen Treiber installieren, der zulässt, dass die Datenföderations-Abfrage-Engine eine Verbindung zu einem SAS/SHARE-Server herstellt.

Bei einem SAS/SHARE-Server handelt es sich um einen Server, der die Verbindung zu SAS-Datensätzen zulässt. Weitere Informationen über SAS/SHARE erhalten Sie auf der SAS-Webseite.

Das Verzeichnis auf dem Rechner, auf dem die BI-Plattform installiert ist, in das die SAS JDBC-Treiber-JAR-Dateien kopiert werden sollen, lautet `boe-Installverz/java/pjs/services/DataFederatorService/resources/drivers/sas`.

Die Verzeichnisse `drivers/sas` müssen unter dem Verzeichnis `resources` erstellt werden.

Ausführliche Informationen zu unterstützten Versionen von SAS finden Sie in der *Product Availability Matrix*.

Verwandte Themen

- <http://www.sas.com/products/share/index.html>

7.17 Teradata-Verbindungen – Zuordnen der Teradata-Datenbank zum aktuellen Eigentümer

Der folgende Abschnitt enthält Konfigurationsinformationen zu Teradata-Verbindungen.

Eine Teradata-Datenbank unterstützt Tabelleneigentümer, aber keine Qualifizierer. Der Connection Server gibt den aktuellen Benutzer als aktuellen Eigentümer für Teradata-Datenquellen zurück. Die Datenquelle kann jedoch so konfiguriert werden, dass ein Benutzer der Datenbank eines anderen Benutzers zugeordnet wird. In diesem Fall können Sie den Teradata-Treiber so konfigurieren, dass der aktuelle Benutzer der Datenbank mit dem Parameter `Replace Current Owner With Database` zugeordnet wird. Sie können diesen Parameter nur mit ODBC-Verbindungen verwenden.

Verwandte Themen

- [Replace Current Owner With Database](#)

Herstellen einer Verbindung mit dem Data-Federator-XI-3.0-Abfrageserver

8.1 Informationen zu Verbindungen des Data-Federator-XI-3.0-Abfrageservers

Sie können Verbindungen mit Tabellen auf dem Data Federator XI 3.0-Abfrageserver herstellen, um diese Tabellen mit einer SAP BusinessObjects-Anwendung zu verwenden.

In diesem Kapitel werden die Konfigurationseinstellungen beschrieben, die Sie am Data Federator XI 3.0-Abfrageserver und Connection Server zum Herstellen von Verbindungen vornehmen müssen.

Verbindungen zum Abfrageserver von Data Federator XI 3.0 können nur mithilfe des Universe-Design-Tools hergestellt werden. In diesem Kapitel wird darüber hinaus auch die Konfiguration beschrieben, die am Verbindungsassistenten zum Herstellen von Verbindungen vorgenommen werden muss.

JDBC-Verbindungen

Zum Herstellen von JDBC-Verbindungen sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Der Data-Federator-JDBC-Treiber ist im Lieferumfang von SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 enthalten und ist auf die reibungslose Ausführung im Data Federator XI 3.0-Abfrageserver ausgelegt.

ODBC-Verbindungen

Bei ODBC-Verbindungen hängt die Konfiguration von der verwendeten SAP BusinessObjects-Anwendung ab. Wenn Sie eine Verbindung für die Verwendung mit dem Web-Intelligence-Rich-Client erstellen, ist die Vorgehensweise anders.

Vorsicht:

SAP empfiehlt die Verwendung einer JDBC-Konnektivität zum Herstellen einer Verbindung zwischen SAP BusinessObjects-Anwendungen und dem Data Federator XI 3.0-Abfrageserver. JDBC-Konnektivität ist auf allen Plattformen verfügbar (Microsoft Windows, UNIX und Linux).

Die Data Federator ODBC-Middleware kann nur unter Microsoft Windows verwendet werden. Zudem wird die Leistung durch die Verwendung einer OpenAccess ODBC-JDBC-Bridge beeinträchtigt.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren des Verbindungsassistenten für eine Data-Federator-JDBC- oder -ODBC-Verbindung](#)
- [Konfigurieren von Data-Federator-ODBC-Verbindungen](#)
- [Konfigurieren von Web-Intelligence-Rich-Client-Verbindungen mit Data-Federator-ODBC-Middleware](#)

8.2 Konfigurieren des Verbindungsassistenten für eine Data-Federator-JDBC- oder -ODBC-Verbindung

Zum Herstellen einer Verbindung zum Data Federator XI 3.0-Abfrageserver sind folgende Informationen erforderlich. Sie erhalten diese Informationen von Ihrem Data Federator Administrator:

- Name und Port des Servers, auf dem der Data Federator Query Server ausgeführt wird.
- Name des Katalogs auf dem Data Federator Query Server

Im Verbindungsassistenten geben Sie diesen Namen als Namen für die Datenbank an, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

- Authentifizierungsdetails für die Installation des Data Federator Query Servers, der als der Katalog dient, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll

Im Verbindungsassistenten wählen Sie im Bildschirm **Auswahl der Datenbank-Middleware** entweder **SAP BusinessObjects**, **Data Federator Query Server**, **JDBC-Treiber** oder **ODBC-Treiber** als Middleware für die Erstellung der Verbindung aus.

Wenn Sie eine ODBC-Verbindung zum Data Federator XI 3.0-Abfrageserver konfigurieren möchten, müssen Sie einige zusätzliche Konfigurationen vornehmen. Bei Verwendung des Web-Intelligence-Rich-Client sind andere Konfigurationsänderungen erforderlich als bei der Verwendung anderer SAP-BusinessObjects-Anwendungen.

8.3 Konfigurieren von Data-Federator-ODBC-Verbindungen

In diesem Abschnitt werden zusätzliche Einstellungen für den Data Federator XI 3.0 Query Server sowie Änderungen an der Connection-Server-Konfiguration für ODBC-Verbindungen zu allen SAP-BusinessObjects-Anwendungen außer Web-Intelligence-Rich-Client beschrieben.

Die Konfigurationsdetails in diesem Abschnitt beziehen sich auf folgende Pfade:

- *DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge*: Root-Verzeichnis für die Installation der Data Federator ODBC-Middleware. Der Administrator wählt dieses Verzeichnis beim Ausführen des Installationsprogramms für die Data Federator-Treiber aus.
- *DataFederatorTreiber_Installverz\JdbcDriver*: Root-Verzeichnis für die Installation der Data Federator JDBC-Middleware. Der Administrator wählt dieses Verzeichnis beim Ausführen des Installationsprogramms für Data Federator aus.
- *bo-Installverz*: Root-Verzeichnis für die Installation der SAP BusinessObjects-Anwendungen.

Anmerkung:

Bearbeiten Sie die Dateien in einem XML-Editor, um sicherzustellen, dass die Dateien wohlgeformt sind. Nachdem Sie die unten angegebenen Konfigurationsänderungen vorgenommen haben, starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware](#)
- [Konfigurieren des Connection Servers für eine Data-Federator-ODBC-Verbindung](#)

8.3.1 Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware

Anmerkung:

Dieser Abschnitt gilt für alle SAP-BusinessObjects-Anwendungen, die den Connection Server verwenden, mit Ausnahme des Web-Intelligence-Rich-Clients.

Zum Konfigurieren der Data Federator ODBC-Middleware müssen Sie die Datei `openrda.ini` ändern. Diese Datei ist im folgenden Verzeichnis installiert:

- `DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge\bin\iwinnt`

Legen Sie die Parameter im Abschnitt `[JavaIp]` wie folgt fest:

- `CLASSPATH=DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar;DataFederatorTreiber_Installverz\JdbcDriver\thindriver.jar;BO_Installverz\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\ConnectionServer.jar`
- `JVM_DLL_NAME=BO_Installverz\javasdk\jre\bin\client\jvm.dll`
- `JVM_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=BO_Installverz\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer`

Anmerkung:

Überprüfen Sie die Datei `openrda.ini`, um sicherzustellen, dass dieser Pfad nicht mit dem Parameter `Djava.endorsed.dirs` festgelegt wurde. Andernfalls müssen Sie den Pfad aus dem Parameter `Djava.endorsed.dirs` löschen.

8.3.2 Konfigurieren des Connection Servers für eine Data-Federator-ODBC-Verbindung

Anmerkung:

Dieser Abschnitt gilt für alle SAP-BusinessObjects-Anwendungen, die den Connection Server verwenden, mit Ausnahme des Web-Intelligence-Rich-Clients.

Zum Konfigurieren des Connection Servers müssen Sie die Konfigurationsdatei ändern: *connections-erver-Installverz\connectionServer\cs.cfg*

Stellen Sie zum Konfigurieren der Datei *cs.cfg* die Parameter unter dem Tag *JavaVM* wie folgt ein:

```
<ClassPath>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar</Path>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\JdbcDriver\thindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

8.4 Konfigurieren von Web-Intelligence-Rich-Client-Verbindungen mit Data-Federator-ODBC-Middleware

Beim Herstellen von Web-Intelligence-Rich-Client-Verbindungen mit Data Federator ODBC-Middleware müssen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Konfigurationsänderungen vornehmen. Ohne die entsprechenden Konfigurationskorrekturen generiert die Verbindung Fehler. Dieser Verbindungstyp wird nur in Windows-Umgebungen unterstützt.

Nicht vergessen:

Die folgenden Details beziehen sich nur auf Web-Intelligence-Rich-Client.

Zum Herstellen von Verbindungen, die Data Federator ODBC-Middleware nutzen, müssen Sie die Konfiguration der folgenden Komponenten ändern:

- ODBC-Middleware
- Connection Server
- Windows-Rich-Client-Registrierungsschlüssel

Die Konfigurationsdetails in diesem Abschnitt beziehen sich auf folgende Pfade:

- *DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge*: Root-Verzeichnis für die Installation der Data Federator ODBC-Middleware. Der Administrator wählt dieses Verzeichnis beim Ausführen des Installationsprogramms für die Data Federator-Treiber aus.
- *DataFederatorTreiber_Installverz\JdbcDriver*: Root-Verzeichnis für die Installation der Data Federator JDBC-Middleware. Der Administrator wählt dieses Verzeichnis beim Ausführen des Installationsprogramms für Data Federator aus.
- *bo-Installverz*: Root-Verzeichnis für die Installation der SAP BusinessObjects-Anwendungen.

Anmerkung:

Bearbeiten Sie die Dateien in einem XML-Editor, um sicherzustellen, dass die Dateien wohlgeformt sind.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware für eine Verbindung mit dem Web-Intelligence-Rich-Client](#)
- [Konfigurieren des Connection Servers für eine Verbindung des Web-Intelligence-Rich-Clients mit Data Federator](#)
- [Einstellen des Windows-RichClient-Registrierungsschlüssels](#)
- [Konfigurieren des Connection Servers für Verbindungen des Web-Intelligence-Rich-Clients oder des Universe-Design-Tools mit Data Federator](#)

8.4.1 Konfigurieren der Data-Federator-ODBC-Middleware für eine Verbindung mit dem Web-Intelligence-Rich-Client

Zum Konfigurieren der Data Federator ODBC-Middleware müssen Sie die Datei `openrda.ini` ändern. Diese Datei ist im folgenden Verzeichnis installiert:

- `DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge\bin\iwinnt`

Zum Konfigurieren der Datei `openrda.ini` stellen Sie die Parameter im Abschnitt `[JavaIp]` wie folgt ein:

- `CLASSPATH=DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar;DataFederatorTreiber_Installverz\JdbcDriver\thindriver.jar;BO_Installverz\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\ConnectionServer.jar`
- `JVM_DLL_NAME=BO_Installverz\javasdk\jre6\bin\client\jvm.dll`

Anmerkung:

Web-Intelligence-Rich-Client erfordert JDK 6.

- `JVM_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=BO_Installverz\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer`

Anmerkung:

Überprüfen Sie die Datei `openrda.ini`, um sicherzustellen, dass dieser Pfad nicht mit dem Parameter `Djava.endorsed.dirs` festgelegt wurde. Andernfalls müssen Sie den Pfad aus dem Parameter `Djava.endorsed.dirs` löschen.

8.4.2 Konfigurieren des Connection Servers für eine Verbindung des Web-Intelligence-Rich-Clients mit Data Federator

Zum Konfigurieren des Connection Servers für eine Verbindung zwischen dem Web-Intelligence-Rich-Client und Data Federator müssen Sie die Konfigurationsdatei ändern:
connectionserver-Installverz\connectionServer\cs.cfg

Stellen Sie zum Konfigurieren der Datei *cs.cfg* die Parameter unter dem Tag *JavaVM* wie folgt ein:

```
<ClassPath>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\\OaJdbcBridge\\oajava\\oasql.jar</Path>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\\JdbcDriver\\thindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

8.4.3 Einstellen des Windows-RichClient-Registrierungsschlüssels

Verwenden Sie zum Bearbeiten des Windows Rich-Client-Registrierungsschlüssels ein Tool wie regedit.

1. Suchen Sie in der Registrierung den Schlüssel `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\default\WebIntelligence\RichClient`.
2. Fügen Sie in diesem Schlüssel die folgenden Werte zum Eintrag `classpath` hinzu. Wie alle Registrierungsschlüsselwerte müssen auch diese Werte durch Semikolon getrennt werden.
 - `DataFederatorTreiber_Installverz\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar`
 - `DataFederatorTreiber_Installverz\JdbcDriver\thindriver.jar`
3. Fügen Sie im Schlüssel `RichClient\JVMOptions` dem Eintrag 6 (sofern 5 Einträge bereits vorhanden sind) den folgenden Wert hinzu:
 - `ODBCMode=true`

8.4.4 Konfigurieren des Connection Servers für Verbindungen des Web-Intelligence-Rich-Clients oder des Universe-Design-Tools mit Data Federator

Es ist möglich, eine einzelne Konfiguration zum Erstellen einer ODBC-Verbindung zu Data Federator vom Universe-Design-Tool ebenso wie vom Web-Intelligence-Rich-Client zu verwenden. Führen Sie zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Konfigurationseinstellungen einen der folgenden Abläufe aus:

- Gehen Sie wie folgt vor:
 1. Führen Sie das Tool regedit aus.
 2. Suchen Sie in der Registrierung den Schlüssel `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\default\ConnectionServer\Configuration`.
 3. Fügen Sie in diesem Schlüssel folgenden Wert zum Eintrag `JVM Library` hinzu: `bo-Installverz\javasdk\jre6\bin\client\jvm.dll`.

- Gehen Sie wie folgt vor:
 1. Öffnen Sie die Datei `cs-cfg` zur Bearbeitung.
 2. Suchen Sie das Tag `JavaVM`.
 3. Legen Sie `LibraryName` auf den in der Datei `openrda.ini` angegebenen JVM-Verzeichnispfad fest:

```
...
<JavaVM>
  <LibraryName JNIVersion="JNI_VERSION_1_4">\\bo-install-dir\javasdk\jre6\bin\client\jvm.dll</LibraryName>
</JavaVM>
```

Vorsicht:

Das Universe-Design-Tool und OpenEdge-Bridge müssen denselben JVM-Verzeichnispfad angeben.

Konfigurieren globaler Parameter für den Datenzugriff

9.1 Informationen zu globalen Parametern

Sie können globale Parameterwerte konfigurieren, die für alle Verbindungen gelten. Dies kann zur Leistungsverbesserung oder zum Beheben von Verbindungsproblemen dienen.

Die globalen Parameter für den Datenzugriff werden in der Datei `cs.cfg` verwaltet. Dies ist eine XML-Datei, die Konfigurationsparameter für Connection Server enthält sowie Konfigurationsparameter, die für alle Datenzugriffstreiber gelten.

Um diese globalen Einstellungen zu überschreiben, können Sie die Einstellungen in den SBO-Konfigurationsdateien aller Treiber bearbeiten.

Verwandte Themen

- [Konfigurieren von Treiberparametern](#)

9.2 Informationen über die Konfigurationsdatei `cs.cfg`

In Microsoft Windows ist die Datei `cs.cfg` im folgenden Speicherort abgelegt:

- `connectionserver-install-dir\connectionServer`

In der Datei `cs.cfg` ist eine Parameterkonfiguration nur in folgenden Abschnitten möglich:

- `Capabilities`

In diesem Abschnitt werden Parameter definiert, mit denen Sie die Verwendung des lokalen oder Remote-Connection Servers festlegen können.

- `Settings`

In diesem Abschnitt werden die globalen Konfigurationsparameter für den Connection Server definiert, einschließlich der Treiber, die beim Start im Bibliotheksmodus geladen werden sollen.

- `JavaVM`

In diesem Abschnitt wird die Standardbibliothek der von der Datenzugriffsebene verwendeten Java Virtual Machine (JVM) definiert.

- **DriverDefaults**

In diesem Abschnitt werden die Parameter definiert, die für alle Datenzugriffstreiber gelten. Diese können für einen bestimmten Treiber anhand entsprechender Einstellungen in den Konfigurationsdateien *<Treiber>.sbo* überschrieben werden. *<Treiber>* ist hierbei der Name des Datenzugriffstreibers, auf den sich die SBO-Datei bezieht.

- **Traces**

In diesem Abschnitt werden die Parameter definiert, die die Aufzeichnung der Verbindungsaktivität über Connection Server in Protokolldateien ermöglichen.

Im letzten Abschnitt **Lcales** wird der Zeichensatz des Betriebssystems für jede verfügbare Sprache definiert. Die Parameter in diesem Abschnitt dürfen nicht geändert werden.

9.3 Informationen über die Konfigurationsdatei **OlapClient.cfg**

In Microsoft Windows ist die Datei *OlapClient.cfg* im folgenden Speicherort abgelegt:

- *bip-Installverz\win32_x86*

Sie können in der Datei *OlapClient.cfg* nur Parameter des Abschnitts **OlapClient** konfigurieren.

Verwandte Themen

- [Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen für den OLAP-Client](#)

9.4 Anzeigen und Bearbeiten der Datei **cs.cfg**

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die Datei *cs.cfg* befindet. Beispiel für ein Microsoft Windows-System:

connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg, wobei *connectionserver-install-dir* der Pfad ist, in dem Ihre Connection Server-Software installiert sind.

2. Öffnen Sie die Datei *cs.cfg* in einem XML-Editor.
3. Erweitern Sie je nach Bedarf die Abschnitte.
4. Legen Sie Parameter entweder durch Hinzufügen neuer Parameter und Werte oder durch Bearbeiten vorhandener Parameterwerte fest.
5. Überprüfen Sie die Validität des Dokuments gegen die DTD und speichern und schließen Sie danach die Datei.

Nicht vergessen:

Nach der Bearbeitung der Datei `cs.cfg` muss der Connection Server neu gestartet werden.

9.5 Konfigurieren der globalen Einstellungsparameter

Im Abschnitt `Settings` von `cs.cfg` werden die Einstellungen definiert, die für alle Treiber gelten und nicht für einzelne Datenzugriffstreiber angepasst werden können.

Um Parameter anzuzeigen oder zu bearbeiten, öffnen Sie `cs.cfg` in einem XML-Editor und suchen Sie den Abschnitt `Settings`. Jeder Parameter in der Datei wird in folgendem Tag (Kennzeichner) definiert:

```
<Parameter Name="Parameter ">Wert</Parameter>
```

wobei *Parameter* der Name des Parameters und *Wert* sein Wert ist.

Jeder Parameter wird mit folgenden Informationen angezeigt.

- Beispiel, wie der Parameter in der XML-Datei angezeigt wird
- Beschreibung des Parameters
- Mögliche Werte, die für den Parameter (soweit zutreffend) eingestellt werden können
- Standardwert für den Parameter

Anmerkung:

Einige Einstellungen können nur in der Central Management Console (CMC) geändert werden. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.5.1 Charset List Extension

```
<Parameter Name="CharSet List Extension">crs</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Gibt die Dateierweiterung für Zeichensatzdateien vor.
Standard	crs

9.5.2 Config File Extension

```
<Parameter Name="Config File Extension">sbo</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Bestimmt die Dateierweiterung für allgemeine Konfigurationsdateien.
Standard	sbo

9.5.3 Description Extension

```
<Parameter Name="Description Extension">cod</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Gibt die Dateierweiterung für Dateien mit Verbindungsbeschreibungen vor.
Standard	cod

9.5.4 Ignore Driver Load Failure

```
<Parameter Name="Ignore Driver Load Failure">Yes</Parameter>
```


Beschreibung	<p>Bestimmt die Aktionen, die durchzuführen sind, wenn ein Treiber nicht geladen wird. Mit dem Parameter können Sie wählen, ob Sie eine nutzbare Verbindung möglicherweise ohne Treiber ausführen möchten, oder ob ein schwerwiegender Fehler und keine Funktionalität auftritt, wenn ein Treiber nicht geladen wird.</p> <p>Anmerkung: Dieser Parameter wird im Serverimplementierungsmodus nicht berücksichtigt.</p>
Werte	<p>Yes: Der Connection Server erzeugt eine Warnmeldung, wenn ein Treiber nicht geladen wird.</p> <p>No: Der Connection Server erzeugt einen schwerwiegenden Fehler, wenn ein Treiber nicht geladen wird.</p>
Standard	Yes

Verwandte Themen

- [Load Drivers On Startup](#)

9.5.5 Load Drivers On Startup

```
<Parameter Name="Load Drivers on Startup">No</Parameter>
```

Vorsicht:

Load Drivers On Startup gilt nur im Bibliotheksmodus.

Beschreibung	Bestimmt, wie Treiberbibliotheken geladen werden.
Werte	<ul style="list-style-type: none"> • Yes: Alle installierten Treiber werden während der Initialisierung geladen. • No: Die Treiber werden auf Abruf geladen.
Standard	No

9.5.6 Max Pool Time

```
<Parameter Name="Max Pool Time">-1</Parameter>
```

Vorsicht:

Max Pool Time ist nur für den Bibliotheksmodus verfügbar.

Auf der Seite "Eigenschaften" des Servers in der CMC können Sie das Zeitlimit des Verbindungspools für den Servermodus ändern. Weitere Informationen erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Wert gilt für Connection Server-Standalone-Serverinstallationen. Informationen zur Implementierung von Connection Server auf einem dedizierten Knoten finden Sie im *Planungshandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Beschreibung	<p>Gibt die maximale Dauer an, die eine nicht verwendete Verbindung im Verbindungspool im Leerlauf bleiben kann. Dies stellt eine Obergrenze für die Lebensdauer von Verbindungen dar. Ein Verbindungspool ist ein Mechanismus, der von den Datenzugriffstreibern verwendet wird, um Datenverbindungen wiederzuverwenden, damit Systemressourcen optimal genutzt werden.</p> <p>Sie können den Parameter Max Pool Time nur für den Bibliotheksimplementierungsmodus festlegen. Wert gilt für Knoten, auf denen Connection Server mit Serverprodukten installiert ist.</p>
Werte	<p>-1 : Kein Zeitlimit, wird für die gesamte Sitzung aufrecht erhalten.</p> <p>0: Verbindung wird nicht vom Pool verwaltet.</p> <p>>0: Leerlauflebensdauer (in Minuten).</p>
Standard	-1

Verwandte Themen

- [Verbindungspools](#)

9.5.7 Setup File Extension

```
<Parameter Name="Setup File Extension">setup</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Legt die Erweiterung für Setup-Dateien der Datenzugriffstreiber fest.
Standard	setup

9.5.8 SQL External Extension

```
<Parameter Name="SQL External Extension">rss</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Gibt die Dateierweiterung für externe SQL-Dateien vor.
Standard	rss

9.5.9 SQL Parameter Extension

```
<Parameter Name="SQL Parameter Extension">prm</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Bestimmt die Dateierweiterung für SQL-Parameterdateien.
Standard	prm

9.5.10 Strategies Extension

```
<Parameter Name="Strategies Extension">stg</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Ändern Sie diese Einstellung nicht! Gibt die Dateierweiterung für Strategiedateien vor.
Standard	stg

9.5.11 Validieren von Konfigurationsdateien

```
<Parameter Name="Validate Configuration Files">No</Parameter>
```

Beschreibung	Löst die Validierung von Konfigurationsdateien (SBO, COD und PRM) für das XML-Schema aus. Anmerkung: Sie können Konfigurationsdateien nur unter Verwendung von javabasier-ten Verbindungen validieren.
Standard	No

9.5.12 Validate XML Streams

```
<Parameter Name="Validate XML Streams">No</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Löst die Validierung der in der Connection-Server-Implementierung analysierten XML-Daten für das XML-Schema aus (beispielsweise: Verbindungsdefinition).</p> <p>Anmerkung: Sie können XML-Daten nur unter Verwendung von javabasierten Verbindungen validieren.</p>
Standard	No

9.6 Festlegen des Implementierungsmodus

Im Abschnitt `Capabilities` können Sie den Implementierungsmodus des Connection Servers festlegen, der zur Laufzeit verwendet werden soll.

Der unterhalb des Abschnitts `Capabilities` aufgeführte Name `Local` besagt, dass der Konnektivitätsdienst als eine prozessinterne Bibliothek, die in den Client-Prozess eingebettet ist, lokal zur Verfügung steht. Der Name `Remote` bedeutet, dass der Connection Server auf einem Remote-Server zur Verfügung steht.

Diese Implementierungsmodi können unabhängig aktiviert werden, indem das Attribut `Active` festgelegt wird. Speziell bei der Funktion `Local` aktiviert das Attribut `EnableJNI` die Verwendung von Java Native Interface (JNI).

Anmerkung:

Mit einem im Connection Server integrierten doppelten JNI können APIs mit dem Connection Server-Kern, der in einer anderen Sprache entwickelt wurde, arbeiten. Demnach können Sie mithilfe des Java API mit dem systemeigenen Kern und umgekehrt arbeiten.

Beispiel: Standardwerte

Die folgende Konfiguration ermöglicht den Bibliotheksimplementierungsmodus mit JNI sowie den Serverimplementierungsmodus.

```
<Capabilities>
  <Capability Name="Local" EnableJNI="Yes" Active="Yes"/>
  <Capability Name="Remote" Active="Yes"/>
</Capabilities>
```

Beispiel: **Connection Server im Servermodus**

Die folgende Konfiguration ermöglicht die Verwendung des Connection Servers nur im Servermodus.

```
<Capabilities>
  <Capability Name="Local" EnableJNI="Yes" Active="No"/>
  <Capability Name="Remote" Active="Yes"/>
</Capabilities>
```

In diesem Modus können nur die auf dem Backend-System der Business-Intelligence-Plattform installierten Treiber zur Erstellung von Verbindungen verwendet werden.

Wenn eine Serverinstanz ausgeführt wird, können Sie auf Grundlage eines auf dem Backend-System der Plattform installierten Treibers eine lokale Verbindung herstellen. Wenn Sie die Serverinstanz stoppen, können Sie keine Verbindungen erstellen, da diese Einstellung die Verwendung eines auf dem Clientrechner installierten Treibers nicht zulässt.

Verwandte Themen

- [Konnektivitätsdienste](#)

9.7 Konfigurieren des Implementierungsmodus

Parameter, die im Abschnitt `Settings` der Datei `cs.cfg` definiert sind, steuern den Implementierungsmodus.

Bibliotheksmodus

Die Parameter im Abschnitt `Library` steuern den Bibliotheksmodus.

Servermodus

Diesen Modus verwalten Sie aus der CMC Ihrer SAP-BusinessObjects-Enterprise-Installation. Parameter, die auf der Seite "Eigenschaften" des Servers angezeigt werden, steuern den CORBA-Zugriff. Weitere Informationen erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.8 Konfigurieren der zu ladenden Treiber

Beim Standardverhalten des Connection Servers werden alle verfügbaren Treiber geladen. Sie können jedoch auswählen, dass die Datenquellen vom Connection Server zur Verfügung gestellt werden.

Bibliotheksmodus

Entfernen Sie den Kommentar zum Abschnitt `ActiveDataSources` unter `Library` in der `cs.cfg`-Datei, und geben Sie die Netzwerkschichten und Datenbanken an, die Sie laden möchten. Beispiel:

```
<Library>
  <ActiveDataSources>
    <NetworkLayer Name="ODBC">
      <DataBase Name="MS SQL Server.*$"/>
    </NetworkLayer>
    <NetworkLayer Name="Oracle OCI">
      <DataBase Name="Oracle 10"/>
    </NetworkLayer>
  </ActiveDataSources>
</Library>
```

Anmerkung:

Datenbanknamen können reguläre Ausdrücke sein, wenn es sich dabei rein um ASCII handelt. Bei Mustern wird die GNU-regex-Syntax verwendet. Verwenden Sie das Muster `.*` um nach allen Zeichen zu filtern. Weitere Informationen zu regulären Ausdrücken finden Sie auf der PERL-Website unter http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions.

Servermodus

Wählen Sie die Datenquellen im Abschnitt **Aktive Datenquellen** der Servereigenschaften in der CMC aus.

Vorsicht:

Um Verbindungsfehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die gesamte erforderliche Middleware zur Verfügung stellt. Andernfalls müssen Sie die Netzwerkschichten und Datenbanken festlegen, die Sie ausschließlich im Abschnitt **Aktive Datenquellen** benötigen.

Indem Sie die Serverspezialisierung zulassen, gilt diese Einstellung auch für komplexe Implementierungsszenarien, bei denen mehrere Connection Server im Servermodus verwendet werden. Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.8.1 Festlegen einer Verbindung pro Rechner

In komplexen Implementierungsszenarien, in denen Sie beispielsweise eine Verbindung zwischen Anwendungen, die im Lieferumfang der BI-Plattform enthalten sind, und einer unter Microsoft Windows installierten MS-SQL-Server-Datenbank sowie einer auf einem UNIX-Rechner installierten Oracle-Datenbank herstellen möchten, sollten Sie pro Rechnertyp eine Verbindung einrichten.

Um Fehler bei der Verbindung zu vermeiden, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Geben Sie bei der benutzerdefinierten Installation der BI-Plattform die Verbindungen an, die Sie für die jeweils benötigten Datenbanktypen bereitstellen möchten. Dies erfolgt bei der Auswahl der zu installierenden Funktionen.
- Legen Sie bei der Konfiguration des Connection Servers in der Datei `cs.cfg` den Abschnitt `ActiveDataSources` für den Bibliotheksmodus (übergeordnetes Element `Library`) auf dieselbe Weise fest wie für den Servermodus in der CMC. Da Anwendungen zuerst versuchen, eine Verbindung

über lokal installierte Treiber herzustellen, sollten Sie den Treiberfilter für beide Modi auf dieselbe Weise konfigurieren.

9.9 Konfigurieren der CORBA-Zugriffsprotokolle

Die CORBA-Zugriffsprotokolle werden in der CMC Ihrer BI-Plattform-Installation festgelegt. Protokolle definieren Werte, die der Connection Server zur Verarbeitung von Anfragen von CORBA-Clients oder HTTP-Clients verwendet.

Weitere Informationen zur CMC erhalten Sie im *Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.10 Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen vom Connection Server und von Treibern

SAP unterscheidet zwei Arten von Meldungen:

- Eine Ablaufverfolgungsmeldung analysiert das System aus der Entwicklerperspektive detailliert als Ausnahme-prozedur.
- Eine Protokollnachricht ist eine dauerhafte Aufzeichnung der Ereignisse und der Status eines Systems.

Protokollnachrichten sind für Systemadministratoren bestimmt, während sich Ablaufverfolgungen an Entwickler wenden. Sie können Protokolle und Ablaufverfolgungen für alle von der Datenzugriffsebene unterstützten Verbindungen aktivieren (z.B. ODBC, JDBC, JavaBean, OLE DB, OCI und JCo).

Für den Protokollierungs- und Ablaufverfolgungsprozess des Connection Servers ist das SAP-BusinessObjects-Ablaufverfolgungsprotokoll erforderlich. Es hilft bei der Protokollierung und Ablaufverfolgung folgender Prozesse:

Protokolle	<ul style="list-style-type: none"> • Starten und Stoppen von Serverinstanzen des Connection Servers • Initialisierung der Einzelanmeldung • Laden von Treibern
Ablaufverfolgungen	<ul style="list-style-type: none"> • Initialisierung und Konfiguration des Connection Servers • Auftrags- und Lexikonerstellung und -ausführung • Laden von Treibern und Treiberaktivität • Starten und Stoppen von Serverinstanzen des Connection Servers • Initialisierung und Aktivität von Diensten der Serverinstanzen des Connection Servers • Initialisierung der Einzelanmeldung

9.10.1 Informationen über die Konfigurationsdatei `_trace.ini`

Sie legen die Protokollierungs- und Ablaufverfolgungsebene in der Konfigurationsdatei `_trace.ini` fest. Sie können z.B. folgende Informationen in der Datei `BO_trace.ini` festlegen:

```
sap_log_level = log_info;
sap_trace_level = trace_debug;

if
(process == "cms")
{
    log_level = error; // but only log errors for the CMS
}
```

Dateiinhalt

In dem vorstehenden Beispiel werden folgende Tags definiert:

- `sap_log_level`. Dieses Tag definiert die Protokollierungsebene
- `sap_trace_level`. Dieses Tag definiert den Ablaufverfolgungsebene
- Code, der die Protokollierungs- oder Ablaufverfolgungsebene eines Prozesses angibt. Der Code basiert auf C oder auf Java und kann Ausdrücke, einfache Anweisungen und If Else-Anweisungen enthalten.

Die folgenden Tabellen beschreiben die Konfigurationswerte, die von den Tags `sap_log_level` und `sap_trace_level` akzeptiert werden.

Tabelle 9-14: SAP-Protokollierungsebene

Schweregrad	Konfigurationswerte
INFO	<code>log_info</code> oder <code>log_information</code>
WARNING	<code>log_warn</code> oder <code>log_warning</code>
ERROR	<code>log_error</code>
FATAL	<code>log_fatal</code>
NONE	<code>log_none</code>

Alle Meldungen des festgelegten Schweregrads und höher sind in der Protokolldatei angegeben. Wenn Sie beispielsweise den Protokollschweregrad WARNING einstellen, werden alle Meldungen mit

Schweregrad WARNING, ERROR und FATAL protokolliert. Der Standard-Protokollschweregrad ist ERROR.

Tabelle 9-15: SAP-Ablaufverfolgungsebene

Schweregrad	Konfigurationswerte
DEBUG	trace_debug
PATH	trace_path
INFO	trace_info oder trace_information
ERROR	trace_error
NONE	trace_none

Alle Meldungen des festgelegten Schweregrads und höher sind in der Protokolldatei angegeben. Wenn Sie beispielsweise den Ablaufverfolgungsschweregrad auf INFO setzen, werden alle Meldungen mit Schweregrad INFO und ERROR protokolliert. Der Standard-Ablaufverfolgungsschweregrad ist ERROR.

Konfigurationsoptionen

Sie können zudem folgende Optionen der Datei hinzufügen:

Option	Werte	Beschreibung
always_close	true oder false	Schließt die Protokolldatei nach jedem Schreibvorgang. Der Standardwert ist false.
append	true oder false	Fügt die Protokollinformationen den vorhandenen Protokolldateien hinzu. Ändert das Namensmuster, um PID und Zeitstempel auszuschließen, und verwendet stattdessen eine rollierende Protokoll-dateinummer. Der Standardwert ist false.
keep_num	Eine Ganzzahl	Gibt die Anzahl von Protokolldateien an, die beibehalten werden. Der Standardwert ist 0. Eine negative Ganzzahl bedeutet, dass alle Protokoll-dateien beibehalten werden.

Option	Werte	Beschreibung
log_dir	Eine Zeichenfolge	Gibt das Verzeichnis der Protokolldatei an. Der Standardwert ist der Wert der Umgebungsvariablen <code>BO_TRACE_LOGDIR</code> . Ein Bindestrich (-) bedeutet, dass die Protokollinformationen zu <code>stdout</code> geleitet werden.
log_level	none, low, medium oder high	Definiert eine Verknüpfung zum Angeben der Werte von <code>sap_log_level</code> und <code>sap_trace_level</code> . Siehe Tabelle weiter unten.
scope_only	true oder false	Gibt an, ob nur Meldungen, die mit Gültigkeitsbereichen verknüpft sind, in Protokolldateien angezeigt werden. Der Standardwert lautet <code>false</code> . Anmerkung: Ein Gültigkeitsbereich kennzeichnet den Entry- und Exitpunkt eines Codeblocks.
size	Eine Zahl in KB	Maximale Größe einer Protokolldatei. Der Standardwert ist 10000.

log_level-Optionswerte

Die folgende Tabelle enthält die festgelegten Werte von `sap_log_level` und `sap_trace_level`, wenn der entsprechende `log_level`-Wert in der Konfigurationsdatei angegeben wurde.

log_level-Wert	sap_log_level-Wert	sap_trace_level-Wert
none	log_error	trace_error
low	log_error	trace_info
medium	log_warn	trace_path
high	log_info	trace_debug

Parserfehler

Fehler und Warnungen, die möglicherweise beim Parsen der Datei `_trace.ini` auftreten, werden in eine `ERR`-Datei geschrieben, die sich im selben Verzeichnis wie die `INI`-Datei befindet. Der Name der Fehlerdatei besteht aus dem Namen der INI-Datei.

Wenn eine INI-Datei von mehreren Prozessen gemeinsam genutzt werden, wissen Sie nicht, welcher Prozess den Fehler generiert. Um informativere Fehlerdateinamen zu generieren, fügen Sie am Anfang der Datei `_trace.ini` folgende Zeilen hinzu:

```
error_file = config_file + " " + process + ".err";
output_file = config_file + "_" + process + ".out";
```

9.10.2 Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen in der Datei `cs.cfg`

Sie finden Connection-Server-Protokolle und -Ablaufverfolgungen mit denjenigen von SAP-BusinessObjects-Anwendungen, wie z.B. SAP BusinessObjects Web Intelligence. Sie können den Connection Server auch getrennt durch Konfigurieren der Datei `cs.cfg` protokollieren und verfolgen.

Mithilfe des Abschnitts `Traces` der Datei können Sie Ablaufverfolgungen für Aufträge und Treiber des Connection Servers aktivieren. Auftragsablaufverfolgungen werden aktiviert, indem Sie das Attribut `Active` von `Job` und `JobLevel` auf `Ja` setzen. Treiberablaufverfolgungen werden aktiviert, indem Sie das Attribut `Active` von `Middleware` auf `"Ja"` setzen. Sie können Ablaufverfolgungen für einen bestimmten Treiber aktivieren, indem Sie das Attribut `Active` des Treibers auf `Ja` setzen.

Beispiel: Standardwerte

```
<Traces Active="Yes">
  <Logger Implementation="C" ClassID="csTRACELOG">
  <Logger Implementation="Java" ClassID="com.sap.connectivity.cs.logging.TraceLogLogger"/>
  <Trace Name="JobLevel" Active="Yes">
  <Trace Name="Job" Active="Yes"/>
  </Trace>
  <Trace Name="MiddleWare" Active="Yes">
  <Trace Name="Oracle" Active="Yes"/>
  <Trace Name="Sybase" Active="Yes"/>
  <Trace Name="DB2" Active="Yes"/>
  ...
  <Trace Name="JCO" Active="Yes"/>
  <Trace Name="BO OC" Active="Yes"/>
  </Trace>
</Traces>
```

Diese Konfiguration ermöglicht standardmäßig die Protokollierung und Ablaufverfolgung von Connection Server und Treibern.

9.10.3 Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen im Bibliotheksmodus

1. Stoppen Sie den Connection Server.
2. Erstellen Sie Werte und legen Sie Werte für die folgenden Umgebungsvariablen fest:
 - `BO_TRACE_CONFIGDIR`, um den Ordernamen der Konfigurationsdateien für Protokolle festzulegen, beispielsweise `C:\BOTraces\config`

- `BO_TRACE_CONFIGFILE`, um den Namen der Konfigurationsdatei festzulegen, beispielsweise `BO_trace.ini`
- `BO_TRACE_LOGDIR`, um den Ordernamen für Protokolle festzulegen, beispielsweise: `C:\BOTraces`

Anmerkung:

Diese Umgebungsvariablen werden üblicherweise verwendet, um die Ablaufverfolgung aller BI-Plattformaktivitäten zu konfigurieren.

3. Erstellen Sie die Konfigurationsdatei `BO_trace.ini` wie folgt:

```
sap_log_level = log_info;
sap_trace_level = trace_debug;
```

Anmerkung:

Beim Namen der INI-Datei muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

4. Fügen Sie die Verzeichnispfade `logging.jar` und `tracelog.jar` zur Umgebungsvariable `CLASSPATH` hinzu.

Zum Beispiel: `C:\BOTraces\lib\logging.jar` und `C:\BOTraces\lib\tracelog.jar`.

5. Starten Sie den Connection Server neu.

Die Protokolle und Ablaufverfolgungen werden in eine Datei geschrieben, deren Standardname `TraceLog_<pid>_<Zeitstempel>_trace.log` lautet. Wenn Sie für die Protokolldatei einen anderen Namen festlegen möchten, aktualisieren Sie die Umgebungsvariable `BO_TRACE_PROCESS` mit dem neuen Namen.

9.10.4 Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen im Servermodus

Sie aktivieren Ablaufverfolgungen für Aufträge und Treiber aus der CMC. So kann der Server ausgeführt werden, während die Ablaufverfolgungen aktiviert werden.

1. Starten Sie die CMC.
2. Wechseln Sie zur Seite **Eigenschaften** des ConnectionServer-Servers (für den systemeigenen Konnektivitätsdienst) oder des Adaptive Processing Servers (für den Adaptiven Konnektivitätsdienst).
3. Wählen Sie im Abschnitt "Verfolgung auf niedrigem Niveau" folgende Werte aus:
 - **Auftragsverfolgung aktivieren**, um Auftrags-Ablaufverfolgungen zu aktivieren
 - **Middleware-Verfolgung aktivieren**, um Middleware-Ablaufverfolgungen zu aktivieren

Anmerkung:

Die Ebene von **Ablaufverfolgungsprotokoll** muss im Abschnitt "Ablaufverfolgungsprotokoll-Dienst" auf **Hoch** gesetzt sein. Diese Ebene unterscheidet sich von der durch die Datei `BO_Trace.ini` definierten SAP-Protokollierungsebene.

Nicht vergessen:

Die Einstellung von **Middleware-Verfolgung aktivieren** ermöglicht Ihnen die Verfolgung sämtlicher Middleware. Wenn Sie nur bestimmte Middleware verfolgen möchten, konfigurieren Sie die Datei `cs.cfg`, und starten Sie den Server neu.

9.10.5 Lesen von Protokollen und Ablaufverfolgungen

Connection-Server-Ablaufverfolgungen und -Protokolle sind in Trace-Dateien mit |CS| getaggt. Connection-Server-Protokolle werden zusätzlich durch den Vermerk THIS IS A LOG ausgewiesen. Jede Funktion verfügt über eine eigene Ablaufverfolgung. Ablaufverfolgungen enthalten folgende Informationen:

- **ENTER**-Ablaufverfolgungen, die den **Middleware-API**-Aufruf ausweisen. **EXIT**-Ablaufverfolgungen weisen den zurückgegebenen Aufruf aus. Die **Middleware-API** gibt keinen Aufruf zurück, wenn kein **EXIT** auf **ENTER** folgt.
- Aufrufausnahmen, wenn |E| angezeigt wird
- API-Fehler, wenn der Rückgabecode -1 angezeigt wird
- Fehler- oder Protokollschweregrad (z.B. Debug, Path oder Information)
- Die verfolgte Netzwerkschicht und Datenbank im Abschnitt [Network Layer|Database|ID] der Ablaufverfolgung
- Protokollnachrichten und Fehlermeldungen

Beispiel: Ablaufverfolgung

Das folgende Beispiel ist ein Auszug einer Ablaufverfolgung mit den Schweregraden DEBUG und PATH als Ergebnis der Verwendung des Connection Servers im Bibliotheksmodus:

```
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F620|2012 04 12 11:41:27.422|+0200|Debug|<<||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||[unknown|unknown|ID:0]CS Internal Configuration:  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F621|2012 04 12 11:41:27.534|+0200|Debug|<<||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||[unknown|unknown|ID:0]  
  
...  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F628|2012 04 12 11:41:27.920|+0200|Path|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||ENTER [JDBC|Oracle 11|ID:0]com.sap.connectivity.cs.java.ConnectionMana  
ger{com.businessobjects.connectionserver.ConnectionManager}.close  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F629|2012 04 12 11:41:27.920|+0200|Path|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||EXIT [JDBC|Oracle 11|ID:0]com.sap.connectivity.cs.java.ConnectionMana  
ger{com.businessobjects.connectionserver.ConnectionManager}.close
```

Beispiel: Ablaufverfolgung

Das folgende Beispiel ist ein Auszug einer Ablaufverfolgung mit Schweregrad INFO als Ergebnis der Verwendung des Connection Servers im Servermodus:

```
|6E606102224D49849A2C17D8691FAC785011|2012 04 26 19:02:43.075|+0200|Information|==| |aps_MySIA.csjava|
7088| 53|service builder-4| |||||CS|||unknown|unknown|ID:0|Starting CORBA NetworkLayer
service...
```

Beispiel: Log

Das folgende Beispiel ist ein Auszug eines Protokolls als Ergebnis der Verwendung des Connection Servers im Servermodus:

```
|6E060102224D49849A2C17D8691FAC7B5114|2012 04 26 19:02:43.805|+0200||Information|| |laps_MySIA.csjava|
7088| 61|service builder-1||||||CS|THIS IS A LOG [unknown|unknown|ID:0]Loaded driver:
```

```
NetworkLayer=JDBC, Database=Generic JDBC datasource  
  
|6E606102224D49849A2C17D8691FAC7B5116|2012 04 26 19:02:43.817|+0200| |Information| | |aps_MySIA.csjava|  
7088| 61|service builder-1| |||||CS|THIS IS A LOG [unknown|unknown|ID:0]Loaded driver:  
NetworkLayer=JDBC, Database=MaxDB 7.7  
  
...  
|43eabdad-d3e4-ec14-89aa-0c9a9fba3101|2012 04 26 19:02:20:883|+0200| |Information| | |connectionserver_My  
SIA.ConnectionServer|1576|7816|| |0|94|0|2|-|-|-|-|-|CS|THIS IS A LOG [unknown|unknown|ID:0]Conne  
ctionServer is now started
```

9.11 Aktivieren von Protokollen und Ablaufverfolgungen für den OLAP-Client

Sie finden OLAP-Client-Protokolle und -Ablaufverfolgungen mit denjenigen von SAP-BusinessObjects-Anwendungen, wie z.B. SAP BusinessObjects Web Intelligence. Sie können sie beispielsweise mit Ablaufverfolgungen des Web Intelligence Processing Servers finden. Sie können den OLAP-Client auch getrennt durch Konfigurieren der Datei `OlapClient.cfg` protokollieren und verfolgen.

Sie aktivieren Protokolle, indem Sie das Attribut `UseLog` im Abschnitt `OlapClient` der Datei auf `yes` setzen. Sie legen den Protokolldateipfad im Attribut `LogFileName` fest. Sie dürfen den `UseProcessName`-Wert nicht ändern.

Sie müssen den Web Intelligence Processing Server nicht stoppen, um diese Einstellungen zu ändern. Sie können die Protokolle und Ablaufverfolgungen aktivieren, während er ausgeführt wird.

Beispiel:

```
[OlapClient]  
UseLog =yes  
UseProcessName=false  
LogFileName =c:\OlapClient.log  
; Factory Mode can be: Lib (inproc) or Proxy (Remoting)  
FactoryMode=Lib  
...
```

Diese Konfiguration ermöglicht die Protokollierung und Ablaufverfolgung für den OLAP-Client.

Verwandte Themen

- [Informationen über die Konfigurationsdatei `OlapClient.cfg`](#)

9.11.1 Beispiel eines Protokolls

Das folgende Beispiel ist ein Auszug einer Protokolldatei für den OLAP-Client, die für eine MSAS-Verbindung abgerufen wurde.

```
...
[2012/11/05 - 12:04:54:025][0] XmlaConnectionWinhttp::XmlaConnectionWinhttp() -> Using Windows HTTP Services
version 6.1.7600.16385
[2012/11/05 - 12:04:54:025][0] HTTPClient::connect() -> Using direct access
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Using Windows Proxy Automatic Discovery (WPAD)
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Using proxy settings: WPAD url=http://proxy:8083,
Proxy= ProxyBypass=
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Connecting using WinHttpConnect(): Hostname='olap-
wpx' Port=80
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::Open() -> Connected.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_DATASOURCES'...
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] SoapEnvelope::updateProperties() BeginRange=-1 EndRange=-1
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Authentication Mode = Credentials.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Setting basic credential to HttpRequest.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnection::setTimeout() No timeout was specified in ConnectionSpecifica
tion, defaulting to 100(s).
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlTextReader::XmlTextReader() Using libXML version 2.06.32
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Rowset contains 1 rows
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_DATASOURCES' ElapseTime=15ms
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::createOlapEntities() -> Rowset=[DISCOVER_DATASOURCES], 1 entities
retrieved Elapse=15ms
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_SCHEMA_ROWSETS'...
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] SoapEnvelope::updateProperties() BeginRange=-1 EndRange=-1
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Authentication Mode = Credentials.
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Setting basic credential to HttpRequest.
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnection::setTimeout() No timeout was specified in ConnectionSpecifica
tion, defaulting to 100(s).
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlTextReader::XmlTextReader() Using libXML version 2.06.32
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaClient::discover() Rowset contains 54 rows
...
```


Konfigurieren von Treiberparametern für den Datenzugriff

10.1 Konfigurieren von Treiberparametern

Zur Konfiguration des Datenzugriffs für einen bestimmten Datenzugriffstreiber können Sie entweder in den Treiberkonfigurationsdateien die Parametereinstellungen anpassen, oder eigene Datenbankeinträge erstellen, falls Sie für bestimmte Datenbanken in Ihrer Umgebung Verbindungen benötigen.

Anmerkung:

Für jede SAP BusinessObjects-Anwendung, die den Connection Server verwendet, enthält die dazugehörige Readme-Datei Informationen über Befehlszeilendienstprogramme, die Sie zum Überprüfen Ihrer RDBMS- und Datenzugriffstreiberkonfiguration verwenden können. Diese Dienstprogramme können Protokolldateien erstellen, mit der die Serveraktivität von Interactive Analysis beobachtet werden kann. Anweisungen zur Verwendung dieser Dienstprogramme finden Sie in der Readme-Datei dieser Version.

Verwandte Themen

- [Informationen zu globalen Parametern](#)

10.1.1 Konfigurationsdateien für den Datenzugriff

Folgende Konfigurationsdateien steuern die Konfigurationen von Datenzugriffstreibern für jede festgelegte Verbindung:

- `cs.cfg`

In dieser Datei werden globale Parameter definiert, die für alle Verbindungen gelten. Sie befindet sich im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer`.

- `<Treiber>.sbo`

Diese Datei ist für jeden Datenzugriffstreiber vorhanden. Der Platzhalter `<Treiber>` steht für die Datenquelle, für die die Konfigurationsdatei gilt. Jede SBO-Datei befindet sich in einem Unterverzeichnis des Verzeichnisses `connectionServer`, wobei das Unterverzeichnis nach der Datenbanknetzwerkschicht oder der Middleware benannt ist, zum Beispiel

`connectionserver-install-dir\connectionServer\oracle` für Oracle-Datenbanken.

Anmerkung:

Die im Abschnitt `DriverDefaults` der Datei `cs.cfg` festgelegten Parameter werden von entsprechenden Einstellungen in den SBO-Dateien überschrieben.

- `<Treiber>.setup`

Diese Datei definiert mit Bezug zum Treiber den SBO-Dateinamen, das Verzeichnis und die Datenbanknetzwerkschicht oder Middleware. Diese Datei ist erforderlich, um den Treiber verwenden zu können. Ein Treiber ohne jegliche Setup-Datei kann nicht verwendet werden. Alle Dateien befinden sich im Verzeichnis

`connectionserver-install-dir\connectionServer\setup`.

Das folgende Beispiel einer `oracle_jdbc.setup`-Datei definiert die Konfigurationsdatei `oracle.sbo` für Oracle-Datenzugriffstreiber, die zur Herstellung von JDBC-Verbindungen verwendet werden:

```
...
<Driver>
  <NetworkLayer Name="JDBC"></NetworkLayer>
  <Directory>jdbc</Directory>
  <DataFileName>oracle</DataFileName>
</Driver>
...
```

Verwandte Themen

- [Informationen zu globalen Parametern](#)
- [Installierte SBO-Dateien](#)

10.1.2 Installierte SBO-Dateien

Die folgenden `<Treiber>.sbo`-Dateien werden standardmäßig auf Microsoft Windows installiert.

Eine aktuelle Liste der unterstützten Treiber erhalten Sie auf dem SAP Service Marketplace unter service.sap.com/bosap-support oder von Ihrem SAP-Ansprechpartner.

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
db2	IBM DB2	db2.sbo
essbase	Oracle Essbase	essbase.sbo

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
javabean	Javabean	javabean.sbo
jco	SAP ERP	jco.sbo

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
jdbc	Data Federator Query Server	datafederator.sbo
	IBM DB2	db2.sbo
	Derby	derby.sbo
	Greenplum und PostgreSQL	greenplum.sbo
	HIVE	hive.sbo
	HSQLDB	hsqldb.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	Generic JDBC	jdbc.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	Oracle	oracle.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
	Teradata	teradata.sbo
odata	OData 2.0	odata.sbo

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
odbc	MS Access 2007	access.sbo
	MS Access 2010 und 2013	access2010.sbo
	Data Federator Query Server	datafederator.sbo
	IBM DB2 iSeries	db2iseries.sbo
	PostgreSQL 8	greenplum.sbo
	Greenplum 4 und PostgreSQL 9	greenplum4.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MS Excel 2007	msexcel.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	Generic ODBC und Generic ODBC3	odbc.sbo
	OpenAccess for Salesforce	openaccess.sbo
	MS Excel 2010, 2013 und Textdateien	personalfiles.sbo

Unterverzeichnis	Datenbanktechnologie	SBO-Datei
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo
	Teradata	teradata.sbo
oledb	Generic OLE DB	oledb.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
oledb_olap	Microsoft Analysis Services	sqlsrv_as.sbo
open	CSV-Dateien	open.sbo
oracle	Oracle	oracle.sbo
	Oracle EBS	oracle_ebs.sbo
sap	SAP BW	sap.sbo
sybase	Sybase	sybase.sbo
xml	XML	xml.sbo
	Websdienste	webservices.sbo

Das Unterverzeichnis `jdbc` enthält Konfigurationsdateien zur Verwaltung von Verbindungen zu Datenbanken über die JDBC-Netzwerkschicht. Details zu unterstützten Datenbanken für JDBC-Verbindungen finden Sie auf dem SAP Service Marketplace oder in den SBO-Dateien.

Das Unterverzeichnis `odbc` enthält die Konfigurationsdatei `mysql.sbo` zur Verwaltung von Verbindungen zur MySQL-Datenbank über die ODBC-Netzwerkschicht. MySQL 5-Datenbanken sind auf allen Plattformen und mit Unicode-Unterstützung verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Sie MySQL Connector/ODBC 5.1.4 oder höher verwenden, um eine Verbindung zu dieser Datenbank herzustellen. Wenn Sie unter UNIX eine ältere Version des Treibers verwenden, treten Laufzeitfehler auf.

Das Unterverzeichnis `odbc` enthält die Konfigurationsdateien `greenplum4.sbo` und `access2010.sbo` zur Verwaltung von Verbindungen mit Greenplum 4 und PostgreSQL 9 einerseits und MS Access 2010 und 2013 andererseits über die ODBC-Netzwerkschicht. Diese Dateien unterscheiden sich von den Dateien `greenplum.sbo` und `access.sbo`, da sie die Konfiguration sowohl auf 32-Bit- als auch auf 64-Bit-Systemen unter MS Windows implementieren. Greenplum-4- und PostgreSQL-9-Datenbanken sind auch auf 64-Bit-UNIX-Flavors verfügbar.

Das Unterverzeichnis `odbc` enthält außerdem die Konfigurationsdatei `msexcel.sbo` zur Verwaltung von Verbindungen mit MS Excel 2007 über die ODBC-Netzwerkschicht. Diese Datei implementiert die Konfiguration nur auf MS Windows mit 32 Bit. Die Konfigurationsdatei `personalfiles.sbo` implementiert die Konfiguration für MS Excel 2010 und 2013 über ODBC auf MS Windows mit 32 oder 64 Bit.

Das Unterverzeichnis `open` enthält die Konfigurationsdatei `open.sbo` zur Verwaltung von Verbindungen zu CSV-Dateien über den CSV-OpenDriver. Bei der Entwicklung eines CSV-Treibers auf der Grundlage des offenen CSV-Treiberbeispiels anhand des Java Driver Development Kit müssen Sie alle Konfigurationsdateien in diesem Verzeichnis ablegen. Weitere Informationen zu diesem Treiber finden Sie im *Data Access Driver Java SDK Developer Guide*.

10.1.3 Anzeigen und Bearbeiten von SBO-Dateien

Vorsicht:

Bevor Sie eine SBO-Datei öffnen, erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei. Einige Konfigurationsparameter dürfen nicht bearbeitet werden. Wenn Sie sie ändern oder löschen, kann die Funktionsweise der SAP BusinessObjects-Anwendungen beeinträchtigt werden.

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die SBO-Datei für Ihren Ziel-Datenzugriffstreiber befindet.
2. Öffnen Sie die SBO-Datei in einem XML-Editor.
3. Erweitern Sie je nach Bedarf die Abschnitte.
4. Suchen Sie das entsprechende Tag für den zu ändernden Wert, und ändern Sie den Wert.

Parameter werden im folgenden Format angezeigt: `<Parameter Name="parameter">Wert</Parameter>` wobei `parameter` der Name des Parameters ist und `Wert` für den Wert steht, der dem Parameter zugewiesen wurde.

5. Überprüfen Sie, ob die Datei für DTD gültig ist, und speichern und schließen Sie die Datei.

10.1.4 Anpassen von SBO-Dateien

Vorsicht:

Bei der Installation eines neuen Treibers haben Sie die Möglichkeit, SBO-Dateien an Ihre Datenbankeinträge und -treiber anzupassen. Um mögliche Fehler bei der Bearbeitung von SBO-Dateien

zu vermeiden, empfehlen wir die Erstellung einer separaten SBO-Datei, in der die bei der Anpassung anvisierte Datenbank und die vom Treiber genutzten Bibliotheken angegeben werden. Hierfür ist zunächst die Erstellung einer Setup-Datei für die Definition der SBO-Datei erforderlich. Registrys müssen nicht geändert werden.

1. Erstellen Sie anhand eines XML-Editors im Verzeichnis `connectionserver-install-dir\connectionServer\setup` eine Setup-Datei.
Geben Sie den Namen der SBO-Datei, deren Verzeichnis sowie die Datenbank-Netzwerkschicht für die Verbindung an.
2. Überprüfen Sie, ob die Datei für DTD gültig ist, und speichern und schließen Sie die Datei.
3. Gehen Sie entweder in das Unterverzeichnis, in dem Sie die SBO-Datei ablegen möchten, oder erstellen Sie wie in der Setup-Datei angegeben ein eigenes Unterverzeichnis.
4. Erstellen Sie mithilfe eines XML-Editors die SBO-Datei mit Ihrer Zieldatenbank und Ihren Treiberbibliotheken.
5. Überprüfen Sie, ob die Datei für DTD gültig ist, und speichern und schließen Sie die Datei.

Anmerkung:

Zusätzlich zur Anpassung der SBO-Datei müssen Sie auch die COD-, PRM- und RSS-Dateien für jeden neu installierten Treiber erstellen.

10.1.5 Dynamisches Prüfen von Verbindungen

Sie können den Treiber so anpassen, dass er zur Laufzeit validiert, ob eine Verbindung des Verbindungspools verwendet werden kann. Der Validierungsprozess umfasst die Ausführung einer SQL-Abfrage ohne Nebeneffekt, wenn die Verbindung aus dem Pool abgerufen wird. Das bedeutet, dass die Verbindung verwendet werden kann, wenn die SQL-Abfrage fehlerlos ausgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird die Verbindung verworfen.

Nicht vergessen:

Diese Funktion steht für Verbindungen vom Typ Generic ODBC, Generic OLE DB und Generic JDBC zur Verfügung. Sofern bei allen weiteren unterstützten Verbindungen diese Verbindungsprüfung bereits vollzogen wurde, ist keine Anpassung erforderlich.

1. Halten Sie den Connection Server an.
2. Öffnen Sie die SBO-Datei des Treibers.
3. Suchen Sie den Abschnitt `DataBase`, der zu Ihrer Verbindung gehört.

Beispiel: Generic ODBC-Verbindung:

```
<DataBases>
<DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
  <Libraries>
    ...
  </Libraries>
  <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
</DataBase>
...
```

4. Fügen Sie die folgende Zeile im Abschnitt `DataBase` hinzu:

```
<Parameter Name="Connection Check">SQL query</Parameter>
```

Hierbei entspricht *SQL query* der Abfrage, die Sie für die Validierungsprüfung verwenden.

5. Speichern Sie die SBO-Datei.

6. Starten Sie den Connection Server neu.

Der Connection Server validiert, ob die Verbindung vor Ausführung der Datenanforderung verwendet werden kann.

10.1.6 JDBC-Treibereigenschaften

Durch eine der folgenden Aktionen können Sie JDBC-Treibereigenschaften hinzufügen:

- Legen Sie im Verbindungsassistent der Anwendung in der Verbindungserstellung den Parameter der "JDBC-Treibereigenschaften (key=value,key=value):" fest. Diese Angabe ist optional.
- Legen Sie die Treibereigenschaften in der entsprechenden SBO-Datei fest, nachdem Sie den Connection Server gestoppt haben.

Wenn die Eigenschaft sowohl in der SBO-Datei als auch über den Assistenten festgelegt wurde, wird von der Anwendung nur der über den Assistenten festgelegte Wert berücksichtigt.

Beispiel:

Im Folgenden sehen Sie den Abschnitt einer mit zwei Treibereigenschaften modifizierten `oracle.sbo`-Datei.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Oracle 10">
  <Class JARFile="dbd_jdbc,dbd_oracle">
    com.businessobjects.connectionserver.java.drivers.jdbc.oracle.OracleDriver</Class>
  <JDBCdriver>
    <Parameter Name="JDBC Class">oracle.jdbc.OracleDriver</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">jdbc:oracle:thin:@$DATASOURCE:$DATABASE$</Parameter>
    <Properties>
      <Property Name="oracle.jdbc.defaultNChar">true</Property>
      <Property Name="defaultNChar">true</Property>
    </Properties>
    ...
  </JDBCdriver>
  ...
</DataBase>
```

Verwandte Themen

- [Erstellen einer JDBC-Verbindung mit der SBO-Datei](#)

10.2 Informationen über DataDirect-ODBC-Treiber

Die Datenzugriffsebene unterstützt die Verwendung von DataDirect-ODBC-7.0-Treibern für MS-SQL-Server-Datenbanken auf allen UNIX-Plattformen. Hierbei kann es sich entweder um markenlose Treiber oder um Markentreiber handeln.

Die DataDirect-Markentreiber werden als Teil der BI-Plattform bereitgestellt und können ausschließlich mit SAP-BusinessObjects-Anwendungen, wie z.B. SAP BusinessObjects Web Intelligence, verwendet werden. Sie befinden sich im Verzeichnis *boe-Installverz/enterprise_xi40/Plattformname/odbc/lib*, wobei *boe-Installverz* für das BI-Plattform-Installationsverzeichnis und *Plattformname* für den Namen der UNIX-Plattform stehen.

Die MS-SQL-Server-Datenbanken können mit einem DataDirect-ODBC-7.0-Treiber oder einem DataDirect-ODBC-7.0-Markentreiber arbeiten. Außerdem können Sie mit der Version 6.0 SP2 des Treibers arbeiten. Diese Version ist jedoch nicht im Lieferumfang dieses Plattformreleases inbegriffen.

Bei Verwendung der Standardeinstellungen für den Connection Server arbeitet der markenlose ODBC-Treiber reibungslos mit Ihren aktuellen Konfigurationseinstellungen zusammen. Falls Sie bereits einen Treiber in Ihrer Umgebung implementiert haben, können Sie den markenlosen Treiber installieren, ohne die Konfiguration zu ändern.

10.2.1 Aktivieren der Verwendung von DataDirect-Markentreibern

Bei Verwendung des Markentreibers stellen Sie sicher, dass der Datenzugriff ordnungsgemäß konfiguriert ist.

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die Datei *sqlsrv.sbo* abgelegt ist.
Unter UNIX befindet sich die Konfigurationsdatei im Verzeichnis *connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc*.
2. Öffnen Sie die Datei *sqlsrv.sbo* zur Bearbeitung in einem XML-Editor.
3. Suchen Sie den Abschnitt *Defaults*.
Der Parameter *Use DataDirect OEM Driver* ist standardmäßig auf *No* festgelegt. Dies bedeutet, dass der Datenzugriff standardmäßig für die Unterstützung markenloser Treiber konfiguriert ist.
4. Setzen Sie den Parameter *Use DataDirect OEM Driver* auf *Yes*, und speichern Sie die Datei.
5. Fügen Sie den folgenden Pfad zur Umgebungsvariablen *LD_LIBRARY_PATH* hinzu:
BOE-Installverz/enterprise_xi40/Plattformname/odbc/lib
6. Konfigurieren Sie die Umgebung, indem Sie die Datei *env.sh* im Verzeichnis *BOE-Installverz/setup* bearbeiten, und führen Sie sie aus.

Beispiel:

```
DEFAULT_ODBCFILE="${BOBJEDIR}enterprise_xi40/odbc.ini
Export DEFAULT_ODBCFILE
ODBC_HOME="${BINDIR}odbc"
Export ODBC_HOME
ODBCINI="${BOBJEDIR}enterprise_xi40/odbc.ini
export ODBCINI
```

Anmerkung:

DEFAULT_ODBCFILE kann auf eine beliebige Datei verweisen, die die Verbindungsdetails für die Markentreiber enthält.

7. Konfigurieren Sie die Datenquelle durch Bearbeitung der Datei `odbc.ini`.

Beispiel:

```
[ODBC Data Sources]
sql2008=sql=DataDirect 7.0 SQL Server Native Wire Protocol
Driver=../../enterprise_xi40/linux_x64/odbc/lib/CRsqs24.so
Description=DataDirect 7.0 SQLServer Wire Protocol Driver
Address=10.180.0.197,1433
Database=bodb01
```

8. Starten Sie den Connection Server aus der CMC.

Der Connection Server kann eine Verbindung mit MS-SQL-Server-Datenbanken mithilfe von DataDirect-ODBC-Markentreibern herstellen.

Beispiel:

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus der Datei `sqlsrv.sbo` in der Standardversion.

```
<Defaults>
<Parameter Name="Family">Microsoft</Parameter>
<Parameter Name="SQL External File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="SQL Parameter File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Description File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Strategies File">sqlsrv</Parameter>
...
<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver" Platform="Unix">No</Parameter>
</Defaults>
...
```

SBO-Parameterreferenz

11.1 SBO-Dateistruktur

Für jeden unterstützten Datenzugriffstreiber ist eine *<Treiber>.sbo*-Datei vorhanden. Jede Datei *<Treiber>.sbo* ist in folgende Abschnitte unterteilt:

Dateiabschnitt	Beschreibung
Defaults	Dieser Abschnitt enthält die Standardkonfigurationsparameter, die für die gesamte Datenbank-Middleware gelten, die diesen Datenzugriffstreiber nutzt. Diese Parameter überschreiben entsprechende Werte, die in der Datenbank-Middleware festgelegt wurden.

Dateiabchnitt	Beschreibung
Databases	<p>Dieser Abschnitt enthält ein untergeordnetes Element <code>DataBase</code> für jede Datenbank-Middleware, die vom Datenzugriffstreiber unterstützt wird.</p> <p>Jedes <code>DataBase</code>-Element kann die folgenden Elemente oder Attribute enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Active: Dieses Attribut gibt an, ob die Middleware-Unterstützung aktiviert ist oder nicht. Der Wert lautet entweder <code>YES</code> oder <code>NO</code>. • Name: Dieses Attribut gibt den Namen der vom Datenzugriffstreiber unterstützten Middleware an. Die hier eingestellten Middleware-Namenswerte werden im Fenster "Datenbank-Middleware auswählen" des Verbindungsassistenten angezeigt. • Alias: Dieses Element gibt den Namen der älteren Middleware-Versionen an, die nicht mehr offiziell vom Datenzugriffstreiber unterstützt, jedoch weiterhin verwendet werden. Sie können ein Alias-Element für eine ältere Middleware-Version hinzufügen, so dass vorhandene Verbindungen stattdessen den aktuellen Datenzugriffstreiber verwenden. Sie können Konfigurationsparameter speziell für die alte Middleware des neuen Alias festlegen. Mithilfe des Alias können Sie neue Verbindungen erstellen. • Parameter: Dieses Element verfügt über ein Attribut <code>Name</code> und einen Wert, der speziell für eine bestimmte Middleware gilt. Die hier aufgeführten eingestellten Werte überschreiben die Werte, die für dieselben Parameter im Abschnitt <code>Defaults</code> eingestellt sind. <p>Anmerkung: Boolesche Parameter akzeptieren als Werte sowohl <code>true/false</code> als auch <code>yes/no</code>. Die Groß- und Kleinschreibung ist für Werte nicht von Bedeutung.</p>

11.2 SBO-Parameterbeschreibung

Die Auflistung der Konfigurationsparameter erfolgt anhand der folgenden Kriterien:

- Gemeinsam

In diesem Abschnitt werden die SBO-Dateiparameter beschrieben, die verschiedenen Datenbanktechnologien gemein sind. Die anderen Kategorien beschreiben Parameter, die für die jeweilige Datenbanktechnologie oder Netzwerkschicht gelten.

- JavaBean
- JCO
- JDBC
- OData
- ODBC
- OLE DB
- OLE DB für OLAP
- Sybase ASE/CTL
- Teradata

Jeder Parameter wird mit folgenden Informationen angezeigt.

- Beispiel, wie der Parameter in der XML-Datei angezeigt wird
- Beschreibung des Parameters
- Mögliche Werte, die für den Parameter eingestellt werden können
- Standardwert des Parameters

Verwandte Themen

- [Gemeinsame SBO-Parameter](#)
- [JavaBean-SBO-Parameter](#)
- [JCO-SBO-Parameter](#)
- [JDBC-SBO-Parameter](#)
- [OData-SBO-Parameter](#)
- [ODBC-SBO-Parameter](#)
- [OLE-DB-SBO-Parameter](#)
- [OLE-DB-OLAP-SBO-Parameter](#)
- [Sybase-SBO-Parameter](#)
- [Teradata-SBO-Parameter](#)

11.3 Gemeinsame SBO-Parameter

Diese SBO-Parameter gelten größtenteils für alle Datenzugriffstreiber. Sie werden in den Dateien im Abschnitt `Defaults` definiert. Einige dieser SBO-Parameter werden auch in der Datei `cs.cfg` definiert. Werte, die im Abschnitt `Defaults` festgelegt sind, überschreiben die entsprechenden Werte in der Datei `cs.cfg`.

11.3.1 Array Bind Available

```
<Parameter Name="Array Bind Available">No</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank Array-Binding unterstützt. Mittels Array-Binding können Sie die Performance der SQL-Aktualisierungsabfragen optimieren.
Werte	Yes: Die Datenbank unterstützt Array-Binding. No: Die Datenbank unterstützt Array-Binding nicht.
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.3.2 Array Bind Size

Beschränkung:

Dieser Parameter wird in Clienttools von SAP BusinessObjects BI nicht verwendet.

```
<Parameter Name="Array Bind Size">5</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die Anzahl der Zeilen an, die mit jeder <code>INSERT</code> -Abfrage exportiert wurden.
Werte	Anzahl der Zeilen, die mit jeder <code>INSERT</code> -Abfrage exportiert werden (Ganzzahl).
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.3.3 Array Fetch Available

```
<Parameter Name="Array Fetch Available">No</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Connection Server Array-Fetching ermöglicht. Mit Array-Fetching können Sie die Performance optimieren, indem Sie SQL-Ergebnisse per Slice abrufen.
Werte	Yes: Array-Fetching wird unterstützt. No: Array-Fetching wird nicht unterstützt.
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.3.4 Array Fetch Size

```
<Parameter Name="Array Fetch Size">10</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt die Anzahl der per Slice abgerufenen Datenzeilen an. Der Connection Server stellt die Array-Fetch-Funktion in jedem Implementierungsmodus zur Verfügung.</p> <p>Nicht vergessen: Der Wert <code>Array-Fetch-Größe</code> wird an die Datenbank-Middleware übergeben, wenn Array-Fetch unterstützt wird.</p> <p>Die optimale Anzahl hängt von der Systemperformance ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Anzahl niedrig ist, ruft das System kleine Datenmengen oft ab. Das kann die Leistung beeinflussen. • Wenn die Anzahl hoch ist, führt das System zwar weniger Abrufoperationen aus, benötigt aber für jede mehr Speicher. <p>Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der Wert <code>Array-Fetch-Größe</code> angemessen ist, da dieser die Leistung des Systems, insbesondere im Fernzugriff, beeinflussen kann, beispielsweise wenn Verbindungen zum SAP-ERP-System in einem Webschicht-Implementierungsmodus eingerichtet werden. Für OLAP-Verbindungen mit Fernzugriff (MS Analysis Services, SAP BW und Essbase-Datenquellen über 32-Bit-Connection-Server) setzen Sie die Array-Fetch-Größe auf einen optimalen Wert abhängig von der Anzahl an Spalten in zu erstellenden Berichten auf 100, falls die Anzahl an Spalten hoch ist und auf 250, falls die Anzahl gering ist).</p> <p>In einem Webschicht-Implementierungsmodus kann der Parameter HTTP-Segmentgröße den Benutzer bei der Feinabstimmung der Leistung unterstützen, indem die Anzahl an Datenaufrufen zwischen Client und Server reduziert wird. Weitere Informationen zur HTTP-Segmentierung erhalten Sie im <i>Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
Werte	<p>Anzahl der per Slice abgerufenen Zeilen (Ganzzahl)</p> <p>1 gibt an, dass Array-Fetching deaktiviert ist.</p> <p>0 gibt an, dass der Treiber entscheidet, welche Array-Fetch-Größe verwendet werden soll. Dieser Wert ist nur für JDBC-Treiber gültig.</p>
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

Verwandte Themen

- [SAP-ERP-Treibereinschränkungen](#)

11.3.5 BigDecimal Max Display Size

```
<Parameter Name="BigDecimal Max Display Size">128</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die maximale Anzeigegröße der mit dem Zeichentyp BigDecimal abgerufenen Daten an.
Werte	Anzeigegröße (Ganzzahlen in Byte)
Standard	Kein Standardwert.

11.3.6 Binary Max Length

```
<Parameter Name="Binary Max Length">32768</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt die maximale Länge von Tabellenspalten mit folgendem Typ an:</p> <ul style="list-style-type: none">• Binary und der MaxLength-Wert ist Max, oder es wird keine feste Länge für OData-Datenquellen bereitgestellt• base64Binary und hexBinary für XML-Datenquellen <p>Zurückgegebene Daten werden abgeschnitten, wenn sie größer als angegeben sind.</p>
Standard	32768

Verwandte Themen

- [OData-Treiber](#)
- [XML-Treiber](#)
- [Webdienst-Treiber](#)

11.3.7 Sammelfeldteilungsgröße

```
<Parameter Name="Bucket Split Size">25000</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt die Anzahl der Datensätze an, die im Arbeitsspeicher sortiert werden, bevor sie auf den lokalen Datenträger geschrieben werden. Die folgenden Datenzugriffstreiber verwenden <code>Bucket Split Size</code> beim Durchführen von ORDER BY-, GROUP BY- oder DISTINCT-Operationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV OpenDriver • OData-Treiber • SAP-ERP-Treiber • XML- und Webservice-Treiber <p>Anmerkung: Falls das Betriebssystem keinen temporären Ordner angibt, können Sie den Verzeichnispfad in der Datei <code>cs.cfg</code> mithilfe des Parameters <code>Temp Data Dir</code> konfigurieren. Dies ist u.U. bei Linux-Betriebssystemen der Fall.</p> <p>Sammelfeldteilungsgröße wirkt sich auf die Arbeitsspeichernutzung aus. Wenn die Hauptspeichergröße zu gering ist, wird der Parameterwert ignoriert.</p>
Standard	25000

Verwandte Themen

- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webservice-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

- [Temp Data Dir](#)

11.3.8 Catalog Separator

```
<Parameter Name="Catalog Separator">.</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt das Trennzeichen an, das zwischen Elementen von Datenbankidentifikatoren (Qualifizierer, Eigentümer, Tabellen und Spalten) verwendet wird. Zum Beispiel <i>database_name.table_name.column_name</i> .
Werte	Das Trennzeichen. In der Regel wird hier ein Punkt verwendet.
Standard	Wenn nicht anders vermerkt, verwendet der Connection Server das in der Datenbank-Middleware angegebene Trennzeichen.

11.3.9 CharSet Table

```
<Parameter Name="CharSet Table">sybase</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt den Name der Tabelle an, die für die Zeichensatzzuordnung zwischen dem Betriebssystem und der Middleware verwendet wurde.
Werte	Name der CRS-Datei
Standard	Kein Standardwert.

11.3.10 Description File

```
<Parameter Name="Description File">oracle</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Gibt den Namen der COD-Datei an, die die Eingabefeldbeschriftungen des Verbindungsassistenten enthält.</p>
--------------	--

11.3.11 Dictionary Transaction Mode

```
<Parameter Name="Dictionary Transaction Mode">Transactional</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt an, dass der Datenzugriffstreiber Metadaten im Transaktionsmodus abfragt.</p> <p>Anmerkung: Die Datenzugriffstreiber fragen Metadaten standardmäßig im AutoCommit-Modus ab. Um die Konfiguration eines Treibers in "Transactional" zu ändern, fügen Sie den Parameter dem geeigneten Abschnitt der SBO-Konfigurationsdatei hinzu (entweder <code>Defaults</code> oder einem beliebigen <code>Database</code>-Abschnitt).</p>
Werte	Transactional

11.3.12 Driver Capabilities

```
<Parameter Name="Driver Capabilities">Procedures , Query</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Die Fähigkeiten des Treiber, d. h. ob er auf gespeicherte Prozeduren und in der Datenbanksoftware verfügbare Abfragen zugreifen kann. Diese Parametereinstellungen werden im Verbindungsassistenten vorgenommen. Es können beide Werte im Parameter eingeschlossen werden.</p> <p>Anmerkung: Für einen JavaBean-Treiber muss dieser Parameter auf <code>Procedures</code> gesetzt werden. Die Funktionalität eines JavaBean-Treibers ist hinsichtlich SAP BusinessObjects-Anwendungen als eine gespeicherte Prozedur definiert.</p>
--------------	---

Werte	<p>Procedures: Der Treiber kann anhand der in der Datenbank gespeicherten Prozeduren Daten abrufen.</p> <p>Query: Der Treiber kann anhand einer Abfragesprache wie SQL Daten abrufen.</p>
Standard	Abfrage

11.3.13 Treibername

```
<Parameter Name="Treibername">Adaptive Server IQ</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt den Namen des Treibers an, der in der Registerkarte Treiber im ODBC-Datenquellenadministrator unter Microsoft Windows angezeigt wird.</p> <p>Dieser Parameter ist ODBC-spezifisch. Mit ihm können Sie Treiber in der ODBC-Datenquellenname-(DSN-)Liste filtern.</p>
Werte	<p>Name des Treibers</p> <p>Anmerkung: Sie können einen regulären Ausdruck auf Basis der GNU-regexp-Syntax von PERL verwenden.</p>
Standard	Kein Standardwert.

11.3.14 Escape Character

```
<Parameter Name="Escape Character">/</Parameter>
```

Beschreibung	Legt das Escape-Zeichen für spezielle Zeichen, beispielsweise Muster, fest.
--------------	---

Werte	Zeichen, das als Escape-Zeichen verwendet werden soll.
Standard	Wenn nichts festgelegt wird, ruft der Connection Server den Wert von der Middleware ab.

11.3.15 Extensions

```
<Parameter Name="Extensions">oracle10,oracle,jdbc</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Gibt die Liste der möglichen Namen für PRM- und RSS-Dateien der Datenzugriffstreiber an. In dieser Liste erfolgt auch die Angabe der möglichen Namen für Verzeichnisse, in denen JAR-Dateien abgelegt werden können.</p>
--------------	--

Verwandte Themen

- [Erstellen einer JDBC-Verbindung mit dem Parameter "Extensions"](#)

11.3.16 Family

```
<Parameter Name="Family">Sybase</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Gibt die Familie der Datenbank-Engine an, die im Fenster "Auswahl der Datenbank-Middleware" des Verbindungsassistenten angezeigt wird. Die Middleware, die Ihrer Lizenz entspricht, wird in diesem Fenster in einer Baumstruktur angezeigt.</p>
--------------	---

11.3.17 Force Execute

```
<Parameter Name="Force Execute">Never</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt an, ob die SQL-Abfrage ausgeführt wird, bevor Ergebnisbeschreibungen abgerufen werden.
Werte	Never: SQL-Abfrage wird niemals vor Abruf der Ergebnisbeschreibungen ausgeführt. Procedures: SQL-Abfrage wird vor Abruf der Ergebnisbeschreibungen ausgeführt, jedoch nur bei gespeicherten Prozeduren. Always: SQL-Abfrage wird immer vor Abruf der Ergebnisbeschreibungen ausgeführt.
Standard	Never

11.3.18 Identifier Case

```
<Parameter Name="Identifier Case">LowerCase</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, wie die Datenbank mit der Groß-/Kleinschreibung einfacher Identifikatoren verfährt.
--------------	--

Werte	<p>CaseSensitive: Die Datenbank beachtet bei aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehenden SQL-Identifikatoren die Groß-/Kleinschreibung.</p> <p>LowerCase: Die Datenbank beachtet bei aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehenden SQL-Identifikatoren die Groß-/Kleinschreibung nicht und speichert sie in Kleinschreibung.</p> <p>MixedCase: Die Datenbank beachtet bei aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehenden SQL-Identifikatoren die Groß-/Kleinschreibung nicht und speichert sie in Groß-/Kleinschreibung.</p> <p>UpperCase: Die Datenbank beachtet bei aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehenden SQL-Identifikatoren die Groß-/Kleinschreibung nicht und speichert sie in Großschreibung.</p>
-------	---

11.3.19 Identifier Quote String

```
<Parameter Name="Identifier Quote String">&quot;</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt das Zeichen an, das zur Anführung von Datenbankidentifikatoren verwendet wird.
Werte	Zur Anführung von Datenbankidentifikatoren verwendetes Zeichen. Dabei handelt es sich in der Regel um Anführungszeichen (").
Standard	Wenn nicht anders angegeben, ruft der Connection Server die Informationen aus der Datenbank-Middleware ab.

11.3.20 Include Synonyms

```
<Parameter Name="Include Synonyms">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Spalten für Oracle-Synonyme von der Oracle-Datenbank abgerufen werden. Dies gilt für Oracle-Verbindungen über JDBC oder Oracle-OCI-Netzwerkschichten.
Werte	True: Spalten für Oracle-Synonyme werden abgerufen und als Tabellenspalten angezeigt. False: Es werden keine Spalten für Oracle-Synonyme abgerufen.
Standard	False

11.3.21 Integer Max Length

```
<Parameter Name="Integer Max Length">18</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die maximale Länge von Tabellenspalten an, deren integrierter XML-Typ integer, nonPositiveInteger, negativeInteger, noNegativeInteger und positiveInteger ist. Zurückgegebene Daten werden abgeschnitten, wenn sie größer als angegeben sind. Integer Max Length gilt für XML-Datenquellen und Webdienste.
Standard	18

Verwandte Themen

- [XML-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltengröße](#)
- [Webdienst-Treiber – Konfigurieren der maximalen Spaltenbreite](#)

11.3.22 Introscope Available

```
<Parameter Name="Introscope Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt an, ob die Leistungsüberwachung über CA Wily Introscope für den Treiber aktiviert ist.
Werte	True: Überwachung des Treibers ist aktiviert. False: Überwachung des Treibers ist nicht aktiviert.
Standard	Der Parameter ist auf <code>False</code> gesetzt für alle Treiber in der Datei <code>cs.cfg</code> . Die Überwachung wird lediglich für SAP-HANA-Verbindungen in der Datei <code>newdb.sbo</code> aktiviert.

11.3.23 Max Rows Available

```
<Parameter Name="Max Rows Available">No</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Treiber die maximale Zeilenanzahl, die aus einer Datenquelle abgerufen werden kann, begrenzen kann.
Werte	YES: Die maximale Zeilenanzahl kann begrenzt werden. NO: Die maximale Zeilenanzahl kann nicht begrenzt werden.
Standard	No

11.3.24 Native Int64 Available

```
<Parameter Name="Native Int64 Available">False</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt an, ob 64-Bit-Ganzzahlen direkt von der Middleware verarbeitet werden können.
Werte	True: 64-Bit-Ganzzahlen können von der Middleware verarbeitet werden. False: Die Datenzugriffsebene emuliert die Int64-Methoden.
Standard	False

11.3.25 Optimize Execute

```
<Parameter Name="Optimize Execute">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Connection Server die Ausführung von SQL-Abfragen optimiert. Dieser Parameter wird nur durch Oracle- und ODBC-Treiber unterstützt.
Werte	True: SQL-Abfragen werden bei der Ausführung wo möglich optimiert. False: SQL-Abfragen werden nicht optimiert.
Standard	False

11.3.26 Owners Available

```
<Parametername="Owners Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Datenzugriffstreiber Datenbankeigentümer verarbeiten. Anmerkung: Um Tabelleneigentümer manuell im Information-Design-Tool festzulegen, müssen Sie diesen Parameter auf Yes setzen.
Werte	Yes: Eigentümer werden unterstützt. No: Eigentümer werden nicht unterstützt.
Standard	Nicht angegeben. Der Connection Server ruft diese Information von der Datenbank-Middleware ab.

11.3.27 Qualifiers Available

```
<Parameter Name="Qualifiers Available">No</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Datenzugriffstreiber Datenbankqualifizierer verarbeiten. Anmerkung: Um Tabellenqualifizierer manuell im Information-Design-Tool festzulegen, müssen Sie diesen Parameter auf Yes setzen.
Werte	Yes: Die Qualifizierer werden unterstützt. No: Die Qualifizierer werden nicht unterstützt.
Standard	Nicht angegeben. Der Connection Server ruft diese Information von der Datenbank-Middleware ab.

11.3.28 Query TimeOut Available

```
<Parameter Name="Query TimeOut Available">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob ein Abfragetimeout von der Datenbank-Middleware unterstützt wird. Die Ausführung einer Abfrage kann dann nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums abgebrochen werden.
Werte	True: Die Datenbank-Middleware verarbeitet Abfragetimeouts. False: Die Datenbank-Middleware verarbeitet keine Abfragetimeouts.
Standard	False

11.3.29 Quote Identifiers

```
<Parameter Name="Quote Identifiers">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Identifikator der gespeicherten Prozedur Anführungszeichen unterstützt.
Werte	True: Anführungszeichen werden unterstützt. False: Anführungszeichen werden nicht unterstützt.
Standard	True

11.3.30 Skip SAML SSO

```
<Parameter Name="Skip SAML SSO">False</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt an, ob die SAML-Implementierung der Einzelanmeldung (SSO) bei der Herstellung der Verbindung mit der SAP-HANA-Datenbank ausgelassen wird.</p> <p>Weitere Informationen zur Einzelanmeldung finden Sie im <i>Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
Werte	<p>True: SAML wird ausgelassen.</p> <p>False: SAML wird zuerst verwendet.</p>
Standard	False

11.3.31 SQL External File

```
<Parameter Name="SQL External File">filename</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung:</p> <p>Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Die externe SQL-Datei enthält die von der Datenzugriffsschicht verwendeten Konfigurationsdetails.</p>
--------------	--

11.3.32 SQL Parameter File

```
<Parameter Name="SQL Parameter File">oracle</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Der Name der Datei, in der die Datenbankparameter gespeichert werden. Die Datei weist die Erweiterung <code>.prm</code> auf.</p> <p>Sie müssen sicherstellen, dass sich die Datei im gleichen Verzeichnis wie die SBO-Konfigurationsdatei befindet.</p>
Werte	Siehe Werteliste in der SBO-Datei.

Standard	Die aufgelisteten Werte.
----------	--------------------------

11.3.33 SSO Available

```
<Parameter Name="SSO Available">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Einzelanmeldung (Single Sign-On, SSO) unterstützt wird. Weitere Informationen zur Einzelanmeldung finden Sie im <i>Administratorhandbuch für SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
Werte	True: Die Einzelanmeldung wird unterstützt. False: Die Einzelanmeldung wird nicht unterstützt.
Standard	False

11.3.34 Strategies File

```
<Parameter Name="Strategies File">oracle</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt den Namen der Strategiedatei (.stg) ohne Erweiterung an. Diese Datei enthält die externen Strategien, die das Universums-Design-Werkzeug zum automatischen Erstellen eines Universums verwendet. Die Strategiedateien werden im selben Verzeichnis wie die SBO-Datei gespeichert.
--------------	---

Werte	db2 für IBM DB2-Datenzugriffstreiber informix für IBM Informix oracle für Oracle sqlsrv für MS SQL Server sybase für Sybase teradata für Teradata
Standard	Die aufgelisteten Werte.

11.3.35 String Max Length

```
<Parameter Name="String Max Length">32768</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt die maximale Zeichenfolgenlänge von Tabellenspalten an, die ABAP-Funktionsparametern zugeordnet sind, deren Wertelänge gleich Null ist.</p> <p>Gibt außerdem die maximale Länge von Tabellenspalten mit folgendem Typ an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • String, und der <code>MaxLength</code>-Wert ist <code>Max</code> für OData-Datenquellen • String und ein beliebiger der folgenden Typen für XML-Datenquellen: <code>anyURI</code>, <code>QName</code>, <code>NOTATION</code>, <code>duration</code>, <code>gYearMonth</code>, <code>gYear</code>, <code>gMonthDay</code>, <code>gDay</code>, <code>gMonth</code>, <code>TYPE_NORMALIZEDSTRING</code>, <code>token</code>, <code>language</code>, <code>Name</code>, <code>NCName</code>, <code>XSD_TYPE_ID</code>, <code>IDREF</code>, <code>IDREFS</code>, <code>ENTITY</code>, <code>ENTITIES</code> <p>Zurückgegebene Daten werden abgeschnitten, wenn sie größer als angegeben sind.</p>
Standard	32768

Verwandte Themen

- [OData-Treiber](#)
- [SAP-ERP-Treiber – Zugriff auf ABAP-Funktionen](#)
- [XML-Treiber](#)

- [Webdienst-Treiber](#)

11.3.36 Temp Data Dir

```
<Parameter Name="Temp Data Dir">C:\temp\</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt den Verzeichnispfad für temporäre Daten auf dem Datenträger an. Verwenden Sie diesen Parameter, falls vom Betriebssystem kein temporärer Standardordner vorgegeben wird, z.B: C:\Users\myName\AppData\Local\Temp.</p> <p>Folgende Datenzugriffstreiber können Temp Data Dir verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSV OpenDriver • OData-Treiber • SAP-ERP-Treiber • XML- und Webdienst-Treiber <p>Wenn der Treiber einen ORDER-BY-, GROUP-BY- oder DISTINCT-Vorgang durchführt, werden die Daten in diesen Ordner geschrieben, sofern die Anzahl der zu sortierenden Datensätze den Wert des Parameters Bucket Split Size überschreitet.</p>
Standard	Der Parameter wird auskommentiert. Entfernen Sie die Kommentarsyntax, um den Parameter zu aktivieren

Verwandte Themen

- [Als Cache für Sortiervorgänge verwendeter lokaler Datenträger](#)

Der CSV OpenDriver und die OData-, SAP-ERP-, XML- und Webdienst-Treiber können den lokalen Datenträger als Cache für sortierte Zeilen verwenden.

- [Sammelfeldteilungsgröße](#)

11.3.37 Transactional Available

```
<Parameter Name="Transactional Available">Yes</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Legt fest, ob SQL-Vorgänge auf der Datenbank als Blocktransaktionen oder einzeln ausgeführt werden.</p> <p>Dieser Parameter wird standardmäßig nicht in der SBO-Datei aufgeführt. Fügen Sie ihn der SBO-Datei hinzu, wenn Ihr Datenzugriffstreiber den Transaktionsmodus nicht unterstützt.</p>
Werte	<p>Yes: Vorgänge auf der Datenbank werden nach Übergabe als Block abgearbeitet.</p> <p>No: Jede SQL-Anweisung wird unmittelbar übergeben, d. h. Autocommit ist deaktiviert.</p> <p>Anmerkung: Verwenden Sie für den Zugriff auf das SAP BusinessObjects-Repository keinen Treiber mit der Einstellung <code>Transactional Available=No</code>.</p>
Standard	Yes. Eingestellt in der <code>cs.cfg</code> -Datei.

Verwandte Themen

- [Verbindungsfehler, wenn der Transaktionsmodus nicht unterstützt wird](#)
- [Ordnungsgemäßes Konfigurieren von salesforce.com-Verbindungen für das Universe-Design-Tool](#)

11.3.38 Typ

```
<Parameter Name="Type">Relational</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt den Datenquellentyp an.</p>
--------------	---

11.3.39 Unicode

```
<Parameter Name="Unicode">UTF8</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt an, ob der Zugriffstreiber die Unicode-Konfiguration der Client-Middleware nutzen kann.</p> <p>Dieser Parameter ist in der Datei <code>cs.cfg</code> als Treiberstandard enthalten. Sein Wert gilt für alle Datenzugriffstreiber. Der Parameter wird standardmäßig nicht in der SBO-Datei aufgeführt. Um den Standardwert zu überschreiben, fügen Sie ihn dem Abschnitt <code>Defaults</code> der SBO-Datei für den Zieldatenzugriffstreiber hinzu.</p>
Werte	<p>UTF8: 8-Bit UCS/Unicode Transformation-Formatkodierung</p> <p>CharSet: Zeichensatzkodierung.</p> <p>UCS2: 2-Byte Universal Zeichensatzkodierung</p>
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.3.40 URL Format

```
<Parameter Name="URL Format ">string</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt das URL-Format an.</p> <p>Die JDBC-Spezifikation gibt das Format der erforderlichen Verbindungszeichenfolge nicht an. Hersteller nutzen verschiedene Arten von URL-Formaten, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> MySQL vendor : <code>jdbc:mysql://\$DATASOURCE/\$DATABASE\$</code> Oracle-Hersteller: <code>jdbc:oracle:thin:@\$DATASOURCE:\$DATABASE\$</code> <p>Anmerkung: Dieser Parameter wird nur von JDBC- und JavaBean-Treiberdateien unterstützt.</p>
Werte	URL-Format

Standard	Kein Standardwert.
----------	--------------------

11.3.41 XML Max Size

```
<Parameter Name="XML Max Size">65536</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die maximale Größe der im XML-Format abgerufenen Daten an.
Werte	Maximal zulässige XML-Größe (in Byte)
Standard	Variiert je nach Datenbank.

11.4 JavaBean-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die JavaBean SBO-Datei. Sie werden zur Konfiguration einer JavaBean-Verbindung eingesetzt.

Diese Parameter werden in der Datei `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean\javabean.sbo` definiert.

11.4.1 JavaBean Class

```
<Parameter Name="JavaBean Class">string</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Definiert den Eingangspunkt des JavaBean, den die SAP BusinessObjects-Anwendung verwendet.</p> <p>Der Eingangspunkt ist die Definition einer Java-Klasse, die sich von der angegebenen Bean-Schnittstelle bis zum <code>com.businessobjects</code>-Paket erstreckt.</p>
--------------	--

Werte	Ein vollständig qualifizierter JavaBean-Klassenname.
Standard	Kein Standardwert.

11.5 JCO-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die SAP-ERP-Datenbanktechnologie. Sie werden zur Konfiguration einer Verbindung mit einem SAP-ERP-System verwendet.

Diese Parameter werden in der Datei `\\connectionserver-Installverz\connectionServer\jco\jco.sbo` definiert.

11.5.1 ERP Max Rows

```
<Parameter Name="ERP Max Rows">2147483647</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die maximale Anzahl an Zeilen an, die von einer Abfrage an ein InfoSet oder eine SAP Query ohne Filter zurückgegeben werden können.
Werte	Eine Ganzzahl, die gleich oder kleiner als 2147483647 ist.
Standard	2147483647

Verwandte Themen

- [SAP-ERP-Treiber](#)

11.6 JDBC-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die JDBC SBO-Datei. Sie werden zur Konfiguration einer JDBC-Verbindung eingesetzt.

Diese Parameter werden in den SBO-Dateien des Verzeichnisses `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc` definiert.

11.6.1 Connection Shareable

```
<Parameter Name="Connection Shareable">False</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Gibt an, ob eine Verbindung eines Verbindungspools von verschiedenen Anforderern gleichzeitig genutzt werden kann. Funktioniert in Kombination mit dem Parameter <code>Shared Connection</code></p>
Werte	<p>True: Die Verbindung kann zwischen mehreren Anwendern geteilt werden.</p> <p>False: Die Verbindung kann nicht zwischen Anwendern geteilt werden.</p>
Standard	False

Verwandte Themen

- [Shared Connection](#)

11.6.2 Escape Character Available

```
<Parameter Name="Escape Character Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die JDBC-Netzwerkschicht nach dem <code>like</code> -Ausdruck einer SQL-Abfrage eine Escape-Bedingung verarbeitet. Mit dieser Bedingung können Sie ein Zeichen angeben, mit dem bestimmte Zeichen wie beispielsweise Unterstriche (<code>_</code>) ausgenommen werden sollen.
Werte	<p>True: Escape-Bedingung wird unterstützt.</p> <p>False: Escape-Bedingung wird nicht unterstützt.</p>

Standard	True
----------	------

11.6.3 ForeignKeys Available

```
<Parameter Name="ForeignKeys Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Fremdschlüssel von Datenbanktabellen abgerufen werden können.
Werte	True: Fremdschlüssel können abgerufen werden. False: Fremdschlüssel können nicht abgerufen werden.
Standard	True

11.6.4 Get Extended Column

```
<Parameter Name="Get Extended Column">No</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt an, ob die Datenzugriffsebene die gespeicherte Prozedur <code>getExtendedColumns</code> verwendet, die vom Data-Federator-Abfrageserver zum Abrufen von Eingabespalten bereitgestellt wird.
Werte	Yes: <code>getExtendedColumns</code> wird verwendet. No: <code>getExtendedColumns</code> wird nicht verwendet.
Standard	No

11.6.5 JDBC Class

```
<Parameter Name="JDBC Class">string</Parameter>
```

Beschreibung	Voll qualifizierte Java-Klasse des JDBC-Treibers.
Werte	Abhängig von Anbieter oder Datenquelle, beispielsweise: <ul style="list-style-type: none">• <code>oracle.jdbc</code> für OracleDriver for Oracle• <code>com.ibm.db2.jcc.DB2Driver</code> für DB2
Standard	Kein Standardwert.

11.6.6 PrimaryKey Available

```
<Parameter Name="PrimaryKey Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Primärschlüssel von Datenbanktabellen abgerufen werden können.
Werte	True: Primärschlüssel können abgerufen werden. False: Primärschlüssel können nicht abgerufen werden.
Standard	True

11.6.7 PVL Available

```
<Parameter Name="PVL Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Verbindung die Funktion "Bevorzugtes Anzeigegebiets-schema" unterstützt. In dieser Version wird sie nur von SAP-HANA-Verbindungen unterstützt.
Werte	True: bevorzugtes Anzeigegebietsschema wird unterstützt. False: bevorzugtes Anzeigegebietsschema wird nicht unterstützt.

11.6.8 Shared Connection

```
<Parameter Name="Shared Connection">False</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt an, ob die angeforderte Verbindung eines Verbindungspools freigegeben ist. Funktioniert in Kombination mit dem Parameter <code>Connection Shareable</code> . Es spielt keine Rolle, ob der Parameter <code>Max Pool Time</code> der Datei <code>cs.cfg</code> auf 0 gesetzt ist.
Werte	True: Die Verbindung kann geteilt werden. False: Die Verbindung kann nicht geteilt werden.
Standard	False

Verwandte Themen

- [Connection Shareable](#)
- [Max Pool Time](#)

11.6.9 JDBC ResultSet Type

```
<Parameter Name="JDBC ResultSet Type">1003</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit <code>JDBC ResultSet Concurrency</code>. Er ist nicht obligatorisch.</p> <p>Gibt den Argumentwert <code>resultSetType</code> der Java-Methode <code>createStatement</code> an.</p> <p>Diese Methode gehört zur <code>java.sql.Connection</code>-Schnittstelle. Sie fügen diesen Parameter hinzu, um ein <code>Statement</code>-Standardobjekt zu erstellen und eine Feinabstimmung der Verbindungsleistung vorzunehmen.</p>
Werte	Sie legen entweder Java-Standardwerte oder datenbankspezifische Werte fest. Die Werte müssen Ganzzahlen sein.

Verwandte Themen

- [createStatement method](#)
- [ResultSet interface](#)

11.6.10 JDBC ResultSet Concurrency

```
<Parameter Name="JDBC ResultSet Concurrency">1007</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Verwenden Sie diesen Parameter zusammen mit <code>JDBC ResultSet Type</code>. Er ist nicht obligatorisch.</p> <p>Gibt den Argumentwert <code>resultSetConcurrency</code> der Java-Methode <code>createStatement</code> an.</p> <p>Diese Methode gehört zur <code>java.sql.Connection</code>-Schnittstelle. Sie fügen diesen Parameter hinzu, um ein <code>Statement</code>-Standardobjekt zu erstellen und eine Feinabstimmung der Verbindungsleistung vorzunehmen.</p>
Werte	Sie legen entweder Java-Standardwerte oder datenbankspezifische Werte fest. Die Werte müssen Ganzzahlen sein.

Verwandte Themen

- [createStatement method](#)
- [ResultSet interface](#)

11.7 OData-SBO-Parameter

Mit diesen Parametern werden Verbindungen mit Datenquellen konfiguriert, die das OData-Protokoll verwenden.

Diese Parameter werden in der Tabelle `\\connectionserver-Installverz\connectionServer\odata\odata.sbo` definiert.

11.7.1 Enforce Max Protocol Version

```
<Parameter Name="Enforce Max Protocol Version">Yes</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt an, ob der Treiber die unterstützte Version des OData-Protokolls an den OData-Provider sendet.</p> <p>Ist dies der Fall, kann der OData-Provider entscheiden, ob er dem Treiber in dem angegebenen Protokoll antwortet. Dieser Parameter kann von Nutzen sein, wenn die BI-Plattform eine Verbindung mit einem Provider herstellt, der das Protokoll OData 3.0 verwendet.</p>
Werte	<p>Yes: Der Treiber sendet die unterstützte Version des OData-Protokolls.</p> <p>No: Der Treiber sendet die unterstützte Version des OData-Protokolls nicht.</p>
Standard	Yes

11.8 ODBC-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die ODBC-Netzwerkschicht. Sie werden zur Konfiguration einer ODBC-Verbindung eingesetzt.

Diese Parameter werden in den SBO-Dateien des Unterverzeichnisses `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\odbc` definiert.

11.8.1 CharSet

```
<Parameter Name="CharSet">ISO88591</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Legt den Zeichensatz der durch die Datenbank-Middleware ausgegebenen Daten fest.</p>
Werte	ISO88591: für HP Neoview auf UNIX festgelegter Standard-Zeichensatzwert
Standard	Wenn nicht anders vermerkt, verwendet der Connection Server den in der Datenbank-Middleware angegebenen Zeichensatz.

11.8.2 Connection Status Available

```
<Parameter Name="Connection Status Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Middleware eine fehlerhafte Verbindung erkennen kann (Ping-Funktion).
Werte	<p>True: Die Middleware kann eine fehlerhafte Verbindung erkennen.</p> <p>False: Die Middleware kann eine fehlerhafte Verbindung nicht erkennen.</p>
Standard	Der in der Middleware eingestellte Wert.

11.8.3 Cost Estimate Available

```
<Parameter Name="Cost Estimate Available">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank-Middleware die Kalkulation der SQL-Abfrageausführung unterstützt. Dieser Parameter wird nur bei Teradata-Datenbanken verwendet.
Werte	True: Middleware unterstützt Kostenschätzung. False: Middleware unterstützt keine Kostenschätzung.
Standard	False

11.8.4 Empty String

```
<Parameter Name="Empty String">EmptyString</Parameter>
```

Beschreibung	Legt fest, dass bestimmte Funktionen, etwa SQL-Tabellen, entweder eine leere Zeichenfolge oder einen Nullzeiger als Ersatz für fehlende Parameter erhalten.
Werte	NullString: Es wird eine Null-Zeichenfolge verwendet. EmptyString: Es wird eine leere Zeichenfolge verwendet.
Standard	EmptyString

11.8.5 ODBC Cursors

```
<Parameter Name="ODBC Cursors">No</Parameter>
```

Beschreibung	Legt fest, ob die ODBC-Cursorbibliothek durch den Datenzugriffstreiber benutzt wird. Dies kann Ihnen bei der Verbesserung der Systemperformance helfen.
Werte	Yes: ODBC-Cursorbibliothek wird durch den Datenzugriffstreiber benutzt. No: ODBC-Cursorbibliothek wird durch den Datenzugriffstreiber nicht benutzt.
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.8.6 SQLDescribeParam Available

```
<Parameter Name="SQLDescribeParam Available">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Middleware die ODBC-Funktion <code>SQLDescribeParam</code> verarbeitet. Mit dieser Funktion können Sie die Parameter einer gespeicherten Prozedur beschreiben. Dieser Parameter wird nur bei IBM Informix-Datenbanken verwendet.
Werte	True: Die Funktion <code>SQLDescribeParam</code> ist verfügbar. False: Die Funktion <code>SQLDescribeParam</code> ist nicht verfügbar.
Standard	Der Wert wird in der Datenbank-Middleware eingestellt.

11.8.7 SQLMoreResults Available

```
<Parameter Name="SQLMoreResults Available">True</Parameter>
```


Beschreibung	Gibt an, ob die Middleware die ODBC-Funktion <code>SQLMoreResults</code> verarbeitet. Mit dieser Funktion können Sie, falls vorhanden, mehr Ergebnissätze aus der SQL-Ausführung abrufen. Dieser Parameter wird nur von ODBC-Treibern unterstützt.
Werte	True: Die Funktion <code>SQLMoreResults</code> wird unterstützt. False: Die Funktion <code>SQLMoreResults</code> wird nicht unterstützt.
Standard	Der in der Middleware eingestellte Wert.

11.8.8 Use DataDirect OEM Driver

```
<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver">No</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Verbindungen zu MS SQL Server-Datenbanken DataDirect-ODBC-Markentreiber verwenden können.
Werte	Yes: Die Verbindung kann die Markentreiber verwenden. No: Die Verbindung kann die Markentreiber nicht verwenden.
Standard	No

Verwandte Themen

- [Informationen über DataDirect-ODBC-Treiber](#)

11.8.9 V5toV6DriverName

```
<Parameter Name="V5toV6DriverName">{Informix 3.34 32 BIT}</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die Konvertierungsregel von Informix Connect zu Informix ODBC an. Der Wert dieses Parameters bestimmt, welcher Informix-Treiber zur Definition des ODBC-Datenquellnamens (DSN) ohne die Verbindungszeichenfolge verwendet wird. Dieser Parameter wird nur bei IBM Informix-Datenbanken verwendet.
Werte	Der exakte Name des auf dem Rechner installierten Informix-Treibers.
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.9 OLE-DB-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die OLE DB-Datenbanktechnologie. Sie werden zur Konfiguration einer OLE DB-Verbindung eingesetzt.

Diese Parameter werden in den Dateien `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\oledb\oledb.sbo` und `\sqlsrv.sbo` definiert.

11.9.1 Enumerator CLSID

```
<Parameter Name="Enumerator CLSID">MSDASQL Enumerator</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p> <p>Gibt die Klassen-ID der OLE DB-Aufzählung an. Dieser Parameter wird nur bei OLE DB verwendet.</p>
--------------	---

11.9.2 Provider CLSID

```
<Parameter Name="Provider CLSID">MSDASQL</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt die Klassen-ID des OLE DB-Providers an. Dieser Parameter wird nur bei OLE DB verwendet.
--------------	--

11.10 OLE-DB-OLAP-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die OLE DB OLAP-Datenbanktechnologie. Sie werden zur Konfiguration einer OLE DB-Verbindung für OLAP eingesetzt.

Diese Parameter werden in der Datei `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\oledb_olap\slqsrsv_as.sbo` definiert.

11.10.1 MSOlap CLSID

```
<Parameter Name="MSOlap CLSID">msolap.4</Parameter>
```

Beschreibung	Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten. Gibt die Klassen-ID des OLE DB-Providers an. Dieser Parameter wird nur bei OLE DB für OLAP verwendet.
--------------	---

11.11 Sybase-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die Datei "Sybase ASE/CTLIB SBO". Diese Parameter werden zur Konfiguration einer Sybase ASE/CTLIB-Verbindung eingesetzt.

Diese Parameter werden in der Datei `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\sybase\sybase.sbo` definiert.

11.11.1 Driver Behavior

```
<Parameter Name="Driver Behavior">Dynamic</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, welcher Sybase-Treiber verwendet wird.
Werte	Dynamic: Der Treiber ct_dynamic wird verwendet. Alle anderen Werte ermöglichen die Verwendung des CTLib-Treibers.
Standard	Dynamic.

11.11.2 Password Encryption

```
<Parameter Name="Password Encryption">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Kennwortverschlüsselungsmechanismus der Middleware für das im Dialogfeld Verbindungsdetails eingegebene Kennwort verwendet werden soll. Dieser Parameter wird nur bei Sybase verwendet. Er ist für künftige Kompatibilität im Abschnitt <code>Defaults</code> enthalten.
Werte	True: Der Kennwortverschlüsselungsmechanismus der Middleware wird verwendet. False: Der Kennwortverschlüsselungsmechanismus der Middleware wird nicht verwendet.
Standard	Der in der Datei <code>cs.cfg</code> eingestellte Wert.

11.11.3 Quoted Identifier

```
<Parameter Name="Quoted Identifier">False</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob Identifikatoren in Anführungszeichen unterstützt werden. Dieser Parameter wird nur von Sybase-Middleware unterstützt.
Werte	True: Angeführte Bezeichner werden unterstützt. False: Angeführte Bezeichner werden unterstützt.
Standard	False

11.11.4 Recover Errors

```
<Parameter Name="Recover Errors">True</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Client Library-Treiber nach dem Treiberfehler ct_dynamic verwendbar ist.
Werte	True: Der Client Library-Treiber wird verwendet. False: Der Client Library-Treiber wird nicht verwendet.
Standard	True

11.11.5 Text Size

```
<Parameter Name="Text Size">32768</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Anmerkung: Dieser Parameter ist nicht obligatorisch.</p> <p>Gibt die maximale Größe von unterstützten großen Binär- oder Zeichendaten mit variabler Länge an.</p> <p>Große Binär- oder Zeichendaten mit variabler Länge, die von der Sybase-CTL-Datenbank abgerufen werden, werden gekürzt, wenn sie 32 KB überschreiten. Um die Datenkürzung zu vermeiden, fügen Sie diesen Parameter zum entsprechenden <code>DataBase</code>-Abschnitt der Konfigurationsdatei hinzu.</p>
Standard	32768

11.12 Teradata-SBO-Parameter

Diese Parameter gelten für die Teradata-SBO-Dateien. Mit den Parametern wird eine Teradata-Verbindung über JDBC oder ODBC konfiguriert.

Die Parameter werden in den Dateien `\\connectionserver-Installverz\connectionServer\jdbc\teradata.sbo` und `\\connectionserver-Installverz\connectionServer\odbc\teradata.sbo` definiert.

11.12.1 Replace Current Owner With Database

```
<Parameter Name="Replace Current Owner With Database">Yes</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob der Treiber den aktuellen Datenbanknamen zurückgibt, wenn die Datenquelle nach dem aktuellen Eigentümer abgefragt wird. Wird nur mit ODBC-Verbindungen verwendet.
Werte	<p>Yes: Der aktuelle Eigentümer wird dem Teradata-Datenbanknamen zugeordnet.</p> <p>No: Der aktuelle Eigentümer wird dem aktuellen Benutzernamen zugeordnet.</p>

Standard	No
----------	----

Verwandte Themen

- [Teradata-Verbindungen – Zuordnen der Teradata-Datenbank zum aktuellen Eigentümer](#)

Der folgende Abschnitt enthält Konfigurationsinformationen zu Teradata-Verbindungen.

Konfigurieren von Datenbankfunktionsparametern

12.1 Informationen zu Datenbankfunktionsparametern

Datenbankfunktionsparameter beschreiben Funktionen von Datenbanken, die als Datenquellen für die Inhalte eines Universums verwendet werden. Sie können diese Parameter zur Verwendung in folgenden Ebenen festlegen:

- Universumsebene

Sie legen diese Parameter bei der Erstellung oder Änderung eines Universums fest.

- Datenbankebene

Sie legen diese Parameter in der PRM-Datei der Datenbank fest. Sie werden von sämtlichen entsprechenden Einstellungen auf Universumsebene überschrieben.

Anmerkung:

Zur Anzeige der für Ihren Datenzugriffstreiber verfügbaren Operatoren und Funktionen öffnen Sie die Datei `<Treiber>.prm` in einem XML-Editor.

12.2 Informationen zu PRM-Dateien

PRM-Dateien stellen Ihnen Parameter zur Verfügung, die Funktionen von Datenbanken beschreiben, welche als Datenquellen für SAP BusinessObjects-Anwendungen verwendet werden. Sie ermöglichen datenbankabhängigen Faktoren die Prüfung, welche SQL mit dem Universum verwendet werden kann, auf Grundlage der Verbindung und der zugehörigen Datenbank. Zu jedem Datenbanktreiber gibt es eine PRM-Datei.

Einige Datenbankfunktionsparameter können Sie innerhalb eines Universums konfigurieren. Sie überschreiben dementsprechend PRM-Dateieinstellungen.

PRM-Dateien befinden sich in folgenden Ordnern:

- `connectionserver-Installverz\connectionServer\<RDBMS>-Verzeichnissen`, wobei `<RDBMS>` dem Namen der Netzwerkschicht oder der Middleware entspricht.
- `connectionserver-Installverz\connectionServer\<RDBMS>\extensions\qt`. Diese PRM-Dateien werden als erweiterte Dateien bezeichnet. Weitere Informationen zu Parametern von

erweiterten Dateien finden Sie im SQL- und MDX-Referenzkapitel im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool*.

Anmerkung:

Hilfetextdateien stehen im selben Verzeichnis auch in anderen Sprachen zur Verfügung.

12.2.1 PRM-Parameterdateiaufbau

Für jeden unterstützten Datenbanktreiber ist eine PRM-Datei vorhanden. Jede Datei ist in Abschnitte aufgeteilt, die bestimmte Parameter enthalten. Die folgende Tabelle beschreibt den Inhalt und die Bedeutung jedes PRM-Dateiabschnitts.

Dateiabschnitt	Beschreibung
Configuration	<p>Parameter zur Beschreibung der Funktionen von Datenbanken, die als Datenquelle für Universen verwendet werden, z. B. <code>EXT_JOIN</code>, <code>ORDER_BY</code> und <code>UNION</code>. Sie sind nicht unmittelbar in jedem SAP BusinessObjects-Produkt verfügbar.</p> <p>Diese Parameter können bearbeitet werden, um anhand von Universen ausgeführte Abfragen unter Verwendung des Ziel-Datenzugriffstreibers zu optimieren.</p> <p>Anmerkung: Sie werden im nächsten Kapitel beschrieben.</p>
DateOperations	Für das Universe-Design-Tool und das Information-Design-Tool verfügbare Datumsoperatoren z.B. <code>YEAR</code> , <code>QUARTER</code> , <code>MONTH</code> .
Operators	Für das Universe-Design-Tool und Information-Design-Tool verfügbare Operatoren, z.B. <code>ADD</code> , <code>SUBTRACT</code> , <code>MULTIPLY</code> .

Dateiabschnitt	Beschreibung
Functions	<p>Für das Universe-Design-Tool und das Information-Design-Tool verfügbare Funktionen, z.B. Average, Sum, Variance. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool</i>.</p> <p>Hilfetext, der angezeigt wird, wenn Funktionen in diesem Abschnitt im Universe-Design-Tool und Information-Design-Tool ausgewählt werden. Der Text wird in der Datei <code><Treiber><Sprache>.prm</code>, z.B. <code>oracleen.prm</code> aufgelistet. Diese Datei befindet sich im selben Verzeichnis wie die Datei <code><Treiber>.prm</code>. Sie können sie öffnen, um Beschreibungen aller in der Datei <code><Treiber>.prm</code> verfügbaren Funktionen anzuzeigen.</p> <p>Der Abschnitt <code>Funktionen</code> enthält die folgenden untergeordneten Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Group: gibt an, ob durch die Nutzung dieser Funktion in einer Abfrage eine <code>GROUP BY</code>-Bedingung generiert wird. <ul style="list-style-type: none"> • Durch <code>True</code> wird festgelegt, dass die Abfrage eine <code>GROUP BY</code>-Bedingung generiert. • Durch <code>False</code> wird hingegen festgelegt, dass die Abfrage keine <code>GROUP BY</code>-Klausel generiert. • ID: Dies ist der Name, der in der Funktionsliste "Benutzerobjekte" in Desktop Intelligence angezeigt wird. In dieser Version veraltet. • InMacro: Wenn dieser Wert <code>True</code> ist, wird die Funktion in der Funktionsliste "Benutzerobjekte" in Desktop Intelligence aufgelistet. In dieser Version veraltet. • Type: Datentyp der Funktion. • Arguments: Von der Funktion akzeptierte Argumente. Eine Funktion kann maximal über vier Argumente verfügen. Alle weiteren Argumente werden nicht berücksichtigt. • SQL: SQL-Syntax für die Funktion.

Verwandte Themen

- [Anzeigen und Bearbeiten einer Funktionshilfetextdatei](#)

12.3 Anzeigen und Bearbeiten von PRM-Dateien

1. Suchen Sie nach dem Verzeichnis, in dem die PRM-Datei für Ihren Ziel-Datenzugriffstreiber gespeichert ist.
PRM-Dateien werden in den Verzeichnissen `connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS>` abgelegt.
2. Öffnen Sie eine `<Treiber>.prm`-Datei in einem XML-Editor.
3. Erweitern Sie je nach Bedarf die Abschnitte.
4. Stellen Sie die Werte ein, indem Sie den jeweiligen Wert in den entsprechenden Tags (Kennzeichnern) eingeben.
5. Speichern und schließen Sie die Datei.

12.4 Anzeigen und Bearbeiten einer Funktionshilfetextdatei

Der Hilfetext, der bei der Auswahl von Funktionen im Universums-Design-Werkzeug oder im Informations-Design-Werkzeug unterhalb der jeweiligen Funktion angezeigt wird, wird in einer separaten XML-Datei verwaltet. Sie können einen Text zur Beschreibung einer Funktion bearbeiten und hinzufügen, indem Sie die Datei `<Treiber><Sprache>.prm` bearbeiten. Für jede installierte Sprachversion der SAP BusinessObjects-Produkte ist eine Hilfetextdatei vorhanden.

Wenn Sie eine Funktion zur PRM-Datei hinzufügen, müssen Sie den Hilfetext für die neue Funktion zur entsprechenden Datei `<Treiber><Sprache>.prm` hinzufügen; wenn Sie beispielsweise eine Funktion zur Datei `oracle.prm` hinzufügen, fügen Sie den Funktionsnamen und den Hilfetext für die Funktion ebenfalls zur Datei `oracledede.prm` hinzu, sofern Sie mit der deutschen Version des Tools arbeiten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Norm ISO639-1.

12.5 Bearbeiten des Hilfetexts für eine PRM-Funktion

1. Suchen Sie nach dem Verzeichnis, in dem die PRM-Sprachdatei für Ihren Ziel-Datenzugriffstreiber gespeichert ist.
PRM-Sprachdateien werden in den Verzeichnissen `connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS>` abgelegt.
2. Öffnen Sie eine `<Treiber><Sprache>.prm`-Datei in einem XML-Editor.
3. Erweitern Sie den Abschnitt `Messages`.
4. Gehen Sie wie folgt vor, um Hilfetext für eine neue Funktion hinzuzufügen:
 - Fügen Sie einen neuen Abschnitt für eine Funktion hinzu. Die einfachste Methode besteht darin, einen bestehenden Funktionseintrag zu kopieren und in den Abschnitt `Function` einzufügen. Anschließend bearbeiten Sie den neuen Funktionstext.
 - Geben Sie den Hilfetext für die Funktion ein.

5. Gehen Sie wie folgt vor, um Funktionshilfetext anzuzeigen und zu bearbeiten:
 - Erweitern Sie den Abschnitt `Function`.
 - Erweitern Sie den Abschnitt `Messages` für eine Funktion.
 - Bearbeiten Sie den Hilfetext wunschgemäß.
6. Speichern und schließen Sie die Datei.

PRM-Parameterreferenz

13.1 Konfigurationshinweise für PRM-Dateien

Die Datenbankfunktionsparameter werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Öffnen Sie zur Anzeige von Funktionen, Datenoperatoren und anderen verfügbaren Operatoren die Datei `<Treiber>.prm` in einem XML-Editor. Jeder Parameter wird im folgenden Tag definiert:

```
<Parameter Name="Parameter ">Wert</Parameter>
```

Hierbei steht *Parameter* für den Namen des Parameters und *Wert* für den Wert, der dem Parameter zugewiesen wurde.

Jeder Parameter wird mit folgenden Informationen angezeigt.

- Beispiel, wie der Parameter in der XML-Datei angezeigt wird
- Beschreibung des Parameters
- Mögliche Werte, die für den Parameter eingestellt werden können
- Standardwert für den Parameter (falls vorhanden)

Anmerkung:

Bestimmte Konfigurationsparameter dürfen nicht bearbeitet werden. Für diese Parameter sind Werte für die interne Verwendung in den SAP BusinessObjects-Lösungen vorgegeben. Die Parameter werden in diesem Abschnitt beschrieben. Für diejenigen Parameter, die nicht bearbeitet werden dürfen, wird in einer Warnung darauf hingewiesen. Sie dürfen diese Parameter nicht bearbeiten. Vor Bearbeitung jedes anderen PRM-Dateiparameters sollten Sie eine Sicherungskopie der PRM-Datei erstellen.

13.1.1 ANALYTIC_CLAUSE

```
<Parameter Name="ANALYTIC_CLAUSE">WHEN</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, welches SQL-Schlüsselwort verwendet werden muss, wenn eine im Parameter <code>ANALYTIC_FUNCTIONS</code> angegebene Funktion in der SQL-Anweisung verwendet wird.
--------------	---

Werte	<p>WHEN: Zeigt an, dass eine WHEN-Bedingung verwendet wird. Dies ist der Standardwert für IBM Red Brick-Datenbanken.</p> <p>QUALIFY: Zeigt an, dass eine QUALIFY-Bedingung verwendet wird. Dies ist der Standardwert für Teradata-Datenbanken.</p> <p>Anmerkung: Informationen zur Implementierung der SQL-Bedingung finden Sie in der Dokumentationsdatenbank.</p>
Standard	Siehe obige Werte.

Verwandte Themen

- [ANALYTIC_FUNCTIONS](#)

13.1.2 ANALYTIC_FUNCTIONS

```
<Parameter Name="ANALYTIC_FUNCTIONS">RANK,SUM,AVG,COUNT,MIN,MAX</Parameter>
```

Beschreibung	Listet die von der Datenbank unterstützten Analysefunktionen auf.
Werte	Siehe Werte in den PRM-Dateien.
Standard	Die aufgelisteten Werte.

13.1.3 CALCULATION_FUNCTION

```
<Parameter Name="CALCULATION_FUNCTION">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank Berechnungsfunktionen unterstützt.
--------------	--

Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt Berechnungsfunktionen. In diesem Fall kann das Information-Design-Tool Berechnungsspalten erstellen.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt Berechnungsfunktionen nicht.</p>
-------	--

13.1.4 CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED

```
<Parameter Name="CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank Zufalls-Sampling unterstützt. Das Zufalls-Sampling beinhaltet das Extrahieren von Zufallsreihen aus einem Datensatz.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt das Zufalls-Sampling.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt das Zufalls-Sampling nicht.</p>
Standard	YES

13.1.5 DISTINCT

```
<Parameter Name="DISTINCT">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank das Schlüsselwort DISTINCT in SQL-Anweisungen unterstützt. Dieser Parameter wird in MS Access verwendet.
--------------	--

Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt das Schlüsselwort DISTINCT.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt das Schlüsselwort DISTINCT nicht. Durch dieses Verhalten sind folgende Funktionen deaktiviert:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Option Eindeutige Werte, die angezeigt wird, wenn Sie auf die Schaltfläche Werte im Universumsassistenten des Universe-Design-Tools klicken. Die Funktion <code>AnzahlEinmalig</code>, die angezeigt wird, wenn Sie eine Bedingung mit dem Berechnungsoperanden im Abfrageeditor erstellen.
Standard	YES

13.1.6 EXT_JOIN

```
<Parameter Name="EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank äußere Verknüpfungen unterstützt. Dieser Parameter wird von allen Datenzugriffstreibern verwendet.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt äußere Verknüpfungen.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt keine äußeren Verknüpfungen. Die Kontrollkästchen Outer-Join im Dialogfeld Join bearbeiten im Universums-Design-Werkzeug sind grau ausgeblendet.</p>
Standard	YES

13.1.7 FULL_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="FULL_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank vollständige äußere Verknüpfungen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt vollständige äußere Verknüpfungen. NO: Die Datenbank unterstützt keine vollständigen äußeren Verknüpfungen.
Standard	YES

13.1.8 GROUP_BY

```
<Parameter Name="GROUP_BY">NO</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die GROUP BY-Bedingung in den SQL-Anweisungen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die GROUP BY-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die GROUP BY-Bedingung nicht.

13.1.9 GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX

```
<Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX">NO</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung in der GROUP BY-Bedingung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung anstelle von Spaltennamen. NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung anstelle von Spaltennamen nicht.

Standard	NO
----------	----

13.1.10 GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX

Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX">NO</Parameter>

Beschreibung	<p>Gibt an, ob die Datenbank komplexe Ausdrücke in der GROUP BY-Bedingung unterstützt. Zu komplexen Ausdrücken zählt alles außer Spaltennamen und Indizes in der SELECT-Anweisung, z. B. Funktionen oder Spalten, die nicht in der SELECT-Anweisung vorkommen. Dieser Parameter wird bei IBM DB2 verwendet.</p> <p>Anmerkung: Bei der Ausführung einer Abfrage mit Kennzahlobjekten und komplexen Objekten, d. h. Objekten, die Funktionen und Verkettung verwenden, zeigt Ihre Anwendung die folgende Fehlermeldung an: Ihre Datenbank erlaubt Ihnen nicht, Aggregatfunktionen auf das Objekt <i><Objektname></i> anzuwenden.</p>
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt komplexe Ausdrücke in der GROUP BY-Bedingung.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt keine komplexen Ausdrücke in der GROUP BY-Bedingung.</p>
Standard	NO

13.1.11 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT

<Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT">YES</Parameter>

Beschreibung	<p>Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung konstanter Objekte in der GROUP BY-Bedingung unterstützt. Dieser Parameter wird von IBM DB2 und Microsoft SQL Server-Datenbanken verwendet.</p>
--------------	---

Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung konstanter Objekte in der GROUP BY-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung konstanter Objekte in der GROUP BY-Bedingung nicht.
Standard	YES

13.1.12 HAVING

```
<Parameter Name="HAVING">NO</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die HAVING-Bedingung in SQL-Anweisungen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die HAVING-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die HAVING-Bedingung nicht.
Standard	NO

13.1.13 INTERSECT

```
<Parameter Name="INTERSECT">INTERSECT</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt das von der Datenbank unterstützte Schlüsselwort für die Mengenoperation INTERSECT an.
--------------	---

Werte	<p>INTERSECT: Das von der Datenbank unterstützte Schlüsselwort lautet INTERSECT.</p> <p>Kein Wert: Die Datenbank unterstützt keine Schlüsselwörter für die Mengenoperation INTERSECT. In diesem Fall werden zwei Abfragen erzeugt.</p>
Standard	INTERSECT

13.1.14 INTERSECT_ALL

```
<Parameter Name="INTERSECT_ALL">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Mengenoperation INTERSECT ALL unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation INTERSECT ALL.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation INTERSECT ALL nicht.</p>
Standard	YES

13.1.15 INTERSECT_IN_SUBQUERY

```
<Parameter Name="INTERSECT_IN_SUBQUERY">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Mengenoperation INTERSECT in Unterabfragen unterstützt.
--------------	---

Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation INTERSECT in Unterabfragen.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation INTERSECT in Unterabfragen nicht.</p>
-------	--

13.1.16 JOIN

```
<Parameter Name="JOIN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank eine JOIN-Operation zwischen zwei Tabellen unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt Joins zwischen sämtlichen Spalten zweier Tabellen.</p> <p>STRUCTURE_JOIN: Die Datenbank unterstützt Joins zwischen zwei Tabellen, die über referenzielle Einschränkungen verknüpft sind. In dieser Version identisch mit NO.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt keine Joins zwischen zwei Tabellen.</p>

13.1.17 LEFT_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="LEFT_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank linke äußere Verknüpfungen unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt linke äußere Verknüpfungen.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt keine linken äußeren Verknüpfungen.</p>

13.1.18 LEFT_OUTER

```
<Parameter Name="LEFT_OUTER">$ (+)</Parameter>
```

```
<Parameter Name="LEFT_OUTER">$*</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die für linke äußere Verknüpfungs-Ausdrücke zu verwendende Syntax an.
Werte	<p>\$ (+) : Diese Syntax wird bei Oracle verwendet.</p> <p>\$* : Diese Syntax wird bei Sybase, MS SQL Server und IBM Red Brick verwendet.</p> <p>Anmerkung:</p> <p>\$ stellt einen Verknüpfungs-Ausdruck dar.</p>
Standard	Siehe obige Werte.
Beispiel	Wenn in Oracle <code>table1.col1</code> mit <code>table2.col2</code> verknüpft wird, lautet der generierte Ausdruck: <code>table1.col1 (+) = table2.col2</code> .

13.1.19 LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE

```
<Parameter Name="LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung einer ESCAPE-Bedingung in der LIKE-Bedingung der SQL-Anweisung unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt die ESCAPE-Bedingung in der LIKE-Bedingung.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt die ESCAPE-Bedingung in der LIKE-Bedingung nicht.</p>

Standard	Ist diese Einstellung nicht aktiviert, ruft der Connection Server die entsprechende Information aus der Datenbank-Middleware ab.
----------	--

13.1.20 MINUS

```
<Parameter Name="MINUS">MINUS</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt das von der Datenbank unterstützte Schlüsselwort für die Mengenoperation MINUS an.
Werte	MINUS: Die Datenbank unterstützt den Einstelloperator MINUS. EXCEPT: Die Datenbank unterstützt den Einstelloperator EXCEPT. Kein Wert: Die Datenbank unterstützt keine Schlüsselwörter für die Mengenoperation MINUS. In diesem Fall werden zwei Abfragen erzeugt.
Standard	MINUS

13.1.21 MINUS_ALL

```
<Parameter Name="MINUS_ALL">Yes</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Mengenoperation MINUS ALL unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation MINUS ALL. NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation MINUS ALL nicht.

13.1.22 MINUS_IN_SUBQUERY

```
<Parameter Name="MINUS_IN_SUBQUERY ">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Mengenoperation MINUS in Unterabfragen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation MINUS in Unterabfragen. NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation MINUS in Unterabfragen nicht.

13.1.23 ORDER_BY

```
<Parameter Name="ORDER_BY">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die ORDER BY-Bedingung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die ORDER BY-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die ORDER BY-Bedingung nicht.

13.1.24 ORDER_BY_REQUIRES_SELECT

```
<Parameter Name="ORDER_BY_REQUIRES_SELECT">NO</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank Spalten zur Referenzierung in der SELECT-Anweisung benötigt, die in der ORDER BY-Bedingung verwendet werden.
--------------	--

Werte	<p>YES: Spalten, die nicht in der SELECT-Anweisung enthalten sind, können von den Benutzern nicht sortiert werden. In diesem Fall ist die Schaltfläche Sortierungen verwalten im Bereich Abfrage im Universums-Design-Werkzeug grau ausgeblendet.</p> <p>NO: Selbst Spalten, die nicht in der SELECT-Anweisung enthalten sind, können von Benutzern sortiert werden.</p>
Standard	NO

13.1.25 ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX

```
<Parameter Name="ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung in der ORDER BY-Bedingung unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung anstelle von Spaltennamen.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Spaltenindizes aus der SELECT-Anweisung anstelle von Spaltennamen nicht.</p>

13.1.26 PERCENT_RANK_SUPPORTED

```
<Parameter Name="PERCENT_RANK_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Analysefunktion zur Rangfolge in Prozent unterstützt. Informationen zur Implementierung der Rangfolge in Prozent finden Sie in Ihrer Datenbankdokumentation.
--------------	--

Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Rangfolge in Prozent. NO: Die Datenbank unterstützt die Rangfolge in Prozent nicht.
Standard	YES

13.1.27 RANK_SUPPORTED

```
<Parameter Name="RANK_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Rangfolge-Analysefunktion in SQL-Anweisungen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Rangfolgefunktion. NO: Die Datenbank unterstützt die Rangfolgefunktion nicht.
Standard	YES

13.1.28 RIGHT_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="RIGHT_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank rechte äußere Verknüpfungen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt rechte äußere Verknüpfungen. NO: Die Datenbank unterstützt keine rechten äußeren Verknüpfungen.

13.1.29 RIGHT_OUTER

```
<Parameter Name="RIGHT_OUTER">$ (+)</Parameter>
```

```
<Parameter Name="RIGHT_OUTER">*$</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt die für rechte äußere Verknüpfungs-Ausdrücke zu verwendende Syntax an.
Werte	<p>\$ (+) : Diese Syntax wird bei Oracle verwendet.</p> <p>\$* : Diese Syntax wird bei Sybase, MS SQL Server und IBM Red Brick verwendet.</p> <p>Anmerkung: \$ stellt einen Verknüpfungs-Ausdruck dar.</p>
Standard	Siehe obige Werte.

13.1.30 SEED_SAMPLING_SUPPORTED

```
<Parameter Name="SEED_SAMPLING_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank Ausgangswert-Sampling unterstützt. Das Ausgangswert-Sampling ist eine Variante des Zufalls-Samplings, in der der zufällige Ausgangswert vom Benutzer bereitgestellt wird.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt das Ausgangswert-Sampling.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt das Ausgangswert-Sampling nicht.</p>
Standard	NO

13.1.31 SELECT_SUPPORTS_NULL

```
<Parameter Name="NULL_IN_SELECT_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank NULL als eine Spalte in der SELECT-Anweisung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt NULL als eine Spalte in der SELECT-Anweisung. NO: Die Datenbank unterstützt NULL nicht als Spalte in der SELECT-Anweisung.
Standard	YES NO: für Teradata-, IBM DB2-, IBM Informix- und IBM Red Brick-Datenbanken, die den Wert NULL nicht als Spalte unterstützen.

13.1.32 SUBQUERY_IN_FROM

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_FROM">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung von Unterabfragen in der FROM-Bedingung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der FROM-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der FROM-Bedingung nicht.

13.1.33 SUBQUERY_IN_IN

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_IN">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung von Unterabfragen in der IN-Bedingung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der IN-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der IN-Bedingung nicht.

13.1.34 SUBQUERY_IN_WHERE

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_WHERE">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung von Unterabfragen in der WHERE-Bedingung unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der WHERE-Bedingung. NO: Die Datenbank unterstützt die Verwendung von Unterabfragen in der WHERE-Bedingung nicht.

13.1.35 TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN

```
<Parameter Name="TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN">^(-idref) (.)*</Parameter>
```

Beschreibung	<p>Gibt an, dass keine mit dem Muster <code>-idref</code> beginnende Spalte in den Verbindungen, Datengrundlagen und Business-Schichten von Universen angezeigt wird, die auf OData-Datenquellen basieren. Dementsprechend kann das Information-Design-Tool mit diesen Spalten keine Abfragen erstellen.</p> <p>Anmerkung: Sie dürfen diesen Parameter keinesfalls bearbeiten.</p>
Wert	<code>^(-idref) (.) *</code>

13.1.36 UNION

```
<Parameter Name="UNION">UNION</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt das von der Datenbank unterstützte Schlüsselwort für die Mengenoperation UNION an.
Werte	<p>UNION: Das von der Datenbank unterstützte Schlüsselwort lautet UNION.</p> <p>Kein Wert: Die Datenbank unterstützt keine Schlüsselwörter für die Mengenoperation UNION. In diesem Fall werden zwei Abfragen erzeugt.</p>
Standard	UNION

13.1.37 UNION_ALL

```
<Parameter Name="UNION_ALL">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Mengenoperation UNION ALL unterstützt.
Werte	<p>YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation UNION ALL.</p> <p>NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation UNION ALL nicht.</p>

13.1.38 UNION_IN_SUBQUERY

```
<Parameter Name="UNION_IN_SUBQUERY">YES</Parameter>
```

Beschreibung	Gibt an, ob die Datenbank die Verwendung der Mengenoperation UNION in Unterabfragen unterstützt.
Werte	YES: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation UNION in Unterabfragen. NO: Die Datenbank unterstützt die Mengenoperation UNION in Unterabfragen nicht.

Hinweise zur Datentypkonvertierung

14.1 Konvertieren von Datentypen

Im Information-Design-Tool stellen Datengrundlagen Tabellen aus einer oder mehreren relationalen Datenbanken zur Verfügung, die die Grundlage für Business-Schichten sind. Der mit der jeweiligen Tabellenspalte verknüpfte Datentyp wird zusammen mit anderen Spaltendetails in einer Datengrundlage angezeigt. Business-Schichten stellen Tabellenspalten als Metadatenobjekte, etwa Dimensionen und Hierarchien, zur Verfügung und zeigen den mit dem jeweiligen Objekt verknüpften Datentyp an. In der folgenden Tabelle wird die Zuordnung dieser beiden Sätze von Datentypen beschrieben:

In der Datengrundlage angezeigter Datentyp	In der Business-Schicht angezeigter Datentyp
BINARY, LONGVARBINARY, VARBINARY	BLOB
BIT	Boolesch
DATE	Datum
TIME, TIMESTAMP	DatumUhrzeit
LONGVARCHAR	Langtext
BIGINT, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, NUMERIC, REAL, SMALLINT, TINYINT	Numerisch
CHAR, VARCHAR, XML	Zeichenfolge
UNDEFINED	Unbekannt

Anmerkung:

Von einer Datenbank wird die Uhrzeit als DatumUhrzeit in der BI-Plattform gehandhabt. Der Datumsteil von DatumUhrzeit sollte normalerweise als das aktuelle Datum in Endbenutzerberichten angezeigt werden.

Die Datenzugriffsebene verwaltet die Konvertierung von durch Netzwerkschichten zur Verfügung gestellten Datentypen in Connection-Server-Datentypen, die dann Datentypen zugeordnet werden, die in Datengrundlagen zur Verfügung gestellt wurden.

In diesem Abschnitt werden Konvertierungstabellen zwischen generischen Netzwerkschicht-Datentypen (JDBC und ODBC) und Datengrundlagen-Datentypen bereitgestellt. Außerdem werden Konvertierungstabellen für bestimmte Netzwerkschichten wie etwa OLE DB, Oracle OCI und Sybase CTL bereitgestellt und nicht triviale Konvertierungen und Ausnahmen für spezielle Datenbanken wie CSV-Dateien, SAP-ERP-Systeme und die SAP-HANA-Datenbank beschrieben.

Verwandte Themen

- [CSV-Dateidatentypen](#)
- [JDBC-Datentypen](#)
- [ODBC-Datentypen](#)
- [OData-Datentypen](#)
- [OLE-DB-Datentypen](#)
- [Oracle-OCI-Datentypen](#)
- [SAP-ERP-Datentypen](#)
- [SAP-HANA-Datentypen](#)
- [Sybase-CTL-Datentypen](#)
- [XML-Datentypen](#)

14.1.1 CSV-Dateidatentypen

In der folgenden Tabelle sind die in DDL-Dateien zur Schema-Ermittlung von CSV-Dateien deklarierten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

In der DDL-Datei deklarierter Typ	Datentyp der Datengrundlage
BIT, BOOLEAN	BIT
DATE	DATE
ZEIT	ZEIT

In der DDL-Datei deklarierter Typ	Datentyp der Datengrundlage
TIMESTAMP	TIMESTAMP
BIGINT, DECIMAL	DECIMAL
FLOAT, DOUBLE, REAL	DOUBLE
INTEGER, INT, SMALLINT	INTEGER
NUMBER, NUMERIC	NUMERIC
VARCHAR	VARCHAR

Verwandte Themen

- [CSV-Schema-Ermittlung](#)

14.1.2 JDBC-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die über JDBC angezeigten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

JDBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
BINÄR	BINÄR
VARBINARY	VARBINARY
BLOB, LONGVARBINARY	LONGVARBINARY
BIT, BOOLEAN	BIT
CLOB, NCLOB	LONGVARCHAR

JDBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
DATE	DATE
ZEIT	ZEIT
TIMESTAMP	TIMESTAMP
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	FLOAT
REAL	REAL
SMALLINT	SMALLINT
CHAR, NCHAR	CHAR
LONGNVARCHAR, LONGVARCHAR, NVARCHAR, ROWID, VARCHAR	VARCHAR
SQLXML	XML

IBM Informix

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über JDBC eine Abfrage für eine IBM-Informix-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

Informix-JDBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
TIMESTAMP	Er kann folgendem Typ zugeordnet werden: <ul style="list-style-type: none"> • DATE, wenn der Informix-Datentyp dem Muster <code>DATE TIME \s+ (HOUR MINUTE SE COND) \s+ TO \s+ (HOUR MINUTE SE COND)</code> folgt • TIME, wenn der Informix-Datentyp dem Muster <code>DATE TIME \s+ (YE AR MONTH DAY) \s+ TO \s+ (YE AR MONTH DAY)</code> folgt • TIMESTAMP in den anderen Fällen
BOOLEAN	SMALLINT

MS SQL Server

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über JDBC eine Abfrage für eine MS-SQL-Server-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Die Datentypzuordnung hängt auch vom SQL-Typnamen ab, der mit dem Netzwerkschicht-Datentyp verknüpft ist. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

MS-SQL-Server-JDBC-Datentyp	SQL-Typname	Datentyp der Datengrundlage
LONGVARCHAR	Beliebiger anderer Wert als "xml"	VARCHAR
LONGVARCHAR	xml	XML

Oracle

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über JDBC eine Abfrage für eine Oracle-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Die Datentypzuordnung hängt auch vom SQL-Typnamen ab, der mit dem Netzwerkschicht-Datentyp verknüpft ist. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

Oracle-JDBC-Datentyp	SQL-Typname	Datentyp der Datengrundlage
BFILE	Beliebiger Wert	LONGVARBINARY

Oracle-JDBC-Datentyp	SQL-Typname	Datentyp der Datengrundlage
Beliebiger Wert	BFILE	LONGVARBINARY
DATE	Beliebiger Wert	TIMESTAMP
Beliebiger Wert	TIMESTAMP	TIMESTAMP
BINARY_DOUBLE	Beliebiger Wert	DOUBLE
OTHER	FLOAT	DOUBLE
BINARY_FLOAT	Beliebiger Wert	REAL
Beliebiger Wert	NCHAR	CHAR
Beliebiger Wert	NVARCHAR2, ROWID, UROWID	VARCHAR

14.1.3 ODBC-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die über ODBC angezeigten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_BINARY	BINÄR
SQL_VARBINARY	VARBINARY
SQL_LONGVARBINARY	LONGVARBINARY
SQL_BIT	BIT

ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_DATE, SQL_TYPE_DATE	DATE
SQL_DATETIME, SQL_TIME, SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIME, SQL_TYPE_TIMESTAMP	TIMESTAMP
SQL_LONGVARCHAR, SQL_WLONGVARCHAR	LONGVARCHAR
SQL_BIGINT	BIGINT
SQL_DECIMAL	DECIMAL
SQL_DOUBLE	DOUBLE
SQL_FLOAT	FLOAT
SQL_INTEGER	INTEGER
SQL_NUMERIC	NUMERIC
SQL_REAL	REAL
SQL_SMALLINT	SMALLINT
SQL_TINYINT	TINYINT
SQL_CHAR, SQL_GUID, SQL_WCHAR	CHAR
SQL_VARCHAR, SQL_WVARCHAR	VARCHAR

IBM DB2

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über ODBC eine Abfrage für eine IBM-DB2-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

DB2-ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_CLOB, SQL_DBCLOB, SQL_LONGVARGRAPHIC	LONGVARCHAR
SQL_DECFLOAT	DOUBLE
SQL_GRAPHIC	CHAR
SQL_VARGRAPHIC	VARCHAR
SQL_XML	XML

IBM Informix

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über ODBC eine Abfrage für eine IBM-Informix-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

Informix-ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_BIT	SMALLINT
SQL_INFX_UDT_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIMESTAMP	<p>Er kann folgendem Typ zugeordnet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> DATE, wenn der Informix-Datentyp dem Muster <code>DATETIME\ \s+ (HOUR MINUTE SE COND) \ \s+TO\ \s+ (HOUR MINUTE SE COND)</code> folgt TIME, wenn der Informix-Datentyp dem Muster <code>DATETIME\ \s+ (YE AR MONTH DAY) \ \s+TO\ \s+ (YE AR MONTH DAY)</code> folgt TIMESTAMP in den anderen Fällen

Informix-ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_INFX_UDT_CLOB	LONGVARCHAR

MS SQL Server

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über ODBC eine Abfrage für eine MS-SQL-Server-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Diese Datentypen überschreiben die generischen Typen.

MS-SQL-Server-ODBC-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQL_SS_TIME2, SQL_SS_TIMESTAMPOFFSET	TIMESTAMP
SQL_SS_XML	XML

14.1.4 OData-Datentypen

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der Datentypen des Entity Data Model (EDM), die interne Datentypen von OData-Datenquellen sind, und ihrer Entsprechung in Datengrundlagen.

OData-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
Edm.Binary	BINÄR
Edm.Boolean	BIT
Edm.DateTime, Edm.Time	TIMESTAMP Anmerkung: Nanosekunden werden nicht zugeordnet.
Edm.Int64	BIGINT

OData-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
Edm.Decimal	DECIMAL
Edm.Double	DOUBLE
Edm.Float, Edm.Single	FLOAT
Edm.Int32	INTEGER
Edm.Byte, Edm.Int16, Edm.SByte	SMALLINT
Edm.DateTimeOffset, Edm.Guid, Edm.String	VARCHAR

14.1.5 OLE-DB-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die über OLE DB angezeigten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

Anmerkung:

Bei einigen Datentypen hängt die Zuordnung von den Werten der Parameter `DBCOLUMNFLAGS_ISLONG` und `DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH` ab, die mit dem jeweiligen Typ verknüpft sind.

OLE-DB-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
DBTYPE_BYTES	VARBINARY
DBTYPE_BYTES wenn <code>DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true</code>	LONGVARBINARY
DBTYPE_BYTES wenn <code>DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true</code>	BINÄR
DBTYPE_BOOL	BIT

OLE-DB-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
DBTYPE_DBDATE	DATE
DBTYPE_DBTIME	ZEIT
DBTYPE_DBTIMESTAMP	TIMESTAMP
DBTYPE_DECIMAL	DECIMAL
DBTYPE_I1, DBTYPE_UI1	TINYINT
DBTYPE_I2, DBTYPE_UI2	SMALLINT
DBTYPE_I4, DBTYPE_UI4	INTEGER
DBTYPE_I8, DBTYPE_UI8	BIGINT
DBTYPE_R4	REAL
DBTYPE_R8	DOUBLE
DBTYPE_CY, DBTYPE_NUMERIC	NUMERIC
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR	VARCHAR
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR wenn DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true	LONGVARCHAR
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR wenn DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true	CHAR

MS-SQL-Server-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die Datentypen aufgeführt, die in Ergebnissen angezeigt werden könnten, wenn der Benutzer über OLE DB eine Abfrage für eine MS-SQL-Server-Datenbank ausführt; desweiteren werden die Äquivalente in den Datengrundlagen angezeigt. Diese Datentypen überschreiben die vorhergehenden Typen.

MS-SQL-Server-OLE-DB-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
DBTYPE_DBTIME2, DBTYPE_DBTIMESTAMP, DBTYPE_DBTIMESTAMPOFFSET	TIMESTAMP
DBTYPE_GUID	CHAR
DBTYPE_XML	XML

14.1.6 Oracle-OCI-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die über Oracle OCI angezeigten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

Oracle-OCI-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQLT_BIN	BINÄR
SQLT_BFILE, SQLT_BLOB, SQLT_LBI	LONGVARBINARY
SQLT_DAT, SQLT_DATE, SQLT_TIME, SQLT_TIMESTAMP, SQLT_TIMESTAMP_LTZ, SQLT_TIMESTAMP_TZ	TIMESTAMP
SQLT_CLOB, SQLT_LNG	LONGVARCHAR
SQLT_FLT, SQLT_IBDOUBLE	DOUBLE
SQLT_IBFLOAT	REAL
SQLT_NUM	NUMERIC
SQLT_AFC	CHAR

Oracle-OCI-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
SQLT_CHR, SQLT_RDD, SQLT_RID	VARCHAR

14.1.7 SAP-ERP-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die von SAP-ERP-Systemen verwendeten ABAP-Datentypen und deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

ABAP-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
HEXADECIMAL	BINÄR
DATE	DATE
ZEIT	ZEIT
FLOAT	FLOAT
INTEGER	INTEGER
NUMERIC TEXT, PACKED NUMBER	NUMERIC
TEXT	CHAR
ARIABLE LENGTH STRING	VARCHAR

Datumsformate in SQL-Ausdrücken

Das Datumsformat, das der Anwendungsbenutzer bei der Erstellung von Abfragen im SQL-Ausdrucks-Editor verwenden muss, lautet DATE'yyyy-mm-dd', zum Beispiel: DATE'2013-04-10'.

Das Format wird in der erweiterten PRM-Datei `jco.prm` mit dem Parameter `USER_INPUT_DATE_FORMAT` angegeben. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Information-Design-Tool*.

Verwandte Themen

- [Informationen zu PRM-Dateien](#)

14.1.8 SAP-HANA-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die in der SAP-HANA-Datenbank verwendeten Datentypen und ihre Äquivalente in Datengrundlagen aufgeführt. Weitere Informationen zu SAP-HANA-Datentypen finden Sie in der SAP-HANA-Datentypenreferenz.

SAP-HANA-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
BLOB	LONGVARBINARY
VARBINARY	VARBINARY
DATE	DATE
ZEIT	ZEIT
LONGDATE, SECONDDATE, TIMESTAMP	TIMESTAMP Anmerkung: SECONDDATE wird ohne Millisekunden in TIME- STAMP konvertiert.
DECIMAL, REAL, SMALLDECIMAL	FLOAT
BIGINT, INTEGER, SMALLINT, TINYINT	INTEGER
DOUBLE	DOUBLE
CLOB, NCLOB, TEXT	LONGVARCHAR
ALPHANUM, NVARCHAR, SHORTTEXT, VARCHAR	VARCHAR

Verwandte Themen

- [SAP HANA Data Type Reference](#)

14.1.9 Sybase-CTL-Datentypen

In der folgenden Tabelle sind die über Sybase CTL angezeigten Datentypen sowie deren Äquivalente in den Datengrundlagen aufgeführt.

Anmerkung:

Sybase-CTL-Datentypen sind Werte des Felds `datatype` der Struktur `CS_DATAFMT`, die von der Netzwerkschicht zur Verfügung gestellt wird. Der Wert des Felds `usertype` der Struktur wird ebenfalls für einige Datentypen bereitgestellt und von der Datenzugriffsebene für die Zuordnung verwendet.

Sybase-CTL-Datentyp	Sybase-CTL-usertype	Datentyp der Datengrundla- ge
CS_BINARY_TYPE	CS_BINARY_USERTYPE	BINÄR
CS_BINARY_TYPE	CS_VARBINARY_USERTYPE oder kein Wert	VARBINARY
CS_LONGBINARY_TYPE	Beliebiger Wert	VARBINARY
CS_IMAGE_TYPE	Beliebiger Wert	LONGVARBINARY
CS_BIT_TYPE	Beliebiger Wert	BIT
CS_DATE_TYPE	Beliebiger Wert	DATE
CS_BIGDATETIME_TYPE, CS_BIGTIME_TYPE, CS_DATE- TIME_TYPE, CS_DATETI- ME4_TYPE, CS_TIME_TYPE	Beliebiger Wert	TIMESTAMP
CS_LONGCHAR_TYPE, CS_TEXT_TYPE	Beliebiger Wert	LONGVARCHAR

Sybase-CTL-Datentyp	Sybase-CTL-usertype	Datentyp der Datengrundlage
CS_BIGINT_TYPE, CS_UBIGINT_TYPE	Beliebiger Wert	BIGINT
CS_DECIMAL_TYPE, CS_MONEY_TYPE, CS_MONEY4_TYPE	Beliebiger Wert	DECIMAL
CS_FLOAT_TYPE	Beliebiger Wert	DOUBLE
CS_INT_TYPE, CS_UINT_TYPE	Beliebiger Wert	INTEGER
CS_NUMERIC_TYPE	Beliebiger Wert	NUMERIC
CS_REAL_TYPE	Beliebiger Wert	REAL
CS_SMALLINT_TYPE, CS_USMALLINT_TYPE	Beliebiger Wert	SMALLINT
CS_TINYINT_TYPE	Beliebiger Wert	TINYINT
CS_CHAR_TYPE	CS_CHAR_USERTYPE oder CS_NCHAR_USERTYPE oder CS_UNICHAR_USERTYPE	CHAR
CS_CHAR_TYPE	CS_VARCHAR_USERTYPE oder CS_NVARCHAR_USERTYPE oder CS_UNIVARCHAR_USERTYPE oder CS_SYSNAME_USERTYPE oder kein Wert	VARCHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNICHAR_TYPE	CHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNIVARCHAR_TYPE oder kein Wert	VARCHAR

14.1.10 XML-Datentypen

Die folgende Tabelle enthält eine Aufstellung der integrierten XML-Datentypen und ihrer Entsprechung in Datengrundlagen.

Integrierter XML-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
boolean	BIT
base64Binary, hexBinary	<ul style="list-style-type: none">• BINÄR, wenn eine Länge definiert wird• VARBINARY
Datum	DATE
Uhrzeit	ZEIT
dateTime	TIMESTAMP
Unverankert	FLOAT
double, decimal	DOUBLE
integer, negativeInteger, nonPositiveInteger, nonNegativeInteger, positiveInteger	DECIMAL
long, unsignedLong	BIGINT
int, unsignedInt	INTEGER
short, unsignedShort	SMALLINT
byte, unsignedByte	TINYINT

Integrierter XML-Datentyp	Datentyp der Datengrundlage
Zeichenfolge	<ul style="list-style-type: none"> CHAR, wenn eine Länge definiert wird VARCHAR <p>Anmerkung: Von String abgeleitete Datentypen werden CHAR oder VARCHAR zugeordnet.</p>
anySimpleType, anyType, anyURI, duration, gDay, gMonth, gMonthDay, gYear, gYearMonth, NOTATION, QName	VARCHAR

Zuordnen von Spaltenmetadaten

- Mit oder ohne Vorzeichen wird vom Datentyp festgelegt.
- Nullwertfähig wird von den Attributen `nullable` und `minOccurs` festgelegt.
- Spaltengröße, Dezimalstellen und Anzeigegröße werden vom Datentyp festgelegt. Wenn der Typ keine Angabe liefert, wird eine benutzerkonfigurierbare maximale Länge zurückgegeben.

14.2 Beschränkung von großen Daten mit variabler Länge

Beschränkung:

Die Beschränkung bezieht sich nur auf Crystal-Reports-Anwendungen.

Aufgrund der Datenzugriffsebenenimplementierung ist die maximale Größe einer Spalte für große Binär- und Zeichendaten mit variabler Länge für folgende Datenquellen auf 16 MB beschränkt:

- IBM DB2 über ODBC
- MS SQL Server über ODBC
- Sybase CTL

Wenn Anwendungsbenutzer große Daten mit variabler Länge in einen Bericht einfügen, deren Größe 16 MB überschreitet, kann sich dies auf die Systemleistung auswirken.

14.3 Datentypzuordnung für Universen mit mehreren Quellen

Im Falle einer Datengrundlage mit mehreren Quellen werden die Connection-Server-Datentypen in die Datentypen umgewandelt, die über den Datenföderations-Dienst bereitgestellt werden.

Die Datenföderations-Datentypen umfassen:

- BIT
- DATE
- ZEIT
- TIMESTAMP
- DOUBLE
- DECIMAL
- INTEGER
- VARCHAR

Sie sind den entsprechenden Datengrundlage-Datentypen zugeordnet.

Vorsicht:

Die Typen BINARY, VARBINARY und LONGVARBINARY werden nicht unterstützt, und die Werte dieser Typen werden NULL zugeordnet.

Weitere Informationen

Informationsressource	Ort
Produktinformationen zu SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
SAP-Hilfeportal	<p>Navigieren Sie zu http://help.sap.com/businessobjects/, und klicken Sie im Seitenbereich von "SAP BusinessObjects Overview" auf All Products.</p> <p>Sie können auf die neueste Dokumentation zugreifen, in der alle Produkte von SAP BusinessObjects und deren Bereitstellung im SAP-Hilfeportal behandelt werden. Sie können PDF-Versionen oder installierbare HTML-Bibliotheken herunterladen.</p> <p>Bestimmte Handbücher werden in SAP Service Marketplace gespeichert und stehen im SAP-Hilfeportal nicht zur Verfügung. Diese Handbücher sind im Hilfeportal mit einem Hyperlink zu SAP Service Marketplace aufgelistet. Kunden mit einem Wartungsvertrag verfügen über eine autorisierte Anwender-ID für den Zugriff auf diese Berichtstelle. Wenden Sie sich an den Kundendienstvertreter, um eine ID zu erhalten.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Dokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installationshandbücher: https://service.sap.com/bosap-instguides • Versionshinweise: http://service.sap.com/releasenotes <p>In SAP Service Marketplace werden bestimmte Installationshandbücher, Upgrade- und Migrationshandbücher, Bereitstellungshandbücher, Versionshinweise und Dokumente zu unterstützten Plattformen gespeichert. Kunden mit einem Wartungsvertrag verfügen über eine autorisierte Anwender-ID für den Zugriff auf diese Berichtstelle. Wenden Sie sich an den Kundendienstvertreter, um eine ID zu erhalten. Wenn Sie aus dem SAP-Hilfeportal zu SAP Service Marketplace umgeleitet werden, verwenden Sie das Menü im Navigationsbereich auf der linken Seite, um die Kategorie mit der Dokumentation zu suchen, auf die Sie zugreifen möchten.</p>
Docupedia	<p>https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</p> <p>In Docupedia finden Sie zusätzliche Dokumentation, eine Umgebung für kollaboratives Authoring und eine Möglichkeit für interaktives Feedback.</p>

Informationsressource	Ort
Entwicklerressourcen	https://boc.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Artikel von SAP BusinessObjects zum SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Diese Artikel wurden früher als Fachbeiträge bezeichnet.
Hinweise	https://service.sap.com/notes Diese Hinweise wurden früher als Knowledge Base-Artikel bezeichnet.
Foren im SAP Community Network	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Schulungen	http://www.sap.com/services/education Business Objects bietet Ihnen von traditionellen Gruppenkursen bis hin zu gezielten e-Learning-Seminaren ein Schulungspaket, das an Ihre Schulungserfordernisse und Ihren bevorzugten Lernstil angepasst ist.
Online Customer Support	http://service.sap.com/bosap-support Das SAP-Supportportal enthält Informationen zu Kundendienstprogrammen und -dienstleistungen. Zudem enthält es Links zu zahlreichen technischen Informationen und Downloads. Kunden mit einem Wartungsvertrag verfügen über eine autorisierte Anwender-ID für den Zugriff auf diese Berichtsstelle. Wenden Sie sich an den Kundendienstvertreter, um eine ID zu erhalten.
Beratung	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Berater begleiten Sie von der ersten Analysephase bis zur Implementierung. Es steht Fachwissen zu Themen wie relationalen und multidimensionalen Datenbanken, zur Konnektivität, zu Datenbankentwurfstools sowie zur angepassten Einbettungstechnologie zur Verfügung.

Index

Sonderzeichen

_trace.ini-Datei 161

Ziffern

64-Bit-Unterstützung

Info 29

Microsoft Windows-Unterstützung
30

UNIX-Umgebung 29

A

ABAP-Funktionen 95

Ablaufverfolgungen 160, 167

Abwärtskompatibilität 41, 73

ActiveDataSources (Einstellung) 158

Adaptiver Konnektivitätsdienst 27

AGS 91, 131

Amazon-EMR-HIVE-Verbindungen 122

ANALYTIC_CLAUSE 231

ANALYTIC_FUNCTIONS 232

Anforderungen

Data Federator, Mindestversion
141

Verbindungen 43

Arbeitsspeicherzuweisung 41

Architektur 22

Array Bind Available 184

Array Bind Size 184

Array Fetch Available 185

Array Fetch Size 98, 185

B

Beispieltreiber 22

Bibliotheksmodus 158, 159, 164

BigDecimal Max Display Size 187

Binary Max Length 90, 110, 117, 187

C

CALCULATION_FUNCTION 232

Catalog Separator 188

CharSet 214

Charset List Extension 151

CharSet Table 189

classpath

Erstellen einer

JavaBean-Verbindung 66

Erstellen einer JDBC-Verbindung
58

CMC 151

Config File Extension 152

Connection Server

64-Bit-Unterstützung 29

Ablaufverfolgung im

Bibliotheksmodus 164

Ablaufverfolgung im Servermodus
165

Auswählen des

Implementierungsmodus 157

Definieren von Protokollen im
Servermodus 160

Definition 21

Gespeicherte Prozeduren 34

Implementierungsmodus 26

Informationen zu globalen

Einstellungen 149

Konfigurieren des Datenzugriffs für
DataDirect-Markentreiber 179

Konfigurieren des

Implementierungsmodus 158

Konfigurieren für komplexe

Implementierung 158

Konfigurieren für

ODBC-Verbindung zum Data
Federator 143

Konfigurieren globaler

Einstellungen 151

Lesen von Protokollen und

Ablaufverfolgungen 166

Speicher 41

Workflow-Aktivität 42

Connection Shareable 208

Connection Status Available 214

CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED
233

Cost Estimate Available 215

COUNT (Funktion) 89

Crystal-Reports-Berichte 268

cs.cfg-Datei 164

Anzeigen 150

Bearbeiten 150

Capabilities-Abschnitt 157

Einstellungsparameterreferenz 151

Info 24, 149

Library (Abschnitt) 158

cscheck

accessdriver 51

Aufrufen der Hilfe 44

Ausführen 45

driverssearch 47

Funktionsliste 45

Konnektivität 52

Liste 46

Middleware 50

Ping 53

Suchen 48

Syntax 45

CSV-Dateien 73

Datentypen 252

D

Data Federator XI 3.0

Erforderliche Version 141

Erstellen von Verbindungen 141

Installationsverzeichnis 142

DataDirect 179

Datenbanken

Auswählen des Zugriffs 159

Funktionsparameter 225

Gespeicherte Prozeduren
unterstützen 33

Liste unterstützter 46

Zugriff konfigurieren 158

Zugriffsprüfung 53

Datentypen

CSV-Dateien 252

JDBC 253

OData 259

ODBC 256

OLE DB 260

Oracle OCI 262

SAP ERP 263

Sybase 265

Webdienste 267

XML 267

Datenzugriffshandbuch

Info 19

Konventionen 20

Schlüsselaufgaben 19

Zielgruppe 19

Datenzugriffstreiber

Auswählen 158

CSV-Dateien 73

Dateien, verwendet von 24

Info 22

Datenzugriffstreiber (*Fortsetzung*)
 Konfigurieren der Parameter 169
 PRM-Dateien 225
 SAP-ERP-Systeme 91
 Setup-Dateien 169
 Suchen nach installierten 47
 Überprüfen der Verfügbarkeit auf
 einem Rechner 51
 DDL-Dateien 76
 Description Extension 152
 Description File 189
 Dictionary Transaction Mode 190
 DISTINCT 233
 Driver Behavior 220
 Driver Capabilities 190
 DriverDefaults 149
 DSN-Eintrag 143

E

Eingabespalten 92
 Einzelanmeldung 31, 134, 136
 Empty String 215
 Enforce Max Protocol Version 213
 Enumerator CLSID 218
 ERP Max Rows 98, 207
 Escape Character 191
 Escape Character Available 208
 Essbase-Verbindungen 127
 EXT_JOIN 234
 Extensions 192
 Erstellen einer
 JavaBean-Verbindung 67
 Erstellen einer JDBC-Verbindung
 59

F

Failover 125, 131
 Family 192
 Force Execute 193
 ForeignKeys Available 209
 FULL_EXT_JOIN 234

G

Generic-JDBC-Datenquelle 60
 Generic-ODBC-Datenquelle 30, 69
 Generic-ODBC3-Datenquelle 70
 Gespeicherte Prozeduren
 Einschränkungen 34
 Erstellen von Oracle 35
 Info 33
 JavaBean Verbindungen 65
 Oracle 34

Gespeicherte Prozeduren
 (*Fortsetzung*)
 SAP HANA 36
 Teradata 36
 Get Extended Column 209
 GROUP_BY 235
 GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX
 235
 GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX
 236
 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT
 236

H

HAVING 237
 Hilfe
 cscheck 44
 PRM-Dateien 228
 HOARD 41
 Aktivieren 41
 Deaktivieren 42

I

IBM DB2
 GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX
 236
 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT
 236
 SELECT_SUPPORTS_NULL 246
 IBM Informix
 SELECT_SUPPORTS_NULL 246
 SQLDescribeParam Available 216
 V5toV6DriverName 217
 IBM Red Brick
 ANALYTIC_CLAUSE 231
 LEFT_OUTER 240
 RIGHT_OUTER 245
 SELECT_SUPPORTS_NULL 246
 IBM-DB2-Verbindungen 122
 IBM-Informix-Verbindungen 123
 Identifier Case 193
 Identifier Quote String 194
 Ignore Driver Load Failure 152
 Implementierungsmodus 26, 158
 Include Synonyms 194
 Info zum Handbuch 19
 Information-Design-Tool 31
 InfoSets 92
 Installation
 Data Federator-Verzeichnis 142
 Installierte Dateien 23
 Überprüfen der Datenzugriffstreiber
 51
 Integer Max Length 110, 117, 195

INTERSECT 237
 INTERSECT_ALL 238
 INTERSECT_IN_SUBQUERY 238
 Introscope 42
 Introscope Available 195

J

Java-Treiber 57
 JavaBean
 JavaBean Class 206
 URL Format 205
 Verbindungen 65
 JavaBean Class 206
 JavaBean SBO-Beispiel 67
 javabeans.sbo 66
 JavaBeans-Verbindungen
 Erstellen 66
 Erstellung mittels "Extensions" 67
 JDBC
 Allgemein 60
 Connection Shareable 208
 Datentypen 253
 Erstellen von Verbindungen mit
 "Extensions" 59
 Erstellen von Verbindungen mit
 SBO-Dateien 58
 Escape Character Available 208
 ForeignKeys Available 209
 Include Synonyms 194
 JDBC Class 210
 JDBC ResultSet Concurrency 212
 JDBC ResultSet Type 211
 PrimaryKey Available 210
 Shared Connection 211
 URL Format 205
 Verbindungen 57
 JDBC Class 210
 JDBC ResultSet Concurrency 212
 JDBC ResultSet Type 211
 JDBC-Verbindungen
 Treibereigenschaften hinzufügen
 178
 jdbc.sbo 60
 JNI-Verwendung 157
 JOIN 239

K

Konfigurationsdateien
 Globale Datei 24
 Info 23
 Installierte SBO-Dateien 170
 JavaBean SBO-Beispiel 67
 Treiberspezifische Dateien 24
 Konnektivitätsdienste 27

Konventionen 20
Konvertieren von Datentypen 251

L

Lastausgleich 39
LEFT_EXT_JOIN 239
LEFT_OUTER 240
Leistung 86
Lesen von Protokollen und
Ablaufverfolgungen 166
LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE
240
Load Drivers On Startup 153
Locales 149

M

Makros 36
Markentreiber 179
Max Rows Available 196
Max. Zeilen 89, 98
Maximale Poolzeit 154
Microsoft Windows
64 Bit 30
Microsoft-Azure-Datenquellen 90
Middleware
Liste unterstützter 48
Überprüfen der Verbindung mit
Netzwerkschicht 52
Überprüfen der Verfügbarkeit auf
einem Rechner 50
MINUS 241
MINUS_ALL 241
MINUS_IN_SUBQUERY 242
MS Access
DISTINCT 233
MS SQL-Server 179
MS-SQL-Server-Verbindungen 124
MSOlap CLSID 219

N

Native Int64 Available 196
Neoview
CharSet 214
Netzwerkschichten
Auswählen 158
Liste unterstützter 46
Überprüfen der Verbindung mit
Middleware 52

O

OData-Verbindungen 78, 89
Ablaufverfolgung 91
Datentypen 259
HTTPS 80
Leistung 86
Schema 80
Treiberfunktionen 79
ODBC
Connection Status Available 214
DataDirect-Treiber 179
Empty String 215
Generic ODBC2 69
Generic ODBC3 70
ODBC Cursors 216
Offenlegen der Datenbankschicht
im Servermodus 160
SQLMoreResults Available 216
Use DataDirect OEM Driver 217
Verbindungen 68
ODBC Cursors 216
ODBC-Datentypen 256
ODBC-Treiber 31
OLAP-Verbindungen 28, 130
OlapClient.cfg-Datei 167
Informationen 150
OLE DB
Datentypen 260
Enumerator CLSID 218
Provider CLSID 218
OLE DB OLAP
MSOlap CLSID 219
openrda.ini (Datei) 143
Optimize Execute 197
Oracle
Beispiel für Verbindungsprüfung
53
Datentypen 262
Gespeicherte Prozeduren 34
Identifizier Quote String 194
Include Synonyms 194
LEFT_OUTER 240
Optimize Execute 197
RIGHT_OUTER 245
Oracle-EBS-Verbindungen 127
Oracle-JDBC-Verbindungen 125
Oracle-RAC-Verbindungen 128
ORDER_BY 242
ORDER_BY_REQUIRES_SELECT
242
ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX
243
Owners Available 197

P

Password Encryption 220
PERCENT_RANK_SUPPORTED 243
PrimaryKey Available 210
PRM-Dateien
Anzeigen 227
Bearbeiten 227
Bearbeiten des Hilfetexts 228
Informationen 225
Informationen zum
Funktionshilfetext 228
Struktur 226
Protokolle 160, 167
Provider CLSID 218
PVL Available 210

Q

Qualifiers Available 198
Query Timeout Available 198
Quote Identifiers 199
Quoted Identifier 221

R

RANK_SUPPORTED 244
Recover Errors 221
Replace Current Owner With Database
222
RIGHT_EXT_JOIN 244
RIGHT_OUTER 245

S

salesforce.com-Verbindungen 128
SAML 31, 131
Sammelfeldteilungsgröße 188
SAP NetWeaver BW-Verbindungen
138
SAP NetWeaver Gateway 78, 89
SAP Querys 92
SAP-BW-Verbindungen 130
SAP-ERP-Verbindungen 91, 130, 207
Datentypen 263
SAP-HANA-Verbindungen 131, 199
Gespeicherte Prozeduren 36
SAP-MaxDB-Verbindungen 138
SAS-Verbindungen 140
SBO-Dateien
Anpassen 176, 177
Anzeigen 176
Bearbeiten 176
Databases (Parameter) 181
Defaults (Parameter) 181

- SBO-Dateien (*Fortsetzung*)
 - Installiert 170
 - Konfigurieren einer
 - JavaBean-Verbindung mittels "Extensions" 67
 - Konfigurieren einer
 - JDBC-Verbindung mittels "ClassPath" 58
 - Konfigurieren einer
 - JDBC-Verbindung mittels "Extensions" 59
 - Struktur 181
 - Verbindungsprüfung 177
 - Schlüsselaufgaben 19
 - SEED_SAMPLING_SUPPORTED 245
 - SELECT_SUPPORTS_NULL 246
 - Server Mode (Server-Modus) 158, 165
 - Settings 149
 - Setup File Extension 154
 - Setup-Dateien 169
 - Shared Connection 211
 - Skip SAML SSO 199
 - SMB 76
 - Speicherauslastung 39
 - SQL External Extension 155
 - SQL External File 200
 - SQL Parameter Extension 155
 - SQL Parameter File 200
 - SQL Server
 - GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT 236
 - LEFT_OUTER 240
 - RIGHT_OUTER 245
 - SQLDDL-Dateien 76
 - SQLDescribeParam Available 216
 - SQLMoreResults Available 216
 - SSL 131
 - SSO
 - Konfigurieren des
 - Information-Design-Tools 134
 - Konfigurieren für den
 - Web-Intelligence-Rich-Client 136
 - Konfigurieren für Web Intelligence 136
 - Unterstützte Datenquellen 31
 - SSO Available 201
 - STATUS 39
 - Strategies Extension 156
 - Strategies File 201
 - String Max Length 90, 110, 117, 202
 - SUBQUERY_IN_FROM 246
 - SUBQUERY_IN_IN 247
 - SUBQUERY_IN_WHERE 247
 - Sybase
 - Beispiel für Verbindungsprüfung 53
 - Datentypen 265
 - Driver Behavior 220
 - LEFT_OUTER 240
 - Password Encryption 220
 - Quoted Identifier 221
 - Recover Errors 221
 - RIGHT_OUTER 245
 - Systemarchitektur 22
 - Systemeigener Konnektivitätsdienst 27
- T**
- TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN 247
 - Temp Data Dir 203
 - Teradata
 - ANALYTIC_CLAUSE 231
 - Cost Estimate Available 215
 - Gespeicherte Prozeduren 36
 - Makros 36
 - SELECT_SUPPORTS_NULL 246
 - Teradata-Verbindungen 140
 - Text Size 221
 - Traces 149
 - Transactional Available 123, 129, 203
 - Treibername 191
 - Typ 204
- U**
- Unicode 204
 - UNION 248
 - UNION_ALL 248
 - UNION_IN_SUBQUERY 249
 - Universe-Design-Tool 31
 - Universen mit mehreren Quellen 268
 - UNIX
 - 64 Bit 29
 - Unterstützte Datenbanken 46
 - Unterstützte Konnektivitäten 48
 - Unterstützte Netzwerkschichten 46
 - URL Format 205
 - Use DataDirect OEM Driver 217
- V**
- V5toV6DriverName 217
 - Validate XML Streams 156
 - Validieren von Konfigurationsdateien 156
 - Validieren von Verbindungen zur Laufzeit 177
 - Verbindungen
 - Anforderungen zum Erstellen 43
 - Erstellen einer
 - JavaBean-Verbindung 66
 - Erstellen von Data Federator XI 3.0 141
 - Erstellen von Generic
 - JDBC-Verbindungen 60
 - Erstellen von Generic
 - ODBC-Verbindungen 69
 - Erstellen von Generic
 - ODBC3-Verbindungen 70
 - Erstellen von
 - JavaBean-Verbindungen mittels "Extensions" 67
 - Erstellen von JDBC-Verbindungen mittels "Extensions" 59
 - Erstellen von JDBC-Verbindungen mittels SBO-Dateien 58
 - Komponenten 21
 - Konfigurieren von
 - JDBC-Verbindungen 178
 - Verbindungen zu Apache Hadoop HIVE 119
 - Verbindungen zu SQL Server Analysis Services 124
 - Verbindungslinien
 - SAP NetWeaver BW 138
 - SAS 140
 - Verbindungspools
 - Informationen 37
 - Informationen über die Verbindungen 37
 - Verbindungsprüfung 177
- W**
- Webdienst-Datentypen 267
 - Webdienst-Verbindungen 111
 - Workflow-Aktivität 42
- X**
- XI 3.x-Versionen 57
 - XML Max Size 206
 - XML-Datentypen 267
 - XML-Verbindungen 98
- Z**
- Zielgruppe des Handbuchs 19