



Руководство по доступу к данным

- SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.1

2013-06-29

Авторские права

© SAP AG или аффилированная компания SAP, 2013. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явным образом выраженного разрешения SAP AG запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP AG и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран. Материалы предоставлены компанией SAP AG и ее аффилированными компаниями ("SAP Group") исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. SAP Group не несет ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг SAP Group содержатся исключительно в документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. SAP, а также другие указанные продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP AG на территории Германии и других стран. Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см. <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark>.

2013-06-29

Содержание

Глава 1	История версий документа.....	13
Глава 2	Введение в руководство по доступу к данным.....	19
2.1	Об этом руководстве.....	19
2.2	Целевая аудитория.....	19
2.3	Новые возможности.....	19
2.4	Ключевые задачи.....	21
2.5	Соглашения, принятые в данном руководстве.....	21
Глава 3	Вводные сведения о доступе к данным.....	23
3.1	Сервер соединений.....	23
3.2	Компоненты соединения.....	23
3.2.1	Архитектура системы.....	24
3.2.2	Драйверы доступа к данным.....	25
3.3	Файлы конфигурации доступа к данным.....	25
3.3.1	Файл глобальной конфигурации cs.cfg.....	26
3.3.2	Файлы конфигурации драйвера.....	26
3.4	Режим развертывания.....	28
3.5	Службы соединения.....	29
Глава 4	Описание особенностей доступа к данным.....	31
4.1	Поддержка 64-битных операционных систем.....	31
4.1.1	Поддержка 64-битной операционной системы UNIX.....	31
4.1.2	Поддержка 64-битной операционной системы Microsoft Windows.....	32
4.1.3	Установка драйверов ODBC.....	33
4.2	Поддержка единого входа.....	33
4.3	Хранимые процедуры.....	35
4.3.1	Поддерживаемые возможности базы данных.....	36
4.3.2	Хранимые процедуры Oracle.....	36
4.3.3	Создание курсора внутри пакета.....	37
4.3.4	Создание хранимой процедуры Oracle.....	37
4.3.5	Хранимые процедуры SAP HANA.....	38

4.3.6	Хранимые процедуры Teradata.....	38
4.4	Пулы соединений.....	39
4.4.1	Соединения пула.....	39
4.5	Балансировка нагрузки.....	40
4.5.1	Поиск наилучшего сервера.....	41
4.5.2	Принцип балансировки нагрузки.....	42
4.5.3	Обратная совместимость.....	42
4.6	Выделение памяти.....	42
4.6.1	Включение HOARD.....	43
4.6.2	Отключение HOARD.....	43
4.7	Активность рабочей станции CA Wily Introscope.....	43
Глава 5	Создание соединения.....	45
5.1	Требования к соединению.....	45
5.2	Проверка конфигурации соединения.....	45
5.2.1	Отображение справки по средству проверки cscheck.....	46
5.2.2	Запуск средства cscheck.....	47
5.2.3	Обзор функций средства проверки.....	47
5.2.4	Средство проверки – функция list.....	48
5.2.5	Средство проверки – функция driverssearch.....	49
5.2.6	Средство проверки – функция find.....	50
5.2.7	Средство проверки – функция middleware.....	52
5.2.8	Средство проверки – функция accessdriver.....	53
5.2.9	Средство проверки – функция connectivity.....	54
5.2.10	Средство проверки – функция ping	55
5.3	Создание соединений JDBC	58
5.3.1	Создание соединения JDBC с файлом SBO.....	59
5.3.2	Пример структуры файла SBO JDBC.....	60
5.3.3	Создание соединения JDBC с расширениями.....	60
5.3.4	Ссылка на расположение JAR-файлов.....	61
5.3.5	Создание общего соединения JDBC.....	64
5.4	Создание соединений JavaBean.....	65
5.4.1	Создание соединения JavaBean.....	65
5.4.2	Пример структуры файла SBO JavaBean	66
5.4.3	Создание соединения JavaBean с расширениями.....	66
5.5	Создание соединений ODBC.....	67
5.5.1	Создание группового подключения ODBC.....	68
5.5.2	Создание группового соединения ODBC3.....	69

Глава 6	Справочные сведения о драйверах доступа к данным.....	71
6.1	Драйверы доступа к данным.....	71
6.2	OpenDriver CSV.....	71
6.2.1	Возможности CSV OpenDriver.....	72
6.2.2	Сопоставление таблиц в CSV OpenDriver.....	72
6.2.3	Расположение файла CSV.....	74
6.2.4	Обнаружение схемы CSV.....	74
6.3	Драйвер OData.....	76
6.3.1	Возможности драйвера OData.....	77
6.3.2	Расположение службы OData.....	78
6.3.3	Пример службы OData.....	78
6.3.4	Драйвер OData - сопоставление пространства имен, владельца и квалификатора.....	80
6.3.5	Драйвер OData - сопоставление таблиц.....	80
6.3.6	Драйвер OData - сопоставление столбцов.....	81
6.3.7	Драйвер OData - сопоставление ключей.....	82
6.3.8	Драйвер OData - сопоставление элементов документации.....	84
6.3.9	Драйвер OData - сопоставление элементов производных типов.....	84
6.3.10	Мониторинг производительности драйвера OData.....	85
6.3.11	Драйвер OData - нетривиальное поведение и ограничения.....	87
6.3.12	Драйвер OData - настройка максимального размера столбцов.....	88
6.3.13	Аутентификация при работе с источниками OData.....	89
6.3.14	Трассировка операции драйвера OData.....	89
6.4	Драйвер SAP ERP.....	90
6.4.1	Возможности драйвера SAP ERP.....	90
6.4.2	Драйвер SAP ERP - доступ к наборам данных и запросам SAP.....	91
6.4.3	Драйвер SAP ERP – доступ к функциям ABAP.....	93
6.4.4	Ограничения драйвера SAP ERP.....	96
6.5	Драйвер XML.....	96
6.5.1	Возможности драйвера XML.....	97
6.5.2	Расположение файла XML.....	97
6.5.3	Пример документа и схемы XML.....	98
6.5.4	Драйвер XML - сопоставление нескольких файлов.....	100
6.5.5	Драйвер XML - сопоставление таблиц.....	100
6.5.6	Драйвер XML - сопоставление столбцов.....	101
6.5.7	Драйвер XML - сопоставление первичных и внешних ключей.....	103
6.5.8	Драйвер XML - сопоставление смешанных элементов.....	105
6.5.9	Драйвер XML - сопоставление рекурсивных элементов.....	105
6.5.10	Драйвер XML - сопоставление "any и anyAttribute".....	106
6.5.11	Драйвер XML - сопоставление anyType и simpleType.....	107
6.5.12	Драйвер XML - настройка максимального размера столбцов.....	108

6.6	Драйвер веб-служб.....	109
6.6.1	Возможности драйвера веб-служб.....	109
6.6.2	Расположение веб-службы.....	110
6.6.3	Пример определения веб-службы.....	110
6.6.4	Правила сопоставления для веб-служб.....	112
6.6.5	Настройка максимального размера столбца в драйвере веб-служб.....	115
6.7	Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки.....	115
Глава 7	Ссылка на соединение.....	117
7.1	Соединения HIVE.....	117
7.1.1	Создание соединения с Amazon EMR HIVE.....	118
7.2	Соединения IBM DB2.....	119
7.3	Соединения IBM Informix.....	119
7.3.1	Проблема значений дат с разными часовыми поясами.....	119
7.3.2	Сбой соединения при неподдерживаемом режиме транзакций.....	120
7.4	Соединения с MS Analysis Services.....	120
7.5	Соединения Oracle.....	121
7.6	Соединения Oracle EBS.....	121
7.7	Соединения Oracle Essbase.....	122
7.8	Соединения Oracle RAC.....	122
7.9	Соединения salesforce.com.....	123
7.9.1	Настройка соединений с salesforce.com для работы в средстве дизайна информации.....	123
7.9.2	Обеспечение работоспособности соединений с salesforce.com в средстве создания юниверсов.....	124
7.10	Соединения SAP HANA.....	124
7.10.1	Создание соединения SAP HANA.....	125
7.10.2	Изменение соединения SAP HANA.....	126
7.10.3	Подготовка к настройке единого входа для соединений SAP HANA.....	127
7.10.4	Настройка единого входа для средства дизайна информации.....	127
7.10.5	Настройка единого входа для Web Intelligence.....	128
7.10.6	Настройка единого входа для Web Intelligence Rich Client.....	129
7.10.7	Настройка виртуальной машины Java для инструментальных средств.....	130
7.11	Соединения SAP MaxDB.....	130
7.12	Соединения SAP NetWeaver BW.....	131
7.12.1	Требования для соединения Data Federator с SAP NetWeaver BW.....	131
7.13	Соединения SAS.....	132
7.13.1	Установка драйверов для соединений SAS.....	132
7.14	Соединения Teradata.....	132

Глава 8	Создание соединения с Data Federator XI 3.0 Query Server.....	135
8.1	О соединениях с Data Federator XI 3.0 Query Server.....	135
8.2	Настройка мастера соединений для соединения JDBC или ODBC Data Federator.....	136
8.3	Настройка подключений ODBC Data Federator.....	136
8.3.1	Конфигурирование компонента доступа ODBC Data Federator	137
8.3.2	Настройка сервера соединений для соединения ODBC Data Federator.....	137
8.4	Настройка соединений клиента Web Intelligence Rich Client с помощью компонента доступа ODBC Data Federator.....	138
8.4.1	Настройка компонента доступа ODBC Data Federator для соединения с Web Intelligence Rich Client.....	139
8.4.2	Настройка сервера соединений для подключения клиента Web Intelligence Rich Client к Data Federator.....	140
8.4.3	Настройка ключа реестра Windows RichClient	140
8.4.4	Настройка сервера соединений для соединения Web Intelligence Rich Client и средства дизайна универсов с Data Federator.....	140
Глава 9	Настройка глобальных параметров доступа к данным.....	143
9.1	Глобальные параметры.....	143
9.2	Файл конфигурации cs.cfg.....	143
9.3	Файл конфигурации OlapClient.cfg.....	144
9.4	Просмотр и редактирование файла cs.cfg.....	144
9.5	Конфигурирование параметров глобальных настроек.....	145
9.5.1	Параметр Charset List Extension.....	145
9.5.2	Параметр Config File Extension.....	146
9.5.3	Параметр Description Extension.....	146
9.5.4	Игнорировать сбой загрузки драйвера.....	146
9.5.5	Параметр Load Drivers On Startup.....	147
9.5.6	Параметр Max Pool Time (Максимальное время ожидания пула).....	148
9.5.7	Параметр Setup File Extension.....	149
9.5.8	SQL External Extension.....	149
9.5.9	Параметр SQL Parameter Extension.....	149
9.5.10	Параметр Strategies Extension.....	150
9.5.11	Проверка файлов конфигурации.....	150
9.5.12	Параметр Validate XML Streams.....	150
9.6	Установка режима развертывания.....	151
9.7	Конфигурирование режима развертывания.....	152
9.8	Настройка загружаемых драйверов.....	152
9.8.1	Установка соединения для отдельного компьютера.....	153
9.9	Настройка протоколов доступа для CORBA.....	154
9.10	Активация журналов и трассировок сервера соединений и драйверов.....	154

9.10.1	Сведения о файле конфигурации _trace.ini.....	155
9.10.2	Активация журналов событий и трассировок в файле cs.cfg.....	158
9.10.3	Активация журналов и трассировок в режиме библиотеки.....	158
9.10.4	Активация журналов и трассировок в режиме сервера.....	159
9.10.5	Чтение журналов и трассировок.....	160
9.11	Активация журналов и трассировок для клиента OLAP.....	161
9.11.1	Пример журнала.....	161
Глава 10	Настройка параметров драйвера доступа к данным.....	163
10.1	Настройка параметров драйвера.....	163
10.1.1	Файлы конфигурации доступа к данным.....	163
10.1.2	Устанавливаемые файлы SBO.....	164
10.1.3	Просмотр и редактирование файлов SBO.....	170
10.1.4	Настройка файлов SBO	170
10.1.5	Динамическая проверка соединений.....	171
10.1.6	Свойства драйвера JDBC.....	172
10.2	Драйверы DataDirect ODBC.....	172
10.2.1	Включение использования фирменных драйверов DataDirect.....	173
Глава 11	Справочные сведения о параметрах файла SBO.....	175
11.1	Структура файла SBO.....	175
11.2	Описание параметров SBO.....	176
11.3	Общие параметры SBO.....	177
11.3.1	Параметр Array Bind Available.....	178
11.3.2	Параметр Array Bind Size.....	178
11.3.3	Параметр Array Fetch Available.....	179
11.3.4	Параметр Array Fetch Size.....	179
11.3.5	BigDecimal Max Display Size.....	181
11.3.6	Максимальная длина двоичных данных.....	181
11.3.7	Размер разделения на сегменты.....	182
11.3.8	Параметр Catalog Separator.....	182
11.3.9	Таблица CharSet.....	183
11.3.10	Параметр Description File.....	183
11.3.11	Режим транзакций словаря.....	184
11.3.12	Параметр Driver Capabilities.....	184
11.3.13	Имя драйвера.....	185
11.3.14	Параметр Escape Character.....	185
11.3.15	Параметр Extensions.....	186
11.3.16	Параметр Family.....	186
11.3.17	Параметр Force Execute.....	187

11.3.18	Параметр Identifier Case.....	187
11.3.19	Параметр Identifier Quote String.....	188
11.3.20	Параметр Include Synonyms.....	188
11.3.21	Максимальная длина целого числа.....	189
11.3.22	Параметр Introscope Available.....	189
11.3.23	Параметр Max Rows Available.....	190
11.3.24	Параметр Native Int64 Available.....	190
11.3.25	Параметр Optimize Execute.....	191
11.3.26	Параметр Owners Available.....	191
11.3.27	Параметр Qualifiers Available.....	192
11.3.28	Параметр Query TimeOut Available.....	193
11.3.29	Идентификаторы, заключенные в кавычки.....	193
11.3.30	Пропуск SAML SSO.....	194
11.3.31	Параметр SQL External File.....	194
11.3.32	Файл параметров SQL.....	194
11.3.33	Параметр SSO Available.....	195
11.3.34	Параметр Strategies File.....	195
11.3.35	Максимальная длина строки.....	196
11.3.36	Temp Data Dir.....	197
11.3.37	Параметр Transactional Available.....	198
11.3.38	Тип.....	198
11.3.39	Unicode.....	199
11.3.40	URL Format, параметр.....	199
11.3.41	Параметр XML Max Size.....	200
11.4	Параметры SBO JavaBean.....	200
11.4.1	Параметр JavaBean Class.....	201
11.5	Параметры JCO SBO.....	201
11.5.1	Параметр ERP Max Rows.....	201
11.6	Параметры SBO JDBC.....	202
11.6.1	Параметр Connection Shareable.....	202
11.6.2	Escape Character Available.....	203
11.6.3	Параметр ForeignKeys Available.....	203
11.6.4	Параметр Get Extended Column.....	204
11.6.5	Параметр JDBC Class.....	204
11.6.6	Параметр PrimaryKey Available.....	205
11.6.7	Параметр PVL Available.....	205
11.6.8	Параметр Shared Connection.....	205
11.6.9	Тип набора результатов JDBC.....	206
11.6.10	Параллельное выполнение набора результатов JDBC.....	207
11.7	Параметры SBO OData.....	207
11.7.1	Принудительное использование максимальной версии протокола.....	208

11.8	Параметры SBO ODBC.....	208
11.8.1	CharSet.....	208
11.8.2	Параметр Connection Status Available.....	209
11.8.3	Параметр Cost Estimate Available.....	209
11.8.4	Параметр Empty String.....	210
11.8.5	Курсоры ODBC.....	210
11.8.6	Параметр SQLDescribeParam Available.....	211
11.8.7	Параметр SQLMoreResults Available.....	211
11.8.8	Параметр Use DataDirect OEM Driver.....	212
11.8.9	Параметр V5toV6DriverName.....	212
11.9	Параметры SBO OLE DB.....	213
11.9.1	Параметр Enumerator CLSID.....	213
11.9.2	Параметр Provider CLSID.....	213
11.10	Параметры SBO OLE DB OLAP.....	214
11.10.1	Параметр MSOlap CLSID.....	214
11.11	Параметры SBO Sybase.....	214
11.11.1	Driver Behavior.....	214
11.11.2	Шифрование пароля.....	215
11.11.3	Параметр Quoted Identifier.....	215
11.11.4	Recover Errors.....	216
11.11.5	Параметр Text Size.....	216
11.12	Параметры SBO Teradata.....	217
11.12.1	Замена текущего владельца на БД.....	217
Глава 12	Настройка параметров возможностей баз данных.....	219
12.1	Параметры возможностей баз данных.....	219
12.2	Файлы PRM.....	219
12.2.1	Структура файла параметров PRM.....	220
12.3	Просмотр и редактирование файлов PRM.....	221
12.4	Просмотр и редактирование файла текста справки по функции.....	222
12.5	Редактирование текста справки для функции PRM.....	222
Глава 13	Справочные сведения о параметрах PRM.....	225
13.1	Справочные сведения о конфигурации файла PRM.....	225
13.1.1	ANALYTIC_CLAUSE.....	225
13.1.2	ANALYTIC_FUNCTIONS.....	226
13.1.3	CALCULATION_FUNCTION.....	226
13.1.4	CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED.....	227
13.1.5	DISTINCT.....	227
13.1.6	Параметр EXT_JOIN.....	228

13.1.7	FULL_EXT_JOIN.....	228
13.1.8	GROUP_BY.....	229
13.1.9	GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX.....	229
13.1.10	GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX.....	230
13.1.11	GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT.....	230
13.1.12	HAVING.....	231
13.1.13	Параметр INTERSECT.....	231
13.1.14	INTERSECT_ALL.....	232
13.1.15	INTERSECT_IN_SUBQUERY.....	232
13.1.16	JOIN.....	233
13.1.17	LEFT_EXT_JOIN.....	233
13.1.18	Параметр LEFT_OUTER.....	234
13.1.19	LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE.....	234
13.1.20	Параметр MINUS.....	235
13.1.21	MINUS_ALL.....	235
13.1.22	MINUS_IN_SUBQUERY.....	236
13.1.23	ORDER_BY.....	236
13.1.24	ORDER_BY_REQUIRES_SELECT.....	236
13.1.25	ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX.....	237
13.1.26	Параметр PERCENT_RANK_SUPPORTED.....	237
13.1.27	Параметр RANK_SUPPORTED.....	238
13.1.28	RIGHT_EXT_JOIN.....	238
13.1.29	Параметр RIGHT_OUTER.....	239
13.1.30	Параметр SEED_SAMPLING_SUPPORTED.....	239
13.1.31	SELECT_SUPPORTS_NULL.....	240
13.1.32	SUBQUERY_IN_FROM.....	240
13.1.33	SUBQUERY_IN_IN.....	241
13.1.34	SUBQUERY_IN_WHERE.....	241
13.1.35	TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN.....	241
13.1.36	Параметр UNION.....	242
13.1.37	UNION_ALL.....	242
13.1.38	UNION_IN_SUBQUERY.....	243

Глава 14 Справочные сведения о преобразовании типов данных.....245

14.1	Преобразование типов данных	245
14.1.1	ABAP.....	246
14.1.2	CSV-файлы.....	247
14.1.3	JDBC.....	248
14.1.4	ODBC.....	251
14.1.5	OData.....	253
14.1.6	OLE DB.....	254

14.1.7	Oracle OCI.....	256
14.1.8	Sybase CTL.....	257
14.1.9	XML и веб-службы	259
14.2	Ограничение на большие данные с переменной длиной.....	261
14.3	Сопоставление типов данных для юниверсов с несколькими источниками.....	261
Приложение А	Дополнительная информация.....	263
Указатель		267

История версий документа

В следующей таблице описываются наиболее важные изменения документа.

Версия	Дата	Изменения
Пакет поддержки 2 для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0	Май 2011 г.	<p>Реализовано новое соединение Sybase IQ 15 на базе ODBC и JDBC для всех платформ.</p> <p>Для получения сведений о средстве администратора источника данных ODBC см. Поддержка 64-битной операционной системы Microsoft Windows.</p> <p>Для получения сведений о поддержке соединения JDBC в трехуровневом режиме см. Создание соединений JDBC.</p> <p>Для получения сведений об ограничениях обратной совместимости в BusinessObjects OpenConnectivity см. OpenDriver CSV.</p> <p>Документацию по параметру SBO Owners Available см. в Параметр Owners Available.</p>

Версия	Дата	Изменения
Пакет компонентов 3 для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0	Март 2012 г.	

Версия	Дата	Изменения
		<p>Подробно о режимах развертывания сервера соединений см. Режим развертывания.</p> <p>Подробно о службах подключений см. Службы соединения.</p> <p>Подробно об установке драйверов ODBC см. Установка драйверов ODBC.</p> <p>Новая функция: поддержка единого входа для новых возможностей соединения, см. Поддержка единого входа.</p> <p>Новые сведения о поддержке хранимых процедур Teradata, см. Хранимые процедуры Teradata.</p> <p>Новая функция: поддержка хранимых процедур Oracle внутри пакета, см. Поддерживаемые возможности базы данных.</p> <p>Новая функция: механизм балансировки нагрузки, см. Балансировка нагрузки.</p> <p>Новая функция: распределение памяти для службы прямого соединения (64-бит), см. Выделение памяти.</p> <p>Для получения сведений об активности сервера соединений в Introscope см. Активность рабочей станции CA Wily Introscope.</p> <p>Для получения сведений о списке имен папок, в которые помещаются JAR-файлы для соединений JDBC, см. Ссылка на расположение JAR-файлов.</p> <p>Новая функция: улучшенный драйвер CSV OpenDriver, см. OpenDriver CSV.</p> <p>Новая функция: драйвер SAP ERP, см. Драйвер SAP ERP.</p> <p>Подробные сведения о соединениях (Apache Hadoop HIVE, IBM DB2, Oracle Essbase, Salesforce.com и SAP HANA) см. в главе "Ссылка на соединение".</p> <p>Для получения сведений о замечании SAP о авторизациях пользователя для SAP NetWeaver BW см. Соединения SAP NetWeaver BW.</p> <p>Для получения сведений об активации трассировок драйверов см. Активация журналов и трассировок сервера соединений и драйверов.</p> <p>Для получения сведений о глобальном обновлении главы "Справочные сведения о преобразовании типов данных" см. Преобразование типов данных.</p>

Версия	Дата	Изменения
		Для получения сведений об ограничениях размера больших объемов данных переменной длины см. Ограничение на большие данные с переменной длиной .
платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 с пакетом поддержки 4	Июнь 2012 г.	<p>Для получения подробных сведений о salesforce.com см. Соединения salesforce.com.</p> <p>Поддержка базы данных SAP HANA 1.0 SPS 04, см. Соединения SAP HANA.</p> <p>Новый параметр PRM, см. CALCULATION_FUNCTION.</p>
Пакет поддержки 5 для платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0	Ноябрь 2012 г.	<p>Для получения сведений о новом параметре файла <code>cs.cfg</code> см. Temp Data Dir.</p> <p>Для получения сведений о новом параметре SBO для драйвера SAP ERP см. Максимальная длина строки.</p>
Платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 с пакетом поддержки 6	Апрель 2013 г.	<p>Доступны новые возможности соединений; дополнительные сведения см. в <i>матрице доступности продуктов</i>.</p> <p>Устранение неполадок с соединениями IBM Informix Соединения IBM Informix</p>

Версия	Дата	Изменения
Платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1	Май 2013 г.	<p>Новые драйверы OData, XML и веб-служб, см. Драйверы доступа к данным.</p> <p>Поддержка единого входа для Teradata 13, Teradata 14 и Sybase IQ, см. Поддержка единого входа</p> <p>Поддержка хранимых процедур SAP HANA, см. Хранимые процедуры SAP HANA</p> <p>Упрощенное сопоставление необязательных столбцов ввода для соединений SAP ERP, см. Драйвер SAP ERP – доступ к функциям ABAP</p> <p>Поддержка новой версии SAP HANA SPS 05, соединений OLAP, единого входа с использованием протокола SAML, протокола SSL и 64-битных платформ UNIX через ODBC для соединений SAP HANA, см. Соединения SAP HANA.</p> <p>Поддержка подключений HIVE 0.9 через JDBC, см. Соединения HIVE.</p> <p>Новое средство ведения журнала операций сервера соединений, см. Активация журналов и трассировок сервера соединений и драйверов</p> <p>Активация журналов OLAP-клиента, см. Активация журналов и трассировок для клиента OLAP</p> <p>Поддержка драйверов DataDirect ODBC 7.0, см. Драйверы DataDirect ODBC</p> <p>Новый параметр SBO для любого драйвера доступа к данным, см. Режим транзакций словаря</p> <p>Новый параметр SBO для соединений MySQL, см. Тип набора результатов JDBC и Параллельное выполнение набора результатов JDBC.</p> <p>Новый параметр SBO для соединений Teradata, см. Замена текущего владельца на БД.</p> <p>Новый параметр SBO для пропуска SAML в соединениях SAP HANA, см. Пропуск SAML SSO.</p>

Введение в руководство по доступу к данным

2.1 Об этом руководстве

В руководстве по доступу к данным можно узнать о функциональных возможностях сервера соединений и способах настройки сервера для реализации соединений платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 с рабочими базами данных.

В руководстве по доступу к данным содержится следующая информация:

- Базовые сведения о сервере соединений
- Сведения о драйверах доступа к данным для источников CSV, OData, SAP ERP и XML
- Создание соединения JDBC, ODBC или Javabeap
- Настройка параметров доступа к данным

Примечание:

В этом руководстве также представлены сведения о настройке соединений с SAS, SAP NetWeaver BW для юниверсов с несколькими источниками, а также соединений со службами анализа MS по протоколу XMLA. Эти соединения не используют сервер соединений.

2.2 Целевая аудитория

Руководство по доступу к данным предназначено для следующей аудитории:

- пользователей приложения SAP BusinessObjects, ответственных за создание соединений с источниками данных;
- Системных администраторов, осуществляющих настройку платформы BI, управление и обслуживание

2.3 Новые возможности

На уровне доступа к данным платформы BI реализованы следующие изменения:

- Новые возможности подключения доступны с помощью сервера соединений. Дополнительные сведения см. в *матрице доступности продуктов*.
- Существующие соединения со следующими источниками данных по-прежнему работают, однако создание новых соединений таких типов не поддерживается:
 - DB2 for z/OS v8, DB2 UDB v8 и DB2 v9.1
 - Greenplum 3
 - MS Access 2003, MS Excel 2003, MS SQL Server 2005 и MS Analysis Services 2005
 - Progress OpenEdge 10
 - Sybase IQ 12.7, Sybase ASE 15 и Sybase SQL Anywhere 10
- Доступны новые драйверы доступа к данным для следующих источников данных:
 - Источники данных OData, включая службы, предоставляемые шлюзом SAP NetWeaver
 - Документы XML
 - Веб-службы
- Драйвер SAP ERP обеспечивает упрощенное сопоставление необязательных столбцов ввода.
- Для соединений SAP HANA уровень доступа к данным поддерживает следующие функции:
 - Новый выпуск SAP HANA SPS 05
 - Соединения OLAP
 - Единый вход с использованием протокола SAML
 - Протокол SSL
 - 64-битные операционные системы UNIX через ODBC
 - Хранимые процедуры SAP HANA через JDBC и ODBC
- Уровень доступа к данным поддерживает единый вход для соединений Teradata и Sybase IQ.
- Уровень доступа к данным поддерживает фирменные и нефирменные драйверы DataDirect ODBC 7.0 для соединений MS SQL Server на платформе UNIX.
- Уровень доступа к данным поддерживает данные переменной длины большого объема для двоичных и символьных данных в следующих случаях:
 - Сервер соединений в режиме библиотеки через сетевые уровни ODBC, JDBC, OCI, CTLib, DB2 CAE и OLE DB
 - Сервер соединений в режиме сервера только для соединений JDBC
- Новые параметры SBO для соединений MySQL, OData, XML, веб-служб и Teradata
- Новый параметр SBO, разрешающий использование режима транзакций при извлечении метаданных
- Новый параметр SBO для пропуска использования протокола SAML в соединениях SAP HANA
- Новое средство ведения журнала для трассировки и протоколирования соединений для администраторов и разработчиков.

См. также

- [Драйвер OData](#)
- [Драйвер SAP ERP - доступ к наборам данных и запросам SAP](#)
- [Драйвер XML](#)
- [Драйвер веб-служб](#)
- [Хранимые процедуры SAP HANA](#)
- [Соединения SAP HANA](#)
- [Активация журналов и трассировок сервера соединений и драйверов](#)

- [Драйверы DataDirect ODBC](#)

2.4 Ключевые задачи

В руководстве по доступу к данным представлена основная информация по управлению настройкой параметров и установкой соединений. Дополнительные сведения о каждой из следующих задач см. ниже в соответствующем разделе:

- Установка рабочего режима сервера
- Выбор драйверов для загрузки
- Настройка драйверов доступа к данным
- Проверка настройки соединения
- Создание соединения JDBC
- Создание соединений SAP HANA

Примечание:

Подробнее о задачах администрирования, таких как запуск и остановка сервера соединений, управление свойствами и метриками, см. в *руководстве администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

См. также

- [Конфигурирование режима развертывания](#)
- [Настройка загружаемых драйверов](#)
- [Просмотр и редактирование файлов SBO.](#)
- [Запуск средства cscheck](#)
- [Создание соединений JDBC](#)
- [Соединения SAP HANA](#)

2.5 Соглашения, принятые в данном руководстве

В этом руководстве переменная `connectionserver-install-dir` указывает корневой путь установки для файлов доступа к данным, используемых клиентскими средствами SAP BusinessObjects. В Microsoft Windows для переменной `connectionserver-install-dir` по умолчанию задается значение `C:\Program Files\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess`.

Переменная `bip-install-dir` является корневым путем установки платформы BI или клиентских средств. В ОС MS Windows (64-битная версия) она обозначает каталог `C:\Program Files (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`.

Предупреждение:

В файлах конфигурации доступа к данным используется знак перехода \ с обратной косой чертой \ в путях к файлам при развертывании платформы BI на базе ОС Microsoft Windows.

Вводные сведения о доступе к данным

3.1 Сервер соединений

Сервер соединений – это ПО доступа к данным, которое управляет соединением между приложением SAP BusinessObjects и источником данных.

Сервер соединений позволяет таким приложениям, как средство дизайна юниверсов, дизайнер информации и SAP BusinessObjects Web Intelligence, соединяться с источником данных и выполнять запросы к нему.

У сервера соединений нет пользовательского интерфейса. Создайте и администрируйте соединения из пользовательского интерфейса данных приложений или отредактировав файлы конфигурации сервера приложений.

- Создание соединений

Для создания соединений используется мастер соединений клиентских средств платформы BI.

Примечание:

Мастером соединений средства дизайна юниверсов является мастер создания соединения. В средстве дизайна информации им может быть мастер создания реляционного соединения или мастер создания соединения OLAP. Сведения по использованию мастера соединений см. в руководствах для пользователя приложения.

- Оптимизация доступа к данным:

обработка данных на сервере соединений оптимизируется путем изменения файлов конфигурации доступа к данным. Эти файлы имеют формат XML и устанавливаются вместе с сервером соединений. Значения параметров можно задать к определенному драйверу доступа к данным или ко всем установленным драйверам доступа к данным.


3.2 Компоненты соединения

Соединение для доступа к данным состоит из следующих компонентов.

- Сервер соединений — это программное обеспечение, управляющее соединением между приложением и источником данных. Например, сервер соединений обрабатывает запросы на получение данных, поступающие из приложения.
- Драйвер доступа к данным — это программный компонент для определенной базы данных, который управляет соединением между сервером соединений и компонентом доступа к базе данных.
- В файлах конфигурации определены параметры настройки соединения между следующими системами:
 - приложением и сервером соединений;
 - приложением и драйвером доступа к данным;
 - сервером соединений и драйвером доступа к данным.

3.2.1 Архитектура системы

На приведенной ниже схеме показано, какое место в системе Business Objects занимают сервер соединений и драйверы доступа к данным.



3.2.2 Драйверы доступа к данным

Драйверы доступа к данным обеспечивают соединение между сервером соединений и источником данных. Для выполнения доступа к базе данных из приложения SAP BusinessObjects необходим драйвер доступа к данным.

Приложения SAP BusinessObjects включают драйверы доступа к данным, которые используются для настройки соединений с базами данных. Какие драйверы доступа к данным включены в приложения, может зависеть от лицензии.

Прежде чем создавать соединение с базой данных, для которой нет драйвера доступа к данным, нужно получить необходимые драйверы. Варианты получения драйвера:

- Обратитесь к представителю компании SAP и узнайте о наличии драйвера, и позволяет ли ваша лицензия его использовать.
- Разработайте драйвер с помощью комплекта Driver Development Kit (DDK). Для получения подробной информации обратитесь к представителю компании SAP.

При создании нового соединения выбирается соответствующий драйвер доступа к данным для целевого источника данных. Например, для получения доступа к базе данных Oracle 10g необходимо установить соответствующее промежуточное ПО (Oracle 10g Client), а затем драйвер доступа к данным SAP BusinessObjects Oracle.

Предупреждение:

Драйверы доступа к данным компонента Excel (`bean_excel.jar`) и CSV (`dbd_open_sample.jar`) являются образцами драйверов. Эти драйверы не следует использовать в существующем виде. Они представляют собой шаблоны для разработки более сложных драйверов с использованием пакета DDK.

Актуальный список поддерживаемых драйверов доступа к данным см. на сайте SAP Service Marketplace по адресу <http://service.sap.com/bosap-support>, или обратитесь к представителю компании SAP.

Дополнительные сведения о пакете DDK см. в документе *Data Access Driver Java SDK Developer Guide* по адресу <http://doc.sdn.sap.com>.

3.3 Файлы конфигурации доступа к данным

Файлы конфигурации доступа к данным устанавливаются вместе с платформой BI. Они могут быть разделены на следующие уровни:

- Глобальный уровень:
файл конфигурации `cs.cfg` применяется ко всем соединениям.

- Уровень драйвера:

Файлы конфигурации SBO применяются к конкретным драйверам.

В дополнение к файлам конфигурации, управляющим соединением, с каждым драйвером доступа к данным связан определенный файл конфигурации PRM. Эти файлы контролируют способ, с помощью которого приложение генерирует SQL в зависимости от возможностей ПО базы данных. Они используются приложениями, такими как средство дизайна информации.

3.3.1 Файл глобальной конфигурации cs.cfg

Файл глобальной конфигурации `cs.cfg`, используемый всеми драйверами доступа к данным, устанавливается в следующий каталог:

- `connectionserver-install-dir\connectionServer`

Файл `cs.cfg` содержит параметры, применяемые ко всем установленным драйверам доступа к данным.

См. также

- [Глобальные параметры](#)

3.3.2 Файлы конфигурации драйвера

Файлы конфигурации, используемые драйверами доступа к данным, имеют следующий путь установки:

- В системе Microsoft Windows:

`connectionserver-install-dir \connectionServer\RDBMS`

- В системе UNIX:

`connectionserver-install-dir/connectionServer/RDBMS`

, где `RDBMS` является или именем сетевого уровня, или компонентом доступа к базе данных, использующим файл конфигурации.

Перечисленные ниже файлы содержат параметры, которые применяются к установленным драйверам доступа к данным.

Файл определенно-го драйвера	Возможность редактирования	Описание	Например
<code><driver>.sbo</code>	Да	Каждый драйвер доступа к данным имеет файл SBO. Указывает конфигурацию конкретной связи для каждого драйвера и целевой базы данных.	<code>oracle.sbo</code>
<code><driver>.prm</code>	Да	Каждый драйвер доступа к данным имеет файл PRM. Определяет параметры, которые влияют на способ, которым приложение генерирует SQL.	<code>oracle.prm</code>
<code><driver><language>.cod</code>	Нет	Каждый драйвер доступа к данным имеет файл COD. Хранит сведения, относящиеся к определениям соединений. Определяет поля, которые появляются при создании нового соединения. Примечание: Эти файлы изменять нельзя.	<code>oracleen.cod</code>
<code><driver>.rss</code>	Нет	Каждый драйвер доступа к данным имеет файл RSS. Сохраняет предварительно определенное предложение SQL, используемое сервером соединений.	<code>oracle.rss</code>

Файл определенно-го драйвера	Возможность редактирования	Описание	Например
<code><driver>.stg</code>	Нет	Драйвер доступа к данным может иметь файл стратегии. Подробнее см. в справочных сведениях о параметрах файла SBO.	<code>oracle.stg</code>

См. также

- [Описание параметров SBO](#)
- [Справочные сведения о конфигурации файла PRM](#)
- [Параметры возможностей баз данных](#)

3.4 Режим развертывания

Сервер соединений может функционировать в двух следующих режимах развертывания:

- Режим библиотеки (in-proc)
Сервер соединений включен в клиентский процесс. Большинство приложений SAP Business Objects используют сервер соединений в режиме библиотеки.
- Режим сервера
Сервер соединений является сервером CORBA и доступен удаленно. Сервер соединений позволяет клиентам CORBA и HTTP использовать двухуровневый режим развертывания и режим развертывания на веб-уровне соответственно.

Для получения дополнительных сведений о сценариях развертывания см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

См. также

- [Установка режима развертывания](#)
- [Конфигурирование режима развертывания](#)
- [Настройка загружаемых драйверов](#)

3.5 Службы соединения

В состав установки по умолчанию для платформы BI входят три экземпляра сервера для сервера соединений. Они сгруппированы в разделе **Службы соединений** Central Management Console (CMC).

В экземплярах сервера для сервера соединений размещаются следующие службы:

- Служба прямого соединения (64-битная)
- Служба прямого соединения (32-битная, только в MS Windows)

На сервере адаптивной обработки размещается служба адаптивного соединения, которая позволяет пользовательским приложениям получать удаленный доступ к источникам данных на основе Java.

При запуске в службах соединений предлагается список источников данных, поддерживаемых на кластере платформы BI, благодаря чему приложения SAP BusinessObjects могут находить и использовать подходящий экземпляр сервера. Поиск источников данных на сервере соединений приложениями осуществляется сначала в режиме библиотеки, а затем в режиме сервера.

Сравнение соединения и службы

Когда сервер соединений используется в режиме библиотеки, список доступных источников данных определяется драйверами доступа к данным и промежуточным ПО, установленными на локальном компьютере. Когда сервер соединений используется в режиме сервера, список источников данных также включает в себя источники, поддерживаемые каждым экземпляром сервера, выполняемым на серверных системах платформы BI.

Каждый экземпляр сервера поддерживает подмножество источников данных, поддерживаемых уровнем доступа к данным. Данное подмножество зависит от следующих параметров:

- Технология внедрения сервера CS (C++ или Java)
- Операционная система хоста (различные виды системы UNIX или MS Windows)
- Драйверы, которые можно выбрать при установке платформы BI
- Активные источники данных, которые можно выбрать для каждого экземпляра в CMC

В следующей таблице описывается, какая служба соединений может использоваться каждым из видов соединения.

Соединение	Служба соединений	Описание
Все 64-битные собственные источники данных	Служба прямого соединения	Поддержка ODBC, OLE DB, OCI и т. д.

Соединение	Служба соединений	Описание
Все 32-битные собственные источники данных	Служба прямого соединения	Поддержка источников данных, доступных только в 32-битном варианте. Эта служба доступна только в ОС MS Windows.
Источники данных на базе Java	Служба адаптивного соединения	Поддержка всего промежуточного ПО на базе Java. Эта служба является реализацией Java, основанной на инфраструктуре службы Java платформы (PJS).

Пример:

- 64-битным собственным источником данных является база данных Oracle через Oracle OCI.
 - 32-битным собственным источником данных является MS Excel 2007 через ODBC.
 - Источником данных на базе Java является MS SQL Server 2008 R2 через JDBC.
-

Описание особенностей доступа к данным

4.1 Поддержка 64-битных операционных систем

В составе SAP BusinessObjects версии платформы BI поставляются для следующих операционных систем:

- 32-разрядные версии Microsoft Windows
- 64-разрядные версии операционных систем Microsoft Windows и различных видов систем UNIX

Уровень доступа к данным предоставляет драйверы доступа к данным, которые могут выполняться либо в 32-разрядных, либо в 64-разрядных операционных системах.

В следующих разделах предоставляются сведения о том, что из этого следует для поддержки промежуточного ПО базы данных в 32-разрядных или 64-разрядных операционных системах.

Полный список источников данных, поддерживаемых в 64-битных операционных системах см. в *матрице доступности продуктов*.

Примечание:

В пакет DDK включены образцы драйверов доступа к данным, которые могут выполняться как на 32-разрядной, так и на 64-разрядной операционной системе. Для получения дополнительных сведений о пакете DDK см. документ *Data Access Driver Java SDK Developer Guide*.

4.1.1 Поддержка 64-битной операционной системы UNIX

Сервер соединений входит в состав платформы BI и поддерживает установку на 64-разрядные операционные системы UNIX в качестве внутрипроцессного или удаленного сервера.

Предупреждение:

Убедитесь, что установлено 64-разрядное промежуточное ПО для выполнения соединений базы данных через сервер соединений.

Некоторые поставщики не предоставляют 64-разрядное промежуточное ПО для следующих баз данных и сетевых уровней в ОС UNIX. Они доступны только в ОС Microsoft Windows:

- DB2 UDB for iSeries V5 с Client Access AS400
- DB2 UDB for iSeries V6 с Client Access AS400

- DB2 for i v6.1 с Client Access AS400
- DB2 for i v7.1 с Client Access AS400
- Универсальный источник данных через OLE DB
- MS Access 2010 через ODBC
- MS Excel 2010 через ODBC
- MS SQL Server 2008, 2008 R2 и 2012 через OLE DB

4.1.2 Поддержка 64-битной операционной системы Microsoft Windows

Сервер соединений входит в состав платформы BI и поддерживает установку как на 32-разрядные (в качестве внутрипроцессного сервера), так и на 64-разрядные операционные системы MS Windows (в качестве внутрипроцессного или удаленного сервера).

Поставщики не предоставляют программное 64-разрядное промежуточное ПО для следующих баз данных через ODBC в Microsoft Windows:

- Ingres database 9
- MS Access 2007
- MS Excel 2007
- PostgreSQL 8
- Текстовые файлы
- Data Federator XI 3.0 Query Server
- Salesforce.com

64-разрядная система Microsoft Windows также не поддерживает следующие базы данных OLAP и их промежуточное ПО:

- SAP BW через SAP BAPI
- MS Analysis Services через OLE DB для OLAP
- Oracle Essbase через промежуточное ПО Essbase

Для всех этих источников данных уровень доступа к данным может работать с 32-битным промежуточным ПО на 64-битных версиях Microsoft Windows. Данная функция обрабатывается через специальное развертывание, содержащее два сервера соединений, которые выполняются одновременно в серверном режиме. Первый сервер является 32-битным и выполняет соединения с источниками данных, которые не могут быть обработаны 64-битным промежуточным ПО, второй сервер является 64-битным и выполняет соединения с другими источниками данных. Файл `cs.cfg` является общим для обоих серверов, поэтому они используют одинаковую конфигурацию.

Ограничение:

Эта архитектура не позволяет использовать один и тот же драйвер доступа к данным на обоих серверах. Тем не менее, можно установить обычное соединение ODBC на 32-разрядном сервере соединений или на 64-разрядном сервере соединений, но не на обоих серверах одновременно.

См. также

- [Параметр Array Fetch Size](#)

4.1.3 Установка драйверов ODBC

При установке средства дизайна информации или средства дизайна юниверсов в 32-битной операционной системе Windows драйверы для источников данных ODBC, которые требуется создать, проверить и открыть с помощью указанных средств, следует определять в администраторе источников данных ODBC, который доступен на соответствующем физическом компьютере по адресу:

- C:\Windows\System32\odbcad32.exe

При установке средства дизайна информации или средства дизайна юниверсов в 64-битной операционной системе Windows драйверы для источников данных ODBC, которые требуется создать, проверить и открыть с помощью указанных средств, следует определять в 32-битной версии администратора источников данных ODBC, который доступен на соответствующем физическом компьютере по адресу:

- C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

В средстве дизайна информации источники данных ODBC, необходимые для серверных компонентов, определяют в администраторе источников данных ODBC, который доступен на соответствующем физическом компьютере по адресу:

- 64-разрядная версия: C:\Windows\System32\odbcad32.exe (рекомендуется использовать при наличии 64-разрядного компонента БД)
- 32-разрядная версия: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (используется только при наличии 32-разрядного компонента БД)

Примечание:

Если в средстве дизайна информации или средстве дизайна юниверсов для источников данных юниверсов используются имена источников данных ODBC, источники данных с такими же именами должны быть созданы на физическом компьютере, где установлены серверные компоненты для приложений отчетности SAP BusinessObjects, в которых используются опубликованные юниверсы.

Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по установке платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

4.2 Поддержка единого входа

Платформа BI предоставляет аутентификацию с помощью единого входа (SSO) только при установке на следующих платформах и со следующими связями:

Источник данных	Описание
MS Analysis Services в Microsoft Windows	Единый вход в платформу BI обеспечивается Windows AD с использованием протокола Kerberos.
MS SQL Server через ODBC или OLE DB в Microsoft Windows	Единый вход в платформу BI обеспечивается Windows AD с использованием протокола Kerberos.
Oracle через Oracle OCI в Microsoft Windows	Единый вход в платформу BI обеспечивается LDAP.
Oracle EBS через OCI на всех платформах	SSO включается при установке и настройке подключаемого модуля аутентификации, который поставляется вместе с платформой. Пользователи входят в платформу BI из приложения SAP BusinessObjects с помощью учетных данных EBS (имени пользователя и пароля).
SAP BW через OLAP BAPI на всех платформах	Для включения SSO устанавливается и настраивается аутентификация SAP. Пользователи входят в платформу BI из приложения SAP BusinessObjects с помощью учетных данных SAP BW.
Системы SAP ERP через соединение SAP Java Connectivity (JCo) 3.x на всех платформах	Для включения SSO устанавливается и настраивается аутентификация SAP. Пользователи входят в платформу BI из приложения SAP BusinessObjects с помощью учетных данных SAP ERP.

Источник данных	Описание
База данных SAP HANA версии 1.0 через ODBC, JDBC на всех платформах и OLAP в операционных системах Microsoft Windows, Linux и AIX.	Предоставляемый SSO - это единый вход в базу данных, использующий Windows AD с протоколом Kerberos (в ODBC, JDBC и OLAP) или SAML (в JDBC и OLAP). Пользователи входят в платформу BI из приложения SAP BusinessObjects с использованием учетных данных Windows AD.
База данных Sybase IQ через ODBC в Microsoft Windows	Единый вход в платформу BI обеспечивается Windows AD с использованием протокола Kerberos.
Teradata 13 и Teradata 14 через ODBC в ОС Microsoft Windows	Единый вход в платформу BI обеспечивается Windows AD с использованием протокола Kerberos.

Дополнительные сведения о едином входе (SSO) см. в *руководстве администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

См. также

- [Соединения Oracle EBS](#)
- [Драйвер SAP ERP](#)
- [Соединения SAP HANA](#)

4.3 Хранимые процедуры

Сервер соединений может управлять данными из источников данных, являющихся результатом выполнения запроса SQL или хранимой процедуры.

Хранимые процедуры являются сценариями SQL, хранящимися как исполняемый код в RDBMS. Они могут получать аргументы и возвращают данные.

В платформе BI поддерживаются хранимые процедуры для следующих баз данных и сетевых уровней:

- DB2 UDB и iSeries через драйвер CLI
- Sybase Adaptive Server через CTLIB
- Javabeans
- DB2 UDB, Derby, HSQL DB, Informix, MS SQL Server, MySQL 5, Oracle, SAP HANA и Sybase, все через JDBC
- Oracle через OCI

- DB2 iSeries, Informix, MS SQL Server, SAP HANA, Sybase ASIQ и Sybase SQL Anywhere, все через ODBC
- MS SQL Server через OLE DB

4.3.1 Поддерживаемые возможности базы данных

Сервер соединений поддерживает только хранимые процедуры, которые возвращают данные как наборы результатов в таблицах. Это означает, что хранимые процедуры не могут возвращать целые числа, строки и курсоры и должны всегда содержать оператор `SELECT`. Поддерживаемые хранимые процедуры не должны содержать параметры `OUT` или `IN/OUT`, а только параметры `IN`. В дополнение к этому, не должны выполняться операторы `COMPUTE`, `PRINT`, `OUTPUT` или `STATUS`, содержащиеся в хранимых процедурах.

Предупреждение:

Эти ограничения не действительны для хранимых процедур Oracle. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых хранимых процедурах Oracle см. следующий раздел.

Сервер соединений поддерживает хранимые процедуры Oracle в пакетах. Имя пакета возвращается как имя каталога. Такой механизм действует для сетевых уровней Oracle CI и JDBC.

Для получения подробных сведений об использовании хранимых процедур см. *Руководство пользователя средства создания универсов*.

4.3.2 Хранимые процедуры Oracle

Поддерживаются следующие хранимые процедуры Oracle:

- Любая процедура PL/SQL, которая возвращает наборы результатов через параметр `REF CURSOR`
- хранимые процедуры PL/SQL, имеющие один параметр переменной курсора `REF IN/OUT` и не имеющие параметра `OUT`

Примечание:

Другие параметры курсора `IN/OUT` процедуры не используются.

Не поддерживаются следующие хранимые процедуры Oracle:

- Любая процедура PL/SQL, которая не возвращает наборы результатов через параметр `REF CURSOR`
- Процедуры PL/SQL, имеющие, по крайней мере, один параметр `OUT`
- Любая функция PL/SQL

- Любая процедура PL/SQL, имеющая один параметр IN/OUT, тип которого отличается от REF CURSOR, например, VARRAY
- Любая функция таблицы PL/SQL

Для доступа к хранимым процедурам Oracle необходимо выполнить несколько задач на стороне сервера, разрешающих подключение платформы BI к хранимой процедуре. Это объясняется в следующих разделах.

4.3.3 Создание курсора внутри пакета

В базе данных Oracle пакетом является объект базы данных, который содержит связанные типы, объекты и подпрограммы PL/SQL. Перед созданием хранимой процедуры Oracle с использованием определенного курсора нужно создать курсор внутри пакета.

- В системе администрирования базы данных Oracle используется следующее выражение:

```
CREATE or REPLACE PACKAGE catalog_data AS
  TYPE CatCurTyp IS REF CURSOR RETURN
    all_objects%ROWTYPE;
END catalog_data;
```

Предупреждение:

Платформа BI поддерживает только отдельные хранимые процедуры и не поддерживает пакеты хранимых процедур.

4.3.4 Создание хранимой процедуры Oracle

В следующей процедуре используется курсор `catcurtyp`, предварительно созданный в пакете, и `catalog_data.catcurtyp`.

- Выполните одно из следующих действий:

- а. Запись следующего выражения:

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_allobjects(cat_cv IN OUT
  catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects;
END;
```

- б. Запись следующего выражения с несколькими параметрами:

```
CREATE or REPLACE PROCEDURE get_ownerobjects(owner_name IN
  varchar2, cat_cv IN OUT catalog_data.catcurtyp) AS
BEGIN
  OPEN cat_cv FOR SELECT * FROM all_objects WHERE
    owner=owner_name;
END;
```

Примечание:

Дополнительные сведения о создании пакетов и хранимых процедур см. в документации по Oracle.

4.3.5 Хранимые процедуры SAP HANA

Сервер соединений поддерживает хранимые процедуры SAP HANA через JDBC и ODBC.

При создании хранимых процедур SAP HANA используется следующий синтаксис:

```
CREATE PROCEDURE <procedure_name>
{LANGUAGE <lang>} {SQL SECURITY <mode>}
{READS SQL DATA {WITH RESULT VIEW <view_name>}} AS
BEGIN
    select ... from <table_name>;
END
```

LANGUAGE, SQL SECURITY и READS SQL DATA необязательны. Языком по умолчанию является SQLScript. Дополнительные сведения см. в *руководстве по SQLScript базы данных SAP HANA*.

Пример:

Простая хранимая процедура:

```
CREATE PROCEDURE Proc
LANGUAGE SQLSCRIPT READS SQL DATA AS
BEGIN
    select * from CUSTOMER;
END
```

Хранимая процедура с просмотром параметра и результата:

```
CREATE PROCEDURE ProcWithResultView(IN id int)
LANGUAGE SQLSCRIPT READS SQL DATA WITH RESULT VIEW ProcView AS
BEGIN
    select * from CUSTOMER where CUST_ID = :id;
END
```

4.3.6 Хранимые процедуры Teradata

Сервер соединений поддерживает макросы Teradata, только если установленное соединение использует ODBC.

Предупреждение:

Он не поддерживает хранимые процедуры Teradata в ODBC, так как хранимые процедуры не возвращают наборы результатов. Сервер также не поддерживает макросы и хранимые процедуры в JDBC.

Можно создать макрос Teradata, используя следующий синтаксис:

```
create macro <macro_name> as (select * from <table_name>;);
```

Дополнительные сведения см. в документации Teradata.

Пример:

Простой макрос:

```
create macro GUEST95 as (select * from guest where TYear='FY95');
```

Макрос с параметром:

```
create macro MGUESTIN (inyear VARCHAR(12)) as (select * from GUEST where TYear=:inyear);
```

Макрос с несколькими наборами результатов:

```
create macro MGUEST as
(
  select * from guest where TYear='FY95';
  select count(*) from guest;
);
```

4.4 Пулы соединений

Драйвер открывает соединение с базой данных для доступа к данным. Ниже описываются два метода, которые можно использовать для соединения с базой данных:

- Каждый раз, когда серверу соединений требуется информация, драйвер доступа к данным открывает соединение с базой данных, извлекает данные и затем закрывает соединение.
- Открытые соединения сервера соединений и сведения о них хранятся в пуле соединений. Каждый раз, когда серверу соединений требуется информация из источника данных, драйвер доступа к данным проверяет наличие подходящих свободных соединений в пуле соединений. Оно используется при обнаружении существующего доступного соединения. Если все соединения заняты, сервер соединений создает новое соединение и добавляет его в пул. Такой метод обеспечивает эффективное использование ресурсов системы.

Помните:

Сервер соединений не добавляет соединения, в которых используется единый вход в пул.

4.4.1 Соединения пула

Соединения, доступные в пуле соединений, могут быть монопольными или поддерживающими общий доступ.

- Монопольные соединения выделяются одновременно только для одного пользователя. Выделенное монопольное соединение становится недоступным в пуле. В этом случае оно не может выделяться по запросу других пользователей. Если соединение более не используется, настраиваемый драйвер высвобождает его и делает доступным для повторного выделения.
- Соединения общего доступа могут выделяться одновременно нескольким пользователям. При выделении такого соединения оно остается в пуле и будет доступно по запросу других пользователей.

Параметр **Режим пула соединений** мастера соединений позволяет создать эксклюзивное или общее соединение.

См. также

- [Параметр Connection Shareable](#)
- [Параметр Shared Connection](#)
- [Параметр Max Pool Time \(Максимальное время ожидания пула\)](#)

4.5 Балансировка нагрузки

В серверном режиме можно запускать несколько экземпляров сервера соединений в качестве серверов в платформе BI. Сервер соединений реализует механизм балансировки нагрузки в режиме развертывания. Он выбирает лучший с точки зрения ресурсов сервер для поддержки новых клиентских запросов.

Балансировка нагрузки помогает в решении проблем масштабируемости за счет увеличения числа экземпляров серверов в платформе BI.

Предупреждение:

Этот механизм балансировки нагрузки отличается от балансировки нагрузки, реализованной центральным сервером управления.

Балансировка нагрузки выполняется на следующих уровнях:

- Клиентские прокси-серверы в двухуровневом развертывании на уровне клиента
- Серверные мосты в развертывании на веб-уровне

Сервер соединений также предоставляет механизм поиска на уровне приложений, который позволяет выбрать правильный экземпляр сервера для выполнения задания. Сервер соединений связывает клиент и соответствующий сервер в зависимости от типа источника данных, запрошенного клиентом, и пары сетевого уровня и базы данных, поддерживаемой сервером.

Помните:

Балансировка нагрузки выполняется после поиска. Она доступна на всех платформах.

4.5.1 Поиск наилучшего сервера

Проблемы, связанные с масштабируемостью сервера соединений, могут иметь следующие причины:

- Большое число открытых соединений с базой данных

Проблемы, связанные с обработкой соединений с базой данных, которые уже были обработаны механизмом пула соединений

- Производительность ЦП сервера соединений

При преобразовании данных или записи и отправке ответов большого размера клиентам сервер соединений может потреблять значительный объем ресурсов ЦП. Тем не менее, сервер соединений не является самым активным потребителем ресурсов ЦП.

- Большое число выполняемых заданий

Увеличение числа выполняемых на сервере заданий влечет за собой возрастание рабочей нагрузки.

- Объем памяти, выделяемый серверу соединений или встроенному ПО среднего яруса

Потребляемый объем памяти зависит от характера выполняемых запросов SQL. Например, выполнение отдельного запроса SQL к крупной таблице может значительно больше влиять на масштабируемость по сравнению с серией небольших запросов SQL.

Сервер соединений реализует механизм балансировки нагрузки, опираясь на наиболее релевантный показатель рабочей нагрузки на сервер (в данном случае – использование выделенной памяти). Чем меньший объем памяти использует сервер соединений, тем выше степень его работоспособности.

Примечание:

В последующих выпусках в качестве показателя работоспособности сервера соединений, возможно, будет использоваться также число заданий.

Работоспособность сервера вычисляется по следующей формуле:

```
HEALTH = (available memory / max memory) * constant
```

где:

- `max memory` – максимальный объем выделяемой памяти, например, 2 ГБ для 32-разрядной платформы MS Windows.
- `available memory` – разница между значением `max memory` и выделенным на текущий момент объемом памяти.
- `constant` – максимальная величина работоспособности (для сервера соединений – 10000).

4.5.2 Принцип балансировки нагрузки

1. Каждый сервер-кандидат передает балансировщику нагрузки сведения о своей работоспособности.

В качестве сервера соединений может выступать любой сервер, поддерживающий заданные сетевой уровень и базу данных. Если все экземпляры сервера поддерживают один набор источников данных, все они считаются кандидатами для обработки запросов клиентов.

2. Балансировщик нагрузки формирует ранжированный по степени работоспособности набор серверов, на основе которого определяются серверы для обработки запросов клиентов. Затем из этого списка выбирается наилучший сервер. Если в набор серверов входит только один сервер, именно он выбирается в качестве целевого.

Состояние работоспособности обновляется в рамках жизненного цикла сервера. При выполнении одной из следующих операций HEALTH пересчитывается:

- Создание или уничтожение задания
- Подготовка или выполнение задания
- Выполнение операции извлечения данных

4.5.3 Обратная совместимость

Механизм балансировки нагрузки поддерживается на всех платформах, начиная с выпуска платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 с пакетом компонентов 3. В случае последовательного развертывания или ограниченного обновления предыдущих выпусков поддерживаются возможности обратной совместимости. Любой сервер, от которого балансировщиком нагрузки не получены сведения о работоспособности, считается полностью (максимально) работоспособным.

Примечание:

Механизм балансировки нагрузки также поддерживается на некоторых платформах предыдущих выпусков при наличии соответствующих пакетов обновления. Для получения дополнительных сведений обратитесь к своему представителю SAP.

4.6 Выделение памяти

Встроенная служба соединений может использовать функциональность выделения памяти HOARD в 64-битных операционных системах MS Windows. HOARD – это масштабируемое и

оптимизированное средство выделения памяти для компонентов C++, которое позволяет службе достичь большей производительности, лучшей масштабируемости и меньшей фрагментации памяти.

На уровне доступа к данным представлены следующие двоичные файлы:

- `ConnectionServer.exe`, двоичный файл по умолчанию. HOARD не включено.
- `ConnectionServerOptimized.exe`, двоичный файл с поддержкой HOARD

4.6.1 Включение HOARD

1. Откройте СМС.
2. В разделе «Службы соединений», остановите службу прямого соединения, размещенную сервером соединений.
3. Найдите исполняемый файл сервера соединений
Он находится в каталоге `bip-install-dir\win64_x64`.
4. Создайте резервную копию файла `ConnectionServer.exe`.
5. Переименуйте файл `ConnectionServerOptimized.exe` в `ConnectionServer.exe`.
6. Перезапустите службу.

HOARD во встроенной службе соединений включен.

4.6.2 Отключение HOARD

1. Откройте СМС.
2. В разделе «Службы соединений», остановите службу прямого соединения, размещенную сервером соединений.
3. Восстановите файл `ConnectionServer.exe`.
4. Перезапустите службу из СМС.

HOARD в службе прямого соединения отключен.

4.7 Активность рабочей станции CA Wily Introscope

Активность рабочих процессов, в которых участвует сервер соединений, отслеживается на рабочей станции CA Wily Introscope. Функции сервера соединений можно анализировать в различных представлениях, доступных в этом средстве, а именно:

- Общая информация отображается на информационной панели и в представлении сводки
- В представлении трассировки выделяются ошибки, которые описываются в сообщениях
- Древовидная структура, в которой отображаются последовательные обращения к функции определенного рабочего процесса, а также выделяется время, затраченное функцией, позволяет с легкостью отслеживать действия, занимающие много времени

Для получения дополнительных сведений см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

См. также

- [Настройка виртуальной машины Java для инструментальных средств](#)

Создание соединения

5.1 Требования к соединению

Данный раздел охватывает требования к созданию соединения.

- Убедитесь, что платформа соответствует платформам, поддерживаемым соединениями SAP.
- Проверьте, что компонент доступа к базе данных установлен правильно, и можно получить доступ к базе данных через компьютер или сервер.
- Убедитесь в наличии всех сведений, необходимых для доступа к базе данных, например имени и пароля для регистрации в базе данных.
- Установите решение SAP BusinessObjects для использования, включая соответствующий драйвер доступа к данным.
- Проверьте успешный запуск всех служб.
- См. заметки Readme, которые поставляются с решением BusinessObjects для проверки изменений конфигурации, которые могут потребоваться для среды и ПО.
- Проверьте в примечаниях к версии Data Access, нет ли каких-либо изменений конфигурации, которые могут повлиять на среду.

Примечание:

С помощью средства `cscheck` можно проверить инфраструктуру и определить, подходит ли она для работы с приложениями SAP BusinessObjects.

См. также

- [Проверка конфигурации соединения](#)

5.2 Проверка конфигурации соединения

Программное обеспечение сервера соединений содержит утилиту командной строки, которая позволяет выполнять проверку инфраструктуры соединений с источником данных. Инструмент `cscheck` используется для проверки в любое время клиентского промежуточного ПО и установленных драйверов доступа к данным.

Примечание:

Результаты всех проверок применяются к локальному компьютеру, с которого запускается данное средство.

Средство `cscheck` установлено в каталог `boe-install-dir\platform_dir`, где `boe-install-dir` – каталог установки BOE, а `platform_dir` – `win32x_86`, `win64_x64` и т. д.

Средство `cscheck` запускается с командной консоли (DOS или командный процессор). Результат отображается на экране. Можно указать, чтобы результат генерировался в формате XML, или запретить вывод, чтобы использовать это средство в каком-либо скрипте.

Средство `cscheck` может выполнять следующие функции на локальном компьютере:

- Возвращать сведения о всех возможностях подключения, т. е. сетевые уровни и базы данных, которые поддерживаются установкой
- Возвращать сведения о драйверах доступа к данным, установленных на локальном компьютере
- Возвращать сведения о возможностях подключения, установленных на локальном компьютере
- Проверять, действительно ли промежуточное ПО для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных
- Проверять правильность установки драйверов доступа к данным для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных
- Проверять возможность установки соединения с определенной базой данных

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)

5.2.1 Отображение справки по средству проверки `cscheck`

Инструмент `cscheck` предоставляет следующие возможности:

- Общую справку по утилите `cscheck`
- Справку по каждой имеющейся функции `cscheck`

Справка может отображаться на любом языке, выбранном во время установки решения SAP BusinessObjects.

Для отображения общей справки по утилите `cscheck` используйте следующий синтаксис:

Рис. 5-1: Синтаксис команды `help`

```
cscheck --help|h --language|l { language }
```

Для отображения справки по функции используйте следующий синтаксис, где *functionName* – это имя функции, по которой нужно получить справку, а *language* – язык отображения справки:

Рис. 5-2: Синтаксис команды *help* для функции

```
cscheck --help|h{ functionName }--language|l { language }
```

Пример:

Для отображения справки по *cscheck* на английском языке используйте следующую команду:

```
cscheck --help
```

Для отображения справки по функции подключения на французском языке используйте следующую команду:

```
cscheck --language fr --help connectivity
```

5.2.2 Запуск средства *cscheck*

Средство *cscheck* можно запустить в любое время после установки решения Business Objects.

1. Откройте командную консоль.
2. Укажите путь к установленному средству.
3. Введите *cscheck* с соответствующими параметрами для поиска требуемой информации.
4. Просмотрите возвращенные данные.

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)

5.2.3 Обзор функций средства проверки

Для возвращения требуемых результатов на командной консоли используется команда *cscheck* с соответствующей функцией и аргументами.

Команды *cscheck* имеют следующую структуру. Некоторые параметры необязательны.

Рис. 5-3: синтаксис *cscheck*

```
cscheck --language|l { язык вывода } --xml|x --mute|m function name function options
```

Первая часть команды управляет выходным форматом:

- *output language* или буква *l*, после которой указан язык, согласно стандарту ISO639-1. Эта часть необязательна. Языком по умолчанию является английский.

- `--xml` или `x` указывает, что вывод осуществляется в формате XML. Эта часть необязательна. Вывод по умолчанию – текст, отображаемый на экране.
- `--mute` указывает, что вывод не генерируется. Этот переключатель применяется в том случае, если средство использовалось в скрипте, который проверял состояние возвращаемых результатов. Эта часть необязательна. По умолчанию вывод генерируется.

Оставшаяся часть команды состоит из функции и аргументов ее параметров.

function name может принимать следующие значения. У каждой функции имеется сокращенный вариант имени, который можно использовать вместо полного имени:

- `list` или `lt`
- `driverssearch` или `ds`
- `find` или `fd`
- `middleware` или `mw`
- `accessdriver` или `ad`
- `connectivity` или `ct`
- `ping` или `pg`

См. также

- [Средство проверки – функция `accessdriver`](#)
- [Средство проверки – функция `connectivity`](#)
- [Средство проверки – функция `driverssearch`](#)
- [Средство проверки – функция `find`](#)
- [Средство проверки – функция `list`](#)
- [Средство проверки – функция `middleware`](#)
- [Средство проверки – функция `ping`](#)

5.2.4 Средство проверки – функция `list`

Данная функция возвращает список поддерживаемых сетевых уровней и механизмов СУБД. Например, с ее помощью можно определять правильные значения для использования в других функциях средства проверки.

Примечание:

Эта функция возвращает полный список поддерживаемых драйверов доступа к данным и промежуточного ПО, в том числе тех, которые не установлены на компьютере.

Рис. 5-4: Синтаксис функции `list`

```
cscheck |list|lt|
```


Пример:

Следующая команда выводит все сетевые уровни и механизмы базы данных, поддерживаемые решением SAP BusinessObjects, установленным на текущем компьютере.

```
cscheck list
```

Ниже приводится выдержка из списка результатов:

```
Oracle Client
Oracle 10
Oracle 11
Sybase Open Client
Sybase Adaptive Server 15.5
Informix ODBC Driver
Informix Dynamic Server 11
Teradata ODBC Driver
Teradata 12
Teradata 13
Teradata 14
ODBC Drivers
Generic ODBC Datasource
Generic ODBC3 Datasource
...
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)

5.2.5 Средство проверки – функция driverssearch

Данная функция возвращает список установленных драйверов доступа к данным.

Рис. 5-5: Синтаксис функции driverssearch

```
cscheck |driverssearch| |ds|
```

Пример:

Следующая команда перечисляет все драйверы доступа к данным, установленные на компьютере.

```
cscheck driverssearch
```

Ниже приводится выдержка из списка результатов:

```
This access driver is installed: Oracle OCI access driver
Client layer: Oracle Client
Database engine(s):
Oracle 10
Oracle 11
This access driver is installed: Sybase Open Client access driver
Client layer: Sybase Open Client
Database engine(s):
Sybase Adaptive Server 15.5
```

```
This access driver is installed: Informix ODBC access driver
Client layer: Informix ODBC Driver
Database engine(s):
  Informix Dynamic Server 11
This access driver is installed: Teradata ODBC access driver
Client layer: Teradata ODBC Driver
Database engine(s):
  Teradata 12
  Teradata 13
  Teradata 14
...
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)

5.2.6 Средство проверки – функция find

Данная функция перечисляет доступные типы подключения, т. е. промежуточное ПО и клиенты баз данных, которые доступны на локальном компьютере. В их число входят:

- типы подключения, доступные на локальном компьютере
- типы подключения, доступные при использовании уровня соединения CORBA
- типы подключения, доступные при использовании уровня соединения HTTP
- типы подключения Java, доступные на локальном компьютере

Рис. 5-6: Синтаксис функции find

```
cscheck |find||fd| -m { Режим доступа к серверу соединений }
```

Таблица 5-1: Входные параметры функции

Режим доступа к серверу соединений (-m)	<p>Режим, в котором клиентское приложение получает доступ к серверу соединений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • локальный: перечисляет типы подключения, доступные на локальном компьютере. • corba: перечисляет типы подключения, доступные при использовании CORBA. • http: перечисляет типы подключения, доступные при использовании HTTP. • java: перечисляет типы подключения Java, доступные на локальном компьютере. • расширенный: перечисляет типы соединений локальный, java и CORBA.
---	--

Пример: Поиск локальных подключений

Следующая команда возвращает список драйверов доступа к данным на локальном компьютере, которые может загрузить сервер соединений.

```
cscheck find -m local
```

Ниже приводится выдержка из списка результатов:

```
Local Library Mode
IBM DB2 Client
DB2 10 for LUW
DB2 10 for z/OS
DB2 for i v6
DB2 for i v7
DB2 for z/OS v9
DB2 UDB for iSeries v5
DB2 v9
Essbase Provider
Hyperion Essbase 7
Hyperion Essbase 9
Informix ODBC Driver
Informix Dynamic Server 11
ODBC Drivers
Generic ODBC datasource
Generic ODBC3 datasource
MS SQL Server 2008
MS SQL Server 2012
Sybase SQL Anywhere 10
...
```

Пример: Поиск подключений сервера CORBA

Следующая команда возвращает список драйверов доступа к данным, доступных на сервере CORBA.

```
cscheck find -m corba
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)

5.2.7 Средство проверки – функция middleware

Данная функция проверяет правильность установки клиентского промежуточного ПО для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных. Проверить промежуточное ПО и драйвер доступа к данным для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных можно с помощью функции `connectivity`.

Рис. 5-7: Синтаксис функции `middleware`

```
cscheck [middleware] [mw] -c { сетевой уровень } -d { клиент базы данных }
```

Таблица 5-2: Входные параметры функции

сетевой уровень (-c)	Сетевой уровень, используемый компонентом доступа к базе данных, который возвращается функцией <code>find</code> .
клиент базы данных (-d)	Проверяемая база данных, которая возвращается функцией <code>find</code> .

Пример:

Следующая команда проверяет правильность установки на локальном компьютере промежуточного ПО. Она создает файл XML с выходными данными: `c:\result.xml`

```
cscheck --xml middleware -c "Oracle Client" -d "Oracle 9" > c:\result.xml
```

Если компонент доступа установлен неверно, результат будет следующим.

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
End AND operator: failure.
The middleware is not correctly installed.
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)
- [Средство проверки – функция connectivity](#)
- [Средство проверки – функция accessdriver](#)

5.2.8 Средство проверки – функция accessdriver

Данная функция проверяет правильность установки драйвера доступа к данным для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных. Проверить промежуточное ПО и драйвер доступа к данным для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных можно с помощью функции `connectivity`.

Рис. 5-8: Синтаксис функции `accessdriver`

```
cscheck |accessdriver| |ad| -c { сетевой уровень } -d { клиент базы данных }
```

Таблица 5-3: Входные параметры функции

сетевой уровень (<code>-c</code>)	Сетевой уровень, используемый компонентом доступа к базе данных, который возвращается функцией <code>find</code> .
клиент базы данных (<code>-d</code>)	Проверяемая база данных, которая возвращается функцией <code>find</code> .

Пример:

Следующая команда проверяет правильность установки драйвера доступа к данным Oracle 10 и отображает результаты на французском языке:

```
cscheck -l fr accessdriver -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

Если французский язык не установлен, результат будет следующим:

```
The language specified is not installed. Please use an installed language. English ([en]).
```

Пример:

Следующая команда проверяет правильность установки драйвера доступа к данным Oracle 10:

```
cscheck ad -c "Oracle Client" -d "Oracle 10"
```

Результат будет следующим:

```
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
Config Directory... success.
%SharedRoot%\ConnectionServer\Network Layers\Oracle OCI... success.
Directory... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle... success.
Library... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci10.so... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci11.so... success.
Data File Name... success.
/connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)
- [Средство проверки – функция list](#)

5.2.9 Средство проверки – функция connectivity

Данная функция проверяет возможность использования установленного промежуточного ПО и драйвера доступа к данным для предоставленного сетевого уровня и клиента базы данных.

Эти компоненты можно проверить по отдельности с помощью функций `middleware` и `accessdriver`. Функция `ping` позволяет проверить, можно ли установить соединение с определенной базой данных.

Рис. 5-9: Синтаксис функции `connectivity`

```
cscheck |connectivity| |ct| -c { сетевой уровень } -d { клиент базы данных }
```

Таблица 5-4: Входные параметры функции

сетевой уровень (-c)	Сетевой уровень, используемый компонентом доступа к базе данных, который возвращается функцией <code>find</code> .
клиент базы данных (-d)	Проверяемая база данных, которая возвращается функцией <code>find</code> .

Пример:

Следующая команда проверяет установленное промежуточное ПО клиента Oracle и драйвер доступа к данным Oracle 10. Команда записывает выходные результаты в текстовый файл: c:\result.txt.

```
cscheck -l en connectivity -c "Oracle Client" -d "Oracle 10">c:\result.txt
```

Если компонент доступа установлен неверно, результат будет следующим.

```
Starting to check the middleware component installation...
Begin AND operator...
  ORACLE_HOME... The environment setting does not exist.
End AND operator: failure.
The middleware is not correctly installed.
Starting to check the access driver component installation...
Begin AND operator...
  Config Directory... success.
  %SharedRoot%\ConnectionServer\Network Layers\Oracle OCI... success.
  Directory... success.
  /connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle... success.
  Library... success.
  /connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci10.so... success.
  /connectionserver-install-dir/connectionServer//libdbd_oci11.so... success.
  Data File Name... success.
  /connectionserver-install-dir/connectionServer//oracle/oracle.sbo... success.
End AND operator: success.
The access driver is installed.
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Отображение справки по средству проверки cscheck](#)
- [Средство проверки – функция find](#)
- [Средство проверки – функция accessdriver](#)
- [Средство проверки – функция middleware](#)
- [Средство проверки – функция ping](#)

5.2.10 Средство проверки – функция ping

Эта функция пытается получить доступ к заданной базе данных с помощью предоставленных сведений.

Рис. 5-10: синтаксис ping

```
cscheck ping|pgl -m { Режим доступа к серверу соединений } -c { сетевой уровень } -d
{ клиент базы данных } -u { имя пользователя } -p { password } -s { источник данных } -t
{ база данных } -r { имя хоста } -j { PID }
```

Таблица 5-5: Входные параметры функции

Режим доступа к серверу соединений <i>(-m)</i>	<p>Режим, в котором клиентское приложение получает доступ к серверу соединений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • локальный: сервер соединений функционирует на локальном компьютере. • corba: сервер соединений функционирует на сервере CORBA. • http: сервер соединений функционирует на сервере HTTP. • java: сервер соединений использует драйвер доступа к данным Java на локальном компьютере.
сетевой уровень <i>(-c)</i>	Компонент доступа к базе данных для проверяемого соединения, возвращаемый функцией <code>find</code> .
клиент базы данных <i>(-d)</i>	Тип базы данных, возвращаемый функцией <code>find</code> .
имя пользователя <i>(-u)</i>	Действующее имя пользователя для этой базы данных.
пароль <i>(-p)</i>	Пароль для имени пользователя.
источник <i>(и)</i> данных	Сервер, на котором функционирует база данных.
база данных <i>(-t)</i>	Сервер базы данных.
имя хоста <i>(-r)</i>	В режиме CORBA это компьютер, на котором размещен сервер соединений.
PID <i>(-i)</i>	В режиме CORBA это номер процесса сервера соединений для выполнения проверки <code>ping</code> .

Пример: Проверка ping для базы данных Oracle

Следующая команда проверят доступ для:

- Режим доступа к серверу соединений: локальный; база данных функционирует на локальном компьютере.
- Сетевой уровень: Oracle Client
- База данных: Oracle 10g
- Источник данных: Harlaxton
- Имя пользователя: efashion
- Пароль: X2345

```
cscheck ping -m local -c "Oracle Client" -d "Oracle 10" -u "efashion" -p  
"X2345" -s "Harlaxton"
```

Пример: Проверка ping для базы данных Sybase с использованием CORBA

Следующая команда проверят доступ для:

- Режим доступа к серверу соединений: CORBA; сервер соединений функционирует на сервере CORBA.
- Сетевой уровень: Sybase
- Имя пользователя: syadmin
- Пароль: password
- Источник данных: Sybase Adaptive Server 15
- База данных: SY1
- Хост базы данных: sybasehost
- Идентификатор процесса: 456

```
cscheck ping -m corba -c "Sybase Open Client" -d syb15 -u "syadmin" -p  
"password" -s "Sybase Adaptive Server 15,5" -t "SY1" -r "sybasehost" -i 456
```

См. также

- [Обзор функций средства проверки](#)
- [Средство проверки – функция find](#)

5.3 Создание соединений JDBC

Набор драйверов доступа к данным устанавливается во время установки платформы BI. С помощью этих драйверов доступа к базам данных можно создавать соединения с базами данных. Они находятся в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\java`.

Примечание:

Соединение JDBC доступно, начиная с версии SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0. Web Intelligence Rich Client поддерживает соединения JDBC в трехуровневом режиме, начиная с выпуска платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0.

Программное обеспечение SAP BusinessObjects также включает файлы конфигурации для использования драйверов доступа к базам данных JDBC. Для использования этих драйверов необходимо выполнить следующее:

1. Получите java-драйвер у поставщика базы данных.
2. Укажите путь JAR-файла одним из следующих способов:
 - Установите элемент `ClassPath` в файле конфигурации SBO драйвера доступа к данным с полностью указанным путем JAR-файла.
 - Сохраните JAR-файлы в каталогах, созданных из значений параметра `Расширения файла SBO`.

Эти два способа указания пути JAR-файла можно использовать одновременно. Тем не менее, JAR-файлы, указанные в файле SBO имеют приоритет над JAR-файлами, хранимыми в ваших каталогах.

Примечание:

SAP Visual Intelligence позволяет пользователям выбирать файлы JAR непосредственно в поле создания соединения в приложении. Дополнительные сведения см. в *руководстве пользователя SAP Visual Intelligence*.

Актуальный список поддерживаемых драйверов JDBC см. на сайте SAP Service Marketplace по адресу <http://service.sap.com/bosap-support>, или обратитесь к представителю компании SAP.

Примечание:

Уровень доступа к данным обеспечивает базовые возможности создания соединения JDBC с целью создания соединения с источником данных, которые платформа BI не поддерживает в явном виде.

См. также

- [Создание соединения JDBC с файлом SBO](#)
- [Создание соединения JDBC с расширениями](#)
- [Создание общего соединения JDBC](#)
- [Свойства драйвера JDBC](#)

5.3.1 Создание соединения JDBC с файлом SBO

- Получите необходимое ПО драйвера JDBC для базы данных и скопируйте файлы в систему. Это файлы можно получить у поставщика базы данных. Обычно ПО драйвера состоит из одного или нескольких файлов `.jar`. Запишите полные пути установки для этих файлов.
 - Убедитесь в наличии данных для доступа к базе данных, таких как регистрационное имя и пароль.
1. Перейдите в каталог, содержащий необходимый файл SBO.
Например, в системе Microsoft Windows файлы конфигурации располагаются в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc`.
 2. Откройте файл SBO для редактирования с помощью редактора XML.
 3. Добавьте необходимые данные файла `.jar` в область `ClassPath`. При указании этих файлов включите имена с полным путем, например:

```
<Path>C:\\JDBC Drivers\\MSSQLSERVER2008\\msutil.jar</Path>
```

Примечание:

Эти файлы необходимо установить на компьютере, на котором запущено приложение.

4. Найдите параметр `Функции драйвера` и убедитесь, что он настроен на значение `Процедуры, Запросы` или на оба значения.

Примечание:

В последнем случае настройки должны быть разделены запятой.

Предупреждение:

Если параметр не настроен ни на одно из этих значений, драйвер JDBC недоступен из мастера соединений.

5. Сохраните и закройте файл SBO.
6. Запустите мастер соединений.
Сконфигурированный драйвер JDBC появится в списке имеющихся соединений.
7. Выберите драйвер JDBC и с помощью мастера настройте соединение.
После выполнения этой задачи данное соединение можно использовать.

См. также

- [Требования к соединению](#)
- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

5.3.2 Пример структуры файла SBO JDBC

В примере показан раздел файла `sqlsrv.sbo`, который необходимо изменить. Этот файл SBO предназначен для Microsoft SQL Server 2008.

```
<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
...
<JDBCDriver>
<ClassPath>
  <Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\msbase.jar</Path>
  <Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\msutil.jar</Path>
  <Path>C:\JDBC Drivers\MSSQLSERVER2008\mssqlserver.jar</Path>
</ClassPath>
...
</JDBCDriver>
...
</DataBase>
```

5.3.3 Создание соединения JDBC с расширениями

- Получите необходимое ПО драйвера JDBC для базы данных и скопируйте файлы в систему. Это файлы можно получить у поставщика базы данных. Обычно ПО драйвера состоит из одного или нескольких файлов JAR.
- Убедитесь в наличии данных для доступа к базе данных, таких как регистрационное имя и пароль.

1. Перейдите к следующему разделу руководства, чтобы найти значения параметра `Extensions`.
2. Используйте одно значение параметра `Расширения` или более, чтобы создать собственные каталоги драйвера.

Например, значения параметра `Расширения` для компонента MS SQL Server 2008: `sqlsrv2008`, `sqlsrv` и `jdbc` в файле `sqlsrv.sbo`. Возможно создание любого из следующих каталогов:

- `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv2008`
- `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv`
- `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\jdbc`

3. Скопируйте JAR-файлы в каталоги по собственному выбору.
4. Запустите мастер соединений.
Сконфигурированный драйвер JDBC появится в списке имеющихся соединений.
5. Выберите драйвер JDBC и с помощью мастера настройте соединение.

Чтобы загрузить драйверы JDBC, сервер соединений выполняет поиск файлов JAR в каждом каталоге от наиболее частного к общему до тех пор, пока не находит их. После этого становится возможным использование соединения.

Пример:

Например, при сохранении файлов JAR только в *connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\sqlsrv*, сервер соединений начинает поиск драйверов в каталоге *sqlsrv2008*, не находит их и продолжает поиск в каталоге *sqlsrv*, находит файлы JAR и загружает драйвер.

Примечание:

Так как *sqlsrv* является значением параметра *Расширения* для всех целевых баз данных MS SQL Server, файлы JAR, указанные в этом каталоге, загружаются для всех баз данных MS SQL Server.

См. также

- [Создание соединения JDBC с файлом SBO](#)
- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

5.3.4 Ссылка на расположение JAR-файлов

В следующей таблице приведены имена папок, куда необходимо поместить JAR-файлы промежуточного ПО, чтобы разрешить соединения JDBC. В первом столбце указаны имена поставщиков баз данных, отображаемые в мастере соединений. Во втором столбце указаны имена баз данных, поддерживающих соединения JDBC, как описано в разделе *DataBase* соответствующего файла SBO. В третьем столбце указаны имена папок, которые можно создать, как описано с помощью значений параметра *Extensions* в файле SBO.

Параметр *Extensions* является дочерним элементом элемента *DataBase*, который соответствует компоненту целевой базы данных в файлах SBO. Если в разделе *DataBase* его не существует, значение параметра действительно для всех компонентов, сконфигурированных в файле SBO. Перейдите в раздел файла *Defaults*. В системе Microsoft Windows файлы конфигурации JDBC располагаются в каталоге *connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc*.

Примечание:

Драйверы JDBC для Data Federator устанавливаются в составе платформы BI в каталог *connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\datafederator*. Драйверы JDBC для SAP HANA 1.0 SPS 05 устанавливаются в каталог *connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\newdb*. Следовательно не требуется выполнять дополнительную настройку для создания соединения с сервером Data Federator XI 3.0 Query Server или базой данных SAP HANA.

Поставщик	База данных	Значения параметра "Расширения"
Apache	Derby 10 Embedded	derby10, derby, jdbc
	Apache Hadoop HIVE	apache, hive, jdbc
	Amazon EMR HIVE	amazon, hive, jdbc
Greenplum	PostgreSQL 8	postgresql8, postgresql, jdbc
	GreenPlum4, PostgreSQL 9	postgresql9, postgresql, jdbc
Hewlett Packard	HP Neoview	neoview, jdbc
HSQldb	HSQldb 1.8 Embedded	hsqldb18, hsqldb, jdbc
IBM	DB2 v9	db2v9, db2udb, db2, jdbc
	DB2 10 for z/OS	db2mvs10, db2mvs, db2, jdbc
	DB2 10 for LUW	db2v10, db2udb, db2, jdbc
	Informix Dynamic Server 11	ids11, informix, jdbc
Ingres	Ingres Database 9	ingres9, ingres, jdbc
Microsoft	MS SQL Server 2008	sqlsrv2008, sqlsrv, jdbc
	MS SQL Server 2012	sqlsrv2012, sqlsrv, jdbc
Netezza	Netezza Server 4	netezza4, netezza, jdbc
	Netezza Server 5	netezza5, netezza, jdbc
	Netezza Server 6	netezza6, netezza, jdbc

Поставщик	База данных	Значения параметра "Расширения"
Oracle	MySQL 5	mysql5, mysql, jdbc
	Oracle 10	oracle10, oracle, jdbc
	Oracle 11	oracle11, oracle, jdbc
	Oracle Exadata	oracleexadata, oracle11, oracle, jdbc
SAP	Data Federator XI R3	datafederator3, datafederator, jdbc
	Data Federator XI R4	datafederator4, datafederator, jdbc
	MaxDB 7.7	maxdb7.7, maxdb, jdbc
	SAP HANA database 1.0	newdb, jdbc
Sybase	Sybase Adaptive Server Enterprise 15.5	sybase15, sybase, jdbc
	Sybase IQ 15	iq15, asiq, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 11	ssa11, ssa, jdbc
	Sybase SQL Anywhere 12	ssa12, ssa, jdbc
Teradata	Teradata 12	teradata12, teradata, jdbc
	Teradata 13	teradata13, teradata, jdbc
	Teradata 14	teradata14, teradata, jdbc

См. также

- [Соединения SAP HANA](#)
- [О соединениях с Data Federator XI 3.0 Query Server](#)

5.3.5 Создание общего соединения JDBC

- Приобретите необходимое программное обеспечение драйвера JDBC для базы данных. Необходимо установить файл `.jar` на компьютере с запущенным приложением SAP Business Objects.
 - Убедитесь в наличии данных для доступа к базе данных, таких как регистрационное имя и пароль.
1. Перейдите в каталог, содержащий файлы `jdbc.sbo` и `jdbc.prm`.
Например, в системе Microsoft Windows файлы конфигурации располагаются в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc`.
 2. Скопируйте необходимый файл `.jar` в каталог `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\jdbc`.
Если данного каталога не существует, его необходимо создать.
 3. Запустите мастер соединений.
Драйвер JDBC отобразится в списке доступных соединений в разделе "Общие".
 4. Выберите драйвер JDBC и используйте мастер для настройки соединения, указав следующие значения:
 - URL-адрес для JDBC
 - класс JDBC
 - имя пользователя
 - пароль

По завершении этой задачи соединение с источником данных станет доступным для использования через JDBC.

Примечание:

Файл `jdbc.prm` содержит информацию только об общих функциях базы данных JDBC. Реализована возможность добавлять или обновлять информацию о пользовательской базе данных в файле. Изменения в файле `jdbc.prm` применяются ко всем общим соединениям JDBC, которые созданы или будут созданы.

См. также

- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)
- [Файлы PRM](#)

5.4 Создание соединений JavaBean

Драйвер доступа к данным, который использует JavaBean, устанавливается во время установки платформы BI. Данное программное обеспечение расположено в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\java`.

Разработчики могут создавать различные JavaBean для предоставления доступа к источникам данных. С помощью JavaBean можно создавать соединения. Для создания соединения JavaBean разработчики компонентов JavaBean предоставляют:

- Необходимые файлы JAR
- Любые другие файлы, необходимые для драйвера JavaBean
- Любые другие сведения о конфигурации, необходимые для драйвера JavaBean

Для соединений JDBC можно использовать соединения JavaBean с помощью функции **Расширения**.

Примечание:

Внутри драйвера JavaBean процедуры извлечения данных конфигурируются как хранимые процедуры. При создании соединения JavaBean с помощью мастера соединений необходимо проверить **Фильтровать сетевые уровни хранимых процедур** на экране **Выбор программного обеспечения среднего яруса**. В противном случае мастер соединений не отобразит доступные драйверы JavaBean.

См. также

- [Создание соединений JDBC](#)
- [Создание соединения JavaBean](#)
- [Создание соединения JavaBean с расширениями](#)

5.4.1 Создание соединения JavaBean

1. Откройте файл `javabean.sbo` для редактирования с помощью редактора XML.
Например, в системе Microsoft Windows файлы конфигурации располагаются в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean`.
2. Добавьте необходимые данные файла `.jar` в область `ClassPath`. При указании этих файлов включите имена с полным путем.

Примечание:

Эти файлы необходимо установить на компьютере, на котором запущено приложение SAP BusinessObjects.

Подробные сведения см. в информации о примерной структуре файла `javabean.sbo`.

3. Сохраните и закройте файл.
4. Выполните другие задачи конфигурации, указанные разработчиком JavaBean.
5. Запустите мастер соединений.

Настроенный источник данных JavaBean отобразится в списке доступных соединений.

6. Выберите источник данных JavaBeans и с помощью мастера настройте соединение.

После выполнения этой задачи данное соединение станет доступным для использования в приложении.

См. также

- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

5.4.2 Пример структуры файла SBO JavaBean

В данном разделе приведен пример файла SBO JavaBean.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet">
  <JavaBean>
    <ClassPath>
      <Path>$ROOT$\beans\bean_excel.jar</Path>
    </ClassPath>
    <Parameter Name="JavaBean Class">com.businessobjects.beans.excel.Excel</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">$DATASOURCE$</Parameter>
  </JavaBean>
  <Parameter Name="Family">Java Beans</Parameter>
  <Parameter Name="Description File">bean_excel</Parameter>
  <Parameter Name="Authentication Mode">Bypass</Parameter>
  <Parameter Name="Extensions">bean_excel,javabean</Parameter>
</DataBase>
</DataBases>
```

5.4.3 Создание соединения JavaBean с расширениями

1. Перейдите в каталог, содержащий файл `javabean.sbo`.
Например, в системе Microsoft Windows файлы конфигурации располагаются в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean`.
2. Откройте файл SBO для просмотра.
3. Переместите элемент `<Parameter Name="Extensions">` в раздел По умолчанию.

Примечание:

При разработке драйвера JavaBean с использованием DDK переместите параметр Расширения в элемент `<DataBase Active="Yes" Name="Excel Spreadsheet">`.

4. Используйте одно значение параметра *Расширения* или более, чтобы создать собственные каталоги драйвера.

Например, значением параметра *Расширения* является `javabean` в разделе файла *По умолчанию*. Можно создать каталог `connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean\drivers\javabean`.

5. Скопируйте файлы JAR в каталоги по собственному выбору.
6. Закройте файл SBO.
7. Запустите мастер соединений.
Сконфигурированный драйвер JavaBean появится в списке доступных соединений.
8. Выберите драйвер JavaBean и с помощью мастера настройте соединение.

Чтобы загрузить драйверы JavaBean, сервер соединений выполняет поиск файлов JAR в каждом каталоге от наиболее частного к общему до тех пор, пока не находит их. После этого становится возможным использование соединения.

См. также

- [Создание соединения JavaBean](#)
- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

5.5 Создание соединений ODBC

Набор драйверов доступа к данным устанавливается во время установки платформы BI. С помощью этих драйверов доступа к базам данных можно создавать соединения с базами данных. Они размещены в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\lib32` или `connectionserver-install-dir\connectionServer\drivers\lib64`.

Программное обеспечение SAP BusinessObjects также включает файлы настройки, позволяющие использовать драйверы ODBC для доступа к базам данных. Для использования этих драйверов необходимо выполнить следующее:

1. Получить драйвер ODBC от поставщика базы данных.
2. Изменить полученные файлы конфигурации.

Большинство драйверов ODBC доступны в версиях с поддержкой стандарта Юникод и без нее.

Актуальный список поддерживаемых драйверов ODBC доступен по на сайте SAP Service Marketplace по адресу <http://service.sap.com/bosap-support> или у представителя компании SAP.

Примечание:

Уровень доступа к данным обеспечивает базовые возможности создания соединения ODBC с целью создания соединения с источником данных, которые платформа BI не поддерживает в явном виде.

Сведения о групповых соединениях ODBC в ОС UNIX

Операционная система Microsoft Windows содержит стандартный менеджер драйверов ODBC. В отличие от этой ОС, операционные системы UNIX не предоставляют никаких стандартных способов управления драйверами. Программное обеспечение SAP BusinessObjects позволяет использовать менеджеры драйверов DataDirect или unixODBC для общих соединений в операционных системах UNIX.

Перед созданием соединения ODBC с определенной базой данных в ОС UNIX, необходимо определить следующее:

- Версию драйвера ODBC
- Способность драйвера работать с менеджером драйверов DataDirect или unixODBC

Затем необходимо изменить предоставленные файлы конфигурации и настроить необходимый источник данных, чтобы соединение могло функционировать.

См. также

- [Создание группового подключения ODBC](#)
- [Создание группового соединения ODBC3](#)

5.5.1 Создание группового подключения ODBC

Ниже описывается процедура настройки соединения Generic ODBC к базе данных со следующими предположениями:

- драйвер – ODBC2;
 - данный драйвер поддерживает диспетчер драйверов unixODBC.
1. Перейдите в каталог, содержащий файлы `odbc.sbo` и `odbc.prm`.

Файлы конфигурации расположены в каталоге `connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc`.

2. Откройте `odbc.sbo` для редактирования с помощью редактора XML.
3. Найдите следующий раздел:

```
<DataBases>
  <DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
    <Libraries>
      ...
      <Library Platform="Unix">dbd_wddodbc</Library>
      <Library Platform="Unix">dbd_ddodbc</Library>
      <!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc</Library-->
      <!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc</Library-->
    </Libraries>
    <Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
    ...
  </DataBase>
</DataBases>
```

4. Переведите первые две строки для DataDirect в комментарии и снимите комментарии с одной из следующих двух строк. Убедитесь, что строка, исключенная из комментариев, находится в начале раздела, чтобы она могла быть считана в первую очередь. Включите в комментарий элемент `<Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">`.

Примечание:

- `dbd_wddodbc` указывает на драйвер ODBC2 Unicode на базе DataDirect.
- `dbd_ddodbc` указывает на драйвер ODBC2, отличный от Unicode, на базе DataDirect.
- `dbd_wuxodbc` указывает на драйвер ODBC2 Unicode на базе unixODBC.
- `dbd_uxodbc` указывает на драйвер ODBC2, отличный от Unicode, на базе unixODBC.

5. Сохраните и закройте файл `odbc.sbo`.
6. Откройте файл `odbc.prm` для редактирования с помощью редактора XML.
7. Добавьте или обновите любые сведения, относящиеся к базе данных.

Примечание:

Файл `odbc.prm` может не содержать сведений об определенных функциях базы данных.

8. Сохраните и закройте файл `odbc.prm`.
9. Установите подходящие драйверы ODBC на компьютер под управлением UNIX.
10. Настройте источник данных, отредактировав файл `odbc.ini`.
11. Сохраните и закройте файл `odbc.ini`.
12. Запустите мастер соединений.
Сконфигурированный драйвер ODBC появится в списке имеющихся соединений в разделе Generic.
13. Выберите драйвер ODBC и с помощью мастера настройте соединение.

По завершении этой задачи соединение с источником данных станет доступным для использования через общий ODBC с помощью диспетчера драйверов unixODBC.

См. также

- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

5.5.2 Создание группового соединения ODBC3

Ниже описывается процедура настройки соединения Generic ODBC к базе данных со следующими предположениями:

- Драйвер – ODBC3;
 - данный драйвер поддерживает диспетчер драйверов unixODBC.
1. Перейдите в каталог, содержащий файлы `odbc.sbo` и `odbc.prm`.
Файлы конфигурации расположены в каталоге `connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc`.
 2. Откройте `odbc.sbo` для редактирования с помощью редактора XML.
 3. Найдите следующий раздел:

```
<DataBases>
  <DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC3 datasource">
```

```

<Libraries>
...
<Library Platform="Unix">dbd_wddodbc3</Library>
<Library Platform="Unix">dbd_ddodbc3</Library>
<!--Library Platform="Unix">dbd_wuxodbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix">dbd_uxodbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix64">dbd_wux32odbc3</Library-->
<!--Library Platform="Unix64">dbd_ux32odbc3</Library-->
</Libraries>
<Parameter Name="Charset Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
...
</DataBases>

```

4. Включите первые две строки для DataDirect в комментарии и снимите комментарии с одной из следующих четырех строк. Убедитесь, что строка, исключенная из комментариев, находится в начале раздела, чтобы она могла быть считана в первую очередь. Включите в комментарий элемент `<Parameter name="CharSet Table" Platform="Unix">`.

Примечание:

- `dbd_wddodbc3` указывает на драйвер ODBC3 Unicode на базе DataDirect.
- `dbd_ddodbc3` указывает на драйвер ODBC3, отличный от Unicode, на базе DataDirect.
- `dbd_wuxodbc3` указывает на драйвер ODBC3 Unicode на базе unixODBC.
- `dbd_uxodbc3` указывает на драйвер ODBC3, отличный от Unicode, на базе unixODBC.
- `dbd_wux32odbc3` указывает на драйвер ODBC3 Unicode на базе unixODBC с 32-, а не 64-разрядным интерфейсом API (доступно только на 64-разрядных платформах).
- `dbd_ux32odbc3` указывает на драйвер ODBC3, отличный от Unicode, на базе unixODBC с 32-, а не 64-разрядным интерфейсом API (доступно только на 64-разрядных платформах).

5. Сохраните и закройте файл `odbc.sbo`.
6. Откройте файл `odbc.prm` для редактирования с помощью редактора XML.
7. Добавьте или обновите любые сведения, относящиеся к базе данных.

Примечание:

Файл `odbc.prm` может не содержать сведений об определенных функциях базы данных.

8. Сохраните и закройте файл `odbc.prm`.
9. Установите подходящие драйверы ODBC на компьютер под управлением UNIX.
10. Настройте источник данных, отредактировав файл `odbc.ini`.
11. Сохраните и закройте файл `odbc.ini`.
12. Запустите мастер соединений.
Сконфигурированный драйвер ODBC появится в списке имеющихся соединений в разделе Generic.
13. Выберите драйвер ODBC и с помощью мастера настройте соединение.

По завершении этой задачи соединение с источником данных станет доступным для использования через ODBC3 с помощью диспетчера драйверов unixODBC.

См. также

- [Файлы конфигурации доступа к данным](#)

Справочные сведения о драйверах доступа к данным

6.1 Драйверы доступа к данным

Эта глава содержит подробные сведения о некоторых драйверах доступа к данным, которые обеспечивают соединения с источниками данных с использованием документов OData или XML и отдельными базами данных, например SAP ERP-системами на основе ABAP. Здесь главным образом описываются правила сопоставления между нетривиальными моделями данных и реляционной моделью, используемой на уровне доступа к данным.

В этой главе рассматриваются только соединения, созданные с помощью средства дизайна информации.

См. также

- [OpenDriver CSV](#)
- [Драйвер OData](#)
- [Драйвер SAP ERP](#)
- [Драйвер XML](#)
- [Драйвер веб-служб](#)

6.2 OpenDriver CSV

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI подключать CSV-файлы через сетевой уровень BusinessObjects OpenConnectivity. Он предоставляет драйвер доступа к данным, CSV OpenDriver, который используется для доступа к CSV-файлам.

С помощью мастера соединений реализуется рабочий процесс по вводу сведений, необходимых для соединения с CSV-файлами. Источники данных CSV отображаются в СУБД Текстовые файлы и в сетевом уровне BusinessObjects OpenConnectivity.

Обратная совместимость

Обратная совместимость между выпусками SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.x и платформой SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 обеспечивается только для документов, созданных с использованием соединения ODBC.

Когда пользователь отчета обновляет в клиенте Web Intelligence Rich Client документ, созданный в выпуске XI 3.x на базе соединения BusinessObjects OpenConnectivity в трехуровневом режиме, вызывается следующее исключение:

```
Database error: (CS) "Specified network layer is invalid : BO OC". (IES 10901) (WIS 10901)
```

Соединения JDBC в трехуровневом режиме не поддерживаются в выпусках XI 3.x. В связи с этим при попытке пользователя обновить документ в выпуске 4.1 соединения BusinessObjects OpenConnectivity не распознаются на уровне сети.

6.2.1 Возможности CSV OpenDriver

Поскольку текстовые файлы не предоставляют какие-либо операции базы данных, драйвер доступа к данным реализует следующие возможности отправки запросов:

- Базовые операции для инструкций SELECT (WHERE, ORDER BY, GROUP BY и AS)
- Базовые операторы в операторе WHERE (=, <>, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, LIKE, NOT LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR)
- Использование символов шаблона ("?"") в операторе WHERE
- Оператор DISTINCT в инструкции SELECT
- UNION и UNION ALL.

Драйвер доступа к данным также поддерживает функции группировки MIN, MAX, AVG, SUM и COUNT в инструкциях SELECT.

Ограничения драйверов

CSV OpenDriver не реализует функции изменения состояния CSV-файла, например операции INSERT, UPDATE и ALTER. Драйвер доступа к данным также не поддерживает индексы или операции JOIN для CSV-файлов.

См. также

- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

6.2.2 Сопоставление таблиц в CSV OpenDriver

Драйвер доступа к данным предоставляет CSV-файлы средству дизайна информации в виде таблиц.

Можно устанавливать соединения с несколькими файлами, если параметру **Путь к файлу шаблона** в мастере соединений в мастере создания нового соединения присвоен шаблон, например, `report_*.csv`, которому соответствуют такие файлы, как `report_2010-09-22.csv` и `report_2010-09-21.csv`.

Помните:

Подключение к нескольким файлам, расположенным на сервере HTTP, невозможно. Протокол HTTP не поддерживает использование символов шаблона.

При этом драйвер использует один из следующих процессов:

- Если в мастере соединений выбран параметр **Объединение файлов**, все CSV-файлы сопоставляются с одной таблицей. Предполагается, что все таблицы имеют одинаковую схему. Это поведение по умолчанию.
- Если этот параметр не выбран, каждый CSV-файл сопоставляется с отдельной таблицей.

Сопоставление всех файлов с одной таблицей

В качестве имени таблицы задается имя шаблона, например, `report_*.csv`. Таблица содержит дополнительный столбец `sourcefile` с именами исходных файлов для каждой строки таблицы.

Если для формирования схемы использовался SQLDDL-файл, для имени таблицы также должен использоваться этот шаблон.

Если файлы имеют разные имена столбцов, то имена столбцов итоговой таблицы соответствуют первому файлу, проанализированному драйвером, с учетом того, что такой анализ выполняется в алфавитном порядке.

Сопоставление одного файла с одной таблицей

Имя каждой таблицы соответствует имени файла ее источника данных.

Если для формирования схемы использовался SQLDDL-файл, в качестве имени таблицы в выражении `CREATE` необходимо использовать имя файла.

Независимо от значения параметра путь к файлу сопоставляется с классификатором таблицы.

Пример: Имена столбцов

Если файл `report_1.csv` содержит столбцы `col1, ... и col10`, а файл `report_2.csv` содержит столбцы `column1, ... и column10`, то столбцами в итоговой таблице будут `col1, ... и col10`.

Пример: Классификатор

Если файл `C:\reports\report_1.csv` является источником данных, то классификатором является `C:\reports\`, а именем таблицы — `report_1.csv`.

См. также

- [Расположение файла CSV](#)
- [Обнаружение схемы CSV](#)

6.2.3 Расположение файла CSV

CSV Файлы, используемые как источники данных, могут быть локальными или удаленными. Для файлов на удаленных системах поддерживаются протоколы HTTP, FTP и SMB (также называется CIFS). В настоящей версии используются зашифрованные протоколы HTTPS и FTPS на основе одного сертификата. CSV Файлы могут быть расположены на сервере Central Management Server (CMS) платформы BI.

Примечание:

SMB – это стандартный протокол для обмена файлами в MS Windows. Поскольку доступ к протоколам обеспечивается с помощью библиотеки jCIFS, необходимо установить JAR-файл jCIFS в каталог сервера соединений: `connectionserver-install-dir\connectionServer\sharedLibraries\jcifs`. Необходимо устанавливать версию 1.3.15, которую можно загрузить по адресу <http://jcifs.samba.org/>.

Указать, является ли источник данных локальным или удаленным, можно с помощью параметра **Тип расположения** в мастере соединений. Если источник данных является удаленным, необходимо задать используемый протокол с помощью параметра **Протокол** мастера. Значение параметра **Протокол** должно соответствовать протоколу, указанному в параметрах **Путь к файлу шаблона** и **Файл схемы**.

Пример: Пути к CSV-файлам

- `C:\csv\report.csv` или `file:///C:/csv/report.csv` для локального файла
- `http://server:8080/path/report.csv` для файла, доступного через HTTP
- `ftp://server/path/` – файлы, доступные по протоколу FTP
- `smb://server:port/myshare/mydirectory` – файлы, доступные по протоколу SMB

6.2.4 Обнаружение схемы CSV

На уровне доступа к данным реализованы следующие способы обнаружения схемы CSV- файла:

- Без обнаружения
- Автоматическое обнаружение
- Использование файла языка определения данных (DDL)
- Использование SQLDDL-файла

Используемый способ выбирается с помощью параметра **Обнаружение схемы** в мастере соединений. Также схема может задаваться с помощью файлов схемы (DDL или SQLDDL). Такой подход эффективен при наличии сложных файлов большого размера.

Анализ файлов осуществляется в алфавитном порядке.

Примечание:

В первых строках CSV -файла могут содержаться комментарии. Чтобы пропустить их, используйте параметр **Число строк комментариев в начале** в мастере.

Без обнаружения

Драйвер доступа к данным будет пропускать строки комментариев, анализировать первую строку и определять количество столбцов, но не их типы. Все значения обрабатываются как строковые. Размер столбца задается равным 255 символам, что соответствует стандартной длине типа данных VARCHAR. Значения, длина которых превышает 255, усекаются. Столбцы могут содержать значения NULL.

Автоматическое обнаружение**Помните:**

Этот способ не применяется к CSV-файлам, содержащим столбцы фиксированной длины.

Драйвер доступа к данным анализирует допустимые файлы, извлекая следующие сведения:

- имена столбцов

В большинстве случаев имена столбцов находятся в первой строке. В противном случае открытый драйвер CSV создает имена столбцов в формате `column_0, column_1, ..., column_n`.

- Типы столбцов

Типы столбцов определяются драйвером на основе предварительно заданных шаблонов и пользовательских параметров числового типа данных и типа даты и времени. Если в столбце содержатся значения разных типов, они обрабатываются драйвером как строковые.

- Размер столбцов

Размер столбца определяется его типом. Для числовых значений размер столбца соответствует длине максимального значения используемого типа. Для других значений размер определяется длиной наибольшей строки среди найденных в процессе обнаружения.

Предупреждение:

Поиск строки максимальной длины осуществляется только в том случае, если параметру **Строки зонда** присвоено значение **все**.

- Наличие значений NULL в столбцах

Имеет значение true, если в столбце присутствует значение NULL. Если все значения столбца заполнены, имеет значение false.

Если выбраны не все строки, с помощью параметра **Число строк зонда** в мастере соединений можно выбрать число строк, которые будут анализироваться драйвером.

См. рекомендации в *руководстве пользователя средства дизайна информации*.

Использование DDL-файлов

Драйвер доступа к данным сначала анализирует DDL-файл, чтобы преобразовать типы данных SQL в типы данных драйвера.

В DDL-файлах используется следующий шаблон:

```
ColumnName[:ColumnType[ (Length) ]];
```

Например:

```
col1:VARCHAR(20);
col2:DATE;
col3:INTEGER;
col4:INTEGER;
```

DDL-файл может содержать только одно определение схемы таблицы. Драйвер назначает одну и ту же схему каждому CSV-файлу, используемому в качестве источника данных.

Использование SQLDDL-файлов

Драйвер доступа к данным сначала анализирует SQLDDL-файл, чтобы преобразовать типы данных SQL в типы данных драйвера.

В SQLDDL-файлах используется следующий шаблон:

```
CREATE TABLE <Filename> (
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL,)*
  (<ColumnName> <ColumnType> [NOT] NULL)
);
```

Например:

```
CREATE TABLE Clients (
  id INTEGER NOT NULL,
  name CHAR(20) NULL,
  date DATE NULL,
  PRIMARY KEY (id) )
```

SQLDDL-файл может содержать несколько определений схем таблиц. Драйвер может назначать схему нескольким таблицам.

Драйвер доступа к данным анализирует выражения CREATE. Любые другие выражения игнорируются.

Если в DDL- или SQLDDL-файле не определен тип столбца, драйвер обрабатывает все значения как строки длиной 255 символов. Значения, длина которых превышает 255, усекаются. Если в DDL- или SQLDDL-файле определен тип, но не задана его длина, используются стандартные значения длины, например, 10 для целых чисел. Для типа данных DECIMAL обязательны значения точности и масштаба.

6.3 Драйвер OData

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI соединяться с источниками данных, использующими протокол Open Data (OData). Он содержит драйвер доступа к данным, именуемый драйвером OData, для доступа в режиме online к источникам данных в Интернете или локальных сетях. Драйвер OData поддерживает протокол OData 2.0, схема которого описывается с помощью Концептуального языка проектирования схем (CSDL) версии 2.0.

Драйвер OData позволяет платформе BI соединяться со службами OData, доступными через шлюз SAP NetWeaver 2.0. Шлюз SAP NetWeaver 2.0 обеспечивает пользователям приложений доступ к данным из систем SAP Business Suite (например, ERP и CRM) через HTTP.

С помощью мастера соединений реализуется процесс ввода сведений, необходимых для соединения с источниками данных OData. Источники данных OData отображаются в разделах "Общая СУБД" OData 2.0 и "Сетевой уровень OData Connector".

Файлы конфигурации драйвера расположены в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\odata`. В файле `odata.prm` указаны возможности драйвера доступа к данным, связанные с операциями и функциями баз данных.

6.3.1 Возможности драйвера OData

Драйвер доступа к данным поддерживает следующие возможности запросов:

- Базовые операции базы данных (SELECT, WHERE, ORDER BY, структурированные объединения)
- Базовые операции фильтрации в операторе WHERE (=, !=, <, <=, >, >=, AND, OR, LIKE, NOT LIKE, BETWEEN, NOT BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL)
- Вложенные запросы в операторе FROM

Драйвер доступа к данным поддерживает операции AS, DISTINCT и GROUP BY, хотя они не могут быть выражены с использованием протокола OData 2.0. Это внутренние операции драйвера.

Ограничение:

Настоящая версия драйвера OData не поддерживает следующие возможности:

- операции UNION и UNION ALL;
- оператор HAVING;
- DISTINCT в функциях агрегирования;
- подзапросы в операторе WHERE.

Функции базы данных

Драйвер доступа к данным поддерживает функции базы данных AVG, MIN, MAX и SUM, хотя они не могут быть выражены с использованием протокола OData 2.0. Это внутренние операции драйвера. Протокол OData 2.0 поддерживает только функцию COUNT, которая соответствует оператору `$count`.

См. также

- [Драйвер OData - сопоставление ключей](#)
- [Драйвер OData - нетривиальное поведение и ограничения](#)
- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

6.3.2 Расположение службы OData

Возможно подключение к службам OData через HTTP. В настоящей версии поддерживаются также зашифрованные протоколы HTTPS на основе одного сертификата.

Пример:

Следующие ссылки относятся к примерам служб OData через HTTP и HTTPS и к примеру службы шлюза SAP NetWeaver.

См. также

- <http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/>
- <https://api.datamarket.azure.com/Data.ashx/data.gov/Crimes/>
- <http://gw.esworkplace.sap.com/sap/opu/odata/sap/SALESORDERS/>

6.3.3 Пример службы OData

Источник данных OData предоставляет свои данные в соответствии со схемой на основе модели данных сущностей (EDM). Схема описывается с использованием CSDL. CSDL представляет собой формат XML, описывающий структуру и семантику схем модели данных сущностей.

В следующих примерах показана структура схемы на основе CSDL. Эта схема определяет метаданные источника данных OData, предоставляющего службу Northwind. URI службы: <http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/>. Сведения о концепциях, управляющих моделью данных сущностей, см. в разделе [CSDL specification](#).

Помните:

Настоящая версия драйвера OData не поддерживает FunctionImports, AnnotationElements, ReferentialConstraints и динамические свойства.

Пример: Схема службы Northwind

Доступ к схеме можно получить по адресу:

[http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/\\$metadata](http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/$metadata)

Примечание:

В целях документации в пример были добавлены фиктивные сложный тип CustomerClothing и свойство CustomerClothes.

```
<Schema Namespace ="NorthwindModel">
  ...

  <EntityType Name="Customer">
    <Key>
      <PropertyRef Name="CustomerID"/>
    </Key>
    <Property Name="CustomerID" Type="Edm.String" Nullable="false" MaxLength="5" Unicode="true"
FixedLength="true"/>
    <Property Name="CompanyName" Type="Edm.String" Nullable="false" MaxLength="40" Unicode="true"
FixedLength="false"/>
    <Property Name="ContactName" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="30" Unicode="true"
FixedLength="false"/>
    <Property Name="ContactTitle" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="30" Unicode="true"
FixedLength="false"/>
    <Property Name="CustomerClothes" Type="NorthwindModel.CustomerClothing" Nullable="false">
      ...
    <NavigationProperty Name="Orders" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Customers" FromRole="Customers"
ToRole="Orders"/>
    <NavigationProperty Name="CustomerDemographics" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo"
FromRole="Customers" ToRole="CustomerDemographics"/>
  </EntityType>

  <ComplexType Name="CustomerClothing">
    <Property Name="Suit" Type="Edm.String" Nullable="false">
    <Property Name="Shoes" Type="Edm.String" Nullable="true">
    ...
  </ComplexType>

  <Association Name="FK Orders Customers">
    <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="0..1"/>
    <End Role="Orders" Type="NorthwindModel.Order" Multiplicity="*" />
    <ReferentialConstraint>
      ...
    </ReferentialConstraint>
  </Association>
  ...
</Schema>

<Schema Namespace="ODataWeb.Northwind.Model">
  <EntityContainer Name="NorthwindEntities" p7:LazyLoadingEnabled="true" m:IsDefaultEntityContainer="true">
    ...
    <EntitySet Name="Customers" EntityType="NorthwindModel.Customer"/>
    <EntitySet Name="Employees" EntityType="NorthwindModel.Employee"/>
    <EntitySet Name="Order_Details" EntityType="NorthwindModel.Order_Detail"/>
    <EntitySet Name="Orders" EntityType="NorthwindModel.Order"/>
    <EntitySet Name="Products" EntityType="NorthwindModel.Product"/>
    ...
    <AssociationSet Name="FK_Orders_Customers" Association="NorthwindModel.FK_Orders_Customers">
      <End Role="Customers" EntitySet="Customers"/>
      <End Role="Orders" EntitySet="Orders"/>
    </AssociationSet>
    <AssociationSet Name="FK_Employees_Employees" Association="NorthwindModel.FK_Employees_Employees">
      <End Role="Employees" EntitySet="Employees"/>
      <End Role="Employees1" EntitySet="Employees"/>
    </AssociationSet>
    ...
  </EntityContainer>
</Schema>
```

6.3.4 Драйвер OData - сопоставление пространства имен, владельца и квалификатора

Атрибут `Пространство имен` схемы сопоставляется с пространством имен модели.

`EntityContainer` сопоставляется с квалификатором базы данных. По умолчанию используется квалификатор `EntityContainer`, атрибут которого `m:IsDefaultEntityContainer` имеет значение `true`.

Элементы `EntityContainer` являются дочерними по отношению к элементам схемы. Поскольку разные схемы могут содержать одинаковый элемент `EntityContainer`, квалификатор базы данных имеет значение `<Schema_Namespace>.<EntityContainer_Name>`.

В настоящей версии драйвера отображается только один владелец, именуемый `entities`.

Пример:

Служба Northwind имеет пространство имен `OWDataWeb.Northwind.Model`.

Квалификатор базы данных службы Northwind:
`OWDataWeb.Northwind.Model.NorthwindEntities`.

Владельцем базы данных службы Northwind являются сущности.

6.3.5 Драйвер OData - сопоставление таблиц

Драйвер доступа к данным предоставляет веб-каналы OData средству дизайна информации в виде таблиц.

Набор сущностей сопоставляется с таблицей. Атрибут `Name` набора сущностей сопоставляется с именем таблицы.

В схеме OData набор связей связывает два набора сущностей. Набор связей сопоставляется с таблицей, если кратность обоих наборов сущностей есть `*`. Атрибут `Name` набора связей сопоставляется с именем таблицы. Если кратность по крайней мере одного из `EntityTypes` равна `1` или `0..1`, `AssociationSet` сопоставляется с внешним ключом.

Пример: Сопоставление наборов сущностей

Следующие наборы сущностей службы Northwind сопоставляются с таблицами:

- Customers
- Orders

- Products

Пример: Сопоставление наборов связей

Следующие наборы связей службы Northwind также сопоставляются с таблицами:

- CustomerCustomerDemo
- EmployeeTerritories

Набор связей CustomerCustomerDemo сопоставляется с таблицей CustomerCustomerDemo, поскольку связь CustomerCustomerDemo связывает оба типа сущности CustomerDemographic и Customer с кратностями *.

```
<Association Name="CustomerCustomerDemo">  
  <End Role="CustomerDemographics" Type="NorthwindModel.CustomerDemographic" Multiplicity="*" />  
  <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="*" />  
</Association>
```

См. также

- [Драйвер OData - сопоставление ключей](#)

6.3.6 Драйвер OData - сопоставление столбцов

Набор сущностей определяется по типу сущности. Тип сущности состоит из ряда свойств. Свойство примитивного типа сопоставляется со столбцом таблицы, представляющим набор сущностей. Атрибут Name (имя) свойства сопоставляется с именем столбца.

Свойство сложного типа сопоставляется с набором столбцов таблицы. Один столбец соответствует одному подсвойству. Имя столбца состоит из имен свойств сложного и примитивного типа, разделенных косой чертой (/). Такое сопоставление применяется также к вложенным свойствам сложного типа.

Пример:

Таблица Orders содержит столбец OrderID, поскольку тип сущности Order содержит свойство OrderID.

Таблица Customers содержит столбцы Address, CustomerClothes/Suit и CustomerClothes/Shoes, поскольку:

- Свойство Address для типа сущности Customer имеет примитивный тип.
 - Свойство CustomerClothes для типа сущности Customer имеет сложный тип, который состоит из свойств Suit и Shoes примитивного типа.
-

6.3.7 Драйвер OData - сопоставление ключей

Сопоставление первичных ключей

Ключ для типа сущности сопоставляется с первичным ключом таблицы, которая отображает соответствующий набор сущностей. Она может состоять из одного или нескольких столбцов.

Пример:

Первичным ключом таблицы `Customers` служит столбец `CustomerID`, поскольку тип сущности `Customer` содержит ключ, который ссылается на свойство `CustomerID`.

Сопоставление внешних ключей

Протокол OData использует свойства навигации для отображения путей соединения реляционной модели. В свойствах навигации используются роли, определенные в наборах связей, для связывания наборов сущностей в соответствии с их кратностью.

Драйвер OData представляет двунаправленные соединения как внешние ключи. Двунаправленное объединение может быть создано с таблицами, если типы сущностей для наборов сущностей, представляющих эти таблицы, содержат свойства навигации, которые используют тот же набор связей для связывания наборов сущностей. Это означает, что оба конца набора связей должны иметь свойства навигации в обоих типах сущностей. Связи, не соответствующие этому условию, не отображаются как внешние ключи.

Если кратность обоих наборов сущностей есть `*`, набор связей сопоставляется с таблицей. Если по крайней мере одна из кратностей `EntityTypes` равна `1` или `0..1`, `AssociationSet` сопоставляется с внешним ключом в таблице, которая представляет набор сущностей с кратностью `*`. Шаблон имени внешнего ключа: `-idref-<свойство навигации>-<первичный ключ>`.

Помните:

Внешние ключи по умолчанию являются скрытыми столбцами в таблицах основания данных, поскольку они не содержат бизнес-данных. Однако можно отобразить их, изменив таблицу и свойства столбца. См. *руководство пользователя средства дизайна информации*.

Предупреждение:

SAP не рекомендует пользователям приложений запрашивать столбцы `-idref`, поскольку это может снизить производительность драйвера.

Пример: Внешние ключи для набора сущностей

Таблица `Orders` содержит внешние ключи `-idref-Customer-CustomerID`, `-idref-Employee-EmployeeID` и `-idref-Shipper-ShipperID`, поскольку:

- Тип сущности `Order` имеет следующие свойства навигации.

```
<EntityType Name="Order">
  ...
  <NavigationProperty Name="Customer" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Customers" FromRole="Orders"
    ToRole="Customers"/>
```

```

<NavigationProperty Name="Employee" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Employees" FromRole="Orders"
ToRole="Employees"/>
<NavigationProperty Name="Shipper" Relationship="NorthwindModel.FK_Orders_Shippers" FromRole="Orders"
ToRole="Shippers"/>
</EntityType>

```

- Эти свойства навигации ссылаются на связи FK_Orders_, которые связывают тип сущности Order с типами сущностей Customer, Employee и Shipper. В каждой связи существует одна кратность 0..1. В результате создается три внешних ключа в таблице, представляющей набор сущностей Orders.

```

<Association Name="FK_Orders_Employees">
  <End Role="Employees" Type="NorthwindModel.Employee" Multiplicity="0..1"/>
  <End Role="Orders" Type="NorthwindModel.Order" Multiplicity="**"/>
</Association>

```

- Для CustomerID в -idref-Customer-CustomerID используется первичный ключ в таблице Customers.
- Для EmployeeID в -idref-Employee-EmployeeID используется первичный ключ в таблице Employees.
- Для ShipperID в -idref-Shipper-ShipperID используется первичный ключ в таблице Shippers.

Пример: Внешние ключи для набора связей

Таблица CustomerCustomerDemo содержит внешние ключи -idref-CustomerDemographics-CustomerTypeID и -idref-Customers-CustomerID, поскольку:

- Тип сущности Customer имеет свойство навигации CustomerDemographics.

```

<EntityType Name="Customer">
  ...
  <NavigationProperty Name="CustomerDemographics" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo"
FromRole="Customers" ToRole="CustomerDemographics"/>
</EntityType>

```

- Тип сущности CustomerDemographics имеет свойство навигации Customers.

```

<EntityType Name="CustomerDemographic">
  ...
  <NavigationProperty Name="Customers" Relationship="NorthwindModel.CustomerCustomerDemo"
FromRole="CustomerDemographics" ToRole="Customers"/>
</EntityType>

```

- Свойства навигации ссылаются на связь CustomerCustomerDemo, которая связывает тип сущности Customer и CustomerDemographics. В результате создается два внешних ключа в таблице, представляющей набор связей CustomerCustomerDemo.

```

<Association Name="CustomerCustomerDemo">
  <End Role="CustomerDemographics" Type="NorthwindModel.CustomerDemographic" Multiplicity="**"/>
  <End Role="Customers" Type="NorthwindModel.Customer" Multiplicity="**"/>
</Association>

```

- Для CustomerID в -idref-Customers-CustomerID используется первичный ключ в таблице Customers.
- Для CustomerTypeID в -idref-CustomerDemographics-CustomerTypeID используется первичный ключ в таблице CustomerDemographics.

6.3.8 Драйвер OData - сопоставление элементов документации

В зависимости от доступности описаниям объектов реляционной модели сопоставляются сводные субэлементы документации или субэлементы с длинным описанием.

Субэлемент "Документация" набора сущностей и набора связей отображается в средстве дизайна информации как описание таблицы. Субэлемент "Документация" свойства или свойства навигации отображается как описание столбца. Если сводка или длинное описание отсутствует, поле "Описание" останется пустым.


Описания не локализуются.

6.3.9 Драйвер OData - сопоставление элементов производных типов

В следующем примере показан набор сущностей с типом `Employee`.

```
<EntitySet Name="Employees" EntityType="Employee" />
```

На следующей диаграмме показан принцип наследования между базовым типом `Employee` и двумя производными типами, `ExternalEmployee` и `InternalEmployee`. Производные типы наследуют все свойства базового типа. Они определяют также дополнительные свойства, именуемые прямыми свойствами.



Для конкретного набора сущностей итоговая схема является результатом слияния в один общий тип. На следующей диаграмме показана таблица `Employee` в том виде, в каком она представлена в реляционной модели.

Сотрудник	
PK	<u>идентификатор</u>
	firstname lastname InternalEmployee_room InternalEmployee_messengerId InternalEmployee_phone ExternalEmployee_company ExternalEmployee_phone

Таблица `Employee` в реляционной модели будет содержать сведения из обоих объектов, то есть из столбцов родительского типа и производных типов. Во избежание конфликта имен столбцы, заявленные в производных типах, имеют в качестве префикса наименование типа сущности. Они могут также содержать пустое значение.

6.3.10 Мониторинг производительности драйвера OData

Чтобы усовершенствовать производительность соединения при выполнении запроса, изучите следующие виды поведения драйвера OData.

Выполнение операций на стороне клиента или поставщика

При создании соединения можно выбрать выполнение некоторых операций SQL-запроса на уровне драйвера или поставщика. В следующей таблице показаны параметры мастера соединений, определяющие это поведение.

Когда параметр выбран, поставщик услуг OData обрабатывает соответствующую операцию, если он поддерживает ее. Это поведение по умолчанию. Если этот параметр не выбран, операцию обрабатывает драйвер OData.

Предупреждение:

SAP не рекомендует выполнять эти операции с помощью драйвера доступа к данным, поскольку это может снизить производительность соединения. Из-за того, что требуется передать клиенту полный набор данных, время отклика увеличивается. Использовать этот способ следует лишь в том случае, если поставщик услуг OData полностью или частично не поддерживает операцию.

Параметр	Опера ция	Влияние на производительность
Выбор столбца	SELECT	Если параметр не выбран, драйвер OData обрабатывает проекцию SQL, что существенно увеличивает объем передаваемых данных.

Параметр	Опера ция	Влияние на производительность
Поддерживаемые условия фильтрации	WHERE	<p>Можно выполнить некоторые операции фильтрации на уровне драйвера, если стандарты OData не поддерживают их. Однако фильтры на стороне поставщика обычно сокращают время выполнения запроса.</p> <p>На уровне доступа к данным для повышения производительности применяется следующее: любое условие фильтра, совместимое со стандартами OData, передается поставщику OData. Драйвер OData выполняет любой другой несовместимый фильтр, который может содержать оператор WHERE. См. пример ниже.</p>
Сортировка	ORDER BY	Поставщик OData выполняет операцию ORDER BY, если в запросе не используются выражения DISTINCT или GROUP BY. Если запрос содержит выражение DISTINCT или GROUP BY, драйвер должен выполнить операцию сортировки, которая увеличивает время выполнения.

Примечание:

- Операция ORDER BY, выполняемая драйвером, зависит от параметра SBO `Размер разделения на сегменты`.
- Оператор BETWEEN преобразуется в функции сравнения OData, выполняемые затем поставщиком OData.
- Операторы LIKE и NOT LIKE обычно выполняются на стороне клиента. Однако, они преобразуются в функции OData `startsWith` и `endsWith`, если только один шаблон % размещается соответственно в конце или в начале значения фильтра.

Пример: Поддержка выражений фильтрации

Следующий запрос содержит два условия фильтрации в операторе WHERE:

```
SELECT * FROM T1 WHERE col1='San Francisco' AND col2 LIKE 'S%n'
```

Поставщик OData может обработать первую часть оператора, но не вторую. Затем драйвер OData выполняет `col2 LIKE 'S%n'`, тогда как поставщик выполняет `col1='San Francisco'`.

Пример: Сопоставление функций `startsWith` и `endsWith`

Следующий SQL-запрос возвращает продавцов, проживающих на бульварах.

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEES."Title" LIKE 'Sales %' AND EMPLOYEES."Address" LIKE '% Blvd.'
```

Это соответствует следующему URI:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Employees?$filter=startswith(Title,'Sales')&endswith(Address,'Blvd.')
```

Выполнение функций агрегирования

Функция базы данных `COUNT` является единственной функцией агрегирования, поддерживаемой протоколом OData 2.0. Другие функции агрегирования и группировки, запускаемые оператором `GROUP BY`, выполняются на стороне клиента. Однако, если драйвер выполняет расчеты, изменяющие результат перед вычислением количества, функция `COUNT` также должна выполняться на стороне клиента. Это может замедлить работу соединения.

Использование метамодели кэша

Параметр **Метамодель кэша** выбран в мастере соединений по умолчанию. Он позволяет однократно извлекать модель метаданных в течение соединения в пуле соединений, а не каждый раз при выполнении запроса. В результате повышается производительность соединения.

Примечание:

При кэшировании модели метаданных необходимо включить создание пула соединений.

См. также

- [Возможности драйвера OData](#)

6.3.11 Драйвер OData - нетривиальное поведение и ограничения

Алгоритмы сортировки

Алгоритмы сортировки разных поставщиков услуг могут отличаться. Это может приводить к различным результатам при использовании в запросе операции `ORDER BY`.

Поскольку драйвер OData может выполнять операции сортировки с помощью собственного алгоритма, использование комбинированных операций, таких как `ORDER BY`, `GROUP BY` и `DISTINCT` также может привести к разному порядку сортировки.

Сопоставление параметра "Максимальное число строк"

Функция OData `$top` сопоставляется с параметром **Максимальное число строк** панели запросов только в том случае, если операции запроса не изменяют число строк. Результаты запроса могут оказаться ошибочными при применении фильтра, который удаляет некоторые строки из ожидаемого результата функции `$top`.

Пример:

Следующий запрос OData возвращает первые 15 строк из таблицы `Orders`:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Orders?$top=15
```

Следующий запрос возвращает первые 15 строк, в которых городом отправки является Reims (Реймс). Этот запрос возвращает только 5 строк:

```
http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc/Orders?$top=15&$filter=ShipCity eq 'Reims'
```

Ограничения функции COUNT

Подсчет строк таблицы в средстве дизайна информации является семантическим подсчетом строк, которые содержат непустые значения в определенных столбцах. Некоторые службы Azure возвращают только итоговое число строк в одной таблице. Это может вызвать несоответствие между ожидаемым и фактическим результатами запроса.

Ограничения служб шлюза SAP NetWeaver

Если поставщик служб шлюза SAP NetWeaver не поддерживает фильтры для всех столбцов, не следует выбирать **Поддерживаемые условия фильтра** при создании соединения. Если им не поддерживается сортировка для всех столбцов, не следует выбирать **Сортировку** при создании соединения.

В схеме эти ограничения фильтрации и сортировки могут быть указаны с помощью метаданных `sap:filterable` и `sap:sortable`. В предыдущей версии драйвер OData не выполнял сопоставление этих атрибутов.

Некоторые поставщики могут не предлагать полные возможности сканирования для всех таблиц. Это может привести к ошибкам во время выполнения, например, если сканирование одной из таблиц, участвующих в операции JOIN, невозможно.

SAP рекомендует напрямую создавать соединение с системой SAP ERP, чтобы избежать проблем со специальными запросами.

6.3.12 Драйвер OData - настройка максимального размера столбцов

Для некоторых свойств параметр `MaxLength` может иметь значение `Max`. Например:

```
<Property Name="Synopsis" Type="Edm.String" Nullable="true" MaxLength="Max" Unicode="true"
FixedLength="false"/>
```

Поскольку драйвер OData не может распознать это не числовое значение, необходимо настроить его. Файл конфигурации `cs.cfg` содержит следующие параметры:

- `Binary Max Length` (Максимальная длина двоичных данных) - определяет максимальный размер столбцов таблицы с типом "двоичный"
- `String Max Length` (Максимальная длина строки) - определяет максимальный размер столбцов таблицы с типом "строка"

См. также

- [Максимальная длина двоичных данных](#)
- [Максимальная длина строки](#)

6.3.13 Аутентификация при работе с источниками OData

Для доступа к некоторым источникам данных требуется аутентификация. Приложение может выполнять аутентификацию в источнике данных OData с помощью следующих методов:

- Базовая аутентификация через HTTP с использованием имени пользователя и пароля. Учетные данные не шифруются.
- К URI службы добавляется маркер доступа GET, то есть пара {ключ, значение}. Ключ и значение маркера могут меняться в зависимости от службы. Определите маркер через **Пользовательские параметры аутентификации** в мастере соединений. Используйте следующий шаблон: `<ключ>=<значение>`.

Примечание:

Уровень доступа к данным не обеспечивает трассировок для параметров пользовательской аутентификации, поскольку они содержат сведения о безопасности. В трассировках драйвера OData они заменяются на `<CUSTOM_AUTH_PARAMS>`. Однако для отображения параметров можно воспользоваться другими уровнями трассировки, например параметром **Включить отслеживание задания** в СМС.

Пример: Маркер доступа

`http://wine.cloudapp.net/Regions?apikey=<значения ключа api>`.

Аутентификация источников данных Microsoft Azure

Соединение с набором данных Microsoft Azure осуществляется с использованием базовой аутентификации через HTTP. В мастере соединений введите в качестве пароля ключ учетной записи. Можно не указывать имя пользователя.

6.3.14 Трассировка операции драйвера OData

Уровень доступа к данным отслеживает драйвер OData на уровнях PATH и DEBUG. Трассировка PATH (ПУТЬ) содержит записи и выходные данные каждого метода, используемого при планировании и выполнении запроса. Она позволяет определить, была ли выполнена операция запроса драйвером или поставщиком OData и чем может быть вызвана проблема.

Сведения, которые содержались в URI (учетные данные источника данных, прокси-сервера и параметры пользовательской аутентификации), удаляются из трассировок драйвера.

6.4 Драйвер SAP ERP

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI подключаться к системам SAP ERP с помощью сетевого уровня SAP Java Connector (JCo) 3.x. Он предоставляет драйвер доступа к данным, который предоставляет доступ к следующим объектам ERP:

- InfoSet
- SAP-запросы
- Функции ABAP

Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых системах SAP ERP см. *матрицу доступности продуктов*.

Возможности подключения SAP ERP поддерживают единый вход (SSO) на всех платформах. Для получения дополнительных сведений об аутентификации см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Возможности подключения SAP ERP поддерживают предпочитаемый региональный код просмотра (PVL) для всех режимов аутентификации. Использование PVL можно отключить, установив флажок **Сохранить язык** при создании соединения.

Файлы конфигурации драйвера расположены в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\jco`. В файле `jco.prm` указаны возможности драйвера доступа к данным, связанные с операциями баз данных.

С помощью мастера соединений реализуется рабочий процесс по вводу сведений, необходимых для соединения с системами SAP ERP.

См. также

- [Поддержка единого входа](#)

6.4.1 Возможности драйвера SAP ERP

Драйвер доступа к данным поддерживает следующие возможности запросов:

- Базовые операции (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY и AS)
- Базовые операторы (=, !=, <, <=, >, >=, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, AND, OR), операндами которых могут быть имена столбцов и постоянные значения;
- Оператор DISTINCT в инструкции SELECT
- Постоянные значения в инструкции SELECT
- Операторы LIKE и NOT LIKE принимают Escape-символы;
- Вложенные запросы в операторе FROM

Уровень доступа к данным выполняет внутреннюю сортировку операций.

Примечание:

Драйвер доступа к данным не разрешает упорядочивать столбцы по индексу в инструкциях SQL. Только оператор ORDER BY с именами столбцов является допустимым. Значение параметра ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX задается как NO в файле jco.prm.

См. также

- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

- [ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX](#)

6.4.2 Драйвер SAP ERP - доступ к наборам данных и запросам SAP

Об InfoSet и SAP-запросах

В системе SAP ERP наборы данных и запросы SAP создаются в локальной или глобальной рабочих областях. Объекты в локальной рабочей области доступны только клиентской системе SAP ERP, а объекты в глобальной рабочей области доступны всем клиентам. Запрос SAP создается в группе пользователей и принадлежит ей.

Для получения дополнительных сведений о рабочих областях и группах пользователей см. документацию SAP ERP.

Сопоставление объектов


Драйвер доступа к данным предоставляет InfoSets и SAP-запросы средству дизайна информации в виде таблиц. InfoSet и SAP-запросы состоят из последовательности полей, которые сопоставлены со столбцами таблицы. Поля используются в инструкциях SELECT.

На уровне драйвера рабочие области сопоставляются с квалификаторами. Квалификатор по умолчанию соответствует локальной рабочей области.

Группы пользователей сопоставляются с владельцами. Группы пользователей рабочей области затем размещаются под квалификатором, представляющим эту рабочую область.

Объекты InfoSet рабочей области размещаются под квалификатором, который представляет эту рабочую область, и под фиктивным владельцем INFOSET. SAP-запросы рабочей области размещаются под квалификатором, представляющим эту рабочую область. SAP-запросы группы пользователей размещаются под владельцем, представляющим эту группу.

Организация InfoSet и SAP-запросов в рабочей области приведена на следующем рисунке:



Поля сопоставляются со столбцами таблицы. InfoSet или SAP-запрос содержат поля, которые одновременно являются полями проекции и выбора. Они также содержат поля выбора, которые не используются для проекции. При создании соединения с помощью мастера соединений вы выбираете, представляются ли эти поля выбора как столбцы таблицы. Параметр **Сопоставить поля выбора в столбце таблицы** реализует эту функциональность. Если параметр выбран, поле сопоставляется как необязательный столбец ввода. Если параметра не выбран, поле выбора игнорируется и к полю нельзя применить фильтрацию.

Примечание:

Для обязательных полей выбора не существует определенного сопоставления. Пользователь приложения должен запрашивать эти поля с помощью фильтров.

Столбцы ввода

Столбцы ввода – это табличные столбцы, в которых должно быть указано условие равенства (оператор =), когда пользователь приложения запрашивает таблицу. В столбцах ввода допускается только условие равенства. Условия IN запрещены.

В средстве дизайна информации пользователь может просматривать столбцы ввода как обязательные или необязательные. Обязательный столбец ввода – это столбец, для которого необходимо указать значение. Необязательный столбец ввода – это столбец, для которого указание значения является необязательным.

Если пользователь не задает значение для необязательного столбца ввода в запросе, сервер соединений выполняет одно из следующих действий:

- Не возвращает значение, если у необязательного столбца ввода нет значения по умолчанию.
- Возвращает значение по умолчанию, если у необязательного столбца ввода есть значение по умолчанию.

Параметр Driver Capabilities

Если пользователь приложения запрашивает InfoSet, некоторые операции базы данных передаются системе SAP ERP (SELECT, WHERE, сортирующие столбцы только с помощью ORDER BY, и AS), а другие обрабатываются драйвером (другие операции фильтрации с

операторами WHERE, GROUP BY, DISTINCT и сортировкой только с помощью ORDER BY по агрегатным функциям).

Если пользователь приложения выполняет SAP-запрос, некоторые операции также передаются ERP-системе. Это операции SELECT, WHERE, ORDER BY (только если SAP-запрос уже содержит такую же сортировку) и AS.

Дополнительные сведения об операциях, управляемых непосредственно системой, см. в документации по системе SAP ERP.

6.4.3 Драйвер SAP ERP – доступ к функциям ABAP

Помните:

Драйвер SAP ERP позволяет создавать соединения с заблокированными и незаблокированными функциями ABAP.

Концепции функций ABAP

Функции ABAP состоят из последовательности параметров, которые могут быть параметрами ввода, используемыми при вызове функций, или параметрами вывода, которые содержатся в ответах на вызов. В терминологии SAP входные параметры называются импортом, а выходные параметры – экспортом. Некоторые параметры могут быть одновременно входными и выходными параметрами. Они называются изменяемыми параметрами. Помимо параметров импорта, экспорта и изменяемых параметров также существуют табличные параметры, которые можно считать типом изменяемых параметров.

Параметр функции ABAP может иметь следующие типы:

- Поле примитивного типа ABAP
- Структура, представляющая последовательность нескольких полей
- Таблица, которая может быть составлена из полей, структур и даже других таблиц

Сопоставление объектов

Драйвер доступа к данным предоставляет функции ABAP средству дизайна информации в виде таблиц. На уровне драйверов группы функций ABAP сопоставляются с владельцами, а функции ABAP сопоставляются с квалификатором `ABAPFunction`. Это значит, что каждая функция ABAP размещается под определенным владельцем, который соответствует группе функций в системе SAP ERP.

Параметры импорта, изменяемые и табличные параметры, используемые как данные ввода, сопоставляются со столбцами ввода. Параметры экспорта, изменяемые и табличные параметры, используемые как данные вывода, сопоставляются с таблицами. Столбцы ввода могут быть обязательными или необязательными. Уровень доступа к данным учитывает эти параметры как атрибуты первичного ключа, которые не могут быть пустыми.

Драйвер сопоставляет параметры функции ABAP следующим образом:

- Обязательный параметр сопоставляется с обязательным столбцом ввода. Пользователь задает значение в этом столбце.
- Необязательный параметр со значением по умолчанию сопоставляет с необязательным столбцом ввода. Пользователь не задает значение в этом столбце. Значение, которое возвращается на сервер соединений источником данных, в этом случае является значением по умолчанию.
- Необязательный параметр без значения по умолчанию также сопоставляется с необязательным столбцом ввода. Сервер соединений возвращает следующие значения со строковым типом данных в зависимости от типа SQL столбца ввода:

Тип SQL	Значение
SQL_Integer	0
SQL_Char, SQL_VarChar, SQL_Binary	Пустая строка
SQL_Double, SQL_Float, SQL_Numeric	0.0
SQL_Date	00010101
SQL_Time	000000
Любой другой тип	Пустая строка

Примечание:

Драйвер добавляет столбец `<имя_столбца>-ID` в таблицу, с которой сопоставляется функция АВАР, и добавляет другой столбец `<имя_столбца>-IDREF` в таблицу, если она содержит ссылку на другую таблицу.

Переименование столбца

Имена столбцов переименовываются на уровне драйверов. В следующей таблице показаны префиксы, добавляемые в столбцы.

Ввод и вывод данных	Параметр	Префикс
Данные ввода	Импорт	-IMPORT_
Данные ввода	Изменение	-IMPORT_CH_
Данные ввода	Таблица	-IMPORT_CH_
Вывод	Изменение	-EXPORT_CH_
Вывод	Таблица	-EXPORT_CH_

Примечание:

Если параметр вывода таблицы (A) состоит из другой таблицы (B), обе эти таблицы переименовываются в -EXPORT_CH_A и -EXPORT_CH_A.B соответственно.

Возможности драйвера

Все операции с базами данных (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, AS и т. д.) обрабатываются драйвером, а условия равенства для столбцов ввода передаются в систему SAP ERP.

Помните:

Драйвер принимает только таблицы с одной строкой как параметры ввода. Они эквивалентны структурам ввода.

- При создании соединения в мастере соединений указывается, считается ли изменяемый параметр типа таблицы или параметр таблицы входным или выходным параметром. Параметр **Сопоставить параметры таблицы в столбце ввода** реализует эту функциональность. Если флажок установлен, параметр является одновременно параметром ввода и вывода. В этом случае в качестве входных данных может использоваться только структура. Если флажок не установлен, параметр считается только параметром ввода.
- Драйвер считает поля дополнительной структуры ввода необязательными столбцами ввода. Столбцы ввода считаются необязательными в целом, т. е. если столбец содержит значение, другие тоже должны содержать значение. Пользователь приложения должен убедиться, что все столбцы содержат значение.
- Некоторые параметры функции ABAP могут иметь значения, размер которых считается равным нулю в системе SAP ERP. Драйвер использует параметр `String Max Length` из файла `cs.cfg`, чтобы установить максимальную длину строки для столбцов таблицы, сопоставленных с этими параметрами.

См. также

- [Максимальная длина строки](#)

6.4.4 Ограничения драйвера SAP ERP

- Нельзя запрашивать объекты ERP на основе программ ABAP, работающих с SAPGUI, поскольку доступ к этим объектам с использованием удаленных вызовов функций невозможен.
- JCo API не поддерживает выборку массива. Это означает, что результирующие данные возвращаются за один раз. Чтобы ограничить число результирующих строк и избежать нехватки памяти, пользователь приложения должен отфильтровать данные соответствующим образом. Независимо от этого ограничения сервер соединений все равно применяет выборку массива.

Примечание:

Пользователь приложения может также задать значение параметра `Максимальное число строк` в панели запросов. Однако система SAP ERP не учитывает параметр `Максимальное число строк`, если юниверс определен с несколькими источниками или если для запроса требуются вычисления после выборки данных (`SELECT DISTINCT`, `ORDER BY` и `GROUP BY`).

- Параметр `ERP Max Rows` файла конфигурации `jco.sbo` позволяет пользователю приложения выполнять запрос без фильтрации таблицы InfoSet или SAP-запроса, которая содержит только столбцы с числовым типом данных. Пользователь также может запросить таблицу с числовыми типами данных и столбцами типа DATS. Этот параметр также используется, если `Максимальное количество строк` не передается системе SAP ERP. Параметр `ERP Max Rows` можно использовать с юниверсами с одним и с несколькими источниками. Задайте соответствующее значение параметра `ERP Max Rows`, чтобы избежать нехватки памяти.

Примечание:

При использовании юниверса с несколькими источниками можно задать значение параметра `Максимальное количество строк` панели запроса средства администрирования объединения данных. Более подробную информацию см. в *Руководстве по средству администрирования Data Federator*.

См. также

- [Параметр Array Fetch Size](#)
- [Параметр ERP Max Rows](#)

6.5 Драйвер XML

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI для соединения с документами XML в качестве источников данных

Документы XML основаны на схемах XML. Схема XML является документом XSD, который определяет метаданные источника данных XML.

С помощью мастера соединений реализуется процесс ввода сведений для соединения с источниками данных XML. Источники данных XML отображаются в СУБД файлы XML и на сетевом уровне Коннектор файлов XML.

Файлы конфигурации драйвера расположены в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\xml`. В файле `xml.prm` указаны возможности драйвера доступа к данным, связанные с операциями и функциями баз данных.

6.5.1 Возможности драйвера XML

Драйверы доступа к данным поддерживают следующие возможности запросов:

- Базовые операции базы данных (SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, DISTINCT)
- Псевдонимы столбцов в операторе ORDER BY (AS)
- Вложенные запросы в операторе FROM
- Операторы фильтрации (=, !=, <, <=, >, >=, AND, OR, BETWEEN, NOT BETWEEN, IN, NOT IN, LIKE, NOT LIKE, IS NULL, IS NOT NULL)

Драйвер доступа к данным не поддерживает операции JOIN.

Драйвер доступа к данным поддерживает функции группировки MIN, MAX, AVG, SUM и COUNT в инструкциях SELECT.

См. также

- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

6.5.2 Расположение файла XML

Документы XML, используемые как источники данных, могут быть локальными или удаленными. Для файлов на удаленных системах поддерживаются протоколы HTTP, FTP и SMB. В настоящей версии поддерживаются также зашифрованные протоколы HTTPS и FTPS на основе одного сертификата.

Примечание:

SMB – это стандартный протокол для обмена файлами в ОС MS Windows. Поскольку доступ к протоколам обеспечивается с помощью библиотеки jCIFS, необходимо установить JAR-файл jCIFS в каталог сервера соединений: `connectionserver-install-dir\connectionServer\sharedLibraries\jcifs`. Необходимо устанавливать версию 1.3.15, которую можно загрузить по адресу <http://jcifs.samba.org/>.

Указать, является ли источник данных локальным или удаленным, можно с помощью параметра **Тип расположения** в мастере соединений. Если источник данных является удаленным, необходимо задать используемый протокол с помощью параметра мастера **Протокол**. Значение параметра **Протокол** должно соответствовать протоколу, указанному в параметрах **Путь к файлу или шаблон**.

Пример: Пути к файлам XML

- C:\xml\report.xml или file:///C:/xml/report.xml для локального файла
- http://server:8080/path/report.xml для файла, доступного через HTTP
- ftp://server/path/ – файлы, доступные по протоколу FTP
- smb://server:port/myshare/mydirectory – файлы, доступные по протоколу SMB

См. также

- [Расположение файла CSV](#)

6.5.3 Пример документа и схемы XML

Следующие примеры иллюстрируют структуру документа XML с названием clubdemo.xml на основе схемы clubdemo.xsd.

Пример: Документ clubdemo.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClubDemo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="clubdemo.xsd">

  <Countries>
    <Country name="France"/>
    <Country name="US"/>
  </Countries>

  <Customers>
    <Customer ID="204">
      <Name type="first">Christine</Name>
      <Name type="last">Martin</Name>
      <Age>25</Age>
      <Address>12, allée Victor Hugo</Address>
      <ZIP>75016</ZIP>
      <City>Paris</City>
      <Country name="France"/>
      <Invoice>1234</Invoice>
    </Customer>
    <Customer ID="103">
      <Name type="first">Peter</Name>
      <Name type="last">Travis</Name>
      <Age>34</Age>
      <Address>7835 Hartford Drive</Address>
      <ZIP>06108</ZIP>
      <City>Springfield</City>
      <Country name="US"/>
      <Invoice>23204</Invoice>
    </Customer>
    <Customer ID="106">
      <Name type="first">William</Name>
      <Name type="last">Baker</Name>
```

```

    <Age>64</Age>
    <Address>2890 Grant Avenue</Address>
    <ZIP>20020</ZIP>
    <City>Washington DC</City>
    <Country name="US"/>
    <Invoice>35306</Invoice>
    <Invoice>44106</Invoice>
  </Customer>
</Customers>
</ClubDemo>

```

Пример: Схема clubdemo.xsd

```

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ClubDemo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Countries"/>
        <xs:element ref="Customers"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:key name="countkey">
      <xs:selector xpath="Countries/Country"/>
      <xs:field xpath="@name"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="custkey">
      <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
      <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>

    <xs:keyref name="custkeyref" refer="countkey">
      <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
      <xs:field xpath="Country/@name"/>
    </xs:keyref>
  </xs:element>

  <xs:element name="Countries">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Country" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Country">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Customers">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="Customer" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:element name="Customer">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Name" maxOccurs="2">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="type" type="xs:string"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Age" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="Address" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ZIP" type="xs:string"/>
        <xs:element name="City" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```
<xs:element name="Country">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice" type="xs:integer" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:integer"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

6.5.4 Драйвер XML - сопоставление нескольких файлов

Можно устанавливать соединения с несколькими файлами, если для параметра **Путь к файлу или шаблон** в мастере соединений выбран шаблон, например clubdemo_*.xml, которому соответствуют такие файлы, как clubdemo_1.xml и clubdemo_2.xml.

Помните:

Подключение к нескольким файлам, расположенным на сервере HTTP, невозможно. Протокол HTTP не поддерживает использование символов шаблона.

Если в мастере соединений выбран параметр **Объединение файлов**, идентичные таблицы из нескольких файлов XML объединяются в одну таблицу. Именем квалификатора таблицы служит полный путь шаблона, например C:\files\xml\clubdemo_*.xml. Предполагается, что все файлы имеют одинаковую схему.

Если параметр не выбран, таблицы не объединяются, поскольку не относятся к одному и тому же квалификатору. Каждый документ XML затем сопоставляется с квалификатором базы данных. Именем квалификатора таблицы служит полный путь файла XML, например C:\files\xml\clubdemo_1.xml. В этом случае каждый файл XML может иметь собственную схему.

Данные не сопоставляются с владельцами баз данных.

6.5.5 Драйвер XML - сопоставление таблиц

Драйвер доступа к данным предоставляет XML-файлы средству дизайна информации в виде таблиц.

Корневой документ XML сопоставляется с таблицей.

Элементы, у которых значение maxOccurs больше 1, сопоставляются с таблицами.

Имя таблицы, сопоставляемой с элементом, является объединением всех имен элементов, от корневого до данного элемента, разделенных косой чертой (/).

Пример:

Документ `clubdemo.xml` сопоставляется со следующими таблицами:

- `ClubDemo`
 - `ClubDemo/Countries/Country`
 - `ClubDemo/Customers/Customer`
 - `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice`
 - `ClubDemo/Customers/Customer/Name`
-

См. также

- [Пример документа и схемы XML](#)

6.5.6 Драйвер XML - сопоставление столбцов

Следующие объекты в элементе XML сопоставляются со столбцами таблицы, представляющей этот элемент:

- Атрибуты
- Элементы `simpleType` или `complexType` с элементом `simpleContent`
- Тексты, являющиеся смешанным элементом, в типе которых определено `mixed=true`
- `any` и `anyAttribute`

Если столбец представляет атрибут, его имя является объединением имен всех элементов, начиная с элемента (но не включая его), у которого значение параметра `maxOccurs` больше 1, и заканчивая (включительно) элемент, содержащий этот атрибут. Во избежание конфликта с другими элементами перед именем атрибута указывается символ @.

Если столбец представляет элемент, его имя является объединением имен всех элементов, начиная с элемента (но не включая его), у которого значение параметра `maxOccurs` больше 1.

Если столбец представляет тот же элемент, что и его таблица, его именем является имя элемента.

Разделителем в объединенных именах является косая черта /.

Если элементы представляют родительские элементы, используемые в путях при построении внешних ключей, перед именами элементов ставится дефис (-).

Следующие примеры сопоставления ссылаются на раздел в примере документа и схемы XML.

Пример:

Таблица `ClubDemo` содержит следующий столбец:

- `-id`
-

Пример:

Таблица `ClubDemo/Countries/Country` содержит следующие столбцы:

- `@name`
 - `-Countries/-ClubDemo/-id`
-

Пример:

Таблица `ClubDemo/Customers/Customer` содержит следующие столбцы:

- `Age`
 - `Address`
 - `ZIP`
 - `City`
 - `Country/@name`
 - `@ID`
 - `-Customers/-ClubDemo/-id`
-

Пример:

Таблица `ClubDemo/Customers/Customer/Invoice` содержит следующие столбцы:

- `-id`
 - `Invoice`
 - `-Customers/@ID`
-

Пример:

Таблица `ClubDemo/Customers/Customer/Name` содержит следующие столбцы:

- `-id`
 - `Name`
 - `@type`
 - `-Customer/@ID`
-

В схеме XML `name`, `type` и `ID` являются именами атрибутов `Country`, `Name` и `Customer` соответственно. Столбцы `Invoice` и `Name` соответственно представляют элементы `Invoice` и `Name`. Ознакомиться с именами других столбцов можно в разделе, посвященном сопоставлению первичных и внешних ключей.

См. также

- [Пример документа и схемы XML](#)
- [Драйвер XML - сопоставление первичных и внешних ключей](#)
- [Драйвер XML - сопоставление `anyType` и `simpleType`](#)

6.5.7 Драйвер XML - сопоставление первичных и внешних ключей

Первичные ключи

К сопоставлению первичных ключей применяются следующие правила:

- Драйвер создает первичный ключ таблицы, который выполняет сопоставление корневого документа. Связанный столбец получает имя `-id`, а значением столбца является имя документа.
- Атрибут или элемент с типом `"xs:ID"` сопоставляется со столбцом, который представляет первичный ключ.

Если схема XML определяет ключ с `<xs:key>`, применяются следующие правила:

- Если ключ определяется на корневом уровне и селектор содержит элемент, у которого значение параметра `maxOccurs` больше 1, ключ сопоставляется с первичным ключом соответствующей таблицы.
- Если ключ определен не на уровне корневого элемента, первичный ключ таблицы является комбинацией первичного ключа родительского элемента и поля ключа.

Если схема не определяет первичный ключ для элемента селектора, у которого значение параметра `maxOccurs` больше 1, столбец с именем `-id` добавляется в таблицу как первичный ключ.

Пример: Корневой элемент документа

Элемент `ClubDemo` является корневым элементом документа `clubdemo.xml`. Столбец `-id` создается и определяется как первичный ключ таблицы `ClubDemo`. Столбец `-id` имеет значение `clubdemo.xml`.

Пример: Явный ключ

Следующий ключ, установленный на корневом уровне, определяет имя (`@name`) столбца таблицы `ClubDemo/Countries/Country` как первичный ключ:

```
<xs:key name="countkey">
  <xs:selector xpath="Countries/Country"/>
  <xs:field xpath="@name"/>
</xs:key>
```

Таблица `ClubDemo/Customers/Customer` содержит столбец `@ID` как первичный ключ, поскольку схема определяет явный ключ `custkey`:

```
<xs:key name="custkey">
  <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
```

Пример: Неявный ключ

Таблица ClubDemo/Customers/Customer/Invoice содержит в качестве первичного ключа столбец -id, поскольку в схеме не определен ключ для данного элемента.

Внешние ключи

Если в схеме XML определена ссылка ключа с помощью `<xs:keyref>` и ссылка ключа определена на том же уровне, что и ключ, на который она ссылается, ссылка ключа сопоставляется с внешним ключом соответствующей таблицы.

Для каждой таблицы, соответствующей элементу, не являющемуся корневым, внешний ключ создается из столбцов первичного ключа родительской таблицы и обратного пути от элемента к его родительскому элементу. Это позволяет сопоставлять отношения между родительскими и дочерними элементами.

Ограничение:

Хотя основания данных содержат внешние ключи, драйвер XML не поддерживает операции JOIN.

Пример: Keyref

Таблица ClubDemo/Customers/Customer содержит следующие внешние ключи:

- Country/@name, который является полем следующего keyref:

```
<xs:keyref name="custkeyref" refer="countkey">
  <xs:selector xpath="Customers/Customer"/>
  <xs:field xpath="Country/@name"/>
</xs:keyref>
```

Следует отметить, что countkey является явным ключом, определенным для таблицы, которая не является родительской.

- -Customers/-ClubDemo/-id, построенный на основе обратного пути к родительской таблице и первичного ключа родительской таблицы
-

Пример: Без keyref

Таблица ClubDemo/Customers/Customer/Invoice содержит столбец -Customer/@ID, определенный как внешний ключ, созданный на основе столбца первичного ключа родительской таблицы и обратного пути к родительской таблице.

См. также

- [Пример документа и схемы XML](#)
- [Драйвер XML - сопоставление столбцов](#)

6.5.8 Драйвер XML - сопоставление смешанных элементов

Содержимое смешанного элемента полностью сопоставляется со столбцом таблицы, включая дочерние элементы и все данные между дочерними элементами.

Атрибуты смешанного элемента сопоставляются со столбцами независимо от способа сопоставления элемента.

Пример:

В данном примере элемент `documentation` имеет `complexType`, состоящий из трех дочерних элементов - `name`, `datatype` и `location`.

```
<documentation>
  The <name>XML driver</name> allows you to retrieve <datatype>XML</datatype> data
  from documents located on a <location>remote server</location>.
</documentation>
```

На уровне доступа к данным сопоставление подобных элементов осуществляется следующим образом:

- Элемент `documentation` сопоставляется со столбцом таблицы.
- Содержимое элемента `documentation` становится данными столбца, включая дочерние элементы и все данные между ними. В примере столбец содержит следующую строку:

```
The <name>XML driver</name> allows you to retrieve <datatype>XML</datatype> data from documents located
on a <location>remote server</location>.
```

6.5.9 Драйвер XML - сопоставление рекурсивных элементов

Следующая схема определяет рекурсивные элементы:

```
<xs:element name="parent">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="child" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="child">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="parent" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Драйвер XML сопоставляет с таблицами первый элемент `parent` (родительский) и элемент `child` (дочерний), игнорируя дочерний элемент `parent`.

6.5.10 Драйвер XML - сопоставление "any и anyAttribute"

Пример: Схема XSD с any

```
<xs:element name="documentation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="datatype" type="xs:string"/>
      <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

- Со столбцами сопоставляются имя и тип данных
- Элемент any сопоставляется со столбцом -any

Пример: Файл XML с any

```
<documentation>
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
  <audience>
    <type>External</type>
    <name>Administrator</name>
  </audience>
</documentation>
```

Данные столбца -any представляют имя и содержимое элемента. В примере он содержит следующую строку:

```
<audience><type>External</type><name>Administrator</name></audience>
```

Ограничение:

Если значение параметра maxOccurs элемента any превышает 1, драйвер XML сопоставляет со столбцом -any только имя первого элемента, обнаруженного при синтаксическом разборе документа XML. Другие имена элементов игнорируются.

В следующем примере игнорируется <format>PDF</format>.

```
<documentation>
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
  <audience>
    <type>External</type>
    <name>Administrator</name>
    <format>PDF</format>
  </audience>
</documentation>
```

Пример: Схема XSD с anyAttribute

```
<xs:element name="documentation">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="datatype" type="xs:string"/>
```

```
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute/>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

- Со столбцами сопоставляются имя и тип данных
- Элемент `anyAttribute` сопоставляется со столбцом `-anyAttribute`

Пример: Файл XML с `anyAttribute`

```
<documentation myAttribute="ConnectionString">
  <name>Data Access Guide</name>
  <datatype>XML</datatype>
</documentation>
<documentation myAttribute="DataFederator">
  <name>Data Federator User Guide</name>
  <datatype>any</datatype>
</documentation>
```

Данные столбца `-anyAttribute` представляют имя атрибута элемента и его значение. В примере данные столбца содержат две следующие строки:

```
myAttribute="ConnectionString"
myAttribute="DataFederator"
```

6.5.11 Драйвер XML - сопоставление `anyType` и `simpleType`

В следующих разделах описывается сопоставление `anyType` и определенные упорядочивания `simpleType` в схемах XML.

Сопоставление типа `anyType`

Все содержимое элемента с типом `anyType` сопоставляется со столбцом таблицы.

Пример: `anyType`

В примере Club Demo следующий элемент `Address` сопоставляется со столбцом `Address`.

```
<xs:element name="Address" type="xs:anyType"/>
```

Сопоставление списка значений

Независимо от базового типа данных значения список значений всегда сопоставляется с VARCHAR.

Пример: Список типов данных

Базовым типом данных является `integer` (целое число). Список целых чисел имеет тип данных VARCHAR.

```
<intvalues>100 34 56 -23 1567</intvalues>
```

Сопоставление ограничений с типом

Значение элемента может быть ограничено определенным диапазоном. Это не влияет на преобразование типа данных.

Пример: Ограничение

```
<xs:element name="age">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Сопоставление объединений типов

Типом данных XML, с которым сопоставляется объединение, является строка, то есть типы данных CHAR или VARCHAR в основаниях данных.

Пример: Объединения типов

```
<xs:element name="jeans_size">
  <xs:simpleType>
    <xs:union memberTypes="xs:string xs:int"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

6.5.12 Драйвер XML - настройка максимального размера столбцов

Файл конфигурации `cs.cfg` содержит следующие параметры:

- `Binary Max Length` (Максимальная длина двоичных данных) определяет максимальный размер столбцов таблицы с типом "двоичный"
- `Integer Max Length` (Максимальная длина целого числа) определяет максимальный размер столбцов таблицы с типом `integer`, `nonPositiveInteger`, `negativeInteger`, `noNegativeInteger` и `positiveInteger`
- `String Max Length` (Максимальная длина строки) определяет максимальный размер столбцов таблицы с типом "строка" или одним из следующих: `anyURI`, `QName`, `NOTATION`, `duration`, `gYearMonth`, `gYear`, `gMonthDay`, `gDay`, `gMonth`, `TYPE_NORMALIZEDSTRING`, `token`, `language`, `Name`, `NCName`, `XSD_TYPE_ID`, `IDREF`, `IDREFS`, `ENTITY`, `ENTITIES`

См. также

- [Максимальная длина двоичных данных](#)
- [Максимальная длина целого числа](#)
- [Максимальная длина строки](#)

6.6 Драйвер веб-служб

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI соединяться со службами, доступными в сети Интернет через протокол HTTP или FTP. Он предоставляет драйвер доступа к данным, именуемый драйвером веб-служб, для взаимодействия с веб-службами с использованием сообщений SOAP 1.1.

Веб-службы определяются в документах, описывающих типы данных, сообщения и привязки с использованием Web Services Description Language (WSDL) 1.1.

Драйвер веб-служб поддерживает веб-службы привязки SOAP 1.1 и стиль `document` или `rpc` с содержанием `literal`. Например:

```
<wsdl:operation ...>
  <soap:operation ... style="document"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  ...
</wsdl:operation>
```

или

```
<wsdl:operation ...>
  <soap:operation ... style="rpc"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  ...
</wsdl:operation>
```

Помните:

Драйвер не поддерживает другие версии протокола SOAP и службы со стилем, отличным от `document` и `rpc`.

С помощью мастера соединений реализуется процесс ввода сведений, необходимых для соединения с веб-службами. Веб-службы отображаются в СУБД Web Services (WSDL 1.1) и сетевом уровне Коннектор веб-служб.

Файлы конфигурации драйвера расположены в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\xml`. В файле `xml.prm` указаны возможности драйвера доступа к данным, связанные с операциями и функциями баз данных.

6.6.1 Возможности драйвера веб-служб

Драйверы XML и веб-служб используют одинаковые возможности.

См. также

- [Возможности драйвера XML](#)

6.6.2 Расположение веб-службы

Расположение веб-службы определяется с помощью параметра **URL веб-службы** в мастере соединений с использованием следующих сведений:

- Имя пользователя и пароль, если требуется для аутентификации
- Адрес прокси-сервера
- Имя прокси пользователя и пароль, если требуется для аутентификации

В настоящей версии поддерживаются также зашифрованные протоколы HTTPS и FTPS на основе одного сертификата.

Помните:

Драйвер веб-служб поддерживает только документ определения веб-службы и связанные службы, размещенные на одном сервере HTTP.

Пример:

<http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx?WSDL>

6.6.3 Пример определения веб-службы

В следующем примере показан документ `ClubDemo.wsdl`, определяющий веб-службу `CustomerService` со стилем `document`. Пример URL этой веб-службы:

`http://ws.myexample.com/ClubDemo/ClubDemo.wsdl`.

Пример:

В документе WSDL определяются следующие сведения:

- Служба `CustomerService`
- Порт `Customer`
- Привязка `GetCustomer`
- Тип порта `CustomerType`
- Операция `GetCustomerList`
- Входящее сообщение `GetCustomerListByCountryRequest`, которое содержит элемент `Country`
- Исходящее сообщение `GetCustomerListByCountryResponse`, которое содержит элемент `GetCustomerListReturn` со сложным типом `Customer`

```
<wsdl:definitions targetNamespace="http://ws.myexample.com/ClubDemo/"
  xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
  xmlns:impl="http://ws.myexample.com/ClubDemo/"
```

```

        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
        xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
        xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

<wsdl:types>
  <schema targetNamespace="http://ws.myexample.com/ClubDemo/">

    <complexType name="Customer">
      <sequence>
        <element name="Name" maxOccurs="2">
          <complexType>
            <simpleContent>
              <extension base="xsd:string">
                <attribute name="type" type="xsd:string"/>
              </extension>
            </simpleContent>
          </complexType>
        </element>
        <element name="Age" type="xsd:integer"/>
        <element name="Address" type="xsd:string"/>
        <element name="ZIP" type="xsd:string"/>
        <element name="City" type="xsd:string"/>
        <element name="Country">
          <complexType>
            <attribute name="name" type="xsd:string"/>
          </complexType>
        </element>
        <element name="Invoice" type="xsd:integer" maxOccurs="unbounded"/>
      </sequence>
      <attribute name="ID" type="xsd:integer"/>
    </complexType>

    <element name="GetCustomerListByCountry">
      <element name="Country">
        <complexType>
          <attribute name="name" type="xsd:string"/>
        </complexType>
      </element>
    </element>

    <element name="GetCustomerListResponse">
      <complexType>
        <sequence>
          <element name="GetCustomerListReturn" type="impl:Customer" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
      </complexType>
      <key name="custkey">
        <selector xpath="GetCustomerListReturn"/>
        <field xpath="@ID"/>
      </key>
    </element>
  </schema>
</wsdl:types>

<wsdl:message name="GetCustomerListByCountryRequest">
  <wsdl:part name="request" element="impl:GetCustomerListByCountry"/>
</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetCustomerListByCountryResponse">
  <wsdl:part name="response" element="impl:GetCustomerListResponse"/>
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="CustomerType">
  <wsdl:operation name="GetCustomerList">
    <wsdl:documentation>Gets Information on ClubDemo Customers</wsdl:documentation>
    <wsdl:input message="impl:GetCustomerListByCountryRequest"/>
    <wsdl:output message="impl:GetCustomerListByCountryResponse"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="GetCustomer" type="impl:CustomerType">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="GetCustomerList">
    <soap:operation soapAction="http://ws.myexample.com/ClubDemo/" style="document"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
  </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

```

```
<wsdl:output>
  <soap:body use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="CustomerService">
  <wsdl:port name="Customer" binding="impl:GetCustomer">
    <soap:address location="http://ws.myexample.com/ClubDemo/" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

6.6.4 Правила сопоставления для веб-служб

Драйвер веб-служб использует те же правила сопоставления таблиц и столбцов, что и драйвер XML. Драйвер поддерживает также следующие, особые правила для веб-служб.

Квалификаторы

Уровень доступа данных поддерживает соединение в каждый определенный момент только к одной веб-службе. Служба сопоставляется с квалификатором базы данных. В примере с ClubDemo именем квалификатора является имя службы CustomerService.

Владельцы

Атрибут port (порт) сопоставляется с владельцем базы данных. В данном примере владельцем является Customer (клиент).

Таблицы

На уровне доступа к данным каждая операция представлена как корневой элемент. Каждое исходящее сообщение представляет дочерний элемент операции. Драйвер веб-службы отображает исходящие сообщения в виде таблиц.

Имена таблиц представляют собой объединение имен операции, исходящего сообщения и элементов XML, которые содержатся в ответе, разделенных косой чертой (/).

Пример:

В примере с ClubDemo используются следующие таблицы:

- GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse
- GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn
- GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Name
- GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Invoice

Столбцы и столбцы ввода

Правила сопоставления XML для столбцов применяются также к веб-службам.

Драйвер веб-службы принимает в качестве входящих сообщений только таблицы с одной строкой. Каждая запись в этой таблице преобразуется в столбец ввода таблицы результатов. Драйвер преобразует все входящие сообщения, даже если они определены как необязательные в документе WSDL.

Ограничение:

Драйвер не поддерживает значения `any` и `anyAttribute` в столбцах ввода.

В следующих примерах столбец

`GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry` является столбцом ввода. Имена других столбцов образуются в результате применения правил сопоставления элементов XML. Дополнительные сведения см. в разделе "Драйвер XML".

Пример:**Столбцы таблицы**

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse:`

- `-id`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Пример:**Столбцы таблицы**

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn:`

- `Age`
 - `Address`
 - `ZIP`
 - `City`
 - `Country/@name`
 - `@ID`
 - `-GetCustomerListResponse/-id`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Пример:**Столбцы таблицы**

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Name:`

- `-id`
 - `Name`
 - `@type`
 - `-GetCustomerListReturn/@ID`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Пример:**Столбцы таблицы**

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn/Invoice`

- `-id`
 - `Invoice`
 - `-GetCustomerListReturn/@ID`
 - `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry`
-

Первичные и внешние ключи

Правила сопоставления XML для первичных и внешних ключей применяются также к веб-службам. Кроме того, столбец ввода всегда является частью определения первичного ключа.

Ограничение:

Хотя основания данных содержат внешние ключи, драйвер веб-службы не поддерживает операции JOIN.

Пример: Первичные ключи**Столбец `-id` таблицы**

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse` создается, поскольку в схеме не определен ни один первичный ключ.

Схема определяет явный первичный ключ для столбца `@ID` таблицы

`GetCustomerList/GetCustomerListByCountryResponse/GetCustomerListResponse/GetCustomerListReturn`.

Столбец ввода `GetCustomerListByCountryRequest/GetCustomerListByCountry` используется как первичный ключ.

Пример: Внешние ключи

Названия столбцов `-GetCustomerListResponse/@ID` и `-GetCustomerListReturn/@ID` создаются из обратного пути к родительской таблице и первичного ключа родительской таблицы.

Типы массивов

Веб-службы поддерживают типы данных в формате массива, состоящего из ряда примитивных или сложных типов. Элемент данного типа преобразуется в таблицу с одной строкой. Он преобразуется как часть имен столбцов или таблиц как `-arrayElement`. Тип данных массива не определяет имя элемента и принимает любое имя.

Дополнительные сведения о типах данных массива см. по следующей ссылке.

Пример: Типы массивов

`arrayType="xsd:int[2]"` - это тип данных элемента, который имеет два экземпляра целого типа. Например, следующий сложный тип применяется к элементу `CustomerIDs` и определяет его как родительский для элемента `CustomerID`, принимающего целые значения:

```
<complexType name="ArrayOfIntegers">
  <complexContent>
    <restriction base="soapenc:Array">
      <attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayType="xsd:int[2]"/>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>

<element name="CustomerIDs" type="ArrayOfIntegers">
  <CustomerID>103</CustomerID>
  <CustomerID>204</CustomerID>
</element>
```

См. также

- [Details on arrays in SOAP 1.1 note](#)
- [Драйвер XML - сопоставление столбцов](#)
- [Драйвер XML - сопоставление первичных и внешних ключей](#)

6.6.5 Настройка максимального размера столбца в драйвере веб-служб

Также как и в драйвере XML, в драйвере веб-служб используются параметры **Максимальная длина двоичных данных**, **Максимальная длина целого числа** и **Максимальная длина строки** в файле `cs.cfg`, позволяющие работать с большими объемами данных этого типа.

См. также

- [Максимальная длина двоичных данных](#)
- [Максимальная длина целого числа](#)
- [Максимальная длина строки](#)

6.7 Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

Драйверы доступа к данным выполняют операции сортировки (ORDER BY, GROUP BY и DISTINCT) следующим образом:

- в основной памяти, если выполняется сортировка небольшого объема данных;
- запись данных во временный каталог на локальном диске.

Отсортированные строки записываются на диск, если размер свободной основной памяти слишком мал или достигнуто число строк, определенное с помощью параметра `SBO` `Размер разделения на сегменты`.

Локальный диск используется в качестве кэша, и данные записываются во временной папке по умолчанию на компьютере пользователя. Если в операционной системе не указана временная папка, путь к каталогу можно настроить в файле `cs.cfg` с помощью параметра `Temp Data Dir`.

См. также

- [OpenDriver CSV](#)
- [Драйвер OData](#)
- [Драйвер SAP ERP](#)
- [Драйвер XML](#)
- [Драйвер веб-служб](#)
- [Размер разделения на сегменты](#)
- [Temp Data Dir](#)

Ссылка на соединение

7.1 Соединения HIVE

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI соединяться с базами данных Apache Hadoop HIVE версий 0.7.1, 0.8.0 и 0.9.0 и Amazon Elastic MapReduce (EMR) HIVE через JDBC на всех платформах.

Чтобы создать соединение с сервером Apache Hive Thrift, сначала следует поместить следующие наборы JAR-файлов в каталог `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\hive`:

Версия базы данных Apache Hadoop HIVE	JAR-файлы
0.7.1	hadoop-0.20.1-core.jar или hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.7.1.jar hive-jdbc-0.7.1.jar hive-metastore-0.7.1.jar hive-service-0.7.1.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

Версия базы данных Apache Hadoop HIVE	JAR-файлы
0.8.0	hadoop-0.20.1-core.jar или hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.8.0.jar hive-jdbc-0.8.0.jar hive-metastore-0.8.0.jar hive-service-0.8.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar
0.9.0	hadoop-0.20.1-core.jar или hadoop-core-0.20.2.jar hive-exec-0.9.0.jar hive-jdbc-0.9.0.jar hive-metastore-0.9.0.jar hive-service-0.9.0.jar libfb303.jar log4j-1.2.16.jar commons-logging-1.0.4.jar slf4j-api-1.6.1.jar slf4j-log4j12-1.6.1.jar

7.1.1 Создание соединения с Amazon EMR HIVE

1. Настройте туннель SSH к основному узлу Amazon.
Дополнительные сведения см. в документации Amazon.

2. Загрузите необходимые файлы JAR с веб-сайта Amazon и поместите их в каталог `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\hive`.
3. В мастере соединений укажите localhost для сервера и 10002 для порта в поле **Сервер (хост:порт)**.

Соединение с базой данных Amazon EMR HIVE создано.

См. также

- [Creating an SSH tunnel to the master node](#)
- [HIVE 0.7.1 JAR file download website](#)
- [HIVE 0.8.1 JAR file download website](#)

7.2 Соединения IBM DB2

Ограничение:

В связи с ограничениями драйвера базы данных имена ссылочных ключей таблиц базы данных IBM DB2 10 для z/OS сопоставляются со значением NULL.

7.3 Соединения IBM Informix

В следующем разделе описываются действия, выполняемые при возникновении проблем с соединениями IBM Informix.

См. также

- [Проблема значений дат с разными часовыми поясами](#)
- [Сбой соединения при неподдерживаемом режиме транзакций](#)

7.3.1 Проблема значений дат с разными часовыми поясами

В средстве дизайна информации запросы сервера IBM Informix Dynamic Server 11 с использованием JDBC могут возвращать неверные значения типа даты, если средство клиента и сервер находятся в разных часовых поясах. Во избежание этой проблемы необходимо задать для часового пояса JVM такое же значение, которое установлено на уровне сервера базы данных.

1. Выполните выход из средства дизайна информации.

2. Перейдите в каталог `bip-install-dir\win32_x86`.
3. Откройте файл `InformationDesignTool.ini` для редактирования.
4. Добавьте в конец файла следующую строку:

```
-Duser.timezone=server_timezone_value
```

где `server_timezone_value` - набор значений часовых поясов на сервере базы данных.
Например: GMT

5. Сохраните файл.
6. Перезапустите приложение.

После завершения этой задачи соединения с базой данных IBM Informix с использованием JDBC настроены правильно.

7.3.2 Сбой соединения при неподдерживаемом режиме транзакций

Уровень доступа к данным позволяет по умолчанию выполнять операции SQL как блок транзакций. Если Informix Dynamic Server не поддерживает транзакции, может произойти сбой соединения. Во избежание этой проблемы укажите в файле конфигурации драйвера, что режим транзакций недоступен.

1. Выйдите из средства клиента.
2. Откройте файл `informix.sbo` для редактирования.
Он расположен в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc`.
3. Добавьте следующую строку в соответствующий раздел База данных:

```
<Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>
```

4. Сохраните файл.
5. Перезапустите службу и приложение.

Выполнение данной задачи обеспечивает правильную настройку соединений с IBM Informix.

См. также

- [Параметр Transactional Available](#)

7.4 Соединения с MS Analysis Services

Предупреждение:

Соединения с MS Analysis Services по протоколу XMLA не используют сервер соединений.

В этом разделе рассматриваются только соединения, созданные с помощью средства дизайна информации.

Пользователи средства дизайна информации могут создавать соединения со службами анализа MS по протоколу HTTP с использованием драйвера XMLA.

Для настройки этих соединений сначала необходимо включить доступ по протоколу HTTP. Подробнее см. веб-сайт Microsoft TechNet.

См. также

- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917711.aspx>
- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917712.aspx>

7.5 Соединения Oracle

Соединения с кластерами серверов Oracle, которые работают в отказоустойчивом режиме, поддерживаются с помощью JDBC. Драйвер выбирает один из этих серверов и, если он недоступен, используется следующий сервер. Ошибка соединения возникает, если все серверы недоступны.

В мастере соединений введите хост и порт сервера, разделенные точкой с запятой в поле **Серверы (хост:порт{,хост:порт})**, чтобы создать соединение JDBC. Введите сведения для одного сервера или для нескольких, если хотите воспользоваться преимуществами механизма отказоустойчивости.

7.6 Соединения Oracle EBS

Уровень доступа к данным предоставляет новый драйвер для подключения приложений SAP BusinessObjects к Oracle E-Business Suite (EBS) через Oracle Call Interface (OCI). Он позволяет приложениям получать доступ к данным из представлений EBS и хранимых процедур. OCI можно использовать только для подключения драйвера к Oracle EBS.

При создании соединения в средстве дизайна юниверсов или средстве дизайна информации сначала выбирается режим аутентификации, который предоставляется пользователем, если пользователь приложения указывает имя пользователя и пароль при входе в платформу BI, или единый вход, если пользователь входит в систему с применением учетных данных Oracle EBS. Затем можно выбрать приложение Oracle EBS, ответственность и группу безопасности, которые определяют источник данных юниверса.

Платформа BI обеспечивает единый вход для Oracle EBS с помощью подключаемого модуля аутентификации. Единая регистрация с уникальным паролем включается, если подключаемый модуль установлен и настроен правильно. Единая регистрация с уникальным паролем позволяют

пользователю приложения входить в стартовую панель BI с учетными данными Oracle EBS. Те же учетные данные используются сервером соединений для доступа к источнику данных Oracle EBS. Для получения дополнительных сведений о подключаемом модуле аутентификации см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

7.7 Соединения Oracle Essbase

Предупреждение:

В связи с ограничением промежуточного ПО Essbase для юниверсов `.unv` требуется отдельное развертывание сервера платформы BI для поддержки обоих типов юниверсов (`.unv` и `.unx`) на основе Essbase. Чтобы развернуть сервер, поддерживающий оба юниверса Essbase — `.unv` и `.unx`, настройте на двух отдельных компьютерах систему с двумя следующими кластерами:

- В 64-разрядной среде установите на первом кластере (Cluster1) следующее программное обеспечение: 64-разрядная платформа BI, центральный сервер управления, серверы Web Intelligence, 64-разрядный сервер соединений и все 64-разрядные драйверы промежуточного ПО.
- В 32-битной среде установите на втором кластере (Cluster2) следующее программное обеспечение: 32-битный сервер соединений и 32-битные драйверы промежуточного ПО (включая 32-битный драйвер Essbase для юниверсов `.unv`).

Во время выполнения сервер соединений использует кластер Cluster2 для юниверсов `.unv`. Клиент OLAP, который обслуживает юниверсы `.unx`, использует 64-битное промежуточное ПО, доступное в кластере Cluster1.

7.8 Соединения Oracle RAC

Слой доступа к данным позволяет платформе BI подключаться к кластерам Oracle Real Application Clusters (RAC) с помощью JDBC.

Для создания соединения из приложения с помощью мастера соединений требуется запись источника данных Oracle RAC в следующем формате:

```
<host>:<port>,<host>:<port>,...,<host>:<port>
```

Число пар хостов и портов зависит от числа компьютеров, входящих в кластер.

Пример:

```
pmrac1.us.oracle.com:1521,pmrac2.us.oracle.com:1521
```

7.9 Соединения **salesforce.com**

Необходимо сначала настроить свою среду, чтобы соединения с **salesforce.com** работали либо в средстве создания юниверсов, либо в средстве дизайна информации.

1. Остановите службу соединений из СМС и клиентское приложение.
2. Запустите программу `regedit.exe` из командной строки MS Windows, чтобы открыть редактор реестра.
3. Перейдите к источнику данных Salesforce ODBC в разделе **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ODBC > ODBC.INI > <SALESFORCE_DSN_NAME>**, где **SALESFORCE_DSN_NAME** — это имя источника данных **salesforce.com**.
4. Нажмите на имя источника данных правой кнопкой мыши и выберите **Создать > Строковое значение**.
5. Введите `CheckJVMChanged`.
6. Дважды щелкните свойство и введите `0`.
7. Закройте редактор реестра.

Затем выполняйте перечисленные ниже действия, чтобы завершить конфигурацию.

См. также

- [Настройка соединений с **salesforce.com** для работы в средстве дизайна информации](#)
- [Обеспечение работоспособности соединений с **salesforce.com** в средстве создания юниверсов](#)

7.9.1 Настройка соединений с **salesforce.com** для работы в средстве дизайна информации

1. Выполните выход из средства дизайна информации.
2. Скопируйте файл драйвера `sforce.jar` в каталог `bip-install-dir\win32_x86\jdk\jre6\lib\ext`.
3. Перейдите в каталог `bip-install-dir\win32_x86`.
4. Откройте файл `InformationDesignTool.ini` для редактирования.
5. Добавьте в конец файла следующую строку:

```
-Dosgi.parentClassLoader=ext
```

6. Сохраните файл.
7. Перезапустите приложение.

Выполнение данной задачи обеспечивает правильную настройку соединений с **salesforce.com**.

7.9.2 Обеспечение работоспособности соединений с salesforce.com в средстве создания универсов

1. Выполните выход из средства дизайна универсов.
2. Откройте файл `cs.cfg` для редактирования.
3. В разделе JavaVM добавьте следующий путь:

```
<ClassPath>
  <Path>C:\Program Files (x86)\Progress\DataDirect\Connect_for_ODBC_61\java\lib\sforce.jar</Path>
</ClassPath>
```

4. Сохраните файл.
5. Откройте файл `openaccess.sbo` для редактирования.
Он расположен в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\odbc`.
6. Добавьте следующую строку в раздел База данных:

```
<Parameter Name="Transactional Available">No</Parameter>
```

7. Сохраните файл.
8. Перезапустите службу и приложение.

Выполнение данной задачи обеспечивает правильную настройку соединений с salesforce.com.

См. также

- [Параметр Transactional Available](#)

7.10 Соединения SAP HANA

Уровень доступа к данным позволяет платформе BI подключаться к базе данных SAP HANA 1.0 с использованием ODBC и JDBC на всех платформах. Данный выпуск ПО поддерживает также соединения OLAP с базой данных SAP HANA в операционных системах MS Windows, Linux и AIX.

Параметр "Размер выборки массива"

Для соединений SAP HANA параметр `Размер выборки массива` имеет значение по умолчанию, равное 1000.

Предупреждение:

Для более высокого значения `Размер выборки массива` требуется больше памяти, такая конфигурация может отрицательно влиять на производительность системы.

Обеспечение отказоустойчивости

Подключения к кластерам серверов SAP HANA, которые работают в отказоустойчивом режиме, поддерживаются с помощью ODBC и JDBC. Драйвер выбирает один из этих серверов и, если он недоступен, используется следующий сервер. Если все серверы недоступны, возникает ошибка соединения.

Предпочтительный языковой стандарт для просмотра

Возможности подключения SAP HANA поддерживают функцию предпочтительного языкового стандарта для просмотра (PVL) во всех режимах аутентификации через ODBC и JDBC. PVL позволяет получать локализованные данные из базы, в которой хранятся данные на разных языках.

Единый вход в базу данных

Платформа BI обеспечивает единый вход (SSO) в базу данных с использованием Windows AD протокола Kerberos или SAML на платформах MS Windows и Linux. Единый вход с протоколом Kerberos доступен для соединений JDBC и ODBC. Единый вход с использованием протокола SAML доступен в JDBC, но не в ODBC.

Если в среде доступны реализации Kerberos и SAML, SAML имеет приоритет в платформе. При возникновении каких-либо проблем с SAML платформа использует Kerberos. Эта логика прозрачна для пользователя приложения. Чтобы отключить использование SAML, задайте для параметра `Skip SAML SSO` (Пропустить SSO для SAML) значение `True` в соответствующем файле конфигурации `newdb.sbo`.

Платформа BI обеспечивает также единый вход в базу данных с использованием Windows AD с протоколом Kerberos или SAML в соединениях OLAP.

После входа в платформу BI из приложения SAP BusinessObjects пользователи могут выполнять действия, требующие доступа к базе данных, например, обновление документов Web Intelligence, без указания учетных данных для базы данных.

Поддержка UNIX

Начиная с выпуска 4.1, уровень доступа к данным позволяет платформе BI подключаться к базе данных SAP HANA через ODBC на 64-битных платформах UNIX.

Использование SSL

В соединениях с SAP HANA через ODBC, JDBC или OLAP может использоваться протокол SSL.

См. также

- [Пропуск SAML SSO](#)

7.10.1 Создание соединения SAP HANA

Создание соединения JDBC

Драйверы JDBC для SAP HANA 1.0 SPS 05 устанавливаются в составе платформы BI в каталог `connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\drivers\newdb`. Следовательно, выполнять дополнительную настройку для создания соединения с базой данных SAP HANA не требуется.

Выберите один из следующих параметров в мастере соединений для создания соединения JDBC:

- **Один сервер**

Введите имя хоста HANA и номер экземпляра в полях **Имя хоста** и **Номер экземпляра**.

- **Несколько серверов (обеспечение отказоустойчивости)**

Введите хост и порт сервера, разделенные точкой с запятой в поле **Сервер (хост:порт{;хост:порт})**. Введите сведения для одного сервера или для нескольких, если хотите воспользоваться преимуществами механизма отказоустойчивости.

Используется следующее соглашение о номерах порта:

3##15

где ## – номер экземпляра HANA.

Пример:

При подключении к экземпляру 0 введите в мастере либо номер экземпляра 00, либо номер порта 30015. При подключении к экземпляру 1 введите в мастере либо номер экземпляра 01, либо номер порта 30115.

Использование SSL

Выберите в мастере соединений **Использовать SSL**, чтобы создать соединение OLAP или JDBC с использованием протокола SSL для подключения к серверу SAP HANA.

Примечание:

Чтобы использовать SSL в ODBC на MS Windows, откройте окно ODBC Data Source Administrator (Администратор источников данных ODBC) и выберите **SSL** при настройке DSN.

См. также

- [Создание соединений JDBC](#)

7.10.2 Изменение соединения SAP HANA

Соединение SAP HANA, открытое для изменения, может отображаться в мастере соединений в разделе **Один сервер** или **Несколько серверов (обеспечение отказоустойчивости)**. Чтобы изменить соединение, выполните одно из следующих действий:

- Если оно отображается в разделе **Один сервер**, измените имя хоста и номер экземпляра источника данных.
- Если оно отображается в разделе **Несколько серверов (обеспечение отказоустойчивости)**, измените хост и порт сервера.

7.10.3 Подготовка к настройке единого входа для соединений SAP HANA

Помните:

В этом разделе содержатся сведения о настройке единого входа через Windows AD с Kerberos для соединений SAP HANA.

Перед настройкой необходимых параметров виртуальной машины Java следует создать файлы конфигурации JAAS `bscLogin.conf` и Kerberos `krb5.ini`, чтобы подготовить приложение к аутентификации Windows AD. Для получения дополнительной информации см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

См. также

- [Настройка единого входа для средства дизайна информации](#)
- [Настройка единого входа для Web Intelligence](#)
- [Настройка единого входа для Web Intelligence Rich Client](#)
- [Подготовка к настройке единого входа для соединений SAP HANA](#)

7.10.4 Настройка единого входа для средства дизайна информации

С помощью описанных ниже действий можно включить единый вход в базу данных SAP HANA через JDBC из средства дизайна информации.

- Выполните одно из следующих действий.

Параметр	Описание
Настройка SSO для локальных соединений через JDBC	<p>a. Выполните выход из средства дизайна информации.</p> <p>b. Откройте файл <code>InformationDesignTool.ini</code> для редактирования.</p> <p>Он находится в каталоге <code>bip-install-dir\win32_x86</code>.</p> <p>c. Добавьте следующие строки:</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</pre> <p>где <code><location></code> – это каталог файла конфигурации на компьютере, на котором запущен сервер соединений.</p> <p>d. Сохраните файл.</p> <p>e. Перезапустите средство дизайна информации.</p>
Настройка SSO для соединений на CMS через JDBC	<p>Требуется настроить службу адаптивного соединения.</p> <p>a. Откройте СМС.</p> <p>b. В разделе «Службы соединений», остановите службу адаптивного соединения, размещенную сервером адаптивной обработки.</p> <p>c. Перейдите к странице «Свойства».</p> <p>d. Добавьте в свойство «параметры командной строки» следующие параметры:</p> <pre>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf -Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</pre> <p>где <code><location></code> – это каталог файла конфигурации на компьютере, на котором запущен сервер соединений.</p> <p>e. Нажмите кнопку Сохранить.</p> <p>f. Перезапустите службу из СМС.</p> <p>Помните:</p> <p>Необходимо настроить также службу адаптивного соединения, чтобы включить единый вход с использованием Web Intelligence Rich Client в режиме подключения. С помощью этих действий можно настроить SSO для всех других служб Java, таких как службы объединения данных. Службы объединения данных используются при отправке запроса юниверсу с несколькими источниками, построенному на основе соединения SAP HANA.</p>

7.10.5 Настройка единого входа для Web Intelligence

С помощью описанных ниже действий можно включить единый вход в базу данных SAP HANA через JDBC для SAP BusinessObjects Web Intelligence.

Примечание:

Данная процедура применяется к Java- или HTML-интерфейсу SAP BusinessObjects Web Intelligence, запускаемому пользователем приложения из стартовой панели BI.

Помните:

Данная конфигурация распространяется только на службы отчетности Web Intelligence, размещенные сервером обработки Web Intelligence.

1. Откройте СМС.
2. В разделе «Службы Web Intelligence» остановите службу отчетности Web Intelligence, размещенную сервером обработки Web Intelligence.
3. Откройте файл `cs.cfg` для редактирования.
4. В разделе JavaVM добавьте следующие параметры VM Java:

```
<Options>
<Option>-Djava.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf</Option>
<Option>-Djava.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini</Option>
</Options>
```

где `<location>` – это каталог файла конфигурации на компьютере, на котором запущен сервер соединений.

5. Сохраните файл.
6. Перезапустите службу из СМС.

7.10.6 Настройка единого входа для Web Intelligence Rich Client

С помощью описанных ниже действий можно включить единый вход в базу данных SAP HANA через JDBC из приложения Web Intelligence Rich Client.

- Выполните одну из описанных ниже процедур:
 - При подключении к Web Intelligence Rich Client из документа WID или из меню "Пуск" Windows:
 - a. Закройте документ и выполните выход из Web Intelligence Rich Client.
 - b. Создайте следующие переменные среды:
 - `java.security.auth.login.config=C:\<location>\bscLogin.conf`
 - `java.security.krb5.conf=C:\<location>\Krb5.ini`

где `<location>` – это каталог файла конфигурации на компьютере, на котором запущен сервер соединений.
 - c. Перезапустите Web Intelligence Rich Client.
 - Если Web Intelligence Rich Client используется в режиме соединения из стартовой панели BI (это также называется HTTP-режимом), следует настроить службу адаптивного соединения. Выполните приведенные ниже действия, чтобы настроить единый вход для средства дизайна информации.

См. также

- [Настройка единого входа для средства дизайна информации](#)

7.10.7 Настройка виртуальной машины Java для инструментальных средств

Активность драйверов SAP HANA можно отслеживать, установив CA Wily Introscope с платформой BI. Это инструментальное средство обеспечивает поддержку непрерывной трассировки для соединений SAP HANA через ODBC и JDBC.

В этой платформе трассировка SAP HANA по умолчанию включена. Однако необходимо также настроить виртуальную машину Java на использование моста JNI.

1. Откройте файл `cs.cfg` для редактирования.
2. Добавьте следующие пути к JAR-файлам в раздел `JavaVM`, чтобы загрузить необходимые классы:

```
<ClassPath>
<Path>"bip-install-dir\java\lib\TraceLog.jar;bip-install-dir\java\lib\external\com.sap.js.passport.api.jar"
</Path>
</ClassPath>
```

3. Добавьте в раздел `JavaVM` следующие параметры:

```
<Options>
<Option>-javaagent:bip-install-dir\java\wily\Agent.jar</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agentProfile=bip-install-dir\java\wily\IntroscopeAgent_CSJNI.profile</Option>
<Option>-Dcom.wily.introscope.agent.agentName=CSJNIEngine</Option>
</Options>
```

4. Сохраните файл.
5. Откройте файл `IntroscopeAgent_CSJNI.profile` для редактирования.
Он расположен в каталоге `bip_install_dir\java\wily`.
6. Замените `localhost` именем хоста Introscope Agent в следующей строке:

```
introscope.agent.enterprisemanager.transport.tcp.host.DEFAULT=localhost
```

7. Сохраните файл.

7.11 Соединения SAP MaxDB

При использовании ODBC убедитесь, что используется драйвер SAP MaxDB ODBC версии 7.7.07 (номер сборки 07 или более поздней версии). SAP MaxDB предоставляет драйверы ASCII и Юникод как для MS Windows, так и для UNIX. Версия ASCII драйвера ODBC всегда соединяется

с ядром базы данных с ASCII. Версия Юникод драйвера ODBC соединяется с ядрами базы данных ASCII через ASCII, а с ядрами баз данных Юникод через UCS2.

SAP MaxDB не требует особого диспетчера драйверов на UNIX. Тем не менее, при необходимости может быть выполнена конфигурация для работы со следующими диспетчерами драйверов:

- unixODBC 2.0.9 или более поздней версии
- iODBC 3.0.5 или более поздней версии

Работая с JDBC, убедитесь, что установлена последняя версия драйвера `sapdbc.jar`. Для получения подробных сведений о драйвере SAP MaxDB JDBC см. файл конфигурации `maxdb.sbo`.

7.12 Соединения SAP NetWeaver BW

Предупреждение:

Соединениями с SAP NetWeaver BW не используется сервер соединений. Эти соединения проходят через выделенный коннектор и используют особый фасад в SAP NetWeaver BW.

Перед настройкой этих соединений убедитесь, что используется совместимая версия SAP NetWeaver BW.

Для получения подробных сведений о конфигурировании и настройке соединений с SAP NetWeaver BW см. руководство *Data Federator Administration Tool Guide*.

Для получения дополнительных сведений по авторизациям пользователей запроса и приложений отчетов для доступа к юниверсам с включенными несколькими источниками в SAP NetWeaver BW см. SAP-ноту 1465871.

7.12.1 Требования для соединения Data Federator с SAP NetWeaver BW

Для соединения с SAP NetWeaver BW необходимо наличие совместимого выпуска SAP NetWeaver BW, а также соответствующих SAP-нот:

- Требуется выпуск не ранее SAP NetWeaver BI 7.01 SP06.

Примечание:

Официальное наименование SAP NetWeaver BW в новом выпуске было изменено. До выпуска 7.3 этот продукт носил название SAP NetWeaver BI.

- Требуемое примечание SAP: <https://service.sap.com/sap/support/notes/1460273>.

Для получения подробных сведений о поддерживаемых версиях SAP NetWeaver BW см. документ "Поддерживаемые платформы" для платформы BI на портале SAP Support Portal.

7.13 Соединения SAS

Соединениями с SAS не используется сервер соединений. В них используется адаптированный коннектор JDBC с наборами данных SAS/SHARE.

Для настройки этих соединений нужно установить совместимый драйвер JDBC.

Для получения дополнительных сведений о конфигурировании коннекторов SAS см. *руководство по средству администрирования Data Federator*.

7.13.1 Установка драйверов для соединений SAS

Для использования коннектора SAS нужно установить драйвер, который позволяет подсистеме запросов на объединение данных устанавливать соединение с сервером SAS/SHARE.

Сервер SAS/SHARE – это сервер, который позволяет устанавливать соединение с наборами данных SAS. Для получения дополнительных сведений о SAS/SHARE посетите веб-сайт SAS.

Каталог, в который нужно скопировать файлы .jar драйвера JDBC SAS на компьютере, где установлена платформа BI, имеет вид `boe-install-dir/java/pjs/services/DataFederatorService/resources/drivers/sas`.

Нужно создать каталоги `drivers/sas` в каталоге `resources`.

Для получения подробных сведений о поддерживаемых версиях SAS см. документ "Поддерживаемые платформы" для платформы BI на портале SAP Support Portal.

См. также

- <http://www.sas.com/products/share/index.html>

7.14 Соединения Teradata

База данных Teradata поддерживает владельцев таблиц, но не квалификаторы. Сервер соединений возвращает текущего пользователя как текущего владельца для источников данных Teradata. Однако можно настроить источник данных для сопоставления пользователя с базой данных другого пользователя. В этом случае можно настроить драйвер Teradata для сопоставления текущего владельца с базой данных с помощью параметра `Замена текущего`

владельца на базу данных. Этот параметр можно использовать только для соединений ODBC.

См. также

- [Замена текущего владельца на БД](#)

Создание соединения с Data Federator XI 3.0 Query Server

8.1 0 соединениях с Data Federator XI 3.0 Query Server

Можно создать соединения с таблицами, развернутыми на сервере Data Federator XI 3.0 Query Server, чтобы использовать эти таблицы в приложении SAP BusinessObjects.

В этой главе описываются параметры конфигурации, которые необходимо задать в Data Federator XI 3.0 Query Server и в сервере соединений, чтобы создать соединения.

Соединения с Data Federator XI 3.0 Query Server можно создавать только с помощью средства дизайна юниверсов. В этой главе указывается также конфигурация, которую необходимо сделать, чтобы мастер соединений мог создавать соединения.

Соединения JDBC

Нет дополнительных параметров для создания соединений JDBC. Драйвер Data Federator JDBC входит в состав платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 и настроен для запуска сервером Data Federator XI 3.0 Query Server.

Соединения ODBC

При использовании соединений ODBC конфигурация зависит от используемого приложения SAP BusinessObjects. При создании соединения для использования с Web Intelligence Rich Client данный процесс отличается.

Предупреждение:

Для соединения приложений SAP BusinessObjects с сервером Data Federator XI 3.0 Query Server рекомендуется использовать соединение JDBC. Соединение JDBC доступно на всех платформах (Microsoft Windows, различные виды ОС UNIX, а также Linux).

Промежуточное ПО ODBC Data Federator можно использовать только в среде Microsoft Windows. Кроме того, вследствие использования моста ODBC-JDBC оно негативно влияет на производительность.

См. также

- [Настройка мастера соединений для соединения JDBC или ODBC Data Federator](#)
- [Настройка подключений ODBC Data Federator](#)
- [Настройка соединений клиента Web Intelligence Rich Client с помощью компонента доступа ODBC Data Federator](#)

8.2 Настройка мастера соединений для соединения JDBC или ODBC Data Federator

Для создания соединения с Data Federator XI 3.0 Query Server необходимы следующие сведения. Обратитесь к администратору Data Federator, чтобы получить следующие сведения:

- Имя и порт сервера, на котором выполняется Data Federator.
- Имя каталога на сервере запросов Data Federator Query Server

В мастере соединений это имя вводится в качестве имени базы данных, с которой осуществляется соединение.

- Данные аутентификации для установки Data Federator Query Server, обслуживающего каталог, с которым осуществляется соединение

В мастере соединений на экране **Выбор программного обеспечения среднего яруса** нужно выбрать компонент доступа **SAP BusinessObjects, Сервер Data Federator, Драйверы JDBC** или **Драйверы ODBC**, чтобы создать соединение.

Чтобы сконфигурировать соединение ODBC с Data Federator XI 3.0 Query Server, необходимо выполнить ряд дополнительных настроек. Изменения конфигурации, необходимые при работе с клиентом Web Intelligence Rich Client, отличаются от тех, которые используются другими приложениями SAP BusinessObjects.

8.3 Настройка подключений ODBC Data Federator

В этом разделе содержатся дополнительные параметры Data Federator XI 3.0 Query Server и изменения конфигурации сервера соединений для соединений ODBC со всеми приложениям SAP BusinessObjects, за исключением Web Intelligence Rich Client.

Пути к данным конфигурации, используемым в этом разделе:

- *каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge*: корневой каталог установки промежуточного ПО ODBC Data Federator. Этот каталог выбирается администратором при выполнении установки драйверов Data Federator.
- *каталог-установки-драйверов-data-federator\JdbcDriver*: корневой каталог установки промежуточного ПО JDBC для Data Federator. Этот каталог выбирается администратором при выполнении установки Data Federator.
- *bo-install-dir*: корневой каталог установки приложений SAP BusinessObjects.

Примечание:

Выполните редактирование файлов с помощью редактора XML, чтобы гарантировать корректность формата создаваемых файлов. После внесения указанных ниже изменений конфигурации перезапустите систему, чтобы изменения вступили в силу.

См. также

- [Конфигурирование компонента доступа ODBC Data Federator](#)
- [Настройка сервера соединений для соединения ODBC Data Federator](#)

8.3.1 Конфигурирование компонента доступа ODBC Data Federator

Примечание:

Данный раздел относится ко всем приложениям SAP BusinessObjects, использующим сервер соединений, за исключением Web Intelligence Rich Client.

Для конфигурации промежуточного ПО ODBC Data Federator необходимо изменить файл `openrda.ini`. Этот файл установлен в следующем каталоге:

- *каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge\bin\iwinnt*

Настройте параметры в разделе [JavaIp] следующим образом:

- `CLASSPATH=каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar;каталог-установки-драйверов-data-federator\JdbcDriver\thindriver.jar;bo-install-dir\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\ConnectionServer.jar`
- `JVM_DLL_NAME=bo-install-dir\javasdk\jre\bin\client\jvm.dll`
- `JVM_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=bo-install-dir\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer`

Примечание:

Проверьте, что этот путь не был задан в файле `openrda.ini` с помощью параметра `Djava.endorsed.dirs`. Если путь задан, его необходимо удалить из параметра `Djava.endorsed.dirs`.

8.3.2 Настройка сервера соединений для соединения ODBC Data Federator

Примечание:

Данный раздел относится ко всем приложениям SAP BusinessObjects, использующим сервер соединений, за исключением Web Intelligence Rich Client.

Для настройки сервера соединений необходимо изменить следующий файл конфигурации:
connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg

Для настройки файла *cs.cfg* задайте параметры в теге JavaVM следующим образом:

```
<ClassPath>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar</Path>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\JdbcDriver\thindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

8.4 Настройка соединений клиента Web Intelligence Rich Client с помощью компонента доступа ODBC Data Federator

При создании соединений Web Intelligence Rich Client, использующих промежуточное ПО ODBC Data Federator, в конфигурацию необходимо внести изменения, описанные в данном разделе. Если изменения конфигурации будут выполнены неверно, соединение сгенерирует ошибки. Этот тип соединения поддерживается только в среде Windows.

Помните:

Приведенные ниже сведения относятся только к клиенту Web Intelligence Rich Client.

Чтобы создавать соединения, которые используют промежуточное ПО Data Federator ODBC, необходимо изменить конфигурации для следующих компонентов:

- Промежуточное ПО ODBC
- Сервер соединений
- Ключ реестра Windows RichClient

Пути к данным конфигурации, используемым в этом разделе:

- *каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge*: корневой каталог установки промежуточного ПО ODBC Data Federator. Этот каталог выбирается администратором при выполнении установки драйверов Data Federator.
- *каталог-установки-драйверов-data-federator\JdbcDriver*: корневой каталог установки промежуточного ПО JDBC для Data Federator. Этот каталог выбирается администратором при выполнении установки Data Federator.
- *bo-install-dir*: корневой каталог установки приложений SAP BusinessObjects.

Примечание:

Выполните редактирование файлов с помощью редактора XML, чтобы гарантировать корректность формата создаваемых файлов.

См. также

- [Настройка компонента доступа ODBC Data Federator для соединения с Web Intelligence Rich Client](#)
- [Настройка сервера соединений для подключения клиента Web Intelligence Rich Client к Data Federator](#)
- [Настройка ключа реестра Windows RichClient](#)
- [Настройка сервера соединений для соединения Web Intelligence Rich Client и средства дизайна юниверсов с Data Federator](#)

8.4.1 Настройка компонента доступа ODBC Data Federator для соединения с Web Intelligence Rich Client

Для конфигурации промежуточного ПО ODBC Data Federator необходимо изменить файл `openrda.ini`. Этот файл установлен в следующем каталоге:

- `каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge\bin\iwinnt`

Для настройки файла `openrda.ini` установите параметры в разделе `[JavaIp]` следующим образом:

- `CLASSPATH=каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar;каталог-установки-драйверов-data-federator\JdbcDriver\thindriver.jar;bo-install-dir\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\ConnectionServer.jar`
- `JVM_DLL_NAME=bo-install-dir\javasdk\jre6\bin\client\jvm.dll`

Примечание:

Web Intelligence Rich Client требует наличия JDK 6.

- `JVM_OPTIONS=-DODBCMode=true -Dbusinessobjects.connectivity.directory=bo-install-dir\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer`

Примечание:

Проверьте, что этот путь не был задан в файле `openrda.ini` с помощью параметра `Djava.endorsed.dirs`. Если путь задан, его необходимо удалить из параметра `Djava.endorsed.dirs`.

8.4.2 Настройка сервера соединений для подключения клиента Web Intelligence Rich Client к Data Federator

Чтобы настроить сервер соединений для соединения клиента Web Intelligence Rich Client с Data Federator, необходимо внести изменения в следующий файл конфигурации: *connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg*

Для настройки файла *cs.cfg* задайте параметры в теге JavaVM следующим образом:

```
<ClassPath>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\\OaJdbcBridge\\oajava\\oasql.jar</Path>
  <Path>\\data-federator-drivers-install-dir\\JdbcDriver\\thindriver.jar</Path>
</ClassPath>
```

8.4.3 Настройка ключа реестра Windows RichClient

Для настройки ключа реестра Windows RichClient воспользуйтесь инструментом regedit.

1. В реестре найдите раздел `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\default\WebIntelligence\RichClient`.
2. В этом разделе добавьте в запись `classpath` следующие значения. Как и в случае с другими значениями ключа реестра, значения должны быть отделены точками с запятой.
 - *каталог-установки-драйверов-data-federator\OaJdbcBridge\oajava\oasql.jar*
 - *каталог-установки-драйверов-data-federator\JdbcDriver\thindriver.jar*
3. В разделе `RichClient\JVMOptions` добавьте в запись 6 (если пять записей уже существует) следующее значение:
 - `ODBCMode=true`

8.4.4 Настройка сервера соединений для соединения Web Intelligence Rich Client и средства дизайна юниверсов с Data Federator

Для создания соединения ODBC с Data Federator из средства дизайна юниверсов и из клиента Web Intelligence Rich Client можно использовать один файл конфигурации. В дополнение к описанным выше параметрам настройки, выполните один из следующих наборов инструкций:

- Выполните следующие действия:

1. Запустите инструмент regedit.
 2. В реестре найдите ключ `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects\Suite XI 4.0\default\ConnectionServer\Configuration`.
 3. В этом разделе задайте для параметра `JVM Library` следующее значение: `bo-install-dir\javasdk\jre6\bin\client\jvm.dll`.
- Выполните следующие действия:
 1. Откройте файл `cs.cfg` для редактирования.
 2. Найдите тег `JavaVM`.
 3. Установите значение параметра `LibraryName`, чтобы оно совпадало с путем к каталогу JVM, который указан в файле `openrda.ini`:

```
...  
<JavaVM>  
<LibraryName JNIVersion="JNI_VERSION_1_4">\\bo-install-  
dir\\javasdk\\jre6\\bin\\client\\jvm.dll</LibraryName>  
</JavaVM>
```

Предупреждение:

Средство создания юниверсов и мост OpenEdge должны указывать на один и тот же каталог JVM.

Настройка глобальных параметров доступа к данным

9.1 Глобальные параметры

Можно сконфигурировать значения глобальных параметров, которые применяются ко всем соединениям. Это делается для повышения производительности или для разрешения возникающих проблем с соединением.

Глобальные параметры доступа к данным поддерживаются в файле `cs.cfg`. Это XML-файл, который содержит параметры конфигурации сервера соединений и параметры конфигурации по умолчанию, применяемые ко всем драйверам доступа к данным.

Чтобы переопределить данные глобальные настройки, можно изменить настройки в файле конфигурации SBO для каждого драйвера.

См. также

- [Настройка параметров драйвера](#)

9.2 Файл конфигурации `cs.cfg`

В операционной системе Microsoft Windows файл `cs.cfg` находится в:

- `connectionserver-install-dir\connectionServer`

В файле `cs.cfg` можно конфигурировать параметры только в следующих разделах:

- `Capabilities`

В этом разделе определяются параметры, которые позволяют задавать использование локального или удаленного сервера соединений.

- `Settings`

В этом разделе определяются параметры глобальной конфигурации сервера соединений, в том числе драйверы для загрузки во время запуска в режиме библиотеки.

- `JavaVM`

В этом разделе определяется библиотека по умолчанию виртуальной машины Java (JVM), используемая уровнем доступа к данным.

- `DriverDefaults`

В этом разделе определяются параметры, применяемые ко всем драйверам доступа к данным. Эти параметры могут быть переопределены для определенного драйвера соответствующими настройками в файле конфигурации `<driver>.sbo`, где `<driver>` – имя драйвера доступа к данным, к которому относится файл SBO.

- `Traces`

В этом разделе определяются параметры, которые позволяют вести запись выполнения соединений через сервер соединений в файлах журнала.

Последний раздел `Региональные настройки` определяет набор символов для каждого доступного языка. В этом разделе следует изменить параметры.

9.3 Файл конфигурации `OlapClient.cfg`

В операционной системе Microsoft Windows файл `OlapClient.cfg` находится в следующем каталоге:

- `bip-install-dir\win32_x86`

В файле `OlapClient.cfg` можно настраивать параметры только в разделе `OlapClient`.

См. также

- [Активация журналов и трассировок для клиента OLAP](#)

9.4 Просмотр и редактирование файла `cs.cfg`

1. Перейдите в каталог, где хранится файл `cs.cfg`. Например, для системы Microsoft Windows:

`connectionserver-install-dir\connectionServer\cs.cfg`, где `connectionserver-install-dir` – путь к установленному серверу соединений.

2. Откройте файл `cs.cfg` в редакторе XML.
3. Разверните необходимые разделы.
4. Задайте параметры, либо добавив новые параметры и значения, либо изменив имеющиеся значения параметров.
5. С помощью DTD проверьте, что документ действителен, а затем сохраните и закройте его.

Помните:

После редактирования файла `cs.cfg` необходимо перезапустить сервер соединений.

9.5 Конфигурирование параметров глобальных настроек

В разделе `Settings` файла `cs.cfg` определены настройки, которые применяются ко всем драйверам и не могут быть изменены пользователем для отдельных драйверов доступа к данным.

Чтобы просмотреть или отредактировать параметры, откройте файл `cs.cfg` в редакторе XML и перейдите в раздел `Settings`. В файле каждый параметр определяется в следующем теге:

```
<Parameter Name="parameter">value</Parameter>
```

где *parameter* – имя параметра, а *value* – значение, задаваемое параметру.

Для каждого параметра приведены следующие сведения:

- Пример использования параметра в файле XML
- Описание параметра
- Допустимые значения параметра (если применимо)
- Значение параметра по умолчанию

Примечание:

Некоторые параметры могут изменяться только на консоли Central Management Console (CMC). Для получения дополнительной информации см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.5.1 Параметр Charset List Extension

```
<Parameter Name="CharSet List Extension">crs</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение файла для файлов наборов символов.
По умолчанию	crs

9.5.2 Параметр Config File Extension

```
<Parameter Name="Config File Extension">sbo</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение файла для обычных файлов конфигурации.
По умолчанию	sbo

9.5.3 Параметр Description Extension

```
<Parameter Name="Description Extension">cod</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение файла для файлов описания соединения.
По умолчанию	cod

9.5.4 Игнорировать сбой загрузки драйвера

```
<Parameter Name="Игнорировать сбой загрузки драйвера">Yes</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет действие при сбое загрузки драйвера. Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать соединение, при котором, возможно, будут работать не все драйверы, или при сбое загрузки драйвера будет возникать критическая ошибка, при которой работа невозможна.</p> <p>Примечание: Этот параметр игнорируется в режиме развертывания сервера.</p>
Значения	<p>Yes: сервер соединений генерирует предупреждающее сообщение в случае сбоя при загрузке драйвера.</p> <p>Yes: сервер соединений генерирует критическую ошибку в случае сбоя при загрузке драйвера.</p>
По умолчанию	Yes

См. также

- [Параметр Load Drivers On Startup](#)

9.5.5 Параметр Load Drivers On Startup

```
<Parameter Name="Загрузка драйверов при запуске">No</Parameter>
```

Предупреждение:

Параметр Загрузка драйверов при запуске применим только для режима библиотеки.

Описание	Определяет порядок загрузки библиотек.
Значения	<ul style="list-style-type: none"> • Yes: все установленные драйверы загружаются во время фазы инициализации. • No: драйверы загружаются по требованию.
По умолчанию	No

9.5.6 Параметр Max Pool Time (Максимальное время ожидания пула)

```
<Parameter Name="Max Pool Time">-1</Parameter>
```

Предупреждение:

Max Pool Time доступен только в режиме библиотеки.

Время ожидания пула соединений для режима сервера можно изменить в СМС на странице «Properties» данного сервера. См. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Значения применяются к серверу соединений, установленному отдельно. Для получения дополнительной информации о развертывании сервера соединений на выделенном узле см. *Руководство по планированию развертывания платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Описание	<p>Определяет максимальный интервал времени, в течение которого неиспользуемое соединение может оставаться в режиме ожидания в пуле соединений. Это представляет верхнюю границу для времени соединения. Пул соединений – это механизм, используемый драйверами доступа к данным для повторного использования соединений с базами данных с целью оптимального использования системных ресурсов.</p> <p>Параметр Max Pool Time (Максимальное время ожидания пула) можно задать только для режима развертывания библиотеки. Значения применяются к узлам с сервером соединений, установленном с соответствующими приложениями.</p>
Значения	<p>-1: без тайм-аута, соединение поддерживается в течение всего сеанса.</p> <p>0: соединение не управляется пулом.</p> <p>>0: продолжительность простоя (в минутах).</p>
По умолчанию	-1

См. также

- [Пулы соединений](#)

9.5.7 Параметр Setup File Extension

```
<Parameter Name="Setup File Extension">setup</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Устанавливает расширение для файлов установки драйверов доступа к данным.
По умолчанию	setup

9.5.8 SQL External Extension

```
<Parameter Name="SQL External Extension">rss</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение файла для внешних файлов SQL.
По умолчанию	rss

9.5.9 Параметр SQL Parameter Extension

```
<Parameter Name="SQL Parameter Extension">prm</Parameter>
```

Описание	Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение файла для файлов параметров SQL.
----------	--

По умолчанию	prm
--------------	-----

9.5.10 Параметр Strategies Extension

```
<Parameter Name="Strategies Extension">stg</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Запрещается изменять это значение. Задаёт расширение для файлов стратегий.</p>
По умолчанию	stg

9.5.11 Проверка файлов конфигурации

```
<Parameter Name="Validate Configuration Files">No</Parameter>
```

Описание	<p>Запускает проверку файлов конфигурации (SBO, COD и PRM) по схеме XML.</p> <p>Примечание: Файлы конфигурации можно проверить только при использовании возможностей подключения Java.</p>
По умолчанию	No

9.5.12 Параметр Validate XML Streams

```
<Parameter Name="Validate XML Streams">No</Parameter>
```

Описание	Проверяет XML-потоки, обрабатываемые в реализации сервера соединений, по схеме XML (например: определение соединения). Примечание: XML-потоки можно проверить только при использовании возможностей подключения Java.
По умолчанию	No

9.6 Установка режима развертывания

Раздел `Capabilities` позволяет указать режим развертывания сервера соединений для использования при выполнении программы.

В разделе `Capabilities` имя `Local` означает, что служба соединения предоставляется локально, как библиотека, встроенная в клиентский процесс. имя `Удаленный` означает, что сервер соединений предоставляется на удаленном сервере.

Эти режимы развертывания можно включать независимо путем установки атрибута `Активный`. Для возможности `Локальный` атрибут `EnableJNI` включает использование JNI (Java Native Interface).

Примечание:

Двунаправленный JNI, встроенный в сервер соединений позволяет API работать с основным сервером соединений, разработанным на другом языке. Это означает, что можно использовать Java API для работы с собственным ядром и наоборот.

Пример: Значения по умолчанию

Следующая конфигурация разрешает режим развертывания библиотеки с JNI и режим развертывания сервера.

```
<Capabilities>
  <Capability Name="Local" EnableJNI="Yes" Active="Yes"/>
  <Capability Name="Remote" Active="Yes"/>
</Capabilities>
```

Пример: Сервер соединений в режиме сервера

Следующая конфигурация позволяет использовать сервер соединений только в режиме сервера.

```
<Capabilities>
  <Capability Name="Local" EnableJNI="Yes" Active="No"/>
  <Capability Name="Remote" Active="Yes"/>
</Capabilities>
```

В этом режиме для создания соединений можно использовать только драйверы, установленные в серверной системе платформы BI.

Если экземпляр сервера запущен, можно создать соединение на основе драйвера, установленного в серверной системе платформы. Если экземпляр сервера остановлен, создание соединений невозможно, поскольку эта настройка не позволяет использовать драйвер, установленный на клиентском компьютере.

См. также

- [Службы соединения](#)

9.7 Конфигурирование режима развертывания

Параметры, определенные в разделе `Settings` файла `cs.cfg`, управляют режимом развертывания.

Режим библиотеки

Параметры раздела `Library` управляют режимом библиотеки.

Режим сервера

Управление этим режимом осуществляется из СМС установки SAP BusinessObjects Enterprise. Параметры, отображаемые на странице «Свойства» сервера управляют доступом CORBA. Для получения дополнительной информации см. *Руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.8 Настройка загружаемых драйверов

По умолчанию сервер соединений загружает все доступные драйверы. Однако можно выбрать источники данных, отображаемые сервером соединений.

Режим библиотеки

Удалите комментарии раздела `ActiveDataSources` под элементом `Library` в файле `cs.cfg` и укажите сетевые уровни и базы данных для загрузки. Например:

```
<Library>
<ActiveDataSources>
  <NetworkLayer Name="ODBC">
    <DataBase Name="MS SQL Server.*$"/>
  </NetworkLayer>
  <NetworkLayer Name="Oracle OCI">
    <DataBase Name="Oracle 10"/>
  </NetworkLayer>
</ActiveDataSources>
</Library>
```

Примечание:

Имена баз данных могут быть регулярными выражениями, если в них используется только кодировка ASCII. Шаблоны используют синтаксис регулярных выражений GNU. Используйте шаблон `.*` для соответствия любому символу. Дополнительную информацию о регулярных выражениях см. на веб-сайте PERL по адресу

http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions.

Режим сервера

Выберите источники данных в разделе **Активные источники данных** свойств сервера в СМС.

Предупреждение:

Во избежание сбоев соединения необходимо обеспечить наличие всего необходимого промежуточного ПО, в противном случае необходимо настроить только используемые сетевые уровни и базы данных в разделе **Активные источники данных**.

Разрешая специализацию сервера, этот параметр также касается сложных сценариев развертывания с использованием нескольких серверов соединений в режиме сервера. Подробнее о сложных сценариях развертывания см. *руководство администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.8.1 Установка соединения для отдельного компьютера

В сложных сценариях развертывания может потребоваться установка соединения одного определенного типа для отдельно взятого компьютера, например, может потребоваться соединение приложений платформы BI с базой данных сервера MS SQL Server, установленной на компьютере под управлением ОС Microsoft Windows и с базой данных Oracle на компьютере под управлением ОС UNIX.

Чтобы избежать ошибок соединения, необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Во время выборочной установки платформы BI укажите соединения, которые необходимо развернуть для базы данных каждого типа. Это осуществляется при выборе устанавливаемых компонентов.
- В ходе настройки сервера соединений в файле `cs.cfg` настройте раздел `ActiveDataSources` для режима библиотеки (родительский элемент `Library`) тем же способом, который используется для настройки режима сервера в СМС. Для обоих режимов следует выполнить

одинаковую настройку фильтра драйвера, так как при попытке установить соединение приложения сначала пытаются сделать это с помощью драйверов, установленных локально.

9.9 Настройка протоколов доступа для CORBA

Протоколы доступа CORBA задаются в консоли СМС установки платформы BI. Протоколы определяют значения, которые сервер соединений использует для обработки запросов из клиентов CORBA или HTTP.

Для получения дополнительной информации о консоли СМС см. *Руководство администратора SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

9.10 Активация журналов и трассировок сервера соединений и драйверов

В SAP различаются два типа сообщений:

- В сообщении трассировки подробно анализируется система с точки зрения разработчика как разовая процедура.
- В сообщении журнала ведется постоянная запись событий и статуса системы.

Сообщения журнала предназначены для системных администраторов, тогда как трассировки используются разработчиками. Можно включить трассировки для всех подключений, поддерживаемых уровнем доступа к данным (например, ODBC, JDBC, Javabeen, OLE DB, OCI и JCo).

Процесс ведения журнала и трассировки сервера соединений основан на функции ведения журнала и трассировки SAP BusinessObjects TraceLog. Он помогает вести журнал и выполнять трассировку следующих процессов:

Журналы	<ul style="list-style-type: none"> • Запуск и остановка экземпляров сервера соединений • Инициализация единого входа • Загрузка драйвера
Трассировки	<ul style="list-style-type: none"> • Инициализация и конфигурация сервера соединений • Создание и выполнение задания и словаря • Загрузка и работа драйвера • Запуск и остановка экземпляров сервера соединений • Инициализация и действие экземпляров сервера соединений • Инициализация единого входа

9.10.1 Сведения о файле конфигурации `_trace.ini`

Уровни ведения журналов и трассировки настраиваются в файле конфигурации `_trace.ini`. Например, в файле `BO_trace.ini` можно определить следующие сведения:

```
sap_log_level = log_info;
sap_trace_level = trace_debug;

if
(process == "cms")
{
    log_level = error; // but only log errors for the CMS
}
```

Содержимое файла

В приведенном выше примере определены следующие теги:

- `sap_log_level`, определяющий уровень ведения журнала
- `sap_trace_level`, определяющий уровень трассировки
- Фрагмент кода, определяющий уровень ведения журнала или трассировки процесса. Используется код на основе C или Java, который может содержать выражения, простые инструкции и конструкции if-else.

В следующих таблицах описаны значения конфигурации, принимаемые тегами `sap_log_level` и `sap_trace_level`.

Таблица 9-14: Уровень журнала SAP

Важность	Значения конфигурации
INFO (информационное)	<code>log_info</code> или <code>log_information</code>
WARNING (предупреждение)	<code>log_warn</code> или <code>log_warning</code>
ERROR (ошибка)	<code>log_error</code>
FATAL (неустраняемая ошибка)	<code>log_fatal</code>
NONE (нет)	<code>log_none</code>

В файл журнала попадают все сообщения с заданным уровнем важности и выше. Например, если задана важность журнала WARNING, в нем будут зарегистрированы все сообщения с важностью WARNING, ERROR и FATAL. По умолчанию для журнала задана важность ERROR.

Таблица 9-15: Уровень трассировки SAP

Важность	Значения конфигурации
DEBUG (отладка)	trace_debug
PATH (путь)	trace_path
INFO (информационное)	trace_info или trace_information
ERROR (ошибка)	trace_error
NONE (нет)	trace_none

В файл журнала попадают все сообщения с заданным уровнем важности и выше. Например, если установлен уровень трассировки INFO, будут зарегистрированы все сообщения с важностью INFO и ERROR. По умолчанию для трассировки задана важность ERROR.

Параметры конфигурации

В файл можно добавить также следующие параметры:

Параметр	Значения	Описание
always_close	true или false	Файл журнала закрывается после каждой записи. Значением по умолчанию является false.
append	true или false	Добавление данных в существующие файлы журнала. Изменение шаблона имен с исключением идентификатора процесса (PID) и метки времени и использование вместо них номера сводного файла журнала. Значением по умолчанию является false.
keep_num	целое число	Указывает число сохраняемых файлов журнала. По умолчанию используется значение 0. Отрицательное целое число означает, что хранятся все файлы журнала.

Параметр	Значения	Описание
log_dir	строка	Задаёт каталог файла журнала. Значением по умолчанию является значение переменной среды <code>BO_TRACE_LOGDIR</code> . Дефис (-) означает, что данные журнала направляются <code>vstdout</code> .
log_level	none, low, medium или high	Определяет ярлык, обозначающий одновременно значения <code>sap_log_level</code> и <code>sap_trace_level</code> . См. таблицу ниже.
scope_only	true или false	Определяет отображение в файлах журнала только сообщений, связанных с областями. Значение по умолчанию - false. Примечание: Область отмечает начало блока кода и выход из него.
size	число в КБ	Максимальный размер файла журнала. По умолчанию используется значение 10000.

Значения параметра log_level

В следующей таблице указан набор значений `sap_log_level` и `sap_trace_level`, если в файле конфигурации задано значение `log_level`.

Значение log_level	Значение sap_log_level	Значение sap_trace_level
none	log_error	trace_error
low	log_error	trace_info
medium	log_warn	trace_path
high	log_info	trace_debug

Ошибки синтаксического разбора

Ошибки и предупреждения, которые могут появиться при синтаксическом разборе файла `_trace.ini`, записываются в файл `ERR` в том же каталоге, что и файл `INI`. Имя файла ошибок создается из имени файла `INI`.

Если один и тот же файл INI используется несколькими процессами, будет невозможно определить, каким процессом создана ошибка. Для создания более информативных имен файлов ошибок добавьте в верхнюю часть файла `_trace.ini` следующие строки:

```
error_file = config_file + " " + process + ".err";
output_file = config_file + "_" + process + ".out";
```

9.10.2 Активация журналов событий и трассировок в файле `cs.cfg`

Журналы событий и файлы трассировки сервера соединений можно найти в таких приложениях SAP BusinessObjects, как SAP BusinessObjects Web Intelligence. Кроме того, можно отдельно вести журнал событий и выполнять трассировку сервера соединений, настроив файл `cs.cfg`.

Раздел файла `Traces` позволяет активировать трассировки для заданий и драйверов сервера соединений. Чтобы активировать трассировки заданий, необходимо установить для атрибута `Active` параметров `Job` и `JobLevel` значение `Yes`. Чтобы активировать трассировки драйверов, необходимо установить для атрибута `Active` параметра `Middleware` значение `"Yes"`. Чтобы активировать трассировки для конкретного драйвера, необходимо установить для атрибута `Active` этого драйвера значение `Yes`.

Пример: Значения по умолчанию

```
<Traces Active="Yes">
  <Logger Implementation="C" ClassID="csTRACELOG">
    <Logger Implementation="Java" ClassID="com.sap.connectivity.cs.logging.TraceLogLogger"/>
    <Trace Name="JobLevel" Active="Yes">
      <Trace Name="Job" Active="Yes"/>
    </Trace>
    <Trace Name="MiddleWare" Active="Yes">
      <Trace Name="Oracle" Active="Yes"/>
      <Trace Name="Sybase" Active="Yes"/>
      <Trace Name="DB2" Active="Yes"/>
      ...
      <Trace Name="JCO" Active="Yes"/>
      <Trace Name="BO OC" Active="Yes"/>
    </Trace>
  </Traces>
```

В данной конфигурации по умолчанию используется ведение журнала и трассировка сервера соединений и драйверов.

9.10.3 Активация журналов и трассировок в режиме библиотеки

1. Остановите сервер соединений.
2. Создайте и задайте значения для следующих переменных среды:
 - `BO_TRACE_CONFIGDIR`, чтобы задать имя папки файлов конфигурации для журналов, например: `C:\BOTraces\config`

- `BO_TRACE_CONFIGFILE`, чтобы задать имя файла конфигурации, например `BO_Trace.ini`
- `BO_TRACE_LOGDIR`, чтобы задать имя папки для журналов, например `C:\BOTraces`

Примечание:

Эти переменные среды обычно используются при настройке трассировки для всех операций платформы BI.

3. Создайте файл конфигурации `BO_Trace.ini` следующим образом:

```
sap_log_level = log_info;
sap_trace_level = trace_debug;
```

Примечание:

Имя файла `INI` следует вводить с учетом регистра.

4. Добавьте пути к каталогам с файлами `logging.jar` и `tracelog.jar` в переменную среды `CLASSPATH`.

Например, `C:\BOTraces\lib\logging.jar` и `C:\BOTraces\lib\tracelog.jar`.

5. Перезапустите сервер соединений.

Журналы и трассировки записываются в файл, который по умолчанию называется `TraceLog_<pid>_<timestamp>_trace.log`. Если требуется задать другое имя файла журнала, обновите переменную среды `BO_TRACE_PROCESS`, используя новое имя.

9.10.4 Активация журналов и трассировок в режиме сервера

Трассировки для заданий и драйверов можно включить из СМС. Это позволяет включать трассировки прямо во время работы сервера.

1. Запустите СМС.
2. Перейдите к странице **Свойства** сервера соединений (для службы прямого соединения) или сервера адаптивной обработки (для службы адаптивного соединения).
3. В разделе «Трассировка низкого уровня» выберите:
 - **Включить отслеживание задания** для включения трассировок заданий;
 - **Включить отслеживание программного обеспечения среднего яруса** для включения трассировок промежуточного ПО

Примечание:

Для уровня **TraceLog** в разделе Служба журнала трассировки следует установить значение «High». Этот уровень отличается от уровня журнала SAP, определенного с использованием файла `BO_Trace.ini`.

Помните:

Параметр **Включить отслеживание программного обеспечения среднего яруса** позволяет осуществлять трассировку всего промежуточного ПО. Если требуется выполнить трассировку только конкретного компонента доступа, необходимо настроить параметры в файле `cs.cfg` и перезапустить сервер.

9.10.5 Чтение журналов и трассировок

Трассировки и журналы сервера соединений помечены в файлах трассировки символами |CS|. Журналы сервера соединений помечены также указанием THIS IS A LOG ("Это журнал"). Каждая функция имеет собственную трассировку. Трассировки содержат следующие сведения:

- трассировки ENTER, определяющие вызов API компонента доступа; трассировки EXIT определяют возвращенный вызов; API компонента доступа не возвращает вызов, если после ENTER отсутствует EXIT;
- исключения вызовов, если отображается символ |E|;
- ошибки API, если отображается возвращаемый код -1;
- серьезность ошибки или журнала (например, отладка, путь или информация);
- отслеживаемый сетевой уровень и база данных в разделе трассировки [Network Layer|Database|ID];
- сообщения журнала и сообщения об ошибках.

Пример: Трассировка

Ниже приведен фрагмент трассировки с серьезностью **DEBUG** (ОТЛАДКА) и **PATH** (ПУТЬ), полученный при использовании сервера соединений в режиме библиотеки:

```
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F620|2012 04 12 11:41:27.422|+0200|Debug|<<|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||[unknown|unknown|ID:0]CS Internal Configuration:  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F621|2012 04 12 11:41:27.534|+0200|Debug|<<|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||[unknown|unknown|ID:0]  
  
...  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F628|2012 04 12 11:41:27.920|+0200|Path|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||ENTER|JDBC|Oracle  
11|ID:0|com.sap.connectivity.cs.java.ConnectionManager{com.businessobjects.connectionserver.ConnectionManager}.close  
|BE42CC9D40484416BADEF01039652F629|2012 04 12 11:41:27.920|+0200|Path|||TraceLog| 5256| 1|main  
| ||||||||||||||CS||EXIT|JDBC|Oracle  
11|ID:0|com.sap.connectivity.cs.java.ConnectionManager{com.businessobjects.connectionserver.ConnectionManager}.close
```

Пример: Трассировка

Ниже приведен фрагмент трассировки с серьезностью INFO (ИНФОРМАЦИОННОЕ), полученный при использовании сервера соединений в режиме сервера:

```
|6E606102224D49849A2C17D8691FAC785011|2012 04 26 19:02:43.075|+0200|Information|==| |aps_MySIA.csjava|
7088| 53|service builder-4| |||||CS|||unknown|unknown|ID:0|Starting CORBA NetworkLayer
service...
```

Пример: Журнал

Ниже приведен фрагмент журнала, полученного при использовании сервера соединений в режиме сервера:

```
|6E606102224D49849A2C17D8691FAC7B5114|2012_04_26_19:02:43.805|+0200||Information|||aps_MySIA.csjava|
7088|_61|service_builder-1||||||||||||||||CS||THIS IS A LOG [unknown|unknown|ID:0]Loaded driver:
NetworkLayer=JDBC, Database=Generic JDBC datasource
```



```
[2012/11/05 - 12:04:54:025][0] HTTPClient::connect() -> Using direct access
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Using Windows Proxy Automatic Discovery (WPAD)
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Using proxy settings: WPAD url=http://proxy:8083,
Proxy= ProxyBypass=
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] HTTPClient::connect() -> Connecting using WinHttpConnect(): Hostname='olap-
wpx' Port=80
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::Open() -> Connected.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_DATASOURCES'...
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] SoapEnvelope::updateProperties() BeginRange=-1 EndRange=-1
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Authentication Mode = Credentials.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Setting basic credential to HttpRequest.
[2012/11/05 - 12:04:54:040][0] XmlaConnection::getTimeout() No timeout was specified in
ConnectionSpecification, defaulting to 100(s).
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlTextReader::XmlTextReader() Using libXML version 2.06.32
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Rowset contains 1 rows
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_DATASOURCES' ElapseTime=15ms
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::createOlapEntities() -> Rowset=[DISCOVER_DATASOURCES], 1 entities
retrieved Elapse=15ms
[2012/11/05 - 12:04:54:056][0] XmlaClient::discover() Call 'DISCOVER_SCHEMA_ROWSETS'...
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] SoapEnvelope::updateProperties() BeginRange=-1 EndRange=-1
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Authentication Mode = Credentials.
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnectionWinhttp::SendRequest() Setting basic credential to HttpRequest.
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaConnection::getTimeout() No timeout was specified in
ConnectionSpecification, defaulting to 100(s).
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlTextReader::XmlTextReader() Using libXML version 2.06.32
[2012/11/05 - 12:04:54:072][0] XmlaClient::discover() Rowset contains 54 rows
...
```

Настройка параметров драйвера доступа к данным

10.1 Настройка параметров драйвера

Чтобы сконфигурировать доступ к данным для конкретного драйвера доступа к данным, можно редактировать файлы конфигурации драйвера для установки настроек параметров или создать собственные записи базы данных, если необходимы соединения для конкретных баз данных среды.

Примечание:

Для каждого приложения BusinessObjects, использующего сервер соединений, в соответствующем файле Readme содержатся сведения об утилитах командных строк, которые позволяют проверить RDBMS и конфигурацию драйвера доступа к данным. Эти утилиты могут создавать файлы журналов, которые отслеживают действия сервера интерактивного анализа. Инструкции по работе с этими утилитами см. в файле readme для данной версии продукта.

См. также

- [Глобальные параметры](#)

10.1.1 Файлы конфигурации доступа к данным

Следующие файлы конфигурации управляют конфигурациями драйверов доступа к данным для каждого определенного соединения:

- `cs.cfg`

Файл определяет глобальные параметры, применимые ко всем соединениям. Он расположен в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer`.

- `<driver>.sbo`

Этот файл зависит от конкретного драйвера доступа к данным. Заполнитель `<driver>` заменяет источник данных, к которому применяется файл конфигурации. Каждый файл SBO находится в отдельном подкаталоге каталога `connectionServer`, причем имя подкаталога совпадает с именем сетевого уровня доступа к базам данных или с именем промежуточного ПО, например:

`connectionserver-install-dir\connectionServer\oracle` для баз данных Oracle.

Примечание:

Набор параметров в разделе `DriverDefaults`, `cs.cfg` переопределяется соответствующими настройками в файлах SBO.

- `<driver>.setup`

Этот файл определяет имя файла SBO, каталог и сетевой уровень доступа к базам данных или компоненту доступа, относящемуся к драйверу. Этот файл требуется, чтобы сделать драйвер доступным для использования. Драйвер без файла установки использовать нельзя. Все файлы находятся в

каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\setup`.

Например, следующий файл `oracle_jdbc.setup` определяет конфигурацию файла `oracle.sbo` для драйверов доступа к данным Oracle, используемым для установления соединений JDBC:

```
...
<Driver>
  <NetworkLayer Name="JDBC"></NetworkLayer>
  <Directory>jdbc</Directory>
  <DataFileName>oracle</DataFileName>
</Driver>
...
```

См. также

- [Глобальные параметры](#)
- [Устанавливаемые файлы SBO](#)

10.1.2 Устанавливаемые файлы SBO

Следующие файлы `<driver>.sbo` устанавливаются по умолчанию в Microsoft Windows.

Актуальный список поддерживаемых драйверов см. на сайте SAP Service Marketplace по адресу или service.sap.com/bosap-support или обратитесь к представителю компании SAP.

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
db2	IBM DB2	db2.sbo
essbase	Oracle Essbase	essbase.sbo

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
javabean	Javabean	javabean.sbo
jco	SAP ERP	jco.sbo

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
jdbc	Сервер Data Federator	datafederator.sbo
	IBM DB2	db2.sbo
	Derby	derby.sbo
	Greenplum и PostgreSQL	greenplum.sbo
	HIVE	hive.sbo
	HSQLDB	hsqldb.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	Generic JDBC	jdbc.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	Oracle	oracle.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
	Teradata	teradata.sbo
odata	OData 2.0	odata.sbo

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
odbc	Microsoft Access 2007	access.sbo
	Microsoft Access 2010	access2010.sbo
	Сервер Data Federator	datafederator.sbo
	IBM DB2 iSeries	db2iseries.sbo
	PostgreSQL 8	greenplum.sbo
	Greenplum 4 и PostgreSQL 9	greenplum4.sbo
	IBM Informix	informix.sbo
	Ingres	ingres.sbo
	MaxDB	maxdb.sbo
	MS Excel 2007	msexcel.sbo
	MySQL	mysql.sbo
	HP Neoview	neoview.sbo
	Netezza	netezza.sbo
	SAP HANA	newdb.sbo
	Generic ODBC и Generic ODBC3	odbc.sbo
	OpenAccess для Salesforce	openaccess.sbo
	MS Excel 2010 и текстовые файлы	personalfiles.sbo

Подкаталог	Технология базы данных	Файл SBO
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
	Sybase	sybase.sbo
	Teradata	teradata.sbo
oledb	Generic OLE DB	oledb.sbo
	Microsoft SQL Server	sqlsrv.sbo
oledb_olap	Microsoft Analysis Services	sqlsrv_as.sbo
open	CSV-файлы	open.sbo
oracle	Oracle	oracle.sbo
	Oracle EBS	oracle_ebs.sbo
sap	SAP BW	sap.sbo
sybase	Sybase	sybase.sbo
xml	XML	xml.sbo
	Веб-службы	webservices.sbo

Подкаталог `jdbc` содержит файлы конфигурации для управления соединениями с базами данных через сетевой уровень JDBC. Подробные сведения о базах данных, поддерживаемых соединениями JDBC, см. на сайте SAP Service MarketPlace или в файле `jdbc.sbo`.

Подкаталог `odbc` содержит файл конфигурации `mysql.sbo` для управления соединениями с базой данных MySQL через сетевой уровень ODBC. База данных MySQL 5 доступна на всех платформах, поддерживающих Unicode. Убедитесь, что для подключения к данной базе данных используется MySQL Connector/ODBC версии 5.1.4 или более поздней. Использование более ранних версий драйвера в системе Unix приведет к возникновению ошибок при выполнении программы.

Подкаталог `odbc` содержит файлы конфигурации `greenplum4.sbo` и `access2019.sbo` для управления соединениями с Greenplum 4, PostgreSQL 9 и MS Access 2010 через сетевой уровень ODBC. Эти файлы отличаются от файлов `greenplum.sbo` и `access.sbo`, так как они развертывают конфигурацию на 32-и 64-разрядных версиях MS Windows. Базы данных Greenplum 4 и PostgreSQL 9 доступны также на 64-битных разновидностях платформ UNIX.

Подкаталог `odbc` также содержит файл конфигурации `msexcel.sbo` для управления соединениями с MS Excel 2007 и через сетевой уровень ODBC. Этот файл обеспечивает развертывание конфигурации только в 32-битной ОС MS Windows. Файл конфигурации `personalfiles.sbo` обеспечивает развертывание конфигурации для MS Excel 2010 через ODBC как в 32-битной, так и в 64-битной ОС MS Windows.

Подкаталог `open` содержит файл конфигурации `open.sbo` для управления соединениями с CSV-файлами через CSV OpenDriver. При разработке драйвера CSV на основе образца драйвера CSV Open с использованием Java Driver Development Kit необходимо поместить все файлы конфигурации в этот каталог. Дополнительные сведения об этом драйвере см. в документе *Data Access Driver Java SDK Developer Guide*.

10.1.3 Просмотр и редактирование файлов SBO.

Предупреждение:

Прежде чем открывать файл SBO, сделайте его резервную копию. Некоторые параметры конфигурации не подлежат редактированию. Их изменение или удаление может повлиять на работу приложений SAP BusinessObjects.

1. Найдите каталог, в котором содержится файл SBO для целевого драйвера доступа к данным.
2. Откройте файл SBO в редакторе XML.
3. Разверните необходимые разделы.
4. Найдите соответствующий тег для значения, которое нужно изменить, и измените его.
Параметры отображаются в формате: `<Parameter Name="parameter">value</Parameter>`, где *parameter* – имя параметра, а *value* – значение, присвоенное параметру.
5. С помощью DTD проверьте, что файл действителен, а затем сохраните и закройте его.

10.1.4 Настройка файлов SBO

Предупреждение:

При установке нового драйвера может потребоваться настройка файлов SBO с собственными записями и драйверами. Чтобы избежать возникновения ошибок при редактировании файлов SBO, SAP BusinessObjects рекомендуется создание отдельного файла SBO, указывающего базы данных, которые являются целевыми для собственной настройки, и библиотек, используемых

драйвером. Перед редактированием также необходимо создать файл установки для определения файла SBO. Изменять записи не следует.

1. Создайте файл установки в каталоге `connectionserver-install-dir\connectionServer\setup` с помощью редактора XML.
Укажите имя файла SBO, его каталог и сетевой уровень базы данных, используемый для соединения.
2. С помощью DTD проверьте, что файл действителен, а затем сохраните и закройте его.
3. Просмотрите подкаталог, в котором необходимо сохранить файл SBO, или создайте собственный подкаталог, как указано в файле настройки.
4. Создайте файл SBO с целевыми базой данных и библиотекой драйверов с помощью редактора XML.
5. С помощью DTD проверьте, что файл действителен, а затем сохраните и закройте его.

Примечание:

Помимо настройки файла SBO необходимо также создать файлы COD, PRM и RSS для каждого нового драйвера.

10.1.5 Динамическая проверка соединений

Драйвер можно настроить для выполнения проверки во время выполнения, таким образом, пул соединений может использоваться. Процесс проверки состоит из выполнения SQL-запроса без дополнительных эффектов при извлечении соединения из пула. Это означает, что соединение может быть использовано, если SQL-запрос выполняется без ошибок. В противном случае, соединение прерывается.

Помните:

Функции доступны для соединений Generic ODBC, Generic OLE DB и Generic JDBC. Все поддерживаемые соединения уже настроены для проведения проверки соединения, пользовательская настройка не требуется.

1. Остановка сервера соединений.
2. Откройте файл SBO драйвера.
3. Поместите раздел `DataBase`, соответствующий вашему соединению.

Например, для соединения Generic ODBC:

```
<DataBases>
<DataBase Active="Yes" Name="Generic ODBC datasource">
  <Libraries>
    ...
  </Libraries>
  <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
</DataBase>
...
```

4. Добавьте следующую строку в раздел `DataBase`:

```
<Parameter Name="Connection Check">SQL query</Parameter>
```

где *SQL-запрос* является запросом для проверки использования.

5. Сохраните файл SBO.
6. Перезапустите сервер соединений.

Сервер соединений проверяет, что соединение может быть использовано до выполнения запроса данных.

10.1.6 Свойства драйвера JDBC

Чтобы добавить свойства драйвера JDBC, выполните одно из следующих действий:

- В мастере соединений для приложения задайте параметр «Драйвер свойств JDBC (key=value,key=value)» при настройке соединения. Этот аргумент является дополнительным.
- Задайте свойства драйвера в соответствующем SBO-файле после остановки сервера соединений.

Если свойство задано и в SBO-файле, и в мастере, в приложении применяется только значение, установленное в мастере.

Пример:

Это показано в разделе файла `oracle.sbo`, в котором изменяются два свойства драйвера.

```
<DataBase Active="Yes" Name="Oracle 10">
  <Class JARFile="dbd_jdbc,dbd_oracle">
    com.businessobjects.connectionserver.java.drivers.jdbc.oracle.OracleDriver</Class>
  <JDBCDriver>
    <Parameter Name="JDBC Class">oracle.jdbc.OracleDriver</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">jdbc:oracle:thin:@$DATASOURCE:$DATABASE$</Parameter>
    <Properties>
      <Property Name="oracle.jdbc.defaultNChar">true</Property>
      <Property Name="defaultNChar">true</Property>
    </Properties>
    ...
  </JDBCDriver>
  ...
</DataBase>
```

См. также

- [Создание соединения JDBC с файлом SBO](#)

10.2 Драйверы DataDirect ODBC

Уровень доступа к данным поддерживает использование драйверов DataDirect ODBC 7.0 для баз данных MS SQL Server на всех платформах UNIX. Эти драйверы могут быть нефирменными или фирменными.

Фирменные драйверы DataDirect поставляются как компоненты платформы BI и могут использоваться только с приложениями SAP BusinessObjects, такими как SAP BusinessObjects Web Intelligence. Они располагаются в каталоге *boe-install-dir/enterprise_xi40/platform-name/odbc/lib*, где *boe-install-dir* – каталог установки платформы BI, а *platform-name* – имя платформы UNIX.

Базы данных MS SQL Server могут работать либо с драйвером DataDirect ODBC 7.0, либо с фирменным драйвером DataDirect ODBC 7.0. Они могут также работать с версией драйвера 6.0 SP2. Однако эта версия не поставляется в текущей версии платформы.

Параметры по умолчанию сервера соединений позволяют нефирменному драйверу ODBC равномерно работать с текущими параметрами конфигурации. Если драйвер уже был развернут в данной среде, появится возможность устанавливать нефирменный драйвер без каких-либо изменений в конфигурации.

10.2.1 Включение использования фирменных драйверов DataDirect

Чтобы использовать фирменный драйвер, необходимо убедиться в правильности настройки доступа к данным.

1. Перейдите в каталог, содержащий файл *sqlsrv.sbo*.

В системе UNIX этот файл конфигурации располагается в каталоге *connectionserver-install-dir/connectionServer/odbc*.

2. Откройте файл *sqlsrv.sbo* для редактирования с помощью редактора XML.
3. Найдите раздел По умолчанию.

Параметр *Use DataDirect OEM Driver* должен быть настроен на *No* по умолчанию. Это означает, что доступ к данным по умолчанию настроен на работу с нефирменными драйверами.

4. Присвойте параметру *Use DataDirect OEM Driver* значение *Yes* и сохраните файл.

5. Добавьте следующий путь в переменную среды *LD_LIBRARY_PATH*:

boe-install-dir/enterprise_xi40/platform-name/odbc/lib

6. Выполните настройку среды. Для этого измените файл *env.sh* в каталоге *boe-install-dir/setup* и определите ресурсы для него.

Например:

```
DEFAULT_ODBCFILE="${BOBJEDIR}enterprise_xi40/odbc.ini
Export DEFAULT_ODBCFILE
ODBC_HOME="${BINDIR}odbc"
Export ODBC_HOME
ODBCINI="${BOBJEDIR}enterprise_xi40/odbc.ini
export ODBCINI
```

Примечание:

Переменная *DEFAULT_ODBCFILE* может указывать на любой файл, содержащий сведения о соединении для фирменных драйверов.

7. Настройте источник данных, отредактировав файл *odbc.ini*.

Например:

```
[ODBC Data Sources]
sql2008=sql=DataDirect 7.0 SQL Server Native Wire Protocol
Driver=../../enterprise_xi40/linux_x64/odbc/lib/CRsqls24.so
Description=DataDirect 7.0 SQLServer Wire Protocol Driver
Address=10.180.0.197,1433
Database=bodb01
```

8. Запустите сервер соединений из CMC.

Сервер соединений может устанавливать соединение с базами данных MS SQL Server с помощью фирменных драйверов DataDirect ODBC.

Пример:

Ниже приводится выдержка из файла по умолчанию `sqlsrv.sbo`.

```
<Defaults>
<Parameter Name="Family">Microsoft</Parameter>
<Parameter Name="SQL External File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="SQL Parameter File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Description File">sqlsrv</Parameter>
<Parameter Name="Strategies File">sqlsrv</Parameter>
...
<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver" Platform="Unix">No</Parameter>
</Defaults>
...
```

Справочные сведения о параметрах файла SBO

11.1 Структура файла SBO

Существует файл `<driver>.sbo` для каждого поддерживаемого драйвера доступа к данным. Каждый файл `<driver>.sbo` состоит из следующих разделов.

Раздел файла	Описание
Defaults	Данный раздел содержит параметры конфигурации по умолчанию, которые применяются к компоненту доступа к базе данных, использующему этот драйвер доступа к данным. Эти параметры переопределяют все соответствующие значения, заданные в компоненте доступа к базе данных.

Раздел файла	Описание
Databases	<p>Этот раздел содержит дочерний элемент DataBase для каждого компонента доступа базы данных, поддерживаемого драйвером доступа к данным.</p> <p>Каждый элемент DataBase может содержать следующие элементы или атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Атрибут Активный: указывает, включена ли поддержка компонента доступа. Он имеет значения YES или NO. • Атрибут Имя: указывает имя компонента доступа, поддерживаемого драйвером доступа к данным. Заданные здесь значения имени промежуточного ПО отображаются на странице "Программное обеспечение среднего уровня базы данных" мастера соединений. • Псевдоним: этот элемент указывает имя предыдущих версий компонента доступа, уже не поддерживаемого драйвером доступа к данным, но находящегося в использовании. Параметр псевдонима можно добавить для устаревшей версии компонента доступа, чтобы существующие соединения использовали вместо него текущий драйвер доступа к данным. Также для устаревшего компонента доступа можно задать определенные параметры конфигурации как параметры нового псевдонима. Псевдонимы позволяют создать новые соединения. • Параметр: этот элемент имеет атрибут Имя и значение, которое применяется непосредственно к компоненту доступа. Значения, заданные для перечисленных здесь параметров, перезаписывают значения, установленные для этих параметров в разделе Defaults. <p>Примечание: Логические параметры могут быть установлены в значения true/false и yes/no. Значения не зависят от регистра.</p>

11.2 Описание параметров SBO

Параметры конфигурации перечислены в следующем порядке:

- Общие

В этом разделе описываются параметры файла SBO, который совместно используется различными технологиями баз данных. В других каталогах описываются параметры, которые являются специфическими для технологии базы данных или сетевого уровня, который они представляют.

- JavaBean
- JCO
- JDBC
- OData
- ODBC
- OLE DB
- OLE DB для OLAP
- Sybase ASE/CTL
- Teradata

Для каждого параметра приведены следующие сведения:

- Пример использования параметра в файле XML
- Описание параметра
- Допустимые значения параметра
- Значение параметра по умолчанию

См. также

- [Общие параметры SBO](#)
- [Параметры SBO JavaBean](#)
- [Параметры JCO SBO](#)
- [Параметры SBO JDBC](#)
- [Параметры SBO OData](#)
- [Параметры SBO ODBC](#)
- [Параметры SBO OLE DB](#)
- [Параметры SBO OLE DB OLAP](#)
- [Параметры SBO Sybase](#)
- [Параметры SBO Teradata](#)

11.3 Общие параметры SBO

Эти параметры SBO чаще всего применяются для всех драйверов доступа к данным. Они определены в разделе файлов По умолчанию. Некоторые параметры SBO также определены в файле `cs.cfg`. Значения, установленные в разделе По умолчанию, переопределяют значения, установленные в файле `cs.cfg`.

11.3.1 Параметр Array Bind Available

```
<Parameter Name="Array Bind Available">No</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, поддерживает ли база данных функцию связывания массива.</p> <p>Функция связывания массива помогает оптимизировать производительность запросов обновления SQL.</p>
Значения	<p>Yes: база данных поддерживает функцию связывания массива.</p> <p>No: база данных не поддерживает функцию связывания массива.</p>
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.3.2 Параметр Array Bind Size

Ограничение:

Клиентскими средствами платформы BI SAP BusinessObjects этот параметр не используется.

```
<Parameter Name="Array Bind Size">5</Parameter>
```

Описание	Указывает количество строк, экспортируемых с каждым запросом INSERT.
Значения	Количество строк, экспортируемое с каждым запросом INSERT (целое число).
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.3.3 Параметр Array Fetch Available

```
<Parameter Name="Array Fetch Available">No</Parameter>
```

Описание	Указывает включение функции получения массива сервером соединений. Функция получение массива помогает оптимизировать производительность путем извлечения результатов SQL по каждому сектору.
Значения	Yes: функция получение массива поддерживается. No: функция получения массива не поддерживается.
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.3.4 Параметр Array Fetch Size

```
<Parameter Name="Array Fetch Size">10</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет число строк данных, извлекаемых для среза. Сервер соединений предоставляет возможность выборки массива в любом режиме развертывания.</p> <p>Помните:</p> <p>Значение параметра <i>Размер выборки из массива</i> распространяется в программное обеспечение среднего яруса базы данных, если она поддерживает выборку массива.</p> <p>Оптимальное число зависит от производительности системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если число небольшое, система несколько раз извлекает небольшие количества данных. Это может влиять на производительность. • Если количество большое, система выполняет меньше операций извлечения, но для каждой из них требуется больше памяти. <p>Предупреждение:</p> <p>Убедитесь, что параметр <i>Размер выборки из массива</i> имеет соответствующее значение, так как он может повлиять на производительность системы, особенно при удаленном доступе, например если соединения с системой SAP ERP устанавливаются в режиме развертывания веб-уровня. Для соединений OLAP в удаленном доступе (MS Analysis Services, SAP BW и источники данных Essbase через 32-битный сервер соединений) устанавливается оптимальное значение для размера выборки массива в зависимости от числа столбцов (например, если значение низкое, число равно 100, если значение высокое, то 250).</p> <p>В режиме развертывание веб-уровня параметр Размер блока HTTP также может помочь улучшить производительность за счет сокращения числа обращений к данным между клиентом и сервером. Дополнительные сведения о блоках HTTP см. в <i>Руководстве администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
Значения	<p>Количество строк, извлеченных по каждому сектору (целое число).</p> <p>1 указывает, что получение массива отключено.</p> <p>0 указывает, что драйвер вычисляет величину используемой выборки массива. Это значение допустимо только для драйверов JDBC.</p>
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

См. также

- [Ограничения драйвера SAP ERP](#)

11.3.5 BigDecimal Max Display Size

```
<Parameter Name="BigDecimal Max Display Size">128</Parameter>
```

Описание	Указывает максимальный размер отображения данных, извлеченных с типом символа BigDecimal.
Значения	Размер отображения (целое число в байтах).
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.3.6 Максимальная длина двоичных данных

```
<Parameter Name="Binary Max Length">32768</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет максимальную длину столбцов таблицы с типом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "двоичные данные" и значением <code>MaxLength</code>, равным <code>Max</code>, или без заданной фиксированной длины для источников данных OData • <code>base64Binary</code> и <code>hexBinary</code> для источников данных XML <p>Возвращенные данные, превышающие заданную длину, усекаются.</p>
По умолчанию	32768

См. также

- [Драйвер OData](#)
- [Драйвер XML](#)
- [Драйвер веб-служб](#)

11.3.7 Размер разделения на сегменты

```
<Parameter Name="Bucket Split Size">25000</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет число записей, которые сортируются в памяти перед записью на локальный диск. Следующие драйверы доступа к данным используют параметр <code>Размер разбиения сегмента</code> при выполнении операций ORDER BY, GROUP BY или DISTINCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Открытый драйвер CSV Драйвер OData Драйвер SAP ERP Драйверы XML и веб-служб <p>Примечание: Если в операционной системе не указана временная папка, путь к каталогу можно настроить в файле <code>cs.cfg</code> с помощью параметра <code>Temp Data Dir</code>. Это может требоваться в операционных системах Linux.</p> <p>Значение параметра <code>Размер разделения на сегменты</code> влияет на потребление памяти. Если объем основной памяти слишком мал, значение этого параметра игнорируется.</p>
По умолчанию	25000

См. также

- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

- [Temp Data Dir](#)

11.3.8 Параметр Catalog Separator

```
<Parameter Name="Catalog Separator">.</Parameter>
```

Описание	Указывает символ разделителя, который используется между элементами определителей базы данных (квалификатор, владельцы, таблицы и столбцы). Например, <i>database_name.table_name.column_name</i> .
Значения	Разделитель, который следует использовать. Обычно период.
По умолчанию	Если этот параметр не задан, сервер соединений использует разделитель, указанный в компоненте доступа к базе данных.

11.3.9 Таблица CharSet

```
<Parameter Name="CharSet Table">sybase</Parameter>
```

Описание	Указывает имя файла таблицы, используемой для соответствия набора символов операционной системы и промежуточного ПО.
Значения	Имя CRS-файла.
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.3.10 Параметр Description File

```
<Parameter Name="Description File">oracle</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает имя файла COD, в котором содержатся метки полей ввода мастера соединений.</p>
----------	---

11.3.11 Режим транзакций словаря

```
<Parameter Name="Dictionary Transaction Mode">Transactional</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет запрашивание метаданных драйвером доступа к данным в режиме транзакций</p> <p>Примечание: По умолчанию драйверы доступа к данным запрашивают метаданные в режиме AutoCommit. Чтобы изменить режим драйвера на транзакционный, добавьте параметр в соответствующий раздел файла конфигурации SBO (либо в раздел <i>Значения по умолчанию</i>, либо в любой раздел <i>База данных</i>).</p>
Значения	Транзакции

11.3.12 Параметр Driver Capabilities

```
<Parameter Name="Driver Capabilities">Procedures , Query</Parameter>
```

Описание	<p>Этот параметр описывает возможности драйвера: может ли он получить доступ к процедурам и запросам, хранящимся в ПО базы данных. Этот параметр устанавливается с использованием мастера соединений. В параметр можно включить оба значения.</p> <p>Примечание: В случае драйвера JavaBean для этого параметра должно быть установлено значение <i>Procedures</i>. Что касается приложений BusinessObjects, функциональные возможности драйвера JavaBean определяются в виде хранимых процедур.</p>
----------	---

Значения	<p>Procedures: драйвер может использовать хранимые в базе данных процедуры для извлечения данных.</p> <p>Query: драйвер может использовать для извлечения данных язык запросов, например, SQL.</p>
По умолчанию	Запрос

11.3.13 Имя драйвера

```
<Parameter Name="Driver Name">Adaptive Server IQ</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает имя драйвера, которое отображается на вкладке Драйверы в администраторе источника данных ODBC в Microsoft Windows.</p> <p>Этот параметр определяется для ODBC. Это позволяет фильтровать драйверы в списке ODBC Data Source Name (DSN).</p>
Значения	<p>Имя драйвера.</p> <p>Примечание: Можно использовать регулярное выражение, основанное на синтаксисе GNU regex из PERL.</p>
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.3.14 Параметр Escape Character

```
<Parameter Name="Escape Character">/</Parameter>
```

Описание	Указывает символ, используемый для смены регистра строк специальных символов, например шаблонов.
----------	--

Значения	Символ, используемый для смены регистра.
По умолчанию	Если этот параметр не задан, сервер соединений извлекает его значение из промежуточного ПО.

11.3.15 Параметр Extensions

```
<Parameter Name="Extensions">oracle10,oracle,jdbc</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает список возможных имен для файлов PRM и RSS драйверов доступа к данным. В этом списке также указаны возможные имена каталогов для хранения JAR-файлов.</p>
----------	---

См. также

- [Создание соединения JDBC с расширениями](#)

11.3.16 Параметр Family

```
<Parameter Name="Family">Sybase</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает семейство механизмов баз данных, которое отображается на странице «Выбор программного обеспечения среднего яруса» в мастере соединений. Пакет компонента доступа, соответствующего вашей лицензии, отображается на этой странице в виде древовидной структуры.</p>
----------	--

11.3.17 Параметр Force Execute

```
<Parameter Name="Force Execute">Never</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Указывает, выполняется ли SQL-запрос до извлечения описания результатов.
Значения	Never: SQL-запрос никогда не выполняется до извлечения описания результатов. Procedures: SQL-запрос никогда не выполняется до извлечения описания результатов, но только для хранимых процедур. Always: SQL-запрос всегда выполняется до извлечения описания результатов.
По умолчанию	Never

11.3.18 Параметр Identifier Case

```
<Parameter Name="Identifier Case">LowerCase</Parameter>
```

Описание	Указывает, как база данных обрабатывает регистры простых идентификаторов.
----------	---

Значения	<p>CaseSensitive. База данных обрабатывает идентификаторы SQL со смешанным регистром с учетом регистра.</p> <p>LowerCase. База данных обрабатывает идентификаторы SQL со смешанным регистром без учета регистра и сохраняет их в нижнем регистре.</p> <p>MixedCase. База данных обрабатывает идентификаторы SQL со смешанным регистром без учета регистра и сохраняет их в смешанном регистре.</p> <p>UpperCase. База данных обрабатывает идентификаторы SQL со смешанным регистром без учета регистра и сохраняет их в верхнем регистре.</p>
----------	---

11.3.19 Параметр Identifier Quote String

```
<Parameter Name="Identifier Quote String">&quot;</Parameter>
```

Описание	Указывает символ, используемый в качестве кавычек для идентификаторов базы данных.
Значения	Символ, используемый в качестве кавычек для идентификаторов базы данных. Обычно кавычки (").
По умолчанию	Если этот параметр не задан, сервер соединений извлекает его значение из промежуточного ПО.

11.3.20 Параметр Include Synonyms

```
<Parameter Name="Include Synonyms">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, извлекаются ли столбцы для синонимов Oracle из базы данных Oracle. Действие этого параметра распространяется на соединения Oracle через сетевые уровни JDBC или Oracle OCI.
Значения	True: столбцы для синонимов Oracle извлекаются и отображаются в виде столбцов таблицы. False: столбцы для синонимов Oracle не извлекаются.
По умолчанию	False

11.3.21 Максимальная длина целого числа

```
<Parameter Name="Integer Max Length">18</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет максимальную длину столбцов таблицы, имеющих встроенный тип XML integer, nonPositiveInteger, negativeInteger, noNegativeInteger и positiveInteger.</p> <p>Возвращенные данные, превышающие заданную длину, усекаются.</p> <p>Максимальная длина целого числа относится к источникам данных XML и веб-службам.</p>
По умолчанию	18

См. также

- [Драйвер XML - настройка максимального размера столбцов](#)
- [Настройка максимального размера столбца в драйвере веб-служб](#)

11.3.22 Параметр Introscope Available

```
<Parameter Name="Introscope Available">True</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Указывает, включен ли для драйвера мониторинг производительности через CA Wily Introscope.
Значения	True: мониторинг драйвера включен. False: мониторинг драйвера выключен.
По умолчанию	Для всех драйверов в файле <code>cs.cfg</code> для данного параметра устанавливается значение <code>False</code> . Мониторинг включается для соединений SAP HANA только в файле <code>newdb.sbo</code> .

11.3.23 Параметр Max Rows Available

```
<Parameter Name="Max Rows Available">No</Parameter>
```

Описание	Указывает, может ли драйвер ограничить максимальное число строк, которые могут быть извлечены из источника данных.
Значения	Yes: максимальное число строк может быть ограничено. No: максимальное число строк не может быть ограничено.
По умолчанию	No

11.3.24 Параметр Native Int64 Available

```
<Parameter Name="Native Int64 Available">False</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает, могут ли 64-разрядные целые числа обрабатываться непосредственно компонентом доступа.</p>
Значения	<p>True: 64-разрядные целые числа могут обрабатываться непосредственно компонентом доступа.</p> <p>False: уровень доступа к данным Business Objects имитирует методы Int64.</p>
По умолчанию	False

11.3.25 Параметр Optimize Execute

```
<Parameter Name="Optimize Execute">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, оптимизирует ли сервер соединений выполнение запросов SQL. Этот параметр поддерживается только драйверами Oracle и ODBC.
Значения	<p>True: запросы SQL оптимизированы для выполнения в любой возможный момент.</p> <p>False: запросы SQL не оптимизируются для выполнения.</p>
По умолчанию	False

11.3.26 Параметр Owners Available

```
<Parameter Name="Owners Available">No</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, обрабатывают ли драйверы доступа к данным владельцы баз данных.</p> <p>Примечание: Чтобы вручную задавать владельцев таблиц в средстве дизайна информации, необходимо присвоить этому параметру значение Yes.</p>
Значения	<p>Yes: владельцы поддерживаются.</p> <p>No: владельцы не поддерживаются.</p>
По умолчанию	Не задается. Сервер соединений извлекает эти сведения из компонента доступа к базе данных.

11.3.27 Параметр Qualifiers Available

```
<Parameter Name="Qualifiers Available">No</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, обрабатывают ли драйверы доступа к данным квалификаторы баз данных.</p> <p>Примечание: Чтобы вручную задавать квалификаторы таблиц в средстве дизайна информации, необходимо присвоить этому параметру значение Yes.</p>
Значения	<p>Yes: квалификаторы поддерживаются.</p> <p>No: квалификаторы не поддерживаются.</p>
По умолчанию	Не задается. Сервер соединений извлекает эти сведения из компонента доступа к базе данных.

11.3.28 Параметр Query TimeOut Available

```
<Parameter Name="Query TimeOut Available">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли компонент доступа к базе данных время ожидания запроса, т. е. может ли быть отменен выполняемый запрос по истечении некоторого времени.
Значения	True: компонент доступа к базе данных поддерживает время ожидания запроса. False: компонент доступа к базе данных не поддерживает время ожидания запроса.
По умолчанию	False

11.3.29 Идентификаторы, заключенные в кавычки

```
<Parameter Name="Quote Identifiers">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли кавычки идентификатор хранимой процедуры.
Значения	True: кавычки поддерживаются. False: кавычки не поддерживаются.
По умолчанию	True

11.3.30 Пропуск SAML SSO

```
<Parameter Name="Skip SAML SSO">False</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет, пропускается ли реализация единого входа (SSO) SAML при соединении с базой данных SAP HANA.</p> <p>Подробнее о функции единого входа см. в <i>руководстве администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>
Значения	<p>True: SAML пропускается.</p> <p>False: сначала используется SAML.</p>
По умолчанию	False

11.3.31 Параметр SQL External File

```
<Parameter Name="SQL External File">имя файла</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание:</p> <p>Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>В файле SQL External содержатся сведения о конфигурации, используемые уровнем доступа к данным.</p>
----------	--

11.3.32 Файл параметров SQL

```
<Parameter Name="SQL Parameter File">oracle</Parameter>
```

Описание	Имя файла, в котором хранятся параметры базы данных. Этот файл имеет расширение <code>.prm</code> . Следует убедиться, что этот файл находится в том же каталоге, что и файл конфигурации SBO.
Значения	См. список значений в файле SBO.
По умолчанию	Перечисленные значения.

11.3.33 Параметр SSO Available

```
<Parameter Name="SSO Available">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживается ли единый вход (SSO). Подробнее о функции единого входа см. в <i>руководстве администратора платформы SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
Значения	True: единый вход поддерживается. False: единый вход не поддерживается.
По умолчанию	False

11.3.34 Параметр Strategies File

```
<Parameter Name="Strategies File">oracle</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает имя (без расширений) файла стратегий (.stg).</p> <p>В данном файле содержатся внешние стратегии, которые средство конструирования юниверса использует для автоматического создания юниверса. Файл стратегий хранится в том же каталоге, что и файл SBO.</p>
Значения	<p>db2 для драйвера доступа к данным IBM DB2.</p> <p>informix для IBM Informix</p> <p>oracle для Oracle</p> <p>sqlsrv для MS SQL Server</p> <p>sybase для Sybase</p> <p>teradata для Teradata</p>
По умолчанию	Перечисленные значения.

11.3.35 Максимальная длина строки

```
<Parameter Name="String Max Length">32768</Parameter>
```

Описание	<p>Указывается максимальная длина строки для столбцов таблицы, сопоставленных параметрам функции ABAP с нулевой длиной значения.</p> <p>Также определяет максимальную длину столбцов следующих типов:</p> <ul style="list-style-type: none"> String со значением <code>MaxLength</code>, равным <code>Max</code>, для источников данных OData String и любым из следующих источников данных XML : <code>anyURI</code>, <code>QName</code>, <code>NOTATION</code>, <code>duration</code>, <code>gYearMonth</code>, <code>gYear</code>, <code>gMonthDay</code>, <code>gDay</code>, <code>gMonth</code>, <code>TYPE_NORMALIZEDSTRING</code>, <code>token</code>, <code>language</code>, <code>Name</code>, <code>NCName</code>, <code>XSD_TYPE_ID</code>, <code>IDREF</code>, <code>IDREFS</code>, <code>ENTITY</code>, <code>ENTITIES</code> <p>Возвращенные данные, превышающие заданную длину, усекаются.</p>
По умолчанию	32768

См. также

- [Драйвер OData](#)
- [Драйвер SAP ERP – доступ к функциям ABAP](#)
- [Драйвер XML](#)
- [Драйвер веб-служб](#)

11.3.36 Temp Data Dir

```
<Parameter Name="Temp Data Dir">C:\temp\</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает путь к каталогу для записи временных данных на диск. Используйте этот параметр, если в операционной системе не указана временная папка по умолчанию (например, C:\Users\myName\AppData\Local\Temp).</p> <p>Следующие драйверы доступа к данным могут использовать Temp Data Dir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытый драйвер CSV • Драйвер OData • Драйвер SAP ERP • Драйверы XML и веб-служб <p>При выполнении драйвером операции ORDER BY, GROUP BY или DISTINCT временные данные записываются в эту папку, если число записей для сортировки больше значения параметра <code>Размер разбиения сегмента</code>.</p>
По умолчанию	Этот параметр превращен в комментарий. Удалите синтаксис комментария, чтобы включить этот параметр.

См. также

- [Локальный диск, используемый в качестве кэша для операций сортировки](#)

Открытый драйвер CSV и драйверы OData, SAP ERP, XML и веб-служб могут использовать локальный диск в качестве кэша для отсортированных строк.

- [Размер разделения на сегменты](#)

11.3.37 Параметр Transactional Available

```
<Parameter Name="Transactional Available">Yes</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, как выполняются операции SQL на базе данных: в виде блоков транзакций или по отдельности.</p> <p>Этот параметр не включен по умолчанию в файл SBO. Добавьте его в файл SBO, если драйвер доступа к данным не поддерживает режим транзакций.</p>
Значения	<p>Yes: операции на базе данных выполняются в виде блоков при фиксации.</p> <p>No: каждый оператор SQL сразу же фиксируется, это значит, что параметр Autocommit деактивирован.</p> <p>Примечание: Запрещается использовать драйвер с параметром Transactional Available=No для доступа к репозиторию SAP Business Objects.</p>
По умолчанию	Yes. Это значение задано в файле cs.cfg.

См. также

- [Сбой соединения при неподдерживаемом режиме транзакций](#)
- [Обеспечение работоспособности соединений с salesforce.com в средстве создания юниверсов](#)

11.3.38 Тип

```
<Parameter Name="Type">Relational</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает тип источника данных.</p>
----------	---

11.3.39 Unicode

```
<Parameter Name="Unicode">UTF8</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, может ли драйвер доступа использовать конфигурацию Unicode клиентского компонента доступа.</p> <p>Этот параметр отображается как параметр драйвера по умолчанию в файле <code>cs.cfg</code>. Его значение применяется ко всем драйверам доступ к данным. Этот параметр не включен по умолчанию в файл SBO. Если нужно переопределить значение по умолчанию, его следует добавить в раздел По умолчанию файла SBO для целевого драйвера доступа к данным.</p>
Значения	<p>UTF8: кодировка 8-разрядный UCS/Формат преобразования Unicode (UTF).</p> <p>CharSet: кодировка набором символов.</p> <p>UCS2: кодировка 2-байтовым универсальным набором символов</p>
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.3.40 URL Format, параметр

```
<Parameter Name="URL Format ">строка</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает формат URL.</p> <p>Спецификация интерфейса JDBC не определяет формат строки соединения, который ему требуется. Поставщики используют различные виды формата URL, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> Поставщик MySQL: <code>jdbc:mysql://\$DATASOURCE/\$DATABASE\$</code> Поставщик Oracle: <code>jdbc:oracle:thin:@\$DATASOURCE:\$DATABASE\$</code> <p>Примечание: Этот параметр поддерживается только файлами драйверов JDBC и JavaBean.</p>
Значения	Параметр URL Format.
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.3.41 Параметр XML Max Size

```
<Parameter Name="XML Max Size">65536</Parameter>
```

Описание	Указывает максимальное значение данных, извлеченных в формате XML.
Значения	Максимальный размер XML (в байтах).
По умолчанию	Зависит от базы данных.

11.4 Параметры SBO JavaBean

Параметры JavaBean SBO Эти параметры используются для настройки соединения JavaBean.

Эти параметры определяются в файле `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\javabean\javabean.sbo`.

11.4.1 Параметр JavaBean Class

`<Parameter Name="JavaBean Class"> строка </Parameter>`

Описание	Определяет точку входа JavaBean, которую использует приложение SAP BusinessObjects. Точка входа – это определение расширения класса java из интерфейса Bean, задаваемого посредством пакета com.businessobjects.
Значения	Полностью уточненное имя класса JavaBean.
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.5 Параметры JCO SBO

Эти параметры применяются для технологии базы данных SAP ERP. Они используются для настройки соединения с системой SAP ERP.

Эти параметры определяются в файле `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\jco\jco.sbo`.

11.5.1 Параметр ERP Max Rows

`<Parameter Name="ERP Max Rows">2147483647</Parameter>`

Описание	Определяет максимальное количество строк, возвращаемых запросом в InfoSet или SAP-запрос без фильтрации.
Значения	Целое число меньше или равное 2147483647.
По умолчанию	2147483647

См. также

- [Драйвер SAP ERP](#)

11.6 Параметры SBO JDBC

Эти параметры используются в файле SBO JDBC. С их помощью определяется соединение JDBC.

Эти параметры определяются в каталоге файлов SBO `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc`.

11.6.1 Параметр Connection Shareable

```
<Parameter Name="Connection Shareable">False</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Указывает, может ли осуществляться доступ к соединению в пуле соединений разными отправителями запросов. Действует совместно с параметром Shared Connection.
Значения	True: соединение может совместно использоваться несколькими пользователями. False: соединение не может совместно использоваться несколькими пользователями.

По умолчанию	False
--------------	-------

См. также

- [Параметр Shared Connection](#)

11.6.2 Escape Character Available

```
<Parameter Name="Escape Character Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли сетевой уровень JDBC условие escape после выражения <code>like</code> в запросе SQL. Этот оператор позволяет указать для условия escape-символа определенные символы, например, нижнее подчеркивание (<code>_</code>).
Значения	True: поддерживается условие escape. False: не поддерживается условие escape.
По умолчанию	True

11.6.3 Параметр ForeignKeys Available

```
<Parameter Name="ForeignKeys Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает возможность извлечения внешних ключей из таблиц базы данных.
Значения	True: внешние ключи можно извлечь False: внешние ключи нельзя извлечь
По умолчанию	True

11.6.4 Параметр Get Extended Column

```
<Parameter Name="Get Extended Column">No</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает, использует ли уровень доступа к данным хранимую процедуру <code>getExtendedColumns</code>, предоставленную Data Federator Query Server для извлечения столбцов ввода.</p>
Значения	<p>Yes: <code>getExtendedColumns</code> используется.</p> <p>No: <code>getExtendedColumns</code> не используется.</p>
По умолчанию	No

11.6.5 Параметр JDBC Class

```
<Parameter Name="JDBC Class">строка</Parameter>
```

Описание	Полностью определенный класс Java драйвера JDBC.
Значения	<p>Зависят от поставщика или источника данных, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>oracle.jdbc</code> для <code>OracleDriver</code>, <code>Oracle</code> <code>com.ibm.db2.jcc.DB2Driver</code> для <code>DB2</code>
По умолчанию	Нет значений по умолчанию.

11.6.6 Параметр **PrimaryKey Available**

```
<Parameter Name="PrimaryKey Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает возможность извлечения первичных ключей таблиц базы данных.
Значения	True: первичные ключи можно извлечь. False: первичные ключи нельзя извлечь.
По умолчанию	True

11.6.7 Параметр **PVL Available**

```
<Parameter Name="PVL Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли соединение функцию предпочтительного языкового стандарта для просмотра (PVL). В данном выпуске этот параметр поддерживается только соединениями SAP HANA.
Значения	True: предпочтительный языковой стандарт для просмотра поддерживается. False: предпочтительный языковой стандарт для просмотра не поддерживается.

11.6.8 Параметр **Shared Connection**

```
<Parameter Name="Shared Connection">False</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p> <p>Указывает, предоставляется ли общий доступ к запрошенному соединению или пулу соединений. Функционирует совместно с параметром <code>Connection Shareable</code>. Не учитывается, если в файле <code>cs.cfg</code> параметр <code>Max Pool Time</code> имеет значение 0.</p>
Значения	<p>True: общий доступ к соединению предоставляется.</p> <p>False: общий доступ к соединению не предоставляется.</p>
По умолчанию	False

См. также

- [Параметр Connection Shareable](#)
- [Параметр Max Pool Time \(Максимальное время ожидания пула\)](#)

11.6.9 Тип набора результатов JDBC

```
<Parameter Name="JDBC ResultSet Type">1003</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание: Этот параметр следует использовать вместе с параметром Параллельное выполнение набора результатов JDBC. Он не является обязательным.</p> <p>Определяет значение аргумента <code>resultSetType</code> метода Java <code>createStatement</code>.</p> <p>Этот метод относится к интерфейсу <code>java.sql.Connection</code>. Этот параметр необходимо добавить для создания объекта <code>Statement</code> по умолчанию и настройки производительности соединения.</p>
Значения	Необходимо задать стандартные значения Java или значения для конкретной базы данных. Значения должны быть целыми числами.

См. также

- [createStatement method](#)
- [ResultSet interface](#)

11.6.10 Параллельное выполнение набора результатов JDBC

```
<Parameter Name="JDBC ResultSet Concurrency">1007</Parameter>
```

Описание	<p>Примечание:</p> <p>Этот параметр следует использовать вместе с параметром Тип набора результатов JDBC. Он не является обязательным.</p> <p>Определяет значение аргумента <code>resultSetConcurrency</code> метода Java <code>createStatement</code>.</p> <p>Этот метод относится к интерфейсу <code>java.sql.Connection</code>. Этот параметр необходимо добавить для создания объекта <code>Statement</code> по умолчанию и настройки производительности соединения.</p>
Значения	Необходимо задать стандартные значения Java или значения для конкретной базы данных. Значения должны быть целыми числами.

См. также

- [createStatement method](#)
- [ResultSet interface](#)

11.7 Параметры SBO OData

Эти параметры используются для настройки соединений с источниками данных, используемыми протоколом OData.

Эти параметры определяются в файле `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\odata\odata.sbo`.

11.7.1 Принудительное использование максимальной версии протокола

```
<Parameter Name="Enforce Max Protocol Version">Yes</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет необходимость отправки драйвером поставщику OData сообщения о поддерживаемой версии протокола OData.</p> <p>Если да, поставщик OData может принять решение об отправке ответа драйверу в данном протоколе. Этот параметр может быть полезен, если платформа BI соединяется с поставщиком, использующим протокол OData 3.0.</p>
Значения	<p>Yes: драйвер отправляет поддерживаемую версию протокола OData.</p> <p>No: драйвер не отправляет поддерживаемую версию протокола OData.</p>
По умолчанию	Yes

11.8 Параметры SBO ODBC

Эти параметры используются на сетевом уровне ODBC. Они используются для настройки соединения ODBC.

Эти параметры определены в файлах SBO в подкаталоге `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\odbc`.

11.8.1 CharSet

```
<Parameter Name="CharSet">ISO88591</Parameter>
```


Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Задаёт набор символов данных, возвращаемых компонентом доступа к базе данных.
Значения	ISO88591: значение набора символов по умолчанию определено для HP Neoview в операционной системе UNIX.
По умолчанию	Если этот параметр не задан, сервер соединений использует разделитель, указанный в компоненте доступа к базе данных.

11.8.2 Параметр Connection Status Available

```
<Parameter Name="Connection Status Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает возможность промежуточного ПО определять неисправное соединение (функция ping).
Значения	True: промежуточное ПО может обнаружить неисправное соединение. False: промежуточное ПО не может обнаружить неисправное соединение.
По умолчанию	Значение, заданное в компоненте.

11.8.3 Параметр Cost Estimate Available

```
<Parameter Name="Cost Estimate Available">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли компонент доступа к базе данных оценку затрат выполнения SQL-запроса. Этот параметр используется только с базой данных Teradata.
Значения	True: промежуточное ПО поддерживает оценку затрат. False: промежуточное ПО не поддерживает оценку затрат.
По умолчанию	False

11.8.4 Параметр Empty String

```
<Parameter Name="Empty String">EmptyString</Parameter>
```

Описание	Указывает, что некоторые функции, например таблицы SQL, принимают либо пустую строку, либо неопределенный указатель для замены отсутствующих параметров.
Значения	NullString: используется строка с нулевым значением. EmptyString: используется пустая строка.
По умолчанию	EmptyString

11.8.5 Курсоры ODBC

```
<Parameter Name="ODBC Cursors">No</Parameter>
```

Описание	Указывает, использует ли драйвер доступа к данным библиотеку курсоров ODBC. Это поможет улучшить производительность системы.
----------	--

Значения	<p>Yes: библиотека курсоров ODBC используется драйвером доступа к данным.</p> <p>No: библиотека курсоров ODBC не используется драйвером доступа к данным.</p>
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.8.6 Параметр **SQLDescribeParam Available**

```
<Parameter Name="SQLDescribeParam Available">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли промежуточное ПО функцию ODBC <code>SQLDescribeParam</code> . Данная функция помогает описать параметры хранимой процедуры. Этот параметр используется только для базы данных IBM Informix.
Значения	<p>True: функция <code>SQLDescribeParam</code> доступна.</p> <p>False: функция <code>SQLDescribeParam</code> не доступна.</p>
По умолчанию	Значение, заданное в компоненте доступа к базе данных.

11.8.7 Параметр **SQLMoreResults Available**

```
<Parameter Name="SQLMoreResults Available">True</Parameter>
```

Описание	<p>Указывает, поддерживает ли компонент функцию ODBC <code>SQLMoreResults</code>.</p> <p>Данная функция помогает извлечь больше наборов результатов из запуска SQL, если они существуют. Этот параметр поддерживается только драйверами ODBC.</p>
----------	---

Значения	True: поддерживается функция SQLMoreResults. False: функция SQLMoreResults не поддерживается.
По умолчанию	Значение, заданное в компоненте.

11.8.8 Параметр Use DataDirect OEM Driver

```
<Parameter Name="Use DataDirect OEM Driver">No</Parameter>
```

Описание	Указывает, используют ли соединения с базами данных MS SQL Server фирменные драйверы DataDirect ODBC.
Значения	Yes: соединение может использовать фирменный драйвер. No: соединение не может использовать фирменный драйвер.
По умолчанию	No

См. также

- [Драйверы DataDirect ODBC](#)

11.8.9 Параметр V5toV6DriverName

```
<Parameter Name="V5toV6DriverName">{Informix 3.34 32 BIT}</Parameter>
```

Описание	Указывает правило преобразования Informix Connect в Informix ODBC. Значение этого параметра указывает, какой драйвер Informix используется для определения имени источника данных (DSN) ODBC без строки соединения. Этот параметр используется только для базы данных IBM Informix.
----------	---

Значения	Точное имя драйвера Informix, установленного на компьютере.
По умолчанию	Значение, заданное в файле <code>cs.cfg</code> .

11.9 Параметры SBO OLE DB

Эти параметры применяются для технологии базы данных OLE DB. Они используются для настройки соединения OLE DB.

Эти параметры определены в файлах `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\oledb\oledb.sbo` и `\sqlsrv.sbo`.

11.9.1 Параметр Enumerator CLSID

```
<Parameter Name="Enumerator CLSID">MSDASQL Enumerator</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Указывает ID класса нумератора OLE DB. Этот параметр используется только с OLE DB.
----------	--

11.9.2 Параметр Provider CLSID

```
<Parameter Name="Provider CLSID">MSDASQL</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Определяет класс идентификатора поставщика OLE DB. Этот параметр используется только с OLE DB.
----------	--

11.10 Параметры SBO OLE DB OLAP

Эти параметры применяются в технологии базы данных OLE DB OLAP. Они используются для настройки соединения с OLE DB для OLAP.

Эти параметры определены в файле `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\oledb_olap\slqsrsv_as.sbo`.

11.10.1 Параметр MSOlap CLSID

```
<Parameter Name="MSOlap CLSID">msolap.4</Parameter>
```

Описание	Примечание: Этот параметр запрещено редактировать. Указывает класс идентификатора поставщика OLE DB. Этот параметр используется с OLE DB только для OLAP.
----------	--

11.11 Параметры SBO Sybase

Эти параметры используются в файле Sybase ASE/CTLIB SBO. Эти параметры используются для настройки соединения Sybase ASE/CTLIB.

Эти параметры определяются в файле `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\sybase\sybase.sbo`.

11.11.1 Driver Behavior

```
<Parameter Name="Driver Behavior">Dynamic</Parameter>
```

Описание	Указывает, какой из драйверов Sybase используется.
----------	--

Значения	Dynamic: используется драйвер ct_dynamic. Любые другие значения позволяют использовать драйвер CTLib.
По умолчанию	Dynamic

11.11.2 Шифрование пароля

```
<Parameter Name="Password Encryption">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, следует ли использовать механизм шифрования пароля, заданный в компоненте доступа, для пароля, вводимого в диалоговом окне Сведения о соединении . Этот параметр используется только в Sybase. Он включен в раздел По умолчанию для совместимости в будущих версиях.
Значения	True: механизм шифрования пароля компонента доступа используется. False: механизм шифрования пароля компонента доступа не используется.
По умолчанию	Значение, заданное в файле cs.cfg.

11.11.3 Параметр Quoted Identifier

```
<Parameter Name="Quoted Identifier">False</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживаются ли идентификаторы, заключенные в кавычки. Этот параметр поддерживается только компонентом Sybase.
----------	---

Значения	True: заключенные в кавычки идентификаторы поддерживаются. False: заключенные в кавычки идентификаторы не поддерживаются.
По умолчанию	False

11.11.4 Recover Errors

```
<Parameter Name="Recover Errors">True</Parameter>
```

Описание	Указывает, возможно ли использовать драйвер библиотеки клиента после сбоя драйвера ct_dynamic.
Значения	True: драйвер библиотеки клиента используется. False: драйвер библиотеки клиента не используется.
По умолчанию	True

11.11.5 Параметр Text Size

```
<Parameter Name="Text Size">32768</Parameter>
```


Описание	<p>Примечание: Этот параметр не является обязательным.</p> <p>Указывает максимальный размер поддерживаемых больших двоичных или символьных данных переменной длины.</p> <p>Если размер больших двоичных или символьных данных переменной длины, извлеченных из базы данных Sybase CTL, превышает 32 килобайта, то они сокращаются. Этот параметр добавляется в соответствующий раздел <i>Database</i> файла конфигурации для предотвращения сокращения данных.</p>
По умолчанию	32768

11.12 Параметры SBO Teradata

Эти параметры применяются к файлам SBO Teradata. Они используются для настройки соединения Teradata через JDBC или ODBC.

Эти параметры определяются в файлах `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\jdbc\teradata.sbo` и `\\connectionserver-install-dir\connectionServer\odbc\teradata.sbo`.

11.12.1 Замена текущего владельца на БД

```
<Parameter Name="Replace Current Owner With Database">Yes (Да)</Parameter>
```

Описание	Указывает, возвращает ли драйвер имя текущей базы данных при запрашивании у источника данных имени текущего владельца. Используется только для соединений ODBC.
Значения	<p>Yes (Да): текущий владелец сопоставляется с именем базы данных Teradata.</p> <p>No (Нет): текущий владелец сопоставляется с текущим именем пользователя.</p>

По умолчанию	No
--------------	----

См. также

- [Соединения Teradata](#)

Настройка параметров возможностей баз данных

12.1 Параметры возможностей баз данных

Параметры функций баз данных описывают функции баз данных, используемые как источники данных для содержимого юниверса. Можно настроить эти параметры для работы на следующих уровнях:

- Уровень юниверса:
эти параметры задаются при создании или изменении юниверса.
- Уровень базы данных:
эти параметры задаются в файле PRM или базе данных. Они переопределяются любой соответствующей настройкой на уровне юниверса.

Примечание:

Чтобы просмотреть операторов и функции, доступные для драйвера доступа к данным, откройте файл `<driver>.prm` в редакторе XML.

12.2 Файлы PRM

Файлы PRM предоставляют параметры, описывающие функции баз данных, которые используются как источники данных для приложений SAP BusinessObjects. Они позволяют зависимым от баз данных факторам контролировать, какой SQL будет использоваться юниверсом, основанном на соединении и присоединенной базе данных. У каждого драйвера базы данных есть соответствующий файл PRM.

Некоторые параметры функций баз данных можно конфигурировать внутри юниверса. Они последовательно переопределяют настройки файла PRM.

Файлы PRM расположены в каталогах `connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS>`, где `<RDBMS>` – это сетевой уровень или имя компонента.

Примечание:

Текстовые файлы справки на других языках доступны в тех же каталогах.

12.2.1 Структура файла параметров PRM

Для каждой поддерживаемой базы данных существует файл PRM. Каждый файл имеет разделы, содержащие конкретные параметры. В следующей таблице описывается содержимое и значение каждого раздела файла PRM.

Раздел файла	Описание
Configuration;	<p>Параметры, используемые для описания функций баз данных, применяются в качестве источника данных для юниверсов, например, EXT_JOIN, ORDER_BY и UNION. Продукты SAP Business Objects не имеют непосредственного доступа к этим параметрам.</p> <p>Эти параметры можно редактировать с целью оптимизации выполнения запросов в юниверсах, использующих целевой драйвер доступа к данным.</p> <p>Примечание: В следующей главе приводится подробное их описание.</p>
DateOperations	Операторы даты, доступные для средства создания юниверсов и средства дизайна информации, например, YEAR, QUARTER, MONTH.
Операторы	Операторы, доступные для средства создания юниверсов и средства дизайна информации, например, ADD, SUBSTRACT, MULTIPLY.

Раздел файла	Описание
Функции	<p>Функции, доступные для средства создания юниверсов и средства дизайна информации, например, Average, Sum, Variance.</p> <p>Текст справки, выводимый при выборе функций этого раздела в средстве создания юниверсов и средстве дизайна информации, представлен в файле <code><драйвер><язык>.prm</code>, например, <code>oracleen.prm</code>. Этот файл находится в том же каталоге, что и файл <code><драйвер>.prm</code>. Его можно открыть и просмотреть описания всех функций, имеющихся в файле <code><драйвер>.prm</code>.</p> <p>Раздел Функции имеет следующие дочерние элементы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Group: определяет, генерируется ли оператор <code>group by</code> при использовании этой функции в запросе. <ul style="list-style-type: none"> • True: указывает, что запрос генерирует оператор <code>group by</code>. • False: указывает, что запрос не генерирует оператор <code>group by</code>. • ID: имя, которое отображается в списке функций «Объекты пользователя» в Desktop Intelligence. Исключен в этом выпуске. • InMacro: если присвоено значение True, то функция присутствует в списке функций «Объекты пользователя» в Desktop Intelligence. Исключен в этом выпуске. • Type: тип данных функции. • Arguments: аргументы, принимаемые функцией. Функция может иметь максимум четыре аргумента, все дополнительные аргументы не принимаются во внимание. • SQL: синтаксис SQL для функции.

См. также

- [Просмотр и редактирование файла текста справки по функции](#)

12.3 Просмотр и редактирование файлов PRM

1. Найдите каталог, в котором содержится файл PRM для целевого драйвера доступа к данным. Файлы PRM хранятся в каталогах `connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS>`.

2. Откройте файл `<driver>.prm` в XML.
3. Разверните необходимые разделы.
4. Задайте значения, введя их в соответствующий тег.
5. Сохраните и закройте файл.

12.4 Просмотр и редактирование файла текста справки по функции

Текст справки, который отображается под каждой функцией при выделении ее в средстве проектирования юниверса или в средстве дизайна информации, хранится в отдельном файле XML. Текст описания функции изменяется и добавляется путем редактирования файла `<driver><language>.prm`. Для каждой установленной языковой версии продукта SAP Business Objects имеется файл текста справки.

При добавлении функции в PRM-файл необходимо добавить текст справки для новой функции в соответствующий файл `<driver><language>.prm`, например, в случае добавления функции в файл `oracle.prm`, затем также необходимо добавить имя функции и текст справки для этой функции в файл `oracleen.prm`, если работа выполняется в английской версии средства. Подробнее см. спецификацию стандарта ISO639-1.

12.5 Редактирование текста справки для функции PRM

1. Найдите каталог, в котором содержится языковой файл PRM для целевого драйвера доступа к данным.
Языковые файлы PRM хранятся в каталогах `connectionserver-install-dir\connectionServer\<RDBMS>`.
2. Откройте файл `<driver><language>.prm` в XML.
3. Разверните раздел `Сообщения`.
4. Чтобы добавить справку для новой функции, выполните следующее:
 - Добавьте новый раздел для функции. Самый простой способ – скопировать запись существующей функции и вставить ее в раздел `Функция`. Затем отредактируйте текст для новой функции.
 - Введите текст справки для функции.
5. Для просмотра или редактирования имеющегося текста справки функции выполните следующее:
 - Разверните раздел `Функция`.
 - Разверните раздел `Сообщение` для функции.
 - При необходимости отредактируйте текст справки.

6. Сохраните и закройте файл.

Справочные сведения о параметрах PRM

13.1 Справочные сведения о конфигурации файла PRM

Параметры функций базы данных представлены в списке в алфавитном порядке. Чтобы просмотреть функции, операторы даты и другие имеющиеся операторы, откройте файл `<driver>prm.` в редакторе XML. Каждый параметр определяется в следующем теге:

```
<Parameter Name="parameter">value</Parameter>
```

, где *parameter* является именем параметра, а *value* – это значение, присвоенное параметру.

Для каждого параметра приведены следующие сведения:

- Пример использования параметра в файле XML
- Описание параметра
- Допустимые значения параметра
- Значение параметра по умолчанию (при наличии)

Примечание:

Некоторые параметры конфигурации не подлежат редактированию. У данных параметров есть значения, установленные для внутреннего использования в решениях SAP Business Objects. Они описаны в данном разделе, но содержат предупреждение о запрете на изменение значения. Эти параметры запрещается редактировать. Перед редактированием любого другого параметра файла `PRM` необходимо сделать резервную копию данного файла `PRM`.

13.1.1 ANALYTIC_CLAUSE

```
<Parameter Name="ANALYTIC_CLAUSE">WHEN</Parameter>
```

Описание	Указывает, какое ключевое слово SQL следует использовать, если функция, указанная в параметре <code>ANALYTIC_FUNCTIONS</code> , используется в операторе SQL.
----------	---

Значения	<p>WHEN: указывает на использование выражения WHEN. Это значение для баз данных IBM Red Brick устанавливается по умолчанию.</p> <p>QUALIFY: указывает на использование выражения QUALIFY. Это значение по умолчанию для баз данных Teradata.</p> <p>Примечание: Обратитесь к базе данных документации, чтобы узнать, как он включается в выражение SQL.</p>
По умолчанию	См. значения выше.

См. также

• [ANALYTIC_FUNCTIONS](#)

13.1.2 ANALYTIC_FUNCTIONS

```
<Parameter Name="ANALYTIC_FUNCTIONS">RANK,SUM,AVG,COUNT,MIN,MAX</Parameter>
```

Описание	Перечисляет аналитические функции, поддерживаемые базой данных.
Значения	См. значения в файлах PRM.
По умолчанию	Перечисленные значения.

13.1.3 CALCULATION_FUNCTION

```
<Parameter Name="CALCULATION_FUNCTION">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных функции вычисления.
----------	--

Значения	<p>YES: база данных поддерживает функции вычисления. Если это так, то средство дизайна информации может создать столбцы вычисления.</p> <p>NO: база данных не поддерживает функции вычисления.</p>
----------	--

13.1.4 CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED

```
<Parameter Name="CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных случайную выборку. Случайная выборка заключается в извлечении случайных строк из набора данных.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает случайную выборку.</p> <p>NO: база данных не поддерживает случайную выборку.</p>
По умолчанию	YES

13.1.5 DISTINCT

```
<Parameter Name="DISTINCT">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных ключевое слово DISTINCT в операторах SQL. Этот параметр используется в MS Access.
----------	--

Значения	<p>YES: база данных поддерживает ключевое слово DISTINCT.</p> <p>NO: база данных не поддерживает ключевое слово DISTINCT. Это поведение отключает следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Параметр Однозначные значения, который отображается при нажатии кнопки Просмотр значений в мастере быстрого создания средства дизайна юниверса. • Функция Countdistinct, которая появляется при создании условия с помощью операнда "Вычисление" на Панели запросов.
По умолчанию	YES

13.1.6 Параметр EXT_JOIN

```
<Parameter Name="EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных внешние соединения. Этот параметр используется всеми драйверами доступа к данным.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает внешние соединения.</p> <p>NO: база данных не поддерживает внешние соединения. Флажки Внешнее соединение в диалоговом окне Редактирование объединения средства конструирования юниверса неактивны.</p>
По умолчанию	YES

13.1.7 FULL_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="FULL_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных полные внешние соединения.
Значения	YES: база данных поддерживает полные внешние соединения. NO: база данных не поддерживает полные внешние соединения.
По умолчанию	YES

13.1.8 GROUP_BY

```
<Parameter Name="GROUP_BY">NO</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных условие GROUP BY в выражениях SQL.
Значения	YES: база данных поддерживает условие GROUP BY. NO: база данных не поддерживает условие GROUP BY.

13.1.9 GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX

```
<Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX">NO</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование индексов столбцов из оператора SELECT в выражении GROUP BY.
Значения	YES: база данных поддерживает использование индексов столбцов из оператора SELECT вместо имен столбцов. NO: база данных поддерживает использование индексов столбцов из оператора SELECT вместо имен столбцов.

По умолчанию	NO
--------------	----

13.1.10 GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX

Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX">NO</Parameter>

Описание	<p>Указывает, поддерживает ли база данных сложные выражения в выражении GROUP BY. Сложные выражения, это любые выражения, кроме имен столбцов или индексов, включенных в выражение SELECT. Например, функции или столбцы без выражения SELECT. Этот параметр используется с IBM DB2.</p> <p>Примечание: При запуске запроса, содержащего объекты мер и сложные объекты (например, с функцией подстроки или оператором соединения), приложение выдает следующую ошибку: База данных не позволяет выполнить агрегацию с объектом <i><object name></i>.</p>
Значения	<p>YES: база данных поддерживает сложные выражения в выражении GROUP BY.</p> <p>NO: база данных не поддерживает сложные выражения в выражении GROUP BY.</p>
По умолчанию	NO

13.1.11 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT

<Parameter Name="GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT">YES</Parameter>

Описание	<p>Указывает, поддерживает ли база данных использование постоянных объектов в выражении GROUP BY. Этот параметр используется в IBM DB2 и Microsoft SQL Server.</p>
----------	--

Значения	<p>YES: база данных поддерживает использование постоянных объектов в выражении GROUP BY.</p> <p>NO: база данных не поддерживает использование постоянных объектов в выражении GROUP BY.</p>
По умолчанию	YES

13.1.12 HAVING

```
<Parameter Name="HAVING">NO</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных условие HAVING в выражениях SQL.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает условие HAVING.</p> <p>NO: база данных не поддерживает условие HAVING.</p>
По умолчанию	NO

13.1.13 Параметр INTERSECT

```
<Parameter Name="INTERSECT">INTERSECT</Parameter>
```

Описание	Указывает ключевое слово, поддерживаемой базой данных для операции множества INTERSECT.
----------	---

Значения	<p>INTERSECT: ключевое слово, поддерживаемое базой данных – INTERSECT.</p> <p>Нет значения: база данных не поддерживает ключевые слова для операции множества INTERSECT. В этом случае генерируются два запроса.</p>
По умолчанию	INTERSECT

13.1.14 INTERSECT_ALL

```
<Parameter Name="INTERSECT_ALL">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных операцию множества INTERSECT ALL.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает операцию множества INTERSECT ALL.</p> <p>NO: база данных не поддерживает операцию множества INTERSECT ALL.</p>
По умолчанию	YES

13.1.15 INTERSECT_IN_SUBQUERY

```
<Parameter Name="INTERSECT_IN_SUBQUERY">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных операцию множества INTERSECT в подзапросах.
----------	--

Значения	<p>YES: база данных поддерживает операцию множества INTERSECT в подзапросах.</p> <p>NO: база данных не поддерживает операцию множества INTERSECT в подзапросах.</p>
----------	---

13.1.16 JOIN

```
<Parameter Name="JOIN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных операцию JOIN между двумя таблицами.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает объединение любых столбцов двух таблиц.</p> <p>STRUCTURE_JOIN: база данных поддерживает объединение двух таблиц, связанных ссылочными ограничениями. Идентично значению NO в этом выпуске.</p> <p>NO: база данных не поддерживает объединение между двумя таблицами.</p>

13.1.17 LEFT_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="LEFT_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных левые внешние соединения.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает левые внешние соединения.</p> <p>NO: база данных не поддерживает левые внешние соединения.</p>

13.1.18 Параметр LEFT_OUTER

```
<Parameter Name="LEFT_OUTER">$ (+)</Parameter>
```

```
<Parameter Name="LEFT_OUTER">$*</Parameter>
```

Описание	Указывает синтаксис для использования в выражениях левых внешних соединений.
Значения	<p>\$ (+) : синтаксис, используемый в Oracle.</p> <p>\$* : синтаксис, используемый в Sybase, MS SQL Server и IBM Red Brick.</p> <p>Примечание: \$ представляет выражение соединения.</p>
По умолчанию	См. значения выше.
Пример	Если table1.col1 объединяется с table2.col2 в Oracle, генерируемое выражение имеет вид: table1.col1 (+) = table2.col2.

13.1.19 LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE

```
<Parameter Name="LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование выражения ESCAPE в условии LIKE оператора SQL.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает выражение ESCAPE в условии LIKE.</p> <p>NO: база данных не поддерживает выражение ESCAPE в условии LIKE.</p>

По умолчанию	Если данный параметр не задан, сервер соединений извлекает эти сведения из компонента доступа к базе данных.
--------------	--

13.1.20 Параметр MINUS

```
<Parameter Name="MINUS">MINUS</Parameter>
```

Описание	Указывает ключевое слово, поддерживаемое базой данных для операции множества MINUS.
Значения	<p>MINUS: база данных поддерживает оператор множеств MINUS.</p> <p>EXCEPT: база данных поддерживает оператор множеств EXCEPT.</p> <p>Нет значения: база данных не поддерживает ключевые слова для операции множества MINUS. В этом случае генерируются два запроса.</p>
По умолчанию	Параметр MINUS

13.1.21 MINUS_ALL

```
<Parameter Name="MINUS_ALL">Yes</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных операцию множества MINUS ALL.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает операцию множества MINUS ALL.</p> <p>NO: база данных не поддерживает операцию множества MINUS ALL.</p>

13.1.22 MINUS_IN_SUBQUERY

```
<Parameter Name="MINUS_IN_SUBQUERY ">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных операцию множества MINUS в подзапросах.
Значения	YES: база данных поддерживает операцию множества MINUS в подзапросах. NO: база данных не поддерживает операцию множества MINUS в подзапросах.

13.1.23 ORDER_BY

```
<Parameter Name="ORDER_BY">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных условие ORDER BY.
Значения	YES: база данных поддерживает условие ORDER BY. NO: база данных не поддерживает условие ORDER BY.

13.1.24 ORDER_BY_REQUIRES_SELECT

```
<Parameter Name="ORDER_BY_REQUIRES_SELECT">NO</Parameter>
```

Описание	Указывает, требует ли база данных столбцы, используемые в выражении ORDER BY для указания ссылки в выражении SELECT.
----------	--

Значения	<p>YES: пользователям не разрешено выполнять сортировку по столбцам, если они не включены в выражение SELECT. В этом случае кнопка Управление сортировками неактивна на панели Запрос средства проектирования юниверса.</p> <p>NO: пользователям разрешено выполнять сортировку по столбцам, даже если они не включены в выражение SELECT.</p>
По умолчанию	NO

13.1.25 ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX

```
<Parameter Name="ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование индексов столбцов из оператора SELECT в выражении ORDER BY.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает использование индексов столбцов из оператора SELECT вместо имен столбцов.</p> <p>NO: база данных поддерживает использование индексов столбцов из оператора SELECT вместо имен столбцов.</p>

13.1.26 Параметр PERCENT_RANK_SUPPORTED

```
<Parameter Name="PERCENT_RANK_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных аналитическую функцию Percent Rank. Для получения информации о выполнении функции percent rank см. документацию базы данных.
----------	---

Значения	<p>YES: база данных поддерживает аналитическую функцию Percent Rank.</p> <p>NO: база данных не поддерживает аналитическую функцию Percent Rank.</p>
По умолчанию	YES

13.1.27 Параметр RANK_SUPPORTED

```
<Parameter Name="RANK_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных аналитическую функцию Rank в выражениях SQL.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает аналитическую функцию Rank.</p> <p>NO: база данных не поддерживает аналитическую функцию Rank.</p>
По умолчанию	YES

13.1.28 RIGHT_EXT_JOIN

```
<Parameter Name="RIGHT_EXT_JOIN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных правые внешние соединения.
Значения	<p>YES: база данных поддерживает правые внешние соединения.</p> <p>NO: база данных не поддерживает правые внешние соединения.</p>

13.1.29 Параметр RIGHT_OUTER

```
<Parameter Name="RIGHT_OUTER">$ (+)</Parameter>
```

```
<Parameter Name="RIGHT_OUTER">*$</Parameter>
```

Описание	Указывает синтаксис для использования в выражениях правых внешних соединений.
Значения	<p>\$ (+) : синтаксис, используемый в Oracle.</p> <p>*\$: синтаксис, используемый в Sybase, MS SQL Server и IBM Red Brick.</p> <p>Примечание: \$ представляет выражение соединения.</p>
По умолчанию	См. значения выше.

13.1.30 Параметр SEED_SAMPLING_SUPPORTED

```
<Parameter Name="SEED_SAMPLING_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных seed sampling. Seed sampling – это вариант случайной выборки, где параметр seed указывается пользователем
Значения	<p>YES: база данных поддерживает seed sampling.</p> <p>NO: база данных не поддерживает seed sampling.</p>
По умолчанию	NO

13.1.31 SELECT_SUPPORTS_NULL

```
<Parameter Name="NULL_IN_SELECT_SUPPORTED">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных значение NULL в качестве имени столбца в выражении SELECT.
Значения	YES: база данных поддерживает значение NULL в качестве имени столбца в выражении SELECT. NO: база данных не поддерживает значение NULL в качестве имени столбца в выражении SELECT.
По умолчанию	YES NO: для баз данных Teradata, IBM DB2, IBM Informix и IBM Red Brick, которые не поддерживают значение NULL в качестве названия столбца.

13.1.32 SUBQUERY_IN_FROM

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_FROM">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование подзапросов в условии FROM.
Значения	YES: база данных поддерживает использование подзапросов в условии FROM. NO: база данных не поддерживает использование подзапросов в условии FROM.

13.1.33 SUBQUERY_IN_IN

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_IN">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование подзапросов в условии IN.
Значения	YES: база данных поддерживает использование подзапросов в условии IN. NO: база данных не поддерживает использование подзапросов в условии IN.

13.1.34 SUBQUERY_IN_WHERE

```
<Parameter Name="SUBQUERY_IN_WHERE">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование подзапросов в условии WHERE.
Значения	YES: база данных поддерживает использование подзапросов в условии WHERE. NO: база данных не поддерживает использование подзапросов в условии WHERE.

13.1.35 TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN

```
<Parameter Name="TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN">^(-idref) (.)*</Parameter>
```

Описание	<p>Определяет, что все столбцы, начинающиеся с шаблона <code>-idref</code>, не отображаются в соединениях, основаниях данных и бизнес-уровнях юниверсов, основанных на источниках данных OData. Следовательно, дизайнер информации не может создавать запросы с этими столбцами.</p> <p>Примечание: Этот параметр запрещено редактировать.</p>
Значение	<code>^(-idref)(.)*</code>

13.1.36 Параметр UNION

```
<Parameter Name="UNION">UNION</Parameter>
```

Описание	Указывает ключевое слово, поддерживаемое базой данных для операции множества UNION.
Значения	<p>UNION: ключевое слово, поддерживаемое базой данных – UNION.</p> <p>Нет значения: база данных не поддерживает ключевые слова для операции множества UNION. В этом случае генерируются два запроса.</p>
По умолчанию	UNION

13.1.37 UNION_ALL

```
<Parameter Name="UNION_ALL">YES</Parameter>
```

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование операции множества UNION ALL.
----------	--

Значения	YES: база данных поддерживает операцию множества UNION ALL. NO: база данных не поддерживает операцию множества UNION ALL.
----------	--

13.1.38 UNION_IN_SUBQUERY

<Parameter Name="UNION_IN_SUBQUERY">YES</Parameter>

Описание	Указывает, поддерживает ли база данных использование операции множества данных UNION.
Значения	YES: база данных поддерживает операцию множества данных UNION. NO: база данных не поддерживает операцию множества данных UNION.

Справочные сведения о преобразовании типов данных

14.1 Преобразование типов данных

В средстве дизайна информации основания данных предоставляют таблицы из одной или нескольких реляционных баз данных, которые составляют основу для бизнес-уровней. Тип данных, связанный с каждым столбцом таблицы, отображается в основании данных с остальными сведениями столбца. Бизнес-уровни предоставляют столбцы таблицы в качестве объектов метаданных, таких как измерения и иерархии, и отображают тип данных, связанный с каждым из объектов. В следующей таблице приведено сопоставление между этими двумя наборами типов данных:

Тип данных, отображаемый в основании данных	Тип данных, отображаемый в бизнес-уровне
BINARY, LONGVARBINARY, VARBINARY	BLOB
BIT	Boolean
DATE	Date
TIME, TIMESTAMP	DateTime
LONGVARCHAR	Long Text
BIGINT, DECIMAL, DOUBLE, FLOAT, INTEGER, NUMERIC, REAL, SMALLINT, TINYINT	Numeric
CHAR, VARCHAR, XML	String
UNDEFINED	Unknown

Примечание:

Для управления значениями времени из любой базы данных в платформе BI используется формат DateTime. Часть значения DateTime, отвечающая за дату, обычно отображается как текущая дата в отчетах конечного пользователя.

Уровень доступа к данным управляет преобразованием типов данных, предоставляемых сетевыми уровнями, в типы данных сервера соединений, которые затем сопоставляются с типами данных, предоставляемыми в основаниях данных.

В данном разделе приведены таблицы преобразования между общими типами данных сетевых уровней (JDBC и ODBC) и типами данных оснований данных. Кроме того, в нем приведены таблицы преобразования для отдельных сетевых уровней, таких как OLE DB, Oracle OCI и Sybase CTL, и описаны нестандартные преобразования и исключения для конкретных баз данных, таких как CSV-файлы и системы SAP ERP.

См. также

- [ABAP](#)
- [CSV-файлы](#)
- [JDBC](#)
- [ODBC](#)
- [OData](#)
- [OLE DB](#)
- [Oracle OCI](#)
- [Sybase CTL](#)
- [XML и веб-службы](#)

14.1.1 ABAP

В следующей таблице перечислены типы данных ABAP, используемые системами SAP ERP, а также их эквиваленты в основаниях данных.

Тип данных ABAP	Тип данных основания данных
HEXADECIMAL	BINARY
DATE	DATE
TIME	TIME
FLOAT	FLOAT

Тип данных АВАР	Тип данных основания данных
INTEGER	INTEGER
NUMERIC TEXT, PACKED NUMBER	NUMERIC
TEXT	CHAR
VARIABLE LENGTH STRING	VARCHAR

14.1.2 CSV-файлы

В следующей таблице перечислены типы данных, объявленные в DDL-файлах для обнаружения схемы CSV-файлов, а также их эквиваленты в основаниях данных.

Тип, объявленный в DDL-файле	Тип данных основания данных
BIT, BOOLEAN	BIT
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
BIGINT, DECIMAL	DECIMAL
FLOAT, DOUBLE, REAL	DOUBLE
INTEGER, INT, SMALLINT	INTEGER
NUMBER, NUMERIC	NUMERIC

Тип, объявленный в DDL-файле	Тип данных основания данных
VARCHAR	VARCHAR

См. также

- [Обнаружение схемы CSV](#)

14.1.3 JDBC

В следующей таблице перечислены типы данных, которые предоставляются через JDBC, и их эквивалент в основаниях данных.

Тип данных JDBC	Тип данных основания данных
BINARY	BINARY
VARBINARY	VARBINARY
BLOB, LONGVARBINARY	LONGVARBINARY
BIT, BOOLEAN	BIT
CLOB, NCLOB	LONGVARCHAR
DATE	DATE
TIME	TIME
TIMESTAMP	TIMESTAMP
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	FLOAT

Тип данных JDBC	Тип данных основания данных
REAL	REAL
SMALLINT	SMALLINT
CHAR, NCHAR	CHAR
LONGNVARCHAR, LONGVARCHAR, NVARCHAR, ROWID, VARCHAR	VARCHAR
SQLXML	XML

IBM Informix

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных IBM Informix через JDBC, и их эквивалент в основаниях данных. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных Informix JDBC	Тип данных основания данных
TIMESTAMP	<p>Возможно сопоставление со следующим типом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Типом DATE, если тип данных Informix соответствует шаблону DATETIME\\s+ (ЧАС МИНУТА СЕКУНДА) \\s+TO\\s+ (ЧАС МИНУТА СЕКУНДА) С типом TIME, если тип данных Informix соответствует шаблону DATETIME\\s+ (ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ) \\s+TO\\s+ (ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ) С типом TIMESTAMP во всех остальных случаях
BOOLEAN	SMALLINT

MS SQL Server

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных MS SQL Server через JDBC, и их эквивалент

в основаниях данных. Сопоставление типов данных также зависит от имени типа SQL, связанного с типом данных сетевого уровня. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных JDBC MS SQL Server	Имя типа SQL	Тип данных основания данных
LONGVARCHAR	любое значение, отличное от "xml"	VARCHAR
LONGVARCHAR	XML	XML

Oracle

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных Oracle через JDBC, и их эквивалент в основаниях данных. Сопоставление типов данных также зависит от имени типа SQL, связанного с типом данных сетевого уровня. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных JDBC Oracle	Имя типа SQL	Тип данных основания данных
BFILE	любое значение	LONGVARBINARY
любое значение	BFILE	LONGVARBINARY
DATE	любое значение	TIMESTAMP
любое значение	TIMESTAMP	TIMESTAMP
BINARY_DOUBLE	любое значение	DOUBLE
OTHER	FLOAT	DOUBLE
BINARY_FLOAT	любое значение	REAL
любое значение	NCHAR	CHAR
любое значение	NVARCHAR2, ROWID, UROWID	VARCHAR

14.1.4 ODBC

В следующей таблице перечислены типы данных, которые предоставляются через ODBC, и их эквивалент в основаниях данных.

Тип данных ODBC	Тип данных основания данных
SQL_BINARY	BINARY
SQL_VARBINARY	VARBINARY
SQL_LONGVARBINARY	LONGVARBINARY
SQL_BIT	BIT
SQL_DATE, SQL_TYPE_DATE	DATE
SQL_DATETIME, SQL_TIME, SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIME, SQL_TYPE_TIMESTAMP	TIMESTAMP
SQL_LONGVARCHAR, SQL_WLONGVARCHAR	LONGVARCHAR
SQL_BIGINT	BIGINT
SQL_DECIMAL	DECIMAL
SQL_DOUBLE	DOUBLE
SQL_FLOAT	FLOAT
SQL_INTEGER	INTEGER
SQL_NUMERIC	NUMERIC
SQL_REAL	REAL

Тип данных ODBC	Тип данных основания данных
SQL_SMALLINT	SMALLINT
SQL_TINYINT	TINYINT
SQL_CHAR, SQL_GUID, SQL_WCHAR	CHAR
SQL_VARCHAR, SQL_WVARCHAR	VARCHAR

IBM DB2

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных IBM DB2 через ODBC, и их эквивалент в основаниях данных. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных ODBC DB2	Тип данных основания данных
SQL_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_CLOB, SQL_DBCLOB, SQL_LONGVARGRAPHIC	LONGVARCHAR
SQL_DECFLOAT	DOUBLE
SQL_GRAPHIC	CHAR
SQL_VARGRAPHIC	VARCHAR
SQL_XML	XML

IBM Informix

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных IBM Informix через ODBC, и их эквивалент в основаниях данных. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных ODBC Informix	Тип данных основания данных
SQL_BIT	SMALLINT
SQL_INFX_UDT_BLOB	LONGVARBINARY
SQL_TIMESTAMP, SQL_TYPE_TIMESTAMP	<p>Возможно сопоставление со следующим типом:</p> <ul style="list-style-type: none"> Типом DATE, если тип данных Informix соответствует шаблону DATETIME\\s+(ЧАС МИНУТА СЕКУНДА)\\s+TO\\s+(ЧАС МИНУТА СЕКУНДА) С типом TIME, если тип данных Informix соответствует шаблону DATETIME\\s+(ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ)\\s+TO\\s+(ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ) С типом TIMESTAMP во всех остальных случаях
SQL_INFX_UDT_CLOB	LONGVARCHAR

MS SQL Server

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных MS SQL Server через ODBC, и их эквивалент в основаниях данных. Такие типы данных перезаписывают собой общие типы.

Тип данных ODBC MS SQL Server	Тип данных основания данных
SQL_SS_TIME2, SQL_SS_TIMESTAMPOFFSET	TIMESTAMP
SQL_SS_XML	XML

14.1.5 OData

В следующей таблице перечислены внутренние типы данных модели данных сущностей (EDM) для источников данных OData и аналогичных им в основаниях данных.

Тип данных OData	Тип данных основания данных
Edm.Binary	BINARY
Edm.Boolean	BIT
Edm.DateTime, Edm.Time	TIMESTAMP Примечание: Наносекунды не сопоставляются.
Edm.Int64	BIGINT
Edm.Decimal	DECIMAL
Edm.Double	DOUBLE
Edm.Float, Edm.Single	FLOAT
Edm.Int32	INTEGER
Edm.Byte, Edm.Int16, Edm.SByte	SMALLINT
Edm.DateTimeOffset, Edm.Guid, Edm.String	VARCHAR

14.1.6 OLE DB

В следующей таблице перечислены типы данных, которые предоставляются через OLE DB, и их эквивалент в основаниях данных.

Примечание:

Для некоторых типов данных сопоставление зависит от значений параметров DBCOLUMNFLAGS_ISLONG и DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH, связанных с каждым из типов.

Тип данных OLE DB	Тип данных основания данных
DBTYPE_BYTES	VARBINARY
DBTYPE_BYTES, если DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true	LONGVARBINARY
DBTYPE_BYTES, если DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true	BINARY
DBTYPE_BOOL	BIT
DBTYPE_DBDATE	DATE
DBTYPE_DBTIME	TIME
DBTYPE_DBTIMESTAMP	TIMESTAMP
DBTYPE_DECIMAL	DECIMAL
DBTYPE_I1, DBTYPE_UI1	TINYINT
DBTYPE_I2, DBTYPE_UI2	SMALLINT
DBTYPE_I4, DBTYPE_UI4	INTEGER
DBTYPE_I8, DBTYPE_UI8	BIGINT
DBTYPE_R4	REAL
DBTYPE_R8	DOUBLE
DBTYPE_CY, DBTYPE_NUMERIC	NUMERIC
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR	VARCHAR

Тип данных OLE DB	Тип данных основания данных
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR, если DBCOLUMNFLAGS_ISLONG=true	LONGVARCHAR
DBTYPE_STR, DBTYPE_WSTR, если DBCOLUMNFLAGS_ISFIXEDLENGTH=true	CHAR

Типы данных MS SQL Server

В следующей таблице перечислены типы данных, которые могут присутствовать в результатах, когда пользователь отправляет запросы в базу данных MS SQL Server через OLE DB, и их эквивалент в основаниях данных. Такие типы данных перезаписывают собой предыдущие типы.

Тип данных OLE DB MS SQL Server	Тип данных основания данных
DBTYPE_DBTIME2, DBTYPE_DBTIMESTAMPOFFSET	TIMESTAMP
DBTYPE_GUID	CHAR
DBTYPE_XML	XML

14.1.7 Oracle OCI

В следующей таблице перечислены типы данных, которые предоставляются через Oracle OCI, и их эквивалент в основаниях данных.

Тип данных OCI Oracle	Тип данных основания данных
SQLT_BIN	BINARY
SQLT_BFILE, SQLT_BLOB, SQLT_LBI	LONGVARBINARY

Тип данных OCI Oracle	Тип данных основания данных
SQLT_DAT, SQLT_DATE, SQLT_TIME, SQLT_TIMESTAMP, SQLT_TIMESTAMP_LTZ, SQLT_TIMESTAMP_TZ	TIMESTAMP
SQLT_CLOB, SQLT_LNG	LONGVARCHAR
SQLT_FLT, SQLT_IBDOUBLE	DOUBLE
SQLT_IBFLOAT	REAL
SQLT_NUM	NUMERIC
SQLT_AFC	CHAR
SQLT_CHR, SQLT_RDD, SQLT_RID	VARCHAR

14.1.8 Sybase CTL

В следующей таблице перечислены типы данных, которые предоставляются через Sybase CTL, и их эквивалент в основаниях данных.

Примечание:

Типы данных Sybase CTL являются значениями поля `datatype` структуры `CS_DATAFMT`, которая предоставляется сетевым уровнем. Значение поля `usertype` этой структуры также предоставляется для некоторых типов данных и используется для сопоставления уровнем доступа к данным.

Тип данных Sybase CTL	Sybase CTL usertype	Тип данных основания данных
CS_BINARY_TYPE	CS_BINARY_USERTYPE	BINARY
CS_BINARY_TYPE	CS_VARBINARY_USERTYPE или без значения	VARBINARY

Тип данных Sybase CTL	Sybase CTL usertype	Тип данных основания данных
CS_LONGBINARY_TYPE	Любое значение	VARBINARY
CS_IMAGE_TYPE	Любое значение	LONGVARBINARY
CS_BIT_TYPE	Любое значение	BIT
CS_DATE_TYPE	Любое значение	DATE
CS_BIGDATETIME_TYPE, CS_BIGTIME_TYPE, CS_DATETIME_TYPE, CS_DATETIME4_TYPE, CS_TIME_TYPE	Любое значение	TIMESTAMP
CS_LONGCHAR_TYPE, CS_TEXT_TYPE	Любое значение	LONGVARCHAR
CS_BIGINT_TYPE, CS_UBIGINT_TYPE	Любое значение	BIGINT
CS_DECIMAL_TYPE, CS_MONEY_TYPE, CS_MONEY4_TYPE	Любое значение	DECIMAL
CS_FLOAT_TYPE	Любое значение	DOUBLE
CS_INT_TYPE, CS_UINT_TYPE	Любое значение	INTEGER
CS_NUMERIC_TYPE	Любое значение	NUMERIC
CS_REAL_TYPE	Любое значение	REAL
CS_SMALLINT_TYPE, CS_USMALLINT_TYPE	Любое значение	SMALLINT

Тип данных Sybase CTL	Sybase CTL usertype	Тип данных основания данных
CS_TINYINT_TYPE	Любое значение	TINYINT
CS_CHAR_TYPE	CS_CHAR_USERTYPE, CS_NCHAR_USERTYPE или CS_UNICHAR_USERTYPE	CHAR
CS_CHAR_TYPE	CS_VARCHAR_USERTYPE, CS_NVARCHAR_USERTYPE, CS_UNIVARCHAR_USERTYPE, CS_SYSNAME_USERTYPE или без значения	VARCHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNICHAR_TYPE	CHAR
CS_UNICHAR_TYPE	USER_UNIVARCHAR_TYPE или без значения	VARCHAR

14.1.9 XML и веб-службы

В следующей таблице перечислены встроенные типы данных XML и их аналоги в основаниях данных.

Встроенный тип данных XML	Тип данных основания данных
boolean	BIT
base64Binary, hexBinary	<ul style="list-style-type: none"> BINARY, если определена длина VARBINARY
date	DATE
time	TIME

Встроенный тип данных XML	Тип данных основания данных
dateTime	TIMESTAMP
float	FLOAT
double, decimal	DOUBLE
integer, negativeInteger, nonPositiveInteger, noNegativeInteger, positiveInteger	DECIMAL
long, unsignedLong	BIGINT
int, unsignedInt	INTEGER
short, unsignedShort	SMALLINT
byte, unsignedByte	TINYINT
string	<ul style="list-style-type: none"> CHAR, если определена длина VARCHAR Примечание: Типы данных, производные от string, сопоставляются с CHAR или VARCHAR.
anySimpleType, anyType, anyURI, duration, gDay, gMonth, gMonthDay, gYear, gYearMonth, NOTATION, QName	VARCHAR

Сопоставление метаданных столбца

- Наличие знака определяется типом данных.
- Может ли быть пустым определяется атрибутами `nullable` и `minOccurs`.
- Размер столбца, число десятичных знаков и размер отображения определяется типом данных. Если тип не содержит никаких указаний, возвращается настраиваемая пользователем максимальная длина.

14.2 Ограничение на большие данные с переменной длиной

Ограничение:

Данное ограничение распространяется только на приложения Crystal Reports.

В связи с реализацией уровня доступа к данным максимальный размер столбца для больших двоичных или символьных данных переменной длины у следующих источников данных ограничен 16 МБ:

- IBM DB2 через ODBC
- MS SQL Server через ODBC
- Sybase CTL

Если пользователь приложения вставляет в отчет большие данные переменной длины, размер которых превышает 16 МБ, производительность системы может снизиться.

14.3 Сопоставление типов данных для юниверсов с несколькими источниками

В случае основания данных с несколькими источниками типы данных сервера соединений преобразуются в типы данных, предоставляемые через службу объединения данных.

Для объединения данных используются следующие типы данных:

- BIT
- DATE
- TIME
- TIMESTAMP
- DOUBLE
- DECIMAL
- INTEGER
- VARCHAR

Они сопоставляются с соответствующими типами данных основания данных.

Предупреждение:

Типы BINARY, VARBINARY и LONGVARBINARY не поддерживаются, и их значение сопоставляется со значением NULL.

Дополнительная информация

Источник информации	Местоположение
Информация о продуктах SAP BusinessObjects	http://www.sap.com
Справочный портал SAP	<p>Перейдите к http://help.sap.com/businessobjects/ и на боковой панели «BusinessObjects Overview» выберите All Products.</p> <p>Справочный портал SAP предоставляет доступ к актуальной документации по всем продуктам SAP BusinessObjects и их развертыванию. Можно загрузить документы в формате PDF или устанавливаемые HTML-библиотеки.</p> <p>Некоторые руководства находятся на веб-сайте SAP Service Marketplace и недоступны на справочном портале SAP. На данном портале перечислены эти руководства и даны соответствующие ссылки на SAP Service Marketplace. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей.</p>
SAP Service Marketplace	<p>http://service.sap.com/bosap-support > Документация</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руководства по установке: https://service.sap.com/bosap-instguides • Примечания к выпуску: http://service.sap.com/releasenotes <p>На веб-сайте SAP Service Marketplace содержатся некоторые руководства по установке, модернизации, миграции и развертыванию, а также примечания к версиям и документация по поддерживаемым платформам. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей. Если вас перенаправили на веб-сайт SAP Service Marketplace со справочного портала SAP, с помощью меню в навигационной панели слева перейдите в категорию, содержащую нужные вам документы.</p>

Источник информации	Местоположение
Docupedia	https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia Docupedia предоставляет дополнительные ресурсы документации, объединенную среду для создания контента и интерактивный канал обратной связи.
Ресурсы разработчика	https://bos.sdn.sap.com/ https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Статьи SAP BusinessObjects в сети сообщества SAP	https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles Подобные статьи ранее назывались технической документацией.
Примечания	https://service.sap.com/notes Эти примечания ранее назывались статьями базы знаний.
Форумы в сети сообщества SAP	https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
Обучение	http://www.sap.com/services/education Мы можем предложить обучающий пакет, соответствующий вашим потребностям и предпочтительным формам обучения – от классических занятий в классах до специализированных курсов eLearning.
Интерактивная служба поддержки пользователей	http://service.sap.com/bosap-support На портале службы поддержки SAP представлены сведения о программах и услугах поддержки. Здесь также содержатся ссылки на самую разнообразную техническую информацию и множество файлов для загрузки. Клиенты, заключившие соглашение о техническом обслуживании, получают идентификатор авторизованного пользователя для доступа к этому веб-сайту. Для получения идентификатора обратитесь к представителю службы поддержки пользователей.

Источник информации	Местоположение
Консалтинговые услуги	http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting Наши консультанты готовы оказывать вам поддержку на всех этапах – от начального анализа до развертывания системы. Советы экспертов можно найти, например, в темах, посвященных относительным и многомерным базам данных, возможностям подключения, средствам разработки баз данных и технологии встраивания с индивидуальными настройками.

Указатель

A

ActiveDataSources, параметр 152
ANALYTIC_CLAUSE 225
ANALYTIC_FUNCTIONS 226
Array Bind Available, параметр 178
Array Bind Size, параметр 178
Array Fetch Available, параметр 179
Array Fetch Size, параметр 179

B

BigDecimal Max Display Size 181

C

CALCULATION_FUNCTION 226
Catalog Separator, параметр 182
Charset List Extension, параметр 145
Charset, параметр 208
ClassPath, параметр
 создание соединения JDBC 59
Connection Shareable, параметр 202
Connection Status Available,
 параметр 209
CONSTANT_SAMPLING_SUPPORTED
 227
Cost Estimate Available, параметр
 209
cscheck
 accessdriver 53
 driverssearch 49
 find 50
 ping 55
 взаимодействие 54
 получение справки 46
 промежуточное ПО 52
 список 48
cscheck, параметр
 выполнение 47
 синтаксис 47
 список функции 47
CSV-файлы 71
 типы данных 247

D

Data Federator XI 3.0
 каталог установки 136
 создание соединений 135

Data Federator XI 3.0
 ((продолжение))
 требуется версия 135
DataDirect 172
DDL-файлы 74
Description Extension, параметр 146
DISTINCT 227
Driver Behavior 214
Driver Capabilities, параметр 184
DriverDefaults 143

E

Enumerator CLSID 213
ERP Max Rows 96
ERP Max Rows, параметр 201
Escape Character Available 203
Escape Character, параметр 185
EXT_JOIN, параметр 228
Extensions
 создание соединения JavaBean
 66

F

Family, параметр 186
Force Execute, параметр 187
ForeignKeys Available, параметр 203
FULL_EXT_JOIN 228

G

Get Extended Column, параметр 204
GROUP_BY 229
GROUP_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX
 229
GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX
 230
GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT
 230

H

HAVING 231
HOARD 42
 включение 43
 отключение 43

I

IBM DB2
 GROUP_BY_SUPPORTS_COMPLEX
 230
 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT
 230
 SELECT_SUPPORTS_NULL 240
IBM Informix
 SELECT_SUPPORTS_NULL 240
 SQLDescribeParam Available,
 параметр 211
 V5toV6DriverName, параметр 212
IBM Red Brick
 ANALYTIC_CLAUSE 225
 LEFT_OUTER, параметр 234
 RIGHT_OUTER 239
 SELECT_SUPPORTS_NULL 240
Identifier Case, параметр 187
Identifier Quote String, параметр 188
Include Synonyms, параметр 188
InfoSet 91
INTERSECT_ALL 232
INTERSECT_IN_SUBQUERY 232
INTERSECT, параметр 231
Introscope 43
Introscope Available, параметр 189

J

JavaBean
 JavaBean Class, параметр 201
 URL Format, параметр 199
 сведения о соединениях 65
JavaBean Class, параметр 201
javabean.sbo 65
JDBC
 Connection Shareable, параметр
 202
 Escape Character Available 203
 ForeignKeys Available, параметр
 203
 Include Synonyms, параметр 188
 JDBC Class, параметр 204
 PrimaryKey Available 205
 Shared Connection, параметр 206
 URL Format, параметр 199
 групповой 64
Параллельное выполнение
 набора результатов JDBC
 207

JDBC ((продолжение))

сведения о соединениях 58
 создание соединений с
 использованием Extensions
 60
 создание соединений с
 использованием файлов SBO
 59
 Тип набора результатов JDBC
 206
 типы данных 248
 JDBC Class, параметр 204
 jdbc.sbo 64
 JOIN 233

L

LEFT_EXT_JOIN 233
 LEFT OUTER, параметр 234
 LIKE_SUPPORTS_ESCAPE_CLAUSE
 234
 Load Drivers On Startup, параметр
 147

M

Max Rows Available, параметр 190
 Microsoft Windows
 64-разрядная система 32
 MINUS_ALL 235
 MINUS_IN_SUBQUERY 236
 MINUS, параметр 235
 MS Access
 DISCTINCT 227
 MS SQL Server 172
 MSOLap CLSID, параметр 214

N

Native Int64 Available, параметр 190
 Neoview
 Набор символов 208

O**ODBC**

Connection Status Available,
 параметр 209
 Generic ODBC2 68
 Generic ODBC3 69
 SQLMoreResults Available,
 параметр 211
 драйверы DataDirect 172
 курсоры ODBC 210

ODBC ((продолжение))

отображение уровня базы
 данных в режиме сервера
 154
 Параметр Use DataDirect OEM
 Driver 212
 Пустая строка 210
 сведения о соединениях 67
 OLE DB
 Provider CLSID, параметр 213
 Параметр Enumerator CLSID 213
 типы данных 254
 OLE DB OLAP
 параметр MSOLap CLSID 214
 Optimize Execute, параметр 191
 Oracle
 Identifier Quote String, параметр
 188
 Include Synonyms, параметр 188
 LEFT OUTER, параметр 234
 Optimize Execute, параметр 191
 RIGHT OUTER 239
 пример проверки подключения
 55
 типы данных 256
 хранимые процедуры 36
 ORDER_BY 236
 ORDER_BY_REQUIRES_SELECT
 236
 ORDER_BY_SUPPORTS_COLUMN_INDEX
 237
 Owners Available, параметр 191

P

Password Encryption, параметр 215
 PERCENT_RANK_SUPPORTED 237
 PrimaryKey Available, параметр 205
 Provider CLSID, параметр 213
 PVL 90, 124
 PVL Available, параметр 205

Q

Qualifiers Available, параметр 192
 Query Timeout Available, параметр
 193
 Quoted Identifier, параметр 215

R

RANK_SUPPORTED 238
 Recover Errors 216
 RIGHT_EXT_JOIN 238
 RIGHT OUTER 239

S

SAML 33, 124
 SAP-запросы 91
 SEED_SAMPLING_SUPPORTED 239
 SELECT_SUPPORTS_NULL 240
 Shared Connection, параметр 206
 SMB 74
 SQL External Extension 149
 SQL External File, параметр 194
 SQL Parameter Extension, параметр
 149
 SQL Server
 GROUP_BY_SUPPORTS_CONSTANT
 230
 LEFT OUTER, параметр 234
 RIGHT OUTER 239
 SQLDDL-файлы 74
 SQLDescribeParam Available,
 параметр 211
 SQLMoreResults Available, параметр
 211
 SSL 124
 SSO
 настройка для Web Intelligence
 129
 настройка для Web Intelligence
 Rich Client 129
 настройка для средства дизайна
 информации 127
 поддерживаемые источники
 данных 33
 Strategies Extension, параметр 150
 SUBQUERY_IN_FROM 240
 SUBQUERY_IN_IN 241
 SUBQUERY_IN_WHERE 241
 Sybase
 Driver Behavior 214
 LEFT OUTER, параметр 234
 Quoted Identifier, параметр 215
 Recover Errors 216
 RIGHT OUTER 239
 пример проверки подключения
 55
 типы данных 257
 Шифрование пароля 215

T

TECHNICAL_COLUMN_NAME_PATTERN
 241
 Temp Data Dir 197
 Teradata
 ANALYTIC_CLAUSE 225
 Estimate Available, параметр 209
 SELECT_SUPPORTS_NULL 240

Teradata ((*продолжение*))
хранимые процедуры 38
Text Size, параметр 216

U

Unicode 199
UNION_ALL 242
UNION_IN_SUBQUERY 243
UNION, параметр 242
UNIX
64-разрядная система 31
URL Format, параметр 199

V

V5toV6DriverName, параметр 212
Validate XML Streams, параметр 150

X

XML Max Size, параметр 200

A

активность рабочего процесса 43
архитектура 24
архитектура системы 24

Б

базы данных
выбор доступа к 153
настройка доступа 152
параметры функций 219
перечисление поддерживаемых 48
поддержка хранимых процедур 35
проверка доступа 55
балансировка нагрузки 40

В

выделение памяти 42
выпуски XI 3.x 58

Д

Доступны транзакции 120, 124, 198
драйверы Java 58
Драйверы ODBC 33
драйверы доступа к данным
CSV-файлы 71

драйверы доступа к данным
((*продолжение*))
выбор 152
настройка параметров 163
поиск установленных 49
проверка наличия на компьютере 53
сведения 25
системы SAP ERP 90
Файлы PRM 219
файлы установки 163
файлы, используемые 26

Е

единый вход 33, 127, 129

Ж

журналы 154, 161

З

Замена текущего владельца на БД 217
запись dsn 137

И

Игнорировать сбой загрузки
драйвера 146
Идентификаторы, заключенные в
кавычки 193
Имя драйвера 185
использование JNI 151
использование памяти 41
Источники данных Microsoft Azure 89

К

ключевые задачи 21
коннекторы
SAP NetWeaver BW 131
SAS 132
курсоры ODBC 210

М

Максимальная длина двоичных
данных 88, 108, 115, 181
Максимальная длина строки 88,
108, 115, 196

Максимальная длина целого числа
108, 115, 189
максимальное время ожидания пула
148
Максимальное число строк 87, 96

Н

Настройки 143
новые сведения в руководстве 19

О

о данном руководстве 19
образцы драйверов 25
обратная совместимость 42, 71
общий источник данных JDBC 64
общий источник данных ODBC 32,
68
общий источник данных ODBC3 69
Отказоустойчивость 121, 124
отчеты Crystal 261

П

Параллельное выполнение набора
результатов JDBC 207
Параметр Setup File Extension 149
Параметр SSO Available 195
Параметр Use DataDirect OEM Driver 212
поддерживаемые базы данных 48
поддерживаемые возможности 50
поддерживаемые сетевые уровни 48
поддержка 64-разрядной системы
Поддержка Microsoft Windows 32
сведения 31
среда UNIX 31
преобразование типов данных 245
пример SBO JavaBean 66
Принудительное использование
максимальной версии протокола 208
Проверка соединений 171
проверка соединений во время
выполнения 171
Проверка файлов конфигурации 150
производительность 85
промежуточное ПО
поддерживаемое перечисление 50
проверка наличия на компьютере 52

промежуточное ПО ((*продолжение*))
 проверка сетевого уровня
 подключения 54
 Пропуск SAML SSO 194
 пулы соединений
 о соединениях 39
 сведения 39
 Пустая строка 210
 Путь к классу
 создание соединения JavaBean
 65

Р

работоспособность 41
 Размер выборки массива, параметр
 96
 размер разделения на сегменты 182
 расширение файла конфигурации
 146
 Расширения 186
 создание соединения JDBC 60
 Региональные настройки 143
 режим библиотеки 152, 153, 158
 режим развертывания 28, 152
 режим сервера 152, 159
 Режим транзакций словаря 184
 руководство по доступу к данным
 аудитория 19
 ключевые задачи 21
 новые возможности 19
 сведения 19
 соглашения 21

С

сервер соединений
 активность рабочего процесса
 43
 глобальные настройки 143
 Конфигурирование режима
 развертывания 152
 настройка глобальных
 параметров 145
 Настройка доступа к данным для
 фирменных драйверов
 DataDirect 173
 настройка сложного
 развертывания 152
 настройка соединения ODBC с
 Data Federator 137
 определение 23
 определение протоколов в
 режиме сервера 154
 память 42

сервер соединений ((*продолжение*))
 трассировка в режиме
 библиотеки 158
 трассировка в режиме сервера
 159
 чтение журналов и трассировок
 160
 Сервер соединений
 выбор режима развертывания
 151
 поддержка 64-разрядной
 системы 31
 режим развертывания 28
 хранимые процедуры 36
 сетевые уровни
 выбор 152
 поддерживаемое перечисление
 48
 проверка подключения
 промежуточного ПО 54
 Служба адаптивного соединения 29
 Служба прямого соединения 29
 Службы соединения 29
 CMC 145
 соглашения 21
 соединения
 компоненты 23
 настройка соединений JDBC 172
 создание Data Federator XI 3.0
 135
 создание общих соединений
 JDBC 64
 создание соединений Generic
 ODBC3 69
 создание соединений JDBC с
 использованием файлов SBO
 59
 создание соединения Generic
 ODBC 68
 создание соединения JavaBean
 65
 создание соединения JavaBean
 с использованием Extensions
 66
 создание соединения JDBC с
 использованием Extensions
 60
 требования для создания 45
 соединения Amazon EMR HIVE 118
 соединения Apache Hadoop HIVE
 117
 соединения Essbase 122
 соединения IBM DB2 119
 Соединения IBM Informix 119
 соединения JavaBean
 создание 65

соединения JavaBean
 ((*продолжение*))
 создание с использованием
 Extensions 66
 соединения JDBC
 добавление свойств драйвера
 172
 Соединения JDBC Oracle 121
 Соединения OData 76, 87
 HTTPS 78
 Возможности драйвера 77
 производительность 85
 схема 78
 типы данных 253
 трассировка 89
 Соединения Oracle EBS 121
 соединения Oracle RAC 122
 соединения salesforce.com 123
 соединения SAP ERP 90, 201
 типы данных 246
 соединения SAP HANA 124, 194
 хранимые процедуры 38
 Соединения SAP MaxDB 130
 соединения SAP NetWeaver BW 131
 соединения SAS 132
 соединения Teradata 132
 соединения XML 96
 соединения веб-служб 109
 Соединения со службами SQL
 Server Analysis 120
 справка
 cscheck 46
 Файлы PRM 222
 средство дизайна информации 33
 средство создания юниверсов 33
 столбцы ввода 91

Т

Таблица CharSet 183
 Тип 198
 Тип набора результатов JDBC 206
 типы данных
 CSV-файлы 247
 JDBC 248
 OData 253
 ODBC 251
 OLE DB 254
 Oracle OCI 256
 SAP ERP 246
 Sybase 257
 XML 259
 веб-службы 259
 типы данных ODBC 251
 типы данных XML 259
 типы данных веб-служб 259

трассировки 154, 161

Трассировки 143

требования

Минимальная версия Data

Federator 135

соединения 45

У

установка

каталог Data Federator 136

проверка драйвера доступа к
данным 53

файлы, установленные 25

Ф

Файл _trace.ini 155

файл cs.cfg 158

просмотр 144

Раздел Capabilities 151

Раздел Library 152

редактирование 144

сведения 26, 143

справочные сведения о

настройке параметров 145

файл OlapClient.cfg 161

сведения 144

файл openrda.ini 137

файл описания 183

файл параметров SQL 194

файл стратегий 195

файлы PRM

изменение 221

просмотр 221

редактирование текста справки
222

сведения 219

структура 220

текст справки функции 222

файлы SBO

конфигурирование соединения
JavaBean с использованием
Extensions 66

конфигурирование соединения
JDBC с использованием
ClassPath 59

конфигурирование соединения
JDBC с использованием
Extensions 60

настройка 170

параметры баз данных 175

параметры по умолчанию 175

пользовательская настройка 171

Проверка соединений 171

просмотр 170

редактирование 170

структура 175

установленные 164

файлы конфигурации

глобальный файл 26

пример SBO JavaBean 66

сведения 25

установленные файлы SBO 164

файлы для отдельных драйверов
26

файлы установки 163

фирменные драйверы 172

функции ABAP 93

Функция COUNT 87

Х

хранимые процедуры

Oracle 36

SAP HANA 38

Teradata 38

ограничения 36

сведения 35

соединения JavaBean 65

создание Oracle 37

Ц

целевая аудитория 19

Ч

чтение журналов и трассировок 160

Ш

Шлюз SAP NetWeaver 76, 87

Ю

юниверсы с несколькими
источниками 261

