

Piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence  
Versione del documento: 4.2 SP1 – 2015-12-14

# Manuale dell'amministratore della piattaforma Business Intelligence

# Contenuto

<b>1</b>	<b>Cronologia del documento.</b>	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Introduzione.</b>	<b>24</b>
2.1	Informazioni sul manuale.	24
	Destinatari del manuale.	24
	Informazioni sulla piattaforma Business Intelligence.	24
	Variabili.	25
	Terminologia.	25
2.2	Prima di iniziare.	27
	Concetti fondamentali.	27
	Strumenti di amministrazione principali.	30
	Attività principali.	32
<b>3</b>	<b>Architettura.</b>	<b>35</b>
3.1	Presentazione dell'architettura.	35
	Diagramma componenti.	36
	Livelli architettura.	37
	Database.	38
	Server, host e cluster.	39
	Server di applicazioni Web.	39
	Software Development Kit.	45
	Origini dati.	46
	Autenticazione e Single Sign-On.	47
	Integrazione SAP.	49
	Controllo integrato delle versioni.	50
	Percorso di aggiornamento.	50
3.2	Server, servizi, nodi e host.	50
	Modifiche al server dalla versione XI 3.1.	52
	Servizi.	53
	Categorie di servizio.	59
	Tipi di server.	62
	Server.	66
3.3	Applicazioni client.	68
	Installato con gli Strumenti client della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence	69
	Installato con la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.	72
	Disponibile separatamente.	73

	Client di applicazioni Web. . . . .	75
3.4	Workflow del processo. . . . .	78
	Avvio e autenticazione. . . . .	78
	Oggetti programma. . . . .	80
	Crystal Reports. . . . .	81
	Web Intelligence. . . . .	85
	Analysis. . . . .	87
<b>4</b>	<b>Configurazione guidata del sistema. . . . .</b>	<b>89</b>
4.1	Introduzione alla Configurazione guidata del sistema. . . . .	89
4.2	Specifica dei prodotti utilizzati. . . . .	89
4.3	Scelta di un modello di distribuzione. . . . .	91
4.4	Specifica dei percorsi delle cartelle di dati. . . . .	93
4.5	Verifica delle modifiche. . . . .	94
4.6	File di registro e file di risposta. . . . .	95
	Utilizzo di un file di risposta. . . . .	95
<b>5</b>	<b>Gestione delle licenze. . . . .</b>	<b>99</b>
5.1	Gestione dei codici di licenza. . . . .	99
	Visualizzazione delle informazioni sulle licenze. . . . .	99
	Per aggiungere un codice di licenza. . . . .	99
	Visualizzazione dell'attività dell'account corrente. . . . .	100
<b>6</b>	<b>Gestione di utenti e gruppi. . . . .</b>	<b>101</b>
6.1	Panoramica della gestione dei server. . . . .	101
	Gestione utenti. . . . .	101
	Gestione gruppi. . . . .	102
	Tipi di autenticazione disponibili. . . . .	103
6.2	Gestione di account Enterprise e generali. . . . .	104
	Per creare un account utente. . . . .	104
	Per modificare un account utente. . . . .	105
	Per eliminare un account utente. . . . .	106
	Per creare un nuovo gruppo. . . . .	106
	Per modificare le proprietà di un gruppo. . . . .	107
	Per visualizzare i membri del gruppo. . . . .	107
	Per aggiungere i sottogruppi. . . . .	107
	Per specificare l'appartenenza al gruppo. . . . .	108
	Per eliminare un gruppo. . . . .	108
	Aggiunta in blocco di utenti o gruppi di utenti. . . . .	109
	Per abilitare l'account Guest. . . . .	110
	Aggiunta di utenti ai gruppi. . . . .	110
	Modifica delle impostazioni password. . . . .	111

	Concessione del diritto di accesso a utenti e gruppi. . . . .	113
	Controllo dell'accesso alle caselle di posta in entrata dell'utente. . . . .	113
	Configurazione delle opzioni di BI Launch Pad. . . . .	113
	Gestione degli attributi per gli utenti di sistema. . . . .	117
	Assegnazione di priorità agli attributi utente tra più opzioni di autenticazione. . . . .	118
	Aggiunta di un nuovo attributo utente. . . . .	118
	Per modificare gli attributi utente personalizzati. . . . .	119
6.3	Gestione degli alias. . . . .	120
	Per creare un utente e aggiungere un alias di terze parti. . . . .	120
	Per creare un nuovo alias per un utente esistente. . . . .	121
	Per assegnare un alias da un altro utente. . . . .	122
	Per eliminare un alias. . . . .	122
	Per disattivare un alias. . . . .	123
<b>7</b>	<b>Impostazione dei diritti. . . . .</b>	<b>124</b>
7.1	Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI. . . . .	124
	Livelli di accesso. . . . .	124
	Impostazioni dei diritti avanzati. . . . .	125
	Ereditarietà. . . . .	126
	Diritti specifici del tipo. . . . .	131
	Determinazione dei diritti effettivi. . . . .	132
7.2	Gestione delle impostazioni di protezione per gli oggetti nella CMC. . . . .	133
	Per visualizzare i diritti per un principale su un oggetto. . . . .	133
	Per assegnare principali a un elenco di controllo di accesso per un oggetto. . . . .	134
	Per modificare la protezione per un principale su un oggetto. . . . .	134
	Impostazione dei diritti su una cartella di livello superiore nella piattaforma BI. . . . .	135
	Controllo impostazioni di protezione per un principale. . . . .	135
7.3	Utilizzo di livelli di accesso. . . . .	138
	Scelta tra i livelli di accesso <i>Visualizza</i> e <i>Visualizza su richiesta</i> . . . . .	140
	Per copiare un livello di accesso esistente. . . . .	141
	Per creare un nuovo livello di accesso. . . . .	141
	Per rinominare un livello di accesso. . . . .	142
	Per eliminare un livello di accesso. . . . .	142
	Per modificare i diritti in un livello di accesso. . . . .	142
	Analisi e relazione tra livelli di accesso e oggetti. . . . .	143
	Gestione dei livelli di accesso tra i siti. . . . .	144
7.4	Interruzione dell'ereditarietà. . . . .	145
	Per disabilitare l'eredità. . . . .	146
7.5	Utilizzo dei diritti per delegare l'amministrazione. . . . .	147
	Scelta tra le opzioni <i>«Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti»</i> . . . . .	148
	Diritti del proprietario. . . . .	149
7.6	Riepilogo delle indicazioni per l'amministrazione dei diritti. . . . .	150



<b>8</b>	<b>Protezione della piattaforma BI</b>	<b>151</b>
8.1	Panoramica della protezione	151
8.2	Pianificazione del ripristino d'emergenza	151
8.3	Raccomandazioni generali per la protezione della distribuzione	152
8.4	Configurazione della protezione per server di terze parti in bundle	153
8.5	Relazione di trust attiva	153
	Token di accesso	154
	Meccanismo dei ticket per la distribuzione della protezione	154
8.6	Sessioni e registrazione delle sessioni	155
	Registrazione delle sessioni CMS	155
	Gestione di sessioni	156
8.7	Protezione dell'ambiente	157
	Da browser a server Web	157
	Comunicazione tra il server Web e la piattaforma BI	158
8.8	Controllo delle modifiche alla configurazione della protezione	158
8.9	Controllo dell'attività sul Web	158
	Protezione contro tentativi di accesso non autorizzati	158
	Limitazioni relative alle password	159
	Limitazioni relative all'accesso	159
	Limitazioni per l'utente	159
	Limitazioni all'account Guest	160
8.10	Estensioni di elaborazione	160
8.11	Panoramica della protezione dei dati della piattaforma BI	160
	Modalità di protezione dell'elaborazione dei dati	161
8.12	Crittografia nella piattaforma BI	163
	Utilizzo delle chiavi cluster	163
	Responsabili crittografia	165
	Gestione delle chiavi di crittografia in CMC	167
8.13	Configurazione dei server per SSL	171
	Creazione di file di chiavi e certificati	171
	Impostazione di SSL quando il certificato viene gestito da un'autorità di certificazione	174
	Configurazione del protocollo SSL	176
8.14	Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI	180
	Panoramica dei server della piattaforma BI e delle porte di comunicazione	181
	Comunicazione tra componenti della piattaforma BI	183
8.15	Configurazione della piattaforma BI per i firewall	192
	Per configurare il sistema per i firewall	192
	Debug di una distribuzione con firewall	195
8.16	Esempi di scenari di firewall tipici	197
	Esempio: livello applicazione distribuito su una rete separata	197
	Esempio: livello thick client e database separato dai server della piattaforma BI mediante un firewall	199

8.17	Impostazioni firewall per gli ambienti integrati. . . . .	201
	Linee guida specifiche del firewall per Oracle EBS. . . . .	202
	Configurazione del firewall per l'integrazione con JD Edwards EnterpriseOne. . . . .	203
	Linee guida specifiche del firewall per Oracle EBS. . . . .	205
	Configurazione del firewall per l'integrazione con PeopleSoft Enterprise. . . . .	206
	Configurazione del firewall per l'integrazione con Siebel. . . . .	207
8.18	Piattaforma BI e server proxy inverso. . . . .	208
	Server reverse proxy supportati. . . . .	209
	Distribuzione delle applicazioni Web. . . . .	209
8.19	Configurazione di server proxy inverso per applicazioni Web della piattaforma BI. . . . .	209
	Istruzioni dettagliate per la configurazione di server reverse proxy. . . . .	210
	Per configurare il server reverse proxy. . . . .	211
	Per configurare il server proxy inverso Apache 2.2 per la piattaforma BI. . . . .	211
	Per configurare il server proxy inverso WebSEAL 6.0 per la piattaforma BI. . . . .	211
	Per configurare Microsoft ISA 2006 per la piattaforma BI. . . . .	212
8.20	Configurazione speciale per la piattaforma BI in distribuzioni di proxy inversi. . . . .	214
	Abilitazione del proxy inverso per Servizi Web. . . . .	214
	Abilitazione del percorso principale per i cookie di sessione per ISA 2006. . . . .	216
	Abilitazione di reverse proxy per SAP BusinessObjects Live Office. . . . .	219
<b>9</b>	<b>Autenticazione. . . . .</b>	<b>220</b>
9.1	Opzioni di autenticazione nella piattaforma BI. . . . .	220
	Autenticazione principale. . . . .	220
	Plug-in di protezione. . . . .	221
	Single Sign On alla piattaforma BI. . . . .	222
9.2	Autenticazione Enterprise. . . . .	225
	Presentazione dell'autenticazione Enterprise. . . . .	225
	Impostazioni di autenticazione Enterprise. . . . .	225
	Modifica delle impostazioni del database. . . . .	226
	Abilitazione dell'Autenticazione affidabile. . . . .	228
	Configurazione dell'Autenticazione affidabile per l'applicazione Web. . . . .	229
9.3	Autenticazione LDAP. . . . .	239
	Utilizzo dell'autenticazione LDAP. . . . .	239
	Configurazione dell'autenticazione LDAP. . . . .	240
	Mappatura di gruppi LDAP. . . . .	250
9.4	Autenticazione Windows AD. . . . .	260
	Utilizzo dell'autenticazione Windows AD. . . . .	260
	Preparazione del controller di dominio. . . . .	261
	Configurazione dell'autenticazione AD nella CMC. . . . .	262
	Configurazione del servizio della piattaforma BI per l'esecuzione del SIA. . . . .	270
	Configurazione del server di applicazioni Web per l'autenticazione AD. . . . .	272
	Impostazione del Single Sign On. . . . .	281

	Risoluzione dei problemi relativi all'autenticazione Windows AD. . . . .	297
9.5	Autenticazione SAP. . . . .	298
	Configurazione dell'autenticazione SAP . . . . .	298
	Creazione di un account utente per la piattaforma BI. . . . .	299
	Connessione ai sistemi di autorizzazione SAP. . . . .	300
	Impostazione delle opzioni di autenticazione SAP. . . . .	302
	Importazione dei ruoli SAP . . . . .	306
	Configurazione di Secure Network Communication (SNC). . . . .	309
	Impostazione del Single Sign On nel sistema SAP. . . . .	324
	Configurazione di SSO per SAP Crystal Reports e SAP NetWeaver. . . . .	329
9.6	Autenticazione PeopleSoft. . . . .	330
	Panoramica. . . . .	330
	Abilitazione dell'autenticazione PeopleSoft Enterprise. . . . .	330
	Mappatura di ruoli PeopleSoft alla piattaforma BI. . . . .	331
	Pianificazione degli aggiornamenti utente. . . . .	333
	Utilizzo del Ponte di protezione PeopleSoft. . . . .	335
9.7	Autenticazione JD Edwards. . . . .	345
	Panoramica. . . . .	345
	Abilitazione dell'autenticazione JD Edwards EnterpriseOne. . . . .	345
	Mappatura dei ruoli JD Edwards EnterpriseOne alla piattaforma BI. . . . .	346
	Pianificazione degli aggiornamenti utente. . . . .	348
9.8	Autenticazione Siebel. . . . .	350
	Abilitazione dell'autenticazione Siebel. . . . .	350
	Mappatura di ruoli alla piattaforma BI. . . . .	350
	Pianificazione degli aggiornamenti utente. . . . .	353
9.9	Autenticazione Oracle EBS. . . . .	355
	Abilitazione dell'autenticazione Oracle EBS. . . . .	355
	Mappatura dei ruoli Oracle E-Business Suite alla piattaforma BI. . . . .	356
	Eliminazione mappatura ruoli . . . . .	359
	Personalizzazione dei diritti per gruppi e utenti Oracle EBS mappati . . . . .	360
	Configurazione del Single Sign On (SSO) per SAP Crystal Reports e Oracle EBS. . . . .	361
<b>10</b>	<b>Amministrazione del server. . . . .</b>	<b>363</b>
10.1	Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC. . . . .	363
10.2	Gestione dei server mediante gli script in Windows . . . . .	366
10.3	Gestione dei server in Unix . . . . .	366
10.4	Visualizzazione e modifica dello stato di un server. . . . .	366
	Visualizzazione dello stato dei server. . . . .	366
	Avvio, arresto e riavvio dei server. . . . .	368
	Arresto di Central Management Server. . . . .	370
	Abilitazione e disabilitazione dei server. . . . .	371
10.5	Aggiunta, duplicazione o eliminazione di server. . . . .	372

	Aggiunta, duplicazione ed eliminazione di server. . . . .	372
10.6	Cluster di Central Management Server. . . . .	375
	Cluster di Central Management Server. . . . .	375
10.7	Gestione di gruppi di server. . . . .	379
	Creazione di un gruppo di server. . . . .	380
	Utilizzo di sottogruppi di server. . . . .	381
	Modifica dell'appartenenza di gruppo di un server. . . . .	382
	Accesso amministrativo a server e gruppi di server per utenti. . . . .	382
10.8	Configurazione degli Adaptive Processing Server per i sistemi di produzione. . . . .	384
10.9	Valutazione delle prestazioni del sistema. . . . .	385
	Monitoraggio dei server della piattaforma BI. . . . .	385
	Analisi delle specifiche dei server. . . . .	385
	Visualizzazione delle specifiche del sistema. . . . .	386
	Registrazione dell'attività dei server. . . . .	386
10.10	Configurazione delle impostazioni server. . . . .	387
	Per modificare le proprietà di un server. . . . .	388
	Applicazione delle impostazioni dei servizi a più server. . . . .	388
	Utilizzo di modelli di configurazione. . . . .	388
10.11	Configurazione delle impostazioni di rete del server. . . . .	391
	Opzioni dell'ambiente di rete. . . . .	391
	Opzioni di identificazione host del server. . . . .	392
	Configurazione di un computer multi-home. . . . .	394
	Configurazione dei numeri di porta. . . . .	396
10.12	Gestione dei nodi. . . . .	399
	Utilizzo dei nodi. . . . .	399
	Aggiunta di un nuovo nodo. . . . .	401
	Ricreazione di un nodo. . . . .	406
	Eliminazione di un nodo. . . . .	409
	Ridenominazione di un nodo. . . . .	412
	Spostamento di un nodo. . . . .	414
	Parametri script. . . . .	417
	Aggiunta di dipendenze dei server Windows. . . . .	422
	Modifica delle credenziali utente per un nodo. . . . .	423
10.13	Assegnazione di un nuovo nome a un computer in una distribuzione della piattaforma BI. . . . .	423
	Modifica dei nomi dei cluster. . . . .	423
	Modifica di indirizzi IP. . . . .	424
	Assegnazione di nuovi nomi ai computer. . . . .	425
10.14	Utilizzo di librerie a 32 e a 64 bit con la piattaforma BI. . . . .	429
10.15	Gestione dei segnaposto per server e nodi. . . . .	430
	Visualizzazione dei segnaposto server. . . . .	430
	Visualizzazione e modifica dei segnaposto per un nodo. . . . .	430

<b>11</b>	<b>Gestione dei database CMS (Central Management Server).</b>	<b>431</b>
11.1	Gestione delle connessioni di database di sistema CMS.	431
	Selezione di SQL Anywhere come database CMS.	431
	Selezione di SAP HANA come database CMS.	432
11.2	Selezione di un database CMS nuovo o esistente.	433
	Selezione di un database CMS nuovo o esistente in Windows.	434
	Per selezionare un database CMS nuovo o esistente in UNIX.	434
11.3	Ricreazione del database di sistema CMS.	435
	Nuova creazione del database di sistema CMS in Windows.	436
	Per creare nuovamente il database di sistema CMS in UNIX.	437
11.4	Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro.	437
	Preparazione per la copia di un database di sistema CMS.	438
	Copia di un database di sistema CMS in Windows.	439
	Copia di dati da un database di sistema CMS in Unix.	439
<b>12</b>	<b>Gestione dei server del contenitore di applicazioni Web (WACS).</b>	<b>441</b>
12.1	WACS.	441
	Server del contenitore applicazioni Web (WACS).	441
	Aggiunta o rimozione di WACS aggiuntivi alla distribuzione.	444
	Aggiunta o rimozione di servizi nel server WACS.	447
	Configurazione di HTTPS/SSL.	448
	Metodi di autenticazione supportati.	452
	Configurazione di AD Kerberos per server WACS.	452
	Configurazione del Single Sign On AD Kerberos.	459
	Configurazione di servizi Web RESTful.	462
	WACS e ambiente IT.	471
	Configurazione delle proprietà delle applicazioni Web.	474
	Risoluzione dei problemi.	475
	Proprietà del server WACS.	479
<b>13</b>	<b>Backup e ripristino del sistema.</b>	<b>480</b>
13.1	Panoramica di backup e ripristino.	480
13.2	Terminologia.	480
13.3	Casi d'uso per il backup e il ripristino.	481
13.4	Backup.	483
	Backup dell'intero sistema.	484
	Backup delle impostazioni server.	488
	Backup del contenuto BI.	491
13.5	Ripristino del sistema.	491
	Ripristino dell'intero sistema.	491
	Ripristino delle impostazioni server.	498
	Ripristino del contenuto BI.	501

13.6	Script BackupCluster e RestoreCluster. . . . .	501
<b>14</b>	<b>Copia della distribuzione della piattaforma BI. . . . .</b>	<b>505</b>
14.1	Panoramica della copia del sistema. . . . .	505
14.2	Terminologia. . . . .	505
14.3	Casi di utilizzo per la copia del sistema. . . . .	505
14.4	Pianificazione della copia del sistema. . . . .	506
14.5	Considerazioni e limitazioni. . . . .	507
14.6	Procedura di copia del sistema. . . . .	509
	Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine. . . . .	509
	Per eseguire l'importazione in un sistema di destinazione. . . . .	513
<b>15</b>	<b>Promotion Management. . . . .</b>	<b>517</b>
15.1	Benvenuto in Promotion Management. . . . .	517
	Panoramica. . . . .	517
	Funzionalità. . . . .	517
	Diritti di accesso per l'applicazione. . . . .	518
	Supporto di WinAD in Promotion Management. . . . .	519
	Informazioni di sostituzione nella piattaforma BI 4.1 SP3 e versioni successive. . . . .	519
	Per sostituire le connessioni tra il server di applicazioni e il server messaggi. . . . .	520
15.2	Introduzione allo strumento Promotion Management. . . . .	520
	Accesso allo strumento Promotion Management. . . . .	520
	Componenti dell'interfaccia utente. . . . .	521
	Utilizzo delle opzioni di impostazione. . . . .	522
15.3	Utilizzo dello strumento Promotion Management. . . . .	530
	Creazione ed eliminazione di cartelle. . . . .	531
	Per creare un processo. . . . .	532
	Per creare un nuovo processo copiando un processo esistente . . . . .	534
	Ricerca di un processo. . . . .	535
	Per modificare un processo. . . . .	535
	Per aggiungere un infoobject a un processo. . . . .	536
	Gestione delle dipendenze di un processo. . . . .	537
	Per eseguire la ricerca di oggetti dipendenti . . . . .	538
	Per promuovere un processo quando i repository sono connessi. . . . .	538
	Promozione di un processo utilizzando un file LCMBIAR. . . . .	540
	Per pianificare la promozione di un processo. . . . .	544
	Per visualizzare la cronologia di un processo. . . . .	545
	Per eseguire il rollback di un processo. . . . .	546
15.4	Per gestire versioni diverse di un infoobject. . . . .	548
	Diritti di accesso dell'applicazione Gestione delle versioni . . . . .	549
	Backup e ripristino di file Subversion. . . . .	550
15.5	Promozione dell'intero contenuto del repository tramite lo strumento Promotion Management. . . . .	551



	Preparazione dei sistemi di origine e destinazione. . . . .	551
	Strategie di migrazione. . . . .	552
15.6	Passaggi di promozione dell'intero sistema. . . . .	553
	Promozione di utenti e gruppi di utenti (processo 1). . . . .	554
	Promozione di oggetti dipendenti (processo 2). . . . .	554
	Promozione di oggetti principali (processo 3). . . . .	556
	Post-promozione. . . . .	557
15.7	Utilizzo dell'opzione della riga di comando. . . . .	557
	Per eseguire lo strumento da riga di comando in Windows. . . . .	557
	Esecuzione dello strumento da riga di comando in Unix. . . . .	558
	Parametri degli strumenti della riga di comando. . . . .	558
	File delle proprietà di esempio. . . . .	565
15.8	Utilizzo di Enhanced Change and Transport System. . . . .	566
	Prerequisiti. . . . .	566
	Per configurare la piattaforma BI e l'integrazione con CTS+. . . . .	567
	Per promuovere un processo utilizzando CTS. . . . .	574
<b>16</b>	<b>Gestione delle versioni. . . . .</b>	<b>578</b>
16.1	Gestione di versioni diverse delle risorse BI. . . . .	578
16.2	Avvio e arresto manuale di Subversion in Unix. . . . .	579
16.3	File necessari per Subversion su Solaris 10 e RedHat Linux 5. . . . .	580
16.4	Utilizzo dell'opzione di impostazione Sistema di gestione delle versioni. . . . .	580
	Impostazioni predefinite del sistema di gestione delle versioni. . . . .	581
	Impostazione del sistema di gestione delle versioni ClearCase in Windows. . . . .	582
	Impostazione del sistema di gestione delle versioni ClearCase in Unix. . . . .	582
16.5	Confronto tra versioni diverse dello stesso processo. . . . .	583
16.6	Aggiornamento del contenuto di Subversion. . . . .	583
16.7	Configurazione di Subversion per Job Server di elaborazione in cluster. . . . .	584
	Opzione A: configurazione del computer Subversion principale prima di qualsiasi operazione del sistema di gestione delle versioni. . . . .	584
	Opzione B: configurazione di Subversion dopo che il sistema di gestione delle versioni ha creato una directory di lavoro. . . . .	584
	Configurazione di altri computer Subversion. . . . .	585
16.8	Accesso alla stessa visualizzazione ClearCase da diversi server di gestione delle versioni. . . . .	586
<b>17</b>	<b>Differenza visiva. . . . .</b>	<b>587</b>
17.1	Differenza visiva nello strumento Promotion Management. . . . .	587
	Confronto di oggetti o file tramite differenza visiva. . . . .	588
	Confronto di oggetti o file tramite il sistema di gestione delle versioni. . . . .	589
	Pianificazione del confronto. . . . .	590
<b>18</b>	<b>Gestione delle applicazioni. . . . .</b>	<b>592</b>
18.1	Gestione delle applicazioni mediante CMC. . . . .	592

	Panoramica. . . . .	592
	Impostazioni comuni per le applicazioni. . . . .	593
	Impostazioni specifiche dell'applicazione. . . . .	594
18.2	Gestione di applicazioni tramite le proprietà del livello semantico. . . . .	646
18.3	Gestione delle applicazioni mediante le proprietà BOE.war . . . . .	647
	File WAR BOE. . . . .	647
18.4	Personalizzazione dei punti di ingresso per l'accesso a BI Launch Pad e OpenDocument. . . . .	656
	Percorsi dei file BI Launch Pad e OpenDocument. . . . .	656
	Per definire una pagina di accesso personalizzata. . . . .	657
	Aggiunta di un'autenticazione affidabile all'accesso. . . . .	658
18.5	Personalizzazione delle interfacce utente di applicazioni. . . . .	659
	Web Intelligence. . . . .	659
	BI Launch Pad. . . . .	674
<b>19</b>	<b>Gestione di connessioni e universi. . . . .</b>	<b>675</b>
19.1	Gestione delle connessioni. . . . .	675
	Eliminazione di una connessione universo. . . . .	675
19.2	Gestione degli universi. . . . .	676
	Eliminazione di universi. . . . .	676
<b>20</b>	<b>Monitoraggio. . . . .</b>	<b>678</b>
20.1	Informazioni sul monitoraggio. . . . .	678
20.2	Termini relativi al monitoraggio. . . . .	678
	Architettura. . . . .	680
20.3	Configurazione del supporto di database per il monitoraggio . . . . .	682
	Configurazione per l'utilizzo del database Derby. . . . .	683
	Configurazione per l'utilizzo del database di controllo. . . . .	683
20.4	Proprietà di configurazione. . . . .	690
	URL dell'endpoint JMX. . . . .	694
	Autenticazione HTTPS per le probe di monitoraggio. . . . .	695
	Crittografia delle password per le probe. . . . .	695
20.5	Integrazione con altre applicazioni. . . . .	695
	Integrazione dell'applicazione di monitoraggio con IBM Tivoli. . . . .	695
	Integrazione dell'applicazione di monitoraggio con SAP Solution Manager . . . . .	698
20.6	Supporto cluster per il server di monitoraggio. . . . .	699
20.7	Risoluzione dei problemi. . . . .	699
	Cruscotto. . . . .	699
	Avvisi. . . . .	700
	Elenco di controlli. . . . .	700
	Probe. . . . .	701
	Metriche. . . . .	702
	Grafico. . . . .	702

<b>21</b>	<b>BW Administration Cockpit. . . . .</b>	<b>704</b>
21.1	Informazioni sul Cockpit degli amministratori BI. . . . .	704
	Pagina iniziale del Cockpit degli amministratori BI. . . . .	704
	BI sui server. . . . .	705
	BI sui processi. . . . .	706
	BI sull'utilizzo dei contenuti. . . . .	707
	BI sulle applicazioni. . . . .	708
<b>22</b>	<b>Cestino. . . . .</b>	<b>710</b>
22.1	Cestino. . . . .	710
	Ripristino di un elemento dal Cestino. . . . .	710
	Eliminazione definitiva di elementi dal cestino. . . . .	711
	Abilitazione della pulitura automatica per il cestino. . . . .	711
<b>23</b>	<b>Controllo. . . . .</b>	<b>712</b>
23.1	Panoramica. . . . .	712
23.2	Pagina di controllo CMC. . . . .	718
	Stato del controllo. . . . .	718
	Configurazione del controllo eventi. . . . .	720
	Impostazioni di configurazione dell'archivio dati di controllo (ADS). . . . .	722
23.3	Eventi di controllo. . . . .	724
	Eventi di controllo e dettagli. . . . .	733
<b>24</b>	<b>Eventi. . . . .</b>	<b>752</b>
24.1	Eventi. . . . .	752
	Notifiche utente. . . . .	753
<b>25</b>	<b>Ricerca piattaforma. . . . .</b>	<b>757</b>
25.1	Informazioni sul servizio di ricerca piattaforma. . . . .	757
	SDK applicazione di ricerca piattaforma. . . . .	757
	Ambiente cluster. . . . .	757
25.2	Impostazione della ricerca piattaforma. . . . .	758
	Distribuzione di OpenSearch. . . . .	758
	Configurazione del proxy inverso. . . . .	760
	Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC. . . . .	760
25.3	Utilizzo della ricerca piattaforma. . . . .	767
	Indicizzazione del contenuto nel repository CMS. . . . .	767
	Elenco errori di indicizzazione . . . . .	768
	Risultati della ricerca. . . . .	768
25.4	Integrazione del servizio di ricerca piattaforma con la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise. . . . .	775
	Creazione di un connettore nella funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise . . . . .	776
	Importazione del ruolo di un utente nella piattaforma BI. . . . .	776

25.5	Ricerca dalla funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise. . . . .	777
25.6	Controllo. . . . .	777
25.7	Risoluzione dei problemi. . . . .	779
	Riparazione automatica. . . . .	779
	Scenari di problemi. . . . .	779
<b>26</b>	<b>Federazione. . . . .</b>	<b>782</b>
26.1	Federation. . . . .	782
26.2	Termini correlati a Federation. . . . .	783
26.3	Gestione dei diritti di protezione. . . . .	784
	Diritti richiesti sul sito di origine. . . . .	785
	Diritti richiesti nel sito di destinazione. . . . .	786
	Diritti specifici di Federation. . . . .	786
	Replica della protezione per un oggetto. . . . .	788
	Replica della protezione mediante i livelli di accesso. . . . .	788
26.4	Opzioni di tipi e modalità di replica. . . . .	789
	Replica unilaterale . . . . .	789
	Replica bilaterale . . . . .	789
	Aggiornamento da origine o da destinazione. . . . .	790
26.5	Replica di utenti e gruppi di terze parti. . . . .	791
26.6	Replica di universi e connessioni agli universi. . . . .	792
26.7	Gestione degli elenchi di replica. . . . .	793
	Creazione di elenchi di replica. . . . .	794
	Modifica degli elenchi di replica. . . . .	796
26.8	Gestione delle connessioni remote. . . . .	797
	Creazione di connessioni remote. . . . .	797
	Modifica delle connessioni remote. . . . .	799
26.9	Gestione dei processi di replica. . . . .	800
	Creazione di processi di replica. . . . .	800
	Pianificazione dei processi di replica. . . . .	802
	Modifica dei processi di replica. . . . .	802
	Visualizzazione di un registro dopo un processo di replica. . . . .	803
26.10	Gestione dell'eliminazione di oggetti. . . . .	804
	Modalità di utilizzo dell'eliminazione di oggetti. . . . .	804
	Limiti dell'eliminazione di oggetti. . . . .	804
	Frequenza di eliminazione degli oggetti. . . . .	805
26.11	Gestione del rilevamento e della risoluzione dei conflitti. . . . .	806
	Risoluzione di conflitti di replica unilaterale. . . . .	806
	Risoluzione conflitti di replica bilaterale. . . . .	808
26.12	Utilizzo dei Servizi Web in Federation. . . . .	811
	Variabili di sessione . . . . .	812
	Memorizzazione di file nella cache . . . . .	812

	Distribuzione personalizzata . . . . .	813
26.13	Pianificazione remota e istanze eseguite localmente. . . . .	814
	Pianificazione remota. . . . .	814
	Istanze eseguite localmente. . . . .	815
	Condivisione di istanze. . . . .	816
26.14	Importazione e promozione di contenuto replicato. . . . .	816
	Importazione di contenuto replicato. . . . .	817
	Importazione del contenuto replicato e continuazione della replica . . . . .	817
	Promozione del contenuto da un ambiente di test. . . . .	818
	Puntamento a un sito di destinazione. . . . .	819
26.15	Procedure consigliate. . . . .	819
	Limitazioni della release corrente. . . . .	822
	Risoluzione dei messaggi di errore. . . . .	823
<b>27</b>	<b>Configurazioni supplementari per gli ambienti ERP. . . . .</b>	<b>827</b>
27.1	Configurazioni per l'integrazione di SAP NetWeaver. . . . .	827
	Integrazione con SAP Business Warehouse (BW). . . . .	827
27.2	Configurazione per l'integrazione di JD Edwards. . . . .	870
	Configurazione del Single Sign On (SSO) per SAP Crystal Reports. . . . .	870
	Configurazione delle integrazioni di Secure Socket Layer per JD Edwards . . . . .	871
27.3	Configurazione per l'integrazione di PeopleSoft Enterprise. . . . .	872
	Configurazione di Single Sign-On (SSO) per SAP Crystal Reports e PeopleSoft Enterprise. . . . .	872
	Configurazione per le comunicazioni Secure Sockets Layer. . . . .	873
	Regolazione delle prestazioni per i sistemi PeopleSoft. . . . .	875
27.4	Configurazione per l'integrazione di Siebel. . . . .	876
	Configurazione di Siebel per l'integrazione con la piattaforma SAP BI. . . . .	876
	Creazione della voce di menu Crystal Reports. . . . .	877
	Contextual Awareness. . . . .	878
	Configurazione di Single Sign-On (SSO) per SAP Crystal Reports e Siebel. . . . .	880
	Configurazione per le comunicazioni Secure Sockets Layer. . . . .	881
<b>28</b>	<b>Gestione e configurazione dei registri. . . . .</b>	<b>883</b>
28.1	Registrazione delle analisi dei componenti . . . . .	883
28.2	Livelli del registro di analisi. . . . .	883
28.3	Configurazione dell'analisi per i server. . . . .	884
	Per impostare il livello del registro nella console CMC. . . . .	885
	Per impostare il livello del registro per più server nella console CMC. . . . .	885
	Per configurare l'analisi del server tramite il file BO_trace.ini. . . . .	886
28.4	Configurazione dell'analisi per le applicazioni Web. . . . .	888
	Impostazione del livello del registro di analisi delle applicazioni Web nella CMC. . . . .	889
	Per configurare le impostazioni di analisi utilizzando il file BO_trace.ini. . . . .	889
28.5	Configurazione dell'analisi per Upgrade Management Tool. . . . .	894

	Configurazione dell'analisi per Upgrade Management Tool. . . . .	894
28.6	Configurazione dell'analisi per le applicazioni client della piattaforma BI. . . . .	895
<b>29</b>	<b>Integrazione con SAP Solution Manager. . . . .</b>	<b>896</b>
29.1	Panoramica sull'integrazione. . . . .	896
29.2	Elenco di controllo dell'integrazione di SAP Solution Manager. . . . .	896
29.3	Gestione della registrazione di System Landscape Directory. . . . .	897
	Registrazione della piattaforma BI in System Landscape. . . . .	897
	Quando viene attivata la registrazione SLD?. . . . .	899
	Registrazione della connettività SLD. . . . .	899
29.4	Gestione degli agenti di Solution Manager Diagnostics. . . . .	900
	Panoramica di Solution Manager Diagnostics (SMD). . . . .	900
	Utilizzo degli agenti SMD. . . . .	900
	Account utente SMAAdmin. . . . .	901
29.5	Gestione della strumentazione delle prestazioni. . . . .	901
	Strumentazione delle prestazioni per la piattaforma BI. . . . .	901
	Impostazione della strumentazione delle prestazioni per la piattaforma BI. . . . .	902
	Strumentazione delle prestazioni per il livello Web. . . . .	903
	File di registro di strumentazione. . . . .	903
29.6	Analisi con SAP Passport. . . . .	904
<b>30</b>	<b>Amministrazione della riga di comando. . . . .</b>	<b>905</b>
30.1	Script Unix. . . . .	905
	Utilità per gli script. . . . .	905
	Modelli di script. . . . .	911
	Script utilizzati nella piattaforma BI. . . . .	911
30.2	Script Windows. . . . .	913
	ccm.exe. . . . .	913
30.3	Righe di comando server. . . . .	916
	Panoramica sulle righe di comando. . . . .	916
	Opzioni standard per tutti i server. . . . .	917
	Central Management Server. . . . .	917
	Server di elaborazione Crystal Reports e Crystal Reports Cache Server. . . . .	919
	Server di elaborazione di Dashboards e Server cache di Dashboards. . . . .	920
	Job Server. . . . .	921
	Adaptive Processing Server. . . . .	922
	Report Application Server. . . . .	922
	Server di elaborazione Web Intelligence. . . . .	924
	Input e Output File Repository Server. . . . .	925
	Event Server. . . . .	926
<b>31</b>	<b>Repository Diagnostic Tool. . . . .</b>	<b>928</b>



31.1	Panoramica dello Strumento di diagnostica del repository. . . . .	928
31.2	Utilizzo dello strumento di diagnostica del repository. . . . .	928
	Per utilizzare lo strumento Repository Diagnostic Tool. . . . .	929
	Parametri di Repository Diagnostic Tool. . . . .	930
31.3	Incoerenze tra CMS e FRS. . . . .	935
31.4	Incoerenze nei metadati CMS. . . . .	936
<b>32</b>	<b>Appendice sui diritti. . . . .</b>	<b>940</b>
32.1	Appendice sui diritti. . . . .	940
32.2	Diritti generali. . . . .	940
32.3	Diritti per tipi di oggetti specifici. . . . .	943
	Diritti sulla cartella. . . . .	943
	Categorie. . . . .	943
	Documenti Desktop Intelligence. . . . .	944
	Note. . . . .	945
	Report Crystal. . . . .	946
	Documenti Web Intelligence. . . . .	946
	Utenti e gruppi. . . . .	947
	Livelli di accesso. . . . .	949
	Diritti sugli universi (.unv) . . . . .	949
	Diritti sugli universi (.unx) . . . . .	951
	Livelli di accesso agli oggetti universo. . . . .	952
	Diritti di connessione. . . . .	953
	Applicazioni. . . . .	954
<b>33</b>	<b>Appendice sulle proprietà dei server. . . . .</b>	<b>969</b>
33.1	Informazioni sull'appendice sulle proprietà dei server. . . . .	969
	Proprietà comuni dei server. . . . .	969
	Proprietà dei servizi principali. . . . .	971
	Proprietà dei servizi di connettività. . . . .	982
	Proprietà dei servizi Crystal Reports. . . . .	986
	Proprietà dei servizi Analysis. . . . .	995
	Proprietà dei servizi Data Federation. . . . .	996
	Proprietà dei servizi di Web Intelligence. . . . .	996
	Proprietà dei servizi di Dashboards. . . . .	1004
<b>34</b>	<b>Appendice sulle metriche server. . . . .</b>	<b>1006</b>
34.1	Informazioni sull'appendice sulle metriche server. . . . .	1006
	Metriche server comuni . . . . .	1007
	Metriche del Central Management Server. . . . .	1008
	Metriche di Connection Server. . . . .	1011
	Metriche di Event Server. . . . .	1012

	Metriche del File Repository Server. . . . .	1012
	Metriche di Adaptive Processing Server. . . . .	1013
	Metriche del server del contenitore di applicazioni Web. . . . .	1017
	Metriche di Adaptive Job Server. . . . .	1018
	Metriche di Crystal Reports Server. . . . .	1019
	Metriche del server Web Intelligence. . . . .	1022
	Metriche server di Dashboards. . . . .	1023
<b>35</b>	<b>Appendice: segnaposto per server e nodi. . . . .</b>	<b>1025</b>
35.1	Segnaposto server e nodo. . . . .	1025
<b>36</b>	<b>Appendice: schema archivio dati di controllo. . . . .</b>	<b>1033</b>
36.1	Panoramica. . . . .	1033
36.2	Diagramma schema. . . . .	1033
36.3	Tabelle dell'archivio dati di controllo. . . . .	1033
<b>37</b>	<b>Appendice dello schema sui database di monitoraggio. . . . .</b>	<b>1042</b>
37.1	Schema del database di tendenza. . . . .	1042
<b>38</b>	<b>Appendice sul foglio di lavoro della copia di sistema. . . . .</b>	<b>1045</b>
38.1	Foglio di lavoro della copia del sistema. . . . .	1045

# 1 Cronologia del documento

La seguente tabella contiene una panoramica delle modifiche principali apportate al documento.

Tabella 1:

Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1	Maggio 2013	Prima versione di questo documento.
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 Support Package 1	Agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>Il capitolo «Promotion Management» è stato aggiornato.</li><li>Il capitolo «Gestione delle licenze» è stato aggiornato.</li><li>Altre correzioni e aggiornamenti minori.</li></ul>
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 Support Package 2	Novembre 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>Il capitolo «Gestione delle versioni» è stato aggiornato.<ul style="list-style-type: none"><li>La sezione «Avvio di Gestione delle versioni su Solaris 10» è stata aggiunta.</li><li>La sezione «Avvio e arresto manuale di Subversion in Unix» è stata aggiunta.</li><li>La sezione «Impostazioni predefinite del sistema di gestione delle versioni» è stata aggiunta.</li><li>La sezione «Utilizzo dell'opzione di impostazione Sistema di gestione delle versioni» è stata aggiornata.</li></ul></li><li>Il capitolo «Promotion Management» è stato aggiornato.<ul style="list-style-type: none"><li>La sezione «Utilizzo dell'opzione Impostazioni di sostituzione LCM» è stata aggiornata.</li><li>La sezione «Utilizzo dell'opzione della riga di comando» è stata aggiornata.</li><li>La sezione «Parametri degli strumenti della riga di comando» è stata aggiornata.</li></ul></li><li>Il capitolo «Repository Diagnostic Tool» è stato aggiornato.</li><li>La sezione «Personalizzazione dell'interfaccia Web Intelligence» è stata aggiornata.</li><li>Altre correzioni e aggiornamenti minori.</li></ul>
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 Support Package 3	Marzo 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>La sezione «Gestione di sessioni» è stata aggiunta.</li><li>La sezione «Personalizzazione delle interfacce utente di applicazioni» è stata riorganizzata e aggiornata.</li><li>Aggiunto il controllo per Design Studio.</li><li>Aggiunta la sezione in cui vengono descritte le modalità per modificare la porta della richiesta CMS.</li><li>Aggiunte informazioni sull'utilizzo dei database di Oracle per il monitoraggio.</li></ul>
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 pacchetto di supporto 4	Giugno 2014	<ul style="list-style-type: none"><li>È stato aggiunto BI Launch Pad alla sezione «Gestione delle applicazioni».</li><li>È stato aggiunto il parametro da riga di comando – <code>legacymode</code> per il File Repository Server.</li></ul>

Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 Support Package 5	Novembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata aggiunta la sezione SAP Lumira in "Architettura &gt; Applicazioni client &gt; Disponibile separatamente".</li> <li>• È stata aggiunta SAP Lumira alla sezione «Gestione delle applicazioni &gt; Gestione delle applicazioni mediante CMC &gt; Panoramica».</li> <li>• È stata aggiunta la sezione "Gestione delle impostazioni di SAP Lumira" in "Gestione delle applicazioni &gt; Gestione delle applicazioni mediante CMC &gt; Impostazioni specifiche dell'applicazione".</li> <li>• È stata aggiornata la sezione "Personalizzazione delle interfacce utente di applicazioni" con la funzionalità di personalizzazione delle cartelle.</li> <li>• Sono stati aggiunti i tipi di documento Analysis Office e Lumira nelle sezioni "Tipi di contenuto" e "Tipi di contenuto in cui è possibile eseguire ricerche".</li> <li>• È stata aggiunta una nota sul supporto dell'indicizzazione del contenuto completo nella sezione "Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC".</li> <li>• È stata aggiunta una nota sulla ricerca dei metadati nella sezione "Facet".</li> <li>• È stata aggiornata la sezione "Configurazione dei file SBO".</li> <li>• È stato aggiornato il valore predefinito dell'opzione – <code>maxobjectsincache</code> nella sezione «Central management Server».</li> <li>• È stata aggiornata la sezione " Proprietà dei servizi di Web Intelligence" con il parametro della riga di comando – <code>Dsap.sl.bics.variableComplexSelectionMapping=n</code>.</li> <li>• È stata aggiornata la sezione "Parametri di Repository Diagnostic Tool" con il parametro della riga di comando – <code>trace</code>.</li> <li>• È stato aggiornato il valore massimo del campo <i>Elimina eventi più vecchi di (giorni)</i> nella sezione "Configurazione delle impostazioni del database ADS".</li> </ul>

Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.1 Support Package 6	Giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata aggiornata la sezione "Autenticazione" con la nuova complessità della password in "Autenticazione &gt; Autenticazione Enterprise &gt; Modifica delle impostazioni del database &gt; Per modificare le impostazioni password generali"</li> <li>• È stato aggiunto il server SFTP nella descrizione del servizio al punto "Architettura &gt; Server, servizi, nodi e host &gt; Servizi &gt; Tabella 4 &gt; Servizio di pianificazione consegna di destinazione"</li> <li>• È stato aggiunto il server SFTP nella descrizione del servizio al punto "Architettura &gt; Server, servizi, nodi e host &gt; Servizi &gt; Tabella 4 &gt; Servizio di pubblicazione"</li> <li>• È stato aggiunto il server SFTP come applicazione di terze parti, al punto "Protezione della piattaforma BI &gt; Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI &gt; Comunicazione tra componenti della piattaforma BI &gt; Requisiti di porta della piattaforma BI &gt; Requisiti di porta per le applicazioni di terze parti"</li> <li>• È stato aggiunto "Invia a una posizione SFTP" come Diritto al punto "Appendice sui diritti &gt; Diritti per tipi di oggetti specifici &gt; Applicazioni &gt; BI Launch Pad"</li> <li>• È stato aggiunto "Impostazioni predefinite destinazione SFTP valide" come Metrica al punto "Appendice sulle metriche server &gt; Informazioni sull'appendice sulle metriche server &gt; Metriche di Adaptive Job Server &gt; Tabella 240: Metriche di Job Server"</li> <li>• È stata aggiornata la Descrizione per "Server e-mail" al punto "Protezione della piattaforma BI &gt; Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI &gt; Comunicazione tra componenti della piattaforma BI &gt; Requisiti di porta della piattaforma BI &gt; Requisiti di porta per le applicazioni di terze parti" con la procedura di Configurazione di SMTP su SSL</li> <li>• È stato aggiunto "Abilitazione del Single Sign On per CMC" al punto "Autenticazione &gt; Opzioni di autenticazione nella piattaforma BI &gt; Single Sign On alla piattaforma BI &gt; Supporto Single Sign-On"</li> <li>• È stato aggiornato "Cluster di Central Management Server" al punto "Amministrazione server &gt; Cluster di Central Management Server"</li> <li>• È stato aggiornato "Restrizioni password" al punto "Protezione della piattaforma BI &gt; Controllo dell'attività sul Web"</li> <li>• È stato aggiornato "Spazi di lavoro BI" al punto "Architettura &gt; Applicazioni client &gt; Client di applicazioni Web"</li> <li>• È stato aggiunto "Script query - abilita la modifica (SQL, MDX...)" come Diritto al punto "Appendice sui diritti &gt; Diritti per tipi di oggetti specifici &gt; Documenti Web Intelligence"</li> </ul>

Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.2	Novembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato aggiunto il nuovo capitolo "Cockpit degli amministratori BI".</li> <li>• È stato aggiunto il nuovo capitolo "Eventi" che descrive "Notifiche utente" e altri eventi.</li> <li>• È stata aggiunta la nuova sezione "Gestione delle impostazioni dell'applicazione BI Commentary" al punto "Gestione delle applicazioni &gt; Gestione delle applicazioni mediante CMC &gt; Impostazioni specifiche dell'applicazione".</li> <li>• È stato aggiunto il nuovo capitolo "Cestino".</li> <li>• È stata aggiunta la nuova sezione "Recupero selettivo di oggetti da un file LCMBIAR" al punto "Promotion Management &gt; Utilizzo di Promotion Management Tool &gt; Promozione di un processo utilizzando un file LCMBIAR &gt; Importazione di un processo da un file LCMBIAR".</li> <li>• È stato aggiornato "Per promuovere le sostituzioni" al punto "Promotion Management &gt; Introduzione allo strumento Promotion Management &gt; Utilizzo delle opzioni di impostazione &gt; Utilizzo dell'opzione Impostazioni di sostituzione".</li> <li>• È stato aggiornato "Per abilitare il Single Sign-On Vintela per i servizi Web" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione Windows AD &gt; Impostazione del Single Sign On &gt; Utilizzo del Single Sign On Vintela".</li> <li>• È stato aggiornato "Configurazione di Secure Network Communication (SNC)" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP".</li> <li>• È stata aggiunta un'istantanea in "Per configurare le impostazioni SNC di autenticazione SAP" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP &gt; Configurazione di Secure Network Communication (SNC) &gt; Configurazione della piattaforma BI per l'attendibilità lato server".</li> <li>• È stato aggiornato "Panoramica dell'attendibilità lato server SAP" con istantanee al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP &gt; Configurazione di Secure Network Communication (SNC)".</li> <li>• È stato aggiornato "Impostazione del Single Sign On nel sistema SAP" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP".</li> <li>• È stato aggiornato "Generazione del file archivio chiavi" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP &gt; Impostazione del Single Sign On nel sistema SAP".</li> <li>• È stato aggiornato "Impostazione di Single Sign On nel database SAP nella CMC" al punto "Autenticazione &gt; Autenticazione SAP &gt; Impostazione del Single Sign On nel sistema SAP".</li> <li>• Sono stati aggiunti otto nuovi diritti BI Commentary in "Diritti generali" al punto "Appendice sui diritti".</li> </ul>



Versione	Data	Descrizione
Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4.2 pacchetto di supporto 1	Dicembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata aggiunta una nuova nota in "Gestione delle impostazioni dell'applicazione BI Commentary" al punto "Gestione delle applicazioni &gt; Gestione delle applicazioni mediante CMC &gt; Impostazioni specifiche dell'applicazione".</li> <li>• È stato aggiornato "Duplicazione di server" al punto "Amministrazione server &gt; Aggiunta, duplicazione o eliminazione di server".</li> </ul>

## 2 Introduzione

### 2.1 Informazioni sul manuale

In questo manuale vengono fornite informazioni e procedure per la distribuzione e la configurazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (la «piattaforma BI»). Le procedure sono fornite per le attività comuni. Le informazioni concettuali e i dettagli tecnici sono forniti per tutti gli argomenti avanzati.

Per informazioni sull'installazione di questo prodotto, consultare il *Manuale d'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### 2.1.1 Destinatari del manuale

Il manuale illustra le procedure di distribuzione e configurazione della piattaforma BI. È consigliabile consultarlo se si intende eseguire una qualsiasi delle attività seguenti:

- pianificare la prima distribuzione
- configurare la prima distribuzione
- apportare modifiche significative all'architettura di una distribuzione esistente
- migliorare le prestazioni del sistema.

Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili della configurazione, della gestione e della manutenzione di un'installazione della piattaforma BI. La dimestichezza con il sistema operativo e l'ambiente di rete è utile, così come una generale comprensione della gestione dei server delle applicazioni Web e delle tecnologie relative agli script. Tuttavia, per fornire assistenza a tutti i livelli di esperienza amministrativa, questo manuale mira a offrire informazioni complementari e concettuali sufficienti a chiarire tutte le funzionalità e attività amministrative.

#### 2.1.2 Informazioni sulla piattaforma Business Intelligence

La piattaforma Business Intelligence (BI) è una soluzione flessibile e scalabile per la distribuzione di informazioni agli utenti finali in più formati, inclusi cruscotti e report interattivi, mediante un'applicazione Web: intranet, extranet, Internet o portale aziendale.

La piattaforma è una suite integrata per la creazione di report, l'analisi e la distribuzione di informazioni, che offre una soluzione ideale per aumentare la produttività degli utenti finali e ridurre l'onere delle attività amministrative. Sia che venga utilizzata per la distribuzione di report settimanali sulle vendite, per la fornitura ai clienti di offerte di servizi personalizzati o per l'integrazione di informazioni cruciali nei portali aziendali, la piattaforma garantisce sempre vantaggi tangibili che riguardano l'intera azienda e non solo.

## 2.1.3 Variabili

In questo manuale vengono utilizzate le seguenti variabili.

Variabile	Descrizione
<INSTALDIR>	La directory in cui viene installata la piattaforma BI.  Su un computer Windows, la directory predefinita è C : \\Programmi (x86)\\SAP BusinessObjects\\.
<DIRPLATFORM64>	Nome del sistema operativo Unix. I valori accettabili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• aix_rs6000_64</li><li>• linux_x64</li><li>• solaris_sparcv9</li><li>• hpux_ia64</li></ul>
<DIRSCRIPT>	La directory in cui si trovano gli script di amministrazione della piattaforma BI.  In Windows la directory è <DIRINSTALL>\\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\\win64_x64\\scripts.  In Unix la directory è <DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<DIRPLATFORM64>/scripts.

## 2.1.4 Terminologia

In questa documentazione relativa alla piattaforma BI vengono utilizzati i termini seguenti:

Tabella 2:

Termine	Definizione
componenti aggiuntivi	Prodotti che interagiscono con la piattaforma BI ma dispongono del proprio programma di installazione, ad esempio SAP BusinessObjects Explorer.
Archivio dati di controllo (ADS)	Il database utilizzato per la memorizzazione dei dati di controllo.
Piattaforma BI	Abbreviazione di Piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence
database in bundle; server di applicazioni Web in bundle	Il database o il server di applicazioni Web fornito con la piattaforma BI.
cluster	Due o più server CMS (Central Management Server) che operano insieme e utilizzano un singolo database CMS

Termine	Definizione
clustering	<p>Creare un cluster.</p> <p>Ad esempio, per creare un cluster:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Installare un CMS e un database CMS nel computer A.</li> <li>2. Installare un CMS nel computer B.</li> <li>3. Fare in modo che il CMS sul computer B punti al database CMS sul computer A.</li> </ol>
chiave cluster	<p>Utilizzata per decrittografare le chiavi nel database CMS.</p> <p>È possibile modificare la chiave cluster utilizzando CCM, ma non è possibile reimpostarla analogamente a una password. Contiene contenuto crittografato e non deve essere smarrita.</p>
CMS	Abbreviazione di Central Management Server
database CMS	Il database utilizzato dal CMS per memorizzare informazioni sulla piattaforma BI
distribuzione	Il software piattaforma BI installato, configurato e in esecuzione su uno o più computer
installazione	Un'istanza dei file della piattaforma BI creati dal programma di installazione su un computer
computer	Il computer in cui è installata la piattaforma BI
versione principale	Versione completa di un software, ad esempio 4.0
migrazione	<p>Il processo di trasferimento del contenuto BI da una versione principale precedente, ad esempio la versione XI 3.1, tramite Upgrade Management Tool.</p> <p>Termine non valido per distribuzioni con la stessa versione principale. Vedere promozione.</p>
versione secondaria	Versione di alcuni componenti del software, ad esempio 4.2
nodo	Un gruppo di server della piattaforma BI eseguiti sullo stesso computer e gestiti dallo stesso agente SIA (Server Intelligence Agent)
patch	Aggiornamento minimo per una specifica versione del pacchetto di supporto
promozione	Il processo di trasferimento del contenuto BI tra distribuzioni con la stessa versione principale, ad esempio 4.0, tramite l'applicazione Promotion Management

Termine	Definizione
server	Un processo della piattaforma BI. Un server ospita uno o più servizi.
Server Intelligence Agent (SIA)	Processo che gestisce un gruppo di server, incluso avvio, arresto e riavvio dei server
Pacchetto di supporto	Aggiornamento software per una versione principale o secondaria
Server di applicazioni Web	Server che elabora contenuto dinamico, ad esempio il server di applicazioni Web in bundle per 4.2 è Tomcat 8.
aggiornamento	Le attività di pianificazione, preparazione, migrazione e post-elaborazione necessarie per completare un processo di migrazione

## 2.2 Prima di iniziare

### 2.2.1 Concetti fondamentali

#### 2.2.1.1 Server Intelligence

Server Intelligence è un componente fondamentale della piattaforma BI. Le modifiche applicate ai processi del server nella Central Management Console (CMC) vengono estese agli oggetti server corrispondenti dal Central Management Server (CMS). Server Intelligence Agent (SIA) viene utilizzato per riavviare o chiudere automaticamente un server quando riscontra una condizione insolita e viene utilizzato da un amministratore per gestire un nodo.

CMS archivia le informazioni sui server nel database del sistema CMS per poter ripristinare in modo semplice le impostazioni predefinite del server. Dal momento che SIA interroga periodicamente il CMS affinché richieda informazioni sui server gestiti, SIA conosce lo stato in cui i server dovrebbero trovarsi e quando agire.

#### **i** Nota

Un'installazione della piattaforma BI rappresenta un'istanza univoca dei file della piattaforma BI creati dal programma di installazione su un computer. È possibile utilizzare un'istanza di un'installazione della piattaforma BI solo all'interno di un singolo cluster. I nodi appartenenti a cluster differenti che condividono la stessa installazione della piattaforma BI non sono supportati perché questo tipo di distribuzione non può essere corretto né aggiornato. Solo le piattaforme Unix supportano più installazioni del software sullo stesso computer, a condizione che ogni installazione venga eseguita con un account utente univoco e venga installata in una cartella separata in modo da non condividere file con le altre installazioni. Tenere presente che tutti i computer nel cluster devono presentare versione e livello patch identici.

---

## Informazioni correlate

[Server, host e cluster \[pagina 39\]](#)

### 2.2.1.2 Server, servizi, nodi e host

Nella piattaforma BI i termini server e servizio vengono utilizzati per fare riferimento ai due tipi di software eseguiti su una piattaforma BI.

Il termine «server» viene utilizzato per descrivere un processo a livello di sistema operativo (in alcuni sistemi viene definito daemon) che ospita uno o più servizi. Ad esempio, CMS e Adaptive Processing Server sono server. Un server viene eseguito con un account di sistema operativo specifico e dispone di un proprio PID.


Un servizio è un sottosistema del server che esegue una funzione specifica. Il servizio viene eseguito nello spazio di memoria del relativo server con l'ID processo del contenitore principale (server). Ad esempio, il servizio di pianificazione di Web Intelligence è un sottosistema eseguito in Adaptive Job Server.

Un nodo è un insieme di server della piattaforma BI eseguiti nello stesso host e gestiti dallo stesso Server Intelligence Agent (SIA). In un solo host possono trovarsi uno o più nodi.

La piattaforma BI può essere installata in un solo computer, suddivisa tra più computer connessi tra loro in una Intranet o in una rete WAN.

Il diagramma che segue mostra un'installazione ipotetica della piattaforma BI. Nelle installazioni reali il numero di host, nodi, server e servizi, nonché il tipo di server e di servizi è variabile.





Due host formano il cluster denominato ProductionBISystem:

- Nell'host denominato HostAlpha è installata la piattaforma BI. L'host è configurato per contenere due nodi:
  - NodeMercury include un Adaptive Job Server (NodeMercury.AJS) con servizi per la pianificazione e la pubblicazione di report, un Input File Repository Server (NodeMercury.IFRS) con un servizio che consente di memorizzare i report di input e un Output File Repository Server (NodeMercury.OFRS) con un servizio che consente di memorizzare l'output dei report.
  - NodeVenus include un Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS) con servizi che forniscono funzionalità per la pubblicazione, il monitoraggio e la traduzione, un Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS2) dotato di un servizio che fornisce il controllo dei client, e un Central Management Server (NodeVenus.CMS) con un servizio che fornisce i servizi CMS.
- Nell'host denominato HostBeta è installata la piattaforma BI. L'host è configurato per contenere tre nodi:
  - NodeMars contiene un Central Management Server (NodeMars.CMS) con un servizio che fornisce i servizi CMS. La presenza di CMS su due computer consente il bilanciamento del carico e funzionalità di prevenzione e failover.

- NodeJupiter contiene un server di elaborazione di Web Intelligence (`NodeJupiter.WebIntelligence`) dotato di un servizio che fornisce la funzionalità di creazione di report Web Intelligence e un Event Server (`NodeJupiter.EventServer`) per consentire il monitoraggio di report dei file.
- NodeSaturn contiene un Adaptive Processing Server (`NodeSaturn.APS`) dotato di un servizio che fornisce il controllo dei client.

## 2.2.2 Strumenti di amministrazione principali

### 2.2.2.1 Configurazione guidata del sistema

La Configurazione guidata del sistema è uno strumento che consente di configurare in modo semplice e veloce la distribuzione della piattaforma BI. La procedura guida l'utente nella scelta delle opzioni di configurazione di base fino a ottenere una distribuzione di lavoro che utilizza impostazioni comuni come le seguenti:

- i server dei prodotti che si desidera avviare automaticamente con la piattaforma BI
- se si desidera ottimizzare la distribuzione per ottenere il massimo livello di prestazioni oppure risorse hardware limitate
- la posizione delle cartelle di sistema

Per impostazione predefinita, la procedura guidata è impostata per essere eseguita automaticamente quando si accede alla Central Management Console (CMC), tuttavia questa impostazione può essere modificata nella procedura guidata. È anche possibile avviare la procedura guidata in qualsiasi momento dall'area di [gestione](#) della CMC.

#### **i** Nota

Nei sistemi di produzione è consigliabile impostare la procedura guidata in modo che non venga eseguita automaticamente, per impedire che venga accidentalmente eseguita la riconfigurazione.

#### **i** Nota

È consigliabile eseguire un backup completo prima di utilizzare la procedura guidata per apportare modifiche a un sistema esistente.

### 2.2.2.2 Central Management Console (CMC)

La Central Management Console (CMC) è uno strumento basato su Web che si utilizza per eseguire attività amministrative (quali la gestione di server, contenuti e utenti) e per configurare le impostazioni di protezione. Poiché la console CMC è un'applicazione basata su Web, è possibile eseguire tutti i task amministrativi mediante un browser Web in qualsiasi computer in grado di connettersi al server di applicazioni Web.

Solo i membri del gruppo Amministratori possono modificare le impostazioni di gestione, a meno che tale diritto non venga esplicitamente concesso ad altri utenti. I ruoli possono essere assegnati in CMC per garantire privilegi utente per portare a termine attività amministrative minori, quali la gestione di utenti nel gruppo e di report nelle cartelle appartenenti al proprio team.

### 2.2.2.3 Central Configuration Manager (CCM)

CCM (Central Configuration Manager) è uno strumento di configurazione per la gestione dei nodi e la risoluzione dei problemi del server fornito in due modalità. In un ambiente Microsoft Windows, CCM consente di gestire server locali e remoti tramite l'interfaccia utente grafica o la riga di comando. In ambiente Unix lo script di shell di CCM (`ccm.sh`) consente di gestire i server da una riga di comando.

CCM viene utilizzato per creare e configurare nodi e per avviare o interrompere il server di applicazioni Web, se questo è il server di applicazioni Web Tomcat in bundle predefinito. In Windows è anche possibile configurare parametri di rete, ad esempio la crittografia SSL (Secure Sockets Layer). Questi parametri si applicano a tutti i server in un nodo.

#### Nota

La maggior parte dei task di gestione server viene ora gestita tramite la console CMC, non CCM. CCM è ora utilizzato per la risoluzione dei problemi e per la configurazione dei nodi.

### 2.2.2.4 Repository Diagnostic Tool

Lo strumento Repository Diagnostic Tool (RDT) consente di esaminare, diagnosticare e risolvere i conflitti che possono verificarsi tra il database di sistema CMS (Central Management Server) e l'archivio di file FRS (File Repository Server). È possibile impostare un limite per il numero di errori che lo strumento RDT può trovare e ripristinare prima di interrompersi.

Utilizzare lo strumento RDT dopo aver ripristinato il sistema della piattaforma BI.

#### Nota

Nei sistemi di produzione è consigliabile eseguire regolarmente lo strumento RDT con l'opzione di «ripristino» disattivata per verificare la presenza di eventuali problemi di integrità del sistema sottostante. Eseguire lo strumento RDT con l'opzione di ripristino attivata solo se si desidera che lo strumento RDT esegua il ripristino del sistema.

### 2.2.2.5 Upgrade Management Tool

Upgrade Management Tool (precedentemente una funzione compresa nell'Importazione guidata) viene installato come parte della piattaforma BI e guida gli amministratori attraverso il processo di importazione di utenti, gruppi e cartelle da versioni precedenti della piattaforma BI. Consente inoltre di importare e aggiornare eventi, gruppi di server, oggetti repository e calendari.

Per informazioni sull'esecuzione dell'aggiornamento da una versione precedente della piattaforma BI, consultare il *Manuale di aggiornamento della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 2.2.3 Attività principali

In base alla situazione, può essere opportuno concentrarsi su sezioni specifiche di questo manuale; inoltre, altre risorse possono essere disponibili per situazioni specifiche. Per ciascuna delle situazioni seguenti, è presente un elenco di attività proposte e di argomenti di lettura.

### Informazioni correlate

[Pianificazione o esecuzione della prima distribuzione \[pagina 32\]](#)

[Configurazione della distribuzione \[pagina 33\]](#)

[Miglioramento delle prestazioni del sistema \[pagina 33\]](#)

[Central Management Console \(CMC\) \[pagina 30\]](#)

### 2.2.3.1 Pianificazione o esecuzione della prima distribuzione

Se si sta pianificando di distribuire o si distribuisce per la prima volta la piattaforma BI, è consigliabile leggere le sezioni seguenti di questo manuale:

- Per acquisire familiarità con i componenti della piattaforma BI, leggere la sezione «Panoramica dell'architettura».
- «Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI»
- «Panoramica della protezione»
- Se si intende utilizzare l'autenticazione di terze parti, leggere «Opzioni di autenticazione disponibili nella piattaforma BI».
- Dopo l'installazione, leggere «Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC»

Per ulteriori informazioni sull'installazione della piattaforma BI, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Per valutare le esigenze specifiche e progettare l'architettura di distribuzione più appropriata, consultare il *Guida alla pianificazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### Informazioni correlate

[Presentazione dell'architettura \[pagina 35\]](#)

[Comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 183\]](#)

[Panoramica della protezione \[pagina 151\]](#)

[Opzioni di autenticazione nella piattaforma BI \[pagina 220\]](#)

[Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC \[pagina 363\]](#)

## 2.2.3.2 Configurazione della distribuzione

Se è stata appena completata l'installazione della piattaforma BI ed è necessario eseguire le attività di configurazione iniziali, ad esempio la configurazione di firewall e la gestione utenti, si consiglia di consultare le seguenti sezioni:

### Informazioni correlate

[Introduzione alla Configurazione guidata del sistema \[pagina 89\]](#)

[Comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 183\]](#)

[Panoramica della protezione \[pagina 151\]](#)

[Informazioni sul monitoraggio \[pagina 678\]](#)

## 2.2.3.3 Miglioramento delle prestazioni del sistema

Se si desidera valutare l'efficacia della propria distribuzione e modificarla per ottimizzare le risorse, leggere le sezioni seguenti:

- Se si desidera utilizzare un modello di distribuzione per configurare il sistema, leggere «Introduzione alla Configurazione guidata del sistema».
- Se si desidera monitorare il sistema esistente, leggere «Informazioni sul monitoraggio».
- Per attività e procedure di manutenzione quotidiane che riguardano i server della CMC, leggere «Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC».

### Informazioni correlate

[Introduzione alla Configurazione guidata del sistema \[pagina 89\]](#)

[Informazioni sul monitoraggio \[pagina 678\]](#)

[Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC \[pagina 363\]](#)

## 2.2.3.4 Utilizzo di oggetti in CMC

Un oggetto è un documento o un file creato nella piattaforma BI o in altro software, che viene memorizzato e gestito nel repository della piattaforma BI. Se si utilizzano oggetti in CMC, consultare le seguenti sezioni:

- Per informazioni sull'impostazione di utenti e gruppi in CMC, consultare «Panoramica della gestione degli account».
- Per impostare la protezione per gli oggetti, consultare «Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI».
- Per informazioni generali sull'utilizzo degli oggetti, consultare il *Manuale dell'utente della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

---

## Informazioni correlate

[Panoramica della gestione dei server \[pagina 101\]](#)


[Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI \[pagina 124\]](#)

## 3 Architettura

### 3.1 Presentazione dell'architettura

In questa sezione vengono presentati i componenti generali dell'architettura della piattaforma, del sistema e dei componenti di servizio che costituiscono la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Le informazioni consentono agli amministratori di comprendere gli elementi base del sistema e di creare un piano per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione del sistema.

#### Nota

Per un elenco delle piattaforme supportate, dei linguaggi, dei database, dei server delle applicazioni Web e degli altri sistemi supportati da questa release, consultare *Product Availability Matrix* (PAM), disponibile all'indirizzo <http://service.sap.com/sap/support/pam?hash=pvnr%3D67837800100900006540> .

#### Nota

dal momento che è in continuo aggiornamento, fare sempre riferimento alla versione online del documento PAM anziché a una copia scaricata.

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) è stata progettata per garantire elevate prestazioni in svariati scenari utente e di distribuzione. È possibile ridurre il carico di lavoro del processore dovuto alle operazioni di pianificazione ed elaborazione creando server dedicati per la gestione di servizi specifici. L'architettura è progettata per soddisfare le esigenze di quasi tutti i tipi di distribuzione BI ed è sufficientemente flessibile per passare da alcuni utenti con un singolo strumento a decine di migliaia con più strumenti e interfacce.

Gli sviluppatori possono integrare la piattaforma BI negli altri sistemi tecnologici della propria organizzazione utilizzando servizi Web, Java o interfacce di programmazione dell'applicazione .NET (API).

Gli utenti finali possono accedere ai report, crearli, modificarli e interagire con essi tramite strumenti e applicazioni speciali tra cui:

- Client installati dal programma di installazione di Strumenti client della piattaforma BI:
  - Web Intelligence Rich Client
  - Business View Manager
  - Strumento di conversione dei report
  - Universe Design Tool
  - Query come servizio Web
  - Information Design Tool (in precedenza Information Designer)
  - Translation Management Tool (in precedenza Translation Manager)
  - Widget (in precedenza Widget BI)
- Client disponibili separatamente:
  - SAP Crystal Reports
  - SAP BusinessObjects Dashboards (in precedenza Xcelsius)
  - SAP BusinessObjects Analysis (in precedenza Voyager)

- BI Workspaces (in precedenza Dashboard Builder)

I reparti IT possono utilizzare strumenti di gestione di dati e sistema tra cui:

- Visualizzatori di report
- Central Management Console (CMC)
- Central Configuration Manager (CCM)
- Repository Diagnostic Tool (RDT)
- Strumento di amministrazione di Data Federation
- Upgrade Management Tool (precedentemente una funzione compresa nell'Importazione guidata)
- Universe Design Tool (in precedenza Universe Designer)
- SAP BusinessObjects Mobile

Per fornire flessibilità, affidabilità e scalabilità, è possibile installare i componenti della piattaforma BI in uno o più computer. In alcuni casi, è anche possibile installare contemporaneamente due versioni diverse della piattaforma BI sullo stesso computer, benché questa configurazione sia consigliata solamente come parte del processo di aggiornamento o a scopi di test.

I processi server possono essere scalati in verticale (un computer esegue più processi server, o tutti) per ridurre i costi oppure in orizzontale (i processi server sono distribuiti tra due o più computer connessi in rete) per migliorare le prestazioni. Inoltre, è possibile eseguire più versioni ridondanti dello stesso processo server su più di un computer, in modo tale che l'elaborazione possa continuare se si verifica un problema nel processo principale.

#### **i** Nota

Benché sia possibile utilizzare una combinazione di piattaforme Windows e Unix o Linux, è consigliabile non mescolare i sistemi operativi per i processi CMS (Central Management Server).

## **3.1.1 Diagramma componenti**

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence è una piattaforma BI (Business Intelligence) che fornisce gli strumenti di analisi e creazione dei report a livello aziendale per facilitare la consegna di informazioni. I dati possono essere analizzati da una grande varietà di sistemi di database supportati, inclusi i sistemi OLAP multidimensionali o di testo, e i report BI possono essere pubblicati in diversi formati su più sistemi di pubblicazione.

Il diagramma dell'architettura disponibile nella SAP Community Network illustra i componenti della piattaforma BI, inclusi server e strumenti client, nonché altri prodotti analitici, componenti di applicazioni Web e database che possono fare parte di un ambiente di piattaforma BI: <http://scn.sap.com/docs/DOC-43663>.

La piattaforma BI crea report da una connessione di sola lettura ai database dell'organizzazione e utilizza i database in esso inclusi per la memorizzazione delle relative informazioni sulla configurazione, sul controllo e su altre funzioni. I report BI creati dal sistema possono essere inviati a una varietà di destinazioni, inclusi file system e posta elettronica. In alternativa, è possibile accedervi attraverso siti Web o portali.

La piattaforma BI è un sistema indipendente che può esistere su un solo computer (ad esempio un piccolo ambiente di sviluppo o di test pre-produzione) o essere scalato in un cluster con molti computer che eseguono componenti diversi (ad esempio, un ambiente di produzione su larga scala).



---

## 3.1.2 Livelli architettura

La piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence può essere vista come una serie di livelli concettuali.

### Livello client

Il livello client contiene tutte le applicazioni client desktop che interagiscono con la piattaforma BI al fine di fornire una varietà di funzionalità di creazione report, analisi e amministrazione. Fra gli esempi si ricordino il Central Configuration Manager (programma di installazione della piattaforma BI), Information Design Tool (programma di installazione degli strumenti client della piattaforma BI) e SAP Crystal Reports (disponibile e installato separatamente).

### Livello Web

Il livello Web contiene le applicazioni Web distribuite in un server di applicazioni Web Java. Le applicazioni Web forniscono tramite un browser Web le funzionalità della piattaforma BI agli utenti finali. Tra gli esempi di applicazioni Web figurano l'interfaccia Web amministrativa della Central Management Console (CMC) e BI Launch Pad.

Il livello Web contiene anche i Servizi Web. Attraverso il server di applicazioni Web, i Servizi Web forniscono agli strumenti software le funzionalità della piattaforma BI, come l'autenticazione delle sessioni, la gestione dei privilegi utente, la pianificazione, la ricerca, l'amministrazione, la creazione di report e la gestione di query. Live Office è ad esempio un prodotto che utilizza i Servizi Web per integrare la creazione di report della piattaforma BI con alcuni prodotti Microsoft Office.

### Livello gestione

Il livello di gestione (anche noto come intelligence tier) coordina e controlla tutti i componenti della piattaforma BI. Comprende CMS (Central Management Server), Event Server e i servizi correlati. Il CMS mantiene le informazioni relative a configurazione e protezione, invia richieste di servizio ai server, gestisce il controllo e mantiene il database di sistema CMS. Event Server gestisce gli eventi basati su file che si verificano in un livello di archiviazione definito.

### Livello archiviazione

Il livello di archiviazione è responsabile della gestione di file, quali documenti e report.

Input File Repository Server gestisce i file che contengono le informazioni da utilizzare nei report, come i seguenti tipi di file: .rpt, .car, .exe, .bat, .js, .xls, .doc, .ppt, .rtf, .txt, .pdf, .wid, .rep, .unv, .unx.

## **i** Nota

le dimensioni dell'archivio file dell'Input File Repository Server non è gestito dal sistema, pertanto un amministratore deve gestire un piano di monitoraggio e manutenzione.

Output File Repository Server gestisce i report creati dal sistema, come i seguenti tipi di file: .rpt, .csv, .xls, .doc, .rtf, .txt, .pdf, .wid, .rep.

Il livello di archiviazione gestisce inoltre la funzione di cache dei report per il salvataggio delle risorse di sistema quando gli utenti accedono ai report.

## **Livello di elaborazione**

Il livello di elaborazione analizza i dati e produce i report e altri tipi di output. Si tratta dell'unico livello che accede ai database contenenti i dati dei report. Questo livello è costituito da Adaptive Job Server, Connection Server (a 32 e 64 bit) e dai server di elaborazione quali Adaptive Processing Server o il server di elaborazione Crystal Reports.

## **Livello dati**

È costituito dai server di database che ospitano il database di sistema CMS e l'archivio dati di controllo. È costituito anche da qualsiasi server di database contenente dati relazionali, OLAP o altri tipi di dati per la creazione di report e applicazioni analitiche.

### **3.1.3 Database**

La piattaforma BI utilizza più database differenti.

- **Database di reporting**  
Questo termine fa riferimento ai dati dell'organizzazione. Sono i dati origine analizzati e riportati dai prodotti della SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite. In genere, i dati vengono archiviati in un database relazionale, ma possono essere contenuti anche in file di testo, documenti di Microsoft Office o sistemi OLAP.
- **Database di sistema CMS**  
Il database di sistema CMS viene utilizzato per archiviare le informazioni della piattaforma BI, ad esempio i dettagli relativi a utenti, server, cartelle, documenti, configurazione e autenticazione. Viene gestito mediante il server CMS e talvolta definito come *repository di sistema*.
- **Archivio dati di controllo**  
L'Archivio dati di controllo (ADS, Auditing Data Store) viene utilizzato per archiviare le informazioni relative a eventi registrabili che si verificano nella piattaforma BI. Tali informazioni possono essere utilizzate per il monitoraggio dell'uso dei componenti di sistema, dell'attività dell'utente o di altri aspetti del funzionamento quotidiano.
- **Database Lifecycle Management**  
Nel database Lifecycle Management vengono registrate le informazioni relative alla configurazione e alla versione di un'installazione della piattaforma BI, nonché gli aggiornamenti.

- Database Monitoraggio  
Monitoraggio utilizza il database Java Derby per memorizzare informazioni sui componenti e sulla configurazione del sistema per il supporto SAP.

Se non è disponibile un server di database da utilizzare con il sistema CMS e i database dell'archivio dati di controllo, il programma di installazione della piattaforma BI può installarlo e configurarlo automaticamente. Per stabilire quale database supportato sia più adatto ai requisiti dell'organizzazione, è consigliabile valutare i requisiti rispetto alle informazioni del fornitore del server di database.

#### **i** Nota

il database SQL Anywhere predefinito non è consigliato per i sistemi di produzione.

### 3.1.4 Server, host e cluster

La piattaforma BI è costituita da raccolte di server eseguiti su uno o più host. Per le piccole installazioni, ad esempio sistemi di test o di sviluppo, è possibile utilizzare un solo host per un server di applicazioni Web, un server di database e tutti i server della piattaforma BI.

Per le installazioni di medie e grandi dimensioni è possibile utilizzare server in esecuzione su più host. È possibile, ad esempio, utilizzare un host server di applicazioni Web insieme a un host server della piattaforma BI. In questo modo vengono liberate risorse sull'host server della piattaforma BI per consentire l'elaborazione di un numero maggiore di informazioni rispetto al caso in cui viene ospitato anche un server di applicazioni Web.


Per le installazioni di grandi dimensioni è possibile utilizzare diversi host server della piattaforma BI raggruppati in un cluster. Se, ad esempio, un'organizzazione include un gran numero di utenti SAP Crystal Reports, è possibile creare server di elaborazione Crystal Reports su più host server della piattaforma BI per garantire la disponibilità di una notevole quantità di risorse per elaborare le richieste dei client.

I principali vantaggi derivanti dalla presenza di più server sono i seguenti:

- Miglioramento delle prestazioni  
Diversi host server della piattaforma BI sono in grado di elaborare una coda di informazioni di report in modo più rapido rispetto a un solo host server della piattaforma BI.
- Bilanciamento del carico  
Se un server registra un carico elevato, il CMS invia automaticamente nuovo lavoro ad altri server nel cluster.
- Maggiore disponibilità  
Se un server rileva una condizione imprevista, il CMS reindirizza automaticamente il lavoro verso server diversi fino a quando la condizione non viene corretta.

### 3.1.5 Server di applicazioni Web

Un server di applicazioni Web funge da livello di traduzione tra un'applicazione browser Web o rich e la piattaforma BI. Sono supportati i server di applicazioni Web in esecuzione in Windows, Unix e Linux.

Per un elenco dettagliato dei server delle applicazioni Web supportati, consultare *Supported Platforms/PARs* disponibile all'indirizzo: <https://support.sap.com/home.html> .

Se non si dispone di un server delle applicazioni Web da utilizzare con la piattaforma BI, il programma di installazione è in grado di installare e configurare automaticamente un server delle applicazioni Web Tomcat. Per identificare il server di applicazioni Web supportato più adatto ai requisiti di un'organizzazione è consigliabile valutare i requisiti rispetto alle informazioni indicate dal fornitore di server di applicazioni Web.

#### **i** Nota

quando si configura un ambiente di produzione, è consigliabile che il server di applicazioni Web sia ospitato in un sistema separato. L'esecuzione della piattaforma BI e di un server di applicazioni Web nello stesso host in un ambiente di produzione può determinare una riduzione delle prestazioni.

### **3.1.5.1 Abilitazione del clustering nell'applicazione Web BI Launch Pad per il supporto della scalabilità e del failover della sessione**

La presente sezione descrive come abilitare il clustering nell'applicazione Web BI Launch Pad, al fine di supportare scalabilità e failover della sessione. La sezione illustra altresì come configurare, a tal fine, anche i server di applicazioni Apache Tomcat e WebSphere.

Per abilitare il clustering per qualsiasi server di applicazioni, quali Tomcat e WebSphere, sono necessari i seguenti componenti.

- un server HTTP
- un programma di bilanciamento del carico compatibile
- due o più istanze del server di applicazioni con l'applicazione Web desiderata già installata
- un'installazione BOE completa (repository)

#### **i** Nota

I passaggi descritti nella presente sezione sono generici e possono essere utilizzati per abilitare il clustering per qualsiasi altra applicazione. Le uniche differenze riguardano le modifiche apportate nel descrittore della distribuzione dell'applicazione Web (web.xml).

#### **3.1.5.1.1 Installazione di Apache Tomcat**

Per installare il server Apache Tomcat, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Installare Apache HTTP Server.
2. Installare Apache Tomcat Server nei computer delle istanze.
3. Scaricare mod\_jk (programma di bilanciamento dei carichi) e salvarlo nella directory "modules" di Apache HTTPD Server da <http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi>.
4. Eseguire il SIA su un computer in cui sia già presente un'installazione completa di BOE.

### **i** Nota

Per verificare la compatibilità di mod\_jk, avviare il proprio server HTTP. La console visualizza un messaggio di errore se la versione di mod\_jk scaricata non è compatibile con la versione del proprio server HTTP.

## **Configurazione di Apache Tomcat**

Per configurare Apache Tomcat, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Configurare il Apache HTTP Server.
  - a. Configurare httpd.conf (programma di bilanciamento dei carichi, applicazione Web per i carichi, monitoraggio, percorso del file worker.properties).
  - b. Configurare il file workers.properties e salvarlo nella libreria Apache\Conf.

```
C:\Server\Apache2\Apache2\conf\httpd.conf - Notepad++
File Edit Search View Format Language Settings Macro Run TextFX Plugins Window ?

httpd.conf httpd.default.conf

64 # If specified, ensure that no two invocations of Apache share the same
65 # scoreboard file. The scoreboard file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
66 #
67 #ScoreBoardFile logs/apache_runtime_status
68
69 # Used for clustering
70
71 # Specify path to worker configuration file
72 #
73 JkWorkersFile C:\Server\Apache2\Apache2\conf\workers.properties
74 # Configure logging and memory
75 JkShmFile logs/mod_jk.shm
76 JkLogFile logs/mod_jk.log
77 JkLogLevel info
78
79 # Configure monitoring
80 JKMount /jkmanager jkstatus
81 JKMount /jkmanager/* jkstatus
82 <Location /jkmanager>
83 Order deny,allow
84 Deny from all
85 Allow from localhost
86 </Location>
87
88 # Configure applications
89 # JKMount /webapp-directory/* loadBalancer
90 JKMount /clusterjsp loadBalancer
91 JKMount /clusterjsp/* loadBalancer
92 JKMount /login loadBalancer
93 JKMount /login/* loadBalancer
94 JKMount /boe loadBalancer
95 JKMount /boe/* loadBalancer
96 #JKMount /BOE loadBalancer
97 #JKMount /BOE/* loadBalancer
98 JKMount /docs loadBalancer
99 JKMount /docs/* loadBalancer
100
101
102 LoadModule env_module modules/mod_env.so
103 #LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
104 #LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
105 #LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
106 LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
107 LoadModule include_module modules/mod_include.so
108 #LoadModule info_module modules/mod_info.so
109 LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
110
111 # Used for clustering
112 #LoadModule for clustering
113
114 LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
115
116 LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
117 LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
```

Load Tomcat Connector  
(mod\_jk)

2. Configurare server.xml in Tomcat (aggiungere tag di clustering).
  - a. Il nome dell'attributo jvmRoute del file server.xml dovrebbe corrispondere al nome utilizzato nel file workers.properties.
  - b. Se si utilizza Tomcat 8 o versione successiva, rimuovere JvmRouteSessionIDBinderListener (obsoleto).

3. Aggiungere un tag distribuibile al file web.xml (descrittore della distribuzione) dell'applicazione Web in cui l'utente desidera che il clustering venga supportato.

Di seguito viene specificata la valve personalizzata, che richiama la valve predefinita per ogni richiesta.

```
<Sender className="org.apache.catalina.tribes.transport.ReplicationTransmitter">
  <Transport className="org.apache.catalina.tribes.transport.nio.PooledParallelSender"/>
</Sender>
<Interceptor className="org.apache.catalina.tribes.group.interceptors.TcpFailureDetector"/>
<Interceptor className="org.apache.catalina.tribes.group.interceptors.MessageDispatch15Interceptor"/>
</Channel>

<Valve className="com.sap.customvalve.ForceReplicationValve"/>
<Valve className="org.apache.catalina.ha.tcp.ReplicationValve" filter="*.gif;*.jpg;*.png;*.js;*.htm" />
<Valve className="org.apache.catalina.ha.session.JvmRouteBinderValve"/>

<Deployer className="org.apache.catalina.ha.deploy.FarmWarDeployer" deployDir="/tmp/war-deploy/" tempDir="/tmp"
```

4. Esportare dal codice il file jar per la valve personalizzata (nel caso occorranza modifiche).
5. Salvare il jar nella cartella tomcat/lib di ciascuna istanza.
6. Riavviare tutti i server.

#### **i** Nota

- Si consiglia di avviare i server uno alla volta, attendendo che un server sia completamente avviato prima di avviarne un altro.
- Non utilizzare localhost:6400 come nome di sistema nella schermata di accesso per Launch Pad. Fornire il nome (o l'IP) del computer di installazione di BOE. Accertarsi che un SIA sia in esecuzione su tale installazione.
- Esplorare l'attributo channelSendOptions per individuare l'opzione più adatta. Tale attributo serve a impostare le opzioni delle risposte sincrone e asincrone, ecc.
- Ricordare, durante l'esportazione del file jar dal codice per la valve personalizzata, di creare una gerarchia pacchetto appropriata per il file jar e di includerla nel file server.xml.

## 3.1.5.1.2 Installazione di WebSphere

È possibile scaricare il pacchetto di installazione del cluster WebSphere da VCloud. Nel pacchetto di installazione, il server HTTP WebSphere è già configurato con un programma di bilanciamento dei carichi, due istanze di Websphere Application Server e un'installazione BOE completa. Controllare se tutti i computer riescono a eseguire reciprocamente il ping con i propri IP interni. In tal caso, procedere con la configurazione.

## Configurazione di WebSphere

Per configurare WebSphere, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Aggiungere un tag distribuibile nel web.xml dell'applicazione Web BOE per entrambe le istanze di WebSphere Application Server.
2. Nella console IBM, passare a **All servers** > **member1** > **Session Management**.

- a. Controllare e abilitare i cookies.
  - b. Abilitare [Allow serial access](#) e modificare il timeout di modifica in 10 secondi.
3. Passare a ► [Distribution environment settings](#) ► [Memory to memory replication](#) ►.
  - a. Creare un dominio di replica e selezionarlo.
  - b. Selezionare la modalità di replica (sia client che server).
4. Da ciascuna istanza in [All servers](#), selezionare lo stesso dominio di replica selezionato nel passaggio precedente.
5. Passare a ► [Distribution Environment Settings](#) ► [Custom Tuning Parameters](#) ►.
  - a. Per il failover, selezionare il livello di ottimizzazione [Low](#).
6. Riavviare tutti i server.

### 3.1.5.2 Server del contenitore applicazioni Web (WACS)

Per ospitare le applicazioni Web della piattaforma BI è necessario un server di applicazioni Web.

Se si ricopre il ruolo di amministratore di server di applicazioni Web Java avanzato con esigenze amministrative avanzate, utilizzare un server di applicazioni Web Java supportato per l'hosting delle applicazioni Web della piattaforma BI. Se si utilizza un sistema operativo Windows supportato per ospitare la piattaforma BI e si preferisce un processo di installazione del server di applicazioni Web semplice o non si dispone delle risorse necessarie per amministrare un server di applicazioni Web Java, è possibile installare il server del contenitore applicazioni Web (WACS) durante l'installazione della piattaforma BI.

WACS è un server della piattaforma BI che consente l'esecuzione di applicazioni Web della piattaforma BI, quali la CMC (Central Management Console), BI Launch Pad e Servizi Web, anche senza una precedente installazione di un server di applicazioni Web Java.

L'utilizzo di WACS offre numerosi vantaggi:

- Il server WACS richiede interventi minimi per l'installazione, la manutenzione e la configurazione. Viene installato e configurato dal programma di installazione della piattaforma BI e non sono richieste ulteriori operazioni per iniziare a utilizzarlo.
- Con il server WACS non occorre avere competenze di amministrazione e manutenzione di server di applicazioni Java.
- Il server WACS offre un'interfaccia amministrativa coerente con quella di altri server della piattaforma BI.
- Analogamente ad altri server della piattaforma BI, WACS può essere installato in un host dedicato.

#### Nota

Esistono alcune limitazioni all'uso di un server WACS anziché un server di applicazioni Web Java dedicato:

- Il server WACS è disponibile solo nei sistemi operativi Windows supportati.
- Le applicazioni Web personalizzate non possono essere distribuite nel WACS, in quanto questo server supporta solo le applicazioni Web installate con la piattaforma BI.
- Il server WACS non può essere utilizzato con un bilanciatore di carico Apache.

Oltre al WACS, è possibile utilizzare un server di applicazioni Web dedicato. Questo consente al server di applicazioni Web dedicato di ospitare applicazioni Web personalizzate, mentre la CMC e altre applicazioni Web della piattaforma BI sono ospitate dal WACS.



## 3.1.6 Software Development Kit

Il Software Development Kit (SDK) consente agli sviluppatori di incorporare aspetti della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence nelle applicazioni e nei sistemi utilizzati da un'organizzazione.

La piattaforma BI include SDK per lo sviluppo di software sulle piattaforme Java e .NET.

### **i** Nota

I kit .NET SDK per la piattaforma BI non sono installati per impostazione predefinita e devono essere scaricati dal sito SAP Service Marketplace.

La piattaforma BI supporta i seguenti SDK:

- Java SDK e .NET SDK per la piattaforma Business Intelligence  
Gli SDK per la piattaforma BI consentono alle applicazioni di eseguire attività come l'autenticazione, la gestione della sessione, l'utilizzo degli oggetti repository, la pianificazione e la pubblicazione di report nonché la gestione dei server.

### **i** Nota

Per l'accesso completo alle funzioni di protezione, di gestione dei server e di controllo, utilizzare l'SDK Java.

- SDK dei servizi Web RESTful della piattaforma Business Intelligence  
L'SDK dei servizi Web RESTful della piattaforma BI consente di accedere alla piattaforma BI mediante il protocollo HTTP. È possibile utilizzare questo SDK per accedere alla piattaforma BI, passare al repository della piattaforma BI, accedere alle risorse ed eseguire la pianificazione delle risorse di base. È possibile accedere a questo SDK scrivendo applicazioni che utilizzano qualsiasi linguaggio di programmazione che supporti il protocollo HTTP oppure utilizzando qualsiasi strumento che supporti l'esecuzione di richieste HTTP.
- Java Consumer SDK e .NET Consumer SDK per la piattaforma Business Intelligence  
Implementazione dei servizi Web basati su SOAP che consente di impostare le opzioni di autenticazione e protezione utente, accesso a documenti e report, pianificazione, pubblicazioni e gestione del server. I servizi Web della piattaforma BI utilizzano standard quali XML, SOAP, AXIS 2.0 e WSDL. La piattaforma segue la specifica dei servizi Web WS-Interoperability Basic Profile 1.0.

### **i** Nota

Le applicazioni dei servizi Web sono al momento supportate unicamente con le seguenti configurazioni della funzione di bilanciamento del carico:

1. Persistenza dell'indirizzo IP di origine.
2. Persistenza della porta di destinazione e dell'indirizzo IP di origine (disponibile solo in un Content Services Switch Cisco).
3. Persistenza SSL.
4. Persistenza di sessione basata su cookie.

### **i** Nota

La persistenza SSL può causare problemi di affidabilità e protezione in alcuni browser Web. Chiedere all'amministratore della rete di determinare se la persistenza SSL è appropriata per l'organizzazione.

- SDK Java di connessione e del driver di accesso ai dati  
Questi SDK consentono di creare driver di database per il server di connessione e di gestire le connessioni di database.
- SDK Java del livello semantico  
L'SDK Java del livello semantico consente di sviluppare un'applicazione Java che esegue attività di amministrazione e protezione su universi e connessioni. È ad esempio possibile implementare i servizi per la pubblicazione di un universo in un repository oppure recuperare una connessione protetta dal repository nell'area di lavoro. Questa applicazione può essere incorporata nelle soluzioni della piattaforma BI che integra la piattaforma BI come OEM.
- Report Application Server Java SDK e .NET SDK  
Gli SDK di Report Application Server consentono alle applicazioni di aprire, creare e modificare i report Crystal già esistenti, effettuando operazioni come l'impostazione dei valori dei parametri, la modifica delle origini dati e l'esportazione in altri formati, tra cui XML, PDF, Microsoft Word e Microsoft Excel.
- Visualizzatore Java e .NET Crystal Reports Viewer  
I visualizzatori consentono alle applicazioni di visualizzare ed esportare report Crystal. Sono disponibili i seguenti visualizzatori:
  - Visualizzatore di pagine di report DHTML: presenta i dati e consente di eseguire operazioni quali drill down, esplorazione delle pagine, zoom, visualizzazione di prompt, ricerca, evidenziazione, esportazione e stampa.
  - Visualizzatore di parti di report: consente di visualizzare le singole parti di un report, tra cui grafici, testo e campi.
- Report Engine Java SDK e .NET SDK  
Gli SDK di Report Engine consentono alle applicazioni di interagire con i report creati con SAP BusinessObjects Web Intelligence.  
Gli SDK di Report Engine includono librerie che è possibile utilizzare per creare uno strumento di progettazione di report Web. Le applicazioni create con questi SDK sono in grado di visualizzare, creare o modificare svariati tipi di documenti Web Intelligence. Gli utenti possono modificare documenti aggiungendo, rimuovendo e modificando oggetti quali tabelle, grafici, condizioni e filtri.
- SDK dell'applicazione di ricerca piattaforma: è l'interfaccia tra l'applicazione client e il servizio di ricerca piattaforma. Ricerca piattaforma supporta l'SDK pubblico fornito come parte dell'SDK di Ricerca piattaforma. Quando un parametro di richiesta ricerca viene inviato tramite l'applicazione client al livello SDK, il livello SDK converte il parametro di richiesta in un formato codificato XML e lo passa al servizio Ricerca piattaforma.

Gli SDK possono essere utilizzati in combinazione per fornire un'ampia gamma di funzionalità BI alle applicazioni in uso. Per ulteriori informazioni su questi SDK, inclusi i manuali per lo sviluppatore e i riferimenti alle API, visitare il sito Web <http://help.sap.com>.

## 3.1.7 Origini dati

### 3.1.7.1 Universi

L'universo è un livello semantico che astrae la complessità dei dati utilizzando un linguaggio aziendale anziché un linguaggio dati per accedere, modificare e organizzare i dati. Il linguaggio aziendale viene memorizzato sotto forma di oggetti in un file di universo. Web Intelligence, Crystal Reports e altre applicazioni utilizzano gli universi per semplificare il processo di creazione degli utenti necessario per l'esecuzione di query e analisi semplici e complesse da parte dell'utente finale.

---

Gli universi sono un componente fondamentale della piattaforma BI. Tutti gli oggetti universo e le relative connessioni vengono memorizzati e protetti nel repository centrale da Connection Server. Gli strumenti client per progettare gli universi devono accedere alla piattaforma BI per accedere al sistema e creare gli universi. L'accesso agli universi e la protezione a livello di riga/colonna possono anche essere gestiti al livello del gruppo o del singolo utente dall'ambiente di progettazione.

Il livello semantico consente a Web Intelligence di recapitare i documenti, utilizzando più provider di dati sincronizzati, incluse le origini dati OLAP (online analytical processing) e CWM (common warehousing metamodel).

## 3.1.7.2 Business Views

Le viste aziendali semplificano la creazione e l'interazione di report limitando la complessità dei dati per gli sviluppatori di report. Le viste aziendali consentono di separare le connessioni dati, l'accesso ai dati, gli elementi aziendali e il controllo dell'accesso.

Le viste aziendali possono essere utilizzate solo da Crystal Reports e hanno lo scopo di semplificare la protezione dell'accesso ai dati e della visualizzazione per la creazione di report Crystal. Le viste aziendali supportano la combinazione di più origini dati in una sola visualizzazione. Business Views è completamente supportato nella piattaforma BI.

## 3.1.8 Autenticazione e Single Sign-On

La protezione del sistema viene gestita attraverso il Central Management Server (CMS), plug-in di protezione e strumenti di autenticazione di terze parti, ad esempio SiteMinder o Kerberos. Questi componenti autenticano gli utenti e autorizzano l'accesso utente alla piattaforma BI, alle relative cartelle e ad altri oggetti.

Sono disponibili i plug-in di protezione Single Sign On dell'autenticazione utente seguenti:

- Enterprise (predefinito), incluso il supporto per Autenticazione affidabile da utilizzare con metodi di autenticazione come SAML, X.509, SAP NW SSO e altri metodi supportati dal server di applicazioni.
- LDAP
- Windows Active Directory (AD)

Quando si utilizza un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), Single Sign-On viene utilizzato per autenticare l'accesso utente al sistema ERP in modo che i report possano ricavare i dati ERP. Sono supportati i Single Sign On di autenticazione utente seguenti per i sistemi ERP:

- SAP ERP e Business Warehouse (BW)
- Oracle E-Business Suite (EBS)
- Siebel Enterprise
- JD Edwards Enterprise One
- PeopleSoft Enterprise

### 3.1.8.1 Plug-in di protezione

I plug-in di protezione automatizzano la creazione e la gestione di account consentendo la mappatura di account utente e gruppi da sistemi di terze parti nella piattaforma BI. È possibile mappare account utente di terze parti ad account utente Enterprise esistenti o creare nuovi account utente Enterprise che corrispondano a ogni voce mappata nel sistema esterno.

I plug-in di protezione gestiscono dinamicamente elenchi di utenti e gruppi di terze parti. Dopo aver mappato un gruppo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o Windows Active Directory (AD) alla piattaforma BI, tutti gli utenti che appartengono a quel gruppo possono accedere alla piattaforma BI. Le modifiche successive alle appartenenze a gruppi di terzi vengono propagate automaticamente.

La piattaforma BI supporta i seguenti plug-in di protezione:

- Plug-in di protezione Enterprise

Il server Central Management Server (CMS) gestisce informazioni di protezione quali account utente, appartenenza a gruppi e diritti oggetti per la definizione di privilegi di utenti e gruppi. Questa operazione prende il nome di autenticazione Enterprise.

L'autenticazione Enterprise è sempre abilitata e non può essere disabilitata. Utilizzare l'autenticazione Enterprise predefinita del sistema se si preferisce creare account e gruppi distinti da utilizzare con la piattaforma BI oppure se non è stata ancora impostata una gerarchia di utenti e gruppi in un server LDAP o Windows AD.

Autenticazione affidabile è un componente dell'autenticazione Enterprise che si integra con soluzioni Single Sign On di terze parti, tra cui Java Authentication and Authorization Service (JAAS). Le applicazioni che stabiliscono una connessione fidata con il Central Management Server possono usare l'Autenticazione affidabile per accedere al sistema senza password.

- Plug-in di protezione di LDAP
- Windows AD

#### Nota

Sebbene un utente possa configurare l'autenticazione Windows AD per la piattaforma BI e le applicazioni personalizzate tramite la console CMC, quest'ultima e BI Launch Pad non supportano l'autenticazione Windows AD con NTLM. Gli unici metodi di autenticazione supportati da CMC e BI Launch Pad sono Windows AD con Kerberos, LDAP, Enterprise e Autenticazione affidabile.

### 3.1.8.2 Integrazione ERP (Enterprise Resource Planning)

Un'applicazione ERP (Enterprise Resource Planning) supporta le funzioni essenziali dei processi aziendali mediante la raccolta di informazioni in tempo reale relative alle operazioni quotidiane. La piattaforma BI supporta Single Sign-On e la creazione di report dai sistemi ERP seguenti:

- SAP ERP e Business Warehouse (BW)
- Siebel Enterprise
- Oracle E-Business Suite
- JD Edwards EnterpriseOne
- PeopleSoft Enterprise

### **i** Nota

- Il supporto di SAP ERP e BW viene installato per impostazione predefinita. Utilizzare l'opzione di installazione *Personalizza / Espandi* per deselezionare il supporto dell'integrazione SAP se non è richiesto il supporto di SAP ERP o BW.
- Il supporto di Siebel Enterprise, Oracle E-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne o PeopleSoft non viene installato per impostazione predefinita. Utilizzare l'opzione di installazione *Personalizza / Espandi* per selezionare e installare l'integrazione dei sistemi ERP non SAP.

Per informazioni dettagliate sulle versioni specifiche supportate dalla piattaforma BI, consultare il documento *Supported Platforms/PARs* disponibile all'indirizzo <https://support.sap.com/home.html>.

Per configurare l'integrazione ERP, consultare il capitolo *Configurazioni supplementari per gli ambienti ERP* di questo manuale.

## **3.1.9 Integrazione SAP**

La piattaforma BI si integra con l'infrastruttura SAP esistente grazie agli strumenti SAP seguenti:

- **SAP System Landscape Directory (SLD)**  
Lo strumento System Landscape Directory di SAP NetWeaver è l'origine centrale dei dati System Landscape più importanti per la gestione del ciclo di vita del software. Fornendo una directory contenente le informazioni relative a tutto il software installabile disponibile da SAP e i dati aggiornati automaticamente sui sistemi già installati in un landscape, si ottiene la base per il supporto dello strumento nella pianificazione delle attività del ciclo di vita del software nel System Landscape.  
Il programma di installazione della piattaforma BI registra il fornitore, il nome e la versione dei prodotti con SLD, nonché nomi, versioni e percorso di componenti front-end e server.
- **SAP Solution Manager**  
SAP Solution Manager è una piattaforma che consente di integrare contenuto, strumenti e metodologie per implementare, supportare, realizzare e monitorare le soluzioni SAP e non SAP di un'organizzazione.  
Il software non SAP con integrazione certificata da SAP viene inserito in un repository centrale e trasferito automaticamente al server SLD (System Landscape Directories) di SAP. I clienti SAP possono quindi identificare facilmente quale versione di integrazione di prodotti di terze parti è stata certificata da SAP nel proprio ambiente del sistema SAP. Questo servizio offre pertanto informazioni relative ai prodotti di terze parti aggiuntive rispetto ai cataloghi in linea.  
SAP Solution Manager è disponibile per i clienti SAP senza costi aggiuntivi e include l'accesso diretto al supporto SAP, nonché informazioni sul percorso di aggiornamento SAP. Per ulteriori informazioni su SLD, consultare la sezione «Registrazione della piattaforma BI in System Landscape».
- **Change and Transport System (CTS+)**  
Il CTS consente di organizzare i progetti di sviluppo in ABAP Workbench e nella personalizzazione, quindi di trasportare le modifiche tra i sistemi SAP presenti nel System Landscape. Come per gli oggetti ABAP, è inoltre possibile trasportare gli oggetti Java (J2EE, JEE) e le tecnologie non ABAP specifiche di SAP (quali Web Dynpro Java e SAP NetWeaver Portal) nel landscape.
- **Monitoraggio con CA Wily Introscope**  
CA Wily Introscope è un prodotto per la gestione delle applicazioni Web che consente di monitorare e diagnosticare i problemi di prestazioni che si possono verificare all'interno dei moduli SAP basati su Java in fase di produzione, comprese la visibilità nelle applicazioni Java personalizzate e le connessioni ai sistemi back-end. Consente di isolare i colli di bottiglia delle prestazioni nei moduli NetWeaver, compresi i singoli

---

servlet, JSP, EJB, JCO, classi, metodi e altro. Fornisce inoltre il monitoraggio in tempo reale con overhead limitato, la visibilità delle transazioni end-to-end, i dati cronologici per la pianificazione dell'analisi o della capacità, cruscotti personalizzati, allarmi di soglia automatici e un'architettura aperta per estendere il monitoraggio oltre gli ambienti NetWeaver.

### 3.1.10 Controllo integrato delle versioni

I file che costituiscono la piattaforma BI in un sistema server sono ora sottoposti al controllo delle versioni. Il programma di installazione installerà e configurerà il sistema di controllo delle versioni Subversion. In alternativa, è possibile immettere dettagli per l'utilizzo di un sistema di controllo delle versioni Subversion o ClearCase esistente.

Un sistema di controllo delle versioni consente di mantenere e ripristinare revisioni diverse di file di configurazione e altri file. Ciò significa che è sempre possibile ripristinare un determinato stato di un qualsiasi momento del passato.

### 3.1.11 Percorso di aggiornamento

È possibile eseguire l'aggiornamento da una versione precedente di SAP BusinessObjects Enterprise (ad esempio XI 3.x), tuttavia è necessario innanzitutto installare la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.x, quindi effettuare la migrazione di impostazioni e dati dal sistema esistente utilizzando Upgrade Management Tool.

Per informazioni sulle modalità di aggiornamento da una versione precedente, consultare il *Manuale per l'aggiornamento della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 3.2 Server, servizi, nodi e host

Nella piattaforma BI i termini server e servizio vengono utilizzati per fare riferimento ai due tipi di software eseguiti su una piattaforma BI.


Il termine «server» viene utilizzato per descrivere un processo a livello di sistema operativo (in alcuni sistemi viene definito daemon) che ospita uno o più servizi. Ad esempio, CMS e Adaptive Processing Server sono server. Un server viene eseguito con un account di sistema operativo specifico e dispone di un proprio PID.

Un servizio è un sottosistema del server che esegue una funzione specifica. Il servizio viene eseguito nello spazio di memoria del relativo server con l'ID processo del contenitore principale (server). Ad esempio, il servizio di pianificazione di Web Intelligence è un sottosistema eseguito in Adaptive Job Server.

Un nodo è un insieme di server della piattaforma BI eseguiti nello stesso host e gestiti dallo stesso Server Intelligence Agent (SIA). In un solo host possono trovarsi uno o più nodi.

La piattaforma BI può essere installata in un solo computer, suddivisa tra più computer connessi tra loro in una Intranet o in una rete WAN.

Il diagramma che segue mostra un'installazione ipotetica della piattaforma BI. Nelle installazioni reali il numero di host, nodi, server e servizi, nonché il tipo di server e di servizi è variabile.



Due host formano il cluster denominato ProductionBISystem:

- Nell'host denominato HostAlpha è installata la piattaforma BI. L'host è configurato per contenere due nodi:
  - NodeMercury include un Adaptive Job Server (NodeMercury.AJS) con servizi per la pianificazione e la pubblicazione di report, un Input File Repository Server (NodeMercury.IFRS) con un servizio che consente di memorizzare i report di input e un Output File Repository Server (NodeMercury.OFRS) con un servizio che consente di memorizzare l'output dei report.
  - NodeVenus include un Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS) con servizi che forniscono funzionalità per la pubblicazione, il monitoraggio e la traduzione, un Adaptive Processing Server (NodeVenus.APS2) dotato di un servizio che fornisce il controllo dei client, e un Central Management Server (NodeVenus.CMS) con un servizio che fornisce i servizi CMS.
- Nell'host denominato HostBeta è installata la piattaforma BI. L'host è configurato per contenere tre nodi:
  - NodeMars contiene un Central Management Server (NodeMars.CMS) con un servizio che fornisce i servizi CMS. La presenza di CMS su due computer consente il bilanciamento del carico e funzionalità di prevenzione e failover.

- NodeJupiter contiene un server di elaborazione di Web Intelligence (NodeJupiter.Web Intelligence) dotato di un servizio che fornisce la funzionalità di creazione di report Web Intelligence e un Event Server (NodeJupiter.EventServer) per consentire il monitoraggio di report dei file.
- NodeSaturn contiene un Adaptive Processing Server (NodeSaturn.APS) dotato di un servizio che fornisce il controllo dei client.

## 3.2.1 Modifiche al server dalla versione XI 3.1

La seguente tabella descrive le modifiche principali apportate ai server della piattaforma BI dalla versione XI 3.1. I tipi di modifica includono:

- Server il cui nome è stato modificato fra una versione e l'altra, pur fornendo funzionalità identiche o simili.
- Server che non vengono più offerti nelle versioni più recenti.
- Servizi comuni o correlati che sono stati consolidati nei server Adaptive.  
Ad esempio, i servizi di pianificazione offerti dai singoli Job Server nella versione XI 3.1 sono stati spostati in Adaptive Job Server dalla versione 4.0.
- Nuovi server introdotti.

Tabella 3: Modifiche ai server

XI 3.1	4.0	4.0 Feature Pack 3	4.1
Connection Server [1]	Connection Server Connection Server 32	Connection Server Connection Server 32	Connection Server Connection Server 32
Crystal Reports Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server
Crystal Reports Processing Server	Server di elaborazione di Crystal Reports 2011  Server di elaborazione Crystal Reports (per i report di SAP Crystal Reports for Enterprise)	Server di elaborazione di Crystal Reports 2011  Server di elaborazione Crystal Reports (per i report di SAP Crystal Reports for Enterprise)	Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013  Server di elaborazione Crystal Reports (per i report di SAP Crystal Reports for Enterprise)
Dashboard Server (Dashboard Builder) [2]	Dashboard Server (Spazi di lavoro BI)	Non disponibile a partire da 4.0 Feature Pack 3	Non disponibile in 4.1
Dashboard Analytics Server (Dashboard Builder) [2]	Dashboard Analytics Server (Spazi di lavoro BI)	Non disponibile a partire da 4.0 Feature Pack 3	Non disponibile nella versione 4.1
Desktop Intelligence Cache Server [3]	Non disponibile a partire da 4.0	Non disponibile a partire dalla versione 4.0	Non disponibile in 4.1 [3]
Desktop Intelligence Job Server [3]	Non disponibile a partire dalla versione 4.0	Non disponibile a partire dalla versione 4.0	Non disponibile nella versione 4.1 [3]
Server di elaborazione Desktop Intelligence [3]	Non disponibile a partire dalla versione 4.0	Non disponibile a partire dalla versione 4.0	Non disponibile nella versione 4.1 [3]
Destination Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server
Server elenco dei valori	Server di elaborazione Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence



XI 3.1	4.0	4.0 Feature Pack 3	4.1
Multi-Dimensional Analysis Server	Adaptive Processing Server	Adaptive Processing Server	Adaptive Processing Server
Program Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server
Report Application Server (RAS)	Crystal Reports 2011 Report Application Server (RAS)	Crystal Reports 2011 Report Application Server (RAS)	Crystal Reports 2013 Report Application Server (RAS)
Job Server Web Intelligence	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server	Adaptive Job Server
Server cache Xcelsius [4]	Server cache Dashboard Design (Xcelsius) [5]	Server cache Dashboards (Xcelsius)	Server cache di Dashboards (Xcelsius)
Server di elaborazione Xcelsius [4]	Server di elaborazione Dashboard Design (Xcelsius) [5]	Server di elaborazione Dashboards (Xcelsius)	Server di elaborazione di Dashboards (Xcelsius)

- [1] Nella versione 4.0, il Connection Server 32 è a 32 bit ed esegue connessioni in modo specifico a origini dati che non supportano il middleware a 64 bit. Il Connection Server è a 64 bit ed esegue connessioni a tutte le altre origini dati. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale dell'Accesso ai dati*.
- [2] Dashboard Server e Dashboard Analytics Server sono stati rimossi da 4.0 Feature Pack 3. La configurazione del server non è più necessaria per la funzionalità Spazio di lavoro BI (precedentemente Dashboard Builder nella versione XI 3.1).
- [3] Desktop Intelligence non era disponibile nella versione 4.0 e nei relativi pacchetti di manutenzione. L'applicazione client Desktop Intelligence è disponibile nella versione 4.1, tuttavia in tale versione non sono disponibili i server Desktop Intelligence. I report Desktop Intelligence possono essere convertiti in documenti Web Intelligence utilizzando lo Strumento di conversione dei report.
- [4] La cache Xcelsius e i servizi di elaborazione sono stati introdotti a partire dalla versione XI 3.1 Service Pack 3 per ottimizzare le richieste Query come servizio Web sulle origini di dati relazionali da Xcelsius. Servizi cache e di elaborazione equivalenti sono disponibili nel Server cache di Dashboards e sul Server di elaborazione di Dashboards introdotto in 4.0 Feature Pack 3.
- [5] I server di Dashboard Design nella versione 4.0 sono stati rinominati in «Dashboards» in 4.0 Feature Pack 3 per rispecchiare le modifiche di denominazione del prodotto apportate a SAP BusinessObjects Dashboards.

## 3.2.2 Servizi

Quando si aggiungono server, è necessario includere alcuni servizi sull'Adaptive Job Server, ad esempio, il Servizio di pianificazione consegna di destinazione.

### **i** Nota

nelle prossime versioni di manutenzione potrebbero essere aggiunti nuovi servizi o tipi di server.

Tabella 4:

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio di connessione adattivo	Servizi di connessione	Adaptive Processing Server	Offre servizi di connettività per i driver basati su Java
Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione	Servizi principali	Adaptive Job Server	Fornisce la sincronizzazione degli aggiornamenti per i plug-in di protezione di terze parti
Servizio applicazione Web BEx	Servizi di analisi	Adaptive Processing Server	Fornisce l'integrazione delle applicazioni Web SAP Business Warehouse (BW) Business Explorer (BEx) con BI Launch Pad
BI Mobile Service	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Abilita il supporto per notifiche push in SAP Business Objects Mobile.
Servizio applicazione Web BOE	Servizi principali	Server del contenitore applicazioni Web	Fornisce applicazioni Web per WACS, inclusi CMC (Central Management Console), BI Launch Pad e OpenDocument
Servizio Business Process BI	Servizi principali	Server del contenitore applicazioni Web	Fornisce i servizi Web BI Business Process per WACS, consentendo l'incorporazione della tecnologia BI nelle applicazioni Web. Il servizio BI Business Process è obsoleto.
Servizio Central Management	Servizi principali	Central Management Server	Fornisce funzionalità di gestione di server, utenti, gestione delle sessioni e protezione (diritti di accesso e autenticazione). Affinché il cluster possa funzionare, è necessario che sia disponibile almeno un servizio Central Management nel cluster.
Servizio proxy controllo client	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Raccoglie gli eventi di controllo inviati dai client e li inoltra al server CMS
Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013	Servizi Crystal Reports	Crystal Reports Processing Server	Accetta ed elabora i report Crystal Reports 2013; è in grado di condividere i dati contenuti in più report per ridurre il numero di accessi al database

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services	Adaptive Job Server	Esegue i processi pianificati di una versione precedente di Crystal Reports e pubblica i risultati in una determinata posizione di output
Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services	Report Application Server (RAS)	Elabora le richieste di visualizzazione e modifica per i report Crystal Reports 2013.
Servizio cache Crystal Reports	Crystal Reports Services	Crystal Reports Cache Server	Limita il numero di accessi al database generati dai report Crystal e velocizza la generazione di report mediante la gestione di una cache di report
Servizio di elaborazione Crystal Reports	Crystal Reports Services	Server di elaborazione Crystal Reports	Accetta ed elabora i report Crystal; è in grado di condividere i dati contenuti in più report per ridurre il numero di accessi al database
Servizio di pianificazione Crystal Reports	Crystal Reports Services	Adaptive Job Server	Esegue i processi pianificati di una versione nuova di Crystal Reports e pubblica i risultati in una determinata posizione di output
Servizio di accesso ai dati personalizzato	Servizi Web Intelligence	Adaptive Processing Server	Fornisce connessioni dinamiche a origini dati che non richiedono un Connection Server. Questo servizio consente di accedere e aggiornare i report creati utilizzando alcuni fornitori di dati personali quali file CSV. Consultare il <i>Manuale dell'utente di SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client</i> per ulteriori informazioni sulla creazione di una query o sull'aggiornamento di un documento basato su un file di testo.
Servizio cache Dashboards	Servizi di Dashboards	Server cache di Dashboards	Limita il numero di accessi al database generati dal contenuto di Dashboards e velocizza la creazione di report mediante la gestione di una cache di report

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio elaborazione di Dashboards	Servizi di Dashboards	Server di elaborazione di Dashboards	Accetta ed elabora il contenuto di Dashboards; è in grado di condividere i dati contenuti in più report per ridurre il numero di accessi al database
Servizio Data Federation	Servizi Data Federation	Adaptive Processing Server	Esegue query sulle origini dati sottostanti ed elabora queste ultime per un universo con più origini
Servizio di pianificazione consegna di destinazione	Servizi principali	Adaptive Job Server	<p>Esegue i processi pianificati e pubblica i risultati in una posizione di output, ad esempio file system, server FTP, server SFTP, posta elettronica o la posta in arrivo di un utente</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Quando si aggiungono server, è necessario includere alcuni servizi di Adaptive Job Server, fra cui questo servizio.</p> </div>
Servizio di recupero documenti	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Processing Server	Salvataggio automatico e ripristino di documenti Web Intelligence
Servizio DSL Bridge	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Processing Server	Supporto per la sessione DSL (Dimensional Semantic Layer)
Servizio eventi	Servizi principali	Event Server	Controlla la presenza di eventi di file in un File Repository Server (FRS) e attiva i report da eseguire quando richiesto
Servizio di accesso ai dati di Excel	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Processing Server	Supporta i file Excel caricati nella piattaforma BI come origini dati. Consultare <i>Manuale dell'utente di SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client</i> per ulteriori informazioni sulla creazione di una query o l'aggiornamento di un documento basato su un file Excel.

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio Information Engine	Servizi di Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio richiesto per l'elaborazione di documenti Web Intelligence
Servizio archivio file di input	Servizi principali	Input File Repository Server	Gestisce i report pubblicati e gli oggetti programma che possono essere utilizzati per la generazione di nuovi report quando si riceve un file di input
Servizio Insight to Action	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Consente di richiamare le azioni e offre supporto per RRI
Servizio ClearCase di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management	Adaptive Processing Server	Fornisce il supporto ClearCase per LCM
Servizio di pianificazione di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management	Adaptive Job Server	Esegue processi pianificati Lifecycle Management
Servizio Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management	Adaptive Processing Server	Servizio Lifecycle Management principale
Servizio di monitoraggio	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Fornisce funzioni di monitoraggio
Servizio di analisi multidimensionali	Servizi di analisi	Adaptive Processing Server	Assicura l'accesso ai dati OLAP (Online Analytical Processing) multidimensionali; converte i dati non elaborati in formato XML, che può essere visualizzato in Excel, PDF o nelle tabelle a campi incrociati e nei grafici di Analysis (in precedenza Voyager)
Servizio di connessione nativo	Servizi di connettività	Connection Server	Fornisce servizi di connettività nativi per l'architettura a 64 bit
Servizio di connettività nativo (32 bit)	Servizi di connettività	Connection Server	Fornisce servizi di connettività nativi per l'architettura a 32 bit
Servizio archivio file di output	Servizi principali	Output File Repository Server	Gestisce una raccolta di documenti completati
Servizio di pianificazione ricerca piattaforma	Servizi principali	Adaptive Job Server	Esegue una ricerca pianificata per indicizzare tutto il contenuto del repository CMS (Central Management Server)
Servizio di ricerca piattaforma	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Fornisce la funzionalità di ricerca per la piattaforma BI

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio di pianificazione metriche	Servizi principali	Adaptive Job Server	Fornisce i processi pianificati dei probe e pubblica i risultati in una posizione di output
Servizio di pianificazione programma	Servizi principali	Adaptive Job Server	Esegue i programmi la cui esecuzione è stata pianificata in un determinato orario
Servizio di pianificazione pubblicazione	Servizi principali	Adaptive Job Server	Esegue i processi di pubblicazione pianificati e pubblica i risultati in una posizione di output
Servizio di post-elaborazione pubblicazione	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Esegue operazioni sui report dopo il completamento, ad esempio l'invio di report a una posizione di output
Servizio di pubblicazione	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Si coordina con il servizio di post-elaborazione pubblicazione e con il job server di destinazione per la pubblicazione dei report in una posizione di output, ad esempio file system, server FTP, server SFTP, posta elettronica o la casella posta in arrivo di un utente
Servizio Rebean	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Processing Server	SDK utilizzato da Web Intelligence ed Explorer
Servizio di replica	Servizi principali	Adaptive Job Server	Esegue processi di federazione pianificati per replicare i contenuti tra i siti federati
Servizio Web RESTful	Servizi principali	Server del contenitore applicazioni Web (WACS)	Fornisce la gestione di sessione delle richieste Servizio Web RESTful.
Servizio di pianificazione query di protezione	Servizi principali	Adaptive Job Server	Esegue i processi di Query protezione pianificati
Servizio token di protezione	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Supporto Single Sign On SAP
Servizio di traduzione	Servizi principali	Adaptive Processing Server	Traduce elementi InfoObject con l'input proveniente dal client di Translation Manager
Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti	Servizi principali	Adaptive Job Server	Consente la pianificazione delle importazioni del file per utenti/gruppi

Servizio	Categoria del servizio	Tipo server	Descrizione del servizio
Servizio di pianificazione differenza visiva	Servizi Lifecycle Management	Adaptive Job Server	Esegue processi pianificati di Differenza visiva (Lifecycle Management) e pubblica i risultati in una posizione di output
Servizio Differenza visiva	Servizi Lifecycle Management	Adaptive Processing Server	Determina se i documenti sono visivamente identici per la promozione di documenti e Lifecycle Management
Servizio di visualizzazione	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Processing Server	Un servizio modello di oggetto visualizzazione comune utilizzato da Web Intelligence
Servizio comune di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence	Supporta l'elaborazione di documenti Web Intelligence
Servizio principale di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence	Supporta l'elaborazione di documenti Web Intelligence
Servizio di elaborazione di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence	Server di elaborazione Web Intelligence	Accetta ed elabora i documenti Web Intelligence
Servizio di pianificazione di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence	Adaptive Job Server	Consente il supporto di processi Web Intelligence pianificati
SDK di servizi Web e servizio QaaWS	Servizi principali	Server del contenitore applicazioni Web	Servizi Web su WACS

### 3.2.3 Categorie di servizio

#### **i** Nota

nelle prossime versioni di manutenzione potrebbero essere aggiunti nuovi servizi o tipi di server.

Tabella 5:

Categoria del servizio	Servizio	Tipo server
Servizi di analisi	Servizio applicazione Web BEx	Adaptive Processing Server
Servizi di analisi	Servizio di analisi multidimensionali	Adaptive Processing Server
Servizi di connessione	Servizio di connessione adattivo	Adaptive Processing Server
Servizi di connettività	Servizio di connessione nativo	Connection Server
Servizi di connettività	Servizio di connettività nativo (32 bit)	Connection Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione	Adaptive Job Server

Categoria del servizio	Servizio	Tipo server
Servizi principali	Servizio Central Management	Central Management Server
Servizi principali	Servizio proxy controllo client	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio cruscotto	Dashboard Server
Servizi principali	Servizio di configurazione destinazione	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione consegna di destinazione	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio eventi	Event Server
Servizi principali	Servizio Insight to Action	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio archivio file di input	Input File Repository Server
Servizi principali	Servizio di monitoraggio	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio archivio file di output	Output File Repository Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione ricerca piattaforma	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio di ricerca piattaforma	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione metriche	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione programma	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione pubblicazione	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio di post-elaborazione pubblicazione	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio di pubblicazione	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio di replica	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio Web RESTful	Server del contenitore applicazioni Web
Servizi principali	Servizio di pianificazione query di protezione	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio token di protezione	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio Single Sign-On	Central Management Server, Connection Server, server di elaborazione Crystal Reports, RAS, server di elaborazione di Dashboards e server di elaborazione di Web Intelligence
Servizi principali	Servizio log analisi	Qualsiasi server
Servizi principali	Servizio di traduzione	Adaptive Processing Server
Servizi principali	Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti	Adaptive Job Server
Servizi principali	Servizio contenitore applicazioni Web	Server del contenitore di applicazioni Web
Servizi Crystal Reports	Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013	Crystal Reports Processing Server



Categoria del servizio	Servizio	Tipo server
Crystal Reports Services	Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013	Adaptive Job Server
Crystal Reports Services	Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports 2013	Report Application Server (RAS)
Crystal Reports Services	Servizio cache Crystal Reports	Crystal Reports Cache Server
Crystal Reports Services	Servizio di elaborazione Crystal Reports	Server di elaborazione Crystal Reports
Crystal Reports Services	Servizio di pianificazione Crystal Reports	Adaptive Job Server
Servizi di Dashboards	Servizio cache Dashboards	Server cache di Dashboards
Servizi di Dashboards	Servizio elaborazione di Dashboards	Server di elaborazione di Dashboards
Servizi Data Federation	Servizio Data Federation	Adaptive Processing Server
Servizi Lifecycle Management	Servizio ClearCase di Lifecycle Management	Adaptive Processing Server
Servizi Lifecycle Management	Servizio di pianificazione di Lifecycle Management	Adaptive Job Server
Servizi Lifecycle Management	Servizio Lifecycle Management	Adaptive Processing Server
Servizi Lifecycle Management	Servizio di pianificazione differenza visiva	Adaptive Job Server
Servizi Lifecycle Management	Servizio Differenza visiva	Adaptive Processing Server
Servizi Web Intelligence	Servizio di accesso ai dati personalizzato	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio di recupero documenti	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio DSL Bridge	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio di accesso ai dati di Excel	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio Information Engine	Server di elaborazione di Web Intelligence
Servizi di Web Intelligence	Servizio Rebean	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio di visualizzazione	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio comune di Web Intelligence	Server di elaborazione di Web Intelligence
Servizi di Web Intelligence	Servizio principale di Web Intelligence	Server di elaborazione di Web Intelligence
Servizi di Web Intelligence	Servizio di monitoraggio Web Intelligence	Adaptive Processing Server
Servizi di Web Intelligence	Servizio di elaborazione di Web Intelligence	Server di elaborazione di Web Intelligence
Servizi di Web Intelligence	Servizio di pianificazione di Web Intelligence	Adaptive Job Server

## 3.2.4 Tipi di server

Un asterisco accanto al nome di un servizio indica che si tratta di un servizio secondario. Alcuni servizi secondari vengono creati automaticamente, tuttavia è necessario scegliere di includere altri servizi secondari dopo aver selezionato il servizio principale dal quale dipende un servizio secondario.

### Nota

nelle prossime versioni di manutenzione potrebbero essere aggiunti nuovi servizi o tipi di server.

Tabella 6:

Tipo server	Servizio	Categoria del servizio
Qualsiasi server	Servizio log analisi	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013	Servizi Crystal Reports
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione Crystal Reports	Crystal Reports Services
Adaptive Job Server	Servizio di configurazione destinazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione consegna di destinazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione ricerca piattaforma	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione metriche	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione programma	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di replica	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione query di protezione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione differenza visiva	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Web Intelligence	Servizi Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio di connessione adattivo	Servizi di connessione
Adaptive Processing Server	Servizio applicazione Web BEx	Servizi di analisi
Adaptive Processing Server	Servizio proxy controllo client	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di accesso ai dati personalizzato	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio Data Federation	Servizi Data Federation

Tipo server	Servizio	Categoria del servizio
Adaptive Processing Server	Servizio di recupero documenti	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio DSL Bridge	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio di accesso ai dati di Excel	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio Insight to Action	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio ClearCase di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio di monitoraggio	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di analisi multidimensionali	Servizi di analisi
Adaptive Processing Server	Servizio di ricerca piattaforma	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di post-elaborazione pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio Rebean	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio token di protezione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di traduzione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio Differenza visiva	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio di visualizzazione	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio di monitoraggio Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Central Management Server	Servizio Central Management	Servizi principali
Central Management Server	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Connection Server	Servizio di connessione nativo	Servizi di connettività
Connection Server	Servizio di connettività nativo (32 bit)	Servizi di connettività
Connection Server	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Crystal Reports Cache Server	Servizio cache Crystal Reports	Crystal Reports Services
Crystal Reports Processing Server	Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services
Server di elaborazione Crystal Reports	Servizio di elaborazione Crystal Reports	Crystal Reports Services
Server di elaborazione Crystal Reports	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Server cache di Dashboards	Servizio cache Dashboards	Servizi di Dashboards
Server di elaborazione di Dashboards	Servizio elaborazione di Dashboards	Servizi di Dashboards
Server di elaborazione di Dashboards	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Dashboard Server	Servizio cruscotto	Servizi principali
Event Server	Servizio eventi	Servizi principali
Input File Repository Server	Servizio archivio file di input	Servizi principali

Tipo server	Servizio	Categoria del servizio
Output File Repository Server	Servizio archivio file di output	Servizi principali
Report Application Server (RAS)	Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services
RAS	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Server del contenitore applicazioni Web	Servizio Web RESTful	Servizi principali
Server del contenitore applicazioni Web	Servizio contenitore applicazioni Web	Servizi principali
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio Information Engine	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio Single Sign-On	Servizi principali
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio comune di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio principale di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio di elaborazione di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence

Tabella 7:

Tipo di server	Servizio	Categoria di servizio
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione Crystal Reports	Crystal Reports Services
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione consegna di destinazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione ricerca piattaforma	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione probe	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione programma	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di replica	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione query di protezione	Servizi principali
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione differenza visiva	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Job Server	Servizio di pianificazione di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio di connessione adattivo	Servizi di connettività
Adaptive Processing Server	Servizio applicazione Web BEx	Servizi di analisi
Adaptive Processing Server	Servizio proxy controllo client	Servizi principali

Tipo di server	Servizio	Categoria di servizio
Adaptive Processing Server	Servizio di accesso ai dati personalizzato	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio Data Federation	Servizi Data Federation
Adaptive Processing Server	Servizio recupero documenti	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio DSL Bridge	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio accesso ai dati Excel	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio Insight to Action	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio ClearCase di Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio Lifecycle Management	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio di monitoraggio	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di analisi multidimensionale	Servizi di analisi
Adaptive Processing Server	Servizio di ricerca piattaforma	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di post-elaborazione pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di pubblicazione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio Rebean	Servizi di Web Intelligence
Adaptive Processing Server	Servizio token di protezione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio di traduzione	Servizi principali
Adaptive Processing Server	Servizio differenza visiva	Servizi Lifecycle Management
Adaptive Processing Server	Servizio di visualizzazione	Servizi di Web Intelligence
Central Management Server	Servizio Central Management	Servizi principali
Connection Server	Servizio di connettività nativo	Servizi di connettività
Connection Server	Servizio di connettività nativo (32 bit)	Servizi di connettività
Crystal Reports Cache Server	Servizio cache Crystal Reports	Crystal Reports Services
Server di elaborazione Crystal Reports	Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services
Server di elaborazione Crystal Reports	Servizio di elaborazione Crystal Reports	Crystal Reports Services
Server cache di Dashboards	Servizio cache di Dashboards	Servizi di Dashboards
Server di elaborazione di Dashboards	Servizio elaborazione di Dashboards	Servizi di Dashboards
Dashboard Server	Servizio cruscotto	Servizi principali
Event Server	Servizio eventi	Servizi principali
Input File Repository Server	Servizio archivio file di input	Servizi principali
Output File Repository Server	Servizio archivio file di output	Servizi principali
Report Application Server (RAS)	Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports 2013	Crystal Reports Services
Server del contenitore applicazioni Web	Servizio Web RESTful	Servizi principali

Tipo di server	Servizio	Categoria di servizio
Server di elaborazione Web Intelligence	Information Engine Service	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio comune di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio principale di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence
Server di elaborazione Web Intelligence	Servizio di elaborazione di Web Intelligence	Servizi di Web Intelligence

## 3.2.5 Server

I server sono raccolte di servizi eseguiti su un host mediante Server Intelligence Agent (SIA). Il tipo di server viene definito in base ai servizi eseguiti al suo interno. I server possono essere creati in Central Management Console (CMC). Nella tabella che segue sono riportati i diversi tipi di server che possono essere creati nella console CMC.

Server	Descrizione
Adaptive Job Server	Server generico che elabora processi pianificati. Quando si aggiunge un Job Server al sistema della piattaforma BI, è possibile configurarlo in modo da elaborare report, documenti, programmi o pubblicazioni e inviare i risultati a destinazioni differenti.
Adaptive Processing Server	<p>Server generico che ospita i servizi responsabili dell'elaborazione di richieste provenienti da diverse origini.</p> <p>Il programma di installazione installa un Adaptive Processing Server (APS) per sistema host. In base alle funzionalità installate, il server APS può ospitare un numero elevato di servizi, tra cui il servizio di monitoraggio, il servizio Lifecycle Management, il servizio di analisi multidimensionale (MDAS), quello di pubblicazione e altri ancora.</p> <p>Per i sistemi di produzione o di test, la procedura consigliata consiste nel creare ulteriori APS e nel configurarli in base alle specifiche esigenze aziendali. Per ulteriori informazioni, consultare <a href="#">Introduzione alla Configurazione guidata del sistema [pagina 89]</a> e <a href="#">Configurazione degli Adaptive Processing Server per i sistemi di produzione [pagina 384]</a>.</p>
Central Management Server (CMS)	Gestisce un database di informazioni sul sistema della piattaforma BI (nel database di sistema CMS) e le azioni utente sottoposte a controllo (nell'archivio dati di controllo). Tutti i servizi della piattaforma sono gestiti dal server CMS. Il CMS controlla anche l'accesso ai file di sistema in cui sono memorizzati i documenti e le informazioni su utenti, gruppi di utenti, livelli di protezione (inclusa l'autenticazione e l'autorizzazione) e il contenuto.
Connection Server	Fornisce l'accesso al database dei dati di origine. Supporta i database relazionali, nonché OLAP e altri formati. Il

Server	Descrizione
	Connection Server è responsabile della gestione della connessione e dell'interazione con le varie origini dati e della fornitura di un insieme di funzionalità comuni ai client.
Crystal Reports Cache Server	Intercetta le richieste di report inviate dai client al Page Server. Se il Cache Server non è in grado di soddisfare la richiesta con una pagina di report memorizzata, passa la richiesta al server di elaborazione Crystal Reports, il quale esegue il report e restituisce i risultati. Il Cache Server memorizza quindi la pagina del report per consentirne l'eventuale utilizzo in futuro.
Crystal Reports Processing Server	Risponde alle richieste di pagina elaborando report e generando pagine EPF (Encapsulated Page Format). Il vantaggio principale del formato EPF è che supporta l'accesso alla pagina su richiesta in modo che venga restituita solo la pagina richiesta, non l'intero report. Le prestazioni del sistema risultano migliorate e il traffico di rete viene ridotto sensibilmente per i report di grandi dimensioni.
Server cache di Dashboards	Intercetta le richieste di report inviate dai client a Dashboard Server. Se il Cache Server non è in grado di soddisfare la richiesta con una pagina di report memorizzata, passa la richiesta a Dashboard Server, il quale esegue il report e restituisce i risultati. Il Cache Server memorizza quindi la pagina del report per consentirne l'eventuale utilizzo in futuro.
Server di elaborazione di Dashboards	Risponde alle richieste di Dashboards elaborando report e generando pagine EPF (Encapsulated Page Format). Il vantaggio principale del formato EPF è che supporta l'accesso alla pagina su richiesta in modo che venga restituita solo la pagina richiesta, non l'intero report. Le prestazioni del sistema risultano migliorate e il traffico di rete viene ridotto sensibilmente per i report di grandi dimensioni.
Event Server	Monitora gli eventi del sistema, che possono avere la funzione di trigger per l'esecuzione di un report. Quando si imposta l'attivazione di un evento, Event Server monitora la condizione e invia una notifica al server CMS per segnalare che si è verificato un evento. Il server CMS avvia quindi qualsiasi processo dipendente dall'evento. Event Server gestisce gli eventi basati su file che si verificano nel livello di archiviazione.
File Repository Server	Responsabile della creazione di oggetti del file system, quali report esportati e file importati in formati non nativi. Un FRS di input memorizza gli oggetti report e programma che sono stati pubblicati nel sistema dagli amministratori o dagli utenti finali. Un FRS di output memorizza tutte le istanze di report generate dal Job Server.
Server di elaborazione Web Intelligence	Elabora documenti SAP BusinessObjects Web Intelligence.
Report Application Server	Offre funzionalità per la creazione di report ad-hoc che consentono agli utenti di creare e modificare report Crystal

Server	Descrizione
	utilizzando l'SDK (Software Development Kit) di SAP Crystal Reports Server Embedded.

## 3.3 Applicazioni client

È possibile interagire con la piattaforma BI mediante due tipi principali di applicazioni client:

- Applicazioni desktop

Tali applicazioni devono essere installate in un sistema operativo Microsoft Windows supportato e sono in grado di elaborare dati e creare report a livello locale.

### **i** Nota

Il programma di installazione della piattaforma BI non installa più le applicazioni desktop. Per installare le applicazioni desktop in un server, utilizzare il programma di installazione autonomo Strumenti client della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

I client desktop consentono di ridurre il carico di lavoro dovuto all'elaborazione di report BI su alcuni computer. La maggior parte delle applicazioni desktop accede direttamente ai dati di un'organizzazione tramite driver installati sul desktop e comunica con la distribuzione della piattaforma BI tramite CORBA o SSL CORBA crittografato.

Tali applicazioni includono Crystal Reports e Live Office.

### **i** Nota

Benché Live Office sia un'applicazione ricca di funzionalità, si interfaccia con i servizi Web della piattaforma BI via HTTP.

- Applicazioni Web

Queste applicazioni risiedono su un server di applicazioni Web ed è possibile accedervi tramite un browser Web supportato sui sistemi operativi Windows, Macintosh, Unix e Linux.

Ciò consente di fornire accesso BI (business intelligence) a grandi gruppi di utenti, senza la necessità di dover distribuire prodotti software desktop. La comunicazione viene gestita via HTTP, con o senza crittografia SSL (HTTPS).

Alcuni esempi di questo tipo di applicazione sono BI Launch Pad, SAP BusinessObjects Web Intelligence, la Central Management Console (CMC) e i visualizzatori di report.



---

## 3.3.1 Installato con gli Strumenti client della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence

### 3.3.1.1 Web Intelligence Rich Client

Web Intelligence Rich Client è uno strumento di analisi e creazione report ad-hoc disponibile per gli utenti aziendali con o senza accesso alla piattaforma BI.

Consente agli utenti business di accedere ai dati mediante universi (.unv e .unx), query BEx o altre origini utilizzando termini aziendali familiari in un'interfaccia di trascinamento e rilascio. I workflow consentono di analizzare le domande molto ampie o molto circoscritte e di porre ulteriori domande in qualsiasi fase del workflow di analisi.

Gli utenti di Web Intelligence Rich Client possono continuare a utilizzare i file dei documenti Web Intelligence (.wid) anche quando non sono in grado di connettersi a un CMS (Central Management Server).

### 3.3.1.2 Business View Manager

Business View Manager consente agli utenti di creare oggetti di livello semantico che semplificano la complessità del database sottostante.

Business View Manager consente di creare connessioni dati, connessioni dati dinamiche, basi dati, elementi aziendali, viste aziendali e viste relazionali. Consente inoltre di impostare la protezione dettagliata a livello di colonna e di riga per gli oggetti contenuti in un report.

I progettisti possono creare connessioni a più origini dati, unire le tabelle, creare alias dei nomi di campi, creare campi calcolati, quindi utilizzare la struttura semplificata come vista aziendale. Progettisti e utenti di report possono quindi utilizzare la vista aziendale come base per i propri report anziché creare le proprie query direttamente dai dati.

### 3.3.1.3 Strumento di conversione dei report

Lo Strumento di conversione dei report converte i report in formato Web Intelligence e li pubblica su un server CMS (Central Management Server).

I report possono essere recuperati dalle cartelle `Pubblica`, `Preferiti` o `Posta in arrivo` del CMS. Terminata la conversione, è possibile pubblicare i report nella stessa cartella del report Web Intelligence originale o in una cartella differente. Lo strumento non converte tutte le funzionalità e i report Web Intelligence. Il livello di conversione dipende dalle funzioni del report originale. Alcune funzioni impediscono la conversione del report, mentre altre vengono modificate, reimplementate o rimosse dallo strumento durante la conversione.

Lo Strumento di conversione dei report consente anche di controllare i report convertiti. Questa operazione agevola l'identificazione dei report che non sono stati convertiti totalmente dallo Strumento di conversione dei report e l'individuazione del motivo.

### 3.3.1.4 Universe Design Tool

Universe Designer Tool (in precedenza Universe Designer) consente ai progettisti di dati di combinare i dati provenienti da più origini in un livello semantico che nasconde la complessità del database agli utenti finali. Limita la complessità dei dati utilizzando un linguaggio aziendale anziché tecnico per accedere, modificare e organizzare i dati.

Universe Designer Tool offre un'interfaccia grafica per la selezione e la visualizzazione delle tabelle in un database. Le tabelle del database sono rappresentate come simboli di tabella nel diagramma di uno schema. I progettisti possono utilizzare questa interfaccia per manipolare tabelle, creare join tra tabelle, tabelle alias, contesti e risolvere loop negli schemi.

È anche possibile creare universi da origini metadati. Universe Designer Tool viene utilizzato per la generazione degli universi al termine del processo di creazione.

### 3.3.1.5 Query come servizio Web

Query come servizio Web è un'applicazione basata su procedure guidate che consente di creare query in un servizio Web e di integrarle in applicazioni predisposte per il Web. È possibile salvare le query per creare un catalogo di query standard selezionabili secondo le necessità.

Il contenuto di Business Intelligence (BI) è normalmente legato a una particolare interfaccia utente di strumenti BI. Nel caso di Query come servizio Web non è così, in quanto il contenuto BI può essere consegnato a qualsiasi interfaccia utente in grado di elaborare i servizi Web.

L'applicazione Query come servizio Web è progettata per essere utilizzata, come altri servizi Web, su qualsiasi applicazione Microsoft Windows. Query come servizio Web è basato sulle specifiche di servizio Web W3C SOAP, SDL e XML. È composto da due componenti principali:

- **Componente server**  
Il componente server, incluso nella piattaforma BI, archivia il catalogo Query come servizio Web e ospita i servizi Web pubblicati.
- **Strumento client**  
È questo il modo in cui gli utenti aziendali creano e pubblicano le query come servizio Web nel server. È possibile installare lo strumento client in diversi computer che possono accedere e condividere lo stesso catalogo memorizzato nel server. Lo strumento client comunica con i componenti server tramite servizi Web.

Query come servizio Web consente di utilizzare le query Web come parte di una gamma di soluzioni lato client, tra cui:

- Microsoft Office, Excel e InfoPath
- Piattaforma con tecnologia SAP NetWeaver
- OpenOffice
- Regole di business e applicazioni per la gestione dei processi
- Piattaforme Enterprise Service Bus

### 3.3.1.6 Information Design Tool

Information Design Tool (in precedenza Information Designer) è un ambiente di progettazione di metadati che consente di estrarre, definire e manipolare i metadati dalle origini relazionali e OLAP per creare e distribuire universi SAP BusinessObjects.

### 3.3.1.7 Translation Management Tool

La piattaforma BI fornisce il supporto per documenti e universi multilingue. Un documento multilingue contiene versioni localizzate dei metadati degli universi e i prompt del documento. Un utente può creare report, ad esempio, dallo stesso universo nelle lingue scelte.

Translation Management Tool (in precedenza Translation Manager) è lo strumento che definisce gli universi multilingue e gestisce la traduzione degli universi e di altre risorse analitiche nel repository CMS.

Translation Management Tool:

- Traduce l'universo o documenti per destinatari che utilizzano lingue diverse.
- Definisce le parti della lingua dei metadati di un documento e la traduzione appropriata. Genera un formato XLIFF esterno e importa i file XLIFF per ottenere informazioni tradotte.
- Elenca l'universo o la struttura del documento da tradurre.
- Consente di tradurre i metadati mediante l'interfaccia utente o uno strumento di traduzione esterno, importando ed esportando i file XLIFF.
- Crea documenti multilingue.

### 3.3.1.8 Strumento di amministrazione di Data Federation

Lo strumento di amministrazione di Data Federation (in precedenza Data Federator) è un'applicazione rich client che offre funzionalità facili da usare per la gestione del servizio Data Federation.

Completamente integrato nella piattaforma BI, il servizio Data Federation consente universi con più origini grazie alla distribuzione di query in più origini dati nonché la federazione dei dati tramite una sola base dati.

Lo strumento di amministrazione di Data Federation consente di ottimizzare le query Data Federation e ottimizzare il motore delle query Data Federation per ottenere le migliori prestazioni possibili.

Lo strumento di amministrazione Data Federation può essere utilizzato per effettuare le seguenti operazioni.

- Verificare le query SQL.
- Visualizzare i piani di ottimizzazione che descrivono in dettaglio la distribuzione delle query federate in ciascuna origine.
- Calcolare le statistiche e impostare i parametri di sistema per ottimizzare i servizi Data Federation e ottenere le migliori prestazioni possibili.
- Gestire le proprietà per controllare in che modo le query vengono eseguite in ciascuna origine dati al livello del connettore.
- Monitorare le query SQL in esecuzione.
- Sfogliare la cronologia delle query eseguite.

### 3.3.1.9 Widget per la piattaforma BI

I widget sono piccole applicazioni che consentono l'accesso agevole e rapido alle funzioni utilizzate con maggiore frequenza e forniscono informazioni visive dal desktop. I widget per la piattaforma BI (in precedenza BI Widgets) consentono all'organizzazione di fornire l'accesso ai contenuti di Business Intelligence (BI) esistenti nella piattaforma BI. In alternativa, è possibile aggiungere applicazioni Web Dynpro registrate come widget XBCML (Extensible Business Client Markup Language) sui componenti SAP NetWeaver Application Server come widget del desktop.

Per eseguire il rendering di widget XBCML sul desktop dell'utente, si utilizza SAP Web Dynpro Flex Client. SAP Web Dynpro Flex Client è un motore di rendering basato su Adobe Flex utilizzato per il rendering di widget. Per informazioni dettagliate su come configurare le applicazioni Web Dynpro, vedere l'argomento *Abilitazione dei widget sul server SAP NetWeaver Application Server* nel manuale *Manuale dell'utente dei widget per SAP BusinessObjects*.

#### **i** Nota

Il supporto di SAP Web Dynpro Flex Client per XBCML Widgets inizia nella versione 7.0 EhP2 SP3. Il supporto della coda di Flex Client è limitato solo ai problemi di Flex Client trovati solo nei widget XBCML nelle versioni specificate.

Grazie ai widget, è possibile eseguire ricerche nel contenuto esistente, ad esempio in documenti Web Intelligence, modelli Dashboards e applicazioni Web Dynpro, quindi incollare le informazioni chiave sul desktop in modo da renderle disponibili quando necessario.

La natura dei widget consente di utilizzare per il contenuto le seguenti funzionalità dell'ambiente dei widget:

- Dimensione e posizionamento controllati dall'utente
- Aggiornamento automatico
- Impostazione facoltativa come finestra dell'applicazione principale
- Protezione completa della piattaforma BI (solo per le parti di report Web Intelligence e i modelli Dashboards)
- Visualizzazione salvata
- Stato del contesto dati salvato (solo per le parti di report Web Intelligence)
- Collegamenti OpenDocument Web Intelligence a report dettagliati (solo per i documenti Web Intelligence)
- Visualizzazioni a schede (solo per i modelli Dashboards)

## 3.3.2 Installato con la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence

### 3.3.2.1 Central Configuration Manager (CCM)

CCM (Central Configuration Manager) è uno strumento di configurazione per la gestione dei nodi e la risoluzione dei problemi del server fornito in due modalità. In un ambiente Microsoft Windows, CCM consente di gestire server locali e remoti tramite l'interfaccia utente grafica o la riga di comando. In ambiente Unix lo script di shell di CCM (`ccm.sh`) consente di gestire i server da una riga di comando.

CCM viene utilizzato per creare e configurare nodi e per avviare o interrompere il server di applicazioni Web, se questo è il server di applicazioni Web Tomcat in bundle predefinito. In Windows è anche possibile configurare

parametri di rete, ad esempio la crittografia SSL (Secure Sockets Layer). Questi parametri si applicano a tutti i server in un nodo.

#### **i** Nota

La maggior parte dei task di gestione server viene ora gestita tramite la console CMC, non CCM. CCM è ora utilizzato per la risoluzione dei problemi e per la configurazione dei nodi.

### **3.3.2.2 Upgrade Management Tool**

Upgrade Management Tool (precedentemente una funzione compresa nell'Importazione guidata) viene installato come parte della piattaforma BI e guida gli amministratori attraverso il processo di importazione di utenti, gruppi e cartelle da versioni precedenti della piattaforma BI. Consente inoltre di importare e aggiornare eventi, gruppi di server, oggetti repository e calendari.

Per informazioni sull'esecuzione dell'aggiornamento da una versione precedente della piattaforma BI, consultare il *Manuale di aggiornamento della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### **3.3.2.3 Strumento Repository Diagnostic Tool**

Lo strumento Repository Diagnostic Tool (RDT) consente di esaminare, diagnosticare e risolvere i conflitti che possono verificarsi tra il database di sistema CMS (Central Management Server) e l'archivio di file FRS (File Repository Server).

Segnala inoltre lo stato del ripristino e le azioni completate. Per determinare la sincronizzazione tra il file system e il database, è necessario che lo strumento RDT venga utilizzato al termine di un backup a caldo da parte dell'utente. Può essere utilizzato anche dopo un ripristino e prima di avviare i servizi della piattaforma BI. L'utente può impostare un limite per il numero di errori che lo strumento RDT può trovare e ripristinare prima di interrompersi.

## **3.3.3 Disponibile separatamente**

### **3.3.3.1 SAP BusinessObjects Analysis, versione per Microsoft Office**

SAP BusinessObjects Analysis, versione per Microsoft Office, è un'eccellente alternativa a Business Explorer (BEx) e consente agli analisti aziendali di esplorare dati OLAP (Online Analytical Processing) multidimensionali.

Gli analisti possono rispondere rapidamente a domande concernenti l'azienda e condividere quindi la propria analisi e lo spazio di lavoro con altri in forma di *analisi*.

SAP BusinessObjects Analysis, versione per Microsoft Office, consente agli analisti di:

- Rilevare tendenze, valori fuori norma e dettagli memorizzati nei sistemi finanziari senza l'assistenza di un amministratore di database;
- Ottenere risposte a domande aziendali visualizzando al contempo con efficienza insiemi di dati multidimensionali piccoli o grandi;
- Accedere all'intera gamma di origini dati OLAP disponibili nell'azienda e condividere risultati con un'interfaccia semplice e intuitiva;
- Accedere a più origini OLAP diverse nella stessa analisi per ottenere una visione complessiva dell'azienda e dell'impatto incrociato che una tendenza potrebbe avere su un'altra;
- Interrogare, analizzare, confrontare e prevedere fattori di sviluppo aziendali;
- Utilizzare una gamma completa di calcoli aziendali e temporali.

### 3.3.3.2 SAP Crystal Reports

Il software SAP Crystal Reports consente agli utenti di progettare report interattivi da un'origine dati.

### 3.3.3.3 SAP BusinessObjects Dashboards

SAP BusinessObjectsDashboards (in precedenza Xcelsius) è uno strumento per la visualizzazione dei dati e la creazione di cruscotti dinamici e interattivi. I dati e le formule vengono importati o immessi direttamente in un foglio di lavoro di Excel incorporato. Un'interfaccia Flash fornisce un'area di disegno in cui è possibile visualizzare una varietà di analitiche e cruscotti.

I dati possono essere aggiornati dinamicamente dalla piattaforma BI ed esportati in svariati formati che gli utenti dei dati possono visualizzare nei formati standard, ad esempio PowerPoint, PDF o Flash.

### 3.3.3.4 SAP BusinessObjects Explorer

SAP BusinessObjects Explorer è un'applicazione per l'individuazione dei dati che, grazie a funzionalità di ricerca avanzate, consente di recuperare direttamente e rapidamente le risposte a domande aziendali dai dati aziendali.

Quando si installa SAP BusinessObjects Explorer, al CCM (Central Configuration Manager) e alla CMC (Central Management Console ) della piattaforma BI vengono aggiunti i server seguenti:

- Server master Explorer: gestisce tutti i server Explorer.
- Server di indicizzazione Explorer: fornisce e gestisce l'indicizzazione dei dati e dei metadati dello spazio informazioni.
- Server di ricerca Explorer: elabora le query di ricerca e restituisce i risultati.
- Server di esplorazione Explorer: fornisce e gestisce l'esplorazione dello spazio informazioni e le funzioni di analisi, incluse le funzioni di ricerca nei dati, filtro e aggregazione.

### 3.3.3.5 SAP Lumira

L'applicazione SAP Lumira consente di visualizzare dati e creare storie su di essi. Grazie a SAP Lumira, è possibile manipolare, modificare, formattare e ridefinire i dati, creare visualizzazioni per la rappresentazione grafica dei dati e condividere le visualizzazioni create mediante storie.

SAP Lumira è ora elencata come applicazione nella CMC. Ciò consente di gestire i diritti associati alla funzionalità di condivisione del contenuto e di acquisizione dei dati di SAP Lumira per ogni utente o gruppo di utenti.

#### **i** Nota

Tutti gli eventi associati all'applicazione SAP vengono registrati senza un ID client nel database di controllo.

## 3.3.4 Client di applicazioni Web

I client di applicazioni Web risiedono su un server di applicazioni Web ed è possibile accedervi da un computer client con un browser Web. Le applicazioni Web vengono distribuite automaticamente durante l'installazione della piattaforma BI.

Per gli utenti è facile accedere alle applicazioni Web da un browser Web ed è possibile proteggere le comunicazioni con la crittografia SSL se si prevede di consentire agli utenti di accedere dall'esterno della rete dell'organizzazione.

Le applicazioni Web Java possono inoltre essere riconfigurate o distribuite dopo l'installazione iniziale utilizzando lo strumento WDeploy della riga di comando, che consente di distribuire le applicazioni Web a un server di applicazioni Web in due modi:

1. **Modalità autonoma**  
Tutte le risorse di applicazioni Web vengono distribuite a un server di applicazioni Web che gestisce contenuto sia statico che dinamico. Questa opzione è adatta alle installazioni di piccole dimensioni.
2. **Modalità divisa**  
Il contenuto statico delle applicazioni Web (HTML, immagini, CSS) viene distribuito a un server Web dedicato, mentre il contenuto dinamico (JSP) viene distribuito a un server di applicazioni Web. Questa opzione è adatta alle installazioni di dimensioni maggiori, in cui sarà possibile evitare che il server di applicazioni Web gestisca il contenuto Web statico.

Per ulteriori informazioni su WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 3.3.4.1 Central Management Console (CMC)

La Central Management Console (CMC) è uno strumento basato su Web che si utilizza per eseguire attività amministrative (quali la gestione di server, contenuti e utenti) e per configurare le impostazioni di protezione. Poiché la console CMC è un'applicazione basata su Web, è possibile eseguire tutti i task amministrativi mediante un browser Web in qualsiasi computer in grado di connettersi al server di applicazioni Web.

Solo i membri del gruppo Amministratori possono modificare le impostazioni di gestione, a meno che tale diritto non venga esplicitamente concesso ad altri utenti. I ruoli possono essere assegnati in CMC per garantire privilegi

utente per portare a termine attività amministrative minori, quali la gestione di utenti nel gruppo e di report nelle cartelle appartenenti al proprio team.

### 3.3.4.2 BI Launch Pad

BI Launch Pad (in precedenza InfoView) è un'interfaccia basata sul Web a cui gli utenti finali accedono per visualizzare, pianificare e tenere traccia dei report BI pubblicati. BI Launch Pad può accedere, esportare e interagire con qualsiasi tipo di elemento Business Intelligence, tra cui report, analitiche e cruscotti.

BI Launch Pad consente agli utenti di gestire:

- Esplorazione e ricerca nei contenuti BI
- Accesso al contenuto BI (creazione, modifica e visualizzazione).
- Pianificazione e pubblicazione di contenuto BI.

### 3.3.4.3 Spazi di lavoro BI

BI Workspaces (in precedenza Dashboard Builder) consente di tenere traccia delle attività e delle prestazioni aziendali utilizzando moduli (modelli per i dati) e workspace Business Intelligence (BI) (visualizzazione dei dati in uno o più moduli). I moduli e gli spazi di lavoro BI offrono le informazioni necessarie per modificare le regole di business quando cambiano le condizioni. Consente di tenere traccia e di analizzare i dati aziendali principali attraverso i moduli e gli spazi di lavoro BI. Supporta inoltre analisi e decisioni di gruppo tramite funzioni integrate di collaborazione e flusso di lavoro. BI Workspaces presenta le funzionalità seguenti:

- Esplorazione basata su schede
- Creazione di pagine: gestione di moduli e spazi di lavoro BI
- Uno strumento intuitivo di creazione delle applicazioni
- Collegamento del contenuto tra i moduli per analisi approfondite dei dati

#### **i** Nota

Il collegamento del contenuto non è supportato per i documenti Design Studio.

#### **i** Nota

gli spazi di lavoro BI sono parte integrante dell'applicazione BI Launch Pad. Pertanto, per utilizzare le funzionalità degli spazi di lavoro BI, è necessario acquistare una licenza della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence che includa nell'accordo l'utilizzo di BI Launch Pad.

### 3.3.4.4 Visualizzatori di report

Ogni visualizzatore di report supporta una diversa piattaforma e un browser differente. È possibile impostare le preferenze in BI Launch Pad e nella Central Management Console (CMC). Esistono due categorie di visualizzatori:



- Visualizzatori di report client zero (visualizzatore DHTML)  
I visualizzatori di report client zero risiedono nel server di applicazioni Web. Quando un utente richiede un report, il server di applicazioni Web recupera le pagine del report dalla piattaforma BI e crea pagine DHTML che vengono visualizzate nel browser Web. Per scegliere il visualizzatore di report client zero (DHTML), selezionare ► [Preferenze](#) ► [Crystal Reports](#) ► [Web \(download non richiesto\)](#) ►
- Visualizzatori di report lato client (visualizzatore Active X o Java)  
I visualizzatori di report lato client vengono scaricati e installati nel browser dell'utente. Quando un utente richiede un report, il server delle applicazioni elabora la richiesta e recupera le pagine del report dalla piattaforma BI. Il server di applicazioni Web trasferisce quindi le pagine del report al visualizzatore lato client, che le elabora e le visualizza nel browser Web. Per scegliere un visualizzatore di report lato client, selezionare ► [Preferenze](#) ► [Crystal Reports](#) ► [Web ActiveX \(ActiveX richiesto\)](#) ► o [Web Java \(Java richiesto\)](#).

Tutti i visualizzatori di report elaborano le richieste di report e presentano le pagine di report che appaiono nel browser Web.

#### **i** Nota

per l'accesso online di Crystal Reports mediante la Central Management Console, si consiglia di utilizzare il visualizzatore Web DHTML predefinito. Evitare di utilizzare il precedente visualizzatore Java, il quale non offre la stessa funzionalità del visualizzatore DHTML.

Per ulteriori informazioni su una funzionalità specifica o sul supporto per la piattaforma fornito da ogni visualizzatore di report, consultare il *Manuale dell'utente di BI Launch Pad*, il manuale *Report Application Server .NET SDK Developer Guide* o il *Manuale per gli sviluppatori dell'SDK Java dei visualizzatori*.

### **3.3.4.5 SAP BusinessObjects Web Intelligence**

SAP BusinessObjects Web Intelligence è uno strumento Web che offre funzionalità di query, creazione di report e analisi per le origini dati relazionali in un unico prodotto basato sul Web.

Consente agli utenti di creare report, eseguire query ad-hoc, analizzare i dati e formattare i report in un'interfaccia con trascinamento della selezione. Web Intelligence nasconde la complessità delle origini dati sottostanti.

I report possono essere pubblicati su un portale Web supportato o in applicazioni Microsoft Office che utilizzano SAP BusinessObjects Live Office.

### **3.3.4.6 SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP**

SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP (in precedenza Voyager), è uno strumento OLAP (Online Analytical Processing) disponibile nel portale di BI Launch Pad per l'utilizzo dei dati multidimensionali. Consente inoltre di combinare le informazioni provenienti da diverse origini dati OLAP all'interno di un unico spazio di lavoro. I provider OLAP supportati includono SAP BW e Microsoft Analysis Services.

L'insieme di funzionalità OLAP di Analysis combina elementi di SAP Crystal Reports (accesso diretto dei dati ai cubi OLAP per la creazione di report di produzione) e SAP BusinessObjects Interactive Analysis (creazione di report analitici ad-hoc con universi da origini dati OLAP). Offre una gamma di calcoli aziendali e temporali, nonché funzionalità quali dispositivi di scorrimento tempo che semplificano l'analisi dei dati OLAP.

#### **i** Nota

L'applicazione Web Analysis, versione per OLAP, è disponibile solo come applicazione Web Java. Non esiste un'applicazione corrispondente per .NET.

### **3.3.4.7 SAP BusinessObjects Mobile**

SAP BusinessObjects Mobile consente agli utenti di accedere in modalità remota agli stessi report BI (Business Intelligence), metriche e dati in tempo reale disponibili sui client desktop da un dispositivo wireless. Il contenuto viene ottimizzato per i dispositivi mobili in modo tale che gli utenti possano accedere, navigare e analizzare con facilità i dati dei report familiari senza ulteriore formazione.

Grazie a SAP BusinessObjects Mobile, il personale del settore amministrativo e di gestione delle informazioni può mantenersi sempre aggiornato e prendere decisioni utilizzando le informazioni più recenti. Il personale addetto alle vendite e all'assistenza sul campo è in grado di fornire informazioni corrette su clienti, prodotti e ordini di lavoro, dove e quando si rende necessario.

SAP BusinessObjects Mobile supporta una vasta gamma di dispositivi mobili, tra cui BlackBerry, Windows Mobile e Symbian.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, sulla configurazione e sulla distribuzione di prodotti Mobile, consultare il *Manuale d'installazione e distribuzione di SAP BusinessObjects Mobile*. Per informazioni sull'utilizzo di SAP BusinessObjects Mobile, consultare il manuale *Utilizzo di SAP BusinessObjects Mobile*.

## **3.4 Workflow del processo**

Quando vengono eseguiti task, quali la registrazione, la pianificazione o la visualizzazione di un report, le informazioni fluiscono nel sistema e i server comunicano tra loro. Nella sezione seguente vengono descritti alcuni flussi di processo della piattaforma BI.

Per visualizzare ulteriori workflow del processo con aiuti visivi, consultare i tutorial ufficiali relativi ai prodotti della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.x presso: <http://scn.sap.com/docs/DOC-8292>

### **3.4.1 Avvio e autenticazione**

#### **3.4.1.1 Accesso alla piattaforma BI**

Questo workflow descrive l'accesso di un utente all'applicazione Web della piattaforma BI da un browser Web. Questo workflow si applica alle applicazioni Web quali BI Launch Pad e la Central Management Console (CMC).

1. Il browser (client Web) invia la richiesta di registrazione tramite il server Web al server di applicazioni Web, dove è in esecuzione l'applicazione Web.

2. Il server di applicazioni Web stabilisce che si tratta di una richiesta di accesso. Il server di applicazioni Web invia nome utente, password e tipo di autenticazione al server CMS per l'autenticazione.
3. Il server CMS convalida il nome utente e password sul database appropriato (in questo caso viene utilizzata l'autenticazione Enterprise e le credenziali utente vengono autenticate nel database di sistema CMS).
4. Una volta ottenuta la convalida, il server CMS crea una sessione per l'utente nella memoria.
5. Il server CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per segnalare l'avvenuta convalida.
6. Il server di applicazioni Web genera un token di accesso per la sessione utente nella memoria. Per il resto della sessione, il server di applicazioni Web utilizza il token di accesso per convalidare l'utente rispetto al server CMS. Il server di applicazioni Web genera la pagina Web successiva da inviare al client Web.
7. Il server di applicazioni Web invia la pagina Web successiva al server Web.
8. Il server di applicazioni Web invia la pagina Web al client Web dove viene visualizzata mediante il browser dell'utente.

### 3.4.1.2 Avvio di SIA

È possibile configurare un SIA (Server Intelligence Agent) in modo tale che venga avviato automaticamente con il sistema operativo host oppure manualmente mediante Central Configuration Manager (CCM).

Un SIA recupera le informazioni sui server che gestisce da un server CMS (Central Management Server). Se il SIA utilizza un server CMS locale e il server CMS non è in esecuzione, il SIA avvia il server CMS. Se un SIA utilizza un server CMS remoto, tenterà di connettersi al server CMS.

Una volta avviato il SIA, si verificano gli eventi descritti di seguito.

1. Il SIA cerca un server CMS nella propria cache.
  - a. Se il SIA è configurato per l'avvio di un server CMS locale e il server CMS non è in esecuzione, il SIA avvia il server CMS e si connette.
  - b. Se il SIA è configurato per l'utilizzo di un server CMS (locale o remoto) in esecuzione, tenterà di connettersi al primo server CMS che trova nella cache. Se il server CMS al momento non è disponibile, tenterà di connettersi al server CMS successivo nella cache. Se nessuno dei server CMS di cache è disponibile, il SIA attende che uno di essi diventi disponibile.
2. Il server CMS verifica l'identità del SIA per assicurare che sia valido.
3. Una volta effettuata correttamente la connessione del SIA a un server CMS, viene richiesto l'elenco dei server da gestire.

#### Nota

Un SIA non archivia le informazioni sui server che gestisce. Le informazioni di configurazione che indicano quale server è gestito da un SIA sono memorizzate nel database di sistema CMS e il SIA le recupera dal server CMS all'avvio.

4. Il server CMS esegue una query sul database di sistema CMS per ottenere l'elenco dei server gestiti dal SIA. Viene anche recuperata la configurazione di ogni server.
5. Il server CMS restituisce l'elenco di server e le informazioni sulla configurazione al SIA.
6. Per ogni server configurato per l'avvio automatico, il SIA esegue l'avvio con la configurazione appropriata e ne monitora lo stato. Ciascun server avviato dal SIA è configurato per l'utilizzo dello stesso CMS utilizzato dal SIA.

---

Eventuali server non configurati per l'avvio automatico insieme al SIA non verranno avviati.

### 3.4.1.3 Arresto di SIA

Server Intelligence Agent (SIA) viene interrotto automaticamente quando si arresta il sistema operativo host. In alternativa è possibile interrompere manualmente il SIA in Central Configuration Manager (CCM).

Quando si arresta il SIA vengono effettuate le seguenti operazioni:

Il SIA indica al server CMS si sta spegnendo.

- a. Se il SIA si arresta perché si sta arrestando il sistema operativo host, il SIA richiede l'arresto dei relativi server. Se i server non si arrestano entro 25 secondi, verrà forzato lo spegnimento.
- b. Se il SIA viene arrestato manualmente, attenderà che il server gestito termini l'elaborazione dei processi in corso. I server gestiti non accetteranno nuovi processi. Una volta completati tutti i processi, i server si arrestano. Una volta arrestati tutti i server, si arresta anche il SIA.

durante un arresto forzato, il SIA indica a tutti i server gestiti di arrestarsi immediatamente.

## 3.4.2 Oggetti programma

### 3.4.2.1 Impostazione di una pianificazione per un oggetto programma

Questo workflow descrive il modo in cui un utente pianifica l'esecuzione di un oggetto programma che dovrà verificarsi in un secondo momento da un'applicazione Web quale Central Management Console (CMC) o BI Launch Pad.

1. L'utente invia la richiesta di pianificazione dal client Web attraverso il server Web al server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta e stabilisce che si tratta di una richiesta di pianificazione. Il server di applicazioni Web invia l'ora pianificata, i valori di accesso al database, i valori dei parametri, la destinazione e il formato al Central Management Server (CMS) specificato.
3. Il server CMS garantisce che l'utente disponga dei diritti per pianificare l'oggetto. Se l'utente dispone di diritti sufficienti, il CMS aggiunge un nuovo record al database di sistema CMS e aggiunge la rispettiva istanza all'elenco di pianificazioni in sospeso.
4. Il CMS invia al server di applicazioni Web una risposta relativa al completamento dell'operazione di pianificazione.
5. Il server di applicazione Web genera la pagina HTML successiva e la invia attraverso il server Web al client Web.

### 3.4.2.2 Esecuzione di un oggetto programma pianificato

Questo workflow descrive il processo di un oggetto programma pianificato in esecuzione a un'ora specifica. Devono essere in esecuzione anche Adaptive Job Server e Input File Repository Server.

#### **i** Nota

Questo workflow richiede che siano in esecuzione il CMS, Adaptive Job Server e Input File Repository Server.

1. Il server CMS controlla il database di sistema CMS per determinare se sono presenti eventuali report SAP Crystal da pianificare all'ora prestabilita.
2. Quando giunge l'ora pianificata del processo, CMS localizza un Servizio di pianificazione programma disponibile in esecuzione su un Adaptive Job Server. Il server CMS invia le informazioni sul processo al Servizio di pianificazione programma.
3. Il Servizio di pianificazione programma comunica con l'Input File Repository Server (FRS) per conseguire un oggetto programma.

#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per localizzare gli oggetti e il server necessario.

4. Il Servizio di pianificazione programma lancia il programma.
5. Il Servizio di pianificazione programma aggiorna periodicamente il CMS con lo stato del processo. Lo stato attuale è Elaborazione in corso.
6. Il Servizio di pianificazione programma invia un file di registro a Output FRS. Output FRS segnala a Servizio di pianificazione programma che l'oggetto è stato pianificato correttamente mediante l'invio di un file di registro dell'oggetto.

#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per localizzare gli oggetti e il server necessario.

7. Il Servizio di pianificazione programma aggiorna il CMS con lo stato del processo. Lo stato attuale è Operazione riuscita.
8. Il server CMS aggiorna lo stato del processo in memoria, quindi scrive le informazioni relative all'istanza nel database di sistema CMS.

## 3.4.3 Crystal Reports

### 3.4.3.1 Visualizzazione di una pagina del report SAP Crystal di cache

Questo workflow è relativo alla richiesta da parte dell'utente di una pagina in un report SAP Crystal (ad esempio dal visualizzatore di report in BI Launch Pad) quando la pagina del report risulta già esistere su un server cache. Tale workflow si applica sia a SAP Crystal Reports 2013 sia a SAP Crystal Reports for Enterprise.

#### **i** Nota

Questo workflow richiede che siano in esecuzione il CMS e Crystal Reports Cache Server.

1. Il client Web invia una richiesta di visualizzazione in un URL tramite il server Web al server di applicazioni Web.

2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta e stabilisce che si tratta di una richiesta di visualizzare la pagina di report selezionata. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti di visualizzazione necessari per il report.
3. CMS controlla il database del sistema CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti necessari a visualizzare il report.
4. Il server CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per verificare che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare il report.
5. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a Crystal Reports Cache Server per la pagina del report (file .epf).
6. Crystal Reports Cache Server verifica se il file richiesto .epf esiste nella directory cache. In questo esempio, viene trovato il file .epf.
7. Crystal Reports Cache Server restituisce la pagina richiesta al server di applicazioni Web.
8. Il server di applicazioni Web invia attraverso il server Web la pagina al client Web in cui viene eseguito il rendering e la visualizzazione della pagina.

### 3.4.3.2 Visualizzazione di una pagina SAP Crystal Reports 2013 non memorizzata nella cache

Questo workflow descrive la richiesta di una pagina di un report SAP Crystal Reports 2013 (ad esempio dal visualizzatore di report in BI Launch Pad) da parte dell'utente quando la pagina non è già esistente in un server cache.

#### Nota

questo workflow richiede che siano in esecuzione il CMS, Crystal Reports Cache Server, il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 e Output File Repository Server.

1. L'utente invia la richiesta di visualizzazione attraverso il server Web al server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta, stabilisce che si tratta della richiesta di visualizzare una pagina di report selezionata e invia una richiesta al Central Management Server (CMS) per verificare che l'utente disponga di diritti sufficienti per visualizzare il report.
3. CMS controlla il database del sistema CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti necessari a visualizzare il report.
4. Il server CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per verificare che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare il report.
5. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a Crystal Reports Cache Server per la pagina del report (file .epf).
6. Crystal Reports Cache Server determina se il file richiesto esiste nella directory cache. In questo esempio, il file richiesto .epf non viene rilevato nella directory cache.
7. Crystal Reports Cache Server invia la richiesta al Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013.
8. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 esegue una query sull'Output File Repository Server (FRS) per l'istanza di report richiesta e l'Output FRS invia l'istanza di report richiesta al Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013.

#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per individuare gli oggetti e il server necessari.

9. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 apre l'istanza di report e controlla se nel report sono presenti dati.  
Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 determina che il report contiene dati e crea il file `.epf` per la pagina del report richiesta senza doversi connettere al database di produzione.
10. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 invia il file `.epf` a Crystal Reports Cache Server.
11. Crystal Reports Cache Server scrive il file `.epf` nella directory cache.
12. Crystal Reports Cache Server invia la pagina richiesta al server di applicazioni Web.
13. Il server di applicazioni Web invia attraverso il server Web la pagina al client Web in cui viene eseguito il rendering e la visualizzazione della pagina.

### **3.4.3.3 Visualizzazione di un report SAP Crystal Reports 2013 su richiesta**

Questo workflow descrive il processo di richiesta di una pagina del report SAP Crystal Reports 2013 su richiesta da parte di un utente per visualizzare i dati più recenti, ad esempio dal visualizzatore di report in BI Launch Pad.

#### **i** Nota

questo workflow richiede che siano in esecuzione il CMS, Crystal Reports Cache Server, il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 e Input File Repository Server.

1. L'utente invia la richiesta di visualizzazione attraverso il server Web al server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta e stabilisce che si tratta di una richiesta di visualizzare la pagina di report selezionata. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti di visualizzazione necessari per il report.
3. CMS controlla il database del sistema CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti necessari a visualizzare il report.
4. Il server CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per verificare che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare il report.
5. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a Crystal Reports Cache Server per la pagina del report (file `.epf`).
6. Crystal Reports Cache Server verifica che la pagina esista già. A meno che il report non soddisfi i requisiti per la condivisione di report su richiesta (entro un'ora impostata per un'altra richiesta, accesso al database, parametri), Crystal Reports Cache Server invia una richiesta al Server di elaborazione di Crystal Reports 2013 affinché generi la pagina.
7. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 richiede l'oggetto report dall'Input File Repository Server (FRS). L'Input FRS invia una copia dell'oggetto al Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013.

#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per individuare gli oggetti e il server necessari.

8. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 apre il report in memoria e verifica se il report contiene dati. In questo esempio non sono presenti dati nell'oggetto report, pertanto il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 si collega all'origine dati per recuperare i dati e generare il report.
9. Il Servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013 invia la pagina (file .epf) a Crystal Reports Cache Server. Crystal Reports Cache Server archivia una copia del file .epf nella directory cache in previsione di nuove richieste di visualizzazione.
10. Crystal Reports Cache Server invia la pagina al server di applicazioni Web.
11. Il server di applicazioni Web invia attraverso il server Web la pagina al client Web in cui viene eseguito il rendering e la visualizzazione della pagina.

### 3.4.3.4 Impostazione di una pianificazione per un report SAP Crystal

Questo workflow è relativo alla pianificazione da parte di un utente di un report SAP Crystal da eseguire in un secondo momento da un'applicazione Web quale Central Management Console (CMC) o BI Launch Pad. Il workflow si applica sia a SAP Crystal Reports 2013 che a SAP Crystal Reports for Enterprise.

1. Il client Web invia una richiesta di pianificazione in un URL tramite il server Web al server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta di URL e stabilisce che si tratta di una richiesta di pianificazione. Il server di applicazioni Web invia l'ora pianificata, i valori di accesso al database, i valori dei parametri, la destinazione e il formato al Central Management Server (CMS) specificato.
3. Il server CMS garantisce che l'utente disponga dei diritti per pianificare l'oggetto. Se l'utente dispone dei diritti necessari, il server CMS aggiunge un nuovo record al database di sistema CMS. Il server CMS aggiunge inoltre l'istanza all'elenco di pianificazioni in attesa.
4. CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per segnalare l'avvenuta operazione di pianificazione.
5. Il server di applicazione Web genera la pagina HTML successiva e la invia attraverso il server Web al client Web.

### 3.4.3.5 Esecuzione di un report SAP Crystal Reports 2013 pianificato

Questo workflow descrive il processo di un report SAP Crystal Reports 2013 pianificato in esecuzione a un'ora specifica.

1. Il server CMS controlla il database di sistema CMS per determinare se sono presenti eventuali report SAP Crystal da pianificare all'ora prestabilita.
2. Quando giunge l'ora del processo pianificato, il CMS individua un Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013 disponibile in esecuzione su un Adaptive Job Server (in base al valore *Numero max. processi consentiti* configurato su ogni Adaptive Job Server). Il CMS invia le informazioni del processo (ID report, formato, destinazione, informazioni di accesso, parametri e formule di selezione) al Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013.
3. Il Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013 comunica con l'Input File Repository Server (FRS) per ottenere un modello di report in base all'ID report richiesto.



#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per individuare gli oggetti e il server necessari.

4. Il Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013 avvia il processo JobChildserver.
5. Il processo secondario (JobChildserver) avvia `ProcReport.dll` alla ricezione del modello da parte di Input File Repository Server. `ProcReport.dll` contiene tutti i parametri passati dal CMS al Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013.
6. `ProcReport.dll` avvia `crpe32.dll`, che elabora il report in base ai parametri passati.
7. Mentre `crpe32.dll` sta ancora elaborando il report, i record vengono recuperati dall'origine dati come indicato nel report.
8. Il Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013 aggiorna periodicamente il CMS con lo stato del processo. Lo stato attuale è Elaborazione in corso.
9. Terminata la compilazione del report nella memoria del Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013, è possibile esportarlo in un altro formato, ad esempio PDF (Portable Document Format). Quando si esporta in PDF, viene utilizzato `crxfpdf.dll`.
10. Il report con i dati salvati viene inviato alla posizione pianificata (come un'e-mail) e quindi ad Output FRS.

#### **i** Nota

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per individuare gli oggetti e il server necessari.

11. Il Servizio di pianificazione di Crystal Reports 2013 aggiorna il CMS con lo stato del processo. Lo stato attuale è Operazione riuscita.
12. Il CMS aggiorna lo stato del processo nella memoria, quindi scrive le informazioni relative all'istanza nel database di sistema CMS.

## 3.4.4 Web Intelligence

### 3.4.4.1 Visualizzazione su richiesta di una pianificazione per un documento SAP BusinessObjects Web Solution

Questo workflow descrive il processo di visualizzazione da parte di un utente di un documento SAP BusinessObjects Web Intelligence su richiesta per visualizzare i dati più recenti, ad esempio dal visualizzatore Web Intelligence in BI Launch Pad.

1. Un browser invia la richiesta di visualizzazione al server di applicazioni Web tramite il server Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta e stabilisce che si tratta di una richiesta di visualizzare un documento Web Intelligence. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti di visualizzazione necessari per il documento.
3. CMS controlla il database del sistema CMS per verificare che l'utente disponga dei diritti necessari a visualizzare il documento.
4. Il server CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per verificare che l'utente disponga dei diritti sufficienti per visualizzare il documento.
5. Il server di applicazioni Web invia una richiesta a Server di elaborazione Web Intelligence che richiederà il documento.

6. Server di elaborazione Web Intelligence richiede il documento da Input File Repository Server (FRS) e il file dell'universo su cui è stato generato il documento richiesto. Il file dell'universo contiene informazioni di metalivello, inclusa la protezione a livello di riga e di colonna.
7. L'Input FRS invia una copia del documento a Server di elaborazione Web Intelligence, nonché il file dell'universo su cui è stato generato il documento richiesto.

#### **i Nota**

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per localizzare gli oggetti e il server necessario.

8. Web Intelligence Report Engine (sul server di elaborazione Web Intelligence) apre il documento in memoria e lancia `QT.dll` e un Connection Server in elaborazione.
9. `QT.dll` genera, convalida e rigenera SQL e si collega al database per eseguire la query. Connection Server utilizza SQL per trasferire i dati dal database al modulo di report in cui viene elaborato il documento.
10. Server di elaborazione Web Intelligence invia al server di applicazioni Web la pagina del documento visualizzabile richiesta.
11. Il server di applicazioni Web invia attraverso il server Web la pagina del documento al client Web in cui viene eseguito il rendering e la visualizzazione della pagina.

### **3.4.4.2 Impostazione di una pianificazione per un documento SAP BusinessObjects Web Intelligence**

Questo workflow è relativo alla pianificazione da parte dell'utente di un documento SAP BusinessObjects Web Intelligence da eseguire in un secondo momento da un'applicazione Web quale Central Management Console (CMC) o BI Launch Pad.

1. Il client Web invia una richiesta di pianificazione in un URL tramite il server Web al server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web interpreta la richiesta di URL e stabilisce che si tratta di una richiesta di pianificazione. Il server di applicazioni Web invia l'ora pianificata, i valori di accesso al database, i valori dei parametri, la destinazione e il formato al Central Management Server (CMS) specificato.
3. Il server CMS garantisce che l'utente disponga dei diritti per pianificare l'oggetto. Se l'utente dispone dei diritti necessari, il server CMS aggiunge un nuovo record al database di sistema CMS. Il server CMS aggiunge inoltre l'istanza all'elenco di pianificazioni in attesa.
4. CMS invia una risposta al server di applicazioni Web per segnalare l'avvenuta operazione di pianificazione.
5. Il server di applicazione Web genera la pagina HTML successiva e la invia attraverso il server Web al client Web.

### **3.4.4.3 Esecuzione di un documento SAP BusinessObjects Web Intelligence pianificato**

Questo workflow è relativo all'esecuzione di un documento pianificato SAP BusinessObjects Web Intelligence a un'ora specifica.

1. Central Management Server (CMS) verifica il database del sistema CMS per determinare se l'esecuzione di un documento Web Intelligence sia in pianificazione.

2. Quando giunge l'ora pianificata, CMS localizza un Servizio di pianificazione Web Intelligence disponibile in esecuzione su un Adaptive Job Server. CMS invia la richiesta di pianificazione e tutte le informazioni relative ad essa al servizio di pianificazione Web Intelligence.
3. Il servizio di pianificazione Web Intelligence individua un server di elaborazione Web Intelligence disponibile basato sul valore *Numero max. connessioni* configurato in ogni server di elaborazione Web Intelligence.
4. Il server di elaborazione Web Intelligence determina la posizione dell'Input File Repository Server (FRS) che ospita il documento e il file di metalivello dell'universo su cui si basa il documento. Il server di elaborazione Web Intelligence richiede quindi il documento al server Input FRS. Il server Input FRS individua il documento Web Intelligence e il file dell'universo su cui si basa il documento, quindi li invia al server di elaborazione Web Intelligence.

**i Nota**

questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per localizzare gli oggetti e il server necessario.

5. Il documento Web Intelligence viene posizionato in una directory temporanea nel server di elaborazione Web Intelligence. Nel server di elaborazione di Web Intelligence viene aperto il documento in memoria e `QT.dll` genera l'SQL dall'universo su cui si basa il documento. Le librerie di Connection Server incluse nel server di elaborazione Web Intelligence si collegano all'origine dati. I dati query passano attraverso `QT.dll` per tornare al modulo di report nel server di elaborazione Web Intelligence in cui il documento viene elaborato. Viene creata una nuova istanza funzionante.
6. Il server di elaborazione Web Intelligence carica l'istanza del documento nel server Output FRS.

**i Nota**

Questa fase richiede inoltre la comunicazione con il CMS per individuare gli oggetti e il server necessari.

7. Il server di elaborazione Web Intelligence notifica al servizio di pianificazione Web Intelligence (su Adaptive Job Server) il completamento della creazione del documento. Se è stato pianificato l'invio di un documento a una destinazione (file system, FTP, SFTP, SMTP o Posta in arrivo), Adaptive Job Server recupera il documento elaborato dal server Output FRS e lo invia alle destinazioni specificate. Si supponga che ciò non accada in questo esempio.
8. Il servizio di pianificazione Web Intelligence aggiorna il CMS con lo stato del processo.
9. Il server CMS aggiorna lo stato del processo in memoria, quindi scrive le informazioni relative all'istanza nel database di sistema CMS.

## 3.4.5 Analysis

### 3.4.5.1 Visualizzazione di uno spazio di lavoro SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP

Questo workflow descrive la richiesta da parte di un utente di visualizzare uno spazio di lavoro SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP da BI Launch Pad.

**i Nota**

Questo workflow richiede che siano in esecuzione il CMS, Adaptive Processing Server (contenente il servizio di analisi multidimensionale (MDAS)) e Input File Repository Server.

1. Il client Web invia una richiesta tramite il server Web al server di applicazioni Web per visualizzare un nuovo spazio di lavoro. Il client Web comunica con il server di applicazioni Web utilizzando la tecnologia DHTML AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). La tecnologia AJAX consente di eseguire aggiornamenti parziali della pagina, per evitare di eseguire il rendering di una nuova pagina a ogni nuova richiesta.
2. Il server di applicazioni Web traduce la richiesta e la invia al server CMS per determinare se un utente ha diritto a visualizzare o creare un nuovo workspace.
3. Il server CMS recupera le credenziali dell'utente dal database di sistema CMS.
4. Se l'utente è autorizzato a visualizzare o creare uno spazio di lavoro, il server CMS invia un segnale di conferma al server di applicazioni Web. Allo stesso tempo, invia anche un elenco di uno o più servizi di analisi multidimensionale (MDAS) disponibili.
5. Il server di applicazioni Web seleziona un servizio MDAS dall'elenco di scelte disponibili e gli invia una richiesta CORBA per trovare il/i server OLAP appropriato/i per creare un nuovo spazio di lavoro o aggiornarne uno esistente.
6. È necessario che il servizio MDAS comunichi con l'Input File Repository Server (FRS) per recuperare il documento dello spazio di lavoro appropriato contenente informazioni sul database OLAP sottostante e una query OLAP iniziale salvata con esso. Il server Input FRS recupera lo spazio di lavoro Analysis appropriato dalla directory sottostante, quindi invia nuovamente tale spazio di lavoro al servizio MDAS.
7. Il servizio MDAS apre lo spazio di lavoro, formula una query e la invia al server di database OLAP. È necessario che il servizio MDAS disponga di un client di database OLAP appropriato configurato per l'origine dati OLAP. La query del client Web deve essere convertita nella query OLAP appropriata. Il server di database OLAP restituisce il risultato della query al servizio MDAS.
8. Il servizio MDAS, in base alla richiesta di creazione, visualizzazione, stampa o esportazione, esegue l'anteprima del rendering del risultato per consentire al server WAS Java di completare più rapidamente il rendering. Il servizio MDAS invia i pacchetti XML del risultato sottoposto a rendering al server di applicazioni Web.
9. Il server di applicazioni Web esegue il rendering dello spazio di lavoro e invia la pagina o la porzione di pagina formattata al client Web tramite il server Web. Il client Web visualizza la pagina aggiornata o la nuova pagina richiesta. Si tratta di una soluzione client zero che non richiede il download di componenti Java o ActiveX.

## 4 Configurazione guidata del sistema

### 4.1 Introduzione alla Configurazione guidata del sistema

Dopo aver installato la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, generalmente si eseguono le attività di configurazione essenziali post-installazione, come la scelta di un modello di distribuzione e la selezione dei prodotti SAP BusinessObjects che verranno utilizzati dall'organizzazione. Per eseguire questa configurazione e rendere la piattaforma BI attiva nel più breve tempo possibile, eseguire la [Configurazione guidata del sistema](#).

Vantaggi importanti derivanti dall'uso della procedura guidata:

- La procedura guidata spiega e illustra i passaggi di configurazione da eseguire.
- Consente di ridurre le probabilità di errata configurazione del sistema.
- Le impostazioni vengono configurate automaticamente e in questo modo la configurazione del sistema risulta più veloce.

Per impostazione predefinita, la procedura guidata è impostata per essere eseguita automaticamente quando si accede alla Central Management Console (CMC), ma può anche essere avviata dall'area [Gestisci](#) della CMC. È possibile rieseguire la procedura guidata quando desiderato per modificare la configurazione e utilizzare sempre la pagina di gestione [Server](#) della CMC per ottimizzare le impostazioni, incluse quelle definite utilizzando la configurazione guidata.

#### **i** Nota

Per una maggiore protezione, solo ai membri del gruppo Amministratori è consentito l'accesso alla procedura guidata.

#### **i** Nota

Per impedire l'esecuzione automatica della procedura guidata, l'utente con ruolo di «Amministratore» può selezionare la casella di controllo [Non visualizzare questa procedura guidata all'avvio della CMC](#) nella prima pagina della procedura guidata.

#### **i** Nota


Se si prevede di installare componenti aggiuntivi o di aggiungere nodi alla distribuzione della piattaforma BI, è consigliabile effettuare queste operazioni prima di eseguire la Configurazione guidata del sistema.

### 4.2 Specifica dei prodotti utilizzati

È possibile semplificare la configurazione dei server della piattaforma BI specificando i prodotti utilizzati dall'organizzazione e ottimizzare l'allocazione delle risorse arrestando i server per i prodotti non utilizzati

dall'organizzazione. A tale scopo, selezionare i prodotti nella pagina [Prodotti](#). Quando si specificano i prodotti utilizzati dall'organizzazione, la procedura guidata avvia tutti i server e le dipendenze necessarie per l'esecuzione di tali prodotti, e configura i server e le dipendenze in questione per essere avviati automaticamente a ogni avvio della piattaforma BI. È inoltre possibile migliorare il tempo di avvio e l'utilizzo delle risorse della piattaforma BI deselegnando i prodotti non utilizzati.

Se ad esempio si seleziona il prodotto Crystal Reports, la piattaforma BI avvia automaticamente tutti i server Crystal Reports e le dipendenze corrispondenti.

Per visualizzare un elenco dei server avviati automaticamente per un prodotto, fare clic sull'icona  accanto al nome del prodotto.

La procedura guidata configura i server dei prodotti come segue:

- La selezione di un prodotto determina l'avvio di tutti i server appartenenti a quel prodotto, nonché di altri server necessari per il relativo funzionamento (dipendenze), al termine della procedura guidata. La selezione di un prodotto imposta inoltre l'avvio automatico dei server del prodotto con la piattaforma BI. Se un server ospita i servizi di più prodotti e uno dei prodotti viene selezionato, il server viene avviato. Si noti che alcuni servizi di prodotti non selezionati potrebbero essere eseguiti se ospitati da un server che ospita anche i servizi di prodotti selezionati.
- La deselegnazione di un prodotto determina l'arresto dei server utilizzati da quel prodotto, purché non ospitino anche i servizi di un prodotto ancora selezionato o appartenenti alla categoria Servizi principali. I server del prodotto arrestati sono impostati per non essere avviati automaticamente con la piattaforma BI. Se un server ospita servizi sia di prodotti selezionati che deselegnati, rimane in esecuzione.
- La deselegnazione di un prodotto potrebbe inoltre causare l'arresto di server che non appartengono al prodotto deselegnato, se vi sono servizi dipendenti utilizzati solo dal prodotto deselegnato in questione. Ciò determina la liberazione di risorse dal momento che i server dipendenti non sono più necessari.
- Ogni volta che un prodotto viene selezionato o deselegnato, vengono avviati automaticamente tutti i server che ospitano i servizi appartenenti alla categoria Servizi principali della piattaforma BI, ad eccezione dei servizi ospitati dal WACS. Il WACS rimane nello stato corrente.
- La deselegnazione dei prodotti non implica la disinstallazione o la rimozione dei file di tali prodotti.

Ogni volta che si apre la pagina [Prodotti](#), gli stati dei prodotti rappresentano lo stato corrente del sistema.

Se tutti i server di un prodotto sono in esecuzione, la casella di controllo di tale prodotto è selezionata. Se tutti i server di un prodotto sono arrestati, la casella di controllo è deselegnata. Se sono in esecuzione solo alcuni server di un prodotto, mentre altri presentano un altro stato, ad esempio di arresto, nella pagina [Prodotti](#) viene visualizzata la casella di controllo [Mantieni configurazione esistente](#) a indicare che il sistema è stato configurato all'esterno della procedura guidata. Per utilizzare la procedura guidata per modificare la configurazione è possibile deselegnare la casella di controllo.

#### Nota

Nella pagina [Prodotti](#) vengono visualizzati tutti i prodotti installati nel cluster. Se ad esempio nel computer A sono installati i prodotti P1 e P2, mentre nel computer B sono installati i prodotti P2 e P3, nella pagina [Prodotti](#) saranno visualizzati P1, P2 e P3. I prodotti non installati non vengono visualizzati nella pagina [Prodotti](#).

#### Nota

Per semplificare la distribuzione, non è necessario ripetere la configurazione di questa pagina per ogni nodo: viene infatti applicata all'intero cluster.

### **i** Nota

Se in precedenza sono state modificate impostazioni nella CMC, viene visualizzato un messaggio che informa che le modifiche sono state apportate all'esterno della procedura guidata. È possibile scegliere di mantenere la configurazione esistente o di sostituire le impostazioni correnti.

### **i** Nota

Le modifiche apportate nella procedura guidata non vengono applicate fino a quando non si fa clic su [Applica](#) nella pagina [Rivedi](#).

Dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate, fare clic su [Avanti](#) per accedere alla pagina successiva della procedura guidata. È possibile anche utilizzare il pannello di spostamento a sinistra per passare direttamente a una pagina già visitata.

## 4.3 Scelta di un modello di distribuzione

L'installazione predefinita della piattaforma BI prevede la configurazione di una distribuzione di piccole dimensioni adatta a un ambiente demo su hardware del sistema limitato. Per adattarsi all'hardware e al caso di utilizzo previsto, ad esempio la preparazione di un sistema di test o di produzione, scegliere uno dei modelli predefiniti dalla pagina [Capacità](#). Questi modelli hanno lo scopo di consentire la rapida attivazione del sistema della piattaforma BI e di ridurre il tempo di distribuzione iniziale.

Sebbene la scelta di un modello di distribuzione appropriato possa essere utile per la configurazione iniziale e costituisca un punto di partenza, non sostituisce il ridimensionamento e l'ottimizzazione del sistema, che devono essere eseguite comunque. Per ottimizzare le prestazioni, è necessario ridimensionare il sistema facendo riferimento all'apposita guida: <http://www.sap.com/bisizing>.

La scelta di un modello di distribuzione appropriato è importante per diversi motivi:

- Influisce sulla capacità di gestione delle richieste del sistema. Una distribuzione di dimensioni maggiori offre una capacità superiore per la gestione di più richieste o di richieste più complesse. Questo tipo di distribuzione richiede tuttavia più risorse di sistema.
- La scelta di una distribuzione di dimensioni maggiori non garantisce prestazioni migliori, in particolare se non si dispone di sufficienti risorse hardware disponibili.
- Il modello di distribuzione scelto deve essere adeguato alle esigenze aziendali e alle risorse hardware disponibili. La scelta di un modello di distribuzione troppo piccolo per le esigenze aziendali o troppo grande per le risorse hardware disponibili potrebbe ridurre la capacità e le prestazioni del sistema.
- Modelli di distribuzione di dimensioni maggiori forniscono una migliore compartimentazione: si riduce la probabilità che gli errori di un prodotto influenzino altri prodotti. Scegliere un modello che bilanci le prestazioni e l'utilizzo delle risorse (RAM). Se ad esempio è disponibile una grande quantità di RAM, è necessario selezionare il modello di distribuzione più grande consentito dalla RAM in modo da ottenere una migliore compartimentazione del sistema.

Per selezionare un modello di distribuzione è possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento o scegliere una quantità di RAM nell'elenco a discesa. Quando si modifica l'impostazione, osservare che l'indicatore [Numero di Adaptive Processing Server](#): cambia per mostrare come verrà configurato il sistema scegliendo quella impostazione.

### **i** Nota

Il modello di distribuzione scelto influenza solo gli Adaptive Processing Server (APS). Non vengono invece influenzati gli altri server, ad esempio il CMS o gli Adaptive Job Server.

### **i** Nota

RAM richiesta è la quantità minima di RAM richiesta per i server della piattaforma BI. Ad esempio, un computer con 16 GB di RAM, in cui il sistema operativo utilizza 1 GB di RAM, il server di database un altro GB e i server della piattaforma BI 10 GB, l'opzione RAM richiesta è uguale a 10 GB, non a 12 GB o 16 GB. Il numero indicato in RAM richiesta è solo un valore rappresentativo. Il sistema potrebbe richiedere una quantità maggiore di RAM nel caso di carichi pesanti. Per ottenere prestazioni ottimali del sistema, è necessario eseguirne sempre il ridimensionamento.

### **i** Nota

Ogni volta che si apre la pagina [Capacità](#), il modello di distribuzione visualizzato rappresenta lo stato corrente del sistema, se corrisponde a uno dei modelli di distribuzione predefiniti. Se ad esempio è stato creato manualmente un Adaptive Processing Server supplementare utilizzando la CMC, lo stato corrente del sistema non corrisponde ad alcuno dei modelli di distribuzione. Nella pagina [Capacità](#) viene pertanto visualizzata la casella di controllo [Mantieni configurazione esistente](#) a indicare che il sistema è stato configurato al di fuori della procedura guidata. In una distribuzione a più nodi, la casella di controllo [Mantieni configurazione esistente](#) viene visualizzata anche se uno dei nodi contiene un numero di APS non corrispondente a un modello di distribuzione o se il numero di APS nei vari nodi è diverso. Per utilizzare la procedura guidata per modificare la configurazione è possibile deselezionare la casella di controllo.

### **i** Nota

Per semplificare la distribuzione, la configurazione APS selezionata viene applicata a ogni nodo (purché in tali nodi sia installato un APS). In questo modo, a un numero maggiore di nodi corrisponde un aumento della capacità del cluster.

### **i** Nota

I componenti aggiuntivi, ad esempio Data Services o Analysis Application Design Service (AADS), non sono gestiti dalla procedura guidata. I servizi creati dai componenti aggiuntivi non vengono spostati in altri APS dalla procedura guidata.

Esempi:

- Se il servizio AADS è ospitato da un APS che ospita altri servizi dell'installazione principale della piattaforma BI, se si esegue la procedura guidata e si modificano le dimensioni del modello di distribuzione da piccole a medie, la procedura guidata crea sette nuovi APS in cui sposta tutti i servizi, ad eccezione di AADS, che rimane nell'APS iniziale.
- Il componente aggiuntivo Data Services crea un APS dedicato. La procedura guidata non modifica questo APS dedicato e non lo include nel conteggio del numero di APS del sistema.



## File DeploymentTemplates.pdf

Per una descrizione dettagliata delle impostazioni configurate dalla procedura guidata per ogni modello di distribuzione disponibile, fare clic sul collegamento [modello di distribuzione](#) nella pagina [Capacità](#) per aprire il file `DeploymentTemplates.pdf`.

Il file `DeploymentTemplates.pdf` descrive i modelli di distribuzione in dettaglio. Si noti che i modelli non specificano il numero di utenti consentiti, in quanto tale numero dipende dal carico. È necessario eseguire il ridimensionamento del sistema per determinare il numero di utenti da supportare e, di conseguenza, la quantità di RAM necessaria, i requisiti della CPU e così via.

## 4.4 Specifica dei percorsi delle cartelle di dati

Utilizzare la pagina [Cartelle](#) per specificare il percorso in cui salvare i file di registro e di dati della piattaforma BI. È possibile specificare i percorsi delle cartelle o accettare quelli correnti.

Se la distribuzione della piattaforma BI contiene più nodi, è possibile definire i percorsi delle cartelle con due opzioni:

- Se si desidera configurare gli stessi percorsi di cartella per tutti i nodi, selezionare l'opzione [Tutti i nodi hanno gli stessi percorsi di cartella](#).
- Se i server del cluster non sono configurati allo stesso modo, è possibile che i percorsi di installazione o le strutture di directory dei file siano diverse. È possibile selezionare l'opzione [I nodi hanno percorsi di cartella diversi](#) per configurare percorsi di cartella specifici per ogni nodo.

Ogni volta che viene aperta la pagina [Cartelle](#) della procedura guidata, i nomi delle cartelle vengono visualizzati come segue:

- Se tutti i nodi presentano cartelle con gli stessi valori, ovvero se le cartelle dei file di registro, quelle dei file di dati e le altre cartelle di tutti i server del cluster sono identiche, è selezionata l'opzione [Tutti i nodi hanno gli stessi percorsi](#) e vengono visualizzati i nomi delle cartelle correnti.
- Se tutte le cartelle di un determinato tipo (dei file di registro, dei file di dati, di controllo, dell'archivio file di input o dell'archivio file di output) sono identiche all'interno di ogni nodo, ma sono diverse tra i nodi, è selezionata l'opzione [I nodi hanno percorsi di cartella diversi](#) e vengono visualizzati i nomi delle cartelle correnti.
- Se tutte le cartelle di un determinato tipo sono identiche all'interno di ogni nodo e diverse tra i nodi, è selezionata l'opzione [I nodi hanno percorsi di cartella diversi](#) ma i nomi delle cartelle sono vuoti.

Se si modificano i percorsi delle cartelle, la procedura guidata configura il sistema per l'utilizzo delle nuove cartelle. Ad eccezione della cartelle dei dati di controllo, la procedura guidata non copia o sposta i contenuti delle cartelle originali nelle nuove cartelle. Se le nuove cartelle non presentano già il contenuto corretto o si desidera migrare dati presenti nelle cartelle originali, può essere necessario spostare o copiare tali dati nelle nuove cartelle.

Per le cartelle degli archivi dei file di input e output e le cartelle di dati, se il nuovo percorso di cartella è vuoto, è necessario copiare manualmente i file dal percorso di cartella precedente o ripristinare i file da un backup. Per la cartella dei file di registro, copiare i file dalla cartella precedente solo se si desidera che la nuova cartella contenga i file di registro presenti nel percorso di cartella precedente.

## ➔ Suggerimento

Se si intende copiare o ripristinare i file nelle nuove cartelle, eseguire l'operazione prima riavviare i nodi.

### Scenari di esempio

- Se si modifica un percorso di cartella, e la cartella originale contiene report, tali report non saranno disponibili nella piattaforma BI fino a quando non verranno copiati nella nuova cartella e non verranno riavviati i nodi.
- Se la cartella originale contiene report danneggiati o modificati, e si desidera ripristinare un backup valido, recuperare i report dal backup e inserirli nella nuova cartella anziché copiare il contenuto dalla cartella originale.
- Se i file di dati sono stati originariamente collocati in un disco con lettera di unità X, e quest'ultima viene cambiata in Y nel sistema operativo, non è necessario copiare o spostare i file di dati: è sufficiente modificare il percorso di cartella nella piattaforma BI.

Se sono stati modificati manualmente alcuni percorsi di cartella, in modo che alcuni server di un nodo utilizzassero un gruppo di cartelle, mentre altri server dello stesso nodo ne utilizzassero di diverse, nella pagina [Cartelle](#) viene visualizzata la casella di controllo *Mantieni configurazione esistente* a indicare che il sistema è stato configurato al di fuori della procedura guidata. È ad esempio possibile che due server File Repository Server dello stesso nodo siano configurati per utilizzare percorsi di cartelle dei file di registro diversi. Per utilizzare la procedura guidata per modificare la configurazione è possibile deselezionare la casella di controllo.

Per ulteriori informazioni sui tipi di file memorizzati in ogni cartella, fare clic sulle icone [?](#).

## i Nota

Se si modifica uno dei percorsi di cartella seguenti, per fare in modo che le modifiche diventino effettive è necessario riavviare manualmente tutti i nodi al termine della procedura guidata:

- Archivio file di input
- Archivio file di output
- Cartella di registro
- Cartella dati

## 4.5 Verifica delle modifiche

Dopo aver completato la scelta delle impostazioni di configurazione, queste vengono visualizzate nella pagina [Rivedi](#) in modo che sia possibile verificarle, prima che le modifiche vengano applicate al sistema della piattaforma BI. Per ogni categoria di impostazioni è possibile fare clic su [Dettagli](#) per visualizzare una descrizione o un elenco dettagliato delle impostazioni e delle modifiche che verranno applicate.

Se si desidera modificare le impostazioni, è possibile accedere alle singole pagine direttamente dal menu di spostamento a sinistra della procedura guidata.

Le selezioni effettuate vengono salvate in un file di registro, che può essere scaricato dalla pagina Completato.

Viene anche generato e salvato un file di risposta. Il file di risposta consente di automatizzare la configurazione del sistema. È possibile fare clic sul pulsante [Scarica](#) per visualizzare il file di risposta o scaricarlo in un disco locale.

---

Quando si fa clic su [Applica](#), le impostazioni di configurazione vengono applicate alla distribuzione della piattaforma BI. Al termine della procedura guidata, viene visualizzata la pagina [Completato](#), in cui sono mostrati i passaggi successivi da eseguire manualmente.

## Informazioni correlate

[File di registro e file di risposta \[pagina 95\]](#)

## 4.6 File di registro e file di risposta

La pagina [Completato](#) riporta lo stato delle modifiche e consente di scaricare e visualizzare i file di registro e di risposta di una sessione.

I file di registro e di risposta vengono salvati automaticamente nella cartella Configurazione guidata del sistema, cui è possibile accedere dalla CMC. Nei nomi dei file è presente l'indicazione data e ora. Il formato dei nomi è il seguente `anno_mese_giorno_ora_minuti_secondi`. Per i file di registro viene utilizzata l'estensione `.log`, mentre per i file di risposta l'estensione `.ini`.

È anche possibile fare clic sui pulsanti [Scarica](#) per visualizzare i file di registro e di risposta o scaricarli in un disco locale.

Il file di registro presenta il contenuto seguente:

- Un record di tutte le modifiche apportate nella sessione di configurazione corrente.
- Il percorso in cui viene salvato il file di risposta.
- Un elenco che descrive i passaggi da seguire.

## Informazioni correlate

[Utilizzo di un file di risposta \[pagina 95\]](#)

### 4.6.1 Utilizzo di un file di risposta

Ogni volta che viene completata la procedura guidata, viene salvato un file di risposta che contiene le selezioni o le risposte a tutte le domande delle pagine della procedura stessa. Il file di risposta può essere utilizzato per configurare altri cluster presenti nella distribuzione della piattaforma BI senza dover eseguire la procedura guidata per ognuno e può essere utilizzato in una data successiva se si desidera impostare il sistema sullo stesso stato di configurazione. L'utilizzo di un file di risposta consente di automatizzare la distribuzione e di evitare errori dell'operatore.

Per utilizzare un file di risposta, è necessario eseguire uno script che lo impieghi come parametro. Individuare innanzitutto il file di risposta da utilizzare, quindi salvarlo sul disco. I file di risposta vengono salvati

automaticamente nella cartella Configurazione guidata sistema, cui gli amministratori possono accedere dalla CMC. Nei nomi dei file è presente l'indicazione data e ora. Il formato del nome è `anno_mese_giorno_ora_minuti_secondi` ed è seguito dall'estensione `.ini`. Dalla CMC è possibile visualizzare il file di risposta e salvarlo sul disco o utilizzare i comandi di menu ► [Organizza](#) ► [Invia](#) ► [Posizione file](#) ►.

È anche possibile scaricare il file di risposta per la sessione corrente della procedura guidata dalla pagina [Rivedi o Completato](#), quindi salvarlo sul disco.

Se si desidera modificare le impostazioni del file di risposta prima di utilizzarlo, è possibile modificarlo in un editor di testo. Per informazioni dettagliate, vedere il file di risposta di esempio riportato di seguito.

## Esecuzione dello script

Una volta in possesso del file di risposta appropriato, utilizzarlo come parametro della riga di comando per gli script che eseguono la procedura guidata:

- In Windows, eseguire il file batch `SCW.bat`.
- In Unix, eseguire il file di script `scw.sh`.

I file batch e di script si trovano nella stessa cartella degli altri script di gestione dei server:

- In Windows: `<dirinstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.
- In Unix: `<dirinstall>/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/scripts`.

I file batch e di script utilizzano i parametri della riga di comando seguenti:

- `-help`: visualizza la Guida della riga di comando.
- `-r`: specifica il percorso e il nome del file di risposta.
- `-cms`: specifica il Central Management Server (CMS) cui si desidera accedere. Se questo parametro viene omesso, come impostazione predefinita del CMS vengono utilizzati il computer locale e la porta predefinita (6400). Esempio: `nome_computer:6500`
- `-username`: specifica un account che fornisce diritti amministrativi per la piattaforma BI. Se questo parametro viene omesso, viene utilizzato l'account Administrator predefinito.
- `-password`: specifica la password per l'account. Se non specificata, si tenta con una password vuota. Per utilizzare il parametro `-password`, è necessario utilizzare anche il parametro `-username`.

## Esempi

In Windows: `SCW.bat -r c:\folder\filename.ini -cms cmsname:6400 -username "administrator" -password samplepassword`

In Unix: `./scw.sh -r /home/folder/filename.ini -cms cmsname:6400 -username "administrator" -password samplepassword`

## File di risposta di esempio

```
# *****
# ***** Products *****
# *****
# Keep the existing configuration for products.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing product configuration will be preserved.
# "false": the product configuration will be modified according to the "Products."
settings below.
Products.KeepExistingConfiguration = true
# The "Products." settings below will be ignored if
Products.KeepExistingConfiguration = true.
# Auto-start the servers for these products.
# Valid values = true or false.
# "true": the product's servers and their dependencies are auto-started with BI
platform.
# "false": the product's servers are not auto-started with BI platform.
# Crystal Reports
Products.crystalreports = true
# Analysis edition for OLAP
Products.olap = true
# Web Intelligence
Products.webintelligence = false
# Dashboards (Xcelsius)
Products.dashboards = false
# Data Federator
Products.datafederator = true
# Lifecycle Manager
Products.LCM = true
# *****
# ***** Deployment Template *****
# *****
# Keep the existing configuration for the deployment template.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing deployment template configuration will be preserved and the
Capacity.DeploymentTemplate setting below will be ignored.
# "false": the deployment template configuration will be modified according to the
Capacity.DeploymentTemplate setting below.
Capacity.KeepExistingConfiguration = true
# Specify the deployment template for all nodes.
# Valid values = xs, s, m, l, xl.
Capacity.DeploymentTemplate = xs
# *****
# ***** Folders *****
# *****
# Keep the existing configuration for folder locations.
# Valid values = true or false.
# "true": the existing folder configuration will be preserved.
# "false": the folder configuration will be modified according to the "Folders."
settings below.
Folders.KeepExistingConfiguration = true
# The "Folders." settings below will be ignored if
Folders.KeepExistingConfiguration = true.
# ----- All nodes use the same folders -----
# Use this section when you have one node, or when all nodes have the same folder
locations. Otherwise, comment it out.
Folders.InputFileStore = <Path>
Folders.OutputFileStore = <Path>
Folders.Log = <Path>
Folders.Data = <Path>
Folders.Auditing = <Path>
# ----- Nodes use different folders -----
# Use this section when nodes have different folder locations. Otherwise, comment
it out.
# ----- NodeOne -----
```

```
# Folders.NodeOne.InputFileStore = <Path>
# Folders.NodeOne.OutputFileStore = <Path>
# Folders.NodeOne.Log = <Path>
# Folders.NodeOne.Data = <Path>
# Folders.NodeOne.Auditing = <Path>
# ----- NodeTwo -----
# Folders.NodeTwo.InputFileStore = <Path>
# Folders.NodeTwo.OutputFileStore = <Path>
# Folders.NodeTwo.Log = <Path>
# Folders.NodeTwo.Data = <Path>
# Folders.NodeTwo.Auditing = <Path>
```

Tutte le impostazioni nel file di risposta devono essere specificate e non possono essere vuote, ad eccezione dei casi seguenti:

- Nel caso di una distribuzione a più nodi è possibile scegliere di omettere le impostazioni di cartella per uno o più nodi, in modo da lasciare inalterate le cartelle presenti in tali nodi. Per i nodi specificati nel file di risposta è invece necessario indicare tutti i percorsi di cartella.
- Se il parametro `KeepExistingConfiguration` è impostato su `true`, è possibile omettere le altre impostazioni di tale pagina. Se ad esempio `Products.KeepExistingConfiguration = true`, è possibile omettere le altre impostazioni della pagina *Prodotti* dal file di risposta

In alcuni casi, il file di risposta include prodotti diversi da quelli installati nel cluster di destinazione. In questi casi, si verificano i comportamenti seguenti:

- Se il file di risposta non contiene definizioni per i prodotti installati nel cluster di destinazione, l'operazione non riesce.
- Se il file di risposta contiene definizioni per prodotti non presenti nel cluster di destinazione, viene aggiunto un messaggio di avviso al file di registro e gli altri prodotti vengono configurati correttamente.

### **i** Nota

Dopo aver utilizzato un file di risposta per configurare un cluster, è necessario eseguire manualmente le altre operazioni descritte nella sezione «Next steps» del file di registro.

### **i** Nota

Per una maggior protezione, è richiesto solo il supporto dell'autenticazione Enterprise (non Windows AD, LDAP o SAP).

### **i** Nota

Se si preferisce rimandare il riavvio dei nodi al successivo riavvio pianificato, eseguire lo script subito prima di un periodo di inattività pianificato del sistema.

---

## 5 Gestione delle licenze

### 5.1 Gestione dei codici di licenza

In questa sezione viene descritto come gestire le chiavi di licenza per la distribuzione della piattaforma BI.

#### Informazioni correlate

[Visualizzazione delle informazioni sulle licenze \[pagina 99\]](#)

[Per aggiungere un codice di licenza \[pagina 99\]](#)

[Visualizzazione dell'attività dell'account corrente \[pagina 100\]](#)

#### 5.1.1 Visualizzazione delle informazioni sulle licenze

L'area di gestione *Codici di licenza* della CMC identifica il numero di licenze titolari e per processore che sono associate a ogni codice.

1. Passare all'area di gestione *Codici di licenza* della CMC.
2. Selezionare un codice di licenza.

I dettagli associati al codice verranno visualizzati nell'area *Informazioni sul codice di licenza*. Per acquistare ulteriori codici di licenza, contattare il proprio rappresentante di vendita SAP.

#### Informazioni correlate

[Per aggiungere un codice di licenza \[pagina 99\]](#)

[Visualizzazione dell'attività dell'account corrente \[pagina 100\]](#)

#### 5.1.2 Per aggiungere un codice di licenza

se si sta eseguendo l'aggiornamento da una versione di prova del prodotto, eliminare la chiave Valutazione prima di aggiungere nuovi codici di licenza o codici di attivazione dei prodotti. Dopo avere aggiunto i nuovi codici di licenza, sarà necessario abilitare nuovamente tutti i server.

### **i** Nota

Se sono stati ricevuti nuovi codici di licenza in seguito a una modifica all'interno dell'organizzazione nella modalità con cui le licenze della piattaforma BI vengono implementate, è necessario eliminare i codici di licenza precedenti dal sistema al fine di mantenere la conformità.

1. Passare all'area di gestione [Codici di licenza](#) della CMC.
2. Digitare il codice nel campo [Aggiungi codice](#).
3. Fare clic su [Aggiungi](#).

Il codice verrà aggiunto all'elenco.

## **Informazioni correlate**

[Visualizzazione delle informazioni sulle licenze \[pagina 99\]](#)

[Visualizzazione dell'attività dell'account corrente \[pagina 100\]](#)

## **5.1.3 Visualizzazione dell'attività dell'account corrente**

1. Passare all'area di gestione [Impostazioni](#) della CMC.
2. Fare clic su [Visualizza le metriche di sistema globali](#).

In questa sezione viene indicato l'utilizzo delle licenze correnti, insieme alle specifiche dei processi aggiuntivi.

## **Informazioni correlate**

[Per aggiungere un codice di licenza \[pagina 99\]](#)

[Visualizzazione delle informazioni sulle licenze \[pagina 99\]](#)



## 6 Gestione di utenti e gruppi

### 6.1 Panoramica della gestione dei server

La gestione degli account include tutte le attività relative alla creazione, alla mappatura, alla modifica e all'organizzazione delle informazioni su utenti e gruppi. L'area di gestione *Utenti e gruppi* della Central Management Console (CMC) offre una posizione centrale per eseguire queste attività.

Dopo aver creato gli account utente e i gruppi, è possibile aggiungere oggetti e specificare i diritti di accesso. Quando accedono, gli utenti possono visualizzare gli oggetti utilizzando BI Launch Pad o un'applicazione Web personalizzata.

#### 6.1.1 Gestione utenti

Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* è possibile specificare tutte le informazioni necessarie affinché un utente possa accedere alla piattaforma BI. È anche possibile visualizzare i due account utente predefiniti riepilogati nella tabella «Account utente predefiniti».

Tabella 8: Account utente predefiniti

Nome account	Descrizione
<i>Amministratore</i>	L'utente appartiene ai gruppi <i>Amministratori</i> e <i>Tutti</i> . Un amministratore può eseguire tutte le attività in tutte le applicazioni della piattaforma BI (ad esempio CMC, CCM, Pubblicazione guidata e BI Launch Pad).
<i>Guest</i>	Questo utente appartiene al gruppo <i>Tutti</i> . L'account viene abilitato per impostazione predefinita e non viene assegnata una password dal sistema. Se si assegna una password, viene interrotto il Single Sign On a BI Launch Pad.
<i>SMAAdmin</i>	Account di sola lettura utilizzato da SAP Solution Manager per accedere ai componenti della piattaforma BI.

#### **i** Nota

Le migrazioni di oggetti vengono eseguite al meglio da membri del gruppo Amministratori, in particolare dall'account utente Administrator. La migrazione di un oggetto potrebbe implicare la migrazione anche di molti oggetti correlati. Un account amministratore delegato potrebbe non ottenere i diritti di protezione richiesti per tutti gli oggetti.

## 6.1.2 Gestione gruppi

I gruppi sono insiemi di utenti che condividono gli stessi privilegi di account, quindi è possibile creare gruppi basati su reparto, ruolo o posizione. I gruppi consentono di modificare i diritti degli utenti in una posizione specifica (un gruppo) anziché modificare i diritti per ciascun account utente singolarmente. È inoltre possibile assegnare i diritti dell'oggetto a un gruppo o a più gruppi.

Nell'area [Utenti e gruppi](#), è possibile creare gruppi che consentono a un certo numero di utenti di accedere a report o cartelle. Ciò consente di apportare delle modifiche in un punto preciso piuttosto che modificare individualmente ciascun account utente. È anche possibile visualizzare i diversi account di gruppo predefiniti riepilogati nella tabella «Account di gruppo predefiniti».

Per visualizzare i gruppi disponibili nella console CMC, fare clic su [Elenco gruppi](#) nel pannello [Albero](#). In alternativa, è possibile fare clic su [Gerarchia gruppi](#) per visualizzare un elenco gerarchico di tutti i gruppi disponibili.

Tabella 9: Account di gruppo predefiniti

Nome account	Descrizione
<a href="#">Amministratori</a>	I membri di questo gruppo possono eseguire tutte le attività in tutte le applicazioni della piattaforma BI (CMC, CCM, Pubblicazione guidata e BI Launch Pad). Per impostazione predefinita, il gruppo <a href="#">Amministratori</a> contiene solo l'utente Administrator.
<a href="#">Tutti</a>	Ogni utente è un membro del gruppo <a href="#">Tutti</a> .
<a href="#">QaaWS Group Designer</a>	I membri di questo gruppo hanno accesso a Query come Servizio Web.
<a href="#">Utenti di Strumento di conversione dei report</a>	I membri di questo gruppo hanno accesso all'applicazione Strumento di conversione dei report.
<a href="#">Traduttori</a>	I membri di questo gruppo hanno accesso all'applicazione Translation Manager.
<a href="#">Utenti di Universe Designer</a>	Il diritto di accedere alle cartelle <a href="#">Universe Designer</a> e <a href="#">Connessioni</a> viene concesso agli utenti che appartengono a questo gruppo. Essi possono verificare chi dispone dei diritti di accesso all'applicazione di progettazione. Aggiungere gli utenti a questo gruppo a seconda delle esigenze. Per impostazione predefinita questo gruppo non contiene utenti.

## Informazioni correlate

[Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI \[pagina 124\]](#)

[Concessione del diritto di accesso a utenti e gruppi \[pagina 113\]](#)

## 6.1.3 Tipi di autenticazione disponibili

Prima di impostare gli account utente e i gruppi all'interno della piattaforma BI, è opportuno decidere il tipo di autenticazione che si desidera utilizzare. Nella tabella «Tipi di autenticazione» sono riportate le opzioni di autenticazione che possono essere disponibili in base agli strumenti di protezione utilizzati dall'azienda.

Tabella 10: Tipi di autenticazione

Tipo di autenticazione	Descrizione
Enterprise	Utilizzare l'autenticazione Enterprise predefinita del sistema se si preferisce creare account e gruppi distinti da utilizzare con la piattaforma BI oppure se non è stata ancora impostata una gerarchia di utenti e gruppi in un server di directory LDAP o in un server Windows AD.
LDAP	Se viene impostato un server di directory LDAP, è possibile utilizzare con la piattaforma BI gli account utente e i gruppi esistenti in LDAP. Quando gli account LDAP vengono mappati alla piattaforma BI, gli utenti possono accedere alle applicazioni della piattaforma BI con il nome utente e la password LDAP di cui dispongono. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.
Windows AD	È possibile utilizzare gli account utente e i gruppi Windows AD già esistenti nella piattaforma BI. Quando gli account AD vengono mappati alla piattaforma BI, gli utenti possono accedere alle applicazioni della piattaforma BI con il nome utente e la password AD di cui dispongono. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.
SAP	È possibile mappare i ruoli SAP esistenti negli account della piattaforma BI. Dopo avere mappato i ruoli SAP, gli utenti saranno in grado di accedere alle applicazioni della piattaforma BI utilizzando le proprie credenziali SAP. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.
Oracle EBS	È possibile mappare i ruoli Oracle EBS esistenti negli account della piattaforma BI. Dopo avere mappato i ruoli Oracle EBS, gli utenti saranno in grado di accedere alle applicazioni della piattaforma BI utilizzando le proprie credenziali Oracle EBS. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.
Siebel	È possibile mappare i ruoli Siebel esistenti negli account della piattaforma BI. Dopo avere mappato i ruoli Siebel, gli utenti saranno in grado di accedere alle applicazioni della piattaforma BI utilizzando le proprie credenziali Siebel. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.

Tipo di autenticazione	Descrizione
PeopleSoft Enterprise	È possibile mappare i ruoli PeopleSoft esistenti negli account della piattaforma BI. Dopo avere mappato i ruoli PeopleSoft, gli utenti saranno in grado di accedere alle applicazioni SAP della piattaforma BI utilizzando le proprie credenziali PeopleSoft. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.
JD Edwards EnterpriseOne	È possibile mappare i ruoli JD Edwards esistenti negli account della piattaforma BI. Dopo avere mappato i ruoli JD Edwards, gli utenti saranno in grado di accedere alle applicazioni della piattaforma BI utilizzando le proprie credenziali JD Edwards. In questo modo si evita di creare nuovamente account utente e di gruppo individuali all'interno della piattaforma BI.

## 6.2 Gestione di account Enterprise e generali

Poiché l'autenticazione Enterprise rappresenta il metodo di autenticazione predefinito della piattaforma BI, viene abilitata automaticamente alla prima installazione del sistema. Quando vengono aggiunti e gestiti utenti e gruppi, la piattaforma conserva all'interno del database le informazioni ad essi correlate.

### **i** Nota

Quando un utente si disconnette dalla sessione Web nella piattaforma BI accedendo a una pagina non della piattaforma oppure chiudendo il browser, la sessione Enterprise non viene disconnessa e la licenza viene mantenuta. La sessione Enterprise verrà terminata dopo circa 24 ore. Per terminare la sessione Enterprise dell'utente e liberare la licenza per altri, l'utente deve disconnettersi dalla piattaforma.

### 6.2.1 Per creare un account utente

Quando si crea un nuovo utente vengono specificate le proprietà dell'utente e selezionato il gruppo o i gruppi di cui l'utente sarà membro.

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. Scegliere ► *Gestisci* ► *Nuovo* ► *Nuovo utente* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Nuovo utente*.
3. Per creare un utente Enterprise:
  - a. Nell'elenco *Tipo di autenticazione* selezionare *Aziendale*.
  - b. Digitare il nome account, il nome completo, l'indirizzo di posta elettronica e le informazioni descrittive.

### ➔ Suggerimento

Utilizzare l'area riservata alle descrizioni per includere informazioni aggiuntive sull'utente o sull'account.

- c. Specificare le informazioni sulla password e le impostazioni.
4. Per creare un utente che eseguirà l'accesso utilizzando un tipo di autenticazione differente, selezionare l'opzione appropriata nell'elenco [Tipo di autenticazione](#) e digitare il nome dell'account.
5. Eseguire una delle azioni seguenti per designare l'account utente (in base al contratto di licenza della piattaforma BI):
  - Selezionare [Utente simultaneo](#) se questo utente ha sottoscritto un contratto di licenza che definisce il numero di utenti a cui è consentito l'accesso simultaneo.
  - Selezionare [Utente designato](#) se l'utente ha sottoscritto un contratto di licenza che associa uno specifico utente a una licenza. Le licenze degli utenti designati risultano utili per chi richiede l'accesso alla piattaforma BI indipendentemente dagli altri utenti al momento connessi.
6. Scegliere [Crea e chiudi](#).

L'utente viene aggiunto al sistema e automaticamente al gruppo Tutti. Per l'utente vengono creati automaticamente una casella di posta in arrivo e un alias Enterprise.


Ora è possibile aggiungere l'utente a un gruppo o specificare i diritti di cui dispone.

## 6.2.2 Per modificare un account utente

Utilizzare la seguente procedura per modificare le proprietà di un utente o la sua appartenenza a un gruppo.

### Nota

L'utente sarà coinvolto nella modifica se risulta collegato nel momento in cui questa viene effettuata.

1. Accedere all'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare l'utente di cui si desidera modificare le proprietà.
3. Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#) dell'utente.
4. Modificare le proprietà dell'utente.

Oltre a tutte le opzioni disponibili quando l'account è stato creato per la prima volta, ora è possibile disattivare l'account selezionando la casella di controllo [Account disattivato](#).

### Nota

Tutte le modifiche apportate all'account utente non verranno visualizzate fino al successivo accesso.

5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## Informazioni correlate

[Per creare un nuovo alias per un utente esistente \[pagina 121\]](#)

## 6.2.3 Per eliminare un account utente

Utilizzare la seguente procedura per eliminare un account utente. L'utente potrebbe ricevere un messaggio di errore se risulta collegato nel momento in cui l'account viene eliminato. Eliminando un account utente vengono eliminati anche la cartella Preferiti, le categorie personali e la casella di posta dell'utente.

Se si ritiene che l'utente in futuro potrebbe nuovamente richiedere l'accesso all'account, anziché eliminarlo selezionare la casella di controllo [Account disattivato](#) nella finestra di dialogo [Proprietà](#) dell'utente selezionato.

### **i** Nota

L'eliminazione di un account utente non impedisce necessariamente all'utente di accedere di nuovo alla piattaforma BI. Se l'account utente esiste anche in un sistema di terze parti e appartiene a un gruppo di terze parti mappato alla piattaforma BI, l'utente può comunque riuscire ad accedere.

1. Passare all'area di gestione [Utenti o Gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare l'utente da eliminare.
3. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Elimina](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione.
4. Fare clic su [OK](#).  
L'account utente viene eliminato.

## Informazioni correlate

[Per modificare un account utente \[pagina 105\]](#)

[Per disattivare un alias \[pagina 123\]](#)

## 6.2.4 Per creare un nuovo gruppo

1. Accedere all'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC.
2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Nuovo](#) ► [Nuovo gruppo](#) ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Crea nuovo gruppo utente](#).
3. Immettere il nome del gruppo e la descrizione.
4. Fare clic su [OK](#).




Dopo aver creato un nuovo gruppo è possibile aggiungere utenti, aggiungere sottogruppi o specificare l'appartenenza al gruppo; in quest'ultimo caso il nuovo gruppo è in realtà un sottogruppo. Poiché i sottogruppi forniscono livelli aggiuntivi di organizzazione, si rivelano utili quando vengono impostati i diritti degli oggetti per il controllo dell'accesso utente al contenuto della piattaforma BI.

## 6.2.5 Per modificare le proprietà di un gruppo

È possibile modificare le proprietà di un gruppo apportando modifiche a una qualsiasi delle impostazioni.

### Nota

Gli utenti che appartengono al gruppo saranno interessati dalla modifica al successivo accesso.

1. Nell'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC, selezionare il gruppo.
2. Fare clic su  [Gestisci](#)  [Proprietà](#) .
- Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
3. Modificare le proprietà per il gruppo.  
Fare clic sui collegamenti dall'elenco di spostamento per accedere alle diverse finestre di dialogo e modificare le diverse proprietà.
  - Se si desidera modificare il titolo o la descrizione per il gruppo, fare clic su [Proprietà](#).
  - Se si desidera modificare i diritti dei principali sul gruppo, fare clic su [Protezione utente](#).
  - Se si desidera modificare i valori di profilo per i membri del gruppo, fare clic su [Valori di profilo](#).
  - Se si desidera aggiungere il gruppo o un sottogruppo a un altro gruppo, fare clic su [Membro di](#).
4. Fare clic su [Salva](#).

## 6.2.6 Per visualizzare i membri del gruppo

È possibile utilizzare questa procedura per visualizzare gli utenti appartenenti a uno specifico gruppo.

1. Accedere all'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC.
2. Espandere [Gerarchia gruppi](#) nel pannello [Albero](#).
3. Selezionare il gruppo nel pannello [Albero](#).

### Nota

se nel gruppo è presente un numero considerevole di utenti oppure se il gruppo è mappato a una directory di terze parti, l'aggiornamento dell'elenco potrebbe richiedere alcuni minuti.

Viene visualizzato l'elenco degli utenti appartenenti al gruppo.

## 6.2.7 Per aggiungere i sottogruppi

È possibile aggiungere un gruppo a un altro gruppo. In questo caso, il gruppo aggiunto diventa un sottogruppo.

### Nota

l'aggiunta di un sottogruppo è simile alla definizione dell'appartenenza al gruppo.

1. Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della console CMC, selezionare il gruppo che si desidera aggiungere come sottogruppo a un altro gruppo.
2. Scegliere ► *Azioni* ► *Unisci gruppo* ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Unisci gruppo*.
3. Spostare il gruppo a cui si desidera aggiungere il primo gruppo dall'elenco *Gruppi disponibili* all'elenco *Gruppi di destinazione*.
4. Fare clic su *OK*.

## Informazioni correlate

[Per specificare l'appartenenza al gruppo \[pagina 108\]](#)

### 6.2.8 Per specificare l'appartenenza al gruppo

È possibile trasformare un gruppo in un membro di un altro gruppo. Il gruppo che diviene membro viene chiamato sottogruppo. Il gruppo cui viene aggiunto il sottogruppo è il gruppo principale. Un sottogruppo eredita i diritti del gruppo principale.

1. Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della console CMC, fare clic sul gruppo da aggiungere a un altro gruppo.
2. Scegliere ► *Azioni* ► *Membro di* ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Membro di*.
3. Fare clic su *Unisci gruppo*.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Unisci gruppo*.
4. Spostare il gruppo a cui si desidera aggiungere il primo gruppo dall'elenco *Gruppi disponibili* all'elenco *Gruppi di destinazione*.  
  
Tutti i diritti associati al gruppo principale saranno ereditati dal nuovo gruppo appena creato.
5. Fare clic su *OK*.  
Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo *Membro di* e il gruppo principale viene visualizzato nell'elenco dei gruppi principali.

### 6.2.9 Per eliminare un gruppo

Quando un gruppo non risulta più necessario, è possibile eliminarlo. Non è possibile eliminare i gruppi predefiniti Amministratori e Tutti.

#### Nota

Gli utenti che appartengono al gruppo eliminato saranno interessati dalla modifica al successivo accesso.

#### Nota

Gli utenti che appartengono al gruppo eliminato perderanno i diritti ereditati dal gruppo.



Per eliminare un gruppo di autenticazione di terze parti, ad esempio il gruppo utenti Windows AD, utilizzare l'area di gestione [Autenticazione](#) nella CMC.

1. Accedere all'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare il gruppo da eliminare.
3. Scegliere [Gestisci](#) [Elimina](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione.
4. Fare clic su [OK](#).  
Il gruppo viene eliminato.

## 6.2.10 Aggiunta in blocco di utenti o gruppi di utenti

Per aggiungere utenti o gruppi di utenti in massa alla CMC è possibile utilizzare un file CSV (comma-separated values). In un file CSV con formato corretto, le virgole separano i dati in una riga, come illustrato nell'esempio seguente:

```
Add,MyGroup,MyUser1,MyFullName,Password1,My1@example.com,ProfileName,ProfileValue
```

Al processo di aggiunta in blocco si applicano le condizioni seguenti:

- Tutte le righe del file CSV che contengono un errore vengono escluse dal processo di importazione.
- Gli account utente vengono inizialmente disabilitati dopo l'importazione.
- È possibile utilizzare password vuote quando si creano nuovi utenti. È invece necessario utilizzare una password valida per l'autenticazione di Enterprise per tutti i successivi aggiornamenti agli utenti esistenti.
- Quando si aggiunge una credenzialeDB a un account, le credenziali del database vengono abilitate nel profilo dell'utente.

### Nota

Solo gli utenti appartenenti al gruppo Amministratori predefinito possono aggiungere utenti in blocco. Questa funzione non è supportata per gli amministratori delegati.

1. Nell'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della console CMC, selezionare [Gestisci](#) [Importa](#) [Utente/Gruppo/CredenzialeDB](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Importa utente/gruppo/credenzialeDB](#).

2. Fare clic su [Sfoglia](#), selezionare un file CSV, quindi fare clic su [Verifica](#).

Il file viene elaborato. Se i dati del file presentano un formato corretto, il pulsante [Importa](#) diventa attivo. Se il formato dei dati non è corretto, vengono visualizzate informazioni sull'errore, che deve essere risolto prima che la CMC possa verificare il file per l'importazione.

3. Fare clic su [Importa](#).

Gli utenti o i gruppi di utenti vengono importati nella CMC.

Per verificare gli utenti o i gruppi di utenti aggiunti, selezionare [Gestisci](#) [Importa](#) [Cronologia](#) nell'area di gestione [Utenti e gruppi](#).

## 6.2.11 Per abilitare l'account Guest

Per impostazione predefinita, l'account Guest è disabilitato, per garantire che nessun utente possa utilizzarlo per accedere alla piattaforma BI. Questa impostazione predefinita disabilita anche la funzionalità Single Sign On anonimo della piattaforma BI e pertanto gli utenti non saranno in grado di accedere a BI Launch Pad senza aver prima fornito un nome utente e una password validi.

Eseguire l'attività seguente se si desidera abilitare l'account Guest in modo che gli utenti non richiedano ai propri account di accedere a BI Launch Pad.

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. Fare clic su *Elenco utenti* nel pannello di spostamento.
3. Selezionare *Guest*.
4. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà*.
5. Deselezionare la casella di controllo *Account disattivato*.
6. Fare clic su *Salva e chiudi*.

## 6.2.12 Aggiunta di utenti ai gruppi

I gruppi di utenti consentono agli amministratori di eseguire attività di BI Launch Pad per gruppi di utenti (ad esempio personalizzare le preferenze o pianificare pubblicazioni per un determinato gruppo di utenti).

È possibile aggiungere utenti ai gruppi nei seguenti modi:

- Selezionare il gruppo, quindi fare clic su ► *Azioni* ► *Aggiungi membri a gruppi* ►.
- Selezionare l'utente, quindi fare clic su ► *Azioni* ► *Membro di* ►.
- Selezionare l'utente, quindi fare clic su ► *Azioni* ► *Unisci gruppo* ►.

È possibile aggiungere un utente a più gruppi di utenti. Se un utente appartiene a uno o più gruppi di utenti tuttavia, BI Launch Pad visualizza le preferenze per un solo gruppo.

### Informazioni correlate

[Per specificare l'appartenenza al gruppo \[pagina 108\]](#)

### 6.2.12.1 Aggiunta di un utente a uno o più gruppi di utenti

È possibile aggiungere un utente a più gruppi di utenti. Tuttavia, BI Launch Pad visualizzerà le preferenze solo per uno dei gruppi di utenti.

1. Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della console CMC, selezionare l'utente da aggiungere al gruppo.

- Scegliere ► [Azioni](#) ► [Unisci gruppo](#) ►.

#### Nota

tutti gli utenti della piattaforma BI del sistema fanno parte del gruppo Tutti.

- Nella finestra di dialogo [Unisci gruppo](#), spostare il gruppo a cui aggiungere l'utente dall'elenco [Gruppi disponibili](#) all'elenco [Gruppi di destinazione](#).

#### ➔ Suggerimento

Utilizzare + o + per selezionare più gruppi.

- Fare clic su [OK](#).

## 6.2.12.2 Aggiunta di uno o più utenti a un gruppo di utenti

È possibile aggiungere più utenti a un gruppo di utenti.

Le preferenze impostate per un gruppo di utenti sono valide per tutti gli utenti del gruppo. BI Launch Pad visualizza le preferenze solo per un gruppo di utenti alla volta.

- Nell'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della CMC, selezionare il gruppo di utenti.
- Scegliere ► [Azioni](#) ► [Aggiungi membri a gruppi](#) ►.
- Nella finestra di dialogo [Aggiungi](#), fare clic su [Elenco utenti](#).  
L'elenco [Utenti/gruppi disponibili](#) viene aggiornato e vengono visualizzati tutti gli account utente del sistema.
- Spostare uno o più utenti dall'elenco [Utenti/gruppi disponibili](#) all'elenco [Utenti/gruppi selezionati](#).

#### ➔ Suggerimento

Per selezionare più utenti utilizzare + o +. Per cercare un utente specifico immettere il nome utente nella casella di [ricerca](#).

#### ➔ Suggerimento

Se nel sistema è presente un gran numero di utenti, fare clic sui pulsanti [Indietro](#) e [Avanti](#) per spostarsi nell'elenco di utenti.

- Fare clic su [OK](#).

## 6.2.13 Modifica delle impostazioni password

In CMC, è possibile modificare le impostazioni della password relative a un utente specifico o a tutti gli utenti del sistema. Le varie limitazioni elencate di seguito sono valide solo per gli account Enterprise; in altre parole, non si applicano ad account mappati a un database utente esterno (LDAP o Windows AD). In genere, tuttavia, il sistema esterno consente di inserire limitazioni simili per gli account esterni.

## 6.2.13.1 Per modificare le impostazioni della password utente

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. Selezionare l'utente di cui si desidera modificare le impostazioni della password.
3. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà*.
4. Selezionare o deselezionare la casella di controllo associata alle impostazioni password che si desidera modificare.

Le opzioni disponibili sono:

- *Nessuna scadenza password*
  - *Modifica obbligatoria password all'accesso successivo*
  - *Modifica password non consentita*
5. Fare clic su *Salva e chiudi*.

## 6.2.13.2 Per modificare le impostazioni generali della password

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic su *Enterprise*.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Enterprise*.
3. Selezionare la casella di controllo per ciascuna impostazione della password da usare e specificare un valore se richiesto.

La seguente tabella identifica i valori minimo e massimo per ogni impostazione che è possibile configurare.

Tabella 11: Impostazioni password

Impostazione password	Minimo	Massimo consigliato
<i>Devono essere contenuti almeno N caratteri</i>	0 caratteri	64 caratteri
<i>È necessario modificare la password ogni N giorni</i>	1 giorno	100 giorni
<i>Impossibile riutilizzare le N password più recenti</i>	1 password	100 password
<i>È necessario attendere N minuti per modificare la password</i>	0 minuti	100 minuti
<i>Disattiva account dopo N tentativi di accesso non riusciti</i>	1 non riuscito	100 non riusciti

Impostazione password	Minimo	Massimo consigliato
<i>Reimposta conteggio accessi non riusciti dopo N minuti</i>	1 minuto	100 minuti
<i>Riattiva account dopo N minuti</i>	0 minuti	100 minuti

4. Fare clic su [Aggiorna](#).

gli account utente inattivi non verranno disattivati automaticamente.

## 6.2.14 Concessione del diritto di accesso a utenti e gruppi

È possibile concedere a utenti e gruppi il diritto di accesso amministrativo ad altri utenti e gruppi. I diritti amministrativi includono: visualizzazione, modifica ed eliminazione di oggetti, nonché visualizzazione, eliminazione e sospensione di istanze di oggetti. Ad esempio, per la risoluzione dei problemi e la manutenzione del sistema, può essere opportuno concedere al reparto IT l'accesso per la modifica e l'eliminazione di oggetti.

### Informazioni correlate

[Per assegnare principali a un elenco di controllo di accesso per un oggetto \[pagina 134\]](#)

## 6.2.15 Controllo dell'accesso alle caselle di posta in entrata dell'utente

Quando si aggiunge un utente, il sistema crea automaticamente una casella di posta in entrata per l'utente inserito. La casella di posta in entrata ha lo stesso nome dell'utente. Per impostazione predefinita, solo l'utente e l'amministratore dispongono dei diritti di accesso alla casella di posta dell'utente.

### Informazioni correlate

[Gestione delle impostazioni di protezione per gli oggetti nella CMC \[pagina 133\]](#)

## 6.2.16 Configurazione delle opzioni di BI Launch Pad

Nella CMC, gli amministratori possono configurare le preferenze di BI Launch Pad per gruppi di utenti. Configurando le proprietà nel file `BOE.war`, è possibile specificare le informazioni da visualizzare nella schermata di accesso a BI Launch Pad degli utenti.

### **i** Nota

Se un utente appartiene a due o più gruppi di utenti, BI Launch Pad visualizza le preferenze configurate per un solo gruppo.

## **6.2.16.1 Configurazione della schermata di accesso di BI Launch Pad**

Per impostazione predefinita, la schermata di accesso di BI Launch Pad richiede l'immissione del nome utente e della password. È possibile configurarla in modo che vengano richiesti anche il nome CMS e il tipo di autenticazione. Per modificare questa impostazione, è necessario modificare le proprietà di BI Launch Pad per il file BOE.war.

### **6.2.16.1.1 Configurazione della schermata di accesso di BI Lunch Pad**

Per modificare le impostazioni predefinite di BI Launch Pad, è necessario impostare le proprietà personalizzate di BI Launch Pad per il file BOE.war. Questo file viene distribuito sul computer che ospita il server di applicazioni Web.

1. Accedere alla seguente directory nell'installazione della piattaforma BI:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\
```

2. Creare un nuovo file utilizzando un editor di testo.

3. Salvare il file con questo nome:

**BIlaunchpad.properties**

4. Per includere le opzioni di autenticazione nella schermata di accesso di BI Launch Pad, aggiungere la riga seguente:

```
authentication.visible=true
```

5. Per modificare l'autenticazione predefinita, aggiungere la riga seguente:

```
authentication.default=<authentication>
```

Sostituire <authentication> con una delle opzioni seguenti:

Tipo di autenticazione	Valore <authentication>
Enterprise	secEnterprise
LDAP	secLDAP
Windows AD	secWinAD
SAP	secSAPR3

6. Per richiedere agli utenti il nome del CMS nella schermata di accesso di BI Launch Pad, aggiungere la riga seguente:

```
cms.visible=true
```

7. Salvare e chiudere il file.  
8. Riavviare il server di applicazioni Web.

Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file `BOE.war` sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*

## 6.2.16.2 Impostazione delle preferenze di BI Launch Pad per i gruppi di utenti nella CMC

Gli amministratori possono impostare le preferenze di BI Launch Pad per i gruppi di utenti nella CMC.

Gli amministratori possono specificare valori predefiniti per le seguenti preferenze di BI Launch Pad nella CMC:

- [Scheda iniziale](#)
- Posizione in cui vengono memorizzati i documenti
- Cartelle
- Categorie
- Numero di oggetti per pagina
- Colonne visualizzate nella scheda [Documento](#)
- Visualizzazione dei documenti in BI Launch Pad in una scheda o in una nuova finestra

Le preferenze configurate dall'amministratore per un gruppo di utenti sono valide per tutti gli utenti del gruppo. Se un utente appartiene a due o più gruppi di utenti, BI Launch Pad visualizza le preferenze configurate per un solo gruppo.

Gli utenti possono configurare le proprie preferenze in BI Launch Pad e questi valori hanno la precedenza rispetto ai valori predefiniti. Gli utenti possono tornare alle preferenze predefinite in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'amministratore modifica le preferenze predefinite di BI Launch Pad nella CMC, i valori predefiniti hanno la precedenza rispetto ai valori definiti dall'utente.

### 6.2.16.2.1 Impostazione delle preferenze di BI Launch Pad per un gruppo di utenti

Le preferenze di BI Launch Pad configurate nella CMC sono le preferenze predefinite per tutti gli utenti in un gruppo di utenti.

#### **i** Nota

Se un utente appartiene a uno o più gruppi di utenti, BI Launch Pad visualizza le preferenze predefinite configurate per un solo gruppo.

Gli utenti possono definire le proprie preferenze di BI Launch Pad se dispongono dei diritti di accesso appropriati. Se non si desidera che gli utenti modifichino le preferenze, non concedere loro il diritto di impostare le preferenze.

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. In *Elenco gruppi*, selezionare il gruppo di utenti per il quale impostare le preferenze di BI Launch Pad.
3. Selezionare ► *Azioni* ► *Preferenze di BI Launch Pad* ►  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Preferenze di BI Launch Pad*.
4. Deselezionare la casella di controllo *Nessuna preferenza definita*.
5. Selezionare la scheda *Home* o *Documenti* per selezionare la pagina iniziale predefinita di BI Launch Pad.
6. Se si è selezionata la scheda *Home*, effettuare una delle seguenti azioni per scegliere la home page nella scheda:
  - Per visualizzare la scheda *Home* predefinita di BI Launch Pad, selezionare *Scheda iniziale predefinita*.
  - Per visualizzare un sito Web specifico come scheda *Home*, selezionare *Seleziona scheda iniziale*, fare clic su *Sfoglia scheda iniziale*, selezionare un oggetto nel repository BI, quindi fare clic su *Apri*.
7. Se si è selezionata la scheda *Documenti*, effettuare una delle seguenti azioni:
  - Selezionare *Documenti* per visualizzare il cassetto documenti, quindi selezionare il nodo predefinito da visualizzare:
    - *Preferiti*
    - *Categorie personali*
    - *Posta in arrivo*
  - Selezionare *Cartelle* per visualizzare il cassetto cartelle, quindi selezionare la cartella predefinita da visualizzare:
    - Per scegliere tutte le cartelle pubbliche, selezionare *Cartelle pubbliche*.
    - Per scegliere una cartella particolare, selezionare *Seleziona cartella pubblica*, fare clic su *Sfoglia cartella*, selezionare la cartella, quindi fare clic su *Apri*.
  - Selezionare *Categorie* per visualizzare il cassetto categorie, quindi selezionare la categoria predefinita da visualizzare:
    - Per scegliere tutte le categorie pubbliche, selezionare *Categorie aziendali*.
    - Per scegliere una categoria particolare, selezionare *Seleziona categoria aziendale*, fare clic su *Sfoglia categoria*, selezionare la categoria, quindi fare clic su *Apri*.
8. In *Scegliere le colonne da visualizzare nella scheda Documenti*, selezionare la casella di controllo per ogni colonna da visualizzare per ogni oggetto nel pannello *Elenco*:
  - *Tipo*
  - *Ultima esecuzione*
  - *Istanze*
  - *Descrizione*
  - *Creato da*
  - *Creato il*
  - *Posizione (categorie)*
  - *Ricevuto il (Posta in arrivo)*
  - *Da (Posta in arrivo)*
9. In *Imposta posizione di visualizzazione documento*, effettuare una delle seguenti azioni per decidere la modalità di visualizzazione dei documenti da parte degli utenti:
  - Selezionare *Nel portale BI Launch Pad come schede* per visualizzare i documenti in schede singole in BI Launch Pad.



- Selezionare *In più finestre del browser a schermo intero, una finestra per ciascun documento* per visualizzare i documenti in singole finestre del browser.
10. Nella casella *Impostare il numero massimo di elementi per pagina*, immettere il numero massimo di oggetti da visualizzare per pagina di BI Launch Pad quando vengono visualizzati elenchi di oggetti.
  11. Fare clic su *Salva e chiudi*.

## 6.2.17 Gestione degli attributi per gli utenti di sistema

Gli amministratori della piattaforma BI definiscono e aggiungono gli attributi utente agli utenti del sistema attraverso l'area *Gestione attributi utente* nella Central Management Console (CMC). È possibile gestire ed estendere gli attributi per le seguenti directory utente:

- Enterprise
- SAP
- LDAP
- Windows AD

Quando gli utenti vengono importati da directory esterne come SAP, LDAP e Windows AD, per gli account utente sono solitamente disponibili gli attributi seguenti:

- Nome completo
- Indirizzo di posta elettronica

### Nomi degli attributi

Tutti gli attributi utente aggiunti al sistema devono avere le seguenti proprietà:

- *Nome*
- *Nome interno*

La proprietà «Nome» è l'identificatore descrittivo per l'attributo e viene utilizzato per interrogare i filtri durante l'utilizzo del livello semantico universo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Universe Design Tool. Il «nome interno» viene utilizzato dagli sviluppatori che lavorano con l'SDK della piattaforma BI. Questa proprietà è un nome generato automaticamente.

I nomi degli attributi non possono superare i 256 caratteri e devono essere composti unicamente da caratteri alfanumerici e trattini bassi.

#### ➔ Suggerimento

se nell'attributo nome vengono inseriti caratteri non validi, il nome interno non viene generato nella piattaforma BI. Una volta aggiunti al sistema, i nomi interni non possono essere modificati. Si consiglia di selezionare attentamente nomi attributo appropriati contenenti caratteri alfanumerici e trattini bassi.

## Prerequisiti per l'estensione di attributi utente mappati

Prima di aggiungere gli attributi utente al sistema, tutti i plug-in di autenticazione pertinenti per le directory utente esterne devono essere configurate per mappare ed importare gli utenti. Inoltre, sarà necessario conoscere lo schema delle directory esterne, in particolare i nomi utilizzati per gli attributi di destinazione.

### **i** Nota

Per il plug-in di autenticazione SAP, è possibile specificare solo gli attributi contenuti nella struttura BAPIADDR3.

Una volta configurata la piattaforma BI in modo che esegua la mappatura dei nuovi attributi utente, i valori vengono inseriti al successivo aggiornamento pianificato. Tutti gli attributi utente vengono visualizzati nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.

## 6.2.18 Assegnazione di priorità agli attributi utente tra più opzioni di autenticazione

Quando si configurano i plug-in di autenticazione per SAP, LDAP e AD, è possibile specificare i livelli di priorità per ciascun plug-in in relazione agli altri due. Ad esempio, nell'area di autenticazione LDAP utilizzare l'opzione *Imposta priorità collegamento attributi LDAP relativo ad altri collegamenti attributi* per specificare la priorità LDAP in relazione a SAP e AD. Per impostazione predefinita, il valore attributo Enterprise ha la priorità su qualsiasi valore di una directory esterna. Le priorità di collegamento attributi sono impostate al livello del plug-in di autenticazione e non per ciascun attributo specifico.

### Informazioni correlate

[Per configurare l'host LDAP \[pagina 241\]](#)

[Importazione dei ruoli SAP \[pagina 307\]](#)

## 6.2.19 Aggiunta di un nuovo attributo utente

Prima di aggiungere un nuovo attributo utente alla piattaforma BI, è necessario configurare il plug-in di autenticazione per la directory esterna dalla quale si sta eseguendo la mappatura degli account utente. Ciò vale per SAP, LDAP e Windows AD. È necessario verificare in modo specifico l'opzione *Importa nome completo, indirizzo di posta elettronica e altri attributi* per tutti i plug-in richiesti.

### **i** Nota

Non è necessario eseguire alcuna attività preliminare prima di estendere gli attributi degli account utente Enterprise.

### ➔ Suggerimento

Se si prevede di estendere lo stesso attributo tra più plug-in, si consiglia di impostare il livello appropriato di priorità di collegamento attributi in base ai requisiti dell'organizzazione.

1. Passare all'area di gestione degli *attributi utente* della CMC (Central Management Console).
2. Fare clic sull'icona *Aggiungi un nuovo attributo mappato personalizzato*. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Aggiungi attributo*.
3. Specificare un nome da assegnare al nuovo attributo nel campo *Nessuno*.  
Tale nome verrà utilizzato nella piattaforma BI come nome descrittivo del nuovo attributo.  
All'inserimento del nome descrittivo, nel campo *Nome interno* viene inserito automaticamente il nome con il formato seguente: `SI_[nomeDescrittivo]`. Quando l'amministratore di sistema specifica un nome di attributo "descrittivo", nella piattaforma BI viene creato automaticamente il nome "interno".
4. Se necessario, modificare il campo *Nome interno* utilizzando lettere, numerali o trattini bassi.

### ➔ Suggerimento

Il valore del campo *Nome interno* può essere modificato unicamente in questa fase. Una volta salvato il nuovo attributo, questo valore non potrà essere più modificato.

Se il nuovo attributo è relativo ad account Enterprise, andare al passaggio 8.

5. Specificare l'opzione appropriata per *Aggiungi una nuova origine per* dall'elenco e fare clic sull'icona *Aggiungi*. Sono disponibili le seguenti opzioni:
  - *SAP*
  - *LDAP*
  - *AD*

Viene creata una riga di tabella per l'origine attributi specificata per l'attributo.

6. Nella colonna *Nome di origine attributo* specificare il nome dell'attributo nella directory di origine.  
La piattaforma BI non prevede un meccanismo che consenta di verificare automaticamente che il nome dell'attributo fornito esista nella directory esterna. Assicurarsi che il nome fornito sia corretto e valido.
7. Ripetere le fasi 5-6 se per il nuovo attributo sono necessarie ulteriori origini.
8. Fare clic su *OK* per salvare e inviare il nuovo attributo alla piattaforma BI.  
I nuovi attributi Nome, Nome interno, Origine e Nome di origine attributo vengono visualizzati nell'area di gestione *Gestione attributi utente* della CMC.

Il nuovo attributo e il valore corrispondente per ciascun account utente interessato verranno visualizzati all'aggiornamento pianificato successivo nell'area di gestione *Utenti e gruppi*.

Se si utilizzano più origini per il nuovo attributo, verificare che siano specificate le priorità di collegamento attributi corrette per ogni plug-in di autenticazione.

## 6.2.20 Per modificare gli attributi utente personalizzati

Utilizzare la seguente procedura per modificare gli attributi utente che sono stati creati nella piattaforma BI. È possibile modificare quanto segue:

- Il nome dell'attributo nella piattaforma BI

#### **i** Nota

questo nome non è il nome interno utilizzato per l'attributo. Una volta creato l'attributo e aggiunto alla piattaforma BI, il nome interno non può essere più modificato. Per rimuovere un nome interno, gli amministratori devono eliminare l'attributo associato.

- Il nome di origine dell'attributo
  - Ulteriori origini per l'attributo
1. Passare all'area di gestione degli **attributi utente** della CMC (Central Management Console).
  2. Selezionare l'attributo da modificare.
  3. Fare clic sull'icona **Modifica attributo selezionato**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica**.
  4. Modificare il nome dell'attributo o le informazioni sull'origine.
  5. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche e inviarle alla piattaforma BI.  
I valori modificati vengono visualizzati nell'area di gestione **Gestione attributi utente** della CMC.

I valori e il nome dell'attributo modificati verranno visualizzati dopo il successivo aggiornamento pianificato nell'area di gestione **Utenti e gruppi**.

## 6.3 Gestione degli alias

Se un utente dispone di più account nella piattaforma BI, è possibile collegarli utilizzando la funzione di assegnazione di alias. Questa opzione è utile quando un utente dispone di un account di terze parti mappato su Enterprise e di un account Enterprise.

Tramite l'assegnazione di un alias l'utente può connettersi utilizzando un nome utente e una password di terze parti, oppure un nome utente e una password Enterprise. In questo modo un alias consente a un utente di accedere tramite più di un tipo di autenticazione.

Nella console CMC le informazioni relative agli alias vengono visualizzate nella parte inferiore della finestra di dialogo **Proprietà** di un utente. Un utente può avere qualsiasi combinazione di alias Enterprise, LDAP o Windows AD.

### 6.3.1 Per creare un utente e aggiungere un alias di terze parti

Quando si crea un utente e si seleziona un tipo di autenticazione diverso da Enterprise, il sistema crea il nuovo utente nella piattaforma BI e genera un alias di terze parti per l'utente.

#### **i** Nota

affinché il sistema crei l'alias di terze parti è necessario che vengano soddisfatti i seguenti criteri:

- Lo strumento di autenticazione deve essere attivato nella CMC.

- Il formato del nome account deve corrispondere al formato richiesto per il tipo di autenticazione.
- L'account utente deve esistere nello strumento di autenticazione di terze parti e deve appartenere a un gruppo già mappato alla piattaforma BI.

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. Scegliere **Gestisci** > **Nuovo** > **Nuovo utente**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Nuovo utente*.
3. Selezionare il tipo di autenticazione per l'utente, ad esempio Windows AD.
4. Digitare il nome account di terze parti per l'utente, ad esempio **bsmith**.
5. Selezionare il tipo di connessione per l'utente.
6. Scegliere *Crea e chiudi*.

L'utente viene aggiunto alla piattaforma BI e riceve un alias per il tipo di autenticazione selezionato, ad esempio secWindowsAD:ENTERPRISE:bsmith. Se necessario, è possibile assegnare e riassegnare gli alias agli utenti.

## 6.3.2 Per creare un nuovo alias per un utente esistente

È possibile creare alias per gli utenti della piattaforma BI esistenti. Questo può essere un alias Enterprise, oppure un alias per uno strumento di autenticazione di terze parti.

### **i** Nota

affinché il sistema crei l'alias di terze parti è necessario che vengano soddisfatti i seguenti criteri:

- Lo strumento di autenticazione deve essere attivato nella CMC.
- Il formato del nome account deve corrispondere al formato richiesto per il tipo di autenticazione.
- L'account utente deve esistere nello strumento di autenticazione di terze parti e deve appartenere a un gruppo mappato alla piattaforma BI.

1. Passare all'area di gestione *Utenti e gruppi* della CMC.
2. Selezionare l'utente a cui si desidera aggiungere un alias.
3. Fare clic su **Gestisci** > **Proprietà**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà*.
4. Fare clic su *Nuovo alias*.
5. Selezionare il tipo di autenticazione.
6. Immettere il nome account per l'utente.
7. Fare clic su *Aggiorna*.

Viene creato un alias per l'utente. Quando si visualizza l'utente nella CMC, vengono mostrati almeno due alias: uno è quello assegnato all'utente in precedenza, l'altro è quello appena creato.


8. Fare clic su *Salva e chiudi* per uscire dalla finestra di dialogo *Proprietà*.

### 6.3.3 Per assegnare un alias da un altro utente

L'assegnazione di un alias a un utente è il trasferimento di un alias di terze parti da un utente a quello correntemente visualizzato. Non è possibile assegnare o riassegnare gli alias Enterprise.

#### Nota

se un utente dispone di un solo alias, ma questo viene assegnato a un altro utente, il sistema elimina l'account utente e la cartella Preferiti, le categorie personali e la casella di posta in arrivo associati a tale account.

1. Passare all'area di gestione [Utenti o Gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare l'utente a cui si desidera assegnare un alias.
3. Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
4. Fare clic su [Assegna alias](#).
5. Immettere l'account utente che presenta l'alias che si desidera assegnare e fare clic su [Trova](#).
6. Spostare l'alias che si desidera assegnare dall'elenco [Alias disponibili](#) all'elenco [Alias da aggiungere a <nomeutente>](#).

Dove [<nomeutente>](#) rappresenta il nome dell'utente a cui si assegna un alias.

#### Suggerimento

Per selezionare più alias, utilizzare la combinazione MAIUSC + clic o CTRL + clic.


7. Scegliere [OK](#).

### 6.3.4 Per eliminare un alias

Quando si elimina un alias, esso viene rimosso dal sistema. Se un utente dispone di un solo alias, ma questo viene eliminato, il sistema elimina automaticamente l'account utente, la cartella Preferiti, le categorie personali e la casella di posta in arrivo associati a tale account.

#### Nota

l'eliminazione di un alias dell'utente non impedisce necessariamente all'utente di accedere di nuovo alla piattaforma BI. Se l'account utente esiste ancora nel sistema di terze parti e appartiene a un gruppo mappato alla piattaforma BI, quest'ultima consente all'utente di effettuare la connessione. Il sistema crea un nuovo utente o assegna l'alias a un utente esistente a seconda dell'opzione di aggiornamento selezionata per lo strumento di autenticazione nell'area di gestione [Autenticazione](#) della console CMC.

1. Passare all'area di gestione [Utenti o Gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare l'utente di cui si desidera eliminare l'alias.
3. Fare clic su .  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
4. Fare clic sul pulsante [Elimina alias](#) accanto all'alias da eliminare.

5. Se viene richiesta una conferma, fare clic su [OK](#).  
L'alias viene eliminato.
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#) per uscire dalla finestra di dialogo [Proprietà](#).

### 6.3.5 Per disattivare un alias

È possibile impedire a un utente di accedere alla piattaforma BI utilizzando un particolare metodo di autenticazione che prevede la disattivazione dell'alias utente ad esso associato. Per evitare che un utente possa accedere alla piattaforma BI, disattivare tutti gli alias corrispondenti.

#### **i** Nota

L'eliminazione di un utente dal sistema non impedisce necessariamente all'utente di accedere di nuovo alla piattaforma BI. Se l'account utente esiste ancora nel sistema di terze parti e se appartiene a un gruppo mappato alla piattaforma BI, il sistema consentirà comunque all'utente di effettuare l'accesso. Affinché un utente non possa più utilizzare uno degli alias che gli sono stati assegnati per accedere alla piattaforma BI, è opportuno disattivarlo.

1. Passare all'area di gestione [Utenti o Gruppi](#) della console CMC.
2. Selezionare l'utente di cui si desidera disattivare l'alias.
3. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
4. Deselezionare la casella di controllo [Attivato](#) per l'alias che si desidera disattivare.  
Ripetere questo passaggio per tutti gli alias che si desidera disattivare.
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).  
L'utente non può più accedere utilizzando il tipo di autenticazione appena disattivato.

### Informazioni correlate

[Per eliminare un alias \[pagina 122\]](#)

## 7 Impostazione dei diritti

### 7.1 Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI

I diritti costituiscono le unità di base per il controllo dell'accesso degli utenti a oggetti, utenti, applicazioni, server e altre funzionalità nella piattaforma BI. I diritti svolgono un ruolo importante nella protezione del sistema mediante la definizione delle singole azioni che gli utenti possono eseguire sugli oggetti. Oltre a consentire il controllo dell'accesso ai contenuti della piattaforma BI, i diritti consentono di delegare la gestione di utenti e gruppi a diversi reparti e di garantire al personale IT l'accesso amministrativo a server e gruppi di server.

È importante notare che i diritti vengono impostati su oggetti quali report e cartelle anziché sui principali (utenti e gruppi) che effettuano l'accesso. Ad esempio, per fornire a un gestore l'accesso a una particolare cartella, nell'area [Cartelle](#) aggiungere tale gestore all'elenco di controllo degli accessi (elenco dei principali che possono accedere a un oggetto) per la cartella. Non è possibile fornire al gestore l'accesso configurando le impostazioni dei diritti del gestore nell'area [Utenti e gruppi](#). Le impostazioni dei diritti per il gestore nell'area [Utenti e gruppi](#) vengono utilizzate per concedere ad altri principali (ad esempio amministratori delegati) l'accesso al gestore come a un oggetto nel sistema. In questo modo gli stessi principali sono oggetti per altri che dispongono di maggiori diritti di gestione.

Ciascun diritto su un oggetto può essere concesso, negato o non specificato. Il modello di protezione della piattaforma BI è progettato in modo tale che, se un diritto viene lasciato non specificato, viene negato. Inoltre, se le impostazioni hanno come risultato la concessione e la negazione di un diritto a un utente o un gruppo, il diritto viene negato. Questa progettazione «basata sul rifiuto» consente di garantire che gli utenti o i gruppi non acquisiscano automaticamente diritti non concessi in modo esplicito.

Esiste un'importante eccezione a questa regola. Se un diritto viene impostato esplicitamente su un oggetto secondario in contraddizione con i diritti ereditati dall'oggetto principale, il diritto impostato sull'oggetto secondario ha la priorità sui diritti ereditati. Questa eccezione si applica agli utenti che sono anche membri di gruppi. Se a un utente viene esplicitamente concesso un diritto negato al gruppo di tale utente, il diritto impostato sull'utente ha la priorità sui diritti ereditati.

#### Informazioni correlate

[Priorità di diritti \[pagina 128\]](#)

#### 7.1.1 Livelli di accesso

I livelli di accesso sono gruppi di diritti che gli utenti utilizzano con frequenza. Consentono agli amministratori di impostare i livelli di protezione comuni in modo rapido e uniforme, evitando di impostare i singoli diritti uno ad uno.



La piattaforma BI prevede vari livelli di accesso predefiniti. Questi livelli di accesso predefiniti si basano su un modello di diritti crescenti, a partire da [Visualizza](#) fino a [Controllo completo](#). Ogni livello di accesso accresce i diritti concessi nel livello precedente.

È tuttavia possibile creare livelli di accesso personalizzato e ciò consente di ridurre notevolmente i costi amministrativi e di manutenzione associati alla protezione. Considerare una situazione in cui un amministratore debba gestire due gruppi, responsabili vendite e dipendenti vendite. Entrambi i gruppi devono accedere a cinque report nel sistema della piattaforma BI, ma i responsabili vendite richiedono più diritti dei dipendenti vendite. I livelli di accesso predefiniti non soddisfano le esigenze dei due gruppi. Anziché aggiungere gruppi a ogni report come principali e modificarne i diritti in cinque posizioni diverse, l'amministratore può creare due nuovi livelli di accesso Responsabili vendite e Dipendenti vendite. L'amministratore, quindi, aggiunge entrambi i gruppi come principali ai report e assegna loro i rispettivi livelli di accesso. Quando è necessario modificare i diritti, l'amministratore può accedere e modificare i livelli di accesso. Poiché i livelli di accesso si applicano a entrambi i gruppi per tutti e cinque i report, i diritti di questi gruppi sui report vengono aggiornati rapidamente.

## Informazioni correlate

[Utilizzo di livelli di accesso \[pagina 138\]](#)






### 7.1.2 Impostazioni dei diritti avanzati

Per fornire il controllo completo sulla protezione degli oggetti, la console CMC consente di impostare diritti avanzati. Questi diritti avanzati forniscono maggiore flessibilità poiché consentono di definire la protezione per gli oggetti a un livello granulare.

Utilizzare diritti avanzati, ad esempio, se è necessario personalizzare i diritti di un principale su un particolare oggetto o insieme di oggetti. Ancora più importante, i diritti avanzati possono essere utilizzati per negare in modo esplicito a utenti e gruppi eventuali diritti che non sarà possibile modificare quando, in futuro, si apporteranno modifiche all'appartenenza ai gruppi o ai livelli di protezione delle cartelle.

Nella tabella seguente vengono riepilogate le opzioni disponibili quando si impostano diritti avanzati.

Tabella 12: Opzioni diritti

Icona	Opzione diritti	Descrizione
	<a href="#">Concesso</a>	Il diritto è concesso a un principale.
	<a href="#">Negato</a>	Il diritto è negato a un principale.
	<a href="#">Non specificato</a>	Il diritto non è specificato per un principale. Per impostazione predefinita, i diritti impostati su <a href="#">Non specificato</a> sono negati.
	<a href="#">Applica a oggetto</a>	Il diritto è applicato all'oggetto. Questa opzione diventa disponibile quando si fa clic su <a href="#">Concesso</a> o <a href="#">Negato</a> .
	<a href="#">Applica a oggetto secondario</a>	Il diritto è applicato agli oggetti secondari. Questa opzione diventa disponibile quando si fa clic su <a href="#">Concesso</a> o <a href="#">Negato</a> .

## Informazioni correlate

[Diritti specifici del tipo \[pagina 131\]](#)

### 7.1.3 Ereditarietà

I diritti su un oggetto vengono impostati per un principale in modo tale da controllare l'accesso all'oggetto. Tuttavia, è poco pratico impostare il valore esplicito di ogni diritto possibile su ogni oggetto per ogni principale. Si consideri un sistema con 100 diritti, 1.000 utenti e 10.000 oggetti: per impostare esplicitamente i diritti su ciascun oggetto il CMS deve archiviare miliardi di diritti in memoria e, più importante, è necessario che un amministratore imposti ciascun diritto manualmente.

I criteri di ereditarietà risolvono questi problemi. Grazie all'ereditarietà, i diritti di cui gli utenti dispongono per gli oggetti del sistema provengono da una combinazione delle singole appartenenze a gruppi e sottogruppi diversi e da oggetti che hanno ereditato diritti da cartelle principali e sottocartelle. Gli utenti possono ereditare diritti in quanto membri di un gruppo, i sottogruppi ereditano diritti dai gruppi principali, infine utenti e gruppi possono ereditare diritti dalle cartelle principali.

Per impostazione predefinita, gli utenti o i gruppi che dispongono dell'accesso a una cartella ereditano gli stessi diritti per tutti gli oggetti pubblicati successivamente nella cartella. Di conseguenza, la migliore strategia consiste prima di tutto nell'impostare i diritti appropriati per utenti e gruppi a livello di cartella, quindi pubblicare gli oggetti in quella cartella.

La piattaforma BI riconosce due tipi di ereditarietà: ereditarietà di gruppo ed ereditarietà di cartella.

#### 7.1.3.1 Ereditarietà di gruppo

L'ereditarietà di gruppo consente ai principali di ereditare diritti in virtù dell'appartenenza a un gruppo. L'ereditarietà di gruppo si dimostra particolarmente utile quando si organizzano tutti gli utenti in gruppi che coincidono con le convenzioni di protezione correnti dell'organizzazione.

Nell'«esempio di ereditarietà di gruppo 1», è illustrato il funzionamento dell'ereditarietà di gruppo. Il Gruppo Rosso è un sottogruppo del Gruppo Blu, quindi eredita i diritti del Gruppo Blu. In questo caso, il diritto 1 viene ereditato come concesso e gli altri diritti come non specificati. Ogni membro del Gruppo Rosso eredita questi diritti. Inoltre, eventuali altri diritti impostati per il sottogruppo vengono ereditati dai membri. In questo esempio l'utente verde è un membro del gruppo rosso, quindi eredita il diritto 1 come concesso, i diritti 2, 3, 4 e 6 come non specificati e il diritto 5 come negato.




Grafico 1:Ereditarietà di gruppo - Esempio 1

Se si abilita l'ereditarietà di gruppo per un utente che appartiene a più di un gruppo, quando il sistema verifica le credenziali prende in considerazione i diritti di tutti i gruppi principali. All'utente sono negati tutti i diritti negati in modo esplicito a un gruppo principale, oltre ai diritti definiti come non specificati; in questo modo, all'utente sono concessi solo i diritti concessi in uno o più gruppi (in modo esplicito o tramite i livelli di accesso) e mai negati in modo esplicito.

Nell'«esempio di ereditarietà di gruppo 2», l'utente verde è membro di due gruppi non correlati. Dal gruppo blu eredita i diritti 1 e 5 come concessi e il resto come non specificati, tuttavia, poiché l'utente verde appartiene anche al gruppo rosso e tale gruppo ha negato in modo esplicito il diritto 5, l'ereditarietà dal gruppo blu del diritto 5 per l'utente verde viene ignorata.




Grafico 2:Ereditarietà di gruppo - Esempio 2

## Informazioni correlate

[Priorità di diritti \[pagina 128\]](#)

### 7.1.3.2 Ereditarietà di cartella

L'ereditarietà di cartella consente ai principali di ereditare i diritti loro concessi su una cartella principale dell'oggetto. Tale schema di ereditarietà si rivela particolarmente efficace quando si organizza il contenuto della piattaforma BI in una gerarchia di cartelle che riflette le convenzioni di protezione correnti dell'organizzazione. Si supponga, ad esempio, di creare una cartella di nome Report vendite e di fornire al gruppo Vendite l'accesso [Visualizza su richiesta](#) per la cartella. Per impostazione predefinita, gli utenti che dispongono di diritti sulla cartella

Report Vendite ereditano gli stessi diritti per i report pubblicati successivamente in questa cartella. Di conseguenza, il gruppo Vendite disporrà dell'accesso [Visualizza su richiesta](#) a tutti i report e sarà sufficiente impostare i diritti dell'oggetto una sola volta a livello di cartella.

In «Esempio di ereditarietà di cartella», sono stati impostati diritti su una cartella per il gruppo rosso. I diritti 1 e 5 sono stati concessi, mentre gli altri sono rimasti non specificati. Con l'ereditarietà di cartella abilitata, i membri del Gruppo Rosso dispongono a livello di oggetto di diritti identici a quelli disponibili a livello di cartella. I diritti 1 e 5 vengono ereditati come concessi e tutti gli altri rimangono non specificati.




Grafico 3:Esempio di ereditarietà di cartella

## Informazioni correlate

[Priorità di diritti \[pagina 128\]](#)

### 7.1.3.3 Priorità di diritti

Secondo lo schema di priorità dei diritti, i diritti impostati sugli oggetti secondari hanno la priorità sui diritti impostati sugli oggetti principali. L'override dei diritti si applica nelle seguenti circostanze:

- In generale, i diritti impostati sugli oggetti secondari hanno la priorità sui diritti corrispondenti impostati sugli oggetti principali.
- In generale, i diritti impostati sui gruppi secondari o sui membri di gruppi hanno la priorità sui diritti corrispondenti impostati sui gruppi.

Non è necessario disabilitare l'eredità per impostare diritti personalizzati su un oggetto. L'oggetto secondario eredita le impostazioni dei diritti dell'oggetto principale ad eccezione dei diritti esplicitamente impostati sull'oggetto secondario. Inoltre, qualsiasi modifica apportata alle impostazioni dei diritti sull'oggetto principale viene applicata all'oggetto secondario.

L'esempio relativo «allo schema di override dei diritti 1» illustra il meccanismo di override dei diritti per gli oggetti principali e secondari. All'utente blu viene negato il diritto di modifica del contenuto di una cartella; l'impostazione dei diritti è ereditata dalla sottocartella. Tuttavia, un amministratore concede all'utente blu i diritti di *modifica* di un documento nella sottocartella. Il diritto di *modifica* che l'utente blu riceve per il documento ha la priorità sui diritti ereditati derivanti dalla cartella e dalla sottocartella.




Grafico 4: Esempio di override dei diritti 1

L'esempio relativo «allo schema di override dei diritti 2» illustra il meccanismo di override dei diritti per membri e gruppi. Al gruppo blu è negato il diritto di modifica di una cartella e il sottogruppo blu eredita questa impostazione dei diritti. Tuttavia, un amministratore concede all'utente blu, membro del gruppo blu e del sottogruppo blu, diritti di *modifica* sulla cartella. I diritti di *modifica* che l'utente blu riceve sulla cartella hanno la priorità sui diritti ereditati provenienti dal gruppo blu e dal sottogruppo blu.




Grafico 5: Esempio di override dei diritti 2

Lo «schema di priorità complessa dei diritti» illustra una situazione in cui gli effetti della priorità di diritti sono meno ovvii. L'utente viola è membro dei sottogruppi 1A e 2A, contenuti rispettivamente nei gruppi 1 e 2. I gruppi 1 e 2 hanno entrambi diritti di *modifica* sulla cartella. 1A eredita i diritti di *modifica* dal gruppo 1, ma un amministratore nega i diritti di *modifica* a 2A. Le impostazioni dei diritti su 2A sono prioritari rispetto alle impostazioni dei diritti del gruppo 2. L'utente viola, pertanto, eredita impostazioni di diritti contraddittori da 1A e 2A. 1A e 2A non hanno relazioni principale-secondario, pertanto l'override dei diritti non viene applicato; ciò

significa che le impostazioni dei diritti di un sottogruppo non hanno la priorità su quelle di un altro poiché sono di pari stato. In conclusione, all'utente viola vengono negati i diritti di *modifica* a causa del modello di diritti «basati sul rifiuto» nella piattaforma BI.




Grafico 6: Priorità complessa dei diritti

L'override dei diritti consente di apportare variazioni minime alle impostazioni dei diritti di un oggetto secondario senza ignorare tutte le impostazioni dei diritti ereditate. Si consideri una situazione in cui un responsabile delle vendite deve visualizzare report riservati nella cartella Riservato. Il responsabile delle vendite fa parte del gruppo Vendite e come tale non ha accesso alla cartella e ai suoi contenuti. L'amministratore concede al responsabile i diritti di *visualizzazione* sulla cartella Riservato e continua a negare l'accesso al resto del gruppo Vendite. In questo caso, i diritti di *visualizzazione* concessi al responsabile delle vendite hanno la priorità sull'accesso negato che il responsabile eredita per il fatto di appartenere al gruppo Vendite.

### 7.1.3.4 Ambito dei diritti

Con ambito dei diritti si intende la possibilità di controllare l'estensione dell'eredità dei diritti. Per definire l'ambito di un diritto, decidere se il diritto si applica all'oggetto, all'oggetto secondario o a entrambi. Per impostazione predefinita, l'ambito di un diritto si estende sia agli oggetti sia agli oggetti secondari.

L'ambito dei diritti può essere utilizzato per proteggere il contenuto personale in percorsi condivisi. Considerare una situazione in cui il reparto finanziario ha condiviso la cartella Richieste di indennizzo che contiene sottocartelle Richieste di indennizzo personali per ogni dipendente. I dipendenti devono poter visualizzare la cartella Richieste di indennizzo e potervi aggiungere oggetti ma devono anche poter proteggere il contenuto delle loro sottocartelle Richieste di indennizzo personali. L'amministratore concede a tutti i dipendenti i diritti di *visualizzazione* e *aggiunta* sulla cartella Richieste di indennizzo e limita l'ambito di questi diritti alla sola cartella Richieste di indennizzo. In questo modo i diritti di *visualizzazione* e *aggiunta* non si applicano agli oggetti secondari nella cartella Richieste di indennizzo. L'amministratore concede quindi ai dipendenti i diritti di *visualizzazione* e *aggiunta* sulle rispettive sottocartelle Richieste di indennizzo personali.

L'ambito dei diritti può anche limitare i diritti effettivi di cui dispone un amministratore con delega. È possibile ad esempio che un amministratore con delega disponga dei *diritti di modifica in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* e dei *diritti di modifica* per una cartella, ma l'ambito di questi diritti è limitato alla cartella e non è applicabile ai relativi oggetti secondari. L'amministratore con delega non può concedere questi diritti a un altro utente per uno degli oggetti secondari della cartella.

## 7.1.4 Diritti specifici del tipo

I diritti specifici del tipo riguardano unicamente tipi di oggetto specifici, ad esempio report Crystal, cartelle o livelli di accesso. I diritti specifici del tipo sono:

- Diritti generali per ogni tipo di oggetto  
Questi diritti sono identici ai diritti globali generali (ad esempio diritto di aggiunta, eliminazione o modifica di un oggetto), ma è possibile impostarli su tipi di oggetto specifici in modo che abbiano la priorità sulle impostazioni dei diritti globali.
- Diritti specifici per il tipo di oggetto  
Questi diritti sono disponibili solo per tipi di oggetto specifici. Ad esempio, il diritto di esportazione dei dati di un report è presente per i report Crystal, ma non per i documenti Word.

Il diagramma «Esempio di diritti specifici del tipo» illustra il funzionamento dei diritti specifici del tipo. Il diritto 3 rappresenta il diritto di modifica di un oggetto. Al gruppo blu vengono negati i diritti di *modifica* per la cartella di livello superiore, mentre vengono concessi i diritti di *modifica* per i report Crystal nella cartella e relativa sottocartella. Questi diritti di *modifica* sono specifici per i report Crystal e sostituiscono le impostazioni dei diritti a livello globale generale. Di conseguenza, i membri del gruppo blu dispongono dei diritti di *modifica* per i report Crystal ma non per il file XLF nella sottocartella.




Grafico 7:Esempio di diritti specifici del tipo

I diritti specifici del tipo sono utili poiché consentono di limitare i diritti dei principali in base al tipo di oggetto. Si consideri una situazione in cui un amministratore desidera che i dipendenti siano in grado di aggiungere oggetti a una cartella, ma non creare sottocartelle. L'amministratore concede i diritti di *aggiunta* al livello globale generale per la cartella, quindi nega i diritti di *aggiunta* per il tipo di oggetto cartella.

I diritti si suddividono nei seguenti insiemi in base ai tipi di oggetto a cui si applicano:

- **Generale**  
Questi diritti riguardano tutti gli oggetti.
- **Contenuto**  
Questi diritti sono suddivisi in base a determinati tipi di oggetto di contenuto. Esempi di tipi di oggetto contenuto sono i report Crystal e i file PDF di Adobe Acrobat.

- **Applicazione**

Questi diritti sono suddivisi in base all'applicazione della piattaforma BI interessata. Gli esempi di applicazione includono la console CMC e BI Launch Pad.

- **Sistema**


Questi diritti sono suddivisi in base al componente di sistema di base interessato. Tra gli esempi di componenti di sistema di base sono inclusi Calendari, Eventi e Utenti e Gruppi.

I diritti specifici del tipo si trovano negli insiemi **Contenuto**, **Applicazione** e **Sistema**. In ogni insieme, sono ulteriormente suddivisi in categorie basate sul tipo di oggetto.

## 7.1.5 Determinazione dei diritti effettivi

È opportuno considerare i seguenti aspetti quando si impostano diritti su un oggetto:

- Ciascun livello di accesso concede alcuni diritti, ne nega altri e non specifica gli altri diritti. Quando a un utente vengono concessi numerosi livelli di accesso, per impostazione predefinita il sistema aggrega i diritti effettivi e nega tutti i diritti non specificati.
- Quando vengono assegnati più livelli di accesso a un principale su un oggetto, il principale dispone della combinazione dei diritti di ciascun livello di accesso. All'utente in «Livelli di accesso multipli» vengono assegnati due livelli di accesso. Un livello di accesso concede all'utente i diritti 3 e 4, mentre l'altro livello di accesso concede solo il diritto 3. I diritti effettivi per l'utente sono 3 e 4.



**Grafico 8: Livelli di accesso multipli**

- I diritti avanzati possono essere combinati con livelli di accesso per personalizzare le impostazioni dei diritti per un principale su un oggetto. Ad esempio, se un diritto avanzato e un livello di accesso vengono entrambi assegnati in modo esplicito a un principale su un oggetto e il diritto avanzato è in contrasto con un diritto nel livello di accesso, il diritto avanzato eseguirà l'override del diritto nel livello di accesso.

I diritti avanzati possono avere la precedenza sulle relative controparti identiche nei livelli di accesso solo quando sono impostati per lo stesso oggetto e per lo stesso principale. Ad esempio, un diritto di aggiunta avanzato impostato al livello globale generale può avere la precedenza sul diritto di aggiunta generale in un livello di accesso; non può avere la precedenza su un diritto di aggiunta specifico di un tipo in un livello di accesso.

Tuttavia, i diritti avanzati non eseguono sempre l'override dei livelli di accesso. Ad esempio, a un principale viene negato un diritto **Modifica** su un oggetto principale. Sull'oggetto secondario, al principale viene assegnato un livello di accesso che concede il diritto **Modifica**. Per concludere, il principale dispone di diritti **Modifica** sull'oggetto secondario poiché i diritti impostati sull'oggetto secondario eseguono l'override dei diritti impostati sull'oggetto principale.

- L'override dei diritti rende possibile l'override dei diritti impostati su un oggetto secondario sui diritti ereditati dall'oggetto principale.



## 7.2 Gestione delle impostazioni di protezione per gli oggetti nella CMC

È possibile gestire le impostazioni di protezione per la maggior parte degli oggetti nella CMC con le opzioni di protezione del menu [Gestisci](#). Queste opzioni consentono di assegnare principali all'elenco di controllo dell'accesso per un oggetto, visualizzare i diritti di un principale e modificare i diritti di un principale per un oggetto.

I dettagli specifici della gestione della protezione variano in base alle esigenze di protezione e al tipo di oggetto per cui si impostano i diritti. In generale, tuttavia, i workflow per i seguenti task sono molto simili:

- Visualizzazione dei diritti di un principale su un oggetto.
- Assegnazione dei principali all'elenco di controllo degli accessi per un oggetto e specifica dei diritti di tali principali.
- Impostazione dei diritti su una cartella di livello superiore nella piattaforma BI.

### 7.2.1 Per visualizzare i diritti per un principale su un oggetto

In generale, seguire questo workflow per visualizzare i diritti di un principale per un oggetto.

1. Selezionare l'oggetto per cui si desidera visualizzare le impostazioni di protezione.
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Protezione utente](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Protezione utente](#) che riporta l'elenco di controllo degli accessi per l'oggetto.
3. Selezionare un principale dall'elenco di controllo degli accessi e fare clic su [Protezione vista](#).

L'[Explorer autorizzazioni](#) avvia e visualizza un elenco dei diritti effettivi del principale sull'oggetto. Inoltre l'[Explorer autorizzazioni](#) consente di eseguire le seguenti operazioni.

- Spostarsi su un altro principale di cui si desidera visualizzare i diritti.
- Filtrare i diritti visualizzati in base ai seguenti criteri:
  - diritti assegnati
  - diritti concessi
  - diritti non assegnati
  - da livello di accesso
  - tipo di oggetto
  - nome del diritto
- Ordinare l'elenco dei diritti visualizzati in ordine crescente o decrescente in base ai seguenti criteri:
  - insieme
  - tipo
  - nome diritto
  - stato diritto (concesso, negato o non specificato)

È possibile fare clic su uno dei collegamenti nella colonna [Origine](#) per visualizzare l'origine dei diritti ereditati.

## 7.2.2 Per assegnare principali a un elenco di controllo di accesso per un oggetto

Un elenco di controllo degli accessi specifica gli utenti a cui sono concessi o negati diritti su un oggetto. In generale, si segue questo workflow per assegnare un principale a un elenco di controllo degli accessi e specificare i diritti di un principale su un oggetto.

1. Selezionare l'oggetto a cui aggiungere un principale.
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Protezione utente](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Protezione utente](#) che riporta l'elenco di controllo degli accessi.
3. Fare clic su [Aggiungi principali](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiungi principali](#).
4. Spostare gli utenti e i gruppi da aggiungere come principali dall'elenco [Utenti/gruppi disponibili](#) all'elenco [Utenti/gruppi selezionati](#).
5. Fare clic su [Aggiungi e assegna protezione](#).
6. Selezionare i livelli di accesso che si desidera concedere al principale.
7. Scegliere se attivare o disattivare l'eredità di cartelle o gruppi.

Se necessario, è anche possibile modificare i diritti a livello granulare per ignorare alcuni diritti in un livello di accesso.

### Informazioni correlate

[Per modificare la protezione per un principale su un oggetto \[pagina 134\]](#)

## 7.2.3 Per modificare la protezione per un principale su un oggetto

In generale, è consigliabile utilizzare i livelli di accesso per assegnare diritti a un principale. È tuttavia possibile ignorare alcuni diritti granulari in un livello di accesso. I diritti avanzati consentono di personalizzare i diritti per un principale in aggiunta ai livelli di accesso di cui il principale già dispone. In generale, seguire questo workflow per assegnare diritti avanzati a un principale su un oggetto.

1. Assegnare il principale all'elenco ACL per l'oggetto.
2. Dopo avere aggiunto il principale, accedere a ► [Gestisci](#) ► [Protezione utente](#) ► per visualizzare l'elenco ACL per l'oggetto.
3. Selezionare il principale dall'elenco di controllo degli accessi e fare clic su [Assegna protezione](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Assegna protezione](#).
4. Fare clic sulla scheda [Avanzate](#).
5. Fare clic su [Aggiungi/Rimuovi diritti](#).
6. Modificare i diritti per il principale.  
Tutti i diritti disponibili vengono riepilogati nell'*appendice dei diritti*.

## Informazioni correlate

[Per assegnare principali a un elenco di controllo di accesso per un oggetto \[pagina 134\]](#)

### 7.2.4 Impostazione dei diritti su una cartella di livello superiore nella piattaforma BI

In genere, per impostare i diritti su una cartella di livello superiore nella piattaforma BI, si segue la procedura descritta di seguito.

#### **i** Nota

Per questa versione, i principali richiedono diritti di *visualizzazione* in una cartella per spostarsi all'interno della cartella e visualizzarne gli oggetti secondari. Ciò significa che i principali richiedono diritti di *visualizzazione* per la cartella di livello superiore per visualizzare gli oggetti nelle cartelle. Per limitare i diritti di *visualizzazione* per un principale, è possibile concedere a un principale i diritti di *visualizzazione* in una cartella specifica e impostare l'ambito dei diritti da applicare unicamente a quella cartella.

1. Passare all'area CMC che contiene la cartella di livello superiore per cui si desidera impostare i diritti.
2. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Protezione di livello superiore* ► *Tutti <Oggetti>* ►.  
*<Oggetti>* rappresenta il contenuto della cartella di livello superiore. Se viene richiesta una conferma, fare clic su *OK*.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Protezione utente* contenente l'elenco di controllo degli accessi per la cartella di livello superiore.
3. Assegnare il principale all'elenco di controllo degli accessi per la cartella di livello superiore.
4. Se necessario, assegnare diritti avanzati al principale.

## Informazioni correlate

[Per assegnare principali a un elenco di controllo di accesso per un oggetto \[pagina 134\]](#)

[Per modificare la protezione per un principale su un oggetto \[pagina 134\]](#)

### 7.2.5 Controllo impostazioni di protezione per un principale

In alcuni casi, può essere necessario sapere a quali oggetti un principale può accedere o meno. Per ottenere queste informazioni è possibile utilizzare una query protezione. Le query protezione consentono di determinare gli oggetti sui quali un principale dispone di diritti e di gestire i diritti degli utenti. Per ogni query protezione, occorre fornire le seguenti informazioni:

- Principale query

Specificare l'utente o il gruppo per cui si desidera eseguire la query. È possibile specificare un principale per ogni gruppo di protezione.

- **Autorizzazione query**

Specificare i diritti per cui si desidera eseguire la query, lo stato di questi diritti e il tipo di oggetto su cui sono impostati. Ad esempio, è possibile eseguire una query protezione per tutti i report che un principale può aggiornare o per tutti i report che un principale non può esportare.

- **Contesto della query**

Specificare le aree CMC in cui si desidera effettuare la ricerca tramite la query protezione. Per ogni area, è possibile scegliere se includere oggetti secondari nella query protezione. Una query protezione può avere un massimo di quattro aree.

Quando si esegue una query protezione, i risultati vengono visualizzati nell'area [Risultati query](#) del riquadro [Albero in Query protezione](#). Se si desidera ridefinire una query protezione, è possibile eseguire una seconda query all'interno dei risultati della prima query.

Le query protezione sono utili poiché consentono di visualizzare gli oggetti su cui un principale ha diritti e forniscono le posizioni di tali oggetti per consentire di modificare questi diritti. Si consideri una situazione in cui un dipendente del reparto vendite venga promosso a responsabile vendite. Il responsabile vendite necessita di diritti di [pianificazione](#) per i report Crystal per i quali in precedenza disponeva solo di diritti di [visualizzazione](#) e tali report si trovano in cartelle diverse. In questo caso, l'amministratore esegue una query protezione per il diritto del responsabile vendite di visualizzare report Crystal in tutte le cartelle e include oggetti secondari nella query. Dopo l'esecuzione della query protezione, l'amministratore può visualizzare tutti i report Crystal per i quali il responsabile vendite dispone di diritti di [visualizzazione](#) nell'area [Risultati query](#). Poiché nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato il percorso di ogni report Crystal, l'amministratore può cercare ciascun report e modificare i diritti del responsabile vendite su di esso.

## 7.2.5.1 Per eseguire una query protezione

1. Nell'area [Utenti e gruppi](#), nel riquadro [Dettagli](#), selezionare l'utente o il gruppo per il quale si desidera eseguire una query di protezione.
2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Strumenti](#) ► [Crea query di protezione](#) ►.

**Crea query di protezione: Nina**

**Principale query**

Questa query consente di cercare oggetti per il seguente principale:

Nina

**Autorizzazione query**

Questa query cercherà oggetti in cui il principale dispone di tutte le seguenti autorizzazioni:

☐ Non eseguire la query in base alle autorizzazioni

Raccolta	Tipo	Nome diritto		
Generale	Generale	Aggiungere oggetti alla cartella	✓	<input type="button" value="X"/>
Generale	Generale	Aggiungi oggetti alle cartelle di proprietà dell'utente	✓	<input type="button" value="X"/>

**Contesto della query**

Questa query cercherà oggetti solo nelle seguenti sezioni della CMC:

☒  Cartelle  (Tutto) ☒ Oggetto secondario query

☐  Cartelle  (Tutto) ☐ Oggetto secondario query

Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Crea query di protezione*.

3. Accertarsi che il principale nell'area *Principale query* sia corretto.

Se si decide di eseguire una query protezione per un principale diverso, è possibile fare clic su *Sfoglia* per scegliere un altro principale. Nella finestra di dialogo *Cerca principale query*, espandere *Elenco utenti* o *Elenco gruppi* per cercare il principale oppure per eseguire la ricerca del principale per nome. Al termine, fare clic su *OK* per tornare alla finestra di dialogo *Crea query di protezione*.

4. Nell'area *Autorizzazione query* specificare i diritti e lo stato di ogni diritto per il quale si desidera eseguire la query.
  - Se si desidera eseguire una query per diritti specifici di cui dispone il principale per gli oggetti, fare clic su *Sfoglia*, impostare lo stato di ogni diritto per cui si desidera eseguire la query di protezione, quindi scegliere *OK*.

#### ➔ Suggerimento

È possibile eliminare diritti specifici dalla query facendo clic sul pulsante di eliminazione accanto al diritto oppure eliminare tutti i diritti dalla query facendo clic sul pulsante di eliminazione nella riga dell'intestazione.

- Se si desidera eseguire una query di protezione generale, selezionare la casella di controllo *Non eseguire la query in base alle autorizzazioni*.  
Quando si esegue questa operazione, la piattaforma BI esegue una query di protezione generale per tutti gli oggetti con il principale nei relativi elenchi ACL, indipendentemente dalle autorizzazioni di cui dispone il principale sugli oggetti.
5. Nell'area *Contesto della query*, specificare le aree della CMC in cui si desidera eseguire la query.
  - a. Selezionare una casella di controllo accanto a un elenco.
  - b. Nell'elenco, selezionare un'area della CMC in cui si desidera eseguire la query.

Se si desidera eseguire una query in una posizione più specifica all'interno di un'area (ad esempio una cartella specifica in Cartelle), fare clic su [Sfoglia](#) per aprire la finestra di dialogo [Sfoglia per contesto della query](#). Nel riquadro dei [dettagli](#) selezionare la cartella in cui eseguire la query e fare clic su [OK](#). Quando si torna alla finestra di dialogo [Query protezione](#), la cartella specificata viene visualizzata nella casella sotto l'elenco.

- c. Selezionare [Oggetto secondario query](#).
- d. Ripetere i passaggi precedenti per ciascuna area della CMC in cui si desidera eseguire una query.

#### **i** Nota

È possibile eseguire query in un massimo di quattro aree.

6. Fare clic su [OK](#).

La query protezione viene eseguita e viene visualizzata l'area [Risultati query](#).

7. Per visualizzare i risultati della query, espandere [Query protezione](#) nel riquadro [Albero](#) e fare clic sul risultato di una query.

#### **➔** Suggerimento

I risultati della query vengono elencati in base ai nomi dei principali.

I risultati della query vengono visualizzati nel riquadro [Dettagli](#).

L'area [Risultati query](#) conserva tutti i risultati delle query di protezione di una sessione utente fino alla disconnessione dell'utente. Per eseguire nuovamente la query ma con nuove specifiche, fare clic su [Azioni](#) [Modifica query](#). È anche possibile eseguire nuovamente esattamente la stessa query selezionandola e facendo clic su [Azioni](#) [Riesegui query](#). Per conservare i risultati delle query di protezione, fare clic su [Azioni](#) [Esporta](#) per esplorare i risultati delle query di protezione come file CSV.

## 7.3 Utilizzo di livelli di accesso

I livelli di accesso consentono di eseguire le seguenti operazioni:

- Copiare un livello di accesso esistente, apportare modifiche alla copia, rinominarla e salvarla come un nuovo livello di accesso.
- Creare, rinominare ed eliminare i livelli di accesso.
- Modificare i diritti in un livello di accesso.
- Analizzare la relazione tra livelli di accesso e altri oggetti nel sistema.
- Replicare e gestire i livelli di accesso tra i siti.
- Utilizzare uno dei livelli di accesso predefiniti nella piattaforma BI per impostare in modo rapido e uniforme i diritti per molti principali.

La tabella seguente riassume i diritti contenuti in ogni livello di accesso.

Tabella 13: Livelli di accesso predefiniti

Livello di accesso	Descrizione	Diritti previsti
<i>Visualizza</i>	Se impostato a livello di cartella, un principale potrà visualizzare la cartella, gli oggetti all'interno della cartella e le istanze generate di ciascun oggetto. Se impostato a livello di oggetto, un principale potrà visualizzare l'oggetto, la relativa cronologia e le istanze generate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza oggetti</li> <li>Visualizzare istanze documento</li> </ul>
<i>Pianificazione</i>	Un principale può generare istanze pianificando l'esecuzione di un oggetto in base a un'origine dati specifica o con cadenza regolare. Il principale può visualizzare, eliminare e interrompere la pianificazione delle istanze di cui dispone. Può inoltre eseguire la pianificazione in diversi formati e destinazioni, impostare parametri e informazioni di accesso, selezionare i server per l'elaborazione di lavori, aggiungere contenuti alla cartella e copiare l'oggetto o la cartella.	Diritti del livello di accesso di <i>visualizzazione</i> , oltre a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pianifica il documento da eseguire</li> <li>Definisci gruppi di server per elaborare i processi</li> <li>Copia gli oggetti in un'altra cartella</li> <li>Pianifica per destinazioni</li> <li>Stampa i dati del report</li> <li>Esporta i dati del report</li> <li>Modifica oggetti posseduti dall'utente</li> <li>Elimina istanze di proprietà dell'utente</li> <li>Interrompere e riprendere istanze documento di proprietà dell'utente</li> </ul>
<i>Visualizza su richiesta</i>	Un principale può aggiornare i dati su richiesta in base a un'origine dati.	Diritti del livello di accesso di <i>pianificazione</i> , oltre a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiorna i dati del report</li> </ul>
<i>Controllo completo</i>	Un principale dispone del controllo amministrativo completo dell'oggetto.	Tutti i diritti disponibili, compresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiungi oggetti alla cartella</li> <li>Modifica oggetti</li> <li>Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</li> <li>Elimina oggetti</li> <li>Elimina istanze</li> </ul>

La tabella seguente riepiloga i diritti richiesti per eseguire determinati task sui livelli di accesso.

Task sul livello di accesso	Diritti richiesti
Creare un livello di accesso	Diritto di <i>aggiunta</i> sulla cartella principale dei <i>livelli di accesso</i>
Diritti granulari di visualizzazione in un livello di accesso	Diritto di <i>visualizzazione</i> sul livello di accesso
Assegnazione di un livello di accesso a un principale su un oggetto	Diritto di <i>visualizzazione</i> sul livello di accesso Il diritto <i>Utilizza il livello di accesso per l'assegnazione della protezione</i> sul livello di accesso Il diritto <i>Modifica dei diritti</i> sull'oggetto o il diritto <i>Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti</i> sull'oggetto e sul principale

Task sul livello di accesso	Diritti richiesti
	<p><b>i Nota</b></p> <p>Gli utenti che dispongono del diritto <i>Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti</i> e desiderano assegnare un livello di accesso a un principale devono disporre dello stesso livello di accesso.</p>
Modificare un livello di accesso	Diritti di <i>visualizzazione</i> e <i>modifica</i> sul livello di accesso
Eliminare un livello di accesso	Diritti di <i>visualizzazione</i> ed <i>eliminazione</i> sul livello di accesso
Duplicare un livello di accesso	<p>Diritto di <i>visualizzazione</i> sul livello di accesso</p> <p>Diritto di <i>copia</i> sul livello di accesso</p> <p>Diritto di <i>aggiunta</i> sulla cartella principale dei <i>livelli di accesso</i></p>

### 7.3.1 Scelta tra i livelli di accesso *Visualizza* e *Visualizza su richiesta*

Quando si creano report sul Web, la decisione circa l'uso di dati dinamici o salvati è una delle più importanti da prendere. Qualsiasi sia la scelta, tuttavia, la piattaforma BI visualizzerà la prima pagina con estrema rapidità, in modo che sia possibile vedere il report mentre il resto dei dati è in fase di elaborazione. In questa sezione viene illustrata la differenza tra due livelli di accesso predefiniti che è possibile utilizzare per questa scelta.

#### Livello di accesso *Visualizza su richiesta*

La creazione di report su richiesta garantisce agli utenti accesso in tempo reale ai dati dinamici, direttamente dal server del database. Utilizzare dati dinamici per tenere gli utenti sempre aggiornati sui dati in costante modifica, in modo che possano accedere ad informazioni estremamente precise. Ad esempio, se i responsabili di un grande centro di distribuzione hanno l'esigenza di tenere costantemente traccia delle merci in magazzino spedite, la creazione di report dinamica è la soluzione ideale per fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno.

Prima di fornire dati dinamici per tutti i report, si deve comunque decidere se si desidera o meno che tutti gli utenti accedano al server del database in modo costante. Se i dati non sono in rapida e continua crescita, tutte le richieste al database concernenti i dati in questione non fanno altro che aumentare il traffico di rete e consumare risorse del server. In casi di questo genere, è preferibile pianificare i report su base periodica, in modo che gli utenti possano sempre visualizzare dati recenti (istanze dei report) senza dover accedere al server del database.

Gli utenti richiedono l'accesso *Visualizza su richiesta* per aggiornare i report rispetto al database.



## Livello di accesso *Visualizza*

Per ridurre il traffico di rete e il numero di accessi al server del database è possibile pianificare l'esecuzione dei report a orari specificati. Dopo aver eseguito il report, gli utenti possono visualizzare l'istanza corrispondente in base alle esigenze specifiche, senza effettuare ulteriori accessi al database.

Le istanze dei report sono utili per gestire dati che non vengono continuamente aggiornati. Quando gli utenti passano da un'istanza di report all'altra ed eseguono un'analisi dettagliata per ottenere dettagli su colonne o grafici, non accedono direttamente al server del database, bensì ai dati salvati. Di conseguenza, i report con dati salvati non solo riducono al minimo il trasferimento di dati in rete, ma alleggeriscono anche il carico di lavoro del server del database.

Se il database delle vendite viene ad esempio aggiornato una volta al giorno, è possibile impostare la medesima pianificazione per l'esecuzione del report. I rappresentanti di vendita avranno quindi sempre a disposizione dati sulle vendite aggiornati, ma non dovranno accedere al database ogni volta che aprono un report.

Gli utenti richiedono solo l'accesso *Visualizza* per visualizzare le istanze di report.

### 7.3.2 Per copiare un livello di accesso esistente

Questa procedura è consigliata per creare un livello di accesso leggermente diverso da uno dei livelli di accesso esistenti.

1. Passare all'area *Livelli di accesso*.
2. Nel pannello *Dettagli*, selezionare un livello di accesso.

#### ➔ Suggerimento

Selezionare un livello di accesso che contenga diritti analoghi a quelli desiderati per il nuovo livello di accesso.

3. Scegliere ► *Organizza* ► *Copia* ►.  
Nel pannello *Dettagli* viene visualizzata una copia del livello di accesso selezionato.

### 7.3.3 Per creare un nuovo livello di accesso

Questa procedura è consigliata per creare un livello di accesso notevolmente diverso da uno dei livelli di accesso esistenti.

1. Passare all'area *Livelli di accesso*.
2. Scegliere ► *Gestisci* ► *Nuovo* ► *Crea livello di accesso* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Crea un nuovo livello di accesso*.
3. Immettere un titolo e una descrizione per il nuovo livello di accesso, quindi fare clic su *OK*.  
Si torna all'area *Livelli di accesso* e un nuovo livello di accesso viene visualizzato nel pannello *Dettagli*.

## 7.3.4 Per rinominare un livello di accesso

1. Nell'area [Livelli di accesso](#), nel pannello [Dettagli](#), selezionare il livello di accesso che si desidera rinominare.
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
3. Nel campo [Titolo](#), immettere un nuovo nome per il livello di accesso, quindi fare clic su [Salva e chiudi](#).  
Si torna all'area [Livelli di accesso](#).

## 7.3.5 Per eliminare un livello di accesso

1. Nell'area [Livelli di accesso](#), nel pannello [Dettagli](#), selezionare il livello di accesso che si desidera eliminare.
2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Elimina livello di accesso](#) ►.

### Nota

Non è possibile eliminare i livelli di accesso predefiniti.


Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sugli oggetti su cui questo livello di accesso ha effetto. Se non si desidera eliminare il livello di accesso, fare clic su [Annulla](#) per uscire dalla finestra di dialogo.

3. Fare clic su [Elimina](#).  
Il livello di accesso viene eliminato e si torna all'area [Livelli di accesso](#).

## 7.3.6 Per modificare i diritti in un livello di accesso

Per impostare diritti per un livello di accesso, è necessario innanzitutto impostare diritti globali generali che si applicano a tutti gli oggetti indipendentemente dal tipo, quindi specificare quando si desidera sovrascrivere le impostazioni generali in base al tipo di oggetto specifico.

1. Nell'area [Livelli di accesso](#), nel pannello [Dettagli](#), selezionare il livello di accesso per cui si desidera modificare i diritti.
2. Fare clic su ► [Azioni](#) ► [Diritti inclusi](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Diritti inclusi](#) che visualizza un elenco dei diritti effettivi.
3. Fare clic su [Aggiungi/Rimuovi diritti](#).



La finestra di dialogo *Diritti inclusi* visualizza gli insiemi di diritti per il livello di accesso nell'elenco di spostamento. La sezione *Diritti globali generali* è espansa per impostazione predefinita.

#### 4. Impostare i diritti globali generali.

Ogni diritto può presentare lo stato *Concesso*, *Negato* o *Non specificato*. È possibile scegliere se applicare tale diritto solo all'oggetto, solo agli oggetti secondari o a entrambi.

#### 5. Per impostare diritti di tipo specifico per il livello di accesso, nell'elenco di spostamento, fare clic sull'insieme dei diritti, quindi fare clic sul sottoinsieme relativo al tipo di oggetto per cui si desidera impostare i diritti.

#### 6. Al termine, fare clic su *OK*.

Si torna all'elenco dei diritti effettivi.

## 7.3.7 Analisi e relazione tra livelli di accesso e oggetti

Prima di modificare o eliminare un livello di accesso, è importante verificare che qualsiasi modifica apportata a tale livello non abbia un impatto negativo sugli oggetti in CMC. A tal fine è possibile eseguire una query di relazione sul livello di accesso.

Le query di relazione sono utili per la gestione dei diritti poiché consentono di visualizzare tutti gli oggetti interessati da un livello di accesso da un'unica posizione. Si consideri una situazione in cui una società ristrutturi la propria organizzazione e unisca due reparti, Reparto A e Reparto B, nel Reparto C. L'amministratore decide di eliminare i livelli di accesso per il Reparto A e per il Reparto B poiché tali reparti non esistono più. L'amministratore esegue query di relazione per entrambi i livelli di accesso prima di eliminarli. Nell'area *Risultati query*, l'amministratore può visualizzare gli oggetti che saranno interessati dall'eliminazione dei livelli di accesso eseguita dall'amministratore. Nel pannello *Dettagli*, inoltre, l'amministratore può vedere la posizione degli oggetti in CMC in modo da poter modificare gli oggetti prima di eliminare i livelli di accesso.

### **i** Nota

Per visualizzare l'elenco di oggetti interessati, è necessario disporre di diritti di *visualizzazione* su tali oggetti.

### **i** Nota

I risultati delle query di relazione per un livello di accesso restituiscono oggetti a cui il livello di accesso è stato assegnato in modo esplicito. Se un oggetto utilizza un livello di accesso in base alle impostazioni di eredità, quell'oggetto non compare nei risultati delle query.

## **7.3.8 Gestione dei livelli di accesso tra i siti**

I livelli di accesso sono oggetti che è possibile replicare da un sito di origine a più siti di destinazione. È possibile scegliere di replicare i livelli di accesso se figurano nell'elenco di controllo degli accessi dell'oggetto di replica. Se ad esempio a un principale viene concesso il livello di accesso A per il report Crystal e quest'ultimo viene replicato tra più siti, viene anche replicato il livello di accesso A.

### **i** Nota

Se nel sito di destinazione esiste un livello di accesso con lo stesso nome, la replica del livello di accesso non verrà eseguita. Prima della replica, l'amministratore del sito di destinazione, o l'utente stesso, dovrà rinominare uno dei livelli di accesso.

Dopo avere replicato un livello di accesso tra i siti, tenere presenti le considerazioni sull'amministrazione.

### **Modifica dei livelli di accesso replicati nel sito di origine**

Se un livello di accesso replicato viene modificato nel sito di origine, il livello di accesso nel sito di destinazione verrà aggiornato all'esecuzione successiva pianificata della replica. Negli scenari di replica bilaterale, se si modifica un livello di accesso replicato nel sito di destinazione, verrà modificato anche quello del sito di origine.

### **i** Nota

Assicurarsi che le modifiche a un livello di accesso in un sito non influiscano negativamente sugli oggetti di altri siti. Consultare gli amministratori del sito e consigliare loro di eseguire query di relazioni per il livello di accesso replicato prima di apportare modifiche.

### **Modifica dei livelli di accesso replicati nel sito di destinazione**

### **i** Nota

È applicabile unicamente alla replica unilaterale.

Qualsiasi modifica ai livelli di accesso replicati apportata in un sito di destinazione non viene riflessa nel sito di origine. Ad esempio, l'amministratore del sito di destinazione può concedere il diritto di pianificare report Crystal nel livello di accesso replicato, anche se questo diritto è stato negato nel sito di origine. Di conseguenza, anche se i

nomi dei livelli di accesso e degli oggetti replicati rimangono invariati, i diritti effettivi dei principali sugli oggetti potrebbero variare da sito di destinazione a sito di destinazione.

Se il livello di accesso replicato varia tra sito di origine e sito di destinazione, la differenza nei diritti effettivi verrà rilevata alla successiva esecuzione del processo di replica. È possibile fare in modo che il livello di accesso del sito di origine abbia la precedenza sul livello di accesso del sito di destinazione o che il livello di accesso del sito di destinazione rimanga intatto. Tuttavia, se non si fa in modo che il livello di accesso del sito di origine abbia la precedenza sul livello di accesso del sito di destinazione, qualsiasi oggetto in attesa di replica che utilizza quel livello di accesso non verrà replicato.

Per impedire agli utenti di modificare i livelli di accesso replicati nel sito di destinazione, è possibile aggiungere utenti del sito di destinazione al livello di accesso come principali e concedere a tali utenti solo i diritti di [visualizzazione](#). Ciò significa che gli utenti del sito di destinazione possono visualizzare il livello di accesso, ma non possono modificare i relativi diritti o assegnarlo ad altri utenti.

## Informazioni correlate

[Federation \[pagina 782\]](#)

[Analisi e relazione tra livelli di accesso e oggetti \[pagina 143\]](#)

## 7.4 Interruzione dell'ereditarietà

L'ereditarietà consente di gestire le impostazioni di protezione senza impostare diritti per ogni singolo oggetto. Tuttavia, in alcuni casi, può non essere opportuno che i diritti vengano ereditati. Ad esempio, può essere necessario personalizzare i diritti per ogni oggetto. È possibile disabilitare l'ereditarietà per un principale in un elenco di controllo degli accessi di un oggetto. Quando si esegue questa operazione, è possibile scegliere se disabilitare l'ereditarietà del gruppo, della cartella o entrambe.

### **i** Nota

Quando viene interrotta, l'ereditarietà è interrotta per tutti i diritti e non è possibile disattivarla per alcuni diritti e non per altri.

Nel diagramma «Interruzione dell'ereditarietà», l'ereditarietà di gruppi e cartelle è inizialmente attiva. L'Utente Rosso eredita i diritti 1 e 5 come concessi, i diritti 2, 3 e 4 come non specificati e il diritto 6 come esplicitamente negato. Tali diritti, impostati a livello di cartella per il gruppo, indicano che l'utente rosso e tutti gli altri membri del gruppo dispongono dei diritti per gli oggetti della cartella, A e B. Quando l'ereditarietà viene interrotta a livello di cartella, l'insieme dei diritti dell'utente rosso per gli oggetti presenti in quella cartella viene annullato finché un amministratore assegna all'utente nuovi diritti.




Grafico 9: Interruzione dell'ereditarietà

## 7.4.1 Per disabilitare l'eredità

Questa procedura consente di disabilitare l'eredità di gruppo o cartella, o entrambi, per un principale nell'elenco di controllo degli accessi di un oggetto.

1. Selezionare l'oggetto per il quale si desidera disabilitare l'eredità.
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Protezione utente](#) ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Protezione utente](#).
3. Selezionare il principale per il quale disabilitare l'eredità, quindi fare clic su [Assegna protezione](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Assegna protezione](#).
4. Configurare le impostazioni di eredità.
  - Per disabilitare l'eredità di gruppo (i diritti che il principale eredita dall'appartenenza al gruppo), deselezionare la casella di controllo [Eredita da gruppo principale](#).
  - Per disabilitare l'eredità di cartella (i diritti che l'oggetto eredita dalla cartella), deselezionare la casella di controllo [Eredita da cartella principale](#).
5. Fare clic su [OK](#).

## 7.5 Utilizzo dei diritti per delegare l'amministrazione

Oltre a consentire il controllo dell'accesso a oggetti e impostazioni, i diritti consentono di suddividere le attività amministrative tra i gruppi funzionali dell'organizzazione. Ad esempio, può essere opportuno che persone di reparti diversi gestiscano i propri utenti e gruppi. In alternativa, è possibile che un amministratore si occupi della gestione di alto livello della piattaforma BI, ma che le attività di gestione dei server siano affidate al personale del reparto IT.

Presupponendo che la struttura del gruppo e quella della cartella siano allineate alla struttura di protezione dell'amministrazione delegata, è necessario concedere all'amministratore delegato diritti per tutti i gruppi di utenti ma non diritti completi sugli utenti controllati. Ad esempio, è possibile non ritenere opportuno che l'amministratore delegato modifichi gli attributi utente o li riassegni a gruppi diversi.

### **i** Nota

le migrazioni di oggetti vengono eseguite al meglio da membri del gruppo Amministratori, in particolare dall'account utente Administrator. La migrazione di un oggetto potrebbe implicare la migrazione anche di molti oggetti correlati. Un account amministratore delegato potrebbe non ottenere i diritti di protezione richiesti per tutti gli oggetti.

La tabella contenente i «diritti per amministratori delegati» contiene un riepilogo dei diritti necessari agli amministratori delegati per eseguire azioni comuni.

Tabella 14: Diritti per amministratori delegati

Azione per amministratore autorizzato	Diritti richiesti dall'amministratore delegato
Creazione di nuovi utenti	Diritto di <i>aggiunta</i> nella cartella <i>Utenti</i> di livello superiore
Creazione di nuovi gruppi	Diritto di <i>aggiunta</i> nella cartella <i>Gruppi utente</i> di livello superiore
Eliminazione di gruppi controllati nonché di singoli utenti di tali gruppi	Diritto di <i>eliminazione</i> sui relativi gruppi
Eliminazione solo degli utenti creati dall'amministratore delegato	Diritto di <i>eliminazione proprietario</i> nella cartella <i>Utenti</i> di livello superiore
Eliminazione solo degli utenti e dei gruppi creati dall'amministratore delegato	Diritto di <i>eliminazione proprietario</i> nella cartella <i>Gruppi utente</i> di livello superiore
Modifica solo degli utenti creati dall'amministratore delegato (compresa l'aggiunta di tali utenti ai gruppi)	Diritto di <i>modifica proprietario</i> e <i>diritti di modifica proprietario in modo sicuro</i> nella cartella <i>Utenti</i> di livello superiore
Modifica solo dei gruppi creati dall'amministratore delegato (compresa aggiunta di utenti a quei gruppi)	Diritto di <i>modifica proprietario</i> e <i>diritti di modifica proprietario in modo sicuro</i> nella cartella <i>Gruppi utente</i> di livello superiore
Modifica delle password per gli utenti nei relativi gruppi controllati	Diritto di <i>modifica password</i> sui relativi gruppi

Azione per amministratore autorizzato	Diritti richiesti dall'amministratore delegato
Modifica password solo per i principali creati dall'amministratore delegato	<p>Diritto <i>Password di modifica proprietario</i> nella cartella <i>Utente</i> di livello superiore o sui gruppi rilevanti</p> <p><b>i Nota</b> L'impostazione del diritto <i>Password di modifica proprietario</i> su un gruppo ha effetto su un utente solo quando si aggiunge l'utente al gruppo rilevante.</p>
Modifica nomi utenti, descrizione, altri attributi e riassegnazione utenti a gruppi diversi	Diritto di <i>modifica</i> sui gruppi rilevanti
Modifica di nomi utenti, descrizione, altri attributi e riassegnazione degli utenti ad altri gruppi, ma solo per gli utenti creati dall'amministratore delegato	<p>Diritto di <i>modifica proprietario</i> nella cartella <i>Utente</i> di livello superiore o sui gruppi rilevanti</p> <p><b>i Nota</b> L'impostazione del diritto di <i>modifica proprietario</i> sui gruppi rilevanti ha effetto su un utente solo quando si aggiunge l'utente al relativo gruppo.</p>

## 7.5.1 Scelta tra le opzioni «*Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti*»

Quando si imposta l'amministrazione delegata, fornire all'amministratore i diritti sui principali da controllare. È possibile fornire tutti i diritti (*Controllo completo*); è tuttavia buona norma utilizzare le impostazioni Diritti avanzati per conservare il diritto *Modifica dei diritti* e in alternativa fornire all'amministratore autorizzato il diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*. È inoltre possibile fornire all'amministratore il diritto *Modificare in modo sicuro le impostazioni di eredità dei diritti* anziché il diritto *Modificare le impostazioni di eredità dei diritti*. Le differenze tra questi diritti sono descritte di seguito.

### *Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti*

Questo diritto consente a un utente di modificare qualsiasi diritto per qualsiasi utente su un oggetto. Ad esempio, se l'utente A dispone dei diritti *Visualizzare oggetti* e *Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti*, potrà modificare i diritti per quell'oggetto in modo da fornire a se stesso o ad altri utenti il controllo completo dell'oggetto.

### *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*

Questo diritto consente a un utente di concedere, negare o reimpostare su non specificato solo i diritti già concessi. Ad esempio, se l'utente A dispone dei diritti *Visualizzare oggetti* e *Modificare in modo sicuro i diritti degli*



*utenti sugli oggetti*, non potrà assegnare a se stesso ulteriori diritti e potrà concedere o negare ad altri utenti solo i diritti (*Visualizzare oggetti* e *Modificare in modo sicuro i diritti*). Inoltre, l'utente A potrà modificare per gli utenti solo i diritti su oggetti per i quali dispone del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*.

Sono tutte le condizioni che devono esistere per l'utente A per la modifica dei diritti per l'utente B sull'oggetto O:

- L'utente A dispone del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* sull'oggetto O.
- Ogni diritto o livello di accesso che l'utente A modifica per l'utente B è concesso ad A.
- L'utente A dispone del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* sull'utente B.
- Se viene assegnato un livello di accesso, l'utente A dispone del diritto *Assegnare livello di accesso* sul livello di accesso che cambia per l'utente B.

L'ambito dei diritti può limitare ulteriormente i diritti effettivi che un amministratore autorizzato può assegnare. È possibile ad esempio che un amministratore con delega disponga dei *diritti di modifica in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* e dei *diritti di modifica* per una cartella, ma l'ambito di questi diritti è limitato alla cartella e non è applicabile ai relativi oggetti secondari. L'amministratore autorizzato può concedere il diritto di *modifica* per la cartella (ma non per i relativi oggetti secondari) e solo con un ambito di «applicazione agli oggetti». D'altro canto, se l'amministratore autorizzato dispone del diritto di *modifica* per una cartella con ambito di «applicazione agli oggetti secondari», può concedere ad altri principali il diritto di *modifica* con entrambi gli ambiti per gli oggetti secondari della cartella, ma per la cartella può concedere unicamente il diritto di *modifica* con ambito di «applicazione agli oggetti secondari».

Inoltre, l'amministratore autorizzato non potrà modificare i diritti per quei gruppi per altri principali per cui non dispone del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*. È utile, ad esempio, se due sono gli amministratori autorizzati responsabili di concedere diritti a diversi gruppi di utenti per la stessa cartella, ma non si desidera che uno sia in grado di negare l'accesso ai gruppi controllati dall'altro amministratore. Il diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* garantisce questa limitazione, poiché gli amministratori delegati in genere non dispongono del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* gli uni per gli altri.

## *Modificare in modo sicuro le impostazioni di eredità dei diritti*

Questo diritto consente all'amministratore delegato di modificare le impostazioni di eredità per altri principali sugli oggetti a cui ha accesso. Per modificare in modo corretto le impostazioni di eredità di altri principali, un amministratore autorizzato deve disporre di questo diritto sull'oggetto e sugli account utente per i principali.

## **7.5.2 Diritti del proprietario**

I diritti del proprietario sono validi solo per il proprietario dell'oggetto di cui vengono verificati i diritti. Nella piattaforma BI il proprietario di un oggetto è il principale che ha creato l'oggetto; se il principale viene eliminato dal sistema, la proprietà torna all'amministratore.

I diritti di proprietario sono utili per la gestione della protezione basata su proprietario. Ad esempio, è possibile creare una cartella o una gerarchia di cartelle in cui diversi utenti possono creare e visualizzare documenti, ma possono modificare o eliminare solo i propri documenti. Inoltre, i diritti del proprietario consentono agli utenti di modificare le proprie istanze di report ma non quelle create da altri. Nel caso del livello di accesso Pianificazione, gli utenti hanno la possibilità di modificare, eliminare, sospendere e ripianificare solo le proprie istanze.

---

I diritti del proprietario hanno funzioni analoghe ai corrispondenti diritti regolari. Tuttavia, i diritti proprietario sono efficaci solo se al principale sono stati concessi i diritti proprietario, ma quelli ordinari sono stati negati o non specificati.

## 7.6 Riepilogo delle indicazioni per l'amministrazione dei diritti

Per l'amministrazione dei diritti, tenere presenti le seguenti considerazioni:

- Utilizzare i livelli di accesso ove possibile. Gli insiemi predefiniti di diritti semplificano l'amministrazione raggruppando i diritti associati alle esigenze comuni degli utenti.
- Impostare i diritti e i livelli di accesso per le cartelle di livello superiore. L'abilitazione dell'ereditarietà consentirà di trasferire i diritti attraverso il sistema con un intervento minimo da parte dell'amministrazione.
- Se possibile, evitare di rompere l'eredità. Questo consente di ridurre la quantità di tempo necessaria per proteggere il contenuto aggiunto alla piattaforma BI.
- Impostare i diritti appropriati per utenti e gruppi a livello di cartella, quindi pubblicare gli oggetti in quella cartella. Per impostazione predefinita, gli utenti o i gruppi che dispongono dell'accesso a una cartella ereditano gli stessi diritti per tutti gli oggetti pubblicati successivamente nella cartella.
- Organizzare gli utenti in gruppi, assegnare livelli di accesso e diritti all'intero gruppo e assegnare livelli di accesso e diritti a membri specifici.
- Creare singoli account Administrator per ogni amministratore del sistema e aggiungerli al gruppo Administrators per definire meglio la responsabilità per le modifiche di sistema.
- Per impostazione predefinita, al gruppo Tutti vengono concessi diritti molto limitati alle cartelle di livello superiore nella piattaforma BI. Dopo l'installazione, è consigliabile rivedere i diritti dei membri del gruppo Tutti e assegnare la protezione di conseguenza.

---

## 8 Protezione della piattaforma BI

### 8.1 Panoramica della protezione

In questa sezione sono illustrati in modo dettagliato i metodi tramite cui la piattaforma BI affronta la protezione dei dati aziendali, fornendo allo stesso tempo ad amministratori e architetti di sistema risposte alle domande relative alla protezione.

L'architettura della piattaforma BI affronta i numerosi problemi di protezione delle aziende e delle organizzazioni moderne. La versione corrente supporta funzionalità come distribuzione della protezione, Single Sign On, protezione dell'accesso alle risorse, diritti granulari dell'oggetto e autenticazione di terze parti per la protezione contro gli accessi non autorizzati.

Poiché la piattaforma BI fornisce la struttura per un numero crescente di componenti della famiglia Enterprise di prodotti SAP BusinessObjects, in questa sezione vengono descritte in dettaglio le funzioni di protezione e le relative funzionalità per dimostrare come questa struttura rafforzi e gestisca la protezione. Per questo motivo, in questa sezione non sono riportati i dettagli veri e propri delle procedure ma le informazioni concettuali e i collegamenti alle procedure chiave.

Dopo una breve introduzione ai concetti relativi alla protezione per il sistema, verranno forniti alcuni dettagli per gli argomenti seguenti:

- Come utilizzare la crittografia e le modalità di protezione dell'elaborazione dei dati per proteggere i dati.
- Come impostare Secure Sockets Layer per le distribuzioni della piattaforma BI.
- Linee guida per impostare e gestire i firewall per la piattaforma BI.
- Configurazione dei server reverse proxy.

### 8.2 Pianificazione del ripristino d'emergenza

Occorre adottare alcune misure per proteggere l'investimento dell'azienda nella piattaforma BI, assicurando la massima continuità delle attività in caso di situazioni di emergenza. Questa sezione fornisce le indicazioni necessarie per elaborare un piano di ripristino di emergenza per la propria organizzazione.

#### Indicazioni generali

- Eseguire regolarmente un backup del sistema e inviare copie del backup ad altri uffici, se necessario.
- Archiviare in modo sicuro tutti i supporti del software.
- Archiviare in modo sicuro tutta la documentazione relativa alle licenze.

## Indicazioni specifiche

Tre risorse del sistema richiedono un'attenzione particolare in termini di ripristino da situazioni di emergenza:

- Contenuto nei File Repository Server: è incluso il contenuto proprietario, ad esempio i report. Eseguire regolarmente un backup dei contenuti: in caso di problemi irreversibili, non esiste un modo per rigenerare i contenuti se non è stato eseguito un backup regolare.
- Il database di sistema utilizzato dal server CMS: questa risorsa contiene tutti i metadati essenziali per la distribuzione, ad esempio i dati degli utenti, i report e altre informazioni riservate importanti per l'organizzazione.
- File della chiave delle informazioni del database (.dbinfo): contiene la chiave principale per il database di sistema. Se per qualche motivo la chiave non è disponibile, non sarà possibile accedere al database di sistema. Dopo aver distribuito la piattaforma BI, si consiglia vivamente di memorizzare la password per questa risorsa in un luogo sicuro e noto. Senza la password non sarà possibile rigenerare il file e si perderà quindi l'accesso al database di sistema.

## 8.3 Raccomandazioni generali per la protezione della distribuzione

Di seguito sono riportate le linee guida per la protezione delle distribuzioni della piattaforma BI.

- Utilizzare i firewall per proteggere le comunicazioni tra il server CMS e altri componenti del sistema. Se possibile, nascondere sempre il CMS dietro al firewall. Come minimo, assicurarsi che il database di sistema sia protetto dietro il firewall.
- Aggiungere ulteriore crittografia ai File Repository Server. Una volta avviato il sistema, il contenuto proprietario verrà memorizzato in questi server. Aggiungere ulteriore crittografia attraverso il sistema operativo o uno strumento di terze parti.
- Distribuire un server reverse proxy davanti ai server di applicazioni Web per nasconderli dietro un singolo indirizzo IP. Questa configurazione instrada tutto il traffico Internet indirizzato a server di applicazioni Web privati attraverso il server reverse proxy, nascondendo quindi gli indirizzi IP privati.
- Applicare con rigore i criteri relativi alle password aziendali. Assicurarsi che le password utente vengano periodicamente modificate.
- Se si è deciso di installare il database di sistema e il server di applicazioni Web forniti con la piattaforma BI, è necessario consultare la relativa documentazione per verificare che i componenti vengano distribuiti con configurazioni di protezione adeguate.
- Utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) per tutte le comunicazioni di rete tra client e server nella distribuzione.
- Assicurarsi che la directory e le sottodirectory di installazione della piattaforma siano protette. Durante le operazioni di sistema, i dati sensibili temporanei possono essere archiviati in queste directory.
- L'accesso alla console CMC (Central Management Console) dovrebbe essere limitato al solo accesso locale. Per informazioni sulle opzioni di distribuzione per la console CMC, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
- Per impostazione predefinita, i messaggi di errore di Web Intelligence includono informazioni sullo schema del database. Per visualizzare i messaggi di errore senza informazioni sullo schema del database, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Aprire il file di configurazione `WebIContainer_ServerDescriptor.xml` per la modifica. Per impostazione predefinita, si trova nel percorso `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\config`.
2. Impostare su `False` il valore del seguente parametro: `WebiParamDetailedDbErrorsEnabled = False`.

## Informazioni correlate

[Configurazione del protocollo SSL \[pagina 176\]](#)

[Limitazioni relative alle password \[pagina 159\]](#)

[Configurazione della protezione per server di terze parti in bundle \[pagina 153\]](#)

## 8.4 Configurazione della protezione per server di terze parti in bundle

Se si decide di installare componenti server di terze parti forniti in bundle con la piattaforma BI, è consigliabile accedere e consultare la documentazione relativa ai componenti in bundle riportati di seguito.

- Sybase SQL Anywhere: per informazioni dettagliate sulla protezione di questo database di sistema, consultare <http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.sqlanywhere.12.0.0/dbadmin/da-part-securing.html>.
- Apache Tomcat: per informazioni dettagliate sulla protezione di questo server di applicazioni Web, consultare <http://tomcat.apache.org/>.

## 8.5 Relazione di trust attiva

In un ambiente di rete, una relazione di trust tra due domini è in genere una connessione che consente a un dominio di riconoscere gli utenti che sono stati autenticati dall'altro dominio. Pur conservando la protezione, la relazione di trust consente agli utenti di accedere alle risorse in più domini senza dovere fornire ripetutamente le loro credenziali.

All'interno dell'ambiente della piattaforma BI, la relazione di trust attiva funziona in modo simile per fornire a ciascun utente l'accesso alle risorse in tutto il sistema. Un volta che l'utente è stato autenticato e gli è stata concessa una sessione attiva, tutti gli altri componenti della piattaforma BI possono elaborare le richieste e le operazioni dell'utente senza richiedere le credenziali. In questo modo, la relazione di trust attiva fornisce la base per la protezione distribuita della piattaforma BI.

## 8.5.1 Token di accesso

Un token di accesso è una stringa codificata che definisce i propri attributi di utilizzo e contiene informazioni sulla sessione dell'utente. Gli attributi di utilizzo di un token di accesso sono specificati quando viene generato il token di accesso. Questi attributi consentono di inserire limitazioni sul token di accesso per ridurre la possibilità di utilizzo del token da parte di utenti non autorizzati. Gli attributi correnti del token di accesso sono i seguenti:

- *Numero di minuti*  
Questo attributo limita la durata del token di accesso.
- *Numero di accessi*  
Questo attributo limita il numero di utilizzi del token di accesso per accedere alla piattaforma BI.

Entrambi gli attributi ostacolano l'accesso non autorizzato alla piattaforma BI con token di accesso recuperati da utenti autorizzati.

### Nota

la memorizzazione di un token di accesso in un cookie è un potenziale rischio per la protezione se la rete tra il browser e il server Web o delle applicazioni non è protetto, ad esempio se la connessione avviene su una rete pubblica senza utilizzare SSL o l'autenticazione affidabile. È buona norma utilizzare SSL (Secure Sockets Layer) per ridurre i rischi per la protezione tra il browser e il server Web o delle applicazioni.

Dopo avere disabilitato il cookie di accesso e il timeout del browser o del server Web, viene visualizzata la schermata di accesso. Quando il cookie viene abilitato e si verifica il timeout del server o del browser, l'utente viene riconnesso al sistema. Poiché le informazioni sullo stato sono legate alla sessione Web, tuttavia, lo stato dell'utente viene perso. Ad esempio, se l'utente aveva espanso l'albero di spostamento e selezionato un elemento, l'albero viene reimpostato.

Per la piattaforma BI, l'impostazione predefinita consiste nell'abilitazione dei token di accesso nel client Web. Tuttavia, è possibile disabilitare tali token per BI Launch Pad. Se i token di accesso vengono disabilitati nel client, la sessione utente sarà limitata dal timeout del server o browser Web. Allo scadere della sessione, all'utente verrà nuovamente richiesto l'accesso alla piattaforma BI.

## 8.5.2 Meccanismo dei ticket per la distribuzione della protezione

Per i sistemi Enterprise dedicati che servono un grande numero di utenti è necessaria in genere una forma di distribuzione della protezione. Un sistema Enterprise potrebbe richiedere una protezione distribuita per supportare funzionalità quali il trasferimento dell'attendibilità (la possibilità di consentire a un altro componente di agire per conto dell'utente).

La piattaforma BI affronta il problema della distribuzione della protezione implementando un meccanismo di ticket simile al meccanismo di ticket Kerberos. Il CMS concede ticket che autorizzano i componenti a eseguire azioni per un particolare utente. Nella piattaforma BI, per ticket si intende il token di accesso.

Questo token è il più utilizzato sul Web. Quando gli utenti vengono autenticati per la prima volta dalla piattaforma BI, ricevono i token di accesso dal server CMS. Il browser dell'utente memorizza tale token nella cache. Quando l'utente esegue una nuova richiesta, altri componenti della piattaforma BI possono leggere il token di accesso dal browser dell'utente.

## 8.6 Sessioni e registrazione delle sessioni

In generale, una sessione è una connessione client-server che consente lo scambio di informazioni tra due computer. Lo stato di una sessione è rappresentato da una serie di dati che descrive gli attributi della sessione, la sua configurazione o il suo contenuto. Quando si stabilisce una connessione tra client e server sul Web, la natura del protocollo HTTP limita la durata di ciascuna sessione a una pagina singola di informazioni; in questo modo, il browser memorizza lo stato di ciascuna sessione solo per il periodo di visualizzazione di ogni singola pagina Web. Quando ci si sposta da una pagina Web a un'altra, lo stato della prima sessione viene annullato e sostituito con lo stato della sessione successiva. Di conseguenza, i siti Web e le applicazioni Web devono memorizzare lo stato di una sessione se si desidera riutilizzarne le informazioni in un'altra.

La piattaforma BI impiega due metodi comuni per memorizzare lo stato di una sessione:

- **Cookie:** un cookie è un piccolo file di testo in cui è archiviato lo stato della sessione sul lato client. Il browser Web dell'utente memorizza nella cache il cookie per un utilizzo successivo. Il token di accesso della piattaforma BI è un esempio di questo metodo.
- **Variabili di sessione:** una variabile di sessione è una parte di memoria in cui è archiviato lo stato della sessione sul lato server. Quando la piattaforma BI concede a un utente un'identità attiva sul sistema, informazioni come quelle relative al tipo di autenticazione dell'utente vengono memorizzate in una variabile di sessione. Per la durata della sessione, il sistema non dovrà richiedere all'utente le informazioni né dovrà ripetere eventuali operazioni necessarie per il completamento della richiesta successiva. Per le distribuzioni Java, la sessione viene utilizzata per gestire le richieste .jsp, per le distribuzioni .NET, la sessione viene utilizzata per gestire le richieste .aspx.

### **i** Nota

In teoria, il sistema conserva la variabile di sessione mentre l'utente esegue attività sul sistema; inoltre, per garantire la protezione e ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse, il sistema dovrebbe distruggere la variabile di sessione appena l'utente ha terminato le proprie operazioni sul sistema. Tuttavia, poiché l'interazione tra un browser e un server Web può essere senza stato, individuare il momento dell'uscita dell'utente dal sistema può essere difficile se quest'ultimo non si disconnette in modo esplicito. Per risolvere questo problema, la piattaforma BI implementa la registrazione delle sessioni.

### 8.6.1 Registrazione delle sessioni CMS

Il CMS implementa un algoritmo di registrazione semplice. Quando un utente accede al sistema, gli viene concessa una sessione CMS, che il CMS conserva fino alla disconnessione o al rilascio della variabile di sessione del server di applicazioni Web.

La sessione del server di applicazioni Web è progettata per comunicare periodicamente al CMS di essere ancora attiva, in modo tale che la sessione CMS venga conservata fino alla chiusura della sessione del server. Se la sessione del server di applicazioni Web non riesce a comunicare con il CMS per un periodo di dieci minuti, il CMS chiude la sessione CMS. Questa condizione è utile negli scenari in cui i componenti lato client vengono chiusi in modo anormale.

## 8.6.2 Gestione di sessioni

È possibile visualizzare e terminare sessioni nella CMC.

È possibile visualizzare e terminare le sessioni utente nella Central Management Console (CMC). È ad esempio possibile visualizzare gli utenti che stanno utilizzando più sessioni oppure terminare le sessioni con un consumo troppo elevato delle risorse di sistema o quelle molto obsolete. Potrebbe anche essere necessario terminare le sessioni durante la preparazione per i tempi di inattività e gli aggiornamenti del sistema.

### 8.6.2.1 Visualizzazione dell'elenco di sessioni

È possibile visualizzare le sessioni nella CMC.

È possibile visualizzare un elenco di sessioni nella Central Management Console.

1. Accedere alla CMC come amministratore.
2. Fare clic su [Sessioni](#) nell'area [Gestisci](#).

Viene visualizzato l'elenco delle sessioni utente del cluster. È possibile fare clic sulle intestazioni di colonna per ordinare l'elenco in base al nome utente, al numero di sessioni aperte o agli orari di accesso. È inoltre possibile fare clic sul nome utente, sul conteggio di sessioni o sull'orario di accesso per visualizzare i dettagli relativi alle sessioni dell'utente specifico nel riquadro inferiore.

### 8.6.2.2 Per terminare le sessioni

È possibile terminare le sessioni nella CMC.

È possibile terminare una o più sessioni.

1. Accedere alla CMC come amministratore.
2. Fare clic su [Sessioni](#) nell'area [Gestisci](#).

Viene visualizzato l'elenco delle sessioni utente del cluster.

Central Management Console

Sessions

Welcome: **Administrator** | Preferences | Help | Log Off

There are 2 sessions

User Name	Session Count	Last Logon Time	First Logon Time ^
secEnterprise:Administrator	2	Jul 1, 2015 1:19:30 AM	Jul 1, 2015 1:16:01 AM

End Session

User Name	ID	CMS Name	Client Session	Last Logon Time
secEnterprise:Administrator	AUzOxqCQQtIHDRyVcn1fU	BI421717.pgdev.sap.corp:6400	CMC	Jul 1, 2015 1:16 AM
secEnterprise:Administrator	AQnMuDeVO91HnEzj_SixLaE	BI421717.pgdev.sap.corp:6400	BI launch pad	Jul 1, 2015 1:19 AM



3. Fare clic su un nome utente, un conteggio di sessioni o un'ora di accesso per visualizzare le sessioni dell'utente specifico nel riquadro inferiore.
4. Fare clic per selezionare una singola sessione oppure utilizzare la combinazione `CTRL` + `clic` per selezionare più sessioni.
5. Fare clic su [Termina sessione](#).

#### **i** Nota

La sessione utente viene rilasciata una volta che l'utente chiude il browser.

#### **i** Nota

Per terminare le sessioni è necessario disporre del diritto «Modifica oggetti» per l'oggetto CMS.

#### **i** Nota

Non è possibile terminare la sessione di amministratore corrente.

## 8.7 Protezione dell'ambiente

Per protezione dell'ambiente si intende la protezione dell'ambiente generale di comunicazione tra componenti client e server. Anche se Internet e i sistemi basati sul Web sono sempre più popolari, grazie alla loro flessibilità e alla gamma delle loro funzionalità, essi operano in un ambiente che può essere difficile proteggere. Durante la distribuzione della piattaforma BI, la protezione dell'ambiente viene suddivisa tra due aree di comunicazione: da browser a server Web e da server Web a piattaforma BI.

### 8.7.1 Da browser a server Web

Quando tra il browser e il server Web vengono trasmessi dati sensibili, è di solito necessario un certo grado di protezione. Le misure di protezione più importanti coinvolgono di solito due attività generali:

- Assicurare la protezione della comunicazione di dati.
- Assicurare che solo gli utenti autorizzati possano recuperare informazioni dal server Web.

#### **i** Nota

Queste attività sono in genere gestite dai server Web tramite vari meccanismi di protezione, come il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) e altri meccanismi simili. È buona norma utilizzare SSL per ridurre i rischi per la protezione tra il browser e il server Web o delle applicazioni.

Le comunicazioni tra il browser e il server Web devono essere protette in modo indipendente dalla piattaforma BI. Per ulteriori dettagli sulla protezione delle connessioni client, consultare la documentazione del server Web.

---

## 8.7.2 Comunicazione tra il server Web e la piattaforma BI

Per proteggere l'area di comunicazione tra il server Web e il resto della rete Intranet aziendale, compresa la piattaforma BI, vengono di norma utilizzati i firewall. La piattaforma supporta firewall che utilizzano filtri IP o la tecnologia NAT (Network Address Translation) statica. Tra gli ambienti supportati possono essere inclusi più firewall, server Web o i server delle applicazioni.

## 8.8 Controllo delle modifiche alla configurazione della protezione

La piattaforma BI non controllerà le eventuali modifiche apportate alle configurazioni della protezione predefinite per gli elementi seguenti:

- File delle proprietà delle applicazioni Web (BOE, servizi Web)
- TrustedPrincipal.conf
- Personalizzazione eseguita su BI Launch Pad e OpenDocument

In generale, non verranno controllate tutte le modifiche alla configurazione della protezione apportate esternamente alla console CMC, incluse le eventuali modifiche eseguite tramite CCM (Central Configuration Manager). Le modifiche salvate tramite CMC possono essere controllate.

## 8.9 Controllo dell'attività sul Web

La piattaforma BI assicura la possibilità di registrare le attività sul Web all'interno del sistema e di controllarne i dettagli. Il server di applicazioni Web consente di selezionare gli attributi Web da registrare, ad esempio l'ora, la data, l'indirizzo IP, il numero di porta e così via. I dati di controllo vengono registrati su disco e archiviati in file csv, in modo da poter creare report dai dati o importarli in altre applicazioni.

### 8.9.1 Protezione contro tentativi di accesso non autorizzati

A prescindere dal livello di protezione di un sistema, è sempre presente almeno una posizione più vulnerabile agli attacchi: la posizione da cui gli utenti si connettono al sistema. È quasi impossibile proteggere completamente questo punto, in quanto indovinare un nome utente e una password rimane un sistema praticabile per penetrare nel sistema.

La piattaforma BI implementa diverse tecniche per ridurre la probabilità che un utente non autorizzato ottenga accesso al sistema. Le varie limitazioni elencate di seguito sono valide solo per gli account Enterprise; in altre parole, non si applicano ad account mappati a un database utente esterno (LDAP o Windows AD). In genere, tuttavia, il sistema esterno consente di inserire limitazioni simili per gli account esterni.

## 8.9.2 Limitazioni relative alle password

Le limitazioni relative alle password assicurano che gli utenti che eseguono l'autenticazione Enterprise predefinita creino password relativamente complesse. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

1. Attiva password con maiuscole e minuscole  
Questa opzione garantisce che le password contengano almeno un carattere maiuscolo e un carattere minuscolo. L'opzione è selezionata per impostazione predefinita, a meno che non venga modificata dall'amministratore.
2. Attiva numerale nelle password  
Questa opzione assicura che le password contengano almeno un carattere numerico.
3. Attiva carattere speciale nelle password  
Questa opzione assicura che le password contengano almeno un carattere speciale.

Inserendo un minimo di complessità per le password è possibile ridurre le possibilità dell'utente di indovinare una password valida.

## 8.9.3 Limitazioni relative all'accesso

Le limitazioni relative all'accesso servono principalmente per evitare attacchi tramite dizionario (un metodo che consente a un utente non autorizzato di ottenere un nome utente valido e di tentare di scoprire la password corrispondente tramite le parole contenute in un dizionario). La velocità dell'hardware attuale consente a programmi dannosi di ottenere milioni di password al minuto. Per impedire attacchi tramite dizionario, la piattaforma BI dispone di un meccanismo interno che determina un ritardo (0,5 - 1 secondo) tra i tentativi di accesso. La piattaforma prevede inoltre diverse opzioni personalizzabili da utilizzare per ridurre il rischio di attacchi di questo tipo:

- Disattiva account dopo N tentativi di accesso
- Reimposta conteggio tentativi di accesso non riusciti dopo N minuti
- Riabilita account dopo N minuti

## 8.9.4 Limitazioni per l'utente

Le limitazioni per l'utente assicurano che gli utenti che eseguono l'autenticazione Enterprise predefinita creino le nuove password con una frequenza appropriata. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

- La password deve essere modificata ogni N giorni
- Impossibile riutilizzare le N password più recenti
- Attendi N minuti per modificare la password

Queste opzioni possono essere utilizzate in molti modi. In primo luogo, eventuali utenti non autorizzati che tentassero un attacco tramite dizionario dovranno ricominciare ogni volta che le password sono modificate. Inoltre, poiché le modifiche delle password sono basate sul periodo del primo accesso di ciascun utente, l'utente non autorizzato non potrà determinare in modo agevole il momento in cui una password particolare verrà modificata. Inoltre, anche nel caso in cui un utente non autorizzato riuscisse a indovinare o ottenere in altro modo le credenziali di un altro utente, queste risulteranno valide solo per un tempo limitato.

## 8.9.5 Limitazioni all'account Guest

La piattaforma BI supporta il Single Sign On anonimo per l'account Guest. In questo modo, quando gli utenti si connettono alla piattaforma BI senza specificare un nome utente e una password, il sistema consente l'accesso automatico con l'account Guest. Se si assegna una password protetta all'account Guest o si disabilita completamente l'account Guest, si disabilita anche questo comportamento predefinito.

## 8.10 Estensioni di elaborazione

La piattaforma BI consente di proteggere ulteriormente l'ambiente di creazione dei report tramite l'utilizzo di estensioni di elaborazione personalizzate. Un'estensione di elaborazione è una libreria di dati collegata in modo dinamico che applica la logica aziendale a richieste particolari di visualizzazione o pianificazione nella piattaforma BI prima che queste siano elaborate dal sistema.

Tramite il supporto per le estensioni di elaborazione, l'SDK per l'amministrazione della piattaforma BI espone un "handle" che consente agli sviluppatori di intercettare la richiesta. Gli sviluppatori possono quindi aggiungere formule di selezione alla richiesta prima che il report sia elaborato.

Un esempio tipico è costituito da un'estensione di elaborazione di un report in cui sia rafforzata la protezione a livello di riga. Questo tipo di protezione consente di limitare l'accesso ai dati per le righe di una o più tabelle di database. Lo sviluppatore crea una libreria caricata dinamicamente che intercetta le richieste di visualizzazione o pianificazione relative a un report prima che tali richieste siano elaborate da Job Server, Processing Server o Report Application Server. Il codice inserito dallo sviluppatore individua per prima cosa l'utente proprietario del lavoro di elaborazione, quindi ricerca i privilegi di accesso ai dati dell'utente in un sistema di terze parti. Il codice genera quindi una formula di selezione record e la aggiunge al report per limitare i dati restituiti dal database. In questo caso, l'estensione di elaborazione funge da metodo per incorporare la protezione personalizzata a livello di riga nell'ambiente della piattaforma BI.

Abilitando le estensioni di elaborazione è possibile configurare i componenti server della piattaforma BI appropriati per caricare dinamicamente le estensioni di elaborazione in fase di esecuzione. All'interno dell'SDK è presente un'API documentata in modo completo che gli sviluppatori possono utilizzare per creare estensioni di elaborazione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per gli sviluppatori disponibile nel supporto del prodotto.

## 8.11 Panoramica della protezione dei dati della piattaforma BI

Gli amministratori dei sistemi della piattaforma BI gestiscono il modo in cui i dati sensibili vengono protetti mediante:

- Un'impostazione di protezione a livello di cluster che determina quali applicazioni e quali client possono accedere al server CMS. Questa impostazione viene gestita attraverso Central Configuration Manager.
- Un sistema di crittografia a due chiavi che controlla sia l'accesso al repository CMS sia le chiavi utilizzate per crittografare/decriptare gli oggetti all'interno del repository. L'accesso al repository CMS viene impostato tramite Central Configuration Manager, mentre la console CMC utilizza un'area di gestione dedicata per le chiavi di crittografia.

Queste funzionalità consentono agli amministratori di impostare le distribuzioni della piattaforma BI su particolari livelli di conformità con la protezione dei dati e di gestire le chiavi di crittografia per crittografare i dati nel repository CMS.

## 8.11.1 Modalità di protezione dell'elaborazione dei dati

La piattaforma BI può operare in due modalità di protezione dell'elaborazione dei dati:

- La modalità di protezione dell'elaborazione dei dati predefinita. In alcune istanze, i sistemi eseguiti in questa modalità utilizzano chiavi di crittografia hardcoded e non seguono uno standard specifico. La modalità predefinita consente la compatibilità retroattiva con le versioni precedenti degli strumenti client e delle applicazioni della piattaforma BI.
- Una modalità di protezione dei dati il cui scopo è assicurare la conformità con le linee guida stabilite dallo standard FIPS (Federal Information Processing Standard), in particolare FIPS 140-2. In questa modalità, gli algoritmi e i moduli di crittografia conformi a FIPS vengono utilizzati per proteggere i dati sensibili. Quando la piattaforma viene eseguita in modalità conforme a FIPS, tutti gli strumenti client e le applicazioni non conformi alle linee guida FIPS vengono automaticamente disabilitati. Le applicazioni e gli strumenti client della piattaforma sono conformi allo standard FIPS 140-2. Le applicazioni e i client più datati non funzioneranno se la piattaforma BI viene eseguita in modalità conforme a FIPS.

La modalità di elaborazione dei dati è trasparente per gli utenti del sistema. In entrambe le modalità di protezione dell'elaborazione dei dati, i dati più importanti vengono crittografati e decrittati in background da un modulo di crittografia interno.

Si consiglia di utilizzare la modalità conforme a FIPS nelle seguenti circostanze:

- La distribuzione della piattaforma BI non deve necessariamente utilizzare o interagire con strumenti client o applicazioni precedenti della piattaforma BI.
- Gli standard dell'organizzazione relativi all'elaborazione dei dati vietano l'utilizzo delle chiavi di crittografia hardcoded.
- L'organizzazione deve proteggere i dati sensibili in base alle norme dello standard FIPS 140-2.

La modalità di protezione dell'elaborazione dei dati è impostata tramite Central Configuration Manager su entrambe le piattaforme Windows e UNIX. Ogni nodo di un ambiente in cluster deve essere impostato nello stesso modo.

### 8.11.1.1 Attivazione della modalità conforme a FIPS in Windows

Per impostazione predefinita, la modalità conforme a FIPS viene disattivata dopo l'installazione della piattaforma BI. È tuttavia possibile attivare la conformità FIPS per tutti i nodi della distribuzione.

1. Per avviare CCM, fare clic su ► [Programmi](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4](#) ► [Central Configuration Manager](#).
2. In CCM fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent (SIA) e scegliere [Arresta](#).

#### Messaggio di avvertimento

Non procedere con il passaggio 3 fino a quando lo stato SIA non è contrassegnato come Interrotto.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere [Proprietà](#).  
La finestra di dialogo [Proprietà](#) viene visualizzata con la scheda [Proprietà](#).
4. Aggiungere `-fips` al campo [Comando](#) e fare clic su [Applica](#).
5. Fare clic su [OK](#) per chiudere la finestra di dialogo [Proprietà](#).
6. Riavviare il SIA.

L'agente SIA ora funziona in modalità conforme a FIPS.

L'impostazione conforme a FIPS deve essere attivata per tutti i SIA della distribuzione della piattaforma BI.

### 8.11.1.2 Attivazione della modalità conforme a FIPS in UNIX

È necessario arrestare tutti i nodi della distribuzione della piattaforma BI prima di tentare la procedura seguente.

Per impostazione predefinita, la modalità conforme a FIPS viene disattivata dopo l'installazione della piattaforma BI. Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per attivare l'impostazione conforme a FIPS per tutti i nodi della distribuzione.

1. Dalla directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj` aprire il file `ccm.config` per la modifica.
2. Aggiungere `-fips` al parametro del comando di avvio del nodo.  
Il parametro del comando di avvio del nodo viene visualizzato nel formato: `<NOMENODO>LAUNCH`. Ad esempio per un nodo denominato «SAP», il parametro del comando di avvio è `SAPLAUNCH`.
3. Salvare le modifiche e [uscire](#).
4. Riavviare il nodo.

Il nodo ora funziona in modalità conforme a FIPS.

L'impostazione conforme a FIPS deve essere attivata per tutti i nodi della distribuzione della piattaforma BI.

### 8.11.1.3 Disattivazione della modalità conforme a FIPS in Windows

Tutti i server della distribuzione della piattaforma BI devono essere interrotti prima di tentare la procedura seguente.

Se la distribuzione viene eseguita in modalità conforme a FIPS, utilizzare le istruzioni che seguono per disattivare l'impostazione.

1. In CCM, fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent (SIA) e scegliere [Arresta](#).



#### Messaggio di avvertimento

non passare alla fase 2 prima che lo stato del nodo venga contrassegnato come [Interrotto](#).

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su SIA e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#), con la scheda [Proprietà](#) visualizzata.
3. Rimuovere `-fips` dal campo [Comando](#) e fare clic su [Applica](#).

4. Fare clic su [OK](#) per chiudere la finestra di dialogo *Proprietà*.
5. Riavviare il SIA.

## 8.12 Crittografia nella piattaforma BI

### Dati sensibili

Lo scopo della crittografia della piattaforma BI è proteggere i dati più importanti archiviati nel repository CMS. Tali dati includono le credenziali utente, le informazioni relative alla connettività delle origini dati e qualsiasi altro tipo di oggetto in cui sono memorizzate delle password. I dati vengono crittografati per garantire la privacy e la protezione da eventuali danni, nonché per la gestione del controllo dell'accesso. Tutte le risorse di crittografia necessarie, compresi il modulo di crittografia e le librerie RSA, vengono installate per impostazione predefinita in ogni distribuzione della piattaforma BI.

La piattaforma BI utilizza un sistema di crittografia a due chiavi.

### Chiavi di crittografia

La crittografia e la decrittazione dei dati sensibili vengono gestite in background tramite l'SDK, che interagisce con il modulo di crittografia interno. Gli amministratori del sistema gestiscono la protezione dei dati tramite chiavi di crittografia simmetriche senza crittografare o decrittare direttamente i blocchi di dati specifici.

Nella piattaforma BI, per crittografare/decrittare i dati sensibili vengono utilizzate chiavi di crittografia simmetriche. La console CMC dispone di un'area di gestione dedicata per le chiavi di crittografia. Utilizzare le [chiavi di crittografia](#) per visualizzare, generare, disattivare, revocare ed eliminare le chiavi. Il sistema assicura che qualsiasi chiave richiesta per decrittare i dati sensibili non possa essere eliminata.

### Chiavi cluster

Le chiavi cluster sono chiavi di wrapping delle chiavi simmetriche che proteggono le chiavi di crittografia archiviate nel repository CMS. Utilizzando gli algoritmi delle chiavi simmetriche, le chiavi cluster mantengono un livello di controllo dell'accesso al repository CMS. A ogni nodo nella piattaforma BI viene assegnata una chiave cluster durante il processo di installazione. Gli amministratori del sistema possono utilizzare CCM per reimpostare la chiave cluster.

## 8.12.1 Utilizzo delle chiavi cluster

Durante la configurazione dell'installazione per la piattaforma BI, viene creata una chiave cluster di otto caratteri per l'agente SIA (Server Intelligence Agent). Tale chiave viene utilizzata per crittografare tutte le chiavi di crittografia nel repository CMS. Senza la chiave cluster corretta non è possibile accedere al server CMS.

La chiave cluster viene archiviata in formato crittografato in un file `dbinfo`. Per il nome del file `dbinfo` si segue questa convenzione: `_boe_<nome_sia>.dbinfo`, in cui `<nome_sia>` è il nome di Server Intelligence Agent per il cluster.

In Windows il file è archiviato nella directory seguente: `<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64`.

Nei sistemi Unix il file viene archiviato nella directory della piattaforma in `<DIRINSTALLAZ>/sap_bobj/enterprise_xi40/`:

Piattaforma Unix	Directory della piattaforma
AIX	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/aix_rs6000_64 /</code>
Solaris	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/solaris_sparcv9/</code>
Linux	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/</code>

#### **i** Nota

La chiave cluster per un determinato nodo non può essere recuperata dal file `dbinfo`. Si consiglia agli amministratori del sistema di adottare con estrema precisione e attenzione le misure necessarie per proteggere le chiavi cluster.

Solo gli utenti con privilegi amministrativi possono reimpostare le chiavi cluster. Se richiesto, utilizzare CCM per reimpostare la chiave cluster per ogni nodo della distribuzione. Le nuove chiavi cluster vengono automaticamente utilizzate per il wrapping delle chiavi di crittografia presenti nel repository CMS.

## 8.12.1.1 Reimpostazione della chiave cluster in Windows

Prima di reimpostare la chiave cluster per il nodo, assicurarsi che tutti i server gestiti dall'agente SIA risultino interrotti.

1. Per avviare CCM, passare a ► [Programmi](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4](#) ► [Central Configuration Manager](#) ►.
2. In CCM fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent (SIA) e scegliere [Arresta](#).

#### **Messaggio di avvertimento**

Non procedere con il passaggio 3 fino a quando lo stato SIA non è contrassegnato come Interrotto.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent (SIA) e scegliere [Proprietà](#). Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
4. Fare clic sulla scheda [Configurazione](#).
5. Fare clic su [Modifica](#) in [Configurazione chiave cluster CMS](#). Viene visualizzato un messaggio di avviso.
6. Fare clic su [Sì](#) per continuare. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Modifica chiave cluster](#).



7. Immettere la stessa chiave di otto caratteri nei campi *Nuova chiave cluster* e *Conferma nuova chiave cluster*.

**i Nota**

in Windows, le chiavi cluster devono contenere una combinazione di caratteri maiuscoli e minuscoli. In alternativa, gli utenti possono anche generare una chiave casuale, che risulta necessaria per la conformità a FIPS.

8. Fare clic su *OK* per inviare la nuova chiave cluster al sistema.  
Viene visualizzato un messaggio che conferma che la chiave cluster è stata reimpostata correttamente.
9. Riavviare il SIA.

In un cluster a più nodi, è necessario reimpostare le chiavi cluster per tutti gli agenti SIA della distribuzione della piattaforma BI sulla nuova chiave.

## 8.12.1.2 Reimpostazione della chiave cluster in UNIX

Prima di reimpostare la chiave cluster per un nodo, assicurarsi che tutti i server gestiti dal nodo siano stati interrotti.

1. Passare alla directory `<DIRINSTALLAZ>/sap_bobj`.
2. Digitare `./cmsdbsetup.sh` e premere *Invio*.  
Verrà visualizzata la schermata *Informazioni sul database CMS*.
3. Digitare il nome del nodo e premere *Invio*.
4. Digitare **2** per modificare la chiave cluster.  
Viene visualizzato un messaggio di avviso.
5. Selezionare *Si* per continuare.
6. Digitare nel campo visualizzato una nuova chiave cluster di otto caratteri e premere *Invio*.

**i Nota**

Sulle piattaforme UNIX, una chiave cluster valida contiene qualsiasi combinazione di otto caratteri senza restrizioni.

7. Immettere nuovamente la nuova chiave cluster nel campo visualizzato e premere *Invio*.  
Viene visualizzato un messaggio che indica che la chiave cluster è stata correttamente reimpostata.
8. Riavviare il nodo.

È necessario reimpostare tutti i nodi nella distribuzione della piattaforma BI per utilizzare la stessa chiave cluster.

## 8.12.2 Responsabili crittografia

Per gestire le chiavi di crittografia nella console CMC è necessario essere membri del gruppo Responsabili crittografia. L'account Administrator predefinito creato per la piattaforma BI è anche membro del gruppo Responsabili crittografia. Utilizzare questo account per aggiungere utenti al gruppo Responsabili crittografia secondo le esigenze. Si consiglia di limitare il numero di utenti a cui viene concessa l'appartenenza al gruppo.

### Nota



quando gli utenti vengono aggiunti al gruppo Amministratori, non ereditano i diritti richiesti per eseguire attività di gestione per le chiavi di crittografia.

## 8.12.2.1 Aggiunta di un utente al gruppo Responsabili crittografia

Per aggiungere un account utente al gruppo Responsabili crittografia, è necessario che l'account esista nella piattaforma BI.

### Nota

Per poter aggiungere un utente al gruppo Responsabili crittografia, è necessario essere membro sia del gruppo *Amministratori* sia del gruppo *Responsabili crittografia*.

1. Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della console CMC, selezionare il gruppo *Responsabili crittografia*.
2. Scegliere  *Azioni*  *Aggiungi membri al gruppo*.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Aggiungi*.
3. Fare clic su *Elenco utenti*.  
L'elenco *Utenti o gruppi disponibili* viene aggiornato e vengono visualizzati tutti gli account utente del sistema.
4. Spostare l'account utente che si desidera aggiungere al gruppo Responsabili crittografia dall'elenco *Utenti o gruppi disponibili* all'elenco *Utenti o gruppi selezionati*.

### Suggerimento



per cercare un utente specifico, utilizzare il campo di ricerca.

5. Fare clic su *OK*.

Come membro del gruppo Responsabili crittografia, l'account appena aggiunto potrà accedere all'area di gestione *Chiavi di crittografia* della console CMC.

## 8.12.2.2 Visualizzazione delle chiavi di crittografia in CMC

L'applicazione CMC contiene un'area di gestione dedicata per le chiavi di crittografia utilizzate dal sistema della piattaforma BI. L'accesso a tale area è riservato ai membri del gruppo Responsabili crittografia.

1. Per avviare la CMC, fare clic su  *Programmi*  *SAP Business Intelligence*  *Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4*  *Central Management Console della piattaforma SAP BusinessObjects BI*.
2. Fare clic sulla scheda *Chiavi di crittografia*.  
Viene visualizzata l'area di gestione *Chiavi di crittografia*.
3. Fare doppio clic sulla chiave di crittografia per cui si richiedono ulteriori dettagli.

## Informazioni correlate

[Visualizzazione di oggetti associati a una chiave di crittografia \[pagina 168\]](#)

### 8.12.3 Gestione delle chiavi di crittografia in CMC

I responsabili della crittografia utilizzano l'area di gestione [Chiavi di crittografia](#) per esaminare, generare, disattivare, revocare ed eliminare le chiavi utilizzate per proteggere i dati sensibili archiviati nel repository CMS.

Tutte le chiavi di crittografia attualmente definite nel sistema vengono elencate nell'area di gestione [Chiavi di crittografia](#). Le informazioni di base per ogni chiave vengono fornite sotto le intestazioni descritte nella tabella seguente:

Intestazione	Descrizione
Titolo	Nome che identifica la chiave di crittografia
Stato	Stato corrente della chiave
Ultima modifica stato	Indicatore di data e ora relativo all'ultima modifica associata alla chiave di crittografia
Oggetti	Numero di oggetti associati alla chiave

## Informazioni correlate

[Stato delle chiavi di crittografia \[pagina 167\]](#)

[Creazione di una nuova chiave di crittografia \[pagina 169\]](#)

[Eliminazione di una chiave di crittografia dal sistema \[pagina 170\]](#)

[Revoca di una chiave di crittografia \[pagina 170\]](#)

[Visualizzazione di oggetti associati a una chiave di crittografia \[pagina 168\]](#)

[Contrassegno delle chiavi di crittografia come compromesse \[pagina 169\]](#)

#### 8.12.3.1 Stato delle chiavi di crittografia

Nella tabella che segue vengono indicate tutte le opzioni possibili dello stato delle chiavi di crittografia nella piattaforma BI:

Stato	Descrizione
Active	È possibile designare come <a href="#">Attiva</a> solo una chiave di crittografia del sistema. Tale chiave viene utilizzata per la crittografia dei dati sensibili che verranno archiviati nel database CMS. La chiave viene utilizzata anche per la

Stato	Descrizione
	decriptazione di tutti gli oggetti che appaiono nell'Elenco degli oggetti. Una volta creata una nuova chiave di crittografia, lo stato <i>Attiva</i> diventa <i>Disattivato</i> . Una chiave attiva non può essere eliminata dal sistema.
Disattivata	Una chiave <i>disattivata</i> non può più essere utilizzata per la crittografia dei dati. Può comunque essere utilizzata per decriptare tutti gli oggetti che appaiono nell'elenco di oggetti. Non è possibile riattivare una chiave se è stata disattivata. Una chiave contrassegnata come <i>disattivata</i> non può essere eliminata dal sistema. Per eliminare una chiave, è necessario prima contrassegnarla come <i>revocata</i> .
Compromesso	Una chiave di crittografia che si ritiene non protetta può essere contrassegnata come compromessa. Contrassegnando una chiave di questo tipo, in un secondo tempo sarà possibile crittografare di nuovo gli oggetti di dati ancora associati alla chiave. Una volta contrassegnata una chiave come compromessa, sarà necessario revocarla per poterla eliminare dal sistema..
Revocato	Quando una chiave di crittografia viene revocata, viene avviato un processo in cui tutti gli oggetti attualmente associati alla chiave vengono nuovamente crittografati con la chiave di crittografia "Attiva" corrente. Una volta revocata, una chiave può essere eliminata dal sistema senza problemi. Il meccanismo di revoca assicura che i dati presenti nel database CMS possano essere decriptati. Non è possibile riattivare in alcun modo una chiave revocata.
Disattivato: nuova crittografia in corso	Indica che la chiave di crittografia è in fase di revoca. Al termine del processo, la chiave verrà contrassegnata con <i>Revocato</i> .
Disattivato: nuova crittografia sospesa	Indica che il processo di revoca di una chiave di crittografia è stato sospeso. Ciò normalmente accade se il processo viene esplicitamente sospeso o se un oggetto dati associato alla chiave non è disponibile.
Revocato-Compromesso	Si assegna a una chiave il flag Revocato-Compromesso se la chiave è stata contrassegnata come compromessa e tutti i dati in precedenza associati ad essa sono stati crittografati con un'altra chiave. Quando una chiave <i>disattivata</i> viene contrassegnata come compromessa, è possibile non intraprendere alcuna azione o revocare la chiave. Una volta revocata, la chiave compromessa può essere eliminata.

## 8.12.3.2 Visualizzazione di oggetti associati a una chiave di crittografia

1. Selezionare la chiave nell'area di gestione *Chiavi di crittografia* della console CMC.
2. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà* della chiave di crittografia.

3. Fare clic su [Elenco di oggetti](#) nel riquadro di spostamento a sinistra nella finestra di dialogo [Proprietà](#). Tutti gli oggetti associati alla chiave di crittografia sono elencati a destra nel riquadro di spostamento.

#### ➔ Suggerimento

utilizzare le funzioni di ricerca per cercare un oggetto specifico.

### 8.12.3.3 Creazione di una nuova chiave di crittografia

#### ⚠ Messaggio di avvertimento

Quando si crea una nuova chiave di crittografia, il sistema disattiva automaticamente la chiave attualmente [attiva](#). Una volta disattivata, una chiave non può più essere ripristinata come chiave [attiva](#).

1. Nell'area di gestione [Chiavi di crittografia](#) della console CMC, fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Nuovo](#) ► [Chiave di crittografia](#) .  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Crea nuova chiave di crittografia](#).
2. Fare clic su [Continua](#) per creare la nuova chiave di crittografia.
3. Digitare il nome e una descrizione della nuova chiave di crittografia, quindi fare clic su [OK](#) per salvare le informazioni.  
La nuova chiave viene indicata come unica chiave attiva nell'area di gestione [Chiavi di crittografia](#). La chiave [attiva](#) precedente è ora contrassegnata come [disattivata](#).

Tutti i nuovi dati sensibili generati e archiviati nel database CMS vengono crittografati con la nuova chiave di crittografia. È possibile revocare la chiave precedente e crittografare nuovamente gli oggetti dati utilizzando la nuova chiave attiva.

### 8.12.3.4 Contrassegno delle chiavi di crittografia come compromesse

È possibile contrassegnare una chiave di crittografia come compromessa se per qualche motivo la chiave non viene più considerata sicura. L'operazione è utile ai fini del rilevamento dei dati ed è possibile procedere all'identificazione degli oggetti dati associati alla chiave. Una chiave di crittografia deve essere disattivata per poter essere contrassegnata come compromessa.

#### i Nota

è inoltre possibile contrassegnare una chiave come compromessa dopo la revoca.

1. Passare all'area di gestione [Chiavi di crittografia](#) della CMC.
2. Selezionare la chiave di crittografia da contrassegnare come compromessa.
3. Fare clic su ► [Azioni](#) ► [Contrassegna come compromessa](#) .  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Contrassegna come compromessa](#).

4. Fare clic su [Continua](#).
5. Selezionare una delle opzioni seguenti dalla finestra di dialogo [Contrassegna come compromessa](#):
  - [Sì](#): avvia il processo per crittografare nuovamente tutti gli oggetti dati associati alla chiave compromessa.
  - [No](#): la finestra di dialogo [Contrassegna come compromessa](#) viene chiusa e la chiave di crittografia viene contrassegnata come [compromessa](#) nell'area di gestione [Chiavi di crittografia](#).

#### **i** Nota

se si seleziona [No](#), i dati sensibili continueranno a essere associati alla chiave compromessa. La chiave compromessa verrà utilizzata dal sistema per decrittare gli oggetti associati.

## Informazioni correlate

[Revoca di una chiave di crittografia \[pagina 170\]](#)

[Stato delle chiavi di crittografia \[pagina 167\]](#)

[Visualizzazione di oggetti associati a una chiave di crittografia \[pagina 168\]](#)

### 8.12.3.5 Revoca di una chiave di crittografia

Una chiave di crittografia disattivata può comunque essere utilizzata dagli oggetti dati associati alla stessa. Per interrompere l'associazione tra gli oggetti crittografati e la chiave disattivata, è necessario revocare la chiave.

1. Selezionare la chiave da revocare dall'elenco di chiavi dell'area di gestione [Chiavi di crittografia](#).
2. Fare clic su ► [Azioni](#) ► [Revoca](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Revoca](#).
3. Fare clic su [OK](#).  
Viene avviato un processo per crittografare tutti gli oggetti della chiave in base alla chiave attiva corrente. Se la chiave è associata a molti oggetti dati, verrà contrassegnata come [Disattivato: nuova crittografia in corso](#) finché il processo di crittografia non viene completato.

Una volta revocata, la chiave di crittografia può essere rimossa dal sistema senza alcun problema, poiché non vi sono oggetti dati sensibili che richiedono la chiave per la decrittazione.

### 8.12.3.6 Eliminazione di una chiave di crittografia dal sistema

Prima di eliminare una chiave di crittografia dalla piattaforma BI, è necessario verificare che nessun oggetto dati presente nel sistema la richieda. Tale restrizione assicura che tutti i dati sensibili archiviati nel repository CMS possano sempre essere decrittati.

Dopo avere revocato correttamente una chiave di crittografia, utilizzare le istruzioni seguenti per eliminare la chiave dal sistema.

1. Passare all'area di gestione *Chiavi di crittografia* della CMC.
2. Selezionare la chiave di crittografia da eliminare.
3. Scegliere ► *Gestisci* ► *Elimina* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Elimina*.
4. Fare clic su *Elimina* per rimuovere la chiave di crittografia dal sistema.  
La chiave eliminata non è più visualizzata nell'area di gestione *Chiavi di crittografia* della CMC.

#### **i** Nota

Una volta eliminata dal sistema, la chiave di crittografia non può più essere ripristinata.

## Informazioni correlate

[Revoca di una chiave di crittografia \[pagina 170\]](#)

[Stato delle chiavi di crittografia \[pagina 167\]](#)

## 8.13 Configurazione dei server per SSL

È possibile utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) per tutte le comunicazioni di rete tra client e server presenti nella distribuzione della piattaforma BI.

Per impostare SSL per tutte le comunicazioni server è necessario procedere come segue:

- Distribuire la piattaforma BI con il protocollo SSL abilitato.
- Creare file di chiavi e certificati per ogni computer della distribuzione.
- Configurare la posizione di questi file nel Central Configuration Manager (CCM) e nel server delle applicazioni Web.
- In alternativa, configurare SSL per i certificati che vengono gestiti da un'autorità di certificazione.

#### **i** Nota

Se si utilizzano thick client, ad esempio Crystal Reports, e si prevede di utilizzarli per la connessione al CMS, sarà anche necessario configurare tali client per SSL. In caso contrario, si riceverà un messaggio di errore se si tenta di connettersi a un CMS configurato per SSL da un thick client con una configurazione diversa.

### 8.13.1 Creazione di file di chiavi e certificati

Per impostare il protocollo SSL per la comunicazione del server, utilizzare lo strumento della riga di comando SSLC per creare un file di chiavi e un file di certificato per ciascun computer della distribuzione.

### **i** Nota

È necessario creare certificati e chiavi per tutti i computer nella distribuzione in rete, inclusi quelli su cui sono installati componenti "thick client" come, ad esempio, Crystal Reports. Per i computer client utilizzare lo strumento da riga di comando `sslconfig` per eseguire la configurazione.

### **i** Nota

per ottenere la massima protezione, tutte le chiavi private devono essere protette e non possono essere trasferite utilizzando canali di comunicazione non protetti.

### **i** Nota

I certificati creati per le versioni precedenti della piattaforma BI non funzionano nella piattaforma SAP BI 4.0. Sarà necessario ricreare tali certificati.

## 8.13.1.1 Per creare file di chiavi e certificati per un computer

1. Eseguire lo strumento da riga di comando `sslc`.

Lo strumento SSLC viene installato con il software della piattaforma BI. Ad esempio, in Windows viene installato per impostazione predefinita in `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64.`)

2. Immettere il comando seguente:

```
sslc req -config sslc.cnf -new -out cacert.req
```

Questo comando crea due file, una richiesta di certificazione di un'autorità di certificazione (`cacert.req`) e una chiave privata (`privkey.pem`).

3. Per decrittografare la chiave privata, immettere il seguente comando:

```
sslc rsa -in privkey.pem -out cakey.pem
```

Questo comando crea la chiave decrittografata `cakey.pem`.

4. Per firmare il certificato CA, immettere il seguente comando:

```
sslc x509 -in cacert.req -out cacert.pem -req -signkey cakey.pem -days 365
```

Questo comando crea un certificato a firma automatica, `cacert.pem`, che scade dopo 365 giorni. Scegliere il numero di giorni adatto alle esigenze di protezione specifiche.

5. Utilizzando un editor di testo, aprire il file `sslc.cnf`, disponibile nella stessa cartella dello strumento da riga di comando SSLC.

### **i** Nota

È necessario utilizzare un editor di testo per Windows in quanto Windows Explorer potrebbe non riconoscere e visualizzare correttamente i file con estensione `.cnf`.

6. Eseguire le operazioni seguenti, in base alle impostazioni del file `sslc.cnf`:
  - a. Posizionare i file `cakey.pem` e `cacert.pem` nelle directory specificate dalle opzioni `certificate` e `private_key` del file `sslc.cnf`. Per impostazione predefinita, le impostazioni nel file `sslc.cnf` sono:



```
certificate = $dir/cacert.pem  
private_key = $dir/private/cakey.pem
```

- b. Creare il file con il nome specificato dall'impostazione database del file `ssl.cnf`.

### **i** Nota

Per impostazione predefinita, il file si chiama `$dir/index.txt` e deve essere vuoto.

- c. Creare il file con il nome specificato dall'impostazione seriale del file `ssl.cnf`.  
Tale file deve fornire un numero di serie con una stringa di ottetti (in formato esadecimale).

### **i** Nota

per accertarsi di poter creare e firmare più certificati, scegliere un numero esadecimale alto con un numero pari di cifre, ad esempio `11111111111111111111111111111111`.

- d. Creare la directory specificata dall'impostazione `new_certs_dir` del file `ssl.cnf`.
7. Per creare una richiesta di certificato e una chiave privata, immettere il seguente comando:
- ```
ssl req -config ssl.cnf -new -out servercert.req
```
- I file dei certificati e delle chiavi che sono stati generati si trovano nella cartella di lavoro corrente.
8. Per decrittografare la chiave nel file `privkey.pem`, immettere il seguente comando:
- ```
ssl rsa -in privkey.pem -out server.key
```
9. Per firmare il certificato con il certificato CA, immettere il seguente comando:
- ```
ssl ca -config ssl.cnf -days 365 -out servercert.pem -in servercert.req
```
- Questo comando crea il file `servercert.pem`, che contiene il certificato firmato.
10. Utilizzare i comandi seguenti per convertire i certificati in certificati DER codificati:
- ```
ssl x509 -in cacert.pem -out cacert.der -outform DER  
ssl x509 -in servercert.pem -out servercert.der -outform DER
```

### **i** Nota

È necessario generare il certificato CA (`cacert.der`) e la relativa chiave privata (`cakey.pem`) una sola volta per ciascuna distribuzione. Tutti i computer nella stessa distribuzione condividono gli stessi certificati CA. Tutti gli altri certificati devono essere firmati tramite la chiave privata di un qualsiasi certificato CA.

11. Creare un file di testo (`passphrase.txt`) per memorizzare la password lunga di testo normale utilizzata per decrittare la chiave privata generata.
12. Archiviare i seguenti file di chiavi e certificati in un luogo sicuro (nella stessa directory) accessibile dai computer della distribuzione della piattaforma BI:
- Il file del certificato attendibile (`cacert.der`)
  - Il file del certificato del server generato (`servercert.der`)
  - Il file della chiave del server (`server.key`)
  - Il file della passphrase (`passphrase.txt`)

Questa posizione sarà utilizzata per configurare il protocollo SSL per il CCM e il server delle applicazioni Web.

## 8.13.2 Impostazione di SSL quando il certificato viene gestito da un'autorità di certificazione

Quando si imposta SSL per le comunicazioni con i server, attenersi alla procedura che segue se il certificato è gestito da un'autorità di certificazione.

1. Esportare il certificato desiderato con la chiave privata nel formato PKCS #12 (.PFX).  
Il file verrà utilizzato come certificato per l'autorità di certificazione.
2. Utilizzando OpenSSL, eseguire i comandi seguenti:
  1. Esportare il file della chiave privata dal file .pfx:  
`openssl pkcs12 -in filename.pfx -nocerts -out privkey.pem`
  2. Esportare il file di certificato dal file .pfx:  
`openssl pkcs12 -in filename.pfx -clcerts -nokeys -out cacert.pem`
  3. Rimuovere la passphrase dalla chiave privata:  
`openssl rsa -in privkey.pem -out cakey.pem`
3. Impostare alcuni file richiesti:
  - Copiare il file `cakey.pem` in `C:\SSL\private\cakey.pem`.
  - Copiare il file `cacert.pem` in `C:\SSL\cacert.pem`.
  - Creare un file di testo vuoto (un file di indice di database) denominato `index.txt` nella cartella `C:\SSL`.
  - Creare un altro file di testo: `C:\SSL\serial`.
  - Aprire il file `C:\SSL\serial` in un editor di testo, digitare il valore seguente e salvare il file:  
`11111111111111111111`
4. In un editor di testo aprire il file `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\ssl.cnf`.  
Scegliere una delle opzioni seguenti:
  - Modificare il valore della variabile `policy` in `policy_anything`. Questa modifica consente di creare un certificato server che non presenta le stesse policy del certificato dell'autorità di certificazione.
  - In alternativa, mantenere inalterato il valore della variabile `policy` come `policy_match`. Questo forzerà la presenza nel certificato server delle stesse policy del certificato dell'autorità di certificazione. In questo caso, potrebbe essere necessario modificare le proprietà `req_distinguished_name` nel modo appropriato.
5. Creare una richiesta di certificato e una chiave privata.  
In un prompt dei comandi eseguire il comando seguente:  
`ssl.cnf req -config ssl.cnf -new -out servercert.req`

### **i** Nota

Per `passphrase PEM`, digitare una password con almeno quattro caratteri.

### **i** Nota

Per `Common Name`, digitare il nome di dominio completo del computer sul quale sono in esecuzione i server della piattaforma BI.



10. Archiviare i seguenti file in una posizione sicura, ad esempio C:\SSLCerts.

- il file del certificato attendibile `cacert.der`
- il file del certificato del server generato `servercert.der`
- il file della chiave del server `server.key`
- il file della passphrase `passphrase.txt`

## 8.13.3 Configurazione del protocollo SSL

Dopo aver creato le chiavi e i certificati per ciascuna macchina nella distribuzione e averli memorizzati in una posizione sicura, è necessario indicare al Central Configuration Manager (CCM) e al server delle applicazioni Web tale posizione.

È inoltre necessario effettuare operazioni specifiche per configurare il protocollo SSL per il server di applicazioni Web e per qualsiasi computer che esegua un'applicazione thick client.

### 8.13.3.1 Per configurare il protocollo SSL nel CCM

1. In CCM, fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent e scegliere [Proprietà](#).
2. Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla scheda [Protocollo](#).
3. Verificare che l'opzione [Abilita SSL](#) sia selezionata.
4. Fornire il percorso dei file per la directory in cui sono stati memorizzati i file delle chiavi e dei certificati.

Campo	Descrizione
Cartella certificati SSL	Cartella in cui sono archiviati tutti i file e i certificati SSL richiesti, Ad esempio:d:\ssl
File di certificato SSL server	Nome del file utilizzato per archiviare il certificato SSL server; Per impostazione predefinita,servercert.der
File dei certificati SSL attendibili	Nome del file con il certificato SSL attendibile; per impostazione predefinita cacert.der.
File chiave privata SSL	Nome del file della chiave privata SSL utilizzata per accedere al certificato. per impostazione predefinita server.key.
File della passphrase della chiave privata	Nome del file di testo contenente la passphrase utilizzata per accedere alla chiave privata; per impostazione predefinita passphrase.txt.

#### Nota

Verificare di indicare la directory per il computer sul quale è in esecuzione il server.

## 8.13.3.2 Configurazione del protocollo SSL in Unix

Per configurare il protocollo SSL per un SIA è necessario utilizzare lo script `serverconfig.sh`. Questo script fornisce un programma basato su testo che consente di visualizzare informazioni sui server e di aggiungere ed eliminare server dall'installazione. Lo script `serverconfig.sh` viene installato nella directory `sap_bobj` dell'installazione.

1. Utilizzare lo script `ccm.sh` per interrompere il SIA e tutti i server SAP BusinessObjects.
2. Eseguire lo script `serverconfig.sh`.
3. Selezionare [3 - Modifica nodo](#) e premere .
4. Specificare il SIA di destinazione e premere .
5. Selezionare [1 - Modifica configurazione SSL di Server Intelligence Agent](#).
6. Selezionare `ssl`.  
Quando richiesto, specificare le posizioni dei certificati SSL.
7. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per ogni SIA, se la distribuzione della piattaforma BI è un cluster SIA.
8. Avviare il SIA con lo script `ccm.sh` e attendere l'avvio dei server.

## 8.13.3.3 Per configurare il protocollo per il server delle applicazioni Web

1. Se si dispone di un server delle applicazioni Web J2EE, eseguire Java SDK con la seguente serie di proprietà di sistema. Ad esempio:

```
-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir=d:\ssl -DtrustedCert=cacert.der  
-DsslCert=clientcert.der -DsslKey=client.key  
-Dpassphrase=passphrase.txt
```

La tabella seguente mostra le descrizioni degli esempi riportati:

Tabella 15:

Esempio	Descrizione
<code>&lt;DcertDir&gt; =d:\ssl</code>	La directory in cui memorizzare tutti i certificati e le chiavi.
<code>&lt;DtrustedCert&gt; =cacert.der</code>	File del certificato sicuro. Se si specificano più file, utilizzare il punto e virgola come separatore.
<code>&lt;DsslCert&gt; =clientcert.der</code>	Certificato utilizzato dall'SDK.
<code>&lt;DsslKey&gt; =client.key</code>	Chiave privata del certificato SDK.
<code>&lt;Dpassphrase&gt; =passphrase.txt</code>	Il file che memorizza la passphrase per la chiave privata.

2. Se si dispone di un server delle applicazioni Web IIS, eseguire lo strumento `sslconfig` dalla riga di comando e seguire le fasi di configurazione.

## 8.13.3.4 Configurazione di thick client

Prima di eseguire la procedura descritta di seguito è necessario creare e salvare tutte le risorse SSL richieste, ad esempio certificati e chiavi private, in una directory nota.

Nella procedura che segue si suppone che l'utente si sia attenuto alle istruzioni per la creazione delle risorse SSL seguenti:

Risorsa SSL	
Cartella certificati SSL	<code>d:\ssl</code>
Nome file di certificato SSL server	<code>servercert.der</code>
Nome file con certificato SSL attendibile o certificato radice	<code>cacert.der</code>
Nome file chiave privata SSL	<code>server.key</code>
File contenente la password lunga per l'accesso al file della chiave privata SSL	<code>passphrase.txt</code>

Dopo aver creato le risorse elencate sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito per configurare applicazioni thick client come CCM (Central Configuration Manager) o lo strumento Upgrade Management Tool.

1. Assicurarsi che l'applicazione thick client non sia in esecuzione.

### Nota

Verificare di indicare la directory per il computer sul quale è in esecuzione il server.

2. Eseguire lo strumento da riga di comando `sslconfig.exe`.

Lo strumento SSLC viene installato con il software della piattaforma BI. Ad esempio, in Windows viene installato per impostazione predefinita in `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64`.

3. Eseguire il seguente comando:

```
sslconfig.exe -dir d:\SSL -mycert servercert.der -rootcert cacert.der -mykey
server.key
-passphrase      passphrase.txt -protocol ssl
```

4. Riavviare l'applicazione thick client.

## Informazioni correlate

[Per creare file di chiavi e certificati per un computer \[pagina 172\]](#)

### 8.13.3.4.1 Per configurare l'accesso SSL per Translation Management Tool

Per consentire agli utenti l'utilizzo dell'accesso SSL con Translation Management Tool, è necessario aggiungere informazioni sulle risorse SSL al file di configurazione dello strumento (.ini).

1. Individuare il file `TransMgr.ini` nella directory seguente: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`.
2. Utilizzando un editor di testo, aprire il file `TransMgr.ini`.
3. Aggiungere i parametri seguenti:

```
-Dbusinessobjects.orb.ocj.protocol=ssl -DcertDir=<D:\SSLCert>
-DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key
-Dpassphrase=passphrase.txt -jar program.jar
```

4. Salvare il file e chiudere l'editor di testo.

Gli utenti possono ora utilizzare SSL per accedere allo strumento Translation Management Tool.

### 8.13.3.4.2 Configurazione di SSL per lo Strumento di conversione dei report

Prima di eseguire la procedura descritta di seguito è necessario creare e salvare tutte le risorse SSL richieste, ad esempio certificati e chiavi private, in una directory nota. È inoltre necessario che lo Strumento di conversione dei report venga installato durante la distribuzione della piattaforma BI.

Nella procedura che segue si suppone che l'utente si sia attenuto alle istruzioni per la creazione delle risorse SSL seguenti:

Risorsa SSL	
Cartella certificati SSL	<code>d:\ssl</code>
Nome file di certificato SSL server	<code>servercert.der</code>
Nome file con certificato SSL attendibile o certificato radice	<code>cacert.der</code>
Nome file chiave privata SSL	<code>server.key</code>
File contenente la password lunga per l'accesso al file della chiave privata SSL	<code>passphrase.txt</code>

Dopo aver creato le risorse elencate sopra, attenersi alle istruzioni seguenti per configurare SSL per l'utilizzo dello Strumento di conversione dei report.

1. Creare una variabile di ambiente Windows `<BOBJ_MIGRATION>` sul computer che ospita lo Strumento di conversione dei report.

#### ➔ Suggerimento

è possibile impostare tale variabile su qualsiasi valore.

2. Utilizzando un editor di testo, aprire il file `migration.bat` nella directory seguente:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\scripts\.
```

3. Individuare la riga seguente:

```
start "" "%JRE%\bin\javaw" -cp migration.jar;* -Xmx512m -Xss10m  
com.bo.migration.MigrationTool
```

4. Aggiungere la sintassi seguente al parametro `-Xss10m`:

```
-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl  
-DcertDir=d:\ssl  
-DtrustedCert=cacert.der  
-DsslCert=servercert.der  
-DsslKey=server.key  
-Dpassphrase=passphrase.txt  
-Dbusinessobjects.migration
```

#### **i** Nota

Verificare che ci sia uno spazio tra ogni parametro e nessuno spazio alla fine delle righe.

5. Salvare il file e chiudere l'editor di testo.

Gli utenti possono ora utilizzare SSL per accedere allo Strumento di conversione dei report.

## Informazioni correlate

[Per creare file di chiavi e certificati per un computer \[pagina 172\]](#)

## 8.14 Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI

Se la piattaforma BI viene interamente distribuita sulla stessa subnet protetta, non è necessario eseguire configurazioni particolari dei firewall. È tuttavia possibile scegliere di distribuire alcuni componenti su subnet diverse separate da uno o più firewall.

È importante comprendere la comunicazione tra server della piattaforma BI, rich client e il server di applicazioni Web che ospita l'SDK di SAP BusinessObjects prima di configurare il sistema per l'utilizzo dei firewall.

## Informazioni correlate

[Configurazione della piattaforma BI per i firewall \[pagina 192\]](#)

[Esempi di scenari di firewall tipici \[pagina 197\]](#)



---

## **8.14.1 Panoramica dei server della piattaforma BI e delle porte di comunicazione**

È importante comprendere i server della piattaforma BI e le relative porte di comunicazione se il sistema viene distribuito con firewall.

### **8.14.1.1 Ogni server della piattaforma BI è associato a una porta di richiesta**

Ogni server della piattaforma BI, ad esempio Input File Repository Server, è associato all'avvio a una porta di richiesta. Altri componenti della piattaforma BI, tra cui server, rich client e l'SDK ospitato nel server di applicazioni Web, possono utilizzare questa porta di richiesta per la comunicazione con il server.

Un server selezionerà il relativo numero della porta di richiesta in modo dinamico, a meno che non venga configurato per l'utilizzo di un numero di porta specifico. È necessario configurare manualmente un numero di porta specifico per i server che comunicano con altri componenti della piattaforma BI attraverso un firewall.

### **8.14.1.2 Ogni server della piattaforma BI viene registrato con il CMS**

I server della piattaforma BI vengono registrati con il server CMS all'avvio. Quando un server viene registrato, il server CMS registra:

- Il nome host, o l'indirizzo IP, del computer host del server.
- Il numero della porta di richiesta specifico del server.

### **8.14.1.3 Porte utilizzate dal server CMS**

Il server CMS utilizza due porte: la porta richiesta e la porta del server dei nomi. La porta di richiesta viene selezionata in modo dinamico per impostazione predefinita. La porta del server dei nomi è la 6400 per impostazione predefinita.

Tutti i server e le applicazioni client della piattaforma BI contatteranno inizialmente il server CMS™ sulla relativa porta del server dei nomi. Il server CMS™ risponderà a questo contatto iniziale restituendo il valore della relativa porta di richiesta. I server utilizzeranno questa porta richiesta per le comunicazioni successive con il server CMS™.

### **8.14.1.4 Directory del Central Management Server (CMS) di servizi registrati**

Il server CMS fornisce una directory dei servizi per i quali è registrato. Altri componenti della piattaforma BI, quali servizi Web, rich client e l'SDK ospitato nel server di applicazioni Web possono contattare il server CMS e

richiedere un riferimento a un determinato servizio. Un riferimento a un servizio contiene il numero di porta richiesta del servizio, il nome host (o indirizzo IP) del computer host e l'ID del server.

I componenti della piattaforma BI potrebbero risiedere in una subnet diversa rispetto al server utilizzato. Il nome host (o indirizzo IP) contenuto nel riferimento al servizio deve essere instradabile dal computer del componente.

#### **i** Nota

il riferimento a un server della piattaforma BI contiene per impostazione predefinita il nome host del computer server. Se un computer presenta più nomi host, viene scelto quello principale. È possibile configurare un server affinché il relativo riferimento contenga l'indirizzo IP.

## **Informazioni correlate**

[Comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 183\]](#)

### **8.14.1.5 Gli agenti SIA comunicano con il server CMS**

La distribuzione non funziona se l'agente SIA e il server CMS non possono comunicare tra loro. Verificare che le porte del firewall siano configurate in modo da consentire la comunicazione tra tutti i SIA e tutti i CMS nel cluster.

### **8.14.1.6 I processi secondari di Job Server comunicano con il livello dati e il server CMS**

La maggior parte dei Job Server creano un processo secondario per gestire un task come la generazione di un report. Job Server crea uno o più processi secondari. Ogni processo secondario dispone di una propria porta di richiesta.

Per impostazione predefinita, Job Server seleziona in modo dinamico una porta di richiesta per ogni processo secondario. È possibile specificare un intervallo di numeri di porta selezionabili.

Tutti i processi secondari comunicano con il server CMS. Se la comunicazione attraverso un firewall, è necessario:

- Specificare l'intervallo di numeri di porta tra cui il Job Server può scegliere aggiungendo i parametri `-requestJSChildPorts <porta più bassa>-<porta più alta>` e `-requestPort <porta>` alla riga di comando del server. L'intervallo delle porte deve essere sufficientemente ampio per consentire il numero massimo di processi secondari come specificato da `-maxJobs`.
- Aprire l'intervallo di porte specificato sul firewall.

Molti processi secondari comunicano con il livello di dati. Ad esempio, un processo secondario potrebbe connettersi a un database di reporting, estrarre dati e calcolare valori per un report. Se il processo secondario di Job Server comunica con il livello di dati attraverso un firewall, è necessario:

- Aprire un percorso di comunicazione sul firewall da qualsiasi porta sul computer Job Server verso la porta di attesa del database sul computer server del database.

## Informazioni correlate

[Panoramica sulle righe di comando \[pagina 916\]](#)

## 8.14.2 Comunicazione tra componenti della piattaforma BI

I componenti della piattaforma BI, ad esempio client browser, rich client, server e SDK ospitato nel server di applicazioni Web, comunicano tra loro nella rete durante i normali workflow. È necessario comprendere i workflow per distribuire i prodotti SAP Business Objects su subnet diverse separate da un firewall.

### 8.14.2.1 Requisiti per la comunicazione tra i componenti della piattaforma BI

Le distribuzioni della piattaforma BI devono rispettare questi requisiti generali.

1. Ogni server deve essere in grado di avviare la comunicazione con tutti gli altri server della piattaforma BI sulla relativa porta di richiesta.
2. Il Central Management Server utilizza due porte. Ogni server della piattaforma BI, rich client e il server di applicazioni Web che ospita l'SDK devono essere in grado di avviare la comunicazione con il CMS su entrambe le porte.
3. Ogni processo del Job Server secondario deve essere in grado di comunicare con il server CMS.
4. I thick client devono essere in grado di avviare la comunicazione con la porta richiesta dell'Input e dell'Output File Repository Server.
5. Se è abilitato il controllo per i thick client e le applicazioni Web, è necessario poter avviare la comunicazione con la porta richiesta dell'Adaptive Processing Server che ospita il servizio proxy controllo client.
6. In generale, il server di applicazioni Web che ospita l'SDK deve essere in grado di comunicare con la porta di richiesta di ogni server della piattaforma BI.

#### **i** Nota

il server di applicazioni Web deve unicamente poter comunicare con i server della piattaforma BI utilizzati nella distribuzione. Se ad esempio Crystal Reports non viene utilizzato, non è necessario che il server di applicazioni Web comunichi con i cache server Crystal Reports.

7. I Job Server utilizzano i numeri di porta specificati con il comando `-requestJSChildPorts <porta più bassa>-<porta più alta>`. Se non vengono specificati intervalli nella riga di comando, i server utilizzano numeri di porta casuali. Per consentire a un Job Server di comunicare con un server CMS, SFTP o di posta su un altro computer, aprire tutte le porte dell'intervallo specificato da `-requestJSChildPorts` nel firewall.
8. Il server CMS deve essere in grado di comunicare con la porta di attesa del database CMS.
9. Il Connection Server, la maggior parte dei processi secondari dei Job Server e ogni server di elaborazione del database di sistema e di controllo devono essere in grado di avviare la comunicazione con la porta di attesa del database di creazione report.

## Informazioni correlate

[Requisiti di porta della piattaforma BI \[pagina 184\]](#)

### 8.14.2.2 Requisiti di porta della piattaforma BI

In questa sezione sono elencate le porte di comunicazione utilizzate dai server della piattaforma BI, dai thick client, dal server di applicazioni Web che ospita l'SDK e dalle applicazioni software di terze parti. Se si distribuisce la piattaforma BI con i firewall, è possibile utilizzare queste informazioni per aprire il numero minimo di porte in tali firewall.

#### 8.14.2.2.1 Requisiti di porta per le applicazioni della piattaforma BI

In questa tabella sono elencati i server e i numeri di porta utilizzati dalle applicazioni della piattaforma BI.

Tabella 16:

Prodotto	Applicazione client	Server associati	Requisiti di porta del server
Crystal Reports	Designer di SAP Crystal Reports 2013	CMS Input FRS Output FRS Crystal Reports 2013 Report Application Server (RAS) Server di elaborazione di Crystal Reports 2013 Crystal Reports Cache Server	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS Porta richiesta Output FRS Porta richiesta del Report Application Server di Crystal Reports 2013 Porta richiesta del server di elaborazione Crystal Reports Porta richiesta Crystal Reports Cache Server

Prodotto	Applicazione client	Server associati	Requisiti di porta del server
Crystal Reports	Designer di SAP Crystal Reports for Enterprise	CMS Input FRS Output FRS Crystal Reports Processing Server Crystal Reports Cache Server	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS Porta richiesta Output FRS Porta richieste server di elaborazione Crystal Reports Porta richiesta Crystal Reports Cache Server
Dashboards	SAP BusinessObjects Dashboards	CMS Input FRS Output FRS Applicazione del provider di Servizi Web (dswebobje.war) che ospita i servizi Web Dashboards, Live Office e QaaWS richiesti per determinate connessioni all'origine dati	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS Porta richiesta Output FRS Porta HTTP (80 per impostazione predefinita)
Live Office	Client Live Office	Applicazione del provider di Servizi Web (dswebobje.war) che ospita il servizio Web Live Office	Porta HTTP (80 per impostazione predefinita)
Piattaforma BI	SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client	CMS Input FRS	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS
Piattaforma BI	Universe Design Tool	CMS Input FRS Connection Server	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS Porta Connection Server
Piattaforma BI	Business View Manager	CMS Input FRS	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita) Porta richiesta CMS Porta richiesta Input FRS

Prodotto	Applicazione client	Server associati	Requisiti di porta del server
Piattaforma BI	Central Configuration Manager (CCM)	CMS Server Intelligence Agent (SIA)	<p>È necessario che le seguenti porte siano aperte per consentire a CCM di gestire i server remoti della piattaforma BI:</p> <p>Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)</p> <p>Porta richiesta CMS</p> <p>È necessario che le seguenti porte siano aperte per consentire a CCM di gestire i processi SIA remoti:</p> <p>Microsoft Directory Services (porta TCP 445)</p> <p>NetBIOS Session Service (porta TCP 139)</p> <p>NetBIOS Datagram Service (porta UDP 138)</p> <p>NetBIOS Name Service (porta UDP 137)</p> <p>DNS (porta TCP/UDP 53)</p> <p>(Si noti che alcune porte elencate in precedenza potrebbero non essere necessarie. Consultare l'amministratore di Windows).</p>
Piattaforma BI	Server Intelligence Agent (SIA)	Ogni server della piattaforma BI incluso il CMS	<p>Porta richiesta SIA (6410 per impostazione predefinita)</p> <p>Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)</p> <p>Porta richiesta CMS</p>
Piattaforma BI	Strumento di conversione dei report	CMS Input FRS	<p>Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)</p> <p>Porta richiesta CMS</p> <p>Porta richiesta Input FRS</p>
Piattaforma BI	Repository Diagnostic Tool	CMS Input FRS Output FRS	<p>Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)</p> <p>Porta richiesta CMS</p> <p>Porta richiesta Input FRS</p> <p>Porta richiesta Output FRS</p>

Prodotto	Applicazione client	Server associati	Requisiti di porta del server
Piattaforma BI	SDK della piattaforma BI ospitato nel server di applicazioni Web	Tutti i server della piattaforma BI richiesti dai prodotti distribuiti.  Ad esempio, è necessaria la comunicazione con la Porta richiesta del server di elaborazione Crystal Reports 2013 se l'SDK sta recuperando i report Crystal dal CMS e sta interagendo con essi.	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)  Porta richiesta CMS  Porta richiesta per ogni server richiesto. Ad esempio la porta richiesta del server di elaborazione Crystal Reports 2013.
Piattaforma BI	Provider di Servizi Web (dswsobjects.jar)	Tutti i server della piattaforma BI richiesti dai prodotti che accedono ai servizi Web.  Ad esempio, la comunicazione con le porte di richiesta del server di elaborazione e la cache di Dashboards è necessaria se SAP BusinessObjects Dashboards accede alle connessioni dell'origine dati Enterprise attraverso il provider di Servizi Web.	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)  Porta richiesta CMS  Porta richiesta per ogni server richiesto. Ad esempio, Server cache Dashboards e Porte richiesta Server di elaborazione Dashboards.
Piattaforma BI	SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP	CMS  Adaptive Processing Server che ospita il servizio di analisi multidimensionale  Input FRS  Output FRS	Porta server dei nomi CMS (6400 per impostazione predefinita)  Porta richiesta CMS  Porta richiesta Adaptive Processing Server  Porta richiesta Input FRS  Porta richiesta Output FRS

## 8.14.2.2.2 Requisiti di porta per le applicazioni di terze parti

In questa tabella sono elencati i programmi software di terze parti utilizzati dai prodotti SAP BusinessObjects. Sono inclusi esempi specifici di alcuni fornitori di software, ma è possibile che per altri fornitori i requisiti di porta siano diversi.

Tabella 17:

Applicazione di terze parti	Componente SAP BusinessObjects che utilizza il prodotto di terze parti	Requisito di porta dell'applicazione di terze parti	Descrizione
Database di sistema CMS	Central Management Server (CMS)	Porta di attesa del server di database	Il server CMS è l'unico server che comunica con il database di sistema CMS.
Database di controllo CMS	Central Management Server (CMS)	Porta di attesa del server di database	Il server CMS è l'unico server che comunica con il database di controllo CMS.
Database di reporting	Connection Server Ogni processo secondario del Job Server Ogni server di elaborazione	Porta di attesa del server di database	Questi server recuperano informazioni dal database di reporting.
Server di applicazioni Web	Tutti i servizi Web e le applicazioni Web SAP BusinessObjects, inclusi BI Launch Pad e la console CMC	Porta HTTP e HTTPS  Ad esempio, su Tomcat la porta HTTP predefinita è 8080 e la porta HTTPS predefinita è 443.	La porta HTTPS è richiesta solo se viene utilizzata la comunicazione HTTP.
Server FTP	Ogni Job Server	FTP in ingresso (porta 21)  FTP in uscita (porta 22)	I Job Server utilizzano le porte FTP per consentire l' <a href="#">invio su FTP</a> .



Applicazione di terze parti	Componente SAP BusinessObjects che utilizza il prodotto di terze parti	Requisito di porta dell'applicazione di terze parti	Descrizione
Server SFTP	Ogni Job Server	SFTP (porta 22)	<p>I Job Server utilizzano le porte SFTP per consentire l'<a href="#">invio su SFTP</a>.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Si utilizza un fingerprint della chiave host del server SFTP per proteggere una connessione SSH e impedire attacchi di tipo man in the middle. È un parametro obbligatorio non nullo necessario per configurare SFTP. Il processo per generare il fingerprint della chiave host varia a seconda del server SFTP utilizzato.</p> <p>L'Amministratore/Utente deve configurare il fingerprint SHA-1 per abilitare l'SFTP. Per la generazione di un fingerprint SHA-1, l'Amministratore/Utente può fare riferimento alla documentazione prodotto delle implementazioni del proprio server SSH/SFTP.</p> </div> <div> <p><b>🔧 Esempio</b></p> <p>I comuni client SFTP, quali PuTTY e WinSCP, utilizzano i fingerprint MD5 per identificare i server SFTP in maniera univoca. I fingerprint MD5 non funzionano. Consultare la documentazione del server SFTP per istruzioni sulle modalità di recupero dei fingerprint SHA-1. Di seguito viene descritto un metodo di esempio, utilizzabile con un file di chiavi pubbliche e strumenti Unix OpenSSH. Dato un file di chiavi pubbliche denominato RSA-Key.pub, che contiene: ssh-rsa &lt;chiave con codifica base64&gt;eseguire il seguente script: <code>cut -d ' ' -f 2 &lt; RSAKey.pub   base64 -d   openssl dgst -c -sha1</code>.</p> <p>il cui output, ad esempio, è:</p> <pre>(stdin)=</pre> </div>

Applicazione di terze parti	Componente SAP BusinessObjects che utilizza il prodotto di terze parti	Requisito di porta dell'applicazione di terze parti	Descrizione
			<p>00:93:1e:cc:bd:cc: 43:05:41:89:5f: 5c:c7:91:1d:11:a0:1e: 58:e8, dove l'estratto a 20 cifre dipende dal valore della chiave pubblica con codifica base64. Utilizzare il valore a 20 cifre 00:93:1e:cc:bd:cc: 43:05:41:89:5f: 5c:c7:91:1d:11:a0:1e: 58:e8 come fingerprint chiave host.</p> <p>➔ <b>Raccomandazione</b></p> <p>La procedura consigliata consiste nell'abilitare la configurazione dell'SFTP nella pagina dei server della CMC in BOE e utilizzare le impostazioni predefinite durante l'invio sui server SFTP.</p>

Applicazione di terze parti	Componente SAP BusinessObjects che utilizza il prodotto di terze parti	Requisito di porta dell'applicazione di terze parti	Descrizione
server e-mail	Ogni Job Server	SMTP (porta 25)	<p>I Job Server utilizzano la porta SMTP per consentire l'<a href="#">invio tramite posta elettronica</a>.</p> <p><b>Configurazione di SMTP su SSL:</b></p> <p>Per configurare SMTP su SSL, è necessario che lo stesso certificato sia presente nei sistemi server e client.</p> <p>Per configurare SMTP su SSL, seguire i passaggi menzionati di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalla piattaforma Windows, passare a &lt;DirInstall&gt;\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64. Inoltre, per i client connessi alla piattaforma BI, passare a &lt;dir_install&gt;\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86.</li> </ol> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>i Nota</b></p> <p>Per tutte le altre piattaforme supportate, passare alle rispettive cartelle.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Denominare il certificato "certificato.crt". Ad esempio, durante la connessione al server SMTP, il server invierà i dettagli del certificato. I dettagli del certificato devono essere copiati in un file di testo vuoto che deve a sua volta essere ridenominato "certificato.crt". Il certificato deve essere collocato nella cartella win64_x64 per la piattaforma Windows e nella cartella win32_86 per i client.</li> </ol> <p>SMTP su SSL è ora configurato.</p>

Applicazione di terze parti	Componente SAP BusinessObjects che utilizza il prodotto di terze parti	Requisito di porta dell'applicazione di terze parti	Descrizione
			<p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando l'utente seleziona la casella di controllo <i>Abilita SSL</i>, viene abilitato un canale sicuro. Ciò consente la trasmissione SMTP sicura tramite SSL.</li> <li>L'SMTP non supporta l'SSL tramite workflow Eventi (quando l'utente tenta di inviare una notifica di avviso tramite e-mail).</li> </ul>
Server UNIX a cui i Job Server possono inviare contenuto	Ogni Job Server	rexec out (porta 512) (Solo UNIX) rsh out (porta 514)	(Solo UNIX) I Job Server utilizzano queste porte per consentire l' <i>invio su disco</i> .
Server di autenticazione	CMS™ Server di applicazioni Web che ospita l'SDK ogni thick client, ad esempio Live Office.	Porta di connessione per autenticazione di terze parti.  Ad esempio, il server di connessione per il server LDAP Oracle è definito dall'utente nel file ldap.ora.	Le credenziali dell'utente sono archiviate nel server di autenticazione di terze parti. Il server CMS™, l'SDK e i thick client elencati qui devono poter comunicare con il server di autenticazione di terze parti quando un utente effettua l'accesso.

## 8.15 Configurazione della piattaforma BI per i firewall

In questa sezione vengono fornite istruzioni dettagliate per la configurazione della piattaforma BI in un ambiente protetto da firewall.

### 8.15.1 Per configurare il sistema per i firewall

1. Determinare quali componenti della piattaforma BI devono comunicare attraverso un firewall.
2. Configurare manualmente la porta di richiesta per ogni server della piattaforma BI che deve comunicare attraverso un firewall.
3. Configurare un intervallo di numeri di porta per qualsiasi Job Server secondario che deve comunicare tramite un firewall aggiungendo i parametri `-requestJSChildPorts <porta più bassa>-<porta più alta>` e `-requestPort <porta>` alla riga di comando del server.

4. Configurare il firewall per consentire la comunicazione con le porte di richiesta e l'intervallo di porte del Job Server nei server della piattaforma BI configurati nel passaggio precedente.
5. (Facoltativo) Configurare il file hosts in ogni computer che ospita un server della piattaforma BI che deve comunicare attraverso un firewall.

## Informazioni correlate

[Comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 183\]](#)

[Configurazione dei numeri di porta \[pagina 396\]](#)

[Panoramica sulle righe di comando \[pagina 916\]](#)

[Specifica delle regole del firewall \[pagina 193\]](#)

[Configurazione del file HOSTS per i firewall che utilizzano NAT \[pagina 194\]](#)

### 8.15.1.1 Specifica delle regole del firewall

È necessario configurare il firewall per consentire il traffico necessario tra i componenti della piattaforma BI. Per dettagli sulla specifica di queste regole, consultare la documentazione del firewall.

Specificare una regola di accesso in ingresso per ogni percorso di comunicazione che attraversa il firewall. Potrebbe non essere necessario specificare una regola di accesso per ogni server della piattaforma BI protetto dal firewall.

Utilizzare il numero di porta specificato nella casella [Porta richiesta](#) nella pagina Proprietà del server nella CMC. Tenere presente che ogni server su un computer deve utilizzare un numero di porta univoco. Alcuni server SAP Business Objects utilizzano più di una porta.

#### Nota

Se la piattaforma BI viene distribuita tra firewall che utilizzano NAT, ogni server su tutti i computer richiede un numero di porta richiesta univoco. Ciò significa che due server nell'intera distribuzione non possono condividere la stessa Porta richiesta.

#### Nota

non è necessario specificare regole di accesso in uscita. I server della piattaforma BI non avviano la comunicazione al server delle applicazioni Web o ad applicazioni client. I server della piattaforma BI possono avviare la comunicazione con altri server della piattaforma nello stesso cluster. Le distribuzioni con server in cluster in un ambiente con firewall in uscita non sono supportate.



#### Esempio

In questo esempio vengono illustrate le regole di accesso in ingresso per un firewall tra il server di applicazioni Web e i server della piattaforma BI. In questo caso, vengono aperte due porte per il sistema CMS, una porta per l'Input File Repository Server (FRS) e una per l'Output FRS. I numeri di Porta richiesta sono i numeri di porta specificati nella casella [Porta richiesta](#) della pagina di configurazione della CMC per un server.

Tabella 18:

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	CMS	6400	Consenti
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	CMS	<numero Porta richiesta>	Consenti
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	Input FRS	<numero Porta richiesta>	Consenti
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	Output FRS	<numero Porta richiesta>	Consenti
Qualsiasi	Qualsiasi	CMS	Qualsiasi	Rifiuta
Qualsiasi	Qualsiasi	Altri server della piattaforma	Qualsiasi	Rifiuta

## Informazioni correlate

[Comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 183\]](#)

### 8.15.1.2 Configurazione del file HOSTS per i firewall che utilizzano NAT

Questa fase è necessaria solo se i server della piattaforma BI devono comunicare attraverso un firewall in cui è abilitato Network Address Translation (NAT). Questa operazione consente ai computer client di mappare il nome host di un server a un indirizzo IP instradabile.

#### **i** Nota

La piattaforma BI può essere distribuita in computer che utilizzano il sistema DNS (Domain Name System). In questo caso, i nomi host dei computer server possono essere mappati a indirizzi IP instradabili esternamente nel server DNS, invece del file `hosts` di ciascun computer.

## Network Address Translation

Un firewall viene distribuito per proteggere una rete interno dall'accesso non autorizzato. I firewall che utilizzano NAT mapperanno gli indirizzi IP dalla rete interna a un indirizzo diverso utilizzato dalla rete esterna. La conversione degli indirizzi migliora la protezione nascondendo gli indirizzi IP interni alla rete esterna.

I componenti della piattaforma BI quali server, thick client e il server di applicazioni Web che ospita l'SDK utilizzeranno un riferimento per contattare un server. Il riferimento al servizio contiene il nome host del computer server. Tale nome host deve essere instradabile dal computer del componente della piattaforma BI. Ciò significa che il file `hosts` sul computer del componente deve essere mappato al nome host del computer server all'indirizzo IP esterno del computer server. L'indirizzo IP esterno del computer server è instradabile dal lato esterno del firewall, mentre l'indirizzo IP interno non lo è.

La procedura per configurare il file `hosts` è diversa per Windows e UNIX.

### 8.15.1.2.1 Configurazione del file hosts in Windows

1. Individuare tutti i computer che eseguono un componente della piattaforma BI che deve comunicare attraverso un firewall in cui è abilitato Network Address Translation (NAT).
2. In ogni computer individuato nell'operazione precedente, aprire il file `hosts` utilizzando un editor di testi come Blocco note. Il file `hosts` si trova in `\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.
3. Seguire le istruzioni del file `hosts` per aggiungere una voce per ogni computer dietro il firewall in cui sono in esecuzione uno o più server della piattaforma BI. Mappare il nome host del computer server o il nome di dominio completo al relativo indirizzo IP esterno.
4. Salvare il file `hosts`.

### 8.15.1.2.2 Configurazione del file hosts in UNIX

#### **i** Nota

il sistema operativo UNIX deve essere configurato in modo che consulti innanzitutto il file `hosts` per risolvere i nomi di dominio prima del DNS. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione dei sistemi Unix.

1. Individuare tutti i computer che eseguono un componente della piattaforma BI che deve comunicare attraverso un firewall in cui è abilitato Network Address Translation (NAT).
2. Aprire il file `hosts` utilizzando un editor come `vi`. Il file `hosts` si trova nella directory `/etc`.
3. Seguire le istruzioni del file `hosts` per aggiungere una voce per ogni computer dietro il firewall in cui sono in esecuzione uno o più server della piattaforma BI. Mappare il nome host del computer server o il nome di dominio completo al relativo indirizzo IP esterno.
4. Salvare il file `hosts`.

## 8.15.2 Debug di una distribuzione con firewall

Se uno o più server della piattaforma BI non funziona quando il firewall è abilitato, anche se sono state aperte le porte corrette sul firewall, è possibile utilizzare i registri eventi per determinare qual è il server che tenta di ascoltare e quali sono le porte o gli indirizzi IP. È quindi possibile aprire tali porte sul firewall o utilizzare la console CMC (Central Management Console) per modificare i numeri di porta o gli indirizzi IP su cui i server tentano di mettersi in ascolto.

Ogni volta che un server della piattaforma BI viene avviato, il server scrive le seguenti informazioni nel registro eventi per ogni porta di richiesta a cui tenta di collegarsi.

- **Server:** il nome del server e se è stato avviato correttamente.
- **Indirizzi pubblicati:** elenco di combinazioni di indirizzi IP e porte inviate al servizio nomi che gli altri server utilizzeranno per comunicare con questo server.

Se il server si collega correttamente a una porta, il file di registro visualizza anche *In attesa sulla/e porta/e*, l'indirizzo IP e la porta su cui il server è in ascolto. Se il server non riesce a collegarsi alla porta, il file di registro visualizza *Ascolto sulle porte non riuscito*, l'indirizzo IP e la porta su cui il server tenta di mettersi in ascolto con esito negativo.

Quando viene avviato il server CMS scrive anche le informazioni relative a indirizzi pubblicati, porte in attesa e ascolto non riuscito per la porta servizio nomi del server.

### Nota

se il server è configurato per l'utilizzo di una porta con assegnazione automatica e di un nome host o indirizzo IP non valido, il registro eventi indica che il server non è riuscito a mettersi in ascolto sul nome host o indirizzo IP e porta «0». Se un nome host o indirizzo IP specificato non è valido, si verificherà un errore del server prima che il sistema operativo host sia in grado di assegnare una porta.

### Esempio

L'esempio seguente mostra una voce relativa a un server CMS che è correttamente in ascolto su due porte richiesta e una porta servizio nomi.

```
Server mynode.cms1 successfully started.
Request Port :
  Published Address(es): mymachine.corp.com:11032, mymachine.corp.com:8765
  Listening on port(s): [2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]:11032,
10.90.172.216:8765
Name Service Port :
  Published Address(es): mymachine.corp.com:6400
  Listening on port(s): [2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]:6400,
10.90.172.216:6400
```

## 8.15.2.1 Debug di una distribuzione con firewall

1. Leggere il registro eventi per determinare se il server è correttamente collegato alla porta specificata.  
Se il server non è stato in grado di collegarsi a una porta, è probabile che vi sia un conflitto di porta tra il server e un altro processo in esecuzione sullo stesso computer. La voce *Ascolto sulle porte non riuscito* indica la porta su cui il server sta tentando di mettersi in ascolto. Eseguire un'utilità come netstat per determinare quale processo ha occupato la porta, quindi configurare l'altro processo o il server per l'ascolto su un'altra porta.
2. Se il server è riuscito a collegarsi a una porta, *In attesa sulla/e porta/e* indica la porta su cui il server è in ascolto. Se un server è in ascolto su una porta e continua a non funzionare correttamente, assicurarsi che la porta sia aperta sul firewall o configurare il server in modo tale che ascolti su una porta aperta.

Se tutti i server CMS della distribuzione stanno tentando di ascoltare su porte o indirizzi IP non disponibili, i CMS non verranno avviati e non sarà possibile accedere alla console CMC. Se si desidera modificare il numero di porta



o indirizzo IP su cui il server CMS tenta di mettersi in ascolto, utilizzare Central Configuration Manager (CCM) per specificare un numero di porta o un indirizzo IP valido.

## Informazioni correlate

[Configurazione dei numeri di porta \[pagina 396\]](#)

## 8.16 Esempi di scenari di firewall tipici

In questa sezione vengono forniti esempi di scenari di distribuzione di firewall tipici


### 8.16.1 Esempio: livello applicazione distribuito su una rete separata

In questo esempio viene illustrato come configurare un firewall e la piattaforma BI in modo da utilizzarli insieme in una distribuzione in cui un firewall separa il server di applicazioni Web da altri server della piattaforma BI.

In questo esempio i componenti della piattaforma BI vengono distribuiti tra questi computer:

- Computer `boe_1`: ospita il server di applicazioni Web e l'SDK.
- Computer `boe_2`: ospita i server di livello Intelligence, inclusi Central Management Server, Input File Repository Server, Output File Repository Server ed Event Server.
- Computer `boe_3`: ospita i server del livello di elaborazione, inclusi Adaptive Job Server, Server di elaborazione Web Intelligence, Report Application Server, Crystal Reports Cache Server e Crystal Reports Processing Server.

Grafico 10: Livello applicazione distribuito su una rete separata



## 8.16.1.1 Per configurare un livello applicazione distribuito su una rete separata

I passaggi seguenti illustrano come configurare questo esempio.

1. I seguenti requisiti di comunicazione si applicano a questo esempio:
  - Il server di applicazioni Web che ospita l'SDK deve essere in grado di comunicare con il sistema CMS su entrambe le porte.
  - Il server di applicazioni Web che ospita l'SDK di BusinessObjects Enterprise deve essere in grado di comunicare con qualsiasi server della piattaforma BI.
  - Il browser deve avere accesso alla Porta richiesta http o https sul server di applicazioni Web.
2. Il server di applicazioni Web deve comunicare con tutti i server della piattaforma BI sui computer `boe_2` e `boe_3`. Configurare i numeri di porta per ogni server su questi computer. Tenere presente che è possibile utilizzare qualsiasi porta libera compresa tra 1.025 e 65.535.

I numeri di porta scelti per questo esempio sono elencati nella tabella:

Tabella 19:

Server	Numero di porta
Central Management Server	6400
Central Management Server	6441
Input File Repository Server	6415
Output File Repository Server	6420
Event Server	6425
Adaptive Job Server	6435
Crystal Reports Cache Server	6440
Server di elaborazione Web Intelligence	6460
Report Application Server	6465
Crystal Reports Processing Server	6470

3. Configurare i firewall `Firewall_1` e `Firewall_2` per consentire la comunicazione sulle porte fisse sui server della piattaforma BI e il server di applicazioni Web configurati nel passaggio precedente.

In questo esempio viene aperta la porta HTTP per il server di applicazioni Tomcat.

Tabella 20: Configurazione per Firewall\_1

Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Qualsiasi	boe_1	8080	Consenti

Tabella 21: Configurazione per Firewall\_2

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
boe_1	Qualsiasi	boe_2	6400	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_2	6441	Consenti

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
boe_1	Qualsiasi	boe_2	6415	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_2	6420	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_2	6425	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_3	6435	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_3	6440	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_3	6460	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_3	6465	Consenti
boe_1	Qualsiasi	boe_3	6470	Consenti

4. Questo firewall non è abilitato per NAT e non è pertanto necessario configurare il file `hosts`

## Informazioni correlate

[Configurazione dei numeri di porta \[pagina 396\]](#)

[Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 180\]](#)

## 8.16.2 Esempio: livello thick client e database separato dai server della piattaforma BI mediante un firewall


In questo esempio viene illustrato come configurare un firewall e la piattaforma BI in modo da utilizzarli insieme in uno scenario di distribuzione in cui:

- Un firewall separa un thick client dai server della piattaforma BI.
- Un firewall separa i server della piattaforma BI dal livello di database.

In questo esempio i componenti della piattaforma BI vengono distribuiti tra questi computer:

- Computer `boe_1`: ospita la Pubblicazione guidata. La Pubblicazione guidata è un thick client della piattaforma BI.
- Il computer `boe_2` ospita i server di livello Intelligence, inclusi Central Management Server (CMS), Input File Repository Server, Output File Repository Server ed Event Server.
- Il computer `boe_3` ospita i server del livello di elaborazione, inclusi Adaptive Job Server, Server di elaborazione Web Intelligence, Report Application Server, Crystal Reports Processing Server e Crystal Reports Cache Reports.
- Il computer `Database` ospita i database CMS di sistema e di controllo e il database di creazione report. Si noti che è possibile distribuire entrambi i database sullo stesso server di database oppure ciascun database su un server di database distinto. In questo esempio, tutti i database CMS e il database di creazione di report vengono distribuiti sullo stesso server di database.

**Grafico 11: Livello Rich Client e database distribuito su reti separate**



### 8.16.2.1 Configurazione di livelli separati dai server della piattaforma BI da un firewall

I passaggi seguenti illustrano come configurare questo esempio.

1. Applicare i seguenti requisiti di comunicazione a questo esempio:
  - La Pubblicazione guidata deve essere in grado di avviare la comunicazione con il sistema CMS™ su entrambe le porte.
  - La Pubblicazione guidata deve essere in grado di avviare la comunicazione con l'Input e l'Output File Repository Server.
  - Il Connection Server, ogni processo secondario di Job Server e ogni server di elaborazione devono avere accesso alla porta di attesa sul server del database di creazione di report.
  - Il sistema CMS™ deve avere accesso alla porta di attesa del database sul server di database CMS™.
2. Configurare una porta specifica per il sistema CMS™, l'Input FRS e l'Output FRS. Tenere presente che è possibile utilizzare qualsiasi porta libera compresa tra 1.025 e 65.535.

I numeri di porta scelti per questo esempio sono elencati nella tabella:

Tabella 22:

Server	Numero di porta
Central Management Server™	6441
Input File Repository Server	6415
Output File Repository Server	6416

3. Non è necessario configurare un intervallo di porte per i processi secondari di Job Server poiché il firewall tra i Job Server e i server di database vengono configurati in modo da consentire l'avvio della comunicazione da qualsiasi porta.

4. Configurare il firewall `<Firewall_1>` per consentire la comunicazione sulle porte fisse sui server della piattaforma configurati nel passaggio precedente. Si noti che la porta 6400 è il numero di porta predefinito per Porta server dei nomi di CMS™ e non occorre configurarla in modo esplicito nel passaggio precedente.

Tabella 23:

Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Qualsiasi	boe_2	6400	Consenti
Qualsiasi	boe_2	6441	Consenti
Qualsiasi	boe_2	6415	Consenti
Qualsiasi	boe_2	6416	Consenti

Configurare `<Firewall_2>` per consentire la comunicazione sulla porta di attesa del server di database. Il server CMS™ (su `boe_2`) deve disporre dell'accesso al database di controllo e di sistema CMS™ e i Job Server (su `boe_3`) devono disporre dell'accesso ai database di sistema e di controllo. Si noti che non è stato configurato un intervallo di porte per i processi secondari dei Job Server poiché le comunicazioni con il server CMS non attraversano un firewall.

Tabella 24:

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
boe_2	Qualsiasi	Database	3306	Consenti
boe_3	Qualsiasi	Database	3306	Consenti

5. Questo firewall non è abilitato per NAT e non è pertanto necessario configurare il file `hosts`

## Informazioni correlate

[Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 180\]](#)

[Configurazione della piattaforma BI per i firewall \[pagina 192\]](#)

## 8.17 Impostazioni firewall per gli ambienti integrati

In questa sezione vengono illustrate in dettaglio considerazioni specifiche e impostazioni delle porte per le distribuzioni della piattaforma BI che si integrano con gli ambienti ERP indicati di seguito.

- SAP
- Oracle EBS
- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

I componenti della piattaforma BI includono client browser, rich client, server e l'SDK ospitato sul Web Application Server. I componenti del sistema possono essere installati su più computer. È utile conoscere i concetti base delle

comunicazioni tra i componenti della piattaforma BI ed ERP prima di configurare il sistema per il funzionamento con i firewall.

## Requisiti di porta per i server della piattaforma BI

Le porte indicate di seguito sono necessarie per i server corrispondenti nella piattaforma BI:

Tabella 25:

Requisiti di porta del server
<ul style="list-style-type: none"><li>• Porta server dei nomi Central Management Server</li><li>• Porta Central Management Server</li><li>• Porta richieste FRS di input</li><li>• Porta richieste FRS di output</li><li>• Porta richiesta Report Application Server</li><li>• Porta richiesta Crystal Reports Cache Server</li><li>• Porta richiesta Page Server Crystal Reports</li><li>• Porta richiesta server di elaborazione Crystal Reports</li></ul>

### 8.17.1 Linee guida specifiche del firewall per Oracle EBS

La distribuzione della piattaforma BI deve essere conforme alle seguenti regole di comunicazione:

- Il CMS deve essere in grado di avviare le comunicazioni con il sistema SAP sulla porta gateway del sistema SAP.
- Adaptive Job Server e il server di elaborazione Crystal Reports (insieme ai componenti di Accesso dati) devono potere avviare le comunicazioni con il sistema SAP sulla porta gateway del sistema SAP.
- Il componente Publisher BW deve poter avviare le comunicazioni con il sistema SAP sulla porta gateway del sistema SAP.
- I componenti della piattaforma BI distribuiti sul lato SAP Enterprise Portal (ad esempio, iViews e KMC) devono essere in grado di avviare le comunicazioni con le applicazioni Web della piattaforma BI sulle porte HTTP/HTTPS.
- Il server di applicazioni Web deve poter avviare le comunicazioni sulla porta del servizio gateway del sistema SAP.
- Crystal Reports deve poter avviare le comunicazioni con l'host SAP sulla porta gateway del sistema SAP e sulla porta dispatcher del sistema SAP.

La porta su cui è in ascolto il servizio gateway SAP è la stessa specificata durante l'installazione.

#### **i** Nota

se un componente richiede un router SAP per la connessione a un sistema SAP, è possibile configurarlo mediante la stringa di tale router SAP. Ad esempio, durante la configurazione di un sistema di autorizzazione SAP per l'importazione di ruoli e utenti, la stringa del router SAP può essere utilizzata al posto del nome del server di applicazioni. In tal modo, la comunicazione tra il CMS e il sistema SAP viene effettuata mediante il router SAP.

## Informazioni correlate

[Installazione di un gateway SAP locale \[pagina 831\]](#)

### 8.17.1.1 Requisiti delle porte in dettaglio

#### Requisiti delle porte per SAP

La piattaforma BI utilizza SAP JCO (SAP Java Connector) per comunicare con SAP NetWeaver (ABAP). È necessario configurare e garantire la disponibilità delle porte seguenti:

- Porta di ascolto servizio gateway SAP (ad esempio, 3300).
- Porta di ascolto servizio dispatcher SAP (ad esempio, 3200).

La tabella seguente riporta le configurazioni specifiche delle porte.

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
SAP	Qualsiasi	Server di applicazioni Web della piattaforma BI	Porta HTTP/HTTPS servizio Web	Consenti
SAP	Qualsiasi	CMS	Porta server dei nomi CMS	Consenti
SAP	Qualsiasi	CMS	Porta richiesta CMS	Consenti
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	SAP	Porta servizio gateway sistema SAP	Consenti
Central Management Server (CMS)	Qualsiasi	SAP	Porta servizio gateway sistema SAP	Consenti
Crystal Reports™	Qualsiasi	SAP	Porta servizio gateway sistema SAP e porta dispatcher sistema SAP	Consenti

### 8.17.2 Configurazione del firewall per l'integrazione con JD Edwards EnterpriseOne

Le distribuzioni della piattaforma BI che comunicheranno con il software JD Edwards devono essere conformi alle seguenti regole generali:

- Il server di applicazioni Web di CSM deve essere in grado di avviare le comunicazioni con JD Edwards EnterpriseOne tramite la porta JDENET e una porta selezionata in modo casuale.
- Crystal Reports con il componente Connettività dati del lato client deve essere in grado di avviare le comunicazioni con JD Edwards EnterpriseOne tramite la porta JDNET. Per il recupero dei dati, il lato JD

Edwards EnterpriseOne deve essere in grado di comunicare con il driver tramite una porta casuale che non può essere controllata.

- Il server CMS deve essere in grado di avviare le comunicazioni con JD Edwards EnterpriseOne tramite la porta JDENET e una porta selezionata in modo casuale.
- Il numero di porta JDENET si trova nel file di configurazione di JD Edwards EnterpriseOne Application Server (JDE.INI), nella sezione JDENET.

## Requisiti di porta per i server della piattaforma BI

Tabella 26:

Prodotto	Requisiti di porta del server
Piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porta del server Sign On della piattaforma BI</li></ul>

## Requisiti di porta per JD Edwards EnterpriseOne

Tabella 27:

Prodotto	Requisito porta	Descrizione
JD Edwards EnterpriseOne	Porta JDENET e porta selezionata in modo casuale	Utilizzata per la comunicazione tra la piattaforma BI e il server di applicazioni JD Edwards EnterpriseOne.

## Configurazione del server di applicazioni Web per la comunicazione con JD Edwards

In questa sezione viene illustrato come configurare un firewall e la piattaforma BI in modo da utilizzarli insieme in uno scenario di distribuzione in cui un firewall separa il server di applicazioni Web da altri server della piattaforma.

Per la configurazione del firewall con i server e i client della piattaforma BI, vedere la sezione *Requisiti di porta della piattaforma BI* in questo manuale. Oltre alla configurazione standard del firewall, la comunicazione con i server JD Edwards richiede l'apertura di alcune porte supplementari.

Tabella 28: Per JD Edwards EnterpriseOne Enterprise

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
CMS con funzione Connettività protezione per JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	Consenti
Server della piattaforma BI con funzione Connettività dati per JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	Consenti



Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Crystal Reports con funzione Connettività dati lato client per JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	Consenti
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	JD Edwards EnterpriseOne	Qualsiasi	Consenti

## 8.17.3 Linee guida specifiche del firewall per Oracle EBS

La distribuzione della piattaforma BI deve consentire ai seguenti componenti di avviare le comunicazioni con la porta del listener del database Oracle:

- Componenti Web della piattaforma BI
- CMS (in particolare il plug-in di protezione Oracle EBS)
- Server di backend della piattaforma BI (in particolare il componente di accesso ai dati EBS)
- Crystal Reports (in particolare il componente di accesso ai dati EBS)

### **i** Nota

il valore predefinito della porta del listener del database Oracle in tutti i casi sopracitati deve essere 1521.

### 8.17.3.1 Requisiti delle porte in dettaglio

Oltre alla configurazione del firewall standard per la piattaforma BI, è necessario aprire alcune porte supplementari per garantire il funzionamento in un ambiente Oracle EBS integrato:

Tabella 29:

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	Oracle EBS	Porta del database Oracle	Consenti
Server CMS con connettività di protezione per Oracle EBS	Qualsiasi	Oracle EBS	Porta del database Oracle	Consenti
Server della piattaforma BI con connettività dati lato server per Oracle EBS	Qualsiasi	Oracle EBS	Porta del database Oracle	Consenti
Crystal Reports con connettività dati lato client per Oracle EBS	Qualsiasi	Oracle EBS	Porta del database Oracle	Consenti

## 8.17.4 Configurazione del firewall per l'integrazione con PeopleSoft Enterprise

Le distribuzioni della piattaforma BI che comunicano con PeopleSoft Enterprise devono essere conformi alle seguenti regole generali di comunicazione:

- Il CMS (Central Management Server) con il componente Connettività di protezione deve essere in grado di avviare le comunicazioni con il servizio Web PeopleSoft Query Access (QAS).
- I server della piattaforma BI con un componente Connettività dati devono essere in grado di avviare le comunicazioni con il servizio Web PeopleSoft QAS.
- Crystal Reports con il componente Connettività dati del lato client deve essere in grado di avviare le comunicazioni con il servizio Web PeopleSoft QAS.
- Enterprise Management (EPM) Bridge deve essere in grado di comunicare con il CMS e l'Input File Repository Server.
- EPM Bridge deve essere in grado di comunicare con il database PeopleSoft utilizzando una connessione ODBC.

Il numero di porta del servizio Web è lo stesso specificato nel nome del dominio PeopleSoft Enterprise.

### Requisiti di porta per i server della piattaforma BI

Tabella 30:

Prodotto	Requisiti di porta del server
Piattaforma SAP BI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porta del server Sign On della piattaforma BI</li></ul>

### Requisiti di porta per PeopleSoft

Tabella 31:

Prodotto	Requisito porta	Descrizione
PeopleSoft Enterprise: People Tools 8.46 o versione successiva	Porta HTTP/HTTPS servizio Web	Questa porta è richiesta quando si utilizza la connessione SOAP per PeopleSoft Enterprise per People Tools 8.46 e soluzioni successive

## Configurazione della piattaforma BI e di PeopleSoft per i firewall

In questa sezione viene descritto come configurare la piattaforma BI e PeopleSoft Enterprise in modo da utilizzarli insieme in uno scenario di distribuzione in cui un firewall separa il server di applicazioni Web da altri server della piattaforma.

Per la configurazione firewall con i server e i client della piattaforma BI, fare riferimento al *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Oltre alla configurazione firewall con la piattaforma BI, è necessario eseguire alcune operazioni di configurazione supplementari.

Tabella 32: Per PeopleSoft Enterprise: PeopleTools 8.46 o versione più recente

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
CMS con funzione Connettività protezione per PeopleSoft	Qualsiasi	PeopleSoft	Porta HTTP/HTTPS servizio Web PeopleSoft	Consenti
Server della piattaforma BI con funzione Connettività dati per PeopleSoft	Qualsiasi	PeopleSoft	Porta HTTP/HTTPS servizio Web PeopleSoft	Consenti
Crystal Reports con funzione Connettività dati lato client per PeopleSoft	Qualsiasi	PeopleSoft	Porta HTTP/HTTPS servizio Web PeopleSoft	Consenti
Ponte EPM	Qualsiasi	CMS	Porta server dei nomi CMS	Consenti
Ponte EPM	Qualsiasi	CMS	Porta richiesta CMS	Consenti
Ponte EPM	Qualsiasi	Input File Repository Server	Porta FRS di input	Consenti
Ponte EPM	Qualsiasi	PeopleSoft	Porta database PeopleSoft	Consenti

## 8.17.5 Configurazione del firewall per l'integrazione con Siebel

In questa sezione sono indicate le porte specifiche utilizzate per la comunicazione tra la piattaforma BI e le applicazioni eBusiness Siebel quando sono separate da firewall.

- L'applicazione Web deve essere in grado di avviare la comunicazione con il server Sign On della piattaforma BI per Siebel. Per il server Sign On di Enterprise per Siebel sono necessarie tre porte:
  1. La porta 7 Echo (TCP) per la verifica dell'accesso al server Sign On.
  2. La porta (8448 per impostazione predefinita) del server Sign On della piattaforma BI per Siebel per la porta di ascolto CORBA IOR.
  3. Una porta POA casuale per le comunicazioni CORBA che non possono essere controllate, di conseguenza tutte le porte devono essere aperte.
- Il server CMS deve essere in grado di avviare la comunicazione con il server Sign On della piattaforma BI per Siebel. Porta di attesa CORBA IOR configurata per ogni server Sign On (ad esempio 8448). È inoltre necessario aprire una porta POA casuale che resterà sconosciuta fino all'installazione della piattaforma BI.
- Il server Sign On della piattaforma BI per Siebel deve essere in grado di avviare la comunicazione con la porta SCBroker (broker di connessione Siebel), ad esempio 2321.
- I server back-end della piattaforma BI (componente Siebel Data Access) devono essere in grado di avviare la comunicazione con la porta SCBroker (broker di connessione Siebel), ad esempio 2321.
- Crystal Reports (il componente Siebel Data Access) deve essere in grado di avviare la comunicazione con la porta SCBroker (broker di connessione Siebel), ad esempio 2321.

## Descrizione dettagliata delle porte

In questa sezione vengono indicate le porte utilizzate dalla piattaforma BI. Se si distribuisce la piattaforma BI in un ambiente con firewall, è possibile utilizzare queste informazioni per aprire in tali firewall il numero minimo di porte specifiche per l'integrazione con Siebel.

Tabella 33: Requisiti di porta per i server della piattaforma BI

Prodotto	Requisiti di porta del server
Piattaforma SAP BI	<ul style="list-style-type: none"><li>Porta del server Sign On della piattaforma BI</li></ul>

Tabella 34: Requisito di porta per Siebel

Prodotto	Requisito porta	Descrizione
Applicazione eBusiness Siebel	2321	Porta SCBroker (broker di connessione Siebel) predefinita

## Configurazione dei firewall della piattaforma BI per l'integrazione con Siebel

In questa sezione viene illustrato come configurare i firewall per Siebel e la piattaforma BI in modo da utilizzarli insieme in uno scenario di distribuzione in cui un firewall separa il server di applicazioni Web da altri server della piattaforma.

Tabella 35:

Computer di origine	Porta	Computer di destinazione	Porta	Azione
Server di applicazioni Web	Qualsiasi	Server Sign On della piattaforma BI per Siebel	Qualsiasi	Consenti
CMS	Qualsiasi	Server Sign On della piattaforma BI per Siebel	Qualsiasi	Consenti
Server Sign On della piattaforma BI per Siebel	Qualsiasi	Siebel	Porta SCBroker	Consenti
Server della piattaforma BI con funzione Connettività dati lato server per Siebel	Qualsiasi	Siebel	Porta SCBroker	Consenti
Crystal Reports con funzione Connettività dati lato client per Siebel	Qualsiasi	Siebel	Porta SCBroker	Consenti

## 8.18 Piattaforma BI e server proxy inverso

È possibile distribuire la piattaforma BI in un ambiente con uno o più server proxy inversi. Un server proxy inverso viene in genere distribuito davanti ai server di applicazioni Web per nascondervi dietro a un singolo indirizzo IP. Questa configurazione instrada tutto il traffico Internet indirizzato a server di applicazioni Web privati attraverso il server reverse proxy, nascondendo gli indirizzi IP privati.

---

Poiché il server proxy inverso converte gli URL pubblici in URL interni, deve essere configurato con gli URL delle applicazioni Web della piattaforma BI distribuite nella rete interna.

## 8.18.1 Server reverse proxy supportati

La piattaforma BI supporta i seguenti server proxy inversi:

- IBM Tivoli Access Manager WebSEAL 6
- Apache 2.2
- Microsoft ISA 2006

## 8.18.2 Distribuzione delle applicazioni Web

Le applicazioni Web della piattaforma BI vengono distribuite in un server di applicazioni Web. Le applicazioni vengono distribuite automaticamente durante l'installazione con lo strumento WDeploy. Lo strumento può inoltre essere utilizzato per distribuire manualmente le applicazioni dopo la distribuzione della piattaforma BI. In un'installazione predefinita di Windows le applicazioni Web vengono installate nella directory seguente:

```
C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps
```

WDeploy viene utilizzato per distribuire file WAR quali:

- `[BOE]`: include la console CMC, BI Launch Pad e Open Document
- `[dswsboobje]`: contiene l'applicazione Servizi Web

Se il server di applicazioni Web si trova dietro a un server reverse proxy, quest'ultimo deve essere configurato con i percorsi di contesto corretti dei file WAR. Per esporre tutte le funzionalità della piattaforma BI, configurare un percorso di contesto per ogni file WAR della piattaforma BI installato.

## 8.19 Configurazione di server proxy inverso per applicazioni Web della piattaforma BI

Il server proxy inverso deve essere configurato per la mappatura di richieste URL in arrivo all'applicazione Web corretta in distribuzioni in cui le applicazioni Web della piattaforma BI vengono distribuite dietro a un server proxy inverso.

In questa sezione sono contenuti esempi di configurazione specifici per alcuni dei server reverse proxy supportati. Fare riferimento alla documentazione del fornitore per il server reverse proxy per ottenere ulteriori informazioni.

## 8.19.1 Istruzioni dettagliate per la configurazione di server reverse proxy

### Configurazione dei file WAR

Le applicazioni Web della piattaforma BI vengono distribuite come file WAR in un server di applicazioni Web. Assicurarsi di configurare una direttiva nel server reverse proxy per il file WAR richiesto per la distribuzione. È possibile utilizzare lo strumento WDeploy per distribuire i file WAR BOE o dswebobje. Per ulteriori informazioni su WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma BI*.

### Specificare le proprietà BOE nella directory di configurazione personalizzata.

Il file `BOE.war` contiene proprietà globali e specifiche dell'applicazione. Se è necessario modificare le proprietà, utilizzare la directory di configurazione personalizzata. Per impostazione predefinita, la directory si trova in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

#### Messaggio di avvertimento

per evitare di sovrascrivere i file nella directory predefinita, non modificare le proprietà contenute nella directory `config\default`. Gli utenti devono utilizzare la directory `custom`.

#### Nota

Su alcuni server di applicazioni Web, ad esempio la versione Tomcat in bundle con la piattaforma BI, è possibile accedere al file `BOE.war` direttamente. In scenari del genere è possibile configurare impostazioni personalizzate direttamente senza annullare la distribuzione del file WAR. Quando non è possibile accedere al file `BOE.war`, è necessario annullare la distribuzione, personalizzare e quindi distribuire nuovamente il file.

### Uso coerente delle barre (/)

Definire i percorsi di contesto nel server proxy inverso così come vengono immessi in un URL del browser. Se, ad esempio, la direttiva contiene una barra (/) alla fine del percorso mirror nel server proxy inverso, immettere una barra alla fine dell'URL del browser.

Assicurarsi che il carattere '/' venga utilizzato in modo coerente nell'URL di origine e di destinazione nella direttiva del server proxy inverso. Se il carattere '/' viene aggiunto alla fine dell'URL di origine, deve anche essere aggiunta alla fine dell'URL di destinazione.

## 8.19.2 Per configurare il server reverse proxy

La procedura che segue è necessaria per il funzionamento delle applicazioni Web della piattaforma BI dietro a un server reverse proxy supportato.

1. Assicurarsi che il server reverse proxy sia configurato correttamente secondo le istruzioni del fornitore e la topologia della rete della distribuzione.
2. Determinare quale file WAR della piattaforma BI è richiesto.
3. Configurare il server reverse proxy per ogni applicazione file WAR della piattaforma BI. Si noti che le regole vengono specificate in modo diverso in ogni tipo di server reverse proxy.
4. Eseguire eventuali configurazioni speciali necessarie. Alcune applicazioni Web richiedono una configurazione speciale se distribuite in determinati server di applicazioni Web.

## 8.19.3 Per configurare il server proxy inverso Apache 2.2 per la piattaforma BI

In questa sezione viene fornito un workflow per la configurazione della piattaforma BI e di Apache 2.2 per l'utilizzo congiunto.

1. Assicurarsi che la piattaforma BI e Apache 2.2 siano installati in computer separati.
2. Assicurarsi che Apache 2.2 sia installato e configurato come server reverse proxy secondo quanto descritto nella documentazione del fornitore.
3. Configurare `ProxyPass` per ogni file WAR distribuito dietro il server reverse proxy.
4. Configurare `ProxyPassReverseCookiePath` per ogni applicazione Web distribuita dietro il server reverse proxy. Ad esempio:

```
ProxyPass /C1/BOE/ http://<appservername>:80/BOE/  
ProxyPassReverseCookiePath /BOE/C1/BOE/  
ProxyPassReverse /C1/BOE/ http://<appservername>:80/BOE/  
ProxyPass /C1/explorer/ http://<appservername>:80/explorer/  
ProxyPassReverseCookiePath /BOE/C1/explorer/  
ProxyPassReverse /C1/explorer/ http://<appservername>:80/explorer/
```

## 8.19.4 Per configurare il server proxy inverso WebSEAL 6.0 per la piattaforma BI

In questa sezione viene spiegato come configurare la piattaforma BI e WebSEAL 6.0 per utilizzarli insieme.

Il metodo di configurazione consigliato consiste nella creazione di una sola giunzione che mappi tutte le applicazioni Web della piattaforma BI ospitati in un server di applicazioni Web interno o un server Web in un unico punto di montaggio.

1. Assicurarsi che la piattaforma BI e WebSEAL 6.0 siano installati in computer separati.

È possibile, ma non consigliabile, distribuire la piattaforma BI e WebSEAL 6.0 nello stesso computer. Per istruzioni sulla configurazione di questo scenario di distribuzione, consultare la documentazione del fornitore di WebSEAL 6.0.

2. Assicurarsi che WebSEAL 6.0 sia installato e configurato come descritto nella documentazione del fornitore.
3. Avviare l'utilità della riga di comando `pdadmin` di WebSEAL. Accedere a un dominio protetto come `sec_master` come un utente con diritti di amministratore.
4. Immettere il comando seguente al prompt `pdadmin sec_master`:

```
server task <instance_name-webseald-host_name> create -t  
<tipo> -h <host_name> -p <port> <junction_point>
```

Dove:

- `<nome_istanza-nome_host-webseald>` specifica il nome server completo dell'istanza di WebSEAL installata. Utilizzare il nome server completo nello stesso formato visualizzato nell'output del comando `server list`.
- `<tipo>` specifica il tipo di giunzione. Utilizzare `tcp` se la giunzione mappa a una porta HTTP interna. Utilizzare `ssl` se la giunzione mappa a una porta HTTPS interna.
- `<nome_host>` specifica il nome host DNS o l'indirizzo IP del server interno che riceverà le richieste.
- `<porta>` specifica la porta TCP del server interno che riceverà le richieste.
- `<punto_giunzione>` specifica la directory nello spazio oggetto protetto WebSEAL in cui viene montato lo spazio documento del server interno.

#### Esempio

```
server task default-webseald-webseal.rp.sap.com  
create -t tcp -h 10.50.130.123 -p 8080/hr
```

## 8.19.5 Per configurare Microsoft ISA 2006 per la piattaforma BI

In questa sezione viene spiegato come configurare la piattaforma BI e ISA 2006 per utilizzarli insieme.

Il metodo di configurazione consigliato consiste nella creazione di una sola giunzione che mappi tutti i file WAR della piattaforma BI ospitati in un server di applicazioni Web interno o un server Web in un unico punto di montaggio. A seconda del server di applicazioni Web in uso, è necessario eseguire altre operazioni di configurazione nel server di applicazioni per consentirne l'utilizzo con ISA 2006.

1. Assicurarsi che la piattaforma BI e ISA 2006 siano installati in computer separati.

È possibile, ma non consigliabile, distribuire la piattaforma BI e ISA 2006 nello stesso computer. Per istruzioni sulla configurazione di questo scenario di distribuzione, consultare la documentazione di ISA 2006.
2. Assicurarsi che ISA 2006 sia installato e configurato come descritto nella documentazione del fornitore.
3. Avviare l'utilità Gestione di ISA Server.
4. Utilizzare il riquadro di spostamento per avviare un nuovo ruolo di pubblicazione.
  - a. Vai a

► [Matrici](#) ► [NomeComputer](#) ► [Criteri firewall](#) ► [Nuovo](#) ► [Regola di pubblicazione sul Web](#) ►



## ➔ Da ricordare

Sostituire `NomeComputer` con il nome del computer in cui è installato ISA 2006.

- b. Digitare un nome di regola in *Nome regola di pubblicazione sul Web* e fare clic su *Avanti*.
- c. Selezionare *Consenti* come azione regola e fare clic su *Avanti*.
- d. Selezionare *Pubblica un singolo sito Web o un sistema di bilanciamento del carico* come tipo di pubblicazione e fare clic su *Avanti*.
- e. Selezionare un tipo di connessione tra ISA Server e il sito Web pubblicato e fare clic su *Avanti*.

Ad esempio selezionare *Utilizzare connessioni non protette per connettersi al server Web pubblicato o alla server farm*.

- f. Digitare il nome interno del sito Web da pubblicare (ad esempio il nome del computer che ospita la piattaforma BI) in *Nome sito interno* e fare clic su *Avanti*.

## i Nota

Se il computer che ospita ISA 2006 non è in grado di connettersi al server di destinazione, selezionare *Utilizza nome computer o indirizzo IP per la connessione al server pubblicato* e digitare il nome o l'indirizzo IP nel campo fornito.

- g. In *Dettagli nome pubblico* selezionare il nome di dominio (ad esempio *Qualsiasi nome di dominio*) e specificare i dettagli di pubblicazione interni (ad esempio */*). Fare clic su *Avanti*.  
È ora necessario creare un nuovo listener Web per monitorare le richieste Web in arrivo.
5. Fare clic su *Nuovo* per avviare la Creazione guidata definizione listener Web.
- a. Digitare un nome in *Nome listener Web* e fare clic su *Avanti*.
  - b. Selezionare un tipo di connessione tra ISA Server e il sito Web pubblicato e fare clic su *Avanti*.  
Ad esempio selezionare *Non richiedere connessioni SSL protette con i client*.
  - c. Nella sezione *Indirizzi IP del listener Web* selezionare quanto segue e fare clic su *Avanti*.
    - Interno
    - Esterno
    - Host locale
    - Tutte le retiISA Server è ora configurato per la pubblicazione solo su HTTP.
  - d. Selezionare un'opzione *Impostazione di autenticazione*, fare clic su *Avanti*, quindi su *Fine*.  
Il nuovo listener è ora configurato per la regola di pubblicazione Web.
6. Fare clic su *Avanti* in *Gruppi di utenti*, quindi su *Fine*.
7. Fare clic su *Applica* per salvare tutte le impostazioni per la regola di pubblicazione Web e aggiornare la configurazione di ISA 2006.  
È ora necessario aggiornare le proprietà della regola di pubblicazione Web per mappare i percorsi delle applicazioni Web.
8. Nel riquadro di spostamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sui Criteri firewall configurati e selezionare *Proprietà*.
9. Nella scheda *Percorsi* fare clic su *Aggiungi* per mappare i percorsi delle applicazioni Web SAP BusinessObjects.
10. Nella scheda *Nome pubblico* selezionare *Richiesta per i seguenti siti Web* e fare clic su *Aggiungi*.
11. Nella finestra di dialogo *Nome pubblico* digitare il nome del server ISA 2006 e fare clic su *OK*.

12. Fare clic su [Applica](#) per salvare tutte le impostazioni per la regola di pubblicazione Web e aggiornare la configurazione di ISA 2006.

13. Verificare le connessioni accedendo all'URL seguente:

`http://<nome host server ISA>:<numero porta listener Web>/<percorso esterno applicazione>`

Ad esempio: `http://myISAServer:80/Product/BOE/CMC`

#### **i** Nota

Può essere necessario aggiornare più volte il browser.

È necessario modificare i criteri HTTP per la regola appena configurata per assicurarsi di poter accedere alla console CMC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla regola creata nell'utilità Gestione di ISA Server e selezionare [Configura HTTP](#). È ora necessario deselezionare [Verifica normalizzazione](#) nell'area [Protezione URL](#).

Per accedere in remoto alla piattaforma BI è necessario creare una regola di accesso.

## 8.20 Configurazione speciale per la piattaforma BI in distribuzioni di proxy inversi

Alcuni prodotti della piattaforma BI richiedono configurazioni aggiuntive affinché possano funzionare correttamente nelle distribuzioni di proxy inverso. In questa sezione viene illustrato come eseguire configurazioni aggiuntive.

### 8.20.1 Abilitazione del proxy inverso per Servizi Web

In questa sezione vengono descritte le procedure richieste per abilitare i proxy inversi per i Servizi Web.

#### 8.20.1.1 Per attivare il proxy inverso in Tomcat.

Per abilitare il proxy inverso nel server di applicazioni Web Tomcat, è necessario modificare il file `server.xml`. Tra le modifiche richieste sono incluse l'impostazione di `proxyPort` come porta di attesa del server proxy inverso e l'aggiunta di un nuovo `proxyName`. In questa sezione viene illustrata la procedura.

1. Arrestare Tomcat.
2. Aprire il file `server.xml` per Tomcat.

In Windows, il file `server.xml` si trova in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf`

In Unix `server.xml` si trova in `<CATALINA_HOME>/conf`. Il valore predefinito di `<CATALINA_HOME>` è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/tomcat`.

3. Individuare questa sezione nel file `server.xml`:

```
<!-- Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->
<!--See proxy documentation for more information about using
      this.-->
<!--
  <Connector port="8082"
    maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
      enableLookups="false"
    acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
      proxyPort="80" disableUploadTimeout="true" />
-->
```

4. Rimuovere il commento all'elemento connettore eliminando `<!--` e `-->`.
5. Modificare il valore di `proxyPort` in modo che rappresenti la porta di attesa del server proxy inverso.
6. Aggiungere un nuovo attributo `proxyName` all'elenco degli attributi del connettore. Il valore di `proxyName` deve rappresentare il nome del server proxy risolvibile sull'indirizzo IP corretto da parte di Tomcat.

Esempio:

```
<!--Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->
      <!--See proxy documentation for more information about using
            this.-->
      <Connector port="8082"
        maxThreads="150" minSpareThreads="25"
maxSpareThreads="75"
        enableLookups="false"
        acceptCount="100" debug="0"
connectionTimeout="20000"
        proxyName="my_reverse_proxy_server.domain.com"
        proxyPort="ReverseProxyServerPort"
        disableUploadTimeout="true" />
```

Dove `server_proxy_inverso.dominio.come` `PortaServerProxyInverso` devono essere sostituiti dal nome del server proxy inverso corretto e dalla relativa porta di attesa.

7. Salvare e chiudere il file `server.xml`.
8. Riavviare Tomcat.
9. Accertarsi che il percorso virtuale del server proxy inverso venga mappato alla porta del connettore Tomcat corretta. Nell'esempio precedente la porta è 8082.

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrata una configurazione di esempio per Apache HTTP Server 2.2 per Servizi Web di SAP BusinessObjects™ con proxy inverso distribuiti in Tomcat:

```
ProxyPass /XI3.0/dswsbobje http://internalServer:8082/dswsbobje
      ProxyPassReverseCookiePath /dswsbobje /XI3.0/
dswsbobje
```

Per abilitare i servizi Web, è necessario identificare il nome del proxy e il numero di porta per il connettore.

## 8.20.1.2 Abilitazione del proxy inverso per Servizi Web su server di applicazioni Web diversi da Tomcat

Per la procedura seguente è necessario che le applicazioni Web della piattaforma BI siano configurate correttamente rispetto al server di applicazioni Web scelto. I nomi di `wsresources` fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Arrestare il server di applicazioni Web.
2. Specificare l'URL esterno dei Servizi Web nel file `dsws.properties`.

Questo file si trova nell'applicazione Web `dswsbobje`. Se ad esempio l'URL esterno è `http://server_proxy_inverso.dominio.com/dswsbobje/`, aggiornare le seguenti proprietà nel file `dsws.properties`:

- `wsresource1=ReportEngine|reportengine web service alone|http://server_proxy_inverso.dominio.com/SAP/dswsbobje/services/ReportEngine`
- `wsresource2=BICatalog|bicatalog web service alone|http://my_reverse_proxy_server.domain.com/SAP/dswsbobje/services/BICatalog`
- `wsresource3=Publish|publish web service alone|http://server_proxy_inverso.dominio.com/SAP/dswsbobje/services/Publish`
- `wsresource4=QueryService|query web service alone|http://server_proxy_inverso.dominio.com/SAP/dswsbobje/services/QueryService`
- `wsresource5=BIPlatform|BIPlatform web service|http://server_proxy_inverso.dominio.com/SAP/dswsbobje/services/BIPlatform`
- `wsresource6=LiveOffice|Live Office web service|http://server_proxy_inverso.dominio.com/SAP/dswsbobje/services/LiveOffice`

3. Salvare e chiudere il file `dsws.properties`.
4. Riavviare il server di applicazioni Web.
5. Accertarsi che il percorso virtuale del server proxy inverso venga mappato alla porta del connettore del server di applicazioni Web corretta. Di seguito viene illustrata una configurazione di esempio per Apache HTTP Server 2.2 su Servizi Web della piattaforma BI con proxy inverso distribuiti sul server di applicazioni Web scelto:

```
ProxyPass /SAPI/dswsbobje http://internalServer:<porta di attesa> /dswsbobje
```

```
ProxyPassReverseCookiePath /dswsbobje /SAP/dswsbobje
```

dove `<porta di attesa>` è la porta di attesa del server di applicazioni Web.

## 8.20.2 Abilitazione del percorso principale per i cookie di sessione per ISA 2006

In questa sezione viene descritto come configurare server di applicazioni Web specifici per abilitare il percorso principale per l'utilizzo dei cookie di sessione con ISA 2006 come server proxy inverso.

## 8.20.2.1 Per configurare Apache Tomcat

Per configurare il percorso principale per il funzionamento dei cookie di sessione con ISA 2006 come server proxy inverso, aggiungere quanto segue all'elemento `<Connector>` in `server.xml`:

```
emptySessionPath="true"
```

1. Arrestare Tomcat.
2. Aprire il file `server.xml` che si trova nella directory:  
`<CATALINA_HOME>\conf`
3. Individuare la seguente sezione nel file `server.xml`:

```
<!-- Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082 -->  
<!-- See proxy documentation for more information about using this -->  
<!--  
<Connector port="8082"  
  maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxS  
  pareThreads="75" enableLookups="false"  
  acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"  
  proxyPort="80" disableUploadTimeout="true" />  
-->
```

4. Rimuovere il commento all'elemento connettore eliminando `<!--` e `-->`.
5. Per configurare il percorso principale per il funzionamento dei cookie di sessione con ISA 2006 come server proxy inverso, aggiungere quanto segue all'elemento `<Connector>` in `server.xml`:

```
emptySessionPath="true"
```

6. Modificare il valore di `proxyPort` in modo che rappresenti la porta di attesa del server proxy inverso.
7. Aggiungere un nuovo attributo `proxyName` all'elenco degli attributi del connettore. Il valore deve rappresentare il nome del server proxy risolvibile sull'indirizzo IP corretto da parte di Tomcat.

Ad esempio:

```
<!--Define a Proxied HTTP/1.1 Connector on port 8082  
-->  
<!-- See proxy documentation for more information about using  
this -->  
<Connector port="8082"  
  maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"  
  enableLookups="false" emptySessionPath="true"  
  acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"  
  proxyName="my_reverse_proxy_server.domain.com"  
  proxyPort="ReverseProxyServerPort"  
  disableUploadTimeout="true" />
```

8. Salvare e chiudere il file `server.xml`.
9. Riavviare Tomcat.

Accertarsi che il percorso virtuale del server proxy inverso venga mappato alla porta del connettore Tomcat corretta. Nell'esempio precedente la porta è 8082.

## 8.20.2.2 Configurazione di Sun Java 8.2

È necessario modificare il file `sun-web.xml` per ogni applicazione Web della piattaforma BI.

1. Passare a <DOMINIO\_APPWEB\_SUN>\generated\xml\j2ee-modules\webapps\BOE\WEB-INF
2. Aprire sun-web.xml.
3. Dopo il contenitore <context-root> aggiungere quanto segue:

```
<session-config>
  <cookie-properties>
    <property name="cookiePath" value="/" />
  </cookie-properties>
</session-config>
<property name="reuseSessionID" value="true"/>
```

4. Salvare e chiudere sun-web.xml.
5. Ripetere i passaggi 1-4 per ogni applicazione Web.

### 8.20.2.3 Configurazione di Oracle Application Server 10gR3

È necessario modificare il file global-web-application.xml o orion-web.xml per ogni directory di distribuzione delle applicazioni Web della piattaforma BI.

1. Passare a <HOME\_ORACLE>\j2ee\home\config\
2. Aprire global-web-application.xml o orion-web.xml.
3. Aggiungere la riga seguente al contenitore <orion-web-app>:

```
<session-tracking cookie-path="/" />
```

4. Salvare e chiudere il file di configurazione.
5. Accedere alla console di amministrazione Oracle:
  - a. Andare a ► [OC4J:home](#) ► [Administration](#) ► [Server Properties](#) .
  - b. Selezionare [Options](#) in [Command Line Options](#).
  - c. Fare clic su [Add another Row](#) e digitare quanto segue:

```
Doracle.useSessionIDFromCookie=true
```

6. Riavviare il server Oracle.

### 8.20.2.4 Per configurare WebSphere Community Edition 2.0

1. Aprire la console di amministrazione di WebSphere Community Edition 2.0.
2. Nel pannello di spostamento sinistro individuare [Server](#) e selezionare [Web Server](#).
3. Selezionare i connettori e fare clic su [Modifica](#).
4. Selezionare la casella di controllo [emptySessionPath](#) e fare clic su [Save](#).
5. Digitare il nome del server ISA in [ProxyName](#).
6. Digitare il numero della porta di attesa ISA in [ProxyPort](#).
7. Arrestare e riavviare il connettore.

## 8.20.3 Abilitazione di reverse proxy per SAP BusinessObjects Live Office

Per abilitare la funzionalità Visualizza oggetto nel browser Web di SAP BusinessObjects Live Office per reverse proxy, modificare l'URL del visualizzatore predefinito. Questa operazione può essere eseguita in Central Management Console (CMC) o tramite le opzioni di Live Office.

### **i** Nota

Le operazioni descritte in questa sezione presuppongono che siano stati abilitati correttamente i proxy inversi per BI Launch Pad e per la piattaforma BI.

### 8.20.3.1 Regolazione dell'URL del visualizzatore predefinito nella CMC

1. Accedere alla CMC.
2. Nella pagina [Applicazioni](#), fare clic su [Central Management Console](#).
3. Selezionare **Azioni** > [Impostazioni di elaborazione](#).
4. Nel campo [URL](#) selezionare l'URL corretto del visualizzatore predefinito e fare clic su [Salva e chiudi](#).  
Ad esempio:

```
http://ReverseProxyServer:ReverseProxyServerPort/BOE/OpenDocument.jsp?  
sIDType=CUID&iDocID=%SI_CUID%
```

ReverseProxyServer e ReverseProxyServerPort sono il nome del server proxy inverso corretto e della relativa porta di attesa.

## 9 Autenticazione

### 9.1 Opzioni di autenticazione nella piattaforma BI

L'autenticazione è il processo con cui si verifica l'identità di un utente che tenta di accedere al sistema, mentre la gestione dei diritti è il processo che verifica se l'utente dispone dei diritti sufficienti per eseguire l'operazione richiesta sull'oggetto specificato.

I plug-in di protezione espandono e personalizzano le modalità di autenticazione degli utenti della piattaforma BI. I plug-in di protezione semplificano la creazione e la gestione di account consentendo la mappatura di account utente e gruppi da sistemi di terze parti nella piattaforma. È possibile mappare account utente o gruppi di terze parti ad account utente o gruppi della piattaforma BI esistenti o creare nuovi account utente o gruppi Enterprise che corrispondano a ciascuna voce mappata nel sistema esterno.

La versione attuale supporta i seguenti metodi di autenticazione:

- Enterprise
- LDAP
- Windows AD
- SAP
- Oracle EBS
- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

Poiché la piattaforma BI è completamente personalizzabile, i processi di autenticazione possono variare da sistema a sistema.

#### 9.1.1 Autenticazione principale

L'autenticazione principale si verifica al primo tentativo di collegamento al sistema da parte dell'utente. Durante l'autenticazione principale può verificarsi una delle due situazioni seguenti:

- Se non è configurata la funzione Single Sign-On, l'utente fornisce le proprie credenziali, ad esempio il nome utente, la password e il tipo di autenticazione.

Questi dettagli vengono immessi nella schermata di accesso.

##### **i** Nota

Per impostazione predefinita, è selezionata solo l'impostazione della password che permette l'inclusione nelle password di caratteri maiuscoli e minuscoli, a meno che non venga modificata dall'amministratore. Questa opzione richiede che la password contenga almeno un carattere maiuscolo e un carattere minuscolo. Se necessario, l'amministratore può attivare impostazioni aggiuntive della password.



- Se è configurato un metodo di Single Sign-On, le credenziali degli utenti vengono propagate in modo invisibile. Tali dettagli vengono estratti utilizzando metodi come Kerberos o SiteMinder.

Il tipo di autenticazione può essere Enterprise, LDAP, Windows AD, SAP, Oracle EBS, Siebel, JD Edwards EnterpriseOne, PeopleSoft Enterprise in base ai tipi abilitati e configurati nell'area di gestione delle autenticazioni della console CMC (Central Management Console). Il browser Web dell'utente invia le informazioni tramite HTTP al server Web, che indirizza le informazioni al CMS o al server della piattaforma appropriato.

Il server di applicazioni Web passa le informazioni dell'utente a uno script lato server. Lo script comunica internamente con l'SDK e, alla fine, il plug-in di protezione appropriato autentica l'utente in base al database degli utenti.

Ad esempio, se l'utente accede a BI Launch Pad e specifica l'autenticazione Enterprise, l'SDK assicura che il plug-in di protezione della piattaforma BI esegua l'autenticazione. Il Central Management Server (CMS) utilizza il plug-in di protezione per verificare nome utente e password a fronte del database di sistema. Se invece l'utente specifica un metodo di autenticazione differente, l'SDK utilizza il plug-in di protezione corrispondente per autenticare l'utente.

Se il plug-in di protezione riscontra una combinazione corretta di credenziali, il server CMS concede all'utente un'identità di sistema attiva e vengono eseguite le azioni seguenti:

- Il CMS crea una sessione Enterprise per l'utente. Quando è attiva, questa sessione utilizza una licenza dell'utente sul sistema.
- Il CMS genera e codifica un token di accesso e lo invia al server di applicazioni Web.
- Il server di applicazioni Web memorizza le informazioni dell'utente in una variabile di sessione. Quando è attiva, questa sessione memorizza informazioni che consentono alla piattaforma BI di rispondere alla richiesta dell'utente.

#### **i** Nota

La variabile di sessione non contiene la password dell'utente.

- Il server di applicazioni Web mantiene il token di accesso in un cookie sul browser del client. Il token viene utilizzato solo a scopo di failover, ad esempio quando è presente un server CMS cluster o quando BI Launch Pad viene utilizzato in cluster per affinità di sessione.

#### **i** Nota

È possibile disabilitare il token di accesso, ma in questo caso verrà disabilitato anche il failover.

## 9.1.2 Plug-in di protezione

I plug-in di protezione espandono e personalizzano le modalità di autenticazione degli utenti della piattaforma BI. La piattaforma BI viene attualmente fornita con i seguenti plug-in:

- Enterprise
- LDAP
- Windows AD
- SAP
- Oracle EBS

- Siebel
- JD Edwards
- PeopleSoft

I plug-in di protezione semplificano la creazione e la gestione di account consentendo la mappatura di account utente e gruppi da sistemi di terze parti nella piattaforma BI. È possibile mappare account utente o gruppi di terze parti ad account utente o gruppi della piattaforma BI esistenti o creare nuovi account utente o gruppi Enterprise che corrispondano a ciascuna voce mappata nel sistema esterno.

I plug-in di protezione gestiscono dinamicamente elenchi di utenti e gruppi di terze parti. Una volta mappato un gruppo esterno nella piattaforma BI, tutti gli utenti che appartengono al gruppo in questione possono accedere correttamente alla piattaforma BI. Quando si apportano modifiche successive all'appartenenza al gruppo di terze parti, non è necessario aggiornare l'elenco nella piattaforma BI. Se ad esempio si esegue la mappatura di un gruppo LDAP alla piattaforma BI e successivamente si aggiunge un nuovo utente al gruppo, il plug-in di protezione crea dinamicamente un alias per il nuovo utente quando questo accede per la prima volta alla piattaforma BI con credenziali LDAP valide.

I plug-in di protezione consentono inoltre di assegnare diritti a utenti e gruppi in maniera coerente, in quanto gli utenti e i gruppi mappati sono considerati come gli account Enterprise. È possibile ad esempio mappare alcuni account utente o gruppi da Windows AD e alcuni da un server di elenchi in linea LDAP. In seguito, quando sarà necessario assegnare diritti o creare nuovi gruppi personalizzati nella piattaforma BI, sarà possibile impostare tutti i valori nella console CMC.

Ciascun plug-in di protezione funge da provider di autenticazione in quanto verifica le credenziali dell'utente corrente rispetto al database utente appropriato. Quando gli utenti accedono alla piattaforma BI, possono scegliere tra i diversi tipi di autenticazione abilitati e impostati nell'area di gestione Autenticazione della console CMC.

#### **i** Nota

Il plug-in di protezione di Windows AD non è in grado di autenticare gli utenti se i componenti server della piattaforma BI vengono eseguiti in UNIX.

## **9.1.3 Single Sign On alla piattaforma BI**

Il Single Sign On alla piattaforma BI consente agli utenti che hanno già effettuato l'accesso al sistema operativo di accedere alle applicazioni che supportano SSO senza dover fornire nuovamente le credenziali. Quando un utente effettua l'accesso, viene creato un contesto di protezione per quell'utente. Questo contesto può essere propagato alla piattaforma BI per l'esecuzione del Single Sign On.

Anche il termine «Single Sign On anonimo» si riferisce al Single Sign On alla piattaforma BI e, in modo più specifico, alla funzionalità di Single Sign On dell'account utente Guest. Quando si abilita l'account utente Guest, vale a dire l'impostazione predefinita, qualsiasi account potrà accedere alla piattaforma BI come Guest e disporrà dell'accesso al sistema.

## 9.1.3.1 Supporto Single Sign-On

Il termine Single Sign On è utilizzato per descrivere scenari diversi. Al livello di base, si riferisce a una situazione in cui un utente è in grado di accedere a due o più applicazioni o sistemi fornendo le credenziali di accesso una sola volta, in modo da semplificare l'interazione degli utenti con il sistema.

Il Single Sign On a BI Launch Pad può essere fornito dalla piattaforma BI o da diversi strumenti di autenticazione, in base al tipo di server delle applicazioni e di sistema operativo.

Questi metodi di Single Sign On sono disponibili se si utilizza un server applicazioni Java in Windows:

- Windows AD con Kerberos
- Windows AD con SiteMinder

Questi metodi di Single Sign On sono disponibili se si utilizza IIS in Windows:

- Windows AD con Kerberos
- Windows AD con NTLM
- Windows AD con SiteMinder

I metodi seguenti di supporto Single Sign On sono disponibili in Windows o Unix, con qualsiasi server di applicazioni Web supportato per la piattaforma.

- LDAP con SiteMinder
- Autenticazione affidabile
- Windows AD con Kerberos
- LDAP tramite Kerberos su SUSE 11
- SAP NetWeaver SSO tramite autenticazione affidabile

### **i** Nota

Windows AD con Kerberos è supportato se l'applicazione Java si trova in UNIX. Tuttavia, i servizi della piattaforma BI devono essere eseguiti in un server Windows.

Nella tabella di seguito vengono descritti i metodi del supporto di Single Sign-On per BI Launch Pad.

Modalità di autenticazione	Server CMS	Opzioni	Note
Windows AD	Solo Windows	Solo Windows AD con Kerberos	L'autenticazione Windows AD a BI Launch Pad e alla console CMC è disponibile direttamente.
LDAP	Qualsiasi piattaforma supportata	Solo server directory LDAP supportati con SiteMinder	L'autenticazione LDAP a BI Launch Pad e alla console CMC è disponibile direttamente. Per SSO a BI Launch Pad e alla console CMC è richiesto SiteMinder.
Enterprise	Qualsiasi piattaforma supportata	Autenticazione affidabile	L'autenticazione Enterprise a BI Launch Pad e alla console CMC è disponibile direttamente. Per il SSO con autenticazione Enterprise a BI Launch Pad e alla console

Modalità di autenticazione	Server CMS	Opzioni	Note
			CMC è richiesta l'autenticazione affidabile.

- [Single Sign On alla piattaforma BI \[pagina 222\]](#)
- [Single Sign-On al database \[pagina 224\]](#)
- [Single Sign-On end-to-end \[pagina 225\]](#)

### 9.1.3.1.1 Abilitazione del Single Sign On per CMC

Per abilitare il Single Sign On per CMC, seguire i passaggi menzionati di seguito:

Dal lato client, è necessario cancellare la cache prima della configurazione CMC iniziale. In caso contrario, il metodo di autenticazione Enterprise verrà memorizzato nella cache.

Nel server Tomcat, attenersi alla procedura seguente:

1. In un sistema già configurato per SSO per BILP, passare a `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.
2. Creare un file `CmcApp.properties` e specificare
  - `sso.supported.types=vintela, trustedIIS, trustedHeader, trustedParameter, trustedCookie, trustedSession, trustedUserPrincipal, trustedVintela, trustedX509, sapSSO, siteminder`
  - `authentication.default=secWinAD`

in quel file.

3. Riavviare Tomcat.  
SSO per CMC è abilitato.

#### **i** Nota

Dopo il timeout della sessione di BI Launch Pad o della CMC, quando il Single Sign On è abilitato per entrambi, all'utente viene richiesto di accedere. Aggiornando la pagina, l'utente accede nuovamente senza bisogno di fornire alcuna password. Durante il processo, il ping non deve essere disabilitato.

### 9.1.3.2 Single Sign-On al database

Dopo l'accesso alla piattaforma BI, il Single Sign On al database consente agli utenti di eseguire azioni che richiedono l'accesso al database, quali in particolare la visualizzazione e l'aggiornamento dei report, senza fornire nuovamente le credenziali di accesso. Il Single Sign On al database può essere combinato con il Single Sign On alla piattaforma BI, per consentire agli utenti un accesso ancora più semplice alle risorse necessarie.

### 9.1.3.3 Single Sign-On end-to-end

Il Single Sign On end-to-end si riferisce a una configurazione in cui gli utenti dispongono sia dell'accesso con Single Sign On alla piattaforma BI nel front-end, sia dell'accesso con Single Sign On ai database di back-end. Pertanto, per avere accesso alla piattaforma BI ed essere in grado di eseguire azioni che richiedono l'accesso al database, ad esempio la visualizzazione dei report, gli utenti dovranno fornire le proprie credenziali di accesso una sola volta, nel momento in cui accedono al sistema operativo.

Nella piattaforma BI, il Single Sign On end-to-end è supportato tramite Windows AD e Kerberos.

## 9.2 Autenticazione Enterprise

### 9.2.1 Presentazione dell'autenticazione Enterprise

Poiché l'autenticazione Enterprise rappresenta il metodo di autenticazione predefinito della piattaforma BI, viene abilitata automaticamente alla prima installazione del sistema e non può essere disabilitata. Quando vengono aggiunti e gestiti utenti e gruppi, la piattaforma conserva all'interno del database le informazioni ad essi correlate.

#### ➔ Suggerimento

Utilizzare l'autenticazione Enterprise predefinita del sistema se si preferisce creare account e gruppi distinti da utilizzare con la piattaforma BI oppure se non è stata ancora impostata una gerarchia di utenti e di gruppi in un server di directory di terze parti.

Non è necessario configurare o abilitare l'autenticazione Enterprise. È tuttavia possibile modificarne le impostazioni in base ai requisiti di protezione specifici dell'organizzazione. Le impostazioni dell'autenticazione Enterprise possono essere modificate solo mediante la console CMC (Central Management Console).

### 9.2.2 Impostazioni di autenticazione Enterprise

Impostazioni	Opzioni	Descrizione
<i>Restrizioni password</i>	<i>Attiva password con maiuscole e minuscole</i>	<p>Questa opzione fa sì che le password contengano almeno una lettera maiuscola e una lettera minuscola.</p> <div><b>i Nota</b><p>Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata. Se richiesto, può essere deselezionata dall'amministratore.</p></div>

Impostazioni	Opzioni	Descrizione
	<i>Attiva numerale nelle password</i>	Questa opzione assicura che le password contengano almeno un carattere numerico.
	<i>Attiva carattere speciale nelle password</i>	Questa opzione assicura che le password contengano almeno un carattere speciale.
<i>Restrizioni utente</i>	<i>È necessario modificare la password ogni N giorni</i>	Questa opzione garantisce che le password non diventino vulnerabili e vengano aggiornate regolarmente.
	<i>Impossibile riutilizzare le N password più recenti</i>	Questa opzione garantisce che le password non vengano ripetute con regolarità.
	<i>È necessario attendere N minuti per modificare la password</i>	Questa opzione garantisce che, una volta immesse nel sistema, le nuove password non possano essere subito modificate.
<i>Restrizioni accesso</i>	<i>Disattiva account dopo N tentativi di accesso non riusciti</i>	Questa opzione di protezione specifica il numero di tentativi di accesso al sistema concessi all'utente prima che l'account venga disabilitato.
	<i>Reimposta conteggio accessi non riusciti dopo N minuti</i>	Questa opzione specifica un intervallo di tempo per la reimpostazione del contatore dei tentativi di accesso.
	<i>Riattiva account dopo N minuti</i>	Questa opzione specifica per quanto tempo viene sospeso un account dopo N tentativi di accesso non riusciti.
<i>Sincronizza credenziali origine dati all'accesso</i>	<i>Abilita e aggiorna le credenziali dell'origine dati dell'utente all'accesso</i>	Questa opzione abilita le credenziali dell'origine dati dopo l'accesso dell'utente.
<i>Autenticazione affidabile</i>	<i>Autenticazione affidabile attivata</i>	Specifica le impostazioni per la configurazione dell'Autenticazione affidabile.

## 9.2.3 Modifica delle impostazioni del database

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic su *Enterprise*.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo *Enterprise*.
3. Modificare le impostazioni.

### ➔ Suggerimento

per ripristinare il valore predefinito di tutte le impostazioni, fare clic su *Reimposta*.

4. Fare clic su *Aggiorna* per salvare le modifiche.

### 9.2.3.1 Per modificare le impostazioni generali della password

#### **i** Nota

gli account non utilizzati per un periodo di tempo esteso non vengono disattivati automaticamente. Gli amministratori devono eliminare manualmente gli account non attivi.

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [Enterprise](#).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Enterprise](#).
3. Selezionare la casella di controllo per ciascuna impostazione della password da usare e specificare un valore se richiesto.

La tabella seguente identifica i valori minimo e massimo per ogni impostazione correlata alla password che è possibile configurare.

Tabella 36:

Impostazione password	Minimo	Massimo consigliato
<i>Devono essere contenuti almeno N caratteri</i>	0 caratteri	64 caratteri
<i>È necessario modificare la password ogni N giorni</i>	1 giorno	100 giorni
<i>Impossibile riutilizzare le N password più recenti</i>	1 password	100 password
<i>È necessario attendere N minuti per modificare la password</i>	0 minuti	100 minuti
<i>Disattiva account dopo N tentativi di accesso non riusciti</i>	1 non riuscito	100 non riusciti
<i>Reimposta conteggio accessi non riusciti dopo N minuti</i>	1 minuto	100 minuti
<i>Riattiva account dopo N minuti</i>	0 minuti	100 minuti

4. Fare clic su [Aggiorna](#).

#### **i** Nota

gli account Enterprise inattivi non vengono disabilitati automaticamente. Devono essere eliminati manualmente dagli amministratori di sistema.

## 9.2.4 Abilitazione dell'Autenticazione affidabile

L'Autenticazione affidabile Enterprise viene utilizzata per eseguire il Single Sign On affidandosi al server di applicazioni Web per verificare l'identità di un utente. Questo metodo di autenticazione prevede la definizione dell'attendibilità tra il server CMS (Central Management Server) e il server di applicazioni Web che ospita l'applicazione Web della piattaforma BI. Una volta definita l'attendibilità, il sistema delega il compito di verificare l'identità di un utente al server di applicazioni Web. L'Autenticazione affidabile può essere utilizzata per supportare metodi di autenticazione quali SAML, x.509 e altri metodi che non dispongono di plug-in di autenticazione dedicati.

Gli utenti preferiscono accedere al sistema una sola volta, senza dovere immettere più volte la password durante le sessioni. L'Autenticazione affidabile fornisce una soluzione Single Sign On Java che consente di integrare l'autenticazione della piattaforma BI con soluzioni di autenticazione di terze parti. Le applicazioni che stabiliscono una connessione fidata con il Central Management Server (CMS) possono usare l'Autenticazione affidabile per accedere al sistema senza password.

Per abilitare l'Autenticazione affidabile, è necessario configurare un segreto condiviso nel server mediante le impostazioni di autenticazione Enterprise, mentre il client viene configurato mediante le proprietà specificate per il file `BOE.war`.

### **i** Nota

- Per poter utilizzare l'autenticazione affidabile, è necessario avere creato utenti Enterprise o avere mappato utenti di terze parti che dovranno accedere alla piattaforma BI.
- L'URL di Single Sign On per BI Launch Pad è `http://server:porta/BOE/BI`.

## Informazioni correlate

[Per configurare il server per l'uso dell'Autenticazione affidabile: \[pagina 228\]](#)

[Configurazione di Autenticazione affidabile per l'applicazione Web \[pagina 232\]](#)

### 9.2.4.1 Per configurare il server per l'uso dell'Autenticazione affidabile:

Per poter configurare Autenticazione affidabile, è necessario avere creato utenti Enterprise o avere mappato utenti di terze parti che dovranno accedere alla piattaforma BI.

1. Accedere alla CMC.
2. Accedere all'area di gestione *Autenticazione*.
3. Fare clic sull'opzione *Enterprise*.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Enterprise*.
4. In *Autenticazione affidabile*:
  - a. Fare clic su *Autenticazione affidabile attivata*.



- b. Fare clic su [Nuova chiave privata condivisa](#).  
Viene visualizzato il messaggio Una chiave privata condivisa è stata generata ed è pronta per il download.
- c. Fare clic su [Scarica chiave privata condivisa](#).  
Il segreto condiviso viene utilizzato dal client e dal server CMS per stabilire una connessione affidabile. È necessario configurare prima il server, quindi il computer client per Autenticazione affidabile.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Download di file](#).
- d. Fare clic su [Salva](#), quindi salvare il file `TrustedPrincipal.conf` in una delle directory seguenti:
- `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\`
  - `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\`

#### Messaggio di avvertimento

Non impostare il timeout su **0** (zero). Il valore **0** indica che il tempo di scarto consentito tra gli orari dei due orologi è illimitato e questa condizione può aumentare la vulnerabilità agli attacchi di tipo replay.

- e. Nel campo [Periodo validità segreto condiviso](#) immettere il numero di giorni di validità del segreto condiviso.
- f. Specificare il tempo massimo, in millisecondi, di scarto possibile tra l'orologio del computer client e l'orologio nel CMS per le richieste di Autenticazione affidabile.
5. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare il segreto condiviso.

La piattaforma BI non controlla tutte le modifiche dei parametri di Autenticazione affidabile. È necessario eseguire manualmente il backup di tutte le informazioni di Autenticazione affidabile.

Il segreto condiviso viene utilizzato dal client e dal server CMS per stabilire una connessione affidabile. Il passaggio successivo consiste nella configurazione del client per Autenticazione affidabile.

## 9.2.5 Configurazione dell'Autenticazione affidabile per l'applicazione Web

Per configurare Autenticazione affidabile per il client, è necessario modificare le proprietà globali per il file `BOE.war` e le proprietà specifiche per le applicazioni BI Launch Pad e OpenDocument.

Utilizzare uno dei metodi seguenti per passare il segreto condiviso al client:

- Opzione `WEB_SESSION`
- File `TrustedPrincipal.conf`

Utilizzare uno dei metodi seguenti per passare il nome utente al client:

- `REMOTE_USER`
- `HTTP_HEADER`
- `COOKIE`
- `QUERY_STRING`
- `WEB_SESSION`
- `USER_PRINCIPAL`

Qualsiasi metodo utilizzato per passare il segreto condiviso deve essere personalizzato nelle proprietà globali `Trusted.auth.user.retrieval` per il file `BOE.war`.

## 9.2.5.1 Uso di Autenticazione affidabile per il Single Sign On SAML

Il linguaggio SAML (Security Assertion Markup Language) è uno standard basato su XML per la comunicazione di informazioni sull'identità che offre una connessione protetta in cui l'identità e l'attendibilità vengono comunicate attraverso l'abilitazione di un meccanismo di Single Sign On che elimina accessi aggiuntivi per utenti attendibili che cercano di accedere alla piattaforma BI.

### Abilitazione dell'autenticazione SAML

Se il server delle applicazioni può funzionare come provider di servizi SAML, è possibile utilizzare Autenticazione affidabile per fornire il SSO SAML alla piattaforma BI.

A tale scopo, è necessario innanzitutto configurare il server di applicazioni Web per l'autenticazione SAML.

Per passare il nome utente al client è inoltre necessario utilizzare uno di questi metodi:

- `REMOTE_USER`
- `USER_PRINCIPAL`

Nell'esempio che segue viene utilizzato un file `web.xml` configurato per l'autenticazione SAML:

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>InfoView</web-resource-name>
    <url-pattern>*</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>j2ee-admin</role-name>
    <role-name>j2ee-guest</role-name>
    <role-name>j2ee-special</role-name>
  </auth-constraint>
  <user-data-constraint>
    <transport-guarantee>NONE</transport-guarantee>
  </user-data-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
  <auth-method>FORM</auth-method>
  <realm-name>InfoView</realm-name>
  <form-login-config>
    <form-login-page>/logon.jsp</form-login-page>
    <form-error-page>/logon.jsp</form-error-page>
  </form-login-config>
</login-config>
<security-role>
  <description>Assigned to the SAP J2EE Engine System Administrators</
description>
  <role-name>j2ee-admin</role-name>
</security-role>
<security-role>
  <description>Assigned to all users</description>
  <role-name>j2ee-guest</role-name>
```

```

</security-role>
<security-role>
  <description>Assigned to a special group of users</description>
  <role-name>j2ee-special</role-name>
</security-role>

```

Per ulteriori istruzioni su come eseguire questa operazione, fare riferimento alla documentazione del server di applicazioni, dal momento che potrebbero essere diverse da un server all'altro.

## Uso di Autenticazione affidabile

Dopo aver configurato il server di applicazioni Web affinché funzioni come provider di servizi SAML, è possibile utilizzare Autenticazione affidabile per fornire il SSO SAML.

### **i** Nota

È necessario che gli utenti vengano importati nella piattaforma BI o dispongano di account Enterprise.

Per abilitare il SSO, viene utilizzata la creazione di alias dinamica. Quando un utente accede per la prima volta alla pagina di accesso attraverso SAML, un messaggio chiede di collegarsi manualmente utilizzando le credenziali già esistenti per l'account della piattaforma BI. Dopo aver verificato le credenziali dell'utente, il sistema assegna all'identità SAML dell'utente un alias nell'account della piattaforma BI. I tentativi di accesso successivi per l'utente verranno eseguiti attraverso il SSO in quanto l'alias di identità dell'utente verrà messo automaticamente in corrispondenza con un account esistente.

### **i** Nota

per far sì che il meccanismo funzioni, è necessario abilitare una proprietà specifica per il file war BOE:  
`trusted.auth.user.namespace.enabled`.

## 9.2.5.2 Proprietà di Autenticazione affidabile per le applicazioni Web

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni di Autenticazione affidabile nel file `global.properties` predefinito per il file `BOE.war`. Per sovrascrivere le impostazioni, creare un nuovo file in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

Proprietà	Valore predefinito	Descrizione
<code>sso.enabled=true</code>	<code>sso.enabled=false</code>	Abilita e disabilita il Single Sign On (SSO) nella piattaforma BI. Impostare su <code>true</code> per consentire l'autenticazione affidabile.

Proprietà	Valore predefinito	Descrizione
<code>trusted.auth.shared.secret</code>	Nessuno	Nome di variabile della sessione utilizzato per recuperare il segreto per Autenticazione affidabile. Si applica solo se si utilizza la sessione Web per passare il segreto condiviso.
<code>trusted.auth.user.param</code>	Nessuno	Specifica la variabile utilizzata per recuperare il nome utente per Autenticazione affidabile.
<code>trusted.auth.user.retrieval</code>	Nessuno	<p>Specifica il metodo utilizzato per recuperare il nome utente per Autenticazione affidabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>REMOTE_USER</code></li> <li>• <code>HTTP_HEADER</code></li> <li>• <code>COOKIE</code></li> <li>• <code>QUERY_STRING</code></li> <li>• <code>WEB_SESSION</code></li> <li>• <code>USER_PRINCIPAL</code></li> </ul> <p>Non specificare alcun valore per disabilitare Autenticazione affidabile.</p>
<code>trusted.auth.user.namespace.enabled</code>	Nessuna	<p>Abilita e disabilita il collegamento dinamico degli alias ad account utente esistenti. Se impostata su <code>true</code>, Autenticazione affidabile utilizza il collegamento degli alias per autenticare gli utenti nella piattaforma BI. Con il collegamento degli alias, il server di applicazioni può funzionare come un provider di servizi SAML, abilitando Autenticazione affidabile affinché fornisca Single Sign On SAML al sistema.</p> <p>Se questa proprietà è vuota, Autenticazione affidabile utilizzerà un nome corrispondente durante l'autenticazione degli utenti.</p>

### 9.2.5.3 Configurazione di Autenticazione affidabile per l'applicazione Web

Se si intende memorizzare il segreto condiviso nel file `TrustedPrincipal.conf`, assicurarsi che il file sia memorizzato nella directory della piattaforma appropriata:

Tabella 37:

Piattaforma	Posizione di TrustedPrincipal.conf
Windows, installazione predefinita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86\</code></li> <li>• <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\</code></li> </ul>
AIX	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/ aix_rs6000/</code>
Solaris	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/ solaris_sparc/</code>
Linux	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x86</code>

Diversi meccanismi popolano la variabile nome utente utilizzata per configurare Autenticazione attendibile per il client che ospita le applicazioni Web. Configurare o impostare il server di applicazioni Web in uso in modo tale che i nomi utente vengano esposti prima di utilizzare i metodi di recupero dei nomi utente. Per ulteriori informazioni, consultare <http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/javax/servlet/http/HttpServletRequest.html>.

Per configurare Autenticazione affidabile per il client, è necessario accedere e modificare le proprietà per il file `BOE.war`, che includono le proprietà generali e specifiche per le applicazioni Web BI Launch Pad e OpenDocument.

### Nota

Potrebbero essere necessari ulteriori passaggi in base a come si intende recuperare il nome utente o il segreto condiviso.

1. Accedere alla cartella personalizzata contenente il file `BOE.war` nel computer che ospita le applicazioni Web:  
`<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.`

In un secondo momento, sarà necessario ridistribuire il file `BOE.war` modificato.

2. Creare un nuovo file, utilizzando Blocco note o un'altra utilità di modifica del testo.
3. Immettere le seguenti proprietà Autenticazione affidabile:

```
sso.enabled=true
trusted.auth.user.retrieval=<Metodo per il recupero dell'ID utente>
trusted.auth.user.param=<Variabile>
trusted.auth.shared.secret=<WEB_SESSION>
```

Per la proprietà `trusted.auth.shared.secret`, selezionare una delle opzioni seguenti per il recupero del nome utente:

Tabella 38:

Opzione	Metodo di recupero del nome utente
HTTP_HEADER	Il nome utente viene recuperato dai contenuti di un'intestazione HTTP. Specificare l'intestazione HTTP da utilizzare nella proprietà <code>trusted.auth.user.param</code> .

Opzione	Metodo di recupero del nome utente
QUERY_STRING	Il nome utente viene recuperato da un parametro dell'URL di richiesta. Specificare la stringa di query da utilizzare nella proprietà <code>trusted.auth.user.param</code> .
COOKIE	Il nome utente viene recuperato da un cookie specificato. Specificare il cookie da utilizzare nella proprietà <code>trusted.auth.user.param</code> .
WEB_SESSION	Il nome utente viene recuperato dai contenuti di una variabile di sessione specificata. Specificare la variabile della sessione Web da utilizzare nella proprietà <code>trusted.auth.user.param</code> in <code>global.properties</code> .
REMOTE_USER	Il nome utente viene recuperato da una chiamata a <code>HttpServletRequest.getRemoteUser()</code> .
USER_PRINCIPAL	Il nome utente viene recuperato da una chiamata a <code>getUserPrincipal().getName()</code> sull'oggetto <code>HttpServletRequest</code> per la richiesta corrente in un servlet o JSP.

### **i** Nota

Alcuni server di applicazioni Web richiedono che la variabile di ambiente `REMOTE_USER` sia impostata su `true` sul server. Per sapere se è necessario, consultare la documentazione del server di applicazioni Web. In caso affermativo, verificare che la variabile di ambiente sia impostata su `true`.

### **i** Nota

Se si utilizza `USER_PRINCIPAL` o `REMOTE_USER` per trasmettere il nome utente, lasciare vuoto `trusted.auth.user.param`.

4. Salvare il file con il nome `global.properties`.
5. Riavviare il server di applicazioni Web.

Le nuove proprietà hanno effetto solo dopo la redistribuzione dell'applicazione Web BOE modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 9.2.5.3.1 Configurazioni di esempio

### 9.2.5.3.1.1 Passaggio del segreto condiviso attraverso il file TrustedPrincipal.conf

Nella configurazione di esempio che segue si presuppone che nella piattaforma BI sia stato creato un utente denominato «JohnDoe».

Le informazioni utente vengono memorizzate e passate attraverso la sessione Web, mentre il segreto condiviso viene passato tramite il file `TrustedPrincipal.conf`, che per impostazione predefinita si trova nella directory `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`. La versione in bundle di Tomcat è il server di applicazioni Web.

1. Nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\` creare un nuovo file utilizzando Blocco note o qualsiasi altra utilità di modifica del testo.
2. Per specificare le proprietà di Autenticazione affidabile, immettere i valori seguenti:

```
sso.enabled=true
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION
trusted.auth.user.param=MyUser
trusted.auth.shared.secret=MySecret
```

3. Salvare il file con il nome **global.properties**.
4. Individuare il file `custom.jsp` nella cartella web nel file `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar` in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins`.
5. Apportare le modifiche seguenti al file `custom.jsp` nel file `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar`:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" %>
<%
//custom Java code
request.getSession().setAttribute("MyUser", "JohnDoe");
%>
<html>
<head>
<title>Custom Entry Point</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/myScript.js"></script>
<a href="javascript:goToLogonPage()">Click this to go to the logon page of BI
launch pad</a>
</body>
</html>
```

6. Creare un file `myScript.js` nella cartella web\noCacheCustomResources nel file `com.businessobjects.webpath.InfoView.jar` in `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins`.
7. Aggiungere i valori seguenti a `myScript.js`:

```
function goToLogonPage() {
```

```
window.location = "logon.jsp"; }
```

8. Riavviare il server di applicazioni Web.

9. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Per verificare di aver configurato in modo appropriato Autenticazione affidabile, utilizzare l'URL seguente per accedere all'applicazione BI Launch Pad: `http://<[nomecms]>:8080/BOE/BI/custom.jsp` in cui `<[nomecms]>` è il nome del computer che ospita il CMS. Viene visualizzato il collegamento seguente: Fare clic su di esso per andare alla pagina di accesso di BI Launch Pad.

### 9.2.5.3.1.2 Passaggio del segreto condiviso attraverso la variabile di sessione Web

Nella configurazione di esempio che segue si presuppone che nella piattaforma BI sia stato creato un utente denominato `<JohnDoe>`.

Le informazioni sull'utente verranno memorizzate e passate attraverso la sessione Web, mentre il segreto condiviso verrà passato attraverso la variabile di sessione Web. Si presuppone che il file si trovi nella directory seguente: `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`. È necessario aprire e prendere nota del contenuto del file. Nella configurazione di esempio si presuppone che il segreto condiviso sia il seguente:

```
9ecb0778edcff048edae0fcdde1a5db8211293486774a127ec949c1bdb98dae8e0ea388979edc65773  
841c8ae5d1f675a6bf5d7c66038b6a3f1345285b55a0a7
```

La versione in bundle di Tomcat è il server di applicazioni Web.

1. Accedere alla directory seguente:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF  
\config\custom\
```

2. Creare un nuovo file utilizzando un editor di testo.

3. Specificare le proprietà dell'autenticazione affidabile immettendo quanto segue:

```
sso.enabled=true  
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION  
trusted.auth.user.param=MyUser  
trusted.auth.shared.secret=MySecret
```

4. Salvare il file con questo nome:

**proprietà globali**

5. Accedere al file seguente:

```
C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web\custom.jsp
```

6. Modificare il contenuto del file per includere quanto segue:

```
<!\DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" %>  
<%
```



```
//custom Java code
request.getSession().setAttribute("MySecret", "9ecb0778edcff048edae0fcdde1a5db8211
2934
86774a127ec949c1bdb98dae8e0ea388979edc65773841c8ae5d1f675a6bf5d7c66038b6a3f1345
285b55a0a7"
request.getSession().setAttribute("MyUser", "JohnDoe");
%>
<html>
<head>
<title>Custom Entry Point</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/myScript.js"></script>
<a href="javascript:goToLogonPage()">Click this to go to the logon page of BI
launch pad</a>
</body>
</html>
```

7. Creare il file `myScript.js` nella directory seguente:

```
C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\eclipse\plugins\webpath.InfoView\web
\noCacheCustomResources
```

8. Aggiungere la stringa seguente a `myScript.js`:

```
function goToLogonPage() {
    window.location = "logon.jsp";
}
```

9. Riavviare il server di applicazioni Web.
10. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Per verificare di aver configurato in modo appropriato Autenticazione affidabile, utilizzare l'URL seguente per accedere all'applicazione BI Launch Pad: `http://[nomecms]:8080/BOE/BI/custom.jsp`, dove `[nomecms]` è il nome del computer che ospita il server CMS. Dovrebbe essere visualizzato il collegamento seguente: Fare clic su di esso per andare alla pagina di accesso di BI Launch Pad

### 9.2.5.3.1.3 Passaggio del nome utente attraverso un utente principale

Nella configurazione di esempio che segue si presuppone che nella piattaforma BI sia stato creato un utente denominato «JohnDoe».

Le informazioni utente vengono memorizzate e passate attraverso l'opzione Nome principale utente, mentre il segreto condiviso viene passato tramite il file `TrustedPrincipal.conf`, che per impostazione predefinita si trova nella directory `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86`. La versione in bundle di Tomcat è il server di applicazioni Web.

1. Arrestare il server Tomcat.
2. Aprire il file `server.xml` per Tomcat, che per impostazione predefinita si trova nella directory `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf\`.

3. Individuare `<Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"..../>` e sostituirlo con il valore seguente:

```
Realm className="orgapachecatalinarealmMemoryRealm".../
```

4. Aprire il file `tomcat-users.xml` che per impostazione predefinita si trova nella directory `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\conf\`.
5. Individuare il tag `<tomcat-users>` e modificare il valore seguente:

```
<user name="JohnDoe" password="password"
roles="onjavauser"/>
```

6. Aprire il file `web.xml` nella directory `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\`.
7. Prima del tag `</web-app>` aggiungere i valori seguenti:

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>OnJavaApplication</web-resource-name>
    <url-pattern>*/</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>onjavauser</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
  <realm-name>OnJava Application</realm-name>
</login-config>
```

Immettere una pagina specifica per il parametro `<url-pattern></url-pattern>`. In genere questa pagina non rappresenta l'URL predefinito per BI Launch PAD o qualsiasi altra applicazione Web.

8. Nel file personalizzato `global.properties` immettere i valori seguenti:

```
trusted.auth.user.retrieval=USER_PRINCIPAL
trusted.auth.user.namespace.enabled=true
```

### **i** Nota

l'impostazione di `trusted.auth.user.namespace.enabled=true` è facoltativa. Aggiungere il parametro per mappare un nome utente esterno a un nome utente della piattaforma BI diverso.

9. Riavviare il server di applicazioni Web.
10. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Le configurazioni sul server di applicazioni Web sono le stesse se si utilizza il metodo Remote User.

Per verificare di aver configurato in modo appropriato Autenticazione affidabile, utilizzare l'URL seguente per accedere all'applicazione BI Launch Pad: `http://<[nomecms]>:8080/BOE/BI`, in cui `<[nomecms]>` è il nome del computer che ospita il CMS. Dopo qualche minuto viene visualizzata una finestra di dialogo di accesso.

## 9.3 Autenticazione LDAP

### 9.3.1 Utilizzo dell'autenticazione LDAP

In questa sezione viene fornita una descrizione generale del funzionamento dell'autenticazione LDAP con la piattaforma BI. Vengono quindi presentati gli strumenti di amministrazione che consentono di gestire e configurare gli account LDAP nella piattaforma.

Quando si installa la piattaforma BI, il plug-in di autenticazione LDAP viene installato automaticamente, ma non viene abilitato per impostazione predefinita. Per utilizzare l'autenticazione LDAP, è necessario accertarsi di aver impostato la rispettiva directory LDAP. Per ulteriori informazioni su LDAP, consultare la documentazione LDAP.


LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), è un servizio comune di elenchi in linea indipendenti dalle applicazioni che consente agli utenti di condividere informazioni tra varie applicazioni. Basato su uno standard aperto, LDAP fornisce un metodo per accedere e aggiornare le informazioni all'interno di un elenco in linea.

LDAP si basa sullo standard X.500, che utilizza un protocollo di accesso agli elenchi in linea (DAP) per le comunicazioni tra un client e un server di elenchi in linea. LDAP costituisce una alternativa a DAP in quanto utilizza un numero inferiore di risorse e semplifica e omette alcune operazioni e funzioni dello standard X.500.

Nella struttura di directory di LDAP le voci sono organizzate secondo uno schema specifico. Ciascuna voce è identificata dal relativo nome DN (Distinguished Name) o CN (Common Name). Tra gli altri attributi comuni sono inclusi il nome OU (Organizational Unit) e il nome O (Organization). Un gruppo membro può, ad esempio, essere posizionato in una struttura di directory quale: cn=Utenti piattaforma BI, ou=Utenti A Enterprise, o=Ricerca. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al protocollo LDAP.

Poiché LDAP è indipendente dalle applicazioni, l'accesso alle relative directory è possibile per qualsiasi client che disponga dei privilegi appropriati. LDAP consente di impostare l'accesso degli utenti alla piattaforma BI tramite l'autenticazione LDAP. Offre agli utenti i diritti di accesso per gli oggetti nel sistema. Se sono in esecuzione uno o più server LDAP e si utilizza LDAP nei sistemi di computer in rete esistenti, è possibile utilizzare l'autenticazione LDAP, oltre all'autenticazione Enterprise, NT e Windows AD.

Se necessario, il plug-in di protezione LDAP fornito con la piattaforma BI può comunicare con il server LDAP utilizzando una connessione SSL stabilita mediante l'autenticazione server o reciproca. Con l'autenticazione server, al server LDAP viene assegnato un certificato di protezione che la piattaforma BI utilizza per verificare l'affidabilità del server, benché il server LDAP consenta connessioni da client anonimi. Con l'autenticazione reciproca, sia il server LDAP che la piattaforma BI vengono dotati di certificati di protezione. Per poter stabilire una connessione, il server LDAP deve inoltre verificare il certificato client.

Il plug-in di protezione LDAP fornito con la piattaforma BI può essere configurato per comunicare con il server LDAP via SSL, ma esegue sempre l'autenticazione di base quando verifica le credenziali degli utenti. Prima di implementare l'autenticazione LDAP in combinazione con la piattaforma BI, è necessario conoscere a fondo le differenze tra questi tipi di LDAP. Per ulteriori informazioni, vedere la RFC2251, attualmente disponibile all'indirizzo <http://www.faqs.org/rfcs/rfc2251.html> .

## Informazioni correlate

[Configurazione dell'autenticazione LDAP \[pagina 240\]](#)

[Mappatura di gruppi LDAP \[pagina 250\]](#)

### 9.3.1.1 Plug-in di protezione LDAP

Il plug-in di protezione LDAP consente di mappare account utente e gruppi dal server di directory LDAP alla piattaforma BI. Consente inoltre al sistema di verificare tutte le richieste di accesso in cui è specificata l'autenticazione LDAP. L'autenticazione degli utenti viene eseguita a fronte del server di elenchi in linea LDAP e l'appartenenza a un gruppo LDAP mappato viene verificata prima che il CMS conceda agli utenti una sessione attiva della piattaforma BI. Gli elenchi di utenti e le appartenenze di gruppo sono gestiti dinamicamente dal sistema. È possibile indicare che la piattaforma BI utilizza una connessione SSL (Secure Sockets Layer) per comunicare con il server di elenchi in linea LDAP, per garantire una maggiore protezione.

L'autenticazione LDAP per la piattaforma BI è simile all'autenticazione Windows AD, in quanto consente di mappare gruppi e di impostare l'autenticazione, i diritti di accesso e la creazione di alias. Come accade con l'autenticazione NT o AD, è possibile creare nuovi account Enterprise per utenti LDAP esistenti e assegnare alias LDAP ad utenti esistenti, se i nomi utente corrispondono ai nomi utente Enterprise. È inoltre possibile:

- Mappare utenti e gruppi dal servizio di elenchi in linea LDAP.
- Mappare LDAP in relazione ad AD. Esistono diverse restrizioni se si configura LDAP rispetto ad AD.
- Specificare più nomi host e le relative porte.
- Configurare LDAP con SiteMinder.

Dopo avere mappato gli utenti e i gruppi LDAP, l'autenticazione LDAP sarà supportata da tutti gli strumenti client della piattaforma BI. Sarà anche possibile creare applicazioni personalizzate che supportino l'autenticazione LDAP.

#### Informazioni correlate

[Configurazione delle impostazioni SSL per l'autenticazione del server LDAP o reciproca \[pagina 244\]](#)

[Mappatura di LDAP a Windows AD \[pagina 252\]](#)

[Configurazione del plug-in LDAP per SiteMinder \[pagina 249\]](#)

### 9.3.2 Configurazione dell'autenticazione LDAP

Per semplificare l'amministrazione, la piattaforma BI supporta l'autenticazione LDAP per gli account utente e di gruppo. Affinché gli utenti possano utilizzare i propri nomi utente e password LDAP per accedere al sistema, è necessario mappare gli account LDAP alla piattaforma BI. Quando si mappa un account LDAP, è possibile scegliere di creare un nuovo account o di collegarsi a un account già esistente della piattaforma BI.

Prima di impostare e abilitare l'autenticazione LDAP, accertarsi che la directory LDAP sia impostata. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione LDAP.

La configurazione dell'autenticazione LDAP prevede le attività seguenti:

- Configurazione dell'host LDAP
- Preparazione del server LDAP per SSL (se richiesta)
- Configurazione del plug-in LDAP per SiteMinder (se richiesta)

### **i** Nota

Se si configura LDAP rispetto a AD, sarà possibile mappare gli utenti, ma non sarà possibile configurare la funzionalità Single Sign On AD o Single Sign On per il database. Tuttavia, saranno comunque disponibili i metodi LDAP Single Sign On come SiteMinder e l'autenticazione affidabile.

## 9.3.2.1 Per configurare l'host LDAP

È consigliabile installare ed eseguire il server LDAP prima di configurare l'host LDAP.

1. Selezionare [Autenticazione](#) nell'elenco di navigazione per accedere all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [LDAP](#).
3. Se si sta configurando l'autenticazione LDAP per la prima volta, fare clic su [Avvia Configurazione guidata LDAP](#).
4. Immettere il nome e il numero di porta degli host LDAP nel campo [Aggiungi un host LDAP \(nomehost:porta\)](#), ad esempio "serverutente:123", fare clic su [Aggiungi](#), quindi su [Avanti](#).

### **➔** Suggerimento

ripetere questo passaggio per aggiungere altri host LDAP dello stesso tipo di server, se si desidera aggiungere host che possano fungere da server di failover. Per rimuovere un host, evidenziare il nome dell'host e fare clic su [Elimina](#).

5. Selezionare il tipo di server dall'elenco [Tipo di server LDAP](#).

### **i** Nota

se si mappa LDAP ad AD, selezionare [Microsoft Active Directory Application Server](#) per il tipo di server.

6. Se si desidera visualizzare o modificare una mappatura di attributi del server LDAP o gli attributi di ricerca predefiniti LDAP, fare clic su [Mostra mappatura attributi](#).  
  
Per impostazione predefinita, le mappature di attributi di server e gli attributi di ricerca di ciascun tipo di server supportato sono già impostati.
7. Fare clic su [Avanti](#).
8. Nel campo [Nome distinto LDAP di base](#) digitare il nome distinto, ad esempio o=SomeBase, per il server LDAP, quindi fare clic su [Avanti](#).
9. Nell'area [Credenziali di amministrazione del server LDAP](#) specificare il nome distinto e la password per un account utente che dispone dell'accesso in lettura alla directory.  
  
Le credenziali di amministratore non sono necessarie.  
  
se il server LDAP consente il collegamento anonimo, lasciare quest'area vuota. I server e i client della piattaforma BI effettueranno il collegamento all'host principale mediante accesso anonimo.
10. Se sono stati configurati riferimenti all'host LDAP, immettere le informazioni di autenticazione nell'area [Credenziali di riferimento LDAP](#) e specificare il numero di hop di riferimento nel campo [Numero massimo di hop di riferimento](#).

È necessario configurare l'area [Credenziali di riferimento LDAP](#) se sono valide tutte le condizioni seguenti:

- L'host principale è stato configurato per fare riferimento a un altro server di directory che gestisce query relative a voci che si trovano in una base specificata.
- L'host a cui si fa riferimento è stato configurato per non consentire il collegamento anonimo.
- Un gruppo presente nell'host a cui si fa riferimento sarà mappato alla piattaforma BI.

### **i** Nota

sebbene i gruppi possano essere mappati da più host, è possibile impostare solo una serie di credenziali di riferimento. Quindi, se esistono più host di riferimento, è necessario creare un account utente su ogni host che utilizza lo stesso nome distinto e la stessa password.

### **i** Nota

se *Numero massimo di hop di riferimento* è impostato su zero, non verranno utilizzati riferimenti.

11. Fare clic su [Avanti](#)

12. e selezionare il tipo di autenticazione SSL (Secure Sockets Layer) utilizzato:

- [Di base \(senza SSL\)](#)
- [Autenticazione server](#)
- [Autenticazione reciproca](#)

Dettagli e prerequisiti per l'autenticazione server e reciproca vengono illustrati in una sezione successiva. Per impostare correttamente l'autenticazione LDAP mediante uno dei tipi di SSL, consultare la sezione *Configurazione delle impostazioni SSL per l'autenticazione del server LDAP o reciproca* nel presente documento prima di procedere oltre in questa procedura.

13. Fare clic su [Avanti](#) e selezionare un metodo di autenticazione Single Sign On LDAP:

- [Di base \(senza SSO\)](#)
- [SiteMinder](#)

14. Fare clic su [Avanti](#) e selezionare la modalità in cui alias e utenti vengono mappati negli account della piattaforma BI.

- Nell'area [Nuove opzioni alias](#) selezionare la modalità in cui i nuovi alias devono essere mappati agli account Enterprise:
  - [Assegna a ciascun alias LDAP aggiunto a un account con lo stesso nome](#)  
Utilizzare questa opzione quando è noto che gli utenti dispongono di un account Enterprise già esistente con lo stesso nome. Ciò significa che gli alias LDAP verranno assegnati a utenti esistenti (la creazione di alias automatici è attivata). Gli utenti che non dispongono di un account Enterprise esistente o che non hanno lo stesso nome nei rispettivi account Enterprise e LDAP, verranno aggiunti come nuovi utenti.
  - [Crea un nuovo account per ogni alias LDAP aggiunto](#)  
Utilizzare questa opzione quando si desidera creare un nuovo account per ciascun utente.
- In [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare la modalità di gestione degli aggiornamenti degli alias per gli account Enterprise:
  - [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Utilizzare questa opzione per creare automaticamente un nuovo alias per ogni utente LDAP mappato alla piattaforma BI. Vengono aggiunti nuovi account LDAP per gli utenti senza account della piattaforma BI o per tutti gli utenti, se è stata selezionata l'opzione [Crea un nuovo account per ogni alias LDAP aggiunto](#).
  - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)

Utilizzare questa opzione se la directory LDAP che si sta mappando contiene molti utenti, di cui solo alcuni utilizzeranno la piattaforma BI. Il sistema non crea automaticamente alias e account Enterprise per tutti gli utenti. Creerà, invece, alias (e account, se necessario) solo per gli utenti che accedono alla piattaforma.

- c. Nell'area [Nuove opzioni utente](#) specificare la modalità di creazione dei nuovi utenti.
  - [I nuovi utenti vengono creati come utenti designati](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.
  - [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e della durata dell'accesso alla piattaforma, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.

15. Eseguire questo passaggio se si stanno impostando le mappature degli attributi utente o se si ha intenzione di importare gli indirizzi di posta elettronica dal server LDAP. Nell'area [Opzioni di collegamento attributi](#) è possibile specificare la priorità di collegamento degli attributi per il plug-in LDAP:

- a. Fare clic sulla casella [Importa nome completo, indirizzo di posta elettronica e altri attributi](#).  
I nomi completi e le descrizioni utilizzati negli account LDAP vengono importati e memorizzati con gli oggetti utente nel sistema.
- b. Specificare un'opzione per [Imposta priorità collegamento attributi LDAP relativo ad altri collegamenti attributi](#).

#### **i** Nota

Se l'opzione è impostata su 1, gli attributi LDAP hanno la priorità in scenari in cui sono abilitati LDAP e altri plug-in (Windows AD e SAP). Se l'opzione è impostata su 3, hanno la priorità gli attributi di altri plug-in abilitati.

16. Fare clic su [Fine](#).

## Informazioni correlate

[Configurazione delle impostazioni SSL per l'autenticazione del server LDAP o reciproca \[pagina 244\]](#)

[Configurazione del plug-in LDAP per SiteMinder \[pagina 249\]](#)

### 9.3.2.2 Gestione di più host LDAP

Utilizzando LDAP e la piattaforma BI, è possibile aggiungere la tolleranza di errore al sistema aggiungendo più host LDAP. Il sistema utilizza il primo host aggiunto come host LDAP principale. I successivi host vengono considerati host di failover.

L'host LDAP primario e tutti gli host di failover devono essere configurati esattamente nello stesso modo e ogni host LDAP deve fare riferimento a tutti gli altri host da cui si desidera mappare gruppi. Per ulteriori informazioni sugli host e sui riferimenti LDAP, consultare la documentazione LDAP.

Per aggiungere più host LDAP, immettere tutti gli host quando si configura LDAP con la Configurazione guidata LDAP. In alternativa, se si è già configurato LDAP, passare all'area di gestione Autenticazione della Central Management Console e fare clic sulla scheda LDAP. Nell'area Riepilogo della configurazione server LDAP, fare clic sul nome dell'host LDAP per aprire la pagina che consente di aggiungere o eliminare host.

#### **i** Nota

Accertarsi di aggiungere per primo l'host principale, seguito dai rimanenti host di failover.

#### **i** Nota

Se ci si avvale di host LDAP di failover, non è possibile utilizzare il livello più alto di protezione SSL (in altre parole, non è possibile selezionare "Accetta certificato server se proviene da un'autorità di certificazione attendibile e l'attributo CN del certificato corrisponde al nome host DNS del server").

## Informazioni correlate

[Configurazione dell'autenticazione LDAP \[pagina 240\]](#)

### 9.3.2.3 Configurazione delle impostazioni SSL per l'autenticazione del server LDAP o reciproca

Questa sezione contiene informazioni dettagliate sull'autenticazione server o reciproca basata su SSL per LDAP. Per l'impostazione dell'autenticazione basata su SSL sono necessarie delle operazioni preliminari. Vengono inoltre fornite informazioni specifiche per la configurazione di SSL con l'autenticazione server e reciproca LDAP nella console CMC. In questa sezione si presuppone che sia stato configurato l'host LDAP e che sia stata selezionata una delle seguenti opzioni di autenticazione SSL:

Per informazioni aggiuntive sulla configurazione del server host LDAP, consultare la documentazione del fornitore LDAP.

## Informazioni correlate

[Per configurare l'host LDAP \[pagina 241\]](#)



### 9.3.2.3.1 Per configurare l'autenticazione del server LDAP o reciproca

Risorsa	Azione da eseguire prima dell'avvio dell'attività
Certificato CA	<p>Questo prerequisito riguarda sia l'autenticazione reciproca che server con SSL.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ottenere da un'autorità di certificazione (CA) un certificato CA.</li> <li>2. Aggiungere il certificato al server LDAP in uso.</li> </ol> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del fornitore di LDAP.</p>
Certificato server	<p>Questo prerequisito riguarda sia l'autenticazione reciproca che server con SSL.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiedere e quindi generare un certificato server.</li> <li>2. Autorizzare il certificato e aggiungerlo al server LDAP.</li> </ol>
cert7.db oppure cert8.db, key3.db	<p>Questi file sono necessari sia per l'autenticazione reciproca che server con SSL.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scaricare l'applicazione certutil che genera un file cert7.db o cert8.db (a seconda dei requisiti) da <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/NSS/tools">https://developer.mozilla.org/en-US/docs/NSS/tools</a>.</li> <li>2. Copiare il certificato CA nella stessa directory dell'applicazione certutil.</li> <li>3. Utilizzare il seguente comando per generare i file cert7.db o cert8.db, key3.db e secmod.db:</li> </ol> <pre>certutil -N -d .</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Utilizzare il seguente comando per aggiungere il certificato CA al file cert7.db o cert8.db:</li> </ol> <pre>certutil -A -n &lt;CA_alias_name&gt; -t CT -d . -I cacert.cer</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Archiviare i tre file in una directory del computer che ospita la piattaforma BI.</li> </ol>
cacerts	<p>Questo file è necessario per l'autenticazione reciproca o server con SSL per applicazioni Java quale BI Launch Pad.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Localizzare il file keytool nella directory bin di Java.</li> <li>2. Utilizzare il comando seguente per creare il file cacerts:</li> </ol> <pre>keytool -import -v -alias &lt;CA_alias_name&gt; -file &lt;CA_certificate_name&gt; -trustcacerts -keystore</pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Archiviare il file cacerts nella stessa directory dei file cert7.db o cert8.db e key3.db.</li> </ol>

Risorsa	Azione da eseguire prima dell'avvio dell'attività
Certificato client	<ol style="list-style-type: none"> <li> <p>1. Creare richieste client separate per i file <code>cert7.db</code> o <code>cert8.db</code> e <code>.keystore</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per configurare il plug-in LDAP utilizzare l'applicazione <code>certutil</code> per generare una richiesta di certificato client.</li> <li>Utilizzare il seguente comando per generare la richiesta di certificato client:</li> </ul> <pre>certutil -R -s "&lt;client_dn&gt;" -a -o &lt;certificate_request_name&gt; -d .</pre> <p>&lt;client_dn&gt; include informazioni quali  "<code>CN=&lt;nome_client&gt;</code>, <code>OU=&lt;unità organizzativa&gt;</code>, <code>O=&lt;nomesocietà&gt;</code>, <code>L=&lt;città&gt;</code>, <code>ST=&lt;provincia&gt;</code> e <code>C=&lt;paese&gt;</code>."</p> </li> <li> <p>2. Utilizzare la CA per autenticare la richiesta di certificato. Utilizzare il seguente comando per recuperare il certificato e inserirlo nel file <code>cert7.db</code> o <code>cert8.db</code>:</p> <pre>certutil -A -n &lt;client_name&gt; -t Pu -d . -I &lt;client_certificate_name&gt;</pre> </li> <li> <p>3. Per agevolare l'autenticazione Java con SSL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare l'utilità <code>keytool</code> nella directory <code>bin</code> di Java per generare una richiesta di certificato client.</li> <li>Utilizzare il seguente comando per generare una coppia di chiavi:</li> </ul> <pre>keytool -genkey -keystore .keystore</pre> </li> <li> <p>4. Dopo avere specificato le informazioni relative al client, generare una richiesta di certificato client utilizzando il comando seguente:</p> <pre>keytool -certreq -file &lt;certificate_request_name&gt; -keystore .keystore</pre> </li> <li> <p>5. Una volta che la CA ha autenticato la richiesta di certificato client, utilizzare il seguente comando per aggiungere il certificato CA al file <code>.keystore</code>:</p> <pre>keytool -import -v -alias &lt;CA_alias_name&gt; -file &lt;ca_certificate_name&gt; -trustcacerts -keystore .keystore</pre> </li> <li> <p>6. Recuperare la richiesta di certificato client dalla CA e utilizzare il seguente comando per aggiungerlo al file <code>.keystore</code>:</p> <pre>keytool -import -v -file &lt;client_certificate_name&gt; -trustcacerts -keystore .keystore</pre> </li> </ol>

Risorsa	Azione da eseguire prima dell'avvio dell'attività
	7. Archiviare il file <code>.keystore</code> nella stessa directory dei file <code>cert7.db</code> o <code>cert8.db</code> e <code>cacerts</code> sul computer che ospita la piattaforma BI.

1. Scegliere il livello di protezione SSL da utilizzare.

Se si utilizza la Configurazione guidata LDAP per configurare l'autenticazione LDAP per la prima volta, selezionare [Autenticazione reciproca](#) nell'elenco [Tipo di autenticazione SSL](#) e fare clic su [Avanti](#). In alternativa, se si intende riconfigurare l'autenticazione LDAP, accedere all'area [Autenticazione](#) della CMC e fare doppio clic su [LDAP](#). Viene visualizzata la pagina [Riepilogo della configurazione server LDAP](#). Fare clic sul valore [Tipo SSL](#) e selezionare [Autenticazione reciproca](#) nell'elenco [Tipo di autenticazione SSL](#).

o [Accetta sempre certificato server](#)

Questa è l'opzione con il livello di protezione più basso. Per poter stabilire una connessione SSL con l'host LDAP (per autenticare utenti e gruppi LDAP), è necessario che la piattaforma BI riceva un certificato di protezione inviato dall'host LDAP. La piattaforma BI non verifica il certificato ricevuto.

o [Accetta certificato server se proviene da un'autorità di certificazione attendibile](#)

Questa è un'opzione con un livello di protezione medio. Prima che la piattaforma BI possa stabilire una connessione SSL con l'host LDAP (per autenticare utenti e gruppi LDAP), deve ricevere e verificare un certificato di protezione inviato dall'host LDAP. Per verificare il certificato, il sistema deve individuare l'autorità di certificazione che lo ha rilasciato nel suo database dei certificati.

o [Accetta il certificato del server se proviene da un'autorità di certificazione attendibile e se l'attributo CN del certificato corrisponde al nome host DNS del server](#)

Questa è l'opzione con il livello di protezione più alto. Prima che la piattaforma BI possa stabilire una connessione SSL con l'host LDAP (per autenticare utenti e gruppi LDAP), deve ricevere e verificare un certificato di protezione inviato dall'host LDAP. Per verificare il certificato, la piattaforma BI deve trovare l'autorità di certificazione che lo ha emesso nel suo database di certificati ed essere in grado di confermare che l'attributo CN sul certificato del server corrisponde esattamente al nome host LDAP inserito nella casella [Aggiungi un host LDAP](#) nella prima fase della procedura, se è stato inserito un nome host LDAP come `ABALONE.rd.crystald.net:389`. L'utilizzo di `CN =ABALONE:389` nel certificato non funziona.

il nome host presente sul certificato di protezione server è il nome dell'host LDAP primario. Se si seleziona questa opzione, non è possibile utilizzare un host LDAP di failover.

**i** Nota

le applicazioni Java ignorano la prima e l'ultima impostazione e accettano il certificato del server solo se proviene da un'autorità di certificazione attendibile.

2. Nella casella [Host SSL](#) digitare il nome dell'host di ogni computer e quindi fare clic su [Aggiungi](#).

È quindi necessario aggiungere il nome host di ogni computer nella distribuzione della piattaforma BI che utilizza l'SDK della piattaforma BI. Sono compresi i computer che eseguono Central Management Server e il computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web.

3. Specificare le impostazioni SSL per ogni host SSL aggiunto alla lista:

- Selezionare [Impostazione predefinita](#) nell'elenco SSL.
- Deselezionare le caselle di controllo [Usa valore predefinito](#).
- Inserire un valore nei campi [Percorso dei file di database dei certificati e delle chiavi](#) e [Password per il database dei codici](#).

- d. Se si specificano le impostazioni per l'autenticazione reciproca, inserire un valore nella casella [Nome fittizio per il certificato client nel database di certificati](#).

#### **i** Nota

Le impostazioni predefinite verranno utilizzate (per qualsiasi impostazione) per qualsiasi host con la casella di controllo [Utilizza valore predefinito](#) selezionata o per qualsiasi computer il cui nome non viene aggiunto all'elenco degli host SSL.

4. Specificare le impostazioni predefinite per ogni host che non si trova in elenco e fare su [Avanti](#).  
Per specificare le impostazioni per un altro host, selezionarne il nome nell'elenco a sinistra e inserire i valori nelle caselle a destra.

#### **i** Nota

Le impostazioni di default verranno utilizzate per qualsiasi impostazione (per qualsiasi host) con la casella di controllo [Utilizza valore predefinito](#) selezionata o per qualsiasi computer il cui nome non viene aggiunto all'elenco degli host SSL.

5. Selezionare [Di base \(senza SSO\)](#) o [SiteMinder](#) come metodo di autenticazione Single Sign-On LDAP.  
6. Scegliere la modalità con cui verranno creati i nuovi utenti e alias LDAP.  
7. Fare clic su [Fine](#).

## Informazioni correlate

[Configurazione del plug-in LDAP per SiteMinder \[pagina 249\]](#)

### 9.3.2.4 Per modificare le impostazioni di configurazione LDAP

Dopo aver configurato l'autenticazione LDAP con la Configurazione guidata LDAP, è possibile modificare i parametri di connessione e i gruppi membri LDAP utilizzando la pagina [Riepilogo della configurazione server LDAP](#).

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [LDAP](#).

Se l'autenticazione LDAP è configurata, viene visualizzata la pagina [Riepilogo della configurazione server LDAP](#). In questa pagina è possibile modificare le aree o i campi dei parametri di connessione e le opzioni nell'area [Membri del gruppo LDAP mappati](#).

3. Eliminare i gruppi correntemente mappati che non saranno più accessibili con le nuove impostazioni di connessione, quindi fare clic su [Aggiorna](#).  
È possibile eliminare i gruppi mappati selezionando il gruppo di utenti e facendo clic sul pulsante [Elimina](#) nella sezione [Membri del gruppo LDAP mappati](#).
4. Modificare le impostazioni di connessione e fare clic su [Aggiorna](#).

5. Modificare le [Nuove opzioni di alias](#), le [Opzioni di aggiornamento alias](#) e le [Nuove opzioni utente](#) se necessario e fare clic su [Aggiorna](#).
6. Mappare i nuovi gruppi dei membri LDAP, quindi fare clic su [Aggiorna](#).

### 9.3.2.5 Configurazione del plug-in LDAP per SiteMinder

In questa sezione viene illustrato come configurare la console CMC per l'utilizzo di LDAP con SiteMinder. SiteMinder è uno strumento di terzi per l'autenticazione e l'accesso utente che è possibile utilizzare con il plug-in di protezione per creare il Single Sign On alla piattaforma BI.

Per utilizzare SiteMinder e LDAP con la piattaforma BI è necessario apportare modifiche alla configurazione in due punti:

- Il plug-in LDAP mediante la CMC
- Le proprietà del file `BOE.war`

#### **i** Nota

Assicurarsi che l'amministratore di SiteMinder abbia abilitato il supporto per gli agenti 4.x. L'operazione va eseguita a prescindere dalla versione in uso di SiteMinder. Per ulteriori informazioni sul SiteMinder e su come eseguire l'installazione, fare riferimento alla documentazione di SiteMinder.

### Informazioni correlate

[Per configurare l'host LDAP \[pagina 241\]](#)

#### 9.3.2.5.1 Per configurare LDAP per Single Sign-On con SiteMinder

1. Aprire la schermata [Configurare le impostazioni di SiteMinder](#) utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Selezionare SiteMinder nella schermata [Scegliere un metodo di autenticazione Single Sign-On LDAP](#) della Configurazione guidata LDAP.
  - Selezionare il collegamento [Tipo di Single Sign-On](#) nella schermata di autenticazione LDAP disponibile se LDAP è già stato configurato e se si stanno aggiungendo SSO.
2. Digitare il nome di ogni server dei criteri nella casella [Host dei server dei criteri](#) e fare clic su [Aggiungi](#).
3. Per ogni host del server dei criteri specificare i numeri di porta [Accounting](#), [Autenticazione](#) e [Autorizzazione](#).
4. Specificare il [Nome dell'agente](#) e il [Segreto condiviso](#). Immettere nuovamente il segreto condiviso nella casella [Conferma segreto condiviso](#).
5. Fare clic su [Avanti](#).
6. Continuare con la configurazione delle opzioni LDAP.

## 9.3.2.5.2 Abilitazione di LDAP e SiteMinder nel file BOE.war

Oltre che per il plug-in di protezione LDAP, le impostazioni di SiteMinder devono essere specificate anche per le proprietà del file BOE.war.

1. Accedere alla directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\` nell'installazione della piattaforma BI.
2. Creare un nuovo file, utilizzando Blocco note o un'altra utilità di modifica del testo.
3. Immettere l'istruzione seguente:

```
siteminder.authentication=secLDAP
siteminder.enabled=true
```

4. Chiudere il file e salvarlo con il nome `global.properties`, senza un'estensione file.
5. Creare un altro file nella stessa directory.
6. Immettere l'istruzione seguente:

```
authentication.default=secLDAP
cms.default=[<your cms name>]: [<the CMS port number>]
```

Ad esempio:

```
authentication.default=secLDAP
cms.default=mycms:6400
```

7. Chiudere il file e salvarlo con il nome `bilaunchpad.properties`.

Le nuove proprietà hanno effetto solo dopo la redistribuzione dell'applicazione Web BOE modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 9.3.3 Mappatura di gruppi LDAP

Una volta configurato l'host LDAP utilizzando la Configurazione guidata LDAP, è possibile mappare i gruppi LDAP ai gruppi Enterprise.

Dopo aver mappato i gruppi LDAP, è possibile visualizzarli facendo clic sull'opzione LDAP nell'area di gestione [Autenticazione](#). Se l'autenticazione LDAP è configurata, nell'area Gruppi membri LDAP mappati verranno visualizzati i gruppi LDAP mappati alla piattaforma BI.

### Nota

È inoltre possibile mappare i gruppi Windows AD per l'autenticazione nella piattaforma BI mediante il plug-in di protezione LDAP.

### Nota

se LDAP è stato configurato in base ad AD, questa procedura consente di mappare i gruppi AD.

### 9.3.3.1 Mappatura di gruppi LDAP mediante la piattaforma BI

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [LDAP](#).

Se l'autenticazione LDAP è configurata, viene visualizzata la pagina di riepilogo LDAP.

3. Nell'area [Membri del gruppo LDAP mappati](#) specificare il gruppo LDAP (in base al nome comune o al nome distinto) nel campo [Aggiungi un gruppo LDAP \(mediante cn o dn\)](#) e fare clic su [Aggiungi](#).

Per aggiungere più gruppi LDAP, ripetere questo passaggio. Per rimuovere un gruppo, evidenziare il gruppo LDAP quindi fare clic su [Elimina](#).

4. Nell'area [Nuove opzioni alias](#) selezionare un'opzione per specificare come gli alias LDAP devono essere mappati agli account Enterprise:
  - [Assegna a ciascun alias LDAP aggiunto un account con lo stesso nome](#)  
Utilizzare questa opzione quando è noto che gli utenti dispongono di un account Enterprise già esistente con lo stesso nome. Ciò significa che gli alias LDAP verranno assegnati a utenti esistenti (la creazione di alias automatici è attivata). Gli utenti che non dispongono di un account Enterprise esistente, o che non hanno lo stesso nome nei rispettivi account Enterprise e LDAP, verranno aggiunti come nuovi utenti LDAP.
  - [Crea un nuovo account per ogni alias LDAP aggiunto](#)  
Utilizzare questa opzione quando si desidera creare un nuovo account per ciascun utente.
5. Nell'area [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare un'opzione per specificare se gli alias LDAP devono essere creati automaticamente per tutti i nuovi utenti:
  - [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Utilizzare questa opzione per creare automaticamente un nuovo alias per ogni utente LDAP mappato alla piattaforma BI. I nuovi account LDAP vengono aggiunti per gli utenti che non dispongono di account della piattaforma BI o per tutti gli utenti, se è stata selezionata l'opzione [Crea un nuovo account per ogni alias LDAP aggiunto](#) ed è stato fatto clic su [Aggiorna](#).
  - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Utilizzare questa opzione se la directory LDAP che si sta mappando contiene molti utenti, di cui solo alcuni utilizzeranno la piattaforma BI. Il sistema non crea automaticamente alias e account Enterprise per tutti gli utenti. Creerà, invece, alias (e account, se necessario) solo per gli utenti che accedono alla piattaforma.
6. Nell'area [Opzioni nuovo utente](#), se la licenza della piattaforma BI si basa sui ruoli utente, selezionare un'opzione per specificare le proprietà dei nuovi account Enterprise creati per essere mappati agli account LDAP:
  - [I nuovi utenti vengono creati come utenti designati](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.
  - [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e

della durata dell'accesso al sistema, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.

7. Fare clic su [Aggiorna](#).

### 9.3.3.2 Eliminazione della mappatura di gruppi LDAP mediante la piattaforma BI

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [LDAP](#).

Se l'autenticazione LDAP è configurata, viene visualizzata la pagina di riepilogo LDAP.

3. Nell'area Gruppi membri LDAP mappati, selezionare il gruppo LDAP che si desidera rimuovere.
4. Fare clic su [Elimina](#), quindi su [Aggiorna](#).

Gli utenti del gruppo non saranno in grado di accedere alla piattaforma BI.

#### Nota

Le uniche eccezioni si applicano se un utente dispone di un alias per l'account Enterprise. Per limitare l'accesso, disabilitare o eliminare l'account Enterprise dell'utente.

per negare l'autenticazione LDAP a tutti i gruppi, deselezionare la casella di controllo "Autenticazione LDAP abilitata", quindi fare clic su [Aggiorna](#).

### 9.3.3.3 Mappatura di LDAP a Windows AD

Se si configura LDAP rispetto a Windows AD, tenere presenti le seguenti limitazioni:

- Se si configura LDAP rispetto a AD, sarà possibile mappare gli utenti, ma non sarà possibile configurare la funzionalità Single Sign On AD o Single Sign On per il database. Tuttavia, saranno comunque disponibili i metodi LDAP Single Sign On come SiteMinder e l'autenticazione affidabile.
- Gli utenti che sono solo membri di gruppi predefiniti di AD non saranno in grado di accedere. Gli utenti devono essere anche membri di un altro gruppo creato in modo esplicito in AD e, inoltre, tale gruppo deve essere mappato. Un esempio di tale gruppo è il gruppo "utenti di dominio".
- Se un gruppo di dominio locale mappato contiene un utente proveniente da un altro dominio della foresta, tale utente non sarà in grado di accedere.
- Gli utenti appartenenti a un gruppo universale di un dominio diverso da quello specificato come host LDAP non saranno in grado di accedere.
- Non è possibile utilizzare il plug-in LDAP per mappare utenti e gruppi dalle foreste AD esterne alla foresta in cui è installata la piattaforma BI.
- Non è possibile mappare nel gruppo Utenti dominio in AD.
- Non è possibile mappare un gruppo locale del computer.
- Se si utilizza il controller di dominio del catalogo globale, la mappatura di LDAP rispetto ad AD richiede ulteriori considerazioni:



Tabella 39:

Situazione	Considerazioni
Più domini quando si fa riferimento al controller di dominio del catalogo globale	<p>È possibile mappare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ gruppi universali in un dominio secondario.</li> <li>◦ gruppi nello stesso dominio che contiene gruppi universali da un dominio secondario e</li> <li>◦ gruppi universali in un dominio trasversale.</li> </ul> <p>Non è possibile mappare in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ gruppi globali in un dominio secondario,</li> <li>◦ gruppi locali in un dominio secondario,</li> <li>◦ gruppi nello stesso dominio che contiene un gruppo globale dal dominio secondario e</li> <li>◦ gruppi globali tra domini.</li> </ul> <p>In genere, se il gruppo è un gruppo universale, supporterà utenti di domini secondari o trasversali. Altri gruppi non verranno mappati se contengono utenti di domini secondari o trasversali. All'interno del dominio a cui si fa riferimento, è possibile mappare gruppi locali, globali e universali del dominio.</p>
Mappatura in gruppi universali	Per mappare in gruppi universali, è necessario fare riferimento al Controller di dominio del catalogo globale. È inoltre possibile utilizzare il numero di porta 3268 anziché quello predefinito 389.

- Se si utilizzano più domini ma non si fa riferimento al Controller di dominio del catalogo globale, non è possibile mappare in nessun tipo di gruppo di domini secondari o trasversali. È possibile mappare tutti i tipi di gruppo solo dal dominio specifico a cui si fa riferimento.

### 9.3.3.4 Utilizzo del plug-in LDAP per configurare SSO nel database SAP HANA

Questa sezione fornisce agli amministratori le fasi necessarie all'impostazione e configurazione Single Sign On (SSO) fra la piattaforma BI in esecuzione su SUSE Linux 11 e il database SAP HANA. Autenticazione LDAP tramite Kerberos consente agli utenti AD di essere autenticati su una piattaforma BI in esecuzione su Linux, in modo specifico su SUSE. Questo scenario supporta anche la Single Sign On su SAP HANA come database di report.

#### **i** Nota

Per informazioni sulla configurazione del database SAP HANA, consultare il *manuale di aggiornamento e installazione server - database SAP HANA*. Per ulteriori informazioni sulla modalità di configurazione del componente Accesso ai dati per SAP HANA, consultare *Manuale dell'accesso ai dati*.

## Panoramica dell'implementazione

Affinché Kerberos SSO possa funzionare correttamente, devono essere predisposti i seguenti componenti.

Tabella 40:

Componente	Requisito
Controller di dominio	Ospitato su un computer che esegue Active Directory impostato per utilizzare l'autenticazione Kerberos.
Central Management Server	Installato e in esecuzione su un computer che esegue SUSE Linux Enterprise 11 (SUSE).
Client Kerberos V5	Installato insieme alle librerie e utilità necessarie sull'host SUSE.  <b>i Nota</b> Utilizzare la versione più recente del client Kerberos V5. Aggiungere le cartelle <code>bin</code> e <code>lib</code> alle variabili di ambiente <code>PATH</code> e <code>LD_LIBRARY_PATH</code> .
plug-in per l'autenticazione LDAP	Attivata sull'host SUSE.
File di configurazione di accesso Kerberos	Creato sulla macchina che ospita il server di applicazioni Web.

## Workflow di implementazione

È necessario effettuare le seguenti attività per consentire agli utenti della piattaforma BI l'accesso SSO a SAP HANA tramite l'autenticazione Kerberos utilizzando JDBC.

1. Configurazione dell'host AD.
2. Creazione di file di codice e account per l'host SUSE e la piattaforma BI sull'host AD.
3. Installazione delle risorse Kerberos sull'host SUSE.
4. Configurazione dell'host SUSE per l'autenticazione Kerberos.
5. Configurazione delle opzioni di autenticazione Kerberos nel plug-in per autenticazione LDAP.
6. Creazione di un file di configurazione di accesso Kerberos per l'host di applicazioni Web.

### 9.3.3.4.1 Per impostare il controller del dominio

Potrebbe essere necessario impostare una relazione di trust fra l'host SUSE e il controller del dominio. Se l'host SUSE si trova nel controller del dominio Windows non è necessario configurare la relazione di trust. Tuttavia, se la distribuzione della piattaforma BI e il controller del dominio si trovano in domini differenti, potrebbe essere necessario impostare una relazione di trust fra la macchina SUSE Linux e il controller del dominio. Viene richiesto quanto segue:

1. Creare un account utente per la macchina SUSE che esegue la piattaforma BI.
2. Creare un host Nome principale servizio (SPN).

### **i** Nota

SPN dovrebbe essere formattato in base alle convenzioni Windows AD: host/  
<nomehost>@<NOME\_DOMINIO\_DNS>. Utilizzare, con lettere minuscole, un nome di dominio  
completamente qualificato per /<nomehost>. <NOME\_DOMINIO\_DNS> dovrebbe essere indicato in lettere  
maiuscole.

3. Eseguire il comando di configurazione keytab Kerberos ktpass per associare SPN all'account utente:

```
c:\> ktpass -princ host/<hostname>@<DNS_REALM_NAME>-mapuser <username> -pass  
Password1 -crypto RC4-HMAC-NT -out <username>base.keytab
```

Le fasi seguenti devono essere eseguite sulla macchina che ospita il controller del dominio.

1. Creare un account utente per il servizio che esegue la piattaforma BI.
2. Sulla pagina [Account utente](#), fare clic col tasto destro del mouse sull'account del nuovo servizio e selezionare **► Proprietà ► Delega ►**.
3. Selezionare *Utente attendibile per la delega a qualsiasi servizio (solo Kerberos)*.
4. Eseguire il comando di configurazione keytab Kerberos ktpass per creare un account SPN per il nuovo account di servizio:

```
c:\>ktpass -princ <sianame>/<service_name>@<DNS_REALM_NAME> -mapuser  
<service_name> -pass <password> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -crypto RC4-HMAC-NT -  
out <sianame>.keytab
```

### **i** Nota

SPN dovrebbe essere formattato in base alle convenzioni Windows AD: sianame/  
<nome\_servizio>@<NOME\_DOMINIO\_DNS>. Specificare il <nome servizio> in lettere minuscole  
altrimenti la piattaforma SUSE potrebbe non riuscire a risolverlo. <NOME\_DOMINIO\_DNS> dovrebbe essere  
indicato in lettere maiuscole.

Tabella 41:

Parametro	Descrizione
-princ	Specifica il nome principale per l'autenticazione Kerberos.
-out	Specifica il nome del file Kerberos keytab da generare. Dovrebbe corrispondere al <nomesia> utilizzato in -princ.
-mapuser	Specifica il nome dell'account utente a cui è stato mappato l'SPN. Server Intelligence Agent viene eseguito su questo account.
-pass	Specifica la password utilizzata dall'account di servizio.
-ptype	Specifica il tipo principale:  <code>-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL</code>
-crypto	Specifica il tipo di crittografia da utilizzare con l'account di servizio:  <code>-crypto RC4-HMAC-NT</code>

Sono stati creati i file keytab necessari per la relazione di trust fra la macchina SUSE e il controller del dominio.

È necessario trasferire il file keytab alla macchina SUSE e archivarlo nella directory `/etc`.

### 9.3.3.4.2 Per configurare il computer SUSE Linux Enterprise 11

Sono necessarie le seguenti risorse per la configurazione di Kerberos nel computer SUSE Linux che esegue la piattaforma BI:

- File keytab creati sul controller del dominio. Il file keytab creato per il servizio della piattaforma BI è obbligatorio. Il keytab per l'host SUSE è consigliato in modo specifico per gli scenari in cui l'host della piattaforma BI e il controller del dominio si trovano in domini differenti.
- La libreria Kerberos V5 più recente (incluso il client Kerberos) deve essere installata sull'host SUSE. È necessario aggiungere la posizione dei file binari alle variabili di ambiente `PATH` e `LD_LIBRARY_PATH`. Per verificare l'installazione e configurazione corrette del client Kerberos, controllare che le seguenti utilità e librerie siano presenti sull'host SUSE:

- `kinit`
- `ktutil`
- `kdestroy`
- `klist`
- `/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2`
- `/lib64/libkrb5.so.3.3`
- `/lib/libkrb5support.so.0.1`
- `/lib64/libk5crypto.so.3`
- `/lib64/libcom_err.so.2`

#### ➔ Suggerimento

Eseguire `rpm -qa | grep krb` per verificare la versione di tali librerie. Per ulteriori informazioni sul client Kerberos più recente, librerie e configurazione dell'host Unix, consultare <http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-1.9/krb5-1.9.2/doc/krb5-install.html#Installing%20Kerberos%20V5>.

Una volta che tutte le risorse necessarie sono disponibili sull'host SUSE, seguire le istruzioni riportate di seguito per configurare l'autenticazione Kerberos.

#### i Nota

per eseguire questi passaggi, è necessario disporre di privilegi root.

1. Per unire i file keytab eseguire il seguente comando:

```
> ktutil
ktutil: rkt <susemachine>.keytab
ktutil: rkt <BI platform service>.keytab
ktutil: wkt /etc/krb5.keytab
ktutil:q
```

2. Modificare il file `/etc/krb5.conf` per fare riferimento al controller del dominio (sulla piattaforma Windows) come al Controller di dominio Kerberos (KDC).

Utilizzare gli esempi seguenti:

```
[domain_realm]
.name.mycompany.corp = DOMAINNAME.COM
.name.mycompany.corp = DOMAINNAME.COM

[libdefaults]
    forwardable = true
    default_realm = DOMAINNAME.COM
    default_tkt_enctypes = rc4-hmac
    default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]
    DOMAINNAME.COM = {
        kdc = machinename.domainname.com
    }
```

### Nota

il file `krb5.conf` contiene informazioni di configurazione Kerberos, incluse le posizioni di KDC e server per le aree di interesse Kerberos, applicazioni Kerberos e mappature di nomi host nei domini Kerberos. Di norma, il file `krb5.conf` viene installato nella directory `/etc`.

3. Aggiungere il controller del dominio a `/etc/hosts` in modo che l'host SUSE possa localizzare KDC.
4. Eseguire il programma `kinit` dalla directory `/usr/local/bin` per verificare che Kerberos sia stato configurato correttamente. Verificare che un account utente AD possa eseguire l'accesso al computer SUSE.

### ➔ Suggerimento

KDC dovrebbe emettere un ticket di concessione ticket (TGT) che può essere visualizzato nella cache. Utilizzare il programma `klist` per visualizzare il TGT.

### Esempio

```
> kinit <AD user>
Password for <AD user>@<domain>: <AD user password>
> klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0Default principal: <AD user>@<domain>
Valid starting Expires Service principal08/10/11 17:33:43 08/11/11 03:33:46
krbtgt/<domain>@<domain>renew until 08/11/11 17:33:43
Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0klist: You have no tickets cached
>klist -k
Keytab name: FILE:/etc/krb5.keytabKVNO Principal-3hdb/<FQDN>@<Domain>
```

Inoltre, è consigliabile servirsi di `kinit` per verificare SPN.

## 9.3.3.4.3 Per configurare le opzioni di autenticazione Kerberos per LDAP

Prima di configurare l'autenticazione Kerberos per LDAP, è necessario innanzitutto attivare e configurare il plug-in di autenticazione LDAP della piattaforma BI per eseguire la connessione alla directory AD. Per utilizzare l'autenticazione LDAP, è necessario accertarsi di aver impostato la rispettiva directory LDAP.

## Nota

quando si esegue *Avvia Configurazione guidata LDAP* è necessario specificare *Microsoft Active Directory Application Server* e fornire i dettagli di configurazione richiesti.

Dopo aver abilitato l'autenticazione LDAP ed effettuato la connessione a Microsoft Active Directory Application Server, viene visualizzata l'area *Abilita autenticazione Kerberos* sulla pagina Riepilogo della configurazione server. Utilizzare quest'area per configurare l'autenticazione Kerberos, necessaria per il Single Sign On nel database SAP HANA da una distribuzione della piattaforma BI in SUSE.

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic su *LDAP*.

Viene visualizzata la pagina *Riepilogo della configurazione server LDAP*, in cui è possibile modificare qualsiasi campo o parametro di connessione.

3. Per configurare l'autenticazione Kerberos, eseguire le operazioni illustrate di seguito nell'area *Abilita autenticazione Kerberos*:
  - a. Fare clic su *Abilita autenticazione Kerberos*.
  - b. Fare clic su *Contesto di protezione della cache (richiesto per SSO al database)*.

## Nota

L'attivazione del contesto di protezione della cache è richiesto specificatamente per il Single Sign On a SAP HANA.

- c. Specificare Nome principale servizio (SPN) per l'account della piattaforma BI in *Nome principale servizio*. Il formato per specificare SPN è `<nomesia/servizio>@<NOME_DOMINIO_DNS>`:

Tabella 42:

<code>&lt;nomesia&gt;</code>	Nome dell'agente Server Intelligence Agent
<code>&lt;servizio &gt;</code>	Nome dell'account di servizio utilizzato per eseguire la piattaforma BI
NOME_DOMINIO_DNS	Il nome del dominio del controller di dominio in lettere maiuscole

## Suggerimento

Alla specifica di SPN, ricordare che `<nomesia/servizio>` fa distinzione tra minuscole e maiuscole.

- d. Specificare il dominio per il controller di dominio in *Area di autenticazione Kerberos predefinita*.
- e. Specificare `userPrincipalName` in *Nome principale utente*.

Questo valore viene utilizzato dall'applicazione di autenticazione LDAP per fornire i valori ID utente richiesti da Kerberos. Il valore specificato dovrebbe corrispondere al nome fornito durante la creazione dei file keytab.

4. Fare clic su *Aggiorna* per inviare e salvare le modifiche.

Sono state configurate le opzioni di autenticazione Kerberos per far riferimento agli account utente nella directory AD.

È necessario creare un file di configurazione degli accessi Kerberos, `bscLogin.conf`, per attivare il Single Sign On e l'accesso di Kerberos.

## Informazioni correlate

[Configurazione dell'autenticazione LDAP \[pagina 240\]](#)

### 9.3.3.4.4 Per creare un file di configurazione degli accessi Kerberos

Per attivare il Single Sign On e l'accesso di Kerberos è necessario aggiungere un file di configurazione degli accessi sul computer che ospita il server delle applicazioni Web della piattaforma BI.

1. Creare un file denominato `bscLogin.conf` e archivarlo nella directory `/etc`.

#### **i** Nota

È possibile memorizzare il file in un altro percorso. In tal caso, tuttavia, è necessario specificare il percorso nelle opzioni Java. È consigliabile che i file `bscLogin.conf` e `keytab` Kerberos si trovino nella stessa directory. In un'implementazione distribuita è necessario aggiungere un file `bscLogin.conf` per ogni computer che ospita un server di applicazioni Web.

2. Aggiungere il codice seguente al file di configurazione degli accessi `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;
};
com.businessobjects.security.jgss.accept {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
storeKey=true
useKeyTab=true
keyTab="/etc/krb5.keytab"
principal="<nome principale>";
};
```

#### **i** Nota

La sezione seguente è richiesta in modo specifico per il Single Sign On:

```
com.businessobjects.security.jgss.accept {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
storeKey=true
useKeyTab=true
keyTab="/etc/krb5.keytab"
principal="<nome principale>";
};
```

3. Salvare e chiudere il file.

### 9.3.3.5 Risoluzione dei problemi relativi ai nuovi account LDAP

- Se si crea un nuovo account utente LDAP che non appartiene a un account di gruppo mappato alla piattaforma BI, mappare il gruppo oppure aggiungere il nuovo account utente LDAP a un gruppo già mappato al sistema.
- Se viene creato un nuovo account utente LDAP e l'account appartiene a un account di gruppo mappato alla piattaforma BI, è necessario aggiornare l'elenco degli utenti.

#### Informazioni correlate

[Configurazione dell'autenticazione LDAP \[pagina 240\]](#)

[Mappatura di gruppi LDAP \[pagina 250\]](#)

## 9.4 Autenticazione Windows AD

### 9.4.1 Utilizzo dell'autenticazione Windows AD

#### 9.4.1.1 Requisiti di supporto e impostazione iniziale di Windows AD

In questa sezione viene descritto il processo di configurazione dell'autenticazione Windows Active Directory (AD) per l'utilizzo nella piattaforma BI. Oltre a una descrizione di tutti i workflow end-to-end da eseguire, vengono illustrati anche i test di convalida e le verifiche dei prerequisiti.

##### Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'autenticazione Windows AD, consultare l'articolo SAP Knowledge Base KBA 1631734 disponibile all'indirizzo <https://service.sap.com/sap/support/notes/1631734>



#### Requisiti di supporto

Per semplificare l'autenticazione AD nella piattaforma BI, tenere presenti i seguenti requisiti di supporto.

- Il server CMS deve essere sempre installato su una piattaforma Windows supportata.
- Benché la piattaforma Windows 2008 sia supportata per l'autenticazione Kerberos e NTLM, è possibile che alcune applicazioni della piattaforma BI utilizzino solo metodi di autenticazione particolari. Ad esempio, le applicazioni come BI Launch Pad e Central Management Console supportano solo Kerberos.



## Workflow dell'impostazione AD consigliato

Per impostare inizialmente l'autenticazione AD manuale con la piattaforma BI, utilizzare il workflow seguente:

1. Impostare il controller di dominio.
2. Configurare l'autenticazione AD nella console CMC.
3. Configurare l'account utente AD sul SIA (Server Intelligence Agent).
4. Configurare il server di applicazioni Web per l'autenticazione AD con Kerberos.

### **i** Nota

Utilizzare questo workflow, indipendentemente dalla necessità di utilizzare il Single Sign On (SSO). Il workflow descritto nelle sezioni seguenti consentirà innanzitutto di accedere manualmente (mediante un nome utente AD e una password) alla piattaforma BI. Dopo aver configurato l'autenticazione AD manuale, in una sezione vengono fornite istruzioni dettagliate per il completamento dell'impostazione del SSO per l'autenticazione AD.

## 9.4.2 Preparazione del controller di dominio

### 9.4.2.1 Impostazione di un account di servizio per l'autenticazione AD con Kerberos

Per configurare la piattaforma BI affinché funzioni con l'autenticazione Windows AD (Kerberos), è necessario disporre di un account di servizio. È possibile creare un nuovo account di dominio o utilizzare un account esistente. L'account di servizio verrà utilizzato per eseguire i server della piattaforma BI. Al termine dell'impostazione, è necessario impostare anche un nome SPN per l'account stesso. Tale nome SPN viene utilizzato per importare i gruppi utente AD nella piattaforma BI.

### **i** Nota

Per utilizzare AD con SSO, sarà necessario rivedere successivamente l'account di servizio impostato per concedere i diritti appropriati dell'account e configurarlo per la delega vincolata.

#### 9.4.2.1.1 Per impostare l'account di servizio in un dominio Windows 2008

È necessario impostare un nuovo account di servizio per abilitare correttamente l'autenticazione Windows AD mediante il protocollo Kerberos. Questo account di servizio verrà utilizzato principalmente per consentire agli utenti di un determinato gruppo AD di accedere a BI Launch Pad. Quest'attività viene eseguita sul computer che rappresenta il controller di dominio AD.

1. Creare un nuovo account di servizio con una password sul controller di dominio principale.
2. Utilizzare il comando `setspn -a` per aggiungere i nomi principali di servizio (SPN) all'account di servizio creato nel passaggio 1. Specificare gli SPN per l'account di servizio, nonché il server, il server di dominio completo e l'indirizzo IP del computer su cui è distribuito BI Launch Pad.

Ad esempio:

```
setspn -a BICMS/service_account_name.domain.com serviceaccountname
setspn -a HTTP/<nomeserver> <nomeservizio>
setspn -a HTTP/<nomeserver.dominio.com> <nomeservizio>
setspn -a HTTP/<indirizzo ip del server> <nomeservizio>
```

BICMS è il nome del computer su cui è in esecuzione il SIA, <nomeserver> è il nome del server su cui viene distribuito BI Launch Pad e <dominionomeserver> è il nome di dominio completo.

3. Eseguire `setspn -l <nome servizio>` per verificare che i nomi principali di servizio siano stati aggiunti all'account di servizio.

L'output del comando deve includere tutti i nomi SPN registrati, come viene illustrato di seguito:

```
Registered ServicePrincipalNames for
CN=bo.service,OU=boe,OU=BIP,OU=PG,DC=DOMAIN,DC=com:
HTTP/<ip address of server>
HTTP/<nomeserver>.DOMAIN.com
HTTP/<nomeserver>
<nomeserver>/<nomeservizio>DOMAIN.com
```

Un output di esempio viene indicato in basso:

```
C:\Users\Admin>setspn -L bossosvcacct
Registered ServicePrincipalNames for
CN=bossosvcacct,OU=svcaccts,DC=domain,DC=com:
BICMS/bossosvcacct.domain.com
HTTP/Tomcat HTTP/Tomcat.domain.com
HTTP/Load_Balancer.domain.com
```

Dopo la creazione, è necessario concedere diritti all'account di servizio e aggiungere quest'ultimo al gruppo degli amministratori locali dei server. Il nome SPN verrà utilizzato per importare gruppi AD nella sezione successiva.

## 9.4.3 Configurazione dell'autenticazione AD nella CMC

### 9.4.3.1 Plug-in di protezione di Windows AD

Il plug-in di protezione Windows AD consente di mappare account utente e gruppi dal database utenti AD 2008 alla piattaforma BI. Consente inoltre al sistema di verificare tutte le richieste di accesso che specificano l'autenticazione Windows AD. L'autenticazione degli utenti viene eseguita sul database utente AD e viene verificata l'appartenenza a un gruppo AD mappato prima che il Central Management Server (CMS) conceda agli utenti una sessione attiva. È possibile utilizzare il plug-in per configurare gli aggiornamenti per i gruppi AD importati.



Il plug-in di protezione Windows AD consente di configurare quanto segue:

- Autenticazione Windows AD con Kerberos
- Autenticazione Windows AD con NTLM
- Autenticazione Windows AD con SiteMinder per il Single Sign-On

Il plug-in di protezione AD è compatibile con i domini AD 2008 eseguiti in modalità originale o mista.

Dopo essere stati mappati, gli utenti e i gruppi AD potranno accedere agli strumenti client della piattaforma BI utilizzando l'opzione di autenticazione [Windows AD](#).

- L'autenticazione Windows AD funziona se il CMS viene eseguito su Windows o Linux. Per il corretto funzionamento del Single Sign On in un database, è necessario anche che i server per la creazione di report vengano eseguiti in Windows. In caso contrario, tutti gli altri server e servizi possono essere eseguiti su tutte le piattaforme supportate dalla piattaforma BI.

#### **i** Nota

La configurazione è stata eseguita e testata solo con SUSE linux Enterprise 11.

- Il plug-in di Windows AD per la piattaforma BI supporta i domini in più foreste.

## 9.4.3.2 Mappatura di utenti e gruppi Windows AD

Prima di poter importare gruppi di utenti AD nella piattaforma BI, è necessario completare le azioni prerequisite seguenti:

- Avere creato un account di servizio nel controller di dominio per la piattaforma BI. L'account verrà utilizzato per eseguire i server della piattaforma BI.

## i Nota

Per consentire l'autenticazione AD con il Single Sign On Vintela, è necessario fornire un nome SPN appositamente configurato. Le operazioni descritte di seguito consentono di configurare l'autenticazione AD manuale nella piattaforma BI. Dopo aver configurato l'autenticazione AD manuale, fare riferimento alla sezione *Impostazione del Single Sign On* di questo capitolo per informazioni dettagliate sull'aggiunta del Single Sign On alla configurazione dell'autenticazione AD.


- Aver verificato che il nome SPN contenente il nome del computer su cui è in esecuzione il SIA sia stato aggiunto all'account di servizio.

I passaggi da 1 a 11 descritti di seguito sono obbligatori per importare i gruppi AD nella piattaforma BI.

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic su *Windows AD*.
3. Selezionare la casella di controllo *Abilita Windows Active Directory (AD)*.
4. Nell'area *Riepilogo configurazione AD* fare clic sul collegamento accanto a *Nome amministrazione AD*.

## i Nota

Prima di configurare il plug-in di Windows AD, questo collegamento viene visualizzato tra virgolette. Dopo avere salvato la configurazione, il collegamento viene compilato con i nomi degli amministratori AD.



5. Immettere il nome e la password di un account utente di dominio abilitato.

Le credenziali di amministrazione possono utilizzare uno dei formati seguenti:

- Nome NT (NomeDominio\NomeUtente)
- UPN (utente@DNS\_dominio\_nome)

Questo account viene utilizzato dalla piattaforma BI per richiedere informazioni da AD. La piattaforma non modifica, aggiunge o elimina contenuto da AD. Poiché le informazioni vengono solo lette, sono necessari solo i diritti appropriati per tale operazione.

### Nota

L'autenticazione AD non viene mantenuta se l'account utilizzato per leggere la directory AD non è più valido (ad esempio se la password dell'account viene modificata o è scaduta o se l'account viene disabilitato).

6. Immettere il dominio AD nella casella *Dominio AD predefinito*.

Il dominio deve essere specificato come NOME COMPLETO DEL DOMINIO in MAIUSCOLO o come nome di dominio secondario da cui la maggior parte degli utenti accederà alla piattaforma BI. Tale dominio deve corrispondere al dominio predefinito specificato nei file di configurazione di Kerberos utilizzati per configurare il server di applicazioni. È possibile mappare i gruppi dal dominio predefinito senza specificare il prefisso del nome di dominio. Se si digita un nome di dominio AD predefinito, non è necessario che gli utenti del dominio predefinito specifichino il nome del dominio AD quando accedono alla piattaforma BI tramite l'autenticazione AD.

7. Nell'area *Gruppi membri AD mappati* immettere il dominio\gruppo AD nella casella *Aggiungere il gruppo AD (dominio\gruppo)*, utilizzando uno dei formati seguenti per mappare i gruppi:
  - Nome account SAM (Security Account Manager), indicato anche come nome NT (NomeDominio \NomeGruppo)
  - DN (cn=NomeGruppo, ....., dc=NomeDominio, dc=com)

### Nota

Per mappare un gruppo locale, utilizzare solo il formato nome NT: \\<NomeServer>\<NomeGruppo>. AD non supporta utenti locali. Gli utenti locali che appartengono a un gruppo locale mappato non vengono mappati alla piattaforma BI. Pertanto, non possono accedere al sistema.

### Suggerimento

Quando si accede manualmente a BI Launch Pad, gli utenti di altri domini devono aggiungere il nome di dominio in lettere maiuscole dopo il nome utente. Ad esempio, CHILD.PARENTDOMAIN.COM è il dominio in

```
user@CHILD.PARENTDOMAIN.COM
```

8. Fare clic su *Aggiungi*.

Il codice verrà aggiunto all'elenco in *Gruppi membri AD mappati*.

9. In *Opzioni di autenticazione*, selezionare *Usa autenticazione Kerberos*.
10. Nella casella *Nome principale servizio* inserire il nome SPN mappato all'account di servizio creato per l'esecuzione dei server della piattaforma BI.

### Nota

È necessario specificare il nome SPN per l'account di servizio che esegue il SIA. Ad esempio: BICMS/bossosvcacct.domain.com.

11. Fare clic su *Aggiorna*.

### Messaggio di avvertimento

Non procedere se gli utenti e/o i gruppi non vengono mappati in modo appropriato. Per risolvere problemi di mappatura dei gruppi AD specifici, fare riferimento alla nota SAP 1631734.

### Nota

Se gli account del gruppo AD sono stati mappati correttamente e non si desidera configurare opzioni di autenticazione AD o aggiornamenti del gruppo AD, saltare i passaggi da 12 a 19. È possibile configurare queste impostazioni facoltative dopo avere impostato correttamente l'autenticazione Kerberos AD manuale.


12. Se la configurazione richiede SSO a un database, selezionare [Contesto di protezione della cache](#).

### Nota

Se si tratta della configurazione iniziale dell'autenticazione AD, è consigliabile impostare prima l'autenticazione AD manuale in modo corretto prima di prendere in considerazione la configurazione supplementare richiesta per SSO.

13. Selezionare [Abilita Single Sign On per la modalità di autenticazione selezionata](#) se la configurazione dell'autenticazione AD richiede SSO.
14. Nell'area [Sincronizzazione delle credenziali](#) selezionare un'opzione per abilitare e aggiornare le credenziali di accesso all'origine dati dell'utente AD.
- Questa opzione sincronizza l'origine dati con le credenziali di accesso correnti dell'utente, consentendo in questo modo di eseguire i report pianificati quando l'utente non è collegato alla piattaforma BI e SSO Kerberos non è disponibile.
15. Nell'area [Opzioni alias AD](#) specificare in che modo i nuovi alias vengono aggiunti e aggiornati nella piattaforma BI.
- a. Nell'area [Nuove opzioni di alias](#) selezionare un'opzione per la mappatura dei nuovi alias agli account Enterprise:
- [Assegna ogni nuovo alias AD a un account utente esistente con lo stesso nome](#)  
Utilizzare questa opzione quando è noto che gli utenti possiedono un account Enterprise già esistente con lo stesso nome; in altre parole gli alias AD saranno assegnati a utenti esistenti (la creazione di alias automatici è attivata). Gli utenti che non dispongono di un account Enterprise esistente o che non hanno lo stesso nome nei rispettivi account Enterprise e AD, verranno aggiunti come nuovi utenti.
  - [Crea un nuovo account utente per ogni nuovo alias AD](#)  
Utilizzare questa opzione quando si desidera creare un nuovo account per ciascun utente.
- b. Nell'area [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare un'opzione per la gestione degli aggiornamenti degli alias per gli account Enterprise:
- [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Selezionare questa opzione per creare automaticamente un nuovo alias per ogni utente AD mappato alla piattaforma BI. I nuovi account AD vengono aggiunti per gli utenti che non dispongono di account della piattaforma BI o per tutti gli utenti, se è stata selezionata l'opzione [Crea un nuovo account utente per ogni nuovo alias AD](#) e si è fatto clic su [Aggiorna](#).
  - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Selezionare questa opzione se la directory AD che si sta mappando include molti utenti, di cui solo alcuni utilizzeranno la piattaforma BI. La piattaforma non crea automaticamente alias e account

Enterprise per tutti gli utenti. Creerà, invece, alias (e account, se necessario) solo per gli utenti che accedono alla piattaforma.



c. Nell'area *Nuove opzioni utente* selezionare un'opzione per creare nuovi utenti:

- *I nuovi utenti vengono creati come utenti designati*

I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere alla piattaforma BI in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema, indipendentemente dal numero di persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.

- *I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei*

I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e della durata dell'accesso al sistema, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.

16. Per configurare come pianificare gli aggiornamenti degli Alias AD, fare clic su *Pianificazione*.

- a. Nella finestra di dialogo *Pianificazione* selezionare una ricorrenza nell'elenco *Esegui oggetto*.
- b. Impostare le opzioni e i parametri della pianificazione rimanenti nel modo richiesto.
- c. Fare clic su *Pianifica*.

All'aggiornamento degli alias vengono aggiornate anche le informazioni sul gruppo.

17. Nell'area *Opzioni di collegamento attributi* è possibile specificare la priorità di collegamento degli attributi per il plug-in AD:

- a. Selezionare la casella di controllo *Importa nome completo, indirizzo di posta elettronica e altri attributi*.  
I nomi completi e le descrizioni utilizzati negli account AD vengono importati e memorizzati con gli oggetti utente nella piattaforma BI.
- b. Specificare un'opzione per *Imposta priorità collegamento attributi AD relativo ad altri collegamenti attributi*.

Se l'opzione è impostata su 1, gli attributi AD hanno la priorità negli scenari in cui sono abilitati AD e altri plug-in (LDAP e SAP). Se l'opzione è impostata su 3, hanno la priorità gli attributi di altri plug-in abilitati. I

collegamenti devono essere impostati su valori diversi. L'impostazione di più plug-in di autenticazione sullo stesso valore di collegamento potrebbe determinare risultati imprevisti.

18. Nell'area [Opzioni gruppo AD](#), configurare gli aggiornamenti del gruppo AD:

- a. Fare clic su [Pianifica](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Pianificazione](#).
- b. Selezionare una ricorrenza dall'elenco a discesa [Esegui oggetto](#).
- c. Impostare le opzioni e i parametri della pianificazione rimanenti nel modo richiesto.
- d. Fare clic su [Pianifica](#).

Il sistema pianifica l'aggiornamento e lo esegue in base alla pianificazione specificata. L'aggiornamento pianificato successivo per gli account del gruppo AD viene visualizzato in [Opzioni gruppo AD](#).

19. Nell'area [Aggiornamento AD su richiesta](#) selezionare una delle seguenti opzioni:

- [Aggiorna gruppi AD ora](#)  
Selezionare questa opzione se si desidera avviare l'aggiornamento di tutti i gruppi AD pianificati quando si fa clic su [Aggiorna](#). Il prossimo aggiornamento pianificato del gruppo AD è indicato in [Opzioni gruppo AD](#).
- [Aggiorna alias e gruppi AD ora](#)  
Selezionare questa opzione se si desidera avviare l'aggiornamento di tutti i gruppi e alias utente AD pianificati quando si fa clic su [Aggiorna](#). I successivi aggiornamenti pianificati sono elencati in [Opzioni gruppo AD](#) e [Opzioni alias AD](#).
- [Non aggiornare alias e gruppi AD ora](#)  
Nessun gruppo o alias utente AD verrà aggiornato quando si fa clic su [Aggiorna](#).

20. Fare clic su [Aggiorna](#), quindi su [OK](#).

Per verificare di aver importato effettivamente gli account utente AD, passare alla ► [CMC](#) ► [Utenti e gruppi](#) ► [Gerarchia gruppi](#) ► e selezionare il gruppo AD mappato per visualizzare gli utenti al suo interno. Verranno visualizzati gli utenti correnti e nidificati nel gruppo AD.

## Informazioni correlate

[Per creare un file di configurazione Kerberos \[pagina 273\]](#)

### 9.4.3.3 Pianificazione degli aggiornamenti per i gruppi Windows AD

La piattaforma BI consente agli amministratori di pianificare gli aggiornamenti per gli alias utente e i gruppi AD. Questa caratteristica è disponibile per l'autenticazione AD con Kerberos o NTLM. La console CMC consente inoltre di visualizzare l'ora e la data in cui è stato eseguito l'ultimo aggiornamento.

#### **i** Nota

Per consentire il funzionamento dell'autenticazione AD nella piattaforma BI, è necessario configurare la pianificazione degli aggiornamenti per alias e gruppi AD.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.



Tabella 43:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Ogni ora	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora di inizio nonché una data di inizio e di fine.
Giornaliero	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno oppure dopo il numero di giorni specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Settimanale	L'aggiornamento verrà eseguito ogni settimana, e può essere eseguito una o più volte a settimana. È possibile specificare in quali giorni e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Mensile	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il N° giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il primo lunedì del mese	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Ultimo giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Giorno X della N° settimana del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Calendario	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

## Pianificazione degli aggiornamenti dei gruppi AD

La piattaforma BI si basa su AD per le informazioni su utenti e gruppi. Per ridurre il volume delle query inviate ad AD, il plug-in AD memorizza nella cache le informazioni sui gruppi, le relative relazioni e l'appartenenza degli utenti. L'aggiornamento non viene eseguito se non si definisce una pianificazione specifica.

È necessario utilizzare la console CMC per configurare la ricorrenza dell'aggiornamento dei gruppi. Questa dovrebbe essere pianificata in base alla frequenza con cui vengono modificate le informazioni sull'appartenenza ai gruppi.

## Pianificazione degli aggiornamenti degli alias utente AD

È possibile creare alias degli oggetti utente in un account AD, consentendo in tal modo agli utenti di utilizzare le proprie credenziali AD per accedere alla piattaforma BI. Gli aggiornamenti apportati agli account AD vengono propagati nella piattaforma BI mediante il plug-in AD. Gli account creati, eliminati o disabilitati in AD verranno creati, eliminati o disabilitati anche nella piattaforma BI.

Se non si pianificano aggiornamenti agli alias AD, verranno eseguiti solo nei casi seguenti:

- All'accesso di un utente: l'alias AD verrà aggiornato.
- Un amministratore seleziona l'opzione [Aggiorna alias e gruppi AD ora](#) nell'area [Aggiornamento AD su richiesta](#) della console CMC.

#### **i** Nota

non viene memorizzata alcuna password AD nell'alias utente.

## 9.4.4 Configurazione del servizio della piattaforma BI per l'esecuzione del SIA

### 9.4.4.1 Esecuzione del SIA nell'account di servizio della piattaforma BI

Per supportare l'autenticazione AD Kerberos per la piattaforma BI, è necessario assegnare all'account di servizio il diritto di agire come parte del sistema operativo. Questa operazione deve essere eseguita su ogni computer che esegue Server Intelligence Agent (SIA) in cui sia in esecuzione il CMS (Central Management Server).

Per consentire all'account di servizio di eseguire/avviare il SIA, è necessario configurare impostazioni del sistema operativo specifiche descritte in questa sezione.

#### **i** Nota

Se si richiede il Single Sign On al database, il SIA deve includere i seguenti server:

- Crystal Reports Processing Server
- Report Application Server
- Server di elaborazione Web Intelligence

### 9.4.4.2 Per configurare l'esecuzione del SIA nell'account di servizio

Prima di configurare l'esecuzione del SIA nell'account di servizio della piattaforma BI, è necessario completare le azioni prerequisite seguenti:

- È stato creato un account di servizio è stato creato sul controller di dominio per la piattaforma BI.
- È stato verificato che i nomi principali servizio (SPN) sono stati aggiunti all'account di servizio.
- Sono stati mappati i gruppi di utenti AD nella piattaforma BI.

Eseguire quest'attività per qualsiasi agente SIA (Server Intelligence Agent) che esegua servizi utilizzati dall'account del servizio.


1. Per avviare CCM, selezionare ► [Tutti i programmi](#) ► [SAP Business Intelligence](#) ► [Piattaforma SAP BusinessObjects BI 4](#) ► [Central Configuration Manager](#) ►.  
Viene visualizzata la home page di CCM.

2. In CCM fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent (SIA) e scegliere *Arresta*.

### **i** Nota

Quando si arresta il SIA, vengono arrestati anche tutti i servizi gestiti dall'agente.

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.



4. Deselezionare la casella di controllo *Account sistema*.
5. Immettere le credenziali dell'account di servizio (<DOMAINNAME>\<nome servizio>) e fare clic su *OK*.

All'account di servizio devono essere concessi i diritti seguenti sul computer su cui è in esecuzione il SIA:

- Deve disporre in modo specifico del diritto «Agire come parte del sistema operativo».
- Deve disporre in modo specifico del diritto di «Accesso come servizio».
- Diritti di controllo completo per la cartella in cui è installata la piattaforma BI.
- Diritti di controllo completo per « HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\SAP BusinessObjects» nel registro di sistema.

6. Fare clic su *Start > Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Criteri di protezione locali*.
7. Espandere *Criteri locali*, quindi fare clic su *Assegnazione diritti utente*.
8. Fare doppio clic su *Agisci come parte del sistema operativo*.
9. Fare clic su *Aggiungi* e immettere il nome dell'account di servizio creato, quindi fare clic su *OK*.
10. Ripetere la procedura descritta in precedenza per ogni computer su cui è in esecuzione un server della piattaforma BI.

### **i** Nota

È importante selezionare il diritto valido dopo avere selezionato *Agisci come parte del sistema operativo*. Affinché questa condizione si verifichi, generalmente è necessario riavviare il server. Se, dopo il riavvio del

server, l'opzione non è ancora attiva, verrà eseguito l'override delle impostazioni di criterio locale da parte delle impostazioni di criterio dominio.

11. Riavviare il SIA.
12. Se necessario, ripetere i passaggi da 1 a 5 per ogni SIA che esegue un servizio da configurare.

Ora dovrebbe essere possibile accedere al CCM utilizzando le credenziali AD.

### 9.4.4.3 Per verificare le credenziali AD su CCM

Per eseguire questa attività, è necessario aver mappato un gruppo di utenti AD alla piattaforma BI.

1. Aprire CCM e fare clic sull'icona [Gestisci server](#).
2. Assicurarsi che nel campo [Sistema](#) vengano visualizzate le informazioni corrette.
3. Selezionare [Windows AD](#) dall'elenco delle opzioni di autenticazione.  
Viene visualizzata una finestra di dialogo di connessione.
4. Accedere mediante un account AD esistente dal gruppo AD mappato nella piattaforma BI.

#### Nota

Se si utilizza un account AD che non risiede nel dominio predefinito, accedere come `dominio\nomeutente`.

Non verranno visualizzati messaggi di errore. È necessario poter accedere mediante CCM utilizzando un account AD mappato prima di passare alla sezione successiva.

#### ➔ Suggerimento

Se viene visualizzato un messaggio di errore, passare a ► [CMC](#) ► [Autenticazione](#) ► [Windows AD](#) ►. In [Opzioni di autenticazione](#) modificare [Usa autenticazione Kerberos](#) in [Usa autenticazione NTLM](#) e fare clic su [Aggiorna](#). Ripetere i passaggi da 1 a 4 sopra descritti. Se il messaggio di errore non viene più visualizzato, il problema dipende dalla configurazione di Kerberos.

## 9.4.5 Configurazione del server di applicazioni Web per l'autenticazione AD

### 9.4.5.1 Preparazione del server di applicazioni per l'autenticazione Windows AD (Kerberos)

Il processo di configurazione di Kerberos per un server di applicazioni Web varia leggermente a seconda dello specifico server di applicazioni. Tuttavia, il processo generale di configurazione di Kerberos include i seguenti passaggi:

- Creazione del file di configurazione Kerberos (`krb5.ini`).

- Creazione del file di configurazione per l'accesso JAAS.bscLogin.conf.

#### **i** Nota

questo passaggio non è necessario per il server di applicazioni Java SAP NetWeaver 7.3. Sarà tuttavia necessario aggiungere LoginModule al server SAP NetWeaver.

- Modifica delle opzioni Java per il server di applicazioni.
- Sovrascrittura delle proprietà del file `BOE.war` per l'autenticazione Windows AD.
- Riavvio del server di applicazioni Java.

In questa sezione vengono fornite informazioni dettagliate sulla configurazione di Kerberos per l'utilizzo con i seguenti server di applicazioni:

- Tomcat
- WebSphere
- WebLogic
- Oracle Application Server
- SAP NetWeaver 7.3

## 9.4.5.1.1 Creazione di file di configurazione Kerberos

### 9.4.5.1.1.1 Per creare un file di configurazione Kerberos

Prima di procedere, assicurarsi di avere eseguito le attività prerequisite seguenti:

- È stato creato un account di servizio è stato creato sul controller di dominio per la piattaforma BI.
- È stato verificato che i nomi principali servizio (SPN) sono stati aggiunti all'account di servizio.
- Sono stati mappati i gruppi di utenti AD nella piattaforma BI.
- Le credenziali AD sono state verificate in CCM.

Seguire la procedura seguente per creare il file di configurazione Kerberos se si utilizza SAP NetWeaver 7.3, Tomcat, Oracle Application Server, WebSphere o WebLogic come server di applicazioni Web per la distribuzione della piattaforma BI.

1. Creare il file `krb5.ini`, se non è già presente e memorizzarlo in `C:\Windows` per Windows.

#### **i** Nota

se il server di applicazioni viene installato in UNIX, è necessario utilizzare le directory seguenti:

Solaris: `/etc/krb5/krb5.conf`

Linux: `/etc/krb5.conf`

#### **i** Nota

è possibile memorizzare questo file in un'altra posizione, ma in tal caso sarà necessario specificarla nelle opzioni Java. Per ulteriori informazioni su `krb5.ini`, vedere <http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-0219/6m6njqb94?a=view>.

## 2. Aggiungere le seguenti informazioni necessarie nel file di configurazione di Kerberos:

```
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.COM
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
default_tkt_enctypes = rc4-hmac
default_tgs_enctypes = rc4-hmac
[domain_realm]
.domain.com = DOMAIN.COM
domain.com = DOMAIN.COM
.domain2.com = DOMAIN2.COM
domain2.com = DOMAIN2.COM
[realms]
DOMAIN.COM = {
default_domain = DOMAIN.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN.COM
}
DOMAIN2.COM = {
default_domain = DOMAIN2.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN2.COM
}
[capaths]
DOMAIN2.COM = {
DOMAIN.COM =
}
```

### **i** Nota

i parametri chiave sono descritti nella tabella riportata di seguito.

Tabella 44:

DOMAIN.COM	Nome DNS del dominio che deve essere immesso in lettere maiuscole nel formato FQDN.
kdc	Nome host del controller di dominio.
[capath]	Definisce l'attendibilità tra i domini che si trovano in un'altra foresta AD. Nell'esempio sopra riportato DOMAIN2.COM è un dominio di una foresta esterna con trust transitivo diretto e bidirezionale a DOMAIN.COM.
default_realm	In una configurazione con più domini, in [libdefaults] il valore default_realm potrebbe corrispondere a uno qualsiasi dei domini di origine. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare il dominio con il maggior numero di utenti che verranno autenticati con i propri account AD. Se non viene fornito alcun suffisso UPN durante l'accesso, viene utilizzato il valore predefinito default_realm. Questo valore deve essere coerente con l'impostazione <i>dominio predefinito</i> nella console CMC. Tutti i domini devono essere specificati in maiuscolo, come viene mostrato nell'esempio sopra riportato.

## 9.4.5.1.2 Creazione di un file di configurazione per l'accesso JAAS

### 9.4.5.1.2.1 Creazione di un file di configurazione degli accessi JAAS Tomcat o WebLogic

Il file `bscLogin.conf` viene utilizzato per caricare il modulo di accesso java ed è necessario per l'autenticazione AD Kerberos sui server di applicazioni Web Java.

Il percorso predefinito per i file è: `C:\Windows`.

1. Creare un file denominato `bscLogin.conf`, se non è già presente, e memorizzarlo in `C:\Windows`.

#### Nota

È possibile memorizzare il file in un altro percorso. In tal caso, tuttavia, è necessario specificare il percorso nelle opzioni Java.

2. Aggiungere il codice seguente al file di configurazione `bscLogin.conf` JAAS:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {  
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;  
};
```

3. Salvare e chiudere il file.

### 9.4.5.1.2.2 Per creare un file di configurazione degli accessi JAAS Oracle

1. Individuare il file `jazn-data.xml`.

#### Nota

La posizione predefinita del file è `C:\OraHome_1\j2ee\home\config`. Se Oracle Application Server è stato installato in una posizione diversa, individuare il file specifico per l'installazione.

2. Aggiungere al file il seguente contenuto tra i tag `<jazn-loginconfig>`:

```
<application>  
<name>com.businessobjects.security.jgss.initiate</name>  
<login-modules>  
<login-module>  
<class>com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule</class>  
<control-flag>required</control-flag>  
</login-module>  
</login-modules>  
</application>
```

3. Salvare e chiudere il file `jazn-data.xml`.

### 9.4.5.1.2.3 Creazione di un file di configurazione degli accessi JAAS WebSphere

1. Creare un file denominato `bscLogin.conf`, se non è già presente, e memorizzarlo nel percorso predefinito: `C:\Windows`.
2. Aggiungere il codice seguente al file di configurazione degli accessi `bscLogin.conf`:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {  
  com.ibm.security.auth.module.Krb5LoginModule required;  
};
```

3. Salvare e chiudere il file.

### 9.4.5.1.2.4 Per aggiungere un LoginModule a SAP NetWeaver AS

Per utilizzare Kerberos e SAP NetWeaver AS 7.3, configurare il sistema come se si stesse utilizzando il server di applicazioni Web Tomcat. Non è necessario creare un file `bscLogin.conf`.

Una volta eseguita questa operazione, sarà necessario aggiungere un LoginModule e aggiornare alcune impostazioni Java in SAP NetWeaver AS 7.3.

Per mappare `com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule` a `com.businessobjects.security.jgss.initiate`, è necessario aggiungere manualmente un LoginModule a SAP NetWeaver AS 7.3.

1. Aprire SAP NetWeaver Administrator digitando l'indirizzo seguente in un browser Web: `http://<nome computer>:<porta>/nwa`.
2. Fare clic su ► [Configuration Management](#) ► [Security](#) ► [Authentication](#) ► [Login Modules](#) ► [Edit](#) ►.
3. Aggiungere un nuovo modulo di accesso con le informazioni seguenti:

Nome visualizzato	<b>Krb5LoginModule</b>
Nome classe	<b>com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule</b>

4. Fare clic su [Salva](#).  
SAP NetWeaver crea il nuovo modulo.
5. Fare clic su ► [Components](#) ► [Edit](#) ►.
6. Aggiungere un nuovo criterio denominato **com.businessobjects.security.jgss.initiate**.
7. In [Authentication Stack](#) aggiungere il modulo di accesso creato al passaggio 3 e impostarlo su [Required](#).
8. Verificare che non siano presenti altre voci in [Options for Selected Login Module](#). In caso affermativo, rimuoverle.
9. Fare clic su [Salva](#).
10. Scollegarsi da SAP NetWeaver Administrator.



### 9.4.5.1.3 Modifica delle impostazioni Java del server di applicazioni per il caricamento di file di configurazione

#### 9.4.5.1.3.1 Per modificare le opzioni Java per Kerberos su Tomcat

1. Nel menu *Start* selezionare *Programmi > Tomcat > Configurazione Tomcat*.
2. Fare clic sulla scheda *Java*.
3. Aggiungere le seguenti opzioni:

```
-Djava.security.auth.login.config=C:\XXXX\bscLogin.conf  
-Djava.security.krb5.conf=C:\XXXX\krb5.ini
```

Sostituire XXXX con il percorso in cui è memorizzato il file `bscLogin.conf`.

4. Chiudere il file di configurazione Tomcat.
5. Riavviare Tomcat.

#### 9.4.5.1.3.2 Per modificare le opzioni Java per SAP NetWeaver AS 7.3

1. Accedere allo strumento di configurazione Java (che, per impostazione predefinita, si trova nel percorso `C:\usr\sap\<ID NetWeaver>\<istanza>\j2ee\configtool\`) e fare doppio clic su `configtool.bat`. Viene visualizzato lo strumento di configurazione.
2. Fare clic su **Visualizza > Sessione "Esperto"**.
3. Espandere **Dati cluster > Modello**.
4. Selezionare l'istanza corrispondente al SAP NetWeaver AS in uso (ad esempio *Istanza - <ID sistema><nome computer>*).
5. Fare clic su *Parametri VM*.
6. Selezionare *SAP* nell'elenco *Fornitore* e *GLOBALE* nell'elenco *Piattaforma*.
7. Fare clic su *Sistema* e aggiungere le seguenti informazioni sui parametri personalizzati:

java.security.krb5.conf	<percorso del file krb5.ini incluso il nome file>
javax.security.auth.useSubjectCredsOnly	false

8. Fare clic su *Salvare*, quindi su *Editor configurazione*.
9. Fare clic su **Configurazioni > Sicurezza > Configurazioni > com.businessobjects.security.jgss.initiate > Sicurezza > Autenticazione**.
10. Fare clic su *Sessione di elaborazione*.
11. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo *Autenticazione* e scegliere *Creare sottonodo*.

12. Selezionare [Inserimento valore](#) nell'elenco in alto.

13. Immettere quanto segue:

Nome	create_security_session
Valore	false

14. Fare clic su [Creare](#), quindi chiudere la finestra.

15. Fare clic su [Strumenti di configurazione](#), quindi su [Salvare](#).

Dopo avere aggiornato la configurazione, è necessario riavviare SAP NetWeaver AS.

### 9.4.5.1.3.3 Per modificare le opzioni Java per Kerberos in WebLogic

Se si utilizza Kerberos con WebLogic, è necessario modificare le opzioni Java per specificare il percorso del file di configurazione di Kerberos e del modulo di accesso Kerberos.

1. Arrestare il dominio WebLogic che esegue le applicazioni della piattaforma BI.
2. Aprire lo script che avvia il dominio di WebLogic in cui vengono eseguite le applicazioni della piattaforma BI (`startWeblogic.cmd` per Windows, `startWebLogic.sh` per UNIX).
3. Aggiungere le seguenti informazioni nella sezione `Java_Options` del file:

```
set JAVA_OPTIONS=-Djava.security.auth.login.config=C:/XXXX/bscLogin.conf  
-Djava.security.krb5.conf=C:/XXX/krb5.ini
```

Sostituire XXXX con il percorso in cui è memorizzato il file.

4. Riavviare il dominio di WebLogic in cui si eseguono le applicazioni della piattaforma BI.

### 9.4.5.1.3.4 Per modificare le opzioni Java per Kerberos in Oracle Application Server

Se si utilizza Kerberos con Oracle Application Server, è necessario modificare le opzioni Java per specificare il percorso del file di configurazione di Kerberos.

1. Accedere alla console di amministrazione di Oracle Application Server.
2. Fare clic sul nome dell'istanza OC4J in cui vengono eseguite le applicazioni della piattaforma BI.
3. Selezionare [Proprietà server](#).
4. Scorrere verso il basso fino alla sezione relativa alla configurazione VM multipla.
5. Nella sezione Opzioni riga di comando, aggiungere quanto segue alla fine del campo di testo [Opzioni Java](#): -  
`Djava.security.krb5.conf=C:/XXXX/krb5.ini` sostituendo XXXX con il percorso in cui è memorizzato il file.
6. Riavviare l'istanza OC4J.

### 9.4.5.1.3.5 Per modificare le opzioni Java per Kerberos in WebSphere

1. Accedere alla console di amministrazione per WebSphere.

Per IBM WebSphere 5.1, digitare `http://nomeserver:9090/admin` Per IBM WebSphere 6.0, digitare `http://nomeserver:9060/ibm/console`

2. Espandere il server, fare clic su [Server di applicazioni](#), quindi sul nome del server di applicazioni creato per l'uso con la piattaforma BI.
3. Passare alla pagina [JVM](#).

Se si utilizza WebSphere 5.1, seguire questa procedura per accedere alla pagina [JVM](#).

1. Nella pagina del server, scorrere verso il basso fino a [Definizione processo](#) nella colonna [Proprietà supplementari](#).
2. Fare clic su [Definizione processo](#).
3. Scorrere verso il basso e fare clic su [Java Virtual Machine](#).

Se si utilizza WebSphere 6.0, seguire questa procedura per accedere alla pagina [JVM](#).

1. Nella pagina del server selezionare [Java e Process Management](#).
2. Selezionare [Definizione di processo](#).
3. Selezionare [Java Virtual Machine](#).
4. Fare clic su [Argomenti JVM generici](#), quindi specificare il percorso del file `Krb5.ini` e del file `bscLogin.conf` come illustrato di seguito.

`-Djava.security.auth.login.config=C:\XXXX\bscLogin.conf`

`-Djava.security.krb5.conf=C:/XXXX/krb5.ini`

Sostituire XXXX con il percorso in cui è memorizzato il file.

5. Fare clic su [Applica](#), quindi su [Salva](#).
6. Arrestare e riavviare il server.

### 9.4.5.1.4 Per verificare che Java possa ricevere un ticket Kerberos

Prima di verificare se Java ha ricevuto il ticket Kerberos, è necessario completare le azioni prerequisite seguenti:

- Creare il file `bscLogin.conf` per il server di applicazioni.
  - Creare il file `krb5.ini`.
1. Andare al prompt dei comandi e passare alla directory `jdk\bin` nell'installazione della piattaforma BI.  
Per impostazione predefinita, si trova nel percorso `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\jdk\bin`.
  2. Eseguire `kinit <nomeutente>`
  3. Premere .
  4. Digitare la password.

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0
\win64_x64\jdk\bin>kinit sfredell
Password for sfredell@VTIAUTH08.COM: password
New ticket is stored in cache file C:\Users\Administrator\krb5cc_Administrator
```

Se il file `krb5.ini` è stato configurato correttamente e il modulo di accesso Java è stato caricato, verrà visualizzato il messaggio seguente:

Il nuovo ticket è memorizzato nel file di cache `C:\Users\Administrator\krb5cc_Administrator`

Non proseguire con l'impostazione AD fino a quando non viene ricevuto correttamente un ticket Kerberos.

Se non è possibile ricevere un ticket, prendere in considerazione le opzioni seguenti:

- Consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi alla fine del capitolo.
- Per i problemi relativi al KDC, ai file di configurazione Kerberos e alle credenziali utente non disponibili nel database Kerberos, fare riferimento agli articoli della Knowledge Base SAP KBA 1476374 e KBA 1245178.

### 9.4.5.15 Configurazione di BI Launch Pad per l'accesso AD manuale

Prima di configurare le applicazioni della piattaforma BI per l'accesso AD manuale, è necessario completare le seguenti azioni prerequisite:

- È stato creato un account di servizio nel controller di dominio per la piattaforma BI.
- È stato verificato che i nomi principali servizio (SPN) HTTP sono stati aggiunti all'account di servizio.
- Sono stati mappati i gruppi di utenti AD nella piattaforma BI.
- Le credenziali AD sono state verificate in CCM.
- I file di configurazione richiesti sono stati creati, configurati e verificati nel server di applicazioni Web.
- Le impostazioni Java del server di applicazioni sono state modificate per caricare i file di configurazione.

Per abilitare l'opzione di autenticazione di Windows AD per BI Launch Pad, eseguire le seguenti operazioni:

1. Accedere alla cartella personalizzata dell'applicazione Web BOE nel computer che ospita il server di applicazioni Web:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF
\config\custom\.
```

Apportare le modifiche desiderate nella directory `config\custom` e non nella directory `config\default`. In caso contrario, le modifiche verranno sovrascritte quando alla distribuzione verranno applicate patch future.

Sarà quindi necessario ridistribuire l'applicazione Web BOE.

2. Creare un nuovo file.

#### Nota

utilizzare Blocco note o un'altra utilità per la modifica del testo.

3. Salvare il file come `BIlaunchpad.properties`.

4. Digitare quanto segue:

```
authentication.visible=true  
authentication.default=secWinAD
```

5. Salvare e chiudere il file.

6. Riavviare il server di applicazioni Web.

Dovrebbe ora essere possibile accedere manualmente a BI Launch Pad. Accedere all'una o all'altra applicazione e selezionare Windows AD dall'elenco di opzioni di autenticazione.

#### **i** Nota

non proseguire con l'impostazione di Windows AD fino a quando non è possibile accedere manualmente a BI Launch Pad con un account AD esistente.

Le nuove proprietà avranno effetto solo dopo la redistribuzione dell'applicazione Web BOE modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire BOE sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects BI*.

#### **i** Nota

Se nella distribuzione viene utilizzato un firewall, ricordarsi di aprire tutte le porte necessarie. In caso contrario le applicazioni Web non saranno in grado di connettersi ai server della piattaforma BI.

## 9.4.6 Impostazione del Single Sign On

### 9.4.6.1 Single Sign On alla piattaforma BI con autenticazione AD

#### Opzioni per il Single Sign On mediante Windows AD

Sono supportati due metodi per l'impostazione del Single Sign On (SSO) per l'autenticazione Windows AD con la piattaforma BI:

- Vintela - questa opzione può essere utilizzata solo con Kerberos.
- SiteMinder - questa opzione può essere utilizzata solo con Kerberos.

#### SSO al database

Il SSO al database consente agli utenti collegati di eseguire azioni che richiedono l'accesso al database, in particolare la visualizzazione e l'aggiornamento di report senza dover fornire nuovamente le credenziali di accesso. Sebbene la delega vincolata sia facoltativa per l'autenticazione AD e il Single Sign On Vintela, è necessaria per gli scenari di distribuzione che comportano il Single Sign On al database di sistema.

---

## SSO end-to-end

Nella piattaforma BI il Single Sign On end-to-end è supportato tramite Windows AD e Kerberos. In questo scenario gli utenti dispongono sia dell'accesso Single Sign On alla piattaforma BI al front-end sia dell'accesso SSO ai database nel back-end. Pertanto, per avere accesso alla piattaforma BI ed essere in grado di eseguire azioni che richiedono l'accesso al database, ad esempio la visualizzazione dei report, gli utenti dovranno fornire le proprie credenziali di accesso una sola volta, nel momento in cui accedono al sistema operativo.

## Confronto tra la configurazione manuale e l'autenticazione AD SSO

Dopo aver configurato correttamente la distribuzione per consentire agli account AD un accesso manuale a BI Launch Pad, è necessario rivedere l'impostazione dell'autenticazione AD per soddisfare i requisiti specifici del Single Sign On. Tali requisiti variano in base al metodo di Single Sign On scelto.


### 9.4.6.2 Utilizzo del Single Sign On Vintela

#### 9.4.6.2.1 Lista di controllo per l'impostazione del Single Sign On Vintela

Per impostare la piattaforma BI affinché funzioni con il Single Sign On Vintela, è necessario completare le attività seguenti:

1. Configurare specificamente l'account di servizio per il Single Sign On Vintela.
2. Configurare la delega vincolata (facoltativa).
3. Configurare le opzioni di autenticazione SSO Windows AD nella console CMC.
4. Configurare le proprietà generali quelle e specifiche di BI Launch Pad per il Single Sign On Vintela.
5. Se si sta utilizzando Tomcat come server di applicazioni Web per la distribuzione, è necessario aumentare il limite delle dimensioni dell'intestazione.
6. Configurare i browser Internet per Vintela.

#### 9.4.6.2.2 Per impostare l'account di servizio per il Single Sign On Vintela

Lo strumento da riga di comando `Ktpass` configura il nome principale servizio per l'host o il servizio in Active Directory e genera un file "codice" Kerberos contenente la chiave segreta condivisa dell'account di servizio. Tale strumento in genere si trova sui controller di dominio oppure può essere scaricato dal sito del supporto Microsoft: <http://support.microsoft.com/kb/892777> .

È necessario un account di servizio appositamente configurato per consentire agli utenti di un determinato gruppo Windows AD di eseguire automaticamente l'autenticazione a BI Launch Pad con le rispettive credenziali

AD. L'account di servizio creato per l'autenticazione AD Kerberos può essere riconfigurato sul controller di dominio.

Quando un client tenta di accedere a BI Launch Pad, viene avviata una richiesta al server che genera ticket Kerberos. Per facilitare la richiesta, l'account di servizio creato per la piattaforma BI deve avere un nome SPN corrispondente all'URL del server delle applicazioni. Eseguire la procedura seguente sul computer che ospita il controller di dominio.

1. Eseguire il comando di impostazione del codice Kerberos `ktpass` per creare e posizionare un file di codice. Specificare i parametri `ktpass` elencati nella tabella seguente:

Tabella 45:


Parametro	Descrizione
-out	Specifica il nome del file Kerberos keytab da generare.
-princ	Specifica il nome principale utilizzato per l'account di servizio, in formato SPN:< <code>MYSIAMYSERVER</code> > / <dominio.servizio.sbo.com>@<DOMINIO>.COM, dove <MYSIAMYSERVER> è il nome del SIA (Service Intelligence Agent) specificato in CCM (Central Configuration Manager).  <b>i Nota</b> Per il nome dell'account di servizio occorre distinguere tra maiuscole e minuscole. L'SPN include il nome del computer host su cui è in esecuzione l'istanza del servizio.  <b>➔ Suggerimento</b> L'SPN deve essere univoco nella foresta in cui viene registrato. Per effettuare il controllo, utilizzare lo strumento di supporto Windows <code>Ldp.exe</code> per cercare il nome SPN.
-pass	Specifica la password utilizzata dall'account di servizio.
-ptype	Specifica il tipo principale:  <code>-ptype KRB5_NT_PRINCIPAL</code>
-crypto	Specifica il tipo di crittografia da utilizzare con l'account di servizio:  <code>-crypto RC4-HMAC-NT</code>

Ad esempio:

```
ktpass -out <nomefile_codice>.keytab -princ <MYSIAMYSERVER>/  
sbo.service.domain.com@DOMAIN.COM  
-pass password -kvno 255 -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -crypto RC4-HMAC-NT
```

L'output del comando `ktpass` deve confermare il controller di dominio di destinazione e l'avvenuta creazione del file di codice Kerberos contenente il segreto condiviso creato. Il comando mappa anche il nome principale all'account di servizio (locale).

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'account di servizio, selezionare ► *Proprietà* ► *Delega* ►.
3. Fare clic su *Utente attendibile per la delega a qualsiasi servizio (solo Kerberos)*.




4. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche apportate.

L'account di servizio ora dispone di tutti i nomi principali servizio richiesti per il Single Sign On Vintela ed è stato generato un file di codice con la password crittografata per l'account di servizio stesso.

### **i** Nota

Per il Single Sign-On end-to-end o il Single Sign-On verso database che utilizzano scenari file di codice:

In caso di errori risolti con la modifica di KVNO nel codice, è probabile che l'attributo KVNO sull'account di servizio sia maggiore del KVNO utilizzato nella creazione del codice (durante il ktpass). Per informazioni su come acquisire il KVNO corretto, consultare <http://service.sap.com/sap/support/notes/1853668> 



### 9.4.6.2.2.1 Per configurare la delega vincolata per il Single Sign On Vintela

La delega vincolata è facoltativa per l'impostazione del Single Sign On Vintela. È tuttavia obbligatoria per le distribuzioni che richiedono il Single Sign On (SSO) al database di sistema.

1. Sul computer che rappresenta il controller di dominio aprire lo snap-in *Utenti e computer* Active Directory.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'account di servizio creato nella sezione precedente e scegliere ► *Proprietà* ► *Delega* ►.
3. Selezionare *Utente attendibile per delega solo ai servizi specificati*.
4. Selezionare *Utilizza solo Kerberos*.
5. Fare clic su ► *Aggiungi* ► *Utenti o computer* ►.
6. Immettere il nome dell'account di servizio e fare clic su *OK*.  
Viene visualizzato un elenco di servizi.
7. Selezionare i servizi indicati di seguito e fare clic su *OK*.
  - Il servizio HTTP
  - Il servizio utilizzato per eseguire il Service Intelligence Agent (SIA) sul computer che ospita la piattaforma BI.

I servizi vengono aggiunti all'elenco dei servizi delegabili per l'account di servizio.

Per giustificare questa modifica, è necessario modificare le proprietà dell'applicazione Web.

### 9.4.6.2.3 Per configurare le impostazioni SSO nella console CMC

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic su *Windows AD*.
3. Assicurarsi che la casella *Abilita Windows Active Directory (AD)* sia selezionata.
4. In *Opzioni di autenticazione* assicurarsi che l'opzione *Usa autenticazione Kerberos* sia selezionata.
5. Se la configurazione richiede il SSO al database, selezionare *Contesto di protezione della cache*.
6. Selezionare *Abilita Single Sign On per la modalità di autenticazione selezionata*.
7. Fare clic su *Aggiorna*.

### 9.4.6.2.4 Abilitazione del Single Sign-On Vintela per BI Launch Pad e OpenDocument

Questa procedura viene utilizzata per BI Launch Pad o OpenDocument. Per abilitare il Single Sign On alle applicazioni Web della piattaforma Web, è necessario specificare le proprietà specifiche di Vintela e del Single Sign On nel file `BOE.war`. Ai fini dell'impostazione SSO, è consigliabile concentrarsi sull'abilitazione del Single Sign-On su BI Launch Pad per gli account AD prima di gestire altre applicazioni.

1. Accedere alla cartella personalizzata dell'applicazione Web BOE nel computer che ospita il server di applicazioni Web:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.
```

Apportare le modifiche desiderate nella directory `config\custom` e non nella directory `config\default`. In caso contrario, le modifiche verranno sovrascritte quando alla distribuzione verranno applicate patch future.

Sarà quindi necessario ridistribuire l'applicazione Web BOE.

2. Creare un nuovo file utilizzando un editor di testo.
3. Immettere quanto segue:

```
sso.enabled=true
siteminder.enabled=false
vintela.enabled=true
idm.realm=DOMAIN.COM
idm.princ=MYSIAMYSERVER/sbo.service.domain.com@DOMAIN.COM
idm.allowUnsecured=true
idm.allowNTLM=false
idm.logger.name=simple
idm.keytab=C:/WIN/filename.keytab
idm.logger.props=error-log.properties
```

#### Nota

È necessario specificare valori validi per i parametri `idm.realm` e `idm.princ`. Il valore di `idm.realm` deve corrispondere a quello impostato al momento della configurazione di `default_realm` nel file `krb5.ini`. Il valore deve essere in lettere maiuscole. Il parametro `idm.princ` corrisponde all'SPN utilizzato per l'account di servizio creato per l'SSO Vintela.

#### Nota

Nel percorso del file di codice è necessario inserire le barre.

Se non si desidera utilizzare la delega vincolata per l'autenticazione di Windows AD e SSO Vintela, ignorare il passaggio che segue.

4. Per utilizzare la delega vincolata aggiungere:

```
idm.allowS4U=true
```

5. Chiudere il file e salvarlo con il nome `global.properties`:

#### Nota

accertarsi che il nome file non venga salvato con un'estensione diversa da `.txt`.

6. Creare un altro file nella stessa directory. Salvare il file come `OpenDocument.properties` o `BILaunchpad.properties`, a seconda dei requisiti.
7. Digitare quanto segue:

```
authentication.default=secWinAD
cms.default=[enter your cms name]:[Enter the CMS port number]
```

Ad esempio:

```
authentication.default=secWinAD  
cms.default=mycms:6400
```

8. Salvare e chiudere il file.
9. Riavviare il server di applicazioni Web.

Le nuove proprietà avranno effetto solo dopo la redistribuzione dell'applicazione Web BOE modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per redistribuire BOE sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects BI*.


#### **i** Nota

Se nella distribuzione viene utilizzato un firewall, ricordarsi di aprire tutte le porte necessarie, altrimenti le applicazioni Web non saranno in grado di connettersi ai server della piattaforma BI.

### 9.4.6.2.5 Per abilitare il Single Sign-On Vintela per i servizi Web

Alcuni strumenti client richiedono l'autenticazione mediante i servizi Web. Seguire i passaggi indicati di seguito per abilitare il Single Sign-On (SSO) per i servizi Web. Per ulteriori informazioni, vedere la nota SAP all'indirizzo: <http://service.sap.com/sap/support/notes/1646920>

1. Creare una copia di backup di questo file: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\web.xml` e aprirlo per modificarlo.
2. Rimuovere i commenti dalle sezioni Kerberos Proxy Filter e Kerberos Filter per abilitare l'autenticazione SSO Kerberos per Windows Active Directory (secWinAD).



È necessario specificare le opzioni seguenti (le altre sono facoltative):

- `idm.realm` (corrispondente al valore di `default_realm` specificato nel file `Krb5.ini`).
- `idm.princ` (corrispondente al valore di `idm.princ` specificato nel file `global.properties` che si trova in `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`).
- `idm.keytab` (corrispondente al valore di `idm.keytab` specificato nel file `global.properties` che si trova in `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`).


### Nota

Se si utilizza la password codificata impostata nelle opzioni Java di Tomcat, non apportare modifiche alle righe keytab nel file `web.xml`.

3. Se insieme al server di applicazioni Java non viene utilizzato SSL, impostare il parametro `idm.allowUnsecured` su **true**.

Per ulteriori informazioni su SSL Tomcat, consultare l'articolo 1484802 della Knowledge Base.

4. Creare una copia di backup di questo file: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\classes\dsweb.properties` e aprirlo per modificarlo.
5. Impostare `kerberos.sso` su **true** e salvare il file.



```
68 allowedOrderBy = SI_CREATION_TIME,SI_KIND,SI_LAST_RUN_TIME,SI_SCHEDULEINFO.SI_SUBMITTER,SI_OWNER
69
70 #####
71 # Kerberos SSO Properties #
72 #####
73 #Set this value to true and activate the Vintela Authentication Filter (in web.xml) to enable SSO via Kerberos
74 kerberos.sso=true
75
76 #Setting this value to true if user wants trusted authentication
77 trustedAuthentication.enabled = false
```

6. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web.  
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
7. Riavviare Tomcat.
8. Per verificare le impostazioni, nel computer client in cui sono installati gli strumenti client avviare Query as a Web Service Designer.
9. Aggiungere un nuovo host gestito.
10. Immettere il nome del server di applicazioni.
11. Immettere l'URL dei servizi Web nel formato seguente: `http://<ServerAppWeb>:<NumeroPorta>/dswebobje/services/Session`.  
Esempio: `http://BI4:8080/dswebobje/services/Session`.
12. Immettere il nome host CMS.
13. Cambiare il tipo di autenticazione in *Windows AD*.
14. Selezionare *Abilita Windows Active Directory Single Sign-On*.
15. Al prompt di accesso lasciare vuoti i campi *Utente* e *Password* e fare clic su *OK*.

## 9.4.6.2.6 Innalzamento del limite per le dimensioni delle intestazioni in Tomcat

Active Directory crea un token Kerberos utilizzato nel processo di autenticazione. Questo token viene memorizzato nell'intestazione HTTP. Il server applicazioni Java presenterà dimensioni dell'intestazione HTTP predefinite. Per evitare errori, assicurarsi che le dimensioni predefinite minime siano pari a 16384 byte. (Alcune distribuzioni potrebbero richiedere dimensioni superiori. Per ulteriori informazioni, vedere le indicazioni sulle dimensioni di Microsoft sul sito di supporto all'indirizzo <http://support.microsoft.com/kb/327825>).

1. Nel server su cui è installato Tomcat aprire il file `server.xml`.

In Windows, questo file si trova in `<DIRINSTALLTomcat>/conf`

- Se si utilizza la versione di Tomcat installata con la piattaforma BI in Windows e non è stato modificato il percorso di installazione predefinito, sostituire `<DIRINSTALLAZTomcat>` con `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat\`
- Se si utilizza qualsiasi altro server di applicazioni Web supportato, consultare la documentazione del server per determinare il percorso appropriato.

2. Individuare il tag `<Connector ...>` corrispondente per il numero della porta configurata.

Se si utilizza la porta predefinita 8080, individuare il tag `<Connector ...>` che contiene `port=«8080»`.

Ad esempio:

```
<Connector URIEncoding="UTF-8" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" debug="0"
disableUploadTimeout="true" enableLookups="false"
maxSpareThreads="75" maxThreads="150"
minSpareThreads="25" port="8080" redirectPort="8443"
/>
```

3. Aggiungere il seguente valore all'interno del tag `<Connector ...>`:

```
maxHttpHeaderSize="16384"
```

Ad esempio:

```
<Connector URIEncoding="UTF-8" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" debug="0"
disableUploadTimeout="true" enableLookups="false"
maxSpareThreads="75" maxThreads="150"
maxHttpHeaderSize="16384" minSpareThreads="25" port="8080" redirectPort="8443" />
```

4. Salvare e chiudere il file `server.xml`.
5. Riavviare Tomcat.

#### **i** Nota

Per altri server di applicazioni Java, consultare la relativa documentazione.

## 9.4.6.2.7 Configurazione dei browser Internet

Per supportare il Single Sign On Vintela per l'autenticazione AD Kerberos, è necessario configurare i client della piattaforma BI. Ciò comporta la configurazione del browser Web nei computer client.

### 9.4.6.2.7.1 Per configurare Internet Explorer nei computer client

1. Nel computer client aprire una finestra del browser Internet Explorer.

2. Abilitare l'autenticazione Windows integrata.
  - a. Nel menu *Strumenti*, fare clic su *Opzioni Internet*.
  - b. Fare clic sulla scheda *Avanzate*.
  - c. Scorrere fino a *Protezione*, selezionare *Abilita autenticazione Windows integrata*, quindi fare clic su *Applica*.
3. Aggiungere il computer applicazioni Java oppure l'URL dei siti affidabili. È possibile immettere il nome completo di dominio del sito.
  - a. Nel menu *Strumenti*, fare clic su *Opzioni Internet*.
  - b. Fare clic sulla scheda *Protezione*.
  - c. Fare clic su *Siti*, quindi su *Avanzato*.
  - d. Selezionare o immettere il sito e fare clic su *Aggiungi*.
  - e. Fare clic su *OK* fino alla chiusura della finestra di dialogo Opzioni Internet.
4. Chiudere e riaprire la finestra del browser Internet Explorer per rendere effettive queste modifiche.
5. Ripetere l'intera procedura precedente per ogni computer client della piattaforma BI.

## 9.4.6.2.7.2 Per configurare Firefox nei computer client

1. *Modificare network.negotiate-auth.delegation-uris*.
  - a. Nel computer client aprire un'istanza del browser Firefox.
  - b. Digitare **about:config** nel campo dell'indirizzo URL.  
Viene visualizzato un elenco di proprietà configurabili.
  - c. Fare doppio clic su *network.negotiate-auth.delegation-uris* per modificare la proprietà.
  - d. Immettere l'URL da utilizzare per l'accesso a BI Launch Pad.

Se ad esempio l'URL di BI Launch Pad è **http://<machine.domain.com>:8080/BOE/BI**, sarà necessario immettere **http://<machine.domain.com>**.

### Nota

Per aggiungere più URL, separarli con una virgola. Ad esempio **http://<computer.dominio.com>, <computer2.dominio.com>**.

- e. Fare clic su *OK*.
2. *Modificare network.negotiate-auth.trusted-uris*
  - a. Nel computer client aprire un'istanza del browser Firefox.
  - b. Digitare **about:config** nel campo dell'indirizzo URL.  
Viene visualizzato un elenco di proprietà configurabili.
  - c. Fare doppio clic su *network.negotiate-auth.trusted-uris* per modificare la proprietà.
  - d. Immettere l'URL da utilizzare per l'accesso a BI Launch Pad.  
Se ad esempio l'URL di BI Launch Pad è **http://<machine.domain.com>:8080/BOE/BI**, sarà necessario immettere **http://<machine.domain.com>**.

### Nota

Per aggiungere più URL, separarli con una virgola. Ad esempio **http://<computer.dominio.com>, <computer2.dominio.com>**.

- e. Fare clic su [OK](#).
3. Chiudere e riaprire la finestra del browser Firefox per rendere effettive queste modifiche.
4. Ripetere l'intera procedura precedente per ogni computer client della piattaforma BI.

### 9.4.6.2.8 Verifica del Single Sign On Vintela per l'autenticazione AD Kerberos

È necessario verificare l'impostazione del Single Sign On da una workstation client. Assicurarsi che il client si trovi sullo stesso dominio della distribuzione della piattaforma BI e che l'accesso alla workstation sia stato effettuato come un utente AD mappato. Questo account utente deve essere in grado di accedere manualmente a BI Launch Pad.

Per verificare il Single Sign On, aprire un browser e immettere l'URL per BI Launch Pad. Se il Single Sign On è configurato correttamente, non verrà richiesto di immettere le credenziali di accesso.

#### ➔ Suggerimento

È consigliabile testare diversi scenari di utenti AD nella distribuzione in uso. Se ad esempio l'ambiente include utenti di più sistemi operativi, è necessario testare il Single Sign On per gli utenti provenienti da ciascuno di essi, nonché su tutti i possibili browser supportati nell'organizzazione. Se l'ambiente include utenti provenienti da più foreste o domini, è necessario testare il Single Sign On per un account utente di ciascun dominio o foresta.

### 9.4.6.2.9 Configurazione di Kerberos e di Single Sign On nel database per i server di applicazioni

Single Sign On nel database è supportato per le distribuzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- La distribuzione della piattaforma BI avviene in un server di applicazioni Web.
- Il server di applicazioni Web è stato configurato per il Single Sign On Vintela per l'autenticazione AD.
- Il database per cui è necessario il Single Sign On è una versione supportata di SQL Server o Oracle.
- Ai gruppi o agli utenti per i quali è necessario l'accesso al database devono essere state concesse autorizzazioni all'interno di SQL Server o Oracle.

Il passaggio finale consiste nel modificare il file `krb5.ini` per supportare il Single Sign On al database per applicazioni Web.

#### 9.4.6.2.9.1 Abilitazione della funzionalità Single Sign On nel database per i server di applicazioni Java

1. Aprire il file `krb5.ini` utilizzato per la distribuzione della piattaforma BI.  
La posizione predefinita di questo file è la directory WIN nel server di applicazioni Web.

### **i** Nota

Se non è possibile trovare il file nella directory WIN, controllare il seguente argomento Java per la posizione del file:

```
-Djava.security.auth.login.config
```

Questa variabile viene specificata quando si configura AD con Kerberos nel server di applicazioni Web.

2. Passare alla sezione [libdefaults] del file.
3. Immettere la stringa seguente prima dell'inizio della sezione [realms] del file:

```
forwardable=true
```

4. Salvare e chiudere il file.
5. Riavviare il server di applicazioni Web.

Il Single Sign-On al database non verrà abilitato fino a quando non si seleziona la casella [Contesto di protezione della cache \(richiesto per SSO al database\)](#) nella pagina di autenticazione Windows AD della CMC.

## **9.4.6.3 Utilizzo di SiteMinder**

### **9.4.6.3.1 Utilizzo di Windows AD con SiteMinder**

In questa sezione viene illustrato come utilizzare AD e SiteMinder. SiteMinder è uno strumento di terzi per l'autenticazione e l'accesso utente che è possibile utilizzare con il plug-in di protezione AD per creare il Single Sign On nella piattaforma BI. È possibile utilizzare SiteMinder con Kerberos.

Assicurarsi che le risorse di gestione delle identità SiteMinder siano installate e configurate prima di configurare l'autenticazione Windows AD per l'utilizzo di SiteMinder. Per ulteriori informazioni su SiteMinder e su come eseguirne l'installazione, fare riferimento alla documentazione di SiteMinder.

Per l'abilitazione del Single Sign-On AD con SiteMinder sono richieste due attività:

- Configurare il plug-in AD per il Single Sign-On con SiteMinder
- Configurare le proprietà SiteMinder per l'applicazione Web BOE

### **i** Nota

assicurarsi che l'amministratore di SiteMinder abbia abilitato il supporto per gli agenti 4.x. L'operazione va eseguita a prescindere dalla versione in uso di SiteMinder. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SiteMinder, consultare la documentazione di SiteMinder.



### 9.4.6.3.1.1 Per abilitare le proprietà di SiteMinder per BI Launch Pad

Oltre che per il plug-in di protezione Windows AD, le impostazioni di SiteMinder devono essere specificate anche per le proprietà war BOE.

1. Individuare la directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\` nell'installazione della piattaforma BI.
2. Creare un nuovo file nella directory, utilizzando Blocco note o un'altra utilità di elaborazione testo.
3. Nel nuovo file, immettere i valori seguenti:

```
sso.enabled=true  
siteminder.authentication=secWinAD  
siteminder.enabled=true
```

4. Salvare il file con il nome `global.properties`.

#### **i** Nota

accertarsi che il nome file non venga salvato con un'estensione diversa da `.txt`.

5. Creare un altro file nella stessa directory.
6. Nel nuovo file, inserire i seguenti valori:

```
authentication.default=secWinAD  
cms.default=[cms name]:[CMS port number]
```

Ad esempio:

```
authentication.default=LDAP  
cms.default=mycms:6400
```

7. Salvare il file con il nome `BIlaunchpad.properties`, quindi chiuderlo.

Le nuove proprietà verranno applicate dopo la ridistribuzione di `BOE.war` nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects BI*.

### 9.4.6.3.1.2 Configurazione delle impostazioni SiteMinder nella CMC

Prima di configurare la console CMC per SiteMinder, è necessario completare le azioni prerequisite presenti:

- Sono stati mappati i gruppi di utenti AD nella piattaforma BI.
  - Le credenziali AD sono state verificate in CCM.
1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
  2. Fare doppio clic su [Windows AD](#).
  3. Selezionare la casella di controllo [Abilita Windows Active Directory \(AD\)](#).

4. In Opzioni di autenticazione selezionare [Usa autenticazione NTLM](#) oppure [Usa autenticazione Kerberos](#).

Per configurare la piattaforma BI per l'autenticazione Kerberos e AD mediante Kerberos, è necessario un account di servizio. È possibile creare un nuovo account di dominio oppure utilizzare un account già esistente. L'account di servizio verrà utilizzato per eseguire i server della piattaforma BI.

#### ➔ Suggerimento

Quando si accede manualmente a BI Launch Pad, gli utenti di altri domini devono aggiungere il nome di dominio in lettere maiuscole dopo il nome utente. Ad esempio, in `user@CHILD.PARENTDOMAIN.COM`, «CHILD.PARENTDOMAIN.COM» è il dominio.

5. Se si seleziona [Usa autenticazione Kerberos](#):

- Se si desidera configurare il Single Sign On per un database, selezionare [Contesto di protezione della cache](#).
- Eliminare qualsiasi informazione nella casella [Nome principale servizio](#).

6. Per configurare il Single Sign-On, selezionare [Abilita il Single Sign-On per la modalità di autenticazione selezionata](#).

Per abilitare il Single Sign On, è necessario anche configurare le proprietà generali dell'applicazione Web e di BI Launch Pad.

7. Nell'area [Sincronizzazione delle credenziali](#) selezionare un'opzione per abilitare e aggiornare le credenziali di origine dati dell'utente AD all'accesso.

Questa opzione consente di sincronizzare l'origine dati con le credenziali di accesso correnti dell'utente.

8. Nell'area [Opzioni SiteMinder](#) configurare SiteMinder come opzione di Single Sign On per l'autenticazione AD mediante Kerberos:

- Fare clic su [Disabilitato](#).

Viene visualizzata la pagina [Windows Active Directory](#).

Se non è stato configurato il plug-in Windows AD, viene visualizzato un avviso in cui viene chiesto se si desidera continuare. Fare clic su [OK](#).

- Fare clic su [Usa il Single Sign On SiteMinder](#).
- Nella casella [Host del server dei criteri](#) digitare il nome di ogni server dei criteri, quindi scegliere [Aggiungi](#).
- Per ogni host del server dei criteri, immettere un numero di porta nelle caselle [Contabilità](#), [Autenticazione](#) e [Autorizzazione](#).
- Nella casella [Nome dell'agente](#) immettere il nome dell'agente.
- Nelle caselle [Segreto condiviso](#) immettere il segreto condiviso.

Assicurarsi che l'amministratore di SiteMinder abbia abilitato il supporto per gli agenti 4.x, indipendentemente dalla versione di SiteMinder supportata utilizzata. Per ulteriori informazioni su SiteMinder e su come installarlo, vedere la documentazione di SiteMinder.

- Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le informazioni e tornare alla pagina di autenticazione AD principale.

9. Nell'area [Opzioni alias AD](#) specificare in che modo i nuovi alias vengono aggiunti e aggiornati nella piattaforma BI.

- Nell'area [Nuove opzioni di alias](#) selezionare un'opzione per la mappatura dei nuovi alias agli account Enterprise:

- [Assegna ogni nuovo alias AD a un account utente esistente con lo stesso nome](#)

Utilizzare questa opzione quando è noto che gli utenti possiedono un account Enterprise già esistente con lo stesso nome; in altre parole gli alias AD saranno assegnati a utenti esistenti (la creazione di alias automatici è attivata). Gli utenti che non dispongono di un account Enterprise esistente o che

- non hanno lo stesso nome nei rispettivi account Enterprise e AD, verranno aggiunti come nuovi utenti.
- [Crea un nuovo account utente per ogni nuovo alias AD](#)  
Utilizzare questa opzione quando si desidera creare un nuovo account per ciascun utente.
  - b. Nell'area [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare un'opzione per la gestione degli aggiornamenti degli alias per gli account Enterprise:
    - [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Selezionare questa opzione per creare automaticamente un nuovo alias per ogni utente AD mappato alla piattaforma BI. I nuovi account AD vengono aggiunti per gli utenti che non dispongono di account della piattaforma BI o per tutti gli utenti, se è stata selezionata l'opzione [Crea un nuovo account utente per ogni nuovo alias AD](#) e si è fatto clic su [Aggiorna](#).
    - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Selezionare questa opzione se la directory AD che si sta mappando include molti utenti, di cui solo alcuni utilizzeranno la piattaforma BI. La piattaforma non crea automaticamente alias e account Enterprise per tutti gli utenti. Creerà, invece, alias (e account, se necessario) solo per gli utenti che accedono alla piattaforma.
  - c. Nell'area [Nuove opzioni utente](#) selezionare un'opzione per creare nuovi utenti:
    - [I nuovi utenti vengono creati come utenti designati](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente specifico sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema, indipendentemente dal numero di persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.
    - [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e della durata dell'accesso al sistema, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.
10. Per configurare come pianificare gli aggiornamenti degli Alias AD, fare clic su [Pianificazione](#).
- a. Nella finestra di dialogo [Pianificazione](#) selezionare una ricorrenza nell'elenco [Esegui oggetto](#).
  - b. Impostare le opzioni e i parametri della pianificazione rimanenti nel modo richiesto.
  - c. Fare clic su [Pianifica](#).  
All'aggiornamento degli alias vengono aggiornate anche le informazioni sul gruppo.
11. Nell'area [Opzioni di collegamento attributi](#) è possibile specificare la priorità di collegamento degli attributi per il plug-in AD:
- a. Selezionare la casella di controllo [Importa nome completo, indirizzo di posta elettronica e altri attributi](#).  
I nomi completi e le descrizioni utilizzati negli account AD vengono importati e memorizzati insieme agli oggetti utente nella piattaforma BI.
  - b. Specificare un'opzione per [Imposta priorità collegamento attributi AD relativo ad altri collegamenti attributi](#).  
Se l'opzione è impostata su 1, gli attributi AD hanno la priorità negli scenari in cui sono abilitati AD e altri plug-in (LDAP e SAP). Se l'opzione è impostata su 3, hanno la priorità gli attributi di altri plug-in abilitati. I collegamenti devono essere impostati su valori diversi. L'impostazione di più plug-in di autenticazione sullo stesso valore di collegamento potrebbe determinare risultati imprevisti.
12. Nell'area [Opzioni gruppo AD](#), configurare gli aggiornamenti del gruppo AD:

- a. Fare clic su [Pianifica](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Pianificazione](#).
- b. Selezionare una ricorrenza dall'elenco a discesa [Esegui oggetto](#).
- c. Impostare le opzioni e i parametri della pianificazione rimanenti nel modo richiesto.
- d. Fare clic su [Pianifica](#).

Il sistema pianifica l'aggiornamento e lo esegue in base alla pianificazione specificata. L'aggiornamento pianificato successivo per gli account del gruppo AD viene visualizzato in [Opzioni gruppo AD](#).

13. Nell'area [Aggiornamento AD su richiesta](#) selezionare un'opzione per indicare se aggiornare gruppi o utenti AD (o nessuno dei due) quando si fa clic su [Aggiorna](#):
  - [Aggiorna gruppi AD ora](#)  
Selezionare questa opzione se si desidera avviare l'aggiornamento di tutti i gruppi AD pianificati quando si fa clic su [Aggiorna](#). Il prossimo aggiornamento pianificato del gruppo AD è indicato in [Opzioni gruppo AD](#).
  - [Aggiorna alias e gruppi AD ora](#)  
Selezionare questa opzione se si desidera avviare l'aggiornamento di tutti i gruppi e alias utente AD pianificati quando si fa clic su [Aggiorna](#). I successivi aggiornamenti pianificati sono elencati in [Opzioni gruppo AD](#) e [Opzioni alias AD](#).
  - [Non aggiornare alias e gruppi AD ora](#)  
Nessun gruppo o alias utente AD verrà aggiornato quando si fa clic su [Aggiorna](#).
14. Fare clic su [Aggiorna](#), quindi su [OK](#).

### 9.4.6.3.1.3 Disabilitazione di SiteMinder

Se si desidera impedire la configurazione di SiteMinder o disabilitarlo dopo la configurazione nella console CMC, modificare il file di configurazione Web per BI Launch Pad.

#### 9.4.6.3.1.3.1 Disabilitazione di SiteMinder per i client Java

Oltre che per il plug-in di protezione Windows AD, è necessario disabilitare le impostazioni di SiteMinder anche per il file war BOE del server di applicazioni Web.

1. Accedere alla seguente directory nell'installazione della piattaforma BI:  
`<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\`
2. Aprire il file `global.properties` file.
3. Impostare `siteminder.enabled` su `false`

```
siteminder.enabled=false
```

4. Salvare le modifiche e chiudere il file.

La modifica verrà applicata solo dopo la ridistribuzione di `BOE.war` nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects BI*.

## 9.4.7 Risoluzione dei problemi relativi all'autenticazione Windows AD

### 9.4.7.1 Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione

Se si verificano problemi durante la configurazione di Kerberos, attenersi alle seguenti procedure:

- Abilitazione della registrazione
- Verifica della configurazione di Kerberos Java SDK

#### 9.4.7.1.1 Per abilitare la registrazione

1. Nel menu *Start* selezionare *Programmi > Tomcat > Configurazione Tomcat*
2. Fare clic sulla scheda *Java*.
3. Aggiungere le seguenti opzioni:

```
-Dcrystal.enterprise.trace.configuration=verbose  
-sun.security.krb5.debug=true
```

Viene creato un file registro nella seguente posizione:

```
C:\Documents and Settings\<user name>\.businessobjects\jce_verbose.log
```

#### 9.4.7.1.2 Per verificare la configurazione di Kerberos

Per verificare la configurazione di Kerberos, eseguire il comando indicato di seguito dove *servant* è l'account di servizio e il dominio in cui viene eseguito CMS e *password* è la password associata all'account di servizio.

```
<DirectoryInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_64\jdk\bin  
\servact@TESTM03.COM Password
```

Ad esempio:

```
C:\Program Files\SAP BusinessObjects\  
SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_64\jdk\bin\  
servact@TESTM03.COM Password
```

Il nome del dominio e il nome principale di servizio devono corrispondere esattamente al nome di dominio e al nome principale di servizio di Active Directory. Se il problema persiste, verificare se è stato immesso lo stesso nome. Tenere presente che il nome supporta la distinzione tra minuscole e maiuscole.

### 9.4.7.1.3 Errore di accesso dovuto a nomi AD UPN e SAM diversi

L'ID di Active Directory di un utente è stato mappato alla piattaforma BI. Ciò nonostante, l'utente non è in grado di accedere alla console CMC o a BI Launch Pad con l'autenticazione Windows AD e Kerberos nel formato che segue:  
DOMAIN\ABC123

Questo problema può essere riscontrato quando l'utente viene impostato in Active Directory con un nome UPN e SAM che in qualche modo non corrispondono. Gli esempi riportati di seguito possono causare un problema:

- L'UPN è abc123@azienda.com ma il nome SAM è DOMINIO\ABC123.
- L'UPN è gricci@azienda ma il nome SAM è DOMINIO\giorgioricci.

È possibile risolvere il problema in due modi:

- Fare accedere gli utenti utilizzando l'UPN anziché il nome SAM.
- Accertarsi che il nome di account SAM e il nome UPN corrispondano.

### 9.4.7.1.4 Errore di preautenticazione

È possibile che un utente precedentemente in grado di effettuare l'accesso non riesca più ad accedere correttamente. L'utente riceverà questo messaggio di errore: Informazioni sull'account non riconosciute. I registri degli errori Tomcat conterranno un errore analogo al seguente "Informazioni di preautenticazione non valide (24) "

Questo errore si può verificare poiché il database utente di Kerberos non ha ricevuto una modifica da UPN in AD. Ciò potrebbe indicare che il database utente di Kerberos e le informazioni AD non sono sincronizzati.

Per risolvere il problema, reimpostare la password dell'utente in AD. In questo modo le modifiche verranno trasmesse correttamente.

#### **i** Nota

Questo problema è stato risolto in J2SE 5.0.

## 9.5 Autenticazione SAP

### 9.5.1 Configurazione dell'autenticazione SAP

In questa sezione viene spiegato come configurare l'autenticazione della piattaforma BI per l'ambiente SAP.

L'autenticazione SAP consente agli utenti SAP di accedere alla piattaforma BI con il proprio nome utente e la propria password SAP, senza memorizzare le password nella piattaforma BI. Consente inoltre di preservare le informazioni sui ruoli dell'utente in SAP e utilizzare tali informazioni nella piattaforma per assegnare i diritti per l'esecuzione delle attività amministrative o l'accesso al contenuto.

## Accesso all'applicazione di autenticazione SAP

È necessario fornire alla piattaforma BI le informazioni sul sistema SAP. È possibile accedere a un'applicazione Web dedicata tramite lo strumento amministrativo principale della piattaforma BI, ovvero la CMC (Central Management Console). Per accedervi dalla home page della console CMC, fare clic su [Autenticazione](#).

## Autenticazione degli utenti SAP

I plug-in di protezione espandono e personalizzano le modalità di autenticazione degli utenti della piattaforma BI. La funzionalità di autenticazione SAP include un plug-in di protezione SAP (`secSAPR3.d11`) per il componente Central Management Server (CMS) della piattaforma BI. Questo plug-in di protezione SAP offre diversi vantaggi chiave:

- Funge da provider di autenticazione che verifica le credenziali utente in base al sistema SAP per conto del CMS. Quando gli utenti accedono direttamente alla piattaforma BI, possono scegliere l'autenticazione SAP e immettere il proprio nome utente e la propria password SAP. La piattaforma BI può inoltre convalidare i ticket di accesso Enterprise Portal nei sistemi SAP.
- Consente di mappare i ruoli da SAP alla piattaforma BI per facilitare la creazione di account, nonché di assegnare i diritti agli utenti e ai gruppi in modo coerente all'interno della piattaforma BI.
- Mantiene dinamicamente gli elenchi di ruoli SAP. Ciò significa che, dopo che si è mappato un ruolo SAP nella piattaforma, tutti gli utenti che appartengono a tale ruolo possono accedere al sistema. Quando si apportano modifiche successive all'appartenenza ai ruoli SAP, non è necessario aggiornare l'elenco nella piattaforma BI.
- Il componente Autenticazione SAP include un'applicazione Web per la configurazione del plug-in. È possibile accedere a questa applicazione nell'area [Autenticazione](#) della CMC.

## 9.5.2 Creazione di un account utente per la piattaforma BI

Il sistema della piattaforma BI richiede un account utente SAP che sia autorizzato ad accedere agli elenchi di appartenenza ai ruoli SAP e ad autenticare gli utenti SAP. Sarà necessario utilizzare le credenziali dell'account per connettere la piattaforma BI al sistema SAP. Per le istruzioni generali per la creazione di account utente SAP e l'assegnazione delle autorizzazioni tramite i ruoli, consultare la documentazione di SAP BW.

Utilizzare la transazione `SU01` per creare un nuovo account utente SAP detto `CRYSTAL`. Utilizzare la transazione `PFCG` per creare un nuovo ruolo detto `CRYSTAL_ENTITLEMENT`. Questi nomi sono consigliati, ma non obbligatori. Cambiare l'autorizzazione del nuovo ruolo impostando i valori per i seguenti oggetti autorizzazione:

Tabella 46:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valore
Autorizzazione per l'accesso ai file (S_DATASET)	Attività (ACTVT)	Lettura, scrittura (33, 34)
	Nome file fisico (FILENAME)	* (indica Tutti)
	Nome programma ABAP (PROGRAM)	*

Oggetto autorizzazione	Campo	Valore
Verifica autorizzazione per l'accesso RFC (S_RFC)	Attività (ACTVT)	16
	Nome dell'RFC da proteggere (RFC_NAME)	BDCH, STPA, SUSO, BDL5, SUUS, SU_USER, SYST, SUNI, RFC1, SDIFRUN-TIME, PRGN_J2EE, /CRYSTAL/SECURITY
	Tipo di oggetto RFC da proteggere (RFC_TYPE)	Gruppo di funzioni (FUGR)
Manutenzione master utente: gruppi di utenti (S_USER_GRP)	Attività (ACTVT)	Crea o Genera, e Visualizza (03)
	Gruppo di utenti nella manutenzione master utente (CLASS)	<p>*</p> <div> <p><b>i</b> <b>Nota</b></p> <p>Per maggiore sicurezza, si consiglia di elencare esplicitamente i gruppi di utenti i cui membri richiedono l'accesso alla piattaforma BI.</p> </div>

Infine aggiungere l'utente `CRYSTAL` al ruolo `CRYSTAL_ENTITLEMENT`.

#### ➔ Suggerimento

se in base ai criteri di sistema gli utenti devono modificare le password quando accedono per la prima volta al sistema, accedervi ora con l'account utente `CRYSTAL` e reimpostare la password.

## 9.5.3 Connessione ai sistemi di autorizzazione SAP

Per poter importare i ruoli o pubblicare contenuto BW nella piattaforma BI, è necessario fornire informazioni sul sistema di autenticazione SAP in cui si desidera effettuare l'integrazione. Tali informazioni vengono utilizzate dalla piattaforma BI per la connessione al sistema SAP di destinazione quando viene stabilita l'appartenenza ai ruoli e viene effettuata l'autenticazione degli utenti SAP.

### 9.5.3.1 Aggiunta di un sistema di autorizzazione SAP

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul collegamento [SAP](#).

Vengono visualizzate le impostazioni dei sistemi di autorizzazione.

#### ➔ Suggerimento

se un sistema di autorizzazione è già visualizzato nell'elenco [Nome sistema logico](#), fare clic su [Nuovo](#).



3. Nel campo *Sistema* immettere l'ID del sistema (SID) SAP a tre caratteri.
4. Nel campo *Client* digitare il numero client che la piattaforma BI deve utilizzare per accedere al sistema SAP. La piattaforma BI combina le informazioni sul sistema e sul client e aggiunge una voce all'elenco *Nome sistema logico*.
5. Assicurarsi che la casella di controllo *Disattivato* sia deselezionata.

**i Nota**

selezionare la casella di controllo *Disattivato* per indicare alla piattaforma BI che un particolare sistema SAP non è temporaneamente disponibile.

6. Se il bilanciamento del carico è stato configurato in modo tale che la piattaforma BI deve eseguire l'accesso tramite un server messaggi, è necessario completare i campi *Server messaggi* e *Gruppo di accesso* in modo appropriato.

**i Nota**

è necessario immettere le voci appropriate nel file *Servizi* sul computer della piattaforma BI per consentire il bilanciamento del carico, soprattutto se la distribuzione non è stata eseguita in un unico computer. Prestare particolare attenzione ai computer in cui è in esecuzione il CMS, al server di applicazioni Web e ai computer che gestiscono gli account di autenticazione e le impostazioni.

7. Se il bilanciamento del carico non è stato configurato (o se si preferisce che la piattaforma BI acceda direttamente al sistema SAP), completare i campi *Server applicazioni* e *Numero sistema* in modo appropriato.
8. Nei campi *Nome utente*, *Password* e *Linguaggio* digitare il nome utente, la password e il codice linguaggio per l'account SAP che si desidera che la piattaforma BI utilizzi quando accede a SAP.

**i Nota**

queste credenziali devono corrispondere all'account utente creato per la piattaforma BI.

9. Fare clic su *Aggiorna*.

Se si aggiungono più sistemi di autorizzazione, fare clic sulla scheda *Opzioni* per specificare il sistema che la piattaforma BI utilizza per impostazione predefinita (ovvero il sistema che viene contattato per autenticare gli utenti che tentano di accedere con le credenziali SAP ma senza specificare un sistema SAP particolare).

### 9.5.3.2 Per verificare l'aggiunta corretta di un sistema di autorizzazione

1. Fare clic sulla scheda *Importazione ruolo*.
2. Selezionare il sistema di autorizzazione dall'elenco *Nome sistema logico*.

Se il sistema di autorizzazione è stato aggiunto non correttamente, l'elenco *Ruoli disponibili* contiene un elenco dei ruoli che è possibile importare.

#### ➔ Suggerimento

Se nell'elenco *Nome sistema logico* non sono visibili ruoli, controllare la presenza di messaggi di errore nella pagina. In questi messaggi potrebbero essere contenute le informazioni necessarie per correggere il problema.

### 9.5.3.3 Per disabilitare temporaneamente una connessione a un sistema di autorizzazione SAP

Nella CMC è possibile disabilitare temporaneamente una connessione tra la piattaforma BI e un sistema di autorizzazione SAP. Ciò può essere utile per mantenere la capacità di risposta della piattaforma BI, ad esempio nel caso del tempo di inattività pianificato di un sistema di autorizzazione SAP.

1. Nella CMC andare nell'area di gestione *Autenticazione*.
2. Fare doppio clic sul collegamento *SAP*.
3. Nell'elenco *Nome sistema logico* selezionare il sistema che si desidera disabilitare.
4. Selezionare la casella di controllo *Disattivato*.
5. Fare clic su *Aggiorna*.

### 9.5.4 Impostazione delle opzioni di autenticazione SAP

L'autenticazione SAP comprende numerose opzioni che è possibile specificare quando si integra la piattaforma BI con i sistemi SAP. Le opzioni disponibili sono:

- Abilitazione o disabilitazione dell'autenticazione SAP
- Specifica delle impostazioni di connessione
- Collegamenti di utenti importati a modelli di licenza della piattaforma BI.
- Configurazione di Single-Sign-On nel sistema SAP

#### 9.5.4.1 Per impostare le opzioni di autenticazione SAP

1. Passare all'area di gestione *Autenticazione* della CMC.
2. Fare doppio clic sul collegamento *SAP* e fare clic sulla scheda *Opzioni*.
3. Rivedere e modificare le impostazioni seguenti in base alle esigenze:

Impostazione	Descrizione
<i>Abilita autenticazione SAP</i>	Deselezionare questa casella di controllo se si desidera disabilitare l'autenticazione SAP.

Impostazione	Descrizione
	<p><b>i Nota</b></p> <p>Per disabilitare l'autenticazione SAP per un sistema SAP specifico, selezionare la casella <i>Disabilitato</i> del sistema nella scheda <i>Sistemi di autorizzazione</i>.</p>
<i>Contenuto cartella principale</i>	<p>Specificare dove si desidera che la piattaforma BI dovrà iniziare a replicare la struttura delle cartelle BW nella CMC e in BI Launch Pad.</p> <p>L'impostazione predefinita è <code>/SAP/2.0</code> ma è possibile scegliere una cartella diversa, se necessario. Se si desidera modificare il valore, è necessario apportare la modifica sia nella CMC che nel workbench per l'amministrazione dei contenuti.</p>
<i>Sistema predefinito</i>	<p>Selezionare un sistema di autorizzazione SAP che la piattaforma BI deve contattare per autenticare gli utenti che provano ad accedere con le credenziali SAP ma senza specificare un sistema SAP specifico.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se si seleziona un sistema predefinito, gli utenti di tale sistema non devono immettere il client o l'ID sistema quando si connettono tramite strumenti client quali Live Office o Universe Designer utilizzando l'autenticazione SAP. Ad esempio, se <code>SYS~100</code> è impostato come sistema predefinito, <code>SYS~100/user1</code> potrebbe accedere come <code>user1</code> quando viene scelta l'autenticazione SAP.</p>
<i>Numero massimo di tentativi di accesso non riusciti al sistema di autorizzazione</i>	<p>Digitare il numero di tentativi che la piattaforma BI deve effettuare per tentare di contattare un sistema SAP per soddisfare le richieste di autenticazione.</p> <p>Se si imposta il valore su <code>-1</code>, la piattaforma BI tenta di contattare il sistema di autorizzazione un numero illimitato di volte. Se si imposta il valore su <code>0</code>, la piattaforma BI può provare a contattare il sistema di autorizzazione una sola volta.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Utilizzare questa impostazione insieme all'opzione <i>Mantieni disabilitato sistema di autorizzazione [secondi]</i> per configurare il modo in cui la piattaforma BI deve gestire i sistemi di autorizzazione SAP che sono temporaneamente non disponibili. Il sistema utilizza le due opzioni per stabilire quando interrompere la comunicazione con un sistema SAP che non è</p>

Impostazione	Descrizione
	disponibile e quando riprendere la comunicazione con tale sistema.
<i>Mantieni disabilitato sistema di autorizzazione [secondi]</i>	<p>Digitare il numero di secondi che la piattaforma BI deve attendere prima di riprovare ad autenticare gli utenti nel sistema SAP.</p> <p>Se ad esempio si specifica 3 per <i>Numero max. accessi al sistema di autorizzazione non riusciti</i>, la piattaforma BI consente un massimo di tre tentativi mancati per autenticare gli utenti in qualsiasi sistema SAP. Al quarto tentativo non riuscito, l'autenticazione degli utenti da parte del sistema viene interrotta per il periodo di tempo specificato.</p>
<i>Numero max. connessioni simultanee per sistema</i>	<p>Specificare quante connessioni al sistema SAP devono restare aperte contemporaneamente.</p> <p>Se ad esempio si digita 2, la piattaforma BI mantiene aperte due connessioni al sistema SAP.</p>
<i>Numero di utilizzi per connessione</i>	<p>Specificare quante operazioni consentire per ogni connessione al sistema SAP.</p> <p>Se ad esempio <i>Numero max. connessioni simultanee per sistema</i> è impostato su 2 e <i>Numero di utilizzi per connessione</i> è impostato su 3, se in una sola connessione vengono effettuati tre accessi, la piattaforma BI si chiude e riavvia la connessione.</p>
<i>Utenti simultanei e Utenti designati</i>	<p>Specificare se i nuovi account utente utilizzeranno licenze utente simultaneo o designato.</p> <p>Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché poche licenze di accesso simultaneo possono supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e della durata dell'accesso al sistema, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.</p> <p>Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'opzione selezionata non modifica il numero o il tipo di licenze utente installate nella piattaforma BI. È</p> </div>

Impostazione	Descrizione
	necessario che sul sistema siano disponibili le licenze appropriate.
<i>Importa nome completo, indirizzo di posta elettronica e altri attributi</i>	<p>Specificare un livello di priorità per il plug-in di autenticazione SAP.</p> <p>I nomi completi e le descrizioni utilizzati negli account SAP vengono importati e archiviati con gli oggetti utente nella piattaforma BI.</p>
<i>Imposta priorità collegamento attributi SAP relativo ad altri collegamenti attributi</i>	<p>Specifica una priorità per il collegamento degli attributi utente SAP (nome completo e indirizzo di posta elettronica).</p> <p>Se l'opzione è impostata su 1, gli attributi SAP hanno la priorità in scenari in cui sono abilitati SAP e altri plug-in (Windows AD e LDAP). Se l'opzione è impostata su 3, hanno la priorità gli attributi di altri plug-in abilitati. I collegamenti devono essere impostati su valori diversi. L'impostazione di più plug-in di autenticazione sullo stesso valore di collegamento potrebbe determinare risultati imprevisti.</p>

Impostare le opzioni seguenti per configurare il servizio Single Sign On SAP:

Impostazione	Descrizione
<i>ID sistema</i>	Identificatore di sistema fornito dalla piattaforma BI al sistema SAP quando si esegue il servizio Single Sign On SAP.
<i>Sfoglia</i>	Fare clic per caricare il file dell'archivio chiavi generato per abilitare il Single Sign On SAP. È possibile immettere il percorso completo del file anche manualmente.
<i>Password archivio chiavi</i>	Specificare la password richiesta per l'accesso al file dell'archivio chiavi.
<i>Password chiave privata</i>	Specificare la password richiesta per l'accesso al certificato corrispondente al file dell'archivio chiavi. Il certificato è archiviato nel sistema SAP.
<i>Alias chiave privata</i>	Specificare l'alias richiesto per l'accesso al file dell'archivio chiavi.

4. Fare clic su [Aggiorna](#).

## 9.5.4.2 Modifica della cartella contenuti principale

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul collegamento [SAP](#).

3. Fare clic su [Opzioni](#) e digitare il nome della cartella nel campo [Contenuto cartella principale](#).  
Il nome della cartella immesso corrisponde alla cartella da cui si desidera che la piattaforma BI inizi a replicare la struttura delle cartelle BW.
4. Fare clic su [Aggiorna](#).
5. Nel workbench per l'amministrazione dei contenuti di BW, espandere [Sistema Enterprise](#).
6. Espandere [Sistemi disponibili](#) e fare doppio clic sul sistema a cui la piattaforma BI si sta connettendo.
7. Fare clic sulla scheda [Layout](#) nella [cartella di base del contenuto](#) e digitare la cartella che si desidera utilizzare come cartella SAP principale nella piattaforma BI, ad esempio `/SAP/2.0/`.

## 9.5.5 Importazione dei ruoli SAP

Se si importano ruoli SAP nella piattaforma BI, si consente ai membri dei ruoli di accedere al sistema con le consuete credenziali SAP. È inoltre abilitata l'opzione Single Sign On per consentire agli utenti SAP di accedere automaticamente alla piattaforma BI quando accedono ai report dalla GUI SAP o da SAP Enterprise Portal.

### **i** Nota

spesso è necessario soddisfare molti requisiti per abilitare SSO. Tra questi possono figurare l'utilizzo di un driver e di un'applicazione compatibili con SSO e la garanzia che il server e il server Web siano nello stesso dominio.

Per ciascun ruolo importato, la piattaforma BI genera un gruppo. A ciascun gruppo viene assegnato un nome in base alla seguente convenzione: `<IDSistema~NumeroCliente@NomeRuolo>`. È possibile visualizzare i nuovi gruppi nell'area di gestione [Utenti e gruppi](#) della CMC. È inoltre possibile utilizzare questi gruppi per definire la protezione degli oggetti nella piattaforma BI.

Si considerino tre categorie principali di utenti quando si configura la piattaforma BI per la pubblicazione e quando si importano i ruoli nel sistema:

- Amministratori della piattaforma BI  
Gli amministratori Enterprise configurano il sistema per la pubblicazione di contenuto proveniente da SAP. Importano i ruoli appropriati, creano le cartelle necessarie e assegnano i diritti ai ruoli e alle cartelle nella piattaforma BI.
- Publisher dei contenuti  
I publisher dei contenuti sono gli utenti che dispongono dei diritti per pubblicare i contenuti nei ruoli. Lo scopo di questa categoria di utenti è quello di separare i membri dei ruoli regolari da quegli utenti che dispongono dei diritti per pubblicare i report.
- Membri dei ruoli  
I membri dei ruoli sono gli utenti che appartengono ai ruoli che «generano contenuti». In altre parole questi utenti appartengono ai ruoli in cui vengono pubblicati i report. Dispongono dei diritti di [visualizzazione](#), [visualizzazione su richiesta](#) e [pianificazione](#) per tutti i report pubblicati nei ruoli di cui sono membri. Tuttavia, i membri dei ruoli regolari non possono pubblicare nuovi contenuti, né possono pubblicare versioni aggiornate dei contenuti.

È necessario importare tutti i ruoli di pubblicazione e di generazione dei contenuti nella piattaforma BI prima di pubblicare i contenuti per la prima volta.

### **i** Nota

si consiglia vivamente di distinguere le attività dei ruoli. Ad esempio, sebbene sia possibile pubblicare da un ruolo amministrativo, è meglio provare a pubblicare solo dai ruoli di publisher dei contenuti. Inoltre la funzione dei ruoli di pubblicazione dei contenuti è solo quella di definire quali utenti possono pubblicare i contenuti. Ciò significa che i ruoli di pubblicazione dei contenuti non devono contenere alcun contenuto; i publisher dei contenuti devono eseguire la pubblicazione nei ruoli di generazione dei contenuti accessibili ai membri dei ruoli regolari.

## 9.5.5.1 Importazione dei ruoli SAP

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul collegamento [SAP](#).
3. Nella scheda [Opzioni](#) selezionare [Utenti simultanei](#) o [Utenti designati](#), a seconda del contratto di licenza di cui si dispone.  
L'opzione selezionata qui non modifica il numero o il tipo di licenze utente installate nella piattaforma BI. È necessario che sul sistema siano disponibili le licenze appropriate.
4. Fare clic su [Aggiorna](#).
5. Nella scheda [Importazione ruolo](#), selezionare il sistema di autorizzazione appropriato dall'elenco [Nome sistema logico](#).
6. Nell'area [Ruoli disponibili](#) selezionare i ruoli che si desidera importare, quindi fare clic su [Aggiungi](#).
7. Fare clic su [Aggiorna](#).

## 9.5.5.2 Verifica della corretta importazione di ruoli e utenti

Prima di iniziare questa attività, prendere nota di nome utente e password di un utente SAP che appartiene a uno dei ruoli mappati alla piattaforma BI.

1. Per Java BI Launch Pad, accedere a <http://<serverweb>:<numeroporta>/BOE/BI>.  
Sostituire [<serverweb>](#) con il nome del server Web e [<numeroporta>](#) con il numero di porta impostato per la piattaforma BI. Può essere necessario richiedere all'amministratore il nome del server Web, il numero di porta o l'URL esatto per accedere.
2. Nell'elenco [Tipo autenticazione](#) selezionare [SAP](#).

### **i** Nota

Per impostazione predefinita, l'elenco [Tipo di autenticazione](#) è nascosto in BI Launch Pad. Se l'elenco non è visibile, chiedere all'amministratore di sistema di abilitare l'elenco [Tipo di autenticazione](#) nel file `BIlaunchpad.properties` e riavviare il server di applicazioni.

3. Immettere il sistema SAP e il client di sistema a cui si desidera accedere.
4. Immettere il nome utente e la password di un utente mappato.
5. Fare clic su [Accedi](#).

L'utente è connesso a BI Launch Pad come utente selezionato.

### 9.5.5.3 Aggiornamento degli utenti e dei ruoli SAP

Dopo aver abilitato l'autenticazione SAP è necessario pianificare ed eseguire aggiornamenti regolari sui ruoli mappati importati nella piattaforma BI. In questo modo le informazioni sui ruoli SAP verranno riportate esattamente nella piattaforma BI.

Sono disponibili due opzioni per l'esecuzione e la pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli SAP:

- **Aggiorna solo ruoli:** l'uso di questa opzione determina l'aggiornamento dei soli collegamenti tra i ruoli attualmente mappati importati nella piattaforma BI. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si prevede di eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi relativi all'utilizzo delle risorse di sistema. Se si aggiornano solo i ruoli SAP, non vengono creati nuovi account utente.
- **Aggiorna ruoli e alias:** questa opzione determina non solo l'aggiornamento dei collegamenti tra i ruoli, ma anche la creazione di nuovi account utente nella piattaforma BI per gli alias utente aggiunti ai ruoli nel sistema SAP.

#### **i** Nota

se non è stata specificata la creazione automatica degli alias utente per gli aggiornamenti quando è stata abilitata l'autenticazione SAP, non verranno creati account per i nuovi alias.

#### 9.5.5.3.1 Pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli SAP

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

1. Fare clic sulla scheda [Aggiornamento utente](#).
2. Fare clic su [Pianifica](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o nell'area [Aggiorna ruoli e alias](#).

#### ➔ Suggerimento

per eseguire immediatamente un aggiornamento, fare clic su [Aggiorna ora](#).

#### ➔ Suggerimento

Utilizzare l'opzione [Aggiorna solo ruoli](#) se si desidera eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi con le risorse di sistema. Il sistema impiega più tempo per aggiornare sia i ruoli che gli alias.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Ricorrenza](#).

3. Selezionare un'opzione nell'elenco [Esegui oggetto](#) e immettere nei campi forniti tutte le informazioni richieste relative alla pianificazione.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.



Tabella 47:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
<i>Ogni ora</i>	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora in cui verrà avviato e le date di inizio e di fine.
<i>Ogni giorno</i>	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno o ogni <n> giorni (in cui <n> è il numero di giorni specificato). È possibile specificare l'ora in cui verrà avviato e le date di inizio e di fine.
<i>Ogni settimana</i>	L'aggiornamento verrà eseguito una volta alla settimana o più volte alla settimana. È possibile specificare i giorni in cui verrà eseguito, l'ora in cui viene avviato e le date di inizio e di fine.
<i>Ogni mese</i>	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà avviato e le date di inizio e di fine.
<i>N-mo giorno del mese</i>	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
<i>Primo lunedì del mese</i>	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
<i>Ultimo giorno del mese</i>	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
<i>Giorno X della N-ma settimana del mese</i>	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
<i>Calendario</i>	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

4. Fare clic su [Pianifica](#).

Nella scheda [Aggiornamento utente](#) viene visualizzata la data del prossimo aggiornamento di ruolo pianificato.

#### ➔ Suggerimento

Per annullare il successivo aggiornamento pianificato, fare clic su [Annulla aggiornamenti pianificati](#) nell'area [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

## 9.5.6 Configurazione di Secure Network Communication (SNC)

Questa sezione descrive la procedura di configurazione di SNC come parte del processo di impostazione dell'autenticazione SAP per la piattaforma BI.

Per ulteriori informazioni, consultare <https://bosap-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/2183696> ➔

Prima di impostare l'attendibilità tra il sistema SAP e la piattaforma BI, è necessario assicurarsi che l'agente SIA sia configurato in modo da essere avviato ed eseguito per un account impostato per SNC. È inoltre necessario configurare il sistema SAP in modo che consideri attendibile la piattaforma BI.

---

## Informazioni correlate

[Panoramica dell'attendibilità lato server SAP \[pagina 310\]](#)

### 9.5.6.1 Panoramica dell'attendibilità lato server SAP

Questa sezione include le procedure per la configurazione dell'attendibilità lato server tra server di applicazioni Web SAP (versione 6.20 e superiori) e la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. È necessario impostare l'attendibilità lato server se si utilizza il bursting di report multi-pass (per le pubblicazioni nelle quali la query di report dipende dal contesto dell'utente).

L'attendibilità lato server include la rappresentazione senza password. Per rappresentare un utente SAP senza specificare una password, l'utente deve essere identificato con SAP mediante un metodo più sicuro rispetto alle normali credenziali nome utente e password. (Un utente SAP con il profilo di autorizzazione `SAP_ALL` non può rappresentare un altro utente SAP senza conoscere la relativa password).

### Abilitazione dell'attendibilità lato server utilizzando la libreria di crittografia SAP

Per abilitare l'attendibilità lato server per la piattaforma BI utilizzando la libreria di crittografia SAP, è necessario eseguire i relativi server con le credenziali autenticate mediante un provider SNC (Secure Network Communication) registrato. Queste credenziali vengono configurate in SAP in modo che sia possibile eseguire la rappresentazione senza utilizzare una password. Per la piattaforma BI, è necessario eseguire i server coinvolti nel report bursting utilizzando le credenziali SNC, ad esempio l'Adaptive Job Server.

Sono necessari file binari SNC a 32 e 64 bit rispettivamente per i processi a 32 e 64 bit. Viene installata una libreria di crittografia SAP insieme alla piattaforma BI. Tenere presente che la libreria di crittografia SAP può essere utilizzata solo per impostare l'attendibilità lato server. La libreria di crittografia è disponibile sia per Windows che per UNIX.

**SAP** The Best-Run Businesses Run SAP

Please Login or Register to get full access. 日本語 About Help Search

## SAP SOFTWARE DOWNLOAD CENTER

SEARCH RESULTS IN SAP SOFTWARE DOWNLOAD CENTER

All corrective software packages for SAP NetWeaver 7.0 and SAP Business Suite 2005 (and beyond) are only available via Maintenance Optimizer in SAP Solution Manager. Find more details [here](#).

**Search Results**

000001	<a href="#">NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0</a>	Maintenance Software Component
000002	<a href="#">COMMONCRYPTOLIB 8</a>	Maintenance Software Component
000003	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012328.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 AIX 64bit
000004	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012330.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 HP-UX on IA64 64bit
000005	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012332.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 HP-UX on PA-RISC 64bit
000006	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012333.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 Linux on IA32 32bit
000007	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012334.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 Linux on IA64 64bit
000008	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012335.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 Linux on x86_64 64bit
000009	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012336.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03 Support Package NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 Linux on Power 64bit
000010	<a href="#">NWSSOCC1.03_0-20012338.SAR</a>	NWSSO FOR COMMONCRYPTOLIB 2.0 SP03

## SAP SOFTWARE DOWNLOAD CENTER

### COMMONCRYPTOLIB 8 (SUPPORT PACKAGES AND PATCHES)

- [AIX 64bit](#)
- [HP-UX on IA64 64bit](#)
- [HP-UX on PA-RISC 64bit](#)
- [Linux on IA32 32bit](#)
- [Linux on IA64 64bit](#)
- [Linux on Power 64bit](#)
- [Linux on x86\\_64 64bit](#)
- [Linux on zSeries 64bit](#)
- [OS/400](#)
- [Solaris on SPARC 64bit](#)
- [Solaris on x86\\_64 64bit](#)
- [Windows Server on IA32 32bit](#)
- [Windows on IA64 64bit](#)
- [Windows on x64 64bit](#)
- [z/OS 64bit](#)

<div> Add to Download Basket Maintain Download Basket Select All Deselect All </div>							
The following objects are available for download:							
	File Type	Download Object	Title	Patch Level	Info File	File Size [kb]	Last Changed
<input type="checkbox"/>	SAR	<a href="#">SAPCRYPTOLIBP 8433-20011729.SAR</a>	SAPCRYPTOLIBP	8433	<a href="#">Info</a>	6651	21.01.2015
<input type="checkbox"/>	SAR	<a href="#">SAPCRYPTOLIBP 8434-20011729.SAR</a>	SAPCRYPTOLIBP	8434	<a href="#">Info</a>	6641	16.02.2015
<input type="checkbox"/>	SAR	<a href="#">SAPCRYPTOLIBP 8435-20011729.SAR</a>	SAPCRYPTOLIBP	8435	<a href="#">Info</a>	6659	19.03.2015
<input type="checkbox"/>	SAR	<a href="#">SAPCRYPTOLIBP 8436-20011729.SAR</a>	SAPCRYPTOLIBP	8436	<a href="#">Info</a>	6668	05.05.2015
<input type="checkbox"/>	SAR	<a href="#">SAPCRYPTOLIBP 8437-20011729.SAR</a>	SAPCRYPTOLIBP	8437	<a href="#">Info</a>	6666	19.05.2015
<div> Add to Download Basket Maintain Download Basket Select All Deselect All </div>							

Per ulteriori informazioni sulla libreria di crittografia, consultare le note SAP 711093, 597059 e 397175 sul sito Web SAP.

Al server SAP e alla piattaforma BI devono essere assegnati certificati che dimostrino l'identità reciproca. Ogni server avrà il proprio certificato e un elenco di certificati per i partner attendibili. Per configurare l'attendibilità lato server tra SAP e la piattaforma BI, è necessario creare un set di certificati protetti da password denominato PSE (Personal Security Environment). In questa sezione viene descritto come impostare e gestire gli ambienti PSE e come associarli in modo sicuro ai server di elaborazione della piattaforma BI.

## SNC client e SNC server

In SNC client, un identificatore di nome SNC viene mappato a uno (o più) nomi utente SAP in SU01. Quando viene inviata una richiesta di accesso, il nome SNC e il nome SAP vengono trasmessi al sistema SAP, ma senza password. Se il nome SNC è mappato al nome SAP, l'accesso viene consentito. Di seguito è riportata una stringa di accesso lato client per l'accesso a un host applicazione:

```
ASHOST =myserver.mydomain SYSNR=37 CLIENT=066 LANG=EN USER=USER123
SNC_MODE=1 SNC_QOP=9 SNC_LIB="/usr/local/lib/libsapcrypto.so"
SNC_PARTNERNAME="p:CN=TheServer, OU=Dept., O=TheCompany, C=FR"
SNC_MYNAME="p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US"
```

L'utente SAP USER123 deve essere mappato a p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US in SU01 affinché l'accesso venga consentito. In SNC server, non è necessario eseguire una mappatura esplicita tra l'identificatore del nome SNC e il nome utente SAP. Il nome SNC viene invece configurato nella transazione SNC0 in modo da consentire di eseguire un accesso di rappresentazione per «qualsiasi» utente senza dover specificare la password utente. Ad esempio:

```
ASHOST =myserver.mydomain SYSNR=37 CLIENT=066 LANG=EN SNC_MODE=1
SNC_QOP=9 SNC_LIB="/usr/local/lib/libsapcrypto.so"
SNC_PARTNERNAME="p:CN=TheServer, OU=Dept., O=TheCompany, C=FR"
SNC_MYNAME="p:CN=TheUser, O=TheCompany, C=US" EXTIDTYPE=UN EXTIDDATA=USER123
```

L'accesso di rappresentazione o tramite un ID esterno in SNC server è più flessibile della procedura di accesso in SNC client in quanto consente l'accesso a qualsiasi account utente SAP nel sistema. Altre opzioni di accesso con ID esterno includono ticket di accesso e certificati client X.509.

## Responsabilità dei server della piattaforma SAP BusinessObjects BI

Il ruolo di specifici server della piattaforma BI è inerente all'integrazione SAP in termini di Single Sign On (SSO). Tali server sono elencati nella tabella seguente insieme al tipo di SNC di cui necessitano per particolari aree di responsabilità.

Server	Tipo SNC	Area di responsabilità
Server di applicazioni Web	client	Elenco di ruoli di autenticazione SAP
Servizio Publisher BW	server	Elenchi di scelta di parametri Crystal Reports e personalizzazione
CMS	client	Elenchi di password, ticket, appartenenza ai ruoli e utenti
Page Server	server	Visualizzazione di Crystal Reports su richiesta
Job Server	server	Pianificazione di Crystal Reports
Server di elaborazione Web Intelligence	server	Visualizzazione e pianificazione di report Web Intelligence e prompt con elenchi di valori
Servizio di analisi multidimensionale	server	Analisi

### **i** Nota

il server di applicazioni Web e CMS utilizzano SNC client e quindi richiedono una mappatura esplicita del nome SNC al nome utente SAP. Ciò è specificato nella transazione SU01 o SM30 per la tabella USRACL.

## 9.5.6.2 Configurazione SAP per l'attendibilità lato server

L'attendibilità lato server si applica solo ai report Crystal e Web Intelligence basati su Universi (.unv). È necessario impostare SNC per l'utilizzo con la piattaforma BI. Per ulteriori informazioni o per assistenza sulla risoluzione dei problemi, consultare la documentazione SAP fornita con il server SAP.

### 9.5.6.2.1 Per configurare l'attendibilità lato server SAP

1. Verificare di disporre delle credenziali di amministratore SAP per SAP e per il computer su cui è in esecuzione SAP e delle credenziali di amministratore per la piattaforma BI e per il computer su cui è in esecuzione.
2. Sul computer SAP verificare che la libreria di crittografia SAP e lo strumento SAPGENPSE si trovino nella directory UNITÀ: \usr\sap\<SID>\SYS\exe\run\ (in Windows).
3. Creare una variabile di ambiente denominata <SECUDIR> che punti alla directory in cui si trova il ticket.

### **i** Nota

Questa variabile deve essere accessibile all'utente che esegue il processo SAP *disp+work*.

4. Nella GUI SAP, passare alla transazione RZ10 modificare il profilo di istanza nella modalità di [gestione estesa](#).
5. Nella modalità di modifica del profilo, puntare le variabili di profilo SAP alla libreria di crittografia e assegnare al sistema SAP un nome distinto. Queste variabili dovrebbero seguire la convenzione di denominazione LDAP:

Tag	Significato	Descrizione
<b>CN</b>	Nome comune	Il nome del proprietario del certificato.
<b>OU</b>	Unità societaria	Ad esempio, PG per Product Group.
<b>O</b>	Organizzazione	Il nome dell'organizzazione per la quale è stato emesso il certificato.
<b>C</b>	Paese	Il paese in cui si trova l'organizzazione.

Ad esempio, per R21: **p:CN=R21, OU=PG, O=BOBJ, C=CA**

### **i** Nota

Il prefisso **p:** si riferisce alla libreria di crittografia SAP. È necessario quando si fa riferimento al nome distinto in SAP, ma non sarà visibile durante l'esame dei certificati in STRUST oppure utilizzando lo strumento SAPGENPSE.

6. Immettere i valori di profilo seguenti, effettuando, dove necessario, le sostituzioni in base al sistema SAP in uso:

Variabile di profilo	Valore
<b>ssf/name</b>	<b>SAPSECULIB</b>
<b>ssf/ssfapi_lib</b>	Percorso completo alla libreria sapcrypto
<b>sec/libsapsecu</b>	Percorso completo alla libreria sapcrypto
<b>snc/gssapi_lib</b>	Percorso completo alla libreria sapcrypto
<b>snc/identity/as</b>	Il nome distinto del sistema SAP in uso

7. Riavviare l'istanza SAP.
8. Quando il sistema è nuovamente in esecuzione, eseguire l'accesso e passare allo strumento STRUST, che ora dovrebbe avere voci aggiuntive per SNC e SSL.
9. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo SNC, quindi fare clic su [Crea](#).  
L'identità specificata nella transazione RZ10 dovrebbe ora essere visualizzata.
10. Fare clic su [OK](#).
11. Per assegnare una password al PSE SNC, fare clic sull'icona di blocco.

### **i** Nota

non perdere la password. Verrà infatti richiesta da STRUST ogni volta che si visualizza o si modifica il PSE SNC.

12. Salvare le modifiche.

### **i** Nota

se le modifiche non vengono salvate, il server di applicazioni non verrà avviato nuovamente quando si abilita l'SNC.

13. Tornare alla transazione RZ10 e aggiungere il resto dei parametri di profilo SNC:

Variabile di profilo	Parametro
<code>snc/accept_insecure_rfc</code>	1
<code>snc/accept_insecure_r3int_rfc</code>	1
<code>snc/accept_insecure_gui</code>	1
<code>snc/accept_insecure_cplic</code>	1
<code>snc/permit_insecure_start</code>	1
<code>snc/data_protection/min</code>	1
<code>snc/data_protection/max</code>	3
<code>snc/enable</code>	1

Il livello di protezione minimo è sola autenticazione (1) e il livello massimo è privacy (3). Il valore `snc/data_protection/use` indica che in questo caso deve essere utilizzata solo l'autenticazione, ma può anche essere (2) per l'integrità, (3) per la privacy e (9) per il massimo disponibile. I valori `snc/accept_insecure_rfc`, `snc/accept_insecure_r3int_rfc`, `snc/accept_insecure_gui` e `snc/accept_insecure_cplic` impostati su (1) garantiscono che i precedenti metodi per le comunicazioni (potenzialmente non sicuri) sono ancora consentiti.

14. Riavviare il sistema SAP.

È ora necessario configurare la piattaforma BI per l'attendibilità lato server.

## **9.5.6.3 Configurazione della piattaforma BI per l'attendibilità lato server**

Attenersi alle procedure seguenti per configurare la piattaforma BI per l'attendibilità lato server. Tenere presente che queste procedure si basano su Windows ma poiché lo strumento SAP si basa sulla riga comandi, i passaggi sono molto simili in UNIX.

1. Impostazione dell'ambiente
2. Generazione di un ambiente PSE (Personal Security Environment)
3. Configurazione dei server della piattaforma BI
4. Configurazione dell'accesso PSE
5. Configurazione delle impostazioni SNC per l'autenticazione SAP
6. Impostazione dei gruppi di server dedicati per SAP

## Informazioni correlate

[Per impostare l'ambiente \[pagina 316\]](#)

[Per generare un PSE \[pagina 317\]](#)

[Configurazione dei server della piattaforma BI \[pagina 318\]](#)

[Per configurare l'accesso al PSE \[pagina 318\]](#)

[Per configurare le impostazioni SNC di autenticazione SAP \[pagina 319\]](#)

[Utilizzo di gruppi server \[pagina 320\]](#)

### 9.5.6.3.1 Per impostare l'ambiente

La piattaforma BI include una libreria di crittografia SAP predefinita. Se si utilizza la libreria predefinita, è necessario eseguire solo gli ultimi due passaggi: creare una sottocartella e aggiungere una variabile di ambiente. In caso contrario, per configurare una copia personalizzata della libreria di crittografia SAP, eseguire tutti i passaggi descritti di seguito.

La libreria di crittografia SAP è disponibile nel percorso seguente:

- Windows: `<DIRINSTALL>\sap\sapcrypto.dll`
- Unix: `<DIRINSTALL>/sap/libsapcrypto.so`

Prima di iniziare, verificare che:

- La libreria di crittografia SAP sia stata distribuita sull'host su cui vengono eseguiti i server di elaborazione della piattaforma BI.
- I sistemi SAP appropriati siano stati configurati per l'utilizzo della libreria di crittografia SAP come provider SNC.

Prima dell'inizio della gestione PSE, è necessario impostare la libreria, lo strumento e l'ambiente in cui sono memorizzati i PSE.

1. Copiare la libreria di crittografia SAP (incluso lo strumento di gestione PSE) in una cartella del computer su cui è in esecuzione la piattaforma BI.

Ad esempio: `C:\Programmi\SAP\Crypto`

2. Aggiungere la cartella alla variabile di ambiente `<PATH>`.
3. Aggiungere una variabile di ambiente di sistema `<SNC_LIB>` che punti alla libreria di crittografia.

Ad esempio: `C:\Programmi\SAP\Crypto\sapcrypto.dll`

#### **i** Nota

La lunghezza massima del percorso è di 100 caratteri.

4. Creare una sottocartella denominata **sec**.

Ad esempio: `C:\Programmi\SAP\Crypto\sec`

5. Aggiungere una variabile di ambiente di sistema `<SECUDIR>` che punti alla cartella **sec**.



## Informazioni correlate

[Configurazione SAP per l'attendibilità lato server \[pagina 313\]](#)

### 9.5.6.3.2 Per generare un PSE

SAP accetta un server della piattaforma BI come entità attendibile quando i server della piattaforma BI pertinenti dispongono di un PSE associato a SAP. Questa «attendibilità» tra i componenti SAP e la piattaforma BI viene stabilita mediante la condivisione della versione pubblica dei certificati. Il primo passo consiste nel creare un PSE per la piattaforma BI che generi automaticamente il proprio certificato.

1. Aprire un prompt dei comandi ed eseguire `sapgenpse.exe gen_pse -v -p BOE.pse` nella cartella della libreria di crittografia.
2. Scegliere un PIN e un nome distinto per il sistema della piattaforma BI.  
Ad esempio, `CN=MyBOE01, OU=PG, O=BOBJ, C=CA`.  
È ora disponibile un PSE predefinito, con il relativo certificato.
3. Utilizzare il comando seguente per esportare il certificato nell'ambiente PSE:

```
sapgenpse.exe export_own_cert -v -p BOE.pse -o <CertBOE.crt>
```

4. Nella GUI SAP passare alla transazione STRUST e aprire il PSE di sistema associato al proprio sistema SAP.  
Potrebbe essere richiesta la password già assegnata al PSE del sistema.
5. Importare il file `<MyBOECert.crt>` creato in precedenza facendo clic sul pulsante «Importare certificato» in basso a sinistra della schermata della transazione STRUST.  
I certificati SAPGENPSE hanno la codifica Base64. Assicurarsi di selezionare Base64 durante l'importazione.
6. Per aggiungere il certificato della piattaforma BI all'elenco dei certificati PSE del server SAP, fare clic sul pulsante [Aggiungi certificati all'elenco](#).
7. Salvare le modifiche in STRUST.
8. Fare clic sul pulsante [Esporta](#) e specificare un nome file per il certificato.  
Ad esempio, `CertsAP.crt`.

#### **i** Nota

Il formato dovrebbe rimanere di tipo Base64.

9. Passare alla transazione SNCO.
10. Aggiungere una nuova voce, dove:
  - L'ID di sistema è arbitrario ma riflette il sistema della piattaforma BI in uso.
  - Il nome SNC dovrebbe essere il nome distinto (con prefisso **p:**) specificato al momento della creazione del PSE della piattaforma BI (nel passaggio 2).
  - Le caselle di controllo [Voce per RFC attivata](#) e [Voce per ID est. attivata](#) sono selezionate entrambe:
11. Per aggiungere il certificato esportato nel PSE della piattaforma BI, eseguire il comando seguente al prompt dei comandi:

```
sapgenpse.exe maintain_pk -v -a <MySAPCert.crt> -p BOE.pse
```

La libreria di crittografia SAP viene installata sul computer della piattaforma BI. È stato creato un ambiente PSE che verrà utilizzato dai server della piattaforma BI per l'identificazione sui server SAP. SAP e il PSE della piattaforma BI si sono scambiati i certificati. SAP consente alle entità con accesso al PSE della piattaforma BI di eseguire chiamate RFC e rappresentazioni senza password.

## Informazioni correlate

[Configurazione dei server della piattaforma BI \[pagina 318\]](#)

### 9.5.6.3.3 Configurazione dei server della piattaforma BI

Dopo aver generato un PSE per la piattaforma BI, è necessario configurare una struttura server appropriata per l'elaborazione SAP. La procedura seguente crea un nodo per i server di elaborazione SAP, in modo che sia possibile impostare le credenziali del sistema operativo a livello di nodo.

#### Nota

In questa versione della piattaforma BI i server non vengono più configurati in CCM (Central Configuration Manager). Invece, è necessario creare un nuovo SIA (Server Intelligence Agent).

1. In CCM, creare un nuovo nodo per i server di elaborazione SAP.  
Assegnare al nodo un nome appropriato, ad esempio **SAPProcessor**.
2. In CMC, aggiungere i server di elaborazione necessari nel nuovo nodo, quindi avviare i nuovi server.

### 9.5.6.3.4 Per configurare l'accesso al PSE

Dopo aver configurato i server e il nodo della piattaforma BI, è necessario configurare l'accesso PSE utilizzando lo strumento SAPGENPSE.

1. Eseguire il comando seguente dal prompt dei comandi:

```
sapgenpse.exe seclogin -p SBOE.pse
```

#### Nota

Verrà richiesta l'immissione del PIN PSE. Se lo strumento viene eseguito con le stesse credenziali utilizzate dai server di elaborazione SAP della piattaforma BI, non è necessario specificare un nome utente.

2. Per verificare che sia stato stabilito il collegamento SSO, elencare i contenuti del PSE utilizzando il comando seguente:

```
sapgenpse.exe maintain_pk -l
```

I risultati dovrebbero essere simili ai seguenti:

```
C:\Documents and Settings\username\Desktop\sapcrypto.x86\ntintel>sapgenpse.exe
```

```

maintain_pk -l
maintain_pk for PSE "C:\Documents and Settings\username\My Documents\snc\sec
\bojsapproc.pse"
*** Object <PKList> is of the type <PKList_OID> ***
1. -----
      Version:                0 (X.509v1-1988)
      SubjectName:            CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA
      IssuerName:             CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA
      SerialNumber:           00
      Validity - NotBefore:    Wed Nov 28 16:23:53 2007 (071129002353Z)
                                   NotAfter: Thu
Dec 31 16:00:01 2037 (380101000001Z)
      Public Key Fingerprint: 851C 225D 1789 8974 21DB 9E9B 2AE8 9E9E
      SubjectKey:             Algorithm RSA (OID 1.2.840.113549.1.1.1),
NULL
C:\Documents and Settings\username\Desktop\sapcrypto.x86\ntintel>

```

Dopo l'esecuzione regolare del comando **seclogin** non viene richiesta nuovamente l'immissione del PIN PSE.

### **i** Nota


In caso di problemi di accesso al PSE, utilizzare l'argomento **-o** per specificare tale accesso. Ad esempio, per consentire l'accesso al PSE a un utente specifico in un determinato dominio, digitare il seguente comando in Windows:

```
sapgenpse seclogin -p SBOE.pse -O SYSTEM
```

## 9.5.6.3.5 Per configurare le impostazioni SNC di autenticazione SAP

Dopo aver configurato l'accesso PSE, è necessario configurare le impostazioni di autenticazione SAP nella CMC.

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul collegamento [SAP](#).



Vengono visualizzate le impostazioni dei sistemi di autorizzazione.

3. Fare clic sulla scheda *Impostazioni SNC* nella pagina di *autenticazione SAP*.
4. Selezionare il sistema di autorizzazione dall'elenco *Nome sistema logico*.
5. Selezionare *Abilita Secure Network Communication (SNC)* in *Impostazioni base*.
6. Selezionare l'opzione *Usa predefinito* per accettare il percorso predefinito per la libreria o selezionare l'opzione *Definisci percorso personalizzato* per scegliere un'altra posizione.
7. Selezionare un livello di protezione in *Qualità di protezione*.

Ad esempio, selezionare *Autenticazione*.

#### **i** Nota

Non superare il livello di protezione configurato nel sistema SAP. Il livello di protezione è personalizzabile ed è determinato in base alle necessità dell'organizzazione e alle funzionalità della relativa libreria SNC.

8. Immettere il nome SNC del sistema SAP in *Impostazioni autenticazione reciproca*.

Il formato del nome SNC dipende dalla libreria SNC. Se si utilizza la libreria di crittografia SAP, si consiglia di seguire le convenzioni di denominazione LDAP per il nome distinto apponendo *p:* come prefisso.

9. Verificare che il nome SNC delle credenziali sotto cui vengono eseguiti i server della piattaforma BI venga visualizzato nella casella *Nome SNC del sistema Enterprise*.

in scenari in cui vengono configurati diversi nomi SNC, è consigliabile lasciare vuoto questo campo.

10. Fornire il nome distinto (DN) del sistema SAP e del PSE della piattaforma BI.

## 9.5.6.3.6 Utilizzo di gruppi server

Se i server di elaborazione (Crystal Reports or Web Intelligence) non vengono eseguiti in base a credenziali che hanno accesso a PSE, è necessario creare uno specifico gruppo di server che includa solo quei server e i server di supporto necessari. Per ulteriori informazioni e descrizioni relative ai vari server della piattaforma BI, consultare il capitolo «Architettura».

È possibile eseguire la configurazione dei server di elaborazione di contenuto SAP in tre modi:

1. Utilizzare un singolo SIA, che includa tutti i server della piattaforma BI, eseguito in base a credenziali che hanno accesso a PSE. Questo è il metodo più semplice, in quanto non è necessario creare gruppi di server. Ma è anche quello meno sicuro poiché un numero non necessario di server ha accesso a PSE.
2. Creare un secondo SIA con accesso a PSE e aggiungerlo ai server di elaborazione Crystal Reports o Web Intelligence. Eliminare i server duplicati dal SIA di origine. Non è necessario creare gruppi di server ma l'accesso a PSE è garantito a un numero minore di server.
3. Creare un SIA esclusivamente per SAP con accesso a PSE. Aggiungerlo ai server di elaborazione Crystal Reports o Web Intelligence. Tale opzione prevede che su questi server venga eseguito solo contenuto SAP.

ma, soprattutto, che il contenuto SAP venga eseguito solo su questi server. Poiché con questo metodo il contenuto deve essere indirizzato a determinati server, è necessario creare gruppi di server per il SIA.

## Linee guida per l'utilizzo di un gruppo di server

Il gruppo di server deve fare riferimento al SIA utilizzato esclusivamente per la gestione del contenuto SAP nonché ai seguenti server:

- Adaptive Server
- Adaptive Job Server

Tutto il contenuto SAP, i documenti Web Intelligence e i report Crystal devono essere associati al gruppo di server mediante l'associazione più rigorosa, ovvero devono essere eseguiti sui server del gruppo. Dopo la creazione dell'associazione a un livello oggetto, l'impostazione del gruppo di server deve essere propagata nelle impostazioni per la pianificazione diretta e le pubblicazioni.

Per impedire che altro contenuto (non SAP) venga elaborato nei server di elaborazione specifici di SAP, creare un altro gruppo di server che includa tutti i server nel SIA di origine. È importante creare un'associazione rigorosa tra questo contenuto e il gruppo di server non SAP.

### 9.5.6.4 Configurazione delle pubblicazioni multi-pass

#### Risoluzione dei problemi relativi alle pubblicazioni multi-pass

Se si riscontrano problemi con le pubblicazioni multi-pass, abilitare il tracciamento per i driver Crystal Reports (CR) o Multidimensional Data Access (MDA) per SAP ed esaminare la stringa di accesso utilizzata per ogni processo o destinatario. Le stringhe di accesso dovrebbero essere simili alla seguente:

```
SAP: Successfully logged on to SAP server.  
Logon handle: 1. Logon string: CLIENT=800 LANG=en  
ASHOST="vanrdw2k107.sap.crystald.net" SYSNR=00 SNC_MODE=1 SNC_QOP=1  
SNC_LIB="C:\WINDOWS\System32\sapcrypto.dll"  
SNC_PARTNERNAME="p:CN=R21Again, OU=PG, O=BOBJ, C=CA" EXTIDDATA=HENRIKRPT3  
EXTIDTYPE=UN
```

La stringa di accesso deve contenere **EXTIDTYPE=UN** (per il nome utente) e **EXTIDDATA** dovrebbe essere il nome utente SAP del destinatario. In questo esempio, il tentativo di accesso è riuscito.

### 9.5.6.5 Workflow per l'integrazione con Secure Network Communication

La piattaforma BI supporta gli ambienti che implementano SNC (Secure Network Communication) per l'autenticazione e per la crittografia dei dati tra componenti SAP. Se è stata distribuita la libreria di crittografia SAP (o un altro prodotto di protezione esterna che utilizza l'interfaccia SNC), è necessario impostare valori aggiuntivi per integrare in modo efficace la piattaforma BI nell'ambiente protetto.

Per configurare la piattaforma BI per l'utilizzo di Secure Network Communication, è necessario eseguire le seguenti attività:

1. Configurare i server della piattaforma BI per consentirne l'avvio e l'esecuzione con un account utente appropriato.
2. Configurare il sistema SAP affinché consideri attendibile la piattaforma BI.
3. Configurare le impostazioni SNC nel collegamento SNC nella Central Management Console.
4. Importare utenti e ruoli SAP nella piattaforma BI.

## Informazioni correlate

[Importazione dei ruoli SAP \[pagina 306\]](#)

### 9.5.6.6 Per configurare le impostazioni SNC nella Central Management Console

Per poter configurare le impostazioni SNC, è necessario aggiungere un nuovo sistema di autorizzazione alla piattaforma BI, verificare che il file della libreria SNC si trovi in una directory nota e creare una variabile di ambiente `<RFC_LIB>` che punti al file.

1. Fare clic sulla scheda *Impostazioni SNC* nella pagina di *autenticazione SAP*.
2. Selezionare il sistema di autorizzazione dall'elenco *Nome sistema logico*.
3. Selezionare *Abilita Secure Network Communication (SNC)* in *Impostazioni base*.
4. Se si sta configurando l'autenticazione SAP per l'utilizzo di universi `.unx` o di connessioni OLAP BICS e si intende utilizzare STS, selezionare la casella di controllo *Blocca connessioni RFC in entrata non protette*.
5. Selezionare l'opzione *Usa predefinito* per accettare il percorso predefinito per la libreria o selezionare l'opzione *Definisci percorso personalizzato* per scegliere un'altra posizione.  
Il server di applicazioni e il server CMS devono trovarsi sullo stesso tipo di sistema operativo con lo stesso percorso della libreria crypto.
6. Selezionare un livello di protezione in *Qualità di protezione*.

Ad esempio, selezionare *Autenticazione*.

#### Nota

il livello di protezione è personalizzabile ed è determinato in base alle necessità dell'organizzazione e alle funzionalità della relativa libreria SNC.

7. Immettere il nome SNC del sistema SAP in *Impostazioni autenticazione reciproca*.

Il formato del nome SNC dipende dalla libreria SNC. Se si utilizza la libreria di crittografia SAP, si consiglia di seguire le convenzioni di denominazione LDAP per il nome distinto apponendo `p:` come prefisso.

8. Verificare che il nome SNC delle credenziali sotto cui vengono eseguiti i server della piattaforma BI venga visualizzato nella casella *Nome SNC del sistema Enterprise*.

In scenari in cui vengono configurati diversi nomi SNC, lasciare vuota questa casella.

9. Fare clic su [Aggiorna](#).
10. Fare clic sulla scheda [Sistemi di autorizzazione](#) nella pagina di [autenticazione SAP](#).  
L'opzione [Nome SNC](#) viene visualizzata sotto l'opzione [Lingua](#).
11. Nella casella [Nome SNC](#) immettere il nome SNC configurato sul server SAP BW.  
Il nome deve essere uguale a quello utilizzato per configurare il sistema SAP affinché la piattaforma BI sia considerata attendibile.  
Se si utilizza il framework Insight to Action per abilitare l'interfaccia report-report, potrebbero essere necessari anche 10 minuti per l'abilitazione di SNC o perché le modifiche alle impostazioni SNC diventino effettive. Per attivare un aggiornamento immediato, riavviare il server Adaptive Processing Server su cui è in esecuzione il servizio Insight to Action.

## Informazioni correlate

[Connessione ai sistemi di autorizzazione SAP \[pagina 300\]](#)

### 9.5.6.7 Per associare l'utente di autorizzazione a un nome SNC

1. Accedere al sistema SAP BW ed eseguire la transazione SU01.  
Viene visualizzata la schermata iniziale Manutenzione utente.
2. Nel campo [Utente](#) digitare il nome dell'account SAP designato come utente di autorizzazione, quindi fare clic sul pulsante [Modifica](#) sulla barra degli strumenti.  
Viene visualizzata la schermata Manutenzione utente.
3. Fare clic sulla scheda SNC.
4. Nel campo [Nome SNC](#) digitare l'ACCOUNT UTENTE SNC immesso in precedenza al punto 2.
5. Fare clic su [Salva](#).

### 9.5.6.8 Aggiunta di un ID di sistema all'elenco di controllo di accesso SNC

1. Accedere al sistema SAP BW ed eseguire la transazione SNC0.  
Viene visualizzata la finestra Cambia vista "SNC: Elenco di controllo di accesso (ACL) per sistemi".
2. Fare clic su [New Entries](#) sulla barra degli strumenti.  
Viene visualizzata la finestra Nuove voci: Dettagli delle voci aggiunte.
3. Digitare il nome del computer della piattaforma BI nel campo [ID sistema](#).
4. Digitare p : <NOME UTENTE SNC> nel campo [Nome SNC](#) dove NOME UTENTE SNC rappresenta l'account utilizzato per la configurazione dei server della piattaforma BI.

### **i** Nota

se il provider SNC è gssapi32.dll, specificare il NOME UTENTE SNC in lettere maiuscole. Quando si specifica l'account utente, è necessario includere il nome di dominio. Ad esempio: dominio\nome utente.

5. Selezionare *Voce per RFC attivata* e *Voce per ID est. attivata*.
6. Deselezionare tutte le altre opzioni e fare clic su *Salva*.

## 9.5.7 Impostazione del Single Sign On nel sistema SAP

Diversi servizi client ed esterni della piattaforma BI interagiscono con i sistemi esterni SAP NetWeaver ABAP in un ambiente integrato. È utile impostare Single Sign On dalla piattaforma BI a questi sistemi esterni (in genere BW). Dopo avere configurato un sistema ABAP come sistema di autenticazione esterno, vengono utilizzati token SAP proprietari per fornire un meccanismo che supporta il Single Sign On per tutti i client e i servizi della piattaforma BI che si collegano ai sistemi SAP NetWeaver ABAP.

Per ulteriori informazioni, consultare <https://bosap-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1670073> ➔

Per abilitare il Single Sign On nel sistema SAP, è necessario creare un file `archivio_chiavi` e un certificato corrispondente. Utilizzare il programma da riga di comando `keytool` per generare il file e il certificato. Per impostazione predefinita, il programma `keytool` viene installato nella directory `sdk/bin` per ciascuna piattaforma.

È necessario aggiungere il certificato al sistema ABAP BW SAP e alla piattaforma BI utilizzando la CMC.

### **i** Nota

Per potere impostare il Single Sign On nel database utilizzato da SAP BW, è necessario configurare il plug-in dell'autenticazione SAP.

### 9.5.7.1 Generazione del file archivio chiavi

Il programma PKCS12Tool viene utilizzato per generare i file archivio chiavi e i certificati necessari per l'impostazione di Single Sign On nel database SAP. Nella seguente tabella sono elencati i percorsi predefiniti per il file `PKCS12Tool.jar` per ogni piattaforma supportata:

Piattaforma	Posizione predefinita
Windows	<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib
Unix	sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib

1. Avviare un prompt dei comandi e passare alla directory in cui si trova il programma PKCS12Tool
2. Per generare il file archivio chiavi con le impostazioni predefinite, eseguire il seguente comando:

```
java -jar PKCS12Tool.jar
```



I file `cert.der` e `keystore.p12` vengono generati nella stessa directory e contengono i seguenti valori predefiniti:

Parametro	Valore predefinito
-keystore	keystore.p12
-alias	myalias
-storepass	123456
-dname	CN=CA
-validity	365
-cert	cert.der

### Eseguire il programma PKCS12Tool per generare l'archivio chiavi

Posizione in Windows di PKCS12Tool: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\java\lib`

Posizione in Unix di PKCS12Tool: `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib`

- Esempio riga di comando in Windows: `C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects Enterprise XI4.0\java\lib>"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\java" -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree`

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrator>cd C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib>"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\java" -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree

C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib>_
  
```

- Esempio riga di comando in Unix/Linux: `*/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib>*/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/sapjvm/bin/java -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree`

```

root@R4UNIX45:/app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib
[root@R4UNIX45 lib]# /app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/sapjvm/bin/java -jar PKCS12Tool.jar -alias mywin -storepass admin1 -dname CN=palmtree
[root@R4UNIX45 lib]# pwd
/app/sapbor4/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib
[root@R4UNIX45 lib]#
  
```

### ➔ Suggerimento

Per sostituire i valori predefiniti, eseguire lo strumento insieme al parametro `-?`. Viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Usage: PKCS12Tool <options>
  -keystore <filename(keystore.p12)>
  -alias <key entry alias(myalias)>
  -storepass <keystore password(123456)>
  -dname <certificate subject DN(CN=CA)>
  -validity <number of days(365)>
  -cert <filename (cert.der)>
      (No certificate is generated when importing a keystore)
  -disablefips
  -importkeystore <filename>
```

È possibile utilizzare i parametri per sostituire i valori predefiniti.

## 9.5.7.2 Esportazione del certificato di chiave pubblica

È necessario creare ed esportare un certificato per il file archivio chiavi.

1. Avviare un prompt dei comandi e passare alla directory in cui si trova il programma keytool
2. Per esportare il certificato chiave per il file archivio chiavi, utilizzare il comando seguente:

```
keytool -exportcert -keystore <keystore> -storetype pkcs12 -file <filename>
-alias <alias>
```

Sostituire <keystore> con il nome del file archivio chiavi.
Sostituire <filename> con il nome del certificato.
Sostituire <alias> con l'alias utilizzato per creare il file archivio chiavi.

3. Quando richiesto, immettere la password fornita per il file archivio chiavi.

A questo punto nella directory in cui si trova il programma keytool sono presenti un file archivio chiavi e un certificato.

## 9.5.7.3 Importazione del file certificato nel sistema ABAP SAP

Per consentire alla distribuzione della piattaforma BI di eseguire l'attività seguente, è necessario disporre di un file archivio chiavi con un certificato associato.

### **i** Nota

questa azione può essere eseguita solo in un sistema ABAP SAP.

1. Connettersi al sistema ABAP BW SAP utilizzando la GUI SAP.

#### **i** Nota


è consigliabile connettersi come utente con privilegi amministrativi.

2. Eseguire STRUSTSSO2 nella GUI SAP.  
Il sistema è preparato per importare il file di certificato.
3. Accedere alla scheda [Certificate](#).
4. Assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo [Use Binary option](#).
5. Fare clic sul pulsante del percorso del file per individuare il percorso in cui si trova il file di certificato.
6. Fare clic sul segno di spunta verde.  
Il file di certificato viene caricato.
7. Fare clic su [Add to Certificate List](#).  
Il certificato viene visualizzato nell'elenco certificati.
8. Fare clic su [Add to ACL](#) e specificare un client e un ID di sistema.  
L'ID sistema deve corrispondere a quello utilizzato per identificare la piattaforma BI per SAP BW.  
Il certificato viene aggiunto all'Elenco di controllo di accesso. Il client deve essere specificato come «000».
9. Salvare le impostazioni e chiudere.  
Le modifiche vengono salvate nel sistema SAP.

## 9.5.7.4 Impostazione di Single Sign On nel database SAP nella CMC

Per eseguire la procedura seguente, è necessario accedere al plug-in di protezione SAP utilizzando un account amministratore.

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sulla scheda [SAP](#) e quindi sulla scheda [Opzioni](#).



Se non sono stati importati certificati, nella sezione [Servizio SAP SSO](#) dovrebbe essere visualizzato il messaggio seguente:

Non è stato caricato alcun file archivio chiavi

3. Specificare l'ID sistema per la piattaforma BI nel campo appropriato.

Questo valore dovrebbe essere identico a quello utilizzato per l'importazione del certificato nel sistema ABAP SAP.

4. Fare clic sul pulsante [Sfoglia](#) per individuare il file archivio chiavi.

5. Specificare i dettagli obbligatori seguenti:

Campo	Informazione richiesta
<a href="#">Password archivio chiavi</a>	Specificare la password richiesta per l'accesso al file dell'archivio chiavi. Questa password è stata specificata durante la creazione del file archivio chiavi.
<a href="#">Password chiave privata</a>	Specificare la password richiesta per l'accesso al certificato corrispondente al file dell'archivio chiavi. Questa password è stata specificata durante la creazione del certificato per il file archivio chiavi.
<a href="#">Alias chiave privata</a>	Specificare l'alias richiesto per l'accesso al file dell'archivio chiavi. L'alias è stato specificato durante la creazione del file archivio chiavi.

6. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le impostazioni.

Dopo aver salvato le impostazioni, nel campo ID sistema viene visualizzato il messaggio seguente:

È stato caricato un file archivio chiavi

### 9.5.7.5 Aggiunta del Servizio token di protezione ad Adaptive Processing Server

In un ambiente cluster, i Servizi token di protezione vengono aggiunti separatamente a ogni Adaptive Processing Server.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [Servizi principali](#).  
In [Servizi principali](#) viene visualizzato l'elenco dei server.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Adaptive Processing Server e selezionare [Arresta server](#).  
Non continuare fino a quando lo stato del server diventa Interrotto.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Adaptive Processing Server e scegliere [Interrompi](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Seleziona servizi](#).
5. Utilizzare il pulsante [Aggiungi](#) per spostare il servizio token di protezione dall'elenco [Servizi disponibili](#) all'elenco [Servizi](#).
6. Fare clic su [OK](#).
7. Riavviare l'Adaptive Processing Server.

## 9.5.8 Configurazione di SSO per SAP Crystal Reports e SAP NetWeaver

Per impostazione predefinita, la piattaforma BI viene configurata per consentire agli utenti di SAP Crystal Reports di accedere ai dati SAP utilizzando il Single Sign On (SSO).

### 9.5.8.1 Disattivazione di SSO per SAP NetWeaver e SAP Crystal Reports

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Selezionare uno dei driver seguenti:

Tabella 48:

Driver	Nome visualizzato
Driver Operational Data Store	<a href="#">crdb_ods</a>
Driver Open SQL	<a href="#">crdb_opensql</a>
Driver Infoset	<a href="#">crdb_infoset</a>
Driver BW MDX Query	<a href="#">crdb_bwmdx</a>

5. Fare clic su [Rimuovi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Riavviare SAP Crystal Reports.

### 9.5.8.2 Riattivazione di SSO per SAP NetWeaver e SAP Crystal Reports

Per riattivare SSO per SAP NetWeaver (ABAP) e SAP Crystal Reports, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. In [Utilizza il contesto SSO per accedere al database](#) digitare:

<a href="#">crdb_ods</a>	Per attivare il driver ODS
<a href="#">crdb_opensql</a>	Per attivare il driver Open SQL
<a href="#">crdb_bwmdx</a>	Per attivare il driver SAP BW MDX Query

<code>crdb_infoset</code>	Per attivare il driver InfoSet
---------------------------	--------------------------------

5. Fare clic su [Aggiungi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Riavviare SAP Crystal Reports.

## 9.6 Autenticazione PeopleSoft

### 9.6.1 Panoramica

Per utilizzare i dati di PeopleSoft Enterprise con la piattaforma BI, è necessario fornire al programma le informazioni relative alla distribuzione. Tali informazioni consentono alla piattaforma BI di autenticare gli utenti in modo che essi possano accedere al programma utilizzando le credenziali di PeopleSoft.

### 9.6.2 Abilitazione dell'autenticazione PeopleSoft Enterprise

Per consentire l'uso delle informazioni di PeopleSoft Enterprise nella piattaforma BI, è necessario indicare nella piattaforma BI le modalità di autenticazione per il sistema PeopleSoft Enterprise.

#### 9.6.2.1 Abilitazione dell'autenticazione PeopleSoft Enterprise nella piattaforma BI

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.
3. Fare doppio clic su [PeopleSoft Enterprise](#).  
Viene visualizzata la pagina [PeopleSoft Enterprise](#). Contiene quattro schede: [Opzioni](#), [Domini](#), [Ruoli](#) e [Aggiornamento utente](#).
4. Nella scheda [Opzioni](#) selezionare la casella di controllo [Abilita autenticazione PeopleSoft Enterprise](#).
5. Apportare le modifiche appropriate in [Nuovo alias](#), [Opzioni di aggiornamento](#) e [Nuove opzioni utente](#) a seconda della distribuzione della piattaforma BI.  
Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche prima di passare alla scheda [Domini](#).
6. Fare clic sulla scheda [Domini](#).
7. Nell'area [Utente di sistema PeopleSoft Enterprise](#) digitare un nome utente di database e una password per la piattaforma BI da utilizzare per l'accesso al database PeopleSoft Enterprise.
8. Nell'area [Domini PeopleSoft Enterprise](#) immettere il nome dominio e l'indirizzo QAS utilizzati per connettersi all'ambiente PeopleSoft Enterprise, quindi fare clic su [Aggiungi](#).

### **i** Nota

nel caso di più domini PeopleSoft, ripetere la procedura per tutti i domini aggiuntivi cui si desidera accedere. Il primo dominio cui si accede diventa il dominio predefinito.

9. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche.

## **9.6.3 Mappatura di ruoli PeopleSoft alla piattaforma BI**

La piattaforma BI crea automaticamente un gruppo per ogni ruolo PeopleSoft mappato. Crea inoltre alias che rappresentano i membri dei ruoli PeopleSoft mappati.

È possibile creare un account utente per ogni alias creato.

Tuttavia, se si utilizzano più sistemi e gli utenti dispongono di account su più di un sistema, è possibile assegnare a ciascun utente un alias con lo stesso nome prima di creare gli account nella piattaforma BI.

In questo modo viene ridotto il numero di account creati per lo stesso utente nella piattaforma BI.

Ad esempio, se si utilizza PeopleSoft HR 8.3 e PeopleSoft Financials 8.4 e 30 utenti possono accedere ad entrambi i sistemi, verranno creati solamente 30 account per tali utenti. Se si decide di non assegnare un alias con lo stesso nome a ciascun utente, verranno creati 60 account per i 30 utenti nella piattaforma BI.

Tuttavia, se vengono eseguiti più sistemi e i nomi utente coincidono, è necessario creare un nuovo account del membro per ciascun alias creato.

Ad esempio, se si utilizza PeopleSoft HR 8.3 con l'account utente di Roberto Antinori (nome utente "rantinori") e PeopleSoft Financials 8.4 con l'account utente di Renato Antinori (nome utente " rantinori "), è necessario creare un account diverso per ogni alias dell'utente. In caso contrario, i due utenti verranno aggiunti allo stesso account della piattaforma BI, potranno accedere alla piattaforma BI con le proprie credenziali PeopleSoft e avranno accesso ai dati da entrambi i sistemi PeopleSoft.

### **9.6.3.1 Mappatura di un ruolo PeopleSoft alla piattaforma BI**

Se la JVM (Java virtual machine) della piattaforma BI non dispone di un certificato per il server PeopleSoft, sarà necessario eseguire questi passaggi aggiuntivi prima dei passaggi principali indicati di seguito:

1. Ottenere il file .cer dal server PeopleSoft.
2. Copiare il file .cer in `<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security`.
3. Eseguire il comando riportato di seguito dalla directory di protezione: "`<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin\keytool.exe`" `-import -file <serverpeoplesoft>.cer -keystore cacerts -alias <serverpeoplesoft>`.
4. Riavviare il server di applicazioni Web.

Passaggi principali:

1. Eseguire l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#).

3. Fare doppio clic su [PeopleSoft Enterprise](#).
4. Nella scheda [Ruoli](#), nell'area Domini PeopleSoft Enterprise, selezionare il dominio associato al ruolo che si desidera mappare nella piattaforma BI.
5. Utilizzare una delle seguenti opzioni per selezionare i ruoli da mappare:
  - Nell'area [Ruoli PeopleSoft Enterprise](#), nella casella Cerca ruoli, immettere il ruolo da individuare, eseguire la mappatura nella piattaforma BI e fare clic su [>](#).
  - Dall'elenco [Ruoli disponibili](#) selezionare il ruolo che si desidera mappare alla piattaforma BI e fare clic su [>](#).

#### **i** Nota

Per la ricerca di un particolare utente o ruolo, è possibile utilizzare il carattere jolly %. Ad esempio, per cercare tutti i ruoli che iniziano con "A", digitare [A%](#). La ricerca fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

#### **i** Nota

Se si desidera mappare un ruolo da un altro dominio, è necessario selezionare il nuovo dominio dall'elenco di domini disponibili per individuare la corrispondenza di un ruolo da un dominio diverso.

6. Accedere alla scheda [Aggiornamento utente](#) e fare clic sul pulsante [Aggiorna](#) oppure pianificare gli aggiornamenti.
7. Nella scheda [Opzioni](#) accedere all'area [Nuove opzioni utente](#) e selezionare una delle opzioni seguenti:
  - [Assegna ogni alias aggiunto a un account con lo stesso nome](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizzano più sistemi PeopleSoft Enterprise con utenti che dispongono di account in più sistemi (due utenti non possono avere lo stesso nome utente per sistemi diversi).
  - [Crea un nuovo account per ogni alias aggiunto](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizza solo un sistema PeopleSoft Enterprise, se la maggior parte degli utenti dispone di account su uno solo dei sistemi utilizzati oppure se i nomi utente di diversi utenti coincidono su due o più dei sistemi in uso.
8. Nell'area [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare una delle opzioni seguenti:
  - [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Selezionare questa opzione per creare un nuovo alias per ciascun utente mappato nella piattaforma BI. Se è stata selezionata l'opzione Crea nuovo account per ogni alias aggiunto, verranno aggiunti nuovi account per gli utenti senza account della piattaforma BI o per tutti gli utenti.
  - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Selezionare questa opzione se il ruolo che si desidera mappare contiene molti utenti, ma solo una parte di essi utilizzerà la piattaforma BI. La piattaforma non crea automaticamente gli alias e gli account per gli utenti. Crea invece alias (e account, se necessario) solo per utenti che accedono alla piattaforma BI per la prima volta. Si tratta dell'opzione predefinita.
9. Nell'area [Nuove opzioni utente](#) specificare la modalità di creazione dei nuovi utenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- [I nuovi utenti vengono creati come utenti specifici.](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.
- [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei.](#)



I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. Ad esempio, in base alla frequenza e alla durata dell'accesso alla piattaforma BI, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può supportare 250, 500 o 700 utenti.

I ruoli selezionati vengono ora visualizzati come gruppi nella piattaforma BI.

### 9.6.3.2 Considerazioni sulla rimappatura

Se si aggiungono utenti a un ruolo che è stato già mappato nella piattaforma BI, sarà necessario rimappare il ruolo per aggiungere gli utenti alla piattaforma BI. Quando si rimappa il ruolo, l'opzione relativa alla mappatura di utenti come utenti titolari o simultanei riguarda solamente i nuovi utenti che sono stati aggiunti al ruolo.

Ad esempio, prima si mappa un ruolo nella piattaforma BI selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *specifici*", quindi si aggiungono gli utenti allo stesso ruolo e si rimappa il ruolo selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *simultanei*".

In questa situazione, solo i nuovi utenti del ruolo vengono mappati nella piattaforma BI come utenti simultanei; gli utenti mappati in precedenza rimangono utenti specifici. Questo avviene anche quando gli utenti vengono prima mappati come simultanei e, in seguito, vengono modificate le impostazioni per rimappare i nuovi utenti come utenti designati.

### 9.6.3.3 Eliminazione della mappatura di un ruolo

1. Eseguire l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#).
3. Fare clic su [PeopleSoft Enterprise](#).
4. Fare clic su [Ruoli](#).
5. Selezionare il ruolo che si desidera rimuovere e fare clic su <.
6. Fare clic su [Aggiorna](#).

I membri del ruolo non saranno più in grado di accedere alla piattaforma BI finché non disporranno di altri account o alias.

#### **i** Nota

è inoltre possibile eliminare singoli account o rimuovere gli utenti dai ruoli prima di eseguire la mappatura nella piattaforma BI, impedendo così l'accesso a determinati utenti.

### 9.6.4 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Per garantire che le modifiche ai dati utente per il sistema ERP vengano riportate nei dati utente della piattaforma BI, è possibile pianificare aggiornamenti utente regolari. Questi aggiornamenti sincronizzeranno

automaticamente gli utenti ERP e la piattaforma BI in base alle impostazioni delle mappature configurate nella CMC (Central Management Console).

Sono disponibili due opzioni per l'esecuzione e la pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli importati:

- **Aggiorna solo ruoli:** l'uso di questa opzione determina l'aggiornamento dei soli collegamenti tra i ruoli attualmente mappati importati nella piattaforma BI. Utilizzare questa opzione se si prevede di eseguire aggiornamenti frequenti e si desidera evitare problemi di utilizzo delle risorse di sistema. Se si aggiornano solo i ruoli, non vengono creati nuovi account utente.
- **Aggiorna ruoli e alias:** questa opzione determina non solo l'aggiornamento dei collegamenti tra i ruoli, ma anche la creazione di nuovi account utente nella piattaforma BI per i nuovi alias utente aggiunti al sistema ERP.

#### **i** Nota

se non è stata specificata la creazione automatica degli alias utente per gli aggiornamenti quando è stata abilitata l'autenticazione, non verranno creati account per i nuovi alias.

## 9.6.4.1 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

1. Fare clic sulla scheda [Aggiornamento utente](#).
2. Fare clic su [Pianifica](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

### ➔ Suggerimento

se si desidera eseguire immediatamente un aggiornamento, fare clic su [Aggiorna ora](#).

### ➔ Suggerimento

utilizzare l'opzione [Aggiorna solo ruoli](#) se si desidera eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi con le risorse di sistema. Il sistema impiega più tempo per aggiornare sia i ruoli che gli alias.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Ricorrenza](#).

3. Selezionare un'opzione nell'elenco [Esegui oggetto](#) e fornire tutte le informazioni richieste relative alla pianificazione.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.

Tabella 49:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Ogni ora	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora di inizio nonché una data di inizio e di fine.

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Giornaliero	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno oppure dopo il numero di giorni specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Settimanale	L'aggiornamento verrà eseguito ogni settimana. e può essere eseguito una o più volte a settimana. È possibile specificare in quali giorni e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Mensile	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il N° giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il primo lunedì del mese	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Ultimo giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Giorno X della N° settimana del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Calendario	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

4. Fare clic su [Pianifica](#) dopo aver completato l'inserimento delle informazioni sulla pianificazione. Nella scheda [Aggiornamento utente](#) viene visualizzata la data del successivo ruolo pianificato.

#### **i** Nota

è sempre possibile annullare il successivo aggiornamento pianificato facendo clic su [Annulla aggiornamenti pianificati](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

## 9.6.5 Utilizzo del Ponte di protezione PeopleSoft

La funzionalità Ponte di protezione della piattaforma BI consente di importare le impostazioni di protezione di PeopleSoft EPM nella piattaforma BI.

Ponte di protezione funziona in due modalità diverse:

- **Modalità di configurazione**

In modalità di configurazione fornisce un'interfaccia che consente all'utente di creare un file di risposta. Questo file regola il funzionamento di Ponte di protezione in modalità di esecuzione.

- **Modalità di esecuzione**

In base ai parametri definiti dall'utente nel file di risposta, Ponte di protezione importa le impostazioni di protezione delle tabelle di dimensioni di PeopleSoft EPM negli universi della piattaforma BI.

## 9.6.5.1 Importazione delle impostazioni di protezione

Per importare le impostazioni di protezione è necessario eseguire nell'ordine le seguenti attività:

- Definire gli oggetti che dovranno essere gestiti da Ponte di protezione.
- Creare un file di risposta.
- Eseguire l'applicazione Ponte di protezione.

Per informazioni sulla gestione della protezione dopo l'importazione delle impostazioni, vedere [Gestione delle impostazioni di protezione \[pagina 339\]](#).

### 9.6.5.1.1 Definizione degli oggetti gestiti

Prima di eseguire Ponte di protezione, è importante determinare gli oggetti gestiti dall'applicazione. Ponte di protezione gestisce uno o più ruoli PeopleSoft, un gruppo della piattaforma BI e uno o più universi.

- **Ruoli PeopleSoft gestiti**  
Questi sono i ruoli del sistema PeopleSoft in uso. I membri di questi ruoli utilizzano i dati PeopleSoft mediante PeopleSoft EPM. È necessario selezionare i ruoli che includono i membri per i quali si desidera assegnare o aggiornare i privilegi di accesso agli universi gestiti nella piattaforma BI.  
I diritti di accesso definiti per i membri di questi ruoli si basano sui rispettivi diritti in PeopleSoft EPM. Ponte di protezione importa queste impostazioni di protezione nella piattaforma BI.
- **Gruppo della piattaforma BI gestito**  
Quando si esegue Ponte di protezione, il programma crea un utente nella piattaforma BI per ogni membro di un ruolo PeopleSoft gestito.  
Il gruppo in cui vengono creati gli utenti è il gruppo della piattaforma BI gestito. I membri di questo gruppo sono utenti i cui diritti di accesso agli universi gestiti sono gestiti da Ponte di protezione. Poiché gli utenti vengono creati in un solo gruppo, è possibile configurare Ponte di protezione in modo da non eseguire l'aggiornamento delle impostazioni di protezione per alcuni utenti mediante la semplice rimozione di tali utenti dal gruppo della piattaforma BI gestito.  
Prima di eseguire Ponte di protezione, è necessario selezionare un gruppo della piattaforma BI, che sarà la posizione in cui verranno creati gli utenti. Se si specifica un gruppo inesistente, Ponte di protezione creerà il gruppo nella piattaforma BI.
- **Universi gestiti**  
Gli universi gestiti sono gli universi in cui Ponte di protezione importa le impostazioni di protezione da PeopleSoft EPM. È necessario selezionare tra gli universi archiviati nella propria piattaforma BI quelli che dovranno essere gestiti da Ponte di protezione. I membri di ruoli PeopleSoft gestiti che sono anche membri del gruppo della piattaforma BI gestito non possono accedere mediante questi universi ai dati il cui accesso è impossibile da PeopleSoft EPM.

### 9.6.5.1.2 Per creare un file di risposta

1. Accedere alla cartella specificata durante l'installazione del Ponte di protezione ed eseguire il file `crpsepmsecuritybridge.bat` (in Windows) e il file `crpsepmsecuritybridge.sh` (in Unix).

### Nota

Per impostazione predefinita, in Windows il file si trova in `C:\Programmi\Business Objects\Kit di integrazione di BusinessObjects 12.0 per PeopleSoft\epm`

Viene visualizzata la finestra di dialogo Ponte di protezione per PeopleSoft EPM.

2. Selezionare [Nuovo](#) per creare un file di risposta oppure selezionare [Apri](#) e fare clic su [Sfoglia](#) per specificare il file di risposta che si desidera modificare. Selezionare la lingua da utilizzare per il file.
3. Fare clic su [Avanti](#).
4. Indicare le posizioni dell'*SDK di PeopleSoft EPM* e dell'*SDK della piattaforma BI*.

### Nota

L'SDK di PeopleSoft EPM di solito si trova nel server PeopleSoft in `<PS_HOME>/class/com.peoplesoft.epm.pf.jar`.

### Nota

L'SDK della piattaforma BI di solito si trova nel percorso `C:\Programmi(x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`.

5. Fare clic su [Avanti](#).

La finestra di dialogo richiede all'utente informazioni relative alla connessione e al driver per il database di PeopleSoft.

6. Dall'elenco Database, selezionare il tipo di database appropriato e fornire le informazioni per i seguenti campi:

Tabella 50:

Campo	Descrizione
Database	Nome del database PeopleSoft.
Host	Nome del server sul quale è installato il database.
Numero di porta	Il numero della porta per accedere al server.
Posizione classe	Posizione dei file di classe del driver di database.
Nome utente	Il nome dell'utente.
Password	La password.

7. Fare clic su [Avanti](#).

La finestra di dialogo visualizza un elenco di tutte le classi necessarie per l'esecuzione di Ponte di protezione. Se necessario, è possibile aggiungere o rimuovere classi dall'elenco.

8. Fare clic su [Avanti](#).

La finestra di dialogo richiede le informazioni di connessione per la piattaforma BI.

9. Fornire le informazioni appropriate per i seguenti campi:

Tabella 51:

Campo	Descrizione
Server	Nome del server nel quale è posizionato il Central Management Server (CMS).
Nome utente	Il nome dell'utente.
Password	La password.
Autenticazione	Il tipo di autenticazione.

10. Fare clic su [Avanti](#).

11. Scegliere un gruppo della piattaforma BI e fare clic su [Avanti](#).

### **i** Nota

Il gruppo specificato in questo campo è quello in cui Ponte di protezione crea utenti per i membri dei ruoli PeopleSoft gestiti.

### **i** Nota

Se viene specificato un gruppo che non esiste ancora, Ponte di protezione procederà alla sua creazione.

La finestra di dialogo visualizza un elenco di ruoli dal sistema PeopleSoft.

12. Selezionare l'opzione [Importato](#) per i ruoli che il Ponte di protezione deve gestire, quindi fare clic su [Avanti](#).

### **i** Nota

Ponte di protezione crea un utente nel gruppo della piattaforma BI gestito (specificato nella fase precedente) per ciascun membro dei ruoli selezionati.

Nella finestra di dialogo è visualizzato un elenco di universi della piattaforma BI.

13. Selezionare gli universi nei quali si desidera che Ponte di protezione importi le impostazioni di protezione, quindi fare clic su [Avanti](#).

14. Specificare il nome e la posizione in cui salvare il file di registro di Ponte di protezione. È possibile utilizzare il file di registro per determinare se Ponte di protezione esegue correttamente l'importazione delle impostazioni di protezione da PeopleSoft EPM.

15. Fare clic su [Avanti](#).

La finestra di dialogo visualizza un'anteprima del file di risposta che verrà utilizzato da Ponte di protezione in modalità di esecuzione.

16. Fare clic su [Salva](#) e selezionare la posizione in cui si desidera salvare il file di risposta.

17. Fare clic su [Avanti](#).

Il file di risposta per Ponte di protezione è stato creato correttamente.

18. Fare clic su [Esci](#).

### **i** Nota

Il file di risposta è un file di proprietà Java che può anche essere creato e/o modificato manualmente. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione «File di risposta PeopleSoft».

## 9.6.5.2 Applicazione delle impostazioni di protezione

Per applicare le impostazioni di protezione, eseguire il file batch `crpsepmsecuritybridge.bat` (in Windows) o `crpsempsecuritybridge.sh` (in Unix) e utilizzare il file di risposta creato come argomento. Digitare ad esempio `crpsepmsecuritybridge.bat myresponsefile.properties` in Windows o `crpsempsecuritybridge.sh myresponsefile.properties` in Unix.

Viene eseguita l'applicazione Ponte di protezione, che consente di creare utenti nella piattaforma BI per i membri dei ruoli PeopleSoft specificati nel file di risposta e di importare le impostazioni di protezione da PeopleSoft EPM negli universi appropriati.

### 9.6.5.2.1 Considerazioni sulla mappatura

In modalità di esecuzione, Ponte di protezione crea un utente nella piattaforma BI per ciascun membro di un ruolo PeopleSoft gestito.

Gli utenti creati dispongono unicamente di alias di autenticazione Enterprise e la piattaforma BI assegna loro le password in modo casuale. In questo modo gli utenti non possono accedere alla piattaforma BI finché l'amministratore non assegna manualmente nuove password oppure mappa i ruoli alla piattaforma BI mediante il plug-in di protezione PeopleSoft, consentendo così agli utenti di accedere utilizzando le proprie credenziali PeopleSoft.

## 9.6.5.3 Gestione delle impostazioni di protezione

È possibile gestire le impostazioni di protezione applicate modificando gli oggetti gestiti da Ponte di protezione.

### 9.6.5.3.1 Utenti gestiti

Ponte di protezione gestisce gli utenti sulla base dei seguenti criteri:

- Appartenenza o meno di un utente ad un ruolo PeopleSoft gestito.
- Appartenenza o meno di un utente al gruppo della piattaforma BI gestito.

Se si desidera consentire a un utente di accedere ai dati PeopleSoft mediante gli universi nella piattaforma BI, assicurarsi che l'utente appartenga *sia* a un ruolo PeopleSoft gestito *sia* al gruppo della piattaforma BI gestito.

- Ponte di protezione crea account e assegna in modo casuale le password ai membri di ruoli PeopleSoft gestiti che non dispongono di account nella piattaforma BI. L'amministratore deve decidere se assegnare manualmente o meno nuove password oppure se mappare i ruoli alla piattaforma BI mediante il plug-in di protezione PeopleSoft, in modo da consentire agli utenti di accedere alla piattaforma BI.
- Per i membri di ruoli PeopleSoft che appartengono anche ai gruppi della piattaforma BI gestiti, Ponte di protezione aggiorna le impostazioni di protezione applicate all'utente, consentendo così l'accesso ai dati appropriati dagli universi gestiti.

Se un membro di un ruolo PeopleSoft gestito dispone di un account nella piattaforma BI ma *non* è membro del gruppo della piattaforma BI gestito, Ponte di protezione *non* aggiorna le impostazioni di protezione applicate

all'utente. In genere questo avviene solo quando l'amministratore rimuove manualmente dal gruppo della piattaforma BI gestito gli account utente creati da Ponte di protezione.

#### **i** Nota

Si tratta di un metodo efficace per la gestione della protezione: rimuovendo gli utenti dal gruppo della piattaforma BI gestito, è possibile configurarne le impostazioni di protezione in modo che siano diverse da quelle impostate in PeopleSoft.

Al contrario, se un membro del gruppo della piattaforma BI gestito *non* è un membro di un ruolo PeopleSoft gestito, Ponte di protezione *non* fornirà l'accesso agli universi gestiti. In genere questo si verifica solo quando gli amministratori PeopleSoft rimuovono gli utenti precedentemente mappati alla piattaforma BI dai ruoli PeopleSoft gestiti mediante Ponte di protezione.

#### **i** Nota

Si tratta di un altro metodo per la gestione della protezione: rimuovendo gli utenti dai ruoli PeopleSoft gestiti, tali utenti non potranno accedere ai dati da PeopleSoft.

## 9.6.5.3.2 Universi gestiti

Ponte di protezione gestisce gli universi mediante set di restrizioni che limitano i dati ai quali gli utenti gestiti possono accedere dagli universi gestiti.

Queste restrizioni sono gruppi di limitazione (ad esempio, limitazioni a Query Controls, SQL Generation e così via). Ponte di protezione applica/aggiorna le limitazioni di accesso alle righe o agli oggetti degli universi gestiti:

- applica infatti delle limitazioni di accesso alle righe per le tabelle di dimensione definite in PeopleSoft EPM. Queste limitazioni sono specifiche dell'utente e possono essere configurate con una delle seguenti impostazioni:
  - Accesso dell'utente a tutti i dati.
  - Accesso negato a tutti i dati.
  - L'accesso ai dati da parte dell'utente dipende dalle autorizzazioni a livello di riga in PeopleSoft, indicate nelle tabelle SJT (Security Join Tables) definite in PeopleSoft EPM.
- Le limitazioni di accesso agli oggetti sono applicate agli oggetti indicatore sulla base dei campi ai quali è possibile accedere mediante gli indicatori stessi.  
Se un oggetto indicatore accede a campi definiti come metriche in PeopleSoft, l'accesso all'oggetto indicatore sarà consentito o meno in base alla possibilità da parte dell'utente di accedere alla metrica di riferimento in PeopleSoft. Se l'utente non può accedere a nessuna metrica, l'accesso all'oggetto indicatore verrà negato. Se l'utente ha accesso a tutte le metriche, sarà possibile accedere all'oggetto indicatore.

L'amministratore può anche decidere di limitare i dati ai quali gli utenti possono accedere dal sistema PeopleSoft riducendo il numero degli universi gestiti da Ponte di protezione.



## 9.6.5.4 File di risposta PeopleSoft

La funzionalità Ponte di protezione della piattaforma BI opera in base alle impostazioni specificate in un file di risposta.

In genere, il file di risposta viene creato utilizzando l'interfaccia fornita da Ponte di protezione in modalità di configurazione. Inoltre, trattandosi di un file di proprietà Java, è possibile crearlo o modificarlo manualmente.

In questa appendice vengono fornite informazioni circa i parametri da includere nel file di risposta per la creazione manuale.

### **i** Nota

Quando si crea il file, è necessario rispettare i requisiti di escape indicati nel file delle proprietà (ad esempio, l'escape per ':' è '\:').

### 9.6.5.4.1 Parametri del file di risposta

La seguente tabella contiene una descrizione dei parametri inclusi nel file di risposta:

Tabella 52:

Parametro	Descrizione
classpath	Il percorso della classe per il caricamento dei file .jar necessari. Più percorsi devono essere separati da un ';' sia in Windows che in UNIX.  Sono necessari i percorsi di classe per i file <code>com.peoplesoft.epm.pf.jar</code> e per i file .jar del driver JDBC.
db.driver.name	Il nome del driver JDBC utilizzato per connettersi al database PeopleSoft (ad esempio, <code>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</code> ).
db.connect.str	La stringa di connessione JDBC utilizzata per connettersi al database PeopleSoft (ad esempio, <code>jdbc:microsoft:sqlserver://vanrdpsft01:1433;DatabaseName=PRDMO</code> ).
db.user.name	Il nome utente utilizzato per accedere al database PeopleSoft.
db.password	La password utilizzata per accedere al database PeopleSoft.

Parametro	Descrizione
db.password.encrypted	Il valore di questo parametro determina se il parametro della password nel file di risposta è codificato o meno. Il valore può essere impostato su True o su False. Se non viene specificato alcun valore, viene assunto il valore predefinito False.
enterprise.cms.name	Il CMS in cui vengono posizionati gli universi.
enterprise.user.name	Il nome utente utilizzato per accedere al CMS.
enterprise.password	La password utilizzata per accedere al CMS.
enterprise.password.encrypted	Il valore di questo parametro determina se il parametro della password nel file di risposta è codificato o meno. Il valore può essere impostato su True o su False. Se non viene specificato alcun valore, viene assunto il valore predefinito False.
enterprise.authMethod	Il metodo di autenticazione per l'accesso al CMS.
enterprise.role	Il gruppo della piattaforma BI gestito. Per ulteriori informazioni, consultare <a href="#">Definizione degli oggetti gestiti [pagina 336]</a> .
enterprise.license	Controlla il tipo di licenza quando si importano gli utenti da Peoplesoft. "0" imposta la licenza utente designato, "1" imposta la licenza di accesso simultaneo.
peoplesoft.role.n	<p>L'elenco dei ruoli PeopleSoft gestiti. Per ulteriori informazioni, consultare <a href="#">Definizione degli oggetti gestiti [pagina 336]</a>.</p> <p><b>&lt;n&gt;</b> è un numero intero e ciascuna voce occupa una proprietà con il prefisso peoplesoft.role.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p><b>&lt;n&gt;</b> è a base 1.</p> </div> <p>È possibile utilizzare '*' per identificare tutti ruoli PeopleSoft disponibili, stabilito che n è 1 ed è l'unica proprietà con il prefisso peoplesoft.role nel file di risposta.</p>

Parametro	Descrizione
mapped.universe.n	<p>L'elenco degli universi che si desidera aggiornare tramite la funzione Ponte di protezione. Per ulteriori informazioni, consultare <a href="#">Definizione degli oggetti gestiti [pagina 336]</a>.</p> <p>&lt;n&gt; è un numero intero e ciascuna voce occupa una proprietà con il prefisso mapped.universe.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>&lt;n&gt; è a base 1.</p> </div> <p>È possibile utilizzare '*' per identificare tutti gli universi disponibili, stabilito che n è 1 ed è l'unica proprietà con il prefisso mapped.universe nel file di risposta.</p>
log4j.appender.file.File	Il file di registro scritto dalla funzione Ponte di protezione.
log4j.*	<p>Le proprietà log4j predefinite necessarie per il funzionamento corretto di log4j:</p> <p>log4j.rootLogger=INFO, file, stdout</p> <p>log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFile Appender</p> <p>log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout</p> <p>log4j.appender.file.MaxFileSize=5000KB</p> <p>log4j.appender.file.MaxBackupIndex=100</p> <p>log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d [ %-5 ] %c{1} - %m%n</p> <p>log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender</p> <p>log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout</p> <p>log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d [ %-5 ] %c{1} - %m%n</p>
peoplesoft classpath	<p>Il percorso della classe per i file .jar API di PeopleSoft EPM.</p> <p>Questo parametro è facoltativo.</p>
enterprise.classpath	<p>Il percorso della classe per i file .jar SDK della piattaforma BI.</p> <p>Questo parametro è facoltativo.</p>

Parametro	Descrizione
db.driver.type	<p>Il tipo di database PeopleSoft. Questo parametro potrebbe assumere uno dei seguenti valori:</p> <p>Microsoft SQL Server 2000</p> <p>Oracle Database 10.1</p> <p>DB2 UDB 8.2 Fixpack 7</p> <p>Personalizzato</p> <p>Il valore Custom può essere utilizzato per specificare i database, oltre che per distinguerne i tipi o le versioni.</p> <p>Questo parametro è facoltativo.</p>
sql.db.class.location sql.db.host sql.db.port sql.db.database	<p>La posizione dei file .jar del driver JDB, il computer host SQL Server, la porta SQL Server e il nome del database SQL Server.</p> <p>Questi parametri possono essere utilizzati solo se db.driver.type corrisponde a Microsoft SQL Server 2000.</p> <p>Questi parametri sono facoltativi.</p>
oracle.db.class.location oracle.db.host oracle.db.port oracle.db.sid	<p>La posizione dei file .jar del driver JDBC Oracle, il computer host Oracle, la porta e il SID del database Oracle.</p> <p>Questi parametri possono essere utilizzati solo se db.driver.type corrisponde a Oracle Database 10.1.</p> <p>Questi parametri sono facoltativi.</p>
db2.db.class.location db2.db.host db2.db.port db2.db.sid	<p>La posizione dei file .jar del driver JDBC DB2, il computer host DB2, la porta e il SID del database DB2.</p> <p>Questi parametri possono essere utilizzati solo se db.driver.type corrisponde a DB2 UDB 8.2 Fixpack 7</p> <p>Questi parametri sono facoltativi.</p>
custom.db.class.location custom.db.drivename custom.db.connectStr	<p>La posizione, il nome e la stringa di connessione del driver JDBC personalizzato.</p> <p>Questi parametri possono essere utilizzati solo se db.driver.type corrisponde a Custom.</p> <p>Questi parametri sono facoltativi.</p>

## 9.7 Autenticazione JD Edwards

### 9.7.1 Panoramica

Per utilizzare i dati JD Edwards con la piattaforma BI, è necessario fornire al sistema le informazioni relative alla distribuzione. Queste informazioni consentono alla piattaforma BI di autenticare gli utenti in modo che essi possano utilizzare le credenziali di JD Edwards EnterpriseOne per accedere alla piattaforma BI.

### 9.7.2 Abilitazione dell'autenticazione JD Edwards EnterpriseOne

Per fare in modo che nella piattaforma BI vengano utilizzate le informazioni di JD Edwards EnterpriseOne, è necessario configurare l'applicazione per l'autenticazione nel sistema JD Edwards EnterpriseOne.

#### 9.7.2.1 Abilitazione dell'autenticazione JD Edwards nella piattaforma BI

1. Eseguire l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.
3. Fare doppio clic su [JD Edwards EnterpriseOne](#).  
Viene visualizzata la pagina [JD Edwards EnterpriseOne](#).
4. Nella scheda [Opzioni](#) selezionare la casella di controllo [Abilita autenticazione JD Edwards EnterpriseOne](#).
5. Apportare le modifiche appropriate in [Nuovo alias](#), [Opzioni di aggiornamento](#) e [Nuove opzioni utente](#) a seconda della distribuzione della piattaforma BI. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche prima di passare alla scheda [Sistemi](#).
6. Fare clic sulla scheda [Server](#).
7. Copiare `jdeutil.jar`, `kernel.jar` e `log4j.jar` dall'installazione di JD Edwards in questi percorsi (in Windows): `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\jdedwards\default\jdedwards\` e `<DIRINSTALL>\Tomcat\lib\`.
8. Riavviare Tomcat e Server Intelligence Agent.
9. Nell'area [Utente di sistema JD Edwards EnterpriseOne](#) digitare un nome utente e una password per la piattaforma BI da utilizzare per accedere al database JD Edwards EnterpriseOne.
10. Nell'area [Dominio JD Edwards EnterpriseOne](#) immettere il nome, l'host e la porta utilizzati per la connessione all'ambiente JD Edwards EnterpriseOne, immettere un nome per l'ambiente e fare clic su [Aggiungi](#).
11. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche.

## 9.7.3 Mappatura dei ruoli JD Edwards EnterpriseOne alla piattaforma BI

La piattaforma BI crea automaticamente un gruppo per ogni ruolo JD Edwards EnterpriseOne mappato. Crea inoltre alias che rappresentano i membri dei ruoli JD Edwards EnterpriseOne mappati.

È possibile creare un account utente per ogni alias creato.

Tuttavia, se si utilizzano più sistemi e gli utenti dispongono di account su più di un sistema, è possibile assegnare a ciascun utente un alias con lo stesso nome prima di creare gli account nella piattaforma BI.

In questo modo viene ridotto il numero di account creati per lo stesso utente nella piattaforma BI.

Ad esempio, se si utilizza un ambiente di verifica e un ambiente di produzione JD Edwards EnterpriseOne e 30 utenti possono accedere ad entrambi gli ambienti, per tali utenti verranno creati solo 30 account. Se si decide di non assegnare un alias con lo stesso nome a ciascun utente, verranno creati 60 account per i 30 utenti nella piattaforma BI.

Tuttavia, se vengono eseguiti più sistemi e i nomi utente coincidono, è necessario creare un nuovo account del membro per ciascun alias creato.

Ad esempio, se si utilizza l'ambiente di verifica con l'account utente di Roberto Antinori (nome utente "rantinori") e l'ambiente di produzione con l'account utente di Renato Antinori (nome utente "rantinori"), è necessario creare un account diverso per ogni alias dell'utente. In caso contrario, i due utenti verranno aggiunti allo stesso account della piattaforma BI e non potranno accedere alla piattaforma BI con le proprie credenziali JD Edwards EnterpriseOne.

### 9.7.3.1 Mappatura di un ruolo JD Edwards EnterpriseOne

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area [Gestisci](#).
3. Fare doppio clic su [JD Edwards EnterpriseOne](#).
4. Nell'area [Nuove opzioni di alias](#), selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Assegna ogni alias aggiunto a un account con lo stesso nome](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizzano più sistemi JD Edwards EnterpriseOne Enterprise con utenti che dispongono di account su più sistemi (due utenti non possono avere lo stesso nome utente per sistemi diversi).
  - [Crea un nuovo account per ogni alias aggiunto](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizza solo un sistema JD Edwards EnterpriseOne, se la maggior parte degli utenti dispone di account su uno solo dei sistemi utilizzati oppure se i nomi utente di diversi utenti coincidono su due o più dei sistemi in esecuzione.
5. Nell'area [Opzioni di aggiornamento](#), selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Nuovi alias verranno aggiunti e nuovi utenti verranno creati](#)  
Selezionare questa opzione per creare un nuovo alias per ciascun utente mappato nella piattaforma BI. Se è stata selezionata l'opzione Crea nuovo account per ogni alias aggiunto, verranno aggiunti nuovi account per gli utenti senza account della piattaforma BI o per tutti gli utenti.
  - [Non verranno aggiunti nuovi alias e non verranno creati nuovi utenti](#)  
Selezionare questa opzione se il ruolo che si desidera mappare contiene molti utenti, ma solo una parte di essi utilizzerà la piattaforma BI. Il sistema non crea automaticamente gli alias e gli account per gli utenti.

---

Crea invece alias (e account, se necessario) solo per utenti che accedono alla piattaforma BI per la prima volta. Si tratta dell'opzione predefinita.

6. Nell'area [Nuove opzioni utente](#) specificare la modalità di creazione dei nuovi utenti.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- [I nuovi utenti vengono creati come utenti specifici.](#)

I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.

- [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei.](#)

I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. Ad esempio, in base alla frequenza e alla durata dell'accesso alla piattaforma BI, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può supportare 250, 500 o 700 utenti.

I ruoli selezionati vengono ora visualizzati come gruppi nella piattaforma BI.

7. Fare clic sulla scheda [Ruoli](#).
8. In [Elenco domini](#) selezionare il server JD Edwards che contiene i ruoli da mappare.
9. In [Ruoli disponibili](#) selezionare i ruoli da mappare alla piattaforma BI e fare clic su [<](#).
10. Fare clic su [Aggiorna](#).

I ruoli verranno mappati nella piattaforma BI.

### 9.7.3.2 Considerazioni sulla rimappatura

Se si aggiungono utenti a un ruolo che è stato già mappato nella piattaforma BI, sarà necessario rimappare il ruolo per aggiungere gli utenti alla piattaforma BI. Quando si rimappa il ruolo, l'opzione relativa alla mappatura di utenti come utenti titolari o simultanei riguarda solamente i nuovi utenti che sono stati aggiunti al ruolo.

Ad esempio, prima si mappa un ruolo nella piattaforma BI selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *specifici*", quindi si aggiungono gli utenti allo stesso ruolo e si rimappa il ruolo selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *simultanei*".

In questa situazione, solo i nuovi utenti del ruolo vengono mappati nella piattaforma BI come utenti simultanei; gli utenti mappati in precedenza rimangono utenti specifici. Questo avviene anche quando gli utenti vengono prima mappati come simultanei e, in seguito, vengono modificate le impostazioni per rimappare i nuovi utenti come utenti designati.

### 9.7.3.3 Per eliminare la mappatura di un ruolo

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area [Gestisci](#).

3. Fare clic sulla scheda relativa a [JD Edwards EnterpriseOne](#).
4. Nell'area [Ruoli](#), selezionare il ruolo che si desidera rimuovere e fare clic su <.
5. Fare clic su [Aggiorna](#).

I membri del ruolo non saranno più in grado di accedere alla piattaforma BI finché non disporranno di altri account o alias.

#### Nota

è inoltre possibile eliminare singoli account o rimuovere gli utenti dai ruoli prima di eseguire la mappatura nella piattaforma BI, impedendo così l'accesso a determinati utenti.

## 9.7.4 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Per garantire che le modifiche ai dati utente per il sistema ERP vengano riportate nei dati utente della piattaforma BI, è possibile pianificare aggiornamenti utente regolari. Questi aggiornamenti sincronizzeranno automaticamente gli utenti ERP e la piattaforma BI in base alle impostazioni delle mappature configurate nella CMC (Central Management Console).

Sono disponibili due opzioni per l'esecuzione e la pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli importati:

- **Aggiorna solo ruoli:** l'uso di questa opzione determina l'aggiornamento dei soli collegamenti tra i ruoli attualmente mappati importati nella piattaforma BI. Utilizzare questa opzione se si prevede di eseguire aggiornamenti frequenti e si desidera evitare problemi di utilizzo delle risorse di sistema. Se si aggiornano solo i ruoli, non vengono creati nuovi account utente.
- **Aggiorna ruoli e alias:** questa opzione determina non solo l'aggiornamento dei collegamenti tra i ruoli, ma anche la creazione di nuovi account utente nella piattaforma BI per i nuovi alias utente aggiunti al sistema ERP.

#### Nota

se non è stata specificata la creazione automatica degli alias utente per gli aggiornamenti quando è stata abilitata l'autenticazione, non verranno creati account per i nuovi alias.

### 9.7.4.1 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

1. Fare clic sulla scheda [Aggiornamento utente](#).
2. Fare clic su [Pianifica](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

#### Suggerimento

se si desidera eseguire immediatamente un aggiornamento, fare clic su [Aggiorna ora](#).



### ➔ Suggerimento

utilizzare l'opzione [Aggiorna solo ruoli](#) se si desidera eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi con le risorse di sistema. Il sistema impiega più tempo per aggiornare sia i ruoli che gli alias.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Ricorrenza](#).

3. Selezionare un'opzione nell'elenco [Esegui oggetto](#) e fornire tutte le informazioni richieste relative alla pianificazione.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.

Tabella 53:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Ogni ora	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora di inizio nonché una data di inizio e di fine.
Giornaliero	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno oppure dopo il numero di giorni specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Settimanale	L'aggiornamento verrà eseguito ogni settimana. e può essere eseguito una o più volte a settimana. È possibile specificare in quali giorni e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Mensile	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il N° giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il primo lunedì del mese	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Ultimo giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Giorno X della N° settimana del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Calendario	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

4. Fare clic su [Pianifica](#) dopo aver completato l'inserimento delle informazioni sulla pianificazione. Nella scheda [Aggiornamento utente](#) viene visualizzata la data del successivo ruolo pianificato.

### i Nota

è sempre possibile annullare il successivo aggiornamento pianificato facendo clic su [Annulla aggiornamenti pianificati](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

## 9.8 Autenticazione Siebel

### 9.8.1 Abilitazione dell'autenticazione Siebel

Per fare in modo che nella piattaforma BI vengano utilizzate le informazioni di Siebel, è necessario configurare la piattaforma per l'autenticazione nel sistema Siebel.

#### 9.8.1.1 Abilitazione dell'autenticazione Siebel nella piattaforma BI

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.
3. Fare doppio clic su [Siebel](#).  
Viene visualizzata la pagina [Siebel](#). Nella pagina sono presenti quattro schede: [Opzioni](#), [Sistemi](#), [Responsabilità](#) e [Aggiornamento utente](#).
4. Nella scheda [Opzioni](#) selezionare la casella di controllo [Abilita autenticazione Siebel](#).
5. Apportare le modifiche appropriate in [Nuovo alias](#), [Opzioni di aggiornamento](#) e [Nuove opzioni utente](#) a seconda della distribuzione della piattaforma BI. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche prima di passare alla scheda [Sistemi](#).
6. Fare clic sulla scheda [Domini](#).
7. Nel campo [Nome dominio](#) immettere il nome del dominio del sistema Siebel con cui si desidera stabilire la connessione.
8. In [Connessione](#) immettere la stringa di connessione per il dominio in questione.
9. Nell'area [Nome utente](#) digitare un nome utente di database e una password per la piattaforma BI da utilizzare per accedere al database Siebel.
10. Nell'area [Password](#) immettere la password per l'utente selezionato.
11. Fare clic su [Aggiungi](#) per aggiungere le informazioni relative al sistema all'elenco [Domini correnti](#).
12. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche.

### 9.8.2 Mappatura di ruoli alla piattaforma BI

La piattaforma BI crea automaticamente un gruppo per ogni ruolo Siebel mappato. Crea inoltre alias che rappresentano i membri dei ruoli Siebel mappati.

È possibile creare un account utente per ogni alias creato.

Tuttavia, se si utilizzano più sistemi e gli utenti dispongono di account su più di un sistema, è possibile assegnare a ciascun utente un alias con lo stesso nome prima di creare gli account nella piattaforma BI.

In questo modo, viene ridotto il numero degli account creati per lo stesso utente nel programma.

Ad esempio, se si utilizza un ambiente di verifica e un ambiente di produzione eBusiness Siebel e 30 utenti possono accedere ad entrambi gli ambienti, per tali utenti verranno creati solo 30 account. Se si decide di non

assegnare un alias con lo stesso nome a ciascun utente, verranno creati 60 account per i 30 utenti nella piattaforma BI.

Tuttavia, se vengono eseguiti più sistemi e i nomi utente coincidono, è necessario creare un nuovo account del membro per ciascun alias creato.

Ad esempio, se si utilizza l'ambiente di verifica con l'account utente di Roberto Antinori (nome utente "rantinori") e l'ambiente di produzione con l'account utente di Renato Antinori (nome utente " rantinori "), è necessario creare un account diverso per ogni alias dell'utente. In caso contrario, i due utenti verranno aggiunti allo stesso account e non potranno accedere alla piattaforma BI con le proprie credenziali Siebel eBusiness.

## 9.8.2.1 Mappatura di un ruolo Siebel eBusiness alla piattaforma BI

1. Eseguire l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#).
3. Fare doppio clic su [Siebel](#).
4. Selezionare la casella di controllo [Abilita autenticazione Siebel](#).
5. Nell'area [Nuove opzioni di alias](#), selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Assegna ogni alias aggiunto a un account con lo stesso nome](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizzano più sistemi Siebel eBusiness con utenti che dispongono di account in più sistemi (due utenti non possono avere lo stesso nome utente per sistemi diversi).
  - [Crea un nuovo account per ogni alias aggiunto](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizza solo un sistema Siebel eBusiness, se la maggior parte degli utenti dispone di account su uno solo dei sistemi utilizzati oppure se i nomi utente di diversi utenti coincidono su due o più dei sistemi in uso.
6. Nell'area [Opzioni di aggiornamento alias](#) selezionare una delle opzioni seguenti:
  - [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Selezionare questa opzione per creare un nuovo alias per ciascun utente mappato nella piattaforma BI. Se è stata selezionata l'opzione Crea nuovo account per ogni alias aggiunto, verranno aggiunti nuovi account per gli utenti senza account della piattaforma BI o per tutti gli utenti.
  - [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Selezionare questa opzione se il ruolo che si desidera mappare contiene molti utenti, ma solo una parte di essi utilizzerà la piattaforma BI. Il programma non crea automaticamente gli alias e gli account per gli utenti. Crea invece alias (e account, se necessario) solo per utenti che accedono alla piattaforma BI per la prima volta. Si tratta dell'opzione predefinita.
7. Nell'area [Nuove opzioni utente](#) specificare la modalità di creazione dei nuovi utenti.  
Se la licenza della piattaforma BI di cui si dispone si basa sui ruoli utente, selezionare una delle opzioni seguenti:  
Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [I nuovi utenti vengono creati come utenti designati](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.

- *I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei*

I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. Ad esempio, in base alla frequenza e alla durata dell'accesso alla piattaforma BI, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può supportare 250, 500 o 700 utenti.

8. Fare clic sulla scheda *Ruoli*.
9. Selezionare il dominio che corrisponde al server Siebel per il quale si desidera mappare i ruoli.
10. In *Ruoli disponibili* selezionare i ruoli da mappare e fare clic su *>*.

#### **i** Nota

se i ruoli sono molto numerosi, è possibile utilizzare il campo *Cerca ruoli che iniziano con*: per limitare la ricerca. Immettere i caratteri iniziali del ruolo o dei ruoli seguiti dal carattere jolly (%) e fare clic su *Cerca*.

#### **i** Nota

Per consentire il corretto funzionamento della funzionalità di ricerca, è necessario che sia distribuito un file jar di plug-in nella directory lib Tomcat: `<DIRINSTALLAZ>\tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\lib` e in `<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\siebel\default\siebel`. Riavviare quindi il server Tomcat e Server Intelligence Agent.

11. Fare clic su *Aggiorna*.  
I ruoli verranno mappati nella piattaforma BI.

## 9.8.2.2 Considerazioni sulla rimappatura

Per attivare la sincronizzazione di utenti e gruppi tra la piattaforma BI e Siebel, selezionare la casella di controllo *Imponi sincronizzazione dell'utente*.

#### **i** Nota

per selezionare *Imponi sincronizzazione utente*, è necessario selezionare prima *Verranno aggiunti nuovi alias e verranno creati nuovi utenti*.

Quando si rimappa il ruolo, l'opzione relativa alla mappatura di utenti come utenti titolari o simultanei riguarda solamente i nuovi utenti che sono stati aggiunti al ruolo.

Ad esempio, prima si mappa un ruolo nella piattaforma BI selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *specifici*", quindi si aggiungono gli utenti allo stesso ruolo e si rimappa il ruolo selezionando l'opzione "I nuovi utenti vengono creati come utenti *simultanei*".

In questa situazione, solo i nuovi utenti del ruolo vengono mappati nella piattaforma BI come utenti simultanei; gli utenti mappati in precedenza rimangono utenti specifici. Questo avviene anche quando gli utenti vengono prima mappati come simultanei e, in seguito, vengono modificate le impostazioni per rimappare i nuovi utenti come utenti designati.

### 9.8.2.3 Per eliminare la mappatura di un ruolo

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area [Gestisci](#).
3. Fare doppio clic su [Siebel](#).
4. Nella scheda [Dominio](#) selezionare il dominio Siebel corrispondente al ruolo o i ruoli per il quale si desidera annullare la mappatura.
5. Nella scheda [Ruoli](#) selezionare il ruolo che si desidera rimuovere e fare clic su [<](#).
6. Fare clic su [Aggiorna](#).

I membri della responsabilità non saranno più in grado di accedere alla piattaforma BI finché non disporranno di altri account o alias.

#### **i** Nota

è inoltre possibile eliminare singoli account o rimuovere gli utenti dai ruoli prima di eseguire la mappatura nella piattaforma BI, impedendo così l'accesso a determinati utenti.

## 9.8.3 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Per garantire che le modifiche ai dati utente per il sistema ERP vengano riportate nei dati utente della piattaforma BI, è possibile pianificare aggiornamenti utente regolari. Questi aggiornamenti sincronizzeranno automaticamente gli utenti ERP e la piattaforma BI in base alle impostazioni delle mappature configurate nella CMC (Central Management Console).

Sono disponibili due opzioni per l'esecuzione e la pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli importati:

- **Aggiorna solo ruoli:** l'uso di questa opzione determina l'aggiornamento dei soli collegamenti tra i ruoli attualmente mappati importati nella piattaforma BI. Utilizzare questa opzione se si prevede di eseguire aggiornamenti frequenti e si desidera evitare problemi di utilizzo delle risorse di sistema. Se si aggiornano solo i ruoli, non vengono creati nuovi account utente.
- **Aggiorna ruoli e alias:** questa opzione determina non solo l'aggiornamento dei collegamenti tra i ruoli, ma anche la creazione di nuovi account utente nella piattaforma BI per i nuovi alias utente aggiunti al sistema ERP.

#### **i** Nota

se non è stata specificata la creazione automatica degli alias utente per gli aggiornamenti quando è stata abilitata l'autenticazione, non verranno creati account per i nuovi alias.

### 9.8.3.1 Pianificazione degli aggiornamenti utente

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

1. Fare clic sulla scheda [Aggiornamento utente](#).
2. Fare clic su [Pianifica](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

#### ➔ Suggerimento

se si desidera eseguire immediatamente un aggiornamento, fare clic su [Aggiorna ora](#).

#### ➔ Suggerimento

utilizzare l'opzione [Aggiorna solo ruoli](#) se si desidera eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi con le risorse di sistema. Il sistema impiega più tempo per aggiornare sia i ruoli che gli alias.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Ricorrenza](#).

3. Selezionare un'opzione nell'elenco [Esegui oggetto](#) e fornire tutte le informazioni richieste relative alla pianificazione.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.

Tabella 54:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Ogni ora	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora di inizio nonché una data di inizio e di fine.
Giornaliero	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno oppure dopo il numero di giorni specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Settimanale	L'aggiornamento verrà eseguito ogni settimana. e può essere eseguito una o più volte a settimana. È possibile specificare in quali giorni e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Mensile	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il N° giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il primo lunedì del mese	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Ultimo giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Giorno X della N° settimana del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Calendario	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

4. Fare clic su [Pianifica](#) dopo aver completato l'inserimento delle informazioni sulla pianificazione. Nella scheda [Aggiornamento utente](#) viene visualizzata la data del successivo ruolo pianificato.

### **i** Nota

è sempre possibile annullare il successivo aggiornamento pianificato facendo clic su [Annulla aggiornamenti pianificati](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

## 9.9 Autenticazione Oracle EBS

### 9.9.1 Abilitazione dell'autenticazione Oracle EBS

Per fare in modo che nella piattaforma BI vengano utilizzate le informazioni di Oracle EBS, è necessario configurare il sistema per l'autenticazione nel sistema Oracle EBS.

#### 9.9.1.1 Abilitazione dell'autenticazione Oracle E-Business Suite

Prima di eseguire la procedura, è necessario distribuire i file DLL Oracle e JAR nella piattaforma BI:

1. Scaricare `ojdbc11.dll` dall'applicazione client del database Oracle.
2. Copiare il file in questa posizione:
  - Windows: `<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64`
  - UNIX: `<DIRINSTALLAZ>/sap_bobj/enterprise_xi40/platform`
3. Scaricare `ojdbc5.jar` dall'applicazione client del database Oracle.
4. Copiare il file in questa posizione:
  - Windows: `<DIRINSTALLAZ>\Tomcat\lib`
  - UNIX: `<DIRINSTALLAZ>/sap_bobj/tomcat/lib`
1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.
3. Fare clic su [Oracle EBS](#).  
Viene visualizzata la pagina [Oracle EBS](#). Nella pagina sono presenti quattro schede: [Opzioni](#), [Sistemi](#), [Responsabilità](#) e [Aggiornamento utente](#).
4. Nella scheda [Opzioni](#), selezionare la casella di controllo [L'autenticazione Oracle EBS è abilitata](#).
5. Apportare le modifiche appropriate in [Nuovo alias](#), [Opzioni di aggiornamento](#) e [Nuove opzioni utente](#) a seconda della distribuzione della piattaforma BI. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche prima di passare alla scheda [Sistemi](#).
6. Fare clic sulla scheda [Sistemi](#).
7. Nell'area [Utente di sistema Oracle EBS](#) digitare un nome utente di database e una password per la piattaforma BI da utilizzare per accedere al database Oracle E-Business Suite.
8. Nell'area [Servizi Oracle EBS](#), immettere il nome del servizio utilizzato dall'ambiente Oracle EBS e fare clic su [Aggiungi](#).

9. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare le modifiche.

A questo punto è necessario mappare i ruoli Oracle EBS al sistema.

## Informazioni correlate

[Mappatura di ruoli Oracle E-Business Suite \[pagina 356\]](#)

### 9.9.2 Mappatura dei ruoli Oracle E-Business Suite alla piattaforma BI

La piattaforma BI crea automaticamente un gruppo per ciascun ruolo Oracle E-Business Suite (EBS) mappato. Il sistema crea anche alias che rappresentano i membri dei ruoli Oracle E-Business Suite mappati.

È possibile creare un account utente per ogni alias creato. Tuttavia, se si utilizzano più sistemi e gli utenti dispongono di account su più di un sistema, è possibile assegnare a ciascun utente un alias con lo stesso nome prima di creare gli account nella piattaforma BI.

In questo modo viene ridotto il numero degli account creati per lo stesso utente nel sistema.

Ad esempio, se si utilizza un ambiente di verifica e un ambiente di produzione EBS e 30 utenti possono accedere ad entrambi gli ambienti, per tali utenti verranno creati solo 30 account. Se si decide di non assegnare un alias con lo stesso nome a ciascun utente, verranno creati 60 account per i 30 utenti nella piattaforma BI.

Tuttavia, se vengono eseguiti più sistemi e i nomi utente coincidono, è necessario creare un nuovo account del membro per ciascun alias creato.

Ad esempio, se si utilizza l'ambiente di verifica con l'account utente di Roberto Antinori (nome utente "rantinori") e l'ambiente di produzione con l'account utente di Renato Antinori (nome utente " rantinori "), è necessario creare un account diverso per ogni alias dell'utente. In caso contrario, i due utenti verranno aggiunti allo stesso account della piattaforma BI, potranno accedere al sistema con le proprie credenziali Oracle EBS e avranno accesso ai dati da entrambi i sistemi EBS.

#### 9.9.2.1 Mappatura di ruoli Oracle E-Business Suite

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.
3. Fare clic su [Oracle EBS](#).  
Nella pagina [Oracle EBS](#) viene visualizzata la scheda [Opzioni](#).
4. Nell'area [Nuove opzioni di alias](#), selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Assegna ciascun alias Oracle EBS aggiunto a un account con lo stesso nome](#)  
Selezionare questa opzione se si utilizzano più sistemi Oracle E-Business Suite con utenti che dispongono di account in più sistemi (e se non ci sono utenti che utilizzano lo stesso nome utente per sistemi diversi).
  - [Crea un nuovo account per ciascun alias Oracle EBS aggiunto](#)



Selezionare questa opzione se si utilizza solo un sistema Oracle E-Business Suite, se la maggior parte degli utenti dispone di account in uno solo dei sistemi utilizzati oppure se i nomi utente di diversi utenti coincidono in due o più dei sistemi in uso.

5. Nell'area [Opzioni di aggiornamento](#), selezionare una delle seguenti opzioni:

- [Crea nuovi alias all'aggiornamento dell'alias](#)  
Selezionare questa opzione per creare un nuovo alias per ciascun utente mappato nella piattaforma BI. Se è stata selezionata l'opzione [Crea un nuovo account per ciascun alias Oracle EBS aggiunto](#), verranno aggiunti nuovi account per gli utenti senza account della piattaforma BI o per tutti gli utenti.
- [Crea nuovi alias solo all'accesso dell'utente](#)  
Selezionare questa opzione se il ruolo che si desidera mappare contiene molti utenti, ma solo una parte di essi utilizzerà la piattaforma BI. La piattaforma non crea automaticamente gli alias e gli account per gli utenti. Crea invece alias (e account, se necessario) solo per utenti che accedono alla piattaforma BI per la prima volta. Si tratta dell'opzione predefinita.

6. In [Nuove opzioni utente](#) specificare la modalità di creazione dei nuovi utenti, quindi fare clic su [Aggiorna](#).

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- [I nuovi utenti vengono creati come utenti specifici.](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente designato. Le licenze utente designato sono associate a utenti specifici e consentono di accedere al sistema in base a nome utente e password. Ciò garantisce agli utenti specifici l'accesso al sistema a prescindere dal numero delle altre persone connesse. È necessario disporre di una licenza utente designato per ciascun account utente creato utilizzando questa opzione.
- [I nuovi utenti vengono creati come utenti simultanei.](#)  
I nuovi account utente verranno configurati per utilizzare licenze utente simultaneo. Le licenze di accesso simultaneo specificano il numero di persone che possono connettersi alla piattaforma BI contemporaneamente. Questo tipo di licenza è estremamente flessibile, poiché una licenza di accesso simultaneo di dimensioni ridotte può supportare un'ampia base di utenti. A seconda della frequenza e della durata dell'accesso alla piattaforma, una licenza di accesso simultaneo per 100 utenti può ad esempio supportare 250, 500 o 700 utenti.

I ruoli selezionati vengono ora visualizzati come gruppi nella piattaforma BI.

7. Fare clic sulla scheda [Responsabilità](#).

8. In [Servizi Oracle EBS correnti](#), selezionare il servizio Oracle EBS che contiene i ruoli da mappare.

9. È possibile specificare i filtri per gli utenti Oracle EBS in [Ruoli Oracle EBS mappati](#).

- a. Selezionare le applicazioni che gli utenti possono utilizzare per il nuovo ruolo dall'elenco [Applicazione](#).
- b. Nell'elenco [Responsabilità](#), selezionare le applicazioni, le funzioni, i report e i programmi simultanei Oracle che gli utenti possono utilizzare.
- c. Nell'elenco [Gruppo di protezione](#) selezionare il gruppo di protezione a cui è assegnato il nuovo ruolo.
- d. Utilizzare i pulsanti [Aggiungi](#) ed [Elimina](#) in [Ruolo corrente](#) per modificare le assegnazioni del gruppo di protezione del ruolo.

10. Fare clic su [Aggiorna](#).

I ruoli verranno mappati nella piattaforma BI.

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

## 9.9.2.1.1 Aggiornamento degli utenti e dei ruoli Oracle EBS

Dopo aver abilitato l'autenticazione Oracle EBS, è necessario pianificare ed eseguire aggiornamenti regolari sui ruoli mappati importati nella piattaforma BI. In questo modo le informazioni sui ruoli Oracle EBS aggiornate verranno riportate con precisione nella piattaforma BI.

Sono disponibili due opzioni per l'esecuzione e la pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli Oracle EBS:

- **Aggiorna solo ruoli:** l'uso di questa opzione determina l'aggiornamento dei soli collegamenti tra i ruoli attualmente mappati importati nella piattaforma BI. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si prevede di eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi relativi all'utilizzo delle risorse di sistema. Se si aggiornano solo ruoli Oracle EBS, non vengono creati nuovi account utente.
- **Aggiorna ruoli e alias:** questa opzione determina non solo l'aggiornamento dei collegamenti tra i ruoli, ma anche la creazione di nuovi account utente nella piattaforma BI per gli alias utente aggiunti ai ruoli nel sistema Oracle EBS.

### **i** Nota

se non è stata specificata la creazione automatica degli alias utente per gli aggiornamenti quando è stata abilitata l'autenticazione Oracle EBS, non verranno creati account per i nuovi alias.

## 9.9.2.1.2 Pianificazione degli aggiornamenti per i ruoli Oracle EBS

Una volta mappati i ruoli nella piattaforma BI, è necessario specificare in che modo vengono aggiornati dal sistema.

1. Fare clic sulla scheda [Aggiornamento utente](#).
2. Fare clic su [Pianifica](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

### ➔ Suggerimento

Se si desidera eseguire immediatamente un aggiornamento, fare clic su [Aggiorna ora](#).

### ➔ Suggerimento

Utilizzare l'opzione [Aggiorna solo ruoli](#) se si desidera eseguire aggiornamenti frequenti e si verificano problemi con le risorse di sistema. Il sistema impiega più tempo per aggiornare sia i ruoli che gli alias.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Ricorrenza](#).

3. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa [Esegui oggetto](#) e fornire tutte le informazioni richieste relative alla pianificazione nei campi disponibili.

Quando si pianifica un aggiornamento, è possibile scegliere tra gli schemi ricorrenti nella seguente tabella.

Tabella 55:

Criterio di ricorrenza	Descrizione
Ogni ora	L'aggiornamento verrà eseguito ogni ora. È possibile specificare l'ora di inizio nonché una data di inizio e di fine.
Giornaliero	L'aggiornamento verrà eseguito ogni giorno oppure dopo il numero di giorni specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Settimanale	L'aggiornamento verrà eseguito ogni settimana. Può essere eseguito una o più volte a settimana. È possibile specificare in quali giorni e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Mensile	L'aggiornamento verrà eseguito ogni mese oppure dopo il numero di mesi specificato. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il N° giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico del mese. È possibile specificare in quale giorno del mese e a che ora verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Il primo lunedì del mese	L'aggiornamento verrà eseguito il primo lunedì di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Ultimo giorno del mese	L'aggiornamento verrà eseguito l'ultimo giorno di ogni mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Giorno X della N° settimana del mese	L'aggiornamento verrà eseguito in un giorno specifico di una settimana specifica del mese. È possibile specificare l'ora in cui verrà eseguito nonché una data di inizio e di fine.
Calendario	L'aggiornamento verrà eseguito nelle date specificate all'interno di un calendario creato in precedenza.

4. Fare clic su [Pianifica](#) dopo aver completato l'inserimento delle informazioni sulla pianificazione. Nella scheda [Aggiornamento utente](#) viene visualizzata la data del successivo ruolo pianificato.

#### Nota

è sempre possibile annullare il successivo aggiornamento pianificato facendo clic su [Annulla aggiornamenti pianificati](#) nella sezione [Aggiorna solo ruoli](#) o [Aggiorna ruoli e alias](#).

## 9.9.3 Eliminazione mappatura ruoli

Per impedire a determinati gruppi di utenti di accedere alla piattaforma BI, è possibile eliminare la mappatura dei ruoli ai quali appartengono.

### 9.9.3.1 Per eliminare la mappatura di un ruolo

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Autenticazione](#) nell'area Gestisci.

3. Fare doppio clic sul nome del sistema ERP di cui si desidera annullare la mappatura dei ruoli.

Nella pagina del sistema ERP viene visualizzata la scheda [Opzioni](#).

4. Fare clic sulla scheda [Responsabilità](#).
5. Selezionare [Servizi Oracle EBS correnti](#).
6. In [Ruolo corrente](#) selezionare un ruolo, quindi fare clic sul pulsante [Elimina](#).
7. Fare clic su [Aggiorna](#).

I membri del ruolo non saranno più in grado di accedere alla piattaforma BI finché non disporranno di altri account o alias.

#### **i** Nota

è inoltre possibile eliminare singoli account o rimuovere gli utenti dai ruoli prima di eseguire la mappatura nella piattaforma BI, impedendo così l'accesso a determinati utenti.

## 9.9.4 Personalizzazione dei diritti per gruppi e utenti Oracle EBS mappati

Quando si mappano ruoli alla piattaforma BI, è possibile impostare i diritti o concedere autorizzazioni per i gruppi e gli utenti creati.

### 9.9.4.1 Per assegnare i diritti di amministrazione

Per consentire agli utenti di gestire la piattaforma BI, è necessario renderli membri del gruppo Amministratori predefinito. I membri di questo gruppo hanno il pieno controllo di tutti gli aspetti del sistema, quali account, server, cartelle, oggetti, impostazioni e altro ancora.

1. Eseguire l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Nell'area [Organizza](#) fare clic su [Utenti e gruppi](#).
3. Nella colonna [Nome](#) fare clic con il pulsante destro del mouse su [Amministratori](#) e scegliere [Aggiungi membri a gruppi](#).  
Viene visualizzata la pagina [Utenti o gruppi disponibili](#).
4. Dall'area [Elenco utenti](#) o [Elenco gruppi](#), selezionare il ruolo mappato al quale si desidera concedere diritti amministrativi.
5. Fare clic su [>](#) per rendere il ruolo un sottogruppo del gruppo Administrators, quindi fare clic su [OK](#).

I membri del ruolo dispongono ora di diritti di amministrazione nella piattaforma BI.

#### **i** Nota

È anche possibile creare un ruolo in Oracle EBS, aggiungere a tale ruolo gli utenti appropriati, mappare il ruolo nella piattaforma BI e rendere il ruolo mappato un sottogruppo del gruppo Amministratori predefinito, concedendo così i diritti amministrativi ai membri del ruolo.

## 9.9.4.2 Per assegnare i diritti di pubblicazione

Se nel sistema utilizzato sono presenti utenti designati come creatori di contenuti all'interno dell'organizzazione, è possibile concedere loro le autorizzazioni per la pubblicazione di oggetti nella piattaforma BI.

1. Eseguire l'accesso alla console CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Dall'area [Organizza](#), fare clic su [Cartelle](#).
3. Accedere alla cartella nella quale gli utenti sono autorizzati ad aggiungere oggetti.
4. Fare clic su [Gestisci](#), [Protezione livello principale](#), quindi su [Tutte le cartelle](#).
5. Fare clic su [Aggiungi principali](#).

Viene visualizzata la finestra Aggiungi principali.

6. Nell'elenco [Utenti o gruppi disponibili](#) selezionare il gruppo che include i membri ai quali si desidera concedere i diritti di pubblicazione.
7. Fare clic su [>](#) per consentire ai gruppi di accedere alla cartella, quindi fare clic su [Aggiungi e assegna protezione](#).

Viene visualizzata la pagina Assegna protezione.

8. Nell'elenco [Livelli di accesso disponibili](#) selezionare il livello di accesso desiderato e fare clic su [>](#) per assegnare esplicitamente il livello di accesso.
9. Se le opzioni [Eredita da cartella principale](#) ed [Eredita da gruppo principale](#) sono selezionate, deselezionarle e fare clic su [Applica](#).
10. Fare clic su [OK](#).

I membri dei ruoli dispongono ora delle autorizzazioni per aggiungere oggetti nella cartella e in tutte le relative sottocartelle. Per rimuovere le autorizzazioni assegnate, selezionare un gruppo e fare clic su [Rimuovi](#).

## 9.9.5 Configurazione del Single Sign On (SSO) per SAP Crystal Reports e Oracle EBS

Per impostazione predefinita, la piattaforma BI verrà configurata in modo da consentire agli utenti di SAP Crystal Reports di accedere ai dati di Oracle EBS mediante il Single Sign On (SSO).

### 9.9.5.1 Disattivazione di SSO per Oracle EBS e SAP Crystal Reports

1. Nella CMC (Central Management Console), fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Selezionare [crdb\\_oraapps](#).
5. Fare clic su [Rimuovi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

- 
7. Accedere alla pagina [Server](#) nella CMC e selezionare [Servizi Crystal Reports](#).
  8. Fare clic sul pulsante [Riavvia server](#).

## 9.9.5.2 Riattivazione di SSO per Oracle EBS e SAP Crystal Reports

Seguire la procedura riportata di seguito per riattivare SSO per Oracle EBS e SAP Crystal Reports.

1. Nella CMC (Central Management Console) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. In [Utilizza il contesto SSO per accedere al database con i driver seguenti](#) digitare `crdb_oraapps`.
5. Fare clic su [Aggiungi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Accedere alla pagina [Server](#) nella CMC e selezionare [Servizi Crystal Reports](#).
8. Fare clic sul pulsante [Riavvia server](#).

## 10 Amministrazione del server

### 10.1 Utilizzo dell'area di gestione Server della console CMC

L'area di gestione Server della console CMC è lo strumento principale per i task di gestione dei server. Viene fornito un elenco di tutti i server della distribuzione. Per la maggior parte dei task di gestione e configurazione, è necessario selezionare un server nell'elenco e scegliere un comando dal menu Gestisci o Azioni.

#### Informazioni sull'albero di spostamento

L'albero di spostamento sul lato sinistro dell'area di gestione Server offre diversi modi per visualizzare l'elenco Server. Selezionare gli elementi nell'albero di spostamento per modificare le informazioni visualizzate nel riquadro [Dettagli](#).

Tabella 56:

Opzione dell'albero di spostamento	Descrizione
<a href="#">Elenco Server</a>	Viene visualizzato un elenco completo di tutti i server nella distribuzione.
<a href="#">Elenco gruppi server</a>	Visualizza un elenco semplice di tutti i gruppi di server disponibili nel riquadro Dettagli. Selezionare questa opzione per configurare la protezione o le impostazioni dei gruppi server.
<a href="#">Gruppi di server</a>	Vengono elencati i gruppi server e i server in ogni gruppo. Quando si seleziona un gruppo di server, i relativi server e gruppi vengono visualizzati nel riquadro Dettagli in una vista gerarchica.
<a href="#">Nodi</a>	Viene visualizzato un elenco dei nodi presenti nella distribuzione. I nodi vengono configurati in CCM. È possibile selezionare un nodo facendo clic su di esso per visualizzare o gestire i relativi server.

Opzione dell'albero di spostamento	Descrizione
<a href="#">Categorie di servizio</a>	<p>Viene fornito un elenco dei tipi di servizi disponibili nella distribuzione. Le categorie di servizio si suddividono in servizi della piattaforma BI principali e servizi associati a componenti SAP Business Objects specifici. Di seguito sono elencate le categorie di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Servizi di connettività</a></li> <li>• <a href="#">Servizi principali</a></li> <li>• <a href="#">Crystal Reports Services</a></li> <li>• <a href="#">Servizi Data Federation</a></li> <li>• <a href="#">Servizi di Promotion Management</a></li> <li>• <a href="#">Servizi di analisi</a></li> <li>• <a href="#">Servizi di Web Intelligence</a></li> <li>• <a href="#">Servizi di Dashboards</a></li> </ul> <p>Selezionare una categoria di servizio nell'elenco di navigazione per visualizzare o gestire i relativi server.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>un server può ospitare servizi appartenenti a più categorie di servizio. È quindi possibile che un server venga visualizzato in diverse categorie di servizio.</p> </div>
<a href="#">Stato server</a>	<p>Vengono visualizzati i server in base al relativo stato corrente. Si tratta di uno strumento importante per individuare i server in esecuzione e quelli interrotti. Se le prestazioni del sistema non sono ottimali, è possibile utilizzare l'elenco <a href="#">Stato server</a> per determinare rapidamente gli eventuali server che presentano uno stato anomalo. Gli stati del server includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Interrotto</a></li> <li>• <a href="#">Avvio in corso</a></li> <li>• <a href="#">Inizializzazione in corso</a></li> <li>• <a href="#">In esecuzione</a></li> <li>• <a href="#">Interruzione in corso</a></li> <li>• <a href="#">Avviato con errori</a></li> <li>• <a href="#">Terminato in errore</a></li> <li>• <a href="#">In attesa delle risorse</a></li> </ul>

## Informazioni sul riquadro Dettagli

A seconda delle opzioni selezionate nell'albero di navigazione, il riquadro [Dettagli](#) sul lato destro dell'area di gestione Server mostra un elenco di server, gruppi server, stati, categorie o nodi. Nella seguente tabella vengono descritte le informazioni elencate per i server nel riquadro [Dettagli](#).

### **i** Nota

per nodi, gruppi server, categorie e stati, il riquadro [Dettagli](#) mostra in genere nomi e descrizioni.



Tabella 57:

Colonna del riquadro Dettagli	Descrizione
<i>Nome server</i> o <i>Nome</i>	Visualizza il nome del server.
<i>Stato</i>	<p>Visualizza lo stato corrente del server. È possibile ordinare in base allo stato del server utilizzando l'elenco <i>Stato server</i> nell'albero di navigazione. Gli stati del server includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interrotto</i></li> <li>• <i>Avvio in corso</i></li> <li>• <i>Inizializzazione in corso</i></li> <li>• <i>In esecuzione</i></li> <li>• <i>Interruzione in corso</i></li> <li>• <i>Avviato con errori</i></li> <li>• <i>Non riuscito</i></li> <li>• <i>In attesa delle risorse</i></li> </ul>
<i>Abilitato</i>	Indica se il server è abilitato o meno.
<i>Non aggiornato</i>	Se il server è contrassegnato come <i>Non aggiornato</i> , è necessario riavviarlo. Ad esempio, se si modificano determinate impostazioni del server nella schermata <i>Proprietà del server</i> , potrebbe essere necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.
<i>Tipo</i>	Visualizza il tipo di server.
<i>Nome host</i>	Visualizza il nome host del server.
<i>Stato</i>	<p>Indica lo stato generale del server.</p> <p>Gli stati del server includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Verde</i> (integro)</li> <li>• <i>Ambra</i> (attenzione)</li> <li>• <i>Rosso</i> (pericolo)</li> </ul> <p>Lo stato di integrità di un server dipende direttamente dallo stato del controllo del server. Lo stato di integrità del Central Management Server dipende ad esempio dallo stato di &lt;NOMENODO&gt;.CentralManagementServer Watch.</p> <p>È possibile accedere ai dettagli dei controlli nella pagina <i>Monitoraggio</i> della CMC: nella scheda <i>Elenco di controlli</i> selezionare il controllo e fare clic su <i>Modifica</i>. Vengono visualizzate la <i>Regola di attenzione</i> e la <i>Regola di pericolo</i> del controllo, mappate rispettivamente agli stati di integrità giallo e rosso.</p>
<i>PID</i>	Visualizza il numero ID di processo univoco del server.
<i>Descrizione</i>	Visualizza una descrizione del server. È possibile modificare questa descrizione nella pagina <i>Proprietà del server</i> .
<i>Data ultima modifica</i>	Visualizza la data dell'ultima modifica apportata al server o dell'ultima modifica dello stato del server. Questa colonna è molto utile per verificare lo stato dei server modificati di recente.

---

## 10.2 Gestione dei server mediante gli script in Windows

Il file eseguibile `ccm.exe` consente di avviare, arrestare, riavviare, abilitare e disabilitare i server nella distribuzione Windows mediante la riga di comando.

### Informazioni correlate

[ccm.exe \[pagina 913\]](#)

## 10.3 Gestione dei server in Unix

Il file eseguibile `ccm.sh` consente di avviare, arrestare, riavviare, abilitare e disabilitare i server nella distribuzione Unix mediante la riga di comando.

### Informazioni correlate

[ccm.sh \[pagina 905\]](#)

## 10.4 Visualizzazione e modifica dello stato di un server

### 10.4.1 Visualizzazione dello stato dei server

Lo stato di un server è lo stato operativo corrente: un server può essere in esecuzione, in avvio, in arresto, arrestato, non riuscito, in stato di inizializzazione, avviato con errori o in attesa di risorse. Per rispondere alle richieste della piattaforma BI, un server deve essere in esecuzione e abilitato. Un server disabilitato è ancora in esecuzione come processo; tuttavia, non accetta richieste dal resto della piattaforma BI. Un server in arresto non è più in esecuzione come processo.

In questa sezione viene illustrato come modificare lo stato dei server utilizzando la console CMC.

### Informazioni correlate

[Per visualizzare lo stato di un server \[pagina 367\]](#)

[Per visualizzare lo stato dei servizi \[pagina 367\]](#)

Avvio, arresto e riavvio dei server [pagina 368]  
Abilitazione e disabilitazione dei server [pagina 371]  
Arresto di Central Management Server [pagina 370]  
Per avviare automaticamente un server [pagina 369]

### 10.4.1.1 Per visualizzare lo stato di un server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.

Nel riquadro [Dettagli](#) sono visualizzate le categorie di servizi della distribuzione.

2. Per visualizzare l'elenco dei server di un gruppo di server, un nodo o una categoria di servizi specifici, selezionare il gruppo, il nodo o la categoria nell'albero di spostamento.  
Nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato l'elenco dei server nella propria distribuzione. La colonna [Stato](#) indica lo stato di ciascun server nell'elenco.
3. Per visualizzare un elenco di tutti i server con uno stato particolare, espandere l'opzione [Stato server](#) nella struttura di spostamento e selezionare lo stato desiderato.

Nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato un elenco dei server aventi lo stato selezionato.

#### Nota

Questo può essere particolarmente utile per visualizzare rapidamente un elenco di server che non si avviano correttamente o si sono arrestati in modo imprevisto.

### 10.4.1.2 Per visualizzare lo stato dei servizi

In caso di errore di un servizio, lo stato del server host viene impostato su [Avviato con errori](#) (a indicare che almeno un servizio è stato avviato correttamente) o su [Non riuscito](#) (a indicare che nessuno dei servizi è stato avviato correttamente). È possibile visualizzare gli stati del server nella CMC e in CCM. Tuttavia, è anche possibile visualizzare lo stato di singoli servizi nella pagina [Proprietà](#) del server nella CMC.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.

Nel riquadro [Dettagli](#) sono visualizzate le categorie di servizi della distribuzione.

2. Per visualizzare l'elenco dei server di un gruppo di server, un nodo o una categoria di servizi specifici, selezionare il gruppo, il nodo o la categoria nell'albero di spostamento.  
Nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato l'elenco dei server nella propria distribuzione.
3. Fare doppio clic su un server per aprirne la pagina [Proprietà](#).  
Nella pagina [Proprietà](#) vengono visualizzate le proprietà del server e dei servizi che ospita. Per i servizi in errore vengono visualizzati anche i messaggi di errore.

## Informazioni correlate

[Visualizzazione dello stato dei server \[pagina 366\]](#)

### 10.4.2 Avvio, arresto e riavvio dei server

L'avvio, l'interruzione e il riavvio dei server sono azioni comuni che vengono eseguite quando si configurano server o si disattiva la modalità in linea. Se si desidera modificare il nome di un server, è necessario innanzitutto arrestare il server. Una volta apportate le modifiche, occorre riavviare il server per renderle effettive. Se si apportano modifiche alle impostazioni di configurazione di un server, sulla console CMC verrà visualizzato un prompt in cui viene chiesto di riavviare il server.

Nella parte restante della sezione viene indicato quando una determinata modifica alla configurazione richiede l'interruzione e il riavvio del server. Tuttavia, poiché queste attività sono estremamente frequenti, vengono descritti per primi i concetti e le differenze, quindi vengono indicate le procedure generali per riferimento.

Tabella 58:

Azione	Descrizione
Arresto di un server	Può essere necessario arrestare i server della piattaforma BI prima di poter modificare alcune proprietà e impostazioni.
Avvio di un server	Se si è arrestato un server per configurarlo, per rendere effettive le modifiche è necessario riavviarlo prima che riprenda l'elaborazione delle richieste.
Riavvio di un server	Riavviare un server è un'azione più rapida che arrestare un server completamente per poi avviarlo di nuovo. Se è necessario riavviare un server dopo averne modificato un'impostazione, viene visualizzato un prompt sulla console CMC.
Avvio automatico di un server	È possibile impostare i server per l'avvio automatico all'avvio di Server Intelligence Agent.
Forza terminazione	Arresta il server immediatamente (mentre quando è l'utente ad arrestarlo, il server si arresta solo dopo avere completato le attività di elaborazione correnti). Arrestare forzatamente un server solo quando l'arresto del server non è riuscito ed è necessario arrestarlo immediatamente.

#### ➔ Suggerimento

Quando si interrompe (o riavvia) un server, si interrompe anche il processo del server, arrestando completamente il server. Prima di arrestare un server, si consiglia di

- disabilitare il server in modo che possa terminare l'elaborazione di eventuali processi in corso e
- assicurarsi che non siano rimasti in coda eventi di controllo. Per visualizzare il numero di eventi di controllo rimasti in coda, passare alla schermata *Metriche* del server e visualizzare la metrica *Numero corrente degli eventi di controllo in coda*.

## Informazioni correlate

[Abilitazione e disabilitazione dei server \[pagina 371\]](#)

### 10.4.2.1 Avvio, arresto o riavvio dei server con la console CMC

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.

Nel riquadro [Dettagli](#) sono visualizzate le categorie di servizi della distribuzione.

2. Per visualizzare un elenco dei server di un gruppo di server, un nodo o una categoria di servizi specifici, selezionare il gruppo, il nodo o la categoria nel pannello di spostamento.

Nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato un elenco di server.

3. Per visualizzare un elenco di tutti i server con uno stato particolare, espandere l'opzione [Stato server](#) nella struttura di spostamento e selezionare lo stato desiderato.

Nel riquadro [Dettagli](#) viene visualizzato un elenco dei server aventi lo stato selezionato.

#### Nota

Questo può essere particolarmente utile per visualizzare rapidamente un elenco di server che non si avviano correttamente o si sono arrestati in modo imprevisto.

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di cui si desidera modificare lo stato e, a seconda dell'azione che si intende eseguire, scegliere [Avvia server](#), [Riavvia server](#), [Arresta server](#) o [Forza terminazione](#).

### 10.4.2.2 Per avviare, interrompere o riavviare un server Windows con il CCM

1. In CCM, fare clic sul pulsante [Gestisci server](#) nella barra degli strumenti.
2. Quando viene richiesto, accedere al CMS con un account di amministratore.
3. Nella finestra di dialogo [Gestisci server](#), selezionare il server da avviare, interrompere o riavviare.
4. Fare clic su [Avvia](#), [Arresta](#), [Riavvia](#) o [Imponi chiusura](#).
5. Fare clic su [Chiudi](#) per tornare a CCM.

### 10.4.2.3 Per avviare automaticamente un server

Per impostazione predefinita, i server della distribuzione vengono avviati automaticamente all'avvio di Server Intelligence Agent. Questa attività mostra dove impostare l'opzione di avvio automatico.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server da avviare automaticamente.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).

3. In *Impostazioni comuni* selezionare la casella di controllo *Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent* e fare clic su *Salva* o su *Salva e chiudi*.

#### **i** Nota

Se la casella di controllo *Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent* è deselezionata per tutti i CMS del cluster, è necessario riavviare il sistema con CCM. Dopo aver utilizzato CCM per arrestare l'agente SIA, fare clic con il pulsante destro del mouse su tale agente e scegliere *Proprietà*. Nella scheda *Avvio* fare clic su *Proprietà* per aprire la pagina Proprietà server per il CMS. Selezionare *Avvio automatico*, fare clic su *OK* per chiudere la pagina Proprietà server e quindi di nuovo su *OK*. Riavviare il SIA. L'opzione *Avvio automatico* è disponibile solo se la casella di controllo *Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent* è deselezionata per tutti i CMS del cluster.

## 10.4.3 Arresto di Central Management Server

Se l'installazione della piattaforma BI prevede più Central Management Server (CMS) attivi, è possibile spegnere un singolo CMS senza perdere dati o influire sul funzionamento del sistema. Un altro server CMS nel nodo acquisirà il carico di lavoro del server arrestato. Il clustering di più CMS consente di eseguire la manutenzione sui singoli Central Management Server in sequenza senza arrestare la piattaforma BI.

Tuttavia, se la distribuzione della piattaforma BI prevede un solo CMS e questo viene arrestato, la piattaforma non sarà disponibile per gli utenti e l'elaborazione di report e programmi verrà interrotta. Per evitare questo problema, il Server Intelligence Agent di ogni nodo assicura che almeno un server CMS sia sempre in esecuzione. È comunque possibile arrestare un server CMS arrestando il relativo agente SIA, ma prima di arrestare l'agente SIA è necessario disabilitare i server di elaborazione mediante la console CMC in modo che possano terminare gli eventuali processi in esecuzione prima dell'arresto della piattaforma BI, a causa del quale anche tutti gli altri server nel nodo verranno arrestati.

#### **i** Nota

È possibile che si verifichino situazioni in cui il server CMS è stato arrestato e occorre riavviare il sistema da CCM. Ad esempio, se si arrestano tutti i CMS di un nodo e al momento dell'avvio dell'agente SIA la casella di controllo *Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent* è deselezionata per tutti i CMS del cluster, è necessario riavviare il sistema con CCM. In CCM fare clic con il pulsante destro del mouse sull'agente SIA e scegliere *Proprietà*. Nella scheda *Avvio* fare clic su *Proprietà* per aprire la pagina Proprietà server per il CMS. Selezionare *Avvio automatico*, fare clic su *OK* per chiudere la pagina Proprietà server e quindi di nuovo su *OK*. Riavviare il SIA. L'opzione *Avvio automatico* è disponibile solo se la casella di controllo *Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent* è deselezionata per tutti i CMS del cluster.

Se si desidera configurare il sistema in modo da poter avviare e arrestare il server CMS nel cluster senza avviare e arrestare altri server, inserire il CMS in un altro nodo. Creare un nuovo nodo e duplicare il server CMS sul nodo. Con il CMS sul rispettivo nodo, è possibile arrestare con semplicità il nodo senza influenzare altri server.

## Informazioni correlate

[Utilizzo dei nodi \[pagina 399\]](#)

[Duplicazione di server \[pagina 373\]](#)

[Cluster di Central Management Server \[pagina 375\]](#)

### 10.4.4 Abilitazione e disabilitazione dei server

Quando si disabilita un server della piattaforma BI, si evita che tale server riceva e risponda a nuove richieste della piattaforma BI, senza tuttavia arrestarne realmente il processo. Questa possibilità si rivela utile se si desidera consentire a un server di portare a termine l'elaborazione di tutte le richieste correnti prima che venga interrotto del tutto.

Ad esempio, può verificarsi la necessità di interrompere un Job Server prima di riavviare il computer in cui è in esecuzione. Tuttavia, si desidera che il server soddisfi prima tutte le richieste di report in coda. In questo caso, si disabilita il Job Server in modo che non possa accettare altre richieste. Quindi, utilizzare Central Management Console per verificare quando il server completa i processi in corso (Nell'area di gestione [Server](#), fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e scegliere [Metrica](#)). Quindi, una volta terminata l'elaborazione delle richieste correnti, si può arrestare il server in modo sicuro.

#### **i** Nota

il server CMS deve essere in esecuzione affinché sia possibile abilitare e/o disabilitare gli altri server.

#### **i** Nota

Non è possibile abilitare o disabilitare un server CMS.

#### 10.4.4.1 Abilitazione e disabilitazione dei server con la console CMC

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di cui si desidera modificare lo stato e, in base all'azione che si intende eseguire, fare clic su [Abilita server](#) oppure su [Disabilita server](#).

#### 10.4.4.2 Per abilitare o disabilitare un server Windows con CCM.

1. In CCM, fare clic su [Gestisci server](#).
2. Quando richiesto, accedere al CMS con le credenziali che garantiscono privilegi amministrativi per la piattaforma BI.

3. Nella finestra di dialogo [Gestione server](#), selezionare il server che si desidera abilitare o disabilitare.
4. Fare clic su [Abilita](#) o su [Disabilita](#).
5. Fare clic su [Chiudi](#) per tornare a CCM.

## 10.5 Aggiunta, duplicazione o eliminazione di server

### 10.5.1 Aggiunta, duplicazione ed eliminazione di server

Se si desidera aggiungere nuovo hardware alla piattaforma BI installando componenti server su nuovi computer supplementari, eseguire il programma di installazione della piattaforma BI su tali computer. Il programma di installazione consente di eseguire un'installazione personalizzata. Durante l'installazione personalizzata, specificare il server CMS per la distribuzione esistente e selezionare i componenti che si desidera installare sul computer locale. Per informazioni sulle opzioni di installazione personalizzate, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BI*.

#### 10.5.1.1 Aggiunta di un server

È possibile eseguire più istanze dello stesso server della piattaforma BI nel medesimo computer. Per aggiungere un server:

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Nel menu [Gestisci](#), fare clic su ► [Nuovo](#) ► [Nuovo server](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Crea un nuovo server](#).
3. Scegliere la [Categoria di servizio](#).
4. Selezionare il tipo di servizio necessario dall'elenco [Selezionare un servizio](#), quindi fare clic su [Avanti](#).
5. Per aggiungere un servizio supplementare al server, selezionare il servizio nell'elenco [Servizi aggiuntivi disponibili](#) e fare clic su >.

#### **i** Nota

i servizi aggiuntivi non sono disponibili per tutti i tipi di server.

6. Dopo aver aggiunto i servizi aggiuntivi desiderati, fare clic su [Avanti](#).
7. Se l'architettura della piattaforma BI è composta da più nodi, scegliere il nodo in cui si desidera aggiungere il nuovo server dall'elenco [Nodo](#).
8. Digitare un nome per il server nella casella [Nome server](#).  
  
Ogni server nel sistema deve avere un nome univoco. La convenzione di denominazione predefinita è `<NOMENODO>.<tiposerver>` (se esistono più server dello stesso tipo nello stesso computer host, viene accodato un numero).
9. Se si desidera includere una descrizione per il server, digitarla nella casella [Descrizione](#).
10. Se si sta aggiungendo un nuovo Central Management Server, specificare un numero di una porta nel campo [Porta server dei nomi](#).



11. Fare clic su [Crea](#).

Il nuovo server viene visualizzato nell'elenco dei server nell'area [Server](#) della CMC, ma non è avviato, né abilitato.

12. Utilizzare la CMC per avviare e abilitare il nuovo server quando si desidera che inizi a rispondere alle richieste della piattaforma BI.

## 10.5.1.2 Duplicazione di server

Se si desidera aggiungere una nuova istanza di server per la distribuzione, è possibile duplicare un server esistente. Il server duplicato conserva le impostazioni di configurazione del server originale, ad eccezione delle impostazioni comuni e dei parametri della riga di comando. Può essere particolarmente utile se si desidera espandere la distribuzione e si desidera creare nuove istanze di server che utilizzano quasi tutte le stesse impostazioni di configurazione di un server esistente.

La duplicazione semplifica il processo di spostamento dei server tra nodi. Per spostare un CMS esistente in un altro nodo, è possibile duplicarlo nel nodo desiderato. Il CMS duplicato comparirà nel nuovo nodo e conserverà tutte le impostazioni di configurazione del CMS originale, ad eccezione delle impostazioni comuni e dei parametri della riga di comando.

Per duplicare server è necessario fare alcune considerazioni. Se non si desidera duplicare tutte le impostazioni, è opportuno verificare il server duplicato per assicurarsi che soddisfi le esigenze.

### **i** Nota

Prima di duplicare i server, assicurarsi che su tutti i computer della distribuzione sia presente la stessa versione della piattaforma BI (ed eventuali aggiornamenti, se possibile).

### **i** Nota

È possibile duplicare i server da qualsiasi computer. È tuttavia possibile duplicare i server solo su computer in cui sono installati i binari richiesti per il server.

### **i** Nota

Quando si duplica un server, non significa necessariamente che il nuovo server utilizzi le stesse credenziali del sistema operativo. L'account utente è controllato da Server Intelligence Agent in cui viene eseguito il server.

## 10.5.1.2.1 Utilizzo di segnaposto per le impostazioni del server

I segnaposto sono variabili a livello di nodo utilizzate dai server in esecuzione nel nodo. I segnaposto sono elencati in una pagina dedicata nella console CMC. Quando si fa doppio clic su un server elencato in [Server](#) nella console CMC, viene fornito un collegamento sul riquadro di spostamento sinistro per «Segnaposto». Nella pagina [Segnaposto](#) sono elencati tutti i nomi di segnaposto disponibili e i valori associati per il server selezionato. I segnaposto contengono valori di sola lettura e i nomi dei segnaposto iniziano e terminano con il carattere percentuale %.

### Nota

È sempre possibile sovrascrivere un'impostazione segnaposto con una stringa specifica nella pagina [Proprietà server](#) della console CMC.

### Esempio

I segnaposto sono utili per duplicare i server. Ad esempio, nel computer A, che dispone di più unità, la piattaforma BI è installata in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`. Quindi il segnaposto `%DefaultAuditingDir%` sarà `D:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing\`.

Su un altro computer, il computer B, è invece presente una sola unità disco (non esiste l'unità D) e la piattaforma BI è installata in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`. In questo caso, il segnaposto `%DefaultAuditingDir%` sarà `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing\`.

Per duplicare Event Server dal computer A al computer B, l'utilizzo dei segnaposto per Directory temporanea di controllo garantisce il funzionamento corretto di Event Server, poiché i segnaposto si risolvono automaticamente. Se invece non si utilizzano i segnaposto, Event Server non funzionerà a meno che non si sovrascriva manualmente l'impostazione Directory temporanea di controllo.

## 10.5.1.2.2 Duplicazione di un server

1. Nel computer sul quale si desidera aggiungere il server duplicato, andare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server che si desidera duplicare e selezionare [Duplica Server](#). Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Duplica server](#).
3. Digitare un nome per il server nel campo [Nuovo nome server](#) oppure utilizzare il nome predefinito.
4. Se si sta duplicando un Central Management Server, specificare il numero di una porta nel campo [Porta server dei nomi](#).
5. Nell'elenco [Duplica su nodo](#) scegliere il nodo in cui si desidera aggiungere il server duplicato, quindi fare clic su [OK](#).  
Il nuovo server verrà visualizzato nell'area di gestione [Server](#) della CMC.

## 10.5.1.3 Eliminazione di un server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Arrestare il server che si desidera eliminare.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e selezionare [Elimina](#).
4. Quando viene richiesto di confermare l'operazione, fare clic su [OK](#).

## 10.6 Cluster di Central Management Server

### 10.6.1 Cluster di Central Management Server

Se si dispone di un'implementazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence di grandi dimensioni o mission-critical è probabile che si desideri eseguire diversi computer CMS contemporaneamente in un cluster. Un cluster è costituito da due o più server CMS che operano insieme rispetto a un database di sistema CMS. Se si verifica un errore in un computer in cui è in esecuzione un CMS, il computer con un altro CMS continuerà a rispondere alle richieste della piattaforma BI. Questo supporto "a disponibilità elevata" garantisce che gli utenti della piattaforma BI possano accedere alle informazioni anche quando si verifica un guasto delle apparecchiature.

In questa sezione viene illustrato come aggiungere un nuovo membro del cluster CMS a un sistema di produzione già in funzione. Quando un nuovo CMS viene aggiunto a un cluster esistente, si indica al nuovo CMS di connettersi al database di sistema CMS esistente e di condividere il carico di lavoro di elaborazione con tutti gli altri computer in uso. Per informazioni sul CMS corrente, accedere all'area di gestione [Server](#) della CMC.

Prima di eseguire il clustering dei computer CMS, è necessario verificare che ogni server CMS sia installato in un sistema conforme ai dettagliati requisiti (inclusi i livelli di versione e di patch) per il sistema operativo, il server del database, il metodo di accesso al database, il driver di database e il client di database indicato nella Product Availability Matrix.

Inoltre, è necessario soddisfare i seguenti requisiti di clustering:

- Per garantire prestazioni ottimali, è necessario che il server del database scelto per l'hosting del database di sistema sia in grado di elaborare le query di piccole dimensioni in modo estremamente rapido. Il server CMS comunica frequentemente con il database di sistema per inviare numerose query di piccole dimensioni. Se il server di database non è in grado di elaborare queste richieste in modo tempestivo, le prestazioni della piattaforma BI verranno ridotte in modo significativo.
- Per ottenere prestazioni ottimali, eseguire ogni membro del cluster CMS in un computer con la stessa quantità di memoria e lo stesso tipo di CPU.
- Configurare ogni computer in modo simile:
  - Installare lo stesso sistema operativo, inclusa la stessa versione dei service pack e delle patch del sistema operativo.
  - Installare la stessa versione della piattaforma BI (incluse le patch, se necessario).
  - Assicurarsi che ogni CMS si connetta al database di sistema CMS nello stesso modo, sia che si utilizzino driver nativi o ODBC. Accertarsi che i driver siano gli stessi su ogni computer e che la relativa versione sia supportata.
  - Accertarsi che ogni CMS utilizzi lo stesso client del database per connettersi al relativo database di sistema e che la versione in uso sia supportata.
  - Verificare che ogni CMS utilizzi lo stesso account utente e la stessa password per la connessione al database di sistema CMS. Questo account deve disporre di diritti di creazione, eliminazione e aggiornamento nel database di sistema.
  - Assicurarsi che i nodi in cui si trova ogni server CMS siano in esecuzione nello stesso account del sistema operativo. In Windows l'account predefinito è "LocalSystem".
  - Verificare che la data e l'ora correnti siano impostati correttamente in ogni computer CMS (incluse le impostazioni dell'ora legale).

- Assicurarsi che tutti i computer di un cluster (inclusi quelli che ospitano il CMS) siano impostati sulla stessa ora di sistema. Per ottenere i risultati migliori, sincronizzare i computer con un server di riferimento orario, ad esempio `time.nist.gov` o utilizzare una soluzione di monitoraggio centrale.
- Assicurarsi che in tutti i server di applicazioni Web del cluster siano installati gli stessi file WAR. Per ulteriori informazioni sulla distribuzione del file WAR, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
- Assicurarsi che ogni CMS di un cluster sia connesso alla stessa rete LAN.
- I thread fuori banda (-oobthreads) sono utilizzati dai ping e dalle notifiche di clustering. Entrambe le operazioni sono molto rapide (le notifiche sono asincrone), di conseguenza la piattaforma BI non deve più disporre di più oobthreads e viene creato un solo oobthread.

Se un cluster dispone di più di otto membri del cluster CMS, assicurarsi che la riga di comando per ogni CMS includa l'opzione `-oobthreads <numCMS>`, in cui `<numCMS>` è il numero di server CMS collegati nel cluster. Questa opzione assicura che il cluster sia in grado di gestire carichi di lavoro rilevanti. Per informazioni sulla configurazione delle righe di comando del server, consultare l'appendice sulle righe di comando del server nel *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
- L'abilitazione del controllo in un CMS singolo equivale a una configurazione in un ambiente cluster. È possibile modificare i dettagli del database di controllo anche nella pagina Impostazioni controlli nella CMC. I requisiti per il database di controllo sono gli stessi del database di sistema per quanto riguarda i server del database, i client, i metodi di accesso, i driver e gli ID utente.

#### ➔ Suggerimento

Per impostazione predefinita, il nome di un cluster riproduce il nome host del primo CMS installato.

## Informazioni correlate

[Modifica del nome di un cluster CMS \[pagina 378\]](#)

### 10.6.1.1 Aggiunta di un CMS a un cluster

Sono disponibili diversi modi per aggiungere un nuovo membro del cluster CMS. Eseguire la procedura appropriata:

- È possibile installare un nuovo nodo con una CMC in un nuovo computer.
- Se si dispone già di un nodo con file binari CMS, è possibile aggiungere un nuovo server CMS dalla console CMC.
- Se si dispone già di un nodo con file binari CMS, è possibile aggiungere un nuovo server CMS duplicando un server CMS esistente.

#### **i** Nota

prima di apportare qualsiasi modifica, eseguire il backup del database di sistema CMS corrente, della configurazione del server e dei contenuti di Input File Repository e di Output File Repository. Se necessario, contattare l'amministratore del database.

## Informazioni correlate

[Aggiunta di un nuovo nodo a un cluster \[pagina 377\]](#)

[Aggiunta di un server \[pagina 372\]](#)

[Duplicazione di server \[pagina 373\]](#)

[Panoramica di backup e ripristino \[pagina 480\]](#)

### 10.6.1.2 Aggiunta di un nuovo nodo a un cluster

Quando si aggiunge un nodo, ovvero una raccolta di server della piattaforma BI gestiti da un unico Server Intelligence Agent (SIA), viene richiesto di creare un nuovo CMS o di creare il cluster del nodo in un CMS esistente.

Per aggregare un nodo a un CMS esistente, è anche possibile utilizzare il programma di installazione. Eseguire il programma di installazione e configurazione della piattaforma BI sul computer in cui si desidera installare il nuovo membro del cluster CMS. Il programma di installazione consente di eseguire un'installazione personalizzata. Durante l'installazione personalizzata, specificare il CMS esistente di cui si desidera espandere il sistema e selezionare i componenti da installare nel computer locale. In questo caso, specificare il nome del CMS in esecuzione nel sistema esistente quindi scegliere di installare un nuovo CMS nel computer locale e fornire al programma di installazione le informazioni necessarie per collegarsi al database di sistema CMS esistente. Quando programma di installazione installa il nuovo CMS nel computer locale aggiunge automaticamente il server al cluster esistente.

#### Nota

Prima di creare il cluster di un nuovo nodo in un CMS esistente, se il nodo è un nuovo server, assicurarsi che l'installazione della piattaforma BI in tale server sia allo stesso livello di patch dell'ambiente esistente della piattaforma BI.

## Informazioni correlate

[Utilizzo dei nodi \[pagina 399\]](#)

### 10.6.1.3 Aggiunta di cluster ai file delle proprietà delle applicazioni Web

Se sono stati aggiunti ulteriori CMS alla distribuzione e si utilizza un server di applicazioni Java, è necessario modificare il file `PlatformServices.properties` nella directory `\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom` della distribuzione dell'applicazione Web.

### 10.6.1.3.1 Definizione delle proprietà dei cluster per l'applicazione Web BOE

1. Accedere alla cartella personalizzata contenente il file `BOE.war` nel computer che ospita le applicazioni Web.

```
<DIR_INSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\.
```

Successivamente sarà necessario ridistribuire il file `BOE.war` modificato.

2. Creare un nuovo file in un editor di testo.

3. Specificare le proprietà del cluster CMS.

La proprietà `cms.clusters` consente di specificare tutti i cluster della distribuzione. I nomi dei cluster devono essere preceduti da caratteri `@` e separati da virgole. Ad esempio,

`cms.clusters=@samplecluster,@samplecluster2, @samplecluster3`. Utilizzare la proprietà

`cms.clusters.<[nome cluster]>` per specificare ciascun CMS incluso nel cluster. Ad esempio:

```
cms.clusters=@samplecluster,@samplecluster2, @samplecluster3
cms.clusters.samplecluster=cmsone:6400,cmstwo
cms.clusters.samplecluster2=cms3,cms4, cms5
cms.clusters.samplecluster3=aps05
```

#### **i** Nota

Il numero della porta è separato dal nome del CMS con i due punti e si suppone sia 6400 se non specificato.

4. Salvare il file con questo nome:

**PlatformServices.properties**

5. Riavviare il server delle applicazioni.

Le nuove proprietà vengono applicate solo dopo che l'applicazione Web `BOE` viene ridistribuita nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare `WDeploy` per ridistribuire il file `WAR` sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di `WDeploy`, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 10.6.1.4 Modifica del nome di un cluster CMS

Questa procedura consente di modificare il nome di un cluster già installato. Dopo aver modificato il nome del cluster CMS, `Server Intelligence Agent` riconfigura automaticamente ogni server `SAP Business Objects` in modo che esegua la registrazione con il cluster CMS, piuttosto che con un solo server CMS.

#### **i** Nota

Per gli amministratori con esperienza della piattaforma BI, non è più possibile utilizzare l'opzione `-ns` sulla riga di comando del server per stabilire con quale CMS un server deve effettuare la registrazione. Questa operazione viene ora eseguita automaticamente dal SIA.

## 10.6.1.4.1 Per modificare il nome del cluster in Windows

1. Utilizzare CCM per interrompere Server Intelligence Agent per il nodo che contiene un Central Management Server membro del cluster di cui si desidera modificare il nome.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Server Intelligence Agent e scegliere *Proprietà*.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà, fare clic sulla scheda *Configurazione*.
4. Selezionare la casella di controllo *Cambia nome cluster in*.
5. Digitare il nuovo nome per il cluster.
6. Fare clic su *OK*, quindi riavviare Server Intelligence Agent.

Il nome del cluster CMS viene modificato. A tutti gli altri membri del cluster CMS verrà dinamicamente notificato il nuovo nome del cluster (sebbene è possibile che siano necessari diversi minuti prima che le modifiche vengano propagate ai membri del cluster).

7. Visualizzare l'area di gestione *Server* di CMC e verificare che tutti i server restino abilitati. Se necessario, abilitare eventuali server disabilitati durante le modifiche effettuate.

## 10.6.1.4.2 Per modificare il nome del cluster in UNIX

Utilizzare lo script `cmsdbsetup.sh`. Per informazioni, consultare l'argomento «Script Unix» nel capitolo Amministrazione della riga di comando del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### Informazioni correlate

[Script Unix \[pagina 905\]](#)

## 10.7 Gestione di gruppi di server

I gruppi di server consentono di organizzare e facilitare la gestione dei server della piattaforma BI nel sistema. È possibile selezionare un server o gruppo di server particolare per ogni pubblicazione (non per ogni utente) ed è possibile raggruppare i server in base a regione o tipo.

Raggruppare i server in base a regione per impostare facilmente impostazioni di elaborazione, pianificazioni periodiche e destinazioni di pianificazione per utenti che operano in un determinato ufficio regionale. È possibile associare un oggetto del report (come un report Crystal o un documento Web Intelligence) a un unico gruppo di server in modo che l'oggetto sia sempre elaborato dagli stessi server. Inoltre è possibile associare oggetti del report pianificati a un determinato gruppo di server per garantire che tali oggetti siano inviati, ad esempio, alle stampanti e ai file server corretti. I gruppi di server sono particolarmente utili quando si gestiscono sistemi che si estendono su più ubicazioni e fusi orari.

I gruppi di server sono particolarmente utili quando si gestiscono sistemi che si estendono su più ubicazioni e fusi orari. Ad esempio, i gruppi di server si utilizzano per personalizzare il sistema della piattaforma BI per report

visualizzati in diverse ubicazioni e per diversi tipi di report. Quando si organizzano i server in base a regione, è possibile eseguire le seguenti azioni per i gruppi di server:

- Configurare impostazioni di elaborazione predefinite
- Configurare pianificazioni periodiche
- Configurare destinazioni di pianificazione per utenti che operano in un determinato ufficio regionale
- Associare un oggetto del report (come un report Crystal o un documento Web Intelligence) a un unico gruppo di server in modo che l'oggetto sia sempre elaborato dagli stessi server
- Associare oggetti del report pianificati a un particolare gruppo di server per garantire che tali oggetti siano inviati, ad esempio, alle stampanti e ai file server corretti

Raggruppare i server in base al tipo quando si configurano gli oggetti che devono essere elaborati da server ottimizzati per tali oggetti.

Dopo avere creato gruppi di server, configurare oggetti affinché utilizzino specifici gruppi di server per la pianificazione o per la visualizzazione e la modifica di report. Utilizzare l'albero di navigazione nell'area di gestione [Server](#) della CMC per visualizzare i gruppi di server. L'opzione [Elenco gruppi server](#) visualizza un elenco di gruppi di server nel riquadro [Dettagli](#) e l'opzione [Gruppi di server](#) consente di visualizzare i server nel gruppo.

### Esempio

#### Raggruppamento di server di elaborazione in base al tipo

Ad esempio, i server di elaborazione devono comunicare frequentemente con il database che contiene i dati per i report pubblicati. Se si posizionano i server di elaborazione vicino al server del database a cui devono accedere, migliorano le prestazioni del sistema e si riduce al minimo il traffico di rete. Pertanto, per un numero di report eseguiti a fronte di un database DB2, è possibile creare un gruppo di server di elaborazione dei report solo a fronte del server di database DB2. Per migliorare le prestazioni del sistema quando si visualizzano i report, è possibile configurarli in modo che utilizzino sempre questo gruppo di server di elaborazione per la visualizzazione.

## 10.7.1 Creazione di un gruppo di server

Per creare un gruppo di server, è necessario specificare il nome e la descrizione del gruppo e aggiungervi, quindi, i server.

### 10.7.1.1 Per creare un gruppo di server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Nuovo](#) ► [Crea gruppo server](#) ►.
- Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Crea gruppo server](#).
3. Nel campo [Nome](#), digitare un nome per il nuovo gruppo di server.
4. È possibile aggiungere altre informazioni sul gruppo di server nel campo [Descrizione](#).
5. Fare clic su [OK](#).



6. Nell'area di gestione [Server](#), fare clic su [Gruppi server](#) nell'albero di spostamento e selezionare il nuovo gruppo di server.
7. Scegliere [Aggiungi membri](#) dal menu [Azioni](#).
8. Selezionare i server che si desidera aggiungere a questo gruppo, quindi fare clic su [>](#).

#### ➔ Suggerimento

è possibile selezionare più server utilizzando `CTRL` + `clic`.

9. Fare clic su [OK](#).

Si torna all'area di gestione [Server](#) che ora elenca tutti i server aggiunti al gruppo. È possibile modificare lo stato, visualizzare le specifiche dei server e modificare le proprietà dei server del gruppo.

## 10.7.2 Utilizzo di sottogruppi di server

I sottogruppi di server rappresentano un modo di ulteriore organizzazione dei server. Un sottogruppo è un gruppo di server appartenente a un altro gruppo di server.

Ad esempio, se si raggruppano i server per regione e paese, ogni gruppo regionale diventa un sottogruppo di un gruppo nazionale. Per organizzare i server in questo modo, prima di tutto creare un gruppo per ogni regione e aggiungere i server appropriati a ciascun gruppo regionale. Quindi, creare un gruppo per ogni paese e aggiungere ciascun gruppo regionale al gruppo nazionale corrispondente.

È possibile impostare i sottogruppi in due modi: modificando i sottogruppi di un gruppo di server o rendendo un gruppo di server membro di un altro gruppo. Il risultato è lo stesso, quindi utilizzare il metodo più conveniente.

### 10.7.2.1 Per aggiungere sottogruppi a un gruppo di server

1. Passare all'area di gestione degli [Server](#) della CMC.
2. Fare clic su [Gruppi server](#) nell'albero di spostamento e selezionare il gruppo di server a cui si desidera aggiungere i sottogruppi.

Questo sarà il gruppo principale.

3. Scegliere [Aggiungi membri](#) dal menu [Azioni](#).
4. Fare clic su [Gruppi server](#) nell'albero di spostamento e selezionare i gruppi di server che si desidera aggiungere a questo gruppo, quindi fare clic su [>](#).

#### ➔ Suggerimento

è possibile selezionare più gruppi di server utilizzando `CTRL` + `clic`.

5. Fare clic su [OK](#).

Si torna all'area di gestione [Server](#) che ora elenca i gruppi di server aggiunti al gruppo principale.

## 10.7.2.2 Per rendere un gruppo di server membro di un altro gruppo

1. Passare all'area di gestione degli [Server](#) della CMC.
2. Fare clic sul gruppo che si desidera aggiungere a un altro gruppo.
3. Scegliere [Aggiungi a un gruppo server](#) dal menu [Azioni](#).
4. Nell'elenco [Gruppi server disponibili](#), selezionare gli altri gruppi a cui si desidera aggiungere il gruppo, quindi fare clic su [>](#).

### ➔ Suggerimento

è possibile selezionare più gruppi di server utilizzando `CTRL` + `clic`.

5. Fare clic su [OK](#).

## 10.7.3 Modifica dell'appartenenza di gruppo di un server

È possibile modificare l'appartenenza di gruppo di un server per aggiungere rapidamente il server a qualsiasi gruppo o sottogruppo (o per rimuoverlo da esso) già stato creato nel sistema.

Ad esempio, si supponga di avere creato gruppi di server per diverse regioni. Può essere opportuno utilizzare un solo Central Management Server(CMS) per più regioni. Invece di dover aggiungere il CMS singolarmente a ogni gruppo di server regionale, è possibile fare clic sul collegamento [Membro di](#) del server per aggiungerlo a tutte e tre le regioni contemporaneamente.

### 10.7.3.1 Per modificare l'appartenenza di gruppo di un server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di cui si desidera modificare le informazioni di appartenenza e scegliere [Gruppi server esistenti](#).  
Nel pannello dei dettagli, l'elenco [Gruppi server disponibili](#) visualizza i gruppi a cui è possibile aggiungere il server. L'elenco [Membro dei gruppi di server](#) visualizza tutti i gruppi di server a cui appartiene il server.
3. Per modificare i gruppi di cui è membro il server, utilizzare le frecce per spostare gruppi di server tra gli elenchi, quindi fare clic su [OK](#).

## 10.7.4 Accesso amministrativo a server e gruppi di server per utenti

Tramite la concessione dei diritti amministrativi, gli utenti possono eseguire attività relative a server e gruppi di server, come avviarli e arrestarli.

A seconda della configurazione del sistema e dei problemi di protezione, è possibile limitare la gestione del server all'amministratore della piattaforma BI oppure fornire accesso amministrativo ad altre persone che utilizzano tali server. Molte organizzazioni hanno un gruppo di esperti IT dedicato alla gestione dei server. Se il team dei server deve eseguire regolari attività di manutenzione che richiedono l'arresto e l'avvio di server, è necessario concedere i diritti amministrativi relativi ai server. L'utente potrebbe decidere di delegare le attività di amministrazione del server della piattaforma BI ad altre persone o mettere in condizione alcuni gruppi dell'organizzazione di controllare la propria gestione server.

**i Nota**

È possibile selezionare un server o gruppo di server per una pubblicazione (non per un utente specifico). Tuttavia, è possibile attribuire diritti amministrativi a utenti o gruppi di utenti per un server o gruppo di server specifico.

### 10.7.4.1 Concessione dei diritti di accesso amministrativi a un server o gruppo di server

È possibile assegnare diritti amministrativi a utenti o gruppi di utenti per un server o gruppo di server specifico.

**i Nota**

È possibile selezionare un server o gruppo di server per una pubblicazione (non per un utente).

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server o sul gruppo di server cui si desidera concedere l'accesso e selezionare [Protezione utente](#).
3. Fare clic su [Aggiungi principali](#) per aggiungere utenti o gruppi a cui concedere i diritti amministrativi per il server o gruppo di server.
4. Nella finestra di dialogo [Aggiungi principali](#), selezionare un utente o gruppo a cui concedere i diritti amministrativi per il server o gruppo di server e fare clic su [>](#).
5. Fare clic su [Aggiungi e assegna protezione](#).
6. Nella schermata [Assegna protezione](#), selezionare le impostazioni di protezione per l'utente o il gruppo e fare clic su [OK](#).

### Informazioni correlate

[Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI \[pagina 124\]](#)

### 10.7.4.2 Diritti degli oggetti per il Report Application Server

Per consentire agli utenti di creare o modificare i report sul Web tramite il Report Application Server (RAS), è necessario che nel sistema siano disponibili licenze di modifica report RAS. È inoltre necessario concedere agli

---

utenti una serie minima di diritti sugli oggetti. Quando si concedono tali diritti per un oggetto report, gli utenti possono selezionare il report come origine dati per un nuovo report o modificare il report in modo diretto:

- Visualizzare oggetti (o «Visualizzare istanze documento», a seconda delle necessità)
- Modifica oggetti
- Aggiorna i dati del report
- Esporta i dati del report

Gli utenti devono inoltre disporre dell'autorizzazione per aggiungere oggetti ad almeno una cartella prima di poter salvare i nuovi report nella piattaforma BI.

Per garantire che gli utenti conservino la possibilità di eseguire attività aggiuntive relative ai report (come la copia, la pianificazione, la stampa e così via), è consigliabile innanzitutto assegnare il livello di accesso appropriato e aggiornare le modifiche. Quindi, impostare il livello di accesso su Avanzato e aggiungere i diritti necessari non ancora concessi. Ad esempio, se gli utenti dispongono già di diritti di visualizzazione su richiesta per un oggetto report, è possibile consentire loro di modificare il report impostando il livello di accesso su Avanzato e concedendo esplicitamente il diritto aggiuntivo Modifica oggetti.

Quando gli utenti visualizzano i report tramite il visualizzatore DHTML avanzato e il RAS, il livello di accesso Visualizzazione è sufficiente a visualizzare il report, ma, per utilizzare le funzioni di ricerca avanzate, è necessario il livello di accesso Visualizzazione su richiesta. Il diritto aggiuntivo Modifica oggetti non è necessario.

## 10.8 Configurazione degli Adaptive Processing Server per i sistemi di produzione

Il programma di installazione installa un solo APS (Adaptive Processing Server) per sistema host. In base alle funzionalità installate, il server APS può ospitare un numero elevato di servizi, tra cui il servizio di monitoraggio, il servizio Promotion Management, il servizio di analisi multidimensionale (MDAS), quello di pubblicazione e altri ancora.

Per i sistemi di produzione o di test, la procedura consigliata consiste nel creare ulteriori APS e nel configurarli in base alle specifiche esigenze aziendali.

È possibile creare ulteriori APS in due modi:

- Eseguire la Configurazione guidata del sistema.  
La procedura guidata consente di definire le configurazioni di base del sistema della piattaforma BI, inclusa la configurazione degli APS in base ai modelli di distribuzione predefiniti. La configurazione degli APS fornita dalla procedura guidata è un valido punto di partenza. È comunque necessario eseguire il ridimensionamento del sistema.  
La procedura guidata è disponibile nella Central Management Console (CMC). Per ulteriori informazioni sulla procedura guidata, consultare [Introduzione alla Configurazione guidata del sistema \[pagina 89\]](#). Per ulteriori informazioni sui modelli di distribuzione predefiniti, consultare il documento *SAP BusinessObjects BI platform Deployment Templates*, disponibile all'interno della procedura guidata e anche all'indirizzo <http://help.sap.com/bobip41>.
- Utilizzare la CMC per creare e configurare manualmente ulteriori APS. Per ulteriori informazioni, consultare [Aggiunta, duplicazione ed eliminazione di server \[pagina 372\]](#).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli Adaptive Processing Server per sistemi di produzione, fare riferimento all'articolo KBA seguente, all'indirizzo: <https://i7p.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1694041> ➔

### ➔ Da ricordare

La selezione di un modello di distribuzione nella procedura guidata o la creazione manuale di ulteriori APS non sostituisce il ridimensionamento del sistema. Accertarsi di eseguire il ridimensionamento: <http://www.sap.com/bisizing>.

## 10.9 Valutazione delle prestazioni del sistema

### 10.9.1 Monitoraggio dei server della piattaforma BI

L'applicazione di monitoraggio consente di acquisire le metriche cronologiche e di runtime dei server della piattaforma BI per la creazione di report e notifiche. Consente inoltre agli amministratori del sistema di stabilire se i server funzionano normalmente e se i tempi di risposta sono quelli previsti.

#### Informazioni correlate

[Informazioni sul monitoraggio \[pagina 678\]](#)

### 10.9.2 Analisi delle specifiche dei server

La console CMC (Central Management Console) consente di visualizzare le metriche per i server del sistema. Tali specifiche includono informazioni generali su ciascun computer, insieme a dettagli specifici del tipo di server. La CMC consente inoltre di visualizzare le specifiche di sistema, che includono informazioni sulla versione del prodotto, il CMS e l'attività corrente del sistema.

#### **i** Nota

è possibile visualizzare solo le metriche per i server attualmente in esecuzione.

#### 10.9.2.1 Visualizzazione delle metriche del server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server di cui si desidera visualizzare le metriche, quindi scegliere [Metriche](#).

Nella scheda [Metriche](#) viene visualizzato un elenco delle metriche del server.

## Informazioni correlate

[Per modificare le proprietà di un server \[pagina 388\]](#)

[Informazioni sull'appendice sulle metriche server \[pagina 1006\]](#)

## 10.9.3 Visualizzazione delle specifiche del sistema

Nell'area di gestione *Impostazioni* della CMC vengono visualizzate metriche di sistema contenenti informazioni generali sull'installazione della piattaforma BI. La sezione *Proprietà* include informazioni sulla versione e la build del prodotto. Riporta, inoltre, l'origine dati, il nome di database e il nome utente di database del database CMS. La sezione *Visualizza le metriche di sistema globali* indica l'attività corrente dell'account e visualizza le statistiche sui processi correnti ed elaborati. La sezione *Cluster* riporta il nome del CMS a cui si è connessi, il nome del cluster CMS e i nomi degli altri membri del cluster.

### 10.9.3.1 Visualizzazione delle metriche del sistema

1. Passare all'area di gestione *Impostazioni* di CMC.
2. Fare clic su una freccia per espandere e visualizzare le impostazioni nell'area *Proprietà*, *Visualizza metriche di sistema globali*, *Cluster* o *Backup a caldo*.

## 10.9.4 Registrazione dell'attività dei server

La piattaforma BI consente di registrare informazioni specifiche sulla relativa attività Web.

- Inoltre, ogni server della piattaforma BI è progettato per registrare i messaggi nel registro di sistema standard del sistema operativo.
  - In Windows, la piattaforma BI esegue la registrazione nel servizio Registro eventi. È possibile visualizzare i risultati con il Visualizzatore eventi (nel Registro applicazione).
  - In UNIX, la piattaforma BI esegue la registrazione nel daemon syslog come applicazione utente. Ogni server aggiunge il proprio nome e PID all'inizio di qualsiasi messaggio registrato.

Ogni server registra inoltre messaggi assertivi nella directory di registrazione dell'installazione del prodotto. Le informazioni a livello di programmazione registrate in questi file sono in genere utili solo al personale di supporto di SAP Business Objects per svolgere le attività di debug avanzato. Il percorso dei file di registro dipende dal sistema operativo:

- In Windows, la directory di registrazione predefinita è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Logging`.
- In UNIX la directory di registrazione predefinita è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/logging`, ovvero la directory di installazione.

È importante notare che questi file di registro vengono puliti automaticamente, quindi non conterranno mai più di circa 1 MB di dati registrati per server.

### **i** Nota

Per abilitare la funzione di registrazione nei computer UNIX che ospitano i server della piattaforma BI, è necessario impostare e configurare la registrazione di sistema in modo che tutti i messaggi registrati nella funzionalità «user» a livello «info» o superiore vengano registrati. È necessario inoltre configurare `SYSLLOGD` in modo che accetti la registrazione in remoto.

Le procedure di impostazione variano da un sistema a un altro. Per istruzioni specifiche, consultare la documentazione del sistema operativo.

## 10.10 Configurazione delle impostazioni server

In questa sezione sono incluse informazioni tecniche e procedure che illustrano come modificare le impostazioni per i server della piattaforma BI.

La maggior parte delle impostazioni qui descritte consentono di integrare più efficacemente la piattaforma BI con l'hardware, il software e le configurazioni di rete correnti. Di conseguenza, le impostazioni scelte dipenderanno ampiamente da requisiti specifici.

È possibile modificare le impostazioni del server tramite la console CMC (Central Management Console) in due modi:

- Nella schermata *Proprietà* del server.
- Nella schermata *Modifica servizi comuni* relativa al server.

È importante notare che non tutte le modifiche si verificano immediatamente. Se un'impostazione non viene modificata immediatamente, le schermate *Proprietà* e *Modifica servizi comuni* visualizzano sia l'impostazione corrente (in rosso) che quella desiderata. Quando si torna all'area di gestione Server, il server verrà contrassegnato come Non aggiornato. Dopo essere stato riavviato, il server utilizza le impostazioni desiderate e il contrassegno Non aggiornato viene rimosso.

### **i** Nota

In questa sezione non viene illustrato come configurare il server di applicazioni Web per distribuire le applicazioni della piattaforma BI. Questa attività viene eseguita in genere quando si installa il prodotto. Per ulteriori informazioni consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## Informazioni correlate

[Configurazione dei numeri di porta \[pagina 396\]](#)

[Per modificare le proprietà di un server \[pagina 388\]](#)

[Ricreazione del database di sistema CMS \[pagina 435\]](#)

[Selezione di un database CMS nuovo o esistente \[pagina 433\]](#)

## 10.10.1 Per modificare le proprietà di un server

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server di cui si desidera modificare le impostazioni.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su [Salva](#) o su [Salva e chiudi](#).

### Nota

Non tutte le modifiche si verificano immediatamente. Se un'impostazione non viene modificata immediatamente, la finestra di dialogo Proprietà visualizza l'impostazione corrente (in rosso) e quella desiderata. Quando si torna all'area di gestione Server, il server verrà contrassegnato come Non aggiornato. Dopo essere stato riavviato, il server utilizza le impostazioni desiderate dalla finestra di dialogo Proprietà e il contrassegno Non aggiornato viene rimosso.

## 10.10.2 Applicazione delle impostazioni dei servizi a più server

È possibile applicare la stessa impostazione ai servizi ospitati in più server.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Tenendo premuto **CTRL**, fare clic su ogni server che ospita servizi per il quale si desidera modificare le impostazioni, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Modifica servizi comuni](#).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Modifica servizi comuni](#) con l'elenco dei servizi ospitati dai server selezionati per i quali è possibile modificare impostazioni.
3. Se nella finestra di dialogo [Modifica servizi comuni](#) sono elencati più servizi, selezionare il servizio che si desidera modificare e fare clic su [Continua](#).
4. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su [OK](#).

### Nota

Viene visualizzata l'area di gestione dei [server](#) della console CMC. Se è necessario riavviare un server, quest'ultimo viene contrassegnato come non aggiornato. Dopo il riavvio, il server utilizzerà le nuove impostazioni e il contrassegno Non aggiornato verrà rimosso.

## 10.10.3 Utilizzo di modelli di configurazione

I modelli di configurazione consentono di configurare con facilità più istanze dei server. I modelli di configurazione archiviano un elenco di impostazioni per ogni tipo di servizio che è possibile utilizzare per configurare istanze di server aggiuntive. Se ad esempio si dispone di dodici server di elaborazione Web Intelligence da configurare in modo identico, è necessario configurare le impostazioni per uno solo di essi. Sarà quindi possibile utilizzare il servizio configurato per definire il modello di configurazione per i server di elaborazione Web Intelligence e quindi applicare il modello alle altre 11 istanze di server.

Ogni tipo di servizio della piattaforma BI dispone di un proprio modello di configurazione. Esiste ad esempio un modello di configurazione per il tipo di servizio di elaborazione di Web Intelligence, uno per il tipo di servizio di



pubblicazione e così via. Il modello di configurazione è definito nelle proprietà del server in Central Management Console (CMC).

Quando si configura un server per l'utilizzo di un modello di configurazione, le impostazioni esistenti per il server vengono sovrascritte dai valori del modello. Se successivamente si decide di non utilizzare più il modello, le impostazioni originali non vengono ripristinate. Le modifiche successive apportate al modello di configurazione non hanno più effetto sul server.

È buona norma utilizzare i modelli di configurazione nel modo seguente:

1. Impostare il modello di configurazione in un server.
2. Se si desidera applicare la stessa configurazione a tutti i server dello stesso tipo, selezionare [Usa modello configurazione](#) per tutti i server dello stesso tipo, incluso quello in cui è stato impostato il modello di configurazione.
3. Se in seguito si desidera modificare la configurazione di tutti i servizi di questo tipo, visualizzare le proprietà di tali servizi, deselezionare la casella di controllo [Usa modello configurazione](#). Modificare le impostazioni desiderate, quindi selezionare [Imposta modello configurazione](#) per il server e fare clic su [Salva](#). Tutti i servizi di quel tipo vengono aggiornati. Non avendo un server sempre impostato come modello di configurazione, non si rischia di modificare inavvertitamente le impostazioni di configurazione per tutti i server di quel tipo.

## Informazioni correlate

[Per impostare un modello di configurazione \[pagina 389\]](#)

[Per applicare un modello di configurazione a un server \[pagina 390\]](#)

### 10.10.3.1 Per impostare un modello di configurazione

È possibile impostare un modello di configurazione per ogni tipo di servizio. Non è possibile impostare più modelli di configurazione per un servizio. È possibile utilizzare la pagina [Proprietà](#) di qualsiasi server per configurare le impostazioni che verranno utilizzate dal modello di configurazione per un tipo di servizio ospitato nel server.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server che ospita servizi di cui si desidera impostare il modello di configurazione. Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Configurare le impostazioni server da utilizzare nel modello, selezionare la casella di controllo [Imposta modello configurazione](#) e fare clic su [Salva](#) o [Salva e chiudi](#).

Il modello di configurazione per il tipo di servizio selezionato viene definito in base alle impostazioni del server corrente. Altri server dello stesso tipo che ospitano gli stessi servizi verranno automaticamente e immediatamente riconfigurati in base al modello di configurazione se nelle relative proprietà l'opzione [Usa modello configurazione](#) è abilitata.

#### **i** Nota

Se non si definiscono esplicitamente le impostazioni per il modello di configurazione, vengono utilizzate le impostazioni predefinite del servizio.

## Informazioni correlate

[Per applicare un modello di configurazione a un server \[pagina 390\]](#)

### 10.10.3.2 Per applicare un modello di configurazione a un server

Prima di applicare un modello di configurazione, assicurarsi di avere definito le impostazioni del modello di configurazione per il tipo di server a cui applicare il modello. Se non si definiscono esplicitamente le impostazioni del modello di configurazione, vengono utilizzate le impostazioni predefinite per il servizio.

#### Nota

I server per i quali l'impostazione Usa modello configurazione non è abilitata non verranno aggiornati quando si modificano le impostazioni del modello di configurazione.

1. Passare all'area di gestione degli [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server che ospita un servizio a cui applicare il modello di configurazione.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Selezionare la casella di controllo [Usa modello configurazione](#) e fare clic su [Salva](#) o [Salva e chiudi](#).

#### Nota

Se per rendere effettive le nuove impostazioni è necessario riavviare il server, nell'elenco dei server è contrassegnato come "Non aggiornato".

Il modello di configurazione appropriato viene applicato al server corrente. Qualsiasi modifica successiva apportata al modello di configurazione comporta il cambiamento della configurazione di tutti i server che ne fanno uso.

Con la deselezione dell'opzione [Usa modello configurazione](#) la configurazione del server non viene ripristinata sui valori precedenti all'applicazione del modello di configurazione. Le modifiche apportate successivamente al modello di configurazione non hanno effetto sulla configurazione dei server che utilizzano il modello.

## Informazioni correlate

[Per impostare un modello di configurazione \[pagina 389\]](#)

### 10.10.3.3 Per ripristinare i valori predefiniti di sistema

È possibile ripristinare la configurazione di un servizio alle impostazioni originali, ad esempio in caso di errata configurazione dei server o di problemi di prestazioni.

1. Passare all'area di gestione degli [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server che ospita un servizio per il quale si desidera ripristinare i valori predefiniti di sistema.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Selezionare la casella di controllo [Ripristina valori predefiniti di sistema](#) e selezionare [Salva](#) o [Salva e chiudi](#).  
Vengono ripristinate le impostazioni predefinite per il tipo di servizio specifico.

## 10.11 Configurazione delle impostazioni di rete del server

Le impostazioni di rete per i server della piattaforma BI vengono gestite tramite la CMC. Queste impostazioni sono divise in due categorie: impostazioni porta e identificazione host.

### impostazioni predefinite

Durante l'installazione, gli identificatori host del server sono impostati su [Assegna automaticamente](#). A ogni server può tuttavia essere assegnato un nome host o un indirizzo IP specifico. Il numero di porta CMS predefinito è 6400. Gli altri server della piattaforma BI vengono associati in modo dinamico alle porte disponibili. I numeri di porta vengono gestiti automaticamente dalla piattaforma BI, tuttavia è possibile utilizzare la CMC per specificare i numeri di porta.

### 10.11.1 Opzioni dell'ambiente di rete

La piattaforma BI supporta il traffico di rete basato su Internet Protocol versione 6 (IPv6) e Internet Protocol versione 4 (IPv4). È possibile utilizzare i componenti client e server in qualsiasi dei seguenti ambienti:

- Rete IPv4: tutti i componenti client e server vengono eseguiti solo con il protocollo IPv4.
- Rete IPv6: tutti i componenti client e server vengono eseguiti solo con il protocollo IPv6.
- Rete mista IPv6/IPv4: i componenti client e server possono essere eseguiti con entrambi i protocolli IPv6 e IPv4.

#### **i** Nota

La configurazione della rete dovrebbe essere eseguita dal sistema e dall'amministratore di rete. La piattaforma BI non fornisce un meccanismo per la definizione di un ambiente di rete. È possibile utilizzare la CMC per creare un'associazione a uno specifico indirizzo IPv6 o IPv4 per un server della piattaforma BI.

#### 10.11.1.1 Ambiente IPv6/IPv4 misto

L'ambiente di rete IPv6/IPv4 consente:

- I server della piattaforma BI possono soddisfare sia le richieste IPv6 che IPv4 se vengono eseguiti in modalità IPv6/IPv4 mista.
- I componenti client possono interagire con i server come nodi solo IPv6, solo IPv4 o nodi IPv6/IPv4.

La modalità mista è particolarmente utile nei seguenti scenari:

- Spostamento da un ambiente di nodo solo IPv4 a un ambiente di nodo solo IPv6. Tutti i componenti client e server continueranno a interagire senza interruzioni fino al completamento della transizione. È quindi possibile disattivare le impostazioni IPv4 per tutti i server.
- Il software di terze parti non compatibile con IPv6 continuerà a funzionare nell'ambiente di nodo IPv6/IPv4.

## 10.11.2 Opzioni di identificazione host del server

È possibile specificare le opzioni di identificazione host nella console CMC per tutti i server della piattaforma BI. Nella seguente tabella sono riepilogate le opzioni disponibili nell'area [Impostazioni comuni](#):

Opzione	Descrizione
<a href="#">Assegna automaticamente</a>	<p>Impostazione predefinita per tutti i server. Quando si seleziona questa casella di controllo, il server associa automaticamente la porta richiesta del server alla prima interfaccia di rete nel computer.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È consigliabile selezionare la casella di controllo <a href="#">Assegna automaticamente</a> per il nome host. Tuttavia, in alcuni casi, ad esempio quando il server viene eseguito in un computer multi-home o quando il server deve interagire con una determinata configurazione di firewall, è necessario considerare l'utilizzo di un indirizzo IP o di un nome host specifico. Consultare le informazioni relative alla configurazione di un computer multi-home e all'utilizzo dei firewall nel <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p> </div>
<a href="#">Nome host</a>	<p>Specifica il nome host dell'interfaccia di rete su cui il server resta in ascolto delle richieste. Per il server CMS, questa impostazione specifica il nome host dell'interfaccia di rete cui il server CMS associa la porta richiesta e la porta del server dei nomi.</p>
<a href="#">Indirizzo IP</a>	<p>Specifica l'indirizzo IP dell'interfaccia di rete su cui il server resta in ascolto delle richieste. Per il server CMS, specifica l'indirizzo dell'interfaccia di rete che il server CMS utilizza per associare la porta del server dei nomi alla porta richiesta. Per</p>

Opzione	Descrizione
	tutti i server, vengono forniti campi separati per specificare gli indirizzi IP IPv4 e/o IPv6.

#### Messaggio di avvertimento

Se si seleziona la casella di controllo *Assegna automaticamente* su un computer multi-home, il server CMS potrebbe associarsi automaticamente all'interfaccia di rete errata. Per evitare questo problema, assicurarsi che le interfacce di rete sul computer host siano elencate nell'ordine corretto (utilizzando gli strumenti del sistema operativo del computer). È necessario specificare il nome host del server CMS nella CMC.

#### Nota

Se si utilizzano computer multi-home o alcune configurazioni firewall NAT, potrebbe essere necessario specificare il nome host tramite nomi di dominio completi anziché nomi host.

## Informazioni correlate


[Per configurare il sistema per i firewall \[pagina 192\]](#)

[Configurazione di un computer multi-home \[pagina 394\]](#)

[Per risolvere i problemi relativi a più interfacce di rete \[pagina 395\]](#)

## 10.11.2.1 Per modificare un'identificazione host di un server

1. Passare all'area di gestione degli *Server* della CMC.
2. Selezionare il server, quindi scegliere *Arresta server* dal menu *Azioni*.
3. Scegliere *Proprietà* dal menu *Gestisci*.
4. In *Impostazioni comuni* selezionare una delle seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
<b>Assegna automaticamente</b>	Il server verrà associato a una delle interfacce di rete disponibili.
<b>Nome host</b>	Immettere il nome host dell'interfaccia di rete su cui il server rimane in attesa delle richieste.
<b>Indirizzo IP</b>	Immettere nei campi forniti un indirizzo IP IPv4 o IPv6 per l'interfaccia di rete su cui il server rimane in attesa di richieste.   <b>Nota</b> Per fare in modo che il server possa funzionare come nodo IPv4/IPv6 doppio, immettere un indirizzo IP valido in entrambi i campi.

5. Fare clic su *Salva* o su *Salva e chiudi*.

Le modifiche vengono riflesse nella riga di comando visualizzata nella scheda [Proprietà](#).

6. Avviare e abilitare il server.

### 10.11.3 Configurazione di un computer multi-home

Un computer multi-home dispone di più indirizzi di rete. È possibile realizzare questa configurazione con più interfacce di rete, ciascuna con uno o più indirizzi IP, o con una sola interfaccia di rete a cui sono stati assegnati più indirizzi IP.

Se si dispone di più interfacce di rete, ciascuna con un solo indirizzo IP, modificare l'ordine di associazione in modo che l'interfaccia di rete al primo posto in tale ordine sia quella a cui si desidera vengano associati i server della piattaforma BI. Se l'interfaccia ha più indirizzi IP, utilizzare l'opzione [Identificatori host](#) nella console CMC per specificare una scheda di interfaccia di rete per il server della piattaforma BI. È possibile specificarla con nome host o indirizzo IP. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'impostazione [Identificatori host](#), consultare «Per risolvere i problemi relativi a più interfacce di rete».

#### ➔ Suggerimento

questa sezione illustra come limitare tutti i server allo stesso indirizzo di rete, ma è possibile associare singoli server a indirizzi diversi. Ad esempio, può essere opportuno associare i File Repository Server a un indirizzo privato che non sia instradabile dai computer degli utenti. Configurazioni avanzate come questa richiedono che la configurazione DNS instradi in modo efficace le comunicazioni tra tutti i componenti server della piattaforma BI. In questo esempio, il DNS deve instradare le comunicazioni dagli altri server della piattaforma BI all'indirizzo privato dei File Repository Server.

### Informazioni correlate

[Per risolvere i problemi relativi a più interfacce di rete \[pagina 395\]](#)

#### 10.11.3.1 Per configurare il server CMS da associare a un indirizzo di rete

##### **i** Nota

in una macchina multi-homed, è possibile impostare l'identificatore host sul nome di dominio completo o sull'indirizzo IP dell'interfaccia a cui associare il server.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul CMS.
3. In [Impostazioni comuni](#) selezionare una delle seguenti opzioni:
  - [Nome host](#)

- Immettere il nome host dell'interfaccia di rete a cui verrà associato il server.
- [Indirizzo IP](#)
- Immettere nei campi forniti un indirizzo IP IPv4 o IPv6 per l'interfaccia di rete a cui verrà associato il server.

**i Nota**

Per fare in modo che il server possa funzionare come nodo IPv4/IPv6 doppio, immettere un indirizzo IP valido in entrambi i campi.

**⚠ Messaggio di avvertimento**

Non selezionare Assegna automaticamente.

4. Per [Porta richiesta](#) è possibile effettuare una delle operazioni seguenti:
  - Selezionare l'opzione [Assegna automaticamente](#).
  - Immettere un numero di porta valido nel campo [Porta richiesta](#).
5. Assicurarsi che sia specificato un numero di porta nella finestra di dialogo Porta server dei nomi.

**i Nota**

Il numero di porta predefinito è 6400.

### 10.11.3.2 Configurazioni degli altri server da associare a un indirizzo di rete

Gli altri server della piattaforma BI selezionano le porte in modo dinamico per impostazione predefinita. Per informazioni sulla disabilitazione dell'impostazione Assegna automaticamente, che propaga dinamicamente questa informazione, consultare «Modifica di una porta utilizzata da un server per l'accettazione di richieste.»

#### Informazioni correlate

[Per modificare la porta utilizzata da un server per accettare le richieste \[pagina 399\]](#)

### 10.11.3.3 Per risolvere i problemi relativi a più interfacce di rete

In un computer multi-home, è possibile che il server CMS venga associato automaticamente all'interfaccia di rete errata. Per evitare questa situazione, assicurarsi che le interfacce di rete sull'host siano elencate nell'ordine corretto (utilizzando gli strumenti del sistema operativo) o che l'impostazione Nome host sia abilitata per il server CMS nella console CMC. Se l'interfaccia di rete primaria non è instradabile, è possibile utilizzare la seguente

procedura per configurare la piattaforma BI per l'associazione a un'interfaccia di rete instradabile non primaria. Eseguire questi passaggi immediatamente dopo l'installazione della piattaforma BI nel computer locale, prima di installare la piattaforma BI in altri computer.

1. Aprire CCM e arrestare SIA per il nodo nel computer che dispone di più interfacce di rete.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Nella finestra di dialogo *Proprietà* fare clic sulla scheda *Configurazione*.
4. Per associare il SIA a una specifica interfaccia di rete, digitare il numero di porta dell'interfaccia di rete di destinazione nel campo *Porta*.
5. Fare clic su *OK* e selezionare la scheda *Avvio*.
6. Nell'elenco *Server CMS locali* selezionare il CMS e fare clic su *Proprietà*.
7. Per associare il CMS a una specifica interfaccia di rete, digitare il numero di porta dell'interfaccia di rete di destinazione nel campo *Porta*.
8. Fare clic su *OK* per applicare le nuove impostazioni.
9. Avviare SIA e attendere l'avvio dei server.
10. Avviare Central Management Console (CMC) e accedere all'area di gestione *Server*. Ripetere i passaggi 11-14 per ogni server.
11. Selezionare il server, quindi scegliere *Arresta server* dal menu *Azioni*.
12. Scegliere *Proprietà* dal menu *Gestisci*.
13. In *Impostazioni comuni* selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Nome host: immettere il nome host dell'interfaccia di rete a cui verrà associato il server.
  - Indirizzo IP: immettere nei campi forniti un indirizzo IP IPv4 o IPv6 per l'interfaccia di rete a cui verrà associato il server.

#### Nota

Per fare in modo che il server possa funzionare come nodo IPv4/IPv6 doppio, immettere un indirizzo IP valido in entrambi i campi.

#### Messaggio di avvertimento

Non selezionare *Assegna automaticamente*.

14. Fare clic su *Salva* o su *Salva e chiudi*.
15. Tornare a CCM e riavviare SIA.

SIA riavvia tutti i server nel nodo. Tutti i server nel computer sono ora associati all'interfaccia di rete corretta.

## 10.11.4 Configurazione dei numeri di porta

Durante l'installazione, il CMS viene impostato per utilizzare i numeri di porta predefiniti. Il numero di porta CMS predefinito è 6400. Questa porta rientra nell'intervallo di porte riservato da SAP BusinessObjects (da 6400 a 6410). La comunicazione su queste porte non dovrebbe entrare in conflitto con applicazioni di terze parti.

Quando viene avviato e abilitato, ciascuno degli altri server della piattaforma BI viene associato dinamicamente a una porta disponibile (con un numero superiore a 1024), viene registrato con questa porta sul CMS e attende le



richieste della piattaforma BI. Se necessario, è possibile indicare a ciascun componente server di restare in attesa su una porta specifica (piuttosto che selezionare dinamicamente qualsiasi porta disponibile). Sarà, ad esempio, necessario configurare manualmente una porta di richiesta per ogni server della piattaforma BI che deve comunicare attraverso un firewall.

I numeri delle porte possono essere specificati nella scheda Proprietà di ogni server nella console CMC. In questa tabella vengono riepilogate le opzioni in *Impostazioni comuni*, relative all'utilizzo delle porte per tipi di server specifici:

Tabella 59:

Impostazione	CMS	Altri server
Porta richiesta	Specifica la porta utilizzata dal server CMS per accettare tutte le richieste da altri server (tranne le richieste del server dei nomi). Utilizza la stessa interfaccia di rete come porta del server dei nomi. Quando si seleziona <i>Assegna automaticamente</i> , il server utilizza automaticamente un numero di porta assegnato dal sistema operativo.	Specifica la porta su cui il server resta in ascolto di tutte le richieste. Quando si seleziona <i>Assegna automaticamente</i> , il server utilizza automaticamente un numero di porta assegnato dal sistema operativo.
Porta server dei nomi	Specifica la porta della piattaforma BI su cui il server CMS resta in ascolto delle richieste del servizio dei nomi. Il numero di porta predefinito è 6400.	Non applicabile.

### 10.11.4.1 Per modificare la porta CMS predefinita nella console CMC

Se un server CMS è già in esecuzione nel cluster, è possibile utilizzare la console CMC per modificare il numero della porta CMS predefinita. Se non sono presenti CMS in esecuzione nel cluster, sarà necessario utilizzare il CCM su Windows o lo script `serverconfig.sh` su UNIX, per modificare il numero di porta.

#### **i** Nota

Il CSM utilizza la stessa scheda di interfaccia di rete per la porta richiesta e la porta del server dei nomi.

1. Passare all'area di gestione *Server* della CMC.
2. Fare doppio clic sul server CMS nell'elenco dei server.
3. Sostituire il numero *Porta server dei nomi* con la porta su cui si desidera che resti in ascolto il server CMS. Il numero di porta predefinito è 6400.
4. Fare clic su *Salva e chiudi*.
5. Riavviare CMS.

Il server CMS inizia l'ascolto sul numero di porta specificato. Il Server Intelligence Agent propaga dinamicamente le nuove impostazioni agli altri server nel nodo, se tali server dispongono dell'opzione *Assegna automaticamente* selezionata per la porta richiesta. Potrebbero occorrere alcuni minuti per la visualizzazione delle modifiche nelle impostazioni Proprietà di tutti i membri del nodo.

Le impostazioni scelte nella pagina *Proprietà* vengono riflesse nella riga di comando del server, che viene anche visualizzata nella pagina *Proprietà*.

## 10.11.4.2 Modifica della porta CMS predefinita in CCM su Windows

Se non sono presenti CMS accessibili nel cluster e si desidera modificare la porta CMS predefinita per uno o più CMS nella distribuzione, è necessario utilizzare il CCM per modificare il numero di porta CMS.

1. Aprire CCM e arrestare il SIA per il nodo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Nella finestra di dialogo *Proprietà* fare clic sulla scheda *Avvio*.
4. Dall'elenco *Server CMS locali*, selezionare il CMS per il quale si desidera modificare il numero di porta e fare clic su *Proprietà*.
5. Per associare il CMS a una porta specifica, digitare il numero di porta nel campo *Porta*.
6. Fare clic su *OK* per applicare le nuove impostazioni.
7. Avviare SIA e attendere l'avvio dei server.

## 10.11.4.3 Modifica della porta CMS predefinita in CCM su Unix

Se non sono presenti CMS accessibili nel cluster e si desidera modificare la porta CMS predefinita per uno o più CMS nella distribuzione, utilizzare lo script `serverconfig.sh` per modificare il numero di porta CMS.

1. Utilizzare lo script `ccm.sh` per interrompere l'agente SIA (Server Intelligence Agent) che ospita il CMS di cui si desidera modificare il numero di porta.
2. Eseguire lo script `serverconfig.sh`.  
Per impostazione predefinita, questo script si trova nella directory `<InstallDir>/sap_bobj`.
3. Selezionare *3 - Modifica nodo* e premere .
4. Selezionare il nodo che ospita il CMS che si desidera modificare e premere .
5. Selezionare *3 - Modifica un CMS locale* e premere .  
Verrà visualizzato un elenco di CMS ospitati nel nodo.
6. Selezionare il CMS da modificare, quindi premere .
7. Digitare il nuovo numero di porta per il CMS, quindi premere .
8. Specificare se si desidera che il CMS si avvii automaticamente all'avvio dell'agente SIA e premere .
9. Digitare gli argomenti della riga di comando per il CMS o accettare gli argomenti correnti e premere .
10. Digitare *esci* per uscire dallo script.
11. Avviare il SIA con lo script `ccm.sh` e attendere l'avvio dei server.

## 10.11.4.4 Per modificare la porta utilizzata da una CMS per accettare le richieste

1. Passare all'area di gestione *Server* della CMC.
2. Selezionare la CMS, quindi scegliere *Proprietà* dal menu *Gestisci*.

3. In *Impostazioni comuni*, deselezionare la casella di controllo *Assegna automaticamente* per *Porta richiesta*, quindi digitare il numero di porta su cui si desidera che il server resti in ascolto.
4. Fare clic su *Salva* o su *Salva e chiudi*.
5. Riavviare CMS.

La CMS si collega alla nuova porta e avvia l'ascolto per le richieste da altri server.

## 10.11.4.5 Per modificare la porta utilizzata da un server per accettare le richieste

### **i** Nota

non è possibile utilizzare questa procedura per modificare la porta per le richieste del CMS (Central Management Server). Consultare invece «Per modificare la porta utilizzata da un CMS per accettare le richieste».

1. Passare all'area di gestione degli *Server* della CMC.
2. Selezionare il server, quindi scegliere *Arresta server* dal menu *Azioni*.
3. Fare doppio clic sul server.  
Viene visualizzata la schermata *Proprietà*.
4. In *Impostazioni comuni*, deselezionare la casella di controllo *Assegna automaticamente* per *Porta richiesta*, quindi digitare il numero di porta su cui si desidera che il server resti in ascolto.
5. Fare clic su *Salva* o su *Salva e chiudi*.
6. Avviare e abilitare il server.

Il server viene associato alla nuova porta, esegue la registrazione con il server CMS e inizia l'ascolto per le richieste della piattaforma BI sulla nuova porta.

## 10.12 Gestione dei nodi

### 10.12.1 Utilizzo dei nodi

Un nodo è un gruppo di server della piattaforma BI eseguiti sullo stesso host e gestiti dallo stesso agente SIA (Server Intelligence Agent). Tutti i server di un nodo vengono eseguiti con lo stesso account utente. In un computer possono essere presenti molti nodi, pertanto è possibile eseguire i processi con account utente diversi. La gestione e il controllo di tutti i server di un nodo, a garanzia del corretto funzionamento di questi, viene eseguita da un unico agente SIA.

### **i** Nota

è necessario utilizzare un account Administrator con l'autenticazione Enterprise per eseguire correttamente tutte le procedure di gestione dei nodi. Se tuttavia è abilitata la comunicazione SSL tra i server, è necessario disabilitare SSL per eseguire qualsiasi attività di gestione dei nodi.

### **i** Nota

Verificare che tutti i driver di database necessari per la connessione dei server della piattaforma BI alle rispettive origini dati, ad esempio per la connessione del CMS al database CMS, siano presenti e che sia già stato configurato l'ambiente corretto, ad esempio che siano state configurate le variabili di ambiente appropriate.

## 10.12.1.1 Variabili

Variabile	Descrizione
<DIRINSTALL>	Directory in cui viene installato SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform.  In Windows: C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects
<DIRSCRIPT>	La directory in cui si trovano gli script di gestione dei nodi. <ul style="list-style-type: none"><li>• In Windows: &lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts</li><li>• In Unix: &lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;PLATFORM64&gt;/scripts</li></ul>
<PLATFORM32>	Nome del sistema operativo Unix. I valori accettabili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• aix_rs6000</li><li>• linux_x86</li><li>• solaris_sparc</li><li>• win32_x86</li></ul>
<PLATFORM64>	Nome del sistema operativo Unix. I valori accettabili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• aix_rs6000_64</li><li>• linux_x64</li><li>• solaris_sparcv9</li><li>• win64_x64</li></ul>

## 10.12.1.2 Per preparare un computer Unix per SQL Anywhere

Per potere utilizzare SQL Anywhere come origine dati ODBC su un computer Unix, è necessario creare un file `odbc.ini` ed eseguire il comando `source` su di esso.

### Nota

Questa procedura non è necessaria se si utilizza il server SQL Anywhere in bundle installato con la piattaforma BI.

1. Creare il file `odbc.ini` in `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PIATTAFORMA64>`.
2. Immettere il nome DSN (Database Source Name), il nome di database e il nome server per SQL Anywhere, nonché l'indirizzo IP e il numero di porta del computer che ospita il server di database SQL Anywhere.
3. Salvare `odbc.ini`.
4. Importare l'ambiente SQL Anywhere nel proprio ambiente corrente.  
Se, ad esempio, si utilizza Bash come shell della riga di comando, specificare la versione a 64 bit del file `sa_config.sh` come origine.
5. Definire una variabile di ambiente denominata `ODBCINI` che punti alla posizione in cui è stato creato il file `odbc.ini`.  
Configurare la variabile di ambiente in modo che i processi secondari possano visualizzare la variabile di ambiente `ODBCINI`.

### Esempio

File `odbc.ini` di esempio:

```
[ODBC Data Sources]
SampleDatabase=SQLAnywhere 12.0
[SampleDatabase]
UID=Administrator
PWD=password
DatabaseName=SampleDatabase
ServerName=SampleDatabase
CommLinks=tcip(host=192.0.2.0;port=2638)
Driver=/build/bo/sqlanywhere12/lib64/libdbodbc12.so
```

Comando `source` di esempio:

```
source /build/bo/sqlanywhere12/bin64/sa_config.sh
ODBCINI=/build/bo/sap_bobj/enterprise_xi40/linux_x64/odbc.ini;export ODBCINI
```

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

## 10.12.2 Aggiunta di un nuovo nodo

Il programma di installazione crea un singolo nodo quando si installa per la prima volta la piattaforma BI.

Se si desidera eseguire i server utilizzando account utente differenti, potrebbero essere necessari nodi aggiuntivi.

È possibile aggiungere un nuovo nodo utilizzando CCM (Central Configuration Manager) oppure uno script di gestione dei nodi. Se si utilizza un firewall, assicurarsi che le porte del SIA (Server Intelligence Agent) e del server CMS (Central Management Server) siano aperte.

#### **i** Nota

Utilizzare CCM o lo script di gestione dei nodi sul computer sul quale si desidera aggiungere un nodo. Non è possibile aggiungere un nodo su un computer remoto.

Un'installazione della piattaforma BI rappresenta un'istanza univoca dei file della piattaforma BI creati dal programma di installazione su un computer. È possibile utilizzare un'istanza di un'installazione della piattaforma BI solo all'interno di un singolo cluster. I nodi appartenenti a cluster differenti che condividono la stessa installazione della piattaforma BI non sono supportati perché questo tipo di distribuzione non può essere corretto né aggiornato. Solo le piattaforme Unix supportano più installazioni del software sullo stesso computer, a condizione che ogni installazione venga eseguita con un account utente univoco e venga installata in una cartella separata in modo da non condividere file con le altre installazioni.

Tenere presente che tutti i computer nel cluster devono presentare versione e livello patch identici.

#### **➔** Raccomandazione

Per aggiungere nodi a una distribuzione della piattaforma BI in cui è abilitato FIPS ed è configurato l'SSL COBRA, si consiglia di utilizzare l'opzione "Avvia un nuovo CMS temporaneo".

Per aggiungere nodi a una distribuzione della piattaforma BI in cui non è abilitato FIPS ed è configurato l'SSL COBRA, si consiglia di utilizzare l'opzione "Avvia un nuovo CMS temporaneo".

Per aggiungere nodi a una distribuzione della piattaforma BI in cui è abilitato FIPS e non è configurato l'SSL COBRA, si consiglia di utilizzare il CMS esistente.

## **10.12.2.1 Aggiunta di un nodo a un nuovo computer in una distribuzione esistente**

È possibile creare automaticamente il primo nodo in un computer quando si utilizza il programma di installazione per aggiungere un nuovo computer a una distribuzione esistente.

#### **➔** Suggerimento

durante l'installazione, fare clic su [Espandi](#) e specificare il Central Management Server esistente.

Se si desidera creare altri nodi, utilizzare Central Configuration Manager o lo script `serverconfig.sh`.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BI*.

## 10.12.2.2 Aggiunta di un nodo in Windows

### Messaggio di avvertimento

eseguire una copia di backup della configurazione del server per l'intero cluster prima e dopo l'aggiunta di un nodo.

1. In CCM (Central Configuration Manager), sulla barra degli strumenti, fare clic su [Aggiungi nodo](#).
2. Nell'[Aggiunta guidata nodo](#) immettere il nome nodo e il numero di porta per il nuovo SIA (Server Intelligence Agent).
3. Scegliere se si desidera creare server nel nuovo nodo.
  - [Aggiungi nodo senza server](#)
  - [Aggiungi nodo con CMS](#)
  - [Aggiungi nodo con server predefiniti](#)  
Questa opzione crea solo i server installati in questa macchina. Non include tutti i server possibili.
4. Selezionare un CMS.
  - Se la distribuzione in esecuzione, selezionare [Utilizza CMS esistente in esecuzione](#) e fare clic su [Avanti](#).  
Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS esistente, le credenziali dell'amministratore, il nome dell'origine dati, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster.
  - Se la distribuzione viene interrotta, selezionare [Avvia un nuovo CMS temporaneo](#) e fare clic su [Avanti](#).  
Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS temporaneo, le credenziali dell'amministratore, il nome dell'origine dati, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster.  
Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.

### Messaggio di avvertimento

evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo. Assicurarsi che il CMS esistente e quello nuovo utilizzino porte diverse.

5. Rivedere la pagina di conferma e premere [Fine](#).  
CCM crea un nodo. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

A questo punto è possibile utilizzare CCM per avviare il nuovo nodo.

### 10.12.2.2.1 Aggiunta di un nodo a Windows mediante uno script

#### Messaggio di avvertimento

eseguire una copia di backup della configurazione del server per l'intero cluster prima e dopo l'aggiunta di un nodo.

È possibile utilizzare `AddNode.bat` per aggiungere un nodo in un computer Windows. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

## Esempio

A causa delle limitazioni del prompt dei comandi, è necessario utilizzare l'accento circonflesso (^) per eseguire l'escape degli spazi, del segno di uguale (=) e del punto e virgola (;) in questi parametri, a meno che il testo non venga racchiuso tra virgolette.

```
<DIRSCRIPT>\AddNode.bat -name mynode2
-siaport 6415
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password My^ Password
-cmsport 7400
-dbdriver mysqldatabasesubsystem
-connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
-dbkey abc1234
-noservers
-creatcms
```

## Nota

per evitare l'utilizzo dell'accento circonflesso nelle stringhe lunghe, è possibile scrivere il nome dello script e tutti i relativi parametri in un file `response.bat` temporaneo, quindi eseguire nuovamente il file `response.bat` senza parametri.

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

## 10.12.2.3 Aggiunta di un nodo in Unix

### Messaggio di avvertimento

eseguire una copia di backup della configurazione del server per l'intero cluster prima e dopo l'aggiunta di un nodo.

1. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/serverconfig.sh`
2. Selezionare **1 - Add node** e premere .
3. Digitare il nome del nuovo nodo e premere .
4. Immettere il numero di porta del nuovo SIA e premere .
5. Scegliere se si desidera creare server nel nuovo nodo.
  - **no servers**  
Crea un nodo che non contiene alcun server.
  - **cms**



Crea un CMS sul nodo senza creare altri server.

- *default servers*

Crea solo i server installati in questa macchina. Non include tutti i server possibili.

6. Selezionare un CMS.

- Se la distribuzione è in esecuzione, selezionare *existing* e premere .

Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS esistente, le credenziali dell'amministratore, le informazioni di connessione al database, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster.

- Se la distribuzione viene interrotta, selezionare *temporary* e premere .

Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS temporaneo, le credenziali dell'amministratore, le informazioni di connessione al database, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster. Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.

#### Messaggio di avvertimento

evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo. Assicurarsi che il CMS esistente e quello nuovo utilizzino porte diverse.

7. Rivedere la pagina di conferma e premere .

CCM crea un nodo. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

A questo punto è possibile eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -start <NomeNodo>` per avviare il nuovo nodo.

## 10.12.2.3.1 Aggiunta di un nodo a Unix mediante uno script

#### Messaggio di avvertimento

eseguire una copia di backup della configurazione del server per l'intero cluster prima e dopo l'aggiunta di un nodo.

È possibile utilizzare `addnode.sh` per aggiungere un nodo in un computer Unix. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

#### Esempio

```
<DIRSCRIPT>/addnode.sh -name mynode2
-siaport 6415
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
-cmsport 7400
-dbdriver mysqldatabasesubsystem
-connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=Administrator;PWD=Password1;HOSTNAME=myDatabase;PORT=3306"
-dbkey abc1234
-noservers
-createcms
```

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

### 10.12.3 Ricreazione di un nodo

È possibile ricreare un nodo utilizzando il CCM (Central Configuration Manager) o uno script di gestione dei nodi dopo aver ripristinato la configurazione per l'intero cluster o se il computer che ospita la distribuzione viene arrestato, viene danneggiato o presenta un file system corrotto. Utilizzare le seguenti indicazioni:

- Non è necessario ricreare un nodo se si reinstalla la distribuzione in un computer sostitutivo con opzioni di installazione e nome del nodo identici. Il nodo viene ricreato automaticamente dal programma di installazione.
- È consigliabile ricreare un nodo solo in un computer con una distribuzione esistente che presenti opzioni di installazione e livello di patch identici.
- È consigliabile ricreare solo i nodi che non esistono in computer della distribuzione. Assicurarsi che nessun altro computer ospiti lo stesso nodo.
- Sebbene la distribuzione consenta l'esecuzione dei nodi su sistemi operativi diversi, è necessario ricreare i nodi solo in computer che utilizzano lo stesso sistema operativo.
- Se si utilizza un firewall, assicurarsi che le porte del SIA (Server Intelligence Agent) e del server CMS (Central Management Server) siano aperte.

#### Nota

Per poter ricreare un nodo, è necessario, innanzitutto, che tutti i server ad eccezione di CMS siano arrestati

#### Da ricordare

è possibile ricreare un nodo solo sul computer in cui risiede.

#### 10.12.3.1 Ricreazione di un nodo in Windows

1. Nel CCM (Central Configuration Manager) fare clic su [Aggiungi nodo](#) sulla barra degli strumenti.
2. Nell'[Aggiunta guidata nodo](#) immettere il nome del nodo e il numero di porta per il SIA (Server Intelligence Agent) ricreato.

#### Nota

i nomi del nodo di origine e di quello ricreato devono essere identici.

3. Selezionare [Ricrea nodo](#) e fare clic su [Avanti](#).
  - Se il nodo esiste nel database di sistema del Central Management Server (CMS), viene ricreato sull'host locale.

### Messaggio di avvertimento

utilizzare questa opzione solo se il nodo non esiste in nessun host del cluster.

- Se il nodo non esiste nel database di sistema CMS (Central Management System), viene aggiunto un nuovo nodo con i server predefiniti che includono tutti i server installati nell'host.
4. Selezionare un CMS.
- Se il CMS è in esecuzione, selezionare *Utilizza CMS esistente in esecuzione* e fare clic su *Avanti*.  
Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS esistente, le credenziali dell'amministratore, il nome dell'origine dati, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster.
  - Se il CMS è stato interrotto, selezionare *Avvia un nuovo CMS temporaneo* e fare clic su *Avanti*.  
Se richiesto, immettere il nome host del CMS temporaneo, le credenziali dell'amministratore, il nome dell'origine dati, le credenziali del database di sistema e la chiave cluster. Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.

### Messaggio di avvertimento

Evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo.

5. Verificare la pagina di conferma e premere *Fine*.  
Il CCM ricrea il nodo e aggiunge informazioni ad esso relative al computer locale. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

È ora possibile eseguire il CCM per avviare il nodo ricreato.

## 10.12.3.1.1 Ricreazione di un nodo in Windows mediante uno script

Per ricreare un nodo in un computer Windows è possibile utilizzare `AddNode.bat`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

### Esempio

A causa delle limitazioni del prompt dei comandi, è necessario utilizzare l'accento circonflesso (^) per eseguire l'escape degli spazi, del segno di uguale (=) e del punto e virgola (;) in questi parametri, a meno che il testo non venga racchiuso tra virgolette.

```
<DIRSCRIPT>\AddNode.bat -name mynode2
-siaport 6415
  -cms mycms:6400
  -username Administrator
  -password Password1
-cmsport 7400
  -dbdriver mysqldatabasesubsystem
  -connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
  -dbkey abc1234
-adopt
```

### Nota

per evitare l'utilizzo dell'accento circonflesso nelle stringhe lunghe, è possibile scrivere il nome dello script e tutti i relativi parametri in un file `response.bat` temporaneo, quindi eseguire nuovamente il file `response.bat` senza parametri.

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

### 10.12.3.2 Ricreazione di un nodo in Unix

1. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/serverconfig.sh`
2. Selezionare **1 - Add node** e premere .
3. Digitare il nome del nuovo nodo e premere .

### Nota

i nomi del nodo di origine e di quello ricreato devono essere identici.

4. Digitare il numero di porta del nuovo SIA, quindi premere .
5. Selezionare **Ricrea nodo**, quindi premere .
- Se il nodo esiste nel database di sistema del server CMS, viene ricreato nell'host locale.



### Messaggio di avvertimento

utilizzare questa opzione solo se il nodo non esiste in nessun host del cluster.

- Se il nodo non esiste nel database di sistema CMS (Central Management System), viene aggiunto un nuovo nodo con i server predefiniti che includono tutti i server installati nell'host.
6. Selezionare un CMS.
    - Se la distribuzione è in esecuzione, selezionare **existing** e premere .
    - Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta per il CMS esistente, le credenziali dell'amministratore, le informazioni di connessione al database, le credenziali per il database di sistema e la chiave cluster.
    - Se la distribuzione viene interrotta, selezionare **temporary** e premere .
    - Se richiesto, immettere il nome host del CMS temporaneo, le credenziali dell'amministratore, le informazioni sulla connessione al database, le credenziali del database di sistema e la chiave cluster.
    - Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.



### Messaggio di avvertimento

Evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo.

7. Verificare la pagina di conferma e premere **Invio**.

Il CCM ricrea il nodo e aggiunge informazioni ad esso relative al computer locale. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

È ora possibile eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -start <NomeNodo>` per avviare il nodo ricreato.

### 10.12.3.2.1 Ricreazione di un nodo in Unix mediante uno script

Per ricreare un nodo in un computer Unix è possibile utilizzare `addnode.sh`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

#### Esempio

```
<SCRIPTDIR>/addnode.sh -name mynode2
    -siaport 6415
    -cms mycms:6400
    -username Administrator
    -password Password1
    -cmsport 7400
    -dbdriver mysqldatabasesubsystem
    -connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=Administrator;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -adopt
```

### Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

### 10.12.4 Eliminazione di un nodo

È possibile eliminare un nodo interrotto utilizzando un CCM (Central Configuration Manager) in esecuzione o uno script di gestione dei nodi. Utilizzare le seguenti indicazioni:

- L'eliminazione di un nodo determina anche la cancellazione permanente dei server in esso contenuti.
- Se il cluster comprende più computer, eliminare i nodi prima di rimuovere un computer dal cluster e disinstallare il software da esso. Se si rimuove un computer da un cluster prima di eliminare un nodo o il file system di un computer non funziona correttamente, è necessario ricreare il nodo in un altro computer con gli stessi server all'interno dello stesso cluster, quindi eliminare il nodo.

#### ➔ Da ricordare

è possibile eliminare un nodo solo sul computer in cui risiede.

## Informazioni correlate

[Ricreazione di un nodo \[pagina 406\]](#)

### 10.12.4.1 Eliminazione di un nodo in Windows

#### Messaggio di avvertimento

Eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo l'eliminazione di un nodo.

1. Eseguire il CCM (Central Configuration Manager).
2. Nel CCM interrompere il nodo da eliminare.
3. Selezionare il nodo, quindi fare clic su [Elimina nodo](#) sulla barra degli strumenti.
4. Se richiesto, immettere il nome host, la porta e le credenziali dell'amministratore per il CMS.

CCM elimina il nodo e tutti i server in esso contenuti.

#### Nota

È possibile eliminare un nodo appena creato dopo avere configurato SSL mediante i due modi seguenti:

- Rimuovere i parametri SSL dal nodo appena creato e dal nodo SIA i cui CMS si sta tentando di connettere.
- Aggiungere i seguenti parametri SSL a RemoveNode.bat prima della dichiarazione di classe principale ed eseguirlo: -Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir="percorso alla directory del certificato SSL" -DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key -Dpassphrase=passphrase.txt

#### 10.12.4.1.1 Eliminazione di un nodo in Windows mediante uno script

#### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo l'eliminazione di un nodo.

Per eliminare un nodo in un computer Windows è possibile utilizzare `RemoveNode.bat`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

#### Esempio

```
<SCRIPTDIR>\RemoveNode.bat -name mynode2
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
```

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

### 10.12.4.2 Eliminazione di un nodo in Unix

Prima e dopo aver eliminato un nodo, eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster.

1. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -stop <NomeNodo>` per arrestare il nodo da eliminare.
2. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/serverconfig.sh`
3. Selezionare **2 - Elimina nodo**, quindi premere .
4. Selezionare il nodo da eliminare, quindi premere .
5. Se richiesto, immettere il nome host, il numero di porta e le credenziali dell'amministratore per il CMS.

Vengono eliminati il nodo e tutti i server in esso contenuti.

#### Nota

È possibile eliminare un nodo appena creato dopo avere configurato SSL mediante i due modi seguenti:

- Rimuovere i parametri SSL dal nodo appena creato e dal nodo SIA i cui CMS si sta tentando di connettere.
- Aggiungere i seguenti parametri SSL a RemoveNode.bat prima della dichiarazione di classe principale ed eseguirlo: `-Dbusinessobjects.orb.oci.protocol=ssl -DcertDir= "percorso alla directory del certificato SSL" -DtrustedCert=cacert.der -DsslCert=servercert.der -DsslKey=server.key -Dpassphrase=passphrase.txt`

### 10.12.4.2.1 Eliminazione di un nodo in Unix mediante uno script

#### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo l'eliminazione di un nodo.

Per eliminare un nodo in un computer Unix è possibile utilizzare `removenode.sh`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi».

#### Esempio

```
<SCRIPTDIR>\removenode.sh -name mynode2
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
```

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi \[pagina 417\]](#)

### 10.12.5 Ridenominazione di un nodo

È possibile rinominare un nodo utilizzando il CCM (Central Configuration Manager). Per rinominare un nodo, è necessario creare un nuovo nodo con un nuovo nome, clonare i server dal nodo originale nel nuovo nodo, quindi eliminare il nodo originale. Utilizzare le seguenti indicazioni:

- Se si rinomina il computer in cui è presente un nodo, non è necessario rinominare il nodo. È possibile continuare a utilizzare il nome del nodo esistente.
- Se si utilizza un firewall, assicurarsi che le porte del SIA (Server Intelligence Agent) e del server CMS (Central Management Server) siano aperte.

#### ➔ Da ricordare

è possibile rinominare un nodo solo sul computer in cui risiede.

## Informazioni correlate

[Aggiunta di un nuovo nodo \[pagina 401\]](#)

[Eliminazione di un nodo \[pagina 409\]](#)

### 10.12.5.1 Ridenominazione di un nodo in Windows

#### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo la ridenominazione di un nodo.

1. Avviare il Central Configuration Manager (CCM).
2. In CCM (Central Configuration Manager), sulla barra degli strumenti, fare clic su [Aggiungi nodo](#).
3. Nell'[Aggiunta guidata nodo](#) immettere il nome del nodo e il numero di porta per il nuovo SIA (Server Intelligence Agent), le credenziali dell'amministratore, le informazioni sulla connessione al database, le credenziali del database di sistema e la chiave cluster.
4. Selezionare [Aggiungi nodo senza server](#).
5. Una volta creato il nodo, utilizzare la pagina [Gestione server](#) della Central Management Console per clonare tutti i server dal nodo di origine nel nuovo nodo.



### Nota

verificare che i server clonati non presentino conflitti di porta con i server del nodo precedente.

6. Nel CCM avviare il nuovo nodo.
7. Dopo almeno cinque minuti di esecuzione del nuovo nodo, utilizzare il CCM per eliminare quello di origine.

## Informazioni correlate

[Aggiunta di un nuovo nodo \[pagina 401\]](#)

[Eliminazione di un nodo \[pagina 409\]](#)

## 10.12.5.2 Ridenominazione di un nodo in Unix

### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo la ridenominazione di un nodo.

1. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/serverconfig.sh`.
2. Selezionare **1 - Add node** e premere .
3. Digitare il nome del nuovo nodo e premere .
4. Immettere il numero di porta del nuovo SIA e premere .
5. Se necessario, immettere le credenziali dell'amministratore, le informazioni sulla connessione al database, le credenziali del database di sistema e la chiave cluster.
6. Selezionare **nessun server** e premere .
7. Una volta creato il nodo, utilizzare la pagina [Gestione server](#) della Central Management Console per clonare tutti i server dal nodo di origine nel nuovo nodo.

### Nota

verificare che i server clonati non presentino conflitti di porta con i server del nodo precedente.

8. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -start <NomeNodo>` per avviare il nuovo nodo.
9. Dopo almeno cinque minuti di esecuzione del nuovo nodo, utilizzare `serverconfig.sh` per eliminare quello di origine.

## Informazioni correlate

[Aggiunta di un nuovo nodo \[pagina 401\]](#)

[Duplicazione di server \[pagina 373\]](#)

[Eliminazione di un nodo \[pagina 409\]](#)

## 10.12.6 Spostamento di un nodo

È possibile spostare un nodo interrotto da un cluster in un altro utilizzando il CCM (Central Configuration Manager) o uno script di gestione dei nodi. Utilizzare le seguenti indicazioni:

- Verificare che il cluster di destinazione non presenti un nodo con lo stesso nome.
- Verificare che tutti i tipi di server installati nel computer in cui si trova il nodo di origine siano installati anche nel cluster di destinazione.
- Se si desidera aggiungere un nuovo computer a un cluster di produzione senza che tuttavia venga utilizzato prima di completarne il test, installare la piattaforma BI in un computer autonomo, eseguire il test del computer, quindi spostare il nodo in un cluster di produzione.
- Il livello del service pack e della versione della piattaforma BI di questo computer devono essere coerenti con il resto del cluster.

### ➔ Da ricordare

è possibile spostare un nodo solo sul computer in cui risiede.

### 10.12.6.1 Spostamento di un nodo esistente in Windows

In questo esempio il nodo da spostare viene installato nel sistema di origine. Il computer del sistema di origine, inizialmente installazione autonoma, viene aggiunto al cluster di destinazione.

#### ⚠ Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo lo spostamento di un nodo.

1. Interrompere il nodo nel CCM (Central Configuration Manager).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo e scegliere *Sposta*.
3. Se richiesto, selezionare il nome dell'origine dati e immettere il nome host, la porta, le informazioni sulla connessione al database, le credenziali dell'amministratore per il CMS di destinazione e la chiave cluster.
4. Selezionare un CMS.
  - Se la distribuzione di origine è in esecuzione, selezionare *Utilizza CMS esistente in esecuzione* e premere *Avanti*.  
Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta del CMS esistente del sistema di origine e le credenziali dell'amministratore.
  - Se la distribuzione di origine è stata interrotta, selezionare *Avvia un nuovo CMS temporaneo* e fare clic su *Avanti*.  
Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta del CMS temporaneo del sistema di origine, le credenziali dell'amministratore, il nome dell'origine dati, le credenziali del database di sistema di origine e la chiave cluster. Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.

#### ⚠ Messaggio di avvertimento

Evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo.

5. Verificare la pagina di conferma e premere [Fine](#).

Il CCM crea un nuovo nodo nel cluster di destinazione con lo stesso nome e gli stessi server del nodo del cluster di origine. Nel cluster di origine rimane una copia del nodo. Non vengono spostati i modelli di configurazione dei server del nodo. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

#### Messaggio di avvertimento

non utilizzare il cluster di origine dopo aver spostato il nodo.

6. Nel CCM avviare il nodo spostato.

## 10.12.6.1.1 Spostamento di un nodo in Windows mediante uno script

#### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo lo spostamento di un nodo.

Per spostare un nodo in un computer Windows è possibile utilizzare `MoveNode.bat`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri di script per lo spostamento di nodi».

#### Esempio

A causa delle limitazioni del prompt dei comandi, è necessario utilizzare l'accento circonflesso (^) per eseguire l'escape degli spazi, del segno di uguale (=) e del punto e virgola (;) in questi parametri, a meno che il testo non venga racchiuso tra virgolette.

```
<SCRIPTDIR>\MoveNode.bat -cms sourceMachine:6409
    -username Administrator
    -password Password1
    -dbdriver mysqldbasesubsystem
    -connect "DSN=Source
BOEXI40;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database1;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -destcms destinationMachine:6401
    -destusername Administrator
    -destpassword Password2
    -destdbdriver sybasedatabasesubsystem
    -destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=username;PWD=Password2;"
    -destdbkey def5678
```

#### Nota

per evitare l'utilizzo dell'accento circonflesso nelle stringhe lunghe, è possibile scrivere il nome dello script e tutti i relativi parametri in un file `response.bat` temporaneo, quindi eseguire nuovamente il file `response.bat` senza parametri.

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per lo spostamento di nodi \[pagina 420\]](#)

### 10.12.6.2 Spostamento di un nodo esistente in Unix

In questo esempio il nodo da spostare viene installato nel sistema di origine. Il computer del sistema di origine, inizialmente installazione autonoma, viene aggiunto al cluster di destinazione.

#### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo lo spostamento di un nodo.

1. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -stop <NomeNodo>` per arrestare il nodo.
2. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/serverconfig.sh`
3. Selezionare **4 - Sposta nodo**, quindi premere .
4. Selezionare il nodo da spostare, quindi premere .
5. Quando richiesto, selezionare le informazioni sulla connessione al database e immettere il nome host, la porta, le credenziali dell'amministratore per il CMS di destinazione e la chiave cluster.
6. Selezionare un CMS.
  - Se la distribuzione di origine è in esecuzione, selezionare **existing** e premere .
  - Se richiesto, immettere il nome host e il numero di porta del CMS esistente del sistema di origine e le credenziali dell'amministratore.
  - Se la distribuzione di origine è stata interrotta, selezionare **temporary** e premere .
  - Se richiesto, immettere il nome host e la porta del CMS temporaneo del sistema di origine, le credenziali dell'amministratore, le informazioni sulla connessione al database, le credenziali del database di sistema di origine e la chiave cluster. Viene avviato un CMS temporaneo che viene interrotto al termine di questo processo.

#### Messaggio di avvertimento

evitare di utilizzare la distribuzione mentre è in esecuzione il CMS temporaneo. Verificare che il CMS esistente e quello temporaneo utilizzino porte diverse.

7. Verificare la pagina di conferma e premere .
- Il CCM crea un nuovo nodo nel cluster di destinazione con lo stesso nome e gli stessi server del nodo del cluster di origine. Nel cluster di origine rimane una copia del nodo. Non vengono spostati i modelli di configurazione dei server del nodo. Se si verificano errori, esaminare il file di registro.

#### Messaggio di avvertimento

non utilizzare il cluster di origine dopo aver spostato il nodo.

8. Eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/ccm.sh -start <NomeNodo>` per avviare il nodo spostato.

## 10.12.6.2.1 Spostamento di un nodo in Unix mediante uno script

### Messaggio di avvertimento

eseguire il backup della configurazione server per l'intero cluster prima e dopo lo spostamento di un nodo.

Per spostare un nodo in un computer Unix è possibile utilizzare `movenode.sh`. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Parametri di script per lo spostamento di nodi».

### Esempio

```
<SCRIPTDIR>/movenode.sh -cms sourceMachine:6409
    -username Administrator
    -password Password1
    -dbdriver mysqldatabasesubsystem
    -connect "DSN=Source
BOEXI40;UID^=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database1;PORT=3306"
    -dbkey abc1234
    -destcms destinationMachine:6401
    -destusername Administrator
    -destpassword Password2
    -destdbdriver sybasedatabasesubsystem
    -destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=username;PWD=Password2;"
    -destdbkey def5678
```

## Informazioni correlate

[Variabili \[pagina 400\]](#)

[Parametri script per lo spostamento di nodi \[pagina 420\]](#)

## 10.12.7 Parametri script

### 10.12.7.1 Parametri script per l'aggiunta, la ricreazione e l'eliminazione di nodi

Tabella 60:

Parametro	Descrizione	Esempio
<code>-adopt</code>	Ricrea il nodo se è già presente nel server CMS.	<code>-adopt</code>

Parametro	Descrizione	Esempio
-cms	<p>Il nome e la porta del server CMS (Central Management Server).</p> <p><b>⚠ Messaggio di avvertimento</b> non utilizzare questo parametro se si utilizza -usetempcms</p> <p><b>i Nota</b> è necessario specificare un numero di porta se il server CMS non viene eseguito sulla porta predefinita 6400.</p>	-cms mycms:6409
-cmsport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il numero di porta del server CMS quando si avvia un CMS temporaneo.</li> </ul> <p><b>⚠ Limitazione</b> è inoltre necessario utilizzare i parametri -usetempcms, -dbdriver, -connect e -dbkey.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il numero di porta del server CMS quando si crea un nuovo CMS.</li> </ul> <p><b>⚠ Limitazione</b> inoltre, è necessario utilizzare i parametri -dbdriver, -connect e -dbkey.</p>	-cmsport 6401
-connect	<p>La stringa di connessione del database di sistema del server CMS o del server CMS temporaneo.</p> <p><b>i Nota</b> omettere gli attributi NOMEHOST e PORTA per eseguire la connessione ai database DB2, Oracle, SQL Anywhere, SQL Server o Sybase.</p>	-connect "DSN=BusinessObjects CMS 140;UID=username;PWD=password;HOSTNAME=database;PORT=3306"

Parametro	Descrizione	Esempio
-dbdriver	<p>Il driver di database del server CMS.</p> <p>Valori accettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>db2databasesubsystem</code></li> <li>• <code>maxdbdatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>mysqldatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>oracledatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>sqldatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>sqlserverdatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>sybasedatabasesubsystem</code></li> <li>• <code>newdbdatabasesubsystem</code></li> </ul>	<code>-dbdriver mysqldatabasesubsystem</code>
-dbkey	La chiave cluster.	<code>-dbkey abc1234</code>
-name	Il nome di un nodo.	<code>-name mynode2</code>
-noservers	<p>Crea un nodo senza server.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>il parametro <code>-createcms</code> aggiuntivo crea un nodo con un server CMS, ma nessun altro server. Omettere questi parametri per creare un nodo con tutti i server predefiniti.</p> </div>	<code>-noservers</code>
-password	La password dell'account Administrator.	<code>-password Password1</code>
-siaport	Il numero di porta dell'agente SIA per il nodo.	<code>-siaport 6409</code>
-username	Il nome utente dell'account Administrator.	<code>-username Administrator</code>
-usetempcms	<div> <p><b>⚠ Messaggio di avvertimento</b></p> <p>non utilizzare questo parametro se si utilizza <code>-cms</code></p> </div> <p>Avvia e utilizza il server CMS temporaneo.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>utilizzare un server CMS temporaneo quando la distribuzione non è in esecuzione.</p> </div>	<code>-usetempcms</code>

## Informazioni correlate

[Aggiunta di un nodo a Windows mediante uno script \[pagina 403\]](#)






[Aggiunta di un nodo a Unix mediante uno script \[pagina 405\]](#)

[Ricreazione di un nodo in Windows mediante uno script \[pagina 407\]](#)

Ricreazione di un nodo in Unix mediante uno script [pagina 409]  
 Eliminazione di un nodo in Windows mediante uno script [pagina 410]  
 Eliminazione di un nodo in Unix mediante uno script [pagina 411]



## 10.12.7.2 Parametri script per lo spostamento di nodi

Tabella 61:

Parametro	Descrizione	Esempio
-cms	<p>Il nome del server CMS (Central Management Server) di origine.</p> <div>  <b>Messaggio di avvertimento</b>            non utilizzare questo parametro se si utilizza -usetempcms         </div> <div>  <b>Nota</b>            è necessario specificare un numero di porta se il server CMS non viene eseguito sulla porta predefinita 6400.         </div>	<b>-cms sourceMachine:6409</b>
-cmsport	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il numero di porta del server CMS quando si avvia un CMS temporaneo.</li> </ul> <div>  <b>Limitazione</b>            è inoltre necessario utilizzare i parametri -usetempcms, -dbdriver, -connect e -dbkey.         </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il numero di porta del server CMS quando si crea un nuovo CMS.</li> </ul> <div>  <b>Limitazione</b>            inoltre, è necessario utilizzare i parametri -dbdriver, -connect e -dbkey.         </div>	<b>-cmsport 6401</b>
-connect	<p>La stringa di connessione del database di sistema del server CMS di origine o del server CMS temporaneo.</p> <div>  <b>Nota</b>            omettere gli attributi NOMEHOST e PORTA per eseguire la connessione ai database DB2, Oracle, SQL Anywhere, SQL Server o Sybase.         </div>	<b>-connect "DSN=Source BOEXI40;UID=username;PWD=password ;HOSTNAME=database;PORT=3306"</b>



Parametro	Descrizione	Esempio
-dbdriver	<p>Il driver di database del server CMS di origine.</p> <p>Valori accettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>db2databasesubsystem</b></li> <li>• <b>maxdbdatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>mysqldatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>oracledatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sqldatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sqlserverdatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sybasedatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>newdbdatabasesubsystem</b></li> </ul>	<b>-dbdriver mysqldatabasesubsystem</b>
-dbkey	La chiave cluster di origine.	<b>-dbkey abc1234</b>
-destcms	<p>Il nome del server CMS di destinazione.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>è necessario specificare un numero di porta se il server CMS non viene eseguito sulla porta predefinita 6400.</p> </div>	<b>-destcms destinationMachine:6401</b>
-destconnect	<p>La stringa di connessione del database di sistema CMS di destinazione.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>omettere gli attributi NOMEHOST e PORTA per eseguire la connessione ai database DB2, Oracle, SQL Anywhere, SQL Server o Sybase.</p> </div>	<b>-destconnect "DSN=Destin BOEXI40;UID=username;PWD=password ;HOSTNAME=database;PORT=3306"</b>
-destdbdriver	<p>Il driver di database del server CMS di destinazione.</p> <p>Valori accettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>db2databasesubsystem</b></li> <li>• <b>maxdbdatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>mysqldatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>oracledatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sqldatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sybasedatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>newdbdatabasesubsystem</b></li> </ul>	<b>-destdbdriver sybasedatabasesubsystem</b>
-destdbkey	La chiave cluster di destinazione.	<b>-destdbkey def5678</b>
-destpassword	La password dell'account Administrator nel server CMS di destinazione.	<b>-destpassword Password2</b>
-destusername	Il nome utente dell'account Administrator nel server CMS di destinazione.	<b>-destusername Administrator</b>

Parametro	Descrizione	Esempio
-password	La password dell'account Administrator nel server CMS di origine.	<code>-password Password1</code>
-username	Il nome utente dell'account Administrator nel server CMS di origine.	<code>-username Administrator</code>
-usetempcms	<div>  <b>Messaggio di avvertimento</b>            non utilizzare questo parametro se si utilizza -cms         </div> <p>Avvia e utilizza il server CMS temporaneo.</p> <div>  <b>Nota</b>            utilizzare un server CMS temporaneo quando la distribuzione non è in esecuzione.         </div>	<code>-usetempcms</code>

## Informazioni correlate

[Spostamento di un nodo in Windows mediante uno script \[pagina 415\]](#)

[Spostamento di un nodo in Unix mediante uno script \[pagina 417\]](#)

## 10.12.8 Aggiunta di dipendenze dei server Windows

In un ambiente Windows ogni istanza del SIA (Server Intelligence Agent) dipende dai servizi Registro eventi e RPC (Remote Procedure Call).

Se un SIA non funziona correttamente, verificare che entrambi i servizi vengano visualizzati sulla scheda *Dipendenza* del SIA.

### 10.12.8.1 Aggiunta di dipendenze dei server Windows

1. Utilizzare il CCM per arrestare il SIA (Server Intelligence Agent).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Fare clic sulla scheda *Dipendenza*.
4. Fare clic su *Aggiungi*.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Aggiungi dipendenza* che riporta un elenco di tutte le dipendenze disponibili.
5. Selezionare una dipendenza e fare clic su *Aggiungi*.
6. Fare clic su *OK*.

7. Utilizzare il CCM per avviare il SIA.

## 10.12.9 Modifica delle credenziali utente per un nodo

È possibile utilizzare CCM (Central Configuration Manager) per specificare o aggiornare le credenziali utente per il SIA (Server Intelligence Agent) se la password del sistema operativo viene modificata oppure se si desidera eseguire tutti i server di un nodo con un account utente diverso.

Tutti i server gestiti dal SIA vengono eseguiti con lo stesso account. Per eseguire un server utilizzando un account non di sistema, assicurarsi che l'account sia membro del gruppo di amministratori locali sul server e che disponga del diritto «Sostituzione di token a livello di processo».

### Limitazione

in un computer Unix è necessario eseguire la piattaforma BI con lo stesso account utilizzato per installarla. Per utilizzare un account diverso, reinstallare la distribuzione con un altro account.

### 10.12.9.1 Modifica delle credenziali utente per un nodo in Windows

1. Utilizzare CCM (Central Configuration Manager) per arrestare il SIA (Server Intelligence Agent).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Deselezionare la casella di controllo *Account sistema*.
4. Immettere nome utente e password, quindi fare clic su *OK*.
5. Utilizzare CCM per riavviare il SIA.

I processi del SIA e del server accedono al computer locale con il nuovo account utente.

## 10.13 Assegnazione di un nuovo nome a un computer in una distribuzione della piattaforma BI

### 10.13.1 Modifica dei nomi dei cluster

Di seguito sono riportate le azioni consigliate per l'assegnazione di un nuovo nome ai cluster:

### Messaggio di avvertimento

non distribuire mai più cluster con lo stesso nome.

Tabella 62:

Condizione	Azione
Il nome del cluster viene modificato.	Informare gli utenti del nuovo nome del cluster e chiedere loro di utilizzarlo (dopo la prima connessione al CMS mediante la sintassi <code>&lt;nome_host&gt;:&lt;porta&gt;</code> ). Al livello Web aggiornare il nome del cluster nel file delle proprietà di tutti i server di applicazioni Web.
Viene installata una versione diversa della piattaforma BI in un computer in cui in precedenza veniva eseguito un CMS oppure il computer viene aggiunto a un cluster diverso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il nuovo CMS venga eseguito tramite una porta diversa.</li> <li>• Utilizzare password diverse per cluster diversi, per evitare che gli utenti accedano a un cluster non corretto.</li> </ul>

## 10.13.2 Modifica di indirizzi IP

Per evitare modifiche di configurazione dovute alla modifica dell'indirizzo IP del computer, selezionare [Proprietà server](#) nella scheda [Server](#) della console CMC, quindi verificare che tutti i server siano associati a nomi host, oppure utilizzare l'opzione [Assegna automaticamente](#). Seguire inoltre queste azioni consigliate:

Tabella 63:

Condizione	Azione
Si utilizza ODBC con il database CMS o il database di controllo.	Verificare che il DNS utilizzi il nome host del server di database CMS.
Si utilizza un altro tipo di connessione al database con il database CMS o il database di controllo.	Utilizzare il CCM per aggiornare il database in modo che utilizzi il nome host del server di database.
Il database CMS o il database di controllo si trova nello stesso host del CMS.	Utilizzare <code>localhost</code> come nome computer.
Si utilizza l'URL per le applicazioni Web della piattaforma BI a cui gli utenti accedono tramite browser, ad esempio la console CMC.	Utilizzare nomi host anziché indirizzi IP per l'URL predefinito. Per aggiornare l'URL del visualizzatore predefinito, selezionare <a href="#">Impostazioni di elaborazione</a> per l'applicazione selezionata.
L'URL per i client della piattaforma BI si basa sui servizi Web, ad esempio Crystal Reports for Java o LiveOffice).	Ad esempio, per Open Document, fare clic sulla scheda <a href="#">Applicazioni</a> nella CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse su <a href="#">Open Document</a> e scegliere <a href="#">Impostazioni di elaborazione</a> .
Si utilizza OpenDocument.	

## Linee guida alternative

### Nota

seguire queste linee guida solo se non è possibile eseguire le azioni consigliate sopra descritte.

Tabella 64: Per i computer che ospitano server

Condizione	Azione
L'host contiene server della piattaforma BI e i server devono essere associati a indirizzi IP specifici.	Modificare gli indirizzi IP nella scheda <a href="#">Server</a> della CMC, ma non riavviare i server finché tutti i componenti del computer non saranno stati aggiornati. Riavviare quindi il computer e non i singoli server della piattaforma BI.
Una connessione a database deve utilizzare un indirizzo IP.	Modificare l'indirizzo IP.
È necessaria la modifica di un indirizzo IP in una rete IP statica.	Modificare l'indirizzo IP del computer della piattaforma BI.  ➔ <b>Suggerimento</b> Accedere alla console CMC per verificare che la piattaforma BI sia operativa.

#### ➔ Da ricordare

dopo aver eseguito un'azione, riavviare il computer.

Tabella 65: Per i computer che ospitano il server di applicazioni Web

Condizione	Azione
L'URL del visualizzatore predefinito per OpenDocument deve utilizzare un indirizzo IP.	Aggiornare l'indirizzo IP nel campo <a href="#">Imposta URL del visualizzatore predefinito</a> nella sezione <a href="#">Impostazioni di elaborazione</a> della scheda <a href="#">Applicazioni</a> della console CMC.
Gli utenti accedono alle applicazioni Web della piattaforma BI (ad esempio alla console CMC) specificando un URL con un indirizzo IP nel browser.	Informare gli utenti del nuovo indirizzo IP.
I client della piattaforma BI basati su servizi Web, ad esempio Crystal Reports for Java o LiveOffice, devono utilizzare indirizzi IP.	Configurare tutti i client in modo che utilizzino il nuovo indirizzo IP.

## Informazioni correlate

[Selezione di un database CMS nuovo o esistente \[pagina 433\]](#)

### 10.13.3 Assegnazione di nuovi nomi ai computer

In qualsiasi momento è possibile rinominare i computer di una distribuzione della piattaforma BI dopo avere arrestato tutti i server della piattaforma BI all'interno del computer. Di seguito sono riportate le azioni consigliate per l'assegnazione di un nuovo nome ai computer:

Tabella 66:

Condizione	Azione
Si effettua l'accesso per la prima volta.	Utilizzare il nome del computer CMS anziché il nome del cluster.
La distribuzione interessa più computer.	Verificare che durante l'operazione di assegnazione del nuovo nome i server CMS in tutti gli altri computer siano in esecuzione.

### 10.13.3.1 Livello server

#### **i** Nota

prima di rinominare il computer CMS, nella scheda «Gestione server» della console CMC esaminare la configurazione di tutti i server situati nel computer che si desidera rinominare. Se la proprietà *Nome host* utilizza il nome host CMS precedente, aggiornarla con il nuovo nome host CMS.

#### **➔** Da ricordare

riavviare i server solo dopo aver completato tutte le procedure di assegnazione del nuovo nome al computer.

Per rinominare i computer del livello server, seguire queste istruzioni:

Tabella 67:

Condizione	Azione
Il computer rinominato ospita un CMS e alcuni utenti sono già connessi con il nome precedente del computer.	Informare gli utenti del nome del computer CMS e chiedere loro di utilizzarlo.
Il computer rinominato ospita un CMS e la proprietà <code>cms.default</code> dei file delle proprietà predefiniti delle applicazioni Web della piattaforma BI contiene il nome host CMS precedente.	<p>Aggiornare il nome del computer CMS nella proprietà <code>cms.default</code> di tutti i file delle proprietà personalizzati di tutti i computer del livello Web. Per impostazione predefinita, in Tomcat i file delle proprietà creati dall'utente si trovano in <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom</code>.</p> <div> <b>i</b> Nota         <p>se non sono presenti file delle proprietà personalizzati, crearne di nuovi. Copiare i file delle proprietà predefiniti in una cartella personalizzata e rimuoverne tutto il contenuto ad eccezione della riga <code>cms.default</code>.</p> </div>

Condizione	Azione
Il computer rinominato ospita un CMS e in tutti i computer del cluster è installato SAP BusinessObjects Explorer.	<p>Sostituire il nome host CMS precedente con quello nuovo nella proprietà <code>default.cms.name</code> del file <code>default.settings.properties</code> di tutti i computer che ospitano server di applicazioni Web. Per impostazione predefinita, in Tomcat il file <code>default.settings.properties</code> si trova in <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\explorer\WEB-INF\classes\</code></p> <p>➔ <b>Da ricordare</b></p> <p>dopo aver eseguito questa operazione, riavviare l'applicazione Web Explorer o il server di applicazioni Web.</p>
Si utilizza SSO con Explorer	Aggiornare il valore <code>cms</code> in <code>jsp-sso-provider.jsp</code> e aggiornare i valori <code>sso.global.cms</code> e <code>sso.trusted.auth.x509.cms</code> in <code>sso.properties</code> con il nuovo nome host CMS.
Si utilizzano Portal Integration Kit o applicazioni personalizzate.	Configurare i Portal Integration Kit o le applicazioni personalizzate in modo che utilizzino il nuovo nome host CMS.
<p>La distribuzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un cluster è costituito da più nodi.</li> <li>• Tutti i server CMS sono in esecuzione solo all'interno del computer rinominato.</li> <li>• Almeno un nodo non ospita il CMS.</li> <li>• Il computer che si desidera rinominare contiene almeno un nodo.</li> <li>• L'indirizzo IP viene modificato durante il processo di assegnazione del nuovo nome.</li> </ul>	Utilizzare CCM per eseguire il workflow «Ricrea nodo» in tutti i nodi ad eccezione del nodo che ospita il CMS, quindi avviare tutti i nodi della piattaforma BI all'interno della distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo «Gestione dei nodi».

#### ➔ Da ricordare

dopo aver eseguito un'operazione, riavviare l'applicazione o il server di applicazioni Web.

## Informazioni correlate

[Ricreazione di un nodo \[pagina 406\]](#)

## 10.13.3.2 Livello Web

Se si rinomina il computer che ospita il server di applicazioni Web della piattaforma BI, seguire queste istruzioni:

Tabella 68:

Condizione	Azione
Si modifica il nome del computer che ospita il server di applicazioni Web della piattaforma BI e l'URL del visualizzatore OpenDocument predefinito utilizza il nome host del server di applicazioni Web.	Accedere alla console CMC e aggiornare l'URL del visualizzatore predefinito in ► <a href="#">Applicazioni</a> ► <a href="#">CMC</a> ► <a href="#">Impostazioni di elaborazione</a> ►.
Si modifica il nome del computer che ospita il server di applicazioni Web della piattaforma BI e gli utenti accedono alle applicazioni Web della piattaforma BI utilizzando un URL che include il nome host del server di applicazioni Web.	Chiedere agli utenti di accedere alle applicazioni Web della piattaforma BI utilizzando un URL che includa il nuovo nome host del server di applicazioni Web.
Si modifica il nome del computer che ospita il server di applicazioni Web della piattaforma BI e i client della piattaforma BI basati su servizi Web utilizzano nomi host di server di applicazioni Web nell'URL.	Riconfigurare tutti i client della piattaforma BI basati su servizi Web in modo che utilizzino il nuovo nome host del server di applicazioni Web.

### 10.13.3.3 Database

Se si desidera rinominare il computer che ospita il database di sistema CMS o il database di controllo, eseguire queste azioni consigliate:

Tabella 69:

Condizione	Azione
Evitare di aggiornare l'indirizzo IP.	Utilizzare il nome computer del database CMS o del database di controllo nel nome origine dati (DSN, Data Source Name).
Il database CMS o il database di controllo si trova nello stesso host del CMS.	Utilizzare <code>localhost</code> nel DSN per evitare di doverlo aggiornare in caso di modifica del nome host.

### Database di sistema CMS

Tabella 70:

Condizione	Azione
Si desidera rinominare un computer che ospita il database di sistema CMS e si utilizza ODBC.	Aggiornare il DSN del database CMS con il nuovo nome host del server di database.
Si desidera rinominare un computer che ospita il database di sistema CMS e si utilizza un tipo di connessione non ODBC.	Utilizzare CCM per aggiornare il database CMS con il nuovo nome host del server di database in ogni nodo del cluster.



## Database di controllo

Tabella 71:

Condizione	Azione
Si desidera rinominare un computer che ospita il database di controllo e si utilizza ODBC.	Aggiornare il DSN del database di controllo con il nuovo nome host del server di database.
Si desidera rinominare un computer che ospita il database di controllo e si utilizza un tipo di connessione non ODBC.	Aggiornare il nome del computer del server di database con il nuovo nome host del server di database nella scheda <a href="#">Controllo</a> della console CMC.

### 10.13.3.4 File Repository Server

Se si desidera rinominare il computer che ospita l'archivio file FRS, è necessario aggiornare l'[Input File Repository Server](#) e l'[Output File Repository Server](#) nella pagina «Gestione server» della console CMC. È inoltre necessario verificare che le proprietà [Directory archivio file](#) e [Directory temporanea](#) utilizzino il nuovo percorso dell'archivio file, quindi riavviare i server.

## 10.14 Utilizzo di librerie a 32 e a 64 bit con la piattaforma BI

I server della piattaforma BI sono una combinazione di processi a 32 e 64 bit. Alcuni server avviano inoltre processi secondari a 32 e 64 bit. Per utilizzare la versione corretta delle librerie di terze parti (a 32 o a 64 bit) con i processi della piattaforma BI, è necessario impostare variabili separate per ambienti a 32 bit e a 64 bit nei computer che ospitano la piattaforma BI. È quindi necessario impostare una variabile di ambiente aggiuntiva contenente un elenco separato da virgole delle variabili di ambiente che includono versioni a 32 e 64 bit. Quando si avvia un processo dalla piattaforma BI, viene selezionata la variabile appropriata a seconda che il processo sia a 32 o 64 bit.

- `<PRIMA_VAR_AMB>`=il valore da utilizzare con i processi della piattaforma BI a 64 bit.
- `<PRIMA_VAR_AMB32>`=il valore da utilizzare con i processi a 32 bit.
- `<SECONDA_VAR_AMB>`=il valore da utilizzare con i processi a 64 bit.
- `<SECONDA_VAR_AMB32>`=il valore da utilizzare con i processi a 32 bit.
- `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=<PRIMA_VAR_AMB>,<SECONDA_VAR_AMB>`

Se, ad esempio, la piattaforma BI è stata installata in un computer AIX insieme a client Oracle a 32 e 64 bit ed è necessario impostare la variabile LIBPATH, procedere all'impostazione delle variabili seguenti:

- `ORACLE_HOME=<directory principale della versione a 64 bit del client Oracle>`
- `ORACLE_HOME32=<directory principale della versione a 32 bit>`
- `LIBPATH=<percorso libreria della versione a 64 bit>`
- `LIBPATH32=<percorso libreria della versione a 32 bit>`
- `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=ORACLE_HOME,LIBPATH`

### **i** Nota

In Linux e in Solaris non utilizzare `BOE_USE_32BIT_ENV_FOR=LD_LIBRARY_PATH` per separare i percorsi a 32 e 64 bit, ma aggiungere entrambi i percorsi a 32 e 64 bit a `LD_LIBRARY_PATH`.

## **10.15 Gestione dei segnaposto per server e nodi**

### **10.15.1 Visualizzazione dei segnaposto server**

Nell'area di gestione dei [Server](#) della CMC fare clic con il pulsante destro del mouse su un server e scegliere [Segnaposto](#).

Nella finestra di dialogo [Segnaposto](#) viene visualizzato un elenco di segnaposto per tutti i server dello stesso cluster del server selezionato. Se si desidera modificare il valore di un segnaposto, modificare il segnaposto del nodo.

#### **Informazioni correlate**

[Segnaposto server e nodo \[pagina 1025\]](#)

### **10.15.2 Visualizzazione e modifica dei segnaposto per un nodo**

1. Nell'area di gestione dei [Server](#) della Central Management Console fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo per il quale si desidera modificare i segnaposto e scegliere [Segnaposto](#).
2. Se si desidera modificare le impostazioni dei segnaposto, apportare le modifiche appropriate e fare clic su [Salva](#) per continuare.

#### **Informazioni correlate**

[Segnaposto server e nodo \[pagina 1025\]](#)

# 11 Gestione dei database CMS (Central Management Server)

## 11.1 Gestione delle connessioni di database di sistema CMS

Se il database di sistema CMS non è disponibile, ad esempio a causa di un problema hardware, software o della rete, il server CMS entra nello stato «In attesa delle risorse». Se la distribuzione della piattaforma BI utilizza più server CMS, le richieste successive da altri server vengono inoltrate ai server CMS del cluster che dispongono di una connessione attiva al database di sistema. Quando un server CMS si trova nello stato «In attesa delle risorse», qualsiasi richiesta corrente che non richiede l'accesso al database continua a essere elaborata, mentre le richieste che richiedono l'accesso al database CMS avranno esito negativo.

Per impostazione predefinita, un server CMS nello stato «In attesa delle risorse» tenta periodicamente di ristabilire il numero di connessioni specificate nella proprietà «Connessioni richieste al database di sistema». Non appena viene stabilita almeno una connessione al database, il CMS sincronizza tutti i dati necessari, entra nello stato «In esecuzione» e riprende le normali operazioni.

Talvolta, può essere utile impedire al server CMS di ristabilire automaticamente una connessione al database. Ad esempio, può essere utile verificare l'integrità del database prima di ristabilire le connessioni al database. A tale scopo, nella pagina [Proprietà](#) del server CMS deselezionare [Riconnessione automatica al database di sistema](#).

### Informazioni correlate

[Per modificare le proprietà di un server \[pagina 388\]](#)

### 11.1.1 Selezione di SQL Anywhere come database CMS

Per utilizzare SQL Anywhere come database CMS, eseguire le operazioni seguenti:

1. Arrestare tutti i nodi del sistema.
2. Eseguire l'applicazione appropriata:
  - In Unix, eseguire `./cmsdbsetup.sh`.
  - In Windows avviare Central Configuration Manager (CCM).
3. Copiare i dati dal database CMS predefinito, selezionando SQL Anywhere come database di destinazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento correlato «Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro».
4. Nelle distribuzioni a più nodi, aggiornare l'origine dati CMS in ogni nodo, tranne quello su cui si copia il database, con il nuovo database SQL Anywhere. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento correlato «Selezione di un database CMS nuovo o esistente».

5. Assicurarsi che la distribuzione sia operativa, ad esempio accedere al CMC e visualizzare un report.

## Informazioni correlate

[Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro \[pagina 437\]](#)

[Selezione di un database CMS nuovo o esistente \[pagina 433\]](#)

## 11.1.2 Selezione di SAP HANA come database CMS

Per utilizzare SAP HANA come database CMS, eseguire le operazioni seguenti:

1. Installare la piattaforma BI con il database CMS predefinito.
2. Installare il client SAP HANA.
3. Creare una connessione a SAP HANA.
  - In Unix verificare la presenza della variabile di ambiente `ODBCINI`. Se la variabile esiste e punta a un file `odbc.ini` esistente, aggiungere le righe seguenti a tale file:

```
[ODBC Data Sources]
NewDB=<New_DB_version>
[NewDB]
SERVERNODE=<HANA Server IP address>:<HANA server port #>
```

<Nuova\_versione\_DB> è la versione SAP HANA; ad esempio «NewDB 1.0», <indirizzo IP server HANA> è l'indirizzo IP del server SAP HANA e <n porta server HANA> è il numero di porta del server SAP HANA.

Se la variabile di ambiente `ODBCINI` non esiste, creare un file `odbc.ini` nella directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/`, aggiungere le righe sopra riportate al file e impostare la variabile di ambiente `ODBCINI` come indicato di seguito:

```
ODBCINI=<INSTALLDIR>/sap_bobj/enterprise_xi40/odbc.ini
```

- In Windows creare una connessione ODBC a SAP HANA.

### Nota

Per le modifiche alla connessione ODBC, accertarsi di eseguire la versione a 64 bit di Amministrazione origine dati ODBC: [► Start ► Pannello di controllo ► Strumenti di amministrazione ► Origini dati \(ODBC\) ►](#).

4. Assicurarsi che sia possibile eseguire le connessioni al server SAP HANA.
    - In Unix è possibile verificare la connessione al server SAP HANA eseguendo il comando seguente. Le variabili nell'esempio seguente si riferiscono all'installazione SAP HANA:
- ```
<INSTALLDIR>/odbcreg <SERVER>:<HDBINDEXSERVERPORT> <SYSTEMID> <NONADMINUSER> <NONADMINPASSWORD>
```
- In Windows è possibile utilizzare Amministrazione origine dati ODBC per verificare la connessione ODBC SAP HANA.

5. In Unix copiare `libodbcHDB.so` dalla directory di installazione SAP HANA in `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM>`
6. Arrestare tutti i nodi del sistema.
7. Eseguire l'applicazione appropriata:
  - In Unix, eseguire `./cmsdbsetup.sh`.
  - In Windows avviare Central Configuration Manager (CCM).
8. Copiare i dati dal database CMS predefinito, selezionando SAP HANA come database di destinazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento correlato «Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro».
9. Nelle distribuzioni a più nodi aggiornare l'origine dati CMS in ogni nodo, tranne quello su cui si copia il database, con il nuovo database SAP HANA. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento correlato «Selezione di un database CMS nuovo o esistente».
10. Assicurarsi che la distribuzione sia operativa, ad esempio accedere al CMC e visualizzare un report.

## Informazioni correlate

[Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro \[pagina 437\]](#)

[Selezione di un database CMS nuovo o esistente \[pagina 433\]](#)

## 11.2 Selezione di un database CMS nuovo o esistente

È possibile utilizzare CCM o `cmsdbsetup.sh` per specificare un database di sistema CMS nuovo o esistente per un nodo. In genere il completamento della procedura risulta indispensabile solo in un numero limitato di casi:

- Se si è modificata la password per il database di sistema CMS corrente, questi passaggi consentiranno di disconnettersi e riconnettersi al database corrente. Quando viene richiesto, è possibile fornire al CMS la nuova password.
- Se si desidera selezionare e inizializzare un database vuoto per la piattaforma BI, attenersi alla procedura illustrata per selezionare la nuova origine dati.
- Se si è ripristinato un database di sistema CMS da un backup (utilizzando gli strumenti e le procedure standard di amministrazione del database) con una procedura che ha reso non valida la connessione al database originale, sarà necessario riconnettere il CMS al database ripristinato. Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se il database CMS originale è stato ripristinato in un server del database installato di recente.

### **i** Nota

Se come database CMS si utilizza IBM DB2 e lo si aggiorna da una versione precedente a 9.5 Fix Pack 5 alla versione 9.5 Fix Pack 5 o più recente (per la linea 9.5), oppure si esegue l'aggiornamento da una versione precedente a 9.7 Fix Pack 1 alla versione 9.7 Fix Pack 1 o più recente (per la linea 9.7), durante il riavvio successivo del nodo della piattaforma BI o di CMS, lo schema del database CMS verrà aggiornato automaticamente da CMS in modo da supportare lo schema compatibile con HADR.

Questo può essere un processo lungo, durante il quale il sistema della piattaforma BI non sarà disponibile per l'uso. Non interrompere il processo di aggiornamento per evitare di danneggiare il database CMS. Si consiglia vivamente di eseguire il backup del database CMS prima di eseguire questa operazione. Non provare inoltre a utilizzare IBM HADR con un database CMS IBM DB2 di una versione precedente a 9.5 Fix Pack 5 (per la linea 9.5) o a 9.7 Fix Pack 1 (per la linea 9.7).

#### **i** Nota

Non configurare un'installazione della piattaforma BI per l'utilizzo di un database di sistema CMS appartenente a un cluster diverso, a meno che non si stia eseguendo un workflow di copia di sistema.

Il sistema potrebbe essere danneggiato se le versioni e i livelli di patch delle installazioni della piattaforma BI e i database CMS sono diversi o se differiscono i percorsi di installazione o i componenti installati e così via.

Per evitare che il sistema venga danneggiato, non provare a migrare il contenuto BI da un sistema all'altro puntando la distribuzione della piattaforma BI a un database CMS di un altro sistema della piattaforma BI, soprattutto se la versione e il livello di patch sono diversi.

## **11.2.1 Selezione di un database CMS nuovo o esistente in Windows**

1. Utilizzare CCM per arrestare Server Intelligence Agent (SIA).
2. Selezionare il SIA e fare clic sul pulsante *Specifica origine dati CMS*.
3. Selezionare *Aggiorna impostazioni origine dati* e fare clic su *OK*.
4. Selezionare un driver di database e fare clic su *OK*.
5. Questi passaggi dipendono dal tipo di connessione selezionato:
  - Se si seleziona ODBC, viene visualizzata la finestra di dialogo di Windows «Seleziona origine dati». Selezionare l'origine dati ODBC che si desidera utilizzare come database CMS, quindi fare clic su *OK*. Fare clic su *Nuovo* per configurare un nuovo DSN. Se richiesto, fornire le credenziali del database e fare clic su *OK*.
  - Se si seleziona un driver originale, viene richiesto di indicare il nome del server, l'ID di accesso e la password. Fornire tali informazioni e fare clic su *OK*.
6. Specificare la chiave cluster.
7. Riavviare Server Intelligence Agent.

## **11.2.2 Per selezionare un database CMS nuovo o esistente in UNIX**

Utilizzare lo script `cmsdbsetup.sh`. Per informazioni, consultare l'argomento «Script Unix» nel capitolo Amministrazione della riga di comando del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Eseguire lo script `cmsdbsetup.sh` (disponibile per impostazione predefinita in `<DIRINSTALL>/sap_bobj/`).

2. Selezionare l'azione di aggiornamento (opzione 6).
3. Se richiesto, fornire il tipo di database del nuovo database CMS.
4. Fornire le informazioni del database (ad esempio, nome host, nome utente, password e chiave cluster). Viene visualizzato un messaggio di notifica quando il database CMS viene puntato al nuovo percorso.
5. Se viene richiesto di ricreare Server Intelligence Agent (SIA), fornire la password di amministratore e il numero di porta di comunicazione del server CMS.

**i Nota**

Queste informazioni vengono richieste solo se si fa riferimento a un database CMS vuoto.

## Informazioni correlate

[Script Unix \[pagina 905\]](#)

## 11.3 Ricreazione del database di sistema CMS

Questa procedura descrive come ricreare (reinizializzare) il database di sistema CMS corrente. Eseguendo questa attività si eliminano tutti i dati già presenti nel database. Questa procedura è utile, ad esempio, se si è installata la piattaforma BI in un ambiente di sviluppo per progettare e testare applicazioni Web personalizzate. È possibile reinizializzare il database di sistema CMS nell'ambiente di sviluppo ogni volta che è necessario cancellare dal sistema tutti i dati.

**⚠ Messaggio di avvertimento**

Con l'implementazione dei passaggi indicati in questo workflow, verranno eliminati tutti i dati del database CMS nonché gli oggetti come report e utenti. Non eseguire questi passaggi in una distribuzione di produzione.

È molto importante eseguire il backup di tutte le impostazioni di configurazione del server prima di reinizializzare il database di sistema CMS. Quando si ricrea il database, le impostazioni di configurazione del server verranno cancellate e per ripristinarle è necessario disporre di un backup.

Quando si ricrea il database di sistema, i codici di licenza esistenti devono essere conservati nel database. Tuttavia, se si rende necessario immettere nuovamente i codici di licenza, accedere alla console CMC con l'account Administrator predefinito. Passare all'area di gestione Autorizzazione e immettere le informazioni nella scheda Codici di licenza.

**i Nota**

Se si reinizializza il database di sistema CMS, tutti i dati nel database di sistema CMS corrente verranno eliminati. Valutare l'ipotesi di eseguire un backup del database corrente prima di iniziare. Se necessario, contattare l'amministratore del database.

## Informazioni correlate

[Backup delle impostazioni server](#) [pagina 488]

### 11.3.1 Nuova creazione del database di sistema CMS in Windows

1. Utilizzare CCM per arrestare Server Intelligence Agent (SIA).

#### Nota

Per questa procedura, non è possibile eseguire il CCM in un computer remoto; è necessario che venga eseguito in un computer con almeno un nodo valido. È inoltre necessario che nel computer siano installati i file binari CMS.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Nella finestra di dialogo *Proprietà* accedere alla scheda *Configurazione* e fare clic su *Specifica*.
4. Nella finestra di dialogo *Impostazione database CMS* fare clic su *Crea di nuovo origine dati corrente*.

#### Nota

Verranno anche ricreati tutti i server e gli oggetti del computer in cui si è eseguito CCM nel passaggio 1. Non verranno tuttavia ricreati tutti gli oggetti, ma solo quelli principali predefiniti. Ad esempio non vengono ricreati i report di esempio.

5. Fare clic su *OK*. Per confermare, fare clic su *Sì*.
6. Specificare la password per il database di sistema CMS e fare clic su *OK*.

#### Nota

Assicurarsi di avere impostato una nuova password amministratore. Per impostazione predefinita l'account amministratore non prevede la password.

Il CCM avviserà del completamento dell'installazione del database di sistema CMS.

7. Fare clic su *OK*.

Si verrà riportati al CCM.

8. Riavviare Server Intelligence Agent e abilitare i servizi.

Durante l'avvio di Server Intelligence Agent, viene anche avviato il server CMS. Il server CMS scrive i dati di sistema richiesti nell'origine dati appena svuotata.

9. Se la distribuzione contiene più computer, è necessario ricreare i nodi negli altri computer.



## 11.3.2 Per creare nuovamente il database di sistema CMS in UNIX

Utilizzare lo script `cmsdbsetup.sh`. Per informazioni, consultare l'argomento «Script Unix» nel capitolo Amministrazione della riga di comando del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

1. Eseguire `cmsdbsetup.sh` (per impostazione predefinita è disponibile in `<DIRINSTALL>/sap_bobj/`).
2. Selezionare l'opzione "reinizializza" (opzione 5), quindi confermare la scelta.  
Lo script `cmsdbsetup.sh` avvia la ricreazione del database di sistema CMS.
3. Specificare la password del database di sistema.
4. Al termine della creazione del database, chiudere lo script `cmsdbsetup.sh`.
5. Fornire le informazioni del database (ad esempio, nome host, nome utente e password).  
Viene visualizzato un messaggio di notifica quando il database CMS viene puntato al nuovo percorso.
6. Se viene richiesto di ricreare Server Intelligence Agent (SIA), fornire la password di amministratore e il numero di porta attraverso il quale il server CMS deve comunicare.

### Nota

Queste informazioni vengono richieste solo se si fa riferimento a un database CMS vuoto.

7. Nella directory `<DIINSTALL>/sap_bobj/` utilizzare il comando seguente per avviare il nodo.

```
ccm.sh -start <nomenodo>
```

8. Per abilitare i servizi, utilizzare il seguente comando:

```
ccm.sh -enable all -cms <NOMECMS:PORTA> -username administrator -password <password>
```

### Nota

Poiché il database CMS è stato appena ricreato, la password di amministratore non è ancora stata specificata.

## Informazioni correlate

[Script Unix \[pagina 905\]](#)

## 11.4 Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro

È possibile utilizzare CCM (Central Configuration Manager) o `cmsdbsetup.sh` per copiare i dati di sistema da un server di database a un altro. Se, ad esempio, si desidera sostituire il database con un altro, a seguito di un

aggiornamento o di un passaggio da un tipo di database ad un altro, è possibile copiare il contenuto del database esistente nel nuovo prima di rimuoverlo.

Il database di destinazione viene inizializzato prima che i nuovi dati vi siano copiati, quindi il contenuto esistente del database di destinazione viene definitivamente eliminato (tutte le tabelle della piattaforma BI vengono eliminate in modo permanente e quindi ricreate). Una volta copiati i dati, il database di destinazione diventa il database corrente per il CMS.

#### Nota

Se si desidera importare utenti, gruppi, cartelle e report da una versione principale precedente della piattaforma BI alla versione principale corrente, utilizzare Upgrade Management Tool. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale per l'aggiornamento della piattaforma SAP BI*.

#### Messaggio di avvertimento

non tentare in nessun caso di utilizzare un database CMS da un altro cluster della piattaforma BI. Prima di avviare il workflow, accertarsi sempre che il database CMS di origine sia stato utilizzato con questo cluster della piattaforma BI e non con un altro cluster.

#### Messaggio di avvertimento

non tentare in nessun caso di eseguire un aggiornamento utilizzando il workflow di copia del database CMS. Il workflow di copia del database CMS è progettato per lo spostamento di un database CMS da un server di database a un altro server di database e non per l'aggiornamento del database CMS. Prima di avviare il workflow, accertarsi sempre che il database CMS di origine sia stato utilizzato con questo cluster della piattaforma BI e che la versione e i livelli patch siano gli stessi dell'installazione della piattaforma BI corrente.

## 11.4.1 Preparazione per la copia di un database di sistema CMS

Prima di eseguire la copia di un database di sistema CMS, attivare la modalità non in linea per gli ambienti di origine e di destinazione disabilitando e successivamente arrestando tutti i server. Eseguire il backup di entrambi i database CMS, quindi delle directory principali utilizzate dagli Input e Output File Repository Server. Se necessario, contattare l'amministratore del database o di rete.

Accertarsi di disporre di un account utente per il database con autorizzazione alla lettura di tutti i dati del database di origine e un account utente per il database con diritti di creazione, eliminazione e aggiornamento per il database di destinazione. Verificare inoltre di potersi connettere a entrambi i database, mediante il software client di database o ODBC, in base alla configurazione in uso, dal computer CMS di cui si sta sostituendo il database.

Se si copia un database CMS dalla posizione corrente in un server di database diverso, il database CMS corrente costituirà l'ambiente di origine. Il suo contenuto viene copiato nel database di destinazione, che si stabilisce diventi il database attivo per il CMS corrente. Si tratta della procedura da seguire per spostare il database CMS predefinito dal database predefinito esistente a un server del database dedicato, quale Microsoft SQL Server, Informix, Oracle, DB2 o Sybase. Accedere con un account amministrativo al computer che esegue CMS di cui si desidera spostare il database.

#### Nota

quando si copiano i dati da un database all'altro, il database di destinazione viene inizializzato prima che i nuovi dati siano copiati. Di conseguenza, se il database di destinazione non contiene le tabelle di sistema della

piattaforma BI, si procederà alla relativa creazione. Se il database di destinazione contiene le tabelle di sistema della piattaforma BI, queste verranno eliminate definitivamente, ne verranno create delle nuove e vi verranno copiati dati dal database di origine. Le altre tabelle nel database non saranno interessate.

#### **i** Nota

se si copia un database di sistema CMS in un database di destinazione MaxDB su Windows, è necessario verificare che il percorso del client MaxDB sia stato aggiunto alla variabile di ambiente `<PATH>`. Ad esempio, `;C:\Programmi\sdb\MAXDB1\pgm`.

## 11.4.2 Copia di un database di sistema CMS in Windows

Prima di copiare il contenuto del database CMS, assicurarsi di poter accedere al database di destinazione con un account che disponga di autorizzazioni per l'aggiunta o l'eliminazione di tabelle o per l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica dei dati in tali tabelle.

1. Aprire il CCM e arrestare il Server Intelligence Agent (SIA).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere *Proprietà*.
3. Fare clic sulla scheda *Configurazione* e quindi su *Specifica*.
4. Scegliere *Copia* e fare clic su *OK*.
5. Selezionare il tipo di database per il database CMS di origine, quindi specificarne le relative informazioni (inclusi il nome host, il nome utente e la password).
6. Selezionare il tipo di database per il database CMS di destinazione, quindi specificarne le relative informazioni (inclusi il nome host, il nome utente e la password).
7. Una volta completata la copia del database CMS, fare clic su *OK*.

## 11.4.3 Copia di dati da un database di sistema CMS in Unix

Prima di copiare il contenuto del database CMS, assicurarsi di poter accedere al database di destinazione con un account che disponga di autorizzazioni per l'aggiunta o l'eliminazione di tabelle o per l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica dei dati in tali tabelle.

#### **i** Nota

In UNIX non è possibile eseguire una migrazione direttamente da un ambiente di origine che utilizza una connessione ODBC al database CMS. Se il database CMS di origine utilizza ODBC, è innanzitutto necessario aggiornare il sistema a un driver originale supportato.

1. Arrestare il server CMS digitando il seguente comando:  

```
./ccm.sh -stop <nomenodo>
```
2. Eseguire `cmsdbsetup.sh` (per impostazione predefinita è disponibile in `<DIRINSTALL>/sap_bobj/`).
3. Selezionare l'opzione 4 («copia»), quindi confermare la scelta.

- 
4. Selezionare il tipo di database per il database CMS di origine, quindi specificarne le relative informazioni (inclusi il nome host, il nome utente e la password).
  5. Selezionare il tipo di database per il database CMS di destinazione, quindi specificarne le relative informazioni (inclusi il nome host, il nome utente e la password).

Il database CMS viene copiato nel database di destinazione. Al termine della copia, viene visualizzato un messaggio.

## 12 Gestione dei server del contenitore di applicazioni Web (WACS)

### 12.1 WACS

#### 12.1.1 Server del contenitore applicazioni Web (WACS)

I server del contenitore di applicazioni Web (WACS) forniscono una piattaforma per l'host delle applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Ad esempio, una console CMC può essere ospitata in un server WACS.

WACS semplifica l'amministrazione del sistema rimuovendo diversi flussi di lavoro in precedenza richiesti per la configurazione dei server di applicazioni e la distribuzione delle applicazioni Web e offrendo un'interfaccia amministrativa coerente e semplificata.

Le applicazioni Web vengono distribuite automaticamente in WACS. Il server WACS non supporta la distribuzione manuale o WDeploy della piattaforma BI o di applicazioni Web esterne.

##### Nota

WACS è necessario per l'utilizzo dei servizi Web RESTful.

##### 12.1.1.1 Necessità dei server WACS

Se non si desidera utilizzare un server di applicazioni Java per ospitare le applicazioni Web SAP BusinessObjects, è possibile ospitarle sul WACS.

Se si intende utilizzare un server di applicazioni Java supportato per distribuire le applicazioni Web della piattaforma BI o se si installa la piattaforma BI in un sistema UNIX, non è necessario installare né utilizzare i server WACS.

##### 12.1.1.2 Vantaggi dell'utilizzo di un server WACS

L'utilizzo di WACS per ospitare la console CMC offre numerosi vantaggi:

- Il server WACS richiede interventi minimi per l'installazione, la manutenzione e la configurazione.
- Tutte le applicazioni ospitate sono predistribuite nel server WACS, in modo da evitare ulteriori operazioni manuali.
- WACS è supportato da SAP.

- Con il server WACS non occorre avere competenze di amministrazione e manutenzione di server di applicazioni Java.
- Il server WACS offre un'interfaccia amministrativa coerente con quella di altri server della piattaforma BI.

### 12.1.1.3 Operazioni comuni

| Attività                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                             | Argomento                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come migliorare le prestazioni delle applicazioni Web o dei servizi Web ospitati sul server WACS.                           | Per migliorare le prestazioni delle applicazioni Web o dei servizi Web installando il server WACS su più computer.                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Aggiunta o rimozione di WACS aggiuntivi alla distribuzione [pagina 444]</a></li> <li>• <a href="#">Clonazione di un Server del contenitore di applicazioni Web [pagina 446]</a></li> </ul> |
| Come migliorare la disponibilità del livello Web                                                                            | Creare WACS aggiuntivi nella distribuzione in modo che, in caso di errore hardware o software in un server, un altro possa continuare a servire le richieste.                                                                                                                           | <a href="#">Aggiunta o rimozione di WACS aggiuntivi alla distribuzione [pagina 444]</a>                                                                                                                                                         |
| Come creare un ambiente in cui sia possibile recuperare facilmente in caso di console CMC configurata in modo errato.       | Creare un secondo WACS, non avviato, e utilizzarlo per definire un modello di configurazione. Qualora il primo WACS perda la configurazione corretta, utilizzare il secondo WACS finché non si configura il primo server oppure applicare il modello di configurazione al primo server. | <a href="#">Aggiunta o rimozione di WACS aggiuntivi alla distribuzione [pagina 444]</a>                                                                                                                                                         |
| Come migliorare la protezione della comunicazione tra client e WACS                                                         | Configurare HTTPS su WACS.                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione di HTTPS/SSL [pagina 448]</a></li> <li>• <a href="#">Utilizzo dei WACS con i firewall [pagina 473]</a></li> </ul>                                                           |
| Come migliorare la protezione della comunicazione tra WACS e altri server della piattaforma BI nella distribuzione corrente | Configurare la comunicazione SSL tra WACS e altri server della piattaforma BI nella distribuzione.                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dei server per SSL [pagina 171]</a></li> <li>• <a href="#">Utilizzo dei WACS con i firewall [pagina 473]</a></li> </ul>                                                     |
| È possibile utilizzare WACS con HTTPS e un proxy inverso?                                                                   | È possibile utilizzare il WACS con HTTPS e un proxy inverso se si crea due WACS e si configurano entrambi i server con HTTPS. Utilizzare il primo WACS per la comunicazione nella rete interna e l'altro WACS per la comunicazione con una rete esterna attraverso un proxy inverso.    | <a href="#">Per configurare il WACS affinché supporti HTTPS con un proxy inverso [pagina 473]</a>                                                                                                                                               |

| Attività                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Argomento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come inserire il WACS in un ambiente IT                                         | È possibile distribuire il WACS in un ambiente IT con server Web esistenti, bilanciatori del carico hardware, proxy inversi e firewall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Utilizzo del WACS con altri server Web [pagina 472]</a></li> <li>• <a href="#">Utilizzo del WACS con un bilanciatore di carico [pagina 472]</a></li> <li>• <a href="#">Utilizzo del WACS con un proxy inverso [pagina 472]</a></li> <li>• <a href="#">Utilizzo dei WACS con i firewall [pagina 473]</a></li> </ul>                       |
| È possibile utilizzare WACS in una distribuzione con un bilanciatore di carico? | È possibile utilizzare il WACS in una distribuzione che utilizza un bilanciatore del carico hardware. Il server WACS stesso non può essere utilizzato come bilanciatore di carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Utilizzo del WACS con un bilanciatore di carico [pagina 472]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| È possibile utilizzare il WACS in una distribuzione con un proxy inverso?       | È possibile utilizzare il WACS in una distribuzione con un proxy inverso. Il server WACS stesso non può essere utilizzato come proxy inverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Utilizzo del WACS con un proxy inverso [pagina 472]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Come risolvere i problemi relativi ai server WACS installati?                   | Per determinare la causa di prestazioni non ottimali del server WACS, è possibile esaminare i file di registro e visualizzare le metriche di sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configurazione dell'analisi sul server WACS [pagina 475]</a></li> <li>• <a href="#">Per visualizzare le specifiche del server [pagina 475]</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Non viene servita alcuna pagina su una determinata porta. Errore                | <p>Numerose possono essere le ragioni dell'impossibilità di connettersi a un server WACS. Verificare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le porte HTTP, HTTP su proxy e HTTPS specificate per il WACS sono occupate da altre applicazioni.</li> <li>• La memoria allocata al WACS è sufficiente.</li> <li>• Il WACS consente un numero di richieste simultanee sufficiente.</li> <li>• Se necessario, ripristinare i valori predefiniti di sistema per il server WACS.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Per risolvere i conflitti tra porte HTTP [pagina 476]</a></li> <li>• <a href="#">Per modificare le impostazioni di memoria [pagina 477]</a></li> <li>• <a href="#">Per modificare il numero di richieste simultanee [pagina 478]</a></li> <li>• <a href="#">Per ripristinare i valori predefiniti di sistema [pagina 478]</a></li> </ul> |
| Come configurare le proprietà delle applicazioni Web ospitate sul server WACS.  | La procedura per la configurazione delle proprietà delle applicazioni Web dipende dalla proprietà e dall'applicazione Web specifica. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Configurazione delle proprietà delle applicazioni Web» di questo capitolo.                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Configurazione delle proprietà delle applicazioni Web [pagina 474]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Attività                                  | Descrizione                                                                                                                   | Argomento                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dove sono elencate le proprietà del WACS? | Nella sezione «Appendice sulle proprietà dei server» di questo manuale è contenuto un elenco delle proprietà dei server WACS. | <a href="#">Proprietà dei servizi principali [pagina 971]</a> |

## 12.1.2 Aggiunta o rimozione di WACS aggiuntivi alla distribuzione

L'aggiunta di un WACS alla distribuzione può comportare numerosi vantaggi:

- Recupero più rapido da un server configurato in modo errato.
- Disponibilità server più elevata.
- Bilanciamento del carico migliorato.
- Prestazioni complessive ottimali.

Sono disponibili tre modi per aggiungere ulteriori WACS alla distribuzione:

- Installazione di un WACS in un computer.
- Creazione di un nuovo WACS.
- Duplicazione di un WACS.

### Nota

È consigliabile eseguire un solo WACS nello stesso computer in un determinato momento a causa dell'elevato consumo di risorse. È tuttavia possibile distribuire più di un WACS nello stesso computer ed eseguirne uno solo per consentire il recupero in caso di WACS configurato in modo errato.

### 12.1.2.1 Installazione dei server WACS

L'installazione di WACS in computer separati può fornire alla distribuzione migliori prestazioni, un migliore bilanciamento del carico e una disponibilità server più elevata. Se la distribuzione contiene due o più WACS in computer separati, la disponibilità delle applicazioni e dei servizi Web non sarà interessata dagli errori hardware o software di un computer specifico, in quanto l'altro server WACS continuerà a fornire i servizi.

È possibile installare un Server del contenitore applicazioni Web utilizzando il programma di installazione della piattaforma BI. Sono disponibili due modi per installare WACS:

- Nella schermata *Seleziona server di applicazioni Web Java* di un'installazione completa, scegliere *Installare il server del contenitore applicazioni Web e distribuire automaticamente le applicazioni Web*.  
Se si seleziona un server di applicazioni Java in una nuova installazione, il WACS non viene installato.
- In un'installazione personalizzata o espansa è possibile scegliere di installare il server WACS nella schermata *Seleziona funzionalità* espandendo ► *Server* ► *Servizi piattaforma* ► e selezionando *Server del contenitore applicazioni Web*.



Se si installa un WACS, il programma di installazione crea automaticamente un server denominato `<NODE>.WebApplicationContainerServer`, dove `<NODE>` è il nome del nodo. Le applicazioni e i servizi Web della piattaforma BI vengono quindi distribuiti in tale server. Non sono richieste operazioni manuali per distribuire o configurare CMC. Il sistema è pronto all'uso.

Quando si installa un WACS, il programma di installazione chiede di fornire un numero di porta HTTP per il WACS. Assicurarsi di specificare un numero di porta non utilizzato. Il numero di porta predefinito è 6405. Se si intende consentire agli utenti di connettersi al WACS dall'esterno di un firewall, è necessario assicurarsi che la porta HTTP del server sia aperta sul firewall.

#### **i** Nota

Le applicazioni Web ospitate dal server WACS vengono automaticamente distribuite quando si installa il server WACS o quando si applicano aggiornamenti o hot fix al server WACS o alle applicazioni Web ospitate su server WACS. La distribuzione delle applicazioni Web richiede alcuni minuti. Fino al completamento della distribuzione dell'applicazione Web, il server WACS si trova nello stato «Inizializzazione in corso». Gli utenti non saranno in grado di accedere alle applicazioni Web ospitate su server WACS fino al completamento della distribuzione di tali applicazioni. Non arrestare il server finché la distribuzione iniziale non sarà stata completata. È possibile visualizzare lo stato del server WACS da Central Configuration Manager (CCM).

Questo ritardo si verifica solo al primo avvio del server WACS dopo l'installazione o l'applicazione di aggiornamenti. I successivi riavvii del server WACS non richiedono tempi prolungati.

Non è possibile distribuire manualmente le applicazioni Web in un server WACS. Non è possibile utilizzare WDeploy per distribuire le applicazioni Web nel server WACS.

## 12.1.2.2 Aggiunta di un nuovo Server del contenitore di applicazioni Web

#### **i** Nota

È consigliabile eseguire un solo WACS nello stesso computer in un determinato momento a causa dell'elevato consumo di risorse. È tuttavia possibile distribuire più di un WACS nello stesso computer ed eseguirne uno solo per consentire il recupero in caso di WACS configurato in modo errato.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Selezionare [► Gestisci ► Nuovo ► Nuovo server ►](#). Viene visualizzata la schermata [Crea nuovo server](#).
3. Nell'elenco [Categoria di servizio](#) selezionare [Servizi principali](#).
4. Nell'elenco [Selezionare un servizio](#) selezionare i servizi che devono essere ospitati da WACS e fare clic su [Avanti](#).
  - Se si desidera che il server WACS ospiti applicazioni Web quali CMC, BI Launch Pad oppure Open Document, selezionare [Servizio applicazione Web BOE](#).
  - Se si desidera che il server WACS ospiti servizi Web quali Live Office o Query come servizio Web (QaaWS), selezionare [SDK di servizi Web e servizio QaaWS](#).
  - Se si desidera che il server WACS ospiti i servizi Web Business Process BI, selezionare [Servizio Web Business Process BI](#).

5. Nella schermata successiva [Crea nuovo server](#) selezionare eventuali servizi aggiuntivi che devono essere ospitati da WACS e fare clic su [Avanti](#).
6. Nella schermata successiva [Crea nuovo server](#) selezionare un nodo a cui aggiungere il server, digitare un nome, una porta e una descrizione per il server, quindi fare clic su [Crea](#).

#### Nota

solo i nodi in cui è installato il WACS figureranno nell'elenco [Nodo](#).

7. Nella schermata [Server](#) fare doppio clic sul nuovo WACS.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
8. Se non si desidera che il server WACS venga avviato automaticamente al riavvio del sistema, nel riquadro [Impostazioni comuni](#) verificare che la casella di controllo [Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent](#) non sia selezionata.
9. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

Viene creato un nuovo WACS. Le impostazioni predefinite e le proprietà vengono applicate al server.

## 12.1.2.3 Clonazione di un Server del contenitore di applicazioni Web

Come alternativa all'aggiunta di un nuovo WACS alla distribuzione, è anche possibile duplicare un WACS, nello stesso computer o in uno diverso. Se l'aggiunta di un nuovo WACS comporta la creazione di un server con le impostazioni predefinite, la duplicazione di un WACS comporta l'applicazione delle impostazioni del WACS di origine nel nuovo WACS.

I server possono essere duplicati solo nei computer in cui è già installato un WACS.

#### Nota

È consigliabile eseguire un solo WACS nello stesso computer in un determinato momento a causa dell'elevato consumo di risorse. È tuttavia possibile distribuire più di un WACS nello stesso computer ed eseguirne uno solo per consentire il recupero in caso di WACS configurato in modo errato.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Selezionare il WACS che si desidera duplicare, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Duplica server](#).  
Nella schermata [Duplica server](#) viene visualizzato un elenco di nodi nella distribuzione in cui è possibile duplicare il WACS. Solo i nodi in cui sono installati WACS sono visualizzati nell'elenco [Duplica su nodo](#).
3. Nella schermata [Duplica server](#) digitare un nuovo nome di server, selezionare il nodo in cui duplicare il server e fare clic su [OK](#).

Viene creato un nuovo WACS. Il nuovo server contiene gli stessi servizi del server da cui è stato duplicato. Il nuovo server e i servizi che ospita presentano le stesse impostazioni del server da cui è stato duplicato, ad eccezione del nome del server.

### **i** Nota

Se un WACS è stato duplicato nello stesso computer, è possibile che si verifichino conflitti di porta con il WACS utilizzato per la duplicazione. In questo caso, è necessario modificare i numeri di porta nell'istanza del WACS appena creata.

## **Informazioni correlate**

[Per risolvere i conflitti tra porte HTTP \[pagina 476\]](#)

### **12.1.2.4 Eliminazione di WACS dalla distribuzione**

È possibile eliminare un WACS solo se non ospita attualmente il servizio CMC. Se si desidera eliminare un WACS dalla distribuzione, è necessario accedere al servizio CMC da un altro WACS o server di applicazioni Java. Non è possibile eliminare un WACS se attualmente ospita il servizio CMC.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Arrestare il server che si desidera eliminare facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e facendo clic su [Arresta server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e selezionare [Elimina](#).
4. Quando viene richiesto di confermare l'operazione, fare clic su [OK](#).

## **12.1.3 Aggiunta o rimozione di servizi nel server WACS**

### **12.1.3.1 Aggiunta di un'applicazione Web o di un servizio Web a un server WACS**

L'aggiunta di ulteriori applicazioni o servizi Web della piattaforma BI a un server WACS richiede l'arresto del server in questione. È pertanto necessario disporre di almeno una console CMC aggiuntiva ospitata in un server WACS nella distribuzione in grado di fornire il servizio applicazione Web BOE durante l'arresto e l'aggiunta di un servizio Web all'altro server WACS.

Quando si aggiunge un servizio al WACS, il servizio viene distribuito automaticamente nel WACS al riavvio del server.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS a cui si desidera aggiungere il servizio e visualizzare le proprietà del server per assicurarsi che il servizio da aggiungere non sia già presente.
3. Fare clic su [Annulla](#) per tornare alla schermata [Server](#).
4. Arrestare il server facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando [Arresta server](#).

Se si tenta di arrestare il WACS che ospita il servizio CMC, viene visualizzato un messaggio di avviso. Non procedere a meno che non sia presente almeno un altro servizio applicazione Web BOE aggiuntivo in

esecuzione in un altro WACS all'interno della distribuzione. Se si esegue questa operazione, fare clic su [OK](#), accedere a un altro WACS e avviare la procedura dall'inizio.

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e scegliere [Seleziona servizi](#).  
Verrà visualizzata la schermata [Seleziona servizi](#).
6. Selezionare il servizio da aggiungere al server, aggiungerlo facendo clic su [>](#), quindi su [OK](#).
7. Avviare il WACS facendo clic con il pulsante destro del mouse sul server e selezionando [Avvia server](#).

Il servizio viene aggiunto al WACS. Vengono applicate le impostazioni e le proprietà predefinite del servizio.

### 12.1.3.2 Rimozione di un'applicazione Web o di un servizio Web da un server WACS

Per poter rimuovere un'applicazione o un servizio Web da un server WACS, è necessario accedere a una CMC su un altro server WACS o su un server di applicazioni Java. Non è possibile arrestare il WACS che sta fornendo il servizio CMC.

Non è possibile eliminare l'ultimo servizio da un WACS. Se pertanto si rimuove un servizio Web da un server WACS, è necessario assicurarsi che il server ospiti almeno un altro servizio.

Se si desidera rimuovere l'ultimo servizio da un server WACS, eliminare il server WACS stesso.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS da cui si desidera rimuovere il servizio Web e visualizzare le proprietà del server per assicurarsi che il servizio Web da rimuovere sia presente.
3. Fare clic su [Annulla](#) per tornare alla schermata [Server](#).
4. Arrestare il WACS facendo clic con il pulsante destro del mouse sul server e selezionando [Arresta server](#).  
Se si tenta di arrestare il WACS che ospita il servizio CMC, viene visualizzato un messaggio di avviso. Non procedere a meno che non sia presente almeno un altro servizio applicazione Web BOE aggiuntivo in esecuzione in un altro WACS all'interno della distribuzione. Se si esegue questa operazione, fare clic su [OK](#), accedere a un altro WACS e avviare la procedura dall'inizio.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server WACS e scegliere [Seleziona servizi](#).  
Verrà visualizzata la schermata [Seleziona servizi](#).
6. Selezionare il servizio da rimuovere, fare clic su [<](#) e quindi su [OK](#).
7. Avviare il WACS facendo clic con il pulsante destro del mouse sul server e selezionando [Avvia server](#).

Il servizio viene rimosso dal WACS.

### 12.1.4 Configurazione di HTTPS/SSL

È possibile utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) e HTTP per la comunicazione di rete tra client e WACS nella distribuzione della piattaforma BI. SSL/HTTPS crittografa il traffico di rete e fornisce una protezione migliorata.

Esistono due tipi di SSL:

- SSL utilizzato tra i server della piattaforma BI, inclusi il server WACS e altri server della piattaforma BI nella distribuzione. Questo protocollo è noto come CORBA SSL. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di SSL tra i

server della piattaforma BI nella propria distribuzione, consultare la sezione «Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI» del capitolo «Utilizzo dei firewall» del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

- HTTP su SSL, tra WACS e client (ad esempio, browser) che comunicano con WACS.

#### **i** Nota

Se si distribuisce il server WACS in una distribuzione con un proxy o un proxy inverso e si desidera utilizzare SSL per proteggere la comunicazione in rete nella distribuzione, è necessario creare due WACS. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'*utilizzo dei WACS con un proxy inverso*.

Per configurare HTTPS/SSL in un server WACS, è necessario eseguire la procedura seguente:

- Generare o ottenere un archivio di certificati PKCS12 o un archivio di chiavi JKS contenente certificati e chiavi private. È possibile utilizzare Microsoft Internet Information Service (IIS) e Microsoft Management Console (MMC) per generare un file PCKS12 oppure utilizzare openssl o lo strumento da riga di comando Java keytool per generare un file dell'archivio di chiavi.
- Se si desidera che solo alcuni client si connettano a un WACS, è necessario generare un file dell'elenco di certificati attendibili.
- Quando si dispone di un archivio di certificati e, se necessario, di un file di elenco di certificati attendibili, copiare i file nel computer WACS.
- Configurare HTTPS nel WACS.

## Informazioni correlate

[Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 180\]](#)

[Utilizzo del WACS con un proxy inverso \[pagina 472\]](#)

### 12.1.4.1 Per generare un archivio di file di certificati PKCS12

Esistono diversi modi per generare un archivio di chiavi Java o di file di certificati PKCS12, nonché diversi strumenti. Il metodo da utilizzare dipende dagli strumenti accessibili e conosciuti.

In questo esempio viene illustrato come generare un file PKCS12 tramite Microsoft Internet Information Services (IIS) e Microsoft Management Console (MMC) per Windows Server 2008.

1. Accedere al computer che ospita il WACS come amministratore.
2. In IIS richiedere un certificato a un'autorità di certificazione. Per informazioni, vedere la Guida di IIS.
3. Avviare MMC facendo clic sul pulsante ► **Start** ► **Esegui** ►, digitando **mmc.exe** e facendo clic su **OK**.
4. Aggiungere lo snap-in Certificati alla MMC:
  - a. Dal menu **File** fare clic su **Aggiungi/Rimuovi snap-in**.  
Viene visualizzata la schermata **Aggiungi o rimuovi snap-in**.
  - b. Dall'elenco **Snap-in disponibili** selezionare **Certificati** e fare clic su **Aggiungi**.
  - c. Selezionare **Account computer** e fare clic su **Avanti**.

- d. Selezionare *Computer locale* e fare clic su *Fine*.
  - e. Fare clic su *OK*.
- Lo snap-in Certificati viene aggiunto a MMC.
5. In MMC, espandere *Certificati* e selezionare il certificato che desideri utilizzare.
  6. Nel menu *Azione* selezionare ► *Tutti i task* ► *Esporta* ►.  
Viene avviata l'*Esportazione guidata certificati*.
  7. Fare clic su *Avanti*.
  8. Selezionare *Esporta la chiave privata* e fare clic su *Avanti*.
  9. Selezionare *Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX)* e fare clic su *Avanti*.
  10. Immettere la password utilizzata per la creazione del certificato e fare clic su *Avanti*. È necessario specificare questa password nel campo *Password accesso chiave privata* quando si configura HTTPS per il WACS.
- Viene creato un archivio di certificati PKCS12.

## 12.1.4.2 Per generare un elenco di certificati attendibili

1. Accedere al computer che ospita il WACS come amministratore.
2. Avviare Microsoft Management Console (MMC).
3. Aggiungere lo snap-in Internet Information Services:
  - a. Dal menu *File* selezionare *Aggiungi/Rimuovi snap-in*.
  - b. Nell'elenco *Snap-in disponibili* selezionare *Gestione Internet Information Services (IIS)* e fare clic su *Aggiungi*.
  - c. Fare clic su *OK*.  
Lo snap-in IIS viene aggiunto a MMC.
4. Seguire la procedura qui descritta per creare un elenco degli scopi consentiti ai certificati: <http://www.iis.net/learn/install/installing-iis-7/compatibility-and-feature-requirements-for-windows-vista#NoWizard> ➤.

## 12.1.4.3 Per configurare HTTPS/SSL

Prima di configurare HTTPS/SSL sul WACS, assicurarsi di avere già creato un file PCKS12 o un archivio di chiavi JKS e di avere copiato o spostato il file nel computer che ospita il WACS.

1. Passare all'area di gestione *Server* della CMC.
2. Fare doppio clic sul server WACS per il quale abilitare HTTPS.  
Viene visualizzata la schermata *Proprietà*.
3. Nella sezione *Configurazione HTTPS* selezionare la casella di controllo *Abilita HTTPS*.
4. Nel campo *Associa a nome host o indirizzo IP* specificare l'indirizzo IP per cui sono stati emessi i certificati e a cui verrà associato il WACS.  
I servizi HTTPS verranno forniti tramite un indirizzo IP specificato.
5. Nel campo *Porta HTTPS* specificare un numero di porta per il WACS per fornire il servizio HTTPS. È necessario assicurarsi che questa porta sia libera. Se si intende consentire agli utenti di connettersi al WACS dall'esterno di un firewall, è necessario assicurarsi che questa porta sia aperta sul firewall.

6. Se si configura SSL con un proxy inverso, specificare la porta e il nome host del server proxy nei campi *Nome host proxy* e *Porta proxy*.
7. Nell'elenco *Protocollo* selezionare un protocollo. Le opzioni disponibili sono:
  - *SSL*  
SSL è il protocollo Secure Sockets Layer, un protocollo per la crittografia del traffico di rete.
  - *TLS*  
TLS è il protocollo Transport Layer Security, un protocollo migliorato e più avanzato. Le differenze tra SSL e TLS sono minime, ma in TLS sono inclusi algoritmi di crittografia più potenti.
8. Nel campo *Tipo di archivio certificati* specificare il tipo di file per il certificato. Le opzioni disponibili sono:
  - *PKCS12*  
Selezionare PKCS12 se si preferisce utilizzare gli strumenti Microsoft.
  - *JKS*  
Selezionare JKS se si preferisce utilizzare gli strumenti Java.
9. Nel campo *Percorso file archivio certificati* specificare il percorso in cui è stato copiato o spostato il file dell'archivio chiavi Java o l'archivio di certificati.
10. Nel campo *Password accesso chiave privata* specificare la password.  
Gli archivi certificati PKCS12 e gli archivi di chiavi JKS presentano chiavi private protette con password per impedire accessi non autorizzati. È necessario specificare la password per l'accesso alle chiavi private in modo che il WACS possa accedere alle chiavi private.
11. È consigliabile utilizzare un archivio certificati o un archivio di chiavi che contenga un singolo certificato o in cui il certificato che si desidera utilizzare sia elencato per primo. Se si utilizza un archivio certificati o un archivio di chiavi che contiene più di un certificato e quel certificato non è il primo nell'archivio, nel campo *Alias certificato* è necessario specificare l'alias per il certificato.
12. Se si desidera che il WACS accetti unicamente le richieste HTTPS da determinati client, abilitare l'autenticazione client.  
L'autenticazione client non autentica gli utenti. Assicura che il WACS serva unicamente le richieste HTTPS a determinati client.
  - a. Selezionare *Abilita autenticazione client*.
  - b. In *Percorso file elenco certificati attendibili* specificare il percorso del file PCKS12 o dell'archivio chiavi JKS contenente il file dell'elenco di certificati attendibili.

**i Nota**

Il tipo di elenco di certificati attendibili deve corrispondere al tipo di archivio certificati.

- c. Nel campo *Password accesso chiave privata elenco certificati attendibili* digitare la password che protegge l'accesso alle chiavi private nel file dell'elenco di certificati attendibili.

**i Nota**

Se si abilita l'autenticazione client e un servizio Web o browser non è autenticato, la connessione HTTPS viene rifiutata.

13. Fare clic su *Salva e chiudi*.
14. Accedere alla schermata *Metriche* e assicurarsi che il connettore HTTPS sia visualizzato nell'elenco *Connettori WACS in esecuzione*. Se HTTPS non figura, assicurarsi che il connettore HTTPS sia configurato correttamente.

## 12.1.5 Metodi di autenticazione supportati

Il server WACS supporta i seguenti metodi di autenticazione:

- Enterprise
- LDAP
- AD Kerberos

Il server WACS non supporta i seguenti metodi di autenticazione:

- NT
- AD NTLM
- LDAP con Single Sign On

## 12.1.6 Configurazione di AD Kerberos per server WACS

Per configurare l'autenticazione AD Kerberos per i server WACS, è necessario prima configurare il computer per il supporto di AD. È necessario eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Abilitare il plug-in di protezione di Windows AD.
- Mappare utenti e gruppi.
- Impostare un account di servizio.
- Impostare la delega con restrizioni.
- Abilitare l'autenticazione Kerberos nel plug-in Windows AD per WACS.
- Creare file di configurazione.

Dopo avere configurato il computer che ospita il server WACS per l'utilizzo dell'autenticazione AD Kerberos, è necessario eseguire altre operazioni di configurazione dalla console CMC.

Se si configura Single Sign On tramite AD Kerberos per SDK e QaaWS di servizi Web, è anche necessario configurare sia il server WACS sia il computer che ospita WACS.

### Informazioni correlate

[Plug-in di protezione di Windows AD \[pagina 262\]](#)

[Mappatura di utenti e gruppi Windows AD \[pagina 263\]](#)

[Impostazione di un account di servizio per l'autenticazione AD con Kerberos \[pagina 261\]](#)

[Esecuzione del SIA nell'account di servizio della piattaforma BI \[pagina 270\]](#)

[Abilitazione dell'autenticazione Kerberos nel plug-in Windows AD per WACS \[pagina 453\]](#)

[Creazione di file di configurazione \[pagina 454\]](#)

[Configurazione di WACS per AD Kerberos \[pagina 457\]](#)

[Configurazione del Single Sign On AD Kerberos \[pagina 459\]](#)



## 12.1.6.1 Abilitazione dell'autenticazione Kerberos nel plug-in Windows AD per WACS

Per supportare Kerberos è necessario configurare il plug-in di protezione di Windows AD nella console CMC per l'utilizzo dell'autenticazione Kerberos. Le operazioni richieste sono:

- Verifica dell'attivazione dell'autenticazione Windows AD.
- Immissione dell'account dell'amministratore AD

### Nota

Questo account richiede accesso in lettura solo per Active Directory, nessun'altra autorizzazione è necessaria.

- Abilitazione dell'autenticazione Kerberos e Single Sign On, se richiesto.
- Immissione del nome principale di servizio (SPN) per l'account di servizio

### 12.1.6.1.1 Prerequisiti

Prima di configurare il plug-in di protezione di Windows AD per Kerberos, è necessario completare le seguenti attività:

- [Impostazione di un account di servizio per l'autenticazione AD con Kerberos \[pagina 261\]](#)
- [Esecuzione del SIA nell'account di servizio della piattaforma BI \[pagina 270\]](#)
- [Mappatura di utenti e gruppi Windows AD \[pagina 263\]](#)

### 12.1.6.1.2 Per configurare il plug-in di protezione Windows AD per Kerberos

1. Passare all'area di gestione [Autenticazione](#) della CMC.
2. Fare doppio clic su [Windows AD](#).
3. Verificare che la casella di controllo [Abilita Windows Active Directory \(AD\)](#) sia selezionata.
4. In [Opzioni di autenticazione](#), selezionare [Usa autenticazione Kerberos](#).
5. Per configurare il Single Sign On in un database, selezionare la casella di controllo [Contesto di protezione della cache](#) (richiesto per SSO al database).
6. Nel campo [Nome principale servizio](#), immettere l'account e il dominio dell'account di servizio o il mapping SPN all'account di servizio.

Utilizzare il formato riportato di seguito, dove `<svcacct>` è il nome dell'account di servizio o SPN creato in precedenza e `<DNS.COM>` è il nome del dominio completo in lettere maiuscole. Ad esempio, l'account di servizio sarà `svcacct@DNS.COM` e l'SPN sarà `BOBJCentralMS/nome@DOMINIO.COM`.

### **i** Nota

- Se si intende consentire l'accesso a utenti che non appartengono al dominio predefinito, è necessario fornire l'SPN mappato in precedenza.
- L'account di servizio rileva la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. L'ortografia dell'account deve corrispondere esattamente a quanto impostato nel dominio Active Directory.
- Questo nome deve corrispondere allo stesso account utilizzato per eseguire i server della piattaforma BI o all'SPN mappato a questo account.

7. Per configurare il Single Sign-On, selezionare [Abilita il Single Sign-On per la modalità di autenticazione selezionata](#).

### **i** Nota

Se si è scelto di abilitare il Single Sign-On sarà necessario configurare il server WACS.

## Informazioni correlate

[Configurazione del Single Sign On AD Kerberos \[pagina 459\]](#)

## 12.1.6.2 Creazione di file di configurazione

Il processo generale di configurazione di Kerberos nel server di applicazioni include i seguenti passaggi:

- Creazione del file di configurazione di Kerberos.
- Creazione del file di configurazione per l'accesso JAAS.

### **i** Nota

- Il dominio predefinito Active Directory deve essere nel formato DNS in lettere maiuscole.
- Non è necessario scaricare e installare MIT Kerberos per Windows. Non è più necessario neanche il codice per l'account di servizio.

### 12.1.6.2.1 Per creare il file di configurazione di Kerberos

Attenersi alla procedura seguente per creare il file di configurazione di Kerberos.

1. Creare il file `krb5.ini`, se non è già presente, e memorizzarlo in `C:\Windows` per Windows.

### **i** Nota

È possibile memorizzare il file in un altro percorso. In questo caso, tuttavia, è necessario specificare il percorso nel campo [Posizione file Krb5.ini](#) nella pagina [Proprietà](#) per il server WACS nella console CMC.

2. Aggiungere le seguenti informazioni necessarie nel file di configurazione di Kerberos:

```
[libdefaults]
default_realm = DOMAIN.COM
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true
default_tkt_enctypes = rc4-hmac
default_tgs_enctypes = rc4-hmac
[domain_realm]
.domain.com = DOMAIN.COM
domain.com = DOMAIN.COM
.domain2.com = DOMAIN2.COM
domain2.com = DOMAIN2.COM
[realms]
DOMAIN.COM = {
default_domain = DOMAIN.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN.COM
}
DOMAIN2.COM = {
default_domain = DOMAIN2.COM
kdc = HOSTNAME.DOMAIN2.COM
}
[capaths]
DOMAIN2.COM = {
DOMAIN.COM =
}
```

#### **i** Nota

DNS.COM è il nome DNS del dominio che deve essere immesso in lettere maiuscole nel formato FQDN.

#### **i** Nota

kdc è il nome host del controller di dominio.

#### **i** Nota

È possibile aggiungere più domini nella sezione [realms] nel caso in cui gli utenti eseguano l'accesso da domini diversi. Per un esempio di questo file con più domini consultare [Esempio di file Krb5.ini \[pagina 456\]](#).

#### **i** Nota

In una configurazione con più domini, in [libdefaults] il valore default\_realm potrebbe essere qualsiasi dominio desiderato. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare il dominio con il maggior numero di utenti che verranno autenticati con i propri account AD.

## 12.1.6.2.2 Per creare il file di configurazione degli accessi JAAS

1. Creare un file denominato bscLogin.conf, se non è già presente, e memorizzarlo nel percorso predefinito: C:\Windows.

### Nota

È possibile memorizzare il file in un altro percorso. In questo caso, tuttavia, è necessario specificare il percorso nel campo *Posizione file bscLogin.conf* nella pagina *Proprietà* per il server WACS nella console CMC.

2. Aggiungere il codice seguente al file di configurazione `bscLogin.conf` JAAS:

```
com.businessobjects.security.jgss.initiate {  
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required;  
};
```

3. Salvare e chiudere il file.

## 12.1.6.2.3 Esempio di file Krb5.ini

### Esempio di file Krb5.ini con più domini

Di seguito viene riportato un esempio di file con più domini.

```
[domain_realm]  
  .domain03.com = DOMAIN03.COM  
  domain03.com = DOMAIN03.com  
  .child1.domain03.com = CHILD1.DOMAIN03.COM  
  child1.domain03.com = CHILD1.DOMAIN03.com  
  .child2.domain03.com = CHILD2.DOMAIN03.COM  
  child2.domain03.com = CHILD2.DOMAIN03.com  
  .domain04.com = DOMAIN04.COM  
  domain04.com = DOMAIN04.com  
[libdefaults]  
  default_realm = DOMAIN03.COM  
  dns_lookup_kdc = true  
  dns_lookup_realm = true  
[realms]  
  DOMAIN03.COM = {  
    admin_server = testvmw2k07  
    kdc = testvmw2k07  
    default_domain = domain03.com  
  }  
  CHILD1.DOMAIN03.COM = {  
    admin_server = testvmw2k08  
    kdc = testvmw2k08  
    default_domain = child1.domain03.com  
  }  
  CHILD2.DOMAIN03.COM = {  
    admin_server = testvmw2k09  
    kdc = testvmw2k09  
    default_domain = child2.domain03.com  
  }  
  DOMAIN04.COM = {  
    admin_server = testvmw2k011  
    kdc = testvmw2k011  
    default_domain = domain04.com  
  }
```

## Esempio di file Krb5.ini con un dominio

Di seguito viene riportato un esempio di file con un dominio.

```
[libdefaults]
    default_realm = ABCD.MFROOT.ORG
    dns_lookup_kdc = true
    dns_lookup_realm = true
[realms]
    ABCD.MFROOT.ORG = {
        kdc = ABCDIR20.ABCD.MFROOT.ORG
        kdc = ABCDIR21.ABCD.MFROOT.ORG
        kdc = ABCDIR22.ABCD.MFROOT.ORG
        kdc = ABCDIR23.ABCD.MFROOT.ORG
        default_domain = ABCD.MFROOT.ORG
    }
```

### 12.1.6.3 Configurazione di WACS per AD Kerberos

Dopo avere configurato il computer che ospita il server WACS per l'autenticazione AD Kerberos, è necessario configurare il server WACS stesso tramite la Central Management Console (CMC).

#### 12.1.6.3.1 Per configurare il server WACS per AD Kerberos

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul server WACS per il quale configurare AD.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Nel campo [Posizione file Krb5.ini](#) specificare il percorso del file di configurazione `krb5.ini`.
4. Nel campo [Posizione file bscLogin.conf](#) specificare il percorso del file di configurazione `bscLogin.conf`.
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
6. Riavviare il WACS.

### 12.1.6.4 Risoluzione dei problemi di Kerberos

Se si verificano problemi durante la configurazione di Kerberos, attenersi alle seguenti procedure:

- Abilitazione della registrazione
- Verifica della configurazione di Kerberos

## 12.1.6.4.1 Per abilitare la registrazione Kerberos

1. Avviare Central Configuration Manager (CCM) e fare clic su [Gestisci server](#).
2. Specificare le credenziali di accesso.
3. Nella schermata [Gestisci server](#), arrestare il WACS.
4. Fare clic su [Configurazione livello Web](#).

### Nota

L'icona [Configurazione livello Web](#) è disponibile solo quando si seleziona un WACS arrestato.

Viene visualizzata la schermata [Configurazione livello Web](#).

5. In [Parametri riga di comando](#), copiare il testo seguente alla fine dei parametri:

```
«-Dcrystal.enterprise.trace.configuration=verbose  
-Djcsi.Kerberos.debug=true»
```

6. Fare clic su [OK](#).
7. Nella schermata [Gestisci server](#) avviare il WACS.

## 12.1.6.4.2 Per verificare la configurazione di Kerberos

Per verificare la configurazione di Kerberos, eseguire il comando indicato di seguito dove `servact` è l'account di servizio e il dominio in cui viene eseguito CMS e `password` è la password associata all'account di servizio.

```
<INSTALLDIR>\Business Objects\javasdk\bin\kinit.exe servact@TESTM03.COM Password
```

Ad esempio:

```
C:\Program Files\Business Objects\javasdk\bin\kinit.exe servact@TESTM03.COM  
Password
```

Se il problema persiste, controllare che il dominio e il nome principale di servizio immessi corrispondano esattamente a quanto impostato in Active Directory.

## 12.1.6.4.3 Un utente AD mappato non è in grado di accedere alla piattaforma BI su WACS

Anche se gli utenti sono stati mappati alla piattaforma BI, si potrebbero verificare i due problemi seguenti:

### 12.1.6.4.3.1 Errore di accesso dovuto a nomi AD UPN e SAM diversi

L'ID di Active Directory di un utente è stato correttamente mappato alla piattaforma BI. Nonostante ciò, l'utente non è in grado di accedere alla console CMC con l'autenticazione AD e Kerberos nel formato che segue: DOMAIN \ABC123

Questo problema può essere riscontrato quando l'utente viene impostato in Active Directory con un nome UPN e SAM che in qualche modo non corrispondono. Di seguito sono riportati due esempi in cui si può verificare un problema:

- L'UPN è abc123@azienda.com ma il nome SAM è DOMINIO\ABC123.
- L'UPN è gricci@azienda ma il nome SAM è DOMINIO\giorgioricci.

È possibile risolvere il problema in due modi:

- Fare accedere gli utenti utilizzando l'UPN anziché il nome SAM.
- Accertarsi che il nome di account SAM e il nome UPN corrispondano.

### 12.1.6.4.3.2 Errore di preautenticazione

È possibile che un utente precedentemente in grado di effettuare l'accesso non riesca più ad accedere correttamente. L'utente riceverà questo messaggio di errore: Informazioni sull'account non riconosciute. I registri di WACS conterranno un errore analogo al seguente "Informazioni di preautenticazione non valide(24) "

Questo errore si può verificare poiché il database utente di Kerberos non ha ricevuto una modifica da UPN in AD. Ciò potrebbe indicare che il database utente di Kerberos e le informazioni AD non sono sincronizzati.

Per risolvere il problema, reimpostare la password dell'utente in AD. In questo modo le modifiche verranno trasmesse correttamente.

## 12.1.7 Configurazione del Single Sign On AD Kerberos

Se si sta configurando il Single Sign On AD Kerberos per l'SDK di BI Launch Pad o Servizi Web e il servizio QaaWS, è necessario assicurarsi di aver configurato sia il server WACS che il computer che ospita WACS per l'autenticazione AD Kerberos.

Per configurare WACS per Single Sign-On AD Kerberos, è necessario configurare prima il computer che ospita WACS, quindi configurare il server WACS stesso:

#### **i** Nota

Se si intende utilizzare il Single Sign On in un ambiente proxy inverso, leggere le informazioni sulla protezione nel presente manuale.

---

## Informazioni correlate

[Panoramica della protezione \[pagina 151\]](#)

[Configurazione di AD Kerberos per server WACS \[pagina 452\]](#)

[Configurazione del computer per il Single Sign On AD Kerberos \[pagina 460\]](#)

[Configurazione di WACS per il Single Sign On AD Kerberos \[pagina 461\]](#)

### 12.1.7.1 Configurazione del computer per il Single Sign On AD Kerberos

Per configurare Single Sign-On AD Kerberos per SDK di servizi Web e servizio QaaWS, è necessario configurare prima il computer che ospita WACS:

- [Per configurare la delega vincolata per il Single Sign On Vintela \[pagina 285\]](#)
- [Per impostare l'account di servizio per il Single Sign On Vintela \[pagina 282\]](#)
- [Impostazione di più SPN \[pagina 460\]](#)
- [Aumento del limite delle dimensioni dell'intestazione per il server WACS \[pagina 460\]](#)

Nelle sezioni riportate di seguito viene descritto come completare ciascuno dei passaggi.

#### 12.1.7.1.1 Impostazione di più SPN

L'utilizzo di più SPN non è supportato.

#### 12.1.7.1.2 Aumento del limite delle dimensioni dell'intestazione per il server WACS

Active Directory crea un token Kerberos utilizzato nel processo di autenticazione. Questo token viene memorizzato nell'intestazione HTTP. Le dimensioni predefinite dell'intestazione HTTP del server WACS sono sufficienti per la maggior parte degli utenti. Tali dimensioni possono essere configurate.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS per cui si desidera modificare le dimensioni dell'intestazione HTTP.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Nella sezione [Configurazione HTTP](#), [Configurazione di HTTP tramite proxy](#) o [Configurazione HTTPS](#) specificare un valore nel campo [Dimensioni massime intestazione HTTP \(in byte\)](#).
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
5. Riavviare il server.



## 12.1.7.2 Configurazione di WACS per il Single Sign On AD Kerberos

È possibile configurare un server del contenitore applicazioni Web per l'utilizzo di Single Sign-On AD Kerberos. Single Sign-On per AD Kerberos è supportato. NTLM AD non è supportato.

Prima di configurare WACS, è necessario configurare Single Sign-On AD Kerberos per il computer che ospita WACS.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS che si desidera configurare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Selezionare [Abilita Single Sign On per Kerberos Active Directory](#).
4. Specificare i valori per le proprietà Dominio AD predefinito, Nome principale servizio e File di codice, quindi fare clic su [Salva e chiudi](#).
5. Riavviare il WACS.

Single Sign-On per Active Directory è ora disponibile.

## 12.1.7.3 Configurazione di Kerberos e Single Sign-On nel database

Single Sign On nel database è supportato per le distribuzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- La distribuzione della piattaforma BI viene eseguita su WACS.
- WACS è stato configurato con AD con Kerberos.
- Il database per cui è necessaria l'autenticazione Single Sign On è una versione supportata di SQL Server o Oracle.
- Ai gruppi o agli utenti per i quali è necessario l'accesso al database devono essere state concesse autorizzazioni all'interno di SQL Server o Oracle.
- La casella di controllo Contesto di protezione della cache (necessaria per il Single Sign-On al database) nella pagina Autenticazione AD di CMC è selezionata.

Il passaggio finale consiste nella modifica del file `krb5.ini` per supportare la funzionalità Single Sign-On nel database.

### Nota

Queste istruzioni spiegano come configurare Single Sign-On nel database. Se si desidera configurare la funzionalità Single Sign On end-to-end nel database, è necessario eseguire anche i passaggi di configurazione per Vintela Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, consultare [Configurazione del Single Sign On AD Kerberos \[pagina 459\]](#).

### 12.1.7.3.1 Per abilitare Single Sign-On nel database

1. Aprire il file `krb5.ini` utilizzato per la distribuzione della piattaforma BI.  
La posizione predefinita di questo file è la directory `C:\Windows` nel server di applicazioni Web.
2. Passare alla sezione `[libdefaults]` del file.
3. Immettere la stringa seguente prima dell'inizio della sezione `[realms]` del file:

```
forwardable = true
```

4. Salvare e chiudere il file.
5. Riavviare WACS.

## 12.1.8 Configurazione di servizi Web RESTful

L'SDK dei servizi Web RESTful della piattaforma Business Intelligence consente di accedere alla piattaforma BI mediante il protocollo HTTP. In questo modo, gli utenti possono esplorare il repository della piattaforma BI e pianificare oggetti utilizzando qualsiasi linguaggio di programmazione che supporta le richieste HTTP. I servizi Web RESTful sono installati come parte di WACS.

Questa sezione illustra come amministrare i servizi Web RESTful. Per ulteriori informazioni sui servizi Web RESTful, consultare il *Manuale dello sviluppatore dei servizi Web RESTful della piattaforma Business Intelligence*.

### 12.1.8.1 Applicazioni

#### 12.1.8.1.1 Configurazione dell'URL di base per i servizi Web RESTful

Se la distribuzione della piattaforma BI utilizza un server proxy o contiene più di un'istanza del server WACS (Web Application Container Server), potrebbe essere necessario configurare l'URL di base da utilizzare con i servizi Web RESTful. Prima di configurare l'URL di base è necessario conoscere il nome del server e il numero di porta sui cui avviene l'ascolto delle richieste di servizio Web RESTful.

L'URL di base viene utilizzato per ogni richiesta di servizio Web RESTful. Gli sviluppatori rilevano sistematicamente l'URL di base e lo utilizzano per indirizzare le richieste di servizio Web RESTful al server e alla porta corretti. L'URL viene inoltre utilizzato per le risposte del servizio Web RESTful per definire i collegamenti ipertestuali ad altre risorse RESTful.

#### Nota

Nelle installazioni predefinite della piattaforma BI, l'URL di base è definito come `http://<servername>:6405/biprws`. Sostituire `<servername>` con il nome del server che ospita i servizi Web RESTful.

1. Effettuare l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.

2. Nella CMC fare clic su [Applicazioni](#).  
Viene visualizzato un elenco di applicazioni.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ► [Servizio Web RESTful](#) ► [Proprietà](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
4. Nella casella di testo [URL di accesso](#), digitare il nome dell'URL di base per i servizi Web RESTful.  
Digitare ad esempio `http://<servername>:<portnumber>/biprws`. Sostituire `<servername>` e `<portnumber>` con il nome del server e con la porta su cui avviene l'ascolto del servizio Web RESTful.
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## 12.1.8.2 Proprietà del server WACS

### 12.1.8.2.1 Configurazione dei parametri della riga di comando per metodi e intestazioni

Gli amministratori possono definire quali metodi e intestazioni possono essere utilizzati dai servizi Web RESTful aggiungendo le opzioni appropriate a [Parametri riga di comando](#) nelle proprietà del Servizio contenitore applicazioni (WACS). Le modifiche ai parametri richiedono il riavvio del servizio WACS.

1. Accedere alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS), ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Parametri riga di comando](#) immettere i metodi e le intestazioni consentiti.  
Ogni gruppo di opzioni è racchiuso tra virgolette. Utilizzare metodi diversi da GET, HEAD e POST. Utilizzare le virgole per separare i valori di opzioni quali PUT e DELETE, come illustrato nel seguente esempio.

```
"-Dcom.sap.bip.rs.cors.extra.methods= PUT, DELETE"  
"-Dcom.sap.bip.rs.cors.extra.headers= X-SAP-LogonToken, X-SAP-PVL, WWW-Authenticate"
```

#### **i** Nota

Il valore predefinito per consentire tutti i metodi e le intestazioni è \* (asterisco). La totale omissione dei parametri della riga di comando ha lo stesso effetto.

5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
6. Riavviare il servizio facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server WACS, ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer`, e scegliendo [Riavvia server](#).

## 12.1.8.2.2 Configurazione delle proprietà del sistema

### 12.1.8.2.2.1 Abilitazione dello stack dei messaggi di errore

Un amministratore ha la facoltà di configurare i messaggi di errore restituiti dai servizi Web RESTful in modo che venga incluso lo stack errori. Lo stack errori offre informazioni di debug extra utilizzabili per scoprire il punto in cui si sono verificati gli errori.

#### **i** Nota

non è consigliabile abilitare lo stack errori negli scenari di produzione, in quanto potrebbe fornire informazioni sulla piattaforma BI che non si desidera rivelare agli utenti finali. Si consiglia invece di abilitare lo stack errori negli scenari di produzione quando necessario per il debug, e di disabilitarlo quando non è più necessario.

1. Effettuare l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS); ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Servizio Web RESTful](#), selezionare [Mostra stack errori](#).
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

Le informazioni sullo stack errori vengono incluse nei messaggi di errore del servizio Web RESTful.

### 12.1.8.2.2.2 Impostazione del numero predefinito di voci visualizzate in ogni pagina

Quando una risposta del servizio Web RESTful contiene un feed con un grande numero di voci, tale risposta può essere divisa in pagine. È possibile configurare il numero predefinito di voci visualizzate in ciascuna pagina. Quando gli sviluppatori creano richieste di servizio Web RESTful, possono specificare il numero di voci da visualizzare in ogni pagina. Se, tuttavia, questo valore non viene specificato, vengono utilizzate le dimensioni di pagina predefinite.

1. Effettuare l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS); ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Servizio Web RESTful](#), digitare le dimensioni predefinite di pagina nell'area di testo [Numero predefinito di oggetti in una pagina](#).
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 12.1.8.2.2.3 Impostazione del valore di timeout di un token di accesso

I token di accesso scadono se non vengono utilizzati per un determinato periodo di tempo. È possibile impostare la durata della validità di un token di accesso inutilizzato.

#### **i** Nota

per impostazione predefinita, il valore di timeout di un token di accesso è un'ora.

1. Effettuare l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS); ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Servizio Web RESTful](#), digitare la durata di validità di un token di accesso, in minuti, nell'area di testo [Timeout token sessione Enterprise \(minuti\)](#).
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 12.1.8.2.2.4 Configurazione delle impostazioni del pool sessioni

Un pool sessioni consente di migliorare le prestazioni del server. Il pool sessioni memorizza nella cache le sessioni di servizio Web RESTful attive, cosicché queste possano essere riutilizzate quando un utente invia un'altra richiesta che utilizza lo stesso token di accesso nell'intestazione della richiesta HTTP. Le dimensioni del pool sessioni specificano il numero di sessioni memorizzate nella cache da archiviare in una volta, mentre il valore di timeout della sessione controlla il tempo per il quale quella sessione rimarrà memorizzata nella cache.

Per impostare le dimensioni del pool sessioni e il valore di timeout sessione:

1. Effettuare l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS); ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nella casella di testo [Dimensioni pool sessioni](#) dell'area [Servizio Web RESTful](#), digitare il numero massimo di sessioni da memorizzare nella cache.
5. Nella casella di testo [Timeout pool sessioni \(in minuti\)](#) dell'area [Servizio Web RESTful](#), digitare il valore di timeout del pool sessioni.
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server WACS, ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer`, quindi fare clic su [Riavvia server](#).

## 12.1.8.2.5 Abilitazione dell'autenticazione di base HTTP

L'autenticazione di base HTTP consente agli utenti di creare richieste di servizio Web RESTful senza dover fornire un token di accesso. Se l'autenticazione di base HTTP è abilitata, agli utenti viene richiesto di indicare nome utente e password alla prima creazione di una richiesta di servizio Web RESTful.

### **i** Nota

I nomi utente e le password non vengono trasmessi in modo protetto con l'autenticazione di base HTTP, a meno che questa non sia utilizzata insieme al protocollo HTTPS.

Quando si abilita l'autenticazione di base HTTP, il tipo predefinito deve essere impostato su SAP, Enterprise, LDAP o WinAD. Gli utenti possono ignorare il tipo di autenticazione di base HTTP predefinito all'accesso.

L'accesso alla piattaforma BI mediante l'autenticazione di base HTTP consuma una licenza. Se viene utilizzata la memorizzazione nella cache del pool sessioni, la richiesta si serve della licenza associata alla sessione memorizzata nella cache. Se non viene utilizzata la memorizzazione nella cache del pool sessioni, viene consumata una licenza mentre la richiesta è in corso, per poi essere rilasciata una volta che la richiesta viene portata a termine.

1. Effettuare l'accesso alla CMC (Central Management Console) come amministratore.
2. Fare clic su ► [Server](#) ► [Elenco server](#) ►.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS); ad esempio, fare clic con il pulsante destro del mouse su `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Servizio Web RESTful](#), selezionare [Abilita autenticazione di base HTTP](#).
5. (Facoltativo) Nell'elenco [Schema di autenticazione predefinito per HTTP di base](#), selezionare il tipo predefinito di autenticazione di base HTTP.
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

Un utente finale che effettua l'accesso utilizzando l'autenticazione di base HTTP può specificare il tipo di autenticazione da utilizzare. A tal fine, nel prompt del nome utente del browser digitare `<authtype>`  
`\<username>`, `<password>` nel prompt della password.

Per accedere utilizzando sistematicamente l'autenticazione di base HTTP, aggiungere l'attributo `Authorization` all'intestazione della richiesta HTTP, quindi impostare il valore in modo che sia `Basic <authtype>`  
`\<username>:<password>`.

Sostituire `<authtype>` con il tipo di autenticazione, `<username>` con il nome utente e `<password>` con la password. Il tipo di autenticazione, nome utente e password devono essere provvisti di codifica base64, come stabilito da RFC 2617. I nomi utente che contengono il carattere `:` non possono essere utilizzati con l'autenticazione di base HTTP.

## Informazioni correlate

[Configurazione delle impostazioni del pool sessioni \[pagina 465\]](#)

## 12.1.8.2.3 Condivisione di risorse con diverse origini

### 12.1.8.2.3.1 Configurazione della condivisione di risorse con diverse origini

L'impostazione *Configurazione della condivisione di risorse con diverse origini* consente di aggiungere un elenco di nomi di dominio, per permettere agli utenti di recuperare dati da più origini in pagine Web basate su JavaScript. Ciò è necessario per aggirare il criterio di protezione che i linguaggi JavaScript e Ajax utilizzano per impedire l'accesso interdominio. Per evitare di compromettere la sicurezza, vengono aggiunti alle proprietà del server WACS *Consenti origini* nella CMC solo i siti Web a cui è possibile accedere.

È inoltre disponibile un'impostazione *Durata max (minuti)* per regolare l'ora di scadenza della cache, in cui si imposta il numero massimo di minuti per cui i browser possono conservare le richieste HTTP.

#### **i** Nota

per impostazione predefinita, l'accesso a tutti i domini è consentito con \* (asterisco).

1. Effettuare l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su ► **Server** ► **Elenco server** ►.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul Server del contenitore applicazioni Web (WACS), ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer` e scegliere *Proprietà*. Viene visualizzata la scheda *Proprietà* del server WACS.
4. Nell'area *Servizio Web RESTful* passare alla casella di testo *Configurazione della condivisione di risorse con diverse origini* accanto a *Consenti origini*: e sostituire \* (asterisco) con l'elenco dei nomi di dominio separati da una virgola. Ad esempio: `http://origine1.server:8080, http://origine2.server:8080`
5. Nella casella di testo *Durata max (minuti)*: digitare il numero massimo di minuti per cui si desidera che i browser memorizzino le richieste HTTP.
6. Fare clic su *Salva e chiudi*.

## 12.1.8.2.4 Autenticazione

### 12.1.8.2.4.1 Configurazione di web.xml per abilitare l'SSO WinAD

La configurazione dei servizi Web RESTful per il riconoscimento del Single Sign On di Windows Active Directory (SSO WinAD) richiede modifiche al file di configurazione `web.xml`, disponibile nel server della piattaforma BI. Per ulteriori informazioni, vedere «Using the SDK > Authentication > To get a logon token using an Active Directory Single Sign-On (AD SSO) account» nel manuale *Business Intelligence Platform RESTful Web Service Developer Guide*.

Per fare in modo che il server della piattaforma BI riconosca le credenziali di accesso SSO WinAD del computer client, è necessario rimuovere il commento alla sezione `Kerberos Proxy filter` del file `web.xml` e aggiornare i valori relativi a `idm.realm`, `idm.princ` e `idm.keytab` che riflettono l'ambiente Active Directory utilizzato.

1. Individuare la configurazione di web.xml in <directory principale boe>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services\RestWebService\biprws\WEB-INF\.. Il seguente percorso file è un esempio.

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI
4.0\java\
pjs\services\RestWebService\biprws\WEB-INF\web.xml
```

2. Nel file web.xml, rimuovere il commento alla sezione Kerberos Proxy Filter aggiungendo un tag di chiusura commento --> prima del tag <filter> e rimuovere il tag commento di chiusura -->

```
<!-- Kerberos Proxy Filter
- Uncomment this filter and the corresponding filter-mapping to enable
Kerberos SSO
- for Windows AD (secWinAD) authentication.
- The following options must be specified (the rest are optional):
-   idm.realm
-   idm.princ
-   idm.keytab (unless using password, see below)
-->
<filter>
  <filter-name>WrappedResponseAuthFilter</filter-name>
  .
  .
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>WrappedResponseAuthFilter</filter-name>
  <url-pattern>/login/adsso</url-pattern>
</filter-mapping>

</web-app>
```

3. Aggiornare il <param-value> per ogni impostazione di idm.realm, idm.princ e idm.keytab con i valori utilizzati nell'ambiente Active Directory.

```
<init-param>
  <param-name>idm.realm</param-name>
  <param-value>ADDOM.COM</param-value>
  <description>
    Required: Set this value to the Kerberos realm to use.
  </description>
</init-param>
<init-param>
  <param-name>idm.princ</param-name>
  <param-value>BOE120SIAMBOESRVR/bo.service.addom.com</param-value>
  <description>
    Set this value to the Kerberos service principal to use.
    This will be a name of the form HTTP/fully-qualified-host.
    For example, HTTP/example.vintela.com
    If not set, defaults to the server's hostname and the
    idm.realm property above.
  </description>
</init-param>
<init-param>
  <param-name>idm.kdc</param-name>
  <param-value></param-value>
  <description>
    The KDC against which secondary credentials must be validated
    This can be used for BASIC fallback or credential delegation.
    By default the KDC will be discovered automatically and this
    parameter must only be used if automatic discovery fails, or
    if a different KDC to the one discovered must automatically be used.
  </description>
</init-param>
```



```
<init-param>
  <param-name>idm.keytab</param-name>
  <param-value>C:/winnt/BOE120SIAMBOESRVR.keytab</param-value>
  <description>
    The file containing the keytab that Kerberos will use for
    user-to-service authentication. If unspecified, SSO will default
    to using an in-memory keytab with a password specified in the
    com.wedgetail.idm.sso.password environment variable.
  </description>
</init-param>
```

### **i** Nota

Il valore `idm.keytab` si riferisce a un percorso file sul server della piattaforma BI. I valori di `idm.realm` e `idm.prince` possono essere visualizzati dalla Central Management Console. Nella scheda [Autenticazione](#) della CMC fare doppio clic su [Windows AD](#). Il valore di `idm.realm` viene impostato con il parametro [Dominio AD predefinito](#) in [Riepilogo configurazione AD](#). Il valore di `idm.prince` viene impostato con il parametro [Nome principale servizio](#) in [Opzioni di autenticazione](#).

4. Riavviare il servizio WACS in modo che le modifiche apportate a `web.xml` vengano riconosciute.
5. Utilizzare un computer client per verificare che sia possibile recuperare un token di accesso SSO AD con l'API servizi Web RESTful (ad esempio, `http://<host boe>:6405/biprws/logon/adsso`).
6. Verificare il token utilizzando una query GET, includendo `X-SAP-LogonToken` nell'intestazione e utilizzando l'API `/infostore`.

## 12.1.8.2.4.2 Abilitazione e configurazione dell'autenticazione affidabile

L'autenticazione affidabile viene attivata e configurata dalla Central Management Console (CMC), in aree che includono [Autenticazione > Enterprise](#), in cui viene abilitata l'autenticazione affidabile e viene generato un file di chiave privata condivisa; [Utenti e gruppi > Elenco utenti](#), in cui viene creato un account per un utente affidabile; e [Server > Elenco server > WACS > Proprietà](#), in cui viene selezionata l'opzione [Metodo di recupero](#) per le richieste del token di accesso API `/logon/trusted`.

1. Effettuare l'accesso alla Central Management Console come amministratore.
2. Passare ad [Autenticazione > Enterprise](#) e fare clic su [Autenticazione affidabile attivata](#).
3. Fare clic su [Nuova chiave privata condivisa](#) e quindi su [Scarica chiave privata condivisa](#).
4. Fare clic su [Salva](#) e posizionare il file `TrustedPrincipal.conf` nel percorso predefinito, ovvero `<DirEnterprise>\<piattaforma>`.

Di seguito è riportato un percorso di esempio:

```
"C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjectsEnterprise XI
4.0\win64_x64\"
```

### **i** Nota

È possibile modificare il percorso predefinito del file di chiave condivisa `TrustedPrincipal.conf` aggiungendo una voce della riga di comando nella CMC, in [Server > Elenco server > WACS > Proprietà > Parametri riga di comando](#), e riavviando il servizio WACS. Ad esempio, una voce della riga di comando che

utilizza `-Dbobj.trustedauth.home=` e la cartella `SharedSecrets`, posizionata nella directory principale dell'unità `C:\` del server della piattaforma BI, avrà il seguente aspetto:

```
"-Dbobj.trustedauth.home=C:\SharedSecrets"
```

### **i** Nota

è possibile lasciare l'opzione *Validità chiave privata condivisa (giorni)* impostata sul valore predefinito di zero ( 0 ), in modo che non scada. L'opzione *La richiesta di accesso affidabile raggiunge il timeout dopo N millisecondi (0 significa che non ci sono limiti)* può essere lasciata sul valore predefinito di zero ( 0 ), in modo che non ci sia alcun limite di tempo per le richieste di accesso affidabili.

5. Fare clic su [Aggiorna](#) per salvare la modifica.
6. Aggiungere un nuovo utente e password, ad esempio `bob` e `Passw0rd`, in *Utenti e gruppi > Elenco utenti* utilizzando *Gestisci > Nuovo > Nuovo utente*. Deselezionare *Cambiamento obbligatorio della password all'accesso successivo*, quindi fare clic su *Crea e chiudi*.

### **i** Nota

è possibile creare un nuovo utente anche facendo clic sull'icona *Crea un nuovo utente* o facendo clic con il pulsante destro del mouse in un'area aperta della finestra in cui sono elencati i nomi utente e scegliendo *Nuovo > Nuovo utente*.

7. Passare a *Server > Servizi principali > WACS > Proprietà*, scorrere verso il basso fino alla sezione *Configurazione autenticazione affidabile* e utilizzare il menu *Metodo di recupero* per selezionare *HTTP\_HEADER*, *QUERY\_STRING* o *COOKIE*.

### **i** Nota

è possibile modificare il valore di *Parametro nome utente* passando dall'etichetta predefinita `X-SAP-TRUSTED-USER` a un'altra etichetta utile (ad esempio `UserName`, `bankteller` o `nurse`), che gli sviluppatori di servizi Web RESTful dovranno utilizzare.

8. Riavviare il servizio facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server WACS, ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer`, e scegliendo *Riavvia server*.

### **i** Nota

La successiva modifica dell'opzione in *Metodo di recupero*, come illustrato al passaggio 7, non richiede il riavvio di WACS.

9. Verificare di poter recuperare un token di accesso utilizzando l'API `.../biprsw/logon/trusted/` e inviando una richiesta `GET` con l'etichetta di intestazione predefinita `X-SAP-TRUSTED-USER` con il nome utente creato al passo 6.

### 12.1.8.2.4.3 Configurazione del parametro della riga di comando per ricollocare il file di configurazione della chiave privata condivisa `TrustedPrincipal.conf`

I servizi Web RESTful includono un parametro della riga di comando per scegliere un percorso diverso per il file `TrustedPrincipal.conf` dell'autenticazione affidabile.

Il file `TrustedPrincipal.conf` contiene una chiave privata condivisa generata tramite la CMC: fare clic su [Autenticazione](#), quindi fare doppio clic su [Enterprise](#). Selezionare [Autenticazione affidabile attivata](#), quindi fare clic sul pulsante [Nuova chiave privata condivisa](#). Salvare il file facendo clic su [Scarica chiave privata condivisa](#) e salvandolo nella posizione predefinita.

Aggiornare la riga di comando del Server del contenitore applicazioni (WACS) con un percorso personalizzato per il file `TrustedPrincipal.conf`, come illustrato di seguito:

1. Accedere alla Central Management Console come amministratore.
2. Fare clic su [Server](#), quindi su [Elenco server](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio WACS, ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer`, e scegliere [Proprietà](#). Viene visualizzata la scheda [Proprietà](#) del server WACS.
4. Nell'area [Parametri riga di comando](#) immettere il percorso della directory che conterrà il file `TrustedPrincipal.conf`.

La stringa è racchiusa tra virgolette, come illustrato nel seguente esempio.

```
"-Dbobj.trustedauth.home=C:\SharedSecrets"
```

#### Nota

la posizione predefinita del file `TrustedPrincipal.conf` è `<DirEnterprise>\<piattaforma>`. Di seguito è riportato un percorso di esempio:

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI  
4.0\win64_x64  
"
```

5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
6. Riavviare il servizio facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome del server WACS, ad esempio `MySIA.WebApplicationContainerServer`, e scegliendo [Riavvia server](#).

## 12.1.9 WACS e ambiente IT

In questa sezione viene descritto come configurare un WACS in un ambiente complesso.

### 12.1.9.1 Utilizzo del WACS con altri server Web

Quando è installato un Server del contenitore di applicazioni Web (WACS), funziona come server di applicazioni e server Web senza richiedere ulteriore configurazione. È possibile configurare server Web supportati come Internet Information Services (IIS) e Apache per eseguire l'inoltro degli URL al server WACS.

#### **i** Nota

Non è consentito inoltrare le richieste tramite un filtro ISAPI da IIS a un WACS.

Il WACS non supporta lo scenario di distribuzione in cui un server Web ospita contenuto statico e il WACS ospita contenuto dinamico. Il contenuto statico e il contenuto dinamico devono entrambi risiedere nel server WACS.

### 12.1.9.2 Utilizzo del WACS con un bilanciatore di carico

Per utilizzare il WACS in una distribuzione con un bilanciatore del carico hardware, è necessario configurare il bilanciatore di carico in modo che utilizzi i cookie attivi o il routing IP. In questo modo, dopo avere stabilito una sessione utente in un WACS, tutte le richieste successive dello stesso utente verranno inviate allo stesso WACS.

Non è previsto il supporto dei WACS con bilanciatori del carico hardware che utilizzano cookie passivi.

Se il bilanciatore del carico hardware inoltra le richieste HTTPS crittografate tramite SSL al WACS, è necessario configurare HTTPS nel WACS e installare i certificati SSL su ogni WACS.

Se il bilanciatore del carico hardware decrittografa il traffico HTTPS e inoltra le richieste HTTP decrittografate al WACS, non è necessaria alcuna ulteriore configurazione del WACS.

#### Informazioni correlate

[Configurazione di HTTPS/SSL \[pagina 448\]](#)

### 12.1.9.3 Utilizzo del WACS con un proxy inverso

È possibile utilizzare un WACS in una distribuzione con un server proxy normale o inverso. Non è possibile utilizzare il WACS come server proxy.

### 12.1.9.3.1 Per configurare il WACS affinché supporti HTTP con un proxy inverso

Per utilizzare il WACS in una distribuzione con un proxy inverso, configurarlo in modo che la porta HTTP venga utilizzata per la comunicazione all'interno di un firewall (ad esempio in una rete protetta) e che la porta HTTP tramite proxy venga utilizzata per la comunicazione all'esterno (Internet ad esempio).

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS che si desidera configurare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Nella sezione [Configurazione HTTP su proxy](#):
  - a. Selezionare [Abilita HTTP su proxy](#).
  - b. Specificare la porta HTTP del WACS da utilizzare per la comunicazione attraverso il proxy.
  - c. Specificare il nome host e la porta del server proxy.
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 12.1.9.3.2 Per configurare il WACS affinché supporti HTTPS con un proxy inverso

È possibile configurare alcuni bilanciatori di carico e server proxy inverso per decrittografare il traffico HTTPS e quindi inoltrarlo ai server di applicazioni. In questo caso, è possibile configurare il WACS per l'utilizzo di HTTP o HTTP su proxy.

Se il bilanciatore di carico o il proxy inverso inoltra il traffico HTTPS e si desidera configurare HTTPS con un proxy inverso, creare due WACS. Configurare un WACS per HTTPS per il traffico esterno attraverso il proxy inverso e l'altro WACS per comunicare con i client nella rete interna tramite HTTPS.

### 12.1.9.4 Utilizzo dei WACS con i firewall

La distribuzione di WACS in un ambiente IT con i firewall è supportata.

Per impostazione predefinita, il WACS associa tutti gli indirizzi IP nel computer su cui è installato. Se intendi utilizzare un firewall tra client e il WACS, è necessario imporre al WACS di eseguire l'associazione a un indirizzo IP specifico per HTTP o HTTP attraverso il proxy. A tale scopo, deselezionare [Associa a tutti gli indirizzi IP](#), quindi specificare un nome host o un indirizzo IP a cui eseguire l'associazione.

Se si prevede di utilizzare un firewall tra un server WACS e gli altri server della piattaforma BI nella distribuzione, consultare la sezione «Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI» del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## Informazioni correlate

[Informazioni sulla comunicazione tra componenti della piattaforma BI \[pagina 180\]](#)

### 12.1.9.5 Configurazione di un WACS in un computer multi-home

Un computer multi-home ha più indirizzi di rete. Per impostazione predefinita, le istanze del Server del contenitore di applicazioni Web associano la porta HTTP a tutti gli indirizzi IP. Per associare il WACS a una scheda NIC (Network Interface Card) specifica, ad esempio quando si desidera associare la porta HTTP del WACS a una scheda NIC e la porta di richiesta a un'altra scheda NIC:

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare doppio clic sul WACS che si desidera configurare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
3. Nella sezione [Configurazione di HTTP tramite proxy](#) del riquadro [Servizio contenitore applicazioni Web](#), deselezionare [Associa a tutti gli indirizzi IP](#) e digitare un indirizzo IP al quale associare il WACS.
4. Nella sezione [Configurazione HTTP](#) deselezionare [Associa a tutti gli indirizzi IP](#) e digitare un indirizzo IP o un nome host al quale associare il WACS.
5. In [Impostazioni comuni](#) deselezionare [Assegna automaticamente](#), quindi specificare il nome host o l'indirizzo IP della scheda NIC utilizzata per la comunicazione tra i WACS e gli altri server della piattaforma BI della distribuzione.
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Riavviare il WACS.

### 12.1.10 Configurazione delle proprietà delle applicazioni Web

Le proprietà delle applicazioni Web ospitate su un server WACS possono essere configurate nei modi seguenti:

- Le proprietà modificate spesso vengono esposte come proprietà di servizio configurabili per il server WACS. Per modificarle, aprire la pagina [Proprietà](#) del server WACS nella CMC (Central Management Console), modificare il valore della proprietà appropriata e fare clic su [Salva](#).
- Per modificare i timeout della sessione per le applicazioni Web ospitate su WACS, stabilire innanzitutto se l'applicazione Web dispone di proprietà configurabili nella CMC.  
Se l'applicazione Web presenta proprietà modificabili nella CMC, modificare il file `web_xml.ino` di tale applicazione. Il file si chiama `<NomeAppWeb>_web_xml.ino`, dove `<NomeAppWeb>` è il nome dell'applicazione Web ed è disponibile nella directory `<DirectoryEnterprise>/java/pjs/services/<NomeAppWeb>`.  
Se invece l'applicazione Web non dispone di proprietà modificabili nella CMC, modificare il file `web.xml` di tale applicazione. Il file si trova nel percorso `<DirectoryEnterprise>/warfile/webapps/<NomeAppWeb>`, dove `<NomeAppWeb>` è il nome dell'applicazione Web.
- Per modificare proprietà diverse dal timeout della sessione o dalle proprietà visualizzate nella schermata [Proprietà](#) del server WACS nella CMC, modificare il file `.properties` dell'applicazione Web. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione «Gestione delle applicazioni mediante le proprietà BOE.war» del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### **i** Nota

Non modificare il file `web.xml`, `web_xml.ino` o `.properties` nella directory `<DirectoryEnterprise>/java/pjs/container/work/<NomeDescrittivoServer>`, in quanto le modifiche apportate verranno sovrascritte a ogni avvio o riavvio di WACS.

### **i** Nota

dopo aver modificato le proprietà di un server WACS, è sempre necessario riavviarlo.

## Informazioni correlate

[Per modificare le proprietà di un server \[pagina 388\]](#)

[File WAR BOE \[pagina 647\]](#)

## 12.1.11 Risoluzione dei problemi

### 12.1.11.1 Configurazione dell'analisi sul server WACS

Per configurare l'analisi per il server WACS, consultare [Registrazione delle analisi dei componenti \[pagina 883\]](#)

### 12.1.11.2 Per visualizzare le specifiche del server

È possibile visualizzare le metriche del sistema di un server WACS dalla Central Management Console (CMC).

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul WACS e fare clic su [Metriche](#).

## Informazioni correlate

[Metriche del server del contenitore di applicazioni Web \[pagina 1017\]](#)

### 12.1.11.3 Per visualizzare lo stato di un WACS

Per visualizzare lo stato di un WACS, accedere all'area [Server](#) di CMC. Nell'[Elenco server](#) è inclusa una colonna [Stato](#) che fornisce lo stato di ogni server nell'elenco.

I WACS presentano un stato server definito «Avviato con errori». Questo stato indica che il WACS è in esecuzione, ma presenta una o più delle seguenti condizioni di errore:

- Errata configurazione di un connettore HTTP, HTTP tramite proxy o HTTPS.
- Errata esecuzione di un servizio in funzione sul WACS, ad esempio il servizio log analisi.
- Errore di distribuzione di un'applicazione Web nel WACS.

Per identificare i servizi non riusciti, vedere la pagina [Proprietà](#) del WACS.

## 12.1.11.4 Risoluzione dei conflitti tra porte

Se non è possibile ottenere alcuna pagina mentre si tenta di accedere al servizio CMC attraverso una determinata porta, assicurarsi che un'altra applicazione non abbia occupato le porte HTTP, HTTP su proxy o HTTPS specificate per il WACS.

Sono disponibili due modi per determinare la presenza di conflitti tra porte con il WACS. Se nella distribuzione sono presenti più WACS, accedere alla CMC e controllare le metriche Elenco di connettori WACS in esecuzione ed Errori connettori WACS all'avvio. Se i connettori HTTP, HTTP tramite proxy o HTTP non figurano nell'Elenco di connettori WACS in esecuzione, non è possibile avviarli a causa di un conflitto tra porte.

Se la distribuzione contiene un solo WACS o se non è possibile accedere al servizio CMC tramite alcun WACS, utilizzare un'utilità quale netstat per determinare se un'altra applicazione ha occupato una porta WACS.

### 12.1.11.4.1 Per risolvere i conflitti tra porte HTTP

1. Avviare Central Configuration Manager (CCM) e fare clic sull'icona [Gestisci server](#).
2. Specificare le credenziali di accesso.
3. Nella schermata [Gestisci server](#), arrestare il WACS.
4. Fare clic sull'icona [Configurazione livello Web](#).

#### Nota

L'icona [Configurazione livello Web](#) è disponibile solo quando si seleziona un WACS arrestato.

Viene visualizzata la schermata [Configurazione livello Web](#).

5. Nel campo [Porta HTTP](#) specificare una porta HTTP libera che possa essere utilizzata dal WACS e fare clic su [OK](#).
6. Nella schermata [Gestisci server](#) avviare il WACS.



## 12.1.11.4.2 Per risolvere i conflitti tra porte HTTP su proxy o HTTPS

Se non è possibile accedere a un WACS attraverso le porte HTTP su proxy o HTTPS, ma è ancora possibile connettersi a Central Management Console (CMC) attraverso la porta HTTP, modificare i numeri di porta attraverso CMC.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Per arrestare il WACS che si desidera configurare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e scegliere [Arresta server](#).
3. Fare doppio clic sul WACS che si desidera configurare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
4. Nella sezione [Configurazione HTTP attraverso proxy](#) specificare una nuova porta HTTP.
5. Per modificare la porta HTTPS, nella sezione [Configurazione HTTPS](#) digitare un nuovo valore nel campo [Porta HTTPS](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Per avviare il WACS, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server, quindi scegliere [Avvia server](#).

## 12.1.11.5 Per modificare le impostazioni di memoria

Per migliorare le prestazioni di un WACS, è possibile modificare la quantità di memoria allocata al server tramite Central Configuration Manager (CCM).

1. Avviare CCM e fare clic sull'icona [Gestisci server](#).
2. Specificare le credenziali di accesso per la console CMC.
3. Nella schermata [Gestisci server](#), arrestare il WACS.
4. Fare clic sull'icona [Configurazione livello Web](#).

### Nota

L'icona [Configurazione livello Web](#) è disponibile solo quando si seleziona un WACS arrestato.

Viene visualizzata la schermata [Configurazione livello Web](#).

5. In [Parametri riga di comando](#) specificare un nuovo valore di memoria modificando la riga di comando:
  - a. Trovare l'opzione `-Xmx`. Per questa opzione è in genere specificato un valore.  
Ad esempio `«-Xmx1g»`. Questa impostazione alloca un gigabyte di memoria al server.
  - b. Specificare un nuovo valore per il parametro.
    - Per specificare un valore in megabyte, utilizzare `«m»`. Ad esempio, `«-Xmx640m»` alloca 640 megabyte di memoria al WACS.
    - Per specificare un valore in gigabyte, utilizzare `«g»`. Ad esempio, `«-Xmx2g»` alloca due gigabyte di memoria al WACS.
  - c. Fare clic su [OK](#).
6. Nella schermata [Gestisci server](#) avviare il WACS.

## 12.1.11.6 Per modificare il numero di richieste simultanee

Il numero predefinito di richieste HTTP simultanee che un WACS per gestire è 150. Questo valore dovrebbe essere accettabile per la maggior parte degli scenari di distribuzione. Per migliorare le prestazioni del WACS, è possibile aumentare il numero massimo di richieste HTTP simultanee. Sebbene l'aumento del numero di richieste possa migliorare le prestazioni, l'impostazione di un valore eccessivamente elevato potrebbe compromettere negativamente le prestazioni. L'impostazione ideale dipende dall'hardware, dal software e dai requisiti IT.

1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
2. Per arrestare il WACS che si desidera configurare, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e scegliere [Arresta server](#).
3. Fare doppio clic sul WACS che si desidera configurare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
4. In [Impostazioni di concorrenza \(per connettore\)](#), nel campo [N. massimo richiesta simultanee](#) digitare il numero desiderato di richieste simultanee e fare clic su [Salva e chiudi](#).
5. Per avviare il WACS, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server, quindi scegliere [Avvia server](#).

## 12.1.11.7 Per ripristinare i valori predefiniti di sistema

Se un WACS è stato configurato in modo errato, è possibile ripristinare la configurazione di sistema predefinita attraverso Central Configuration Manager (CCM).

1. Avviare CCM e fare clic sull'icona [Gestisci server](#).
2. Specificare le credenziali di accesso.
3. Nella schermata [Gestisci server](#), arrestare il WACS.
4. Fare clic sull'icona [Configurazione livello Web](#).

### Nota

L'icona [Configurazione livello Web](#) è disponibile solo quando si seleziona un WACS arrestato.

Viene visualizzata la schermata [Configurazione livello Web](#).

5. Fare clic su [Ripristina valori predefiniti sistema](#).
6. Se necessario, specificare una porta HTTP libera e fare clic su [OK](#).
7. Nella schermata [Gestisci server](#) avviare il WACS.

## 12.1.11.8 Per impedire agli utenti di connettersi al WACS attraverso HTTP

In alcuni casi, si desidera solo consentire agli utenti di connettersi dal computer locale al WACS attraverso HTTP o HTTPS. È il caso ad esempio in cui, sebbene non sia possibile chiudere la porta HTTP, è possibile configurare il WACS in modo che accetti unicamente le richieste HTTP dai client che si trovano nello stesso computer del WACS. In questo modo, è possibile eseguire le operazioni di manutenzione o configurazione nel WACS attraverso un browser dallo stesso computer del WACS, mentre si impedisce ad altri di accedere al server.

- 
1. Passare all'area di gestione [Server](#) della CMC.
  2. Fare doppio clic sul WACS che si desidera modificare.  
Viene visualizzata la schermata [Proprietà](#).
  3. Nella sezione [Servizio contenitore applicazioni Web](#) deselezionare la casella di controllo [Associa a tutti gli indirizzi IP](#).
  4. Nel campo [Associa a nome host o indirizzo IP](#) digitare **127.0.0.1** e fare clic su [Salva e chiudi](#).
  5. Per avviare il WACS, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server, quindi scegliere [Avvia server](#).  
Il WACS così configurato accetta unicamente le connessioni dal computer locale.

## 12.1.12 Proprietà del server WACS

Per un elenco completo delle proprietà di configurazione generali, HTTP, HTTP tramite proxy e HTTPS che è possibile configurare per i server WACS, consultare la sezione «Impostazioni dei server principali» dell'«Appendice sulle proprietà dei server».

### Informazioni correlate

[Proprietà dei servizi principali \[pagina 971\]](#)

# 13 Backup e ripristino del sistema

## 13.1 Panoramica di backup e ripristino

In questo capitolo viene illustrata la procedura per eseguire il backup della piattaforma BI e per ripristinare il sistema da un guasto hardware, da un guasto software e dalla perdita di dati. Per eseguire un piano di backup e di ripristino, è necessario un professionista esperto SAP BusinessObjects, un amministratore di sistema e un amministratore del database.

### Informazioni correlate

[Backup dell'intero sistema \[pagina 484\]](#)

[Backup del contenuto BI \[pagina 491\]](#)

[Backup delle impostazioni server mediante CCM in Windows \[pagina 488\]](#)

[Backup delle impostazioni del server in UNIX \[pagina 489\]](#)

[Panoramica della copia del sistema \[pagina 505\]](#)

## 13.2 Terminologia

Tabella 72:

Termine	Definizione
Replica dei dati	La replica dei dati è il processo di creazione di una o più copie dei dati. Le copie vengono aggiornate in tempo reale, ad esempio quando si utilizzano unità con mirroring. Offre protezione dei dati dai danni fisici in tempo reale ma, dal momento che le unità sono sottoposte continuamente ad aggiornamento, non è possibile ripristinare uno stato precedente del sistema se i dati vengono danneggiati o accidentalmente rimossi.
Controllo delle versioni	<p>Il controllo versione crea diverse versioni di uno o più file specifici sul sistema. Ciò consente di riportare il sistema a uno stato precedente.</p> <p>Questa procedura, tuttavia, prevede l'archiviazione di tutte le versioni dei dati nello stesso sistema host. Pertanto, se quest'ultimo viene compromesso o danneggiato, si rischia di perdere sia la versione corrente che le versioni precedenti. Analogamente, la funzione di annullamento dell'eliminazione consente di conservare copie dei file "eliminati" per successive operazioni di ripristino. Tali copie però vengono anch'esse archiviate sullo stesso sistema host dei dati originali. Non garantisce il danneggiamento dei dati fisici (ad esempio, guasto del disco).</p>

Termine	Definizione
Backup di sistema bare metal	<p>Un backup di sistema bare metal è il backup di un intero file system, incluso il sistema operativo. Questo tipo di backup viene utilizzato per ripristinare un sistema di cui è stato eseguito il backup allo stato di hardware che non contiene alcun software o sistema operativo.</p> <p>Per i backup di sistema bare metal, in caso di errore, l'intero file system (incluso il sistema operativo) viene ripristinato allo stesso hardware o, se gli strumenti di ripristino supportano il ripristino indipendente dall'hardware, a qualsiasi hardware.</p>
Backup di sistema bare metal e backup di applicazione	<p>Un backup di sistema bare metal crea una copia dell'intero sistema, incluso il sistema operativo. Ciò consente di ripristinare una versione precedente dell'intero sistema.</p> <p>Un backup di applicazione crea una copia di backup dei file correlati alle singole applicazioni.</p> <p>La piattaforma BI supporta i backup di sistema bare metal ma non i backup di applicazione.</p> <p>Per i backup di sistema bare metal, in caso di errore, l'intero file system (incluso il sistema operativo) viene ripristinato allo stesso hardware o, se gli strumenti di ripristino supportano il ripristino indipendente dall'hardware, a qualsiasi hardware.</p> <p>Il backup di sistema completo della piattaforma BI viene definito set di backup.</p>
Set di backup	<p>Un set di backup comprende i backup singoli seguenti, che vengono creati contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un backup del database di sistema CMS.</li> <li>• Un backup bare metal dell'intero file system, incluso il sistema operativo, di tutti i computer inclusi nella distribuzione della piattaforma BI</li> <li>• Il backup degli archivi dei file FRS di input e di output, se non incluso nel file system della piattaforma BI.</li> <li>• Un backup dei componenti del livello Web (se non incluso come parte del file system della piattaforma BI).</li> <li>• Un backup del database di controllo.</li> </ul>
Backup a freddo e backup a caldo	<p>Il backup a freddo viene eseguito quando il sistema è arrestato e non disponibile per gli utenti. I backup a caldo vengono invece eseguiti mentre il sistema è in esecuzione e disponibile per gli utenti, pertanto è possibile che durante l'esecuzione del backup i dati vengano modificati. Inoltre, a differenza del backup a freddo, per il backup a caldo è necessario eseguire i passaggi nell'ordine corretto.</p> <p>La piattaforma BI supporta sia il backup a caldo che quello a freddo.</p> <p>Il backup a caldo viene talvolta denominato «backup online».</p>

## 13.3 Casi d'uso per il backup e il ripristino

Nella tabella che segue sono descritti gli obiettivi che si possono raggiungere con le risorse disponibili e viene indicata la soluzione di backup più appropriata.

Obiettivo	Risorse necessarie	Soluzione
<p>Obiettivo: ripristinare un sistema</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La piattaforma BI è danneggiata. È necessario ripristinare lo stato in cui si trovava quando è stato eseguito l'ultimo backup.</li> <li>2. Un computer che ospita la piattaforma BI è danneggiato. È necessario sostituirlo con un nuovo computer.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un sistema di destinazione con hardware identico al sistema di origine</li> <li>AND</li> <li>• Backup del sistema di origine</li> </ul>	<p>Utilizzare il workflow di backup e ripristino del sistema descritto in dettaglio in questo manuale. Consultare la procedura <a href="#">Backup dell'intero sistema [pagina 484]</a>. Ricreare il sistema di destinazione da backup del sistema di origine.</p>
<p>Obiettivo: ripristinare oggetti</p> <p>Si desidera recuperare un documento o un altro oggetto eliminato per errore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Backup di file e database del sistema di origine</li> <li>AND</li> <li>• Informazioni dettagliate sul sistema descritte in <a href="#">Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine [pagina 509]</a></li> </ul>	<p>Utilizzando i backup, creare una copia del sistema in un altro computer seguendo le indicazioni del workflow relativo alla copia del sistema fornite nel capitolo relativo alla «copia della distribuzione della piattaforma BI». Utilizzare gli strumenti di gestione della promozione per promuovere dal nuovo sistema gli oggetti eliminati per errore. Fare riferimento al workflow relativo alla copia del sistema, iniziando con <a href="#">Pianificazione della copia del sistema [pagina 506]</a>, e seguire le istruzioni per il resto del capitolo</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>è possibile creare il sistema di destinazione all'interno di un computer con una distribuzione esistente della piattaforma BI con la stessa versione, lo stesso pacchetto di supporto e lo stesso livello patch, oppure in un computer "pulito" senza piattaforma BI installata.</p> </div>
<p>Obiettivo: ripristinare oggetti 2</p> <p>Si desidera recuperare un documento o un altro oggetto eliminato per errore.</p>	<p>Un sistema in cui sia in uso il controllo delle versioni di Promotion Management</p>	<p>Utilizzare l'applicazione Promotion Management per ripristinare una versione precedente del documento. Per i dettagli, consultare l'argomento correlato sulla gestione delle promozioni.</p>
<p>Obiettivo: creare copie di backup di oggetti</p> <p>Si desidera eseguire il backup di un numero ridotto di oggetti (ad esempio: documenti, cartelle, utenti).</p>	<p>Un sistema in cui è utilizzato il controllo delle versioni di Promotion Management</p>	<p>Utilizzare l'applicazione Promotion Management per eseguire il backup del contenuto BI e quindi esportarlo nei file Business Intelligence Archive (LCMBIAR). Se il contenuto è danneggiato o mancante, è possibile ripristinarlo in un secondo momento, senza ripristinare l'intero sistema.</p>

Obiettivo	Risorse necessarie	Soluzione
		Per i dettagli, consultare l'argomento correlato sulla gestione delle promozioni.

### **i** Nota

#### **Backup del sistema prima e dopo un aggiornamento software:**

Il CMS è associato alla versione di un prodotto. Non è possibile utilizzare il sistema della piattaforma SAP BusinessObjectsBusiness Intelligence con CMS e FRS di una versione diversa. È sempre necessario eseguire il backup dell'archivio file CMS e FRS, prima e dopo ogni aggiornamento di sistema. Se si ripristina il rollback di un aggiornamento software, è necessario assicurarsi che CMS, FRS e software appartengano tutti alla stessa versione.

## **Informazioni correlate**

[Backup \[pagina 483\]](#)

[Pianificazione della copia del sistema \[pagina 506\]](#)

[Panoramica \[pagina 517\]](#)

## **13.4 Backup**

Un piano di backup e recupero consiste in alcuni passaggi da eseguire in caso di errori del sistema dovuti a un disastro naturale o a un guasto imprevisto. Lo scopo del piano è ridurre al minimo gli effetti del disastro sulle attività quotidiane, in modo da potere continuare a utilizzare o riprendere rapidamente le funzioni più importanti.

Quando si esegue il backup della distribuzione della piattaforma BI, sono disponibili le tre opzioni indicate di seguito.

- Eseguire il backup dell'intero sistema per ripristinarlo. In questo caso, non è possibile ripristinare solo una parte del sistema. Se si desidera rigenerare la piattaforma BI anziché ripristinarla da un backup, consultare l'argomento correlato che descrive la procedura di copia del sistema.
- Eseguire il backup solo delle impostazioni del server e non di altri oggetti mantenendo lo stato corrente del contenuto BI del sistema.
- Eseguire il backup del contenuto BI (ad esempio documenti), ovvero ripristinare in modo selettivo parti del contenuto BI senza ripristinare tutti gli oggetti.

Consultare gli argomenti correlati per i dettagli sui tre tipi di backup.

### **➔ Suggerimento**

Per evitare la perdita dei dati, eseguire regolarmente i backup.

## ➔ Suggerimento

È possibile eseguire il backup di un sistema della piattaforma BI e quindi ripristinarlo nello stesso computer host o in un computer host diverso per creare una copia del sistema.

## Informazioni correlate

[Backup dell'intero sistema \[pagina 484\]](#)

[Backup delle impostazioni server \[pagina 488\]](#)

[Backup del contenuto BI \[pagina 491\]](#)

[Panoramica della copia del sistema \[pagina 505\]](#)

## 13.4.1 Backup dell'intero sistema

Eseguire il backup a caldo o a freddo dell'intero sistema della piattaforma BI. Questa operazione crea un set di backup. Se si conservano più set di backup che si riferiscono a momenti diversi, si ha a disposizione un numero maggiore di opzioni in fase di ripristino del sistema. Eseguire il backup del sistema con la frequenza richiesta dalle esigenze aziendali dell'organizzazione.

È possibile scegliere di arrestare il sistema della piattaforma BI e di eseguire un backup a freddo. In alternativa, è possibile eseguire un backup a caldo. Con il backup a caldo, il sistema rimane attivo e disponibile per gli utenti durante il processo di backup. Il vantaggio di questo approccio è l'assenza di tempi di inattività.

### i Nota

è consigliabile scrivere il registro delle transazioni in un file system diverso dal sistema di server di database principale eseguendo regolarmente il backup del registro delle transazioni e salvandolo insieme agli altri file nel set di backup.

### i Nota

se si esegue la copia di backup dei dati di controllo, verificare che nel set di file di backup sia incluso il registro delle transazioni del database di controllo. Non è necessario includere nel backup anche i file temporanei di controllo.

## 13.4.1.1 Backup a caldo

La funzionalità di backup a caldo consente di eseguire il backup del sistema della piattaforma BI consentendo agli utenti di continuare a utilizzare normalmente il sistema. Se si ha necessità di non interrompere le attività aziendali durante il backup a caldo, abilitare e configurare il backup a caldo nella Central Management Console.

L'impostazione *Durata massima del backup a caldo* specifica la quantità massima di tempo previsto per l'esecuzione del backup, a partire dall'inizio del backup del CMS fino al termine del backup del server FRS. Se la



durata specificata è troppo breve, è possibile che i file vengano eliminati prima che il programma di backup abbia l'opportunità di copiarli. Per evitare che ciò accada, è più sicuro inserire un valore superiore a quello previsto. Bilanciare questo problema con le risorse del sistema perché un elevato valore potrebbe aumentare sensibilmente la capacità di memorizzazione dei file FRS.

#### **i** Nota

- Il backup a caldo non esegue realmente un backup: ritarda semplicemente l'eliminazione dei file. Quando i file vengono modificati o aggiornati, vengono tenute più copie. Ciò significa che CMS e FRS mantengono sempre le relazioni corrette, consentendo l'esecuzione di backup di ciascuno di essi in momenti differenti. Tuttavia, ciò avviene all'interno della finestra del backup a caldo.
- Quando si ripristina il sistema, ci si potrebbe ritrovare con un numero elevato di file supplementari in FRS che il Repository Diagnostic Tool ha bisogno di eliminare.
- Avviare sempre il backup di CMS prima di effettuare il backup dell'archivio file FRS.

Il backup a caldo viene abilitato fintantoché la casella di controllo [Abilitare backup a caldo](#) è selezionata nella CMC. L'abilitazione del backup a caldo non dipende dall'impostazione [Durata massima del backup a caldo](#).

È più semplice ripristinare lo stato in cui si trovava il sistema a un'ora di backup specifica. Ad esempio, se i backup del sistema vengono eseguiti ogni giorno alle ore 15:00, è possibile ripristinare facilmente il sistema allo stato in cui si trovava al momento dell'inizio del backup del sistema CMS (alle ore 15:00 del giorno prescelto). Se è stata abilitata la registrazione delle transazioni di un database CMS o di un database di controllo, in caso di guasto è possibile ripristinare il sistema allo stato in cui si trovava immediatamente prima.

Per la massima sicurezza, salvare i record di registrazione delle transazioni in un percorso diverso rispetto ai record di backup del database primario. Ciò garantisce che, in caso di errore del database, è possibile ripristinare lo stato in cui si trovava prima dell'errore.

#### **i** Nota

a causa di una limitazione delle dimensioni del registro delle transazioni nelle versioni precedenti di IBM DB2, le attività correlate al backup a caldo e al registro delle transazioni sono supportate solo se il database di sistema CMS è ospitato nel server di database DB2 versione 9.5 Fix Pack 5 o successiva (per la linea 9.5) e 9.7 Fix Pack 1 o successiva (per la linea 9.7).

#### **i** Nota

è consigliabile scrivere il registro delle transazioni in un file system diverso dal sistema di server di database principale eseguendo regolarmente il backup del registro delle transazioni e salvandolo insieme ad altri file nel set di backup.

I client Crystal Reports 2013 Designer, Web Intelligence Rich e Universe Design Tool precedenti alla versione 4.0 FP3 e le applicazioni thick client sviluppate personalizzate compilate con SDK precedenti alla versione 4.0 FP3 potrebbero non supportare la modifica dei file durante il backup a caldo. Se queste applicazioni client modificano il contenuto BI durante i backup, la qualità dei dati modificati potrebbe essere compromessa durante il backup. È possibile impedire che le applicazioni client modifichino i documenti per garantire la coerenza dei dati di backup. Aggiornare le applicazioni client con la versione 4.0 FP3 ove possibile. In caso contrario, è possibile adottare soluzioni alternative. È ad esempio possibile avvisare gli utenti che le applicazioni client eliminano gli oggetti esistenti e consigliare loro di salvare le nuove versioni anziché modificare gli oggetti.

### 13.4.1.1.1 Per abilitare i backup a caldo

1. Aprire Central Management Console (CMC).
2. Dall'area [Gestisci](#), aprire la pagina [Impostazioni](#).
3. Nella sezione [Backup a caldo](#), selezionare [Abilitare backup a caldo](#).
4. Immettere il numero massimo di minuti previsto per il backup in [Durata massima del backup a caldo \(minuti\)](#).  
Specificare il tempo richiesto per eseguire il backup sia del database CMS che del file system del computer host della piattaforma BI.

#### Nota

se la durata effettiva del backup supera il limite immesso in questo campo, possono verificarsi incongruenze nei dati di backup. Per evitare che ciò accada, è più sicuro inserire un valore superiore a quello previsto.

5. Per consentire ai client Web Intelligence Rich, Crystal Reports Designer o ad applicazioni thick client SDK personalizzate precedenti (anteriori alla versione 4.0 FP3) di modificare i documenti del sistema, selezionare la casella di controllo [Abilita supporto di applicazioni precedenti \(restrizioni di backup\)](#).


#### Nota

Questa procedura può essere ignorata per Web Intelligence Rich Client, Crystal Reports Designer o le applicazioni thick client SDK personalizzate della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 FP3 e livelli di patch successivi e della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1.

se si consente a queste applicazioni client precedenti di modificare i documenti durante le operazioni di backup, è possibile che si verifichino incongruenze nei documenti modificati durante il backup. Per informazioni sulle restrizioni di backup, consultare il collegamento correlato che riguarda i backup a caldo.

6. Fare clic su [Aggiorna](#).

Il backup a caldo è abilitato.



▼ **Hot Backup**

**Enable Hot Backup:** ☒

**Hot Backup Maximum Duration (Minutes):**

**Enable Legacy Applications Support (Backup Limitations)** ☒

[Update](#)

Una volta abilitato il supporto del backup a caldo, è possibile eseguire backup utilizzando gli strumenti di backup del fornitore del database e del file system.

## 13.4.1.2 Per eseguire un backup di sistema a caldo o a freddo

Se si desidera eseguire un backup a caldo, consultare prima l'argomento correlato per conoscere i prerequisiti e ottenere altre informazioni. Se si intende eseguire un backup a freddo, arrestare tutti i nodi nella distribuzione della piattaforma BI.

### Messaggio di avvertimento

Se si esegue un backup senza abilitare il backup a caldo e senza arrestare tutti i nodi, potrebbe risultare un'incoerenza di dati tra il database CMS e l'archivio file FRS.

### Nota

Per i backup a caldo, è importante che le procedure vengano avviate nella sequenza descritta. Per i backup a freddo, le procedure possono essere eseguite in qualsiasi ordine. In entrambi i casi, non è necessario attendere il completamento di ciascun passaggio della procedura di backup prima di passare a quello successivo.

1. Utilizzare gli strumenti del fornitore di database per eseguire il backup del database di sistema CMS (Central Management Server).

### Nota

Per backup a caldo, utilizzare gli strumenti di backup del fornitore di database in modalità atomica online.

2. Utilizzare gli strumenti del fornitore di database in modalità atomica online per eseguire il backup del database di controllo della piattaforma BI.
3. Eseguire il backup dell'intero file system, incluso il sistema operativo, di tutti i computer inclusi nella distribuzione della piattaforma BI. Per i computer Unix, eseguire il backup della directory di installazione e della home directory dell'account di installazione.
  - a. Se gli archivi file FRS di input e di output non sono inclusi nel backup della piattaforma BI (computer host separati), creare una copia di backup di entrambi utilizzando gli strumenti di backup dei file.
  - b. Se i componenti del livello Web non sono inclusi nel backup della piattaforma BI (computer host separati), creare una copia di backup di tali componenti utilizzando gli strumenti di backup dei file.

Per i backup a caldo, utilizzare gli strumenti per il backup atomico dei file, se possibile.

Se è stato eseguito un backup a freddo, attendere il completamento di tutti i backup, quindi avviare i nodi della piattaforma BI.

## Informazioni correlate

[Backup a caldo \[pagina 484\]](#)

## 13.4.2 Backup delle impostazioni server

Per proteggere il sistema dall'errata configurazione delle impostazioni server, eseguire il backup regolare di tali impostazioni in un file BIAR. La disponibilità di backup dei server consente di ripristinare le impostazioni senza ripristinare il database di sistema CMS, i file repository o il contenuto di Business Intelligence.

È essenziale eseguire il backup delle impostazioni server ogni volta che si apportano modifiche alla distribuzione del sistema, che comprende la creazione, la ridenominazione, lo spostamento e l'eliminazione di nodi, nonché la creazione o l'eliminazione di server. È consigliabile eseguire il backup delle impostazioni server prima di modificare le impostazioni e di nuovo dopo aver verificato le modifiche apportate.

### **i** Nota

Il backup delle impostazioni server non costituisce un'attività aggiuntiva rispetto al backup dell'archivio file CMS e FRS. Ciò significa che un ripristino di CMS/FRS comporta anche il ripristino delle impostazioni server. Il backup delle impostazioni server rappresenta un piccolo sottoinsieme del backup completo di un database CMS. Se CMS è già stato ripristinato, non occorre ripristinare le impostazioni server.

Utilizzare CCM (Central Configuration Manager) o uno script per effettuare il backup delle impostazioni server della piattaforma BI in un file BIAR, quindi archiviare il file in un computer o un supporto di archiviazione separato.

### **i** Nota

Se si esegue il backup o il ripristino delle impostazioni del server in una distribuzione in cui è abilitato SSL, è necessario innanzitutto disabilitarlo attraverso il CCM, quindi riabilitarlo al termine dell'operazione.

In Windows lo script `BackupCluster.bat` si trova nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In UNIX lo script `backupcluster.sh` si trova nella directory `/ <DIRINSTALL> / sap_bobj / enterprise_xi40 / <platform64> / scripts`.

### 13.4.2.1 Backup delle impostazioni server mediante CCM in Windows

La seguente procedura è relativa al backup delle impostazioni server di un intero cluster. Non è possibile eseguire il backup delle impostazioni di singoli server.

### **i** Nota

se si utilizza un CMS temporaneo, è necessario utilizzare il CCM su un computer sul quale siano installati i file binari del CMS locale.

1. Avviare CCM e fare clic su *Esegui backup configurazione server* nella barra degli strumenti. Viene visualizzato il *Backup guidato configurazione server*.
2. Fare clic su *Avanti* per avviare la procedura guidata.
3. Specificare se utilizzare un server CMS esistente per il backup delle impostazioni di configurazione del server o creare un CMS temporaneo.

- Per eseguire il backup delle impostazioni server da un sistema in esecuzione, selezionare [Utilizza CMS esistente in esecuzione](#), quindi fare clic su [Avanti](#).
  - Per eseguire il backup delle impostazioni server da un sistema non in esecuzione, selezionare [Avvia un nuovo CMS temporaneo](#), quindi fare clic su [Avanti](#).
4. Se si utilizza un CMS temporaneo, selezionare un numero di porta per il CMS da utilizzare e specificare le informazioni sulla connessione al database.  
Per ridurre il rischio che altri utenti accedano al sistema durante il ripristino, specificare un numero di porta diverso da quelli utilizzati per i CMS esistenti.
  5. Inserire la chiave cluster e fare clic su [Avanti](#) per continuare.
  6. Quando richiesto, accedere al CMS specificando il sistema nonché il nome utente e la password di un account con privilegi amministrativi, quindi fare clic su [Avanti](#).
  7. Specificare la posizione e il nome di un file BIAR in cui eseguire il backup delle impostazioni di configurazione del server, quindi fare clic su [Avanti](#) per continuare.  
Nella pagina [Conferma](#) vengono visualizzate le informazioni fornite.
  8. Verificare che le informazioni fornite nella pagina [Conferma](#) siano corrette e fare clic su [Fine](#) per continuare.  
CCM esegue il backup delle impostazioni di configurazione del server per l'intero cluster sul file BIAR specificato. I dettagli relativi alla procedura di backup vengono scritti in un file di registro. Il nome e il percorso del file di registro vengono visualizzati in una finestra di dialogo.
  9. Se l'operazione di backup non riesce, verificare il file di registro per identificare il motivo.
  10. Fare clic su [OK](#) per chiudere la procedura guidata.

## 13.4.2.2 Backup delle impostazioni del server in UNIX

In UNIX utilizzare lo script `serverconfig.sh` per eseguire il backup delle impostazioni del server della distribuzione in un file BIAR.

1. Selezionare [5 - Esegui backup configurazione server](#) e premere .

```
-----  
  
SAP BusinessObjects  
  
What do you want to do?  
  
1 - Add node  
2 - Delete node  
3 - Modify node  
4 - Move node  
5 - Back up server configuration  
6 - Restore server configuration  
7 - Modify web tier configuration  
8 - List all nodes  
  
[quit(0)]  
  
-----  
  
[8]5
```

2. Specificare se utilizzare un server CMS esistente per il backup delle impostazioni di configurazione del server o creare un CMS temporaneo.
  - Per eseguire il backup delle impostazioni del server da un sistema in esecuzione, selezionare *esistente* e premere .
  - Per eseguire il backup delle impostazioni del server da un sistema non in esecuzione o per ripristinare le impostazioni del server, selezionare *temporaneo* e premere .
3. se si utilizza un server CMS temporaneo per il backup delle impostazioni del server, nelle schermate successive selezionare un numero di porta per il CMS temporaneo da utilizzare e le informazioni di connessione al database di sistema CMS.

Per ridurre il rischio che altri utenti accedano al sistema durante il ripristino, specificare un numero di porta diverso da quelli utilizzati per i CMS esistenti.
4. Quando richiesto, accedere a CMS specificando il sistema, il nome utente e la password di un account con privilegi amministrativi e premere .
5. Quando richiesto, specificare il percorso e il nome di un file BIAR in cui eseguire il backup delle impostazioni di configurazione e premere .
- Le informazioni fornite vengono visualizzate in una pagina di riepilogo.
6. Verificare che le informazioni visualizzate siano corrette e premere  per continuare.

Lo script `serverconfig.sh` esegue il backup delle impostazioni di configurazione del server per l'intero cluster nel file BIAR specificato. I dettagli relativi alla procedura di backup vengono scritti in un file di registro. Vengono visualizzati il nome e il percorso del file di registro.
7. Se l'operazione di backup non riesce, verificare il file di registro per identificare il motivo.

### 13.4.2.3 Per eseguire il backup delle impostazioni del server mediante script

Per creare un backup delle impostazioni del server nella distribuzione, è possibile eseguire il file `BackupCluster.bat` in Windows o lo script `backupcluster.sh` in UNIX.

In Windows il file `BackupCluster.bat` si trova nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In UNIX `backupcluster.sh` si trova nella directory `/ <DIRINSTALL> / sap_bobj / enterprise_xi40 / <platform64> / scripts`.

## Informazioni correlate

[Script BackupCluster e RestoreCluster \[pagina 501\]](#)

### 13.4.3 Backup del contenuto BI

È consigliabile utilizzare l'applicazione Promotion Management per eseguire regolarmente il backup del contenuto Business Intelligence, ad esempio report, utenti e gruppi e universi. Disporre di backup aggiornati dei contenuti consente di ripristinare Business Intelligence senza dover ripristinare tutto il sistema o le impostazioni del server.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello strumento Promotion Management, consultare il capitolo «Promotion Management».

Se si utilizza Subversion con lo strumento Promotion Management, consultare il capitolo «Gestione delle versioni».

## 13.5 Ripristino del sistema

Se il sistema è danneggiato, è possibile ripristinarlo interamente, ripristinando di conseguenza anche la piattaforma BI. A seconda delle condizioni del sistema, il ripristino completo potrebbe non essere necessario. Se il sistema funziona normalmente ma parte del contenuto è stata persa o danneggiata, è possibile scegliere di ripristinare solo il contenuto Business Intelligence (BI). Se il contenuto BI è valido ma i server della piattaforma sono stati configurati in modo non corretto, è possibile ripristinare solo le impostazioni del server.

La procedura è la stessa che si segue per eseguire un ripristino da un back a caldo o a freddo.

### Informazioni correlate

[Ripristino dell'intero sistema \[pagina 491\]](#)

[Ripristino delle impostazioni server \[pagina 498\]](#)

[Ripristino del contenuto BI \[pagina 501\]](#)

### 13.5.1 Ripristino dell'intero sistema

Quando viene ripristinato l'intero sistema, viene ripristinato anche il cluster della piattaforma BI. A seconda del tipo di errore che si è verificato nel sistema, potrebbe ancora essere possibile eseguire un ripristino parziale.

Se uno dei componenti seguenti riporta errori o viene perso, è necessario ripristinare l'intero sistema:

- Database CMS

#### **i** Nota

Se il servizio di database si arresta in modo anomalo, è sufficiente riavviarlo senza ripristinare l'intero sistema.

- Archivio file FRS

- File system del computer

#### **i** Nota

Per un ripristino dell'intero sistema, il sistema di destinazione non richiede che la piattaforma BI sia già installata.

Se viene corrotto o perso soltanto il database di controllo, è possibile ripristinarlo, senza dover ripristinare l'intero sistema.

Se il contenuto a livello Web viene corrotto o perso, è possibile ripristinarlo senza dover ripristinare l'intero sistema.

## Informazioni correlate

[Ripristino dell'intero sistema \[pagina 492\]](#)

[Ripristino del solo database di controllo \[pagina 494\]](#)

[Ripristino del contenuto a livello Web \[pagina 494\]](#)

[Ripristino del solo database CMS \[pagina 495\]](#)

### 13.5.1.1 Ripristino dell'intero sistema

Prima ripristinare il sistema, è necessario utilizzare Central Configuration Manager (CCM) per arrestare tutti i nodi della distribuzione della piattaforma BI e scegliere il momento preciso in cui si intende ripristinare il sistema.

#### **i** Nota

se si intende ripristinare il sistema al suo stato corrente, eseguire il backup del sistema prima di eseguire l'operazione.


1. Individuare i file di backup seguenti:
  - Backup del database CMS
  - Backup dell'archivio file FRS di input e di output
  - Backup dei file system per ogni macchina host inclusa nel cluster della piattaforma BI

#### **i** Nota

- assicurarsi di convalidare i backup e verificare che tutti i file elencati sopra provengano dallo stesso set di backup.
- Quando si esegue il backup e il ripristino, CMS e FRS vengono considerati come un'unità singola. Se si ripristina uno dei due sistemi, è necessario ripristinare anche l'altro.
- Se il backup impostato è stato ottenuto come backup a caldo, verificare che la data/ora di inizio del backup del database CMS sia precedente alla data/ora del file system del computer host, del livello Web e dell'archivio file FRS corrispondente. Saranno necessari tutti questi file anche se il problema riguarda un solo componente.



2. Utilizzare gli strumenti di ripristino file per ripristinare il file system di tutti i computer host nel cluster della piattaforma BI.
3. Utilizzare gli strumenti di ripristino file per ripristinare gli archivi file FRS di input e di output.
4. Utilizzare gli strumenti del database per ripristinare il database CMS.
5. Se la password del database CMS è stata modificata dopo la creazione del backup, utilizzare CCM per aggiornare la password del database CMS su tutti i nodi e i computer host della piattaforma BI.
6. Se si utilizza la funzionalità di controllo, utilizzare gli strumenti database per ripristinare il database di controllo.
7. Per il ripristino dell'indice di ricerca, scegliere una delle opzioni seguenti:
  - Se si desidera eseguire lo script di recupero dell'indice di ricerca, consultare l'argomento [Esecuzione dello script di recupero dell'indice di ricerca \[pagina 497\]](#) e seguire le istruzioni in esso contenute. In questo modo si otterrà più velocemente un indice completo.
  - Se si desidera rigenerare l'indice di ricerca anziché utilizzare lo script di recupero, utilizzare CCM per riavviare i nodi della piattaforma BI. Questa procedura è più semplice ma durante la rigenerazione dell'indice si potrà accedere solo parzialmente ai dati della piattaforma per le ricerche.



8. Avviare il sistema e annotare l'ora per utilizzarla durante la procedura conclusiva richiesta.
9. Verificare che il sistema stia funzionando nel modo previsto ed eseguire un test di integrità.

Dopo aver verificato il sistema, intraprendere le azioni seguenti:

- Eseguire il Repository Diagnostic Tool per rimuovere gli eventuali file temporanei inutilizzati e verificare la coerenza del repository. Consultare la sezione relativa allo Strumento di diagnostica del repository di questo manuale.
- Se lo script di recupero dell'indice non è stato utilizzato, rigenerare l'indice di ricerca della piattaforma.
- I processi di pubblicazione in esecuzione al momento del backup del sistema verranno visualizzati come non riusciti. Non rieseguire queste istanze ma avviare nuovi processi di pubblicazione.

- Se il database di controllo è stato ripristinato, è necessario eseguire una query SQL per rimuovere tutti gli eventi che si sono verificati tra l'errore del database e l'ora di riavvio (l'ora annotata al passaggio 8). Ad esempio: `delete from [DB_NAME].ADS_EVENT where Start_Time > '<[time of DB failure]>' and Start_Time < '<[time of DB restoration]>'`

## Informazioni correlate

[Indicizzazione del contenuto nel repository CMS \[pagina 767\]](#)

### 13.5.1.2 Ripristino del solo database di controllo

Prima di ripristinare il sistema di controllo, è necessario utilizzare Central Configuration Manager (CCM) per arrestare tutti i nodi della distribuzione della piattaforma BI. È inoltre necessario scegliere il momento preciso in cui si intende ripristinare il database.

#### **i** Nota

Eseguire questa attività solo se si è certi che il database di controllo è l'unico componente compromesso della piattaforma BI. Se anche altri componenti sono danneggiati, è necessario ripristinare l'intero sistema.

Utilizzare gli strumenti del database per ripristinare il database di controllo.

## Informazioni correlate

[Ripristino dell'intero sistema \[pagina 492\]](#)

### 13.5.1.3 Ripristino del contenuto a livello Web

Prima di ripristinare il contenuto a livello Web, è necessario arrestare tutti i nodi inclusi nella distribuzione della piattaforma BI utilizzando Central Configuration Manager (CCM). Sarà inoltre necessario decidere in quale momento specifico eseguire il ripristino.

Se si desidera avere la possibilità di tornare allo stato corrente del sistema, è necessario eseguire un backup del sistema prima del ripristino.

Se il livello Web è corrotto è possibile ripristinarlo in modo individuale.

1. Utilizzare gli strumenti di ripristino dei file per ripristinare le cartelle a livello Web sulla macchina host a livello Web.
2. Utilizzare CCM per riavviare tutti i nodi per la distribuzione della piattaforma BI.

## 13.5.1.4 Ripristino del solo database CMS

### **i** Nota


Se il servizio di database si arresta in modo anomalo, è sufficiente riavviarlo senza ripristinare l'intero sistema. Se il database si è danneggiato o il funzionamento di altri componenti è compromesso, è necessario eseguire il ripristino di tutto il sistema.

Riparare o sostituire la macchina host del database CMS. In caso di sostituzione, assicurarsi che abbia lo stesso nome di sistema della macchina host precedente, nonché impostazioni della porta e credenziali del database identiche.

### **i** Nota

se non è possibile ripristinare la macchina utilizzando lo stesso nome e le stesse credenziali, sarà necessario utilizzare CCM per aggiornare le informazioni sulla connessione del database per ogni nodo del cluster e riavviare i nodi.

Per Windows:



Per Unix: Eseguire `cmsdbsetup.sh`, immettere il nome nodo quando richiesto, quindi scegliere l'opzione 6 `update`.

```
-----
SAP BusinessObjects

Current CMS Data Source: BI4_CMS_DSN_1381344842

Current cluster name: LRHEL57x64:6400

Current cluster key: [[pU0uEMM1.kKJPezTK002bw]]

update (Update Data Source Settings)
reinitialize (Recreate the current data source)
copy (Copy data from another Data Source)
change cluster (Change current cluster name)
change cluster key (Change current cluster key)

[update(6)/reinitialize(5)/copy(4)/change cluster(3)/change cluster key(2)/back(1)/quit(0)]
-----

[update] 6
```

1. Arrestare tutti i nodi della piattaforma BI utilizzando CCM.
2. Utilizzare gli strumenti del database per ripristinare il database di controllo.
3. Utilizzare CCM per avviare i nodi della piattaforma BI.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento del sistema, effettuare le operazioni seguenti:

- Eseguire il Repository Diagnostic Tool per rimuovere gli eventuali file temporanei inutilizzati e verificare la coerenza del repository. Consultare la sezione relativa allo Strumento di diagnostica del repository di questo manuale.
- I processi di pubblicazione in esecuzione al momento del backup del sistema verranno visualizzati come non riusciti. Non rieseguire queste istanze ma avviare nuovi processi di pubblicazione.

## Informazioni correlate

[Indicizzazione del contenuto nel repository CMS \[pagina 767\]](#)

### 13.5.1.5 Recupero dell'indice di ricerca

La funzionalità di ricerca della piattaforma gestisce una serie di file di indice e di informazioni in tutto il sistema per consentire ricerche più efficienti. Se è necessario ripristinare il sistema, tali file di informazioni possono generare incoerenze. È possibile riparare tali incoerenze utilizzando lo script di recupero dell'indice o rigenerando l'indice.

La ricreazione dell'indice è un processo diretto, ma richiede una notevole quantità di risorse e molto tempo per essere completato. Inoltre le ricerche eseguite durante la ricreazione restituiranno solo risultati per le parti indicizzate del database. Lo script di recupero prevede una procedura più complicata, ma che garantisce un indice completo e funzionante in breve tempo.

Se si sta ripristinando una distribuzione con più computer, eseguire lo script su tutti i computer che ospitano il servizio di ricerca. Per il primo computer in un cluster, utilizzare l'opzione `-Both`, quindi su tutti gli altri computer del cluster utilizzare l'opzione `-ContentStore`.

## Informazioni correlate

[Indicizzazione del contenuto nel repository CMS \[pagina 767\]](#)

### 13.5.1.5.1 Esecuzione dello script di recupero dell'indice di ricerca

- Verificare che CMS sia in esecuzione e arrestare tutti gli Adaptive Processing Server (APS) in cui è installato il servizio di ricerca.

#### **i** Nota

È necessario arrestare tali APS subito dopo l'avvio del nodo.

- Impostare `JAVA_HOME` sul percorso `sapjvm/bin` nella directory di installazione della piattaforma BI.
  - La directory dei dati di ricerca piattaforma è accessibile dal computer in cui si esegue lo script.
1. Sulla macchina host CMS o APS aprire una finestra della riga di comando (se si utilizza un sistema operativo Windows).
  2. Passare alla directory seguente `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\`.  
I computer Unix utilizzano il percorso file Unix equivalente.
  3. Digitare `java -jar platformSearchOnlineHotbackupRestore.jar` e premere [Invio](#).
  4. Alla richiesta, immettere le informazioni seguenti e premere [Invio](#):
    - Il percorso dell'installazione della piattaforma BI (ad esempio, `<DIRINSTALL>/SAP businessObjects Enterprise XI 4.0`)
    - Le credenziali di accesso CMS, incluso il nome CMS, l'ID e la password utente e il tipo di autenticazione. Il tipo di autenticazione presenta le seguenti opzioni:
      - `SecEnterprise`
      - `secLDAP`
      - `secWinAD`
      - `secSAPR3`
  5. Quando viene richiesto il tipo di ripristino dell'indice, digitare una delle opzioni seguenti e premere [Invio](#).

Valore	Descrizione
<code>-Both</code>	Questa opzione deve essere utilizzata per distribuzioni di server singoli oppure nelle distribuzioni in più computer, per il primo computer host APS con il servizio di ricerca.

Valore	Descrizione
	In un sistema con più APS di ricerca, la prima volta che lo script viene eseguito, utilizzare il valore – Both (per aggiornare il database e l'archivio contenuti). Se lo script viene eseguito per tutti gli altri APS di ricerca, utilizzare il valore –ContentStore (per aggiornare solo l'archivio contenuti).
–ContentStore	Questa opzione deve essere utilizzata quando si esegue lo script su computer host APS in cui è installato il servizio di ricerca, a meno che non si tratti del primo computer nel cluster in cui viene eseguito lo script.
–Exit	Questa opzione consente di chiudere lo script senza eseguire un ripristino dell'indice.

6. Al termine dell'esecuzione dello script, chiudere la finestra della riga di comando (per le macchine Windows).

Avviare tutte le istanze di APS arrestate.

```
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0
\java\lib>java -jar platformsearchOnlineHotbackupRestore.jar
Enter the BOE install location :
C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0

Enter the CMS Credentials:
CMS NAME: BIPW08R2
USER NAME: Administrator
PASSWORD:
AUTHENTICATION: secEnterprise
BOE Install Location = C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessOb
jects Enterprise XI 4.0 CMS = BIPW08R2 User = Administrator Authentication =
secEnterprise

Please verify if the details given above are correct(y/n)...Press 'e' if you wan
t to exit :y
What would you like to restore?
1. Index ?
2. Content Store ?
3. Both Index and Content Store (Choose this option only when index and content
store are present on one node) ?
4. Exit ?
3_
```

## 13.5.2 Ripristino delle impostazioni server

Per ripristinare le impostazioni server del sistema da un file BIAR, è possibile utilizzare CCM (Central Configuration Manager) o lo script RestoreCluster. Il ripristino del contenuto del server da un file BIAR non influenza contenuto Business Intelligence quali report, utente e gruppi o impostazioni di protezione.

### **i** Nota

quando si ripristinano le impostazioni server, è supportato il ripristino delle impostazioni di un intero cluster. Non è possibile ripristinare solo le impostazioni di una parte dei server del cluster.

### **i** Nota

Se si esegue il backup o il ripristino delle impostazioni del server in una distribuzione in cui è abilitato SSL, è necessario innanzitutto disabilitarlo attraverso il CCM, quindi riabilitarlo al termine dell'operazione.

## 13.5.2.1 Ripristino delle impostazioni server mediante CCM in Windows

È possibile utilizzare CCM (Central Configuration Manager) per ripristinare le impostazioni server. Dopo aver ripristinato le impostazioni server, è necessario creare nuovamente i nodi del sistema in ogni computer del cluster di sistema.

1. Arrestare tutti i nodi su tutti i computer del cluster per i quali è in corso il ripristino delle impostazioni di configurazione server, arrestando Server Intelligence Agent per ogni nodo.
2. Avviare CCM in un computer che utilizza un CMS.
3. Fare clic su [Ripristina configurazione server](#) sulla barra degli strumenti. Viene visualizzato il [Ripristino guidato configurazione server](#).
4. Fare clic su [Avanti](#) per avviare la procedura guidata.
5. Quando viene richiesto, fornire il numero di porta del CMS (Central Management Server) temporaneo da utilizzare e le informazioni necessarie per connettersi al database di sistema CMS, quindi fare clic su [Avanti](#) per continuare.
6. Inserire la chiave cluster e fare clic su [Avanti](#) per continuare.
7. Quando richiesto, accedere a CMS immettendo il nome CMS e il nome utente e la password di un account con privilegi amministrativi e fare clic su [Avanti](#) per continuare.
8. Specificare la posizione e il nome del file BIAR che contiene le impostazioni di configurazione server da ripristinare, quindi fare clic su [Avanti](#) per continuare.  
In una pagina di riepilogo vengono visualizzati i contenuti del file BIAR.
9. Fare clic su [Avanti](#) per continuare.  
In una pagina di riepilogo vengono visualizzate le informazioni immesse dall'utente.
10. Fare clic su [Fine](#) per continuare.  
Un messaggio di avviso indica che le impostazioni server esistenti verranno sovrascritte con i valori contenuti nel file BIAR e, nel caso in cui si scelga di procedere, le impostazioni server correnti saranno perdute.
11. Fare clic su [Sì](#) per ripristinare le impostazioni di configurazione del server.  
  
CCM esegue il ripristino delle impostazioni di configurazione del server per l'intero cluster dal file BIAR. I dettagli relativi al ripristino vengono scritti in un file di registro. Il nome e il percorso del file di registro vengono visualizzati in una finestra di dialogo.
12. Se l'operazione di ripristino non riesce, controllare il file di registro per determinare il motivo.
13. Fare clic su [OK](#) per chiudere la procedura guidata.

Le impostazioni server presenti nel file BIAR vengono ripristinate sul sistema. Vengono creati i nodi e i server esistenti nel file BIAR che non erano presenti nel sistema prima del ripristino.

### Nota

I nodi e i server esistenti nel sistema ma non nel file BIAR vengono rimossi dal repository. I nodi e i server vengono ancora visualizzati in CCM, ma è possibile cancellare manualmente i file `dbinfo` e `bootstrap` in un nodo.

È necessario creare nuovamente i nodi del sistema in ogni computer del cluster.

## Informazioni correlate

[Utilizzo dei nodi \[pagina 399\]](#)

### 13.5.2.2 Ripristino delle impostazioni del server in Unix

Nei computer Unix, utilizzare lo script `serverconfig.sh` per ripristinare le impostazioni del server di distribuzione da un file BIAR.

1. Selezionare [6 - Ripristina configurazione server](#) e premere `[Invio]`.

```
-----
                SAP BusinessObjects

What do you want to do?

1 - Add node
2 - Delete node
3 - Modify node
4 - Move node
5 - Back up server configuration
6 - Restore server configuration
7 - Modify web tier configuration
8 - List all nodes

[quit (0) ]
-----

[8] 6
```

2. Immettere un numero di porta per il server Central Management Server (CMS) temporaneo da utilizzare e premere `[Invio]`.
3. Nelle schermate successive, specificare le informazioni di connessione al database di sistema CMS.
4. Quando richiesto, accedere a CMS specificando il sistema, il nome utente e la password di un account con privilegi amministrativi e premere `[Invio]`.
5. Quando richiesto, specificare il percorso e il nome del file BIAR da cui si desidera eseguire il ripristino delle impostazioni della configurazione server quindi premere `[Invio]`.  
Le informazioni fornite vengono visualizzate in una schermata di riepilogo.
6. Verificare che le informazioni visualizzate siano corrette e premere [Invio](#) per continuare.  
Lo script `serverconfig.sh` ripristina le impostazioni di configurazione del server per l'intero cluster dal file BIAR specificato. I dettagli della procedura di ripristino vengono scritti in un file di registro. Il nome e il percorso del file di registro vengono visualizzati sullo schermo.
7. Se l'operazione di ripristino non riesce, controllare il file di registro per determinare il motivo.



### 13.5.2.3 Ripristino delle impostazioni del server con uno script

Se si preferisce, è possibile ripristinare le impostazioni server della distribuzione eseguendo lo script `RestoreCluster.bat` in Windows o lo script `restorecluster.sh` in Unix.

In Windows `RestoreCluster.bat` si trova nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts`.

In Unix `restorecluster.sh` si trova nella directory `/<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PLATFORM64>/scripts`.

#### Informazioni correlate

[Script BackupCluster e RestoreCluster \[pagina 501\]](#)

### 13.5.3 Ripristino del contenuto BI

Se il backup del contenuto Business Intelligence (BI) è stato eseguito in file LCMBIAR, è possibile utilizzare lo strumento Promotion Management per ripristinare il contenuto BI, senza dover ripristinare l'intero sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo «Promotion Management».

## 13.6 Script BackupCluster e RestoreCluster

Nella tabella che segue sono riportati i parametri della riga di comando utilizzati con lo script `BackupCluster`.

#### Nota

questo script consente di eseguire il backup solo delle impostazioni server di un cluster. È necessario eseguire il backup degli altri dati separatamente.

Tabella 73: Parametri di BackupCluster

Nome	Descrizione	Esempio
<code>-backup</code>	Nome e percorso del file BIAR in cui si desidera creare il backup delle impostazioni del server del sistema per il ripristino.	<code>-backup "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</code>
<code>-cms</code>	Nome host del computer in cui si trova il server CMS del sistema. Se il server CMS viene eseguito su una porta diversa da quella predefinita (6400), è necessario specificare anche il numero di porta.	<code>-cms mycms:6400</code>

Nome	Descrizione	Esempio
-username	Nome utente di un account Administrator.	<b>-username Administrator</b>
-password	Password di un account Administrator.	<b>-password Password1</b>

Nella tabella che segue sono riportati i parametri della riga di comando utilizzati con lo script RestoreCluster.

Tabella 74: Parametri di RestoreCluster

Nome	Descrizione	Esempio
-restore	Il nome e il percorso del file BIAR che contiene le impostazioni di configurazione del server che si desidera ripristinare.	<b>-restore "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</b>
-username	Nome utente di un account Administrator.	<b>-username Administrator</b>
-password	Password di un account Administrator.	<b>-password Password1</b>
-displaycontents	Visualizza un elenco di nodi e server contenuti nel file BIAR.	<b>-displaycontents "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"</b>

#### **i** Nota

eseguire lo script RestoreCluster con il parametro -displaycontents per visualizzare i contenuti del file BIAR prima di ripristinare le impostazioni del server.

I parametri riportati di seguito sono necessari se si esegue il backup delle impostazioni server da un sistema non in esecuzione oppure se si stanno ripristinando le impostazioni server.

Tabella 75: Parametri utilizzati con un server CMS temporaneo

Nome	Descrizione	Esempio
-usetempcms	Crea un CMS temporaneo per l'operazione specificata. Al termine dell'operazione, il CMS temporaneo viene arrestato.	<b>-usetempcms</b>
-cmsport	Numero della porta del CMS temporaneo.	<b>-cmsport 6700</b>

Nome	Descrizione	Esempio
-dbdriver	<p>Il driver di database del database di sistema CMS. I valori accettati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>db2databasesubsystem</b></li> <li>• <b>maxdbdatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>mysqldatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>oracledatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sqlserverdatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sybasedatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>sqlanywheredatabasesubsystem</b></li> <li>• <b>newdbdatabasesubsystem</b></li> </ul> <div> <p><b>i</b> Nota</p> <p>il parametro <b>newdbdatabasesubsystem</b> viene utilizzato con i database SAP HANA.</p> </div>	<b>-dbdriver sqlserverdatabasesubsystem</b>
-connect	La stringa di connessione al database di sistema CMS.	<b>-connect "DSN=BusinessObjects CMS 140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"</b>
-dbkey	La chiave cluster.	<b>-dbkey abc1234</b>

### Esempio

Nell'esempio che segue, viene eseguito il backup delle impostazioni del server su un file BIAR, utilizzando un server CMS esistente.

```
-backup "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
```

### Esempio

L'esempio che segue mostra in che modo viene visualizzato il contenuto di un file BIAR.

```
-displaycontents "C:\Users\Administrator\Desktop\mybiar.biar"
```

### Esempio

L'esempio che segue mostra in che modo vengono ripristinate le impostazioni dal file BIAR. Utilizzare sempre un CMS temporaneo quando si ripristinano le impostazioni del server.

```
-restore "C:\Users\Administrator\Desktop\my.biar"
```

```
-cms mycms:6400
-username Administrator
-password Password1
-usetempcms
-cmsport 6400
-dbdriver sqlserverdatabasesubsystem
-connect "DSN=BusinessObjects CMS
140;UID=username;PWD=Password1;HOSTNAME=database;PORT=3306"
-dbkey abc1234
```

# 14 Copia della distribuzione della piattaforma BI

## 14.1 Panoramica della copia del sistema

In questo capitolo è descritto come creare un duplicato della distribuzione della piattaforma BI a scopo di test o standby o per altri scopi.

### Informazioni correlate

[Panoramica di backup e ripristino \[pagina 480\]](#)

## 14.2 Terminologia

Termine	Definizione
Sistema di origine	La distribuzione della piattaforma BI originale.
Sistema di destinazione	La nuova distribuzione che si desidera creare.
Copia del sistema	La creazione di un duplicato di una distribuzione della piattaforma BI esistente.
Copia del sistema omogenea	La creazione di un duplicato del sistema in cui il sistema di origine e quello di destinazione utilizzano sistema operativo e database dello stesso tipo. La piattaforma BI supporta solo copie di sistema omogenee.
Copia del sistema eterogenea	La creazione di un duplicato del sistema in cui il sistema di origine e quello di destinazione utilizzano sistemi operativi e database diversi ma si basano sugli stessi dati.
Copia del database	La creazione di un duplicato del database di sistema CMS o del database di controllo mediante gli strumenti del fornitore del database.

## 14.3 Casi di utilizzo per la copia del sistema

Nella tabella seguente vengono descritti gli obiettivi che l'utente potrebbe voler raggiungere in base alle risorse a sua disposizione, con l'indicazione delle soluzioni più appropriate.

Obiettivo	Risorse necessarie	Soluzione
<p>Obiettivo: copia identica</p> <p>Creazione di un sistema duplicato a scopo di standby o test con una configurazione hardware e indirizzi IP/nomi computer identici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una soluzione di destinazione con hardware identico a quello del sistema di origine</li> <li>E</li> <li>Backup del sistema di origine o accesso al sistema di origine da cui creare un backup.</li> </ul>	<p>Utilizzare il workflow di backup e ripristino del sistema descritto in dettaglio in questo manuale. Consultare la procedura <a href="#">Backup dell'intero sistema [pagina 484]</a>. Ricreare il sistema di destinazione da backup del sistema di origine.</p>
<p>Obiettivo: copia</p> <p>Creazione di un sistema duplicato a scopo di standby, test o formazione con hardware e indirizzi IP/nomi computer diversi da quelli del sistema di origine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di origine (in esecuzione o arrestato) O backup dei database e dei file del sistema di origine.</li> <li>E</li> <li>Informazioni dettagliate sul sistema descritte in <a href="#">Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine [pagina 509]</a></li> </ul>	<p>Utilizzare il workflow della copia del sistema, iniziando con <a href="#">Pianificazione della copia del sistema [pagina 506]</a> e seguire le istruzioni per il resto del capitolo.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile creare il sistema di destinazione su un computer con una distribuzione esistente della piattaforma BI con la stessa versione, lo stesso pacchetto di supporto e lo stesso livello patch oppure in un computer pulito senza piattaforma BI installata.</p> </div>

## Informazioni correlate

[Backup \[pagina 483\]](#)

[Pianificazione della copia del sistema \[pagina 506\]](#)

## 14.4 Pianificazione della copia del sistema

Una copia del sistema non deve riflettere il sistema corrente. È possibile creare una copia del sistema e attendere un po' prima di procedere alla ricreazione della copia sul sistema di destinazione o in alternativa è possibile utilizzare un backup precedente del sistema di origine come base per il sistema di destinazione. La copia corrisponderà al sistema così com'era nel momento in cui la copia è stata creata. Se ad esempio si attende un mese, la copia ricreerà il sistema nelle condizioni in cui questo si trovava un mese prima.

Dopo aver esaminato gli esempi di utilizzo nella sezione precedente ed aver scelto il più adatto alle proprie esigenze, è necessario sviluppare un piano per la copia del sistema.

## Creazione di una copia del sistema

Quando si pianifica la copia di un sistema, è consigliabile stabilire preventivamente i seguenti punti:

- Se il sistema di origine deve essere arrestato o attivo durante la creazione della copia. La procedura può essere effettuata in entrambi i casi.
  - Se il sistema deve essere arrestato, quanto tempo di inattività sarà necessario.
  - Pianificare del tempo per il test in modo da garantire l'integrità del sistema di destinazione.
- Quali strumenti utilizzare per il backup e il ripristino del database.
- In quali computer distribuire il sistema di destinazione e dove verrà ospitato ciascun nodo.
- Quali componenti facoltativi copiare.
- Il tipo di database da utilizzare per il database CMS di destinazione ed eventuali altri database facoltativi da copiare.

È inoltre necessario considerare gli aspetti seguenti:

- Quali componenti della piattaforma BI sono installati nel sistema di origine. È inoltre possibile utilizzare la funzione ► [Aggiungi/Rimuovi](#) ► [Modifica](#) ► del programma di installazione per visualizzare l'elenco dei componenti attualmente installati.
- Se il sistema di destinazione è installato in un'installazione hardware differente dal sistema di origine, potrebbe essere necessario ottimizzare il sistema di destinazione per ottenere prestazioni migliori. Consultare le informazioni relative al miglioramento delle prestazioni del sistema nel manuale *SAP BusinessObjects Business Intelligence sizing companion guide*.
- Se si desidera, è possibile fare in modo che per il sistema di destinazione i report vengano creati da database diversi da quelli del sistema di origine. In questo caso sarà necessario modificare le informazioni di connessione per i database di creazione report. A tale scopo, è possibile mantenere lo stesso nome DNS per il sistema di destinazione, modificando però il database a cui il DNS fa riferimento.

## Componenti del sistema di origine richiesti

- Database di sistema CMS
- Archivio file FRS
- File di configurazione del livello semantico
- Database di controllo (facoltativo)
- Database di monitoraggio (facoltativo)
- Database Subversion di Promotion Management (facoltativo)

## 14.5 Considerazioni e limitazioni

Durante la creazione di una copia della distribuzione della piattaforma BI è necessario tenere conto delle considerazioni seguenti.

Area	Considerazione
Integrazioni con SAP Business Warehouse	Se si utilizzano la piattaforma BI e SAP ERP o BW in un ambiente integrato, prima di eseguire la copia del sistema leggere la documentazione relativa alla copia di sistemi SAP. I manuali relativi alla copia del sistema sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/systemcopy">http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/systemcopy</a> (è richiesto l'accesso a SMP). Scegliere la versione di SAP NetWeaver. I relativi manuali sono disponibili nella cartella dei manuali di installazione.
Versione dei programmi	Il sistema di origine e quello di destinazione devono avere la stessa versione, lo stesso pacchetto di supporto e lo stesso livello patch.
Impostazioni relative al contenuto e alla configurazione	È possibile copiare solo l'intero sistema di origine. Non è possibile copiare in maniera selettiva le impostazioni di configurazione del sistema o il contenuto.
Percorso di installazione	Il percorso di installazione di origine e di destinazione deve essere identico: se ad esempio il sistema di origine è stato installato in C:\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0, è necessario installare la destinazione in C:\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0.
Sistema operativo host	I sistemi operativi di origine e di destinazione devono essere identici.
Tipo di software di database CMS	I database di origine e destinazione CMS devono essere dello stesso tipo. È possibile scegliere se passare a un altro tipo di database supportato, dopo aver copiato il sistema.
Tipo di software di database di controllo	<p>Se si desidera effettuare la copia di dati di controllo, i database di controllo di origine e di destinazione devono essere dello stesso tipo. Dopo la creazione della copia, sarà possibile stabilire un nuovo database di tipo diverso.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>se si stabilisce un nuovo database, gli eventi esistenti non verranno copiati all'interno di esso. Nel nuovo database verranno registrati solo i nuovi eventi.</p> </div>
Personalizzazione del livello Web	La procedura di copia non consente di copiare i componenti del livello Web dal sistema di origine. Se il livello Web è stato personalizzato (ad esempio modificando i file <code>.properties</code> nella cartella <code>custom</code> ) è necessario applicare manualmente le stesse personalizzazioni alla destinazione.
Argomenti non trattati in queste istruzioni	Il workflow illustrato non descrive come esportare o importare un database. Per la copia e il ripristino del database utilizzare gli strumenti del fornitore del database.

Durante la procedura di copia del sistema vengono copiati i dati seguenti:

- Database del repository CMS (contiene report, analitiche, cartelle, diritti, utenti e gruppi di utenti, impostazioni del server e altro contenuto della piattaforma BI e di sistema).



- Database di controllo (contiene eventi di controllo attivati dai server della piattaforma BI o da applicazioni client).
- Database di monitoraggio (contiene dati di tendenza da metriche, probe e controlli).
- Database di Promotion Management (contiene versioni diverse di report, analitiche, altre risorse BI e informazioni sulla versione).

#### Nota

per una descrizione dei database e del relativo contenuto, consultare la sezione [Database \[pagina 38\]](#) di questo manuale.

- File di configurazione del livello semantico

La configurazione dei livelli Web, l'indice di ricerca e i dati non citati esplicitamente in precedenza non vengono copiati.

## Considerazioni sulle copie per il recupero dei file

Se lo scopo specifico dell'esecuzione della copia del sistema è il recupero di un file eliminato per errore, è inoltre necessario tenere conto delle considerazioni seguenti.

Utilizzando il backup, eseguire i passaggi della procedura [Per eseguire l'importazione in un sistema di destinazione \[pagina 513\]](#) sul sistema di produzione.

- Non installare tutti i nodi, ma solo il primo, che conterrà il CMS e il relativo database.
- Non installare i database di controllo, di Promotion Management e di monitoraggio.
- Non ricreare le connessioni ai database di controllo o di creazione report.

Utilizzare LCM per promuovere l'oggetto che si desidera recuperare dal sistema di destinazione al sistema di origine.

## 14.6 Procedura di copia del sistema

Le procedure seguenti consentono di eseguire le due fasi relative alla copia della distribuzione della piattaforma BI.

### 14.6.1 Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine

È necessario prendere nota delle informazioni seguenti relative al sistema di origine: Se si desidera scrivere queste informazioni, è disponibile un foglio di lavoro in [Foglio di lavoro della copia del sistema \[pagina 1045\]](#).

Proprietà	Posizione
Chiave cluster CMS. Assicurarsi che questa informazione sia protetta.	Creata dall'amministratore di sistema al momento dell'installazione della piattaforma BI.
Nome dei nodi.	Passare alla scheda <a href="#">Server</a> della console CMC. Nella struttura a sinistra espandere <a href="#">Nodi</a> .
Nome computer e cartella di installazione della piattaforma BI di ogni computer della distribuzione.	Passare alla scheda <a href="#">Server</a> della console CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse sul CMS e scegliere <a href="#">Segnaposto</a> . Cercare il valore del segnaposto %INSTALLROOTDIR%.
Password dell'amministratore della piattaforma BI. Assicurarsi che questa informazione sia protetta.	Creata dall'amministratore di sistema al momento dell'installazione della piattaforma BI.
Tutte le connessioni ai database che possono essere utilizzate dal CMS, nonché nomi utente e password associati a tali connessioni. Sono comprese le connessioni al database di controllo, se si desidera copiare tali informazioni. Verificare di recuperare queste informazioni per tutti i computer del cluster.	<p>Passare alla scheda <a href="#">Server</a> della console CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse sul CMS e scegliere <a href="#">Metriche</a>.</p> <p>Verificare le metriche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nome connessione database di sistema</a></li> <li>• <a href="#">Nome server database di sistema</a></li> <li>• <a href="#">Nome utente database di sistema</a></li> <li>• <a href="#">Nome origine dati</a></li> <li>• <a href="#">Nome connessione database di controllo</a> (facoltativo)</li> <li>• <a href="#">Nome utente database di controllo</a> (facoltativo)</li> </ul>
<p><b>i Nota</b></p> <p>se si desidera copiare il database di controllo, sono inoltre necessari i nomi e le credenziali di connessione a questo.</p>	
Per ogni computer del cluster, i dettagli (tipo di client, versione) delle altre connessioni a database, ad esempio quelle utilizzate da universi e report. Non dimenticare di includere nomi utente e password.	Per i report Crystal generati direttamente dai database, verificare le informazioni di connessione utilizzando le applicazioni di progettazione di SAP Crystal Reports 2013 o SAP Crystal Reports for Enterprise. Per le informazioni di connessione a universi, utilizzare Information Design Tool (.unx) o Universe Design Tool (.unv).
Versione, pacchetto di supporto e livello patch del sistema di origine.	<p>In Windows queste informazioni sono individuabili all'interno dello strumento <a href="#">Installazione applicazioni</a>.</p> <p>In Unix è possibile utilizzare l'utilità <code>modifyOrRemoveProducts.sh</code> disponibile nella directory di installazione della piattaforma BI.</p>
I percorsi degli archivi file per ogni FRS di input e di output nella distribuzione.	Passare alla scheda <a href="#">Server</a> della console CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'FRS di input o di output e scegliere <a href="#">Proprietà</a> . Verificare la proprietà <a href="#">Directory archivio file</a> .

Proprietà	Posizione
	<p><b>i Nota</b></p> <p>Se il valore inizia con %, si tratta di un segnaposto ed è necessario fare clic su <a href="#">Segnaposto</a> e prendere nota della directory riportata nel segnaposto.</p>
Se si intende copiare Promotion Management, la posizione della cartella del database di Promotion Management e delle cartelle Subversion.	<p>La cartella predefinita per il database di Promotion Management nelle installazioni in Windows è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\LCM\LCMOVERRIDE</code>, mentre in Unix è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/data/LCM/LCMOverride</code>.</p> <p>I percorsi predefiniti per i file Subversion nelle installazioni Windows sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut</code></li> <li>• <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\LCM_Repository</code></li> </ul> <p>mentre in Unix sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/check_out</code> (Questa directory viene creata solo dopo avere utilizzato Subversion per l'estrazione dei file).</li> <li>• <code>\$HOME/LCM_Repository</code></li> </ul>
Se si intende copiare il database di monitoraggio, la cartella di quest'ultimo.	<p>Questa è impostata nella console CMC. Passare all'area di gestione <a href="#">Applicazioni</a> della console CMC, selezionare <a href="#">► Applicazione di monitoraggio ► Proprietà ►</a> e verificare la <a href="#">Directory di backup del database di tendenza</a>.</p> <p>La cartella predefinita nelle installazioni Windows è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB</code>, mentre in Unix è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/Data/TrendingDB</code>.</p>
Percorso della cartella di livello semantico.	Per impostazione predefinita, il percorso della cartella nelle installazioni Windows è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionsServer\</code> .

Dopo aver registrato le informazioni sopra descritte:

1. Utilizzare gli strumenti di backup del fornitore del database per creare una copia di backup dei database seguenti:
  - Il database di sistema CMS
  - Il database di controllo (facoltativo)

2. Utilizzando gli strumenti per il backup dei file, eseguire il backup dei set di file seguenti:

- Gli archivi di file di input e di output FRS.
- Il database di tendenza di monitoraggio (facoltativo). A questo scopo, eseguire il backup dei file della cartella di monitoraggio registrati nel foglio di lavoro. Per impostazione predefinita, in Windows è: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB`. In Unix: `<DIRINSTALL>/sap_bobj/Data/TrendingDB`.
- Database di Promotion Management (facoltativo). A questo scopo, eseguire il backup dei file della cartella di monitoraggio registrati nel foglio di lavoro. Per impostazione predefinita, in Windows è: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\LCM\LCMOverride`. In Unix: `<DIRINSTALL>/sap_bobj/data/LCM/LCMOverride`.
- Database Subversion di Promotion Management (facoltativo). A questo scopo, eseguire il backup dei file delle cartelle di Subversion registrate nel foglio di lavoro. Per impostazione predefinita, in Windows sono:
  - `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut`
  - `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\LCM_Repository`.

Mentre in Unix sono:

- `<DIRINSTALL>/check_out` (Questa directory viene creata solo dopo avere utilizzato Subversion per l'estrazione dei file).
- `$HOME/LCM_Repository`
- I file di configurazione della cartella di livello semantico: il file `cs.cfg` nella cartella `connectionServer` e i file `.sbo` e `.prm` nelle relative sottocartelle.

### **i** Nota

per i vincoli e per una descrizione dettagliata di questo workflow, consultare la sezione [Backup a caldo \[pagina 484\]](#).

3. I file elencati di seguito possono essere personalizzati dall'utente. Se personalizzati, eseguirne il backup dal sistema di origine e successivamente ripristinarli nella stessa cartella nel sistema di origine:

- `BO_trace.ini` installato in:
  - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/conf`
- `clientSDKOptions.xml` installato in:
  - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib`
  - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/win32_x86`
  - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/win64_x64`
- `CRConfig.xml` installato in:
  - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java`
- `mdas.properties` installato in:
  - `[DIRINSTALLAZ]/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/pjs/services/MDAS/resources/com/businessobjects/multidimensional/services`
- I file di configurazione di WDeploy installati in `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/wdeploy/conf`:
  - `config.apache`
  - `config.jboss7`
  - `config.sapappsvr73`
  - `config.tomcat6`
  - `config.tomcat7`

- `config.weblogic11`
  - `config.websphere7`
  - `config.websphere8`
  - `wdeploy.conf`
4. I file a livello Web elencati di seguito possono essere personalizzati dall'utente. Se sono state apportate modifiche a tali file, eseguirne il backup dal sistema di origine. Successivamente, sarà necessario ripristinarli o riapplicare le modifiche al sistema di destinazione.
- `BO_trace.ini` installato in:
    - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/BOE/WEB-INF/TraceLog`
    - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/dswsbobje/WEB-INF/conf`
  - `clientaccesspolicy.xml` installato in:
    - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/ROOT`
  - `clientSDKOptions.xml` installato in:
    - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/clientapi/WEB-INF/lib`
    - `[DIRINSTALLAZ]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/dswsbobje/WEB-INF/lib`
  - `crossdomain.xml` installato in:
    - `[DIRINSTALL]SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles/webapps/ROOT`
    - `[DIRINSTALLAZ]tomcat/webapps/ROOT`
  - Eventuali file personalizzati nella cartella `config/custom` (livello Web). Eseguire il backup di questi file per trasferire la personalizzazione nel sistema di destinazione.
5. Eseguire il backup delle estensioni personalizzate aggiunte manualmente al sistema di origine, ad esempio le estensioni di pubblicazione, le librerie personalizzate e così via.

Conservare le informazioni registrate in precedenza con la copia dei database e dei file. È consigliabile conservare una seconda copia da aggiornare quando necessario per le procedure future di copia del sistema.

## 14.6.2 Per eseguire l'importazione in un sistema di destinazione

Questa procedura è basata sul presupposto che siano state create copie di backup dei database della distribuzione e dei file di sistema che si intende utilizzare nel sistema di destinazione. Tutti i file di backup devono provenire dallo stesso set di backup. Saranno inoltre necessarie le informazioni (ad esempio chiave cluster e credenziali per il database) annotate durante la procedura «Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine».

Se il sistema di destinazione risiederà in un percorso di rete con accesso alle risorse del sistema di origine, è necessario assicurarsi che il sistema di destinazione non provi ad accedere a tali risorse fino a quando non sarà stato riconfigurato. A tale scopo, inserire un firewall tra il sistema di destinazione e le risorse del sistema di origine oppure lasciare spento il sistema di origine durante l'avvio del sistema di destinazione. Dopo il primo avvio del sistema di destinazione è possibile rimuovere il firewall o avviare il sistema di origine.

Se nel sistema di origine è già installata la piattaforma BI, assicurarsi che la versione, il pacchetto di supporto e il livello patch di questa siano gli stessi del sistema di origine al momento della creazione della copia. Verificare inoltre che il percorso di installazione del sistema di destinazione sia lo stesso del sistema di origine.

1. Nel sistema di destinazione creare le connessioni al database o ai database in cui si desidera installare il repository CMS e i database di controllo e di creazione report.

#### **i** Nota

le connessioni possono fare riferimento a database diversi, ma devono avere lo stesso nome o DSN e utilizzare le stesse credenziali del sistema di origine.

2. Utilizzare gli strumenti per i database per ripristinare il database di sistema CMS e il database di controllo (se necessario) dal backup del sistema di origine nel database di destinazione.

Se per gli universi o i report del sistema di destinazione è necessario utilizzare un database di creazione report diverso, modificare la connessione in modo che faccia riferimento a tale database.

Per ulteriori istruzioni su questo passaggio, consultare l'argomento [Ripristino del sistema \[pagina 491\]](#).

3. Se la piattaforma BI è installata nel sistema host di destinazione, ignorare il passaggio 4. Se la piattaforma BI non è installata, installarla nel sistema host di destinazione tenendo conto di quanto segue:
  - a. Installare la stessa versione di programma, lo stesso pacchetto di supporto e lo stesso livello patch del sistema di origine.
  - b. Utilizzare lo stesso percorso di installazione del sistema di origine.
  - c. Selezionare gli stessi componenti installati nel sistema di origine.
  - d. Quando il programma di installazione richiede di creare il database CMS (e il database di controllo, se applicabile), scegliere l'opzione [Utilizza un database esistente](#) e immettere il nome della connessione e le credenziali impostate nel passaggio 1.

#### **i** Nota

non scegliere di reinizializzare il database CMS.

- e. Quando viene richiesto il [Nome nodo](#), utilizzare gli stessi nomi, gli stessi numeri di porta, la stessa password dell'amministratore e la stessa chiave cluster del sistema di origine.  
Per le istruzioni di installazione complete, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Al termine dell'installazione, andare al passaggio 6.

#### **i** Nota

se non si desidera copiare i dati di controllo dal sistema di origine, è possibile creare un nuovo database di controllo configurando questa funzione durante la procedura di installazione.

- f. Arrestare tutti i nodi della console CCM.
4. Se la piattaforma BI è già installata nel sistema di destinazione, arrestare tutti i nodi della console CCM. Nel computer host CMS del sistema di destinazione avviare CCM.
  5. Se la piattaforma BI è già installata, aggiungere un nuovo nodo utilizzando l'opzione [Ricrea nodo](#).
    - a. Utilizzare [Nome nodo](#) e [Porta SIA](#) del sistema di origine.
    - b. Scegliere [Avvia un nuovo CMS temporaneo](#).
    - c. Selezionare un nuovo [Numero porta CMS](#) (una qualsiasi porta libera) e un nuovo [Tipo di database CMS](#) (corrispondente al tipo di database ripristinato).

- d. Immettere i dettagli per la connessione al database CMS ripristinato nel passaggio 1.
  - e. Immettere la chiave cluster del sistema di origine.
  - f. Immettere la password dell'amministratore del sistema di origine.
6. Ripristinare gli archivi file FRS di input e output nell'archivio file del sistema di destinazione. Utilizzare la stessa cartella del sistema di origine.
  7. Ripristinare la cartella del database di monitoraggio (se si desidera copiare le informazioni di monitoraggio) nella stessa cartella del sistema di origine.
  8. Ripristinare la cartella del database di Promotion Management (se si desidera copiare le informazioni di Promotion Management) nella stessa cartella del sistema di origine.
  9. Ripristinare i file Subversion (se si desidera copiare le informazioni di Promotion Management) nella stessa cartella del sistema di origine.
  10. Ripristinare i file del server di configurazione del livello semantico/della connessione nella stessa cartella del sistema di origine.
  11. Riavviare i computer host del sistema di destinazione.
  12. Se la piattaforma BI è stata installata nel sistema di destinazione durante il passaggio 3, applicare eventuali pacchetti di supporto o patch necessarie per ottenere la corrispondenza con il sistema di origine.
  13. Se il sistema di destinazione viene eseguito in più computer host, ripetere i passaggi 1–11 per ciascun computer.

Per l'installazione di ulteriori nodi della piattaforma BI, utilizzare l'opzione Espandi. Tenere presente che per i nodi aggiuntivi del sistema di destinazione è necessario utilizzare gli stessi nomi utilizzati nel sistema di origine.

14. Se il database CMS del sistema di destinazione deve essere di tipo diverso rispetto al sistema di origine, utilizzare CCM per eseguire [Copia dei dati da un database di sistema CMS a un altro \[pagina 437\]](#), specificando come destinazione il database che si desidera utilizzare per la copia.
15. Ripristinare i file personalizzabili dall'utente di cui è stato eseguito il backup al passaggio 3 della procedura «Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine».
16. Ripristinare i file a livello Web di cui è stato eseguito il backup al passaggio 4 della procedura «Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine».

Il termine «livello Web» si riferisce all'area di gestione temporanea WDeploy nella quale è possibile eseguire le personalizzazioni e al contenuto a livello Web distribuito nel server di applicazioni.

Quando si apportano modifiche al sistema di destinazione, non applicarle alla directory del server di applicazioni ma all'area di gestione temporanea WDeploy e quindi ridistribuire il livello Web nel server di applicazioni mediante WDeploy.

L'area di gestione temporanea WDeploy corrisponde a questo percorso di Windows: `<DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/warfiles`.

17. Ripristinare le estensioni di cui è stato eseguito il backup al passaggio 5 della procedura «Per eseguire l'esportazione da un sistema di origine».

Dopo avere eseguito la copia di sistema della piattaforma BI:

1. Durante l'installazione del primo nodo nella destinazione viene creato un CMS temporaneo, che verrà arrestato al termine dell'installazione. Utilizzando la console CMC, passare alla pagina Server ed eliminare questo CMS.

### ➔ Da ricordare

se non si rimuove il sistema di origine o lo si utilizza simultaneamente al sistema di destinazione, si consiglia di rinominare il cluster nel sistema di destinazione.


2. Eseguire lo strumento di diagnostica del repository sul database CMS di destinazione.
3. Se applicabile, configurare il Single Sign-On (SSO) di Windows AD nel sistema di destinazione. Vedere [Single Sign On alla piattaforma BI con autenticazione AD \[pagina 281\]](#).
4. Se applicabile, configurare SLD nel sistema di destinazione. Per informazioni dettagliate, vedere la nota SAP 1508421: «SAP SLD Data Supplier for Apache Tomcat».
5. Eseguire un test di integrità funzionale sul sistema di destinazione.
6. Eseguire una rigenerazione completa dell'indice di ricerca.



# 15 Promotion Management

## 15.1 Benvenuto in Promotion Management

### 15.1.1 Panoramica



Lo strumento Promotion Management consente di spostare le risorse di Business Intelligence (BI) da un repository a un altro, di gestire le dipendenze delle risorse e, se necessario, anche di eseguire il rollback delle risorse promosse nel sistema di destinazione. L'applicazione supporta anche la gestione di diverse versioni della stessa risorsa di BI.

Lo strumento Promotion Management è integrato con la Central Management Console. È possibile promuovere una risorsa BI da un sistema a un altro solo se la stessa versione della piattaforma BI è installata sia nel sistema di origine che nel sistema di destinazione.

### 15.1.2 Funzionalità

Lo strumento Promotion Management consente di effettuare le seguenti azioni sugli infoobject nella distribuzione di destinazione.

- Creare un nuovo processo
- Copiare da un processo esistente
- Modificare un processo
- Pianificare la promozione di un processo
- Visualizzare la cronologia di un processo
- Esporta come LCMBIAR
- Importare sia BIAR sia LCMBIAR

Il workflow di promozione include inoltre le seguenti attività:

- **Gestisci dipendenze:** questa funzionalità consente di selezionare, filtrare e gestire gli oggetti dipendenti degli infoobject presenti nel processo che si desidera promuovere.
- **Pianificazione:** questa funzionalità consente di specificare un'ora per la promozione di un processo, anziché promuoverlo non appena creato. È possibile specificare un'esecuzione unica o ricorrente per la promozione di un processo.
- **Protezione:** questa funzionalità consente di promuovere infoobject insieme ai diritti di protezione associati e, se necessario, di promuovere infoobject associati a diritti applicazione.
- **Prova promozione:** questa funzionalità consente di controllare o provare la promozione per verificare che tutte le misure preventive siano state prese prima di eseguire l'effettiva promozione degli infoobject.
- **Rollback:** questa funzionalità consente di ripristinare il sistema di destinazione allo stato precedente, dopo la promozione di un processo. È possibile effettuare il rollback di un intero processo o di parte di esso.
- **Controllo:** gli eventi generati dallo strumento Promotion Management vengono memorizzati nel database di controllo. Questa funzionalità consente di monitorare gli eventi registrati nel database di controllo.
- **Impostazioni di sostituzione di Promotion Management:** questa funzionalità consente di analizzare e promuovere le sostituzioni mediante la promozione di un processo.

### 15.1.3 Diritti di accesso per l'applicazione

In questa sezione vengono descritti i diritti di accesso relativi allo strumento Promotion Management.

- È possibile impostare i diritti di accesso per lo strumento Promotion Management nella CMC.
- Si possono impostare diritti granulari per l'applicazione per diverse funzioni all'interno dello strumento Promotion Management.

Per impostare diritti specifici nello strumento Promotion Management, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Accedere alla console CMC e selezionare **Applicazioni**.
2. Fare doppio clic su **Promotion Management**.
3. Fare clic su **Protezione utente** e selezionare un utente. È possibile visualizzare o assegnare diritti di protezione per l'utente.
4. Sono disponibili i diritti specifici di Promotion Management indicati di seguito.
  - Consentire l'accesso per modificare le sostituzioni
  - Consenti accesso per includere protezione
  - Consenti accesso ad amministrazione
  - Consenti accesso per gestire dipendenze
  - Crea processo
  - Elimina processo
  - Modifica processo
  - Modifica LCMBIAR
  - Esporta come LCMBIAR
  - Importa LCMBIAR
  - Promuovi processo
  - Processo di rollback
  - Visualizza e seleziona oggetti BOMM (BusinessObjects Metadata)
  - Visualizza e seleziona viste aziendali

- Visualizza e seleziona calendari
  - Visualizza e seleziona connessioni
  - Visualizza e seleziona profili
  - Visualizza e seleziona QaaWS
  - Visualizza e seleziona oggetti report
  - Visualizzazione e selezione di impostazioni di protezione
  - Visualizzazione e selezione di universi
5. Se si desidera assegnare diritti a un utente selezionato, selezionare il diritto appropriato e fare clic su [Assegna protezione](#).

I diritti di accesso per lo strumento Promotion Management sono ora impostati all'interno della CMC.

## 15.1.4 Supporto di WinAD in Promotion Management

Affinchè lo strumento Promotion Management funzioni correttamente, è necessario aggiungere quanto segue a tutti gli argomenti `javaargs` per tutti gli Adaptive Job Server:

```
Djava.security.auth.login.config=<percorso>\bsclogin.conf,Djava.security.krb5.conf=<percorso>\krb5.ini
```

### ➔ Da ricordare

Specificare il percorso corretto per `bsclogin.conf` e `krb5.ini` nella distribuzione.

## 15.1.5 Informazioni di sostituzione nella piattaforma BI 4.1 SP3 e versioni successive

A partire dalla piattaforma BI 4.1 SP3, il database Derby è stato sostituito da informazioni memorizzate nel repository. Durante la promozione da 4.0 SPx o 4.1 SPx, viene eseguita una promozione automatica invisibile.

Se la promozione automatica non riesce (ad esempio se in APS vengono visualizzati degli errori dopo la promozione), è possibile impostare manualmente il flag di migrazione forzata:

1. Arrestare Adaptive Processing Server (APS) in cui è in esecuzione Promotion Management.
2. Aggiungere il parametro `-Dcom.businessobjects.lcm.migrateoverrides=true` in APS.
3. Avviare APS e lasciare che venga eseguita la migrazione forzata.

### ➔ Da ricordare

Al termine della migrazione, rimuovere il parametro da APS.

## 15.1.6 Per sostituire le connessioni tra il server di applicazioni e il server messaggi

È possibile sostituire il server di applicazioni da connettere al server messaggi o il server messaggi da connettere al server di applicazioni impostando i parametri nella finestra di dialogo [Modifica proprietà connessione comune](#).

### **i** Nota

A seconda della configurazione del sistema può anche essere necessario aggiornare i seguenti campi comuni al server di applicazioni e al server messaggi: [CLIENT](#), [SYSID](#), [USERNAME](#), and [PASSWORD](#).

1. (Facoltativo) Per sostituire il server di applicazioni da connettere al server messaggi, impostare i seguenti parametri:

<a href="#">GROUP</a>	<GRUPPO>
<a href="#">SERVERTYPE</a>	GRUPPO
<a href="#">MSHOST</a>	<SERVERMESSAGGI>

### **i** Nota

È anche possibile cancellare i campi [ASHOST](#) e [SYSNR](#).

2. (Facoltativo) Per sostituire il server messaggi da connettere al server di applicazioni, impostare i seguenti parametri:

<a href="#">SERVERTYPE</a>	SERVER
<a href="#">ASHOST</a>	<SERVERAPPLICAZIONI>
<a href="#">SYSNR</a>	<NUMEROSISTEMA>

### **i** Nota

È anche possibile cancellare i campi [GROUP](#) e [MSHOST](#).

## 15.2 Introduzione allo strumento Promotion Management

### 15.2.1 Accesso allo strumento Promotion Management

Per accedere allo strumento Promotion Management, selezionare [Promotion Management](#) dalla pagina iniziale della CMC.

Qualsiasi utente con autorizzazioni di visualizzazione per la cartella [Processi di promozione](#) può avviare lo strumento Promotion Management. Tuttavia, per creare, pianificare o promuovere un processo è necessario disporre di diritti aggiuntivi assegnati dall'amministratore.

## 15.2.2 Componenti dell'interfaccia utente







In questo capitolo vengono descritti i componenti GUI dello strumento Promotion Management.


- Barra degli strumenti dello spazio di lavoro di Promotion Management
- Pannello Spazio di lavoro
- Pannello struttura
- Pannello Dettagli
- Pagina Carrello degli acquisti e Visualizzatore processi

### Barra degli strumenti dello spazio di lavoro di Promotion Management

Nella tabella seguente sono elencate le opzioni presenti nella barra degli strumenti dello spazio di lavoro di Promotion Management e vengono esaminate le attività che è possibile eseguire utilizzando tali opzioni:

Tabella 76:

Opzione	Descrizione
	Consente di creare una nuova cartella. La nuova cartella viene creata come sottocartella della cartella <i>Processi di promozione</i> .
	Consente di copiare e rimuovere il processo o la cartella selezionati dal percorso corrente.
	Consente di copiare il processo o la cartella dal percorso corrente.
	Consente di incollare il processo o la cartella copiati in un nuovo percorso.
	Consente di eliminare un processo o una cartella esistente.
	Consente di aggiornare la pagina iniziale per ottenere l'elenco aggiornato di processi o cartelle.
Proprietà	Consente di modificare le proprietà del processo selezionato. È possibile modificare titolo, descrizione e parole chiave del processo selezionato.
Cronologia	Consente di visualizzare la cronologia del processo selezionato.
Nuovo processo	Consente di creare un nuovo processo.
Importa	Consente di importare un file BIAR, LCMBIAR o un file di sostituzione.
Modifica	Consente di modificare il processo selezionato.
Promuovi	Consente di promuovere il processo selezionato.
Rollback	Consente di annullare il processo promosso nel sistema di destinazione. <div><b>i Nota</b> Se il processo promuove oggetti nella destinazione, il rollback eliminerà tali oggetti. Se il processo aggiorna oggetti nella destinazione, il rollback ripristinerà la versione precedente degli oggetti.</div>

Opzione	Descrizione
	Consente di spostarsi tra le pagine di un elenco di processi. È possibile utilizzare questa opzione per spostarsi all'interno di una singola pagina o per passare a una pagina specifica immettendone il numero.
Cerca	Consente di cercare processi specifici. È possibile ricercare un processo in base al nome, alle parole chiave, alla descrizione o a tutti e tre i parametri.
Processi di promozione	Consente di visualizzare i processi e le cartelle.
Stato promozione	Visualizza i processi promossi in base allo stato, ad esempio Operazione riuscita, Operazione non riuscita o Operazione parzialmente riuscita.

## Pannello Spazio di lavoro

Il pannello Spazio di lavoro della pagina iniziale di Promotion Management riporta l'elenco dei processi. È possibile utilizzare questo pannello per visualizzare nome, stato, ora di creazione e ora di ultima esecuzione di un processo, i sistemi di origine e di destinazione e l'autore del processo.

## Pannello struttura

Nel pannello struttura della pagina iniziale di Promotion Management viene visualizzata la struttura ad albero, che contiene le cartelle [Processo di promozione](#) e [Stato promozione](#). I processi vengono visualizzati in una struttura gerarchica sotto la cartella [Processi di promozione](#). La cartella [Stato promozione](#) riporta i processi promossi in base allo stato.

## Pagina Visualizzatore processi

La pagina «Visualizzatore processi» viene visualizzata quando un utente crea un nuovo processo o modifica un processo esistente. Contiene un elenco dinamico di infoobject da promuovere e un pannello dei dettagli. Gli infoobject nell'elenco sono organizzati in categorie in base a gruppo di utenti, universi e connessioni. Il pannello dei dettagli visualizza i contenuti del nodo selezionato nell'elenco.

## 15.2.3 Utilizzo delle opzioni di impostazione

Le opzioni di impostazione consentono di configurare le impostazioni prima di promuovere gli infoobject da una distribuzione della piattaforma BI a un'altra distribuzione SAP e della piattaforma BI. In questa sezione viene spiegato come utilizzare le opzioni di impostazione.

Fare clic sul menu a discesa [Impostazioni](#) della schermata [Processi di promozione](#). In questo menu a discesa sono presenti le opzioni di seguito:

- **Gestisci sistemi**: questa opzione consente di aggiungere tutti i sistemi necessari per le attività di Promotion Management.
- **Impostazioni rollback**: questa opzione consente di selezionare un sistema per il quale è abilitato il rollback.
- **Impostazioni processo**: questa opzione consente di visualizzare le istanze complete nella pagina Dipendenze e di gestire le attività di pulizia delle istanze di un processo, nonché filtrare per data di creazione del processo.
- **Impostazioni CTS**: questa opzione consente di aggiungere il servizio Web e le informazioni di sistema di SAP BW per l'integrazione di Enhanced Change and Transport System.

### 15.2.3.1 Per utilizzare l'opzione Gestisci sistemi

In questa sezione viene descritto come utilizzare l'opzione Gestisci sistemi. Questa opzione consente di aggiungere o rimuovere sistemi host.

Per aggiungere un sistema host, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella barra degli strumenti dello spazio di lavoro Promotion Management, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Gestisci sistemi**.

Viene visualizzata la finestra **Gestisci sistemi** con gli elenchi dei nomi host, dei numeri di porta, dei nomi visualizzati e delle relative descrizioni.

	Host Name	Port Number	Display Name	Description
<input type="checkbox"/>	bi421717.pgdev.sap.corp	6400	BI421717.pgdev.sap.corp:6400	Not Defined
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

2. Fare clic su **Aggiungi**.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi sistema**.
3. Aggiungere il nome host, il numero di porta, il nome visualizzato e la descrizione nei campi appropriati.

#### **i** Nota

Selezionare l'opzione **Contrassegna come origine** per identificare il sistema come sistema di origine, ovvero il sistema da cui hanno origine le informazioni di connessione. Questa opzione si rivela utile quando si utilizzano le sostituzioni.

4. Fare clic su **OK** per aggiungere il sistema.

Il sistema host viene aggiunto all'elenco.

#### **i** Nota

Per rimuovere o modificare un sistema host, selezionarlo e fare clic su [Rimuovi](#) o [Modifica](#).

## Informazioni correlate

[Per utilizzare l'opzione Impostazioni rollback \[pagina 524\]](#)

[Per utilizzare l'opzione Impostazioni processo \[pagina 524\]](#)

### 15.2.3.2 Per utilizzare l'opzione Impostazioni rollback

Per impostazione predefinita, il processo di rollback viene abilitato a livello di sistema. L'opzione [Impostazioni rollback](#) consente di disabilitare il processo di rollback a livello di sistema.

Per disabilitare il processo di rollback a livello di sistema, attenersi alla procedura seguente:

1. Nella finestra [Rollback](#), dall'elenco di sistemi host, selezionare il sistema host per disabilitare il processo di rollback.
2. Fare clic su [Salva e chiudi](#) per salvare le modifiche.

## Informazioni correlate

[Per utilizzare l'opzione Impostazioni processo \[pagina 524\]](#)

### 15.2.3.3 Per utilizzare l'opzione Impostazioni processo

L'opzione Impostazioni processo consente di specificare se visualizzare o meno le istanze completate nella pagina «Gestisci dipendenze» e il numero di istanze del processo esistenti nel sistema. È possibile specificare una delle seguenti opzioni:

- [Visualizza istanze completate nella pagina Gestisci dipendenze](#): consente di visualizzare le istanze completate che possono essere aggiunte al processo nella pagina «Gestisci dipendenze».
- [Elimina istanze quando sono presenti più di N istanze di un processo](#): consente di specificare il numero massimo di istanze per un processo nel sistema.
- [Eliminare le istanze per il processo dopo N giorni](#): consente di specificare le istanze del processo create prima di un numero specificato di giorni che devono essere eliminate.
- Dall'elenco a discesa [Mostra processi creati](#) selezionare l'intervallo di tempo per visualizzare i processi creati durante un periodo specifico.

Per impostare l'opzione [Impostazioni processo](#), attenersi alla seguente procedura:



1. Selezionare l'opzione e immettere il valore preferito.
2. Fare clic su [Salva](#) per salvare le modifica aggiornate.

È possibile fare clic su [Impostazioni predefinite](#) per impostare i valori predefiniti e su [Chiudi](#) per chiudere la finestra.

#### **i** Nota

le vecchie istanze processo vengono eliminate solo alla successiva esecuzione del processo.

## Informazioni correlate

Utilizzo dell'opzione di impostazione Sistema di gestione delle versioni [\[pagina 580\]](#)

### 15.2.3.4 Utilizzo dell'opzione Impostazioni di sostituzione

L'opzione Impostazioni di sostituzione consente la promozione di sostituzioni tramite la promozione di un processo o un file LCMBIAR. Questa opzione consente di analizzare, promuovere, e modificare le informazioni di connessione al database per le connessioni a Crystal Reports e a universi, nonché modificare gli URL QAAWS.

#### **i** Nota

Per utilizzare l'opzione Impostazioni di sostituzione, è necessario installare Adobe Flash Viewer.

Nelle procedure seguenti verrà utilizzato il termine *sistema*. Esistono tre tipi di sistema:

- *Origine*: il sistema di origine per qualsiasi informazione di connessione.
- *Promotion Management centrale*: il sistema in cui è in esecuzione lo strumento Promotion Management.
- *Destinazione*: il sistema finale in cui vengono promosse le risorse BI.

#### 15.2.3.4.1 Per promuovere le sostituzioni

Aggiungere un sistema host prima di promuovere le sostituzioni. Per informazioni sull'aggiunta di oggetti esistenti, consultare [Per utilizzare l'opzione Gestisci sistemi \[pagina 523\]](#).

Per promuovere le sostituzioni, attenersi alla procedura seguente:

1. Nella barra degli strumenti dello spazio di lavoro Promotion Management, fare clic sull'opzione [Impostazioni di sostituzione](#).  
Viene visualizzata la finestra [Impostazioni di sostituzione](#).
2. Nel riquadro [Origine](#), selezionare il sistema di origine desiderato dal menu a discesa.

### Nota

È possibile anche scegliere di accedere a un [Nuovo sistema](#). Per scegliere un nuovo sistema come sistema di origine, eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare [Nuovo sistema](#) dal menu a discesa.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso origine.
2. Inserire le credenziali valide nei campi [Sistema](#), [Nome utente](#), [Password](#) e [Autenticazione](#).
3. Selezionare [Accedi](#).

3. Selezionare [Accedi](#).

4. Selezionare [Scansiona ora](#).

Viene avviato il processo di scansione. Viene visualizzato l'[Elenco di connessioni univoche](#).

### Nota

Per pianificare una scansione ricorrente, selezionare [Impostazioni di ricorrenza](#).

5. Nella lista delle sostituzioni, selezionare quelle che si desidera promuovere selezionando le caselle di spunta corrispondenti a ciascuna sostituzione.

### Nota

È possibile cercare le sostituzioni nell'elenco delle sostituzioni, utilizzando parole chiave come nome sostituzione, data ultimo aggiornamento, ecc.

È inoltre possibile filtrare le sostituzioni impostando i seguenti parametri: Tutti, Connessione, Qwaas, Crystal Report

Inoltre, è possibile classificare le sostituzioni in ordine alfabetico.

6. Nel riquadro [Destinazione](#), selezionare il sistema di destinazione desiderato dal menu a discesa. È possibile specificare più sistemi di destinazione.

### Nota

È possibile anche scegliere di accedere a un [Nuovo sistema](#). Per scegliere un nuovo sistema come sistema di destinazione, eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare [Nuovo sistema](#) dal menu a discesa.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Accesso destinazione.
2. Inserire le credenziali valide nei campi [Sistema](#), [Nome utente](#), [Password](#) e [Autenticazione](#).
3. Selezionare [Accedi](#).

Per esportare le sostituzioni come file LCMBIAR, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare Esporta nel file LCMBIAR dal menu a discesa.
2. Selezionare [Esporta](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni di esportazione](#).
3. Inserire credenziali valide nei rispettivi campi.
4. Selezionare [Fine](#).
7. Selezionare [Promuovi](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Sostituzioni di più destinazioni.

#### **i** Nota

Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti i sistemi di destinazione a cui si è attualmente connessi. È possibile scegliere di promuovere in maniera selettiva delle sostituzioni verso un sistema di destinazione specifico, selezionando la casella di spunta corrispondente al sistema di destinazione desiderato.

8. Selezionare *Fine*.

La promozione delle sostituzioni è completa.

9. Accedere a uno dei sistemi di destinazione utilizzando credenziali valide.

In un elenco di connessioni univoche viene visualizzato un elenco di tutti gli oggetti promossi. Lo stato di questi oggetti è Inattivo.

10. Selezionare *Aggiorna* per gli oggetti che si desidera modificare.

Viene visualizzata la finestra di dialogo *Modifica proprietà connessione comune*.

11. Aggiornare i valori richiesti e selezionare *Fine*.

Lo stato di tutti gli oggetti modificati diventa Attivo.

#### **i** Nota

È possibile anche attivare una connessione, selezionando *Inattivo*, senza dover modificare la connessione nel sistema di destinazione.

12. Selezionare *Salva*.

## 15.2.3.4.2 Per promuovere le sostituzioni utilizzando i file BIAR




Aggiungere un sistema host prima di promuovere le sostituzioni. Per informazioni sull'aggiunta di oggetti esistenti, consultare [Per utilizzare l'opzione Gestisci sistemi \[pagina 523\]](#).

Per promuovere le sostituzioni mediante i file BIAR, attenersi alla procedura seguente:

1. Nella barra degli strumenti dello spazio di lavoro Promotion Management, fare clic sull'opzione *Impostazioni di sostituzione*.  
Viene visualizzata la finestra *Impostazioni di sostituzione*.
2. Se è stato eseguito l'accesso al sistema Promotion Management centrale, disconnettersi.
3. Fare clic su *Accedi* per connettersi al sistema di origine.  
Viene visualizzata la finestra *Accesso al sistema*.
4. Nella schermata *Impostazioni di sostituzione* selezionare il sistema di origine contrassegnato come *Origine* in modo da analizzare gli oggetti e accedere al sistema utilizzando credenziali valide.
5. Dall'elenco a discesa *Avvia* accanto ad *Esamina* selezionare l'opzione *Avvia*.  
Il processo di analisi viene avviato e viene visualizzato l'Elenco di sostituzioni.

### Nota

Per pianificare una scansione ricorrente, selezionare l'opzione *Impostazioni di ricorrenza* nell'elenco a discesa.

6. Nell'elenco di sostituzioni modificare lo stato degli oggetti appropriati in Attivo e fare clic su *Salva*.
7. Fare clic su *Promuovi sostituzioni*.  
Viene visualizzata la schermata *Promuovi sostituzioni* con l'elenco dei sistemi di destinazione.
8. Per crittografare il file BIAR utilizzando una password, fare clic sulla casella di controllo *Crittografia password*. I campi *Password* e *Conferma password* vengono abilitati.
9. Immettere una password nel campo *Password*. Reimmettere la stessa password nel campo *Conferma password*.
10. Fare clic su *Esporta* e salvare il file BIAR delle sostituzioni in un file system.
11. Accedere al sistema di destinazione tramite la CMC e in Promotion Management fare clic su  *Importa*   
*Ignora file* .  
Viene visualizzata la finestra *Importa file LCMBIAR*.
12. Fare clic su *Sfoglia* per individuare il file BIAR.
13. Immettere la password del file BIAR nel campo *Password*.

### Nota

Il campo *Password* viene visualizzato solo se il file BIAR selezionato è crittografato utilizzando una password.

14. Fare clic su *OK*. La promozione delle sostituzioni è completa.
15. Disconnettersi dal sistema di origine.
16. Dalla schermata *Impostazioni di sostituzione* fare clic su *Accedi*.  
Viene visualizzata la finestra *Accesso al sistema*.
17. Accedere al sistema di destinazione utilizzando credenziali valide.  
Nell'Elenco di sostituzioni viene visualizzato un elenco di oggetti importati con lo stato Inattivo.
18. Fare clic sulla casella di controllo *Seleziona* per gli oggetti da modificare e quindi su *Modifica*. Gli oggetti modificati sono indicati da un'icona.

### Nota

è possibile eliminare gli oggetti di sostituzione facendo clic sull'icona.

19. Aggiornare i valori richiesti e fare clic su *Fine*.  
Lo stato di tutti gli oggetti modificati diventa Attivo.
20. Fare clic su *Salva*.

## 15.2.3.4.3 Per promuovere le sostituzioni utilizzando CTS+

Aggiungere un sistema host prima di promuovere le sostituzioni. Per informazioni sull'aggiunta di oggetti esistenti, consultare [Per utilizzare l'opzione Gestisci sistemi \[pagina 523\]](#).

Per promuovere le sostituzioni mediante CTS+, attenersi alla procedura seguente:

## Nota

avviare lo strumento Promotion Management utilizzando l'autenticazione SAP per rendere disponibile questa opzione.

1. Nella barra degli strumenti dello spazio di lavoro Promotion Management, fare clic sull'opzione [Impostazioni di sostituzione](#).  
Viene visualizzata la finestra [Impostazioni di sostituzione](#).
2. Se è stato eseguito l'accesso al sistema Promotion Management centrale, disconnettersi.
3. Fare clic su [Accedi](#) per connettersi al sistema di origine.  
Viene visualizzata la finestra [Accesso al sistema](#).
4. Selezionare il sistema di origine contrassegnato come [Origine](#) in modo da analizzare gli oggetti e accedere al sistema utilizzando credenziali valide.
5. Dall'elenco a discesa [Avvia](#) accanto ad [Esamina](#) selezionare l'opzione [Avvia](#).  
Viene avviato il processo di scansione. Viene visualizzato l'[Elenco di sostituzioni](#).

## Nota

Per pianificare una scansione ricorrente, selezionare l'opzione [Impostazioni di ricorrenza](#) nell'elenco a discesa.

6. Nell'elenco di sostituzioni modificare lo stato in Attivo per gli oggetti da promuovere e fare clic su [Salva](#).
7. Fare clic su [Promuovi sostituzioni](#).  
Viene visualizzata la schermata [Promuovi sostituzioni](#) con l'elenco dei sistemi di destinazione.
8. Nell'elenco a discesa [Opzioni di promozione](#) selezionare [Promuovi con CTS+](#).
9. Fare clic su [Promuovi](#).
10. Rilasciare le sostituzioni nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:
  - a. Accedere al controller di dominio di CTS+ e aprire l'interfaccia utente Web di [Transport Organizer](#). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia utente Web di Transport Organizer, vedere [Interfaccia utente Web di Transport Organizer](#).
  - b. Se lo stato della richiesta è [Modifiable](#), fare clic su [Release](#) per rilasciare la richiesta di trasporto delle sostituzioni. Per ulteriori informazioni sul rilascio di richieste di trasporto con oggetti non ABAP, vedere [Rilascio di richieste di trasporto con oggetti non ABAP](#).
  - c. Chiudere l'interfaccia utente di [Transport Organizer](#).
11. Importare le sostituzioni nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:
  - a. Accedere al controller di dominio di CTS+.
  - b. Chiamare la transazione STMS per accedere al sistema di gestione dei trasporti.
  - c. Fare clic sull'icona [Panoramica importazione](#).  
  
Viene visualizzata la schermata [Panoramica importazione](#) nella quale è possibile visualizzare le voci della coda di importazione di tutti i sistemi.
  - d. Fare clic sull'ID del sistema Promotion Management di destinazione.  
È possibile visualizzare l'elenco di richieste di trasporto che è possibile importare nel sistema.
  - e. Fare clic su [Aggiorna](#).
  - f. Importare le richieste di trasporto pertinenti. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione [Importazione di richieste](#).
12. La promozione delle sostituzioni è completa.

13. Accedere a uno dei sistemi di destinazione utilizzando credenziali valide.  
In "Elenco di sostituzioni" viene visualizzato un elenco di tutti gli oggetti promossi. Lo stato di questi oggetti è Inattivo.
14. Fare clic sulla casella di controllo [Seleziona](#) per gli oggetti da modificare e quindi su [Modifica](#).
15. Aggiornare i valori richiesti e fare clic su [Fine](#).  
Lo stato di tutti gli oggetti modificati diventa Attivo.
16. Fare clic su [Salva](#).

### 15.2.3.5 Utilizzo dell'opzione Impostazioni CTS

Questa opzione consente di aggiungere servizi Web e di gestire sistemi BW nell'ambiente di lavoro. Fare riferimento alla sezione [Per configurare le impostazioni CTS+ nello strumento Promotion Management \[pagina 568\]](#) per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'opzione Impostazioni CTS e per la configurazione di CTS per l'utilizzo con lo strumento Promotion Management.

## 15.3 Utilizzo dello strumento Promotion Management

All'avvio dello strumento Promotion Management, per impostazione predefinita si apre la pagina [Processi di promozione](#).

La schermata della home page [Processi di promozione](#) include varie schede che consentono di eseguire le seguenti attività:

- Per creare un nuovo processo fare clic su [Nuovo processo](#). È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla home page e scegliere [Nuovo processo](#) dall'elenco.
- Fare clic su ► [Importa](#) ► [Importa file](#) ► per importare un file BIAR o LCMBIAR direttamente dal file system, invece di eseguire l'intera procedura di creazione di un nuovo processo.
- Fare clic su ► [Importa](#) ► [Ignora file](#) ► per importare le sostituzioni.
- Selezionare dall'elenco un processo esistente e fare clic su [Modifica](#) per modificare il processo selezionato esistente.
- Selezionare dall'elenco un processo esistente e fare clic su [Promuovi](#) per promuovere il processo dal sistema di origine a quello di destinazione, o per esportare il processo in un file LCMBIAR.
- Selezionare dall'elenco un processo esistente eseguito in precedenza e fare clic su [Rollback](#) per ripristinare gli oggetti promossi dal sistema di destinazione.
- Selezionare dall'elenco un processo esistente eseguito in precedenza e fare clic su [Cronologia](#) per visualizzare le istanze di promozione precedenti del processo selezionato.
- Selezionare dall'elenco un processo esistente e fare clic su [Proprietà](#) per visualizzare le proprietà del processo selezionato come titolo, ID, nome file e descrizione.

L'area dell'applicazione [Processi di promozione](#) riporta l'elenco dei processi e delle cartelle presenti nel sistema, insieme alle seguenti informazioni per ciascun processo o cartella:

- [Name](#): visualizza il nome del processo o della cartella creati.
- [Stato](#): visualizza lo stato del processo, ad esempio Creato, Operazione riuscita, Operazione parzialmente riuscita, In esecuzione o Operazione non riuscita.

- *Data creazione*: visualizza la data e l'ora di creazione del processo o della cartella.
- *Ultima esecuzione*: visualizza la data e l'ora in cui è stato promosso l'ultima volta il processo.
- *Sistema di origine*: visualizza il nome del sistema da cui viene promosso il processo.
- *Sistema di destinazione*: visualizza il nome del sistema in cui viene promosso il processo.
- *Creato da*: visualizza il nome dell'utente che ha creato il processo o la cartella in questione.

#### Nota

Lo strumento Promotion Management utilizza l'SDK della piattaforma BI per tutte le attività.

## 15.3.1 Creazione ed eliminazione di cartelle

In questa sezione viene descritto come creare ed eliminare una cartella nella home page dei processi di promozione.

### 15.3.1.1 Per creare una cartella

In questa sezione viene descritto come creare una cartella.

Per creare una cartella, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella barra degli strumenti di Promotion Management, fare clic su .
2. Nella finestra di dialogo *Crea cartella* immettere il nome della cartella.
3. Fare clic su *OK*.

Viene creata una nuova cartella.

### Informazioni correlate


[Per creare un processo \[pagina 532\]](#)

[Eliminazione di una cartella \[pagina 531\]](#)

### 15.3.1.2 Eliminazione di una cartella

In questa sezione viene descritto come eliminare una cartella.

Per eliminare una cartella, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare una cartella nella home page *Processi di promozione*.
2. Fare clic su .

Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

3. Fare clic su [OK](#).

La cartella selezionata viene eliminata.

## Informazioni correlate

[Per creare un processo \[pagina 532\]](#)

### 15.3.2 Per creare un processo

In questa sezione viene descritto come creare un nuovo processo utilizzando lo strumento Promotion Management.

Nella seguente tabella vengono descritti gli elementi GUI e i campi utilizzabili per creare un nuovo processo:

Tabella 77:

Campo	Descrizione
Nome	Nome del processo che si desidera creare.
Descrizione	Descrizione del processo che si desidera creare.
Parole chiave	Parole chiave per il contenuto del processo che si desidera creare.
Salva processo in	Viene visualizzata la cartella selezionata predefinita.
Sistema di origine	Il nome del sistema della piattaforma BI da cui si desidera promuovere un processo.
Sistema di destinazione	Il nome del sistema della piattaforma BI a cui si desidera promuovere un processo.
Nome utente	ID di accesso che è necessario utilizzare per accedere al sistema di origine o di destinazione.
Password	Password che è necessario utilizzare per accedere al sistema di origine o di destinazione.
Autenticazione	<p>Tipo di autenticazione utilizzato per accedere al sistema di origine o di destinazione.</p> <p>Lo strumento Promotion Management supporta i seguenti tipi di autenticazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enterprise</li><li>• Windows AD</li><li>• LDAP</li><li>• SAP</li></ul>



### **i** Nota

prima di creare un processo, assicurarsi che le sostituzioni, se presenti, siano state modificate e aggiornate nel sistema di destinazione, cosicché il contenuto della piattaforma BI venga aggiornato automaticamente. Per ulteriori informazioni vedere Utilizzo dell'opzione Impostazioni di sostituzione.

Per creare un nuovo processo utilizzando Promotion Management, completare la procedura seguente:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Nella home page *Processi di promozione* fare clic su *Nuovo processo*.
3. Immettere nome, descrizione e parole chiave del processo nei campi appropriati.

### **i** Nota

l'inserimento di informazioni nei campi Descrizione, Parole chiave e Sistema di destinazione è facoltativo.

4. Nel campo *Salva processo in* individuare la cartella in cui si desidera salvare il processo e selezionarla.

### **i** Nota

per impostazione predefinita, il campo *Salva processo in* viene compilato con il nome della cartella evidenziata nel riquadro delle cartelle prima di fare clic su *Nuovo processo*.

5. Selezionare il sistema di origine e quello di destinazione dai rispettivi elenchi a discesa.  
Se il nome del sistema non è incluso nell'elenco a discesa, fare clic sull'opzione *Accedi a nuovo CMS*. Viene aperta una nuova finestra. Immettere il nome del sistema, il nome utente e la password.
6. Fare clic su *Crea*.  
Viene visualizzata la finestra «Aggiungi oggetti».
7. Selezionare gli oggetti da aggiungere al processo dal sistema di origine, quindi fare clic su *Aggiungi e chiudi*.
8. Fare clic su *Salva*.

Il nuovo processo creato viene memorizzato nel repository CMS del sistema di origine.

### **i** Nota

se si crea un processo con una cartella come oggetto principale e tale processo è di tipo ricorrente, questo includerà eventuale contenuto aggiunto alla cartella all'esecuzione successiva.

## Informazioni correlate

[Utilizzo dell'opzione Impostazioni di sostituzione \[pagina 525\]](#)

## 15.3.2.1 Per accedere a un nuovo CMS

In questa sezione viene descritto come accedere a un nuovo CMS.

Per accedere a un nuovo CMS, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare l'applicazione Promotion Management.
2. Creare un nuovo processo.  
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo processo, consultare [Per creare un processo \[pagina 532\]](#).
3. Dall'elenco a discesa *Sistema di origine* selezionare *Accedi a nuovo CMS*.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Accesso al sistema*.
4. Selezionare il sistema dall'elenco a discesa o digitare un nome di sistema nuovo.
5. Immettere le credenziali utente, selezionare il tipo di autenticazione appropriato e fare clic su *Accedi*.
6. Dall'elenco a discesa *Sistema di destinazione* selezionare *Accedi a nuovo CMS*.
7. Selezionare il sistema dall'elenco a discesa o digitare un nome di sistema nuovo.
8. Immettere le credenziali utente, selezionare il tipo di autenticazione appropriato e fare clic su *Accedi*.

## Informazioni correlate

[Per modificare un processo \[pagina 535\]](#)

[Per aggiungere un infoobject a un processo \[pagina 536\]](#)

[Per promuovere un processo quando i repository sono connessi \[pagina 538\]](#)

[Per pianificare la promozione di un processo \[pagina 544\]](#)

## 15.3.3 Per creare un nuovo processo copiando un processo esistente

In questa sezione viene descritto come creare un nuovo processo copiando un processo esistente.

Per creare un nuovo processo copiando un processo esistente, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Nella home page *Processi di promozione* fare clic su *Nuovo processo*.
3. Fare clic sull'opzione *Copia da un processo esistente*.  
Verrà visualizzata la finestra *Copia da un processo esistente* con l'elenco dei processi disponibili nella cartella *Processi di promozione*.
4. Selezionare il processo richiesto nell'elenco e fare clic su *Crea*.  
Vengono visualizzati nome, parole chiave e descrizione del processo, nonché i campi *Salva processo in* e *Destinazione*. Se necessario, è possibile modificare questi campi.
5. Nel campo *Salva processo in*, trovare e selezionare la cartella in cui si desidera salvare il processo, quindi fare clic su *Crea*.

Viene creato un nuovo processo e viene visualizzata la finestra *Aggiungi oggetti*.

## Informazioni correlate

[Per aggiungere un infoobject a un processo \[pagina 536\]](#)

[Per modificare un processo \[pagina 535\]](#)

[Per promuovere un processo quando i repository sono connessi \[pagina 538\]](#)

## 15.3.4 Ricerca di un processo

La funzionalità di ricerca dello strumento Promotion Management consente di individuare un processo disponibile nel repository.

Per cercare un processo, attenersi alla procedura seguente:

1. Nel campo *Cerca* della pagina iniziale, immettere il testo che si desidera individuare.
2. Fare clic sull'elenco che viene visualizzato accanto al campo *Cerca* per specificare i parametri di ricerca. È possibile specificare i seguenti parametri di ricerca:
  - *Cerca titolo*: questa opzione consente di cercare un processo in base al nome.
  - *Cerca parola chiave*: questa opzione consente di cercare un processo in base alle parole chiave.
  - *Cerca nella descrizione*: questa opzione consente di cercare un processo in base alla descrizione.
  - *Cerca in tutti i campi*: questa opzione consente di cercare un processo in base a titolo, parole chiave e descrizione.
3. Fare clic sull'icona di ricerca.

### Informazioni correlate

[Per aggiungere un infoobject a un processo \[pagina 536\]](#)

[Per modificare un processo \[pagina 535\]](#)

## 15.3.5 Per modificare un processo

In questa sezione viene descritto come modificare un processo.

### **i** Nota

modificare un processo non significa crearne uno nuovo.

Per modificare un processo, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Nella home page *Processi di promozione* selezionare il processo che si desidera modificare.
3. Fare clic su *Modifica*.  
Vengono visualizzati i dettagli del processo selezionato. In base alle necessità, è possibile aggiungere o rimuovere infoobject, gestire le dipendenze o promuovere un processo.

durante la modifica di un processo non è possibile cambiare il nome del sistema di origine.

## Informazioni correlate

[Per aggiungere un infoobject a un processo \[pagina 536\]](#)

[Per promuovere un processo quando i repository sono connessi \[pagina 538\]](#)

[Per pianificare la promozione di un processo \[pagina 544\]](#)

### 15.3.6 Per aggiungere un infoobject a un processo

Ogni processo deve includere un insieme di infoobject. Prima di promuovere un processo nel sistema di destinazione è quindi necessario aggiungervi degli infoobject.

#### **i** Nota

Quando si promuove un report Crystal in base agli Inoobject della vista aziendale (Connessione dati, Base dati, Elementi aziendali e Vista aziendale) è necessario includere informazioni sulla protezione (il diritto DataAccess per Connessione dati e il diritto ViewDataField per Base dati ed Elementi aziendali) per visualizzare i dati di un report sul sistema di destinazione.

Per aggiungere un infoobject a un processo, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Creare un nuovo processo o modificare un processo esistente.  
Per informazioni sulla creazione di un nuovo processo, vedere [Per creare un processo \[pagina 532\]](#) e [Per modificare un processo \[pagina 535\]](#).
3. Fare clic su [Aggiungi oggetti](#) se si sta modificando un processo.

#### **i** Nota

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Aggiungi oggetti](#) quando si crea un nuovo processo.

4. Passare alla cartella da cui si desidera selezionare l'infoobject.  
Verrà visualizzato l'elenco degli infoobject presenti nella cartella selezionata.
5. Selezionare l'infoobject che si desidera aggiungere al processo e fare clic su [Aggiungi](#).  
Se si desidera aggiungere un infoobject e uscire dalla finestra di dialogo «Aggiungi oggetti dal sistema: <NAME>» fare clic su [Aggiungi e chiudi](#). L'infoobject viene aggiunto al processo e la finestra di dialogo chiusa.

Dopo avere aggiunto un infoobject a un processo, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina [Visualizzatore processi](#) e selezionare i processi di promozione per continuare l'attività di promozione. È possibile gestire gli oggetti dipendenti dell'infoobject selezionato utilizzando l'opzione [Gestisci dipendenze](#) della pagina [Visualizzatore processi](#).

#### **i** Nota

- Il carrello degli acquisti, che viene visualizzato nel pannello sinistro della pagina [Visualizzatore processi](#), riporta il processo, insieme ai relativi oggetti dipendenti, in una semplice struttura ad albero.
- Dopo avere aggiunto gli infoobject, fare clic sull'opzione [Salva](#) per salvare le modifiche. In caso contrario, verrà richiesto di salvare il processo al momento della chiusura della scheda.

Procedura consigliata: SAP Business Objects consiglia di selezionare un numero ridotto di infoobject da promuovere contemporaneamente, ovvero non più di 100 alla volta, al fine di garantire le migliori prestazioni possibili da parte dello strumento Promotion Management.

## Informazioni correlate

[Gestione delle dipendenze di un processo \[pagina 537\]](#)

[Per promuovere un processo quando i repository sono connessi \[pagina 538\]](#)


[Per pianificare la promozione di un processo \[pagina 544\]](#)

## 15.3.7 Gestione delle dipendenze di un processo

In questa sezione viene descritto come gestire gli oggetti dipendenti di un infoobject.

Per gestire gli oggetti dipendenti di un infoobject, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Creare un nuovo processo o modificare un processo esistente.  
Per informazioni sulla creazione di un nuovo processo, vedere [Per creare un processo \[pagina 532\]](#) e [Per modificare un processo \[pagina 535\]](#).
3. Aggiungere gli infoobject richiesti al processo e chiudere la finestra [Aggiungi oggetti](#) per tornare alla finestra [Visualizzatore processi](#).
4. Fare clic su [Gestisci dipendenze](#).  
Viene visualizzata la finestra [Gestisci dipendenze](#), con l'elenco degli infoobject e relativi oggetti dipendenti. Per visualizzare solo gli oggetti dipendenti che non sono stati selezionati, fare clic sulla casella di controllo [Visualizzare solo i dipendenti non selezionati](#).
5. Dall'elenco a discesa [Seleziona dipendenze](#) selezionare le opzioni per aggiungere gli oggetti dipendenti raggruppati al processo. Gli oggetti dipendenti non sono selezionati per impostazione predefinita; è necessario selezionare esplicitamente quelli che si desidera promuovere.  
Ad esempio, se si seleziona [Tutti gli universi](#) dall'elenco a discesa [Seleziona dipendenze](#), vengono selezionati tutti gli universi inclusi nell'elenco di oggetti dipendenti. Gli oggetti dipendenti possono essere selezionati anche singolarmente.

È possibile fare clic su [Tipo](#)  per visualizzare le opzioni di filtro supportate per gli infoobject. Viene visualizzato un elenco a discesa, con le opzioni di filtro supportate. Selezionare l'opzione di filtro e fare clic su [OK](#). Vengono visualizzati gli infoobject filtrati.

Gli oggetti dipendenti selezionati dalla colonna [Dipendenti](#) vengono automaticamente spostati nella colonna [Oggetti in processo](#) quando si fa clic su [Applica modifiche](#).

Per ricercare un oggetto dipendente, è inoltre possibile digitarne il nome nel campo [Cerca dipendenti](#).

Per ulteriori informazioni sulla ricerca di oggetti dipendenti, consultare [Per eseguire la ricerca di oggetti dipendenti \[pagina 538\]](#)

6. Fare clic su [Applica modifiche](#) per aggiornare l'elenco degli oggetti dipendenti e fare clic su [Applica modifiche e chiudi](#) per salvare le modifiche.

Gli oggetti dipendenti vengono elaborati automaticamente dallo strumento in base alle relazioni o alle proprietà degli infoobject. Gli oggetti dipendenti non qualificabili in base ai suddetti parametri non vengono elaborati in questa versione dello strumento.

#### **i** Nota

se si seleziona una cartella per la promozione, i contenuti presenti in essa vengono considerati risorse primarie.

### **Informazioni correlate**

[Per promuovere un processo quando i repository sono connessi \[pagina 538\]](#)

## **15.3.8 Per eseguire la ricerca di oggetti dipendenti**

La funzionalità di ricerca avanzata nello strumento Promotion Management consente di individuare gli oggetti dipendenti degli infoobject disponibili nel repository.

Per cercare gli oggetti dipendenti di un infoobject, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare Promotion Management.
2. Creare un nuovo processo o modificare un processo esistente.  
Se è stato creato un nuovo processo, aggiungervi infoobject. Se si sta modificando un processo esistente, è possibile aggiungere gli oggetti, se necessario.
3. Fare clic su [Gestisci dipendenze](#).
4. Nel campo [Cerca dipendenti](#) immettere il nome dell'oggetto dipendente che si desidera individuare.
5. Fare clic sull'icona di ricerca.

### **Informazioni correlate**

[Gestione delle dipendenze di un processo \[pagina 537\]](#)

## **15.3.9 Per promuovere un processo quando i repository sono connessi**

In questa sezione viene descritto come promuovere un processo dal sistema di origine a quello di destinazione se entrambi i sistemi sono disponibili.

Nella tabella seguente sono elencati i tipi di infoobject che è possibile promuovere utilizzando lo strumento Promotion Management:

Tabella 78:

Categoria	Tipi di oggetto che si possono promuovere
Report	Crystal Reports, Web Intelligence, Cruscotti, QaaWS, Explorer
Oggetti di terze parti	Testo formattato, documento di testo, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Word, Flash, Adobe Acrobat
Utenti	Utenti e gruppi di utenti
Server	Gruppi di server
Piattaforma BI	Cartella, programma, eventi, profili, pacchetto oggetti, collegamento ipertestuale, categorie, documento posta in arrivo, cartella personale e cartella Preferiti
Universo, spazio di lavoro	Universi UNV, connessioni
EPM Dashboard	Universi, connessioni, report, cruscotto e analitiche
BusinessView	DataFoundation
Federazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco di replica</li> <li>• Processi di replica</li> </ul>	Elenco di replica promuove i seguenti oggetti: Flash, .txt, discussioni, cruscotti, .pdf, collegamenti ipertestuali, .xls, ObjectPackage, Crystal Reports, documenti Web Intelligence, universi, programmi, connessioni, DataFoundation, Business Views, .rtf, profili, eventi, utenti e gruppi di utenti. Le connessioni di replica promuovono processi di replica, connessione remota, pubblicazioni, discussione, connessione Pioneer
Servizi BI	Documenti Web Intelligence, universi e connessioni
Nuovi Infoobject	Report Crystal (rpt/rptr), Pioneer, Dashboard Design, DSL Universe (UNX), livello aziendale (BLX), connessione (CNX), base dati (DFX), Webl, Explorer, Data Federator, Data Steward, Spazio di lavoro BI, ecc.

Per promuovere un processo, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare Promotion Management.
2. Nella home page [Processi di promozione](#) selezionare il processo che si desidera promuovere.  
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata home page e scegliere [Promuovi](#).
3. Dall'elenco di sistema [Destinazione](#), selezionare un sistema di destinazione diverso in base alle necessità.

#### **i** Nota

prima di procedere al processo di promozione, assicurarsi di avere eseguito l'accesso sia al sistema di origine che a quello di destinazione.

4. Nel campo [ID gestione modifiche](#) immettere il valore appropriato e fare clic su [Salva](#).

#### **i** Nota

L'ID gestione modifiche viene utilizzato per ottenere informazioni relative ad accesso, controllo e cronologia dei processi. Lo strumento Promotion Management consente di mappare ogni istanza di creazione di processi a un ID gestione modifiche. L'ID gestione modifiche è un attributo impostato dall'utente nella definizione del processo al momento della creazione. Lo strumento genera automaticamente un ID per ogni processo.

5. Selezionare [Impostazioni di protezione](#), se necessario. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:
  - [Non promuovere protezione](#): opzione predefinita.

- [Promuovi protezione](#): opzione da utilizzare per promuovere i processi con i diritti di protezione associati.
- [Promuovi protezione oggetto](#): utilizzare questa opzione per promuovere la protezione di oggetti e cartelle.
- [Promuovi protezione utente](#): consente di promuovere i diritti degli utenti che sono parte del processo.
- [Includi diritti applicazione](#): è possibile selezionare questa opzione solo quando si seleziona [Promuovi protezione utente](#). Se gli oggetti nel processo ereditano diritti applicazione, il processo viene promosso insieme a tali diritti.

È anche possibile fare clic su [Visualizza protezione](#) per visualizzare le dipendenze di protezione degli infoobject nel processo.

- Fare clic su [Prova promozione](#) per assicurarsi che non ci siano conflitti tra i CUID degli infoobject nei sistemi di origine e di destinazione. I dettagli della promozione sono visualizzati nelle schede [Operazione riuscita](#), [Operazione non riuscita](#) e [Avviso](#). La prima colonna riporta gli oggetti da promuovere, mentre la seconda lo stato di promozione di ogni infoobject. Lo strumento Promotion Management classifica gli oggetti selezionati in utenti, gruppi e universi.

#### **i Nota**

questa opzione non consente di salvare alcun infoobject per la promozione.

La prova della promozione può produrre uno dei seguenti risultati:

- **Sovrascritto**: l'infoobject nel sistema di destinazione viene sovrascritto dall'infoobject nel sistema di origine.
- **Copiato**: l'infoobject nel sistema di origine viene copiato nel sistema di destinazione.
- **Rimosso**: l'infoobject non viene promosso dal sistema di origine al sistema di destinazione.
- **Avviso**: l'infoobject nel sistema di destinazione è la versione più recente ed è possibile rimuovere l'infoobject dal processo. Tuttavia, se si desidera eseguire la promozione, l'infoobject viene promosso.
- **Mappato**: l'infoobject è mappato a un infoobject nel sistema di destinazione.

- Fare clic su [Pianifica](#) per eseguire la promozione a un orario specifico o in base a una ricorrenza.

- Fare clic su [Promuovi](#).

Il processo selezionato viene promosso.

se non si desidera promuovere il processo, è possibile utilizzare l'opzione [Salva](#) per salvare le modifiche apportate ad esempio alle impostazioni Protezione, ID gestione modifiche e Pianifica.

## **15.3.10 Promozione di un processo utilizzando un file LCMBIAR**

Per promozione si intende l'attività di trasferimento di una risorsa BI da un repository all'altro. Se i sistemi di origine e di destinazione si trovano sulla stessa rete, lo strumento Promotion Management utilizza la rete WAN o LAN per promuovere l'infoobject. Tuttavia, lo strumento Promotion Management semplifica la promozione di infoobject anche se i sistemi di origine e di destinazione non si trovano sulla stessa rete.

Negli scenari in cui i sistemi di origine e di destinazione non si trovano sulla stessa rete, lo strumento Promotion Management supporta la promozione dei processi nel sistema di destinazione consentendo di esportare il processo presente nel sistema di origine in un file LCMBIAR, per poi importarlo dal file BIAR nel sistema di destinazione.



In questa sezione viene descritto come esportare un processo in un file LCMBIAR e quindi importarlo dal file BIAR nel sistema di destinazione.

#### **i** Nota

Non è possibile utilizzare un file LCMBIAR creato mediante lo strumento Importazione guidata.

## Informazioni correlate

[Esportazione di un processo in un file LCMBIAR \[pagina 541\]](#)

[Importazione di un processo da un file LCMBIAR \[pagina 542\]](#)

### 15.3.10.1 Esportazione di un processo in un file LCMBIAR

In questa sezione viene descritto come esportare un processo in un file LCMBIAR.

Per esportare un processo in un file LCMBIAR, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management e creare un nuovo processo.  
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo processo, consultare [Per creare un processo \[pagina 532\]](#)
2. Nell'elenco a discesa [Destinazione](#) selezionare l'opzione [Output nel file LCMBIAR](#) e fare clic su [Crea](#).
3. Fare clic su [Aggiungi oggetti](#) per aggiungere gli infoobject al processo.  
È possibile utilizzare l'opzione [Gestisci dipendenze](#) per gestire le dipendenze del processo selezionato.
4. Per crittografare il file LCMBIAR mediante una password, fare clic sulla casella di controllo [Crittografia password](#).
5. Immettere una password nel campo [Password](#).
6. Immettere di nuovo la password nel campo [Verify Password](#).
7. Fare clic su [Promuovi](#).  
Viene visualizzata la finestra [Promuovi](#).
8. Modificare le opzioni di protezione secondo le necessità e fare clic su [Esporta](#).  
Viene creato il file LCMBIAR. È possibile salvare il file LCMBIAR nel file system.
9. (Facoltativo) Fare clic su [Destinazione file LCMBiar](#) e selezionare [FTP](#) o [SFTP](#) per esportare il file LCMBIAR rispettivamente su un server FTP o SFTP. Immettere nome host, porta, nome utente, password, directory e nome file e fare clic su [Esporta](#).

#### **i** Nota

Se si seleziona [SFTP](#) come [Destinazione file LCMBiar](#), è necessario inserire anche il fingerprint SFTP.

10. Nell'elenco a discesa [Destinazione](#) selezionare l'opzione [Output nel file LCMBIAR](#) e fare clic su [Destinazione file LCMBiar](#).

È possibile pianificare l'esportazione di un processo in un file LCMBIAR. Per ulteriori informazioni su questo argomento, fare riferimento alla sezione [Per pianificare la promozione di un processo \[pagina 544\]](#).

## Informazioni correlate

[Per aggiungere un infoobject a un processo \[pagina 536\]](#)

[Gestione delle dipendenze di un processo \[pagina 537\]](#)


### 15.3.10.2 Importazione di un processo da un file LCMBIAR

È possibile importare un processo da un file LCMBIAR. Il file LCMBIAR viene copiato dal dispositivo di archiviazione al sistema di destinazione.

#### Nota

È possibile importare un processo anche da un file BIAR di Upgrade Management Tool.

Per importare un file LCMBIAR, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Nella pagina iniziale di *Processi di promozione*, fare clic su ► *Importa* ► *Importa file* .  
Viene visualizzata la finestra *Importa da file*.
3. È possibile importare un file BIAR dal file system o da un server FTP o SFTP.
  - Per importare un file BIAR dal file system, attenersi alla procedura seguente:
    1. Selezionare *File System*.
    2. Fare clic su *Sfoglia* e selezionare un file LCMBIAR dal file system.
    3. Nel campo *Password* immettere la password del file LCMBIAR.

#### Nota

Il campo Password viene visualizzato solo se il file LCMBIAR è crittografato con una password.

4. Fare clic su *Crea*. Viene creato il processo.

#### Nota

Se esiste un processo con lo stesso nome, viene visualizzata la finestra popup Conferma salvataggio. Fare clic su "Sì" per sovrascrivere il processo esistente, fare clic su "No" per creare un processo con un nuovo nome `copia_nomeprocesso<DATA_ORA_CORRENTI>`

- Per importare un file LCMBIAR da un server FTP, attenersi alla procedura seguente:
  1. Selezionare *FTP*.
  2. Immettere le informazioni appropriate nei campi host, porta, nome utente, password, directory e nome file e fare clic su *OK*.

#### Nota

È possibile importare unicamente file LCMBIAR o file BIAR di Upgrade Management Tool.

- Per importare un file LCMBIAR da un server SFTP, attenersi alla procedura seguente:

1. Selezionare [SFTP](#).
2. Immettere le informazioni appropriate nei campi host, porta, nome utente, password, directory, fingerprint e nome file e fare clic su [OK](#).

### **i** Nota

È possibile importare unicamente file LCMBIAR o file BIAR di Upgrade Management Tool.

4. Fare clic su [Promuovi](#).  
Viene visualizzata la finestra [Promuovi - Nome processo](#).
5. Nell'elenco a discesa [Destinazione](#) selezionare il sistema di destinazione. Se si seleziona [Accedi a nuovo CMS](#), verrà richiesto di immettere le credenziali. Confermare le credenziali di accesso del sistema di destinazione.
6. Fare clic su [Promuovi](#) per promuovere i contenuti nel sistema di destinazione.

È anche possibile scegliere l'opzione [Prova promozione](#) per visualizzare gli oggetti da promuovere e il relativo stato della promozione.

## Informazioni correlate

[Gestione delle dipendenze di un processo \[pagina 537\]](#)

### 15.3.10.2.1 Recupero selettivo di oggetti da un file LCMBIAR

Per recuperare oggetti in maniera selettiva da un file LCMBIAR, l'utente deve disporre del diritto [Modifica LCMBIAR](#).

Add/Remove Rights					
Object: Promotion Management Principal: Guest					
▼General					
▼Application					
Promotion Management					
		▼Specific Rights for Promotion Management		Implicit Value	
		Allow access to administration		Not Specified	<input type="radio"/>
		Allow access to edit overrides		Not Specified	<input type="radio"/>
		Allow access to Include Security		Not Specified	<input type="radio"/>
		Allow Access to Manage Dependencies		Not Specified	<input type="radio"/>
		Create Job		Not Specified	<input type="radio"/>
		Delete Job		Not Specified	<input type="radio"/>
		Edit Job		Not Specified	<input type="radio"/>
		<b>Edit LCMBIAR</b>		Not Specified	<input type="radio"/>
		Export as LCMBIAR		Not Specified	<input type="radio"/>
		Import LCMBIAR		Not Specified	<input type="radio"/>
		Promote Job		Not Specified	<input type="radio"/>
		Rollback Job		Not Specified	<input type="radio"/>
		View and Select BOMM Objects		Not Specified	<input type="radio"/>
		View and Select Business Views		Not Specified	<input type="radio"/>
		View and Select Calendars		Not Specified	<input type="radio"/>
		▼General Rights for Promotion Management		Override General Global	Implicit Value
		Edit this object		<input type="checkbox"/>	Not Specified
		Modify the rights users have to this object		<input type="checkbox"/>	Not Specified
		Securely modify rights users have to objects		<input type="checkbox"/>	Not Specified
		View objects		<input type="checkbox"/>	Not Specified

Per recuperare oggetti in maniera selettiva da un file LCMBIAR, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare gli oggetti da promuovere.
2. Fare clic su [Promuovi](#).

### **i** Nota

- Viene creato un nuovo processo con gli oggetti selezionati.

- È possibile effettuare la stessa operazione utilizzando lo strumento da riga di comando. Per ulteriori informazioni, consultare [Parametri degli strumenti della riga di comando \[pagina 558\]](#)
- La promozione selettiva non è supportata per lo scenario Live-Live.

## 15.3.11 Per pianificare la promozione di un processo

In questa sezione viene descritto come pianificare la promozione di un processo. Viene inoltre descritto come specificare le opzioni di ricorrenza e i parametri.

Per pianificare la promozione di un'istanza processo, attenersi alla procedura seguente:

1. Nella finestra di dialogo [Promuovi](#) fare clic sull'opzione [Pianifica](#).
2. Impostare l'opzione di pianificazione necessaria e fare clic su [Pianifica](#).

Se si aggiungono infoobject a una cartella presente in un processo dopo aver pianificato il processo per la promozione, questi verranno promossi anche nella destinazione all'ora pianificata. Tuttavia, questo non accade quando si tenta di pianificare la promozione di un processo utilizzando un file LCMBIAR, poiché LCMBIAR non viene considerato come una destinazione "reale".

### ➔ Suggerimento

Al termine della promozione di un processo, è possibile visualizzare tutte le istanze del processo selezionando il processo nella pagina [Processi di promozione](#) e facendo clic su [Cronologia](#) nella barra degli strumenti.

La promozione di un processo può avvenire anche in base ad attivazioni di eventi.

È possibile selezionare le notifiche di posta elettronica in base allo stato della promozione del processo (come operazione riuscita/operazione parzialmente riuscita/operazione non riuscita). Per informazioni dettagliate sulle diverse opzioni di pianificazione e di configurazione delle notifiche, fare riferimento alla sezione Pianificazione.

## Informazioni correlate

[Esportazione di un processo in un file LCMBIAR \[pagina 541\]](#)

### 15.3.11.1 Per aggiornare le istanze di promozione dei processi ricorrenti e in sospeso




Lo strumento Promotion Management consente di tenere traccia dello stato delle istanze di un processo di promozione ripianificato tramite l'opzione [Ricorrenze e Istanze in sospeso](#).

Per tenere traccia dello stato delle istanze di un processo di promozione ripianificato, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.

2. Nella home page [Processi di promozione](#) selezionare un processo.
3. Fare clic su [Cronologia](#).  
Viene visualizzata la finestra [Cronologia processo](#).
4. Fare clic su [Ricorrente e Istanze in sospeso](#).  
Viene visualizzata la finestra [Cronologia processo per ricorrenze e Istanze in sospeso](#) con l'elenco delle istanze di promozione del processo ricorrenti e in sospeso.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni se necessario:

- Fare clic su [Istanze promosse](#) per visualizzare l'elenco delle istanze dei processi di promozione.
- Fare clic su [Sospendi](#) per sospendere le istanze ricorrenti o in sospeso selezionate.
- Fare clic su [Riprendi](#) per riprendere l'istanza del processo di promozione pianificata sospesa.
- Fare clic su [Ripianifica](#) per ripianificare un'istanza del processo di promozione selezionata.
- Fare clic su  per eliminare l'istanza di un processo di promozione pianificata.
- Fare clic su  per aggiornare lo stato dell'istanza di un processo di promozione pianificata.
- È possibile utilizzare l'opzione  per spostarsi all'interno di una singola pagina o passare a una pagina specifica immettendone il numero.

#### Nota

La colonna di stato nella finestra [Cronologia processo per ricorrenze e Istanze in sospeso](#) riporta lo stato dell'istanza del processo di promozione, ad esempio Ricorrente, In sospeso.

## Informazioni correlate

[Per eseguire il rollback di un processo \[pagina 546\]](#)

## 15.3.12 Per visualizzare la cronologia di un processo

In questa sezione viene descritto come visualizzare la cronologia di un processo.

#### Nota

Per visualizzare la cronologia di un processo, assicurarsi che il relativo stato sia uno dei seguenti:

- Operazione riuscita
- Operazione non riuscita
- Operazione parzialmente riuscita

Per visualizzare la cronologia di un processo, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.  
Viene visualizzata la home page [Processi di promozione](#).

2. Selezionare il processo di cui si desidera visualizzare la cronologia e fare clic sulla scheda [Cronologia](#).

Vengono visualizzati l'ora dell'istanza del processo, il nome del processo, i nomi dei sistemi di origine e destinazione, l'ID dell'utente che ha promosso il processo e lo stato (Operazione riuscita, Operazione non riuscita o Operazione parzialmente riuscita) del processo.

È possibile visualizzare lo stato dettagliato del processo utilizzando il collegamento visualizzato nella colonna [Stato](#).

## 15.3.13 Per eseguire il rollback di un processo

L'opzione Rollback consente di ripristinare lo stato precedente del sistema di destinazione dopo la promozione di un processo.

Per effettuare il rollback di un processo, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.  
Viene visualizzata la home page [Processi di promozione](#).
2. Eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo di cui si desidera eseguire il rollback e scegliere [Rollback](#).
  - Selezionare il processo per il quale eseguire il rollback e fare clic sulla scheda [Rollback](#).Viene visualizzata la finestra [Rollback](#).
3. Selezionare l'istanza di cui si desidera eseguire il rollback e fare clic su [Rollback completo](#).  
L'istanza viene sottoposta a rollback.

È possibile eseguire il rollback solo dell'istanza più recente di un processo di promozione. Non è possibile eseguire il rollback simultaneo di più istanze di processi.

### 15.3.13.1 Per utilizzare l'opzione Rollback parziale

Lo strumento Promotion Management consente di eseguire il rollback completo o parziale degli infoobject in un processo dal sistema di destinazione.

Per eseguire il rollback parziale degli infoobject, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.  
Viene visualizzata la home page [Processi di promozione](#).
2. Eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul processo di cui si desidera eseguire il rollback e scegliere [Rollback](#).
  - Selezionare il processo per il quale eseguire il rollback e fare clic sulla scheda [Rollback](#).Viene visualizzata la finestra [Rollback](#).
3. Selezionare l'istanza dall'elenco e fare clic su [Rollback parziale](#).

L'elenco degli infoobject nel processo selezionato viene visualizzato nella pagina [Visualizzatore processi](#).

4. Selezionare gli infoobject di cui si desidera eseguire il rollback e fare clic su [Rollback](#).

#### Nota

È necessario assicurarsi di avere eseguito il rollback di tutti gli infoobject di un'istanza prima di eseguire il rollback degli infoobject dell'istanza successiva.

#### Messaggio di avvertimento

Se un processo viene promosso con la protezione, durante il rollback parziale degli infoobject, la protezione degli infoobject dipendenti selezionati potrebbe non essere riportata allo stato precedente.

## Informazioni correlate

[Gestione di versioni diverse delle risorse BI \[pagina 578\]](#)

### 15.3.13.2 Per eseguire il rollback di un processo infoobject dopo la scadenza della password

In questa sezione viene descritto come eseguire il rollback di un processo dopo la scadenza della password utilizzata per promuoverlo.

Per eseguire il rollback di un processo dopo la scadenza della password, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare il processo di cui si desidera eseguire il rollback e fare clic su [Rollback](#).
2. Nella finestra [Rollback](#) selezionare [Rollback completo](#).  
Viene visualizzato un messaggio di errore in cui si informa che il processo non può essere sottoposto a rollback. Viene inoltre richiesto di accedere al sistema di origine o di destinazione.
3. Immettere le nuove credenziali di accesso e fare clic su [Accedi](#).

Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che il processo di rollback è stato completato.

#### Nota

I processi promossi utilizzando le credenziali per il sistema di origine o di destinazione vengono aggiornati automaticamente.

## Informazioni correlate

[Rollback parziale di infoobject dopo la scadenza della password \[pagina 548\]](#)

[Per utilizzare l'opzione Rollback parziale \[pagina 546\]](#)

### 15.3.13.2.1 Rollback parziale di infoobject dopo la scadenza della password

In questa sezione viene descritto come eseguire il rollback parziale di infoobject dopo la scadenza della password del sistema di origine o di destinazione.

Per eseguire il rollback parziale di infoobject dopo la scadenza della password, attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare il processo di cui si desidera eseguire il rollback e fare clic su [Rollback](#).  
Viene visualizzata la finestra [Rollback](#).
2. Selezionare l'opzione [Rollback parziale](#).  
Viene visualizzato un messaggio di errore che informa che non è possibile eseguire il rollback degli infoobject. Viene inoltre richiesto di accedere al sistema di origine o di destinazione.
3. Immettere le nuove credenziali di accesso e fare clic su [Accedi](#).  
Viene visualizzata la pagina [Visualizzatore processi](#). In questa pagina viene visualizzato l'elenco degli infoobject.
4. Selezionare gli infoobject richiesti e fare clic su [Rollback](#).

#### **i** Nota

I processi promossi utilizzando le credenziali per il sistema di origine o di destinazione vengono aggiornati automaticamente.

## Informazioni correlate

[Per eseguire il rollback di un processo \[pagina 546\]](#)

[Per utilizzare l'opzione Rollback parziale \[pagina 546\]](#)

[Per eseguire il rollback di un processo infoobject dopo la scadenza della password \[pagina 547\]](#)

## 15.4 Per gestire versioni diverse di un infoobject

L'applicazione di gestione delle versioni consente di gestire versioni diverse delle risorse BI presenti nel repository della piattaforma BI. Sono supportati i sistemi di gestione delle versioni Subversion e ClearCase. In questa sezione viene spiegato come utilizzare la funzionalità Gestione delle versioni nello strumento Promotion Management.

Per creare e gestire diverse versioni di un infoobject, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un processo, selezionare [Azioni VMS](#), quindi fare clic su [Aggiungi a VMS](#). È anche possibile fare clic sulla scheda [Azioni VMS](#), quindi su [Aggiungi a VMS](#).

#### **i** Nota

Facendo clic su [Aggiungi a VMS](#), viene creata una versione di base dell'oggetto nel repository VMS. È necessaria una versione di base per le successive archiviazioni.



3. Fare clic su [Archivia](#) per aggiornare il documento esistente nel repository VMS.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Commenti di archiviazione](#).
4. Immettere i commenti e fare clic su [OK](#).  
Il cambiamento nel numero di versione dell'infoobject selezionato viene visualizzato nelle colonne Sistema di gestione delle versioni e Sistema di gestione dei contenuti.
5. Per ottenere la versione più recente di un documento dal VMS, selezionare l'infoobject richiesto e fare clic su [Ottieni versione più recente](#).
6. Per creare una copia della versione più recente, fare clic su [Crea copia](#).  
Viene creata una copia della versione selezionata.
7. Selezionare [Cronologia](#) per visualizzare tutte le versioni disponibili per la risorsa selezionata.  
Viene visualizzata la finestra [Cronologia](#). Vengono visualizzate le seguenti opzioni:
  - [Ottieni versione](#): se esistono più versioni e si desidera una versione particolare di una risorsa BI, è possibile selezionare la risorsa richiesta e fare clic su [Ottieni versione](#).
  - [Ottieni copia della versione](#): questa opzione consente di ottenere una copia della versione selezionata.
  - [Esporta copia della versione](#): questa opzione consente di ottenere una copia della versione selezionata e di salvarla nel sistema locale.

## 15.4.1 Diritti di accesso dell'applicazione Gestione delle versioni

In questa sezione vengono descritti i diritti di accesso dell'applicazione relativi all'applicazione Gestione delle versioni.

- È possibile impostare i diritti di accesso all'applicazione Gestione delle versioni nella CMC.
- È possibile impostare diritti granulari di applicazione per diverse funzioni nell'applicazione Gestione delle versioni.

Per impostare diritti specifici nell'applicazione di gestione delle versioni, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Accedere alla CMC e selezionare [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Gestione delle versioni](#).
3. Fare clic su [Protezione utente](#) e selezionare un utente. È possibile visualizzare o assegnare diritti di protezione per l'utente selezionato.
4. Ora sono disponibili i diritti specifici della gestione delle versioni seguenti:
  - Consenti archiviazione
  - Consenti creazione copia
  - Consenti eliminazione revisione
  - Consenti acquisizione revisione
  - Consenti blocco e sblocco
  - Visualizza oggetti BOMM e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza viste aziendali e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza calendari e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza connessioni e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza profili e aggiungi a gestione delle versioni

- Visualizza QaaWS e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza oggetti report e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza oggetti di protezione e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza universi e aggiungi a gestione delle versioni
  - Visualizza risorse eliminate
5. Se si desidera assegnare diritti a un utente selezionato, selezionare il diritto appropriato e fare clic su [Assegna protezione](#).

## 15.4.2 Backup e ripristino di file Subversion

In questa sezione vengono descritte le procedure consigliate per eseguire backup e ripristino dei file Subversion. Un piano di backup e ripristino consiste in alcune precauzioni da prendere in caso di errori del sistema dovuti a un disastro naturale o un evento catastrofico.

### 15.4.2.1 Per eseguire il backup dei file Subversion

Per eseguire il backup dei file Subversion, effettuare le operazioni seguenti:

1. In Windows, passare a `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise 4.0\Checkout`; in Unix, passare a `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_40/subversion/checkout`
2. Copiare la cartella Checkout e memorizzarla su qualsiasi dispositivo di backup.
3. Copiare l'intero `<Repository_LCM>` e salvarlo su qualsiasi dispositivo di backup.

### 15.4.2.2 Per ripristinare i file Subversion

Per eseguire il ripristino dei file Subversion, effettuare le operazioni seguenti:

1. Ripristinare la cartella di estrazione dal percorso in cui è stato eseguito il backup.

#### **i** Nota

Nella CMC fare clic su ► [Applicazioni](#) ► [Gestione delle versioni](#) ► [Impostazioni sistema gestione versioni](#) ► e verificare che nel campo [Directory spazio di lavoro](#) sia specificato il percorso di estrazione corretto.

2. Ripristinare LCM\_Repository dal percorso in cui è stato eseguito il backup.

#### **i** Nota

Nella CMC fare clic su ► [Applicazioni](#) ► [Gestione delle versioni](#) ► [Impostazioni sistema gestione versioni](#) ► e verificare che nel campo [Percorso di installazione](#) sia specificato il percorso di estrazione corretto.

## 15.5 Promozione dell'intero contenuto del repository tramite lo strumento Promotion Management

La promozione dei contenuti di un repository richiede pianificazione, preparazione e sufficiente tempo a disposizione. In questa sezione vengono descritte le azioni necessarie per una corretta promozione del contenuto da una distribuzione a un'altra.

### 15.5.1 Preparazione dei sistemi di origine e destinazione

Prima di promuovere il contenuto è necessario assicurarsi che i sistemi di origine e destinazione siano configurati correttamente.

1. Nel sistema di origine:
  - a. Utilizzare Repository Diagnostic Tool (RDT) per analizzare e correggere il sistema di origine e per correggere eventuali inconsistenze nel repository o in FRS. Per ulteriori informazioni su RDT, vedere il *Manuale dell'utente di Repository Diagnostic Tool della piattaforma Business Intelligence*.
  - b. Ridurre l'utilizzo del sistema di origine per assicurarsi che vi siano solo variazioni minime durante la promozione. Un sistema attivo può causare errori nell'oggetto

#### Nota

Se si verificano degli errori controllare lo stato del processo per risolvere eventuali problemi.

2. Nel sistema di destinazione:
  - a. Utilizzare il codice di licenza per assicurarsi che il sistema di destinazione utilizzi una licenza corretta e sufficiente.

#### Nota

Per evitare errori di promozione del contenuto a causa di licenza insufficiente, utilizzare la stessa licenza su entrambi i sistemi.

- b. Se si utilizza l'autenticazione di terze parti, è necessario configurarla e abilitarla nel sistema di destinazione prima di promuovere il contenuto.

#### Nota

Non mappare utenti o gruppi di utenti, altrimenti verranno creati utenti o gruppi di utenti con CUID diversi nel sistema di destinazione. Il processo di promozione utilizza i CUID per identificare e mappare gli oggetti nei sistemi di origine e destinazione. La mappatura di utenti e gruppi di utenti comporta la mancata corrispondenza di contenuto e causa un errore nella promozione.

- c. Assicurarsi che tutti i componenti aggiuntivi richiesti del sistema di origine siano installati anche nel sistema di destinazione.

#### Nota

Per garantire una corretta migrazione, è necessario installare nel sistema di origine dei componenti aggiuntivi quali Analysis o Design Studio.

- d. Se del contenuto utilizza connessioni QaaWS, è necessario abilitare le sostituzioni per assicurarsi che le connessioni puntino ai servizi Web corretti. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle sostituzioni, vedere la sezione «Sostituzioni».
- e. Se è necessario migrare tutte le istanze pianificate completate, fare clic su [Visualizza istanze completate nella pagina Gestisci dipendenze](#) in *Impostazioni processo* in Promotion Management.

3. Nel sistema centrale:

- a. È possibile designare un sistema di origine, un sistema di destinazione o un sistema separato come sistema centrale in cui vengono eseguiti i processi di Promotion Management. Quando si promuove un repository completo, si gestisce una grande quantità di contenuto che richiede risorse di sistema aggiuntive nel sistema centrale. Utilizzare il seguente riferimento di ridimensionamento per configurare il sistema centrale per 10000 oggetti:

Tabella 79:

	Allocazione dello spazio temporaneo	Allocazione di memoria	Configurazione aggiuntiva
LCM_CLI	2 GB	2 GB	Aggiornare LCM_CLI.bat e modificare il parametro -Xmx.
Job Server di Promotion Management	3 GB	3 GB	Nella CMC, aggiornare la proprietà di avvio del Job Server di Promotion Management aggiungendo il parametro -javaargs Xmx3g.

Se ad esempio si stima che il processo contiene 50000 oggetti:

- Allocare 10 GB di memoria a LCM\_CLI ( $50000 \div 10000 \times 2$ )
- Allocare 15 GB di memoria a Job Server ( $50000 \div 10000 \times 3$ )

### **i** Nota

Queste linee guida per il ridimensionamento sono valide nella maggior parte degli ambienti. La dimensione dei documenti può tuttavia influire sui requisiti in termini di risorse.

## 15.5.2 Strategie di migrazione

- Utilizzare l'interfaccia da riga di comando (CLI) piuttosto che lo strumento Web della CMC per tutte le promozioni di processi.
  - Per l'interfaccia CLI non è valido il limite della sessione Web di venti minuti applicato durante la promozione di un processo che include più di 1000 oggetti.

### **i** Nota

Il limite di oggetti dipende dalle risorse di sistema disponibili.

- L'interfaccia CLI fornisce un controllo completo della promozione di contenuti tramite un linguaggio query utilizzato per selezionare il contenuto da migrare. È possibile selezionare contenuto dello stesso tipo o contenuto situato nella stessa directory.
- L'interfaccia CLI può essere eseguita in batch e i processi di promozione possono essere avviati da altri strumenti di script.
- Garantire la protezione promuovendo prima gli elementi principali (utenti e gruppi di utenti).
  - Se si promuovono prima utenti e gruppi di utenti si mantiene il modello di protezione nel sistema di destinazione e si garantisce la corretta esecuzione della successiva migrazione del contenuto personale degli utenti (ad esempio posta in entrata, preferiti e categorie personali).

#### **i** Nota

È importante eseguire questa attività per prima in modo che i CUID degli utenti e dei gruppi di utenti nel sistema di destinazione siano identici a quelli nel sistema di origine.

- Disattivare il calcolo delle dipendenze.
  - Il calcolo delle dipendenze è una delle attività più complesse durante la creazione di un processo. Durante la migrazione completa di un repository vengono migrati tutti gli oggetti e ciò rende il calcolo inutile.

#### **i** Nota

Questa funzionalità è utile solo quando non si è certi degli oggetti dipendenti richiesti.

- Quando possibile evitare l'inclusione di calcoli della protezione.
  - Il calcolo della protezione è la seconda attività più complessa durante la creazione di un processo. Suddividere la promozione in due processi se sono presenti molti documenti in diverse directory e se la protezione è impostata solo a livello di directory. Il primo processo deve contenere solo oggetti con la protezione abilitata, il secondo processo deve contenere solo documenti con la protezione disabilitata. In questo modo è possibile eseguire il calcolo della protezione solo sulle directory e non su tutti i documenti.

#### **i** Nota

La protezione degli oggetti viene mantenuta perché viene ereditata dalla protezione della cartella.

## 15.6 Passaggi di promozione dell'intero sistema

La promozione dell'intero sistema richiede l'esecuzione di tre processi di promozione separati in ordine, ognuno per la promozione di tipi di contenuto specifici. Nella tabella seguente vengono descritti i tipi di contenuto e le impostazioni dei parametri per ogni processo di promozione.

Processo di promozione	Tipo di contenuto	exportDependencies	includeSecurity
1	Tutti gli utenti e i gruppi di utenti	false	true
2	Tutti gli oggetti dipendenti	false	true
3	Tutti gli oggetti principali	false	true

Utilizzare l'interfaccia da riga di comando per creare ed eseguire ogni processo. Per ulteriori informazioni sull'interfaccia da riga di comando, vedere la sezione «Utilizzo dell'opzione della riga di comando».

## Parametri comuni

Utilizzare i seguenti parametri per tutti e tre i processi di promozione:

### ➔ Da ricordare

Assicurarsi che ogni parametro sia su una nuova riga.

```
action=promote
Source_CMS=<SourceSystem>
Source_userName=Administrator
Source_password=<AdministratorPassword>
LCM_CMS=<NameOfCentralSystem>
LCM_userName=Administrator
LCM_password=<AdministratorPassword>
Destination_CMS=<TargetSystem>
Destination_userName=Administrator
Destination_password=<AdministratorPassword>
exportDependencies=false
includeSecurity=true
stacktrace=true
consolelog=true
```

## 15.6.1 Promozione di utenti e gruppi di utenti (processo 1)

Per stabilire modelli di protezione identici tra sistemi di origine e di destinazione e per assicurarsi che i CUID degli oggetti degli utenti e gruppi di utenti siano identici, promuovere prima gli utenti e i gruppi di utenti.

1. Creare un file `usersandgroups.properties` con i parametri comuni e aggiungere al file i seguenti parametri per selezionare tutti gli utenti e i gruppi di utenti:

```
exportQuery1=SELECT TOP 10000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
(SI_KIND='User' OR SI_KIND='UserGroup') AND NOT (SI_ID in (11,12, 501, 1, 2, 3))
```

2. Per eseguire il processo, passare alla directory `<DIRINSTALL>\win64x64\scripts` ed eseguire il comando seguente:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=usersandgroups.properties
```

## 15.6.2 Promozione di oggetti dipendenti (processo 2)

Gli oggetti dipendenti dipendono dagli oggetti principali nella cartella pubblica o nella cartella dei preferiti dell'utente. Per evitare di impostare `includeDependencies` su `true` per tutti i processi, promuovere gli oggetti dipendenti. Di seguito viene riportato un elenco di oggetti dipendenti:

- Livelli di accesso
- Applicazioni
- Viste aziendali
- Calendari
- Categorie
- Connessioni
- Eventi
- Connessioni OLAP
- Profili
- Progetti
- QaaWS
- Connessioni remote
- Elenchi di replica
- Gruppi di server
- Universi

1. Creare il file `dependencies.properties` con i parametri comuni e aggiungere al file i seguenti parametri per selezionare tutti gli oggetti dipendenti:

```
#total number of queries (if > 1)
exportQueriesTotal=12
#Projects, Universes, Connections, OLAP Connects: SI_ID=95
exportQuery1=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (95)")
#QaaWS: SI_CUID='AcTDjF_lm8dElXVCUgHI2Ps'
#-need to ensure Overrides are scanned at the source, promoted to the target and
set to active
exportQuery2=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID='AcTDjF_lm8dElXVCUgHI2Ps'")
#Events: SI_ID=21
exportQuery3=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (21)") and si_specific_kind !
= 'MON.MonitoringEvent'
#Calendars: SI_ID=22
exportQuery4=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (22)")
#Categories: SI_ID=45
exportQuery5=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (45)")
#Access Levels: SI_ID=57
exportQuery6=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (57)")
#Server Groups: SI_ID=17
exportQuery7=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (17)")
#Profiles: SI_ID=50
exportQuery8=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (50)")
#Applications: SI_ID=99
exportQuery9=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APPOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (99)")
```

```
#Remote Connections: SI_CUID = 'AVwSekNrtFxGqJ6Jp2rLwrI'
exportQuery10=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID = 'AVwSekNrtFxGqJ6Jp2rLwrI'")
#Replication Lists: SI_CUID = 'ASOr8wap3MJOGdWV5HLcZ1M'
exportQuery11=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_CUID='ASOr8wap3MJOGdWV5HLcZ1M'")
#BusinessViews: SI_ID=98
exportQuery12=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID IN (98)")
```

2. Per eseguire il processo, passare alla directory <DIRINSTALL>\win64x64\scripts ed eseguire il comando seguente:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=dependencies.properties
```

### 15.6.3 Promozione di oggetti principali (processo 3)

Gli oggetti principali sono i documenti BI di base che si trovano nella cartella pubblica e nella cartella dei preferiti dell'utente. Ipotizzando che il secondo processo di promozione sia già stato eseguito, ovvero la migrazione di tutti gli oggetti dipendenti, la promozione degli oggetti principale ristabilisce le relazioni con gli oggetti dipendenti.

1. Creare un file `primaryobjects.properties` con i parametri comuni e aggiungere al file i seguenti parametri per selezionare tutti gli utenti e i gruppi di utenti:

```
#total number of queries (if > 1)
exportQueriesTotal=4
#All Public Folders
exportQuery1=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "SI_ID in (23)")
#All user collaterals (Inbox, FavoriteFolder, PersonalCategory)
exportQuery2=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='Inbox')")
exportQuery3=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='FavoritesFolder')")
exportQuery4=SELECT TOP 100000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID,
SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS,CI_APOBJECTS,CI_SYSTEMOBJECTS WHERE
DESCENDENTS("SI_NAME='Folder Hierarchy'", "(SI_KIND='PersonalCategory')")
```

2. Per eseguire il processo, passare alla directory <DIRINSTALL>\win64x64\scripts ed eseguire il comando seguente:

```
Lcm_cli.bat -lcmproperties=primaryobjects.properties
```

#### **i** Nota

Se nella cartella pubblica o nella cartella dei preferiti dell'utente sono presenti più di 50000 oggetti, potrebbe essere necessario suddividere il processo finale in più processi più piccoli.



### **i** Nota

Assicurarsi che i computer che eseguono l'interfaccia da riga di comando e il Job Server di Promotion Management soddisfino i requisiti di ridimensionamento. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione «Ridimensionamento».

## 15.6.4 Post-promozione

Promotion Management promuove solo i gruppi di server, non i singoli server. Per assicurarsi che i report con server designati continuino a funzionare, è necessario ricreare e assegnare i server ai gruppi di server corretti.

## 15.7 Utilizzo dell'opzione della riga di comando

L'opzione della riga di comando dello strumento Promotion Management consente di promuovere oggetti da una distribuzione della piattaforma BI a un'altra. È possibile creare uno script batch per più processi.

### **➔** Suggerimento

Utilizzare l'opzione della riga di comando per processi contenenti un gran numero di oggetti.

Lo strumento Promotion Management supporta i seguenti tipi di promozione di processi dalla riga di comando:

- Esportazione di un modello di processo di promozione esistente in LCMBIAR con crittografia della password
- Esportazione di un modello di processo di promozione esistente in LCMBIAR senza crittografia della password
- Esportazione di query di piattaforma singole o multiple
- Promozione di query di piattaforma multiple
- Promozione tramite un modello di processo esistente
- Importazione e promozione di un file LCMBIAR esistente
- Esecuzione della promozione Live-Live

### 15.7.1 Per eseguire lo strumento da riga di comando in Windows

Per eseguire lo strumento da riga di comando, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare una shell o una finestra della riga di comando.
2. Spostarsi nella directory appropriata.

Ad esempio, il percorso della directory per Windows è `-C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib`

3. Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Eseguire l'applicazione LCMCLI. Verificare che il percorso java venga impostato prima di eseguire il programma.  
Comando: `java -cp "lcm.jar" com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI <file proprietà>`
- Eseguire il file BAT da `C:\Programmi (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\scripts\lcm_cli.bat`  
Comando: `lcm_cli.bat -lcmproperty <file proprietà>`

#### **i** Nota

immettere le password valide quando richiesto.

Lo strumento da riga di comando Promotion Management accetta come parametro un file `<properties>`. Il file `<properties>` include i parametri richiesti per comunicare allo strumento Promotion Management le azioni da eseguire, la distribuzione della piattaforma BI a cui connettersi, i metodi di connessione, gli oggetti da promuovere.

Il formato del file deve essere `<NOMEFILE>.properties`

Ad esempio: `<Myproperties.properties>`

## 15.7.2 Esecuzione dello strumento da riga di comando in Unix

Per eseguire lo strumento da riga di comando, attenersi alla procedura seguente:

1. Avviare la shell.
2. Spostarsi nella directory appropriata.

Ad esempio, `/usr/u/qaunix/Aurora604/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib`

3. Eseguire una delle operazioni seguenti:

- Eseguire l'applicazione LCMCLI. Verificare che il percorso java venga impostato prima di eseguire il programma.  
Comando: `java -cp "lcm.jar" com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI <file proprietà>`
- Eseguire il file BAT da `<installdir_path>\sap_bobj\lcm_cli.sh`  
Comando: `lcm_cli.sh -lcmproperty <file proprietà>`

#### **i** Nota

immettere le password valide quando richiesto.

## 15.7.3 Parametri degli strumenti della riga di comando

Nella tabella seguente sono riportati i parametri e i valori consentiti per le opzioni della riga di comando dello strumento Promotion Management.

## ➔ Da ricordare

Non inserire i parametri della riga di comando tra virgolette.

Tabella 80:

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
action	Export, Promote Esempio: action=export	Questa opzione consente di specificare l'operazione che deve essere eseguita dall'interfaccia CLI. Tale operazione può prevedere una qualsiasi delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Promozione di oggetti di un file LCMBIAR o un processo di Promotion Management a un sistema della piattaforma BI.</li> <li>Esportazione di oggetti da un sistema della piattaforma BI o un file LCMBIAR.</li> </ul>	Obbligatorio
consolelog	true o false	Questo parametro viene utilizzato per visualizzare il log completo del comando eseguito dall'utente nel log dei comandi.	Facoltativo Se non è specificato, il valore predefinito è false.
Destination_authentication	secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3 Esempio: Destination_authentication=<authentication>	Questo parametro indica il tipo di autenticazione da utilizzare.	Facoltativo Se il tipo di autenticazione non è specificato, viene utilizzato secEnterprise
Destination_clientID	ID client Esempio: Destination_clientID=<systemID>	Questo parametro viene utilizzato esclusivamente per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
Destination_CMS	Testo in formato libero. Esempio: Destination_CMS=<CMSname: port no.>	Questo parametro consente all'utente di specificare il CMS al quale deve connettersi lo strumento.	Obbligatorio se action=promote
Destination_password	Testo in formato libero. Esempio: Destination_password=<password>	Questo parametro specifica la password associata dell'account utente.	Obbligatorio se action=promote

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
Destination_systemID	ID sistema  Esempio: Destination_systemID=<systemID>	Questo parametro viene utilizzato esclusivamente per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
Destination_username	Testo in formato libero.  Esempio: Destination_username=<username>	Questo parametro consente di specificare l'account utente che deve essere utilizzato dallo strumento per la connessione al server CMS della piattaforma BI.  <b>i Nota</b> è supportato l'amministratore delegato.	Obbligatorio se action=promote
exportLocation	Testo in formato libero. Deve avere estensione <.lcmbiar>  Esempio: exportLocation=C:/Backup/New.lcmbiar	Questo parametro consente all'utente di specificare la posizione in cui inserire il file LCMBIAR dopo l'esportazione e l'inserimento di oggetti in un pacchetto.	Obbligatorio se action=export
exportDependencies	false, true  Esempio: exportDependencies=<true or false>	Questo parametro specifica le dipendenze degli oggetti raccolte dallo strumento per l'esportazione. È valido solo se utilizzato insieme al flag Source_CMS.	Facoltativo, utilizzato se action=promote or export  Se non è specificato, il valore predefinito è false.

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
exportQuery	<p>Testo in formato libero. Utilizzare il formato del linguaggio di query CMS.</p> <p>Esempio: <code>SELECT TOP 3000 static, relationships, SI_PARENT_FOLDER_CUID, SI_OWNER, SI_PATH FROM CI_INFOOBJECTS, CI_APPOBJECTS, CI_SYSTEMOBJECTS WHERE SI_NAME='Xtreme Employees' AND SI_KIND='Webi</code></p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>In un file delle proprietà può essere presente qualsiasi numero di query che tuttavia devono essere denominate <code>exportQuery1</code>, <code>exportQuery2</code> e così via.</p> </div>	Si tratta delle query che devono essere eseguite dallo strumento per raccogliere gli oggetti che si desidera esportare.	Facoltativo, utilizzato se <code>action=promote</code> or <code>export</code>
exportQueriesTotal	Numeri interi positivi <code>exportQueriesTotal=&lt;numero intero&gt;</code>	Questo parametro consente all'utente di specificare il numero di query di esportazione da eseguire. Se sono presenti x query di esportazione e si desidera eseguirle tutte, impostare questo valore di parametro su x.	Facoltativo, utilizzato se <code>action=promote</code> or <code>export</code>  Se non è specificato, il valore predefinito è 1.
importLocation	<p>Testo in formato libero. Deve avere estensione <code>&lt;.lcmbar&gt;</code></p> <p>Esempio: <code>importLocation=C:/Backup/New.lcmbar</code></p>	Questo parametro consente all'utente di specificare la posizione del file LCMBAR contenente gli oggetti da promuovere.	Facoltativo se <code>action=promote</code>
includeApplicationSecurity	<p>false, true</p> <p>Esempio: <code>includeApplicationSecurity=&lt;true or false&gt;</code></p>	Questo parametro indica allo strumento di esportare o importare la protezione associata alle applicazioni selezionate.	Facoltativo. Se non è specificato, il valore predefinito è false.  Utilizzato se <code>action=promote</code> or <code>export</code>

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
includeSecurity	false, true  Esempio: includeSecurity=<true or false>	Questo parametro indica allo strumento di esportare o importare la protezione associata agli oggetti e agli utenti selezionati. Se vengono utilizzati i livelli di accesso, anche questi verranno esportati o importati.	Facoltativo. Se non è specificato, il valore predefinito è false.  Utilizzato se action=promote or export
JOB_CUID	Il CUID del processo Promotion Management salvato.	Questo parametro indica allo strumento di esportare tutti gli oggetti del processo nel file LCMBIAR.	Facoltativo, utilizzato se action=export or promote
lcmbiarpassword	Testo in formato libero.  Esempio: java -cp lcm.jar com.businessobjects.lcm.cli.LCMCLI -lcmproperty lcm.properties -lcmbiarpassword "<testpassword>"	Questo parametro consente la crittografia e la decrittazione dei file BIAR mediante una password.	Facoltativo. Se non è specificato o la stringa è vuota, implica l'assenza di crittografia.
lcmproperty	Percorso completo della posizione in cui è stato salvato il file delle proprietà.  lcm_cli.bat -lcmproperty <file path of the property file>	Questo parametro fa riferimento ai valori necessari per l'esecuzione di un comando, che vengono salvati in un file.	Obbligatorio
limitQueryBatchSize	false, true  Esempio: limitQueryBatchSize=<true or false>	Questo parametro limita il numero di oggetti restituiti a 1000 per impostazione predefinita. Se il parametro è impostato su false, verranno restituiti tutti gli oggetti in query.  <b>i Nota</b>  È anche possibile impostare esplicitamente il nuovo limite per il numero di oggetti restituiti da una query utilizzando select TOP <number>	Facoltativo. Se non è specificato, il valore predefinito è true

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
LCM_authentication	secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3  Esempio: LCM_authentication=<authentication>	Questo parametro indica il tipo di autenticazione da utilizzare.	Facoltativo. Se il tipo di autenticazione non è specificato, viene utilizzato secEnterprise
LCM_clientID	ID client  Esempio: LCM_clientID=<clientID>	Questo parametro viene utilizzato per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
LCM_CMS	Testo in formato libero.  Esempio: LCM_CMS=<CMSname:portno.>	Questo parametro consente all'utente di specificare il CMS per lo strumento Promotion Management.	Obbligatorio se action=promote or export
LCM_password	Testo in formato libero.  Esempio: LCM_password=<password>	Questo parametro consente all'utente di specificare la password dell'account utente.	Obbligatorio se action=promote or export
LCM_systemID	ID sistema  Esempio: LCM_systemID=<systemID>	Questo parametro viene utilizzato per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
LCM_userName	Testo in formato libero.  Esempio: LCM_userName=<username>	Questo parametro consente all'utente di specificare il nome utente dell'account che lo strumento deve utilizzare per connettersi al CMS dello strumento Promotion Management.  <b>i Nota</b> è supportato l'amministratore delegato	Obbligatorio se action=promote or export
Source_authentication	secEnterprise, secWinAD, secLDAP, secSAPR3  Esempio: Source_authentication=<authentication>	Questo parametro indica il tipo di autenticazione da utilizzare.	Facoltativo. Se il tipo di autenticazione non è specificato, viene utilizzato secEnterprise

Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
Source_clientID	ID client SAP Esempio: Source_clientID=<systemID>	Questo parametro viene utilizzato esclusivamente per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
Source_CMS	Testo in formato libero. Esempio: Source_CMS=<CMSname:port no.>	Questo parametro consente all'utente di specificare il CMS al quale deve connettersi lo strumento.	Obbligatorio se action=export
Source_password	Testo in formato libero. Esempio: Source_password=<password>	Questo parametro specifica la password associata dell'account utente.	Obbligatorio se action=export
Source_systemID	ID sistema SAP Esempio: Source_systemID=<systemID>	Questo parametro viene utilizzato esclusivamente per l'autenticazione SAP.	Obbligatorio per l'autenticazione SAP.
Source_username	Testo in formato libero. Esempio: Source_username=<username>	Questo parametro consente di specificare l'account utente che deve essere utilizzato dallo strumento per la connessione al server CMS della piattaforma BI.  <b>i Nota</b> L'amministratore delegato è supportato.	Obbligatorio se action=export
stacktrace	true o false Esempio: stacktrace=<true or false>	Questo parametro consente all'utente di tenere traccia di tutte le chiamate.	Facoltativo. Se non è specificato, il valore predefinito è false
Selected_CUIDS	CUID di oggetti contenuti nel file lcbmiar da promuovere in maniera selettiva	Questo parametro consente all'utente di promuovere il maniera selettiva alcuni oggetti (report, utenti, universi, ecc.), e le rispettive dipendenze, provenienti da un file LCMBIAR, invece di promuovere tutto il file.	Facoltativo, da utilizzare solo se l'utente desidera promuovere in maniera selettiva oggetti provenienti da un file LCMBIAR.



Parametro	Valori consentiti	Descrizione	Obbligatorio o facoltativo
Override	true o false  Esempio: Override=<true or false>	Se true, questo parametro consente all'utente di sostituire un processo esistente.  Se false, il parametro consente all'utente di creare un nuovo processo denominato <JOB_NAME>_<TIME_STAMP> .	Facoltativo, da utilizzare solo se l'utente desidera promuovere in maniera selettiva oggetti provenienti da un file LCMBIAR.

#### **i** Nota

- Analoga alla creazione di un processo prima dell'esportazione, l'opzione della riga di comando crea rapidamente un processo temporaneo. Il nome di questo processo potrebbe essere una combinazione di Query\_<UTENTE>\_<Indicazione data e ora> ed è specifico solo di <exportQuery>.
- È possibile eseguire il rollback del processo solo mediante lo strumento Promotion Management. Non è disponibile alcun supporto della riga di comando per il rollback dei processi.
- Quando si utilizza un numero elevato di oggetti, si consiglia di aumentare la dimensione heap Java massima impostando il parametro -Xmx=8g nello script LCMCLI.

## 15.7.4 File delle proprietà di esempio

Quello che segue è un file delle proprietà di esempio:

### Esempio

```
importLocation=C:/Backup/CR.lcmbiar
action=promote
LCM_CMS=<nome CMS:numero porta>
LCM_userName=<nomeutente>
LCM_password=<password>
LCM_authentication=<autenticazione>
LCM_systemID=<ID>
LCM_clientID=<ID client>
Destination_CMS=<nome CMS:numero porta>
Destination_userName=<nomeutente>
Destination_password=<password>
Destination_authentication=<autenticazione>
Destination_systemID=<ID>
```

```
Destination_clientID=<ID client>
```

```
lcmbiarpassword=<password>
```

### Nota

se il file delle proprietà non contiene informazioni personali, la CLI dell'LCM richiederà lo stesso file nella console.

## 15.8 Utilizzo di Enhanced Change and Transport System

Change and Transport System (CTS) consente di organizzare e personalizzare i progetti di sviluppo in ABAP Workbench, quindi di trasportare le modifiche tra i sistemi SAP presenti nel System Landscape. Enhanced Change and Transport System (CTS+) è un componente aggiuntivo di CTS che consente la promozione dei contenuti ABAP nei repository non ABAP abilitati per CTS+.



Gli infobject della piattaforma BI possono utilizzare il contenuto SAP Business Warehouse come origine dati. L'integrazione di CTS+ con lo strumento Promotion Management consente di gestire il repository della piattaforma BI in modo analogo al repository SAP Business Warehouse (BW), utilizzando le richieste di trasporto CTS per promuovere i processi. CTS+ consente di trasportare oggetti non SAP in un ambiente di sistema. Ad esempio, gli oggetti creati nel sistema di sviluppo possono essere allegati a una richiesta di trasporto e inoltrati ad altri sistemi dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni su Change and Transport System, vedere [Change and Transport System - Overview \(BC-CTS\)](#)

Per ulteriori informazioni su CTS+ e il trasporto di contenuti non ABAP, vedere [Transporting Non-ABAP Objects in Change and Transport System](#)


### 15.8.1 Prerequisiti

Di seguito vengono elencati i prerequisiti per il trasporto di contenuto Business Intelligence da un sistema all'altro tramite CTS+:

1. È installata la piattaforma BI 4.0 (o versione successiva).
2. SAP Solution Manager 7.1 o SAP Solution Manager 7.0 EHP1 (a partire da SP25) è installato e utilizzato come controller di dominio per CTS+, almeno per la configurazione dei sistemi SAP BusinessObjects.  
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del dominio di trasporto, vedere [Configurazione del dominio di trasporto](#).
3. Il plug-in CTS è installato in SAP Solution Manager (il plug-in CTS è estratto dal SL Toolset 1.0 SP02. Si consiglia di utilizzare il plug-in CTS più recente disponibile).  
Per ulteriori informazioni sull'installazione del plug-in CTS richiesto, vedere la Nota SAP: [Nota SAP 1533059](#) .
4. Sistemi *SAP Business Warehouse 7.0* (SPS 24 o successivo) installati. Per ulteriori informazioni, vedere la [Nota SAP 1369301](#) .

5. L'ambiente di trasporto di SAP Business Warehouse (SAP BW) è configurato in Change and Transport System (CTS).
6. La [Nota SAP 1692417](#) e la [Nota SAP 1860594](#) sono state implementate nel computer che ospita il servizio Web di distribuzione CTS.

## 15.8.2 Per configurare la piattaforma BI e l'integrazione con CTS+



Transport Management System (TMS), che fa parte di Change and Transport System, consente di trasportare le modifiche tra sistemi SAP all'interno di un ambiente. Gestisce i sistemi connessi, i relativi percorsi e le importazioni nei sistemi. Per ulteriori informazioni su Transport Management System, consultare [Transport Management System \(BC-CTS-TMS\)](#)

CTS+ consente la raccolta di file dall'esterno e la distribuzione degli stessi in un ambiente di trasporto. L'interfaccia utente Web di Transport Organizer, che fa parte di CTS+, gestisce le richieste di trasporto e gli oggetti in esse contenuti. Per ulteriori informazioni consultare [Transport Management System \(BC-CTS-TMS\)](#).

È possibile integrare Promotion Management della piattaforma BI con CTS+ e SAP BW utilizzando le richieste di trasporto CTS.

### **i** Nota

per consentire l'integrazione della piattaforma BI con SAP Solution Manager, è necessario definire il tipo di applicazione "BOLM" nell'ambiente SAP Solution Manager.

Per integrare la piattaforma BI e CTS+, effettuare le seguenti operazioni:

1. Attivare il servizio Web di esportazione CTS.
2. Configurare le impostazioni CTS nello strumento Promotion Management.
3. Configurare il sistema di importazione della piattaforma BI in SAP Solution Manager.

## Informazioni correlate

[Per attivare il servizio Web di esportazione CTS \[pagina 568\]](#)

[Per configurare le impostazioni CTS+ nello strumento Promotion Management \[pagina 568\]](#)

[Per configurare la piattaforma BI e l'integrazione con CTS+ \[pagina 567\]](#)

### 15.8.2.1 Per attivare il servizio Web di esportazione CTS

Per configurare la piattaforma BI, è necessario attivare il servizio Web di esportazione CTS nello strumento Web SOA Management.

1. Per avviare l'applicazione, immettere il codice di transazione SOAMANAGER in SAP Solution Manager.  
Dopo aver completato l'autenticazione richiesta, la console di SOA Management si apre in un browser Web.

Per ulteriori informazioni su SOA Management e sulla configurazione di un endpoint del servizio tramite SAP Solution Manager 7.0, vedere [Configurazione di un provider di servizi](#). Per SAP Solution Manager 7.1, vedere [Configurazione di un provider di servizi](#).

2. Nella scheda *Application and Scenario Communication* fare clic su *Single Service Configuration*.

Il servizio Web di esportazione CTS è chiamato `EXPORT_CTS_WS`

3. Nella scheda *Configuration* creare o modificare l'endpoint del servizio.
4. Nella scheda *Security* configurare il protocollo di trasporto e il metodo di autenticazione.
5. Nella scheda *Transport Settings* definire l'URL di accesso alternativo per un accesso agevole dell'endpoint del servizio.

### 15.8.2.2 Per configurare le impostazioni CTS+ nello strumento Promotion Management

Nella sezione che segue viene illustrata la procedura di configurazione da eseguire nell'applicazione CMC per impostare CTS+ per l'utilizzo con lo strumento Promotion Management.

1. Nella pagina *Processi di promozione*, fare clic su *Impostazioni CTS* e quindi su *Sistemi BW*.
2. Nella pagina *Sistemi BW* fare clic su *Aggiungi* per aggiungere un sistema BW all'ambiente.
3. Nella pagina *Aggiungi sistema* inserire i dettagli seguenti:
  - *SID BW host* : specificare l'ID sistema (SID) del computer SAP BW/ABAP host.
  - *Nome host*: specificare l'indirizzo IP del computer host.
  - *Numero sistema*: inserire il numero di sistema del sistema host.
  - *Client*: si riferisce ai dettagli di sistema del computer client.
  - *Utente e Password*: specificare il nome utente e la password del computer client in questi campi.
  - *Lingua*: specificare la lingua scelta in questo campo.
4. Fare clic su *OK* per aggiungere il sistema all'ambiente.

### **i** Nota

Dopo aver aggiunto un sistema BW all'ambiente, è possibile utilizzare [Modifica](#) o [Elimina](#) nella pagina [Sistemi BW](#) per modificare i sistemi dell'ambiente.

5. Nella pagina [Processi di promozione](#) fare clic su [Impostazioni CTS](#), quindi su [Impostazioni servizio Web](#).
6. Nella pagina [Impostazioni servizio Web](#) inserire l'URL del servizio Web e i dettagli utente.

### **i** Nota

Se non si conoscono tali dettagli, rivolgersi all'amministratore di Solution Manager per richiederli.

7. Fare clic su [Salva](#) e [Chiudi](#) per completare l'aggiunta di impostazioni del servizio Web.
8. Creare un file di mappatura per il sistema CMS di Promotion Management della piattaforma BI.  
Completare i passaggi che seguono nel sistema di sviluppo della piattaforma BI per creare un file di testo con dettagli sulla connettività per abilitare la mappatura:
  - a. Nel CMS di Promotion Management della piattaforma BI, passare alla directory principale e creare una cartella denominata **LCM** nel percorso `<DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/`
  - b. Creare un file di testo denominato `LCM_SOURCE_CMS_SID_MAPPING.properties` e immettere uno dei seguenti elementi nel file:
    - `<Nome completo del sistema di origine della piattaforma SAP BI con dominio>@<numero porta CMS>=<nome logico per sistema di origine utilizzato nella configurazione CTS>`
    - `<Numero IP del sistema di origine della piattaforma SAP BI>@<numero porta CMS>=<nome logico per sistema di origine utilizzato nella configurazione CTS>`

Ad esempio:

```
DEWDFTH04171S@6400=WJ3
10.208.112.177@6400=WJ3
DEWDFTH04171S.pgdev.sap.corp@6400=WJ3
```

### **i** Nota

Nel caso di un ambiente cluster, copiare il file `LCM_SOURCE_CMS_SID_MAPPING.properties` sul sistema in cui è in esecuzione Adaptive Processing Server.

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione delle procedure di configurazione per sistemi non ABAP, vedere [Configurazione delle impostazioni di trasporto nell'applicazione](#).

## **15.8.2.3 Per configurare il sistema di importazione della piattaforma BI in SAP Solution Manager.**

1. Accedere al sistema SAP Solution Manager.
2. Immettere la transazione `stms` e premere `Invio`.
3. Configurare BOLM come tipo di applicazione.

- a. Passare a ► [Overview](#) ► [Systems](#) ►.
  - b. Passare a ► [Extras](#) ► [Application Type](#) ► [Configure](#) ►.
  - c. Scegliere [New Entries](#).
  - d. Nel campo [Application Type](#) immettere **BOLM**.
  - e. Immettere la descrizione.
  - f. Nel campo [Support Details](#) immettere **http://service.sap.com (ACH: BOJ-BIP-DEP)**
  - g. Scegliere ► [Table View](#) ► [Save](#) ►.
  - h. Confermare la richiesta scegliendo [Yes](#).
4. Per utilizzare diverse lingue, è possibile utilizzare del testo tradotto nel modo seguente:
- a. Scegliere ► [Goto](#) ► [Translation](#) ►.
  - b. Selezionare le lingue in cui si desidera tradurre il testo.
  - c. Immettere i valori tradotti nei campi [Description](#) e [Support Details](#).
  - d. Confermare la scelta nella finestra di dialogo.
  - e. Scegliere [Continue](#).
  - f. Scegliere ► [Table View](#) ► [Save](#) ►.
  - g. Confermare il prompt.

Il dominio TMS è ora pronto a supportare l'utilizzo del contenuto BI in CTS.

5. In CTS+ definire il sistema di origine della piattaforma BI come sistema di esportazione.

#### **Nota**

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un sistema non ABAP come sistema di origine, vedere [Definizione e configurazione di sistemi non ABAP](#)

6. In CTS+ configurare il sistema di importazione della piattaforma BI con la procedura seguente:

#### **Nota**

È possibile definire un SID come riferimento al sistema di importazione della piattaforma BI.

- a. Creare un sistema non ABAP come sistema di importazione.  
Per ulteriori informazioni, vedere [Definizione e configurazione di sistemi non ABAP](#).
- b. Impostare il metodo di distribuzione su [Others](#) e deselezionare tutte le altre opzioni.
- c. Scegliere [Salva](#).
- d. Confermare la distribuzione nella finestra di dialogo.  
Viene mostrata la visualizzazione tabella per configurare le impostazioni del sistema di importazione.
- e. Scegliere ► [Edit](#) ► [New Entries](#) ►.
- f. Nella schermata "Change View CTS: System details for handling of application types" procedere come segue:
  1. Nel campo [Deploy Method](#) selezionare [application specific Deployer \(EJB\)](#).
  2. Nel campo [Deploy URI](#) immettere l'URI seguente: **http://<nome server Web BOE>:<porta server Web>/BOE/LCM/CTSServlet?&cmsName=<nome destinazione BOE>:<CMSport>&authType=<tipo autenticazione BOE>**  
dove
    - "nome server Web BOE" è il nome o l'indirizzo IP del computer in cui è in esecuzione il server Web della piattaforma BI.

- "porta server Web" è il numero di porta del server Web della piattaforma BI.
  - "nome destinazione BOE" è il nome del computer in cui è in esecuzione il Central Management Server (CMS) di destinazione della piattaforma BI.
  - "porta CMS" è il numero della porta del CMS di destinazione.
  - "tipo autenticazione BOE" è il tipo di autenticazione utente utilizzato per l'importazione di contenuto BI. I tipi di autenticazione supportati sono secEnterprise, secLDAP, secWinAD e secSAPR3.
3. Nel campo [User](#) immettere il nome utente per la piattaforma BI.
  4. Nel campo [Password](#) immettere la password per la piattaforma BI.
  5. Scegliere [Save](#) per salvare le impostazioni.

Se è necessario più di un sistema di importazione, ripetere i passaggi precedenti per creare tutti i sistemi di destinazione richiesti. Per configurare gli itinerari di trasporto tra il sistema di origine e di destinazione dopo la creazione dei sistemi di destinazione, vedere [Configurazione degli itinerari di trasporto](#)

## 15.8.2.4 Per esportare dalla piattaforma BI in CTS+ con SSL

### 15.8.2.4.1 Per configurare SSL per CTS+

Per configurare SSL per CTS+, è necessario configurare SSL nel sistema ABAP del server delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consultare [Configuring the SAP Web AS for Supporting SSL](#).

### 15.8.2.4.2 Per configurare il certificato SSL del lato client

Per configurare il certificato SSL lato client, è necessario importare il certificato server o il certificato CA attendibile nell'archivio chiavi JVM.

1. Eseguire il backup dei file `cacerts` dalla directory `<DIRINSTALL>\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security`.
2. Importare il certificato in Tomcat JVM in cui si trova il file `BOE.war` utilizzando i seguenti parametri:

```
<DIRINSTALL>\win64_x64\sapjvm\jre\bin\keytool.exe -import -file server.cer -
keystore cacerts
```

3. Riavviare Tomcat.

### 15.8.2.4.3 Configurazione del servizio Web di esportazione CTS+

Per configurare il servizio Web di esportazione CTS+ abilitato per HTTPS (`EXPORT_CTS_WS`) è possibile creare un nuovo endpoint HTTPS.

### **i** Nota

In alternativa, è possibile passare dal proprio endpoint HTTP esistente all'utilizzo di HTTPS.

1. Utilizzare il codice transazione **soamanager** e, nella scheda *Sicurezza provider*, in *Sicurezza comunicazioni*, selezionare *SSL su HTTP (sicurezza canale trasporto)* e in *Autenticazione canale trasporto*, selezionare *ID utente/Password*.
2. Nella scheda *Transport settings*, in *Transport Binding*, selezionare *HTTPS* per *Calculated Protocol*.

## **15.8.2.4.4 Per configurare la funzionalità di gestione della promozione per SSL**

### **➔** Da ricordare

Importare il certificato server o la certificazione CA attendibile nell'archivio chiavi JVM.

1. Nella CMC, nella scheda *Promotion Management* fare clic su **Impostazioni** > *Impostazioni CTS* > *Impostazioni servizio Web*.
2. Assicurarsi che il parametro *URL servizio Web* includa `https://` e il numero di porta configurato sopra.

### **i** Nota

L'opzione *Promuovi con CTS+* non verrà visualizzata nell'elenco *Destinazione processo* né nella finestra di dialogo *Sostituzioni* se non è possibile raggiungere l'URL specificato. Se l'handshake SSL tra Promotion Management e CTS+ non riesce, verrà registrato un errore nel file di registro della CMC.

## **15.8.2.5 Per importare da CTS+ alla piattaforma BI con SSL**

### **15.8.2.5.1 Per configurare il componente Tomcat nella piattaforma BI per l'uso di HTTPS**

Per configurare Tomcat nella piattaforma BI per l'utilizzo di HTTPS, è necessario effettuare la seguente procedura nel computer in cui la piattaforma BI è installata.

1. Creare una coppia di chiavi del server, un certificato e un archivio chiavi.
  - a. Eseguire `<DIRINSTALL>\win64_x64\sapjvm\jre\bin\keytool.exe` con i seguenti parametri:

```
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 1024 -keystore
serverkeystore.jks -storetype JKS
keytool -certreq -keyalg RSA -alias server -file server.csr -keystore
serverkeystore.jks
```

- b. Quando viene richiesto, immettere le informazioni seguenti:





- Nome e cognome
- Nome dell'unità organizzativa di appartenenza
- Nome dell'organizzazione
- Città o località
- Stato
- Codice paese a due lettere relativo all'unità

Verrà visualizzata una stringa formattata (ad esempio, CN=John Smith, OU=Accounting, O=SAP, L=Vancouver, ST=BC, C=CA). Digitare **yes** e premere  per confermare.

2. Inviare la richiesta di certificato server a un'autorità di certificazione (CA).
3. Importare il certificato server con firma nell'archivio chiavi del server utilizzando i parametri seguenti:

```
keytool -import -alias server -keystore serverkeystore.jks -trustcacerts -file server.crt
```

4. Configurare il file di configurazione Tomcat `server.xml` per abilitare HTTPS e per l'uso dell'archivio chiavi del server creato.
5. Riavviare Tomcat e verificare la connessione aprendo l'URL seguente in un browser: `https://<NOMESERVER>:<NUMEROPORTASSL>`

## Informazioni correlate

[Per configurare SSL per CTS+ \[pagina 571\]](#)

### 15.8.2.5.2 Per configurare CTS+ per SSL

Per configurare CTS+ per SSL, è necessario creare un client SSL PSE e importarvi un certificato.

## Informazioni correlate

[Per configurare SSL per CTS+ \[pagina 571\]](#)

### 15.8.2.5.3 Aggiornamento dei sistemi di test e di produzione in CTS+ per l'utilizzo di HTTPS

Per abilitare HTTPS nei sistemi di test e di produzione, attenersi alla seguente procedura:

1. Utilizzare il codice transazione STMS.
2. Fare clic su [System Overview](#).
3. Selezionare il sistema di test o di produzione e fare clic su ► [Goto](#) ► [Application Types](#) ► [Deployment Method](#) ►.

4. Assicurarsi che il parametro [Deploy URI](#) includa `https://` e un numero di porta HTTPS configurato.

### 15.8.3 Per promuovere un processo utilizzando CTS

In questa sezione viene illustrato il workflow supportato dallo strumento Promotion Management per la promozione degli oggetti CMS (Central Management Server) della piattaforma BI dal sistema di origine al sistema di destinazione mediante il sistema CTS (Change Transport System). Per utilizzare CTS per promuovere un processo, attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare lo strumento Promotion Management utilizzando l'autenticazione SAP e creare un processo.  
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo processo, vedere la sezione "Creazione di un nuovo processo" nei collegamenti correlati riportati più avanti.

#### Nota

accertarsi di selezionare "SAP" come tipo di autenticazione nella schermata di accesso del sistema di origine.

2. Dall'elenco a discesa [Destinazione](#) selezionare l'opzione [Promuovi con CTS+](#).



3. Fare clic su [Crea](#).  
Viene visualizzata la schermata [Aggiungi oggetti dal sistema](#). Le cartelle e le sottocartelle vengono visualizzate in una struttura ad albero.
4. Passare alla cartella da cui si desidera selezionare l'infoobject.
5. Selezionare l'infoobject che si desidera aggiungere al processo e fare clic su [Aggiungi](#). Se si desidera aggiungere un infoobject e uscire dalla schermata [Aggiungi oggetti](#), fare clic su [Aggiungi e chiudi](#). L'infoobject viene aggiunto al processo e viene visualizzata la schermata [Processi di promozione](#).

#### Nota

nella scheda Processi di promozione possono essere eseguite le seguenti operazioni:

- Utilizzare l'opzione [Aggiungi oggetti](#) per aggiungere altri infoobject al processo. Per ulteriori informazioni, consultare [Aggiunta di un infoobject a un processo](#).
- Utilizzare l'opzione [Gestisci dipendenze](#) per gestire le dipendenze dell'infoobject selezionato. Le dipendenze SAP BW dell'oggetto verranno visualizzate nell'interfaccia utente e potranno essere selezionate dall'utente.  
Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione delle dipendenze di un processo](#).

6. Fare clic su [Promuovi](#).  
Viene visualizzata la schermata [Promuovi](#) in cui sono mostrati l'ID, il proprietario e una breve descrizione della richiesta di trasporto predefinita attualmente impostata.
7. È possibile utilizzare il collegamento ipertestuale [Richieste di trasporto](#) per eseguire le operazioni seguenti:
  - Visualizzare i dettagli della richiesta di trasporto.
  - Modificare le impostazioni della richiesta di trasporto predefinita.
  - Scegliere una richiesta di trasporto diversa.
  - Creare una richiesta di trasporto.
  1. Fare clic sul collegamento ipertestuale [Richieste di trasporto](#) per aprire l'interfaccia utente Web di [Transport Organizer](#).
  2. Se viene richiesto di fornire le credenziali di accesso, utilizzare credenziali utente valide per il sistema del controller di dominio CTS.
  3. Aggiornare la schermata [Promuovi](#) per visualizzare gli aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia utente Web di [Transport Organizer](#), vedere [Interfaccia utente Web di Transport Organizer](#)
8. Per visualizzare i dettagli relativi alle dipendenze degli oggetti SAP BW, fare clic sul collegamento ipertestuale [Dipendenze di secondo livello](#).

#### **i** Nota

quando si fa clic sul collegamento ipertestuale [Dipendenze di secondo livello](#) vengono visualizzati solo gli oggetti bloccati in una richiesta. Se la richiesta è stata rilasciata, non è possibile visualizzarne le dipendenze. Questo collegamento ipertestuale è inoltre disattivato se non sono presenti dipendenze di secondo livello.

9. Fare clic su [Promuovi](#).
10. Chiudere il processo.  
Viene visualizzata la schermata principale di Promotion Management. Lo stato del processo creato è ora [Esportato in CTS+](#).
11. Rilasciare l'oggetto della piattaforma BI nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:
  - a. Fare clic sul collegamento visualizzato nella colonna di stato del processo da promuovere.  
Viene visualizzata la finestra [Stato promozione](#).
  - b. Fare clic sull'opzione [Stato della richiesta](#).  
Viene visualizzata l'interfaccia utente di [Transport Organizer](#).
  - c. Se lo stato della richiesta è [Modifiable](#), fare clic su [Release](#) per rilasciare la richiesta di trasporto dell'oggetto della piattaforma BI. Per ulteriori informazioni sul rilascio di richieste di trasporto contenenti oggetti non ABAP, vedere [Rilascio di richieste di trasporto con oggetti non ABAP](#)
  - d. Chiudere l'interfaccia utente di [Transport Organizer](#).
12. Per visualizzare le dipendenze degli oggetti SAP BW, fare clic sul collegamento ipertestuale [Elenco di dipendenze BW](#).

#### **i** Nota

è consigliabile consultare il team SAP BW per ottenere gli aggiornamenti delle dipendenze SAP BW e il rilascio di tali oggetti mentre vengono utilizzati dal team.

13. Chiudere la finestra [Stato promozione](#).

14. Importare l'oggetto della piattaforma BI nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:

- a. Accedere al controller di dominio CTS+.
- b. Chiamare la transazione **STMS** per accedere al sistema di gestione dei trasporti.
- c. Fare clic sull'icona *Panoramica importazione*.  
Viene visualizzata la schermata *Panoramica importazione* nella quale è possibile visualizzare le voci della coda di importazione di tutti i sistemi.
- d. Scegliere l'ID del sistema Promotion Management di destinazione.  
È possibile visualizzare l'elenco di richieste di trasporto che è possibile importare nel sistema.
- e. Fare clic su *Aggiorna*.
- f. Importare le richieste di trasporto pertinenti. Per ulteriori informazioni vedere *Importazione di richieste*  
Per informazioni generali sull'importazione di richieste di trasporto con contenuto BOLM, vedere *Importazione di richieste di trasporto con oggetti non ABAP*

15. Se l'oggetto selezionato presenta dipendenze SAP BW, eseguire la procedura seguente:

- a. Rilasciare le dipendenze SAP BW nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:
  1. Accedere al sistema SAP BW.
  2. Chiamare la transazione SE09. Viene visualizzata la schermata *Transport Organizer*.
  3. Fare clic su *Visualizza* per visualizzare la richiesta SAP BW.
  4. Fare clic sulla richiesta SAP BW ed espanderla per visualizzare le attività create per le dipendenze.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla richiesta associata all'oggetto SAP BW primario e selezionare *Rilascia direttamente*. Ripetere questo passaggio per rilasciare tutte le attività associate a ciascuna dipendenza separatamente.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla richiesta associata all'oggetto BW primario e scegliere *Rilascia direttamente*.
  7. Aggiornare la schermata finché non saranno state rilasciate tutte le richieste.

**i Nota**

è possibile visualizzare i registri di una richiesta facendo doppio clic su di essa.

- b. Importare le dipendenze SAP BW nel sistema di destinazione effettuando le operazioni seguenti:
  1. Accedere al sistema SAP BW di destinazione.
  2. Chiamare la transazione STMS per accedere al sistema di gestione dei trasporti.
  3. Fare clic sull'icona *Panoramica importazione*. Viene visualizzata la schermata *Panoramica importazione*.
  4. Fare doppio clic sull'ID del sistema SAP BW di destinazione. È possibile visualizzare l'elenco di richieste di trasporto che è possibile importare nel sistema.
  5. Importare le richieste di trasporto pertinenti. Per ulteriori informazioni vedere *Importazione di richieste*  
Per ulteriori informazioni sul trasporto con code di importazione, vedere *Trasporti con code di importazione*

16. Accedere al sistema di destinazione per visualizzare lo stato del processo promosso.

Per informazioni generiche su CTS, vedere *Configurazione di sistemi di destinazione per altre applicazioni*

---

## Informazioni correlate

[Per creare un processo \[pagina 532\]](#)

[Gestione delle dipendenze di un processo \[pagina 537\]](#)

# 16 Gestione delle versioni

## 16.1 Gestione di versioni diverse delle risorse BI

L'applicazione di gestione delle versioni consente di gestire versioni diverse delle risorse BI presenti nel repository della piattaforma BI. Per favorire l'esecuzione di questa funzionalità, lo strumento include il sistema di controllo delle versioni SubVersion.

### **i** Nota

ClearCase non è incluso nell'installazione della piattaforma BI. Per utilizzarlo con la gestione delle versioni è necessario installarlo.

Per gestire versioni differenti di processi o altri infoobject, completare la procedura seguente:

1. Accedere alla CMC (Central Management Console) e selezionare [Gestione delle versioni](#).
2. Dal pannello sinistro della finestra [Gestione delle versioni](#) selezionare la cartella per visualizzare il processo o altri infoobject di cui si desidera gestire le versioni.
3. Selezionare gli infoobject e fare clic su [Aggiungi a gestione versioni](#).

### **i** Nota

se si fa clic su [Aggiungi a gestione versioni](#) viene creata una versione di base dell'oggetto nel repository VMS (Sistema di gestione delle versioni). È necessaria una versione di base per le successive archiviazioni.

4. Alle successive modifiche del documento e delle versioni incrementali del documento modificato, fare clic su [Archivia](#). In questo modo verrà aggiornato il documento esistente nel repository VMS.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Commenti di archiviazione](#).

5. Immettere i commenti e fare clic su [OK](#).

Il cambiamento nel numero di versione dell'infoobject selezionato viene visualizzato nelle colonne [Versione sistema di gestione delle versioni](#) e [Versione CMS](#).

6. Per ottenere la versione più recente di un documento dal VMS, selezionare l'infoobject richiesto e fare clic su [Ottieni versione più recente](#).

L'ultima versione dal repository VMS viene importata nel CMS (Central Management System).

7. Per creare una copia della versione più recente, fare clic su [Crea copia](#).

Viene creata una copia della versione selezionata nei repository VMS e CMS.

8. Selezionare [Cronologia](#) per visualizzare tutte le versioni disponibili per l'infoobject selezionato.

Viene visualizzata la finestra [Cronologia](#). Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- [Ottieni versione](#): se sono presenti più versioni della risorsa BI ed è necessario utilizzarne una particolare, è possibile selezionare l'infoobject necessario e fare clic su [Ottieni versione](#).
- [Ottieni copia della versione](#): questa opzione consente di ottenere una copia della versione selezionata.
- [Esporta copia della versione](#): questa opzione consente di ottenere una copia della versione selezionata e di salvarla nel sistema locale.
- [Confronta](#): questa opzione consente di confrontare le informazioni dei metadati delle due versioni di un processo. Per ulteriori informazioni, vedere «Confronto tra versioni diverse dello stesso processo».

9. Selezionare un infoobject e fare clic su [Blocca](#) per bloccare l'infoobject, o su [Sblocca](#) per sbloccare l'infoobject, o su [Elimina](#) per eliminare tutte le versioni di contenuto dal repository VMS. Il contenuto del CMS rimane intatto.


**i** Nota

se si blocca un infoobject, non è possibile eseguire alcuna azione su tale infoobject.

10. Quando la versione presente nel CMS è più recente di quella presente nel VMS, accanto all'infoobject aggiornato viene visualizzato un indicatore. Se si posiziona il cursore sull'indicatore viene visualizzata la descrizione comando *La versione CMS è più recente*.
11. Per visualizzare l'elenco di tutte le risorse archiviate presenti nel VMS ma non nel CMS, fare clic su [Visualizza risorse eliminate](#).  
Fare clic su una qualsiasi risorsa eliminata per visualizzarne la relativa cronologia. È possibile selezionare una risorsa eliminata e fare clic su [Ottieni versione](#) per visualizzare quella specifica versione della risorsa.  
Fare clic su [Elimina](#) per rimuovere definitivamente dal repository VMS anche l'oggetto.

**i** Nota

Se si utilizza [Ottieni versione](#), la risorsa viene spostata dall'elenco dei file mancanti del VMS al CMS.

12. Selezionare un infoobject e fare clic su  per visualizzare le proprietà dell'infoobject.  
In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'infoobject ed eseguire i passaggi da 3 a 12.

## 16.2 Avvio e arresto manuale di Subversion in Unix

In Unix, Subversion potrebbe non avviarsi automaticamente dopo il riavvio del computer. Dalla piattaforma BI 4.1 SP2, è possibile eseguire `<DIRINSTALL>/svn_startup.sh` per avviare Subversion e `<DIRINSTALL>/svn_shutdown.sh` per arrestarlo.

**i** Nota

`svn_shutdown.sh` funzionerà soltanto se `svnserve` viene avviato utilizzando `svn_startup.sh`.

**⚠** Limitazione

Se il processo Subversion viene eseguito prima dell'installazione della patch SP2, `svn_shutdown.sh` non funzionerà dopo l'installazione della patch. Per riavviare Subversion, è necessario terminare manualmente il processo `svnserve`, quindi eseguire `svn_startup.sh`.

## 16.3 File necessari per Subversion su Solaris 10 e RedHat Linux 5

Per eseguire Subversion sono necessari i seguenti file.

### Nota

Se uno qualsiasi dei seguenti file binari non è presente prima dell'installazione della piattaforma BI 4.1 SP1, l'utente deve eseguire `<DIRINSTALL>/sap_bobj/lcm_installer.sh <PASSWORD_SUBVERSION> <PASSWORD_CMS>`, quindi riavviare Adaptive Processing Server affinché Gestione delle versioni funzioni correttamente.

- In Solaris 10 è necessario installare i pacchetti `CSWlibiconv2` e `CSWlibgcc-s1` contenenti `libiconv.so.2` e `libgcc_s.so.1`.

### Da ricordare

Dopo l'installazione dei pacchetti, assicurarsi che il percorso a queste librerie sia incluso nella variabile ambiente `LD_LIBRARY_PATH` dell'utente.

- In RedHat Linux 5, è necessario distribuire `libexpat.so.1`.

## 16.4 Utilizzo dell'opzione di impostazione Sistema di gestione delle versioni

È possibile configurare le impostazioni del Sistema di gestione delle versioni, nonché i parametri Subversion e ClearCase, dalla Central Management Console.

1. Nella CMC fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [VMS](#).  
Viene visualizzata la schermata Impostazione di gestione delle versioni.
3. Selezionare [Impostazioni VMS](#).
4. Dall'elenco a discesa [Sistemi di gestione delle versioni](#), selezionare [Subversion](#).  
Il numero di porta del server, la password, il nome del repository, il nome del server, il nome utente, il nome della directory dello spazio di lavoro e quello del percorso di installazione (forniti durante il processo di installazione dello strumento Promotion Management) vengono visualizzati nei campi appropriati.
5. Modificare il campo, se necessario.

### Nota

Assicurarsi di immettere il percorso di installazione comprensivo del file `.exe`.

In Windows: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Subversion`

In Unix: `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_40/subversion/bin`



6. Selezionare [SVN](#), [HTTP](#) o [HTTPS](#).

**i Nota**

Per ulteriori informazioni sulla connessione a Subversion tramite HTTPS, consultare la *Documentazione di Apache Subversion*.

7. (Facoltativo) Fare clic su [Verifica VMS](#) per convalidare le impostazioni VMS.
8. Fare clic su [Salva](#).

**i Nota**

- Se si desidera impostare Subversion come VMS predefinito, selezionare [Usa come sistema di gestione delle versioni predefinito](#).
- Se sono stati modificati i campi, riavviare Adaptive Processing Server.

## 16.4.1 Impostazioni predefinite del sistema di gestione delle versioni

Quando il CMS viene reinizializzato, tutte le impostazioni dell'applicazione vengono cancellate. Di seguito sono riportate le impostazioni predefinite del sistema di gestione delle versioni:

Tabella 81:

Parametro	Valore
Nome server	localhost
Porta server	3690
Nome utente	LCM
Password	Immessa durante l'installazione.
Percorso di installazione	In Windows: <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Subversion In Unix: <DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/subversion/bin
Nome del repository	In Windows: svn_repository In Unix: LCM_repository
Directory spazio di lavoro	In Windows: <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\CheckOut In Unix: <DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/CheckOut
Protocollo	SVN

## 16.4.2 Impostazione del sistema di gestione delle versioni ClearCase in Windows

Per impostare il sistema di gestione delle versioni ClearCase, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella finestra *Opzioni di amministrazione*, fare clic su *Impostazioni sistema gestione versioni*.
2. Dall'elenco a discesa *Sistemi di gestione delle versioni*, selezionare *ClearCase*.
3. Immettere i dettagli seguenti:
  - Unità mappa ClearCase: immettere il nome dell'unità. Per impostazione predefinita, corrisponde all'unità M. Ad esempio: M:
  - Nome tag VOB: immettere il nome VOB (Versioned Object Base). Ad esempio: FridayVB
  - Visualizza directory di archiviazione: immettere il percorso alla cartella condivisa. Ad esempio: \\\HostName\FolderName

### Nota

Il nome host non deve essere scritto come localhost.

4. Fare clic su *Salva*.
5. Per utilizzare ClearCase come sistema di gestione delle versioni predefinito, selezionare *Usa come sistema di gestione delle versioni predefinito*.

## 16.4.3 Impostazione del sistema di gestione delle versioni ClearCase in Unix

Per impostare il sistema di gestione delle versioni ClearCase in Unix, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella finestra Opzioni di amministrazione, fare clic su *Impostazioni sistema gestione versioni*.
2. Dall'elenco a discesa Sistemi di gestione delle versioni, selezionare *ClearCase*.
3. Immettere i dettagli seguenti:
  - Unità mappa ClearCase: immettere il nome della cartella in cui si trova MVFS. Per impostazione predefinita, è /view
  - Nome tag VOB: immettere il nome VOB e la cartella in cui si trova il VOB. Ad esempio: VobFolder/VobName
  - Visualizza directory di archiviazione: immettere il percorso alla directory in cui vengono create le viste.
4. Fare clic su *Salva*.
5. Per utilizzare ClearCase come sistema di gestione delle versioni predefinito, selezionare *Usa come sistema di gestione delle versioni predefinito*.

## 16.5 Confronto tra versioni diverse dello stesso processo

È possibile visualizzare le differenze tra due versioni dello stesso processo attenendosi alla procedura indicata di seguito.

1. Accedere all'applicazione CMC.
2. Nella pagina iniziale della CMC selezionare [Gestione delle versioni](#).
3. Nella schermata Gestione delle versioni selezionare il processo di cui si desidera confrontare le versioni.
4. Fare clic su [Cronologia](#).  
Viene visualizzata la pagina Cronologia, in cui sono presenti tutte le versioni dell'infoobject selezionato.
5. Selezionare due versioni da confrontare.
6. Fare clic su [Confronta](#).  
Il processo di confronto viene avviato e le differenze vengono evidenziate in arancione, mentre gli oggetti mancanti vengono evidenziati in rosso.
7. Fare clic su [Salva](#) per salvare il report sulle differenze.

## 16.6 Aggiornamento del contenuto di Subversion

Per aggiornare eventuale contenuto di Subversion meno recente creato con una versione precedente della piattaforma BI alla versione più recente, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

1. Accedere al VMS nel computer in cui è installato SAP BusinessObjects Platform Enterprise 3.x.
2. Archiviare gli oggetti. Ad esempio archiviare due volte gli oggetti amministratore e guest.
3. Nella CMC fare clic su [Utenti](#) e verificare che 2 sia visualizzato nel numero di versione di VMS e CMS.
4. Disconnettersi da VMS.
5. Accedere al prompt dei comandi, passare alla cartella C:\Programmi\Subversion\bin ed eseguire il comando di esportazione: `svnadmin dump c:/LCM_repository/svn_repository > dumrepo`
6. Copiare il file `dumrepo` nel computer in cui è installata la piattaforma BI.
7. Accedere al prompt dei comandi nel computer con la piattaforma BI, passare alla cartella C:\Programmi (x) \SAP ed eseguire i comandi indicati di seguito.  

```
svnadmin.exe load "C:/Programmi (x86)/SAP BusinessObjects/SAPBusinessObjects Enterprise XI 4.0/LCM_repository/svn_repository" < c:/dumrepo
svnadmin.exe upgrade "C:/Programmi (x86)/SAP BusinessObjects/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/LCM_repository/svn_repository"
```
8. Dopo la corretta esecuzione dei comandi, riavviare il SIA.
9. Accedere alla console CMC e fare clic su [Gestione delle versioni](#).
10. Fare clic su [Utenti](#) e verificare che la versione del VMS sia 2.
11. Selezionare l'oggetto [Amministratore](#), quindi fare clic su [Ottieni versione più recente](#).
12. I numeri di versione di VMS e CMS ora corrispondono.

## 16.7 Configurazione di Subversion per Job Server di elaborazione in cluster

### 16.7.1 Opzione A: configurazione del computer Subversion principale prima di qualsiasi operazione del sistema di gestione delle versioni

1. Verificare che la directory di lavoro non sia stata creata in `<DIRINSTALL>\Checkout`
2. Creare una directory per i file di lavoro di Subversion e condividerla, rendendola scrivibile da parte di altri computer.
3. Nella CMC, nella pagina delle impostazioni del sistema di gestione delle versioni, cambiare il *Nome server* da **localhost** nell'indirizzo del computer principale.
4. Cambiare la *Directory spazio di lavoro* nella condivisione di lavoro utilizzando il formato: `\\<NOMEHOST>\<NOMECONDIVISIONE>`
5. Arrestare il Server Intelligence Agent (SIA) e cambiare l'account da LocalSystem in quello dell'amministratore del sistema operativo.

#### Nota

L'account LocalSystem non dispone dell'accesso di rete alla directory condivisa.

6. Avviare il SIA.

#### Nota

Se il SIA è già in esecuzione con un account che dispone dell'accesso di rete alla directory condivisa, è necessario solo riavviare i Processing Job Server che ospitano VMS affinché i passaggi 3 e 4 abbiano effetto.

### 16.7.2 Opzione B: configurazione di Subversion dopo che il sistema di gestione delle versioni ha creato una directory di lavoro

1. Verificare che Subversion sia stato installato come parte della piattaforma BI.
2. Condividere la directory di lavoro in `<DIRINSTALL>\Checkout` e renderla scrivibile da parte di altri computer.
3. Stabilire il nome dello spazio di lavoro tramite uno dei seguenti metodi:
  - Eseguire un'operazione sistema di gestione delle versioni (VMS) utilizzando il computer principale. Controllare quindi la directory di lavoro di Subversion per determinare il nome dello spazio di lavoro.
  - Calcolare il nome dello spazio di lavoro rimuovendo il simbolo @ e sostituendo tutti i due punti con il carattere *B*. Se ad esempio il cluster si chiama ABCD-*LCM*: 6400, il VMS utilizzerà ABCD-*LCMB*6400 come nome dello spazio di lavoro.

### **i** Nota

Subversion memorizza il proprio repository nella directory di lavoro.

4. Modificare l'URL predefinito da **localhost** in uno che può essere utilizzato da qualsiasi computer tramite il seguente comando:

```
svn switch --relocate svn://localhost:3690/svn_repository svn://  
<COMPUTER_SUBVERSION>:3690/svn_repository \\<CONDIVISIONE_SUBVERSION>\Checkout  
\<NOME_SPAZIODILAVORO>-LCMB6400\WORKSPACE
```

5. Quando richiesto, immettere la password dell'amministratore del sistema operativo, l'utente e la password.

### **i** Nota

Per impostazione predefinita, l'utente è LCM e la password è quella impostata durante l'installazione.

6. Nella CMC, nella pagina delle impostazioni del sistema di gestione delle versioni, cambiare il *Nome server* da **localhost** nell'indirizzo del computer principale.
7. Modificare la *Directory spazio di lavoro* da **localhost** nella condivisione di lavoro: \  
\<CONDIVISIONE\_SUBVERSION>\Checkout
8. Arrestare il Server Intelligence Agent (SIA) e cambiare l'account da LocalSystem in quello dell'amministratore del sistema operativo.
9. Avviare il SIA.

### **i** Nota

Se il SIA è già in esecuzione con un account che dispone dell'accesso di rete alla directory condivisa, è necessario solo riavviare i Processing Job Server che ospitano VMS.

## 16.7.3 Configurazione di altri computer Subversion

Per configurare altri computer Subversion, arrestare Server Intelligence Agent (SIA) e cambiare l'account da LocalSystem in un account con accesso di rete, in modo che Processing Job Server possa accedere alla directory condivisa (ad esempio l'account administrator del sistema operativo). Riavviare quindi il SIA.

### **i** Nota

Se il SIA è già in esecuzione con un account che dispone dell'accesso di rete alla directory condivisa, è necessario solo riavviare i Processing Job Server che ospitano VMS.

## 16.8 Accesso alla stessa visualizzazione ClearCase da diversi server di gestione delle versioni

1. Impostare il computer ClearCase principale in cui saranno presenti i file interni e i metadati utilizzati da ClearCase. A questo computer si collegheranno altri computer.
2. Impostare un computer ClearCase secondario che si conetterà e condividerà le visualizzazioni del computer ClearCase principale.

### ➔ Da ricordare

Non installare i componenti server (ad esempio il server VOB (Versioned Object Base) o il server di visualizzazioni) con i pacchetti ClearCase.

3. Aggiungere il nome del computer ClearCase principale da utilizzare come server di registro.
4. Non attenersi alla procedura nella sezione «Creare VOB». Avviare localmente la visualizzazione principale e montare il server VOB.
  - a. Stabilire il nome dello spazio di lavoro tramite uno dei seguenti metodi:
    - Eseguire un'operazione sistema di gestione delle versioni (VMS) utilizzando il computer principale. Controllare quindi la directory di lavoro di Subversion per determinare il nome dello spazio di lavoro.
    - Calcolare il nome dello spazio di lavoro rimuovendo il simbolo @ e sostituendo tutti i due punti con il carattere B. Se ad esempio il cluster si chiama ABCD-LCM: 6400, il VMS utilizzerà ABCD-LCMB6400 come nome dello spazio di lavoro.
  - b. Richiamare localmente la visualizzazione tramite il seguente comando: `cleartool startview <NOME_VISUALIZZAZIONE>`  
La visualizzazione apparirà nel computer ClearCase secondario.
  - c. Montare il server VOB tramite il seguente comando: `cleartool mount \<TAG_VOB>`

# 17 Differenza visiva

## 17.1 Differenza visiva nello strumento Promotion Management

Differenza visiva consente di visualizzare le differenze tra due versioni di un tipo di file supportato (LCMBIAR), di un tipo di oggetto supportato (processo LCM) o entrambi. È possibile utilizzare questa funzionalità per determinare la differenza tra i file o gli oggetti al fine di sviluppare e gestire diversi tipi di report. Questa funzionalità fornisce uno stato del confronto tra le versioni di origine e quelle di destinazione. Ad esempio, se una versione precedente del report utente è accurata, a differenza della versione corrente, è possibile confrontare e analizzare il file per valutare l'entità esatta del problema.

### **i** Nota

Per utilizzare la differenza visiva, è necessario installare Adobe Flash Viewer.

Di seguito sono riportati i tre tipi di differenza visiva da cui è possibile esaminare un file o un oggetto:

- **Rimosso:** in un report, se un elemento manca in una delle versioni del file, il tipo di differenza indicato è Rimosso. Ad esempio, l'elemento può essere una riga, un'istanza di sezione o anche un blocco.
- **Modificato:** in un report, se è presente un valore differente tra la versione di origine e la versione di destinazione, il tipo di differenza indicato è Modificato. Ad esempio, il valore può essere il contenuto delle celle o il risultato di una variabile locale.
- **Inserito:** in un report, se un elemento è presente nella versione di destinazione ma non nella versione di origine, il tipo di differenza indicato è Inserito.

Di seguito sono riportati i tipi di oggetto che supportano la differenza visiva:

- LCMBIAR
- Processo di Promotion Management

È possibile eseguire il confronto delle seguenti combinazioni:

- Un processo di Promotion Management con un altro processo di Promotion Management
- Un processo di Promotion Management con un file LCMBIAR
- Un file LCMBIAR con un altro file LCMBIAR
- Un file LCMBIAR con un processo di Promotion Management

## Preferenze

Nella pagina iniziale della differenza visiva, è possibile impostare preferenze quali impostazioni internazionali del prodotto, impostazioni locali di visualizzazione preferite, numero massimo di oggetti per pagina, fuso orario e prompt per i dati non salvati.

## Pagina iniziale

La pagina iniziale della funzione di differenza visiva è costituita dai seguenti riquadri e tabelle:

- Nuovo confronto: questa scheda consente di creare un nuovo confronto tra oggetti
- Cerca confronti: questo campo consente di cercare gli oggetti già confrontati
- Confronti: questo riquadro contiene le schede di filtri e differenze
- Confronti: Differenze: in questo riquadro sono riportati gli oggetti confrontati con il nome del confronto, la data e l'ora, lo stato delle differenze

### 17.1.1 Confronto di oggetti o file tramite differenza visiva

La differenza visiva consente di confrontare i file e gli oggetti BIAR.

Per confrontare i file utilizzando la differenza visiva, completare la procedura seguente:

1. Accedere all'applicazione CMC.
2. Nella home page della CMC, sotto la scheda [Gestisci](#), fare clic sul collegamento [Differenza visiva](#). Viene visualizzata la pagina Differenza visiva. I file sottoposti a confronto vengono archiviati nella cartella "Differenze" o in una delle sottocartelle create dall'utente.

#### Nota

Per creare una nuova sottocartella, fare clic sull'icona Cartella.

3. Fare clic su [Nuovo confronto](#). Viene visualizzata la schermata [Differenza visiva - Confronti](#).
4. Selezionare il sistema di riferimento da [Seleziona sistema](#) sotto Riferimento. È possibile connettersi a uno dei seguenti sistemi di riferimento:
  - CMS
  - VMS
  - File system locale
5. Fare clic su [Sfogli](#) per selezionare l'oggetto o un file dal sistema locale per il confronto.
6. Selezionare il sistema di destinazione dall'elenco [Seleziona sistema](#) sotto Destinazione. È possibile connettersi a uno qualsiasi dei seguenti sistemi di riferimento:
  - CMS
  - VMS
  - File system locale

#### Nota

Se si accede a CMS o VMS, l'oggetto selezionato nel sistema di riferimento può inoltre essere automaticamente associato a un oggetto con lo stesso nome nel sistema di riferimento.

7. Fare clic su [Sfogli](#) per selezionare l'oggetto o un processo dal sistema locale per il confronto.
8. Fare clic su [Aggiungi](#). Gli oggetti selezionati per il confronto vengono aggiunti al carrello degli acquisti.



Se al carrello degli acquisti è stata aggiunta più di una coppia di oggetti, il confronto tra oggetti può essere pianificato per essere eseguito in un secondo momento. Tuttavia, se il carrello degli acquisti contiene solo una coppia di oggetti, è possibile eseguire subito il confronto.

Per confrontare i file, continuare con il passaggio successivo. Per pianificare il confronto, vedere [Pianificazione del confronto \[pagina 590\]](#).

9. Fare clic sul pulsante [Confronta](#) per confrontare gli oggetti o le cartelle.

#### Nota

Il confronto tra file di processo LCMBIAR/Promotion Management include:

- Metadati LCMBIAR: confronto dei dettagli del processo come nome, autore, ora.
- Oggetti principali: confronto di ogni oggetto selezionato in modo esplicito nel LCMBIAR con un oggetto simile nel LCMBIAR di destinazione in base al CUID.
- Oggetti dipendenti: confronto dell'oggetto dipendente selezionato nel file con un oggetto simile presente nella destinazione in base al CUID.

Se sono selezionati oggetti diversi dai processi LCMBIAR o Promotion Management, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: `Plug-in non trovato`.

Il processo di confronto inizia immediatamente e le eventuali differenze vengono visualizzate nel [visualizzatore Differenza visiva](#). Le differenze vengono evidenziate in arancione e gli oggetti mancanti vengono evidenziati in rosso.

È inoltre possibile utilizzare l'opzione di filtro per visualizzare gli oggetti confrontati in base al tipo, con le differenze o con gli attributi comuni.

10. Fare clic su [Salva](#) per salvare il report sulle differenze.
11. Specificare il percorso in cui si desidera salvare il report quindi fare clic su [OK](#).

## 17.1.2 Confronto di oggetti o file tramite il sistema di gestione delle versioni

È possibile confrontare cartelle o processi di Promotion Management in un sistema di gestione delle versioni utilizzando la funzione di differenza visiva.

Per confrontare gli oggetti in un sistema di gestione delle versioni, completare i seguenti passaggi:

1. Accedere all'applicazione CMC.
2. Nella home page della CMC, sotto la scheda [Gestisci](#), fare clic sul collegamento [Differenza visiva](#). Viene visualizzata la pagina Differenza visiva. I file sottoposti a confronto vengono archiviati nella cartella "Differenze" o in una delle sottocartelle create dall'utente.

#### Nota

Per creare una nuova sottocartella, fare clic sull'icona Cartella.

3. Fare clic su [Nuovo confronto](#). Viene visualizzata la schermata [Differenza visiva - Confronti](#).
4. Selezionare [Accedi al sistema di gestione delle versioni](#) da [Seleziona sistema](#) in Riferimento.

5. Immettere le credenziali di accesso al sistema di gestione delle versioni e fare clic su [Accedi](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Differenza visiva - Selezione automatica sistema di destinazione](#)
6. Fare clic su [No](#) se si desidera impostare un sistema di destinazione diverso oppure su [Sì](#) se si desidera impostare il nome del sistema di destinazione come sistema di riferimento.
7. Fare clic sul pulsante [Sfoglia](#) per selezionare gli oggetti o i processi che si desidera confrontare sia dai sistemi di riferimento che dai sistemi di destinazione.
8. Fare clic su [Aggiungi](#).  
Gli oggetti selezionati per il confronto vengono elencati nel riquadro [Nuovo confronto](#).  
È possibile confrontare subito i file oppure pianificare il confronto per un momento successivo. Per confrontare i file, continuare con il passaggio successivo. Per pianificare il confronto, vedere [Pianificazione del confronto \[pagina 590\]](#).
9. Fare clic sul pulsante [Confronta](#) per confrontare i processi o le cartelle.  
Il processo di confronto inizia immediatamente e le eventuali differenze vengono visualizzate nel [visualizzatore Differenza visiva](#). Le differenze vengono evidenziate in arancione e gli oggetti mancanti vengono evidenziati in rosso.  
È inoltre possibile utilizzare l'opzione di filtro per visualizzare gli oggetti confrontati in base al tipo, con le differenze o con gli attributi comuni.
10. Fare clic su [Salva](#) per salvare il report sulle differenze.
11. Specificare il percorso in cui si desidera salvare il report quindi fare clic su [OK](#).

### 17.1.3 Pianificazione del confronto

Per pianificare il confronto di file o oggetti, completare la procedura seguente:

1. Fare clic su [Pianifica](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Differenza visiva - Pianifica](#).
2. Selezionare la frequenza per pianificare il confronto dall'elenco a discesa [Esegui confronto](#).
3. Specificare il numero di tentativi consentiti e l'intervallo tra i tentativi nei rispettivi campi.

#### Nota

è possibile specificare l'intervallo tra i tentativi solo se si specifica il numero di tentativi.

4. Specificare il nome del report e fare clic su [Sfoglia](#) per selezionare la posizione in cui si desidera salvare il report.  
Viene visualizzata la finestra [Salva processo in](#).
5. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il report e fare clic su [OK](#).

#### Nota

In base all'opzione selezionata dall'elenco [Esegui confronto](#), è necessario specificare la data e l'ora per il confronto.

6. Fare clic su [Pianifica](#).

L'utente può visualizzare l'oggetto del confronto o il report sulle differenze nel visualizzatore della differenza visiva in una fase successiva. Viene aperta la pagina [Confrontato: Differenze](#) con l'elenco delle cartelle e dei file o i report sul confronto.

---

La pagina contiene anche le seguenti opzioni:

- *Cronologia*: consente di visualizzare la cronologia del confronto.
- *Riesegui*: consente di eseguire di nuovo il confronto.
- *Pianifica* consente di pianificare il confronto.

---

# 18 Gestione delle applicazioni

## 18.1 Gestione delle applicazioni mediante CMC

### 18.1.1 Panoramica

L'area di gestione [Applicazioni](#) della console CMC consente di cambiare l'aspetto e la funzionalità delle applicazioni Web, ad esempio la console CMC e BI Launch Pad, senza eseguire operazioni di programmazione. È inoltre possibile modificare l'accesso alle applicazioni per utenti, gruppi e amministratori modificando i diritti associati a ognuno.

In questa sezione sono disponibili informazioni contestuali, procedure e istruzioni relative alla gestione di varie impostazioni. Le seguenti applicazioni presentano impostazioni che possono essere modificate tramite la CMC:

- Applicazione di gestione degli avvisi
- Analysis, versione per OLAP
- Applicazioni Web BEx
- BI Launch Pad
- Spazi di lavoro BI
- Central Management Console
- Collaborazione (con SAP Jam o SAP StreamWork)
- BI Commentary
- Configurazione Crystal Reports
- Dashboards
- Desktop Intelligence
- Discussioni
- Autenticazione HANA
- Information Design Tool
- Applicazione di monitoraggio
- Strumento di gestione multi-tenancy
- Applicazione Information Steward
- OpenDocument
- Applicazione di ricerca piattaforma
- Promotion Management
- Strumento di conversione dei report
- SAP BusinessObjects Mobile
- SAP Lumira
- Translation Management Tool
- Universe Design Tool
- Upgrade Management Tool
- Gestione delle versioni
- Differenza visiva

- Web Intelligence
- Servizio Web RESTful
- Servizio Web
- Widget

## 18.1.2 Impostazioni comuni per le applicazioni

### 18.1.2.1 Impostazione dei diritti sulle applicazioni

È possibile utilizzare i diritti per controllare l'accesso utente a determinate funzionalità delle applicazioni. L'area [Applicazioni](#) della CMC consente di assegnare principali all'elenco di controllo dell'accesso per un'applicazione, visualizzare i diritti di un principale e modificare i diritti di un principale per un'applicazione. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione dei diritti, consultare il *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 18.1.2.2 Impostazione del livello del registro di analisi delle applicazioni Web nella CMC

Per analizzare altre applicazioni Web, è necessario configurare manualmente il file `BO_trace.ini` corrispondente.

1. Nell'area [Applicazioni](#) della CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'applicazione e scegliere [Impostazioni registro di analisi](#).

#### **i** Nota

Queste applicazioni includono impostazioni del registro di analisi: BI Launch Pad, CMC, Open Document, Promotion Management, Gestione delle versioni, Differenza visiva e Servizio Web.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni registro di analisi](#).

2. Selezionare un'impostazione nell'elenco [Livello di registrazione](#).
3. Fare clic su [Salva e chiudi](#).


Il nuovo livello del registro di analisi sarà effettivo al successivo accesso all'applicazione Web.

## Informazioni correlate

[Livelli del registro di analisi \[pagina 594\]](#)

### 18.1.2.2.1 Livelli del registro di analisi

Per i componenti della piattaforma BI sono disponibili i livelli del registro di analisi seguenti:

Livello	Descrizione
Non specificato	Il livello del registro di analisi viene specificato mediante altri meccanismi, in genere un file con estensione <code>ini</code> .
Nessuno	L'analisi non viene eseguita.
Basso	Il filtro del registro di analisi consente di registrare i messaggi di errore ignorando nel contempo i messaggi di avviso e di stato. Vengono registrati messaggi di stato importanti che si riferiscono a messaggi di richiesta di inizio e fine, di arresto e avvio dei componenti. L'impostazione di questo livello non è consigliata per le finalità di debug.
Medio	Il filtro del registro di analisi è impostato in modo da includere i messaggi di errore, avviso e la maggior parte dei messaggi di stato. I messaggi di stato meno importanti o eccessivamente dettagliati vengono esclusi. Questo livello non è sufficientemente dettagliato per le finalità di debug.
Alto	<div>Non viene escluso alcun messaggio. L'impostazione di questo livello è consigliata per le finalità di debug.</div> <div> <b>Messaggio di avvertimento</b> Questo livello del registro di analisi influisce in modo significativo sulle risorse di sistema, sull'aumento dell'utilizzo della CPU e sull'impiego della spazio di archiviazione.</div>

## 18.1.3 Impostazioni specifiche dell'applicazione

### 18.1.3.1 Gestione delle impostazioni dell'applicazione CMC

#### 18.1.3.1.1 Autenticazione e oggetti programma

È possibile controllare i tipi di oggetti programma eseguibili dagli utenti e configurare le credenziali necessarie per eseguire tali oggetti.

L'aggiunta di oggetti programma al repository può comportare rischi alla protezione potenziale di cui è necessario tenere conto. Il livello di autorizzazioni file per l'account con cui viene eseguito un oggetto programma determinerà le modifiche che il programma può apportare ai file, nel caso siano necessarie.

## Abilitazione o disabilitazione di un tipo di oggetto programma

Come primo livello di protezione è possibile configurare i tipi di oggetti programma utilizzabili.

## Autenticazione su tutte le piattaforme

Nell'area di gestione [Cartelle](#) della console CMC, è necessario specificare le credenziali per l'account con cui eseguire il programma. Questa funzionalità consente di impostare uno specifico account utente per il programma, a cui assegnare i diritti appropriati, all'interno del quale rendere possibile l'esecuzione dell'oggetto programma.

In alternativa, gli utenti che aggiungono oggetti programma ai servizi della piattaforma informazioni possono assegnare le proprie credenziali a un oggetto programma per garantire a quest'ultimo l'accesso al sistema. In questo modo, il programma verrà eseguito con l'account utente specificato e i suoi diritti saranno limitati a quelli dell'utente. Se si sceglie di non specificare un account utente per un oggetto programma, l'oggetto verrà eseguito con l'account di sistema predefinito, che, in genere, possiede diritti locali ma non per la rete.

### **i** Nota

per impostazione predefinita, quando si pianifica un oggetto programma, il processo ha esito negativo se non vengono specificate le credenziali. Per fornire le credenziali predefinite, selezionare [CMC](#) nell'area di gestione [Applicazioni](#). Nel menu [Azioni](#) fare clic su [Diritti oggetto programma](#). Fare clic su [Pianifica con le seguenti credenziali del sistema operativo](#) e fornire un nome utente e una password predefiniti.

## Autenticazione per programmi Java

I servizi della piattaforma informazioni consentono di impostare la protezione per tutti gli oggetti programma. Per i programmi Java, i servizi della piattaforma informazioni impongono l'utilizzo di un file dei criteri Java, che presenti un'impostazione predefinita coerente con l'impostazione predefinita Java per il codice non protetto. Utilizzare lo strumento dei criteri Java (disponibile nel Java Development Kit) per modificare il file dei criteri Java e adeguarlo ad esigenze specifiche.

Lo strumento dei criteri Java ha due voci di base di codice. La prima voce fa riferimento a SAP BusinessObjects Enterprise Java SDK e concede agli oggetti programma diritti completi per tutti i file JAR SAP BusinessObjects Enterprise. La seconda voce di base di codice si applica a tutti i file locali. Utilizza le stesse impostazioni di protezione per il codice non sicuro delle impostazioni predefinite Java per lo stesso tipo di codice.

### **i** Nota

le impostazioni dei criteri Java sono identiche per tutti i Program Job Server in esecuzione sullo stesso computer.

### **i** Nota

per impostazione predefinita, il file dei criteri Java viene installato nella directory di Java SDK all'interno della directory di installazione principale dei servizi della piattaforma informazioni. Un percorso tipico in Windows è

```
ad esempio C:\Programmi\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf
\crystal-program.policy
```

### 18.1.3.1.1 Abilitazione o disabilitazione di un tipo di oggetto programma

1. Nell'area [Applicazioni](#) selezionare [Central Management Console](#).
2. Scegliere ► [Azioni](#) ► [Diritti oggetto programma](#) ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Diritti oggetto programma](#).
3. Nell'area [Consenti agli utenti di](#), selezionare i tipi di oggetto programma che gli utenti devono essere in grado di eseguire.  
  
È possibile selezionare [Eseguire script/binari](#) o [Eseguire programmi Java](#).  
  
Se si seleziona [Eseguire programmi Java](#), è possibile selezionare o deselezionare la casella di controllo [Utilizzare la rappresentazione](#). Questa opzione fornisce al programma Java un token con il quale accedere ai servizi della piattaforma informazioni.
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 18.1.3.1.2 Registrazione delle estensioni di elaborazione nel sistema

#### Nota

Questa funzionalità non si applica ai documenti Web Intelligence.

Prima di poter applicare le estensioni di elaborazione a determinati oggetti, è necessario rendere disponibile la libreria di codice a ogni computer in cui verranno elaborate le richieste di pianificazione o di visualizzazione rilevanti. L'installazione della piattaforma BI crea una directory predefinita per le estensioni di elaborazione su ciascun Job Server, Processing Server e Report Application Server (RAS). Si consiglia di copiare le estensioni di elaborazione nella directory predefinita di ciascun server. In Windows, la directory predefinita è C:\Programmi\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32\_x86\ProcessExt. In UNIX, invece, la directory è sap\_bobj/ProcessExt.

#### ➔ Suggerimento

è possibile condividere un file di estensioni di elaborazione.

A seconda della funzionalità inserita nell'estensione, copiare la libreria nei seguenti computer:

- Se l'estensione di elaborazione intercetta solo richieste di pianificazione, copiare la libreria su ciascun computer in esecuzione come Adaptive Job Server.
- Se l'estensione di elaborazione intercetta solo le richieste di visualizzazione, copiare la libreria su ogni computer in esecuzione come Server di elaborazione Crystal Reports o RAS.



- Se l'estensione di elaborazione intercetta le richieste di pianificazione e di visualizzazione, copiare la libreria su ogni computer in esecuzione come Adaptive Job Server, Server di elaborazione Crystal Reports o RAS.

#### **i** Nota

Se l'estensione di elaborazione è necessaria solo per le richieste di pianificazione/visualizzazione inviate a un particolare gruppo di server, è sufficiente copiare la libreria su ciascun server di elaborazione del gruppo.

### 18.1.3.1.2.1 Registrazione di un'estensione di elaborazione nel sistema

1. Accedere all'area di gestione *Applicazioni* della CMC (Central Management Console).
2. Selezionare *Central Management Console*.
3. Scegliere ► *Azioni* ► *Estensioni di elaborazione* ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo *Estensioni di elaborazione: CMC*.
4. Nel campo *Nome* immettere un nome per la visualizzazione dell'estensione di elaborazione.
5. Nel campo *Posizione* digitare il nome file dell'estensione di elaborazione ed eventuali informazioni di percorso aggiuntive.
  - Se l'estensione di elaborazione è stata copiata nella directory predefinita su ciascuno dei computer appropriati, è sufficiente digitare il nome file senza l'estensione.
  - Se l'estensione di elaborazione è stata copiata in una sottocartella della cartella principale, digitare il seguente percorso: {<sottocartella>/<nomefile>
6. Il campo *Descrizione* consente di aggiungere informazioni sull'estensione di elaborazione.
7. Fare clic su *Aggiungi*.

#### ➔ Suggerimento

per eliminare un'estensione di elaborazione, selezionarla dall'elenco *Estensioni esistenti* e fare clic su *Elimina*. Verificare che nessun processo ricorrente sia basato su questa estensione di elaborazione, poiché tutti i processi futuri basati su di essa avranno esito negativo.

8. Fare clic su *Salva e chiudi*.  
L'estensione di elaborazione viene registrata con la CMC.

A questo punto è possibile selezionare l'estensione di elaborazione per applicarne la logica a oggetti particolari.

### 18.1.3.1.2.2 Condivisione delle estensioni di elaborazione tra più server

#### **i** Nota

questa funzionalità non si applica ai documenti o ai report Web Intelligence creati in SAP Crystal Reports for Enterprise.

Per inserire tutte le estensioni di elaborazione in una singola posizione, è possibile eseguire l'override delle estensioni predefinite di elaborazione per ciascun Adaptive Job Server, Server di elaborazione Crystal Reports e RAS. In primo luogo è necessario copiare le estensioni di elaborazione in una directory condivisa su un'unità in rete che sia accessibile a tutti i server. Mappare, quindi, (o collegare) l'unità di rete di ciascun computer server.

#### Nota

le unità mappate in Windows sono valide solo fino al riavvio del computer.

Se i server sono in esecuzione sia in Windows sia in UNIX, copiare la versione DLL e SO di ciascuna estensione di elaborazione nella directory condivisa. L'unità di rete condivisa deve essere inoltre visibile nei computer Windows e UNIX tramite Samba o un altro sistema di condivisione dei file.

Modificare infine la riga di comando di ciascun server per modificare la directory predefinita delle estensioni di elaborazione. Per modificare la riga di comando, passare alla scheda Server della CMC, selezionare un server e aprire la relativa pagina Proprietà. Aggiungere `-report_ProcessExtPath <percorso assoluto>` alla riga di comando. Sostituire `<percorso assoluto>` con il percorso della nuova cartella, utilizzando le convenzioni di percorso appropriate per il sistema operativo in esecuzione sul server (ad esempio `M:\code\extensions`, `/home/shared/code/extensions` e così via).

Per modificare la directory delle estensioni di elaborazione personalizzata, utilizzare la console CMC per arrestare il server. Aprire la pagina delle proprietà del server per modificare la riga di comando. Dopo avere completato queste operazioni, avviare nuovamente il server.

### 18.1.3.1.3 Gestione dell'accesso alle schede CMC

#### 18.1.3.1.3.1 Amministrazione delegata e accesso alle schede CMC

Un amministratore del sistema della piattaforma BI generalmente gestisce un numero elevato di documenti, cartelle, utenti, server e altri oggetti. In ambienti aziendali di ampie dimensioni, tuttavia la quantità di risorse può superare quello gestibile da un solo amministratore. Un amministratore di sistema che intenda concentrarsi solo sulle attività ad alta priorità può creare amministratori delegati cui assegnare sottoinsiemi di attività di gestione (ad esempio l'amministrazione di un reparto o di un database). A differenza degli amministratori di sistema, gli amministratori delegati eseguono un insieme limitato di attività e dispongono di un numero inferiore di diritti sugli oggetti del sistema.

La configurazione predefinita della Central Management Console consente agli utenti di accedere a tutte le schede CMC disponibili. L'amministratore di sistema può gestire l'accesso alle schede CMC per controllare le schede visibili per i principali (utenti o gruppi di utenti). Per migliorare l'esperienza utente e il workflow dell'amministratore delegato, un amministratore di sistema può inoltre nascondere le schede CMC che l'amministratore delegato non dovrà utilizzare.

#### Messaggio di avvertimento

la gestione dell'accesso alle schede CMC influisce solo sull'aspetto visivo dell'interfaccia utente CMC. Nascondere le schede CMC non rappresenta una misura di protezione, in quanto non imposta né modifica i diritti di protezione sugli oggetti interni alle schede. Per garantire che gli utenti non eseguano operazioni non autorizzate su oggetti non autorizzati (ad esempio gestire server tramite Central Configuration Manager o

software di terze parti basato sull'SDK della piattaforma BI), è necessario impostare i diritti di protezione appropriati sugli oggetti (ad esempio gli oggetti server).

## Informazioni correlate

[Gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti \[pagina 600\]](#)

[Gestione dell'autorizzazione per la configurazione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o altri gruppo di utenti \[pagina 602\]](#)

## 18.1.3.1.3.2 Utilizzo dell'accesso alle schede CMC

### 18.1.3.1.3.2.1 Gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti

Un amministratore di sistema ha sempre accesso a tutte le schede CMC. Di seguito sono riportate le linee guida per l'amministrazione delle schede CMC cui possono accedere i principali.

- Per un processo di gestione semplificato e per ridurre gli interventi di manutenzione e risoluzione dei problemi, è consigliabile che gli amministratori gestiscano l'accesso alle schede CMC a livello di gruppo di utenti anziché a livello utente.
- Per le schede CMC che presentano cartelle di livello superiore, un amministratore deve concedere l'accesso a una scheda, nonché il diritto di [Visualizzazione](#) per la cartella di livello superiore della scheda. Di seguito sono elencate le schede CMC che supportano le cartelle di livello superiore:
  - [Livelli di accesso](#)
  - [Calendari](#)
  - [Categorie](#)
  - [Connessioni \(agli universi\) Connessioni](#)
  - [Chiavi di crittografia](#)
  - [Eventi](#)
  - [Federazioni](#)
  - [Cartelle](#)
  - [Inboxes](#)
  - [Connessione OLAP](#)
  - [Categorie personali](#)
  - [Cartelle personali](#)
  - [Profili](#)
  - [Elenchi di replica](#)
  - [Server e gruppi](#)
  - [Memoria temporanea](#)
  - [Universi](#)
  - [Utenti e gruppi](#)

- [Query servizio Web](#)
- Per una maggiore protezione del sistema, l'accesso alle schede CMC riportate di seguito è consentito solo ai membri del gruppo Amministratori. In quanto amministratori di sistemi, i membri del gruppo Amministratori possono accedere a qualsiasi scheda CMC indipendentemente dalle autorizzazioni di accesso alle schede CMC. Le autorizzazioni di accesso alle schede CMC sono state progettate per controllare l'accesso alle schede CMC per gli amministratori delegati, ovvero gli utenti che non sono membri del gruppo Amministratori.
  - [Controllo](#)
  - [Autenticazioni](#)
  - [Chiavi di crittografia](#)
  - [Codici di licenza](#)
  - [Monitoraggio](#)
  - [Sessioni](#)
  - [Impostazioni](#)
  - [Gestione attributi utente](#)

#### Messaggio di avvertimento

la gestione dell'accesso alle schede CMC influisce solo sull'aspetto visivo dell'interfaccia utente CMC. Nascondere le schede CMC non rappresenta una misura di protezione, in quanto non imposta né modifica i diritti di protezione sugli oggetti interni alle schede. Per garantire che gli utenti non eseguano operazioni non autorizzate su oggetti non autorizzati (ad esempio gestire server tramite Central Configuration Manager o software di terze parti basato sull'SDK della piattaforma BI), è necessario impostare i diritti di protezione appropriati sugli oggetti (ad esempio gli oggetti server).

### 18.1.3.1.3.2.1.1 Gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti

1. Accedere alla CMC.
2. Nella scheda [Utenti e gruppi](#) fare clic con il pulsante destro del mouse su un principale e scegliere [Configurazione scheda CMC](#).

#### Nota

Se l'accesso alla scheda CMC non ha restrizioni, viene visualizzato il seguente messaggio: Avviso: l'accesso alla scheda CMC non è al momento limitato. Per limitare l'accesso alla CMC, fare clic sulla scheda "Applicazione", selezionare "CMC" e impostare l'accesso alla scheda CMC su limitato. Queste impostazioni avranno effetto solo dopo che l'accesso alla scheda CMC sarà limitato. È comunque possibile configurare l'accesso alle schede CMC, tuttavia la configurazione avrà effetto solo dopo che verranno definiti limiti per l'accesso.

Nella finestra di dialogo [Configurazione accesso scheda CMC](#) viene visualizzata una tabella:

- ✓ o ✗ indica le schede CMC a cui può accedere il principale.
- [Ereditato](#) indica che l'accesso alla scheda è stato ereditato dai rispettivi gruppi di utenti principali.

- [Esplicito](#) indica che l'accesso alla scheda è stato specificato esplicitamente sul livello principale.
3. Rivedere i diritti di accesso alle schede CMC. Per modificare i diritti, è possibile utilizzare i pulsanti sulla barra degli strumenti indicati di seguito.
- Fare clic su [Concedi](#) per concedere esplicitamente l'accesso a una scheda.
  - Fare clic su [Nega](#) per negare esplicitamente l'accesso a una scheda.
  - Fare clic su [Eredita](#) per utilizzare un diritto di accesso ereditato.

**i Nota**

facendo clic sui pulsanti, le modifiche vengono applicate immediatamente al principale.

4. Al termine, fare clic su [Chiudi](#).

Nella colonna [Autorizzazione](#) della tabella viene visualizzato il nuovo accesso alle schede valido.

## Informazioni correlate

[Restrizione dell'accesso alla scheda CMC \[pagina 604\]](#)

### 18.1.3.1.3.2.1.2 Ereditarietà dell'accesso alle schede CMC

I diritti di accesso alle schede CMC e l'autorizzazione per la configurazione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o gruppi vengono applicati ed ereditati allo stesso modo degli altri diritti di protezione della piattaforma BI. Se per i principali non sono stati specificati esplicitamente diritti di accesso alle schede, questi li ereditano dai gruppi di utenti cui appartengono.

Se un utente è membro di due gruppi di utenti, l'accesso alle schede viene calcolato allo stesso modo di tutti gli altri diritti della piattaforma BI. Se ad esempio l'accesso a una scheda CMC viene concesso per uno dei gruppi e negato per l'altro, il principale non sarà in grado di accedere alla scheda CMC.

**i Nota**

- Se si modifica il diritto di accesso alle schede CMC per un gruppo di utenti, viene modificato anche l'accesso per tutti gli utenti che ereditano i diritti da tale gruppo, se il rispettivo accesso alle schede CMC è impostato su [Ereditato](#).
- L'accesso impostato a livello di utente ha sempre la priorità rispetto a quello ereditato dai gruppi di utenti.

### 18.1.3.1.3.2.1.3 Gruppi di utenti amministratori delegati

È possibile creare un insieme di gruppi di utenti amministratori delegati per semplificare la gestione delle schede CMC. Per evitare di configurare singolarmente l'accesso alle schede CMC, è possibile rendere un utente o un gruppo di utenti esistente membro di un gruppo di utenti amministratore delegato. Di seguito viene illustrata la configurazione consigliata, che può tuttavia essere modificata per soddisfare esigenze aziendali specifiche.

## i Nota

l'appartenenza a più gruppi comporta l'aggiunta di diritti, se questi sono impostati su *Ereditato*.

Gruppo di utenti amministratori delegati	Diritti consigliati
Amministratori di sistema	Concedere l'accesso a Tutte le schede
Amministratori di utenti	Concedere l'accesso a <i>Livelli di accesso</i> , <i>Cartelle</i> , <i>Caselle di posta in arrivo</i> , <i>Cartelle personali</i> , <i>Categorie personali</i> , <i>Risultati query</i> , <i>Sessioni</i> e <i>Utenti e gruppi</i> . Impostare tutte le altre schede su <i>Ereditato</i> .
Amministratori di contenuto	Concedere l'accesso a <i>Calendari</i> , <i>Categorie</i> , <i>Eventi</i> , <i>Cartelle</i> , <i>Gestione delle istanze</i> , <i>Categorie personali</i> , <i>Cartelle personali</i> , <i>Profili</i> , <i>Risultati query</i> e <i>Universi</i> . Impostare tutte le altre schede su <i>Ereditato</i> .
Amministratori di server	Concedere l'accesso a <i>Server</i> e <i>Applicazioni</i> . Impostare tutte le altre schede su <i>Ereditato</i> .

### 18.1.3.1.3.2.1.4 Gestione dell'autorizzazione per la configurazione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o altri gruppo di utenti

In un ambiente aziendale di ampie dimensioni un amministratore di sistema potrebbe avere la necessità di delegare la gestione dell'accesso alle schede CMC a un amministratore delegato. In alternativa, in un sistema multi-tenant per ciascun database potrebbe essere disponibile un amministratore delegato responsabile della gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti e gruppi di utenti.

1. Accedere alla CMC.
2. Nella scheda *Utenti e gruppi* fare clic con il pulsante destro del mouse su un principale e scegliere *Configurazione scheda CMC*.  
Nella finestra di dialogo *Configurazione accesso scheda CMC* per il principale è visualizzata l'opzione *Autorizzazione a configurare l'accesso alla scheda CMC per altri utenti o gruppi di utenti*.

## i Nota

se questa autorizzazione viene concessa, il principale potrà gestire l'accesso alle schede CMC (solo per le schede cui ha accesso) per gli utenti su cui esercita il diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*. Il principale potrà inoltre delegare ad altri utenti la gestione dell'accesso alle schede CMC concedendo l'*Autorizzazione a configurare l'accesso alla scheda CMC per altri utenti o gruppi di utenti* agli utenti sui quali esercita il diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti*.

- ✓ o ✗ indica se il principale dispone dell'autorizzazione per configurare le schede CMC per altri utenti o gruppi di utenti.
  - *Ereditato* indica che l'autorizzazione è stata ereditata dai rispettivi gruppi di utenti principali.
  - *Esplicito* indica che l'autorizzazione è stata specificata esplicitamente sul livello principale.
3. Rivedere le autorizzazioni per la configurazione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o altri gruppo di utenti. È possibile modificare le autorizzazioni selezionando una delle impostazioni elencate di seguito nell'elenco.

- Fare clic su [Concedi](#) per concedere esplicitamente l'autorizzazione per la gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o gruppi di utenti.
- Fare clic su [Nega](#) per negare esplicitamente l'autorizzazione per la gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o gruppi di utenti.
- Fare clic su [Eredita](#) per ereditare l'autorizzazione per la gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti o gruppi di utenti.

#### **i** Nota

selezionando un'opzione nell'elenco, viene modificata immediatamente l'autorizzazione del principale.

4. Al termine, fare clic su [Chiudi](#).

Viene visualizzata la nuova autorizzazione valida.

## Informazioni correlate

[Amministrazione delegata e accesso alle schede CMC \[pagina 598\]](#)

[Ereditarietà dell'accesso alle schede CMC \[pagina 601\]](#)

### 18.1.3.1.3.2.1.5 Per aggiungere una scheda Personalizzazione per un utente o un gruppo di utenti

Per poter aggiungere una scheda «Personalizzazione» per un utente o un gruppo di utenti, è necessario impostare l'accesso alle schede CMC su [Protetto](#).

1. Nella CMC accedere all'area di gestione [Utenti e gruppi](#).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un utente o un gruppo di utenti e scegliere [Configurazione scheda CMC](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Configura schede CMC](#), in cui sono elencati i titoli delle singole schede CMC con il rispettivo livello di autorizzazione per il gruppo di utenti.

Se nella parte alta della finestra di dialogo viene visualizzato il messaggio di avviso seguente in rosso, per poter aggiungere una scheda [Personalizzazione](#), è necessario impostare su Protetto l'accesso alle schede CMC:

Avviso: l'accesso alla scheda CMC non è al momento limitato. Per limitare l'accesso alla CMC, fare clic sulla scheda "Applicazione", selezionare "CMC" e impostare l'accesso alla scheda CMC su limitato. Queste impostazioni avranno effetto solo dopo che l'accesso alla scheda CMC sarà limitato:

3. Per impostare l'accesso alle schede CMC su Protetto (se necessario):
  - a. Nell'area di gestione [Applicazioni](#) della CMC fare clic con il pulsante destro del mouse su [Central Management Console](#) e scegliere [Configurazione accesso scheda CMC](#).
  - b. In [Accesso alla scheda CMC](#) selezionare l'opzione [Protetto](#) e fare clic su [Salva e chiudi](#).
4. Nella finestra di dialogo [Configura schede CMC](#) per il gruppo di utenti selezionare per ciascuna scheda CMC dell'elenco [Concesso](#), [Negato](#) o [Ereditato](#).

---

Ogni volta che si modifica l'impostazione dell'autorizzazione per una scheda, la finestra di dialogo Configura schede CMC aggiorna l'autorizzazione del gruppo di utenti per configurare l'accesso alle schede per altri utenti o gruppi di utenti.

5. Fare clic su [Chiudi](#).

### 18.1.3.1.3.2.2 Restrizione dell'accesso alla scheda CMC

È consigliabile configurare innanzitutto l'accesso alla scheda CMC per i principali e quindi limitare tale accesso. Se si limita l'accesso alla scheda prima di configurarla, gli utenti non potranno accedere alle schede CMC finché un amministratore non avrà concesso loro l'accesso.

Per garantire la coerenza con le versioni precedenti della piattaforma BI, inizialmente l'accesso alla scheda CMC è illimitato dopo l'installazione della piattaforma BI e qualsiasi utente con diritto di accesso alla CMC potrà accedere a tutte le schede disponibili. Per impedire che gli utenti accedano alle schede per le quali non dispongono dei diritti di accesso, un amministratore di sistema può limitare l'accesso alla scheda CMC.

È possibile rimuovere la restrizione di accesso alla scheda CMC in un caso urgente o per risolvere i problemi di configurazione dell'accesso alla scheda CMC, ad esempio se un amministratore delegato non può accedere a una scheda CMC essenziale.

1. Accedere alla CMC.
2. Nella scheda [Applicazioni](#) fare clic con il pulsante destro del mouse su [Central Management Console](#) e scegliere [Configurazione accesso scheda CMC](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Accesso alla scheda CMC](#).
3. Configurare la regola di accesso alla scheda CMC.
  - Per limitare l'accesso degli utenti alle schede per le quali non dispongono dei diritti necessari, selezionare [Limitato](#).
  - Per consentire agli utenti l'accesso a tutte le schede, selezionare [Non limitato](#).
4. Al termine, fare clic su [Salva e chiudi](#).

La regola di accesso alla scheda CMC viene applicata al sistema.

### Informazioni correlate

[Risoluzione dei problemi di accesso alla scheda CMC \[pagina 604\]](#)

### 18.1.3.1.3.2.3 Risoluzione dei problemi di accesso alla scheda CMC

Per impedire l'accesso non autorizzato o per risolvere i problemi di accesso limitato di un utente alle schede CMC, è possibile risolvere i problemi relativi ai diritti di accesso alla scheda CMC di un utente.

1. Accedere alla CMC come amministratore.



### **i** Nota

assicurarsi di disporre di accesso alla scheda di cui si desidera risolvere i problemi e di disporre del diritto *Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti* sull'utente.

2. Nella scheda *Utenti e gruppi* fare clic con il pulsante destro del mouse su un principale e scegliere *Configurazione accesso scheda CMC*.  
Viene visualizzata la finestra *Configura schede CMC*.
3. Controllare l'accesso effettivo alla scheda CMC. È possibile concedere o negare esplicitamente l'accesso alle schede disponibili.  
Se l'accesso alla scheda CMC viene ereditato ma l'accesso effettivo alla scheda non corrisponde alle esigenze dell'utente:
  - a. Compilare un elenco di tutti i gruppi di utenti di cui è membro il principale selezionato.
  - b. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ogni gruppo dal quale l'utente eredita l'accesso alla scheda.
  - c. Correggere l'accesso alla scheda CMC al livello del principale o del gruppo, come necessario.

### **i** Nota

l'esecuzione di questa attività al livello del gruppo influisce sull'accesso alla scheda CMC per tutti gli utenti che sono membri di questo gruppo di utenti e per tutti gli utenti che sono membri dei gruppi di utenti ereditati da questo gruppo di utenti, a condizione che l'accesso degli utenti alla scheda CMC sia impostato su *Ereditato*.

4. Al termine, fare clic su *Chiudi*.

## Informazioni correlate

[Gestione dell'accesso alle schede CMC per altri utenti \[pagina 600\]](#)

[Ereditarietà dell'accesso alle schede CMC \[pagina 601\]](#)

## 18.1.3.2 Gestione delle impostazioni delle discussioni

Nell'area *Applicazioni* della CMC della piattaforma BI è possibile specificare le impostazioni del livello di sistema per i thread di discussione.

L'applicazione *Discussioni* consente di gestire i thread di discussione e di interagire con essi in diversi modi, tra cui i seguenti:

- Ricerca dei thread di discussione in base ai criteri di ricerca specificati.
- Ordinamento dei risultati di ricerca dei thread di discussione.
- Eliminazione dei thread di discussione.

### **i** Nota

Le impostazioni dei diritti utente non sono disponibili per l'applicazione Discussioni. È tuttavia possibile impostare diritti sui singoli report.

### 18.1.3.2.1 Ricerca di un thread di discussione

Per impostazione predefinita, nella pagina [Discussioni](#) vengono visualizzati i titoli di tutti i thread di discussione. Vengono visualizzati solo i thread del livello principale.

Per scorrere l'elenco dei thread di discussione, utilizzare i pulsanti [Precedente](#) e [Successivo](#). È inoltre possibile cercare un thread o un gruppo di thread specifico.

1. Andare all'area [Applicazioni](#) della CMC e selezionare [Discussioni](#).
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Gestisci thread](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Amministrazione note](#).
3. Nell'elenco [Nome campo](#) selezionare un'opzione.

Opzione	Descrizione
<a href="#">Titolo thread</a>	Ricerche per titolo di thread.
<a href="#">Data di creazione</a>	Ricerche per data di creazione.
<a href="#">Data ultima modifica</a>	Ricerche per data dell'ultima modifica.
<a href="#">Autore</a>	Ricerche per autore.

4. Mediante il secondo elenco è possibile perfezionare la ricerca.

#### **i** Nota

per le ricerche non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

- Se è stata selezionata l'opzione [Titolo thread](#) o [Autore](#), scegliere tra le opzioni seguenti nel secondo campo.

Opzione	Descrizione
<a href="#">è</a>	Vengono cercati thread di discussione in cui il titolo del thread o il nome dell'autore corrispondono esattamente al testo digitato nel terzo campo.
<a href="#">non è</a>	Vengono cercati thread di discussione in cui il titolo del thread o il nome dell'autore non corrispondono esattamente al testo digitato nel terzo campo.
<a href="#">contiene</a>	Vengono cercati thread di discussione contenenti la stringa di testo da ricercare nel titolo del thread o nel nome dell'autore.
<a href="#">non contiene</a>	Vengono cercati thread di discussione che non contengono la stringa di testo nel titolo del thread.

- Se si è scelto [Data creazione](#) o [Data ultima modifica](#), scegliere una delle seguenti opzioni e specificare una data di ricerca.

Opzione	Descrizione
<a href="#">prima</a>	Vengono cercati thread di discussione creati o modificati prima della data di ricerca.

Opzione	Descrizione
<i>dopo</i>	Vengono cercati thread di discussione creati o modificati dopo la data di ricerca.
<i>tra</i>	Vengono cercati thread di discussione creati o modificati tra due date di ricerca.

- Per definire ulteriormente la ricerca, utilizzare il terzo campo.
  - Se si è selezionata una ricerca basata sul testo nei primi due campi, digitare la stringa di testo.
  - Se è stata scelta una ricerca basata sulla data, immettere la data o le date nei campi appropriati.
- Fare clic su [Cerca](#).

### 18.1.3.2.2 Ordinamento dei risultati della ricerca dei thread di discussione

Quando si cercano thread di discussione, è possibile selezionare la modalità di visualizzazione dei risultati di ricerca. Ad esempio, è possibile ordinarli in ordine alfabetico crescente e scegliere quanti risultati visualizzare per pagina.

- Andare all'area [Applicazioni](#) della CMC e selezionare [Discussioni](#).
- Fare clic su [Gestisci](#) [Gestisci thread](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Amministrazione note](#).
- Selezionare un'opzione di ordinamento dall'elenco [Ordina per](#).

Opzione	Descrizione
<i>Titolo thread</i>	Ordinamento in base al titolo di un thread di discussione.
<i>Data di creazione</i>	Ordinamento in base alla data di creazione del thread.
<i>Data ultima modifica</i>	Ordinamento in base alla data in cui un thread è stato modificato per l'ultima volta.
<i>Autore</i>	Ordinamento in base all'autore di un thread di discussione specifico.

- Nel secondo elenco, scegliere se si desidera che i record vengano visualizzati in ordine crescente o decrescente.
- Nel terzo campo di testo, immettere quanti risultati dei thread di discussione visualizzare in ciascuna pagina.  
Il valore predefinito è 10 risultati ogni pagina.
- Fare clic su [Cerca](#).

### 18.1.3.2.3 Per eliminare un thread di discussione

È possibile eliminare qualsiasi thread di discussione nell'area [Applicazioni](#) della console CMC della piattaforma BI.

- Andare all'area [Applicazioni](#) della CMC e selezionare [Discussioni](#).

2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Gestisci thread](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Amministrazione note](#).
3. Nell'elenco dei risultati cercare il thread di discussione che si desidera eliminare e selezionarlo.
4. Fare clic su [Elimina](#).

### 18.1.3.3 Gestione delle impostazioni di BI Launch Pad

Nell'area [Applicazioni](#) della console CMC nella piattaforma BI selezionare ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ► per mostrare le opzioni di visualizzazione di BI Launch Pad.

Per BI Launch Pad è possibile concedere a utenti o gruppi le seguenti capacità:

- Modifica delle preferenze
- Organizzazione delle cartelle
- Ricerca
- Filtraggio degli elenchi di oggetti per tipo di oggetto
- Visualizzazione della cartella `Preferiti`

Se ad esempio sono state create cartelle degli utenti utilizzando una convenzione di denominazione standard, è possibile negare agli utenti la possibilità di organizzare le proprie cartelle.

#### Nota

per impostazione predefinita, tutti gli utenti hanno accesso a queste funzioni.

#### 18.1.3.3.1 Modifica delle impostazioni di visualizzazione di BI Launch Pad

1. Passare all'area [Applicazioni](#) della CMC e fare doppio clic su [BI Launch Pad](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà di BI Launch Pad](#).
2. Per consentire discussioni agli utenti di BI Launch Pad, selezionare [Abilita discussioni](#).
3. Per abilitare i filtri per la pianificazione, selezionare la casella di controllo [Mostra scheda "Filtri" nella pagina di pianificazione](#).  
Questa impostazione controlla se gli utenti possono immettere formule di selezione di record o gruppi quando pianificano un report Crystal.
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 18.1.3.4 Gestione delle impostazioni di Web Intelligence

È possibile stabilire quali funzionalità rendere accessibili agli utenti per i documenti di Web Intelligence impostando le proprietà dell'applicazione Web Intelligence.

## 18.1.3.4.1 Modifica delle impostazioni di visualizzazione per Web Intelligence

1. Andare nell'area [Applicazioni](#) della console CMC e selezionare [Web Intelligence](#).
2. Fare clic su [Gestisci](#) [Proprietà](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
3. Definire tutte le opzioni di visualizzazione seguenti desiderate.

Opzione	Descrizione
<a href="#">Dimensioni e dettagli</a>	Utilizzare le opzioni in questa area per definire la modalità di visualizzazione dei dati nei report. È possibile modificare lo stile del carattere, il colore del testo e quello dello sfondo. Un'anteprima mostra automaticamente le modifiche apportate. Al termine, scegliere <a href="#">OK</a> .
<a href="#">Valori fluttuanti (misure numeriche)</a>	Utilizzare le opzioni di quest'area per modificare e formattare l'intestazione della pagina. È possibile modificare lo stile del carattere, il colore del testo e quello dello sfondo. Un'anteprima mostra automaticamente le modifiche apportate. Al termine, scegliere <a href="#">OK</a> .
<a href="#">Proprietà immagini incorporate</a>	: specificare le dimensioni massime delle immagini incorporate.
<a href="#">Proprietà della modalità Visualizzazione rapida</a>	Nei campi appropriati specificare i valori per il numero massimo di record verticali e orizzontali, la larghezza minima della pagina, l'altezza minima della pagina, la spaziatura destra e la spaziatura inferiore.
<a href="#">Impostazioni salvataggio automatico</a>	Impostare l'intervallo con cui vengono salvati automaticamente i documenti. Questo intervallo viene reimpostato ogni volta che si salva manualmente o automaticamente un documento. Inoltre, il documento salvato automaticamente viene eliminato quando il documento viene salvato manualmente.
<a href="#">Aggiornamento automatico</a>	Abilita l'aggiornamento automatico dei documenti Web quando si seleziona la proprietà <a href="#">Aggiorna automaticamente</a> di tali documenti.  Per informazioni dettagliate, consultare il <i>Manuale dell'utente di SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> .
<a href="#">Unisci automaticamente</a>	Abilita l'unione automatica delle dimensioni quando è selezionata la proprietà <a href="#">Unisci automaticamente dimensioni</a> dei documenti Web Intelligence.  Per informazioni dettagliate, consultare il <i>Manuale dell'utente di SAP BusinessObjects Web Intelligence</i> .
<a href="#">Impostazione del diritto di protezione per l'aggiornamento automatico all'apertura di un documento</a>	Deselezionare questa opzione per abilitare in Web Intelligence l'aggiornamento automatico dei documenti all'apertura, senza abilitare <a href="#">Aggiornamento all'apertura</a> nelle proprietà dei documenti Web Intelligence. La selezione di questa opzione implica anche quella del diritto di protezione <a href="#">Documenti - disabilita l'aggiornamento automatico all'apertura</a> .
<a href="#">Smart View</a>	Questa opzione determina quale versione dei documenti viene visualizzata alla loro apertura in Web Intelligence. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visualizza ultima istanza Viene aperta l'ultima istanza dell'oggetto. Se ad esempio un documento viene pianificato per essere aggiornato ogni ora e l'ultimo salvataggio del documento è stato effettuato cinque ore prima, viene aperta l'ultima istanza. Quando un utente salva tale istanza, il documento originale viene aggiornato di conseguenza.</li> </ul>

Opzione	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza oggetto</li> </ul> <p>Il documento viene aperto nello stesso stato in cui era quando è stato salvato l'ultima volta, indipendentemente dagli aggiornamenti pianificati che potrebbero essere stati effettuati.</p>

4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

#### **i** Nota

Per riselectare le variabili di visualizzazione predefinite, scegliere [Reimposta](#).

## 18.1.3.4.2 Servizi elementi personalizzati

Gli elementi personalizzati sono visualizzazioni il cui rendering è delegato da Web Intelligence a servizi terze parti.

Nei documenti Web Intelligence, gli elementi personalizzati vengono integrati e visualizzati come qualsiasi altro elemento del report (grafico, tabella e così via). I servizi elementi personalizzati devono essere configurati prima in CMC, così da consentire agli utenti finali di visualizzare gli elementi personalizzati nei documenti Web Intelligence.

#### **i** Nota

Poiché i dati verranno trasferiti tra il server BOE e il server terze parti degli elementi personalizzati, si consiglia di distribuire il server degli elementi personalizzati nella Intranet. Se non è possibile, si consiglia di utilizzare esclusivamente HTTPS quando si accede al server degli elementi personalizzati.

## Migrazione

Quando si esegue la migrazione di un documento Web Intelligence da un CMS a un altro, il servizio elementi personalizzati utilizzato per la creazione del contenuto nel documento dovrà essere ricreato nel nuovo CMS con lo stesso nome. Se il servizio elementi personalizzati non viene ricreato (con lo stesso nome), nel nuovo CMS, gli elementi personalizzati nel documento migrato non saranno più modificabili.

### 18.1.3.4.2.1 Aggiunta di un servizio elementi personalizzati

Per consumare elementi personalizzati, gli amministratori devono prima specificare il servizio terze parti che ne gestisce il rendering. Per impostazione predefinita non è attivato alcun servizio elementi personalizzati. L'impostazione è facoltativa e deve essere attivata in CMC affinché gli utenti finali possano consumare elementi personalizzati in Web Intelligence.

1. Aprire la Central Management Console.
2. Fare clic su [Applicazioni](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Web Intelligence](#).

4. Fare clic su [Proprietà](#).
5. Fare clic su [Elementi personalizzati](#).
6. Fare clic su [Aggiungi servizio](#).
7. Immettere un nome per il servizio.

#### Messaggio di avvertimento

Il nome del servizio verrà visualizzato come nel client Web Intelligence e deve essere univoco. Non è possibile riutilizzare un nome servizio già esistente. Se si modifica il nome del servizio, non sarà più possibile modificare gli elementi personalizzati creati con il servizio nei documenti Web Intelligence.

8. Immettere un URL con il numero di porta.
9. Fare clic su [Test](#).
10. Selezionare un [Tipo di media](#).

Web Intelligence è in grado di consumare tipi di media HTML o bitmap. Il tipo di media preferito è HTML (testo/html) che consente l'interattività nei client Web Intelligence e un'esperienza utente migliore. Il tipo di media bitmap può essere .PNG (immagine/png), .JPG (immagine/JPG) o .GIF (immagine/gif).

11. Immettere il [DPI immagine](#).

#### Nota

Si tratta della risoluzione delle immagini bitmap generate dal servizio. È necessario un formato bitmap per la pubblicazione di report Web Intelligence come file PDF o Excel, in cui gli elementi personalizzati sono rappresentati come immagini. Senza un formato bitmap, tali pubblicazioni visualizzeranno un blocco vuoto al posto dell'elemento personalizzato previsto.

12. Fare clic su [OK](#).

#### Nota

È possibile utilizzare numerosi servizi elementi personalizzati allo stesso tempo. Un singolo servizio elementi personalizzati può supportare più elementi personalizzati.

### 18.1.3.4.3 Aggiornamento dei fornitori di dati paralleli

Aggiornamento dei fornitori di dati paralleli aumenta le prestazioni di aggiornamento dei dati nei documenti Web Intelligence che contengono fornitori di dati multipli.

Per aggiornare i fornitori di dati in parallelo, Web Intelligence distribuisce i fornitori di dati provenienti dalla stessa connessione su numerosi thread, a seconda del valore menzionato nella tabella sottostante.

Tabella 82:

Tipo di connessione	Valore del numero massimo di processi simultanei
Relazionale	4 (file .unv e .unx)
OLAP	1 (file .unv e .unx)
Fornitori di dati personali	File di testo/Free Hand SQL: 4

Tali valori corrispondono al numero massimo di fornitori di dati provenienti dalla stessa connessione che è possibile aggiornare in parallelo. I tipi di fornitori di dati che non sono menzionati nella tabella sopra presentano un valore pari a 0 e vengono pertanto elaborati in maniera sequenziale in un singolo thread.

### Nota

Per velocizzare i processi di aggiornamento in parallelo, Web Intelligence utilizza fino a 64 thread. Assicurarsi che l'hardware disponga di memoria centrale sufficiente per garantire prestazioni ottimali.

Per impostazione predefinita, il limite massimo di processi di aggiornamento dati simultanei attivato per l'aggiornamento dei fornitori di dati paralleli è impostato su 64. È possibile ridurre il valore se l'hardware su cui viene eseguito Web Intelligence non supporta un simile carico di lavoro. È anche possibile impostare il valore su 0 nei file di configurazione per disattivare l'aggiornamento dei fornitori di dati paralleli.

Per cambiare il valore, modificare il seguente file di configurazione:

- `WebIContainer_ServerDescriptor.xml` per il server Web Intelligence
- `WebIContainer_ClientDescriptor.xml` per Web Intelligence Rich Client

### Messaggio di avvertimento

Questo parametro non viene elaborato da Web Intelligence a livello di server di elaborazione; di conseguenza, non può essere modificato in CMC in quanto non è stata sviluppata l'interfaccia utente. Per aumentare o diminuire i valore menzionati sopra, modificare direttamente i file. In una versione futura potrebbe essere integrata un'interfaccia.

### Esempio

Tabella 83:

Tipo del fornitore di dati	Numero di fornitori di dati da aggiornare
.unx relazionale	6 (5 sulla connessione 1, 1 sulla connessione 2)
.unv OLAP	2 (1 sulla connessione 1, 1 sulla connessione 2)
Free-Hand SQL	2 (1 sulla connessione 1, 1 sulla connessione 2)
Excel	2

Entrambi i file Excel vengono aggiornati in maniera sequenziale sul thread 0 in quanto il loro valore è 0.

Quattro dei file .unx sulla connessione 1 vengono aggiornati sui thread 1, 2, 3 e 4, mentre il quinto file .unx sulla connessione 1 viene messo in coda ed elaborato dopo l'aggiornamento di uno dei fornitori di dati (di qualsiasi tipo). Nel frattempo, il file .unx sulla connessione 2 viene aggiornato in parallelo nel thread 5 in quanto proviene da una connessione diversa.

I due file .unv vengono aggiornati in parallelo sui thread 6 e 7 poiché si trovano su connessioni diverse.

I file FHSQL vengono aggiornati in parallelo sui thread 8 e 9.

### Nota

In presenza di più fornitori di dati dello stesso tipo rispetto al valore predefinito, questi verranno messi in coda e in attesa della conclusione di altri fornitori di dati.



## 18.1.3.5 Gestione delle impostazioni di avviso

Nell'area [Applicazioni](#) della console CMC nella piattaforma BI è possibile specificare le impostazioni del livello di sistema per gli avvisi.

Per l'applicazione [Avvisi](#) è possibile controllare e definire le modalità di accesso agli avvisi degli utenti di sistema con:

- Abilitazione della cartella [Avvisi personali](#) per i sottoscrittori a un avviso
- Abilitazione e formattazione dei messaggi di avviso inviati tramite posta elettronica
- Impostazione di un limite per il numero di avvisi nel sistema
- Impostazione di un periodo di scadenza per i messaggi di avviso

### Informazioni correlate

[Impostazione dei diritti sulle applicazioni \[pagina 593\]](#)

### 18.1.3.5.1 Per modificare le proprietà della destinazione di avviso

1. Nell'area [Applicazioni](#) della CMC fare doppio clic su [Applicazione di gestione degli avvisi](#).
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Avvisi](#).
3. (Obbligatorio) Eseguire una delle azioni seguenti:
  - Per consentire ai sottoscrittori a un avviso di ricevere notifiche selezionare [Abilita avvisi personali](#) al di sotto di [Avvisi personali](#) in BI Launch Pad.
  - Selezionare [Abilita posta elettronica](#) per consentire ai sottoscrittori a un avviso di ricevere notifiche tramite posta elettronica.  
Vengono visualizzate le opzioni di posta elettronica globale degli avvisi.
4. Se è stato selezionato [Abilita posta elettronica](#), eseguire le azioni seguenti:
  - Nella casella [Da](#) immettere l'indirizzo di posta elettronica da cui verranno inviate le notifiche di avviso. I sottoscrittori riceveranno messaggi di posta elettronica di avviso da questo indirizzo di posta elettronica. Utilizzare un indirizzo di posta elettronica valido, riconosciuto dal sistema.
  - Nella casella [A](#) immettere l'indirizzo di posta elettronica del sottoscrittore all'avviso.  
Per impostazione predefinita, tutti gli avvisi di sistema verranno inviati a questo indirizzo di posta elettronica.

#### ➔ Suggerimento

Non specificare un indirizzo di posta elettronica o un destinatario. Utilizzare il segnaposto [%INDIRIZZO\\_POSTALETTRONICA\\_SI%](#).

- Nella casella [Cc](#) immettere l'indirizzo di posta elettronica di ogni destinatario che deve ricevere le copie per conoscenza degli avvisi.

- Nella casella [Oggetto](#) immettere un'intestazione predefinita per l'oggetto da utilizzare nei messaggi di posta elettronica contenenti avvisi.
- Nella casella [Messaggio](#) immettere un messaggio predefinito da includere nei messaggi di posta elettronica contenenti avvisi.
- Selezionare [Aggiungi allegato](#) per consentire l'inclusione predefinita degli allegati nei messaggi di posta elettronica contenenti avvisi.  
Selezionare ad esempio questa opzione per includere i report Crystal associati con gli avvisi attivati.
- Se è stato selezionato [Aggiungi allegato](#), in [Nome file](#) selezionare [Generato automaticamente](#) o [Nome specifico](#) per indicare in che modo assegnare i nomi agli allegati dei messaggi di posta elettronica.

5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## Informazioni correlate

[Impostazione dei diritti sulle applicazioni \[pagina 593\]](#)

[Gestione delle impostazioni di avviso \[pagina 613\]](#)

### 18.1.3.5.2 Modifica delle proprietà predefinite di avviso

1. Passare all'area [Applicazioni](#) della CMC e selezionare [Applicazione di gestione degli avvisi](#).
2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ► [Impostazioni predefinite](#) ►.
3. Impostare i valori appropriati per le proprietà seguenti.

Opzione	Descrizione
<a href="#">Periodo di scadenza</a>	Specifica per quanto tempo i messaggi di avviso verranno conservati nel sistema prima di essere cancellati.
<a href="#">Numero massimo di messaggi di avviso</a>	Specifica il numero massimo di messaggi di avviso supportato dal sistema. Quando viene raggiunta la soglia, il sistema rimuove il 20% dei messaggi di avviso, iniziando da quelli più vecchi.

4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## Informazioni correlate

[Gestione delle impostazioni di avviso \[pagina 613\]](#)

### 18.1.3.6 Gestione delle impostazioni dei widget

Widget per SAP BusinessObjects Enterprise è un'applicazione desktop che consente agli utenti di aggiungere mini-applicazioni al proprio desktop per facilitare l'accesso al contenuto di business intelligence nelle applicazioni della piattaforma BI e Web Dynpro sui SAP NetWeaver Application Server.

Dall'area "Applicazioni" della CMC è possibile controllare l'accesso degli utenti per la creazione e l'utilizzo dei widget nei desktop, nonché la loro capacità di eseguire ricerche nel repository della piattaforma BI dall'applicazione widget sul proprio desktop.

È possibile concedere a utenti o gruppi la capacità di:

- Utilizzare i widget
- Modificare gli oggetti creati tramite i widget
- Modificare i diritti utente per l'accesso agli oggetti

#### Nota

Per impostazione predefinita, tutti gli utenti generali possono accedere a queste funzionalità.

### 18.1.3.7 Gestione delle impostazioni di SAP BusinessObjects Explorer

È possibile definire le funzionalità cui hanno accesso gli utenti in SAP BusinessObjects Explorer impostando i diritti di protezione nell'area Applicazioni della console CMC.

#### 18.1.3.7.1 Modifica delle proprietà delle applicazioni SAP BusinessObjects Explorer

1. Accedere all'area [Applicazioni](#) della console CMC.
2. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
3. Definire tutte le impostazioni SAP BusinessObjects Explorer seguenti desiderate:
  - Validità dei segnalibri
  - Configurazione avanzata
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 18.1.3.8 Gestione dell'integrazione con le applicazioni di collaborazione

Il presente manuale è destinato agli amministratori della piattaforma BI impegnati nell'integrazione di tale piattaforma con l'applicazione di collaborazione SAP Jam o SAP StreamWork.

Utilizzare l'area [Applicazioni](#) della CMC (Central Management Console) nella piattaforma BI per abilitare e configurare la collaborazione.

Nell'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è necessario eseguire la configurazione aggiuntiva seguente:

- Stabilire una connessione HTTPS con il provider di servizi
- Soddisfare i prerequisiti di autenticazione

Una volta configurato SAP Jam o SAP StreamWork, i feed dell'applicazione di collaborazione sono disponibili in BI Launch Pad.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

#### 18.1.3.8.1 Prerequisiti di collaborazione

Prima di integrare la piattaforma BI con un'applicazione di collaborazione, è necessario soddisfare i prerequisiti di collaborazione.

- La piattaforma BI deve essere installata con almeno un Central Management Server (CMS).
- L'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork) deve essere configurata nella CMC (Central Management Console).
- È necessario definire un'organizzazione Enterprise per l'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork).
- Gli utenti SAP Jam o SAP StreamWork devono appartenere all'organizzazione Enterprise.
- È necessario un agente Enterprise di SAP Jam o SAP StreamWork per il provisioning degli utenti che utilizzano un servizio directory LDAP/AD in sede.

#### 18.1.3.8.2 Configurazione della piattaforma BI

##### 18.1.3.8.2.1 Opzioni di configurazione della collaborazione

Le opzioni di collaborazione sono disponibili nella finestra di dialogo [Proprietà: Collaborazione](#) della CMC nella piattaforma BI.

Per accedere alla finestra di dialogo [Proprietà: Collaborazione](#), nella scheda [Applicazioni](#) della CMC, fare clic su [Collaborazione](#) e selezionare ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.

Tabella 84:

Opzione	Descrizione
<i>Abilita collaborazione</i>	Selezionare questa casella di controllo e <i>SAP Jam</i> o <i>SAP StreamWork</i> .
<i>URL di connessione</i>	Immettere l'URL dell'applicazione di collaborazione.
<i>ID provider di identità univoco</i>	Immettere un valore univoco per la distribuzione della piattaforma BI.  Questo valore deve essere associato al certificato utilizzato per configurare l'integrazione sulla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione. È necessario configurare l'applicazione per eseguire l'asserzione di un'identità per un Single Sign On come un'applicazione amministrativa OAuth.
<i>Certificato Base64 provider di identità</i>	Quando si fa clic su <i>Genera</i> , in questa casella viene creato un certificato. Utilizzare questo certificato nella console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione per generare una chiave utente OAuth.  Questo certificato stabilisce la relazione di attendibilità tra l'applicazione di collaborazione e la piattaforma BI. Lo stesso provider di identità esterno viene identificato mediante un certificato X509, che viene utilizzato per firmare tutte le asserzioni di identità. Il certificato deve utilizzare la codifica Base64.
<i>Chiave utente OAuth</i>	Immettere la chiave utente OAuth generata dalla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione.
<i>Connessione tramite proxy</i>	Selezionare questa casella di controllo per abilitare la connessione tramite proxy e immettere le informazioni relative all'host proxy nelle caselle <i>Host proxy HTTP</i> e <i>Porta</i> .  Per autorizzare le connessioni in entrata dai server dell'applicazione di collaborazione alla rete aziendale, è necessario disporre di un proxy inverso nella DMZ.  Per aggiungere un certificato attendibile di un provider di certificati SSL al proxy inverso, è necessario disporre di un nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.
	<div><i>Host proxy HTTP</i></div> <p>Nella configurazione del proxy inverso, immettere l'indirizzo esterno accessibile all'applicazione di collaborazione. Utilizzare ad esempio <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>, dove <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> è il nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.</p> <p>L'applicazione di collaborazione utilizza questo indirizzo per inviare informazioni alla piattaforma BI. Il proxy inverso utilizza questo indirizzo per reindirizzare le informazioni ricevute dall'applicazione di collaborazione al computer in cui si trova l'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione.</p>
	<div><i>Porta</i></div> <p>L'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è configurato per ascoltare dalla porta 8443.</p>

## 18.1.3.8.2 Abilitazione e configurazione della collaborazione nella CMC

Questa attività richiede una valida connessione alla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork). Sarà infatti necessario passare e recuperare dettagli di protezione dalla console.

Per motivi di protezione, i seguenti account predefiniti non possono inviare o pianificare contenuto per SAP Jam o SAP StreamWork:

- Guest
  - SMAdmin
  - Amministratore
  - WaaWSServletPrincipal
1. Nella Central Management Console (CMC) della piattaforma BI passare all'area [Applicazioni](#), quindi fare doppio clic su [Collaborazione](#)
  2. Nella finestra di dialogo [Proprietà: Collaborazione](#) selezionare la casella di controllo [Abilita collaborazione](#), quindi selezionare [SAP Jam](#) o [SAP StreamWork](#).
  3. Nella casella [URL di connessione](#) digitare l'URL dell'applicazione di collaborazione.
  4. Nella casella [ID provider di identità univoco](#) digitare un valore del provider di identità univoco per la distribuzione della piattaforma BI.  
Prendere nota del valore del provider di identità: verrà utilizzato per configurare l'applicazione di collaborazione.
  5. Fare clic su [Genera](#) (o [Rigenera](#), se è già stato creato un certificato).  
Il certificato viene visualizzato nella casella [Certificato Base64 provider di identità](#). Il certificato viene utilizzato per configurare l'applicazione di collaborazione.
  6. Nella casella [Chiave utente OAuth](#), immettere una chiave utente OAuth valida.
  7. Se si è connessi tramite proxy al server con SAP Jam o SAP StreamWork, eseguire le seguenti azioni:
    - a. Selezionare la casella di controllo [Connessione tramite proxy](#).
    - b. Nella casella [Host proxy HTTP](#) immettere il nome dell'host proxy del server.
    - c. Nella casella [Porta](#) immettere il numero di porta del server.
  8. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 18.1.3.8.3 Configurazione SAP Jam

#### 18.1.3.8.3.1 Registrazione di un nuovo IDP attendibile SAML per SAP

Ogni utente deve essere registrato con un indirizzo di posta elettronica univoco corrispondente all'indirizzo di posta elettronica Enterprise dell'utente in BI Launch Pad. Viene eseguita la mappatura degli indirizzi di posta elettronica tra la piattaforma BI e SAP.

Per poter registrare un nuovo provider di identità attendibile SAML:

- La società deve essere aggiunta e configurata in SAP.
- Alla società in SAP deve essere associato un account utente SAP valido.
- È necessario disporre di diritti di amministrazione della società in SAP e di diritti di amministrazione completa nella piattaforma BI e in BI Launch Pad.
- È necessario registrare BI Launch Pad come client OAuth che funge da rappresentante di BI Launch Pad all'interno di SAP.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

1. Nell'angolo in alto a destra della Central Management Console (CMC) nella piattaforma BI, selezionare [Administrator](#), quindi [Admin](#).  
Vengono visualizzate le informazioni sulla società, inclusa la licenza SAP. Prendere nota delle informazioni.
2. Dal menu [Admin](#) selezionare [SAML Trusted ID's](#) e fare clic su [Register your identity provider](#).  
È necessario registrare l'IDP creato in BI Launch Pad.
3. Nella casella [IDP ID](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato durante la configurazione di SAP nella piattaforma BI.  
Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.  
Immettere ad esempio `<NomeSocietà>_<IDSistema>_<Client>`
4. Nella casella [Single Sign-On URL](#) immettere l'URL che consente di accedere direttamente a SAP.  
SAP utilizza questo URL per il Single Sign On con il provider di identità univoco.
5. Nella casella [Single Log-Out URL](#) immettere l'URL da visualizzare dopo la disconnessione da SAP.  
SAP utilizza questo URL per il Single Log Out con il provider di identità univoco.
6. Nella casella [Default Name ID Format](#) immettere il formato dell'ID nome da utilizzare nelle richieste di autenticazione.
7. Nella casella [Default Name ID Policy SP Name Qualifier](#) digitare il qualificatore del nome SP da utilizzare nelle richieste di autenticazione.
8. Nell'elenco [Allowed Assertion Scope](#) selezionare [Users in my company](#).  
Questa opzione specifica l'insieme di utenti per cui SAP accetterà le asserzioni dal provider di identità.
9. Nella casella [X509 Certificate \(Base64\)](#) immettere il valore del certificato Base64 generato quando SAP è stato configurato nella piattaforma BI.  
Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.
10. Fare clic su [Registra](#).

### 18.1.3.8.3.2 Creazione di un client OAuth per SAP Jam

Prima di poter creare una chiave utente OAuth:

- La società deve essere aggiunta e configurata in SAP Jam.
- Alla società deve essere associato un account utente valido in SAP Jam.
- È necessario disporre di diritti di amministrazione della società in SAP Jam e di diritti di amministrazione completa nella piattaforma BI e in BI Launch Pad.
- È necessario registrare BI Launch Pad in SAP Jam come client OAuth che funge da rappresentante di BI Launch Pad all'interno di SAP Jam.
- Ogni utente deve essere registrato in SAP Jam con un indirizzo di posta elettronica univoco corrispondente all'indirizzo di posta elettronica Enterprise dell'utente in BI Launch Pad. Viene eseguita la mappatura degli indirizzi di posta elettronica tra la piattaforma BI e SAP Jam.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

1. In SAP Jam selezionare [Admin](#) dal menu [Administrator](#) nell'angolo superiore destro.  
Vengono visualizzate le informazioni sulla società, inclusa la licenza SAP Jam.
2. Dal menu [Admin](#), selezionare [OAuth Clients](#), quindi fare clic su [Add OAuth Client](#).
3. Nella finestra di dialogo [Register a new OAuth Client](#), nella casella [Name](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato quando SAP Jam è stato configurato nella piattaforma BI.

---

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

SAP Jam visualizza il nome dell'applicazione come collegamento ipertestuale all'URL immesso quando esegue azioni per conto di un utente.

Immettere ad esempio `<NomeSocietà>_<IDSistema>_<Client>_<Applicazione>`

4. Nella casella *Integration URL*, immettere l'URL per BI Launch Pad.

SAP Jam visualizza il nome dell'applicazione come collegamento ipertestuale all'URL quando esegue azioni per conto di un utente.

5. Nella casella *X509 Certificate (Base64)* immettere il valore del certificato Base64 generato quando SAP Jam è stato configurato nella piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

Se questa casella viene lasciata vuota, SAP Jam fornisce un segreto utente.

6. Fare clic su *Save*.

Viene generata la chiave utente OAuth. Prendere nota del valore della chiave utente OAuth in modo che l'amministratore della piattaforma BI possa utilizzarla.

## 18.1.3.8.4 Configurazione SAP StreamWork

### 18.1.3.8.4.1 Illustrazione dell'integrazione SAP StreamWork

Questo diagramma mostra i componenti piattaforma BI, SAP StreamWork e agente Enterprise di SAP StreamWork necessari per l'integrazione con SAP StreamWork.

Il flusso di lavoro descrive i passaggi coinvolti nell'integrazione dei sistemi e offre una panoramica delle azioni che gli utenti possono eseguire dopo l'integrazione:

- Nell'agente Enterprise di SAP StreamWork gli utenti possono eseguire il provisioning degli utenti Enterprise da LDAP a SAP StreamWork.
- Nella CMC (Central Management Console) della piattaforma BI gli amministratori possono creare utenti e mapparli agli utenti Enterprise.
- In BI Launch Pad gli utenti possono creare attività e visualizzarle in un browser, senza creare un account o accedere a SAP StreamWork.
- In BI Launch Pad gli utenti possono visualizzare e rispondere ai feed SAP StreamWork.






Grafico 12: System Landscape

#### 18.1.3.8.4.2 Creazione di una chiave utente OAuth per SAP StreamWork

Per poter creare una chiave utente OAuth, è necessario disporre di diritti di amministratore per l'organizzazione Enterprise SAP StreamWork.

1. Nella console di amministrazione di SAP StreamWork, nella scheda [Admin](#) selezionare [SAML Trusted IDPs](#), quindi accedere a SAP StreamWork utilizzando un account designato come amministratore dell'organizzazione Enterprise.
2. Fare clic su [Register your identity provider](#).
3. Selezionare [Click here to create a new administrative OAuth application](#), quindi accettare il contratto dei termini di utilizzo.
4. Nella finestra [Register a new Application OAuth application](#) eseguire le seguenti azioni:
  - a. Nella casella [Application Name](#) immettere il nome dell'istanza dell'applicazione da utilizzare nell'integrazione.

Questa informazione identifica l'applicazione necessaria per eseguire azioni per conto di un utente, ad esempio per pubblicare feed SAP StreamWork per un utente. Gli utenti devono essere in grado di riconoscere questo nome di applicazione.

- b. Nella casella [Integration URL](#), immettere l'URL per BI Launch Pad.
- c. Nella casella [Base64 X509 Certificate](#) immettere il valore del certificato Base64 generato durante la configurazione di SAP StreamWork nella console CMC (Central Management Console) della piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

5. Fare clic su [Registra](#).

Viene generata la chiave utente OAuth. Prendere nota del valore della chiave utente OAuth in modo che l'amministratore della piattaforma BI possa utilizzarla.

6. Fare clic su [Back](#) per visualizzare i provider di identità attendibili SAML.

7. Nella finestra [Register a new SAML Trusted Identity Provider](#) eseguire le seguenti azioni:

- a. Nella casella [Display Name](#) immettere un nome per la distribuzione della piattaforma BI.  
Questo nome viene visualizzato agli utenti in SAP StreamWork.
- b. Nella casella [IDP ID](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato durante la configurazione di SAP StreamWork nella piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

- c. Nella casella [Base64 X509 Certificate](#) immettere il valore del certificato Base64 generato durante la configurazione di SAP StreamWork nella piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

8. Fare clic su [Registra](#).

### 18.1.3.8.4.3 Aggiunta di SAP StreamWork a uno spazio di lavoro BI

SAP StreamWork è nascosto e deve essere reso visibile manualmente nell'elenco di moduli BI Launch Pad che è possibile aggiungere a uno spazio di lavoro BI.

1. Individuare `C:\BusinessObjects\tomcat\work\Catalina\localhost\BOE\eclipse\plugins\webpath.PerformanceManagement\web\WEB-INF\lib\asdk-ivdm_ext.jar\conf-syst\conf-syst\home-analyticlist.xml`.

Il contenuto del file deve iniziare con il testo seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CHOICE>
<!--<SW_ACTIVITIES NAME="$MSG_SW_ACTIVITIES$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$" />-->
<!--SW_FEED NAME="$MSG_SW_FEED$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$"/-->
<HOMEINBOX NAME="$MSG_HOMEINBOX$" DESCRIPTION="$MSG_HOMEINBOXDESC$"/>
<HOMEAPPLICATIONS NAME="$MSG_HOMEAPPLICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSGHOMEAPPLICATIONSDESC$"/>
<HOMERECENTLYRUNDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCS$"
DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCSDESC$"/>
<HOMERECENTDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTDOCS$" DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTDOCSDESC$"/>
<HOMEALERTS NAME="$MSG_ALERTNOTIFICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSG_ALERTNOTIFICATIONSDESC$"/>
</CHOICE>
```

2. Rimuovere ! -- dalle righe `SW_ACTIVITIES NAME=` e `SW_FEED NAME=`.
3. Riavviare il server Tomcat.

Il *Feed SAP StreamWork* viene visualizzato nell'elenco *Moduli BI Launch Pad* nella libreria di moduli per gli spazi di lavoro BI in BI Launch Pad.

### 18.1.3.9 Gestione delle impostazioni dell'applicazione BI Commentary

BI Commentary è un'applicazione introdotta nella CMC. Consente agli utenti dei documenti di collaborare commentando qualsiasi dato/statistica disponibile in un determinato documento.

Con BI Commentary, gli utenti possono pubblicare commenti su dati/statistiche all'interno dei report.

#### ➔ Raccomandazione

Per impostazione predefinita, BI Commentary crea e aggiorna le tabelle nel database di controllo. Tuttavia, SAP consiglia di configurare un nuovo database per archiviare i commenti provenienti dall'applicazione BI Commentary. I database supportati per BI Commentary sono gli stessi supportati per il controllo. I database supportati per BI Commentary includono:

- IBM DB2 Workgroup Edition
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- SAP HANA
- Sybase Adaptive Server Enterprise
- Sybase SQL Anywhere

#### i Nota

A prescindere dalla scelta di configurare BI Commentary con il database di controllo o con altri database supportati, affinché BI Commentary funzioni con il database MySQL, è necessario posizionare il file jar JDBC MySQL nella cartella "jdbc", in `<DIR_INSTALL\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external`.

Se si configura BI Commentary con IBM DB2, è necessaria la dimensione pagina dello spazio tabelle temporaneo per il sistema di 8K, 16K o 32K. Per impostazione predefinita, la dimensione pagina è 4K.

#### i Nota

Se il database di controllo non è configurato/abilitato per impostazione predefinita, BI Commentary non funziona, a meno che non si configuri manualmente un nuovo database per BI Commentary.

Il database di controllo utilizza i tipi di driver dei database nativi o ODBC. Per configurare un nuovo database Commentary, è necessario un driver JDBC.

### 18.1.3.9.1 Configurazione di un nuovo database BI Commentary

È stata creata una connessione JDBC e i file jar JDBC sono stati posizionati nella cartella "jdbc" appena creata.

#### **i** Nota

Quando si configura un nuovo database BI Commentary, il servizio Commentary ospitato in Adaptive Processing Server è responsabile della scrittura delle informazioni Commentary nel database. I seguenti passaggi devono essere eseguiti su ogni computer nel cluster in cui è in esecuzione il servizio Commentary.

Per creare una nuova connessione JDBC, attenersi alla seguente procedura:

1. Creare una cartella denominata "jdbc" in <DIR\_INSTALL\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external>.
2. Posizionare il file jar del driver JDBC per il database da configurare nella cartella "jdbc" appena creata.
3. Riavviare SIA.

Per configurare un nuovo database per BI Commentary, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Sulla pagina iniziale della CMC, selezionare [Applicazioni](#) dal menu a discesa.
3. Nell'elenco [Nome applicazione](#), scegliere [Applicazione BI Commentary](#).

Si apre la finestra popup [BI Commentary](#). Per impostazione predefinita, il pulsante di opzione [Utilizza database di controllo](#) è selezionato.

4. Selezionare il pulsante di opzione [Utilizza altro database supportato](#).
5. Immettere [Tipo](#), [Nome database](#), [Host](#), [Porta](#), [Nome utente](#) e [Password](#) nel riquadro [Configura database Commentary](#).
6. Scegliere [Salva e chiudi](#).

Ora è stato configurato un nuovo database per l'archiviazione di commenti dall'applicazione BI Commentary.

### 18.1.3.10 Gestione dell'integrazione con le applicazioni di collaborazione

Il presente manuale è destinato agli amministratori della piattaforma BI impegnati nell'integrazione di tale piattaforma con l'applicazione di collaborazione SAP Jam o SAP StreamWork.

Utilizzare l'area [Applicazioni](#) della CMC (Central Management Console) nella piattaforma BI per abilitare e configurare la collaborazione.

Nell'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è necessario eseguire la configurazione aggiuntiva seguente:

- Stabilire una connessione HTTPS con il provider di servizi
- Soddisfare i prerequisiti di autenticazione

Una volta configurato SAP Jam o SAP StreamWork, i feed dell'applicazione di collaborazione sono disponibili in BI Launch Pad.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

## 18.1.3.10.1 Prerequisiti di collaborazione

Prima di integrare la piattaforma BI con un'applicazione di collaborazione, è necessario soddisfare i prerequisiti di collaborazione.

- La piattaforma BI deve essere installata con almeno un Central Management Server (CMS).
- L'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork) deve essere configurata nella CMC (Central Management Console).
- È necessario definire un'organizzazione Enterprise per l'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork).
- Gli utenti SAP Jam o SAP StreamWork devono appartenere all'organizzazione Enterprise.
- È necessario un agente Enterprise di SAP Jam o SAP StreamWork per il provisioning degli utenti che utilizzano un servizio directory LDAP/AD in sede.

## 18.1.3.10.2 Configurazione della piattaforma BI

### 18.1.3.10.2.1 Opzioni di configurazione della collaborazione

Le opzioni di collaborazione sono disponibili nella finestra di dialogo *Proprietà: Collaborazione* della CMC nella piattaforma BI.

Per accedere alla finestra di dialogo *Proprietà: Collaborazione*, nella scheda *Applicazioni* della CMC, fare clic su *Collaborazione* e selezionare ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►.

Tabella 85:

Opzione	Descrizione
<i>Abilita collaborazione</i>	Selezionare questa casella di controllo e <i>SAP Jam</i> o <i>SAP StreamWork</i> .
<i>URL di connessione</i>	Immettere l'URL dell'applicazione di collaborazione.
<i>ID provider di identità univoco</i>	Immettere un valore univoco per la distribuzione della piattaforma BI.  Questo valore deve essere associato al certificato utilizzato per configurare l'integrazione sulla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione. È necessario configurare l'applicazione per eseguire l'asserzione di un'identità per un Single Sign On come un'applicazione amministrativa OAuth.

Opzione	Descrizione				
<a href="#">Certificato Base64 provider di identità</a>	<p>Quando si fa clic su <a href="#">Genera</a>, in questa casella viene creato un certificato. Utilizzare questo certificato nella console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione per generare una chiave utente OAuth.</p> <p>Questo certificato stabilisce la relazione di attendibilità tra l'applicazione di collaborazione e la piattaforma BI. Lo stesso provider di identità esterno viene identificato mediante un certificato X509, che viene utilizzato per firmare tutte le asserzioni di identità. Il certificato deve utilizzare la codifica Base64.</p>				
<a href="#">Chiave utente OAuth</a>	Immettere la chiave utente OAuth generata dalla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione.				
<a href="#">Connessione tramite proxy</a>	<p>Selezionare questa casella di controllo per abilitare la connessione tramite proxy e immettere le informazioni relative all'host proxy nelle caselle <a href="#">Host proxy HTTP</a> e <a href="#">Porta</a>.</p> <p>Per autorizzare le connessioni in entrata dai server dell'applicazione di collaborazione alla rete aziendale, è necessario disporre di un proxy inverso nella DMZ.</p> <p>Per aggiungere un certificato attendibile di un provider di certificati SSL al proxy inverso, è necessario disporre di un nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.</p>				
	<table> <tr> <td><a href="#">Host proxy HTTP</a></td><td> <p>Nella configurazione del proxy inverso, immettere l'indirizzo esterno accessibile all'applicazione di collaborazione. Utilizzare ad esempio <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>, dove <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> è il nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.</p> <p>L'applicazione di collaborazione utilizza questo indirizzo per inviare informazioni alla piattaforma BI. Il proxy inverso utilizza questo indirizzo per reindirizzare le informazioni ricevute dall'applicazione di collaborazione al computer in cui si trova l'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione.</p> </td></tr> <tr> <td><a href="#">Porta</a></td><td>L'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è configurato per ascoltare dalla porta 8443.</td></tr> </table>	<a href="#">Host proxy HTTP</a>	<p>Nella configurazione del proxy inverso, immettere l'indirizzo esterno accessibile all'applicazione di collaborazione. Utilizzare ad esempio <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>, dove <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> è il nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.</p> <p>L'applicazione di collaborazione utilizza questo indirizzo per inviare informazioni alla piattaforma BI. Il proxy inverso utilizza questo indirizzo per reindirizzare le informazioni ricevute dall'applicazione di collaborazione al computer in cui si trova l'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione.</p>	<a href="#">Porta</a>	L'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è configurato per ascoltare dalla porta 8443.
<a href="#">Host proxy HTTP</a>	<p>Nella configurazione del proxy inverso, immettere l'indirizzo esterno accessibile all'applicazione di collaborazione. Utilizzare ad esempio <code>https://&lt;ReverseProxy&gt;/</code>, dove <code>&lt;ReverseProxy&gt;</code> è il nome del dominio o del sottodominio del proxy inverso.</p> <p>L'applicazione di collaborazione utilizza questo indirizzo per inviare informazioni alla piattaforma BI. Il proxy inverso utilizza questo indirizzo per reindirizzare le informazioni ricevute dall'applicazione di collaborazione al computer in cui si trova l'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione.</p>				
<a href="#">Porta</a>	L'agente Enterprise dell'applicazione di collaborazione è configurato per ascoltare dalla porta 8443.				

## 18.1.3.10.2.2 Abilitazione e configurazione della collaborazione nella CMC

Questa attività richiede una valida connessione alla console di amministrazione dell'applicazione di collaborazione (SAP Jam o SAP StreamWork). Sarà infatti necessario passare e recuperare dettagli di protezione dalla console.

Per motivi di protezione, i seguenti account predefiniti non possono inviare o pianificare contenuto per SAP Jam o SAP StreamWork:

- Guest
- SMAdmin
- Amministratore
- WaaWSServletPrincipal

1. Nella Central Management Console (CMC) della piattaforma BI passare all'area [Applicazioni](#), quindi fare doppio clic su [Collaborazione](#)
2. Nella finestra di dialogo [Proprietà: Collaborazione](#) selezionare la casella di controllo [Abilita collaborazione](#), quindi selezionare [SAP Jam](#) o [SAP StreamWork](#).

3. Nella casella [URL di connessione](#) digitare l'URL dell'applicazione di collaborazione.
4. Nella casella [ID provider di identità univoco](#) digitare un valore del provider di identità univoco per la distribuzione della piattaforma BI.  
Prendere nota del valore del provider di identità: verrà utilizzato per configurare l'applicazione di collaborazione.
5. Fare clic su [Genera](#) (o [Rigenera](#), se è già stato creato un certificato).  
Il certificato viene visualizzato nella casella [Certificato Base64 provider di identità](#). Il certificato viene utilizzato per configurare l'applicazione di collaborazione.
6. Nella casella [Chiave utente OAuth](#), immettere una chiave utente OAuth valida.
7. Se si è connessi tramite proxy al server con SAP Jam o SAP StreamWork, eseguire le seguenti azioni:
  - a. Selezionare la casella di controllo [Connessione tramite proxy](#).
  - b. Nella casella [Host proxy HTTP](#) immettere il nome dell'host proxy del server.
  - c. Nella casella [Porta](#) immettere il numero di porta del server.
8. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### 18.1.3.10.3 Configurazione SAP Jam

#### 18.1.3.10.3.1 Registrazione di un nuovo IDP attendibile SAML per SAP

Ogni utente deve essere registrato con un indirizzo di posta elettronica univoco corrispondente all'indirizzo di posta elettronica Enterprise dell'utente in BI Launch Pad. Viene eseguita la mappatura degli indirizzi di posta elettronica tra la piattaforma BI e SAP.

Per poter registrare un nuovo provider di identità attendibile SAML:

- La società deve essere aggiunta e configurata in SAP.
- Alla società in SAP deve essere associato un account utente SAP valido.
- È necessario disporre di diritti di amministrazione della società in SAP e di diritti di amministrazione completa nella piattaforma BI e in BI Launch Pad.
- È necessario registrare BI Launch Pad come client OAuth che funge da rappresentante di BI Launch Pad all'interno di SAP.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

1. Nell'angolo in alto a destra della Central Management Console (CMC) nella piattaforma BI, selezionare [Administrator](#), quindi [Admin](#).  
Vengono visualizzate le informazioni sulla società, inclusa la licenza SAP. Prendere nota delle informazioni.
2. Dal menu [Admin](#) selezionare [SAML Trusted ID's](#) e fare clic su [Register your identity provider](#).  
È necessario registrare l>IDP creato in BI Launch Pad.
3. Nella casella [IDP ID](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato durante la configurazione di SAP nella piattaforma BI.  
Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.  
Immettere ad esempio `<NomeSocietà>_<IDSistema>_<Client>`
4. Nella casella [Single Sign-On URL](#) immettere l'URL che consente di accedere direttamente a SAP.

- SAP utilizza questo URL per il Single Sign On con il provider di identità univoco.
5. Nella casella [Single Log-Out URL](#) immettere l'URL da visualizzare dopo la disconnessione da SAP.  
SAP utilizza questo URL per il Single Log Out con il provider di identità univoco.
  6. Nella casella [Default Name ID Format](#) immettere il formato dell'ID nome da utilizzare nelle richieste di autenticazione.
  7. Nella casella [Default Name ID Policy SP Name Qualifier](#) digitare il qualificatore del nome SP da utilizzare nelle richieste di autenticazione.
  8. Nell'elenco [Allowed Assertion Scope](#) selezionare [Users in my company](#).  
Questa opzione specifica l'insieme di utenti per cui SAP accetterà le asserzioni dal provider di identità.
  9. Nella casella [X509 Certificate \(Base64\)](#) immettere il valore del certificato Base64 generato quando SAP è stato configurato nella piattaforma BI.  
  
Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.
  10. Fare clic su [Registra](#).

## 18.1.3.10.3.2 Creazione di un client OAuth per SAP Jam

Prima di poter creare una chiave utente OAuth:

- La società deve essere aggiunta e configurata in SAP Jam.
- Alla società deve essere associato un account utente valido in SAP Jam.
- È necessario disporre di diritti di amministrazione della società in SAP Jam e di diritti di amministrazione completa nella piattaforma BI e in BI Launch Pad.
- È necessario registrare BI Launch Pad in SAP Jam come client OAuth che funge da rappresentante di BI Launch Pad all'interno di SAP Jam.
- Ogni utente deve essere registrato in SAP Jam con un indirizzo di posta elettronica univoco corrispondente all'indirizzo di posta elettronica Enterprise dell'utente in BI Launch Pad. Viene eseguita la mappatura degli indirizzi di posta elettronica tra la piattaforma BI e SAP Jam.

SAP Jam non supporta Microsoft Internet Explorer 11.

1. In SAP Jam selezionare [Admin](#) dal menu [Administrator](#) nell'angolo superiore destro.  
Vengono visualizzate le informazioni sulla società, inclusa la licenza SAP Jam.
2. Dal menu [Admin](#), selezionare [OAuth Clients](#), quindi fare clic su [Add OAuth Client](#).
3. Nella finestra di dialogo [Register a new OAuth Client](#), nella casella [Name](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato quando SAP Jam è stato configurato nella piattaforma BI.  
Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.  
SAP Jam visualizza il nome dell'applicazione come collegamento ipertestuale all'URL immesso quando esegue azioni per conto di un utente.  
Immettere ad esempio `<NomeSocietà>_<IDSistema>_<Client>_<Applicazione>`
4. Nella casella [Integration URL](#), immettere l'URL per BI Launch Pad.  
SAP Jam visualizza il nome dell'applicazione come collegamento ipertestuale all'URL quando esegue azioni per conto di un utente.
5. Nella casella [X509 Certificate \(Base64\)](#) immettere il valore del certificato Base64 generato quando SAP Jam è stato configurato nella piattaforma BI.



---

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

Se questa casella viene lasciata vuota, SAP Jam fornisce un segreto utente.

6. Fare clic su [Save](#).

Viene generata la chiave utente OAuth. Prendere nota del valore della chiave utente OAuth in modo che l'amministratore della piattaforma BI possa utilizzarla.

## 18.1.3.10.4 Configurazione SAP StreamWork

### 18.1.3.10.4.1 Illustrazione dell'integrazione SAP StreamWork

Questo diagramma mostra i componenti piattaforma BI, SAP StreamWork e agente Enterprise di SAP StreamWork necessari per l'integrazione con SAP StreamWork.

Il flusso di lavoro descrive i passaggi coinvolti nell'integrazione dei sistemi e offre una panoramica delle azioni che gli utenti possono eseguire dopo l'integrazione:

- Nell'agente Enterprise di SAP StreamWork gli utenti possono eseguire il provisioning degli utenti Enterprise da LDAP a SAP StreamWork.
- Nella CMC (Central Management Console) della piattaforma BI gli amministratori possono creare utenti e mapparli agli utenti Enterprise.
- In BI Launch Pad gli utenti possono creare attività e visualizzarle in un browser, senza creare un account o accedere a SAP StreamWork.
- In BI Launch Pad gli utenti possono visualizzare e rispondere ai feed SAP StreamWork.




Grafico 13: System Landscape

#### 18.1.3.10.4.2 Creazione di una chiave utente OAuth per SAP StreamWork

Per poter creare una chiave utente OAuth, è necessario disporre di diritti di amministratore per l'organizzazione Enterprise SAP StreamWork.

1. Nella console di amministrazione di SAP StreamWork, nella scheda [Admin](#) selezionare [SAML Trusted IDPs](#), quindi accedere a SAP StreamWork utilizzando un account designato come amministratore dell'organizzazione Enterprise.
2. Fare clic su [Register your identity provider](#).
3. Selezionare [Click here to create a new administrative OAuth application](#), quindi accettare il contratto dei termini di utilizzo.
4. Nella finestra [Register a new Application OAuth application](#) eseguire le seguenti azioni:
  - a. Nella casella [Application Name](#) immettere il nome dell'istanza dell'applicazione da utilizzare nell'integrazione.

Questa informazione identifica l'applicazione necessaria per eseguire azioni per conto di un utente, ad esempio per pubblicare feed SAP StreamWork per un utente. Gli utenti devono essere in grado di riconoscere questo nome di applicazione.

- b. Nella casella [Integration URL](#), immettere l'URL per BI Launch Pad.
- c. Nella casella [Base64 X509 Certificate](#) immettere il valore del certificato Base64 generato durante la configurazione di SAP StreamWork nella console CMC (Central Management Console) della piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

5. Fare clic su [Registra](#).

Viene generata la chiave utente OAuth. Prendere nota del valore della chiave utente OAuth in modo che l'amministratore della piattaforma BI possa utilizzarla.

6. Fare clic su [Back](#) per visualizzare i provider di identità attendibili SAML.

7. Nella finestra [Register a new SAML Trusted Identity Provider](#) eseguire le seguenti azioni:

- a. Nella casella [Display Name](#) immettere un nome per la distribuzione della piattaforma BI. Questo nome viene visualizzato agli utenti in SAP StreamWork.
- b. Nella casella [IDP ID](#) immettere il valore del provider di identità univoco creato durante la configurazione di SAP StreamWork nella piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

- c. Nella casella [Base64 X509 Certificate](#) immettere il valore del certificato Base64 generato durante la configurazione di SAP StreamWork nella piattaforma BI.

Se non si dispone del valore, contattare l'amministratore dell'applicazione esterna.

8. Fare clic su [Registra](#).

### 18.1.3.10.4.3 Aggiunta di SAP StreamWork a uno spazio di lavoro BI

SAP StreamWork è nascosto e deve essere reso visibile manualmente nell'elenco di moduli BI Launch Pad che è possibile aggiungere a uno spazio di lavoro BI.

1. Individuare `C:\BusinessObjects\tomcat\work\Catalina\localhost\BOE\eclipse\plugins\webpath.PerformanceManagement\web\WEB-INF\lib\asdk-ivdm_ext.jar\conf-syst\conf-syst\home-analyticlist.xml`.

Il contenuto del file deve iniziare con il testo seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CHOICE>
<!--<SW_ACTIVITIES NAME="$MSG_SW_ACTIVITIES$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$" />-->
<!--SW_FEED NAME="$MSG_SW_FEED$" DESCRIPTION="$MSG_SW_ACTIVITIESDESC$"/-->
<HOMEINBOX NAME="$MSG_HOMEINBOX$" DESCRIPTION="$MSG_HOMEINBOXDESC$"/>
<HOMEAPPLICATIONS NAME="$MSG_HOMEAPPLICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSGHOMAPPLICATIONSDESC$"/>
<HOMERECENTLYRUNDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCS$"
DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTLYRUNDOCSDESC$"/>
<HOMERECENTDOCS NAME="$MSG_HOMERECENTDOCS$" DESCRIPTION="$MSG_HOMERECENTDOCSDESC$" />
<HOMEALERTS NAME="$MSG_ALERTNOTIFICATIONS$"
DESCRIPTION="$MSG_ALERTNOTIFICATIONSDESC$"/>
</CHOICE>
```

2. Rimuovere `!--` dalle righe `SW_ACTIVITIES NAME=` e `SW_FEED NAME=`.
3. Riavviare il server Tomcat.

Il *Feed SAP StreamWork* viene visualizzato nell'elenco *Moduli BI Launch Pad* nella libreria di moduli per gli spazi di lavoro BI in BI Launch Pad.

### 18.1.3.11 Gestione del servizio di notifiche push in SAP BusinessObjects Mobile

Il server SAP BusinessObjects Mobile esegue il push delle notifiche sui dispositivi iOS degli utenti dell'applicazione SAP BusinessObjects Mobile. Il push delle notifiche viene eseguito nei seguenti scenari:

- Quando i documenti BI scaricati sul dispositivo dell'utente presentano un aggiornamento o una nuova istanza disponibile sul server.
- Quando un nuovo documento viene ricevuto nella Posta in arrivo BI.
- Quando la piattaforma BI o l'amministratore BOE diffonde un messaggio.

Delle notifiche viene eseguito automaticamente il push al dispositivo dal server Mobile attraverso Apple Push Notification Server (APNS). Per ricevere le notifiche push non è necessario che gli utenti siano connessi al server, ma possono riceverne persino quando l'app non è in esecuzione nel sistema. Le "impostazioni di notifica" devono essere attivate nell'applicazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di notifiche push, fare riferimento al *Manuale di distribuzione e configurazione del server Mobile* per server Mobile 4.2.

#### **i** Nota

Per attivare le notifiche push in Mobile, BIMobileService deve essere in esecuzione in APS.

Dal momento che BIMobileService non consuma una grande quantità di memoria, può essere eseguito insieme ad altri servizi in APS.

### 18.1.3.12 Gestione delle impostazioni di Ricerca piattaforma

Nell'area *Applicazioni* della console CMC nella piattaforma BI è possibile specificare le impostazioni al livello di sistema per l'applicazione Ricerca piattaforma.

#### 18.1.3.12.1 Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC

Per configurare le proprietà dell'applicazione Ricerca piattaforma, attenersi alla procedura seguente:

1. Accedere all'area *Applicazioni* della console CMC.
2. Selezionare *Applicazione di ricerca piattaforma*.
3. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà*.

Properties: Platform Search Application

Hide Navigation

Properties  
Indexing Failure listing  
Ranking  
User Security

Indexing Status: Running...  
Number of indexed documents: 113  
Last indexed time stamp: 30/06/2015 01:39:49  
[Stop Indexing](#) [Send Report](#)

Default Index Locale  
Select locale: English

Crawling frequency  
☒ Continuous crawling  
☐ Scheduled crawling

Index Location  
Master Index Location (Indexes, Spellers) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data  
Persistent data location (Content Stores) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data/workplace  
Non-persistent data location (Temporary surrogate files, DeltaIndexes) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data/workplace

Scope of indexing  
Level of indexing  
☒ Platform Metadata  
☐ Platform and Document Metadata  
☐ Full Content

Content Types  
☒ Crystal Reports  
☒ Web Intelligence  
☒ Universe  
☒ BI Workspace  
☒ Microsoft Powerpoint  
☒ Adobe Acrobat  
☒ Rich Text  
☒ Text  
☒ Microsoft Word  
☒ Microsoft Excel

#### 4. Configurare le impostazioni di Ricerca piattaforma:

Tabella 86:

Opzione	Descrizione
Statistiche della ricerca	L'applicazione di ricerca piattaforma fornisce le seguenti statistiche della ricerca: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stato indicizzazione: visualizza lo stato del processo di indicizzazione.</li> <li>Numero di documenti indicizzati: visualizza il numero di documenti indicizzati.</li> <li>Ultima indicazione data e ora: visualizza la data e l'ora in cui è stata eseguita l'ultima indicizzazione del documento.</li> </ul>
Interrompi / Avvia indicizzazione	Le opzioni Avvia indicizzazione e Interrompi indicizzazione consentono di avviare o arrestare il processo di indicizzazione quando si desidera passare dalla ricerca per indicizzazione continua alla ricerca per indicizzazione pianificata o a scopo di manutenzione.  Per interrompere l'indicizzazione, fare clic su <a href="#">Interrompi indicizzazione</a> .
Impostazioni internazionali indice predefinite	Ricerca piattaforma si serve delle impostazioni locali specificate nella CMC per indicizzare tutti i documenti BI non localizzati. Una volta localizzato un documento, viene utilizzato l'Analyzer della lingua corrispondente per l'indicizzazione.  La ricerca si basa sulle impostazioni locali del prodotto del client che vengono configurate nelle proprietà di configurazione della CMC.

Opzione	Descrizione
Frequenza di ricerca per indicizzazione	<p>È possibile indicizzare l'intero repository della piattaforma BI utilizzando le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ricerca per indicizzazione continua: questa opzione implica un'indicizzazione continua, ovvero il repository viene indicizzato ogni volta che si aggiunge, si modifica o si elimina un oggetto. Consente di visualizzare o utilizzare i contenuti della piattaforma BI più aggiornati. Si tratta dell'impostazione predefinita e prevede l'aggiornamento continuo del repository con le azioni eseguite. L'opzione Ricerca per indicizzazione continua funziona senza alcun intervento da parte dell'utente e riduce il tempo necessario per l'indicizzazione di un documento.</li> <li>○ Ricerca per indicizzazione pianificata: con questa opzione l'indicizzazione avviene in base alla pianificazione impostata tramite le opzioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione di un oggetto, consultare la sezione <i>Pianificazione di un oggetto</i> di Ricerca piattaforma nella <i>Guida in linea CMC della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se si seleziona <i>Ricerca per indicizzazione pianificata</i> e si imposta la <i>Ricorrenza</i> su un'opzione diversa da <i>Ora</i>, Ricerca piattaforma visualizza la data e l'ora in cui è pianificata l'indicizzazione successiva del documento.</li> <li>○ Se si seleziona <i>Ricerca per indicizzazione pianificata</i>, il pulsante <i>Avvia indicizzazione</i> viene abilitato mentre il pulsante <i>Interrompi indicizzazione</i> viene disabilitato.</li> <li>○ Al termine della pianificazione, il pulsante <i>Interrompi indicizzazione</i> viene disabilitato.</li> </ul> </div>

Opzione	Descrizione
Posizione indice	<p>Gli indici vengono archiviati in cartelle condivise nelle posizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posizione indice principale (indici, correttori ortografici): gli indici principale e correttore ortografico archiviati in questa posizione. Durante una ricerca, i risultati iniziali vengono recuperati mediante l'indice principale, mentre per recuperare i suggerimenti vengono utilizzati gli indici correttore ortografico. In una distribuzione della piattaforma BI in cluster questa posizione dovrebbe corrispondere al file system condiviso accessibile da tutti i nodi del cluster.</li> <li>○ Posizione dati persistenti (archivi contenuti): in questa posizione si trova l'archivio contenuti. Viene creato dalla posizione dell'indice principale con cui rimane sincronizzata. L'archivio contenuti viene utilizzato per generare facet ed elabora i riscontri iniziali generati da Posizione indice principale. In una distribuzione della piattaforma BI in cluster, gli archivi di contenuti vengono generati in corrispondenza di ciascun nodo. La posizione dei dati persistenti è l'unica posizione di indice interessata dall'ambiente cluster, poiché contiene le cartelle degli archivi contenuto. Se un computer utilizza un solo servizio di ricerca, esisterà solo una posizione dell'archivio contenuti. Ad esempio, {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server&gt;\ContentStores.</li> </ul> <p>Tuttavia, in un ambiente cluster, se sono presenti più servizi di ricerca, ognuno di essi avrà una sola posizione dell'archivio contenuti. Se ad esempio sono in esecuzione due istanze di un server, le posizioni dell'archivio contenuti saranno le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server&gt;\ContentStores.</li> <li>2. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server&gt;1\ContentStores.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posizione dati non persistenti (file surrogati temporanei, DeltaIndexes): in questa posizione gli indici delta vengono creati e archiviati temporaneamente prima di essere uniti all'indice principale. Una volta uniti all'indice principale, gli indici vengono eliminati da questa posizione. Inoltre in questa posizione vengono creati e archiviati temporaneamente i file surrogati (output degli estrattori) fino a quando non vengono convertiti in indici delta.</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La posizione dell'indice principale deve essere una posizione condivisa.</li> <li>○ È necessario fare clic su <a href="#">Interrompi indicizzazione</a> per modificare la posizione dell'indice.</li> <li>○ Se si modifica la posizione di un indice, copiare il contenuto in una nuova posizione. In caso contrario, le informazioni relative all'indice esistente verranno perse.</li> </ul> </div>

Opzione	Descrizione
Livello di indicizzazione	<p>È possibile regolare il contenuto della ricerca impostando il livello di indicizzazione nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Metadati piattaforma: viene creato un indice solo per le informazioni sui metadati della piattaforma, ad esempio titoli, parole chiave e descrizioni dei documenti. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata.</li> <li>○ Metadati piattaforma e documento: questo indice include i metadati della piattaforma e del documento. I metadati del documento includono la data di creazione, la data di modifica e il nome dell'autore.</li> <li>○ Contenuto completo: questo indice include i metadati della piattaforma, i metadati del documento e altri contenuti quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il contenuto effettivo del documento</li> <li>○ il contenuto dei prompt e degli elenchi di valori</li> <li>○ grafici ed etichette</li> </ul> </li> </ul> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'indicizzazione del contenuto completo non è supportata per documenti Lumira e Analysis Office. Per documenti Lumira e Analysis Office è supportata solo l'indicizzazione dei metadati.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Quando se ne modifica il livello, l'indicizzazione viene inizializzata per l'aggiornamento dell'intero repository della piattaforma BI.</p>



Opzione	Descrizione
Tipi contenuto	<p>È possibile selezionare i seguenti tipi di contenuto per l'indicizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Crystal Reports</li> <li>○ Web Intelligence</li> <li>○ Universo</li> <li>○ Spazio di lavoro BI</li> <li>○ Analysis Office</li> <li>○ Lumira</li> <li>○ Microsoft PowerPoint</li> <li>○ Adobe Acrobat</li> <li>○ Rich Text</li> <li>○ Testo</li> <li>○ Microsoft Word</li> <li>○ Microsoft Excel</li> </ul> <p>Il filtro del tipo di contenuto non si applica all'indicizzazione dei metadati della piattaforma. Indipendentemente dai tipi di contenuto selezionati, l'indicizzazione dei metadati della piattaforma si verifica per tutti i tipi di oggetto supportati e i risultati della ricerca in BI Launch Pad restituiscono tutti gli oggetti per la parola chiave associata ai metadati della piattaforma.</p> <p>Il filtro del tipo di contenuto è rilevante per l'indicizzazione dei metadati dei documenti (autore, intestazione, piè di pagina del documento e così via) e l'indicizzazione del contenuto (grafici, tabelle con report). In base al livello di indicizzazione e ai tipi di contenuto selezionati, la ricerca piattaforma indicizza il contenuto e i metadati dei documenti per i tipi di oggetto selezionati dal repository e solo quegli oggetti vengono visualizzati nei risultati della ricerca di BI Launch Pad, quando si cercano le parole chiave associate al contenuto e ai metadati dei documenti.</p>
Rigenera indice	<p>Questa opzione elimina l'indice esistente e reindica l'intero repository.</p> <p>È possibile selezionare l'opzione <a href="#">Rigenera indice</a> indipendentemente dal fatto che l'indicizzazione sia in esecuzione o sia stata interrotta. L'indice esistente viene eliminato quando si salvano le modifiche alla pagina delle proprietà. Se invece l'indicizzazione è attualmente interrotta, la rigenerazione dell'indice non ha inizio fino a quando non viene riavviata l'indicizzazione.</p> <p>Se non si desidera che Ricerca piattaforma indicizzi nuovamente i documenti, deselezionare l'opzione <a href="#">Rigenera indice</a> prima di fare clic su <a href="#">Avvia indicizzazione</a>.</p>

Opzione	Descrizione
Documenti esclusi dall'indicizzazione	<p>L'opzione <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i> consente di escludere documenti dall'indicizzazione. Ad esempio, può essere opportuno escludere dalla ricerca i report Crystal di dimensioni molto elevate per evitare eccessivi carichi di lavoro delle risorse del Report Application Server. Analogamente, è possibile evitare che le pubblicazioni con centinaia di report personalizzati vengano indicizzate.</p> <p>Escludendo documenti specifici, è possibile evitare che vengano aperti in Ricerca piattaforma. È importante notare che, se un documento è stato indicizzato prima di essere inserito in questo gruppo, potrebbe ancora essere accessibile per le ricerche. Per essere sicuri che i documenti del gruppo <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i> non siano accessibili, è necessario generare nuovamente l'indice.</p> <p>Per impostazione predefinita, solo l'account Administrator ha il controllo completo dell'opzione <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i>. Gli altri utenti con i diritti seguenti possono solo aggiungere documenti al gruppo <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diritti di visualizzazione e modifica per la categoria</li> <li>◦ Modifica diretta del documento</li> </ul>
Altre configurazioni - Ignora istanza	<p>Per impostazione predefinita, le istanze dei documenti vengono selezionate per l'indicizzazione. Ciò causa un volume falsato dell'indice, che risulta in un elevato consumo di spazio su disco. La dimensione della cartella "Lucene Index Engine" all'interno della cartella PlatformSearchData aumenta notevolmente a causa dell'indicizzazione di un numero elevato di istanze nel repository. Se sono presenti milioni di documenti (o più) e molti di essi contengono anche un numero elevato di istanze (oltre alle istanze pianificate che vengono generate regolarmente) nel sistema, la dimensioni della cartella "Lucene Index Engine" aumenta eccessivamente anche se il livello di indicizzazione è impostato su "Metadati piattaforma".</p> <p>La funzionalità Ignora istanza della ricerca piattaforma consente di controllare l'indicizzazione delle istanze mediante abilitazione o disabilitazione attraverso la casella di controllo in Altre configurazioni - Ignora istanza, nella pagina delle proprietà dell'applicazione di ricerca piattaforma della CMC.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Se si abilita/disabilita Ignora istanza, è necessario riavviare Adaptive Processing Server della ricerca piattaforma. Questa modifica ha impatto su tutti i livelli dell'indicizzazione.</li> <li>◦ Se si modifica Ignora istanza e si desidera che le modifiche vengano applicate a tutte le istanze esistenti (ad esempio da selezionare per l'indicizzazione), è necessario ricostruire l'indice.</li> </ul> </div>

5. Fare clic su *Salva e chiudi*.

### **i** Nota

Se un utente non seleziona l'opzione *Rigenera indice* e cambia il livello di indicizzazione oppure seleziona o deselecta gli estrattori, l'indice viene aggiornato in modo incrementale senza che venga eliminato l'indice esistente.

### 18.1.3.13 Configurazione dell'integrazione Web BEx

Le applicazioni Web BEx sono applicazioni basate sul Web di Business Explorer (BEx) in SAP Business Warehouse (BW), utilizzate per l'analisi dei dati, la creazione di report e le applicazioni analitiche sul Web.

Business Explorer è la suite di SAP NetWeaver Business Intelligence che fornisce strumenti flessibili per la creazione di report e l'analisi a supporto delle attività legate all'analisi strategica e al decision making. Tali strumenti includono funzioni di query, creazione di report e analisi. Come dipendente che dispone di diritti di accesso, l'utente può valutare i dati cronologici o correnti a vari livelli di dettaglio e da prospettive diverse, sia sul Web che in Microsoft Excel.

Gli utenti possono accedere ai dati da SAP NetWeaver Portal o BI Launch Pad nella piattaforma SAP BI. Gli autori delle applicazioni Web BEx possono eseguire le applicazioni Web direttamente in BI Launch Pad da BEx Web Application Designer.

Per integrare le applicazioni Web BEx nella piattaforma BI, è necessario seguire questa procedura di configurazione:

1. Impostare un server per le applicazioni Web BEx nella console CMC (Central Management Console).  
È possibile utilizzare un server generale o autonomo per le applicazioni Web BEx.

#### ➔ Suggerimento

È consigliabile impostare un server autonomo per le applicazioni Web BEx, poiché il server generale normalmente viene utilizzato da molti altri servizi.

2. Configurare le impostazioni del server.
3. Verificare la connessione al sistema BW.
4. Per garantire che gli autori possano eseguire le applicazioni Web BEx direttamente in BI Launch Pad da BEx Web Application Designer, definire le impostazioni rilevanti nella tabella [Connected Portals](#) (**RSPOR\_T\_PORTAL**) nel sistema BW.

Eseguita la configurazione del server della piattaforma BI, gli utenti possono aprire le applicazioni Web BEx in BI Launch Pad. Possono quindi spostarsi tra i dati e salvare le applicazioni Web BEx come segnalibri nei Preferiti del browser.

#### ⚠ Limitazione

L'integrazione è supportata nelle versioni di SAP NetWeaver seguenti:

SAP NetWeaver 7.0 Enhancement Package 1 Support Package Stack 8  
SAP NetWeaver 7.3 Support Package Stack 1

poiché lo stack SAP NetWeaver Java non è necessario per questa integrazione, si applicano le limitazioni riportate di seguito.

Information Broadcasting non è supportato.

Poiché il portale e Knowledge Management di SAP NetWeaver non sono necessari, le operazioni che richiedono l'integrazione dei documenti e l'uso del portale non sono supportate nelle applicazioni Web BEx. La voce Web [Report](#) non è supportata. È consigliabile utilizzare SAP Crystal Reports per la creazione di report formattati.

Per creare versioni stampate delle applicazioni Web BEx, viene utilizzata la libreria di esportazione per SAP Business Explorer. I servizi ADS (Adobe Document Services) non sono disponibili.

Le applicazioni Web BEx integrate nella piattaforma BI possono contenere solo origini dati archiviate nel sistema BW principale. Nell'amministrazione del sistema viene definito il sistema configurato come sistema BW principale nella piattaforma BI.

Il Single Sign On tra la piattaforma BI e il sistema SAP NetWeaver BW non è abilitato. Per ogni sessione della piattaforma BI, gli utenti delle applicazioni Web BEx devono accedere al sistema principale BW corrispondente.

L'interfaccia report/report da e verso applicazioni Web BEx non è supportata. I comandi corrispondenti non verranno eseguiti.

Non sono supportati i cruscotti basati sulle query BEx o sulle viste delle query e create con SAP BusinessObjects Dashboards.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità delle applicazioni Web BEx, visitare SAP Help Portal all'indirizzo <http://help.sap.com:> ► *SAP NetWeaver 7.3* ► *SAP NetWeaver Library: Function-Oriented View* ► *Business Warehouse* ► *SAP Business Explorer* ► *BEx Web* ► *Analysis & Reporting: BEx Web Applications* ►.

Per ulteriori informazioni sull'accesso e il salvataggio delle applicazioni Web BEx in BI Launch Pad, consultare il *Manuale dell'utente di BI Launch Pad* all'indirizzo <http://help.sap.com>.

## Informazioni correlate

[Avvio di un server per le applicazioni Web BEx \[pagina 640\]](#)

[Avvio di un server autonomo per le applicazioni Web BEx \[pagina 641\]](#)

[Configurazione delle impostazioni server \[pagina 641\]](#)

[Verifica della connessione al sistema BW \[pagina 642\]](#)

[Configurazione di una connessione tra BEx Web Application Designer e la piattaforma BI \[pagina 642\]](#)

### 18.1.3.13.1 Avvio di un server per le applicazioni Web BEx

Prima di potere eseguire questa attività, Adaptive Processing Server deve essere in stato di arresto.

1. Collegarsi alla Central Management Console (CMC).
2. Scegliere *Server*.
3. Espandere il nodo *Categorie di servizio* e scegliere *Servizi di analisi*.
4. Selezionare *Adaptive Processing Server* e scegliere *Seleziona servizi* nel menu di scelta rapida.
5. Spostare il *Servizio applicazioni Web BEx* dall'elenco *Servizi disponibili* all'elenco Servizi a destra.
6. Riavviare il Servizio applicazioni Web BEx riavviando l'Adaptive Processing Server.

## 18.1.3.13.2 Avvio di un server autonomo per le applicazioni Web BEx

1. Collegarsi alla Central Management Console (CMC).
2. Scegliere *Server*.
3. Espandere il nodo *Categorie di servizio* e scegliere *Servizi di analisi*.
4. Selezionare *Adaptive Processing Server* e scegliere *Duplica server* nel menu di scelta rapida.
5. Immettere un nome per il server (ad esempio **AdaptiveProcessingServer**) e selezionare il nodo richiesto nella casella *Duplica su nodo*.
6. Selezionare il server duplicato e scegliere *Seleziona servizi* nel menu di scelta rapida.
7. Selezionare il *Servizio applicazioni Web BEx* nell'elenco *Servizi disponibili* e spostarlo nell'elenco Servizi a destra.
8. Avviare il Servizio applicazioni Web BEx avviando il nuovo Adaptive Processing Server.

## 18.1.3.13.3 Configurazione delle impostazioni server

1. Collegarsi alla Central Management Console (CMC).
2. Scegliere *Server*.
3. Espandere il nodo *Categorie di servizio* e scegliere *Servizi di analisi*.
4. Selezionare il server che ospita le applicazioni Web BEx e scegliere *Proprietà* nel menu di scelta rapida.
5. In *Configurazione del servizio applicazioni Web BEx*, nell'area *Servizio applicazioni Web BEx*, definire le impostazioni seguenti:
  - a. Verificare e modificare se necessario il numero massimo di sessioni client.
  - b. In *SAP BW Master System* immettere il nome della connessione OLAP al sistema BW creato nella piattaforma BI. Il nome predefinito è *SAP\_BW*.
  - c. Immettere il nome della *Destinazione RFC server JCo* specificato nel sistema BW nell'area *Configuration of RFC Connections* (codice transazione **sm59**).
  - d. Immettere il nome dell'*Host gateway server JCo* definito nel sistema BW nell'area *Configuration of RFC Connections* (codice transazione **sm59**).
  - e. Immettere il nome del *Servizio gateway server JCo* definito nel sistema BW nell'area *Configuration of RFC Connections* (codice transazione **sm59**).
  - f. Verificare e modificare se necessario il *Conteggio connessione server JCo*.
6. Scegliere *Salva e chiudi*.
7. Selezionare il server che ospita le applicazioni Web BEx e scegliere *Riavvia server* nel menu di scelta rapida. Per applicare le impostazioni selezionate, è necessario riavviare il server.

### Nota

prima di riavviare il server, è necessario che sia stata creata la destinazione RFC nel sistema ABAP.

## Informazioni correlate

[Creazione di una destinazione RFC nel sistema ABAP \[pagina 643\]](#)

### 18.1.3.13.4 Verifica della connessione al sistema BW

1. Collegarsi alla Central Management Console (CMC).
2. Scegliere [Connessioni OLAP](#).
3. Verificare se è stata stabilita una connessione al sistema BW. Se non è stata abilitata, fare clic sul pulsante [Nuova connessione](#) per impostarne una. Il nome predefinito della connessione è **SAP\_BW**. È possibile immettere un nome diverso.
4. Verificare di aver selezionato [Predefinita](#) in [Autenticazione](#) e di aver definito le voci necessarie per l'utente e la password.

#### Nota

Questo account utente è necessario per la destinazione RFC del server JCo che consente l'integrazione di BEx Web Application Designer, del sistema BW e della piattaforma BI.

#### Suggerimento

per rendere sicura la connessione, accertarsi che solo gli amministratori dispongano dei diritti di accesso necessari.

1. A tale scopo, selezionare con il pulsante destro del mouse la connessione al sistema BW (nome predefinito **SAP\_BW**) e scegliere [Protezione utente](#).
2. Definire le impostazioni di protezione necessarie e assegnare i diritti di accesso solo agli amministratori.

### 18.1.3.13.5 Configurazione di una connessione tra BEx Web Application Designer e la piattaforma BI

Per garantire che gli autori possano eseguire le applicazioni Web BEx direttamente in BI Launch Pad da BEx Web Application Designer, è necessario definire le impostazioni rilevanti nella tabella [Connected Portals](#) (**RSPOR\_T\_PORTAL**) presente nel sistema BW.

1. Nel sistema BW chiamare la transazione **SM30** ([Table View Maintenance](#)).
2. Al di sotto di [Table/View](#) immettere **RSPOR\_T\_PORTAL**.
3. Scegliere [Maintain](#).
4. Per creare una nuova voce, scegliere [New Entries](#).
5. Definire le seguenti impostazioni:
  - a. Per garantire l'integrazione tra il sistema BW e la piattaforma BI, è necessario creare una destinazione RFC nella transazione **SM59**. Immettere questa destinazione RFC al di sotto di [Destination](#).

- b. Selezionare [Standard Portal](#). In questo modo le applicazioni Web in Web Application Designer vengono sempre chiamate nella piattaforma BI.
  - c. Sotto [URL Prefix](#) immettere l'URL del server del contenitore applicazioni Web (WACS) della piattaforma BI, inclusi il protocollo, la porta e il nome host come nell'esempio [http://<wacs><dominio>:<porta>](#).
  - d. In [Platform](#) selezionare [BOE](#).
  - e. Selezionare [Use SAP Export Lib \(PDF\)](#) se si desidera attivare la libreria di esportazione di SAP Business Explorer per consentire l'esportazione dei file PDF, PostScript e PCL dalle applicazioni Web BEx.
6. Salvare le voci.

## Informazioni correlate

[Creazione di una destinazione RFC nel sistema ABAP \[pagina 643\]](#)

### 18.1.3.13.5.1 Creazione di una destinazione RFC nel sistema ABAP

Per integrare il sistema BW e la piattaforma BI, è necessario creare una destinazione RFC, che consente la comunicazione tra il sistema BW e la piattaforma BI.

1. Chiamare [Configuration of RFC Connections](#) (codice transazione [SM59](#)).
2. Scegliere [Create](#).
3. Mantenere la destinazione RFC:
  - a. Immettere un nome per la destinazione RFC.
  - b. Selezionare [T for TCP/IP connection](#) come tipo di connessione.
  - c. Immettere una descrizione.

È possibile mantenere la descrizione della lingua di destinazione RFC.
  - d. In [Technical Settings](#) selezionare [Registered Server Program](#) come tipo di attivazione.
  - e. In [Technical Settings](#) immettere l'ID del programma.

L'ID del programma deve essere identico a quello (destinazione RFC del server JCo) specificato per la creazione della destinazione di questo sistema BW nel server della piattaforma BI.
  - f. In [Technical Settings](#), nell'area [Gateway Options](#), immettere l'host gateway e il servizio gateway che il server della piattaforma BI utilizza per comunicare con il sistema BW.
4. Nella pagina della scheda [Logon & Security](#) attivare l'opzione [Send SAP Logon Ticket](#).
5. Salvare le voci.

## Informazioni correlate

[Configurazione delle impostazioni server \[pagina 641\]](#)

## 18.1.3.14 Configurazione di Single Sign On per SAP HANA

Nell'area [Applicazioni](#) della CMC nella piattaforma BI, è possibile configurare Single Sign On (SSO) per le connessioni ai database SAP HANA. SSO viene implementato utilizzando SAML (Security Assertion Markup Language).

Una volta stabilita una sessione della piattaforma BI, sarà possibile generare un ticket SAML che potrà essere utilizzato dall'utente per accedere a SAP HANA senza fornire una password.

Di seguito è illustrato il workflow di base implicato nella connessione alle origini dati SAP HANA:

1. Un amministratore configura una relazione di trust tra SAP HANA e la piattaforma BI nella CMC.
2. Un utente accede alla piattaforma BI con uno dei provider di autenticazione supportati.
3. Se gli ID utente di SAP HANA e della piattaforma BI corrispondono, la piattaforma BI può generare un'asserzione SAML che SAP HANA può accettare per stabilire una connessione per l'utente corrente. L'ID utente passato a SAP HANA è l'ID utente della piattaforma BI dell'utente che ha effettuato l'accesso.
4. Un'applicazione client della piattaforma BI crea una connessione SAP HANA.

### **i** Nota

Prima di configurare Single Sign On per SAP HANA con SAML, è necessario configurare SSL nel computer SAP HANA. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione relativa a SAP HANA.

### 18.1.3.14.1 Per creare una connessione SAP HANA

1. Recuperare i parametri del database SAP HANA.
  - a. Aprire l'applicazione SAP HANA Studio.
  - b. Aprire la pagina delle proprietà del sistema e individuare l'URL per la connessione al database.
  - c. Registrare il nome del computer host e il numero di porta.  
Queste informazioni saranno necessarie nel passaggio 2.
2. Configurare una connessione SAP HANA nella piattaforma BI.
  - a. Passare all'area [Applicazioni](#) della CMC e fare doppio clic su [Autenticazione HANA](#).
  - b. Nella finestra di dialogo [Autenticazione HANA](#) fare clic sul pulsante [Crea una connessione](#).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo [Crea connessione di autenticazione HANA](#).
  - c. Immettere il nome del computer host e il numero di porta registrati nel passaggio 1.
  - d. Nel campo [ID provider di identità univoco](#) specificare un valore che verrà utilizzato per la distribuzione della piattaforma BI.
  - e. Fare clic su [Genera](#).  
Viene creato un certificato nella casella [Certificato Base64 provider di identità](#).
3. Configurare la distribuzione SAP HANA.
  - a. Utilizzando l'applicazione SAP HANA Studio fare clic con il pulsante destro del mouse sul sistema SAP HANA, quindi scegliere [Proprietà](#).
  - b. Selezionare [SAML Configuration](#).
  - c. Fare clic su [Aggiungi](#).
  - d. Nella finestra di dialogo [Create SAML Identity Provider](#) selezionare [Read from Certificate](#).



- e. Fare clic su [Open file](#) per inserire i valori DN.
  - f. Fare clic su [OK](#).
  - g. Riavviare SAP HANA.
4. Verificare la configurazione SAP HANA.
- a. Passare all'area [Applicazioni](#) della CMC e fare doppio clic su [Autenticazione HANA](#).
  - b. Nella finestra di dialogo [Autenticazione HANA](#) aprire la connessione creata nel passaggio 2. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Modifica connessione di autenticazione HANA](#).
  - c. Al di sotto di [Verifica la connessione per questo utente](#) immettere un nome utente e fare clic sul pulsante [Verifica connessione](#) per verificare che le impostazioni della connessione siano valide.
- Immettere ad esempio il nome utente **Administrator**. Se le impostazioni non sono valide, viene visualizzato un messaggio di errore. È possibile provare a eseguire i seguenti passaggi per risolvere il problema segnalato:
- Verificare che nessun altro certificato del file `trust.pem` contenga un componente Subject o Issuer che presenta lo stesso valore per la proprietà CN. Per visualizzare i componenti del certificato, cercare in Internet «decodificatore certificati x509» per individuare un decodificatore di certificati.
  - Provare a eseguire i comandi seguenti per verificare la configurazione sul lato HANA:
- ```
select * from "SAML_PROVIDERS"
select user_name, is_saml_enabled from users where user_name =
'<UserName>'
select * from "PUBLIC"."SAML_USER_MAPPINGS"
```
- Se viene visualizzato un errore di autenticazione SAML durante la configurazione della connessione da SSO a SAP HANA, provare a eseguire i seguenti passaggi:
    1. Nel file `indexserver.ini` impostare il parametro `sslCreateSelfSignedCertificate` su **false**.
    2. Nello stesso file impostare i parametri `sslKeyStore` e `sslTrustStore` per l'utilizzo di percorsi assoluti.
    3. Rigenerare i file `key.pem` e `trust.pem`.

Se il file `key.pem` non è presente nella directory `.ssl`, SAP HANA non è stato configurato correttamente per l'utilizzo di SSL.

## 18.1.3.14.2 Impostazioni della connessione SAP HANA

Nella tabella di seguito sono riportate le impostazioni disponibili nella CMC per la configurazione delle connessioni SAP HANA.

Tabella 87:

| Impostazione                                    | Descrizione   |
|---|---|
| <a href="#">Nome host HANA</a>                  | Fornire il nome dell'host SAP HANA.   |
| <a href="#">Porta HANA</a>                      | Fornire il numero di porta per l'host SAP HANA.   |
| <a href="#">ID provider di identità univoco</a> | Nome univoco in una determinata installazione di HANA. Per gli accessi l'installazione di HANA accetta i ticket firmati correttamente da questo nome di provider di identità. |

| Impostazione  | Descrizione  |
|---|--|
| <a href="#">Certificato Base64 provider di identità</a> | Se si fa clic su <a href="#">Genera</a> , viene creato un certificato nel campo <a href="#">Certificato Base64 provider di identità</a> . Copiare il certificato nel file <code>trust.pem</code> della distribuzione di SAP HANA. Il certificato stabilisce la relazione di trust tra SAP HANA e la piattaforma BI. Lo stesso provider di identità esterno viene identificato mediante un certificato X509, che viene utilizzato per firmare tutte le asserzioni di identità. È necessario che il certificato sia codificato Base64. |

### 18.1.3.15 Gestione delle impostazioni di SAP Lumira

Dall'area "Applicazioni" della CMC è possibile gestire i diritti correlati alla funzionalità di condivisione del contenuto e di acquisizione dei dati di SAP Lumira per ogni utente o gruppo di utenti.

Per gestire i diritti relativi a SAP Lumira, eseguire la seguente procedura:

1. Dalla home page della CMC, selezionare ► [Applicazioni](#) ► [SAP Lumira](#) ► [Protezione utente](#) ►.
2. Selezionare l'utente o il gruppo per il quale impostare i diritti.
3. Selezionare [Assegna protezione](#).
4. Selezionare [Avanzate](#).
5. Selezionare [Aggiungi/Rimuovi diritti](#).
6. Definire i diritti di cui l'utente deve disporre per SAP Lumira.
7. Fare clic su [Applica](#).

## 18.2 Gestione di applicazioni tramite le proprietà del livello semantico

È possibile impostare al runtime le opzioni di configurazione della libreria Dimensional Semantic Layer (DSL) al fine di modificare il comportamento dell'accesso diretto di BW attraverso connessioni BICS in strumenti BI, quali Web Intelligence, Information Design Tool, Dashboards e Crystal Reports for Enterprise. Tali opzioni vengono specificate tramite le opzioni della riga di comando Java in forma:

-DoptionName=optionValue

L'elaborazione e la modifica di tali impostazioni può rivelarsi difficoltoso:

- È necessario specificare le opzioni della riga di comando per ogni singolo dei processi Java in esecuzione su DSL. Non esiste una posizione comune per apportare le modifiche.
- È necessario riavviare ogni singolo processo Java SDL affinché le impostazioni modificate siano effettive. Le modifiche non sono immediatamente effettive.

Per semplificare l'attività amministrativa di elaborazione delle opzioni di configurazione DSL-BICS, è stato introdotto un nuovo meccanismo, in cui è possibile archiviare le opzioni in un file. Le modifiche apportate al file propagheranno le nuove impostazioni delle opzioni a tutti i processi DSL che leggono il file.

Il nome e il valore dell'opzione vengono archiviati nel file come XML valido per `java.util.Properties` come definito da <http://java.sun.com/dtd/properties.dtd> ➡

Quando si inizializza questo nuovo meccanismo per la prima volta eseguendo DSL, vengono automaticamente generati questi due file:

- DSLBICSConfiguration.xml: questo file contiene tutte le opzioni disponibili e i relativi valori predefiniti. Questo file non deve essere modificato.
- DSLBICSConfiguration\_custom.xml: questo file contiene tutte le opzioni con i valori specificati dall'amministratore.

Il file DSLBICSConfiguration\_custom.xml generato contiene tutte le impostazioni di opzione specificate tramite la riga di comando, nonché le impostazioni predefinite per altre opzioni. Dopo la sua generazione iniziale, è possibile modificare il file DSLBICSConfiguration\_custom.xml per aggiungere o cambiare i valori opzione. Il meccanismo non aggiorna il file dopo la sua generazione iniziale, ma aggiorna il file DSLBICSConfiguration.xml con le nuove opzioni disponibili o se è presente un'evoluzione per un valore predefinito.

Per modificare le proprietà predefinite, utilizzare il file di configurazione personalizzato per salvare le nuove impostazioni relative alle proprietà globali o specifiche dell'applicazione. Per impostazione predefinita, i file della directory si trovano in: SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib

Non modificare le proprietà nel file di configurazione predefinito.

## 18.3 Gestione delle applicazioni mediante le proprietà BOE.war

### 18.3.1 File WAR BOE

È possibile modificare le impostazioni delle applicazioni Web della piattaforma BI sovrascrivendo le proprietà predefinite del file BOE.war. Questo file viene distribuito sul computer che ospita il server di applicazioni Web. Per informazioni dettagliate sulla distribuzione del file, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

Le proprietà contenute nel file BOE.war controllano le specifiche relative al comportamento di accesso predefinito, i metodi di autenticazione predefiniti e le impostazioni di Single Sign On. È possibile specificare due tipi di proprietà:

- Proprietà globali: influenzano tutte le applicazioni Web contenute nel file BOE.war.
- Proprietà specifiche dell'applicazione: impostazioni delle proprietà che influenzano una specifica applicazione Web.

Per modificare le proprietà predefinite, utilizzare la directory di configurazione personalizzata per salvare le nuove impostazioni relative alle proprietà globali o specifiche dell'applicazione. Per impostazione predefinita la directory si trova in C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom.

Non modificare le proprietà nella directory config/default.

#### **i** Nota

In alcuni server di applicazioni Web, come la versione di Tomcat inclusa nella piattaforma BI, è possibile accedere al file BOE.war direttamente. In tale scenario è possibile specificare direttamente le impostazioni

personalizzate senza annullare la distribuzione del file WAR. Quando non è possibile accedere direttamente alle applicazioni Web distribuite, è necessario annullare la distribuzione del file, personalizzarlo e ridistribuirlo. Per ulteriori informazioni consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 18.3.1.1 Proprietà BOE.war globali

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni incluse nel file `global.properties` predefinito per BOE.war.

Per sovrascrivere le impostazioni, creare un nuovo file in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

| Impostazione                             | Valori predefiniti                             | Descrizione  |
|--|--|--|
| <code>persistentcookies.enabled</code>   | <code>persistentcookies.enabled=true</code>    | Abilita o disabilita i cookie permanenti nella pagina di accesso all'applicazione Web.   |
| <code>siteminder.authentication</code>   | <code>siteminder.authentication=secLDAP</code> | Specifica il metodo di autenticazione da utilizzare con SiteMinder. Le uniche opzioni sono <code>secLDAP</code> e <code>secwinAD</code> .  |
| <code>siteminder.enabled</code>          | <code>siteminder.enabled=false</code>          | Abilita e disabilita l'autenticazione con SiteMinder.  |
| <code>sso.enabled</code>                 | <code>sso.enabled=false</code>                 | Abilita e disabilita il Single Sign On (SSO) nella piattaforma BI.   |
| <code>sso.sap.primary</code>             | <code>sso.sap.primary=false</code>             | Impostare su <code>true</code> se si desidera utilizzare il SSO SAP come meccanismo di Single Sign On principale dell'applicazione. Si applica solo a casi in cui sia utilizza sia il SSO SAP che quello SiteMinder.   |
| <code>max.tree.children.threshold</code> | <code>max.tree.children.threshold=200</code>   | Specifica la soglia in corrispondenza della quale il controllo dell'elenco struttura non visualizza tutti i nodi e visualizza invece un messaggio "Troppi elementi secondari".   |
| <code>trusted.auth.shared.secret</code>  | Nessuno  | Specifica il nome di variabile della sessione utilizzato per recuperare il segreto per Autenticazione affidabile. Si applica solo se si utilizza la sessione Web per passare il segreto condiviso.   |
| <code>trusted.auth.user.param</code>     | Nessuno  | Specifica la variabile utilizzata per recuperare il nome utente per l'autenticazione affidabile e può essere impostata su uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>• Header</li><li>• URL Parameter</li><li>• Cookie</li><li>• Session</li></ul> |
| <code>trusted.auth.user.retrieve</code>  | Nessuno  | Specifica il metodo utilizzato per recuperare il nome utente per l'autenticazione affidabile e può essere impostato su uno dei seguenti valori:  |

| Impostazione                                 | Valori predefiniti  | Descrizione   |
|--|---|---|
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>"REMOTE_USER"</li> <li>"HTTP_HEADER"</li> <li>"COOKIE"</li> <li>"QUERY_STRING"</li> <li>"WEB_SESSION"</li> <li>"USER_PRINCIPAL"</li> </ul> <p>Impostare su empty per disabilitare Autenticazione affidabile.</p>   |
| trusted.auth.user.names<br>pace.enabled      | trusted.auth.user.names<br>pace.enabled=false   | Abilita e disabilita il collegamento dinamico degli alias ad account utente esistenti. Se la proprietà è impostata su true, Autenticazione affidabile utilizza il collegamento degli alias per autenticare gli utenti nella piattaforma BI. Con il collegamento degli alias, il server di applicazioni può funzionare come un provider di servizi SAML e abilitare quindi Autenticazione affidabile a fornire il SSO SAML al sistema. Se la proprietà è impostata su false, Autenticazione affidabile utilizza la corrispondenza dei nomi per autenticare gli utenti. |
| vintela.enabled                              | <pre>vintela.enabled=false idm.realm=YOUR_REALM idm.princ=YOUR_PRINCIPAL idm.allowUnsecured=true idm.allowNTLM=false idm.logger.name=simple idm.logger.props=error-log.properties</pre> | Utilizzato per abilitare o disabilitare le impostazioni Vintela per l'autenticazione Windows AD.  |
| pinger.showWarningDialog.cmc                 | pinger.showWarningDialog.cmc=true   | Specifica se visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso con il messaggio che indica che la sessione corrente scadrà presto nella CMC.   |
| pinger.showWarningDialog.bilaunchpad         | pinger.showWarningDialog.bilaunchpad=true   | Specifica se visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso con il messaggio che indica che la sessione corrente scadrà presto in BI Launch Pad.  |
| pinger.warningPeriod.pingIncrementsInSeconds | pinger.warningPeriod.pingIncrementsInSeconds=15   | Specifica la frequenza di invio di una richiesta del server Web durante la visualizzazione del messaggio di avviso della scadenza della sessione. Questo è importante per la sincronizzazione della finestra di dialogo di avviso in diverse applicazioni.  |
| pinger.warningPeriod.lengthInMinutes         | pinger.warningPeriod.lengthInMinutes=5  | Specifica con quanto anticipo visualizzare l'avviso prima della scadenza della sessione.  |
| logoff.on.websession.expiry                  | logoff.on.websession.expiry=true  | Specifica se tutte le sessioni dell'applicazione vengono scollegate allo scadere della sessione Web.  |

| Impostazione  | Valori predefiniti   | Descrizione   |
|---|--|---|
| <code>pinger.enabled</code>                                     | <code>pinger.enabled=true</code>                                     | Abilita o disabilita il meccanismo di invio di messaggi di avviso relativi alla scadenza della sessione.  |
| <code>system.com.sap.bip.jcomanager.destinations.maxsize</code> | <code>system.com.sap.bip.jcomanager.destinations.maxsize=1000</code> | Specifica il numero massimo di connessioni Java nella cache.  |
| <code>httpproxy.username</code>                                 | <code>httpproxy.username=myusername</code>                           | Specifica il nome utente per accedere al server proxy HTTP.   |
| <code>httpproxy.password</code>                                 | <code>httpproxy.password=mypassword</code>                           | Specifica la password per accedere al server proxy HTTP.  |
| <code>logon.embed.secret</code>                                 | Nessuno  | Segreto condiviso tra un portale che incorpora le applicazioni della piattaforma BI e il server di applicazioni della piattaforma BI, utilizzato per determinare se le applicazioni della piattaforma BI possono essere incorporate in modo sicuro in altre pagine.   |
| <code>logon.embed.timeout</code>                                | <code>logon.embed.timeout=300</code>                                 | Numero di secondi dopo il quale le applicazioni della piattaforma BI, come BI Launch Pad, rifiuteranno di essere incorporate in un portale. Verificare che i clock di sistema sui computer del server Web della piattaforma BI e del server del portale rientrino nel numero di secondi indicato.   |
| <code>iview.autologoff</code>                                   | <code>iview.autologoff=true</code>                                   | Impostare su <code>true</code> per consentire la disconnessione automatica immediata per iViews nella tecnologia SAP NetWeaver.   |
| <code>pinger.showWarningDialog</code>                           | <code>pinger.showWarningDialog=true</code>                           | Specifica se visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso con il messaggio che indica che la sessione corrente scadrà presto. Non si applica alla CMC e a BI Launch Pad.  |
| <code>ure.request.queue.timeout.seconds</code>                  | <code>ure.request.queue.timeout.seconds=20</code>                    | <p>Numero di secondi in cui una richiesta rimane in attesa delle richieste precedenti previste prima che si verifichi il timeout.</p> <p>Quando gli utenti eseguono azioni di spostamento o espansione delle cartelle nel controllo dell'elenco struttura in BI Launch Pad, le richieste AJAX per tali azioni vengono inserite nella coda. L'interfaccia utente attende il completamento di tali richieste prima di passare il controllo all'utente. Questa impostazione determina il numero di secondi che l'interfaccia utente deve attendere per ogni richiesta, se si verificano ritardi imprevisti nella query back-end.</p> |

## 18.3.1.2 Proprietà di BI Launch Pad

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni incluse nel file `bilaunchpad.properties` predefinito per il file `BOE.war`. Per sovrascrivere le impostazioni, creare un nuovo file in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

| Impostazione                        | Descrizione   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <code>app.name</code>               | Specifica il nome di visualizzazione dell'applicazione. Il nome appare sulla pagina del titolo dell'applicazione Web e sulla schermata di accesso. Impostazione predefinita:<br><code>app.name=BI launch pad</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>app.name.short</code>         | Specifica il nome di visualizzazione dell'applicazione. Il nome appare sulla pagina del titolo dell'applicazione Web e sulla schermata di accesso. Impostazione predefinita:<br><code>app.name.short=BI launch pad</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>app.url.name</code>           | Specifica il nome dell'URL dell'applicazione, preceduto dal carattere «/»". Impostazione predefinita:<br><code>app.url.name=/BI</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>authentication.default</code> | <p>Specifica il metodo di autenticazione predefinito utilizzato per autenticare gli utenti nell'applicazione. È possibile utilizzare uno dei valori seguenti per questa impostazione:</p> <table><tr><th>Autenticazione</th><th>Valore di impostazione</th></tr><tr><td>Enterprise</td><td><code>SecEnterprise</code></td></tr><tr><td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr><tr><td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr><tr><td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr><tr><td>PeopleSoft</td><td><code>secpseenterprise</code></td></tr><tr><td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr><tr><td>Siebel</td><td><code>secSiebel17</code></td></tr><tr><td>Oracles EBS</td><td><code>secOraApps</code></td></tr></table> <p>Impostazione predefinita:<br/><code>authentication.default=secEnterprise</code></p> | Autenticazione | Valore di impostazione | Enterprise | <code>SecEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpseenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> | Siebel | <code>secSiebel17</code> | Oracles EBS | <code>secOraApps</code> |
| Autenticazione                      | Valore di impostazione  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Enterprise                          | <code>SecEnterprise</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| LDAP                                | <code>secLDAP</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Windows AD                          | <code>secWinAD</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| SAP                                 | <code>secSAPR3</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| PeopleSoft                          | <code>secpseenterprise</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| JD Edwards                          | <code>secPSE1</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Siebel                              | <code>secSiebel17</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| Oracles EBS                         | <code>secOraApps</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>authentication.visible</code> | Specifica se gli utenti che accedono a BI Launch Pad hanno la possibilità di visualizzare e modificare il metodo di autenticazione. Impostazione predefinita:<br><code>authentication.visible=false</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>cms.default</code>            | Specifica il nome CMS predefinito. Impostazione predefinita:<br><code>cms.default=[name of host machine]</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |
| <code>cms.visible</code>            | Specifica se gli utenti che accedono a BI Launch Pad hanno la possibilità di visualizzare e modificare il nome CMS. Impostazione predefinita: <code>cms.visible=true</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                          |             |                         |

| Impostazione                              | Descrizione  |
|---|--|
| <code>dialogue.prompt.enabled</code>      | Specifica se visualizzare un messaggio di avviso quando gli utenti escono da una pagina di input in una finestra di dialogo. Impostazione predefinita:<br><code>dialogue.prompt.enabled=false</code>   |
| <code>logontoken.enabled</code>           | Specifica se abilitare o meno la creazione dei token per la sessione dopo l'accesso di un utente a BI Launch Pad. Il token verrà memorizzato in un cookie. Impostazione predefinita: <code>logontoken.enabled=false</code>   |
| <code>SMTPFrom</code>                     | <p>Abilita o disabilita il campo <i>From</i> durante la pianificazione di un oggetto in una destinazione. Impostazione predefinita: <code>SMTPFrom=true</code></p> <p>Se il valore è impostato su <code>false</code> il campo <i>Da</i> non viene visualizzato e il sistema cercherà di recuperare il valore di posta elettronica <i>Da</i> nell'ordine seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. primo: dal report predefinito per un oggetto report.</li> <li>2. Secondo: dall'indirizzo di posta elettronica sul profilo utente dell'utente registrato.</li> <li>3. Infine, dal server del processo predefinito.</li> </ol> |
| <code>url.exit</code>                     | Specifica l'URL a cui reindirizzare gli utenti dopo aver terminato la sessione BI Launch Pad. Questa impostazione si applica solo agli utenti che hanno ottenuto l'accesso all'applicazione attraverso un processo di verifica esterna.  |
| <code>disable.locale.preference</code>    | Abilita o disabilita la visualizzazione e la conseguente modifica delle preferenze di visualizzazione locali dell'utente relative a BI Launch Pad. Impostazione predefinita: <code>disable.locale.preference=false</code>  |
| <code>extlogon.allow.logoff</code>        | Abilita o disabilita automaticamente la disconnessione degli utenti dalle sessioni dopo aver chiuso la sessione BI Launch Pad. Impostare su <code>false</code> se si desidera che le sessioni non terminino automaticamente quando l'utente accede a BI Launch Pad. Impostazione predefinita: <code>extlogon.allow.logoff=true</code>  |
| <code>logon.allowInsecureEmbedding</code> | Specifica se consentire di incorporare questa applicazione (come frame) in altre pagine senza passare un token incorporato valido. Impostazione predefinita: <code>logon.allowInsecureEmbedding=false</code>   |
| <code>sso.types.and.order</code>          | <p>Specifica un elenco delimitato da virgola dei tipi SSO da abilitare e l'ordine con cui vengono eseguiti.</p> <p>Un elenco vuoto indica che deve essere utilizzato l'ordinamento legacy.</p> <p>Se l'elenco è specificato, vengono ignorate le opzioni legacy.</p> <p>Opzioni valide: <code>vintela</code>, <code>trustedIIS</code>, <code>trustedHeader</code>, <code>trustedParameter</code>,</p>  |



| Impostazione | Descrizione  |
|--------------|--|
|              | <p>trustedCookie, trustedSession, trustedUserPrincipal, trustedVintela, trustedX509, sapSSO e siteminder.</p> <p>Se nessuna delle opzioni desiderate è adatta, specificare: none</p> |

### 18.3.1.3 Proprietà OpenDocument

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni incluse nel file `opendocument.properties` predefinito per il file `BOE.war`. Per sovrascrivere le impostazioni, creare un nuovo file in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

| Impostazione                        | Descrizione  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <code>app.name</code>               | Specifica il nome di visualizzazione dell'applicazione. Il nome appare sulla pagina del titolo dell'applicazione Web e sulla schermata di accesso. Impostazione predefinita: <code>app.name=SAP BusinessObjects OpenDocument</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>app.name.short</code>         | Specifica il nome di visualizzazione dell'applicazione. Il nome appare sulla pagina del titolo dell'applicazione Web e sulla schermata di accesso. Impostazione predefinita: <code>app.name.short=OpenDocument</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>authentication.default</code> | <p>Specifica il metodo di autenticazione predefinito utilizzato per autenticare gli utenti nell'applicazione. È possibile utilizzare uno dei valori seguenti per questa impostazione:</p> <table> <tr> <th>Autenticazione</th><th>Valore di impostazione</th></tr> <tr> <td>Enterprise</td><td><code>SecEnterprise</code></td></tr> <tr> <td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr> <tr> <td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr> <tr> <td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr> <tr> <td>PeopleSoft</td><td><code>secpsenterprise</code></td></tr> <tr> <td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr> <tr> <td>Siebel</td><td><code>secSiebel7</code></td></tr> <tr> <td>Oracles EBS</td><td><code>secOraApps</code></td></tr> </table> <p>Impostazione predefinita:<br/><code>authentication.default=secEnterprise</code></p> | Autenticazione | Valore di impostazione | Enterprise | <code>SecEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpsenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> | Siebel | <code>secSiebel7</code> | Oracles EBS | <code>secOraApps</code> |
| Autenticazione                      | Valore di impostazione   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| Enterprise                          | <code>SecEnterprise</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| LDAP                                | <code>secLDAP</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| Windows AD                          | <code>secWinAD</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| SAP                                 | <code>secSAPR3</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| PeopleSoft                          | <code>secpsenterprise</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| JD Edwards                          | <code>secPSE1</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| Siebel                              | <code>secSiebel7</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |
| Oracles EBS                         | <code>secOraApps</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                              |            |                      |        |                         |             |                         |

| Impostazione                                    | Descrizione  |
|---|--|
| <code>authentication.visible</code>             | Specifica se gli utenti che accedono a OpenDocument hanno la possibilità di visualizzare e modificare il metodo di autenticazione. Impostazione predefinita: <code>authentication.visible=false</code>   |
| <code>cms.default</code>                        | Specifica il nome CMS predefinito. Impostazione predefinita: <code>cms.default=[name of host machine]</code>   |
| <code>cms.visible</code>                        | Specifica se gli utenti che accedono a OpenDocument hanno la possibilità di visualizzare e modificare il nome CMS. Impostazione predefinita: <code>cms.visible=true</code>   |
| <code>logontoken.enabled</code>                 | Specifica se abilitare o meno la creazione dei token per la sessione dopo l'accesso di un utente a OpenDocument. Il token verrà memorizzato in un cookie. Impostazione predefinita: <code>logontoken.enabled=false</code>  |
| <code>extlogon.allow.logoff</code>              | Abilita o disabilita automaticamente la disconnessione degli utenti dalle sessioni utente dopo aver chiuso la sessione OpenDocument. Impostare su false se si desidera che le sessioni utente non vengano terminate automaticamente quando l'utente si scollega da OpenDocument. Impostazione predefinita: <code>extlogon.allow.logoff=true</code>   |
| <code>SAPLogonToken.enabled</code>              | Specifica se consentire ai token di accesso SAP del servizio Web RESTful di eseguire l'autenticazione nella piattaforma BI. Il token di accesso SAP viene specificato dal valore X-SAP-LogonToken nell'intestazione richiesta dopo un accesso eseguito correttamente con l'URL del servizio Web RESTful. Impostazione predefinita: <code>SAPLogonToken.enabled=true</code>   |
| <code>logon.allowInsecureEmbedding=false</code> | Specifica se consentire di incorporare questa applicazione (come frame) in altre pagine senza passare un token incorporato valido. Impostazione predefinita: <code>logon.allowInsecureEmbedding=false</code>   |
| <code>sso.types.and.order</code>                | <p>Specifica un elenco delimitato da virgola dei tipi SSO da abilitare e l'ordine con cui vengono eseguiti.</p> <p>Un elenco vuoto indica che deve essere utilizzato l'ordinamento legacy.</p> <p>Se l'elenco è specificato, vengono ignorate le opzioni legacy.</p> <p>Opzioni valide: <code>serializedSession</code>, <code>sapLogonToken</code>, <code>trustedIIS</code>, <code>trustedHeader</code>, <code>trustedParameter</code>, <code>trustedCookie</code>, <code>trustedSession</code>, <code>trustedUserPrincipal</code>, <code>trustedVintela</code>, <code>vintela</code>, <code>infoview</code>, <code>trustedX509</code>, <code>sapSSO</code> e <code>siteminder</code>.</p> <p>Se nessuna delle opzioni desiderate è adatta, specificare: <code>none</code></p> |

## 18.3.1.4 Proprietà CMC

Nella tabella che segue sono elencate le impostazioni incluse nel file `cmc.properties` predefinito per `BOE.war`. Per sovrascrivere le impostazioni, creare un nuovo file in `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom`.

| Impostazione                         | Descrizione  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------------|-----------------------|-----|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <code>app.url.name</code>            | Specifica il nome dell'URL dell'applicazione, preceduto dal carattere «/»". Impostazione predefinita:<br><code>app.url.name=/CMC</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>authentication.default</code>  | <div>Specifica il metodo di autenticazione predefinito utilizzato per autenticare gli utenti nell'applicazione. È possibile utilizzare uno dei valori seguenti per questa impostazione:</div> <table><tr><th>Autenticazione</th><th>Valore di impostazione</th></tr><tr><td>Enterprise</td><td><code>SecEnterprise</code></td></tr><tr><td>LDAP</td><td><code>secLDAP</code></td></tr><tr><td>Windows AD</td><td><code>secWinAD</code></td></tr><tr><td>SAP</td><td><code>secSAPR3</code></td></tr><tr><td>PeopleSoft</td><td><code>secpseenterprise</code></td></tr><tr><td>JD Edwards</td><td><code>secPSE1</code></td></tr><tr><td>Siebel</td><td><code>secSiebel7</code></td></tr><tr><td>Oracles EBS</td><td><code>secOraApps</code></td></tr></table> <div>Impostazione predefinita:<br/><code>authentication.default=secEnterprise</code></div> | Autenticazione | Valore di impostazione | Enterprise | <code>SecEnterprise</code> | LDAP | <code>secLDAP</code> | Windows AD | <code>secWinAD</code> | SAP | <code>secSAPR3</code> | PeopleSoft | <code>secpseenterprise</code> | JD Edwards | <code>secPSE1</code> | Siebel | <code>secSiebel7</code> | Oracles EBS | <code>secOraApps</code> |
| Autenticazione                       | Valore di impostazione   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| Enterprise                           | <code>SecEnterprise</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| LDAP                                 | <code>secLDAP</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| Windows AD                           | <code>secWinAD</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| SAP                                  | <code>secSAPR3</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| PeopleSoft                           | <code>secpseenterprise</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| JD Edwards                           | <code>secPSE1</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| Siebel                               | <code>secSiebel7</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| Oracles EBS                          | <code>secOraApps</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>authentication.visible</code>  | Specifica se gli utenti che accedono alla CMC hanno la possibilità di visualizzare e modificare il metodo di autenticazione. Impostazione predefinita:<br><code>authentication.visible=false</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>cms.default</code>             | Specifica il nome CMS predefinito. Impostazione predefinita:<br><code>cms.default=[name of host machine]</code>  |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>cms.visible</code>             | Specifica se gli utenti che accedono alla CMC hanno la possibilità di visualizzare e modificare il nome CMS. Impostazione predefinita: <code>cms.visible=true</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>dialogue.prompt.enabled</code> | Specifica se visualizzare un messaggio di avviso quando gli utenti escono da una pagina di input in una finestra di dialogo. Impostazione predefinita:<br><code>dialogue.prompt.enabled=false</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |
| <code>logontoken.enabled</code>      | Specifica se abilitare o meno la creazione dei token per la sessione dopo l'accesso di un utente alla CMC. Il token verrà memorizzato in un cookie. Impostazione predefinita:<br><code>logontoken.enabled=false</code>   |                |                        |            |                            |      |                      |            |                       |     |                       |            |                               |            |                      |        |                         |             |                         |

| Impostazione | Descrizione   |
|--------------|---|
| SMTPFrom     | <p>Abilita o disabilita il campo <i>From</i> durante la pianificazione di un oggetto in una destinazione. Impostazione predefinita: SMTPFrom=true</p> <p>Se il valore è impostato su <i>false</i> il campo <i>Da</i> non viene visualizzato e il sistema cercherà di recuperare il valore di posta elettronica <i>Da</i> nell'ordine seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. primo: dal report predefinito per un oggetto report.</li> <li>2. Secondo: dall'indirizzo di posta elettronica sul profilo utente dell'utente registrato.</li> <li>3. Infine, dal server del processo predefinito.</li> </ol> |

## 18.4 Personalizzazione dei punti di ingresso per l'accesso a BI Launch Pad e OpenDocument

È possibile personalizzare la pagina di accesso delle applicazioni Web BI Launch Pad e OpenDocument. È ad esempio possibile personalizzare la pagina di accesso con un logo di società o un foglio di stile professionale oppure è possibile creare una pagina di accesso personalizzata che consenta l'autenticazione affidabile.

Per personalizzare la pagina di accesso, modificare il file `custom.jsp` archiviato nelle aree di applicazione di BI Launch Pad e OpenDocument dell'applicazione Web `BOE.war`, quindi ridistribuire l'applicazione Web `BOE.war` nel sistema della piattaforma BI. Gli utenti accedono al punto di ingresso per l'accesso personalizzato utilizzando un unico URL.

Per poter utilizzare questi esempi, è necessario avere familiarità con la distribuzione delle applicazioni Web della piattaforma BI. Per ulteriori informazioni consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 18.4.1 Percorsi dei file BI Launch Pad e OpenDocument

Le applicazioni Web BI Launch Pad e OpenDocument vengono incluse nel pacchetto all'interno del file dell'archivio Web `BOE.war`. Il percorso del file di archivio `BOE.war` viene definito nel file `BOE.properties`.

Nei sistemi Windows il file `BOE.properties` si trova nel percorso:

- `<DIR_INSTALL_BOE>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy\conf\apps\BOE.properties`

Nei sistemi UNIX il file `BOE.properties` si trova nel percorso:

- `<DIR_INSTALL_BOE>/sap_bobj/enterprise_xi40/wdeploy/conf/apps/BOE.properties`

Nelle tabelle seguenti viene definito il percorso dei file comuni all'interno del file dell'archivio Web `BOE.war` per entrambe le applicazioni, BI Launch Pad e OpenDocument.

Tabella 88:Percorsi dei file in BI Launch Pad

### **i** Nota

L'applicazione Web BI Launch Pad veniva precedentemente chiamata InfoView.

| Tipo di file                     | Posizione  |
|----------------------------------|--|
| Script di accesso personalizzato | WEB-INF\ eclipse \ plugins \ webpath . InfoView \ web \ custom . jsp           |
| Directory per i file aggiuntivi  | WEB-INF\ eclipse \ plugins \ webpath . InfoView \ web \ noCacheCustomResources |
| URL di accesso personalizzato    | http://<nomeserver>:<porta>/BOE/BI/custom.jsp                                  |

Tabella 89:Percorsi dei file in OpenDocument

| Tipo di file                     | Posizione  |
|----------------------------------|--|
| Script di accesso personalizzato | WEB-INF\ eclipse \ plugins \ webpath . OpenDocument \ web \ opendoc \ custom . jsp |
| Directory per i file aggiuntivi  | WEB-INF\ eclipse \ plugins \ webpath . OpenDocument \ web \ noCacheCustomResources |
| URL di accesso personalizzato    | http://<nomeserver>:<porta>/BOE/OpenDocument/opendoc/custom.jsp                    |

## 18.4.2 Per definire una pagina di accesso personalizzata

È possibile personalizzare il punto di ingresso nella pagina di accesso della piattaforma BI. È ad esempio possibile creare una pagina di accesso personalizzata in cui viene visualizzato il logo di una società e viene utilizzato un foglio di stile professionale.

Modificare il file `custom.jsp` per personalizzare l'esperienza di accesso per gli utenti e inserire i file di supporto nella cartella `noCacheCustomResources`.

In questo esempio viene mostrato come creare una pagina di accesso personalizzata che reindirizza l'utente alla pagina di accesso standard.

1. Creare un file contenente il codice di accesso personalizzato e salvarlo con il nome `custom.js` nella cartella `noCacheCustomResources`.

In questo esempio viene definita una funzione che reindirizza l'utente alla pagina di accesso standard, `logon.faces`.

```
function load() {window.location = "logon.faces";}
```

2. Modificare il file `custom.jsp` per personalizzare la pagina di accesso.

In questo esempio viene visualizzato un messaggio di benvenuto e un collegamento ipertestuale che chiama il metodo `load` definito nel file `custom.js`.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"%>
<html>
  <head> <title>Welcome</title>
</head>
  <body>
    <script type="text/javascript" src="noCacheCustomResources/custom.js"></script>
    <p>Welcome to ABC corporation.</p>
    <a href="javascript:load()">Enter</a>
  </body>
</html>
```

3. Ridistribuire l'applicazione Web `BOE.war` e riavviare il server Web.

### 18.4.3 Aggiunta di un'autenticazione affidabile all'accesso

Per abilitare l'autenticazione affidabile, impostare l'utente attendibile come attributo di sessione nel file `custom.jsp` e modificare le impostazioni di autenticazione in una copia del file `global.properties`. I valori della copia personalizzata del file `global.properties` hanno la precedenza sui valori predefiniti.

1. Modificare il file `custom.jsp` in modo da impostare un attributo di sessione che definisce l'utente attendibile.

```
request.getSession().setAttribute("TrustedUserAttribute", "TrustedUser");
```

2. Creare una copia personalizzata del file `global.properties` copiando `WEB-INF\config\default\global.properties` in `WEB-INF\config\custom\global.properties`.
3. Modificare `WEB-INF\config\custom\global.properties` in modo da abilitare SSO (Single Sign-On).

```
sso.enabled=true
```

4. Modificare `WEB-INF\config\custom\global.properties` in modo da impostare i parametri di autenticazione affidabile, inclusa la variabile della sessione utente e il segreto condiviso.

Sostituire `"..."` con il segreto condiviso del sistema.

```
trusted.auth.user.param=TrustedUserAttribute
trusted.auth.user.retrieval=WEB_SESSION
trusted.auth.shared.secret="..."
```

Per ulteriori dettagli, consultare l'argomento correlato che riguarda la configurazione dell'autenticazione attendibile per le applicazioni Web.

5. Ridistribuire l'applicazione Web e riavviare il server Web.
6. Nella CMC abilitare l'autenticazione attendibile.

Nella scheda [Autenticazione](#) fare doppio clic su [Enterprise](#), quindi selezionare la casella di controllo [Autenticazione affidabile attivata](#).

## Informazioni correlate

[Abilitazione dell'Autenticazione affidabile \[pagina 228\]](#)

[Configurazione di Autenticazione affidabile per l'applicazione Web \[pagina 232\]](#)

## 18.5 Personalizzazione delle interfacce utente di applicazioni

È possibile personalizzare le interfacce utente di alcune applicazioni tramite la CMC.

Nella Central Management Console è possibile personalizzare l'aspetto di alcune applicazioni. È ad esempio possibile attivare e disattivare gli elementi dell'interfaccia utente.

### 18.5.1 Web Intelligence

#### 18.5.1.1 Personalizzazione degli elementi dell'interfaccia Web Intelligence in base al gruppo di utenti e alle cartelle

Nella CMC è possibile personalizzare l'aspetto degli elementi dell'interfaccia Web Intelligence per un utente, in base al gruppo di utenti cui appartiene e alle cartelle contenenti i documenti Web Intelligence, ad esempio l'intera barra degli strumenti o specifici elementi di una barra degli strumenti e l'accesso personalizzato a specifiche modalità dei documenti. È possibile anche personalizzare Web Intelligence abilitando le estensioni.

Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti gli elementi dell'interfaccia. Se non si desidera visualizzare determinati elementi, deselezionarli nella CMC. Tutti i punti di estensione sono disabilitati per impostazione predefinita. Se invece si desidera metterli a disposizione degli utenti, abilitarli nella CMC.

##### **i** Nota

- La personalizzazione e i punti di estensione abilitati sono applicabili a tutti i client di applicazioni Web Intelligence: HTML, applet Java e Rich Client.
- Può accadere che la personalizzazione e i punti di estensione abilitati non funzionino su Web Intelligence Rich Client a causa della configurazione proxy o DNS. Per risolvere il problema, accedere alla CMC con l'indirizzo IP del server anziché con il nome del server quando si personalizza Web Intelligence. Questo indirizzo IP verrà utilizzato come riferimento durante la personalizzazione.

#### 18.5.1.1.1 Interfaccia di Personalizzazione

La sezione Personalizzazione contiene la sezione e le schede seguenti:

- Sezione Cartelle personalizzate

In questa sezione è possibile selezionare le cartelle che contengono i documenti Web Intelligence per i quali si desidera personalizzare l'interfaccia utente e abilitare le estensioni.

- Scheda Elementi dell'interfaccia utente  
In questa scheda è possibile selezionare singoli elementi dell'interfaccia utente da nascondere, quali una barra degli strumenti o una scheda, oppure i relativi elementi secondari, quale ad esempio un pulsante di comando.
- Scheda Funzionalità  
In questa scheda è possibile scegliere di nascondere tutti gli elementi dell'interfaccia utente associati a una funzione, ad esempio Aggiornare.
- Scheda Estensioni  
In questa scheda è possibile abilitare le estensioni dell'interfaccia utente Web Intelligence create e distribuite nell'installazione.

## 18.5.1.1.2 Sezione Cartelle personalizzate

La sezione *Cartelle personalizzate* contiene una cartella denominata Cartelle predefinite, utilizzata per definire la personalizzazione predefinita. È possibile scegliere le cartelle per le quali applicare la personalizzazione facendo clic sul pulsante *Aggiungi cartella*. Per evitare la ridefinizione della stessa personalizzazione per altre cartelle, è possibile copiare la personalizzazione da una cartella all'altra utilizzando le opzioni *Duplica personalizzazione* e *Incolla personalizzazione* dell'elenco a discesa. Se si desidera rimuovere la personalizzazione per una cartella specifica, è necessario rimuovere la cartella aggiunta selezionando l'opzione *Rimuovi cartella* dall'elenco a discesa.

### i Nota

Non è possibile rimuovere la cartella Cartelle predefinite dalla sezione *Cartelle personalizzate*.

## 18.5.1.1.3 Scheda Elementi dell'interfaccia utente



Alcuni elementi dell'interfaccia personalizzabili sono identificati nei diagrammi presenti nelle sottosezioni che seguono. Utilizzare la tabella seguente per identificare le voci degli elementi nei diagrammi.

Tabella 90:

Voce dell'elemento dell'interfaccia utente	Voce dell'elemento secondario	Descrizione	Numero nel diagramma
Schermata di avviso		Schermata visualizzata quando un utente apre Web Intelligence.	
Menu di scelta rapida Applicazione		Menu visualizzato quando un utente fa clic con il pulsante destro del mouse nella schermata di Web Intelligence.	1
	Modalità Applicazione	Opzione di modifica della modalità applicazione disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1a



Voce dell'elemento dell'interfaccia utente	Voce dell'elemento secondario	Descrizione	Numero nel diagramma
	Barra filtro	Opzione della barra del filtro disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1b
	Struttura	Opzione della struttura disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1c
	Barra delle formule	Opzione della barra delle formule disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1d
	Pannello laterale	Opzione del pannello laterale disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1e
	Schede del report	Opzione delle schede del report disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1f
	Barra di stato	Opzione della barra di stato disponibile nel menu di scelta rapida Applicazione.	1g
Pannello laterale		Pannello laterale situato accanto al pannello dei report che consente agli utenti di accedere a diverse schede informative.	2
	Riepilogo dei documenti	Scheda Riepilogo dei documenti disponibile nel pannello laterale.	2a
	Mappa di spostamento	Scheda Mappa di spostamento (definita Mappa dei report nell'interfaccia HTML) disponibile nel pannello laterale.	2b
	Controlli di input	Scheda Controlli di input disponibile nel pannello laterale.	2c
	Immissione prompt utente	Scheda Immissione prompt utente disponibile nel pannello laterale.	2d
	Oggetti disponibili	Scheda Oggetti disponibili nel pannello laterale.	2e
	Struttura e filtri del documento	Scheda Struttura e filtri del documento disponibile nel pannello laterale.	2f
	Elementi condivisi	Scheda Elementi condivisi nel pannello laterale.	Non visualizzato
	Commenti	Schede Commenti (  ) nel pannello laterale	Non visualizzato
	Web Service Publisher	Scheda Web Service Publisher disponibile nel pannello laterale.	2i
	Dati	Scheda Dati disponibile nel pannello laterale.	2k
Barra di stato		Barra di stato in cui l'utente può trovare informazioni sugli stati delle azioni eseguite sui documenti e può eseguire attività di attivazione della barra delle formule, di spostamento tra le pagine e di zoom.	3
	SAP Marketplace	Pulsante SAP Marketplace (  ) nella barra di stato.	Non visualizzato
	Elenco a discesa del report	Elenco a discesa del report disponibile nella barra di stato.	3a
	Icona di stato di stampa	Elenco delle icone di stato di stampa disponibile nella barra di stato.	3b

Voce dell'elemento dell'interfaccia utente	Voce dell'elemento secondario	Descrizione	Numero nel diagramma
	Elementi condivisi	Icona di selezione Elementi condivisi (  ) nella barra degli strumenti.	Non visualizzato
	Rileva modifiche dei dati	Stato di Rileva modifiche dei dati disponibile nella barra di stato.	3c
	Spostamento tra le pagine	Barra Spostamento tra le pagine disponibile nella barra di stato.	3d
	Modalità impaginazione	Pulsanti di Modalità impaginazione disponibili nella barra di stato.	3e
	Ingrandisci elenco	Elenco a discesa Percentuale di zoom disponibile nella barra di stato.	3f
	Dispositivo di scorrimento dello zoom	Barra Dispositivo di scorrimento dello zoom disponibile nella barra di stato.	3g
	Stato spazio di lavoro	<p>Indicatore Stato spazio di lavoro disponibile nella barra di stato.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'indicatore Stato spazio di lavoro () viene visualizzato tra il dispositivo di scorrimento dello zoom e la data dell'ultimo aggiornamento se si verifica un problema nello spazio di lavoro.</p> </div>	Non visualizzato
	Data ultimo aggiornamento	Data di aggiornamento del documento disponibile nella barra di stato.	3i
	Stato della connessione	Stato della connessione Web Intelligence Rich Client disponibile nella barra di stato.	3j
Zona del report		Zona del report in Web Intelligence.	4
	Schede del report	Schede del report disponibili nella zona del report.	4a
	Scorrimento pagina bidirezionale	Funzionalità di scorrimento delle pagine bidirezionale presente nell'angolo inferiore della pagina della zona del report.	4b
	Barra delle formule	Barra delle formule disponibile nella parte superiore della zona del report.	4c
Barra degli strumenti Modalità Lettura		Barre degli strumenti visualizzate in modalità Lettura.	5
	Elenco a discesa di Web Intelligence	Elenco a discesa di Web Intelligence in modalità Lettura.	5a
	Gruppo file	Barra degli strumenti Gruppo file in modalità Lettura.	5b
	Gruppo azioni standard	Barra degli strumenti Gruppo azioni standard in modalità Lettura.	5c
	Gruppo analisi	La barra degli strumenti Gruppo analisi in modalità Lettura.	5d
Barra degli strumenti Modalità progettazione		Barre degli strumenti e schede visualizzate in modalità Progettazione.	6

Voce dell'elemento dell'interfaccia utente	Voce dell'elemento secondario	Descrizione	Numero nel diagramma
	Scheda File	Scheda File in modalità Lettura.	6a
	Scheda Proprietà	Scheda Proprietà in modalità Lettura.	6b
	Gruppo azioni standard	Barra degli strumenti Gruppo azioni standard in modalità Lettura.	6c
	Scheda Elementi del report	Scheda Elementi del report in modalità Lettura.	6d
	scheda Formato	Scheda Formato in modalità Lettura.	6e
	Scheda Accesso ai dati	Scheda Accesso ai dati in modalità Lettura.	6f
	Scheda Analisi	Scheda Analisi in modalità Lettura.	6g
	Scheda Imposta pagina	Scheda Imposta pagina in modalità Lettura.	6h
Barra degli strumenti iniziale		Barre degli strumenti iniziali visualizzate quando un utente apre l'applicazione Web Intelligence.	7
	Elenco a discesa di Web Intelligence	Elenco a discesa di Web Intelligence nella barra degli strumenti.	7a
	Gruppo file	Barra degli strumenti Gruppo file nella barra degli strumenti iniziale.	7b
Barra degli strumenti Controllo applicazione		Barra degli strumenti Controllo applicazione visualizzata nella barra degli strumenti superiore di Web Intelligence.	8
	Pulsanti Modalità applicazione	Pulsanti della modalità applicazione (Lettura, Progettazione e Dati) disponibili nella barra degli strumenti superiore di Web Intelligence.	8a
	Strumenti	Icona Strumenti nella barra degli strumenti superiore di Web Intelligence.	8b
	Guida in linea	Icona ? nella barra degli strumenti superiore di Web Intelligence.	8c
	Chiudi	Icona Chiudi nella barra degli strumenti superiore di Web Intelligence.	8d
Tasti di scelta rapida		Tasti di scelta rapida, ad esempio <b>CTRL</b> + <b>N</b> o <b>CTRL</b> + <b>S</b> .	Non visualizzato

## Schermata iniziale

Nella personalizzazione di utenti e gruppi della CMC, è possibile scegliere di nascondere la schermata iniziale di Web Intelligence visualizzata. Nell'immagine seguente viene mostrata la schermata iniziale visualizzata per impostazione predefinita quando un utente apre Web Intelligence.

# SAP BusinessObjects Web Intelligence



© 2010 - 2015 SAP SE. All rights reserved.

Grafico 14: Schermata iniziale (esempio in inglese)

## Menu di scelta rapida Applicazione

Nei diagrammi seguenti vengono mostrate le voci che possono essere nascoste nel menu di scelta rapida.





Grafico 15: Menu di scelta rapida Applicazione (esempio in inglese)

## Barra degli strumenti iniziale

Nei diagrammi seguenti vengono mostrate le voci che è possibile nascondere nelle barre degli strumenti visualizzate in Web Intelligence in assenza di documenti aperti.

## Web Intelligence Applet interface Web Intelligence Rich Client



## Web Intelligence HTML interface




Grafico 16: Barra degli strumenti in inglese (esempio in inglese)

## Modalità Lettura

Nei diagrammi seguenti vengono mostrate le voci che è possibile nascondere nella modalità Lettura di Web Intelligence.

## Web Intelligence Applet interface

The screenshot displays the Web Intelligence Applet interface. The main area shows a report titled "Report 1" with a table and two bar charts. The table has columns: Customer Geography, Product Categories, Average Unit, Order Count, and Order Quantity. The bar charts show "All Customers" and "All Measures". The interface includes a left sidebar with document details, a top toolbar, and a bottom status bar.

Annotations (circled numbers) indicate specific UI elements:

- 2: Left sidebar area
- 2a: Document Summary
- 2b: Print button
- 2c: Chart\_Assign\_Color\_Hiera
- 3: Bottom status bar
- 3a: Report 1
- 3b: Track Changes
- 3c: Page 1 of 1
- 3d: 100%
- 3e: 2 years ago
- 3f: 4
- 3g: 3
- 3h: 3
- 3i: 3
- 3j: 3
- 4: Main report area
- 4a: All Customers
- 4b: All Measures
- 5: Top toolbar
- 5a: Home
- 5b: Freeze/Unfreeze
- 5c: Filter Bar
- 5d: Outline
- 6: Reading
- 7: Design
- 8: Data
- 8a: 8a
- 8b: 8b
- 8c: 8c
- 8d: 8d

## Web Intelligence Rich Client

The screenshot displays the Web Intelligence Rich Client interface. The main area shows a report titled "Intercompany Issues" with a table and a bar chart. The table has columns: PRM, Release Note Title, Release Note Text, and Release. The bar chart shows "Intercompany". The interface includes a left sidebar with document details, a top toolbar, and a bottom status bar.

Annotations (circled numbers) indicate specific UI elements:

- 2: Left sidebar area
- 2a: Document Summary
- 2b: Print button
- 2c: Excel\_IC\_XI\_Issues
- 3: Bottom status bar
- 3a: Intercompany
- 3b: Track Changes
- 3c: Page 1 of 1
- 3d: 100%
- 3e: 41 days ago
- 3f: 1
- 3g: 3
- 3h: 3
- 3i: 3
- 3j: 3
- 4: Main report area
- 4a: Intercompany
- 4b: Release
- 5: Top toolbar
- 5a: Home
- 5b: Freeze/Unfreeze
- 5c: Filter Bar
- 5d: Outline
- 6: Reading
- 7: Design
- 8: Data
- 8a: 8a
- 8b: 8b
- 8c: 8c
- 8d: 8d

## Web Intelligence HTML interface





Grafico 17:Modalità Reading (esempio in inglese)


## Modalità Progettazione

Nei diagrammi seguenti vengono mostrate le voci che è possibile nascondere nella modalità Progettazione di Web Intelligence.

## Web Intelligence Applet interface



## Web Intelligence Rich Client








Grafico 18: Modalità Design (esempio in inglese)

## Modalità Dati

Nei diagrammi seguenti vengono mostrate le voci che è possibile nascondere nella modalità Dati di Web Intelligence.

## Web Intelligence Applet interface

2h

2

8

8a

8b

8c

8d

3

3i

## Web Intelligence Rich Client

2h

2

8

8a

8b

8c

8d

3

3i

3j

Grafico 19: Modalità Data (esempio in inglese)

## 18.5.1.1.4 Scheda Funzionalità

La scheda Funzionalità consente di disabilitare più funzioni alla volta, invece di doverle disabilitare una a una.

Tabella 91:

Singola funzionalità	Descrizione	Influenza gli elementi di interfaccia seguenti
Aggiorna	Gli utenti possono aggiornare i documenti per aggiornare i dati dell'origine dati.	Il pulsante Aggiorna nella barra degli strumenti Gruppo azioni standard utilizzata nelle modalità Lettura e Progettazione.
Drill	Gli utenti possono eseguire il drill up e il drill down sui dati di un documento.	Il pulsante Drill disponibile nelle posizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• La barra degli strumenti Gruppo analisi in modalità Lettura.</li><li>• La sottoscheda Interagisci della scheda Analisi in modalità Progettazione.</li></ul>
Modalità Lettura	Gli utenti possono visualizzare un documento in modalità Lettura.	Il pulsante Lettura disponibile nelle posizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menu di scelta rapida Applicazione</li><li>• Barra degli strumenti Controllo applicazione</li></ul>
Modalità Progettazione	Gli utenti possono visualizzare un documento in modalità Progettazione.	Il pulsante Progettazione disponibile nelle posizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menu di scelta rapida applicazione</li><li>• Barra degli strumenti Controllo applicazione</li></ul>
Modalità Dati	Gli utenti possono visualizzare un documento in modalità Dati.	Il pulsante Dati disponibile nelle posizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menu di scelta rapida applicazione</li><li>• Barra degli strumenti Controllo applicazione</li></ul>
Commenti	Gli utenti possono aggiungere commenti ai report.	Elementi di interfaccia Commenti
Elementi condivisi	Gli utenti possono riutilizzare le parti del report più volte.	Elementi di interfaccia Elementi condivisi

## 18.5.1.1.5 Regole di personalizzazione

Per definire le personalizzazioni da applicare a un utente vengono utilizzate le seguenti regole:

- Se l'utente appartiene a gruppi diversi, si applica solo la personalizzazione definita per il gruppo con ID minore. La personalizzazione definita per gli altri gruppi di appartenenza dell'utente non viene applicata.
- Per la struttura di cartelle nidificate, la cartella principale immediata del documento aggiunta all'elenco delle cartelle personalizzate definisce le personalizzazioni per il documento relative alle estensioni, alle funzionalità e agli elementi dell'interfaccia utente.
- La personalizzazione definita per Cartelle predefinite si applica ai documenti archiviati in Documenti personali e Posta in arrivo e a quelli di cui non è stata personalizzata la cartella principale.
- La personalizzazione definita per gli elementi dell'interfaccia utente ha priorità sulla personalizzazione definita per le funzionalità in quanto queste sono solo un collegamento per abilitare tutti gli elementi dell'interfaccia utente.

## 18.5.1.1.6 Per personalizzare l'aspetto dell'interfaccia Web Intelligence

È possibile personalizzare l'aspetto dell'interfaccia utente Web Intelligence nascondendo voci di menu, voci secondarie e funzionalità per una cartella di documenti e un gruppo di utenti selezionati.

1. Accedere alla CMC come amministratore.
2. Nell'elenco *Organizza* selezionare *Utenti e gruppi*.
3. Nell'elenco *Gerarchia gruppi* selezionare un gruppo di utenti.
4. Nell'elenco *Azioni*, selezionare *Personalizzazione*.
5. Nella sezione delle cartelle di personalizzazione, fare clic su *Aggiungi cartella* per aggiungere la cartella che contiene i documenti Web Intelligence ai quali si desidera applicare la personalizzazione per il gruppo di utenti selezionato.
6. Eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Per nascondere gli elementi in Web Intelligence, deselezionarli nella scheda Elementi dell'interfaccia utente o Funzionalità.
  - Per visualizzare gli elementi nascosti in Web Intelligence, selezionarli nella scheda Elementi dell'interfaccia utente o Funzionalità.
7. Fare clic su *Salva e chiudi*.

Una volta salvata la personalizzazione, tutti gli utenti del gruppo selezionato vedranno le modifiche la volta successiva in cui accederanno a BI Launch Pad e apriranno Web Intelligence.

### Nota

Si consiglia di accedere a BI Launch Pad come utente dal gruppo appena personalizzato, di avviare Web Intelligence e di verificare che l'interfaccia corrisponda alle impostazioni di personalizzazione configurate.

## 18.5.1.2 Allineamento del contenuto Web Intelligence

Quando gli utenti creano documenti Web Intelligence è possibile scegliere la modalità di allineamento del loro contenuto (da sinistra a destra o da destra a sinistra).

Per l'interfaccia di Web Intelligence Applet è possibile impostare l'allineamento del contenuto nella CMC. Scegliere tra le opzioni riportate di seguito.

- *Da destra a sinistra solo quando le impostazioni locali di visualizzazione preferite e quelle di prodotto sono impostate su lingue da destra a sinistra* (opzione predefinita)
- *Da destra a sinistra o da sinistra a destra in base alle impostazioni locali di visualizzazione preferite dell'utente*
- *Sempre da destra a sinistra*
- *Sempre da sinistra a destra*

### Nota

L'impostazione relativa all'allineamento del contenuto si applica a tutti gli utenti.

Per l'interfaccia di Web Intelligence Rich Client l'allineamento del contenuto è determinato dalle impostazioni locali definite nelle preferenze di BI Launch Pad:

- L'allineamento da destra a sinistra viene utilizzato solo se sia le impostazioni locali di visualizzazione preferite che quelle di prodotto corrispondono a lingue da destra a sinistra.
- In tutti gli altri casi l'allineamento del contenuto è da sinistra a destra.

#### **i** Nota

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni locali, consultare il *Manuale dell'utente di Business Intelligence Launch Pad*.

#### **i** Nota

L'allineamento del contenuto viene applicato solo al momento della creazione dei documenti e non influisce sui documenti esistenti.

### **18.5.1.2.1 Per impostare l'allineamento del contenuto per l'interfaccia di Web Intelligence Applet**

È possibile impostare l'allineamento del contenuto per l'interfaccia di Web Intelligence Applet.

1. Accedere alla CMC come amministratore.
2. Selezionare [Applicazioni](#) nell'elenco [Gestisci](#).
3. Selezionare [Web Intelligence](#).
4. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.
5. Scorrere verso il basso fino alla sezione [Allineamento contenuto per nuovi documenti](#) e selezionare l'opzione appropriata.

### **18.5.1.3 Abilitazione dei punti di Web Intelligence User Interface Extension per gruppi di utenti specifici**

È possibile configurare i diritti di Web Intelligence in modo da consentire ai gruppi di utenti selezionati l'accesso alle estensioni di interfaccia personalizzate. Per ulteriori informazioni sui bundle di estensioni e sulle chiamate API dei servizi Web REST, fare riferimento a *SAP BusinessObjects BI Developer's Guide for Web Intelligence and the BI Semantic Layer*.

### 18.5.1.3.1 Abilitazione dei punti di estensione dell'interfaccia utente di Web Intelligence

Per utilizzare la funzionalità Estensioni, è necessario prima creare e distribuire i bundle di estensioni appropriati nell'installazione. Distribuire un bundle di estensioni per ogni funzionalità di estensione (ad esempio pulsante Personalizzato o Salva in formato HTML).

1. Accedere alla CMC come amministratore.
2. Nell'elenco [Organizza](#), selezionare [Utenti e gruppi](#).
3. Nell'elenco [Gerarchia gruppi](#), selezionare un gruppo di utenti.
4. Nell'elenco [Azioni](#), selezionare [Personalizzazione](#).
5. Nella sezione delle cartelle di personalizzazione, fare clic su [Aggiungi cartella](#) per aggiungere la cartella che contiene i documenti Web Intelligence per i quali si desidera abilitare i punti di estensione per il gruppo di utenti selezionato.
6. Fare clic sulla scheda [Estensioni](#) e selezionare le estensioni personalizzate che gli utenti devono utilizzare.
7. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

Le estensioni abilitate sono disponibili per il gruppo di utenti selezionato quando si apre un documento incluso nella cartella selezionata. I punti di estensione sono disponibili per tutti i client di applicazioni Web Intelligence: Web, applet Java e Rich Client.

## 18.5.2 BI Launch Pad

### 18.5.2.1 Per abilitare il pulsante Cancella per i prompt nella finestra di dialogo Pianifica

Durante la pianificazione di un documento Web Intelligence basato su una query BEx contenente prompt SAP BW, gli utenti di BI Launch Pad possono cancellare un valore prompt affinché venga ottenuto dalla variabile origine dati di SAP BW all'esecuzione del documento.

1. Eseguire una delle seguenti azioni nella cartella `<InstallDir>\<WebAppServer>\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom:`
  - Se un file `AnalyticalReporting.properties` si trova nella cartella, aprirlo in un editor di testi.
  - Se non esiste alcun file `AnalyticalReporting.properties` nella cartella, crearne uno con quel nome e aprirlo in un editor di testi.
2. Eseguire una delle seguenti azioni nel file `AnalyticalReporting.properties`:
  - Se il file era già esistente, individuare la proprietà `bex.dynamic_variable.schedule` nel file e accertarsi che il relativo valore sia impostato su `true`.
  - Se è stato creato il file `AnalyticalReporting.properties`, aggiungere `bex.dynamic_variable.schedule=true` alla fine.
3. Salvare e chiudere il file, quindi riavviare il server di applicazioni Web.

# 19 Gestione di connessioni e universi

## 19.1 Gestione delle connessioni

La connessione è un insieme denominato di parametri che definiscono in che modo una o più applicazioni SAP BusinessObjects possono accedere ai database relazionali o OLAP. I dettagli delle connessioni, ad esempio nome del server, database, nome utente e password, possono essere archiviati nel repository della piattaforma BI all'interno della cartella delle connessioni.

I progettisti definiscono gli universi in base alle connessioni. Gli utenti delle applicazioni per le query, l'analisi e la creazione di report accedono al database tramite l'universo senza necessariamente conoscere le strutture di dati sottostanti all'interno del database.

È possibile creare connessioni utilizzando le seguenti applicazioni:

- Universe Design Tool: le connessioni vengono archiviate nel repository.
- Information Design Tool: le connessioni possono essere create in locale e successivamente pubblicate nel repository oppure create e modificate direttamente nel repository.

### Nota

Per informazioni su come gestire le connessioni alle origini dati OLAP, consultare il *Manuale dell'amministratore di SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP*.

È possibile concedere diritti agli utenti per consentirgli di creare, modificare ed eliminare le connessioni.

È possibile concedere l'accesso agli utenti per le connessioni agli universi in modo da consentirgli di creare e visualizzare documenti che utilizzano universi e connessioni.

## Informazioni correlate

[Gestione delle impostazioni di protezione per gli oggetti nella CMC \[pagina 133\]](#)

[Diritti di connessione \[pagina 953\]](#)

### 19.1.1 Eliminazione di una connessione universo

#### Suggerimento

è anche possibile eliminare le connessioni in Universe Design Tool e in Information Design Tool.

1. Nell'area [Connessioni](#) scegliere una connessione all'universo dall'elenco.

2. Scegliere ► *Gestisci* ► *Elimina* ►.

## 19.2 Gestione degli universi

L'universo è una raccolta organizzata di oggetti metadati che consente agli utenti aziendali di analizzare e creare report utilizzando i dati aziendali in un linguaggio non tecnico. Tali oggetti includono dimensioni, indicatori, gerarchie, attributi, calcoli predefiniti, funzioni e query. Il livello degli oggetti metadati viene creato su uno schema di database relazionale o un cubo OLAP: gli oggetti vengono pertanto mappati direttamente alle strutture del database. Un universo include connessioni alle origini dati in modo che gli utenti di strumenti di query e di analisi possano connettersi ad esso per eseguire query e creare report utilizzando gli oggetti al suo interno senza necessariamente conoscere le strutture di dati sottostanti del database.

È possibile creare universi con i seguenti strumenti:

- Universe Design Tool: gli universi creati con questo strumento vengono denominati universi .unv dall'estensione .unv che li caratterizza. Gli universi .unv vengono definiti su una connessione protetta e archiviati nella cartella degli universi.
- Information Design Tool: gli universi creati con questo strumento sono basati sul nuovo livello semantico. Vengono denominati universi .unx dall'estensione .unx che li caratterizza. Gli universi .unx vengono creati in locale e pubblicati nella cartella degli universi del repository. I progettisti possono definire la protezione a livello di oggetto utilizzando l'editor di protezione di Information Design Tool.

È possibile concedere agli utenti diritti per le applicazioni e gli universi in modo da consentirgli di creare, modificare ed eliminare gli universi, nonché progettare la protezione su di essi.

È possibile concedere agli utenti diritti per gli universi in modo da consentirgli di creare e visualizzare documenti che utilizzano universi.

### Informazioni correlate

[Gestione delle impostazioni di protezione per gli oggetti nella CMC \[pagina 133\]](#)

[Universe Design Tool \[pagina 963\]](#)

[Diritti sugli universi \(.unv\) \[pagina 949\]](#)

[Information Design Tool \[pagina 964\]](#)

[Diritti sugli universi \(.unx\) \[pagina 951\]](#)

### 19.2.1 Eliminazione di universi

#### ➔ Suggerimento

è anche possibile eliminare gli universi in Universe Design Tool e in Information Design Tool.



- 
1. Nell'area [Universi](#) della console CMC selezionare un universo dall'elenco.
  2. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Elimina](#) ►.
  3. Quando viene richiesto di confermare l'operazione, fare clic su [OK](#).

## 20 Monitoraggio

### 20.1 Informazioni sul monitoraggio

L'applicazione di monitoraggio consente di acquisire le metriche cronologiche e di runtime dei server della piattaforma BI, per la creazione di report e per le notifiche. Consente inoltre agli amministratori del sistema di stabilire se un'applicazione funziona normalmente e se i tempi di risposta sono quelli previsti. Grazie alle metriche aziendali chiave fornite dall'applicazione di monitoraggio, è possibile avere una visione più approfondita della piattaforma BI.

Il monitoraggio consente di eseguire le attività seguenti:

- Controllare le prestazioni di ciascun server: per questa attività vengono utilizzati i controlli che mostrano lo stato di ciascun server tramite i semafori. L'amministratore di sistema può impostare delle soglie per i controlli e ricevere avvisi nel caso in cui vengano violate. Ciò consente di intraprendere azioni proattive in caso di interruzioni o errori improvvisi.
- Visualizzare i KPI (Key Performance Indicator) critici di sistema: supporta il monitoraggio delle attività e delle risorse. I KPI vengono visualizzati nella pagina del cruscotto dell'applicazione di monitoraggio.
- Visualizzare l'intera distribuzione della piattaforma BI in base a gruppi di server, categorie di servizi e nodi Enterprise, sia in formato grafico che tabulare.
- Visualizzare gli errori recenti nella schermata del cruscotto.
- Controllare la disponibilità del sistema e il tempo di risposta: con le probe è possibile simulare i workflow per verificare se i server e i servizi nella distribuzione della piattaforma BI funzionano come previsto. Analizzando la cronologia di andata e ritorno delle probe a intervalli regolari, l'amministratore di sistema può valutare i criteri di utilizzo del sistema.
- Analizzare il carico massimo e il periodo di picco per il CMS: questa funzionalità consente all'amministratore di sistema di determinare se occorrono altre licenze o risorse di sistema.
- Integrazione con altre applicazioni Enterprise: è possibile integrare l'applicazione di monitoraggio della piattaforma BI con altre applicazioni Enterprise, ad esempio SAP Solution Manager e IBM Tivoli Monitoring.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione di monitoraggio, inclusi dettagli su probe e controlli, consultare la *Guida in linea CMC della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### Informazioni correlate

[Informazioni sull'appendice sulle metriche server \[pagina 1006\]](#)

### 20.2 Termini relativi al monitoraggio

Nel seguente elenco vengono forniti i termini correlati all'applicazione di monitoraggio:

---

## Tendenza

Registrare o visualizzare dati cronologici allo scopo di individuare le tendenze.

## Cruscotto

La pagina Cruscotto fornisce all'amministratore di sistema una vista centralizzata che consente di monitorare le prestazioni di tutti i server. Fornisce informazioni in tempo reale su KPI di sistema, avvisi recenti, controlli e relativi grafici basati sullo stato del controllo.

## Controllo

I controlli forniscono lo stato in tempo reale e trend cronologici dei server e dei workflow all'interno dell'ambiente della piattaforma BI. Gli utenti possono associare soglie e avvisi ai controlli. È possibile creare un controllo utilizzando i dati di probe, server, SAPOSCOL o metriche derivate.

## Metrica derivata

Le metriche derivate sono metriche che si creano mediante la combinazione di due o più metriche esistenti in un'equazione matematica. È possibile creare una metrica in base ai requisiti dell'utente, quindi creare un controllo utilizzando la metrica creata.

## Metrica topologica

Le metriche topologiche forniscono informazioni chiare sullo stato di ogni categoria di servizi nella piattaforma BI. Ad esempio, il servizio Crystal Reports restituisce lo stato di integrità combinato di tutti i controlli relativi ai server Crystal Reports.

## Stato di integrità

I valori dello stato di integrità possono essere i seguenti:

- "0" - indica che lo stato d'integrità della metrica non è buono.
- "1" - indica che lo stato d'integrità della metrica si sta deteriorando e richiede attenzione immediata.
- "2" - indica che lo stato d'integrità della metrica è buono.

---

## KPI

I KPI (Key Performance Indicator, indicatori di prestazioni chiave) sono metriche standard della piattaforma BI. Forniscono informazioni sulle pianificazioni e sulle sessioni di accesso. Ad esempio, un valore più elevato per [RunningJobs](#) indica buone prestazioni dei server. Al contrario, un valore più elevato per [PendingJobs](#) indica che le prestazioni sono scarse e il sistema è sovraccarico.

## Probe

Le probe monitorano vari servizi e simulano le diverse funzionalità dei componenti della piattaforma BI. Pianificando l'esecuzione delle probe a intervalli specificati, l'amministratore di sistema è in grado di tracciare la disponibilità e le prestazioni dei servizi chiave forniti dalla piattaforma BI. Questi dati possono essere utilizzati anche per la pianificazione della capacità.

## Semaforo

Il semaforo è un'icona che visualizza il colore verde, giallo o rosso per indicare lo stato di un controllo in un dato momento. Gli utenti possono impostare due o tre stati per un controllo.

## Grafico di tendenza


Il grafico di tendenza è una rappresentazione grafica dei dati metrici cronologici generati da probe e server. Consente all'amministratore di sistema di monitorare il sistema a intervalli di tempo diversi e di valutare i criteri di utilizzo del sistema.

## Avviso

Un avviso corrisponde a una notifica generata dall'applicazione di monitoraggio quando viene violato un valore di soglia definito dall'utente, impostato per metriche diverse applicate a un controllo. È possibile specificare se ricevere avvisi tramite posta elettronica o nella pagina [Cruscotto](#).

## 20.2.1 Architettura

Questa sezione fornisce una panoramica di alto livello dell'architettura di monitoraggio e spiega brevemente il ruolo dei componenti. L'architettura di monitoraggio è rappresentata graficamente di seguito:



I componenti di alto livello nell'architettura sono elencati di seguito:

- Adaptive Processing Server (APS)
- Agente/server Java Management Extensions (JMX)
- MBeans
- Client JMX
- Console di gestione
- Database di tendenza

Il servizio di monitoraggio viene ospitato sull'Adaptive Processing Server. L'applicazione è basata sulla tecnologia JMX.

Il servizio di monitoraggio fornisce i servizi principali disponibili nell'applicazione di monitoraggio. I servizi offerti sono i seguenti:

- Fornisce il servizio dell'agente JMX.
- Crea dinamicamente gli MBean per i server SAP BusinessObjects.

- Fornisce la gestione del ciclo di vita per gli MBean.
- Fornisce un meccanismo per la registrazione di nuove probe.
- Consente agli utenti di creare condizioni di soglia complesse utilizzando le metriche dei server.
- Fornisce un meccanismo di notifica di soglia e invia avvisi.
- Archivia i dati cronologici.

Il servizio di pianificazione probe ospitato su Adaptive Job Server gestisce l'esecuzione e la pianificazione delle probe. Quindi, è necessario che Adaptive Job Server sia in esecuzione per poter eseguire le probe.

L'applicazione di monitoraggio espone inoltre un endpoint dell'URL JMX o Remote Method Invocation (RMI). Altre applicazioni aziendali, quale IBM Tivoli Monitoring, possono connettersi all'applicazione di monitoraggio e accedere alle metriche della piattaforma BI utilizzando un'API remota JMX. L'applicazione di monitoraggio utilizza un database Derby dedicato per l'archiviazione dei dati cronologici per la funzionalità di tendenza. Per informazioni sullo schema del database di tendenza, vedere [Schema del database di tendenza \[pagina 1042\]](#).

## 20.3 Configurazione del supporto di database per il monitoraggio

In questa sezione viene illustrato come configurare il monitoraggio e creare report in base ai dati a esso relativi.

### **i** Nota

Solo i controlli per i quali è stata selezionata l'impostazione [Scrivi nel database di tendenza](#) registrano informazioni di monitoraggio nel database di tendenza.

Sono disponibili due opzioni di database per la registrazione delle informazioni di monitoraggio:

- Registrare informazioni nel database Derby incorporato (opzione predefinita).  
L'applicazione di monitoraggio include un database Apache Derby incorporato, spesso definito «database di tendenza», in cui vengono archiviate le informazioni di monitoraggio per impostazione predefinita. Gli utenti possono creare report dal database Derby. Tale database non fornisce invece gli strumenti per il backup e il recupero tradizionali del database relazionale o il failover. Il database Derby deve inoltre essere aggiornato manualmente per fare in modo che vengano restituite le informazioni più aggiornate.
- Registrare le informazioni nel database di controllo (il database relazionale in cui CMS archivia i dati di controllo).  
Aniché utilizzare il database Derby predefinito, è possibile scegliere di utilizzare l'archivio dati di controllo, spesso definito database di controllo. È possibile utilizzare il database di controllo incluso nella piattaforma BI o un altro database supportato che sia stato configurato come database di controllo. L'utilizzo del database di controllo consente agli utenti di creare report dall'insieme dei dati di controllo e delle informazioni di monitoraggio. L'acquisizione dei dati in un database relazionale fornisce funzionalità di backup e recupero, e disponibilità dei dati in tempo reale.

## Informazioni correlate

[Configurazione per l'utilizzo del database Derby \[pagina 683\]](#)

## 20.3.1 Configurazione per l'utilizzo del database Derby

L'applicazione di monitoraggio archivia i dati di monitoraggio nel database Derby incorporato per impostazione predefinita. Se si desidera utilizzare il database Derby, confermare le impostazioni di database seguenti nella CMC:

1. Nell'area [Gestisci](#) della home page della CMC fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Applicazione di monitoraggio](#) per aprire la pagina delle proprietà.
3. Nell'area [Impostazioni database di tendenza](#) verificare che sia selezionato [Utilizza database incorporato](#).

Per eseguire le query nel database Derby per la creazione di report ed eseguire analisi dei dati, è necessario un universo per il database Derby. Viene fornito un universo con la distribuzione della piattaforma BI nel percorso seguente all'interno della CMC: ► [Universes](#) ► [Monitoring TrendData Universes](#) ►.

## 20.3.2 Configurazione per l'utilizzo del database di controllo

Se si desidera utilizzare il database di controllo per i dati di monitoraggio, è necessario eseguire ulteriori passaggi di configurazione, come indicato di seguito.

- Se il database di tendenza Derby contiene già dati, è necessario migrarlo nel database di controllo, quindi configurare la piattaforma BI per registrare le informazioni di monitoraggio nel database di controllo. Di seguito è riportata la procedura generale da eseguire. Per informazioni dettagliate, vedere gli argomenti correlati.
  1. Migrare il database Derby.
  2. Configurare i file SBO e aggiungere i nomi alias.
  3. Passare al database di controllo.
  4. Riavviare l'Adaptive Processing Server che ospita il servizio di monitoraggio.
  5. Nel cruscotto di monitoraggio verificare che tutto funzioni come previsto. Verificare che nel database siano state create le tabelle di monitoraggio seguenti:
    - MOT\_MES\_DETAILS
    - MOT\_MES\_METRICS
    - MOT\_TREND\_DATA
    - MOT\_TREND\_DETAILS
- Se il database di tendenza non contiene dati, ovvero è stata eseguita una nuova installazione, non è necessario migrarlo. È sufficiente configurare la piattaforma BI per registrare le informazioni di monitoraggio nel database di controllo. Di seguito è riportata la procedura generale da eseguire. Per informazioni dettagliate, vedere gli argomenti correlati.
  1. Verificare che il database di controllo funzioni e che il controllo sia in esecuzione.
  2. Creare le tabelle di monitoraggio nell'ADS.
  3. Configurare i file SBO e aggiungere i nomi alias.
  4. Passare al database di controllo.
  5. Riavviare l'Adaptive Processing Server che ospita il servizio di monitoraggio.

6. Nel cruscotto di monitoraggio verificare che tutto funzioni come previsto. Verificare che nel database siano state create le tabelle di monitoraggio seguenti:

MOT\_MES\_DETAILS  
MOT\_MES\_METRICS  
MOT\_TREND\_DATA  
MOT\_TREND\_DETAILS

#### **i** Nota

Se si registrano dati di monitoraggio nel database di controllo e si desidera creare report da questi dati, è necessario sviluppare un universo personalizzato. L'universo incluso nella piattaforma BI deve essere utilizzato solo con il database Derby incorporato.

## Informazioni correlate

[Migrazione del database Derby al database di controllo \[pagina 684\]](#)

[Configurazione dei file SBO \[pagina 686\]](#)

[Aggiunta di nomi di alias nel file SBO \[pagina 689\]](#)

[Per passare al database di controllo \[pagina 690\]](#)

[Per creare le tabelle di monitoraggio nell'ADS \[pagina 685\]](#)

### 20.3.2.1 Migrazione del database Derby al database di controllo

Se si desidera utilizzare il database di controllo per i dati di monitoraggio e nel database di tendenza Derby sono già presenti dati, è necessario migrare il database Derby al database di controllo.

Prima di procedere alla migrazione dei dati, verificare la presenza dei prerequisiti seguenti:

- Il database di controllo deve funzionare e il controllo deve essere in esecuzione.
- È necessario disporre delle autorizzazioni sufficienti e di applicazioni client di database sul database di destinazione per creare nuove tabelle, importare dump CSV e così via.
- Il database di controllo deve supportare l'importazione di file CSV (Comma-Separated Value).

Attenersi alla procedura seguente per eseguire la migrazione del database:

1. [Per eseguire il backup del database Derby \[pagina 685\]](#)
2. [Per esportare i dati in file CSV \[pagina 685\]](#)
3. [Per creare le tabelle di monitoraggio nell'ADS \[pagina 685\]](#)
4. [Per ripristinare il contenuto nel database di destinazione \[pagina 686\]](#)

#### **i** Nota

in uno scenario cluster si prevede che gli utenti utilizzino la stessa istanza del database Derby per tutte le istanze di monitoraggio. Se l'utente dispone di più istanze del database Derby in uno scenario cluster, deve



importare solo i dati di un'istanza. L'importazione di dati da più istanze del database Derby comporta l'incoerenza dei dati e quindi non è consigliata.

### 20.3.2.1.1 Per eseguire il backup del database Derby

1. Nell'area [Gestisci](#) della home page della CMC fare clic su [Applicazioni](#).
  2. Fare doppio clic su [Applicazione di monitoraggio](#) per aprire la pagina delle proprietà.
  3. Nell'area [Impostazioni database di tendenza](#) immettere una posizione file in cui eseguire il backup del database di tendenza Derby, quindi fare clic su [Salva](#).
  4. Accanto a [Esegui attività di backup del database](#) fare clic su [Ora](#).
- Se il backup del database riesce, viene visualizzato un messaggio di conferma. Verificare inoltre la posizione di cartella immessa per il backup e verificare che i file di backup siano stati inseriti in questa posizione.

### 20.3.2.1.2 Per esportare i dati in file CSV

In questa sezione viene illustrato come generare i file dump CSV necessari per eseguire la migrazione. I file CSV contengono valori separati da virgola del contenuto di dati del database Derby incorporato.

1. Nell'area [Gestisci](#) della home page della CMC fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Applicazione di monitoraggio](#) per aprire la pagina delle proprietà.
3. Nell'area [Impostazioni database di tendenza](#), accanto a [Esporta dati da database incorporato come file CSV](#) fare clic su [Esporta](#).

Vengono generati i quattro file CSV elencati di seguito nella posizione predefinita del database di tendenza, in <BOE\_Install\_Dir>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data/TrendingDB:

- Mot\_Mes\_Details.csv
- Mot\_Trend\_Data.csv
- Mot\_Trend\_Details.csv
- Mot\_Mes\_Metrics.csv

### 20.3.2.1.3 Per creare le tabelle di monitoraggio nell'ADS

Attenersi alla procedura seguente per preparare il database di controllo di destinazione:

1. Dopo avere installato la piattaforma BI, le DDL correlate a tutti i database di controllo CMS supportati sono disponibili nel percorso <Dir\_install>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data\TrendingDB. Qui saranno contenuti sette file diversi (estensione .sql) con il rispettivo nome database. Ad esempio: Oracle.sql per Oracle, Sybase ASE.sql per Sybase ASE Database e così via.
2. Passare al database di destinazione (in questo caso, il database di destinazione è quello in cui è stato configurato il controllo CMS) ed eseguire il file .sql. Vengono create le quattro tabelle di monitoraggio

seguenti: MOT\_TREND\_DETAILS, MOT\_TREND\_DATA, MOT\_MES\_DETAILS e MOT\_MES\_METRICS. Insieme alle tabelle vengono creati anche gli indici richiesti.

Se tutte le tabelle sono create con i tipi di dati corretti, come riportato nel file .sql, viene creato lo schema del database richiesto per l'applicazione di monitoraggio.

### 20.3.2.1.4 Per ripristinare il contenuto nel database di destinazione

È necessario eseguire i passaggi seguenti per ripristinare il contenuto nel database di destinazione:

1. Abilitare l'inserimento di identità.

Le tabelle di monitoraggio contengono una serie di colonne IDENTITY. I valori contenuti in queste colonne sono generati automaticamente. Alcuni database (ad esempio MS SQL Server e SYBASE ASE) non consentono l'inserimento esplicito dei valori in queste colonne. Tuttavia, durante la migrazione dei dati, è necessario migrare anche i valori contenuti nelle colonne IDENTITY. Pertanto, gli utenti devono abilitare l'inserimento esplicito di questi valori, utilizzando il comando SQL seguente: `SET IDENTITY_INSERT <NOME TABELLA> ON.`

2. Importare il file dump CSV nella tabella di destinazione.

Tutto il software fornito con i client di database consente agli utenti di importare i dati dal formato CSV nella tabella, mediante un'opzione di menu o un comando. L'utente deve utilizzare questa opzione per importare i dati dal file CSV nella tabella corrispondente. Importare i file di dati nelle nuove tabelle nell'ordine seguente:

1. MOT\_TREND\_DETAILS
2. MOT\_TREND\_DATA
3. MOT\_MES\_DETAILS
4. MOT\_MES\_METRICS

3. Disabilitare l'inserimento di identità.

Al termine dell'importazione dei dati, è necessario disabilitare l'inserimento di identità nella tabella, mediante il comando SQL seguente: `SET IDENTITY_INSERT <NOME TABELLA> OFF.`

Al termine dell'importazione dei dati, è necessario disabilitare l'inserimento d'identità in una tabella per poter abilitare l'opzione nella tabella successiva. Questo è necessario perché è possibile abilitare l'operazione di inserimento d'identità soltanto in una tabella alla volta.

I passaggi per abilitare e disabilitare l'inserimento di identità sono applicabili solamente per MS SQL Server e Sybase ASE. Per gli altri database, ad esempio Oracle, MaxDb, DB2, MySQL o SQL Anywhere, non sono necessari. Infatti, è possibile importare direttamente i dati nelle tabelle.

### 20.3.2.2 Configurazione dei file SBO

L'applicazione di monitoraggio utilizza al suo interno le librerie di Connection Server. Per consentire la connessione di Connection Server al driver del database è richiesta la configurazione SBO. Per stabilire tale connettività è necessario specificare il driver del database e la relativa posizione nel file SBO.

### Nota

L'applicazione di monitoraggio fa riferimento al nome della connessione di controllo. Se si utilizza `<nomeHost>.<NumPorta>.<nomeDB>` impiega JDBC, altrimenti utilizza ODBC. Affinché l'applicazione di monitoraggio possa connettersi al database di controllo, i file SBO Connection Server devono essere configurati di conseguenza.

### Nota

Per i database Oracle, sono supportate soltanto le connessioni JDBC.

### Esempio

- Se il campo Nome connessione configurato nella pagina Controllo della CMC è `<nomeHost><numPorta><nomeDB>`, è necessario configurare il driver JAR in: `dataAccess\connectionServer\jdbc\<dbType>.sbo`.
- Se il campo Nome della connessione configurato nella pagina Controllo della CMC è impostato su ODBC DSN, è necessario configurare il driver in: `<Dir_Installaz>\dataAccess\connectionServer\odbc\<Tipodb>.sbo`.
- Se il database utilizzato per il controllo è SAP HANA, il file nel quale è necessario configurare il driver è: `<Dir_Installaz>\dataAccess\connectionServer\odbc\newdb.sbo`.
- Se il database utilizzato per il controllo è MS SQL Server, il file nel quale è necessario configurare il driver è: `<Dir_Installaz>\dataAccess\connectionServer\odbc\sqlsrv.sbo`.
- Se il database utilizzato per il controllo è il server DB2, il server delle connessioni non contiene un file `db2iseries.sbo` di supporto.

Per impostazione predefinita, l'applicazione di monitoraggio utilizza la modalità di connessione ODBC per connettersi al database di controllo DB2. Per utilizzare questa modalità, è necessario aggiungere e configurare il DSN di sistema (per il server DB2) nel computer in cui l'applicazione di controllo è in esecuzione. Per informazioni sulle modalità di aggiunta e configurazione della connessione ODBC per DB2, fare riferimento ai seguenti collegamenti:

- <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.apdv.cli.doc%2Fdoc%2Ft0024166.htm> ➔
- <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.udb.apdv.cli.doc%2Fdoc%2Ft0024200.htm> ➔

### Nota

Se non si configura il DSN di sistema per DB2, la tendenza di monitoraggio non riuscirà.

## Configurazione dei file SBO

In genere, le librerie ODBC sono già configurate nei file SBO ed è solo necessario aggiungere i nomi degli alias. In caso contrario, attenersi agli esempi seguenti per eseguire la configurazione nel file SBO:

## Esempio

- Se la versione di database utilizzata per il controllo è SAP HANA, la configurazione nel file SBO deve essere:

```
<DataBase Active="Yes" Name="SAP HANA database 1.0" Platform="MSWindows">
  <Aliases>
    <Alias>SAP High-Performance Analytic Appliance (SAP HANA) 1.0</Alias>
    <Alias>Hana</Alias>
  </Aliases>
  <Libraries>
    <Library Platform="MSWindows">dbd_wnewdb</Library>
    <Library Platform="MSWindows">dbd_newdb</Library>
  </Libraries>
  <Parameter Name="Driver Name">HDBODBC</Parameter>
</DataBase>
```

- Se la versione di database utilizzata per il controllo è MS SQL Server 2008, la configurazione nel file SBO deve essere:

```
<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
  <Libraries>
    <Library>dbd_wmssql</Library>
    <Library>dbd_mssql</Library>
  </Libraries>
  <Parameter Name="Extensions">sqlsrv2008,sqlsrv,odbc</Parameter>
  <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
  <Parameter Name="Driver Name">SQL (Server|Native Client)</Parameter>
  <Parameter Name="SSO Available" Platform="MSWindows">True</Parameter>
</DataBase>
```

- id="li\_9D4EB94F9752458BB21A940C0A892C6D">Se la versione di database utilizzata per il controllo è MySQL 5, nel file SBO deve essere inclusa la voce seguente:

```
<DataBase Active="Yes" Name="MySQL 5">
  <JDBCdriver>
    <ClassPath>
      <Path>C:\mysqljdbcdriver.jar</Path>
    </ClassPath>
    <Parameter Name="JDBC Class">com.mysql.jdbc.Driver</Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">jdbc:mysql://$DATASOURCE$/ $DATABASE$</
Parameter>
  </JDBCdriver>
  <Parameter Name="Driver Capabilities">Query,Procedures</Parameter>
  <Parameter Name="Force Execute">Always</Parameter>
  <Parameter Name="Extensions">mysql5,mysql,jdbc</Parameter>
</DataBase>
```

- Se la versione di database utilizzata per il controllo è Oracle, la configurazione nel file SBO deve essere:

```
<DataBase Active="Yes" Name="Oracle 11">
  <Aliases>
    <Alias>Oracle</Alias>
  </Aliases>
  <JDBCdriver>
    <ClassPath>
      <Path>C:\app\Administrator\product\11.2.0\client_64\jdbc\lib
\ojdbc6.jar</Path>
    </ClassPath>
    <Parameter Name="JDBC Class">oracle.jdbc.OracleDriver</
Parameter>
    <Parameter Name="URL Format">jdbc:oracle:thin:@//$DATASOURCE$/
$DATABASE$</Parameter>
  </JDBCdriver>
  <Parameter Name="Extensions">oracle11,oracle,jdbc</Parameter>
  <Parameter Name="Escape Character">/</Parameter>
```

```

        <Parameter Name="Force Execute">Always</Parameter>
        <Parameter Name="Catalog Separator">.</Parameter>
    </DataBase>

```

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del driver nei file SBO, fare riferimento al *Manuale di accesso ai dati*.

### 20.3.2.3 Aggiunta di nomi di alias nel file SBO

Oltre alla configurazione del driver, è necessario aggiungere anche un alias nel file SBO incluso nella versione di database utilizzata per il controllo. Nella tabella seguente sono elencati i nomi di alias da utilizzare per i database specificati.

Nome DB	Nome alias da utilizzare nel file SBO
SAP HANA	Hana
Microsoft SQL Server	MS SQL Server
My SQL	MySQL
SAP Max DB	MaxDB
IBM DB2	DB2
Sybase SQL Anywhere	Sybase SQL Anywhere
Sybase Adaptive Server Enterprise	Sybase Adaptive Server Enterprise
Oracle	Oracle

È necessario utilizzare i nomi specificati poiché l'applicazione di monitoraggio cerca tali nomi nel file SBO.

#### Esempio

Se il database utilizzato per il controllo è MS SQL Server 2008, è necessario aggiungere l'alias al file SBO come indicato:

```

<DataBase Active="Yes" Name="MS SQL Server 2008">
    <Aliases>
        <Alias>MS SQL Server</Alias>
    </Aliases>
    <Libraries>
        <Library>dbd_wmssql</Library>
        <Library>dbd_mssql</Library>
    </Libraries>
    <Parameter Name="Extensions">sqlsrv2008,sqlsrv,odbc</Parameter>
    <Parameter Name="CharSet Table" Platform="Unix">datadirect</Parameter>
    <Parameter Name="Driver Name">SQL (Server|Native Client)</Parameter>
    <Parameter Name="SSO Available" Platform="MSWindows">True</Parameter>
</DataBase>

```

## 20.3.2.4 Per passare al database di controllo

Cambiare il database in modo da archiviare le informazioni di tendenza di monitoraggio nel database di controllo.

1. Nell'area [Gestisci](#) della home page della CMC fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Applicazione di monitoraggio](#) per aprire la pagina delle proprietà.

Monitoring Application Properties

Note: Change in any of these properties requires MonitoringService restart, except application enable and disable.

☒ Enable Monitoring Application

Default JMX agent end point URL (JOP):

**RMI**

☐ Enable RMI protocol for JMX

RMI port number:

RMI JMX agent end point URL:

**Host Metrics**

☐ Enable host metrics

Path to your installation of SAPOSCOL binary:

**Trending Database Settings**

☒ Use Audit Database ☐ Use Embedded Database

Delete older data when the database size grows more than (MB):

Run database cleanup task everyday at:  hr(s)  minute(s)

Backup trending database every:  hr(s)

Trending database backup directory:

Run database backup task:

Export Data from Embedded database as CSV files:

Trending database location:

BI4217.17-AdaptiveProcessingServer:

**Other Settings**

Metric Refresh Interval (seconds):

Monitoring UI auto refresh interval (seconds):

Alert Reminder Frequency (Days):

3. Nell'area [Impostazioni database di tendenza](#) selezionare [Utilizza database di controllo](#).

### i Nota

Se per il controllo si sta utilizzando un database Oracle, il [Database ADSNome della connessione](#) nella pagina Controllo della CMC deve essere specificato come connessione JDBC. Specificare il nome della connessione nel modo seguente: `<server_name>,<port>,<service_name>`.

### i Nota

Per assicurare la corretta creazione delle tabelle di monitoraggio, concedere le seguenti autorizzazioni per l'account utente database:

```
EXECUTE
CREATE SEQUENCE
CREATE TRIGGER
```

## 20.4 Proprietà di configurazione

Questa sezione descrive le proprietà dell'applicazione di monitoraggio e come modificarle.

Per visualizzare le proprietà di configurazione dell'applicazione di monitoraggio:

1. Accedere alla scheda [Applicazioni](#) della CMC.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su [Applicazione di monitoraggio](#) e scegliere [Proprietà](#). Viene visualizzata la finestra [Proprietà dell'applicazione di monitoraggio](#). Le proprietà configurabili vengono descritte nella seguente tabella:

Tabella 92:

Sezione	Campo	Descrizione
	<a href="#">Abilita applicazione di monitoraggio</a>	Selezionare questa opzione per abilitare le funzionalità di monitoraggio. Se si deseleziona questa opzione, verranno disabilitate tutte le funzioni di monitoraggio, tranne le probe. Verrà disabilitata anche la funzionalità di tendenza della probe.
	<a href="#">URL endpoint predefinito dell'agente JMX (IIOP)</a>	Contiene l'URL dell'endpoint predefinito dell'agente JMX che utilizza il protocollo IIOP. Questo URL viene generato automaticamente se si abilita il monitoraggio e si riavvia il server. Questo è il protocollo predefinito per il servizio di monitoraggio. Questo campo è di sola lettura.
RMI	<a href="#">Abilita protocollo RMI per JMX</a>	Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata. Per abilitarla, è necessario fornire il numero di porta RMI. Questa porta può essere utilizzata sia per la voce del Registro di sistema RMI che per la porta del connettore RMI. La porta deve essere disponibile per il servizio, in caso contrario non sarà possibile avviare il servizio. Una volta fornito il numero di porta RMI, riavviare il server. Una volta riavviato il server, viene generato l'URL dell'endpoint dell'agente JMX RMI. Si tratta di una proprietà di sola lettura che contiene l'URL dell'endpoint dell'agente JMX che utilizza il protocollo RMI. Utilizzare questo URL per connettersi al monitoraggio da altri client.
Metriche host	<a href="#">Abilita metriche host</a>	<p>Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata. Se si abilita questa opzione, è necessario fornire il percorso dell'installazione dei file binari SAPOSCOL.</p> <p>Per abilitare le metriche host, è necessario installare SAPOSCOL. Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione di SAPOSCOL, vedere «Installazione di SAPOSCOL».</p>
Impostazioni database di tendenza	<a href="#">Utilizza database di controllo</a>	<p>Selezionare questa opzione per archiviare la cronologia della tendenza delle metriche nel database di controllo del CMS.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>per questo lavoro è necessario configurare l'applicazione di controllo di CMS.</p> </div>

Sezione	Campo	Descrizione
	<i>Utilizza database incorporato</i>	Selezionare questa opzione per archiviare la cronologia della tendenza delle metriche e dei controlli nel database incorporato incluso nell'applicazione di monitoraggio.
	<i>Elimina i dati più datati quando le dimensioni del database sono maggiori di ( MB)</i>	I dati del database di tendenza verranno eliminati quando le dimensioni del database superano il limite specificato. Un buffer del 30% viene creato per il database. Ad esempio, se questa proprietà è stata impostata su 100 MB e la verifica di sistema rileva che il database supera i 100 MB, verranno eliminati dati dal database fino a raggiungere i 70 MB.
	<i>Esegui attività di pulizia del database ogni giorno alle</i>	L'attività di pulizia del database viene avviata nell'ora specificata. La pulizia del database viene eseguita quando le sue dimensioni superano il limite massimo specificato.
	<i>Backup del database di tendenza ogni</i>	Specifica il numero di ore tra un backup e l'altro del database di tendenza. Se si imposta questo valore, viene eseguito un backup quando si avvia il sistema o ogni volta che viene riavviato l'APS e anche a ogni intervallo specificato.
	<i>Directory di backup del database di tendenza</i>	Per impostazione predefinita, il percorso non viene specificato. È possibile specificare una posizione, tuttavia è necessario utilizzare un percorso assoluto e non relativo. Nel caso di una posizione condivisa, è necessario autorizzare l'accesso a tale posizione.
	<i>Esegui attività di backup del database</i>	L'attività di backup del database inizia quando si fa clic su questa opzione. Specificare il percorso della directory di backup del database prima di scegliere questa opzione.
	<i>Esporta dati da database incorporato come file CSV</i>	Fare clic sul pulsante <i>Esporta</i> per esportare il database come file con valori separati da virgola (CSV).
	<i>Posizione database di tendenza</i>	Per impostazione predefinita, il percorso del database di tendenza è <DIRINSTALL>\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/Data/TrendingDB. È possibile specificare una posizione diversa, tuttavia, è necessario utilizzare un percorso assoluto e non relativo. Per gli ambienti cluster, la posizione può essere condivisa ed è necessario concedere l'autorizzazione di accesso alla posizione condivisa.



Sezione	Campo	Descrizione
Altre impostazioni	<i>Intervallo di aggiornamento metrica (secondi)</i>	<p>L'intervallo minimo che è possibile specificare è di 15 secondi. Tale intervallo si applica a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Calcolo delle sottoscrizioni per i controlli: le regole di attenzione e di pericolo vengono calcolate costantemente con l'intervallo di tempo specificato.</li> <li>◦ Calcolo dello stato del controllo: lo stato del controllo viene calcolato costantemente con l'intervallo di tempo specificato se l'impostazione Evento del controllo è selezionata con l'opzione: <i>Modifica stato di controllo ogni volta che la regola di attenzione o di pericolo restituisce true</i>.</li> <li>◦ Periodo di tendenza: la modalità Cronologia dei grafici viene registrata continuamente con l'intervallo di tempo specificato.</li> </ul>
	<i>Intervallo di aggiornamento automatico UI di monitoraggio (secondi)</i>	Questo intervallo viene utilizzato nell'interfaccia utente di monitoraggio (inclusi cruscotto, elenco di controlli e probe) per l'aggiornamento automatico. L'intervallo minimo è di 15 secondi. L'aggiornamento automatico non interessa la durata in modalità Live nei grafici, impostata sul valore predefinito di 15 secondi.
	<i>Frequenza promemoria avviso (giorni)</i>	Specifica il numero di giorni prima della generazione di un promemoria avviso.

3. Fare clic su *Salva*.

#### **i** Nota

Quando si modifica una di queste proprietà, ad eccezione di quella relativa all'abilitazione e alla disabilitazione dell'applicazione di monitoraggio, è necessario riavviare gli Adaptive Processing Server che ospitano i servizi di monitoraggio.

## Installazione di SAPOSCOL

Attenersi alla seguente procedura per installare SAPOSCOL:

1. Scaricare SAPHOSTAGENT710\_XX.SAR dal sito SAP Marketplace (<http://service.sap.com>).
2. Estrarre SAPHOSTAGENT710\_XX.SAR eseguendo il comando `SAPCAR.EXE -xvf SAPHOSTAGENT710_XX.SAR`.
3. Installare saphostexec eseguendo il comando `saphostexec.exe -install`. Una volta installato saphostexec come servizio, viene avviato SAPOSCOL.
4. Verificare lo stato di SAPOSCOL eseguendo il comando `saposcol -s`.

## 20.4.1 URL dell'endpoint JMX

L'applicazione di monitoraggio espone un URL dell'endpoint JMX tramite il quale gli altri client possono eseguire la connessione utilizzando l'API remota JMX. Per impostazione predefinita, la connettività JMX viene fornita utilizzando il trasporto IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) o CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Questo URL di connessione viene visualizzato nella pagina delle proprietà dell'applicazione di monitoraggio. La possibilità di connettersi tramite IIOP risolve il problema dell'utilizzo di firewall e dell'esposizione delle porte. Le porte CORBA sono disponibili per impostazione predefinita. I file jar elencati nella seguente tabella sono necessari per la connessione del client JMX:

File Jar
activation-1.1.jar
axiom-api-1.2.5.jar
axiom-impl-1.2.5.jar
axis2-adb-1.3.jar
axis2-kernel-1.3.jar
cecore.jar
celib.jar
cesession.jar
commons-logging-1.1.jar
corbaidl.jar
ebus405.jar
log4j.jar
logging.jar
monitoring-plugins.jar
monitoring-sdk.jar
stax-api-1.0.1.jar
wsdl4j-1.6.2.jar
wstx-asl-3.2.1.jar
XmlSchema-1.3.2.jar
TraceLog.jar
ceaspect.jar
aspectjrt.jar

Un'altra soluzione prevede la connessione tramite la porta predefinita RMI. Per ulteriori informazioni su come connettersi tramite la porta RMI, vedere [Proprietà di configurazione \[pagina 690\]](#).

## 20.4.2 Autenticazione HTTPS per le probe di monitoraggio

È supportata l'autenticazione server HTTPS per le probe di monitoraggio. Prima di utilizzarla è necessaria la configurazione seguente:

1. Importare il certificato del server nel truststore del client. Ciò consente di verificare l'identità del server sul lato client (la probe). Eseguire il comando seguente: `<DIR_PRINCIPALE_INSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\lib> keytool -import -alias ca -keystore "<DIR_PRINCIPALE_INSTALLAZ>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\lib\security\cacerts" -file ca.cer`  
ca.cer è il certificato con firma automatica del server o il certificato dell'autorità di certificazione (in genere una CA interna) che ha generato il certificato del server. Se il certificato del server viene generato da una CA ben nota, non è necessario importarlo ed è possibile ignorare questo passaggio. Il motivo di ciò è che il certificato del server verrà verificato con la CA, la cui chiave pubblica è già presente nel truststore per impostazione predefinita.
2. Cambiare la *base URL* nelle impostazioni della probe di BI Launch Pad in `https://<URL>/BOE/BI`, in cui <URL> fa riferimento all'host con il nome utilizzato nel certificato.

Non è supportata l'autenticazione client HTTPS per le probe di monitoraggio.

## 20.4.3 Crittografia delle password per le probe

Quando si utilizzano le probe, per verificare che le password siano crittografate, è necessario aggiungere il parametro `true` al parametro `password` delle singole probe di monitoraggio quando queste vengono create tramite la riga di comando. Per ulteriori informazioni e un esempio di sintassi, consultare l'argomento *Managing Probes Through the Command Line* nella Guida in linea della CMC.

## 20.5 Integrazione con altre applicazioni

Soluzioni Enterprise, come IBM Tivoli Monitoring, si integrano con l'applicazione di monitoraggio come client JMX che si connettono mediante l'URL dell'endpoint JMX. Dopo l'integrazione, le metriche di SAP BusinessObjects possono essere visualizzate dall'interfaccia utente del client.

### 20.5.1 Integrazione dell'applicazione di monitoraggio con IBM Tivoli

Per integrare l'applicazione di monitoraggio con IBM Tivoli, è necessario creare, installare e configurare un agente di monitoraggio IBM Tivoli. Attenersi alla seguente procedura per creare un agente di monitoraggio IBM Tivoli:

1. Installare il software IBM Tivoli Monitoring Agent Builder versione 6.2.1.
2. Creare un nuovo agente. Per informazioni sulla creazione di un nuovo agente, consultare il Manuale dell'utente di IBM Tivoli Monitoring Agent.

3. Nel passaggio «Defining data monitoring types» selezionare [Data from a server](#) nell'area [Monitoring Data Categories](#) e selezionare [JMX](#) nell'area [Data Sources](#).
4. Fare clic su [Avanti](#).
5. Nella finestra [JMX Information](#), fare clic su [Browse](#) per visualizzare tutti gli MBean JMX sul server MBean.

#### **i** Nota

Se si esegue il browser per la prima volta, è necessario aggiungere una nuova connessione.

6. Nella finestra [Java Management Extensions \(JMX\) Browser](#) fare clic su + accanto a [Connection Name](#) per aggiungere una nuova connessione.
7. Nella finestra [MBean Server Connection Wizard](#), selezionare [Standard JMX Connections \(JSR-160\)](#).
8. Inserire le informazioni seguenti nella finestra [Connection Properties](#):

Campo	Descrizione
Nome connessione	Server conforme a JSR-160
ID utente	Nome utente utilizzato per accedere alla piattaforma BI
Password	Password utilizzata per accedere alla piattaforma BI
URL servizio	Fornire l'URL dell'endpoint JMX

9. Fare clic su [Fine](#).
10. Nell'area [MBean Key Properties](#), selezionare [Domain](#) e [Type](#).  
Tutti gli MBean vengono visualizzati nel campo di testo seguente.
11. Selezionare tutti gli MBean con il dominio Server, selezionandone uno alla volta affinché vengano elencati gli attributi. Scegliere un attributo chiave nel caso in cui siano presenti più MBean dello stesso tipo. Ad esempio, se esistono due istanze di un server in esecuzione, il PID di ciascuna istanza può essere un attributo chiave.
12. Selezionare un server e selezionare le opzioni per il gruppo di attributi JMX nella finestra [JMX Agent-Wide Options](#).
13. Nella finestra [Data Source Definition](#), selezionare l'agente aggiunto e fare clic su [Add to Selected](#). Con questa azione si torna all'inizio del ciclo di creazione dell'agente ed è necessario ripetere i passi precedenti per aggiungere un altro server da monitorare.
14. Dopo aver creato l'agente, è necessario installarlo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione di un agente, consultare il Manuale dell'utente di IBM Tivoli Monitoring Agent dalla figura 154 in avanti. In questa sezione vengono fornite informazioni sull'installazione locale dell'agente, nonché sulla creazione di una soluzione installabile dell'agente.

#### **i** Nota

Se si sta creando un agente per la piattaforma BI mediante Agent Builder, è necessario che la piattaforma BI sia installata nello stesso sistema. Se tuttavia si esegue l'installazione di un agente già esistente utilizzando il relativo file di installazione, non è necessario che il monitoraggio della piattaforma BI sia installato poiché al momento della configurazione è possibile fornire i dettagli di un qualsiasi sistema con un endpoint JMX.

Per configurare un agente esistente, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire [Manage Tivoli Enterprise Monitoring Services](#) in modalità TEMS. Verrà visualizzato l'agente installato.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello dell'agente e selezionare [Configure using defaults](#).
3. Selezionare il nome di un'istanza.

L'agente può essere configurato utilizzando due diversi protocolli: RMI e BOEIOP.

Per utilizzare il protocollo RMI:

Fare clic su [Avanti](#). Non apportare alcuna modifica ai parametri Java.

Fornire i valori per le credenziali JMX, ad esempio ID utente, Password e URL servizio. Per ulteriori informazioni, vedere *Proprietà di configurazione* negli argomenti correlati.

Fare clic su [OK](#).

Per utilizzare il protocollo BOEIOP:

Copiare i file `bcm.jar` e `cryptojFIPS.jar` da `%DirInstall%\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib` a una cartella nel sistema.

Copiare i file jar elencati nella seguente tabella in un'altra cartella.

Nei parametri Java, impostare gli argomenti JVM nel percorso della cartella -

```
Djmx.remote.protocol.provider.pkgs = com.businessobjects.sdk.monitoring e -  
Djmx.boeiop.bcm.dir=< in cui sono stati copiati i file bcm.jar e cryptojFIPS.jar .
```

Selezionare [Avanti](#).

Fornire i valori per le credenziali JMX, ad esempio ID utente, Password e URL servizio. Per ulteriori informazioni, vedere *Proprietà di configurazione* negli argomenti correlati.

Impostare il valore `<Jar Directories>` come posizione della cartella in cui è stato copiato l'elenco di file jar forniti nella tabella.

Fare clic su [OK](#).

File Jar
activation-1.1.jar
axiom-api-1.2.5.jar
axiom-impl-1.2.5.jar
axis2-adb-1.3.jar
axis2-kernel-1.3.jar
cecore.jar
celib.jar
cesession.jar
commons-logging-1.1.jar
corbaidl.jar
ebus405.jar
log4j.jar
logging.jar
monitoring-plugins.jar
monitoring-sdk.jar
stax-api-1.0.1.jar
wsdl4j-1.6.2.jar
wstx-asl-3.2.1.jar

File Jar
XmlSchema-1.3.2.jar
TraceLog.jar
ceaspect.jar
aspectjrt.jar

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'agente e scegliere [Start](#) nella finestra [Manage Tivoli Enterprise Monitoring Services](#).
5. Aprire IBM Tivoli Enterprise Portal Desktop/Browser Client. Viene visualizzato un pulsante nella finestra [Navigator](#).
6. Fare clic sul pulsante [Navigator](#).  
L'agente viene aggiunto a Navigator.

## Informazioni correlate

[Proprietà di configurazione \[pagina 690\]](#)

## 20.5.2 Integrazione dell'applicazione di monitoraggio con SAP Solution Manager

Per integrare l'applicazione di monitoraggio con SAP Solution Manager, è necessario che [Wily Introscope](#) sia installato e in esecuzione sul sistema. SAP Solution Manager deve essere configurato per la workstation Introscope. Eseguire i passaggi seguenti durante l'installazione della piattaforma BI:

1. Nel passaggio «Configure Connectivity to Introscope Enterprise Manager» fornire il nome host e i dettagli della porta. Introscope Agent viene installato in C:\Programmi (x86)\SAP Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\Wiley durante l'installazione della piattaforma BI.
2. Avviare la workstation Introscope e fare clic su [New Investigator](#). È possibile visualizzare le metriche server di SAP BusinessObjects e le metriche virtuali delle probe nella sezione JMX dell'agente configurato.

### Nota

È possibile configurare l'agente Introscope (IS) scegliendo ► [CMC](#) ► [Servers](#) ► [Server node](#) ► [Placeholders](#) ►. Seguendo questo percorso è anche possibile configurare la porta e l'host di IS Enterprise Manager per consentire la comunicazione tra l'agente IS e l'applicazione di monitoraggio. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento [Managing Servers](#) nella Guida in linea della CMC.

Per rendere le metriche JMX disponibili in IS, verificare che i servizi dell'agente IS e il servizio di monitoraggio siano disponibili nell'istanza di AdaptiveProcessingServer.

Se si abilita la strumentazione IS, la strumentazione del codice viene abilitata automaticamente.

## 20.6 Supporto cluster per il server di monitoraggio

L'applicazione di monitoraggio supporta il clustering, che offre funzionalità di failover.

Con il supporto cluster, solo un servizio sarà attivo in un dato momento e tutti gli altri servizi saranno passivi. Se in un ambiente cluster sono presenti i due servizi di monitoraggio s1 e s2, solo uno dei essi sarà disponibile. Sia s1 che s2 tentano di attivarsi, ma quando uno di essi ci riesce, l'altro diventa inattivo o passivo.

Il servizio passivo verifica periodicamente la disponibilità del servizio attivo (ogni minuto). Se il servizio attivo risulta non disponibile, il servizio passivo tenta immediatamente di passare allo stato attivo.

### **i** Nota

È consigliabile che il servizio di monitoraggio venga ospitato in un'istanza separata di Adaptive Processing Server (APS) per evitare errori o la riduzione delle prestazioni del server APS.

## 20.7 Risoluzione dei problemi

In questa sezione vengono fornite soluzioni passo passo per un'ampia gamma di problemi che possono verificarsi con l'applicazione di monitoraggio.

### 20.7.1 Cruscotto

#### **Il collegamento del cruscotto di monitoraggio non è visualizzato sulla pagina CMC**

- Verificare se l'utente dispone di diritti di accesso adeguati.
- Assicurarsi che l'utente venga aggiunto ai gruppi Monitoring User or Administrator o a qualsiasi altro gruppo che faccia parte di quelli appena citati.

#### **Gli indicatori di prestazioni chiave non sono visibili sul cruscotto di monitoraggio**

- Verificare se le metriche richieste sono visibili scegliendo ► [Proprietà server](#) ► [Metriche](#) ►.
- Verificare che il Central Management Server risponda nel modo previsto.

## Impossibile avviare l'applicazione di monitoraggio

Scaricare e installare l'ultima versione del lettore Flash.

### 20.7.2 Avvisi

#### Impossibile ricevere avvisi nella pagina Avvisi

- Verificare che sia selezionata l'opzione [Abilita avvisi personali](#) nelle proprietà dell'applicazione Avvisi.
- Assicurarsi di disporre di diritti di accesso adeguati per ricevere avvisi.
- Verificare se gli avvisi recenti sono visibili sul cruscotto di monitoraggio.

#### **i** Nota

È possibile inviare un documento Crystal Reports all'ID di posta elettronica impostato per verificare che il protocollo SMTP funzioni come previsto.

#### Impossibile ricevere notifiche di posta elettronica

- Verificare che sia selezionata l'opzione [Abilita posta elettronica](#) nelle proprietà dell'applicazione Avvisi.
- Verificare che le impostazioni dell'indirizzo di posta elettronica per la ricezione degli avvisi siano appropriate.
- Verificare se il server SMTP funziona.
- Assicurarsi che sia abilitata l'istanza Adaptive Job Server.
- Verificare le impostazioni SMTP nella destinazione dell'istanza Adaptive Job Server.

### 20.7.3 Elenco di controlli

#### Impossibile ricevere dati cronologici per Controllo

- Verificare l'intervallo di polling nella pagina [Proprietà](#) dell'applicazione di monitoraggio.
- Controllare il file di traccia nella cartella logging.
- Verificare se la [Posizione del database di tendenza](#) è specificata nella pagina [Applicazioni](#) della CMC. Per un ambiente cluster, verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni necessarie per accedere alla posizione condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere [Proprietà di configurazione](#) negli argomenti correlati.
- Assicurarsi che l'orario di sistema del server e del client sia lo stesso in un fuso orario specifico.



---

## Si è verificato un errore durante il recupero dei dati live sincronizzati

Verificare che l'istanza Adaptive Processing Server sia in esecuzione.

## La scheda Elenco di controlli è disabilitata

- Verificare che il servizio di monitoraggio sia in esecuzione.
- Verificare la presenza di messaggi di errore nei registri del servizio di monitoraggio.
- Verificare che i server e le relative metriche siano visibili in jConsole.

## Informazioni correlate

[Proprietà di configurazione \[pagina 690\]](#)

## 20.7.4 Probe

### Impossibile pianificare i probe

- Verificare che l'istanza AdaptiveJobServer che ospita il Servizio di pianificazione probe sia in esecuzione.
- Assicurarsi che il CUID del report, utilizzato per i documenti Crystal Reports e Web Intelligence, sia appropriato.
- Verificare che l'utente disponga di diritti di amministrazione o che sia un membro del gruppo Administrator.
- Verificare se l'utente dispone di diritti adeguati per aprire, aggiornare ed esportare documenti Crystal Reports o Web Intelligence utilizzati nelle probe corrispondenti.

### Lo stato della pianificazione della probe è in sospeso

- Verificare se l'istanza di ProbeSchedulingService è installata.
- Verificare che l'istanza AdaptiveJobServer che ospita il Servizio di pianificazione probe sia in esecuzione.

## Si è verificato un errore durante il recupero dei dati di tendenza dal database

Verificare se l'istanza di AdaptiveProcessingServer è in esecuzione.

## Impossibile eseguire correttamente probeRun.bat

- Verificare se `java_home` è stato impostato.
- Verificare se al prompt dei comandi sono stati immessi i parametri corretti.

### **i** Nota

immettere `probeRun.bat -help` al prompt dei comandi per verificare se tutti i parametri sono appropriati.

## 20.7.5 Metriche

### Le metriche dell'host non sono elencate

- Assicurarsi che SAPOSCOL sia in esecuzione.
- Verificare che l'opzione *Abilita metriche host* sia selezionata sulla pagina *Proprietà* dell'applicazione di monitoraggio.
- Riavviare l'istanza di AdaptiveProcessingServer per applicare le modifiche.
- Verificare che il *Percorso dell'installazione dei file binari SAPOSCOL* sia appropriato.

### Si è verificato un errore durante il recupero del client JMX

Verificare se l'istanza di AdaptiveProcessingServer è in esecuzione.

### Il valore della metrica SAPOSCOL è zero sulla pagina Metrica

- Assicurarsi che SAPOSCOL sia in esecuzione.
- Eseguire i comandi seguenti sull'host in cui è installato SAPOSCOL:
  1. `saposcol -s` per controllare lo stato
  2. `saposcol -m` per ottenere un'istantanea dei dati raccolti da SAPOSCOL

## 20.7.6 Grafico

### I grafici mostrano orari diversi per le modalità live e cronologia

Assicurarsi che l'orario di sistema del server e del client sia lo stesso in un fuso orario specifico.

---

## **I dati del grafico non vengono visualizzati in modalità cronologia per uno scenario di cluster**

Assicurarsi che tutte le istanze di AdaptiveProcessingServer puntino alla stessa posizione del database Derby.

## 21 BW Administration Cockpit

### 21.1 Informazioni sul Cockpit degli amministratori BI

Il Cockpit degli amministratori BI è una nuova applicazione aggiunta nella CMC. Consente a un amministratore di raccogliere dati base sull'ambiente BI. Ciò significa, essenzialmente, ricavare contenuti di business intelligence dai dati del proprio ambiente business intelligence. Con il Cockpit degli amministratori BI, è possibile ottenere informazioni su server, processi pianificati, utilizzo dei contenuti e applicazioni.

#### **i** Nota

Perché il Cockpit degli amministratori BI funzioni, il servizio di monitoraggio deve essere attivo.

Affinché il Cockpit degli amministratori BI possa richiamare i dati corretti, è necessario attivare controlli ed eventi rilevanti.

Perché il Cockpit degli amministratori BI funzioni occorre che i client possano accedere ai servizi Web RESTful della piattaforma BI.

Affinché il Cockpit degli amministratori BI funzioni occorre, inoltre, che WACS sia in esecuzione.

Perché il Cockpit degli amministratori BI funzioni, l'accesso interdominio deve essere attivo.

Se si configura SSL per CMC, è necessario configurare SSL anche per WACS affinché il Cockpit degli amministratori BI funzioni.


#### 21.1.1 Pagina iniziale del Cockpit degli amministratori BI

La Pagina iniziale del Cockpit degli amministratori BI offre, con rappresentazione grafica, un'analisi esaustiva dei dati correlati ai seguenti componenti:

- Server
- Processi pianificati
- Utilizzo dei contenuti
- Applicazione

#### **i** Nota

Per poter visualizzare l'analisi sull'*Utilizzo dei contenuti* e sull'*Applicazione*, è necessario che il database di controllo sia attivo



È possibile aggiornare i dati visualizzati su ciascuna pagina del Cockpit degli amministratori BI selezionando l'icona di aggiornamento nell'angolo in alto a destra della Pagina iniziale.

## 21.1.2 BI sui server

Il Cockpit degli amministratori BI consente di ottenere dati in tempo reale sullo stato e sui dettagli correlati di tutti i server nell'ambiente BI.

Ad esempio, la home page fornisce i seguenti dettagli:

- Numero totale di server
- Numero di server con errori
- Numero di server interrotti

Facendo clic sulla finestra [Server](#), si viene indirizzati a una pagina Server contenente i dettagli del numero totale di server e di server con errori. Inoltre, la pagina Server fornisce lo [Stato](#), il [Nome server](#), il [Tipo](#), lo [Stato](#) e l'[Ora dell'ultima modifica](#) per ogni server con errori.

Central Management Console

BI Administrators' Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

All Servers

Servers

All 16 | Failed 0 | Running 15

STATUS	SERVER NAME	TYPE	STATE	LAST MODIFIED TIME
Running	MASTERSHAKE.AdaptiveProcessingServer	Adaptive Processing Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:37 AM
Running	MASTERSHAKE.ConnectionServer	Connection Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:36 AM
Running	MASTERSHAKE.WebApplicationContainerServer	Web Application Container Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:34 AM
Running	MASTERSHAKE.CrystalReports2016ReportApplicationServer	Crystal Reports 2016 Report Application Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.ConnectionServer32	Connection Server (32-bit)	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.CrystalReports2016ProcessingServer	Crystal Reports 2016 Processing Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.DashboardsProcessingServer	Dashboards Processing Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.CrystalReportsCacheServer	Crystal Reports Cache Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.EventServer	Event Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:33 AM
Running	MASTERSHAKE.OutputFileRepository	Output File Repository Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM
Running	MASTERSHAKE.InputFileRepository	Input File Repository Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM
Running	MASTERSHAKE.DashboardsCacheServer	Dashboards Cache Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM
Running	MASTERSHAKE.CrystalReportsProcessingServer	Crystal Reports Processing Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM
Running	MASTERSHAKE.AdaptiveJobServer	Adaptive Job Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM
Running	MASTERSHAKE.CentralManagementServer	Central Management Server	Enabled	Aug 27, 2015 4:32 AM

È possibile visualizzare maggiori dettagli sul server con errori scegliendo la riga corrispondente. In questo modo si viene indirizzati a una nuova pagina contenente i dettagli del motivo di errore. È possibile riavviare il server con errori dall'interno della pagina scegliendo [Avvia](#).

## 21.1.3 BI sui processi

Il Cockpit degli amministratori BI consente di ottenere dati sullo stato e sui dettagli correlati di tutti i processi nell'ambiente BI.

Ad esempio, la home page fornisce i seguenti dettagli:

- Numero totale di processi
- Numero di processi in esecuzione
- Numero di processi con errori

Nella finestra [Processi](#), è possibile filtrare i dati per uno specifico intervallo di ore, selezionando quello desiderato dal menu a discesa. Gli intervalli di ore disponibili sono:

- Oggi
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Trimestre
- Anno

Facendo clic sulla finestra [Processi](#), si viene indirizzati a una pagina Processi contenente i dettagli del numero totale di processi, dei processi in esecuzione, di quelli con errori e delle statistiche. La scheda [Statistiche](#) fornisce i dettagli relativi a processi con più istanze e processi con tempi di esecuzione più lunghi. Inoltre, la pagina Processi fornisce il [Nome processo](#), lo [Stato](#), il [Tipo](#), il [Proprietario](#) e l'[Ora di fine](#) per ogni processo con errori.

Central Management Console

Administrator's Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

Jobs Statistics

Jobs

All 39 | Failed 0 | Running 0 | Success 39

ALL | FAILED | RUNNING | STATISTICS

STATUS	JOB NAME	TYPE	OWNER	End Time
SUCCESS	XML Exporting [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Xcelsius 4.5 Charts and Dials [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Optional Parameter - DCP [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Interactive Parameters [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:37
SUCCESS	Interactive Parameters Dynamic Group [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Interactive Parameters Chart [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Grouping and Sorting [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:37
SUCCESS	Drilldown [1][1]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:37
SUCCESS	XML Exporting [2]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Xcelsius 4.5 Charts and Dials [2]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38
SUCCESS	Optional Parameter - DCP [2]	CrystalReport	Administrator	28 July 2015, 01:38

È possibile visualizzare maggiori dettagli sul processo con errori scegliendo la riga corrispondente. È possibile riavviare il processo con errori dall'interno della pagina scegliendo *Esegui*.

### 21.1.4 BI sull'utilizzo dei contenuti

Il Cockpit degli amministratori BI consente di ottenere dati sull'utilizzo dei contenuti nell'ambiente BI.

Ad esempio, la home page fornisce i seguenti dettagli:

- Numero di documenti attivi
- Numero di documenti inattivi

Nella finestra *Utilizzo dei contenuti*, è possibile filtrare i dati per uno specifico intervallo di ore, selezionando quello desiderato dal menu a discesa. Gli intervalli di ore disponibili sono:

- Oggi
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Trimestre
- Anno

Facendo clic sulla finestra *Utilizzo dei contenuti*, si viene indirizzati alla pagina Utilizzo dei contenuti, contenete i dettagli del contenuto attivo, di quello inattivo e delle statistiche. La scheda Statistiche fornisce dettagli relativi alle caselle di posta in arrivo con più contenuto inattivo, universi con più contenuto e cartelle con più contenuto.

Central Management Console

BI Administrators' Cockpit

Welcome: Administrator | Preferences | Help | Log Off

Inactive Content

Content Usage

Active content 0 | Inactive content 36

ACTIVE CONTENT	INACTIVE CONTENT	STATISTICS
CONTENT NAME	TYPE	RUN TIME
Drill Demo	Webi	
Interactive Parameters Chart	CrystalReport	
Interactive Sort Detail	CrystalReport	
Charting Samples	Webi	
Report Conversion Tool Audit Statistics Report	Webi	
Grouping and Sorting	CrystalReport	
Input Controls and variables	Webi	
Chart Demo	Webi	
Interactive Parameters	CrystalReport	
Fold Unfold Sample	Webi	
Variance Analysis Report	CrystalReport	
YTD Variance Cross Tab	CrystalReport	
Sections Demo	Webi	
Input Controls And Charts	Webi	
Drilldown	CrystalReport	

La pagina Utilizzo dei contenuti, inoltre, fornisce il *Nome contenuto*, il *Tipo* e l'*Ora di esecuzione*.

## 21.1.5 BI sulle applicazioni

Il Cockpit degli amministratori BI fornisce dati sul numero di applicazioni ordinate per nome dell'applicazione nell'ambiente BI.

Nella finestra *Applicazione*, è possibile filtrare i dati per uno specifico intervallo di ore, selezionando quello desiderato dal menu a discesa. Gli intervalli di ore disponibili sono:

- Oggi
- Ultimi 7 giorni
- Ultimi 30 giorni
- Trimestre
- Anno

Facendo clic sulla finestra *Applicazioni*, si viene indirizzati alla pagina Applicazioni, contenente i dettagli relativi a *tutte le applicazioni* e alle *maggiori applicazioni*.



Central Management Console

BT Administrators' Cockpit

Welcome: **Administrator** | Preferences | Help | Log Off

Applications

Top Applications

All Applications 2 | Top Applications 2

ALL APPLICATIONS TOP APPLICATIONS

APPLICATION NAME	NO OF USERS	NO OF ARTIFACTS
Crystal Report	1	22
Web Intelligence	0	7

La scheda delle *maggiori applicazioni* elenca le 5 maggiori applicazioni con il numero più alto di documenti creati nell'intervallo di ore selezionato. La pagina Applicazioni fornisce inoltre il *Nome applicazione*, il *Numero di utenti* e il *Numero di elementi*.

## 22 Cestino

### 22.1 Cestino

#### Cestino

Il cestino è una nuova applicazione disponibile nella CMC. Quando l'utente elimina un elemento dal sistema BOE, viene spostato nel cestino, dove viene temporaneamente archiviato finché il cestino stesso non viene svuotato. Ciò consente all'utente di recuperare report o cartelle eliminati per errore e ripristinarli nelle posizioni originali.

Con l'applicazione del cestino, l'amministratore può:

- Avviare il ripristino di qualsiasi elemento eliminato (come report e cartelle)
- Eliminare definitivamente gli elementi dal cestino
- Eseguire la pulitura automatica del cestino

È possibile archiviare temporaneamente nel cestino solo elementi nella cartella pubblica.

#### 22.1.1 Ripristino di un elemento dal Cestino

Il Cestino visualizza un elenco di elementi eliminati. Per ripristinare un elemento dal Cestino, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Dal riquadro [Gestisci](#) della pagina iniziale della CMC, scegliere [Cestino](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da ripristinare e selezionare [Ripristina](#) dal menu di scelta rapida.
4. Scegliere [OK](#).

È possibile passare alla posizione dell'elemento ripristinato per confermare l'operazione di ripristino.

#### **i** Nota

Se si ripristina un elemento dal Cestino e nella posizione di ripristino già esiste un elemento con lo stesso nome, l'elemento viene salvato nella posizione di ripristino con il seguente nome: "<nome elemento> ripristinato(1, 2, ...)".

Quando la cartella principale di un elemento nel Cestino viene eliminata, la cartella principale viene ricreata quando l'elemento viene ripristinato. Tuttavia, la cartella principale conterrà solo gli elementi ripristinati dal Cestino.

Non è possibile aprire/navigare in un elemento dal Cestino.

Ora si è ripristinato correttamente un elemento dal Cestino.

## 22.1.2 Eliminazione definitiva di elementi dal cestino

L'amministratore ha l'autorizzazione di eliminare definitivamente gli elementi selezionati dal cestino o di svuotare il cestino.

Per eliminare definitivamente gli elementi dal cestino, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Dal riquadro [Gestisci](#) della pagina iniziale della CMC, scegliere [Cestino](#).
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da eliminare e selezionare [Elimina](#) dal menu di scelta rapida.
4. Scegliere [OK](#).

Ora è stato eliminato correttamente un elemento dal cestino.

## 22.1.3 Abilitazione della pulitura automatica per il cestino

È possibile eseguire periodicamente la pulitura automatica del cestino.

Per abilitare la pulitura automatica del cestino, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Dal riquadro [Gestisci](#) della pagina iniziale della CMC, scegliere [Cestino](#).
3. Dalla finestra di dialogo [Cestino](#), scegliere [Proprietà](#).

Si apre la finestra di dialogo [Proprietà: cestino](#).

4. Selezionare la casella di spunta e specificare (in giorni) quanto tempo deve attendere il sistema prima di procedere alla pulitura automatica di un elemento eliminato.
5. Scegliere [OK](#).

Ora è stata abilitata correttamente la funzione di pulitura automatica del cestino.

---

## 23 Controllo

### 23.1 Panoramica

La funzionalità di controllo consente di tenere traccia degli eventi significativi sui server e sulle applicazioni; ciò fornisce un quadro di insieme sulle informazioni cui si accede, sulle relative modalità di accesso e di modifica, nonché sull'utente che esegue tali operazioni. Le informazioni vengono registrate in un database denominato archivio dati di controllo (ADS). Una volta inseriti i dati nel database ADS, è possibile progettare report personalizzati in base alle proprie esigenze. È possibile trovare report e universi di esempio nella SAP Community Network <http://scn.sap.com/>.

Ai fini di questo capitolo, per sistema di controllo si intende qualsiasi sistema responsabile della registrazione o dell'archiviazione delle informazioni su un evento mentre per sistema controllato si intende qualsiasi sistema responsabile dell'esecuzione di un evento controllabile. In alcune circostanze un singolo sistema può svolgere entrambe le funzioni.

#### Funzionamento delle attività di controllo


Central Management Server (CMS) riveste il ruolo di sistema di controllo, mentre ogni server o applicazione che attiva un evento controllabile funge da sistema controllato. Quando viene attivato un evento controllato, il sistema controllato genera un record e lo archivia in un file temporaneo locale. A intervalli regolari CMS comunica con i sistemi controllati per richiedere tali record e inserisce i dati nel database ADS.

CMS controlla inoltre la sincronizzazione degli eventi di controllo che si verificano su computer diversi. Ogni sistema controllato fornisce un'indicazione data e ora per gli eventi di controllo registrati. Per assicurarsi che le indicazioni data e ora degli eventi su server diversi siano coerenti, CMS trasmette periodicamente la propria ora di sistema ai sistemi controllati. I sistemi controllati confrontano quindi quest'orario con gli orologi interni. Se vengono rilevate differenze, correggono la data e l'ora registrate per gli eventi di controllo successivi.

A seconda del tipo di sistema controllato, verrà utilizzato uno dei seguenti workflow per registrare gli eventi.

#### Controllo dei server

In caso di eventi generati dal server, CMS può fungere sia da sistema controllato che da sistema di controllo.




NOTA: l'Auditor e il sistema controllato possono coesistere sullo stesso server CMS.

1. Un evento controllabile è eseguito dal server.
2. Il sistema controllato scrive gli eventi in un file temporaneo. I passaggi 1 e 2 possono verificarsi più volte prima del passaggio 3.
3. A intervalli regolari il sistema di controllo interroga il sistema controllato e richiede un batch di eventi di controllo.
4. Il sistema controllato recupera gli eventi dai file temporanei.
5. Il sistema controllato trasmette gli eventi al sistema di controllo.
6. Il sistema di controllo scrive gli eventi nell'ADS e indica al sistema controllato di eliminare gli eventi dai file temporanei.

## Controllo dell'accesso client per i client che si connettono tramite Corba

Riguarda applicazioni come SAP BusinessObjects Web Intelligence.



NOTA: l'Auditor e il sistema controllato possono coesistere sullo stesso server CMS.

1. Il client si connette a CMS, che funge da sistema controllato. Il client fornisce l'indirizzo IP e il nome del computer che verranno verificati dal sistema controllato.


### **i** Nota

è necessario aprire una porta nel firewall tra il client e CMS. Per ulteriori informazioni sui firewall, consultare il capitolo relativo alla protezione del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

2. Il sistema controllato scrive gli eventi in un file temporaneo. I passaggi 1 e 2 possono verificarsi più volte prima del passaggio 3.
3. A intervalli regolari il sistema di controllo interroga il sistema controllato e richiede un batch di eventi di controllo.
4. Il sistema controllato recupera gli eventi dai file temporanei.
5. Il sistema controllato trasmette gli eventi al sistema di controllo.
6. Il sistema di controllo scrive gli eventi nell'ADS e indica al sistema controllato di eliminare gli eventi dai file temporanei.

## Controllo dell'accesso client per i client che si connettono tramite HTTP

Riguarda applicazioni online come BI Launch Pad, Central Management Console, SAP BusinessObjects Web Intelligence e così via.




NOTA: l'Auditor e il sistema controllato possono coesistere sullo stesso server CMS.

1. Il browser si connette al server di applicazioni Web cui vengono inoltrati i dati di accesso.
2. L'SDK della piattaforma BI inoltra la richiesta di accesso al sistema controllato (CMS), insieme all'indirizzo IP e al nome del computer in cui è presente il browser.
3. Il sistema controllato scrive gli eventi in un file temporaneo. I passaggi da 1 a 3 possono verificarsi più volte prima del passaggio 4.
4. A intervalli regolari il sistema di controllo interroga il sistema controllato e richiede un batch di eventi di controllo.
5. Il sistema controllato recupera gli eventi dai file temporanei.
6. Il sistema controllato invia gli eventi al sistema di controllo.
7. Il sistema di controllo scrive gli eventi nell'ADS e indica al sistema controllato di eliminare gli eventi dai file temporanei.

## Controllo non all'accesso per i client che si connettono tramite CORBA

Questo flusso di lavoro si applica agli eventi di controllo SAP BusinessObjects Web Intelligence durante la connessione tramite CORBA.




### **i** Nota

è necessario aprire una porta nel firewall tra ogni client e ogni Adaptive Processing Server che ospiti CAP e tra ogni client e CMS. Per ulteriori informazioni sui firewall, consultare il capitolo relativo alla protezione del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

5. Il CAPS scrive gli eventi in un file temporaneo. I passaggi da 1 a 5 possono verificarsi più volte prima del passaggio 6.
6. A intervalli regolari il sistema di controllo interroga il CAPS e richiede un batch di eventi di controllo.
7. Il CAPS recupera gli eventi dai file temporanei.
8. Il CAPS invia le informazioni sugli eventi al sistema di controllo.
9. Il sistema di controllo scrive gli eventi nell'ADS e indica al CAPS di eliminare gli eventi dai file temporanei.

## Controllo non all'accesso per i client che si connettono tramite HTTP

Questo flusso di lavoro si applica agli eventi di controllo SAP BusinessObjects Web Intelligence (ad eccezione di quelli di accesso) durante la connessione tramite HTTP.



NOTA: l'Auditor e il sistema controllato possono coesistere sullo stesso server CMS.

1. L'utente avvia un evento potenzialmente controllabile. L'applicazione client contatta il server di applicazioni Web.
2. L'applicazione Web verifica se l'evento è configurato per essere controllato.

### **i** Nota

anche se il diagramma mostra il sistema di controllo CMS oggetto del contatto, qualsiasi CMS del cluster può essere contattato per queste informazioni.

3. CMS restituisce le informazioni di configurazione del controllo al server di applicazioni Web, che le passa all'applicazione client.
4. Se l'evento è configurato per il controllo, il client invia le informazioni sugli eventi al server di applicazioni Web, il quale le passa al servizio proxy di controllo client (CAPS), ospitato in un Adaptive Processing Server (APS).
5. Il CAPS scrive gli eventi in un file temporaneo. I passaggi da 1 a 5 possono verificarsi più volte prima del passaggio 6.
6. A intervalli regolari il sistema di controllo interroga il CAPS e richiede un batch di eventi di controllo.
7. Il CAPS recupera gli eventi dai file temporanei.
8. Il CAPS invia le informazioni sugli eventi al sistema di controllo.
9. Il sistema di controllo scrive gli eventi nell'ADS e indica al CAPS di eliminare gli eventi dai file temporanei.

## Client che supportano il controllo

Le applicazioni client che supportano il controllo sono le seguenti:

- Central Management Console (CMC)
- BI Launch Pad



- OpenDocument
- Analisi
- Provider dei servizi Web Live Office
- Web Intelligence Rich Client
- Dashboards e Presentation Design
- Applicazioni Analysis
- SAP BusinessObjects Design Studio versione 1.3 e successiva

### **i** Nota

Almeno un'istanza di CAPS deve essere in esecuzione per raccogliere eventi di controllo dai client sopra elencati.

I client non elencati non generano direttamente eventi, ma è possibile controllare alcune azioni eseguite dai server come risultato delle operazioni dell'applicazione client.

## **Coerenza del controllo**

Nella maggior parte dei casi, se il controllo è stato installato, configurato e protetto correttamente e se vengono utilizzate le versioni corrette di tutte le applicazioni client, il controllo registrerà in modo corretto e coerente tutti gli eventi di sistema indicati. È importante ricordare, tuttavia, che alcune condizioni di sistema e ambiente possono compromettere il controllo.

C'è sempre un ritardo tra l'ora in cui si verifica un evento e il suo trasferimento finale nell'ADS. Tali ritardi possono essere incrementati da condizioni quali la mancata disponibilità di CMS o del database di controllo oppure la perdita di connettività della rete.

Come amministratore di sistema, è consigliabile evitare tutte le seguenti condizioni, in quanto potrebbero originare record di controllo incompleti:

- Un'unità in cui vengono archiviati i dati di controllo raggiunge la capacità massima. Occorre verificare la totale disponibilità dello spazio su disco per il database di controllo e i file temporanei del sistema controllato.
- Un sistema controllato del server viene rimosso in maniera errata da una rete prima che possa trasmettere tutti gli eventi di controllo. È necessario assicurarsi che quando si rimuove un server dalla rete venga concesso il tempo sufficiente per la registrazione degli eventi di controllo nel database di controllo.
- Eliminazione o modifica dei file temporanei del sistema controllato.
- Errore dell'hardware o del disco.
- Danneggiamento fisico di un computer host controllato o di controllo

Esistono, inoltre, alcune condizioni per le quali gli eventi di controllo non sono in grado di raggiungere l'auditor CMS. Essi includono:

- Utenti con versioni client precedenti.
- La trasmissione di informazioni di controllo potrebbe essere bloccata da firewall configurati in modo non corretto.

### **i** Nota

gli eventi generati da applicazioni client contengono informazioni inviate dal lato cliente, ovvero esterne all'area del sistema ritenuta affidabile. Pertanto, in determinate condizioni queste informazioni potrebbero non essere attendibili come quelle registrate dai server di sistema.

### **i** Nota

se si desidera rimuovere un server dalla distribuzione, è innanzitutto necessario disabilitarlo mantenendolo in esecuzione e connesso alla rete finché non sia stato possibile inserire tutti gli eventi dei file temporanei nel database di controllo. La metrica *Numero corrente degli eventi di controllo in coda* del server mostra il numero di eventi di controllo in attesa di essere trasferiti. Quando tale metrica raggiunge il valore zero, è possibile arrestare il server. La posizione dei file temporanei è definita dal segnaposto `%DefaultAuditingDir%` relativo al nodo in questione. Consultare il capitolo relativo all'amministrazione dei server per ulteriori dettagli sui segnaposto.

### **i** Nota

se si intende utilizzare la funzionalità di controllo client, è consigliabile creare un Adaptive Processing Server dedicato per il Servizio proxy controllo client. In questo modo sarà possibile garantire prestazioni ottimali del sistema. Per aumentare la tolleranza agli errori del sistema è anche possibile eseguire il CAPS in più APS.

## Collegamenti correlati

[Segnaposto server e nodo \[pagina 1025\]](#)

## 23.2 Pagina di controllo CMC

La pagina *Controllo* della console CMC è costituita dalle seguenti aree:

- *Riepilogo stato*
- *Imposta eventi*
- *Dettagli imposta eventi*
- *Configurazione*

### 23.2.1 Stato del controllo

Nel *riepilogo dello stato* del controllo è riportato un insieme di metriche che consente di ottimizzare la configurazione del controllo e di segnalare eventuali problemi che possono compromettere l'integrità dei dati di controllo. Il riepilogo dello stato è visualizzato nella parte superiore della pagina *Controllo* della console CMC.

Il riepilogo visualizza inoltre degli avvisi nelle seguenti circostanze:

- La connessione al database ADS non è disponibile.
- Non è in funzione o non è abilitato il servizio proxy controllo client, quindi è impossibile raccogliere gli eventi dei client.
- Un sistema controllato contiene eventi che non possono essere recuperati (il server o i server interessati verranno identificati). Ciò di solito indica che un server non è stato arrestato o spento in modo appropriato e contiene ancora eventi nei file temporanei.

### Nota

Le metriche del riepilogo dello stato sono contrassegnate in verde, in giallo o in rosso a indicare lo stato della funzionalità di controllo.

## Metriche dello stato del controllo

Metrica	Dettagli
ADS Last Updated on	Data e ora dell'ultima volta in cui il CMS di controllo ha terminato la richiesta di eventi ai sistemi controllati.
Auditing Thread Utilization	<p>Percentuale del ciclo di polling utilizzata dal CMS di controllo per raccogliere i dati dai sistemi controllati, il tempo rimanente è quello che trascorre tra una richiesta e l'altra.</p> <p>Se il valore raggiunge il 100%, l'immagine sarà visualizzata in giallo, a indicare che lo strumento di controllo sta ancora raccogliendo dati dai sistemi controllati al momento in cui dovrebbe iniziare il prossimo ciclo di polling. Questo potrebbe causare ritardi negli eventi relativi all'ADS.</p> <p>Se questa circostanza si verifica di frequente o continuamente, si consiglia di aggiornare la distribuzione per consentire al database ADS di ricevere i dati a una velocità superiore (ad esempio, connessioni di rete più veloci o hardware di database più potente) o ridurre il numero di eventi di controllo registrati dal sistema.</p>
Last Polling Cycle Duration	<p>Durata dell'ultimo ciclo di polling in secondi. Indica il ritardo massimo con cui i dati dell'evento possono raggiungere l'ADS durante il ciclo di polling precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il valore è inferiore a 20 minuti (1200 secondi), apparirà su uno sfondo verde.</li> <li>• Se è compreso tra 20 minuti e 2 ore (7200 secondi), apparirà su uno sfondo giallo.</li> <li>• Se è superiore a 2 ore, apparirà su uno sfondo rosso.</li> </ul> <p>Se questo stato persiste e si ritiene che il ritardo sia eccessivo, si consiglia di aggiornare la distribuzione per consentire al database ADS di ricevere i dati a una velocità</p>

Metrica	Dettagli
	superiore (ad esempio, connessioni di rete più veloci o hardware di database più potente) o ridurre il numero di eventi di controllo registrati dal sistema.
CMS Auditor	Nome del server CMS che attualmente funziona come strumento di controllo.
ADS Database Connection Name	Nome della connessione al database attualmente utilizzata dal CMS di controllo per collegarsi all'ADS. Per SQL Anywhere, SQL Server e i server SAP HANA, è il nome della connessione ODBC. Per altri tipi di database, sarà il nome del database e la porta di connessione, seguiti dal nome del server.
ADS Database User Name	Nome utente utilizzato dal CMS di controllo per accedere al database ADS.

## 23.2.2 Configurazione del controllo eventi

La pagina Controllo della console CMC consente di attivare il controllo e di selezionare gli eventi che verranno controllati in tutto il sistema.

Se non si è interessati ad alcuni eventi o dettagli di eventi, è possibile lasciarli deselezionati per ottimizzare le prestazioni del sistema.

### **i** Nota

se si è scelto di non configurare la connessione all'ADS durante l'installazione della piattaforma BI, sarà necessario impostare una connessione al database prima di configurare gli eventi per il controllo. Senza una connessione, gli eventi verranno comunque raccolti ma, una volta stabilita la connessione, verranno scritti nell'ADS. Per disattivare il controllo, dovrebbe essere disattivato il livello. Vedere *Impostazioni di configurazione ADS*.

### 23.2.2.1 Configurazione degli eventi di controllo

1. Selezionare la scheda [Controllo](#) nella console CMC.  
Viene visualizzata la pagina [Controllo](#).
2. Impostare l'indicatore [Imposta eventi](#) sul livello desiderato.

La tabella che segue indica le diverse impostazioni dell'indicatore e gli eventi acquisiti a ciascun livello.

Livello di controllo	Eventi acquisiti
<i>Disattivato</i>	Nessuno
<i>Minimo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Accesso</li> <li>◦ Disconnessione</li> <li>◦ Modifica dei diritti</li> <li>◦ Livello di accesso personalizzato modificato</li> <li>◦ Modifica controllo</li> </ul>
<i>Predefinita</i>	Eventi contrassegnati con <i>Minimo</i> più: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Visualizza</li> <li>◦ Aggiorna</li> <li>◦ Prompt</li> <li>◦ Crea</li> <li>◦ Elimina</li> <li>◦ Modifica</li> <li>◦ Salva</li> <li>◦ Cerca</li> <li>◦ Modifica</li> <li>◦ Esegui</li> <li>◦ Consegna</li> </ul>
<i>Completa</i>	Eventi contrassegnati con <i>Minimo</i> e <i>Predefinito</i> più: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Attivazione</li> <li>◦ Drill fuori dal livello</li> <li>◦ Pagina recuperata</li> <li>◦ Configurazione di Promotion Management</li> <li>◦ Rollback</li> <li>◦ Aggiungi VMS</li> <li>◦ Recupera VMS</li> <li>◦ Archivia nel sistema di gestione delle versioni</li> <li>◦ Estrai VMS</li> <li>◦ Esporta VMS</li> <li>◦ Blocca VMS</li> <li>◦ Sblocca VMS</li> <li>◦ Eliminazione VMS</li> <li>◦ Connessione cubo</li> <li>◦ Sessione MDAS</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se vengono installati componenti aggiuntivi, potrebbero verificarsi altri eventi.</p> </div>
<i>Personalizzato</i>	Viene selezionato un insieme personalizzato di eventi.

- Se è stata selezionata l'opzione *Personalizzato*, fare clic sugli eventi che si desidera acquisire nell'elenco sotto l'indicatore *Imposta eventi*.
- In *Dettagli imposta eventi* fare clic sui dettagli facoltativi che si desidera registrare con gli eventi. Registrando un numero minore di dettagli si migliorano le prestazioni del sistema .

Dettaglio	Descrizione
<a href="#">Query</a>	Se impostato, il dettaglio eventi <a href="#">Query</a> (ID dettaglio 25) verrà registrato per tutti gli eventi che eseguono una query sul database.
<a href="#">Dettagli percorso cartella</a>	Se il valore viene impostato, verranno acquisiti i seguenti dettagli. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Percorso cartella oggetto</a> (ID dettaglio 71)</li> <li>◦ <a href="#">Nome cartella superiore</a> (ID dettaglio 72)</li> <li>◦ <a href="#">Percorso cartella contenitore</a> (ID dettaglio 64)</li> </ul>
<a href="#">Dettagli diritti</a>	Se il valore viene impostato, verranno acquisiti i seguenti dettagli. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Diritto aggiunto</a> (ID dettaglio 55)</li> <li>◦ <a href="#">Diritto rimosso</a> (ID dettaglio 56)</li> <li>◦ <a href="#">Diritto modificato</a> (ID dettaglio 57)</li> </ul>
<a href="#">Dettagli gruppo utenti</a>	Se il valore viene impostato, verranno acquisiti i seguenti dettagli. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Nome gruppo utenti</a> (ID dettaglio 16)</li> <li>◦ <a href="#">ID gruppo utenti</a> (ID dettaglio 15)</li> </ul>
<a href="#">Dettagli valore proprietà</a>	Se impostato, il dettaglio evento <a href="#">Valore proprietà</a> (ID dettaglio 29) verrà acquisito quando le proprietà di un oggetto vengono aggiornate. Viene generato solo per eventi di CMC, BI Launch Pad o Sharepoint.

5. Fare clic su [Salva](#).

#### Nota

Per il controllo dei client, dopo aver apportato le modifiche potrebbe essere necessario attendere fino a due minuti prima che il sistema inizi a registrare i dati per i nuovi eventi. Assicurarsi di consentire questo ritardo quando si implementano modifiche al sistema.

## 23.2.3 Impostazioni di configurazione dell'archivio dati di controllo (ADS)

Se si è scelto di non impostare un database di controllo durante l'installazione della piattaforma BI o si desidera modificare il percorso o le impostazioni del database, è possibile eseguire le operazioni indicate di seguito per configurare la connessione all'ADS.

Questa è anche la posizione in cui è possibile configurare la durata di retention degli eventi di controllo nel database.

Se è stato eseguito un aggiornamento da una versione precedente di SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.x ed è stata installata la versione 3.x di Business Objects Metadata Manager (BOMM), si consiglia di configurare l'ADS in modo tale che utilizzi lo stesso database o spazio tabelle di BOMM.

### Nota

se si utilizza un gruppo di lavoro DB2 9.7 esistente come database di controllo, verificare che l'account del database sia configurato per dimensioni di pagina maggiori di 8 KB.

## 23.2.3.1 Configurazione delle impostazioni del database ADS

1. Selezionare la scheda [Controllo](#) nella console CMC.
2. Nell'area [Configurazione](#), sotto l'intestazione [Database ADS](#), selezionare il tipo di database configurato per i dati di controllo.
3. Nel campo [Nome connessione](#) immettere il nome della connessione configurata per il database di controllo.

Tabella 93:

Tipo di database	Nome connessione
IBM DB2	nome servizio
Microsoft SQL Server	ODBC DSN
MySQL	<nomehostserver>, <porta>, <nomedatabase>
Oracle	Nome servizio TNS
SAP HANA	DSN ODBC
SAP MaxDB	<nomehostserver>, <porta>, <nomedatabase>
Sybase Adaptive Server Enterprise	nome del servizio
Sybase SQL Anywhere	DSN ODBC

- a. Se si utilizza un database Microsoft SQL con autenticazione Windows, abilitare l'opzione [Autenticazione Windows](#).
4. Nei campi [Nome utente](#) e [Password](#), immettere il nome utente e la password che il CMS di controllo dovrà utilizzare per l'accesso al database.  
Quando viene installato IBM DB2 come database predefinito nella piattaforma BI, lasciare vuoti i campi [Nome utente](#) e [Password](#).
  5. Nel campo [Elimina eventi più vecchi di \(giorni\)](#) immettere il numero di giorni in cui si desidera che le informazioni rimangano nel database (valore minimo 1, valore massimo 109,200).

### Messaggio di avvertimento

I dati più vecchi rispetto al numero di giorni impostato verranno definitivamente eliminati dall'ADS e non potranno essere recuperati. Può essere opportuno spostare periodicamente i record in un database di archivio se si desidera utilizzare i record a lungo termine.

6. Nel caso in cui la connessione al database si interrompa, se si desidera ricollegare manualmente il CMS di controllo al database, deselezionare l'opzione [Riconnessione automatica ADS](#).

### **i** Nota

Se l'opzione non è selezionata, sarà necessario ristabilire manualmente una connessione all'ADS se si perde la connessione. L'operazione può essere eseguita riavviando il CMS o abilitando la [Riconnessione automatica ADS](#). Gli eventi vengono registrati e restano memorizzati nei file temporanei finché l'ADS non viene riconnesso.

7. Fare clic su [Salva](#).
8. Riavviare tutti i CMS del cluster.

### **i** Nota

Il [Riepilogo stato](#) in alto nella pagina mostra i valori ADS correnti, che possono essere diversi da quelli presenti nella sezione [Database ADS](#), fino a quando non vengono riavviati i CMS.

## 23.3 Eventi di controllo

Nella tabella che segue sono riportati tutti gli eventi di controllo presenti nel sistema con una breve descrizione di ciascuno. Di seguito sono elencati i tipi di servizio che creano gli eventi.

Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
Modifica controllo	Le impostazioni di controllo del sistema vengono modificate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio Central Management</li></ul>
Crea	Un nuovo oggetto viene aggiunto al sistema. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio BI Commentary</li><li>• Servizio Central Management</li><li>• Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports</li><li>• Desktop Intelligence</li><li>• Servizio Information Engine</li><li>• Lifecycle Management</li><li>• Web Intelligence</li><li>• Servizio comune di Web Intelligence</li><li>• Servizio principale di Web Intelligence</li><li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li></ul>
Connessione cubo	Viene eseguita un'operazione di connessione al cubo OLAP. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di analisi multidimensionale</li><li>• Applicazioni Analysis</li></ul>
Livello di accesso personalizzato modificato	Le informazioni relative ai privilegi vengono modificate. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio Central Management</li></ul>
Elimina	Un oggetto viene rimosso dal sistema. <ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio BI Commentary</li><li>• Servizio Central Management</li></ul>



Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Lifecycle Management</li> </ul>
Consegna	<p>Un oggetto viene inviato/consegnato a una destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione</li> <li>• Servizio Central Management</li> <li>• Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise</li> <li>• Servizio di pianificazione Crystal Reports</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio di pianificazione consegna di destinazione</li> <li>• Servizio di pianificazione ricerca piattaforma</li> <li>• Servizio di pianificazione metriche</li> <li>• Servizio di pianificazione programma</li> <li>• Servizio di pianificazione query di protezione</li> <li>• Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti</li> <li>• Servizio di pubblicazione e pianificazione di Web Intelligence</li> </ul>
Drill fuori dal livello	<p>Un utente di un documento Web Intelligence ha eseguito il drill down fino a un livello di dettaglio esterno ai dati precaricati del report.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> <li>• Servizi comuni di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> </ul>
Modifica	<p>Il contenuto di un oggetto è stato modificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione spazi di lavoro BI</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio comune di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> </ul>
Configurazione LCM	<p>I dettagli di configurazione della console LCM (Lifecycle Management Console) sono cambiati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifecycle Management</li> </ul>
Accesso	<p>Un utente ha eseguito l'accesso al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Central Management</li> </ul>
Disconnessione	<p>Un utente ha eseguito la disconnessione dal sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Central Management</li> </ul>
Modifica	<p>Le proprietà di file di un oggetto sono state modificate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>

Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Central Management</li> <li>• Servizio BI Commentary</li> </ul>
Sessione MDAS	<p>Viene eseguita un'operazione da parte dei servizi di analisi multidimensionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di analisi multidimensionale</li> </ul>
Pagina recuperata	<p>Un client SAP BusinessObjects Web Intelligence recupera informazioni aggiuntive dal repository.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> <li>• Servizi comuni di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> </ul>
Prompt	<p>Vengono immesse informazioni per un prompt di oggetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio cache Crystal Reports</li> <li>• Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise</li> <li>• Servizio di pianificazione Crystal Reports</li> <li>• Servizio cache Dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> <li>• Live Office</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio comune di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> </ul>
Aggiorna	<p>I dati di un oggetto vengono aggiornati dal database su richiesta di un utente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio cache Crystal Reports</li> <li>• Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise</li> <li>• Servizio di pianificazione Crystal Reports</li> <li>• Servizio cache Dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> <li>• Live Office</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio comune di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> </ul>
Recupera	<p>Viene recuperato un oggetto dal repository.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Central Management</li> <li>• Desktop Intelligence</li> </ul>
Modifica dei diritti	<p>Vengono modificate le informazioni sulla protezione per un utente, un gruppo o un oggetto.</p>

Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio Central Management</li> </ul>
Rollback	<p>Viene utilizzato Lifecycle Manager per riportare un oggetto a una versione precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Esegui	<p>Viene eseguito un processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione</li> <li>• Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise</li> <li>• Servizio di pianificazione Crystal Reports</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio di pianificazione consegna di destinazione</li> <li>• Servizio di pianificazione LCM</li> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> <li>• Servizio di pianificazione ricerca piattaforma</li> <li>• Servizio di pianificazione metriche</li> <li>• Servizio di pianificazione programma</li> <li>• Servizio di pianificazione pubblicazione</li> <li>• Servizio di replica</li> <li>• Servizio di pianificazione query di protezione</li> <li>• Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti</li> <li>• Servizio di pianificazione differenza visiva</li> <li>• Servizio di pubblicazione e pianificazione di Web Intelligence</li> </ul>
Salva	<p>Un oggetto viene salvato dopo essere stato aggiornato o modificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP</li> <li>• Servizio cache Crystal Reports</li> <li>• Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise</li> <li>• Servizio di pianificazione Crystal Reports</li> <li>• Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports</li> <li>• Dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> <li>• Servizio di analisi multidimensionale</li> <li>• SAP BusinessObjects Mobile</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio comune di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> </ul>
Cerca	<p>Viene eseguita una ricerca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio di ricerca</li> <li>• Explorer</li> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>

Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
Attivazione	Viene attivato un evento di file. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizio eventi</li> <li>• Servizio Central Management</li> </ul>
Visualizza	Viene visualizzato un oggetto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazioni Analysis</li> <li>• SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP</li> <li>• BI Launch Pad</li> <li>• Applicazione spazi di lavoro BI</li> <li>• Servizio BI Commentary</li> <li>• CMC</li> <li>• Servizio cache Crystal Reports</li> <li>• Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports</li> <li>• Servizio cache Dashboards</li> <li>• Desktop Intelligence</li> <li>• Servizio Information Engine</li> <li>• OpenDocument</li> <li>• SAP BusinessObjects Mobile</li> <li>• Web Intelligence</li> <li>• Servizio comune di Web Intelligence</li> <li>• Servizio principale di Web Intelligence</li> <li>• Servizio di elaborazione di Web Intelligence</li> </ul>
Aggiungi VMS	Un oggetto viene aggiunto al sistema di gestione delle versioni di LCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Archiviazione in VMS	Un oggetto viene archiviato nel sistema di gestione delle versioni di LCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Estrazione da VMS	Un oggetto viene estratto dal sistema di gestione delle versioni di LCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Esporta VMS	Una risorsa viene esportata dal sistema VMS. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Blocca VMS	Una risorsa in VMS è bloccata. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Sblocca VMS	Una risorsa in VMS viene sbloccata. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Recupera VMS	Un oggetto viene recuperato dal sistema di gestione delle versioni di LCM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione del ciclo di vita</li> </ul>
Eliminazione VMS	Un oggetto viene eliminato dal sistema di gestione delle versioni di LCM.

Evento	Descrizione, server e client che generano il tipo di evento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del ciclo di vita</li> </ul>

## Eventi per tipo di servizio

Tipo di servizio	Tipi di evento generati
Applicazioni Analysis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza</li> <li>Connessione cubo</li> </ul>
Servizio di pianificazione aggiornamento autenticazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consegna</li> <li>Esegui</li> </ul>
BI Launch Pad	Visualizza
Servizio BI Commentary	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crea</li> <li>Elimina</li> <li>Visualizza</li> <li>Modifica</li> </ul>
Servizio Central Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifica controllo</li> <li>Crea</li> <li>Livello di accesso personalizzato modificato</li> <li>Elimina</li> <li>Consegna</li> <li>Accesso</li> <li>Disconnessione</li> <li>Modifica</li> <li>Recupera</li> <li>Modifica dei diritti</li> <li>Attivazione</li> </ul>
Central Management Console	Visualizza
Servizio di pianificazione Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consegna</li> <li>Prompt</li> <li>Aggiorna</li> <li>Esegui</li> <li>Salva</li> </ul>
Servizio cache Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prompt</li> <li>Aggiorna</li> <li>Salva</li> <li>Visualizza</li> </ul>
Servizio di pianificazione di Crystal Reports for Enterprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consegna</li> <li>Prompt</li> <li>Aggiorna</li> <li>Esegui</li> </ul>

Tipo di servizio	Tipi di evento generati
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salva</li> </ul>
Servizio di pianificazione Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Esegui</li> <li>• Salva</li> </ul>
Servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio cache Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Applicazione Dashboards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salva</li> </ul>
Desktop Intelligence (client)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Prompt</li> <li>• Recupera</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Processo di pianificazione di Desktop Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Servizio di pianificazione consegna di destinazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Servizio eventi	Attivazione
Servizio Information Engine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Drill fuori dal livello</li> <li>• Modifica</li> <li>• Pagina recuperata</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio di pianificazione LCM	Esegui
Servizio LCM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Elimina</li> <li>• Configurazione LCM</li> <li>• Modifica</li> <li>• Rollback</li> <li>• Esegui</li> <li>• Salva</li> <li>• Aggiungi VMS</li> <li>• Archivia nel sistema di gestione delle versioni</li> </ul>

Tipo di servizio	Tipi di evento generati
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrai VMS</li> <li>• Eliminazione VMS</li> <li>• Esporta VMS</li> <li>• Blocca VMS</li> <li>• Recupera VMS</li> <li>• Sblocca VMS</li> <li>• Cerca</li> </ul>
Live Office	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> </ul>
Servizio di analisi multidimensionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione cubo</li> <li>• Sessione MDAS</li> <li>• Salva</li> </ul>
OpenDocument	Visualizza
Servizio di pianificazione ricerca piattaforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Servizio di ricerca piattaforma	Cerca
Servizio di pianificazione metriche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Servizio di pianificazione programma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>
Servizio di pianificazione pubblicazione	Esegui
Servizio di replica	Esegui
SAP BusinessObjects Design Studio versione 1.3 e successiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso</li> <li>• Chiusura sessione</li> </ul>
Servizio di pianificazione query di protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esegui</li> <li>• Consegna</li> </ul>
Servizio di pianificazione importazione gruppi e utenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esegui</li> <li>• Consegna</li> </ul>
Servizio di pianificazione differenza visiva	Esegui
Applicazione Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Drill fuori dal livello</li> <li>• Modifica</li> <li>• Modifica</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio comune di Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Drill fuori dal livello</li> </ul>

Tipo di servizio	Tipi di evento generati
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica</li> <li>• Pagina recuperata</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio principale di Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Drill fuori dal livello</li> <li>• Modifica</li> <li>• Pagina recuperata</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio di elaborazione di Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crea</li> <li>• Drill fuori dal livello</li> <li>• Modifica</li> <li>• Pagina recuperata</li> <li>• Prompt</li> <li>• Aggiorna</li> <li>• Salva</li> <li>• Visualizza</li> </ul>
Servizio di pubblicazione e pianificazione di Web Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna</li> <li>• Esegui</li> </ul>

## Proprietà e dettagli degli eventi

Ogni evento registrato dalla piattaforma BI include un insieme di proprietà e dettagli dell'evento.

Le proprietà dell'evento vengono sempre generate con un evento, benché talvolta qualcuna non contiene valori se le informazioni non sono valide per un evento specifico. Nell'archivio dati di controllo, le proprietà dell'evento sono incluse nella tabella che contiene l'evento, quindi possono essere utilizzate per ordinare o raggruppare gli eventi quando si creano i report.

Nei dettagli dell'evento sono riportate informazioni aggiuntive sull'evento, che non sono incluse nelle proprietà dell'evento. Se un dettaglio di evento non è pertinente per un evento specifico, non verrà generato. Esiste un gruppo di dettagli di eventi comuni che possono essere generati per tutti i tipi di evento quando sono pertinenti. Esistono inoltre gruppi di dettagli di eventi aggiuntivi che vengono generati per tipi specifici di evento. Ad esempio, gli eventi di prompt indicano i valori immessi per il prompt in un dettaglio di evento, ma nessun altro tipo di evento genera un dettaglio di evento con valore di prompt. Nell'archivio dati di controllo, i dettagli vengono memorizzati in una tabella separata collegata all'evento principale.

In alcuni casi i dettagli evento possono includere più valori. Tali dettagli possono essere raggruppati utilizzando l'ID di gruppo; per ulteriori informazioni sugli ID di gruppo, consultare gli argomenti correlati.



Eventuali dati multilingua, ad esempio nomi di oggetti o cartelle, verranno restituiti nella lingua predefinita in base alle impostazioni locali del server CMS di controllo.

## Informazioni correlate

[Tabelle dell'archivio dati di controllo \[pagina 1033\]](#)

### 23.3.1 Eventi di controllo e dettagli

Nelle sezioni che seguono sono indicati tutti i tipi di evento, seguiti da una descrizione delle proprietà e dei dettagli specifici di ciascun evento. All'inizio della sezione è riportato un elenco delle proprietà e dei dettagli comuni a tutti i tipi di evento.

#### Nota

Alcuni programmi client non dispongono di propri eventi esclusivi e si affidano agli eventi comuni e della piattaforma per acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

## Proprietà e dettagli degli eventi universali

Le seguenti tabelle indicano quali sono le proprietà e i dettagli degli eventi che vengono registrati per tutti gli eventi.

#### Nota

Le proprietà di questa tabella rappresentano le colonne della tabella ADS\_EVENT nell'archivio dati di controllo.

Proprietà dell'evento	Descrizione
Event_ID	Identificatore univoco per l'evento.
Client_Type_ID	Identificatore per il tipo di applicazione che ha eseguito l'evento
Service_Type_ID	Indica l'ID del tipo di servizio o applicazione che ha attivato l'evento.
Start_Time	La data e l'ora di inizio in cui l'evento è iniziato (GMT).
Durata	Durata dell'evento in millisecondi.
Session_ID	ID della sessione durante la quale l'evento è stato attivato.
Event_Type_ID	Tipo di evento, ad esempio 1002 per visualizzazione.

Proprietà dell'evento	Descrizione
Status_ID	Registra l'esito positivo o negativo dell'azione ("0" = positivo, "1" = negativo). Alcuni eventi presentano tipi di stato aggiuntivi, i cui dettagli vengono forniti insieme alle descrizioni degli eventi.
Object_ID	<p>CUID dell'oggetto interessato (se applicabile). CUID dell'evento di avviso per gli eventi di attivazione.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>tutti gli oggetti non salvati nel repository CMS avranno come ID 0. Tali oggetti possono essere, ad esempio, documenti che non sono ancora stati salvati nel database CMS oppure sono archiviati localmente su un computer client. Sarà necessario utilizzare la proprietà Object_Name per differenziare gli oggetti.</p> </div>
User_ID	CUID dell'utente che ha eseguito l'evento.
User_Name	Nome utente dell'utente che ha eseguito l'evento.
Object_Name	Nome dell'oggetto interessato (se applicabile). Nome dell'evento di avviso per gli eventi di attivazione.
Object_Type_ID	CUID del tipo di oggetto (ad esempio, documento, cartella e così via).
Object_Folder_Path	Percorso completo della cartella in cui è situato l'oggetto interessato nel repository CMS. Ad esempio, Vendite/Nord America/Costa orientale
Folder_ID	CUID della cartella in cui è memorizzato l'oggetto.
Top_Folder_Name	Nome della cartella di livello superiore in cui è memorizzato l'oggetto interessato. Ad esempio, se l'oggetto si trova in Vendite/Nord America/Costa orientale, il valore è Vendite.
Top_Folder_ID	CUID della cartella di livello superiore in cui si trova l'oggetto interessato. Ad esempio, se l'oggetto si trova in Vendite/Nord America/Costa orientale, il valore è il CUID della cartella Vendite.
Cluster_ID	CUID del cluster CMS che ha registrato l'evento.
Action_ID	Identificatore univoco che può essere utilizzato per raggruppare una sequenza di eventi avviati da un'unica azione utente.

### **i Nota**

Le proprietà di questa tabella rappresentano le colonne della tabella ADS\_EVENT\_DETAIL\_TYPE\_STR nell'archivio dati di controllo.

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Errore	1	Viene utilizzato solo se l'azione ha esito negativo; testo di eventuali messaggi di errore generati dal tentativo.
ID elemento	2	Nome di un oggetto che risiede in un oggetto contenitore (ad esempio, un documento Live Office o cruscotto).
Nome elemento	3	ID generato per un oggetto che risiede in un oggetto contenitore (ad esempio, un documento Live Office o cruscotto).
ID tipo di elemento	5	Tipo di oggetto in un oggetto contenitore che viene visualizzato o modificato. Viene generato solo se applicabile.
ID documento principale	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per un'istanza di documento: il CUID del documento principale.</li> <li>Per i documenti principali: il relativo CUID.</li> </ul>
ID universo	13	CUID dell'universo utilizzato dal documento o oggetto. Se si utilizzano più universi, verrà generato un dettaglio di evento per ciascuno di essi.
Nome dell'universo	14	Nome dell'universo utilizzato dal documento o oggetto. Se si utilizzano più universi, verrà generato un dettaglio di evento per ciascuno di essi.
Nome gruppo utenti	15	Nome del gruppo utenti a cui appartiene l'utente che esegue l'azione. Se l'utente appartiene a più gruppi, verrà generato un dettaglio di evento per ogni gruppo.
ID gruppo utenti	16	ID del gruppo utenti a cui appartiene l'utente che esegue l'azione. Se l'utente appartiene a più gruppi, verrà generato un dettaglio di evento per ogni gruppo.

## Eventi comuni

I seguenti tipi di eventi sono comuni a tutti i server e client di SAP BusinessObjects.

### Visualizza

L'utente ha visualizzato un documento o oggetto.

- ID tipo di evento: 1002

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensione dell'oggetto (in byte) a cui si riferisce l'evento.
ID contenitore	32	CUID dell'oggetto contenitore, ad esempio un cruscotto, in cui risiede l'oggetto (se applicabile).
Tipo di contenitore	33	Tipo di applicazione del contenitore per l'oggetto (se applicabile).

### **i** Nota

se si utilizza un servizio di ricerca, durante l'indicizzazione dei documenti è possibile che venga generato un numero elevato di eventi di visualizzazione dall'utente "Account sistema". Ciò è determinato dal servizio di indicizzazione della ricerca che apre i documenti allo scopo di creare l'indice di ricerca.

### Aggiorna

Un oggetto è stato aggiornato dal database.

- ID tipo di evento: 1003

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensione dell'oggetto (in byte) a cui si riferisce l'evento.  <b>i</b> Nota per Crystal Reports con visualizzazione su richiesta questa impostazione è 0.
Numero di righe	63	Numero di record restituiti dal server di database.  <b>i</b> Nota per Crystal Reports con visualizzazione su richiesta questa impostazione è 0.
Query	25	Indica la query SQL utilizzata per aggiornare i dati (facoltativo, impostato nella CMC).
Nome oggetto universo	31	Nome dell'universo utilizzato dal documento o dall'oggetto. Verrà generato un dettaglio di evento per ogni universo a cui accede il documento o l'oggetto.
Ambito documento	36	Indica le informazioni relative all'ambito previsto del documento in base alle impostazioni di pubblicazione (ad esempio: Paese=USA, Ruolo=Manager).

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
		Applicabile solo ai workflow di pubblicazione.
ID istanza pubblicazione	37	ID di questa istanza della pubblicazione. Applicabile solo ai workflow di pubblicazione.
Tipo di oggetto Live Office	10701	Identifica il tipo di oggetto che viene aggiornato in un documento Live Office (ad esempio, un report Crystal). Viene generato solo per i documenti Live Office.

### Prompt

È stato immesso un valore per un prompt.

- ID tipo di evento: 1004

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Nome del prompt	26	Nome assegnato al prompt, ad esempio "Data". Verrà generato un dettaglio separato per ogni prompt in un documento o oggetto e i dettagli verranno raggruppati.
Valore prompt	27	Il valore immesso per un prompt. Verrà generato un dettaglio separato per ogni valore immesso. I dettagli possono essere raggruppati insieme e messi in relazione con il nome del prompt.
Ambito documento	36	Informazioni sull'ambito previsto del documento, ad esempio: Paese=USA, Ruolo=Manager.
ID istanza pubblicazione	37	ID di questa istanza della pubblicazione. Applicabile solo ai workflow di pubblicazione.
Nome al momento della progettazione	90	Nome del documento Dashboards al momento della progettazione. Viene generato solo per aggiornamenti di Dashboards o per un documento Live Office che include un prompt.
Tipo di oggetto Live Office	10701	Identifica il tipo di oggetto che viene aggiornato in un documento Live Office (ad esempio, un report Crystal). Viene generato solo per i documenti Live Office in cui l'oggetto incorporato include un prompt.

### Crea

L'utente ha creato un oggetto.

- ID tipo di evento: 1005

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensione dell'oggetto (in byte) a cui si riferisce l'evento.
Sovrascrivi	21	Indica se il documento o l'oggetto è nuovo o sovrascrive un oggetto esistente (0=nuovo documento o oggetto, 1=sovrascrive un documento o oggetto esistente).
Aggiornamento all'apertura	23	Indica se il documento o oggetto è impostato in modo da essere automaticamente aggiornato all'apertura (0=nessun aggiornamento, 1=aggiornamento all'apertura). Viene generato solo se applicabile.
Descrizione	24	Restituisce le informazioni presenti nel campo della descrizione del documento o oggetto.

#### Elimina

L'utente ha eliminato un oggetto.

- ID tipo di evento: 1006

#### Modifica

L'utente ha modificato una proprietà di un file o le proprietà dei file di un oggetto.

- ID tipo di evento: 1007

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Nome proprietà	28	Nome della proprietà modificata. Verrà generato un dettaglio di evento per ogni proprietà modificata.
Valore di proprietà	29	Nuovo valore per una proprietà modificata del documento o oggetto. Verrà generato un dettaglio di evento per ogni proprietà modificata.

#### Salva

Salvataggio o esportazione di un documento o oggetto a livello locale, remoto o nel repository CMS, nel formato già esistente o in un altro formato.

- ID tipo di evento: 1008
- Stati:
  - "0" indica che l'oggetto è stato correttamente salvato localmente
  - "1" indica che il tentativo non è riuscito
  - "2" indica che l'oggetto è stato correttamente salvato o esportato in un repository
  - "3" indica che l'oggetto è stato correttamente salvato o esportato in un nuovo formato

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensioni in byte dell'oggetto salvato o esportato.
Nome file	18	Nome completo utilizzato per salvare il documento o l'oggetto. Se il file è stato salvato localmente da un'applicazione client, il nome include anche il percorso del file.
Sovrascrivi	21	Indica se il documento o l'oggetto è nuovo o sovrascrive un file già esistente. "0"=nuovo documento o oggetto, "1"=sovrascrive il documento o oggetto esistente.
Formato	22	Specifica il formato del documento salvato/esportato, visualizzato con la normale estensione di file di tre lettere, ad esempio "doc" per un file Microsoft Word o "pdf" per un file Adobe PDF.
Aggiornamento all'apertura	23	Indica se il documento o oggetto è impostato in modo da essere automaticamente aggiornato all'apertura ("0"=nessun aggiornamento, "1"=aggiornamento all'apertura). Viene generato solo se applicabile.

### Cerca

Viene eseguita una ricerca.

- ID tipo di evento: 1009

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Parola chiave	19	Parole chiave della ricerca eseguita.
Categoria	20	Categoria utilizzata nella ricerca (se applicabile).
Numero di righe	63	Numero di righe restituite dalla ricerca.

### Modifica

L'utente ha modificato il contenuto di un oggetto.

- ID tipo di evento: 1010

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensione dell'oggetto (in byte) a cui si riferisce l'evento.
Query	25	Se viene modificata una query SQL, indica la nuova query. Questa impostazione è facoltativa e può essere selezionata nella pagina Controllo della console CMC.

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Nome oggetto universo	31	Nome dell'universo utilizzato dal documento o dall'oggetto. Verrà generato un dettaglio separato per ogni universo a cui accede il documento o l'oggetto.
ID contenitore	32	CUID del contenitore, ad esempio un cruscotto, in cui risiede l'oggetto (se applicabile).
Tipo di contenitore	34	Tipo di applicazione del contenitore per l'oggetto (se applicabile).
Percorso cartella contenitore	64	Percorso della cartella per il contenitore dell'oggetto (se applicabile).

### Run

È stato eseguito un processo.

- ID tipo di evento: 1011
- Stati:
  - "0" indica che il processo ha avuto esito positivo
  - "1" indica che il processo ha avuto esito negativo
  - "2" indica che il processo ha avuto esito negativo ma che verrà nuovamente tentata l'esecuzione
  - "3" indica che il processo è stato annullato

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensioni del documento (in byte) che è stato eseguito.
Ambito documento	36	Informazioni sull'ambito previsto del documento, ad esempio: Paese=USA, Ruolo=Manager.

### Consegna

È stato consegnato un oggetto.

- ID tipo di evento: 1012

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dimensioni	17	Dimensioni del documento (in byte) che è stato consegnato.
Tipo di destinazione	35	Destinazione dell'istanza di documento o oggetto, ad esempio posta elettronica, FTP, disco non gestito, Posta in arrivo o stampante.
Ambito documento	36	Informazioni sull'ambito previsto del documento, ad esempio: Paese=USA, Ruolo=Manager
ID istanza pubblicazione	37	ID dell'istanza del documento o oggetto.



Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Dominio	38	Indica il nome di dominio del server SMTP per i documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica (se applicabile).
Nome host	39	Indica il nome dell'host SMTP o FTP per i documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica o FTP (se applicabile).
Porta	40	Indica la porta del dominio del server SMTP o FTP per i documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica o FTP (se applicabile).
Indirizzo di invio	41	Indica l'indirizzo del mittente per i documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica (se applicabile).
Indirizzo di destinazione	42	Indica l'indirizzo del destinatario per i documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica (se applicabile). Viene inoltre specificato se l'indirizzo è incluso nei campi A, Cc o Ccn. Verrà generato un dettaglio di evento per ogni destinatario previsto.
Nome file	18	Indica il nome file dei documenti/oggetti distribuiti via posta elettronica o FTP oppure scritti direttamente su un disco che non fa parte dell'implementazione di Business Objects.
Account Name	45	Restituisce uno dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli oggetti consegnati nella <i>Posta in arrivo</i>, un elenco di nomi di account utente di BusinessObjects.</li> <li>• Per gli oggetti consegnati su <i>FTP</i>, il nome dell'account FTP.</li> <li>• Per gli oggetti consegnati su un <i>disco non gestito</i>, l'account utilizzato per l'accesso.</li> <li>• Per gli oggetti consegnati su <i>SMTP</i>, l'account utilizzato per l'accesso al server SMTP.</li> </ul>
Nome stampante	46	Nome della stampante a cui è stato inviato il documento o l'oggetto (se applicabile).
Numero di copie	47	Numero di copie stampate del documento o oggetto (se applicabile).
Nome destinatario	48	Nome o nomi utente del destinatario o dei destinatari del documento o oggetto. Verrà generato un dettaglio di evento per ogni destinatario previsto.

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
ID evento di avviso	92	CUID dell'evento di avviso. Viene generato solo se l'evento è stato richiesto da un avviso.
Nome evento di avviso	93	Nome dell'evento di avviso. Viene generato solo se l'evento è stato richiesto da un avviso.
Tipo di consegna	75	Indica in che modo la consegna è stata avviata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "0" indica che è stata pianificata</li> <li>• "1" indica che è stata inviata a una destinazione</li> <li>• "2" indica che è stata pubblicata</li> <li>• "3" indica che è stato attivato un avviso</li> </ul>

### Recupero

È stato recuperato un oggetto dal server CMS.

- ID tipo di evento: 1013

### Accesso

Un utente effettua l'accesso.

- ID tipo di evento: 1014
- Stati:
  - "0" indica che l'accesso con licenza utente simultaneo ha avuto esito positivo
  - "1" indica un tentativo di accesso non riuscito
  - "2" indica che l'accesso con licenza utente designato ha avuto esito positivo
  - "3" indica che è stato eseguito correttamente un accesso non di utente (sistema)

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Conteggio utenti simultanei	50	Numero di utenti connessi al sistema nel momento in cui l'evento è stato attivato.
Nome host del client segnalato dal client	51	Nome host del client restituito dal client.
Nome host del client risolto dal server	52	Nome host del client risolto dal server. Se non è possibile risolvere il nome host, non verrà restituito alcun valore.
Indirizzo IP del client segnalato dal client	53	Indirizzo IP del client restituito dal client.
Indirizzo IP del client risolto dal server	54	Indirizzo IP del client risolto dal server. Se non è possibile risolvere l'indirizzo IP del client, non verrà restituito alcun valore.

### Disconnetti

Un utente effettua la disconnessione.

- ID tipo di evento: 1015

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Conteggio utenti simultanei	50	Numero di utenti connessi simultaneamente al sistema nel momento in cui l'evento è stato attivato.

#### Attivazione

Viene attivato un evento di file.

- ID tipo di evento: 1016

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Nome file	18	Nome del file che ha monitorato e attivato l'evento.

## 23.3.1.1 Eventi piattaforma

Gli eventi indicati di seguito sono specifici per la piattaforma BI.

### Modifica dei diritti

I diritti relativi a un oggetto sono stati modificati.

- ID tipo di evento: 10003

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Diritto aggiunto	55	Il tipo di diritto aggiunto, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: <code>diritto aggiunto=Esporta; nuovo valore=Concesso; ambito=Oggetto corrente; tipo di oggetto applicabile=tutti i tipi di oggetto.</code>
Diritto rimosso	56	Il tipo di diritto rimosso, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: <code>diritto rimosso=Esporta; valore precedente=Negato; ambito=Oggetto corrente; tipo di oggetto</code>

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
		applicabile=tutti i tipi di oggetto.
Diritto modificato	57	Il tipo di diritto modificato, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: diritto modificato=Esporta; valore precedente=Concesso; ambito=Oggetto corrente; tipo di oggetto applicabile=tutti i tipi di oggetto.
Principale	118	L'ID di un utente o di un gruppo di utenti (principale) per cui sono stati modificati i diritti di protezione.
Nome principale	119	Il nome di un utente o di un gruppo di utenti (principale) per cui sono stati modificati i diritti di protezione.

## Livello di accesso personalizzato modificato

Un livello di accesso personalizzato è stato modificato.

- ID tipo di evento: 10004

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Diritto aggiunto	55	Il tipo di diritto aggiunto, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: diritto aggiunto=Esporta; nuovo valore=Concesso; ambito=Oggetto corrente; tipo di oggetto applicabile=tutti i tipi di oggetto.
Diritto rimosso	56	Il tipo di diritto rimosso, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: diritto rimosso=Esporta; valore precedente=Negato; ambito=Oggetto corrente;

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
		tipo di oggetto applicabile=tutti i tipi di oggetto.
Diritto modificato	57	Il tipo di diritto modificato, l'ambito del nuovo diritto, ovvero gli oggetti, e il tipo di oggetto cui si applica. Le informazioni verranno strutturate in base all'esempio seguente: diritto modificato=Esporta; valore precedente=Concesso; ambito=Oggetto corrente; tipo di oggetto applicabile=tutti i tipi di oggetto.
Principale	118	L'ID di un utente o di un gruppo di utenti (principale) per cui sono stati modificati i diritti di protezione.

## Modifica controllo

È stata apportata una modifica alle impostazioni di controllo del sistema.

- ID tipo di evento: 10006

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
ID tipo di evento	58	Indica l'ID del tipo di evento di controllo che è stato abilitato o disabilitato. Se vengono abilitati o disabilitati più tipi di evento in una sola azione, verrà generato un dettaglio dell'evento per ciascun tipo di evento.
Azione	59	Indica gli eventi di controllo abilitati e quelli disabilitati.
Nuovo livello di controllo	60	Se il livello di controllo del dettaglio viene modificato, registra l'impostazione del nuovo livello (ad esempio disattivo, minimo o predefinito).
Livello di controllo precedente	61	Se il livello di controllo del dettaglio viene modificato, registra l'impostazione del livello precedente (ad esempio disattivo, minimo o predefinito).
Opzione di controllo	62	Se viene abilitato o disabilitato un dettaglio facoltativo, viene indicato il

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
		dettaglio modificato e se è stato abilitato o disabilitato. Se vengono abilitati o disabilitati più dettagli in un'unica azione, verrà generato un record dettagliato per ciascun dettaglio modificato.
Connessione ADS	78	<p>Se la connessione all'archivio dati di controllo viene modificata, registra le nuove impostazioni di connessione utilizzando il formato seguente:  DBType=Oracle, DBName=MyADS, Username=USR1, Password="***", SSO=off, DBReconnect=on.</p> <p>Verranno registrati solo i dettagli modificati. Se, ad esempio, il nome utente è l'unico elemento aggiornato, verrà registrato solo Username="new".</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>le informazioni relative alla password saranno sempre oscurate mediante asterischi * nel database.</p> </div>
Intervallo di eliminazione automatica	105	Questo dettaglio registra le modifiche al campo <i>Elimina eventi più vecchi di</i> nella pagina Controllo della CMC. Questa impostazione determina il numero di giorni in cui le informazioni di controllo verranno conservate nel database ADS.

## 23.3.1.2 eventi SAP BusinessObjects Web Intelligence

Gli eventi seguenti sono specifici del componente SAP BusinessObjects Web Intelligence.

### Drill fuori dal livello

L'utente ha eseguito il drill al di fuori del livello del report.

- ID tipo di evento: 10201

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Istanza oggetto	11	Indica se l'evento è il risultato di un aggiornamento pianificato o di un utente che visualizza l'oggetto ("0" =

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
		indica che è il risultato di un utente che visualizza l'oggetto, "1" = indica che è il risultato di un aggiornamento pianificato dell'oggetto)
Numero di righe	63	Il numero di righe restituito dal server di database.
Query	25	Indica la query utilizzata per aggiornare i dati (facoltativo, impostato nella CMC).
Nome oggetto universo	31	Nome dell'universo utilizzato dal documento. Verrà registrata un'istanza per ciascun universo cui accede il documento.
ID universo	32	CUID dell'universo utilizzato dal documento. Verrà registrata un'istanza per ciascun universo cui accede il documento.

## Pagina recuperata

È stata recuperata la pagina del documento Web Intelligence.

- ID tipo di evento: 10202

## 23.3.1.3 Eventi SAP BusinessObjects Analysis, versione per OLAP

### Sessione MDAS

Viene eseguita un'operazione relativa alla sessione MDAS

- ID tipo di evento: 10300
- Stati:
  - "0" = è stata aperta una nuova sessione.
  - "1" = non è stato possibile aprire una nuova sessione.
  - "2" = è stata chiusa una sessione esistente.

### Connessione cubo MDAS

È stata eseguita un'operazione relativa alla connessione cubo.

- ID tipo di evento: 10301
- Stati:
  - "0" = è stata aperta una nuova connessione.
  - "1" = non è stato possibile aprire una nuova connessione.
  - "2" = è stata chiusa una connessione esistente.

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
ID di connessione	94	Identificativo univoco della connessione.
Nome connessione	95	Nome della connessione.
Tipo di provider	96	Il tipo di provider per il cubo.
Nome cubo	97	Nome completo del cubo utilizzato.

### 23.3.1.4 Eventi della console Promotion Management per SAP BusinessObjects

Gli eventi seguenti riguardano esclusivamente il componente Promotion Management per SAP BusinessObjects.

#### Dettagli comuni dello strumento Promotion Management per SAP BusinessObjects

Di seguito sono indicati i dettagli aggiuntivi degli eventi di Promotion Management.

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Cluster elemento	6	Il CUID o i cluster interessati quando lo strumento Promotion Management esegue un'operazione sugli oggetti che si trovano in cluster diversi. Verrà generato un dettaglio eventi per ogni cluster interessato.
Commento elemento	7	Informazioni aggiuntive sull'oggetto.
Elemento primario	8	Se l'elemento è un elemento primario, questo dettaglio verrà impostato su "1", se invece è un elemento dipendente, verrà impostato su "0".
Stato elemento	9	Se l'elemento dell'operazione restituisce un errore, questo dettaglio verrà impostato su "1". In caso contrario, sarà "0".
Operazione	10	Descrive il tipo di operazione eseguita, ad esempio Aggiungi, Elimina o Modifica.



## Configurazione dello strumento Promotion Management per SAP BusinessObjects

La configurazione di Promotion Management è cambiata.

- ID tipo di evento: 10900

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Configurazione	100	Un utente visualizza la configurazione dello strumento Promotion Management. La configurazione viene visualizzata sotto forma di coppie di valori separate da virgole, ad esempio: impostazioni rollback=abilite, porta=900.
Configurazione prima	101	Se le impostazioni dello strumento Promotion Management per un oggetto vengono modificate, registra le impostazioni di configurazione precedenti. Utilizza lo stesso formato di Configurazione.
Configurazione dopo	102	Se le impostazioni dello strumento Promotion Management per un oggetto vengono modificate, registra le nuove impostazioni di configurazione. Utilizza lo stesso formato di Configurazione.
Tipo VMS	10900	Il tipo di sistema di gestione delle versioni.

## Rollback

È stata ripristinata la versione precedente di VMS (Version Management System) per un oggetto.

- ID tipo di evento: 10901

## Aggiungi VMS

Una risorsa viene aggiunta al sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10902

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## Recupera VMS

Una risorsa viene recuperata dal sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10903

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Ripristina oggetto eliminato	103	Indica se un oggetto recuperato è stato eliminato dal sistema. "0" indica che l'oggetto non è stato eliminato, "1" indica il contrario.
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## Archivia nel sistema di gestione delle versioni

Una risorsa viene archiviata nel sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10904

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## Estrai VMS

Una risorsa viene estratta dal sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10905

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## Esporta VMS

Una risorsa viene esportata dal sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10906

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## Blocca VMS

Una risorsa del sistema VMS viene bloccata per impedire agli utenti di modificarla.

- ID tipo di evento: 10907

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.
Bloccato da	10901	Il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.

## Sblocca VMS

Una risorsa del sistema VMS viene sbloccata per consentire agli utenti di modificarla.

- ID tipo di evento: 10908

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.
Sbloccato da	10902	Il nome dell'utente che ha eseguito l'azione.

## Eliminazione VMS

Una risorsa viene eliminata dal sistema VMS.

- ID tipo di evento: 10909

Dettagli dell'evento	ID	Descrizione
Versione	104	Indica il numero di versione del documento nel sistema VMS.

## 24 Eventi

### 24.1 Eventi

Gli eventi sono simili a contrassegni o punti di controllo che forniscono informazioni su eventi o azioni che si verificano sul server. La pianificazione basata su eventi consente un ulteriore controllo sulla pianificazione degli oggetti: è possibile configurare gli eventi in modo che gli oggetti vengano elaborati solo dopo un determinato evento specificato.

Di seguito un elenco di eventi disponibili nella CMC:

#### Eventi Crystal Reports

Gli eventi Crystal Reports avviano un'esecuzione report soltanto se il report in attesa dell'evento è già pianificato e pronto per l'esecuzione. Gli eventi Crystal Reports possono essere basati su un nuovo file ed è possibile pianificare i report affinché attendano l'avvio dell'evento.

#### Eventi personalizzati

Gli eventi personalizzati sono anche detti "eventi manuali". Ogni evento personalizzato dispone di due proprietà: il nome evento e la descrizione corrispondente. Gli eventi personalizzati vengono utilizzati per avviare avvisi nella Posta in arrivo BI e nell'ID di posta elettronica dell'utente. Gli eventi personalizzati consentono di pianificare gli oggetti in base all'avvio dell'evento impostando le condizioni richieste.

#### Eventi di monitoraggio

Gli eventi di monitoraggio sono eventi generati dal sistema correlati allo stato di integrità del servizio. Il monitoraggio è un'applicazione integrata nella CMC che consente agli amministratori di monitorare l'integrità del sistema. Gli aspetti più importanti del monitoraggio sono i controlli e i probe.

I controlli consentono di impostare le soglie per oltre 250 metriche nel sistema. L'utente riceve una notifica quando le soglie impostate vengono violate.

#### Esempio

Se si dispone di un controllo che monitora lo spazio su disco consumato dal server Output FRS, si riceve una notifica quando il consumo raggiunge il volume specificato sullo spazio su disco.

## Eventi di sistema

Sono disponibili due tipi di eventi di sistema:

- **Eventi basati su file**

Gli eventi basati su file sono basati su qualsiasi file ubicato in un percorso. Ad esempio, se un file è ubicato in uno dei percorsi server, è possibile eseguire report pianificandoli in base al percorso di un file. Da una prospettiva aziendale, se si intende caricare le tabelle necessarie per il reporting su base mensile/settimanale/giornaliera, posizionando un file di testo nel percorso dopo che i report sono stati caricati consentirà di avviare un evento di sistema basato su file.

- **Eventi basati su pianificazione**

Gli eventi basati su pianificazione vengono utilizzati per eseguire report o oggetti BI in maniera sequenziale. Questa definizione evento comprende tre azioni: esecuzione riuscita, esecuzione non riuscita ed esecuzione riuscita o non riuscita, in quanto lo stato di esecuzione di un oggetto, in un qualsiasi momento temporale, può essere riuscito o non riuscito.

## Notifiche utente

Gli eventi di notifica utente vengono utilizzati dagli amministratori per notificare agli utenti finali BI, che utilizzano BI Launch Pad, eventi importanti. Gli amministratori possono notificare agli utenti selezionati messaggi critici e altre informazioni correlate all'ora pianificata, ad esempio inattività del sistema. Il messaggio di allerta viene visualizzato, all'accesso dell'utente, sotto forma di popup di notifica nella videata di BI Launch Pad.

### 24.1.1 Notifiche utente

La capacità di notifica consente a un amministratore di inviare messaggi di allerta da CMC all'utente. Grazie a questa funzione, gli amministratori possono comunicare agli utenti selezionati messaggi importanti e altre informazioni correlate (ad esempio, i tempi di inattività del sistema). Il messaggio di allerta viene visualizzato, all'accesso dell'utente, sotto forma di popup di notifica nella videata di BI Launch Pad.

#### 24.1.1.1 Creazione di un evento di notifica

L'evento di notifica è un plug-in pianificabile; quando si crea un nuovo evento di notifica, l'amministratore deve specificare la data e ora di Inizio e Fine. L'Adaptive Job Server responsabile della pianificazione crea un'istanza di pianificazione quando viene soddisfatta l'ora di Inizio specificata della notifica e invia l'avviso alla posta in arrivo degli avvisi in Launch Pad.

Per creare un evento di notifica, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Sulla pagina iniziale della CMC, selezionare [Eventi](#) dal menu a discesa.
3. Dal riquadro [Eventi](#) sulla sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su [Notifiche utente](#) e navigare a [► Nuovo ► Nuova notifica ►](#).

Si apre la finestra popup *Nuova notifica*.

4. Per pianificare un messaggio di notifica, attenersi alla seguente procedura:

- a. Selezionare il fuso orario richiesto dal menu a discesa *Fuso orario*.
- b. Impostare la *Data/ora di inizio* richiesta.
- c. Impostare la *Data/ora di fine* richiesta.

#### **i** Nota

- L'ora di *fine* non può essere precedente all'ora di *inizio*.
- La differenza tra l'ora di *inizio* e di *fine* non può superare i 14 giorni.
- A prescindere dal fuso orario selezionato, l'ora di *inizio* non può essere precedente all'ora del server CMS. Se l'ora di *inizio* è precedente all'ora del server CMS, la notifica non verrà avviata.

d. Nella casella *Titolo notifica*, immettere il titolo della notifica.

#### **i** Nota

Il *Titolo notifica* non può avere una lunghezza superiore a 256 caratteri.

e. Nella casella *Descrizione*, immettere una descrizione corretta per la notifica.

#### **i** Nota

La *Descrizione* non può avere una lunghezza superiore a 1024 caratteri.

#### **i** Nota

È possibile scegliere di inviare la notifica all'indirizzo di posta elettronica dell'utente selezionando la casella di controllo *Inviare questo messaggio come notifica all'ID di posta elettronica degli utenti*.

5. Scegliere *OK*.

Si è così creato correttamente un evento di notifica.

#### **i** Nota

L'amministratore può disattivare il popup automatico del banner delle notifiche in BI Launch Pad modificando il file `BIlaunchpad.properties` e disattivando il polling impostando il campo `Notification.enabled` su `false`. Affinché il polling di notifiche funzioni per impostazione predefinita, è necessario attivare la proprietà `pinger.enabled` nel file `global.properties`. Se il polling e il ping non sono attivati, il popup delle notifiche comparirà soltanto quando un utente aggiorna la pagina, accede per la prima volta o accedere di nuovo quando la notifica è attiva.

## 24.1.1.2 Selezione dei destinatari di una notifica

La capacità di notifica consente di selezionare i destinatari richiesti per ciascuna notifica creata.

Per selezionare i destinatari di una notifica, procedere come di seguito indicato:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla notifica creata e selezionare [Gestisci sottoscrittori](#) dal menu di scelta rapida.

Si apre la finestra popup [Gestisci sottoscrittori](#).

2. Dal riquadro [Elenco sottoscrittori](#), selezionare [Aggiungi](#).

Si apre la finestra popup [Aggiungi sottoscrittori](#).

3. Selezionare l'utente/i gruppi di utenti richiesti a cui si desidera inviare la notifica.

4. Selezionare [Aggiungi sottoscrizioni predefinite](#).

Si chiude la finestra popup [Aggiungi sottoscrittori](#).

5. Dalla finestra popup [Gestisci sottoscrittori](#), selezionare [Salva e chiudi](#).

I destinatari della notifica sono stati selezionati correttamente.

#### **i** Nota

Non è possibile modificare l'elenco di sottoscrizioni, una volta avviata la notifica.

## 24.1.1.3 Modifica di un evento di notifica

Per modificare un evento di notifica, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla CMC.
2. Sulla pagina iniziale della CMC, selezionare [Eventi](#) dal menu a discesa.
3. Dal riquadro [Eventi](#) sulla sinistra, selezionare [Notifiche utente](#).
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla notifica da modificare e selezionare [Modifica evento](#) dal menu di scelta rapida.

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Modifica evento](#).

5. Modificare i parametri richiesti dell'evento di notifica.

#### **i** Nota

È possibile modificare i seguenti parametri dell'evento di notifica:

- Fuso orario
- Ora/data di inizio
- Ora/data di fine
- Titolo notifica
- Descrizione
- Gestisci sottoscrittori

6. Scegliere [OK](#).

Si è così modificato correttamente un evento di notifica.

### Nota

Se si modifica un evento di notifica navigando in ► [Eventi](#) ► [Notifiche utenti](#) ► [Proprietà](#) ►, la notifica non verrà avviata a meno che non si scelga [OK](#) nella pagina [Modifica evento](#).



## 25 Ricerca piattaforma

### 25.1 Informazioni sul servizio di ricerca piattaforma

Il servizio di ricerca piattaforma consente di eseguire ricerche sul contenuto del repository della piattaforma BI. Affina i risultati della ricerca raggruppandoli in categorie e classificandoli in ordine di rilevanza.

In questa versione della piattaforma BI, Ricerca piattaforma è stata potenziata con le funzionalità seguenti:

- Ricerca di contenuti della piattaforma BI ed Explorer.
- Suggerimento di una query per la creazione di un documento, se non riesce a trovare un documento esistente.
- Supporto dell'indicizzazione continua e basata su pianificazione
- Supporto dell'indicizzazione in un ambiente cluster
- Impostazione e modifica del livello di indicizzazione
- Opzioni di configurazione della ricerca avanzate
- Supporto della ricerca e dell'indicizzazione multilingue
- Sintassi di ricerca avanzata
- Supporto di metadati, contenuti e facet dinamici
- Supporto della riparazione automatica in base al carico del sistema

#### **i** Nota

se si esegue la migrazione dalla versione precedente alla nuova versione, l'indice non verrà migrato.

#### 25.1.1 SDK applicazione di ricerca piattaforma

La ricerca piattaforma supporta un SDK pubblico che funziona come interfaccia tra l'applicazione client e il servizio di ricerca piattaforma. Viene esposto pubblicamente allo scopo di consentire la personalizzazione del servizio di ricerca e l'integrazione di questo con l'applicazione.

Quando un parametro di richiesta ricerca viene inviato tramite l'applicazione client al livello SDK, il livello SDK converte il parametro di richiesta in un formato codificato XML e lo passa al servizio Ricerca piattaforma.

Per ulteriori informazioni sull'API di Ricerca piattaforma, consultare il manuale *Business Intelligence platform Java API Reference*.

#### 25.1.2 Ambiente cluster

Ricerca piattaforma consente di suddividere il carico su più nodi di un ambiente cluster. La distribuzione in un ambiente cluster assicura un utilizzo ottimale delle risorse del sistema e migliora le prestazioni del server.

---

Ricerca piattaforma supporta il clustering orizzontale e verticale per le funzionalità di ricerca e di indicizzazione. Con gli ambienti cluster, ottimizza le prestazioni dei processi sia di ricerca che di indicizzazione.

## Bilanciamento del carico

Il servizio ricerca piattaforma supporta il bilanciamento del carico sia per l'indicizzazione che per la ricerca. In un ambiente cluster, le richieste di indicizzazione e di ricerca possono essere eseguite su più nodi per suddividere il carico. Ciascun nodo elabora indipendentemente l'indicizzazione del contenuto e la creazione di indici delta. Tuttavia, solo un nodo del cluster funge da indice principale e unisce gli indici delta nell'indice principale. Tutti i nodi possono accedere all'indice master. In questo modo si consentono richieste di ricerca simultanee.

## Failover

Il meccanismo di failover garantisce la continuità delle operazioni di ricerca e di indicizzazione degli utenti. Quando un nodo nel cluster non è più disponibile a causa di un errore tecnico o di attività di manutenzione, un altro nodo elabora automaticamente le richieste di indicizzazione e ricerca.

## 25.2 Impostazione della ricerca piattaforma

### 25.2.1 Distribuzione di OpenSearch

Ricerca piattaforma supporta lo standard OpenSearch, consentendo la comunicazione con le applicazioni client mediante tale standard o il rispettivo formato. Per impostazione predefinita, OpenSearch non viene installato con la suite SAP BusinessObjects Business Intelligence, pertanto gli utenti devono distribuirlo manualmente come file WAR separato (`opensearch.war`) in un server di applicazioni come Tomcat oppure mediante lo strumento WDeploy. Tale file viene copiato nella directory `<DIRINSTALL>\warfiles\OpenSearch` dal programma di installazione.

#### **i** Nota

È necessario che i programmi client seguano gli standard OpenSearch per comunicare con Ricerca piattaforma.

#### **i** Nota

Quando si installa la piattaforma BI, il server di applicazioni Tomcat viene installato per impostazione predefinita.

## 25.2.1.1 Distribuzione manuale

Per distribuire OpenSearch in un ambiente della piattaforma BI, effettuare le operazioni seguenti:

1. Passare al percorso seguente: `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\.`
2. Copiare la cartella OpenSearch in `<DIRINSTALL>\tomcat\webapps\.`
3. Modificare i parametri di configurazione nel file `\OpenSearch\WEB-INF\config.properties`:
  - CMS: nome del CMS con il numero di porta: `<Nome CMS>:<Numero porta>`.
  - OpenDocURL: URL dell'applicazione OpenDocument: `http://<host tomcat>:<porta connettore>/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp`.
  - Proxy.rpurl: il nome del server proxy inverso è necessario se si desidera utilizzare un proxy inverso.
  - Proxy.opendoc.rpurl: il nome del server proxy inverso opendoc è necessario se si desidera utilizzare un proxy inverso.
4. Riavviare il server di applicazioni Tomcat per distribuire OpenSearch.

## 25.2.1.2 Distribuzione mediante WDeploy

Per Windows, i comandi vengono descritti come `wdeploy.bat <parametri>`. Per UNIX, i comandi vengono descritti come `wdeploy.sh <parametri>`.

1. Aggiornare il file `config.<ServerApplicazioni>` che si trova in `<DirInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy\conf` con i parametri del server di applicazioni Web richiesti (ad esempio, directory di installazione, nome istanza, porta dell'amministratore, nome utente dell'amministratore e password dell'amministratore).
2. Modificare i seguenti parametri nel file `<DirInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\OpenSearch\WEB-INF\config.properties`:
  - a. Per il parametro CMS, immettere `<NomeCMS>:<Porta>`.
  - b. Per il parametro OpenDocURL, immettere l'URL dell'applicazione OpenDocument.  
L'URL deve essere `http://<HostServerApplicazioniWeb>:<PortaConnessione>/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp`.
  - c. (Richiesto per proxy inverso) Per il parametro `Proxy.rpurl`, immettere il nome del server del proxy inverso.
  - d. (Richiesto per proxy inverso) Per il parametro `Proxy.opendoc.rpurl`, immettere il nome del server del proxy inverso relativo all'applicazione OpenDocument.
3. Eseguire il comando `wdeploy.bat <ServerApplicazioniWeb> -Dapp_source_tree=<CartellaPrincipaleAppWebOpenSearch> -DAPP=OpenSearch deploy da <DirInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\wdeploy`.  
Ad esempio, il comando seguente distribuisce OpenSearch in un server di applicazioni Web WebSphere 7:

```
wdeploy.bat websphere7 -Dapp_source_tree="<DirInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles" -DAPP=OpenSearch deploy
```

4. Riavviare il server di applicazioni Web.

## 25.2.2 Configurazione del proxy inverso

Per distribuire applicazioni Web in un server di applicazioni Web protetto da un server proxy inverso, configurare il server proxy inverso in modo da mappare le richieste URL in entrata al file WAR corretto.

per illustrare la procedura di configurazione, come esempio viene utilizzato il server proxy inverso Apache 2.2. Per configurare il server proxy inverso Apache 2.2 per OpenSearch:

1. Impostare il proxy inverso e apportare le modifiche nel file `WEB-INF\config.properties` di OpenSearch.
  2. Abilitare i seguenti parametri di contesto e modificare i valori di conseguenza.
    - `proxy.rpurl`: URL del proxy inverso per OpenSearch, ad esempio `http://machineIPAddress/RP/OpenSearch/`.
    - `proxy.opendoc.rpurl`: URL del proxy inverso per Open Doc, ad esempio `http://machineIPAddress/RP/BOE/`.
  3. Aggiornare il file `httpd.conf`, presente nella cartella di installazione del proxy inverso Apache, con le impostazioni seguenti:
    - `ProxyPass /RP/BOE/OpenDocument/ http://<Host Tomcat>:<Porta connettore>/BOE/OpenDocument/`
    - `ProxyPass /RP/OpenSearchRP/ http://<Host Tomcat>:<Porta connettore>/OpenSearch/`
    - `ProxyPassReverseCookiePath /BOE /RP/BOE`
    - `ProxyPassReverseCookiePath /OpenSearchRP /RP/OpenSearchRP`
  4. Riavviare il server proxy inverso Apache 2.2.

## 25.2.3 Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC

Per configurare le proprietà dell'applicazione Ricerca piattaforma, attenersi alla procedura seguente:

1. Accedere all'area [Applicazioni](#) della console CMC.
2. Selezionare [Applicazione di ricerca piattaforma](#).
3. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►. Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).

**Properties: Platform Search Application**

Hide Navigation

Properties  
Indexing Failure listing  
Ranking  
User Security

Indexing Status: Running...  
Number of indexed documents: 113  
Last indexed time stamp: 30/06/2015 01:39:49  
[Stop Indexing](#) [Send Report](#)

**Default Index Locale**  
Select locale: English

**Crawling frequency**  
☒ Continuous crawling  
☐ Scheduled crawling

**Index Location**  
Master Index Location (Indexes, Spellers) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data  
Persistent data location (Content Stores) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data/workplace  
Non-persistent data location (Temporary surrogate files, DeltaIndexes) [tbody.enterprise.home]/data/PlatformSearch/Data/workplace

**Scope of indexing**  
**Level of indexing**  
☒ Platform Metadata  
☐ Platform and Document Metadata  
☐ Full Content

**Content Types**  
☒ Crystal Reports  
☒ Web Intelligence  
☒ Universe  
☒ BI Workspace  
☒ Microsoft Powerpoint  
☒ Adobe Acrobat  
☒ Rich Text  
☒ Text  
☒ Microsoft Word  
☒ Microsoft Excel

#### 4. Configurare le impostazioni di Ricerca piattaforma:

Tabella 94:

Opzione	Descrizione
Statistiche della ricerca	L'applicazione di ricerca piattaforma fornisce le seguenti statistiche della ricerca: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stato indicizzazione: visualizza lo stato del processo di indicizzazione.</li> <li>Numero di documenti indicizzati: visualizza il numero di documenti indicizzati.</li> <li>Ultima indicazione data e ora: visualizza la data e l'ora in cui è stata eseguita l'ultima indicizzazione del documento.</li> </ul>
Interrompi / Avvia indicizzazione	Le opzioni Avvia indicizzazione e Interrompi indicizzazione consentono di avviare o arrestare il processo di indicizzazione quando si desidera passare dalla ricerca per indicizzazione continua alla ricerca per indicizzazione pianificata o a scopo di manutenzione.  Per interrompere l'indicizzazione, fare clic su <a href="#">Interrompi indicizzazione</a> .
Impostazioni internazionali indice predefinite	Ricerca piattaforma si serve delle impostazioni locali specificate nella CMC per indicizzare tutti i documenti BI non localizzati. Una volta localizzato un documento, viene utilizzato l'Analyzer della lingua corrispondente per l'indicizzazione.  La ricerca si basa sulle impostazioni locali del prodotto del client che vengono configurate nelle proprietà di configurazione della CMC.

Opzione	Descrizione
Frequenza di ricerca per indicizzazione	<p>È possibile indicizzare l'intero repository della piattaforma BI utilizzando le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ricerca per indicizzazione continua: questa opzione implica un'indicizzazione continua, ovvero il repository viene indicizzato ogni volta che si aggiunge, si modifica o si elimina un oggetto. Consente di visualizzare o utilizzare i contenuti della piattaforma BI più aggiornati. Si tratta dell'impostazione predefinita e prevede l'aggiornamento continuo del repository con le azioni eseguite. L'opzione Ricerca per indicizzazione continua funziona senza alcun intervento da parte dell'utente e riduce il tempo necessario per l'indicizzazione di un documento.</li> <li>○ Ricerca per indicizzazione pianificata: con questa opzione l'indicizzazione avviene in base alla pianificazione impostata tramite le opzioni specifiche. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione di un oggetto, consultare la sezione <i>Pianificazione di un oggetto</i> di Ricerca piattaforma nella <i>Guida in linea CMC della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se si seleziona <i>Ricerca per indicizzazione pianificata</i> e si imposta la <i>Ricorrenza</i> su un'opzione diversa da <i>Ora</i>, Ricerca piattaforma visualizza la data e l'ora in cui è pianificata l'indicizzazione successiva del documento.</li> <li>○ Se si seleziona <i>Ricerca per indicizzazione pianificata</i>, il pulsante <i>Avvia indicizzazione</i> viene abilitato mentre il pulsante <i>Interrompi indicizzazione</i> viene disabilitato.</li> <li>○ Al termine della pianificazione, il pulsante <i>Interrompi indicizzazione</i> viene disabilitato.</li> </ul> </div>

Opzione	Descrizione
Posizione indice	<p>Gli indici vengono archiviati in cartelle condivise nelle posizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posizione indice principale (indici, correttori ortografici): gli indici principale e correttore ortografico archiviati in questa posizione. Durante una ricerca, i risultati iniziali vengono recuperati mediante l'indice principale, mentre per recuperare i suggerimenti vengono utilizzati gli indici correttore ortografico. In una distribuzione della piattaforma BI in cluster questa posizione dovrebbe corrispondere al file system condiviso accessibile da tutti i nodi del cluster.</li> <li>○ Posizione dati persistenti (archivi contenuti): in questa posizione si trova l'archivio contenuti. Viene creato dalla posizione dell'indice principale con cui rimane sincronizzata. L'archivio contenuti viene utilizzato per generare facet ed elabora i riscontri iniziali generati da Posizione indice principale. In una distribuzione della piattaforma BI in cluster, gli archivi di contenuti vengono generati in corrispondenza di ciascun nodo. La posizione dei dati persistenti è l'unica posizione di indice interessata dall'ambiente cluster, poiché contiene le cartelle degli archivi contenuto. Se un computer utilizza un solo servizio di ricerca, esisterà solo una posizione dell'archivio contenuti. Ad esempio, {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server&gt;\ContentStores.</li> </ul> <p>Tuttavia, in un ambiente cluster, se sono presenti più servizi di ricerca, ognuno di essi avrà una sola posizione dell'archivio contenuti. Se ad esempio sono in esecuzione due istanze di un server, le posizioni dell'archivio contenuti saranno le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server&gt;\ContentStores.</li> <li>2. {bobj.enterprise.home}\data\PlatformSearchData\workspace\&lt;Nome server 1&gt;\ContentStores.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Posizione dati non persistenti (file surrogati temporanei, DeltaIndexes): in questa posizione gli indici delta vengono creati e archiviati temporaneamente prima di essere uniti all'indice principale. Una volta uniti all'indice principale, gli indici vengono eliminati da questa posizione. Inoltre in questa posizione vengono creati e archiviati temporaneamente i file surrogati (output degli estrattori) fino a quando non vengono convertiti in indici delta.</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La posizione dell'indice principale deve essere una posizione condivisa.</li> <li>○ È necessario fare clic su <a href="#">Interrompi indicizzazione</a> per modificare la posizione dell'indice.</li> <li>○ Se si modifica la posizione di un indice, copiare il contenuto in una nuova posizione. In caso contrario, le informazioni relative all'indice esistente verranno perdute.</li> </ul> </div>

Opzione	Descrizione
Livello di indicizzazione	<p>È possibile regolare il contenuto della ricerca impostando il livello di indicizzazione nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Metadati piattaforma: viene creato un indice solo per le informazioni sui metadati della piattaforma, ad esempio titoli, parole chiave e descrizioni dei documenti. Per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata.</li> <li>○ Metadati piattaforma e documento: questo indice include i metadati della piattaforma e del documento. I metadati del documento includono la data di creazione, la data di modifica e il nome dell'autore.</li> <li>○ Contenuto completo: questo indice include i metadati della piattaforma, i metadati del documento e altri contenuti quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ il contenuto effettivo del documento</li> <li>○ il contenuto dei prompt e degli elenchi di valori</li> <li>○ grafici ed etichette</li> </ul> </li> </ul> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'indicizzazione del contenuto completo non è supportata per documenti Lumira e Analysis Office. Per documenti Lumira e Analysis Office è supportata solo l'indicizzazione dei metadati.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Quando se ne modifica il livello, l'indicizzazione viene inizializzata per l'aggiornamento dell'intero repository della piattaforma BI.</p>



Opzione	Descrizione
Tipi contenuto	<p>È possibile selezionare i seguenti tipi di contenuto per l'indicizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Crystal Reports</li> <li>○ Web Intelligence</li> <li>○ Universo</li> <li>○ Spazio di lavoro BI</li> <li>○ Analysis Office</li> <li>○ Lumira</li> <li>○ Microsoft PowerPoint</li> <li>○ Adobe Acrobat</li> <li>○ Rich Text</li> <li>○ Testo</li> <li>○ Microsoft Word</li> <li>○ Microsoft Excel</li> </ul> <p>Il filtro del tipo di contenuto non si applica all'indicizzazione dei metadati della piattaforma. Indipendentemente dai tipi di contenuto selezionati, l'indicizzazione dei metadati della piattaforma si verifica per tutti i tipi di oggetto supportati e i risultati della ricerca in BI Launch Pad restituiscono tutti gli oggetti per la parola chiave associata ai metadati della piattaforma.</p> <p>Il filtro del tipo di contenuto è rilevante per l'indicizzazione dei metadati dei documenti (autore, intestazione, piè di pagina del documento e così via) e l'indicizzazione del contenuto (grafici, tabelle con report). In base al livello di indicizzazione e ai tipi di contenuto selezionati, la ricerca piattaforma indicizza il contenuto e i metadati dei documenti per i tipi di oggetto selezionati dal repository e solo quegli oggetti vengono visualizzati nei risultati della ricerca di BI Launch Pad, quando si cercano le parole chiave associate al contenuto e ai metadati dei documenti.</p>
Rigenera indice	<p>Questa opzione elimina l'indice esistente e reindica l'intero repository.</p> <p>È possibile selezionare l'opzione <i>Rigenera indice</i> indipendentemente dal fatto che l'indicizzazione sia in esecuzione o sia stata interrotta. L'indice esistente viene eliminato quando si salvano le modifiche alla pagina delle proprietà. Se invece l'indicizzazione è attualmente interrotta, la rigenerazione dell'indice non ha inizio fino a quando non viene riavviata l'indicizzazione.</p> <p>Se non si desidera che Ricerca piattaforma indicizzi nuovamente i documenti, deselezionare l'opzione <i>Rigenera indice</i> prima di fare clic su <i>Avvia indicizzazione</i>.</p>

Opzione	Descrizione
Documenti esclusi dall'indicizzazione	<p>L'opzione <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i> consente di escludere documenti dall'indicizzazione. Ad esempio, può essere opportuno escludere dalla ricerca i report Crystal di dimensioni molto elevate per evitare eccessivi carichi di lavoro delle risorse del Report Application Server. Analogamente, è possibile evitare che le pubblicazioni con centinaia di report personalizzati vengano indicizzate.</p> <p>Escludendo documenti specifici, è possibile evitare che vengano aperti in Ricerca piattaforma. È importante notare che, se un documento è stato indicizzato prima di essere inserito in questo gruppo, potrebbe ancora essere accessibile per le ricerche. Per essere sicuri che i documenti del gruppo <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i> non siano accessibili, è necessario generare nuovamente l'indice.</p> <p>Per impostazione predefinita, solo l'account Administrator ha il controllo completo dell'opzione <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i>. Gli altri utenti con i diritti seguenti possono solo aggiungere documenti al gruppo <i>Documenti esclusi dall'indicizzazione</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diritti di visualizzazione e modifica per la categoria</li> <li>◦ Modifica diretta del documento</li> </ul>
Altre configurazioni - Ignora istanza	<p>Per impostazione predefinita, le istanze dei documenti vengono selezionate per l'indicizzazione. Ciò causa un volume falsato dell'indice, che risulta in un elevato consumo di spazio su disco. La dimensione della cartella "Lucene Index Engine" all'interno della cartella PlatformSearchData aumenta notevolmente a causa dell'indicizzazione di un numero elevato di istanze nel repository. Se sono presenti milioni di documenti (o più) e molti di essi contengono anche un numero elevato di istanze (oltre alle istanze pianificate che vengono generate regolarmente) nel sistema, la dimensioni della cartella "Lucene Index Engine" aumenta eccessivamente anche se il livello di indicizzazione è impostato su "Metadati piattaforma".</p> <p>La funzionalità Ignora istanza della ricerca piattaforma consente di controllare l'indicizzazione delle istanze mediante abilitazione o disabilitazione attraverso la casella di controllo in Altre configurazioni - Ignora istanza, nella pagina delle proprietà dell'applicazione di ricerca piattaforma della CMC.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Se si abilita/disabilita Ignora istanza, è necessario riavviare Adaptive Processing Server della ricerca piattaforma. Questa modifica ha impatto su tutti i livelli dell'indicizzazione.</li> <li>◦ Se si modifica Ignora istanza e si desidera che le modifiche vengano applicate a tutte le istanze esistenti (ad esempio da selezionare per l'indicizzazione), è necessario ricostruire l'indice.</li> </ul> </div>

5. Fare clic su *Salva e chiudi*.


### **i** Nota

Se un utente non seleziona l'opzione *Rigenera indice* e cambia il livello di indicizzazione oppure seleziona o deselecta gli estrattori, l'indice viene aggiornato in modo incrementale senza che venga eliminato l'indice esistente.

## 25.3 Utilizzo della ricerca piattaforma

### 25.3.1 Indicizzazione del contenuto nel repository CMS

L'indicizzazione è un processo continuo che comprende le seguenti attività sequenziali:

1. Ricerca per indicizzazione: la ricerca per indicizzazione è un meccanismo che consente il polling del repository CMS e l'identificazione di oggetti pubblicati, modificati o eliminati. Può essere eseguita in due modalità: continua e pianificata.  
Per ulteriori informazioni sulla ricerca per indicizzazione continua e pianificata, consultare l'argomento *Configurazione delle proprietà delle applicazioni* negli Argomenti correlati.
2. Estrazione: meccanismo che richiama gli esperti in base al tipo di documento. Esiste un esperto dedicato per ciascun tipo di documento disponibile nel repository: I nuovi tipi di documento possono essere resi ricercabili definendo nuovi plug-in per l'esperto. Ciascun esperto ha un grado di scalabilità sufficiente a estrarre contenuti da documenti di grandi dimensioni che comprendono molti record.  
Sono supportati i seguenti esperti:
  - Esperto metadati
  - Esperto di Crystal Reports
  - Esperto Web Intelligence
  - Esperto Universo
  - Esperti generali (MS Office 2003 e 2007 e documenti pdf)Per ulteriori informazioni sui tipi di documenti in cui è possibile eseguire ricerche, consultare l'argomento *Tipi di contenuto in cui è possibile eseguire ricerche* negli Argomenti correlati.
3. Indicizzazione: è un meccanismo che indicizza tutti i contenuti estratti mediante una libreria di terze parti, denominata Apache Lucene Engine. Il tempo necessario per l'indicizzazione varia in base al numero di oggetti nel sistema, nonché alle dimensioni e al tipo dei documenti.  
Per eseguire correttamente l'indicizzazione, i server seguenti devono essere in esecuzione e abilitati:
  - Input File Repository Server (IFRS)
  - Output File Repository Server (OFRS)
  - Central Management Server (CMS)
  - L'Adaptive Processing Server (APS) che ospita il servizio di ricerca piattaformaPer ulteriori informazioni sull'indicizzazione, fare riferimento a [1863726](#)   
Se il tipo di oggetto viene selezionato come report di Web Intelligence o Crystal Reports, è necessario che il server Web Intelligence Processing Server o Crystal Reports Application Server corrispondente sia abilitato e in esecuzione per i rispettivi tipi di oggetto selezionati.
4. Archivio contenuti: l'archivio contenuti contiene informazioni quali ID, CUID, nome, tipo e istanza, estratte dall'indice master in un formato di facile lettura. Contente di velocizzare il processo di ricerca.

#### Informazioni correlate

[Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC \[pagina 632\]](#)

[Tipi di contenuto in cui è possibile eseguire ricerche \[pagina 769\]](#)

## 25.3.2 Elenco errori di indicizzazione

L'elenco degli errori di indicizzazione è un elenco di documenti in cui si è verificato un errore durante l'indicizzazione. Ricerca piattaforma offre tre tentativi di indicizzazione per un documento. I documenti di cui non viene completata l'indicizzazione vengono inseriti nell'elenco degli errori di indicizzazione.

Per visualizzare l'elenco degli errori di indicizzazione, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere all'area "Applicazioni" della console CMC.
2. Selezionare [Applicazione di ricerca piattaforma](#).
3. Scegliere [Azioni > Elenco errori di indicizzazione](#).

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Applicazione di ricerca piattaforma" contenente un elenco di documenti con i seguenti dettagli:

- Titolo: visualizza il titolo del documento in cui si è verificato un errore durante l'indicizzazione.
- Tipo: visualizza il nome del tipo di documento, ad esempio Crystal Report e Web Intelligence, insieme alla posizione.
- Tipo di errore: visualizza il codice di errore e il motivo dell'errore di indicizzazione del documento. Fare clic sul collegamento ipertestuale Ulteriori informazioni per ottenere altre informazioni sull'analisi dello stack della causa dell'errore.
- Ora ultimo tentativo: visualizza l'indicatore data e ora dell'ultimo tentativo di indicizzazione di un documento.

## 25.3.3 Risultati della ricerca

### 25.3.3.1 Pre-ricerca

#### 25.3.3.1.1 Query suggerite

Quando utilizza l'applicazione Ricerca piattaforma, un utente può tentare di trovare le risposte a una domanda specifica anziché cercare un oggetto specifico. Le risposte alle domande possono essere presenti o meno nei report disponibili nel repository della piattaforma BI.

Ricerca piattaforma analizza la struttura degli universi e dei report esistenti nel repository e confronta queste informazioni con la richiesta di ricerca fornita dall'utente per suggerire nuove query di SAP BusinessObjects Web Intelligence che potrebbero aiutare gli utenti a trovare le risposte alle loro domande.

Per creare report potenziali, Ricerca piattaforma trova la corrispondenza delle parole in tutti gli universi con i valori di dimensione, indicatore, condizione e filtro.

Ricerca piattaforma cerca le corrispondenze nelle seguenti informazioni sugli universi o nei documenti esistenti di Web Intelligence.

- Indicatori negli universi che corrispondono alle parole immesse per la ricerca.  
Quando un indicatore corrisponde a uno dei termini di ricerca, tale indicatore verrà utilizzato nel documento Web intelligence risultante.
- Nomi di dimensioni negli universi che corrispondono a parole nell'input di ricerca.  
Quando il nome di una dimensione corrisponde a uno dei termini di ricerca, il documento Web Intelligence risultante scompone le informazioni in questa dimensione.

- Il filtri di query possono essere utilizzati per concentrarsi sui dati nel documento. Tali filtri vengono generati analizzando l'input della ricerca.
  - Se il nome di una condizione di universo corrisponde a uno dei termini di ricerca, la condizione viene utilizzata come filtro.
  - Se i nomi dei valori di campo presenti in documenti Web Intelligence esistenti corrispondono ai termini di ricerca, verrà creato un filtro dalla dimensione del report cronologico con il valore con corrispondenza, utilizzando "uguale a" come operatore di condizione.

Se Ricerca piattaforma rileva un numero di corrispondenze tale che il documento risultante conterrà due campi di risultati e un filtro, la query verrà considerata pronta per essere eseguita. In questo caso, l'utente può fare clic per visualizzare il report completato.

Se non è stato trovato un numero sufficiente di corrispondenze tra gli universi e il documento, è possibile modificare la query prima di eseguirla.

Ricerca piattaforma suggerisce più query se più universi corrispondono all'input di ricerca o se la stessa parola viene visualizzata in due diverse corrispondenze, ad esempio nel nome di una dimensione e come valore filtro.

## 25.3.3.1.2 Tipi di contenuto in cui è possibile eseguire ricerche

È possibile effettuare ricerche nel contenuto pubblicato nella piattaforma BI mediante Ricerca piattaforma. Di seguito sono elencati i tipi di oggetto con il contenuto indicizzato corrispondente:

Tabella 95:

Tipo di oggetto	Contenuto indicizzato
Crystal Reports (2008, 2011 e 2013)	Titolo, descrizione, formula di selezione, dati salvati, campi di testo in ogni sezione, valori dei parametri e sottoreport.
Documenti Web Intelligence	Titolo, descrizione, nome dei filtri dell'universo utilizzati nel report, dati salvati, costanti della condizione di filtro definita in locale nel report, nome degli indicatori dell'universo utilizzati nel report, nome degli oggetti dell'universo utilizzati nel report, dati dell'insieme di record e testo statico nelle celle.
Documenti Microsoft Excel (2003 e 2007)	Dati in tutte le celle non vuote, campi nella pagina di riepilogo delle proprietà del documento (titolo, oggetto, autore, azienda, categoria, parole chiave e commenti) e testo nelle intestazioni e nei piè di pagina del documento.  Per le celle che utilizzano un calcolo o una formula, è possibile cercare il valore dopo la valutazione. Per valori numero o data/ora, i dati non elaborati possono essere sottoposti a ricerche.

Tipo di oggetto	Contenuto indicizzato
Documenti Microsoft Word (2003 e 2007)	Testo in tutti i paragrafi e in tutte le tabelle, campi nella Pagina di riepilogo delle proprietà del documento (titolo, oggetto, autore, azienda, categoria, parole chiave e commenti), testo nelle intestazioni e nei piè di pagina del documento e testo numerico.
File RTF, PDF, PPT e TXT	È possibile effettuare ricerche in tutto il testo contenuto in questi file.
LCMJob, AFDashboard Page, Dashboards, ObjectPackage, Web service query (QaaWS), Profile, Discussions, InformationDesigner, widget per la piattaforma SAP BusinessObjects BI, MDAnalysis, Publications, Flash, Analytic e Hyperlink	È possibile effettuare ricerche nel contenuto dei metadati.
Eventi	<p>È possibile effettuare ricerche per tutti gli eventi, quali gli eventi personalizzati, di sistema, Crystal Reports e di monitoraggio. Se un evento è associato a un'origine, Ricerca piattaforma visualizza l'origine insieme all'evento.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Ricerca piattaforma supporta eventi per Crystal Reports for Enterprise.</p> </div>

Tipo di oggetto	Contenuto indicizzato
Spazio di lavoro BI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vengono indicizzati il titolo, la descrizione e il contenuto dei moduli BIW seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modulo testo</li> <li>◦ Modulo pagina Web</li> <li>◦ Modulo Elenco navigazione</li> <li>◦ Modulo Visualizzatore</li> </ul> </li> <li>• Vengono indicizzati il titolo e la descrizione di un modulo composito.</li> <li>• Viene indicizzato solo il titolo di un modulo di modello Spazio di lavoro.</li> <li>• Nel caso di un modulo Gruppo, vengono indicizzati il titolo e i metadati dei moduli al suo interno.</li> <li>• Vengono indicizzati il titolo, la descrizione e il CUID dei moduli InfoObject in BIW.</li> </ul> <div data-bbox="906 884 1471 1249"> <p><b>i Nota</b></p> <p>poiché vengono indicizzati solo il titolo e la descrizione di un modulo InfoObject incorporato, i tentativi di ricerca nel contenuto InfoObject non restituiranno riferimenti al modulo incorporato. Se, ad esempio, si inserisce un CR in BIW, ne vengono indicizzati il titolo e la descrizione. Qualsiasi tentativo di ricerca nel contenuto del CR non restituirà riferimenti al modulo incorporato.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se un BIW contiene più schede e schede secondarie, vengono indicizzati anche il titolo e il contenuto di ogni scheda e scheda secondaria.</li> </ul>
CR con formato Next Gen	<p>Titolo, descrizione, formula di selezione, dati salvati, campi di testo in ogni sezione, valori dei parametri e sottoreport.</p> <p>In un report CR Next Gen non sono supportati gli oggetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report a campi incrociati</li> <li>• Estrazione dati grafico</li> <li>• Estrazione immagini e metadati associati</li> <li>• OLE incorporato, ad esempio un documento Word incorporato in CR</li> <li>• Estrazione oggetti Flash</li> </ul> <p>Inoltre, non è consentita la lettura pagina per pagina di un report CR Next Gen.</p>

Tipo di oggetto	Contenuto indicizzato
Universo	<p>È possibile effettuare ricerche nel contenuto dei dati.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Per impostazione predefinita, l'opzione di indicizzazione dell'universo è abilitata. Se si nota che l'esecuzione delle query utilizzate da Ricerca piattaforma per indicizzare il contenuto dell'universo richiede molto tempo e influisce sulle prestazioni del server di database, si consiglia di disabilitare l'opzione di indicizzazione dell'universo nella console CMC (Central Management Console). Un esempio di query utilizzata da Ricerca piattaforma durante l'indicizzazione del contenuto dell'universo è <code>Select distinct SampleColumnName from SampleTableName LIMIT 1000</code>.</p> <p>Attenersi alla procedura seguente per disabilitare l'indicizzazione dell'universo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accedere alla Central Management Console (CMC).</li> <li>2. Scegliere <i>Applicazioni</i>.</li> <li>3. Passare a Applicazione di ricerca piattaforma e scegliere <i>Proprietà</i>.</li> <li>4. Passare ai tipi di contenuto e deselezionare <i>Universo</i>.</li> <li>5. Scegliere <i>Salva e chiudi</i>.</li> </ol> </div>
Documento Lumira	È possibile effettuare ricerche solo nel contenuto dei meta-dati.
Documento Analysis Office	È possibile effettuare ricerche solo nel contenuto dei meta-dati.

### **i Nota**

la dimensione massima supportata per i documenti generali (documenti MS Office 2003 e 2007 e PDF) è 15 MB.

## 25.3.3.2 Ricerca

Quando un utente cerca una parola chiave da BI Launch Pad o da un'altra applicazione che utilizza l'SDK di Ricerca piattaforma, è l'indice master a essere verificato in base ai termini della ricerca. In base ai diritti di visualizzazione dell'utente, il motore di ricerca visualizza solo i documenti per i quali l'utente dispone di diritti di accesso.

### **i Nota**

Quando effettuata su un numero molto elevato di oggetti, la ricerca può non riuscire. La nuova proprietà "localizedsearch.folders" è stata aggiunta in `default/CmcApp.properties` ed è impostata su "true" per



impostazione predefinita: `localizedsearch.folders=true`. Per disabilitare la ricerca localizzata nelle cartelle, tale proprietà deve essere impostata su "false": `localizedsearch.folders=false`. Riavviare il server una volta disabilitata la ricerca localizzata. Verranno restituiti risultati non localizzati.

## 25.3.3.3 Post-ricerca

### 25.3.3.3.1 Facet

Ricerca piattaforma affina i risultati della ricerca raggruppandoli in categorie o facet di tipi di oggetti simili e classificandoli per il numero di occorrenze della categoria tra i risultati restituiti per un termine di ricerca. I facet consentono di spostarsi fino ad arrivare al risultato esatto.

Ricerca piattaforma genera facet da metadati di InfoObject, metadati di documenti e contenuto di documenti. Visualizza solo i facet per i quali vi sono più di due documenti corrispondenti a una query specificata. I facet vengono visualizzati dinamicamente in base ai documenti che corrispondono alla query di ricerca e vengono ordinati in base al conteggio dei documenti.

I documenti vengono raggruppati nei facet o nelle categorie generiche elencate di seguito:

- Personale o pubblico (ad esempio HR, Aziendale e Finanziario): basato sulle categorie di documenti della piattaforma BI.
- Tipo di documento: in base al tipo di documento, ad esempio Web Intelligence, Crystal Reports, Microsoft Word (2003 e 2007), Microsoft Excel (2003 e 2007) e Dashboards.
- Universo e Connessioni: basato sull'origine del contenuto.
- Data: include la data dell'ultimo aggiornamento: (anno, trimestre e mese).
- Ora: include l'ora dell'ultimo aggiornamento (ad esempio, ultime 24 ore e ultima settimana).
- Autore: nome dell'utente che ha creato il documento.

#### **i** Nota

Quando si lavora con le impostazioni locali dell'ebraico o dell'arabo, se si cercano oggetti contenuto in BI Launch Pad, nel risultato delle ricerche non vengono visualizzati facet.

### 25.3.3.3.2 Normalizzazione della classificazione dei risultati della ricerca

Il servizio di ricerca piattaforma tiene in considerazione il punto in cui compare il termine ricercato quando viene classificato un documento. Raggruppa il contenuto nelle seguenti categorie sulla base delle relative occorrenze nel documento:

1. Metadati piattaforma
2. Metadati documento
3. Metadati contenuto
4. Contenuto

---

Il peso per le suddette categorie può essere configurato nella CMC.

### 25.3.3.3.2.1 Personalizzazione del peso per la classificazione dei risultati della ricerca

Il servizio di ricerca piattaforma consente di impostare pesi per il contenuto raggruppato in categorie sulla base delle occorrenze dello stesso nel documento, in modo che sia possibile impostare un valore più alto per la categoria desiderata, per recuperare più velocemente i risultati della ricerca correlati.

Per impostare il peso, utilizzare la seguente procedura:

1. Nell'area [Gestisci](#) della CMC fare clic su [Applicazioni](#).
2. Aprire [Applicazione di ricerca piattaforma](#).
3. Scegliere [Classifica](#).

Verranno visualizzati i pesi delle diverse categorie di contenuto, ad esempio Metadati piattaforma, Metadati documento, Metadati contenuto e Contenuto. Le [Impostazioni internazionali utente](#) sono le impostazioni internazionali configurate nelle Preferenze di BI Launch Pad.

4. Impostare i pesi in base alle proprie esigenze.
5. Scegliere [Salva](#).

In uno scenario di aggiornamento, se si applica una classificazione a documenti già indicizzati, sarà necessario rigenerare l'indice. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle informazioni sulla rigenerazione dell'indice nella sezione [Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC \[pagina 632\]](#).

### 25.3.3.3.3 Supporto multilingue

Ricerca piattaforma offre il supporto multilingua per l'indicizzazione del contenuto, il recupero dei risultati delle ricerche e la visualizzazione di suggerimenti nella lingua preferita. Per indicizzare tutti i documenti non localizzati della piattaforma BI, utilizza le impostazioni internazionali configurate nelle [Impostazioni internazionali indice predefinite](#) nella CMC.

Una volta localizzato l'InfoObject, il servizio utilizza l'analizzatore di lingue corrispondente per indicizzare il documento.

La ricerca si basa sulle impostazioni internazionali configurate in Impostazioni internazionali prodotto nel client. Il servizio di ricerca piattaforma assegna più peso alle impostazioni internazionali del prodotto client durante il recupero dei risultati della ricerca. I pesi possono essere configurati nella CMC.

### 25.3.3.3.4 Suggerimenti

Ricerca piattaforma offre suggerimenti per le query di ricerca digitate in modo non corretto. Se la query di ricerca originale non restituisce alcun risultato, Ricerca piattaforma suggerisce i termini che risultano più appropriati in base al contenuto indicizzato.

I suggerimenti vengono visualizzati come parole chiave con collegamento ipertestuale. Fare clic su un collegamento ipertestuale per visualizzare un elenco di documenti contenenti la parola chiave che potrebbe corrispondere alla query originale. I suggerimenti vengono determinati algebricamente in base a vari fattori oggettivi.

Nel caso in cui vi siano più termini che possono corrispondere alla richiesta originale, Ricerca piattaforma indica i primi tre suggerimenti nella lingua impostata in [Impostazioni internazionali indice predefinite](#) nella CMC.

#### **i Nota**

Ricerca piattaforma non genera suggerimenti in questi casi:

- se le query di ricerca contengono meno di tre lettere
- per le ricerche con attributi, ad esempio Tipo: Crystal Reports
- per contenuto e metadati di universi
- per le lingue a più byte quali cinese, giapponese e coreano

### **25.3.3.3.5 Raggruppamento dei risultati della ricerca di SAP BusinessObjects Explorer**

In Ricerca piattaforma viene eseguito il raggruppamento delle richieste di ricerca SAP BusinessObjects Explorer e vengono visualizzati gli Infospace insieme al contenuto della piattaforma BI.

I risultati della ricerca di SAP BusinessObjects Explorer vengono raggruppati in base alle categorie di metadati. Tra i facet supportati per gli infospace figurano il tipo, la posizione e l'ora di aggiornamento.

SAP BusinessObjects Explorer invia la frequenza del termine a Ricerca piattaforma per ogni termine di ricerca della query di ricerca. Ricerca piattaforma calcola la rilevanza utilizzando la somma della radice quadrata delle frequenze dei termini. Il valore risultante viene assegnato come punteggio a ogni infospace. I risultati vengono quindi ordinati in base al punteggio e inviati al client.

## **25.4 Integrazione del servizio di ricerca piattaforma con la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise**

La funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise 7.20 e versioni successive può utilizzare un servizio di ricerca basato su OpenSearch (RSS e ATOM). Questa funzionalità può delegare le richieste di ricerca ai sistemi di provider dei servizi di ricerca in remoto. In questo caso, OpenSearch è il provider dei servizi, la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise è il consumer dei risultati della ricerca e Ricerca piattaforma di SAP BusinessObjects è il provider dei servizi di ricerca.

Se un utente invia una richiesta di ricerca, la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise inoltra tale richiesta direttamente al provider OpenSearch. Il provider risponde alla richiesta di ricerca e invia la risposta alla funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise. Questa viene unita, insieme ai risultati ricevuti da altri connettori oggetto di ricerca, a un risultato della ricerca e visualizzata in un'interfaccia utente.

Per integrare il servizio di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise e Ricerca piattaforma, è necessario attenersi alla procedura seguente:

1. Creare un connettore nella funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise.
2. Importazione del ruolo di un utente nella piattaforma BI.

## 25.4.1 Creazione di un connettore nella funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise

È possibile utilizzare un connettore oggetto di ricerca di tipo OpenSearch per integrare i provider di ricerca esterni che offrono una funzione di ricerca disponibile mediante OpenSearch.

Per creare un connettore nella funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise, sono necessari i prerequisiti seguenti:

1. L'URL del servizio di descrizione OpenSearch.
2. Il servizio di descrizione OpenSearch deve essere disponibile esclusivamente in formato RSS o ATOM.

Per creare un connettore nella funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise, attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Avviare il pannello di controllo di amministrazione e scegliere Crea.
2. Selezionare OpenSearch come tipo di connettore dell'oggetto di ricerca.
3. Scegliere [Next](#).
4. Specificare l'URL del servizio di descrizione OpenSearch del provider OpenSearch.
5. Selezionare una delle impostazioni di autenticazione seguenti per avviare l'URL del servizio di descrizione:
  - No Authentication: non viene effettuata alcuna autenticazione.
  - SAP Authentication Assertion Ticket: questo utente viene utilizzato per l'autenticazione mediante SSO.
  - User/Password: per l'autenticazione viene utilizzato un utente predefinito.
6. Selezionare l'URL di ricerca nelle impostazioni relative agli URL OpenSearch.  
Il servizio di descrizione OpenSearch viene convalidato. Viene immesso automaticamente un valore per il modello dell'URL di ricerca con la descrizione associata.
7. Selezionare una delle impostazioni di autenticazione seguenti per configurare un connettore:
  - No authentication: non viene effettuata alcuna autenticazione.
  - SAP Authentication Assertion Ticket: questo utente viene utilizzato per l'autenticazione mediante SSO.
  - User/Password: per l'autenticazione viene utilizzato un utente predefinito.
8. Scegliere [Next](#).  
Viene visualizzata una finestra di dialogo di riepilogo con i valori immessi per questo connettore oggetto di ricerca.
9. Scegliere [Precedente](#) per modificare le impostazioni oppure [Annulla](#) per annullare i dati immessi.
10. Scegliere [Fine](#) per salvare le impostazioni.

## 25.4.2 Importazione del ruolo di un utente nella piattaforma BI

Per importare il ruolo di un utente nella piattaforma BI, attenersi alla procedura riportata di seguito:

### **i** Nota

È necessario che l'amministratore disponga di dettagli relativi all'utente, informazioni di sistema, credenziali utente e informazioni relative all'host applicazione.

1. Accedere all'area [Autenticazione](#) della console CMC.
2. Scegliere [SAP](#).
3. Specificare le informazioni seguenti nella scheda [Sistemi di autorizzazione](#):
  - Sistema
  - Client
  - Server di applicazioni
  - Numero di sistema
  - Nome utente
  - Password
  - Lingua
4. Scegliere [Aggiorna](#).
5. Scegliere la scheda [Importazione ruolo](#) e importare ruoli utente.
6. Scegliere [Aggiorna](#).
7. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [funzioni di protezione dell'utente](#) ► nella CMC per assegnare i diritti utente appropriati.

## **25.5 Ricerca dalla funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise**

Per cercare risultati dalla funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise, attenersi alla procedura seguente:

1. Accedere all'applicazione di ricerca SAP NetWeaver Enterprise.
2. Scegliere [Ricerca avanzata](#).
3. Selezionare il connettore creato per Ricerca piattaforma.
4. Eseguire la ricerca di una parola chiave.

I risultati consolidati per la parola chiave contengono quelli derivanti da Ricerca piattaforma, nel caso in cui ci sia una corrispondenza con la parola chiave.

## **25.6 Controllo**

Tutti gli eventi delle richieste di ricerca inviate da un'applicazione client che utilizzi il servizio Ricerca piattaforma e la risposta alla ricerca vengono controllati. Per Ricerca piattaforma, il controllo viene implementato al livello di servizio.

Per poter inviare eventi di controllo, è necessario eseguire il servizio di ricerca piattaforma con un Servizio proxy controllo client sullo stesso server.

---

Esistono un ID tipo di evento 1009 per Ricerca piattaforma e quattro ID tipo dettagli evento specifici di Ricerca piattaforma:

- Parola chiave cercata (ID: 19)
- Numero di risultati della ricerca (ID: 63)
- Ricerca facet (ID: 20)
- Eccezione di ricerca (ID: 1)

Tranne che per i dettagli evento descritti in precedenza, esistono alcuni dettagli evento standard come sessionCuid e userCuid supportati per qualsiasi tipo di controllo nei moduli della piattaforma BI.

Il funzionamento del controllo in Ricerca piattaforma viene spiegato di seguito con un esempio.

Se si esegue una ricerca con una parola chiave, ad esempio "Vendite", il numero totale di risultati della ricerca potrebbe essere 5: In questo caso, vengono controllati i seguenti eventi:

- ID tipo di evento 1009
- ID tipo dettagli evento 19 con valore vendite
- ID tipo dettagli evento 63 con valore 5
- Cuid sessione
- Cuid utente
- Stato con valore 0, che rappresenta lo stato riuscito
- Ora di inizio
- Durata
- ID oggetto con valore 0 poiché si tratta di un controllo del lato servizio

Quando vengono generati dei facet e se ne seleziona uno o più di uno, vengono controllati i seguenti eventi:

- ID tipo di evento 1009
- ID tipo dettagli evento 19 con valore vendite
- ID tipo dettagli evento 63 con valore 5
- ID tipo dettagli evento 20 con stringa di facet separata da virgola
- Cuid sessione
- Cuid utente
- Stato con valore 0, che rappresenta lo stato riuscito
- Ora di inizio
- Durata
- ID oggetto con valore 0 poiché si tratta di un controllo del lato servizio

Se si verifica un'eccezione di ricerca a causa di una voce non valida, ad esempio "\*"a", vengono controllati i seguenti dettagli evento:

- ID tipo di evento 1009
- ID tipo dettagli evento 19 con valore vendite
- ID tipo dettagli evento 63 con valore 0
- ID tipo dettagli evento 1 con messaggio di eccezione
- Cuid sessione
- Cuid utente
- Stato con valore 1, che rappresenta lo stato non riuscito
- Ora di inizio
- Durata

- ID oggetto con valore 0 poiché si tratta di un controllo del lato servizio

## 25.7 Risoluzione dei problemi

### 25.7.1 Riparazione automatica

Ricerca piattaforma dispone di un proprio meccanismo di riparazione automatica, che monitora continuamente l'utilizzo della memoria del servizio di ricerca e interrompe automaticamente l'indicizzazione quando l'utilizzo della memoria supera il valore di soglia. Viene avviato automaticamente quando il livello di utilizzo della memoria raggiunge un limite minimo ragionevole. Tuttavia, gli utenti possono continuare a effettuare la ricerca durante questo processo ma non possono eseguire indicizzazioni per un periodo di tempo specifico. Per impostazione predefinita, Ricerca piattaforma configura il numero di documenti che possono essere indicizzati in qualsiasi momento in base al tipo di documento. L'indicizzazione viene avviata in base a risorse di sistema come la CPU e la memoria.

### 25.7.2 Scenari di problemi

In questa sezione vengono fornite soluzioni passo passo per un'ampia gamma di problemi che possono verificarsi durante il recupero dei risultati della ricerca con Ricerca piattaforma.

#### Impossibilità di recuperare i risultati della ricerca dal documento appena aggiunto contenente la parola chiave

- Verificare se la Ricerca piattaforma supporta il tipo di documento del documento inviato. Se il tipo di documento non è supportato, l'indicizzazione del documento non riesce.  
Per ulteriori informazioni sui tipi di documento supportati, fare riferimento all'argomento *Tipi di documento in cui è possibile eseguire ricerche* negli argomenti correlati elencati di seguito.
- Verificare l'opzione selezionata per *Frequenza di ricerca per indicizzazione*. Se l'opzione *Frequenza di ricerca per indicizzazione* è impostata su *Ricerca per indicizzazione continua*, i documenti vengono selezionati immediatamente per l'indicizzazione. Se l'opzione *Frequenza di ricerca per indicizzazione* è impostata su *Ricerca per indicizzazione pianificata*, l'indicizzazione viene eseguita solo durante il periodo pianificato.  
Per ulteriori informazioni sull'opzione *Frequenza di ricerca per indicizzazione*, fare riferimento all'argomento *Configurazione delle proprietà delle applicazioni* negli argomenti correlati elencati di seguito.
- Verificare l'elenco degli errori di indicizzazione per verificare se il documento è stato indicizzato. Se il documento viene visualizzato in questo elenco, è necessario modificarlo e inviarlo nuovamente in modo da consentire a Ricerca piattaforma di utilizzarlo per l'indicizzazione.

### **i** Nota

è possibile modificare il documento aggiungendo o eliminando un campo e quindi salvandolo nuovamente. In questo modo viene aggiornata l'indicazione di data e ora del documento nel repository della piattaforma BI e viene avviata la reindicizzazione del documento.

Per ulteriori informazioni sui documenti di cui non si riesce a eseguire l'indicizzazione, fare riferimento all'argomento *Elenco degli errori di indicizzazione* negli argomenti correlati riportati di seguito.

- Verificare i registri di analisi di Adaptive Processing Server contenenti le informazioni relative all'errore di indicizzazione.
  1. Passare alla directory <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging\ contenente il registro di analisi APS con estensione .glf.
  2. Aprire il file del registro di analisi e cercare il SI\_ID del documento che deve essere indicizzato.

### **i** Nota

Il SI\_ID del documento si trova nelle proprietà del documento.

## **Impossibile recuperare documenti Crystal Reports**

Ricerca piattaforma indicizza solo il contenuto di Crystal Reports per le versioni 2008, 2011 e 2013; il contenuto di Crystal Reports for Enterprise non viene indicizzato.

Nel caso di Crystal Reports for Enterprise è tuttavia possibile cercare metadati documento, quali titolo, descrizione e parola chiave, che rappresentano proprietà del documento.

Se il documento include contenuto indicizzabile, è necessario seguire la stessa procedura elencata nella sezione sopra indicata *Impossibilità di recuperare i risultati della ricerca dal documento appena aggiunto contenente la parola chiave*.

## **Impossibile recuperare infospace SAP BusinessObjects Explorer**

Controllare i server di SAP BusinessObjects Explorer per verificare se sono spenti o disattivati. Abilitare i server per consentire a Ricerca piattaforma di recuperare i risultati della ricerca dal repository SAP BusinessObjects Explorer.

## **L'applicazione di ricerca SAP NetWeaver Enterprise non consente di recuperare i risultati dal repository della piattaforma BI**

- Controllare Ricerca piattaforma per verificare se recupera i risultati della ricerca utilizzando BI Launch Pad allo scopo di stabilire se il problema è dovuto all'integrazione di Ricerca piattaforma con la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise.



- Verificare che OpenSearch sia distribuito correttamente nel server di applicazioni Web. I passaggi specifici per la convalida della distribuzione di OpenSearch dipendono dal tipo di server di applicazioni Web in uso.
- Verificare che il connettore venga creato o configurato correttamente nella configurazione della funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise. È necessario utilizzare il connettore corretto per la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise per eseguire la federazione dei risultati da Ricerca piattaforma.
- Verificare che la comunicazione tra i computer su cui sono in esecuzione rispettivamente la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise e la piattaforma BI funzioni correttamente. In caso di problemi di rete in un ambiente distribuito, è possibile che la funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise non riesca a eseguire la federazione dei risultati.
- Verificare che gli utenti della funzionalità di ricerca di SAP NetWeaver Enterprise vengano aggiunti alla piattaforma BI con i diritti appropriati. Per convalidare i diritti degli utenti, accedere all'area [Autenticazione](#) della CMC e selezionare [SAP](#).

## Informazioni correlate

[Elenco errori di indicizzazione \[pagina 768\]](#)

[Configurazione delle proprietà dell'applicazione nella CMC \[pagina 632\]](#)

[Tipi di contenuto in cui è possibile eseguire ricerche \[pagina 769\]](#)

## 26 Federazione

### 26.1 Federation

Federation è uno strumento di replica tra siti per l'utilizzo di più distribuzioni della piattaforma BI in un ambiente globale.

È possibile creare e gestire contenuto da una distribuzione della piattaforma BI e replicarlo in altre distribuzioni della piattaforma BI tra siti geografici in base a una pianificazione ricorrente. Gli utenti possono completare i processi di replica unilaterale e replica bilaterale.

Grazie a Federation gli utenti possono:

- Ridurre il traffico di rete
- Creare e gestire il contenuto da un'unica posizione
- Migliorare le prestazioni per gli utenti finali

Quando si replicano contenuti mediante Federation è possibile:

- Semplificare le esigenze di amministrazione per più distribuzioni
- Fornire criteri coerenti relativi ai diritti tra più uffici per organizzazioni globali
- Ottenere informazioni in modo più rapido ed elaborare i report presso i siti remoti dove risiedono i dati
- Risparmiare tempo recuperando in modo più rapido i dati locali e dispersi
- Sincronizzare il contenuto da più distribuzioni senza scrivere codice personalizzato

Federation consente di disporre di modelli di protezione, cicli di vita, test e orari di distribuzione separati, nonché di amministratori e di titolari aziendali diversi. Ad esempio, è possibile delegare le funzionalità amministrative che impediscono all'amministratore dell'applicazione delle vendite di modificare l'applicazione delle risorse umane.

È possibile replicare diversi oggetti con Federation, come illustrato nella tabella seguente.

Categoria	Tipi di oggetto che è possibile replicare	Note aggiuntive
Viste aziendali	Business View Manager, DataConnection, LOV, base dati e così via.	tutti gli oggetti sono supportati anche se non al singolo livello.
Report	Report Crystal, Web Intelligence e Dashboard Design	Sono supportati componenti aggiuntivi client e modelli completi.
Oggetti di terze parti	File Excel, PDF, PowerPoint, Flash, Word, di testo, RTF e Shockwave Flash	
Utenti	Utenti, Gruppi, Posta in arrivo, Preferiti e Categoria personale	
Piattaforma BI	Cartelle, eventi, categorie, calendari, livelli di accesso, collegamenti ipertestuali, collegamenti, programmi, profili, pacchetti di oggetti, documenti generali	

Categoria	Tipi di oggetto che è possibile replicare	Note aggiuntive
Universo	Universo, Connessioni e Overload universo	

Negli scenari seguenti vengono illustrati due esempi dell'utilizzo di Federation da parte di un'organizzazione.

#### Scenario 1: Vendita al dettaglio (progettazione centralizzata)

Il negozio ACME desidera inviare un rapporto mensile sulle vendite a tutte le diverse sedi attraverso il metodo di replica unilaterale. L'amministratore del sito di origine crea un report che gli amministratori di ogni sito di destinazione replicheranno ed eseguiranno rispetto al database di quel negozio.

#### ➔ Suggerimento

Le istanze localizzate possono essere rispediti al sito di origine che gestisce le informazioni replicate di ogni oggetto. Ad esempio, verrà applicato il logo corretto, le informazioni di connessione al database e così via.

#### Scenario 2: Pianificazione remota (accesso distribuito)

I dati si trovano presso il sito di origine. I processi di replica in sospeso vengono inviati al sito di origine per l'esecuzione. I processi di replica completati vengono quindi inviati ai siti di destinazione per la visualizzazione. Ad esempio, i dati per un report potrebbero non essere disponibili nel sito di destinazione, ma l'utente può impostare i report per l'esecuzione nel sito di origine prima che il report completato venga inviato al sito di destinazione.

## 26.2 Termini correlati a Federation

Nel seguente elenco di termini vengono introdotte parole e frasi correlate a Federation con istruzioni per l'utilizzo:

<b>Applicazione BI</b>	Raggruppamento logico di contenuto Business Intelligence (BI) correlato con scopo e utenti specifici. Un'applicazione BI non è un oggetto. Una distribuzione della piattaforma BI può ospitare più applicazioni BI, ognuna delle quali può utilizzare un modello di protezione, un ciclo di vita, scadenze di test e distribuzione diversi, nonché amministratori e proprietari aziendali separati.
<b>Sito di destinazione</b>	Un sistema della piattaforma BI che estrae il contenuto replicato della piattaforma da un sito di origine.
<b>Local</b>	Sistema locale a cui è connesso un utente o un amministratore. Ad esempio, l'amministratore di un sito di destinazione viene considerato «Locale» nel sito di destinazione.
<b>Istanze completate eseguite localmente</b>	Istanze elaborate nel sito di destinazione e inviate nuovamente al sito di origine.
<b>Siti di origine multipli</b>	Più di un sito può servire da sito di origine. Ad esempio, più centri di sviluppo hanno in genere più siti di origine. Può tuttavia esistere un solo sito di origine per replica.
<b>Replica unilaterale</b>	Gli oggetti vengono replicati in una sola direzione: dal sito di origine a quello di destinazione. Eventuali aggiornamenti effettuati nel sito di destinazione rimangono in tale sito.

<b>Sito di origine</b>	Il sistema della piattaforma BI in cui ha origine il contenuto.
<b>&amp;Riprova</b>	Sistema che non è locale per un utente. Ad esempio, il sito di origine viene considerato «Remoto» per gli utenti e gli amministratori del sito di destinazione.
<b>Connessione remota</b>	Oggetto che contiene informazioni utilizzate per connettersi a una distribuzione della piattaforma BI, inclusi nome utente e password, nome CMS, URL WebService e opzioni di eliminazione.
<b>Pianificazione remota</b>	Richieste di pianificazione inviate dal sito di destinazione al sito di origine. È possibile pianificare in remoto i report sui siti di destinazione, affinché l'istanza di report venga inviata nuovamente al sito di origine per l'elaborazione. L'istanza completata verrà quindi restituita al sito di destinazione.
<b>Replica</b>	Processo di copia del contenuto da un sistema della piattaforma BI a un altro.
<b>Processo di replica</b>	Oggetto che contiene informazioni sulla pianificazione della replica, sul contenuto replicare e sulle eventuali condizioni speciali da eseguire durante la replica del contenuto.
<b>Elenco di replica</b>	Elenco degli oggetti da replicare. Un elenco di replica fa riferimento ad altro contenuto quali utenti, gruppi, report e così via nella distribuzione della piattaforma BI da replicare insieme.
<b>Oggetto di replica</b>	Oggetto replicato da un sito di origine a un sito di destinazione. Tutti gli oggetti replicati in un sito di destinazione verranno contrassegnati con una icona di replica. In caso di conflitto, gli oggetti verranno contrassegnati con una icona di conflitto.
<b>Pacchetto di replica</b>	Creato durante il trasferimento, il pacchetto di replica contiene gli oggetti del processo di replica. Può contenere tutti gli oggetti definiti nell'elenco di replica, come nel caso di un ambiente mutevole o di una replica iniziale. In alternativa, può contenere un sottoinsieme dell'elenco di replica se gli oggetti cambiano raramente rispetto alla pianificazione del processo di replica. Il pacchetto di replica viene implementato come file BI Application Resource (BIAR).
<b>Aggiornamento della replica</b>	Tutti gli oggetti inclusi in un elenco di replica vengono aggiornati a prescindere dall'ultima versione modificata.
<b>Replica bilaterale</b>	Funziona come la replica unilaterale, ma la replica bilaterale invia le modifiche in entrambe le direzioni. Gli aggiornamenti del sito di origine vengono replicati in ogni sito di destinazione. Gli aggiornamenti e i nuovi oggetti in un sito di destinazione vengono inviati al sito di origine.

## 26.3 Gestione dei diritti di protezione

Federation replica il contenuto tra distribuzioni separate e richiede la collaborazione con altri amministratori, pertanto è necessario comprendere come viene eseguita la protezione prima di cominciare ad utilizzare Federation.

È necessario che gli amministratori in distribuzioni separate si coordinino prima di attivare Federation. Una volta replicato, il contenuto può essere modificato dagli amministratori.

I diritti specifici nelle distribuzioni di origine e destinazione sono richiesti per eseguire determinate attività:

- Diritti richiesti sul sito di origine
- Diritti richiesti nel sito di destinazione
- Diritti richiesti negli oggetti specifici di Federation
- Scenari di Federation

#### ➔ Suggerimento

si consiglia di leggere questo capitolo prima di abilitare Federation.

## 26.3.1 Diritti richiesti sul sito di origine

In questa sezione vengono descritte le azioni nel sito di origine e i diritti richiesti dell'account utente per la connessione al sito di origine. Si tratta dell'account immesso nell'oggetto Connessione remota nel sito di destinazione.

Azione	Descrizione	Diritti richiesti
Replica unilaterale	<p>Esegue la replica solo dal sito di origine al sito di destinazione.</p> <div> <b>i Nota</b>  i diritti «Visualizzazione» e «Replica» sono necessari su tutti gli oggetti da replicare, inclusi quelli replicati automaticamente dai calcoli di dipendenza. </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Visualizza» e «Replica» su tutti gli oggetti che si desidera replicare.</li> <li>• Diritto di «Visualizzazione» nell'elenco di replica.</li> </ul>
Replica bilaterale	Esegue la replica dal sito di origine al sito di destinazione e viceversa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Visualizza» e «Replica» su tutti gli oggetti che si desidera replicare.</li> <li>• Diritto di «Visualizzazione» nell'elenco di replica.</li> <li>• «Modifica i diritti» sugli oggetti dell'utente per replicare qualsiasi modifica di password.</li> </ul>
Pianificazione	Consente l'esecuzione della pianificazione remota nel sito di origine dal sito di destinazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto «Pianifica» per tutti gli oggetti che si desidera pianificare in modo remoto</li> </ul>

## Informazioni correlate

[Diritti richiesti nel sito di destinazione \[pagina 786\]](#)

## 26.3.2 Diritti richiesti nel sito di destinazione

In questa sezione vengono descritte le azioni applicate al sito di destinazione e i diritti richiesti dell'account utente che esegue il processo di replica. Si tratta dell'account dell'utente che ha creato il processo di replica.

### Nota

come per altri oggetti pianificabili, è possibile pianificare il processo di replica per conto di altri.

Azione	Descrizione	Diritti richiesti
Tutti gli oggetti	Replica gli oggetti indipendentemente dal tipo di replica, ovvero unilaterale o bilaterale.	<ul style="list-style-type: none"><li>«Visualizza», «Aggiungi», «Modifica» e «Modifica i diritti» su tutti gli oggetti</li><li>Diritto «Modifica password utente», per gli oggetti utente</li></ul>
Prima replica	Al momento della prima esecuzione del processo di replica, non esistono ancora oggetti nel sito di destinazione. Di conseguenza, è necessario che l'account utente con cui viene eseguito il processo di replica disponga di diritti specifici in tutte le cartelle di livello superiore e in tutti gli oggetti a cui verrà aggiunto un contenuto.	<ul style="list-style-type: none"><li>Diritti «Visualizza», «Aggiungi», «Modifica» e «Modifica diritti» in tutte le cartelle di livello superiore e in tutti gli oggetti predefiniti</li></ul>

## Informazioni correlate

[Diritti richiesti sul sito di origine \[pagina 785\]](#)

## 26.3.3 Diritti specifici di Federation

In questa sezione vengono descritti dettagliatamente gli scenari specifici di Federation.

Azione	Descrizione	Diritti richiesti
Eliminazione oggetto	Eliminazione oggetto cancella gli oggetti nel sito di destinazione.	<ul style="list-style-type: none"><li>L'account in cui è in esecuzione il processo di replica richiede i diritti «Elimina» su tutti gli oggetti che potrebbero essere potenzialmente eliminati.</li></ul>
Disabilitare l'eliminazione per determinati oggetti	Se determinati oggetti vengono replicati dal sito di origine, è possibile evitare che vengano eliminati dal sito di	<ul style="list-style-type: none"><li>Negare i diritti «Elimina» dell'account utente con cui è in esecuzione il processo di replica per gli oggetti che si desidera mantenere.</li></ul>

Azione	Descrizione	Diritti richiesti
	<p>destinazione anche se vengono eliminati nel sito di origine. È possibile ottenere questo risultato tramite i diritti. È ad esempio consigliabile scegliere questa opzione quando gli utenti nel sito di destinazione utilizzano un oggetto indipendentemente dagli utenti nel sito di origine.</p> <p>Ad esempio, in un universo replicato da cui gli utenti nel sito di destinazione creano i propri report locali, è possibile evitare di perdere l'universo nel sito di destinazione anche se viene eliminato dal sito di origine.</p>	
Replica bilaterale, senza modifiche nel sito di origine	<p>In determinate circostanze è possibile che si preferisca la replica bilaterale ma non si desideri che vengano modificati alcuni oggetti nel sito di origine, anche se sono cambiati nel sito di destinazione. Uno dei motivi di questa preferenza potrebbe essere un oggetto speciale che deve essere modificato solo dagli utenti nel sito di origine oppure il caso in cui si desideri abilitare la pianificazione remota senza propagare le modifiche in senso contrario.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>per la pianificazione remota, è possibile creare un processo che gestisca solo gli oggetti per la pianificazione remota. Tuttavia, in questo caso gli oggetti antenati vengono ancora replicati, inclusi il report, la cartella contenente il report e la cartella di livello superiore di tale cartella. Qualsiasi modifica apportata nel sito di destinazione viene replicata nel sito di origine e le modifiche apportate nel sito di origine vengono replicate nel sito di destinazione.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Negare i diritti «Modifica» dell'account utente utilizzato per la connessione nell'oggetto connessione remota.</li> </ul>

## 26.3.4 Replica della protezione per un oggetto

Per mantenere i diritti di protezione per un oggetto, è necessario replicare l'oggetto e il relativo utente o gruppo contemporaneamente. Altrimenti, è necessario che siano già esistenti nel sito in cui si replica e che dispongano di identificatori univoci e identici (CUID) in ogni sito.

Se un oggetto viene replicato e l'utente o il gruppo non viene replicato o non esiste ancora nel sito in cui si replica, i diritti verranno ignorati.

### Esempio

Il Gruppo A e il Gruppo B hanno diritti assegnati sull'oggetto A. Il Gruppo A dispone di diritti «Visualizza» e il Gruppo B dispone di diritti «Nega Visualizza». Se il processo di replica esegue la replica solo per il Gruppo A e l'Oggetto A, nel sito di destinazione l'Oggetto A disporrà solamente dei diritti «Visualizza» per il Gruppo A associato ad esso.

Quando si replica un oggetto vi sono potenziali rischi per la protezione se non si replicano tutti i gruppi con diritti espliciti sull'oggetto. L'esempio precedente evidenzia un potenziale rischio per la protezione. Se l'Utente A appartiene a entrambi i Gruppi A e B, l'utente non disporrà dell'autorizzazione per visualizzare l'Oggetto A nel sito di origine. Tuttavia l'Utente A verrà replicato nel sito di destinazione perché appartiene a entrambi i gruppi. A questo punto, poiché il Gruppo B non è stato replicato, l'Utente A disporrà del diritto di visualizzare l'Oggetto A nel sito di destinazione, ma non potrà visualizzare l'Oggetto A nel sito di origine.

Gli oggetti che fanno riferimento ad altri oggetti non inclusi in un processo di replica o quelli che non si trovano già nel sito di destinazione, vengono visualizzati in un file di registro. Tale file mostra che l'oggetto faceva riferimento all'oggetto non replicato e ha eliminato il riferimento.

La protezione su un oggetto per un utente o gruppo particolare viene replicata solo dal sito di origine al sito di destinazione. È possibile impostare la protezione sugli oggetti replicati nel sito di destinazione, ma tali impostazioni non verranno replicate nel sito di origine.

## 26.3.5 Replica della protezione mediante i livelli di accesso

Per essere resi permanenti, i diritti devono essere definiti dai livelli di accesso. È necessario che l'oggetto, utente o gruppo e il livello di accesso siano replicati contemporaneamente oppure che siano già esistenti nel sito in cui si replica.

Gli oggetti che assegnano diritti espliciti a un utente o un gruppo non inclusi nel processo di replica o non ancora presenti nel sito di destinazione vengono visualizzati nel relativo file di registro che indica che all'oggetto erano stati assegnati diritti non replicati che sono stati quindi eliminati.

Inoltre, è possibile scegliere di replicare automaticamente i «Livelli di accesso» utilizzati su un oggetto importato. Questa opzione è disponibile nell'elenco di replica.

### Nota

I livelli di accesso predefiniti non vengono replicati, ma i riferimenti vengono mantenuti.



## 26.4 Opzioni di tipi e modalità di replica

A seconda della selezione per Tipo di replica e Modalità replica, è possibile creare una tra quattro diverse opzioni di processo di replica:

- Replica unilaterale
- Replica bilaterale
- Aggiorna da origine
- Aggiorna da destinazione

### 26.4.1 Replica unilaterale

Con la replica unilaterale, è possibile replicare il contenuto in una sola direzione, dal sito di origine a quello di destinazione. Eventuali modifiche agli oggetti nell'elenco di replica del sito di origine vengono inviate al sito di destinazione. Tuttavia, le modifiche apportate agli oggetti in un sito di destinazione non vengono inviate al sito di origine.

La replica unilaterale è ideale per distribuzioni con una sola distribuzione centrale della piattaforma BI in cui vengono creati, modificati e amministrati gli oggetti. Altre distribuzioni utilizzano il contenuto della distribuzione centrale.

Per creare la replica unilaterale, selezionare le opzioni seguenti:

- Tipo di replica = Replica unilaterale
- Modalità replica = Replica normale

### 26.4.2 Replica bilaterale

La replica bilaterale consente di replicare il contenuto in entrambe le direzioni tra il sito di origine e quello di destinazione. Eventuali modifiche apportate agli oggetti nel sito di origine vengono replicate nel sito di destinazione, mentre le modifiche apportate in un sito di destinazione vengono replicate nel sito di origine.

#### **i** Nota

per eseguire la pianificazione remota e replicare le istanze eseguite localmente al sito di origine, è necessario selezionare la modalità di replica bilaterale.

Se si dispone di più distribuzioni della piattaforma BI in cui il contenuto viene creato, modificato, amministrato e utilizzato in entrambe le posizioni, la replica bilaterale è la modalità più efficiente. Contribuisce inoltre alla sincronizzazione delle distribuzioni.

Per creare la replica bilaterale, selezionare le opzioni seguenti:

- Tipo di replica = Replica bilaterale
- Modalità replica = Replica normale

## Informazioni correlate

[Pianificazione remota e istanze eseguite localmente \[pagina 814\]](#)

### 26.4.3 Aggiornamento da origine o da destinazione

Quando si replica il contenuto nella modalità Replica unilaterale o Replica bilaterale, gli oggetti nell'elenco di replica vengono replicati in un sito di destinazione. È possibile tuttavia che non tutti gli oggetti vengano replicati a ogni esecuzione del processo di replica.

Federation dispone di un motore di ottimizzazione progettato per velocizzare il completamento dei processi di replica. Utilizza una combinazione di timestamp e versione dell'oggetto per stabilire se l'oggetto è già stato modificato dopo l'ultima replica. Questo controllo viene eseguito su oggetti specificatamente selezionati nell'elenco di replica ed eventuali oggetti replicati durante la verifica della dipendenza.

In alcuni casi, tuttavia, è possibile che il motore di ottimizzazione perda alcuni oggetti, che non verranno replicati. In questi casi, è possibile utilizzare «Aggiorna da origine» e «Aggiorna da destinazione» per forzare il processo di replica a replicare il contenuto e le relative dipendenze, indipendentemente dalle indicazioni data e ora.

"Aggiorna da origine" invia il contenuto unicamente dal sito di origine a quelli di destinazione. "Aggiorna da destinazione" invia il contenuto unicamente dai siti di destinazione a quello di origine.

#### Esempio

Nei tre esempi seguenti vengono illustrati alcuni scenari in cui vengono utilizzate le opzioni «Aggiorna da origine» e «Aggiorna da destinazione» e in cui alcuni oggetti potrebbero essere persi a causa dell'ottimizzazione.

**Scenario 1:** aggiunta di oggetti che contengono altri oggetti in un'area che viene replicata.

La Cartella A viene replicata dal sito di origine a quello di destinazione. Ora è presente in entrambi i siti. Un utente sposta o copia la Cartella B con il Report B nella Cartella A nel sito di origine. Durante la replica successiva, Federation rileverà che l'indicazione data e ora della Cartella B è stata modificata e la replicherà nel sito di destinazione. Il timestamp del Report B tuttavia non è cambiato. Pertanto il report verrà saltato da un normale processo di replica unilaterale o bilaterale.

Per assicurarsi che il contenuto della Cartella B sia replicato correttamente, è necessario utilizzare una volta un processo di replica con «Aggiorna da origine.» Dopodiché, il normale processo di replica unilaterale o bilaterale funzionerà correttamente. Se questo esempio viene invertito e la Cartella B viene spostata o copiata nel sito di destinazione, utilizzare «Aggiorna da destinazione.»

**Scenario 2:** aggiunta di nuovi oggetti utilizzando LifeCycle Manager o la riga di comando BIAR.

Quando si aggiungono oggetti a un'area che viene replicata utilizzando LifeCycle Manager o la riga di comando BIAR, l'oggetto potrebbe venire ignorato da un normale processo di replica unilaterale o bilaterale. Questa situazione può essere dovuta al fatto che i clock interni nei sistemi di origine e di destinazione non sono sincronizzati quando si utilizza LifeCycle Manager o la riga di comando BIAR.

#### Nota

dopo l'importazione di nuovi oggetti in un'area replicata nel sito di origine, è consigliabile eseguire un processo di replica con l'opzione «Aggiorna da origine.» Dopo l'importazione di nuovi oggetti in un'area

replicata nel sito di destinazione, è consigliabile eseguire un processo di replica con l'opzione «Aggiorna da destinazione.»

### **Scenario 3:** orari di replica pianificati intermedi.

Se si aggiungono oggetti a un'area che viene replicata e non è possibile aspettare la successiva replica pianificata, è possibile utilizzare processi di replica con le opzioni «Aggiorna da origine» e «Aggiorna da destinazione». È possibile replicare rapidamente il contenuto selezionando l'area in cui sono stati aggiunti gli oggetti.

#### **i** Nota

questo scenario può essere oneroso per elenchi di replica di grandi dimensioni, pertanto è consigliabile non utilizzare spesso questa opzione. Ad esempio, non è necessario creare processi di replica che eseguono l'aggiornamento dal sito di origine a quello di destinazione, pianificati ogni ora. Queste modalità devono essere utilizzate con la pianificazione «Esegui ora» o con scarsa frequenza.

#### **i** Nota

in alcuni casi, non è possibile utilizzare la risoluzione dei conflitti, ad esempio con «Aggiorna da origine:» l'opzione Risoluzione conflitti a favore del sito di destinazione è bloccata e con «Aggiorna da destinazione:» l'opzione Risoluzione conflitti a favore del sito di origine è bloccata.

## **26.5 Replica di utenti e gruppi di terze parti**

In Federation è possibile replicare utenti e gruppi di terze parti, specificamente utenti e gruppi Active Directory (AD) e LDAP.

### **➔ Suggerimento**

se si intende replicare questi tipi di utenti e gruppi o il contenuto personale, ad esempio le cartelle Preferiti o Posta in arrivo, consultare questa sezione.

## **Mappatura di utenti e gruppi**

1. Mappare gli utenti e i gruppi nel sito di origine affinché vengano replicati correttamente in Federation.
2. È quindi necessario replicare gli utenti e i gruppi mappati nel sito di destinazione.

#### **i** Nota

non mappare gruppi e utenti separatamente nel sito di destinazione. In caso contrario, avranno identificatori univoci (CUID) diversi nel sito di destinazione e in quello di origine e non sarà possibile stabilirne correttamente la corrispondenza in Federation.

### Esempio

L'amministratore mappa il Gruppo A all'Utente A nei siti di origine e di destinazione. Sia il Gruppo A sia l'Utente A hanno identificatori univoci diversi nei siti di origine e di destinazione. Durante la replica, Federation non può trovare la corrispondenza e il Gruppo A o l'Utente A non vengono replicati a causa di un conflitto di alias.

### Nota

prima di replicare utenti e gruppi di terze parti, il sito di destinazione deve essere impostato per l'utilizzo dell'autenticazione AD o LDAP. È tuttavia necessario configurare il sito di destinazione per l'utilizzo di AD o LDAP in modo da consentire la comunicazione con il server di directory o il controller di dominio.

### Nota

dopo la prima replica di un gruppo AD o LDAP, gli utenti di tale gruppo non saranno in grado di accedere finché non verrà aggiornato il grafico del gruppo AD/LDAP. Questa operazione viene eseguita automaticamente ogni 15 minuti circa. Per aggiornare manualmente il grafico del gruppo AD/LDAP, andare alla pagina [Autenticazione](#) della console CMC, fare doppio clic su [Windows AD](#) o [LDAP](#), quindi fare clic su [Aggiorna](#).

### Nota

prestare attenzione durante la replica di gruppi di terze parti. Quando si aggiungono nuovi utenti al gruppo nel server di directory, tali utenti potranno accedere a entrambi i siti. Questo problema di protezione dell'autenticazione AD o LDAP non dipende da Federation.

Se si accede separatamente ai siti di destinazione e di origine o se l'appartenenza al gruppo viene aggiornata in entrambi i siti tramite il pulsante di aggiornamento nella pagina di autenticazione della CMC, verrà creato un account utente in entrambi i siti. Gli account avranno identificatori univoci diversi e Federation non sarà in grado di replicarli correttamente.

è importante creare l'account in un sito, quindi replicarlo nell'altro.

## 26.6 Replica di universi e connessioni agli universi

Se si intende utilizzare Federation per replicare gli universi tra le distribuzioni della piattaforma BI, è importante pianificarlo in anticipo. Un oggetto Universo non può funzionare senza un oggetto Connessione all'universo sottostante.

Gli oggetti connessione all'universo contengono informazioni necessarie per la connessione a un database di reporting. Per funzionare correttamente, gli oggetti connessione all'universo devono contenere informazioni valide e consentire che venga stabilita una connessione al database.

### Nota

se si utilizza la replica bidirezionale e si replica un universo dal sito di origine a quello di destinazione senza la relativa connessione all'universo, è possibile che nelle repliche successive la relazione dell'universo di origine con la Connessione all'universo nell'origine venga sovrascritta o rimossa. Per evitare questa situazione, replicare sempre le connessioni agli universi con gli universi stessi.

Per assicurarsi che le connessioni agli universi dipendenti vengano replicate insieme agli universi, selezionare sempre le opzioni seguenti quando si crea o si modifica l'elenco repliche che contiene gli universi:

- *Includi connessioni utilizzate dagli universi selezionati*
- *Includi universi richiesti dagli universi selezionati*

#### Nota

se la relazione di un universo con la relativa connessione viene sovrascritta o rimossa, aprire l'universo in Universe Designer e in **File** > **Parametri**, modificare le informazioni sulla connessione.

Nei due esempi seguenti viene illustrato il processo di replica degli universi e delle relative connessioni agli universi.

#### Esempio

Quando si replicano gli universi e le connessioni agli universi, è necessario assicurarsi che l'ambiente di connettività del sito di origine corrisponda all'ambiente di connettività del sito di destinazione.

Se ad esempio la connessione all'universo utilizza una connessione ODBC denominata «TestODBC», è necessario che nell'ambiente di destinazione sia presente una connessione ODBC configurata correttamente denominata «TestODBC.» La connessione ODBC può essere risolta nello stesso database o in un altro database. Per evitare problemi di connettività per gli universi che utilizzano questa connessione, è necessario che lo schema dei database sia lo stesso.

#### Esempio

Se si desidera che l'universo replicato nella destinazione utilizzi un database diverso da quello utilizzato per l'universo nel sito di origine, replicare la connessione all'universo ma impostare le informazioni di connettività del sito di destinazione affinché facciano riferimento al database desiderato.

Se ad esempio la connessione all'universo del sito di origine utilizza una connessione ODBC denominata «Test» che fa riferimento al «DatabaseA», impostare nel sito di destinazione una connessione ODBC denominata anch'essa «Test» ma con riferimento al «DatabaseB».

## 26.7 Gestione degli elenchi di replica

Gli elenchi di replica includono contenuti, quali utenti, gruppi e report nella distribuzione della piattaforma BI, che possono essere replicati insieme. È possibile accedere agli elenchi di replicare dalla CMC.

I tipi di contenuto che possono essere replicati sono descritti nella seguente tabella.

Categoria	Oggetti supportati
Oggetti del repository	Gli oggetti che includono viste aziendali, connessioni dati, Elenchi di valori, basi dati e altro.

Categoria	Oggetti supportati
	<p><b>i Nota</b></p> <p>tutti gli oggetti sono supportati anche se non al singolo livello.</p>
Report	<p>Report Crystal, documenti Web Intelligence e oggetti di Cruscotti.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>sono supportati componenti aggiuntivi e modelli Full Client.</p>
Oggetti di terze parti	Excel, PDF, Powerpoint, Flash, Word, file di testo, file RTF, file Shockwave Flash.
Utenti	Utenti, gruppi, Posta in arrivo, Preferiti, categoria personale.
Piattaforma BI	Cartelle, eventi, categorie, calendari, ruoli personalizzati, collegamenti ipertestuali, collegamenti, programmi, profili, pacchetti di oggetti, documenti generali.
Universi	Universi, connessioni, overload di universi.

### **i Nota**

i seguenti oggetti devono essere creati nel sito di origine e replicati nel sito di destinazione. Se si creano questi oggetti nel sito di destinazione e successivamente si replicano nel sito di origine, in quest'ultimo sito non funzioneranno.

- Viste aziendali
- Elementi aziendali
- Basi dati
- Connessioni dati
- Elenchi dei valori
- Overload di universi

## 26.7.1 Creazione di elenchi di replica

Gli elenchi di replica si trovano nell'area Elenchi di replica della CMC. È possibile organizzare gli elenchi di replica in cartelle e sottocartelle create dall'utente.

### 26.7.1.1 Creazione di una cartella Elenco di replica

1. Accedere all'area [Elenchi di replica](#) della console CMC.

2. Fare clic su [Elenchi di replica](#).
3. Scegliere [Gestisci](#) [Nuova](#) [cartella](#).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Crea cartella](#).
4. Immettere un nome per la cartella e fare clic su [OK](#).  
A questo punto è possibile creare elenchi di replica in questa cartella.

## 26.7.1.2 Creazione di un elenco di replica

1. Accedere all'area [Elenchi di replica](#) della console CMC.
2. Selezionare la cartella in cui si desidera salvare il nuovo elenco di replica.
3. Fare clic su [Gestisci](#) [Nuovo](#) [Nuovo elenco di replica](#).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Nuovo elenco di replica](#).
4. Immettere il titolo e la descrizione dell'elenco di replica.
5. Per accedere a opzioni avanzate, fare clic sul collegamento [Proprietà elenco di replica](#).  
In questo modo sarà possibile specificare le dipendenze che devono essere replicate automaticamente dal sito di origine al sito di destinazione.
6. Selezionare le opzioni desiderate come descritto nella tabella.

Opzioni di dipendenza oggetti	Definizione
Includi cartelle personali per gli utenti selezionati	Replica le cartelle personali di un utente selezionato e il relativo contenuto.
Includi categorie personali per gli utenti selezionati	Replica le categorie personali di un utente selezionato.
Includi universi per i report selezionati	Replica qualsiasi universo da cui dipendono gli oggetti report selezionati.
Includi membri dei gruppi di utenti selezionati	Replica gli utenti all'interno di un gruppo selezionato.
Includi universi richiesti dagli universi selezionati	Replica qualsiasi universo che dipende da altri universi.
Includi caselle di Posta in arrivo per gli utenti selezionati	Replica la casella di Posta in arrivo di un utente selezionato e il relativo contenuto.
Includi gruppi di utenti per gli universi selezionati	Replica i gruppi di utenti associati agli overload di un universo.
Includi livelli di accesso impostati sugli oggetti selezionati	Replica qualsiasi livello di accesso utilizzato su uno o più oggetti selezionati.
Includi documenti per categorie selezionate	Replica qualsiasi documento, inclusi file di Word, Excel, PDF e così via, incluso nelle categorie selezionate.
Includi dipendenze supportate per gli oggetti Flash selezionati	Replica qualsiasi report Crystal, collegamento ipertestuale, documento o universo Web Intelligence da cui dipende l'oggetto Flash.
Includi profili per utenti e gruppi di utenti selezionati	Replica qualsiasi profilo associato a utenti o gruppi selezionati.
Includi connessioni utilizzate dagli universi selezionati	Replica qualsiasi oggetto connessione universo utilizzato dagli oggetti selezionati.

### **i** Nota

alcuni oggetti nella piattaforma BI dipendono da altri oggetti. Ad esempio: un documento Web Intelligence dipende dall'universo sottostante per quanto riguarda struttura e contenuto. Se si replica un documento Web Intelligence ma non si seleziona l'universo che utilizza, la replica non funzionerà nel sito di destinazione a meno che tale universo non sia già stato replicato. Se tuttavia si abilita [Includi universi per i report selezionati](#), Federation replicherà automaticamente gli universi da cui dipende il report.

7. Fare clic su [Avanti](#).
8. Selezionare uno o più oggetti da aggiungere all'elenco di replica.
  - Utilizzare i tasti freccia per aggiungere o rimuovere gli oggetti dalla cartella [Oggetti disponibili](#).
  - In alternativa, fare clic su [Replica tutto](#) in [Oggetti repository](#) per replicare tutte le visualizzazioni aziendali, gli elementi aziendali, la base dati, la connessione dati e gli oggetti repository, incluse funzioni e immagini di report.

### **i** Nota

non è possibile replicare le cartelle di livello superiore, che si trovano sotto la cartella [Oggetti disponibili](#).

9. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## 26.7.2 Modifica degli elenchi di replica

Dopo avere creato un elenco di replica, è possibile modificarne le proprietà o gli oggetti.

### 26.7.2.1 Modifica delle proprietà in un elenco di replica

1. Accedere all'area [Elenchi di replica](#) della console CMC.
2. Selezionare l'[Elenco di replica](#) da modificare.
3. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Proprietà](#) ►.
- Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà generali](#).
4. Modificare il titolo e la descrizione. È anche possibile modificare altre aree dell'elenco di replica mentre la finestra di dialogo [Proprietà](#) è aperta.
5. Se si desidera modificare le opzioni di dipendenza, fare clic su [Proprietà elenco replica](#) nell'elenco di spostamento.
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## Informazioni correlate

[Creazione di elenchi di replica \[pagina 794\]](#)



## 26.7.2.2 Modifica di oggetti in un elenco di replica

1. Accedere all'area [Elenchi di replica](#) della console CMC.
2. Selezionare un [Elenco di replica](#).
3. Fare clic su ► [Azioni](#) ► [Gestisci elenco replica](#) ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Gestisci elenco replica](#) con un elenco degli oggetti inclusi nell'elenco di replica.
4. Aggiungere o rimuovere oggetti nel modo desiderato.
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

### Informazioni correlate

[Creazione di elenchi di replica \[pagina 794\]](#)

## 26.8 Gestione delle connessioni remote

Gli oggetti connessione remota contengono le informazioni necessarie per la connessione a una distribuzione della piattaforma BI remota.

### Nota

L'oggetto connessione remota viene creato in una distribuzione della piattaforma BI del sito di destinazione. La connessione remota è il sito di origine.

È possibile visualizzare le connessioni remote nell'area [Federazione](#) della CMC.

### 26.8.1 Creazione di connessioni remote

Una connessione remota in Federation si connette a una distribuzione remota della piattaforma BI. Per stabilire una connessione al sito di origine in cui si trova il contenuto da replicare, è necessario creare una connessione remota sul sito di destinazione.

È possibile creare cartelle e sottocartelle per organizzare le connessioni remote.

#### 26.8.1.1 Creazione di una cartella di connessione remota

1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.

2. Fare clic su [Connessioni remote](#).
3. Scegliere ► [Gestisci](#) ► [Nuova](#) ► [cartella](#) .  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Crea cartella](#).
4. Immettere un nome per la cartella e fare clic su [OK](#).  
A questo punto è possibile creare connessioni remote in questa cartella.

## 26.8.1.2 Creazione di una connessione remota


Per connettersi a una distribuzione remota della piattaforma BI, è necessario creare una connessione remota in Federation.

1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.
2. Fare clic su [Connessioni remote](#).
3. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Nuovo](#) ► [Nuova connessione remota](#) .  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Nuova connessione al sistema remoto](#).
4. Immettere un titolo, una descrizione e campi correlati, secondo le esigenze:

### Nota

tutti i campi sono obbligatori, ad eccezione di «Descrizione» e «Limitare il numero di oggetti eliminati a.»

Tabella 96:

Campo	Descrizione
Titolo	Nome dell'oggetto Connessione remota.
Descrizione	Descrizione dell'oggetto Connessione remota. (Facoltativo)
URI servizio Web sul sistema remoto	<p>URL di Servizi Web di Federation, distribuiti automaticamente sul server delle applicazioni Java. È possibile utilizzare qualsiasi servizio Web Federation disponibile nella piattaforma BI, sia sul sito di origine sia su quello di destinazione, o un'altra distribuzione. Utilizzare questo formato:</p> <p><b><code>http://&lt;nome_server_applicazioni&gt;:&lt;porta&gt;/dswsbobje</code></b>.</p> <p>Esempio: <b><code>http://&lt;computer.dominio.com&gt;:&lt;8080&gt;/dswsbobje</code></b></p>
CMS sistema remoto	<p>Nome del CMS a cui ci si desidera collegare, accessibile attraverso i Servizi Web di Federation. Questo verrà considerato come il CMS del sito di origine. Il formato è: <b><code>Nome_CMS:porta</code></b>.</p> <p>Esempio: <b><code>&lt;mymachine&gt;:6400</code></b></p> <div> <h3> Nota</h3> <p>se si utilizza la porta predefinita 6400, la specifica della porta è facoltativa.</p> </div>

Campo	Descrizione
Nome utente	Nome utente che verrà utilizzato per connettersi al sito di origine.  <b>i Nota</b> assicurarsi che il nome utente utilizzato disponga dei diritti di visualizzazione per l'elenco di replica nella distribuzione del sito di origine.
Password	Password dell'account utente utilizzato per connettersi al sito di origine.
Autenticazione	Tipo di autenticazione utilizzata per connettersi al sito di origine. Le opzioni sono: Enterprise, NT, AD o LDAP.
Frequenza di eliminazione (in ore)	Frequenza con cui verranno eliminati gli oggetti dai processi di replica che utilizzano questo oggetto Connessione remota. Immettere solo numeri interi positivi. L'unità di misura è l'ora. Impostazione predefinita = 24.
Limitare il numero di oggetti eliminati a	Numero di oggetti eliminati da un processo di replica. (Facoltativo)

5. Fare clic su [OK](#).

## 26.8.2 Modifica delle connessioni remote

Dopo avere creato una connessione remota, è possibile modificarne le proprietà e le opzioni di protezione.



Per modificare una connessione remota:

1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.
2. Fare clic su [Connessioni remote](#).
3. Fare doppio clic sulla connessione remota che si desidera modificare.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà connessione remota](#). È possibile utilizzare le seguenti proprietà:
  - [Titolo](#)
  - [Descrizione](#)
  - [URI servizio Web sul sistema remoto](#)
  - [CMS sistema remoto](#)
  - [Nome utente](#)
  - [Password](#)
  - [Autenticazione](#)
  - [Frequenza di eliminazione \(in ore\)](#)
  - [Limitare il numero di oggetti eliminati a](#)
4. Specificare le modifiche.
5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

## 26.9 Gestione dei processi di replica

Un processo di replica è un tipo di oggetto eseguito in base a una pianificazione che viene utilizzato per replicare il contenuto tra due distribuzioni della piattaforma BI in Federation.

### Nota

gli oggetti replicati in un sito di destinazione verranno contrassegnati con un'icona di replica, come illustrato di seguito:  In caso di conflitto, un oggetto verrà contrassegnato con un'icona di conflitto, come illustrato di seguito: 

È possibile visualizzare un elenco dei processi di replica nella cartella [Connessione remota](#) nell'area [Federazione](#) della CMC.

### 26.9.1 Creazione di processi di replica

Un processo di replica è necessario per replicare il contenuto tra due distribuzioni della piattaforma BI in Federation. A ogni processo di replica devono essere associati una sola connessione remota e un solo elenco di replica.

#### 26.9.1.1 Creazione di un processo di replica

1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.
2. Fare clic su [Connessioni remote](#).
3. Selezionare una [Connessione remota](#) in cui inserire il nuovo processo di replica.

#### Messaggio di avvertimento

per proseguire con la procedura guidata, è necessario che la console CMC possa connettersi ai Servizi Web nell'URI di connessione remota.

4. Fare clic su ► [Gestisci](#) ► [Nuovo](#) ► [Nuovo processo di replica](#) ►.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Nuovo processo di replica](#).
5. Immettere un titolo e una descrizione per il processo di replica.
6. Fare clic su [Avanti](#).  
Verrà visualizzato un elenco degli elenchi di replica disponibili nel sito di origine.
7. Selezionare l'[Elenco replica](#) che si desidera utilizzare con il processo di replica.
8. Fare clic su [Avanti](#).
9. Selezionare le opzioni di configurazione come descritto nella tabella riportata di seguito.

Opzione	Descrizione
<i>Attiva eliminazione oggetto sulla destinazione</i>	<p>Impone al processo di replica l'eliminazione di qualsiasi oggetto replicato sul sito di destinazione se l'oggetto originale sul sito di origine è stato rimosso.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>con l'eliminazione di oggetti non verranno eliminati oggetti replicati utilizzando dipendenze o oggetti selezionati nell'elenco di replica.</p> </div>
<i>Replica unilaterale</i>	Specifica che un oggetto venga replicato solo dal sito di origine a quello di destinazione. Le modifiche apportate all'oggetto sul sito di origine dopo la replica verranno replicate sul sito di destinazione, mentre quelle apportate sul sito di destinazione non verranno replicate sul sito di origine.
<i>Replica bilaterale</i>	Specifica che gli oggetti vengano replicate in entrambe le direzioni, ovvero dal sito di origine al sito di destinazione e viceversa. Le modifiche apportate a questi oggetti su un sito dopo la replica vengono replicate automaticamente nell'altro sito.
<i>Precedenza del sito di origine</i>	Specifica che, quando viene rilevato un conflitto tra un oggetto sul sito di origine e la versione replicata sul sito di destinazione, la priorità spetta alla versione sul sito di origine.
<i>Nessuna risoluzione conflitti automatica</i>	Specifica che non venga eseguita alcuna azione per risolvere eventuali conflitti rilevati.
<i>Precedenza del sito di destinazione</i> (disponibile unicamente con la replica bilaterale)	Specifica che, quando viene rilevato un conflitto tra un oggetto sul sito di origine e la versione replicata sul sito di destinazione, la priorità spetta alla versione sul sito di destinazione.
<i>Replica normale</i>	Specifica che il processo di replica venga eseguito normalmente.
<i>Aggiorna da origine</i>	Replica tutto il contenuto dal sito di origine al sito di destinazione indipendentemente dal fatto che il contenuto sia stato modificato o meno. È possibile replicare l'intero elenco di replica o solo una parte di esso.
<i>Aggiorna da destinazione</i> (disponibile unicamente con la replica bilaterale)	Replica tutto il contenuto dal sito di destinazione al sito di origine indipendentemente dal fatto che il contenuto sia stato modificato o meno. È possibile replicare l'intero elenco di replica o solo una parte di esso.
<i>Replica tutti gli oggetti</i> (disponibile unicamente con la replica bilaterale)	<p>Replica l'intero elenco di replica.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>si tratta dell'opzione più completa, ma anche più lunga.</p> </div>

Opzione	Descrizione
<i>Replica pianificazioni remote</i> (disponibile unicamente con la replica bilaterale)	Replica le istanze remote in sospenso dal sito di destinazione al sito di origine e impone istanze complete dal sito di origine a quello di destinazione.
<i>Replica modelli documento</i>	Replica tutti gli oggetti che non sono istanze (eseguiti localmente o report selezionati per la pianificazione remota). Sono inclusi utenti, gruppi, cartelle, report e così via.
<i>Replica istanze completate eseguite localmente</i>	Replica le istanze completate solo dal sito di destinazione al sito di origine.

10. Fare clic su [OK](#).

## 26.9.2 Pianificazione dei processi di replica

Dopo avere creato un processo di replica, è possibile pianificarlo per la singola esecuzione o su base ricorrente. È inoltre possibile pianificare più processi di replica in un sito di destinazione da un sito di origine.

### **i** Nota

se si pianificano più processi di replica in un sito di destinazione, al sito di origine può connettersi solo un processo di replica alla volta. Tutti gli altri processi di replica che tentano di connettersi verranno posti in uno stato sospeso dove vi rimarranno finché non saranno in grado di connettersi automaticamente al sito di origine.

### 26.9.2.1 Pianificazione di un processo di replica



1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.
2. Selezionare il [Processo di replica](#) da pianificare.
3. Fare clic su ► [Azioni](#) ► [Pianificazioni](#) ►.
4. Selezionare le opzioni di pianificazione desiderate.

## 26.9.3 Modifica dei processi di replica

Dopo avere creato un processo di replica in Federation, è possibile modificarne le proprietà.

### 26.9.3.1 Modifica di un processo di replica

1. Accedere all'area [Federazione](#) della console CMC.

2. Fare clic sulla cartella [Connessioni remote](#).
3. Selezionare l'oggetto [Connessione remota](#) che contiene il [processo di replica](#) da modificare.
4. Selezionare il [processo di replica](#) da modificare.
5. Fare clic su  [Gestisci](#) > [Gestisci proprietà oggetto](#) .
6. Visualizzare e modificare le [Proprietà](#), la [Pianificazione](#), la [Cronologia](#), l'[Elenco di replica](#) e la [Protezione utente](#) nel modo desiderato.

Sezioni	Descrizione
Proprietà	Modificare il nome, la descrizione e altre proprietà generali e opzioni del processo di replica.
Pianificazione	Impostare il processo di replica affinché venga eseguito secondo una pianificazione ricorrente.
Cronologia	Visualizzare e amministrare tutte le istanze del processo di replica.
Elenco di replica	Modificare l'elenco di replica selezionato.
Protezione utente	Impostare i diritti sul processo di replica.

## 26.9.4 Visualizzazione di un registro dopo un processo di replica

Ogni volta che si esegue un processo di replica, Federation genera automaticamente un file di registro nel sito di destinazione. I file di registro si basano sugli standard XML 1.1 e richiedono un browser che supporti tali standard.

Per visualizzare un registro di replica:

1. Accedere all'area [Federation](#) della CMC.
2. Fare clic su [Tutti i processi di replica](#).
3. Selezionare un [Processo di replica](#) dall'elenco.
4. Fare clic su [Proprietà](#).  
Verrà aperta la pagina [Proprietà](#) del processo di replica.
5. Fare clic su [Cronologia](#).
6. Fare clic su [Ora istanza](#) del file di registro per visualizzare i processi di replica completati oppure fare clic sullo stato [Non riuscito](#) per visualizzare un file di registro dei processi di replica non riusciti.
7. Selezionare l'istanza desiderata per visualizzare il file di registro.  
Il file di registro viene generato in formato XML e un form XSL viene utilizzato per formattare le informazioni in una pagina HTML.

È possibile accedere al registro XML dal computer che esegue Server Intelligence Agent contenente Adaptive Job Server. Il file di registro è reperibile in questo percorso:

- In Windows, <DirInstall>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging.
- In Unix: <DirInstall>/sap\_bobj/logging

## 26.10 Gestione dell'eliminazione di oggetti

In Federation, è necessario eseguire l'attività di eliminazione di oggetti durante il ciclo del processo di replica, per assicurarsi che tutti gli oggetti eliminati dal sito di origine vengano eliminati anche dal sito di destinazione.

L'eliminazione di oggetti implica una connessione remota e un processo di replica. L'oggetto Connessione remota definisce le opzioni generali di eliminazione, mentre il processo di replica esegue l'eliminazione al termine dell'intervallo appropriato.

### 26.10.1 Modalità di utilizzo dell'eliminazione di oggetti

I processi di replica separati che utilizzano la stessa connessione remota funzionano insieme durante l'eliminazione di oggetti. Ciò significa che il processo di replica eliminerà gli oggetti all'interno del proprio elenco di replica, nonché gli oggetti all'interno di altri elenchi di replica che utilizzano la stessa connessione remota. Una connessione remota è considerata uguale solo se l'elemento principale del processo di replica è lo stesso oggetto Connessione remota.

#### Esempio

I processi di replica A e B replicano l'oggetto A e l'oggetto B. Entrambi i processi replicano gli oggetti dallo stesso sito di origine e utilizzano la stessa connessione remota. Se il sito di origine elimina l'oggetto B, il processo di replica A rileverà che l'oggetto B è stato eliminato. Anche se la replica viene eseguita dal processo di replica B, verrà rimosso dal sito di destinazione anche l'oggetto B. Quando viene eseguito il processo di replica B non sarà necessaria un'operazione di eliminazione di oggetti.

#### Nota

durante un'eliminazione di oggetti vengono eliminati solo gli oggetti nel sito di destinazione. Se si rimuove un oggetto dal sito di origine che fa parte di una replica, l'oggetto verrà rimosso dal sito di destinazione. Se tuttavia un oggetto viene rimosso dal sito di destinazione, non verrà rimosso dal sito di origine durante l'eliminazione di oggetti, anche se il processo di replica si trova in modalità Replica bilaterale.

Gli oggetti che vengono eliminati o rimossi dall'elenco di replica non vengono eliminati dal sito di destinazione. Per rimuovere correttamente un oggetto specificato in modo esplicito in un elenco di replica, è necessario eliminarlo sia dal sito di destinazione sia da quello di origine. Gli oggetti che vengono replicati tramite calcoli di dipendenza non vengono eliminati.

### 26.10.2 Limiti dell'eliminazione di oggetti

Nell'oggetto Connessione remota, è possibile definire il numero di oggetti che un processo di replica elimina in una sola operazione. In Federation viene automaticamente rilevato il punto in cui termina il processo di eliminazione. In questo modo, alla successiva esecuzione di un processo di replica, il processo di eliminazione successivo viene avviato da tale punto.



### ➔ Suggerimento

per completare più rapidamente un processo di replica, limitare il numero di oggetti per ogni eliminazione.

### Esempio

I processi di replica A e B replicano l'oggetto A e l'oggetto B. Entrambi gli oggetti vengono replicati dallo stesso sito di origine e utilizzano la stessa connessione remota.

Se il sito di origine elimina l'oggetto B e il limite di oggetti è impostato su 1, alla successiva esecuzione il processo di replica A verificherà se l'oggetto A è stato eliminato. In questo modo, l'oggetto B non viene controllato, né eliminato.

A questo punto, viene eseguito il processo di replica B e viene avviata l'eliminazione di oggetti dal punto in cui è terminato il processo di replica A. Viene controllato se l'oggetto B è stato eliminato e quest'ultimo viene rimosso dal sito di destinazione. Questa opzione è disponibile nella proprietà dell'oggetto Connessione remota «Limitare il numero di oggetti eliminati a:».

### Nota

se non si seleziona questa opzione, tutti i processi di replica che utilizzano questa connessione remota controlleranno tutti gli oggetti per l'eventuale eliminazione.

## 26.10.3 Frequenza di eliminazione degli oggetti

È possibile impostare la frequenza con la quale un processo di replica esegue l'eliminazione degli oggetti nel campo «Frequenza di eliminazione» della connessione remota.

### Nota

è necessario immettere un numero intero positivo che rappresenta il numero di ore di attesa tra le elaborazioni di eliminazione di oggetti.

### Esempio

I processi di replica A e B replicano l'oggetto A e l'oggetto B. Entrambi gli oggetti vengono replicati dallo stesso sito di origine e utilizzano la stessa connessione remota.

Se l'oggetto B viene cancellato dal sito di origine e tutte le condizioni seguenti sono vere, il processo di replica verificherà se l'oggetto A è stato cancellato.

- Il Limite oggetto è 1
- La Frequenza di eliminazione è di 150 ore
- Viene eseguito il processo di replica A

Dato che il Limite oggetto è 1, l'oggetto B non verrà controllato o cancellato dal sito di destinazione.

L'eliminazione successiva viene eseguita 150 ore dopo il controllo iniziale effettuato dal processo di replica A. Sebbene sia possibile che i processi di replica A e B vengano eseguiti molte volte prima del limite delle 150 ore,

non verranno eseguiti tentativi di eliminazione di oggetti. Trascorse le 150 ore, il processo di replica successivo tenterà di eseguire l'eliminazione. Determina quindi che l'Oggetto B è stato eliminato nel sito di origine e lo elimina quindi nel sito di destinazione.

## Abilitazione e disabilitazione delle opzioni

Ogni processo di replica può partecipare a una eliminazione di oggetti. Tramite l'opzione «Attiva eliminazione oggetto sulla destinazione» in un processo di replica, è possibile indicare se eseguire o meno un'eliminazione di oggetti. In alcuni casi, potrebbero essere presenti processi di replica con priorità elevata che non si desidera partecipino all'eliminazione di oggetti in modo che sia possibile eseguirli con la massima rapidità. A tale scopo, disabilitare l'eliminazione degli oggetti.

## Informazioni correlate

[Limiti dell'eliminazione di oggetti \[pagina 804\]](#)

## 26.11 Gestione del rilevamento e della risoluzione dei conflitti

In Federation, si verifica un conflitto quando le proprietà di un oggetto vengono modificate sul sito di origine e sul sito di destinazione. Le proprietà di livello superiore e le proprietà nidificate di un oggetto vengono verificate per rilevare eventuali conflitti. Ad esempio, può verificarsi un conflitto se un report o il nome di un report viene modificato sia sul sito di origine sia su quello di destinazione.

Alcune istanze non creano un conflitto. Ad esempio, se il nome di un report viene modificato nel sito di origine e la descrizione della versione replicata viene modificata nel sito di destinazione, le modifiche si uniscono e non si verificano conflitti.

### 26.11.1 Risoluzione di conflitti di replica unilaterale

Nella replica unilaterale sono disponibili due opzioni per la risoluzione del conflitto.

#### Precedenza del sito di origine

Se si verifica un conflitto durante la replica unilaterale, l'oggetto del sito di origine avrà la precedenza. Qualsiasi modifica apportata agli oggetti in un sito di destinazione verrà sovrascritta dalle informazioni del sito di origine. Ad esempio, se un report viene modificato sia sul sito di origine sia su quello di destinazione, le modifiche apportate al sito di destinazione verranno sovrascritte dalla versione del sito di origine dopo il successivo processo di replica.

### Nota

poiché il conflitto viene risolto automaticamente, non viene generato nel file di registro e non è visualizzato nell'elenco degli oggetti in conflitto.

## Nessuna risoluzione conflitti automatica

Se si verifica un conflitto e si seleziona «Nessuna risoluzione conflitti automatica», il conflitto non viene risolto, non viene generato un file di registro e il conflitto non viene inserito nell'elenco degli oggetti in conflitto.

Gli amministratori possono accedere a un elenco di tutti gli oggetti replicati in conflitto nell'area Federation della CMC. Gli oggetti in conflitto sono raggruppati insieme dalla connessione remota utilizzata per connettersi al sito di origine. Per accedere a questi elenchi, passare alla cartella Errori di replica nell'area Federation della CMC e selezionare la connessione remota desiderata. Tutti gli oggetti replicati in un sito di destinazione verranno contrassegnati da un'icona di replica. Se si verifica un conflitto, gli oggetti verranno contrassegnati da un'icona di conflitto. Nella pagina [Proprietà](#) viene visualizzato un messaggio di avviso.

### Nota

L'elenco viene aggiornato quando viene completato un processo di replica che utilizza una connessione remota. Contiene tutti gli oggetti in conflitto per tutti i processi di replica che utilizzano la relativa connessione remota specifica.

### Nota

qualsiasi utente con accesso alla CMC e alle istanze del processo di replica può accedere al registro XML salvato nella directory del file di registro. L'icona di un oggetto del sito di destinazione è contrassegnata per indicare un conflitto. Durante l'elaborazione, viene creato un registro dei conflitti.

Giorgio modifica il Report A nel sito di origine. Maria modifica la versione replicata nel sito di destinazione. Alla successiva esecuzione del processo di replica, il report sarà in conflitto poiché è stato modificato in entrambi i siti e non verrà risolto il conflitto.

Il report di destinazione viene mantenuto e le modifiche apportate al report di origine non vengono replicate. Lo stesso vale per i processi di replica successivi finché non verrà risolto il conflitto. Qualsiasi modifica apportata nel sito di origine non viene replicata finché il conflitto non viene risolto manualmente.

### Nota

in questo caso, non viene replicato l'intero oggetto. Le altre modifiche che potrebbero non essere in conflitto non vengono replicate.

### Per risolvere manualmente un conflitto sono disponibili tre opzioni:

1. Creare un processo di replica per la replica dei soli oggetti in conflitto. Deve utilizzare lo stesso oggetto connessione remota e lo stesso elenco di replica.  
Per mantenere le modifiche del sito di origine, creare un processo di replica. Impostare Modalità replica su «Aggiorna da origine» e Risoluzione conflitti automatica su «Precedenza del sito di origine.»

Per mantenere le modifiche del sito di destinazione, creare un processo di replica con Tipo di replica = «Replica bilaterale», Modalità replica = «Aggiorna da destinazione» e Risoluzione conflitti automatica = «Precedenza del sito di destinazione.»

#### Nota

in Modalità replica, impostare «Aggiorna da origine» o «Aggiorna da destinazione» per selezionare solo gli oggetti in conflitto nell'elenco di replica. In questo modo gli altri oggetti non vengono replicati. Successivamente, pianificare l'esecuzione del processo di replica. Verranno replicati gli oggetti selezionati e risolto il conflitto nel modo specificato.

2. Creare un processo di replica per la replica dei soli oggetti in conflitto. Deve utilizzare lo stesso oggetto connessione remota. A differenza dell'opzione 1, tuttavia, è possibile creare un nuovo elenco di replica nel sito di origine. Utilizzare solo gli oggetti in conflitto e creare un nuovo processo di replica che utilizzi questo elenco di replica.  
Per mantenere le modifiche del sito di origine, impostare Risoluzione conflitti automatica su «Precedenza del sito di origine.»  
Per mantenere le modifiche del sito di destinazione, impostare Risoluzione conflitti automatica su «Precedenza del sito di destinazione» e Tipo di replica su «Replica bilaterale.»
3. Per processi di replica unilaterale, è possibile eliminare l'oggetto sul sito di destinazione. Alla successiva esecuzione del processo di replica, verrà replicato l'oggetto dal sito di origine al sito di destinazione.

#### Nota

quando si elimina un oggetto occorre prestare attenzione poiché è possibile che altri oggetti che dipendono dall'oggetto eliminato vengano rimossi, smettano di funzionare o perdano la protezione. Sono consigliate le opzioni 1 e 2.

## 26.11.2 Risoluzione conflitti di replica bilaterale

Per la replica bilaterale sono disponibili tre opzioni per rilevare i conflitti:

- Precedenza del sito di origine
- Precedenza del sito di destinazione
- Nessuna risoluzione conflitti automatica

### Precedenza del sito di origine

Se si verifica un conflitto, il sito di origine avrà la precedenza e sovrascriverà qualsiasi modifica apportata al sito di destinazione.

#### Esempio

Liliana modifica il nome di un report in Report A. Mario modifica il nome della versione replicata nel sito di destinazione in Report B. Dopo l'esecuzione del successivo processo di replica, la versione replicata nel sito di destinazione verrà rinominata Report A.

Non verrà generato alcun conflitto nel file di registro e non vi sarà segnalazione nell'elenco degli oggetti in conflitto perché il conflitto è stato risolto secondo le istruzioni dell'utente nel sito di origine.

## Precedenza del sito di destinazione

Se si verifica un conflitto, il sito di destinazione manterrà le modifiche e le sovrascriverà nel sito di origine.

### Esempio

Giacomo modifica il nome di un report in Report A. Pietro modifica il nome della versione replicata nel sito di destinazione in Report B. Quando si esegue il processo di replica, viene rilevato un conflitto. Il nome del report di destinazione resta Report B.

Nella replica bilaterale, le modifiche vengono reinviare al sito di origine. In questo scenario, il sito di origine viene aggiornato e il nome del report viene modificato in Report B. Non verrà generato alcun conflitto nel file di registro e non vi sarà segnalazione nell'elenco degli oggetti perché il conflitto è stato risolto secondo le istruzioni dell'utente.

## Nessuna risoluzione conflitti automatica

Quando si seleziona «Nessuna risoluzione conflitti automatica», il conflitto non verrà risolto. Il conflitto verrà segnalato in un file di registro per l'amministratore che potrà risolverlo manualmente.

### Nota

L'icona di un oggetto viene contrassegnata per indicare un conflitto.

### Nota

sebbene le modifiche vengano replicate sia nel sito di origine sia in quello di destinazione nella replica bilaterale, solo le versioni del sito di destinazione verranno contrassegnate da un'icona di conflitto.

### Nota

qualsiasi utente con accesso alla CMC e alle istanze del processo di replica può accedere al registro XML creato nella directory del file di registro. L'icona di un oggetto del sito di destinazione è contrassegnata per indicare un conflitto. Durante l'elaborazione, viene creato un registro dei conflitti.

L'amministratore può accedere a un elenco di tutti gli oggetti replicati in conflitto nell'area Federation della Central Management Console (CMC). Gli oggetti in conflitto sono raggruppati insieme dalla connessione remota utilizzata per connettersi al sito di origine. Per accedere a questi elenchi, andare a ► [CMC](#) ► [Federation](#) ► [Errori di replica](#) ► [Connessione remota](#) ►.

### Nota

L'elenco viene aggiornato quando viene completato un processo di replica che utilizza una connessione remota. Contiene tutti gli oggetti in conflitto per tutti i processi di replica che utilizzano la relativa connessione remota specifica. Tutti gli oggetti replicati in un sito di destinazione verranno contrassegnati con una icona di replica. In caso di conflitto, gli oggetti verranno contrassegnati con una icona di conflitto.

### Esempio

Michele modifica il Report A nel sito di origine. Daniele modifica la versione replicata nel sito di destinazione. Alla successiva esecuzione del processo di replica, il report sarà in conflitto poiché è stato modificato in entrambi i siti e non verrà risolto il conflitto.

Il report di destinazione viene mantenuto e le modifiche apportate al report di origine non vengono replicate. Lo stesso vale per i processi di replica successivi finché non verrà risolto il conflitto. Qualsiasi modifica del sito di origine non verrà replicata finché il conflitto non verrà risolto manualmente dall'amministratore o dall'amministratore con delega.

### Nota

In questo caso, non viene replicato l'intero oggetto. Le altre modifiche non in conflitto non vengono replicate.

### Nota

Qualsiasi utente con accesso alla CMC e alle istanze del processo di replica può accedere al registro XML creato nella directory del file di registro. L'icona di un oggetto del sito di destinazione è contrassegnata per indicare un conflitto. Durante l'elaborazione, viene creato un registro dei conflitti.

L'amministratore può accedere a un elenco di tutti gli oggetti replicati in conflitto nell'area Federation della Central Management Console (CMC). Gli oggetti in conflitto sono raggruppati insieme dalla connessione remota utilizzata per connettersi al sito di origine. Per accedere a questi elenchi, andare a ► [CMC](#) ► [Federation](#) ► [Errori di replica](#) ► [Connessione remota](#) ►.

### Nota

L'elenco viene aggiornato quando viene completato un processo di replica che utilizza una connessione remota. Contiene tutti gli oggetti in conflitto per tutti i processi di replica che utilizzano la relativa connessione remota specifica. Tutti gli oggetti replicati in un sito di destinazione verranno contrassegnati con una icona di replica. In caso di conflitto, gli oggetti verranno contrassegnati con una icona di conflitto.

#### **Per risolvere manualmente un conflitto sono disponibili tre opzioni:**

1. Creare un processo di replica per la replica dei soli oggetti in conflitto. Deve utilizzare lo stesso oggetto connessione remota e lo stesso elenco di replica.  
Per mantenere le modifiche del sito di origine, creare un processo di replica. Impostare Modalità replica su «Aggiorna da origine» e impostare Risoluzione conflitti automatica su «Precedenza del sito di origine».  
Per mantenere le modifiche del sito di destinazione, creare un processo di replica e impostare Tipo di replica su «Replica bilaterale», Modalità replica su «Aggiorna da destinazione» e Risoluzione conflitti automatica su «Precedenza del sito di destinazione.»

### **i** Nota

in Modalità replica, impostare «Aggiorna da origine» o «Aggiorna da destinazione» per selezionare solo gli oggetti in conflitto nell'elenco di replica. In questo modo gli altri oggetti non vengono replicati. Successivamente, pianificare l'esecuzione del processo di replica. Verranno replicati gli oggetti selezionati e risolto il conflitto nel modo specificato.

2. Creare un processo di replica per la replica dei soli oggetti in conflitto. Deve utilizzare lo stesso oggetto connessione remota. A differenza dell'opzione 1, tuttavia, è possibile creare un nuovo elenco di replica nel sito di origine. Utilizzare solo gli oggetti in conflitto e creare un nuovo processo di replica che utilizzi questo elenco di replica.  
Per mantenere le modifiche del sito di origine, impostare Risoluzione conflitti automatica su: «Precedenza del sito di origine».  
Per mantenere le modifiche del sito di destinazione, impostare Risoluzione conflitti automatica su: «Precedenza del sito di destinazione» e Tipo di replica su: «Replica bilaterale».
3. Eliminare l'oggetto dal sito in cui non si desidera posizionarlo.

### **i** Nota

quando si elimina un oggetto occorre prestare attenzione poiché è possibile che altri oggetti che dipendono dall'oggetto eliminato vengano rimossi, smettano di funzionare o perdano la protezione. Sono consigliate le opzioni 1 e 2.

Per mantenere le modifiche del sito di destinazione, è possibile eliminare l'oggetto nel sito di origine. Alla successiva esecuzione del processo di replica, verrà replicato l'oggetto dal sito di destinazione a quello di origine.

### **i** Nota

prestare attenzione nell'eliminare una copia dal sito di origine poiché altri siti di destinazione che replicano tale oggetto potrebbero eseguire il processo di replica prima che la copia sia stata nuovamente replicata. In questo caso, gli altri siti di destinazione eliminerebbero la rispettiva copia che non sarebbe più disponibile fino alla restituzione della copia.

Per mantenere le modifiche del sito di origine, è possibile eliminare l'oggetto nel sito di destinazione.

## 26.12 Utilizzo dei Servizi Web in Federation

Federation utilizza Servizi Web per inviare oggetti e relative modifiche tra il sito di origine e i siti di destinazione. I servizi Web specifici di Federation vengono automaticamente installati e distribuiti nell'installazione della piattaforma BI. Può tuttavia essere utile modificare le proprietà o personalizzare le distribuzioni di Servizi Web per migliorare le funzionalità, come illustrato in questa sezione.

### **➔** Suggerimento

per migliorare la funzionalità e la gestione dei file, abilitare la memorizzazione dei file nella cache in Federation.

## 26.12.1 Variabili di sessione

Se si trasferiscono molti file di contenuto in un processo di replica, può essere utile aumentare il periodo di timeout della sessione dei Servizi Web di Federation.

La proprietà si trova nel file `dsws.properties`:

```
<Directory di installazione server applicazioni>\dswsbobje\Web-INF\classes
```

Ad esempio:

```
C:\Programmi\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles  
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\classes
```

Per attivare una variabile di sessione, immettere:

```
session.timeout = x
```

Dove «x» è il tempo desiderato, «x» è misurato in secondi. Se non viene specificato, il valore predefinito è 1200 secondi o 20 minuti.

Le nuove proprietà hanno effetto solo dopo la ridistribuzione dell'applicazione Web modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 26.12.2 Memorizzazione di file nella cache

la memorizzazione di file nella cache consente ai Servizi Web di gestire allegati di grandi dimensioni senza memorizzarli nel buffer di memoria. Se non viene abilitata durante i trasferimenti di file di grandi dimensioni, è possibile che venga utilizzata tutta la memoria di Java Virtual Machine e che la replica non riesca.

### **i** Nota

La memorizzazione di file nella cache incide negativamente sulle prestazioni poiché l'elaborazione di Servizi Web viene effettuata nei file anziché in memoria. È possibile utilizzare una combinazione di entrambe le opzioni e inviare trasferimenti di grandi dimensioni in un file e quelli più piccoli in memoria.

Per abilitare la memorizzazione di file nella cache, modificare il file `Axix2.xml` che si trova in:

```
<Directory di installazione server applicazioni>\dswsbobje\Web-Inf\conf
```

Ad esempio:

```
C:\Programmi\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles  
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf
```

Immettere quanto segue:

```
<parameter name="allegatiCache" locked="false">true</parameter>
```

```
<parameter name="DIRallegati" locked="false">temp directory</parameter>
```

```
<parameter name="sogliaDimensioni" locked="false">4000</parameter>
```



### **i** Nota

le dimensioni di soglia sono espresse in byte.

Le nuove proprietà hanno effetto solo dopo la ridistribuzione dell'applicazione Web modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 26.12.3 Distribuzione personalizzata

I servizi Web di Federation possono essere distribuiti automaticamente e richiedono i servizi «federation», «biplatform» e «session» per essere attivati. Per disattivare Federation o qualsiasi altro servizio Web, modificare il file `service.xml` corrispondente dei servizi Web.

I servizi Web della piattaforma BI si trovano in:

```
<Directory di installazione server applicazioni>\dswsbobje\WEB-INF\services
```

Esempio:

```
C:\Programmi\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles  
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\services
```

Per disattivare i Servizi Web:

- aggiungere la proprietà «activate» nel tag del nome del servizio nel file `service.xml` e impostarla su `false`.
- riavviare il server delle applicazioni Java.

Ad esempio, per disabilitare Federation:

Il file `services.xml` si trova in:

```
C:\Programmi\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles  
\webapps\dswsbobje\WEB-INF\services\federator\META-INF
```

Modificare il nome del servizio da:

```
<service name="Federator">
```

A:

```
<service name="Federator" activate="false">
```

Le nuove proprietà hanno effetto solo dopo la ridistribuzione dell'applicazione Web modificata nel computer su cui è in esecuzione il server di applicazioni Web. Utilizzare WDeploy per ridistribuire il file WAR sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 26.13 Pianificazione remota e istanze eseguite localmente

In questa sezione vengono descritte la pianificazione remota, le istanze eseguite localmente e la condivisione delle istanze. Queste funzionalità consentono l'esecuzione dei report dove risiedono i dati e al termine inviano le istanze alle posizioni appropriate.

### 26.13.1 Pianificazione remota

Con Federation, è possibile pianificare un report nel sito di destinazione ed elaborarlo nel sito di origine. L'istanza completa verrà restituita al sito di destinazione.

Per abilitare la pianificazione remota, pianificare un report nel modo consueto e abilitare l'opzione «Esegui su sito di origine». Per abilitare questa opzione, fare clic su ► [Pianificazione](#) ► [Pianificazione gruppo di server](#) ► [Esegui su sito di origine](#) ►. Dopo la creazione, lo stato delle istanze pianificate è in sospeso.

Durante la pianificazione remota, le informazioni inviate al sito di destinazione vengono ignorate e l'istanza del report rimane in sospeso.

Quando il processo di replica successivo che gestisce il report viene abilitato per la pianificazione remota, l'istanza viene copiata nel sito di origine per l'elaborazione. L'istanza rimane in attesa finché non viene elaborata dallo Scheduler. Nel frattempo, il processo di replica che l'ha inviata restituirà eventuali istanze completate in precedenza e le modifiche apportate agli oggetti.

Una volta che l'istanza è stata elaborata nel sito di origine, passa allo stato completato. Quando il processo di replica successivo che gestisce il report viene abilitato per le pianificazioni remote, l'istanza completata verrà utilizzata per aggiornare la copia nel sito di destinazione. Dopo essere stata aggiornata, l'istanza nel sito di destinazione è completata.

#### Nota

è necessario che un processo di replica venga eseguito due volte per restituire un'istanza completa.

#### Esempio

1. Giovanni pianifica il Report A per la pianificazione remota.
2. Il Report A viene creato nel sito di destinazione e si trova nello stato In sospeso.
3. Viene eseguito il Processo di replica A. Vengono innanzitutto replicate le modifiche dal sito di origine a quello di destinazione, incluse le istanze completate in precedenza. In seguito, viene copiata l'istanza nello stato In sospeso nel sito di origine e vengono copiate le modifiche da replicare dal sito di destinazione a quello di origine.
4. Lo Scheduler del sito di origine seleziona l'istanza nello stato In sospeso e la invia al Job Server appropriato affinché venga elaborata. L'istanza viene quindi elaborata e impostata sullo stato Completato nel sito di origine.
5. Viene di nuovo eseguito il processo di replica A. Quando il contenuto viene replicato dal sito di origine al sito di destinazione, l'istanza completata del Report A viene selezionata e le modifiche vengono applicate alla versione della destinazione.
6. Al termine di questa attività, la versione di destinazione è completa.

La pianificazione remota funziona solamente con un processo di replica bilaterale ed è necessario abilitare «Replica pianificazioni remote». Questa opzione è disponibile nella pagina [Proprietà processo di replica](#) nell'area «Filtri di replica». In alcuni scenari, può essere opportuno replicare in modalità remota processi di pianificazione più frequentemente rispetto ad altri oggetti presenti nell'elenco di replica. A tale scopo, creare due processi di replica. Abilitarne uno con «Replica pianificazioni remote» per un processo di replica riguardante unicamente la pianificazione remota. Abilitare l'altro con «Replica modelli documento» o «Replica tutti gli oggetti (nessun filtro)».

#### **i** Nota

quando si abilita la pianificazione remota, le istanze completate e non riuscite vengono visualizzate sia nel sito di origine sia in quello di destinazione.

Se un utente nel sito di destinazione pianifica un report per la pianificazione remota e nel sito di origine l'utente non esiste, l'istanza avrà esito negativo nel sito di origine. Il proprietario dell'istanza non riuscita sarà l'account utente dell'oggetto connessione remota utilizzato per la connessione all'origine.

Sebbene sia possibile configurare un processo di replica solo per la pianificazione remota, gli oggetti antenati dell'istanza del report vengono sempre replicati. Ciò significa che se esistono modifiche tra le repliche, il report effettivo, la cartella dei report e così via vengono sempre replicati. Se si desidera che queste modifiche nel sito di destinazione non vengano replicate nel sito di origine, è possibile utilizzare i diritti di protezione per controllare quali modifiche vengono replicate.

## Informazioni correlate

[Gestione dei diritti di protezione \[pagina 784\]](#)

## 26.13.2 Istanze eseguite localmente

Le istanze eseguite localmente sono istanze di un report elaborate dai report nel sito di destinazione. Con Federation, è possibile replicare le istanze completate dal sito di destinazione a quello di origine.

Per consentire a un processo di replica di replicare le istanze completate e quelle non riuscite dal sito di destinazione a quello di origine, fare clic su ► [Proprietà processo di replica](#) ► [Filtri di replica](#) ► [Replica istanze completate eseguite localmente](#) ►.

In alcuni casi, potrebbe essere opportuno che un processo di replica replichi solo le istanze eseguite localmente. A tale scopo, abilitare «Replica istanze completate eseguite localmente».

#### **i** Nota

quando si abilita l'opzione Istanze eseguite localmente in un processo di replica, le istanze completate e quelle non riuscite verranno entrambe replicate nel sito di origine. In questo modo le copie saranno presenti sia nel sito di origine sia in quello di destinazione.

Le istanze in sospeso non vengono mai replicate.

Se il proprietario di un'istanza eseguita localmente non esiste nel sito di origine, il proprietario sarà l'account utente utilizzato per la connessione nell'oggetto connessione remota.

## 26.13.3 Condivisione di istanze

Quando si abilitano la pianificazione remota e le istanze eseguite localmente in un processo di replica, è possibile che si verifichi la condivisione di istanze se un sito di origine dispone di più siti di destinazione che replicano lo stesso report.

### Esempio

Il Report A ha origine nel sito di origine e viene replicato nei siti di destinazione A e B. La condivisione di istanze ha luogo in entrambi i siti di destinazione:

- Processi di replica attivati con «Replica pianificazioni remote» e/o «Replica istanze completate eseguite localmente». Replicare il Report A con lo stesso processo di replica indicato sopra
- Pianificare il Report A nel sito di destinazione per «essere eseguito nel sito di origine» e/o localmente

Se entrambi i siti di destinazione A e B replicano il Report A e i processi di replica corrispondenti replicano le pianificazioni remote e/o le istanze eseguite localmente, qualsiasi istanza elaborata nel sito di destinazione A e/o nel sito di origine per conto del sito di destinazione A verrà condivisa nel sito di destinazione B.

Analogamente, qualsiasi istanza elaborata nel sito di destinazione B e/o nel sito di origine verrà anche condivisa nel sito di destinazione A. Di conseguenza, il sito di origine e i siti di destinazione A e B avranno un insieme identico di istanze.

La condivisione di istanze è ottimale in molti casi. Ad esempio quando gli utenti di altri siti hanno esigenza di accedere a informazioni da distribuzioni di pari livello. In questo caso, per evitare che le istanze vengano visualizzate dagli utenti nel sito locale, accertarsi che i diritti di protezione appropriati siano impostati. Ad esempio, in un oggetto report è possibile applicare i diritti in modo che gli utenti possano vedere solo le istanze di cui sono proprietari.

### Nota

tutti gli oggetti seguono le regole di protezione della piattaforma BI. Per assicurarsi che gli utenti e i gruppi possano visualizzare solo le istanze previste, è consigliabile impostare i diritti in modo che possano visualizzare solo le istanze di loro proprietà. Ad esempio, in un oggetto report è possibile applicare i diritti in modo che gli utenti possano vedere solo le istanze di cui sono proprietari.

## Informazioni correlate

[Gestione dei diritti di protezione \[pagina 784\]](#)

## 26.14 Importazione e promozione di contenuto replicato

In alcuni casi è possibile scegliere di importare o promuovere il contenuto replicato da una piattaforma BI a un'altra. In questa sezione vengono illustrate queste funzionalità in Federation.

### Nota

le migrazioni di oggetti vengono eseguite al meglio da membri del gruppo Amministratori, in particolare dall'account utente Administrator. La migrazione di un oggetto potrebbe implicare la migrazione anche di molti oggetti correlati. Un account amministratore delegato potrebbe non ottenere i diritti di protezione richiesti per tutti gli oggetti.

## 26.14.1 Importazione di contenuto replicato

Se si utilizza LifeCycle Manager per importare il contenuto da una distribuzione della piattaforma BI a un'altra, LifeCycle Manager non importerà alcuna informazione specifica di replica associata agli oggetti replicati in fase di importazione. In questo modo, dopo l'importazione, l'oggetto agirà come se non fosse mai stato replicato. Questa condizione è specifica degli oggetti replicati nel sito di destinazione è descritta nello scenario seguente.

### Esempio

La piattaforma BI A è un sito di destinazione in un processo di Federation. Il Report A, un report replicato sul Sistema A, viene importato dal Sistema A alla piattaforma BI B mediante LifeCycle Manager.

**Risultato:** quando il Report A viene copiato nella piattaforma BI B non contiene alcuna informazione replicata. Il Report A non è più contrassegnato con l'icona di replica. Se l'oggetto era in conflitto nella piattaforma BI A non sarà in conflitto nel Sistema B. Verrà sostanzialmente trattato come un oggetto originato dal Sistema B.

### Nota

è possibile che il CUID sia lo stesso oppure no, in base alle opzioni di importazione selezionate in LifeCycle Manager.

## 26.14.2 Importazione del contenuto replicato e continuazione della replica

Dopo avere importato il contenuto replicato, può essere utile includere gli oggetti importati in un processo di Federation. Gli scenari possibili sono due: trattare come sito di origine o come sito di destinazione il sistema in cui risiedono gli oggetti importati. Per trattare tale sistema come sito di origine, eseguire la normale procedura di Federation.

Per trattare il sistema come sito di destinazione e replicare gli oggetti importati come sito di origine, è necessario:

- Assicurarsi che il CUID degli oggetti venga mantenuto quando si utilizza LifeCycle Manager.
- Assicurarsi che per il primo processo di replica la risoluzione dei conflitti sia impostata su «Risoluzione conflitti a favore del sito di origine» o su «Risoluzione conflitti a favore del sito di destinazione.»

### Suggerimento

anziché importare l'oggetto da un sito di destinazione all'altro tramite LyfeCicle Manager, è consigliabile e più efficiente utilizzare solo Federation per replicare l'oggetto.

### Esempio

Il Report A è stato creato nel Sistema A della piattaforma BI. Il Sistema X ha utilizzato Federation per replicare il Report A dal Sistema A al Sistema X. Il Report A è stato quindi importato tramite LifeCycle Manager dal Sistema X al Sistema Y.

**Piano:** il Sistema Y desidera impostare Federation sul Sistema A e mantenere il Report A come parte della replica. Il Sistema Y è la destinazione e il Sistema A è l'origine.

**Azione:** quando si importa il Report A dal Sistema X al Sistema Y, il CUID del Report A deve essere mantenuto. Inoltre, quando viene eseguito, il primo processo di replica tenta di replicare il Report A. Poiché l'oggetto esiste già nel Sistema Y, la replica genera un conflitto. Per specificare quale versione utilizzare, è necessario impostare la modalità Risoluzione conflitti su «Risoluzione conflitti a favore del sito di origine» o «Risoluzione conflitti a favore del sito di destinazione».

### Nota

in questo esempio, anziché importare l'oggetto utilizzando LifeCycle Manager da un sito di destinazione a un altro, è consigliabile utilizzare solo Federation per replicare l'oggetto. Il Report A verrà replicato dal Sistema A al Sistema Y e non occorrerà utilizzare LifeCycle Manager per l'importazione dal Sistema X al Sistema Y.

## 26.14.3 Promozione del contenuto da un ambiente di test

In qualsiasi organizzazione, i test vengono spesso eseguiti prima della distribuzione di un componente all'ambiente di produzione. È normale testare Federation tra i sistemi della piattaforma BI in un ambiente di sviluppo o di test prima dell'installazione nei computer del reparto produzione. Una volta creati i siti di origine e di destinazione e il contenuto in un ambiente di test, è possibile promuovere questa configurazione ai computer del reparto produzione effettuando i seguenti passaggi:

1. Utilizzare LifeCycle Manager per promuovere il contenuto dal sito di origine dell'ambiente di test al computer del reparto produzione che avrà al funzione di sito di origine.

### Nota

l'oggetto dell'elenco di replica non è selezionabile quando si utilizza LifeCycle Manager.

2. Creare l'elenco di replica nel sito di origine dell'ambiente di produzione e includere il contenuto desiderato.
3. Scegliere tra le due seguenti opzioni:
  - A) Creare un oggetto connessione remota e i processi di replica appropriati nei computer di produzione che avranno la funzione di siti di destinazione.
  - B) Utilizzare LifeCycle Manager per importare la connessione remota e i processi di replica dal sito di destinazione in Dev/QA ai computer di produzione che avranno la funzione di siti di destinazione. Modificare quindi le connessioni remote importate affinché puntino al computer nel reparto produzione con funzione di sito di origine.

## 26.14.4 Puntamento a un sito di destinazione

Attualmente, dopo essere stato replicato da un sito di origine, un oggetto deve sempre essere replicato da quella origine e non può essere replicato da un'altra piattaforma BI. Se l'oggetto connessione remota viene modificato in modo da fare riferimento a un nuovo sistema, qualsiasi tentativo di replicare un oggetto replicato da un altro sistema della piattaforma BI che non sia l'oggetto connessione remota avrà esito negativo. Per replicare un oggetto da un sito di origine diverso, è necessario eliminarlo prima dal sito di destinazione.

### **i** Nota

una volta copiato un oggetto replicato, il CUID della copia verrà modificato e la copia non conterrà alcuna informazione di replica.

## 26.15 Procedure consigliate

È possibile utilizzare Federation per ottimizzare le prestazioni di un processo di replica.

Se in un unico processo di replica è presente un numero elevato di oggetti, è possibile eseguire ulteriori passaggi per assicurarsi che il processo venga eseguito correttamente. In genere, dovrebbe essere possibile replicare fino a 32.000 oggetti in ciascun processo di replica. Tuttavia, alcune distribuzioni potrebbero richiedere configurazioni con repliche di dimensioni maggiori o minori.

### **1) Ottenere un fornitore di servizi Web dedicato**

In Federation, il contenuto replicato viene inviato tramite servizi Web. In un'installazione predefinita della piattaforma BI tutti i servizi Web utilizzano lo stesso provider di servizi Web. Ciò significa che i processi di replica di dimensioni maggiori potrebbero richiedere un utilizzo prolungato del provider di servizi Web e rallentare le risposte ad altre richieste di servizi Web nonché ad altre applicazioni.

Se viene pianificata la replica di un numero elevato di oggetti o l'esecuzione in sequenza di più processi di replica, considerare la distribuzione dei servizi Web di Federation sul server di applicazioni Java utilizzando il proprio fornitore di servizi Web.

Per eseguire questa operazione, utilizzare il programma di installazione della piattaforma BI per installare i servizi Web. Java Application Server deve essere già in esecuzione. In caso contrario, installare l'opzione completa Componenti di livello Web che installerà i servizi Web e Tomcat.

### **i** Nota

è necessario fornire informazioni relative a un CMS esistente (ad esempio nome host, porta e password dell'amministratore).

### **i** Nota

è necessario utilizzare l'URI di questo nuovo fornitore di servizi Web nel campo URI della connessione remota.

### **2) Aumentare la memoria disponibile di Java Application Server**

Aumentare la memoria disponibile del server di applicazioni Java se il singolo processo di replica esegue la replica di più oggetti o se il server di applicazioni viene condiviso con altre applicazioni.

Se la piattaforma BI e Tomcat sono stati distribuiti, la memoria disponibile predefinita è 1 GB. Per aumentare la memoria disponibile per Tomcat:

#### In Windows:

1. Fare clic sul pulsante ► **Start** ► **Programmi** ► **Tomcat** ► **Configurazione di Tomcat** ►.
2. Selezionare **Java**.
3. Nella casella **Opzioni Java**, individuare `-Xmx1024M`
4. Impostare `-Xmx1024M` sul valore desiderato.

#### Esempio

Per aumentare la memoria fino a 2GB, immettere: `-Xmx2048M`

#### In Unix:

1. In `<DIR_INSTALL_BOE>/setup/`, aprire `env.sh` con l'editor di testo desiderato. Impostare il parametro `-Xmx1024m` sul valore desiderato.
2. Individuare le seguenti righe

```
# if [ -d "$BOBJEDIR"/tomcat ]; then
# set the JAVA_OPTS for Tomcat
JAVA_OPTS="-Dobj.enterprise.home=${BOBJEDIR}enterprise120
-Djava.awt.headless=true"
if [ "$SOFTWARE" = "AIX" -o "$SOFTWARE" =
"SunOS" -o "$SOFTWARE" = "Linux" ];
then
  JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m"
fi
export JAVA_OPTS
# fi
```

3. Impostare il parametro `-Xmx1024m` sul valore desiderato.

#### Esempio

Per aumentare la memoria fino a 2GB, immettere: `-Xmx2048m`

#### ➔ Suggerimento

per altri server di applicazioni Java, consultare la relativa documentazione per aumentare la memoria disponibile.

### 3) Ridurre le dimensioni dei file BIAR creati.

Federation utilizza i Servizi Web per replicare il contenuto tra il sito di origine e quello di destinazione. Gli oggetti vengono raggruppati insieme e compressi in file BIAR affinché possano essere più facilmente trasportati.

Quando si replica un numero elevato di oggetti, configurare il server di applicazioni Java per creare file BIAR di dimensioni ridotte. Federation raggrupperà e comprimerà oggetti tra più file BIAR di dimensioni ridotte affinché il numero di oggetti da replicare non venga limitato.



Per ridurre le dimensioni dei file BIAR creati, aggiungere i seguenti parametri Java al server di applicazioni Java:

```
Dbobj.biar.suggestSplit  
and  
Dbobj.biar.forceSplit
```

`bobj.biar.suggestSplit` suggerisce una dimensione appropriata per il file BIAR, che cercherà di raggiungere e mantenere. Il nuovo valore suggerito è 90 MB.

`bobj.biar.forceSplit` obbligherà un file BIAR ad arrestarsi una volta raggiunta una determinata dimensione. Il nuovo valore suggerito è 100 MB.

### **i** Nota

non è necessario modificare le impostazioni della dimensione dei file BIAR a meno che il server di applicazioni non esaurisca la memoria e la dimensione heap massima non possa essere ulteriormente aumentata.

#### **Per Tomcat Windows:**

1. Per aprire lo strumento *Configurazione Tomcat* fare clic su ► **Start** ► **Programmi** ► **Tomcat** ► **Configurazione Tomcat** ►.
2. Selezionare *Java*.
3. Nella casella *Opzioni Java* aggiungere alla fine le seguenti righe:

```
-Dbobj.biar.suggestSplit=90  
-Dbobj.biar.forceSplit=100
```

#### **Per Tomcat Unix/Linux:**

1. Aprire `env.sh` con l'editor di testo preferito. Si trova in `<DIR_INSTALL_BOE>/setup/`
2. Individuare le seguenti righe:

```
# if [ -d "$BOBJEDIR"/tomcat ]; then  
# set the JAVA_OPTS for tomcat  
JAVA_OPTS="-Dbobj.enterprise.home=${BOBJEDIR}enterprise120 -Djava.awt.headless=true"  
if [ "$SOFTWARE" = "AIX" -o "$SOFTWARE" = "SunOS" -o "$SOFTWARE" = "Linux" ]; then  
  JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m"  
fi  
export JAVA_OPTS  
# fi
```

Aggiungere i parametri relativi alla dimensione dei file BIAR desiderati.

Esempio: `JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -Dbobj.biar.suggestSplit=90 -Dbobj.biar.forceSplit=100"`

Per altri server di applicazioni Java, consultare la documentazione per aggiungere proprietà di sistema Java.

#### **4) Aumentare il timeout del socket.**

Adaptive Job Server è responsabile dell'esecuzione del processo di replica. Durante l'esecuzione del processo di replica, Adaptive Job Server stabilisce una connessione al sito di origine. Quando si ricevono grandi quantità di informazioni dal sito di origine, è importante che il socket utilizzato da Adaptive Job Server per ricevere informazioni non scada.

Il valore predefinito è 90 minuti. Se necessario, è possibile aumentare il timeout del socket.

#### **Per aumentare il timeout del socket in Adaptive Job Server:**

1. Aprire Central Management Console (CMC)
2. Spostarsi nella sezione [Server](#) e selezionare [Adaptive Job Server](#).
3. Fare clic su [Proprietà](#).
4. Aggiungere «Parametri riga di comando» alla fine di:
  - **Windows:** `-javaArgs Xmx1000m,Xincgc,server,Dbobj.federation.WSTimeout=<timeout in minuti>`
  - **Unix:** `-javaArgs Xmx512m,Dbobj.federation.WSTimeout=<timeout in minuti>`

## Informazioni correlate

[Risoluzione dei messaggi di errore \[pagina 823\]](#)

[Utilizzo dei Servizi Web in Federation \[pagina 811\]](#)

[Limitazioni della release corrente \[pagina 822\]](#)

## 26.15.1 Limitazioni della release corrente

Benché Federation sia uno strumento flessibile, è possibile che alcune limitazioni influiscano sulle prestazioni durante la produzione. In questa sezione vengono evidenziate aree modificabili per ottimizzare le operazioni di Federation.

- **Numero massimo di oggetti**  
Ogni processo di replica esegue la replica di oggetti tra le distribuzioni della piattaforma BI. È consigliabile che il numero massimo di oggetti replicati in un singolo processo di replica venga stabilito a 100.000. Sebbene un processo di replica possa funzionare con più di 100.000 oggetti, Federation supporta unicamente la replica di non più di 100.000 oggetti.
- **Diritti**  
In Federation, i diritti vengono replicati solo dal sito di origine a quello di destinazione. È consigliabile che i diritti utente comuni a entrambe le distribuzioni vengano impostati sul sito di origine e replicati su quelli di destinazione utilizzando la replica bilaterale. I diritti utente per un sito specifico verranno amministrati come di consueto in una distribuzione della piattaforma BI nel sito in cui risiedono gli utenti.
- **Viste aziendali e oggetti associati**  
La piattaforma BI può archiviare viste aziendali, elementi aziendali, basi dati, connessioni dati ed elenchi di valori. Questi oggetti vengono utilizzati per migliorare la funzionalità Crystal Reports.  
Se questi oggetti vengono creati prima nel sito di destinazione e quindi replicati nel sito di origine utilizzando la replica bilaterale, potrebbero non funzionare correttamente e i dati potrebbero non essere visualizzati in Crystal Reports.  
È consigliabile creare viste aziendali, elementi aziendali, basi dati, connessioni dati ed elenchi di valori sul sito di origine e quindi replicarli nel sito di destinazione. Effettuare gli aggiornamenti sugli oggetti nel sito di destinazione o in quello di origine, diritti permettendo, e le modifiche verranno replicate bilateralmente nel modo appropriato.
- **Overload di universi**  
La piattaforma BI è in grado di archiviare overload di universi. Se vengono creati overload di universi nel sito di destinazione e quindi replicati in quello di origine utilizzando la replica bilaterale, è possibile che si verifichino degli errori.

---

Per risolvere questo problema, creare innanzitutto gli overload di universi nel sito di origine e replicarli nel sito di destinazione. Successivamente, impostare la protezione sugli overload di universi nel sito di origine e replicarli nel sito di destinazione.

- **Eliminazione oggetto**

Vengono eliminati gli oggetti che sono stati eliminati sull'altro sito. L'eliminazione degli oggetti viene attualmente eseguita unicamente dal sito di origine al sito di destinazione.

- **File di registro di Federation**

I file di registro di Federation sono scritti in file XML basati sugli standard XML 1.1. Per visualizzare i file di registro in un browser, è necessario che il browser supporti XML 1.1.

## Informazioni correlate

[Gestione dell'eliminazione di oggetti \[pagina 804\]](#)

## 26.15.2 Risoluzione dei messaggi di errore

In questa sezione sono contenuti i messaggi di errore che possono venire visualizzati in rare circostanze durante l'utilizzo di Federation. Questi messaggi vengono visualizzati nei registri dei processi di replica o nell'area Funzionalità di un report.

### 1) GUID non valido

Esempio di errore: `ERROR 2008-01-10T00:31:08.234Z The GUID ASX00Fyvy0FJnRcD0dZNTZg (trovato nella proprietà SI_PARENT_CUID numero oggetto 1285) non è un GUID valido`

Questo errore indica che viene eseguita la replica di un oggetto senza che anche il relativo oggetto principale venga replicato e che non esiste ancora nel sito di destinazione. Ad esempio, viene replicato un oggetto, ma non la cartella che lo contiene. L'oggetto principale non viene replicato perché l'account che replica gli oggetti non dispone di diritti sufficienti per l'oggetto principale.

### 2) I Crystal Reports non mostrano dati nel sito di origine

Questo errore può verificarsi se il report Crystal utilizza una vista aziendale, un elemento aziendale, una base dati, una connessione dati o un elenco di valori originariamente creato nel sito di destinazione e successivamente replicato nel sito di origine.

---

### 3) Gli overload di universi non vengono applicati correttamente.

Questo errore può verificarsi se il report utilizza un universo che contiene un overload di universi creato nel sito di destinazione e replicato nel sito di origine.

### 4) Errore di memoria Java.

Esempio di errore: `java.lang.OutOfMemoryError`.

Questo errore può verificarsi se il server di applicazioni Java ha esaurito la memoria durante l'elaborazione di un processo di replica. Il processo di replica potrebbe essere di dimensioni troppo elevate oppure il server di applicazioni Java potrebbe disporre di una quantità di memoria insufficiente.

Aumentare la memoria disponibile del server di applicazioni Java spostando i Servizi Web di Federation in un computer dedicato oppure ridurre la quantità di oggetti replicati in un processo di replica.

### 5) Timeout del socket.

Esempio di errore: `Errore durante la comunicazione con il sito di origine. Timeout di lettura.`

Le informazioni inviate dal sito di origine ad Adaptive Job Server nel sito di destinazione sono maggiori del timeout allocato. Aumentare il timeout del socket in Adaptive Job Server oppure ridurre il numero di oggetti replicati nel processo di replica.

### 6) Limite di query.

Esempio di errore: `errore SDK verificatosi nel sito di destinazione. Non una query valida. (FWB 00025) .....Stringa della query maggiore del limite di lunghezza.`

Questo errore può verificarsi se si replicano molti oggetti e Federation inoltra una query troppo lunga per poter essere gestita da CMS. Gli oggetti del sito di origine verranno salvati nel sito di destinazione. Tuttavia, eventuali modifiche che devono essere salvate nel sito di origine non verranno invece salvate. I conflitti vengono risolti nel modo specificato, anche se l'oggetto non viene contrassegnato con il flag di risoluzione conflitti. Gli oggetti salvati nel sito di destinazione continueranno a funzionare correttamente.

Per risolvere questo problema, ridurre il numero di oggetti replicati in un processo di replica.

### 7) Timeout del processo di replica.

Esempio di errore: `Impossibile pianificare l'oggetto entro l'intervallo di tempo specificato.`

---

È possibile ricevere questo messaggio se si verifica il timeout del processo di replica prima che un altro processo di replica sia stato completato. Questa situazione può verificarsi se più processi di replica sono connessi contemporaneamente allo stesso sito di origine. Il processo di replica non riuscito verrà nuovamente eseguito all'ora pianificata successiva.

Per risolvere questo problema, pianificare il processo di replica non riuscito per un orario che non sia in conflitto con altri processi di replica connessi allo stesso sito di origine.

## 8) Limite di replica.

Esempio di errore: `errore SDK verificatosi nel sito di destinazione. Errore di accesso al database. ... Errore dell'elaboratore di query: spazio di stack esaurito nell'elaboratore di query durante l'ottimizzazione della query. Errore nell'esecuzione della query in ExecWithDeadlockHandling.`

È possibile ricevere questo messaggio se si supera il numero di oggetti supportati che è possibile replicare in un determinato momento. Per risolvere questo problema, ridurre il numero di oggetti replicati nel processo di replica ed eseguire di nuovo il processo.

## 9) Oggetto eliminato.

Esempio di errore: `Errore riscontrato durante il controllo dei diritti di protezione o Errore durante la creazione del pacchetto per l'oggetto.`

È possibile che questo messaggio venga visualizzato se viene eliminato un oggetto dal pacchetto di replica. Ciò può accadere quando in Federation viene eseguita una query per un oggetto che deve essere replicato, prima che ne vengano controllati i diritti e ne venga creato il pacchetto.

## 10) Adaptive Processing Server

Esempio di errore: `Si è verificato un errore in Job Processing Server.`

Questo errore può verificarsi quando vengono caricate troppe classi in Federation e la memoria disponibile non è sufficiente per elaborare il processo di replica.

Per risolvere il problema, è necessario eseguire le operazioni riportate di seguito:

1. Negli argomenti della riga di comando di Adaptive Processing Server, aggiungere la riga seguente: –  
`javaArgs "XX:MaxPermSize=256m".`
2. Aggiungere i parametri seguenti al server di applicazioni Java a cui si effettua la connessione per Federation, per ridurre le dimensioni dei file BIAR in uso.
  - `-Dbobj.biar.suggestSplit=100m`
  - `-Dbobj.biar.forceSplit=100m`

## 11) Spazio di Object Manager

Esempio di errore: Impossibile generare il pacchetto push. Si è verificata un'eccezione di input/output: "Spazio esaurito sul dispositivo".

Questo errore si verifica quando lo spazio su disco disponibile per la directory temporanea utilizzata da Federation non è sufficiente. Per risolvere questo problema, creare spazio aggiuntivo nella directory temporanea o utilizzare un percorso diverso per tale directory.

Per specificare un percorso diverso per la directory temporanea nel sito di origine, aggiungere la riga seguente nei file di configurazione di Java Application Server: `-Dbobj.tmp.dir=<TempDir>`.

Per specificare un percorso diverso per la directory temporanea nel sito di destinazione, aggiungere la riga seguente agli argomenti della riga di comando di Adaptive Processing Server: `-javaArgs «-Dbobj.tmp.dir=<TempDir>»`.

Negli esempi precedenti `<TempDir>` rappresenta il percorso della directory temporanea da utilizzare.

## 12) Errore dell'universo

Esempio di errore: Si è verificato un errore interno durante la chiamata all'API `processDPCommands`.

Questo errore si verifica quando un universo replicato contiene una relazione di connessione universo-universo non valida o mancante. Per risolvere il problema, eseguire il processo di replica con l'opzione [Aggiorna da origine](#) selezionata e verificare che la connessione all'universo venga replicata.

In alternativa è possibile aprire l'universo in Universe Designer, modificarne la connessione all'universo e salvarlo nuovamente.

## Informazioni correlate

[Procedure consigliate \[pagina 819\]](#)

[Limitazioni della release corrente \[pagina 822\]](#)

## 27 Configurazioni supplementari per gli ambienti ERP

### 27.1 Configurazioni per l'integrazione di SAP NetWeaver

#### 27.1.1 Integrazione con SAP Business Warehouse (BW)

##### 27.1.1.1 Panoramica

In questa sezione viene illustrato come configurare BW per abilitare e amministrare la pubblicazione dei report dall'applicazione SAP Business Warehouse nella piattaforma BI.

Prima di iniziare questa sezione, assicurarsi di avere completato la configurazione del plug-in di autenticazione SAP nella console CMC.

#### Informazioni correlate

[Configurazione dell'autenticazione SAP \[pagina 298\]](#)

##### 27.1.1.1.1 Configurazione delle cartelle e della protezione nella piattaforma BI

Quando si definisce un sistema di autorizzazione nella piattaforma BI, il sistema crea una struttura di cartelle logiche in base al sistema SAP. Quando si importano i ruoli e si pubblica il contenuto nella piattaforma BI, vengono create le cartelle corrispondenti. Non è l'amministratore che deve creare queste cartelle. Vengono infatti create in seguito alla definizione di un sistema di autorizzazione durante la configurazione del plug-in di autenticazione SAP, importando i ruoli nella console CMC e pubblicando il contenuto nella piattaforma BI.

#### **i** Nota

L'amministratore della piattaforma BI è responsabile dell'assegnazione dei diritti appropriati per queste cartelle:

- [Cartella di livello principale SAP](#)  
Verificare che il gruppo Tutti abbia accesso limitato alla cartella di livello principale SAP.
- [Cartelle ID sistema](#)  
Assegnare i diritti seguenti Publisher nella CMC:

#### **i** Nota

Publisher non è disponibile fino alla pubblicazione del contenuto.

- Aggiungere oggetti alla cartella
- Visualizzare oggetti
- Modificare oggetti
- Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti
- Eliminare oggetti

#### ➔ Suggerimento

Per facilitare la gestione dei diritti, è possibile creare un livello di accesso Publisher personalizzato che includa tali diritti, quindi concedere al Publisher principale tale livello di accesso per le cartelle ID sistema pertinenti.

## Informazioni correlate

[Utilizzo di livelli di accesso \[pagina 138\]](#)

[Funzionamento dei diritti nella piattaforma BI \[pagina 124\]](#)

### 27.1.1.1.2 Comprensione dei modelli di protezione predefiniti delle cartelle

Quando si esegue la pubblicazione del contenuto nella piattaforma BI da SAP, la piattaforma crea automaticamente la gerarchia rimanente dei ruoli, delle cartelle e dei report. Il sistema organizza i report in cartelle i cui nomi si basano sull'ID di sistema e sul numero client, in base al nome del ruolo.

- Il sistema crea le cartelle di livello principale, ovvero le cartelle SAP, 2.0 e di sistema (<SID>), quando si definisce un sistema di autorizzazione.
- Se necessario, il sistema crea le cartelle dei ruoli (importate come gruppi nella piattaforma BI) quando viene pubblicato un ruolo da BW.
- Viene creata una cartella dei contenuti per ogni ruolo in cui viene pubblicato del contenuto.
- La protezione è impostata per ciascun oggetto report in modo che gli utenti possano visualizzare solo i report che appartengono ai rispettivi ruoli.

L'amministratore è responsabile dell'assegnazione dei diritti ai membri dei differenti ruoli. L'area di lavoro per l'amministrazione dei contenuti viene utilizzata per amministrare la funzione di pubblicazione da SAP BW. È possibile identificare i ruoli dal sistema SAP BW con determinati sistemi della piattaforma BI, pubblicare report e sincronizzare questi ultimi tra una distribuzione SAP BW e della piattaforma BI.

## Cartelle dei contenuti

La piattaforma BI importa un gruppo per ogni ruolo che viene aggiunto al sistema di autorizzazione come definito nella CMC.

Per garantire che siano concessi i diritti predefiniti adatti a tutti i membri di un ruolo di generazione dei contenuti, assegnare i diritti appropriati nel workbench per l'amministrazione dei contenuti per ogni sistema di



autorizzazione definito nella piattaforma BI. Per avviare il workbench per l'amministrazione dei contenuti, eseguire la transazione /CRYSTAL/RPTADMIN:

1. Nel workbench per l'amministrazione dei contenuti, espandere [Sistema Enterprise](#) e quindi espandere [Sistemi disponibili](#).
2. Fare doppio clic sul sistema desiderato.
3. Fare clic sulla scheda [Layout](#).
4. Impostare [Criteri di protezione standard per report](#) su [View](#).
5. Impostare [Criteri di protezione standard per cartelle ruoli](#) su [View su richiesta](#).
6. Fare clic su [OK](#).

Le impostazioni vengono applicate nella piattaforma BI per tutti i ruoli di contenuti. I ruoli, quindi, che hanno contenuto pubblicato. I membri di tali ruoli potranno a questo punto visualizzare le istanze di pianificazione dei report pubblicati in altri ruoli e potranno aggiornare i report pubblicati nei ruoli di cui sono membri.

#### **i** Nota

si consiglia vivamente di distinguere le attività dei ruoli. Ad esempio, sebbene sia possibile pubblicare da un ruolo amministrativo, è meglio provare a pubblicare solo dai ruoli di publisher. Inoltre, la funzione dei ruoli di pubblicazione è solo quella di definire quali utenti possono pubblicare i contenuti. Ciò significa che i ruoli di pubblicazione non devono contenere alcun contenuto; i publisher devono eseguire la pubblicazione nei ruoli di generazione dei contenuti accessibili ai membri dei ruoli regolari.

## **27.1.1.2 Configurazione di Publisher BW**

Publisher BW consente di pubblicare i report Crystal (file .rpt) separatamente o in batch da BW nella piattaforma BI.

In Windows è possibile configurare Publisher BW in uno dei due modi seguenti:

- Avviare Publisher BW utilizzando un servizio su un computer che ospita la piattaforma BI. Il servizio Publisher BW avvierà istanze di Publisher BW in base alle esigenze.
- Avviare Publisher BW utilizzando un gateway SAP locale per creare istanze di Publisher BW.

È necessario selezionare il metodo di configurazione in base ai requisiti del sito, dopo avere considerato i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna configurazione. Una volta configurato Publisher BW nella piattaforma BI, è necessario configurare la pubblicazione nel workbench per l'amministrazione dei contenuti.

## **27.1.1.3 Configurazione di Publisher BW come servizio**

In questa sezione viene illustrato come abilitare la pubblicazione dei report da BW nella piattaforma BI, utilizzando Publisher BW come un servizio.

### 27.1.1.3.1 Distribuzione dell'installazione di Publisher BW

In questa sezione viene illustrata la distribuzione del servizio Publisher BW e come separare Publisher BW da altri componenti della piattaforma BI.

È possibile eseguire il bilanciamento del carico della pubblicazione da BW mediante l'installazione dei servizi Publisher BW su due computer separati nello stesso sistema della piattaforma BI.

Quando si installa Publisher BW sui computer che ospitano la piattaforma BI, configurare i computer in modo che utilizzino gli stessi ID programma, host gateway SAP e servizio gateway. Dopo aver creato una destinazione RFC che utilizza questo ID del programma, BW esegue il bilanciamento del carico della pubblicazione tra i computer che ospitano la piattaforma BI. Inoltre, se Publisher BW diventa non disponibile, BW continua a utilizzare i servizi Publisher BW rimanenti.

È possibile aggiungere un altro livello di ridondanza di sistema a qualsiasi configurazione che includa più server di applicazioni BW. Configurare ciascun server di applicazioni BW in modo che esegua un gateway SAP. Per ciascun computer installare un servizio Publisher BW distinto in un computer che ospita la piattaforma BI. Configurare ciascun servizio Publisher BW in modo che utilizzi l'host gateway e il servizio gateway di un server di applicazioni BW separato. In questa configurazione, se un Publisher BW o un server di applicazioni non funziona, la pubblicazione può continuare da BW.

Se si desidera separare Publisher BW da altri componenti della piattaforma BI, installarlo utilizzando un gateway SAP autonomo.

In questo caso è necessario installare un gateway SAP locale sullo stesso computer su cui è installato Publisher BW. Inoltre, Publisher BW richiede l'accesso all'SDK della piattaforma BI e al motore di stampa di SAP Crystal Reports. Quindi, se si installa Publisher BW e il gateway SAP locale in un computer dedicato, è necessario installare anche il server SIA.

### 27.1.1.3.2 Avvio di Publisher BW: UNIX

Eseguire lo script di Publisher BW per creare una o più istanze del publisher per gestire le richieste di pubblicazione. Si consiglia di avviare un'istanza del publisher.

Dopo l'avvio di Publisher BW, viene stabilita una connessione con il servizio gateway SAP specificato al momento dell'esecuzione del programma di installazione della piattaforma BI.

### 27.1.1.3.3 Avvio di Publisher BW: Windows

In Windows utilizzare il CCM (Central Configuration Manager)™ per avviare il servizio Publisher BW. Quando si avvia il servizio Publisher BW, viene creata un'istanza del publisher che consente di gestire le richieste di pubblicazione dal sistema BW. Se il volume delle richieste di pubblicazione aumenta, Publisher BW crea automaticamente altri publisher per soddisfare la domanda.

### 27.1.1.3.4 Configurazione di una destinazione per il servizio Publisher BW

Per abilitare Publisher BW, è necessario configurare una destinazione RFC sul server BW in modo che comunichi con il servizio Publisher BW. Se si dispone di un cluster BW, configurare la destinazione RFC su ciascun server, usando sempre l'istanza centrale di BW come host gateway.

Se si desidera eseguire la pubblicazione in più sistemi della piattaforma BI da BW, creare una destinazione RFC separata per il servizio Publisher BW in ciascuna distribuzione della piattaforma BI. È necessario utilizzare ID di programma univoci per ciascuna destinazione, ma gli stessi host e servizio gateway.

### 27.1.1.3.5 Configurazione di Publisher BW con un gateway SAP locale

#### Nota

Non utilizzare questa configurazione se la piattaforma BI è installata in UNIX. L'utilizzo di questo metodo in UNIX potrebbe restituire un comportamento di sistema imprevedibile.

Per abilitare la pubblicazione dei report da BW nella piattaforma BI utilizzando un gateway SAP locale, attenersi alla procedura seguente:

- [Installazione di un gateway SAP locale \[pagina 831\]](#).
- [Configurazione di una destinazione per Publisher BW \[pagina 832\]](#).

### 27.1.1.3.6 Installazione di un gateway SAP locale

Nel computer dove è installato il Publisher BW è necessario installare un gateway SAP locale. Si consiglia di fare eseguire l'installazione di uno di questi gateway SAP a un amministratore BASIS SAP.

Per le istruzioni aggiornate per l'installazione di un gateway SAP locale, consultare le istruzioni per l'installazione SAP incluse nel CD di presentazione di SAP.

Per un elenco dettagliato degli ambienti testati, consultare Product Availability Matrix (PAM) all'indirizzo <http://service.sap.com/sap/support/pam?hash=pvnr%3D67837800100900006540>. Il PAM include la versione specifica e i requisiti del service pack per i server di applicazioni, i sistemi operativi, i componenti SAP e così via.

Dopo aver installato il gateway SAP, utilizzare `regedit` per verificare le voci di registro `TMP` e `TEMP` nella sottochiave `HKEY_CURRENT_USER\Environment`. Entrambe le voci di registro devono contenere lo stesso valore di stringa, che deve essere un percorso di directory assoluto valido. Se il valore della voce contiene la variabile `%USERPROFILE%`, sostituirla con un percorso di directory assoluto. Solitamente entrambe le voci di registro sono impostate su `C:\WINDOWS\TEMP`.

#### 27.1.1.4 Configurazione di una destinazione per Publisher BW

Per abilitare Publisher BW, è necessario configurare una destinazione RFC in modo che fornisca a BW il percorso del computer su cui sono installati il gateway SAP locale e Publisher BW.

#### 27.1.1.5 Configurazione della pubblicazione nel workbench per l'amministrazione dei contenuti

L'area di lavoro per l'amministrazione dei contenuti viene utilizzata per amministrare la funzione di pubblicazione da SAP BW. È possibile identificare i ruoli dal sistema SAP BW con determinati sistemi della piattaforma BI, pubblicare report e sincronizzare questi ultimi tra una distribuzione SAP BW e della piattaforma BI. Dopo avere impostato l'autenticazione SAP e configurato Publisher BW, eseguire le funzioni descritte in questa sezione per abilitare la pubblicazione. Queste istruzioni consentono di:

- Impostare le autorizzazioni appropriate per utenti diversi del workbench per l'amministrazione dei contenuti.
- Impostare le connessioni per la piattaforma BI in cui è pubblicato il contenuto.
- Definire i ruoli che possono eseguire la pubblicazione in ciascuna piattaforma BI.
- Pubblicare il contenuto da BW nella piattaforma BI.

#### 27.1.1.6 Utenti che possono accedere al workbench per l'amministrazione dei contenuti

Esistono tre tipi di utenti che possono accedere al workbench per l'amministrazione dei contenuti:

- I consumatori dei contenuti, che appartengono ai ruoli di generazione dei contenuti e che possono visualizzare i report. Non dispongono dell'autorizzazione per attività diverse dalla visualizzazione dei report.
- I publisher dei contenuti della piattaforma BI, che possono visualizzare, pubblicare, modificare e (facoltativamente) eliminare i report da BW.
- Gli amministratori della piattaforma BI, che sono in grado di eseguire tutte le attività nell'area di lavoro per l'amministrazione dei contenuti. Tra queste attività figurano la definizione dei sistemi della piattaforma BI, la pubblicazione dei report e l'esecuzione della manutenzione dei report.

#### 27.1.1.7 Creazione dei ruoli in BW per i publisher dei contenuti designati

Quando si configura BW per l'integrazione con la piattaforma BI, valutare se la struttura di ruoli corrente consente di designare rapidamente utenti BW particolari come amministratori di sistema o publisher di contenuti per i sistemi della piattaforma BI.

Si consiglia di contrassegnare ogni nuovo ruolo creato in modo descrittivo. Esempi di nomi di ruolo descrittivi potrebbero essere BOE\_CONTENT\_PUBLISHERS e BOE\_SYSTEM\_ADMINISTRATORS.

### ➔ Suggerimento

è possibile assegnare a un utente amministrativo tutti i diritti di amministrazione di sistema o un sottoinsieme di tali diritti.

Per modificare i diritti che vengono concessi a questi nuovi ruoli (o a uno dei ruoli esistenti) nella piattaforma BI, è innanzitutto necessario impostare l'autenticazione SAP e importare i ruoli. È quindi possibile modificare i diritti di ciascun ruolo importato utilizzando la Central Management Console.

Per i dettagli della creazione dei ruoli, consultare la documentazione di SAP. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei ruoli nell'amministrazione dei contenuti, consultare le seguenti sezioni:

- [Importazione dei ruoli SAP \[pagina 306\]](#).
- [Configurazione delle cartelle e della protezione nella piattaforma BI \[pagina 827\]](#).
- [Comprensione dei modelli di protezione predefiniti delle cartelle \[pagina 828\]](#).

## 27.1.1.8 Configurazione dell'accesso al workbench per l'amministrazione dei contenuti

Per ogni tipo di utente che può accedere al workbench per l'amministrazione dei contenuti, è necessario applicare l'insieme di autorizzazioni appropriato in BW. Le autorizzazioni sono elencate nelle seguenti tabelle.

Tabella 97: Autorizzazioni per gli utenti amministrativi

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC S_TCODE	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	/CRYSTAL/CE_SYNCH, SH3A, SUNI
	ACTVT	Esegui (16)
	TCD	/CRYSTAL/RPTADMIN, RSCR_MAINT_PUBLISH
S_TABU_CLI	CLIIDMAINT	X
S_TABU_DIS	ACTVT	Modifica, Visualizza (02, 03)
	DICBERCLS	&NC&
	JOB ACTION	DELE, RELE
	JOB GROUP	' '
S_RS_ADMWB	ACTVT	Esegui (16)
	RSADMWBOBJ	WORKBENCH

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
	ACTVT	Crea nuovo, Modifica, Visualizza, Elimina (01, 02, 03, 06)
ZCNTADMJOB	ACTVT	Create new, Elimina (01, 06)
ZCNTADMRPT	ACTVT	Visualizza, Elimina, Attiva, Mantieni, Verifica (03, 06, 07, 23, 39)

Tabella 98: Autorizzazioni per i publisher dei contenuti

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	/CRYSTAL/CE_SYNCH, SH3A, SUNI
	ACTVT	Esegui (16)
	TCD	/CRYSTAL/RPTADMIN
S_BTCH_JOB	JOBACTION	DELE, RELE
	JOBGROUP	' '
	ACTVT	Esegui (16)
	RSADMWBOBJ	WORKBENCH
ZCNTADMCES	ACTVT	Visualizza (03)
ZCNTADMJOB	ACTVT	(Nuovo, Elimina) 01, 06
ZCNTADMRPT	ACTVT	Visualizza, Attiva, Maintain, Verifica (03, 07, 23, 39)  Elimina (facoltativo) (06)  Modifica (facoltativo) (02)

Concedere ai publisher dei contenuti il diritto di eliminare i report nel workbench per l'amministrazione dei contenuti BW è facoltativo. Si tenga tuttavia presente che quando si elimina un report in BW, lo si elimina anche nella piattaforma BI. Se i publisher non dispongono di diritti sufficienti per eliminare i report nella piattaforma, viene generato un errore.

## Autorizzazioni per i consumatori dei contenuti

Tabella 99:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori	
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR	
	RFC_NAME	SH3A, SUNI	
	ACTVT	Esegui (16)	
		TCD	/CRYSTAL/RPTADMIN
S_RS_ADMWB	ACTVT	Esegui (16)	
	RSADMWBOBJ	WORKBENCH	
		ACTVT	Visualizza (03)

### 27.1.1.9 Definizione di un sistema della piattaforma BI

È necessario creare una definizione di sistema nel workbench per l'amministrazione dei contenuti per ciascun sistema della piattaforma BI in cui si desidera pubblicare i report.

#### 27.1.1.9.1 Aggiunta di un sistema della piattaforma BI

1. Eseguire la transazione `/crystal/rptadmin` per accedere al workbench per l'amministrazione dei contenuti.
2. Nel riquadro *Operazioni*, selezionare *Sistema Enterprise*.
3. Fare doppio clic su *Aggiungi nuovo sistema*.
4. Sulla scheda *Sistema*:
  - Digitare un nome descrittivo nel campo *Alias*. Evitare di utilizzare spazi o caratteri speciali, in quanto questi caratteri richiedono un trattamento speciale quando il nome alias viene utilizzato durante la configurazione di Enterprise Portal.
  - Digitare il nome del computer su cui è in esecuzione il CMS. Se si è configurato il CMS in modo che ascolti su una porta diversa da quella predefinita, digitare **CMSNAME : PORT**.
  - Selezionare *Sistema predefinito* se si desidera pubblicare i report in questo sistema da qualsiasi ruolo che non è stato esplicitamente assegnato a un sistema della piattaforma BI. Solo un sistema della piattaforma BI può essere impostato come predefinito.  
Nell'elenco di tutti i sistemi disponibili il sistema predefinito è contrassegnato da un segno di spunta verde.
5. Fare clic su *Salva*.
6. Nella scheda *Destinazioni RFC* aggiungere ciascuna destinazione RFC associata a questo sistema.

Per aggiungere una destinazione, fare clic sul pulsante [Inserisci riga](#). Nell'elenco visualizzato fare doppio clic sul nome della destinazione RFC.

### **i** Nota

un sistema della piattaforma BI può avere più destinazioni per aggiungere ridondanza di sistema. Consultare «Distribuzione dell'installazione di Publisher BW».

7. Selezionare la casella di controllo accanto al nome della destinazione aggiunta e fare clic su [Verify BOE definition](#).

In questa prova viene verificato se BW può contattare il Publisher BW specificato e può accedere a questo sistema mediante l'account utente di autorizzazione Crystal.

8. Sulla scheda [HTTP](#):
  - Nel campo [Protocol](#) digitare **http** o **https**, se il server Web connesso alla piattaforma BI è configurato per HTTPS.
  - Nel campo [Web server host and port](#) digitare il nome del dominio o l'indirizzo IP completo del server Web che ospita BI Launch Pad. Per un'installazione che utilizza un server di applicazioni Java, includere il numero di porta. Ad esempio digitare **boserver01.businessobjects.com:8080**.
  - Nel campo [Path](#) digitare **SAP**  
Questo percorso è fondamentalmente il percorso virtuale che il server Web utilizza quando fa riferimento alla sottocartella `sap` del contenuto Web della piattaforma BI. Fornire un valore alternativo solo se sono stati personalizzati l'ambiente Web e il percorso dei file del contenuto Web della piattaforma.  
Non includere una barra rovesciata all'inizio o alla fine della voce.
  - Nel campo [Viewer application](#) digitare il nome dell'applicazione del visualizzatore.  
Per utilizzare il visualizzatore della piattaforma BI predefinito che utilizza la versione Java di BI Launch Pad, digitare **openDocument.jsp**  
Se la piattaforma BI è stata installata in Windows utilizzando la configurazione `ASP.NET` predefinita, per utilizzare il browser predefinito digitare **report/report\_view.aspx**
9. Nella scheda [Languages](#) selezionare le lingue dei report che verranno pubblicati in questo sistema.
10. Nella scheda [Roles](#) aggiungere i ruoli di generazione dei contenuti che si desidera associare a questo sistema della piattaforma BI.  
Consultare «Importazione di ruoli SAP».
11. Fare clic sul pulsante [Insert Row](#).

Viene visualizzato un elenco dei ruoli disponibili da aggiungere a questo sistema.

### **i** Nota

ciascun ruolo può eseguire la pubblicazione solo in un sistema della piattaforma BI. Se i ruoli che si desidera aggiungere a questo sistema della piattaforma BI non appaiono nell'elenco, fare clic su [Cancel](#) per tornare alla scheda [Roles](#), quindi su [Reassign Roles](#).

12. Selezionare i ruoli che si desidera pubblicare in questo sistema e fare clic su [OK](#).
13. Nella scheda [Layout](#) selezionare le impostazioni di protezione predefinite per i report e le cartelle di ruoli pubblicate in questo sistema della piattaforma BI.



### **i** Nota

Per ogni ruolo pubblicato nel sistema viene automaticamente creata una cartella nella piattaforma BI. Tale cartella contiene i collegamenti dei report pubblicati in tale ruolo.

### **i** Nota

Se dopo la configurazione di un sistema della piattaforma BI si modificano i livelli di protezione predefiniti, questa modifica non incide sui livelli di protezione dei report o delle cartelle dei ruoli pubblicati. Per modificare i livelli di protezione predefiniti per tutti i ruoli e i contenuti pubblicati nella piattaforma, eliminare le cartelle dei ruoli e i collegamenti nel sistema. Si tenga presente che non vengono eliminati i report effettivi. Modificare le impostazioni di protezione e pubblicare di nuovo i ruoli e i report.

14. Fare clic su **OK** in basso per salvare le impostazioni e creare il sistema della piattaforma BI nel workbench per l'amministrazione dei contenuti.

È ora possibile pubblicare i report nella piattaforma BI da BW.

## **Informazioni correlate**

[Distribuzione dell'installazione di Publisher BW \[pagina 830\]](#)

[Importazione dei ruoli SAP \[pagina 306\]](#)

## **27.1.1.10 Pubblicazione dei report mediante il workbench per l'amministrazione dei contenuti**




Dopo che si è salvato un report in BW, è possibile pubblicarlo mediante il workbench per l'amministrazione dei contenuti. È possibile utilizzare il workbench per l'amministrazione dei contenuti per pubblicare i singoli report oppure è possibile pubblicare tutti i report salvati in un ruolo particolare. Solo un utente che dispone delle autorizzazioni per un publisher di contenuti Crystal (vedere [Creazione e applicazione delle autorizzazioni \[pagina 853\]](#)) può utilizzare il workbench per l'amministrazione dei contenuti per pubblicare e gestire i report.

## **27.1.1.11 Pubblicazione dei ruoli o dei report**

1. Eseguire la transazione `/crystal/rptadmin` per accedere al workbench per l'amministrazione dei contenuti.
2. Nel riquadro **Operazioni** selezionare **Pubblica report**.
3. Per trovare il contenuto salvato nel sistema BW, fare doppio clic su **Seleziona report e ruoli da pubblicare**. Viene visualizzata una finestra di dialogo nella quale è possibile filtrare i ruoli e i report disponibili.
4. Nell'elenco, selezionare il sistema o i sistemi in cui è disponibile il contenuto che si desidera visualizzare.

## Nota

l'elenco contiene tutti i sistemi disponibili definiti nel sistema BW.

5. Quindi filtrare i risultati per limitare il numero di report e ruoli che verranno visualizzati. Utilizzare queste opzioni:
  - **Versione oggetto**  
Selezionando "A: attiva", vengono visualizzati tutti i report che possono essere pubblicati. Se si seleziona l'opzione vuota, vengono visualizzati tutti i report. Le opzioni rimanenti sono termini riservati SAP.
  - **Stato oggetto**  
Selezionare "ACT Attivo, eseguibile" per visualizzare solo i report che sono stati pubblicati. Selezionare "INA Inattivo, non eseguibile" per visualizzare solo i report che non sono stati pubblicati. Lasciare il campo vuoto per visualizzare tutti i report. Le opzioni rimanenti sono termini riservati SAP.
  - **Filtro ruoli**  
Se si digita del testo in questa casella, vengono visualizzati solo i ruoli che corrispondono a quanto digitato. Utilizzare \* come carattere jolly. Ad esempio, per visualizzare tutti i ruoli che iniziano con la lettera d, digitare d\*.
  - **Descrizione report**  
Se si digita del testo in questa casella, vengono visualizzati solo i report le cui descrizioni corrispondono a quanto digitato. Utilizzare \* come carattere jolly per trovare un numero qualsiasi di caratteri. Utilizzare + come carattere jolly per trovare nessun carattere o 1 carattere. Ad esempio, per visualizzare tutti i report le cui descrizioni contengono la parola reddito, digitare \*reddito\*.
6. Fare clic su **OK**.  
Nel pannello destro viene visualizzato l'elenco dei report che soddisfano i criteri.  
I report sono disposti in base a una gerarchia: Sistema della piattaforma BI > Ruoli in quel sistema > Report salvati nel ruolo.  
Ciascun elemento della gerarchia è contrassegnato con un punto rosso, giallo o verde. Gli elementi più alti nella gerarchia riflettono lo stato degli elementi in essi contenuti, con la condizione meno favorevole filtrata al livello più alto della gerarchia. Ad esempio, se un report in un ruolo è giallo (attivo), ma tutti gli altri sono verdi (pubblicati), il ruolo viene visualizzato in giallo (attivo).
  -  Verde: l'elemento è pubblicato completamente. Se l'elemento è un ruolo o un sistema della piattaforma BI, tutti i report presenti nell'elemento vengono pubblicati.
  -  Giallo: l'elemento è attivo, ma non pubblicato. Se l'elemento è un report, può essere pubblicato. Se l'elemento è un ruolo o un sistema della piattaforma BI, tutti i contenuti sono attivi e almeno un elemento del ruolo o del sistema non è stato pubblicato.
  -  Rosso: l'elemento è un contenuto SAP e non può essere pubblicato mediante il workbench per l'amministrazione dei contenuti. Il contenuto non è disponibile per la pubblicazione finché non viene attivato utilizzando il workbench per l'amministrazione dei contenuti.
7. Selezionare i report che si desidera pubblicare.  
Per pubblicare tutti i report in un ruolo, selezionare il ruolo. Per pubblicare tutti i ruoli di un sistema della piattaforma BI, selezionare il sistema.

## Nota

quando si seleziona un ruolo (o un sistema), vengono selezionati tutti i report in esso contenuti. Per cancellare questa selezione, deselezionare la casella di controllo corrispondente al ruolo (o al sistema), quindi fare clic su **Aggiorna**.

8. Fare clic su [Pubblica](#).

**i Nota**

i report pubblicati in background vengono elaborati man mano che le risorse del sistema diventano disponibili. Per utilizzare questa opzione, fare clic su [In background](#) e non su [Pubblica](#).

9. Fare clic su [Aggiorna](#) per aggiornare la visualizzazione dello stato dei sistemi della piattaforma BI, dei ruoli e dei report nel workbench per l'amministrazione dei contenuti.

**➔ Suggerimento**

per visualizzare un report, fare clic con il pulsante destro del mouse sul report, quindi selezionare [Visualizza](#). Per vedere le query utilizzate dal report, fare clic con il pulsante destro del mouse sul report e selezionare [Query usate](#).

**i Nota**

Dopo avere pubblicato un report nella piattaforma BI, per sovrascrivere il report pubblicato, fare clic su [Sovrascrivi](#).

## Informazioni correlate

[Pianificazione della pubblicazione in background \[pagina 839\]](#)

### 27.1.1.12 Pianificazione della pubblicazione in background

Se si pubblicano i report in background, immediatamente o come processo pianificato, si risparmiano le risorse del sistema. Si consiglia di pubblicare i report in background per migliorare la capacità di risposta del sistema.

Se si pubblicano i report regolarmente, come processi pianificati, si sincronizzano le informazioni sui report tra BW e la distribuzione della piattaforma BI. Si consiglia di pianificare tutti i report (o i ruoli che contengono questi report). È inoltre possibile sincronizzare manualmente i ruoli e i report mediante l'opzione Aggiorna stato dell'operazione Manutenzione report. Per ulteriori informazioni vedere [Aggiornamento dello stato dei report \[pagina 840\]](#).

### 27.1.1.13 Aggiornamento delle informazioni sul sistema per i report pubblicati

Publisher BW utilizza le informazioni sul sistema SAP immesse qui per aggiornare l'origine dati dei report pubblicati. È possibile scegliere di utilizzare il server di applicazioni BW locale o l'istanza BW centrale se si preferisce una configurazione del bilanciamento del carico.

## 27.1.1.14 Manutenzione dei report

Le attività di manutenzione dei report includono la sincronizzazione delle informazioni sui report tra la piattaforma BI e BW (Aggiorna stato), l'eliminazione dei report indesiderati (Elimina report) e l'aggiornamento dei report di cui si è eseguita la migrazione da versioni precedenti della piattaforma (Post-migrazione).

### 27.1.1.14.1 Aggiornamento dello stato dei report

Se si apporta una modifica a un report pubblicato in un sistema della piattaforma BI (ad esempio, si modifica il ruolo in cui è pubblicato un report), la modifica non viene riflessa in BW fino a quando non si sincronizzano la piattaforma BI e BW. È possibile pianificare un processo di pubblicazione in modo che sincronizzi regolarmente la piattaforma BI e BW (vedere [Pianificazione della pubblicazione in background \[pagina 839\]](#)). In alternativa è possibile aggiornare manualmente lo stato del report mediante lo strumento di manutenzione dei report.

### 27.1.1.14.2 Eliminazione di report

Se si elimina un report pubblicato da BW mediante il workbench per l'amministrazione dei contenuti, lo si elimina anche dalla piattaforma BI. Solo gli utenti a cui sono state concesse le autorizzazioni necessarie per eliminare i report su BW e sul sistema della piattaforma BI possono rimuovere i report.

#### Nota

se un utente dispone dei diritti per eliminare un report su BW, ma non sul sistema della piattaforma BI in cui è pubblicato il report, è possibile che si verifichi un errore.

## 27.1.1.15 Configurazione del gestore di richieste http SAP

Per abilitare la visualizzazione dei report in BW, è necessario configurare BW in modo che utilizzi il gestore di richieste http che fa parte del workbench per l'amministrazione dei contenuti. Quindi, quando un utente BW apre un report Crystal nella GUI SAP, BW può instradare la richiesta di visualizzazione sul Web in modo appropriato.

Utilizzare la transazione SICF per accedere all'elenco di servizi e host virtuali attivi sul sistema BW. Creare un nuovo nodo detto `ce_url` in BW nella gerarchia `default_host` e aggiungere `/CRYSTAL/CL_BW_HTTP_HANDLER` all'elenco dei gestori. È possibile che sia necessario attivare manualmente questo servizio dopo averlo creato.

## 27.1.1.16 Configurazioni per l'elaborazione di dati SAP

### 27.1.1.16.1 Elaborazione dei report pianificati nella modalità batch di SAP

Per le installazioni Windows, è possibile eseguire i report pianificati nella piattaforma BI nella modalità batch di SAP. I driver InfoSet e Open SQL possono eseguire i report nella modalità batch o background di SAP quando determinate variabili di ambiente sono impostate su 1. Le variabili di ambiente rilevanti sono:

- CRYSTAL\_INFOSET\_FORCE\_BATCH\_MODE (per il driver InfoSet)
- CRYSTAL\_OPENSQ\_L\_FORCE\_BATCH\_MODE (per il driver Open SQL)

Si consiglia, tuttavia, di utilizzare questa funzione solo quando si dispone di un'installazione distribuita della piattaforma BI. Quando queste variabili di ambiente sono impostate su 1, i driver eseguono i report nella modalità batch di SAP, indipendentemente dal componente per la creazione di report che sta effettivamente eseguendo il report. Pertanto, se si creano queste variabili di ambiente come variabili di ambiente di sistema in un computer su cui è in esecuzione una combinazione di server della piattaforma BI, i driver eseguono tutti i report nella modalità batch (comprese le richieste di report su richiesta del server di elaborazione Crystal Reports e del Report Application Server).

Per garantire che i driver eseguano solo i report pianificati nella modalità batch (ovvero i report eseguiti da Adaptive Job Server), evitare di impostare le variabili di ambiente di sistema nei computer su cui sono in esecuzione combinazioni di server della piattaforma BI. Eseguire invece queste operazioni per personalizzare le variabili di ambiente per ciascun Adaptive Job Server.

#### **i** Nota

Gli utenti SAP che pianificano i report nella piattaforma BI possono richiedere ulteriori autorizzazioni in SAP.

## Informazioni correlate

[Pianificazione di un report in modalità batch con una query Open SQL \[pagina 868\]](#)

### 27.1.1.16.2 Per elaborare i report pianificati nella modalità batch di SAP

1. Creare uno script batch (file .bat) in un editor di testo, ad esempio Blocco note, con il seguente contenuto:

```
@echo off
set CRYSTAL_INFOSET_FORCE_BATCH_MODE=1
set CRYSTAL_OPENSQ_L_FORCE_BATCH_MODE=1
%*
```

Questo script imposta le variabili di ambiente su 1, quindi esegue i parametri trasmessi allo script dalla riga di comando.

2. Salvare il file con il nome `jobserver_batchmode.bat` in una cartella su ciascun computer su cui è in esecuzione Adaptive Job Server.
3. Collegarsi alla Central Management Console (CMC).
4. Scegliere [Server](#).
5. Espandere il nodo [Categorie di servizio](#) e scegliere [Servizi di analisi](#).
6. Selezionare [Adaptive Processing Server](#) e scegliere [Proprietà](#) nel menu di scelta rapida. Viene visualizzata la pagina [Proprietà](#).
7. Nella pagina [Proprietà](#) individuare il campo [Parametri riga di comando](#).

Si tratta del comando di avvio per l'Adaptive Job Server. Ad esempio:

```
"\\SERVER01\C$\Program Files\SAO Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise  
\win32_x86\JobServer.exe" -service -name SERVER01.report -ns SERVER01 -objectType  
BusinessObjects Enterprise.Report -lib procReport -restart
```

8. Utilizzare come prefisso del comando predefinito il percorso completo del file `jobserver_batchmode.bat` salvato sul computer su cui è in esecuzione l'Adaptive Job Server.

In questo esempio il file batch viene salvato su un computer detto SERVER01 con il nome:

```
C:\Crystal Scripts\jobserver_batchmode.bat
```

Pertanto il nuovo comando di avvio per l'Adaptive Job Server è:

```
"\\SERVER01\C$\Crystal Scripts\jobserver_batchmode.bat" "\\SERVER01\C$\Program  
Files\SAP Business Objects\SAP  
BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86\JobServer.exe" -service -name  
SERVER01.report -ns SERVER01  
-objectType BusinessObjects Enterprise.Report -lib procReport -restart
```

Questo nuovo comando di avvio consente di avviare prima il file batch. A sua volta il file batch imposta le variabili di ambiente necessarie prima di eseguire il comando di avvio originale per l'Adaptive Job Server. In questo modo le variabili di ambiente disponibili per Adaptive Job Server differiscono dalle variabili di ambiente disponibili nei server responsabili della creazione di report su richiesta (il server di elaborazione Crystal Reports e il Report Application Server).

9. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
10. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'Adaptive Job Server e scegliere [Avvia](#) nel menu di scelta rapida.

#### **i** Nota

Se l'Adaptive Job Server non viene avviato, verificare il nuovo comando di avvio.

## 27.1.1.17 Configurazioni per trasporti SAP

### 27.1.1.17.1 Panoramica

La piattaforma BI include i trasporti seguenti:

- Trasporto Connettività Open SQL

- Trasporto Connettività InfoSet
- Trasporto Definizione protezione a livello di riga
- Trasporto Definizione cluster
- Trasporto Workbench per l'amministrazione dei contenuti
- Trasporto per la personalizzazione dei parametri BW Query
- Trasporto MDX
- Trasporto ODS

Esistono due set diversi di trasporti: trasporti compatibili con Unicode e trasporti ANSI. Se si esegue un sistema BASIS 6.20 o versione successiva, utilizzare i trasporti compatibili con Unicode. Se si esegue un sistema BASIS precedente alla versione 6.20, utilizzare i trasporti ANSI. Tutti i trasporti installati si trovano nella directory seguente nel supporto di distribuzione del prodotto: `\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`.

#### **i** Nota

quando si cercano possibili conflitti di installazione, assicurarsi che nessuno dei nomi oggetto esista già nel sistema SAP. Gli oggetti utilizzano per impostazione predefinita uno spazio dei nomi `/crystal/`, pertanto non è necessario crearne uno manualmente. Se si crea manualmente uno spazio dei nomi `/crystal/`, verranno richieste le chiavi di ripristino della licenza a cui non è possibile accedere.

## **27.1.1.17.2 Configurazione dei trasporti**

Per configurare i componenti Accesso ai dati o BW Publisher della piattaforma BI, è necessario importare i trasporti appropriati nel sistema SAP. Tali file utilizzano il contenuto di questi file di trasporto durante la comunicazione con il sistema SAP.

Le procedure di installazione e configurazione che è necessario eseguire sul sistema SAP devono essere eseguite da un esperto BASIS che abbia dimestichezza con il sistema di modifica e trasporto e che disponga dei diritti amministrativi per il sistema SAP. La procedura esatta per l'importazione dei file di trasporto varia a seconda della versione di BASIS in esecuzione. Per i dettagli procedurali specifici, fare riferimento alla documentazione di SAP.

Quando si distribuisce il componente Accesso ai dati per la prima volta, tutti gli utenti possono accedere a tutte le tabelle SAP per impostazione predefinita. Per proteggere i dati SAP a cui possono accedere gli utenti, utilizzare l'Editor definizione Protezione.

Dopo che si sono importati i trasporti, è necessario configurare i livelli appropriati dell'accesso dell'utente. Creare le autorizzazioni necessarie e applicarle tramite i profili o i ruoli agli utenti SAP che progetteranno, eseguiranno o pianificheranno i report Crystal.

### **Informazioni correlate**

[Creazione e applicazione delle autorizzazioni \[pagina 853\]](#)

## 27.1.1.17.2.1 Tipi di trasporti

Esistono due set diversi di trasporti: trasporti compatibili con Unicode e trasporti ANSI. Se si esegue un sistema BASIS 6.20 o versione successiva, utilizzare i trasporti compatibili con Unicode. Se si esegue un sistema BASIS precedente alla versione 6.20, utilizzare i trasporti ANSI. Tutti i trasporti installati si trovano nella directory seguente nel supporto di distribuzione del prodotto: `\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`. Il file `transports.txt` elenca i file di trasporto ANSI e compatibili con Unicode.

Di seguito sono descritti i tipi di trasporto:

- **Trasporto Connettività Open SQL**  
Il trasporto Connettività Open SQL consente al driver Open SQL di connettersi a e creare report dal sistema SAP.
- **Trasporto Definizione protezione a livello di riga**  
Questo trasporto fornisce l'Editor definizione Protezione, uno strumento che funge da interfaccia grafica per le tabelle `/crystal/auth` nel trasporto Connettività Open SQL.
- **Trasporto Definizione cluster**  
Questo trasporto fornisce lo strumento Cluster Definition, che consente di creare un repository di metadati per le definizioni dei cluster di dati ABAP. Queste definizioni forniscono al driver Open SQL le informazioni necessarie per creare report da questi cluster di dati.

### Nota

I cluster di dati ABAP non coincidono con le tabelle di cluster. Le tabelle di cluster sono già definite in DDIC.

- **Trasporto Connettività InfoSet**  
Il trasporto Connettività InfoSet consente al driver InfoSet di accedere a set informazioni e a query SAP.
- **Workbench per l'amministrazione dei contenuti**  
Questo trasporto fornisce la funzionalità di amministrazione dei contenuti per i sistemi BW. È disponibile solo come trasporto compatibile con UNICODE.
- **Trasporto per la personalizzazione dei parametri BW Query**  
Questo trasporto fornisce il supporto per i valori dei parametri personalizzati e predefiniti nei report basati sulle query BW.
- **Trasporto Connettività BW MDX**  
Questo trasporto consente al driver MDX Query di accedere ai cubi e alle query BW. Questo trasporto è compatibile con BW 3.0B patch 27 o superiore e BW 3.1C patch 21 o superiore.
- **Trasporto Connettività ODS**  
Questo trasporto consente al driver ODS Query di accedere ai dati ODS. Questo trasporto è compatibile con BW 3.0B patch 27 o superiore e BW 3.1C patch 21 o superiore.

## 27.1.1.17.2.2 Verifica dei conflitti

Il contenuto dei file di trasporto viene registrato automaticamente nello spazio dei nomi SAP BusinessObjects quando si importano i file. Lo spazio dei nomi SAP BusinessObjects è riservato a questo scopo nelle versioni recenti di R/3 e MY SAP ERP. Tuttavia, per alcuni oggetti quali oggetti di autorizzazione, classi di autorizzazioni e oggetti legacy, i relativi nomi possono non contenere i prefissi appropriati. Prima di eseguire l'importazione dei file di trasporto, si consiglia di controllare eventuali conflitti per questi tipi di oggetto.



Se il gruppo di funzioni, uno dei moduli di funzione o uno degli altri oggetti esiste già nel sistema SAP, è necessario risolvere lo spazio dei nomi prima di importare i file di trasporto di SAP BusinessObjects. Fare riferimento alla documentazione della piattaforma con tecnologia SAP NetWeaver per le procedure appropriate alla versione di SAP in possesso.

## 27.1.17.2.3 Importazione dei file di trasporto

Leggere il file `transports_EN.txt` che si trova nella directory seguente nel supporto di distribuzione del prodotto: `\Collaterals\Add-Ons\SAP\Transports\`. In questo file di testo sono elencati i nomi esatti dei file che costituiscono ciascun trasporto. Le directory `cofiles` e `data` nella directory `transports` corrispondono alle directory `.../trans/cofiles` e `.../trans/data` sul server SAP.

È necessario importare il trasporto Connettività Open SQL prima di importare i trasporti Definizione protezione a livello di riga o Definizione cluster. Gli altri trasporti possono essere importati in qualsiasi ordine.

### **i** Nota

dopo avere copiato i file dal CD sul server, assicurarsi che tutti i file siano scrivibili prima di importare i trasporti. Se i file di importazione sono a sola lettura, le importazioni non riescono.

### **i** Nota

dato che i trasporti sono file binari, nelle installazioni UNIX è necessario aggiungere i file tramite FTP in modalità binaria (per evitare che vengano danneggiati). È inoltre necessario disporre delle autorizzazioni di scrittura per il server UNIX.

## 27.1.17.2.4 Trasporti

### 27.1.17.2.4.1 Trasporto Connettività Open SQL

Il trasporto Connettività Open SQL consente ai driver di connettersi a e creare report dal sistema SAP.

Tabella 100:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo
/CRYSTAL/OPENSQL	Gruppo di funzioni	Funzioni Open SQL
/CRYSTAL/OSQL_AUTH_FORMS	Programma	Programma di supporto
/CRYSTAL/OSQL_EXECUTE	Programma	Programma di supporto
/CRYSTAL/OSQL_TYPEPOOLPROG	Programma	Programma di supporto

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/OSQL_TYPEPOOLS	Programma	Programma di supporto
/CRYSTAL/OSQL_UTILS	Programma	Programma di supporto
ZSSI	Classe di oggetti autorizzazione	Oggetti autorizzazione per la creazione di report
ZSEGREPORT	Oggetto autorizzazione	Oggetto autorizzazione per la creazione di report
/CRYSTAL/ OSQL_CLU_ACTKEY_ENTRY	Tabella	Metadati cluster
/CRYSTAL/OSQL_FCN_PARAM	Tabella	Metadati funzione
/CRYSTAL/OSQL_FCN_PARAM_FIELD	Tabella	Metadati funzione
/CRYSTAL/OSQL_FIELD_ENTRY	Tabella	Metadati tabella
/CRYSTAL/OSQL_OBJECT_ENTRY	Tabella	Metadati tabella
/CRYSTAL/OSQL_RLS_CHK_ENTRY	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/OSQL_RLS_FCN_ENTRY	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/OSQL_RLS_VAL_ENTRY	Tabella	Metadati RLS
ZCLUSTDATA	Tabella	Metadati cluster
ZCLUSTID	Tabella	Metadati cluster
ZCLUSTKEY	Tabella	Metadati cluster
ZCLUSTKEY2	Tabella	Metadati cluster
/CRYSTAL/AUTHCHK	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/AUTHFCN	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/AUTHKEY	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/AUTHOBJ	Tabella	Metadati RLS
/CRYSTAL/AUTHREF	Tabella	Metadati RLS
ZSSAUTHCHK	Tabella	Metadati RLS precedenti
ZSSAUTHOBJ	Tabella	Metadati RLS precedenti
ZSSAUTHKEY	Tabella	Metadati RLS precedenti

Oggetto	Tipo	Descrizione
ZSSAUTHREF	Tabella	Metadati RLS precedenti
ZSSAUTH FCN	Tabella	Metadati RLS precedenti

## 27.1.17.2.4.2 Trasporto Connettività InfoSet

Il trasporto Connettività InfoSet consente al driver InfoSet di accedere a set informazioni. Questo trasporto è compatibile con R/3 4.6c e versioni successive. Non importarlo se si esegue SAP R/3 4.6a o una versione precedente.

Tabella 101:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo
/CRYSTAL/FLAT	Gruppo di funzioni	Funzioni wrapper InfoSet
/CRYSTAL/QUERY_BATCH	Programma	Esecuzione in modalità batch
/CRYSTAL/QUERY_BATCH_STREAM	Programma	Flusso dell'esecuzione in modalità batch.

## 27.1.17.2.4.3 Trasporto Definizione protezione a livello di riga

Questo trasporto fornisce l'Editor definizione Protezione, uno strumento che funge da interfaccia grafica per le tabelle /CRYSTAL/AUTH nel trasporto Connettività Open SQL.

Tabella 102:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo
/CRYSTAL/TABMNT	Gruppo di funzioni	Gruppo di funzioni per la visualizzazione della manutenzione della tabella per le limitazioni delle funzioni
/CRYSTAL/RLSDEF	Programma	Programma principale
/CRYSTAL/RLS_INCLUDE1	Programma	Include il programma contenente le definizioni dei moduli
/CRYSTAL/RLS_INCLUDE2	Programma	Include il programma contenente le definizioni delle sottoroutine

Oggetto	Tipo	Descrizione
TDDAT [/CRYSTAL/AUTHFCN]	Contenuto tabella	Definizione manutenzione tabella
TVDIR [/CRYSTAL/AUTHFCN]	Contenuto tabella	Definizione manutenzione tabella
/CRYSTAL/AUTHFCNS	Definizione oggetto trasporto e manutenzione	Definizione manutenzione tabella
/CRYSTAL/RLS	Transazione	Transazione programma principale
/CRYSTAL/RLSFCN	Transazione	Transazione di supporto richiamata internamente dal programma principale.

## 27.1.1.17.2.4.4 Trasporto Definizione cluster

Questo trasporto fornisce lo strumento Cluster Definition, che consente di creare un repository di metadati per le definizioni dei cluster di dati ABAP. Queste definizioni forniscono al driver Open SQL le informazioni necessarie per creare report da questi cluster di dati.

### Nota

i cluster di dati ABAP non coincidono con le tabelle di cluster. Le tabelle di cluster sono già definite in DDIC.

Tabella 103:

Oggetto	Tipo	Descrizione
ZCIMPRBG	Programma	Programma principale
ZCRBGTOP	Programma	Include il programma
ZCDD	Transazione	Transazione programma principale

## 27.1.1.17.2.4.5 Trasporto Workbench per l'amministrazione dei contenuti

Questo trasporto fornisce la funzionalità di amministrazione dei contenuti per i sistemi BW. È disponibile solo come trasporto compatibile con Unicode.

Tabella 104:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/CL_BW_HTTP_HANDLER	Classe	Gestore di richieste HTTP compatibile con più CE
/CRYSTAL/OBJECT_STATUS_DOM	Dominio	Attività di report
/CRYSTAL/OBJ_POLICY_DOM	Dominio	Protezione oggetto CE
/CRYSTAL/OBJECT_STATUS	Elemento dati	Attività di report
/CRYSTAL/OBJ_POLICY	Elemento dati	Protezione oggetto CE
/CRYSTAL/CE_SYNCH	Gruppo di funzioni	Stub publisher
/CRYSTAL/CA_MSG	Classe di messaggi	Messaggi di stato
/CRYSTAL/CE_SYNCH_FORMS	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/ CONTENT_ADMIN_CLASS_D	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_CLASS_I	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_CTREE	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_FORMS	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_MODU- LES	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_PAIS	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_PBOS	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/ CONTENT_ADMIN_TAB_FRM	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CONTENT_ADMIN_TOP	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/PUBLISH_WORKER	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_DISP	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_DISP_I	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_FORMS	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/PUBLISH_WORKER_PROC	Programma	Componente programma

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/ PUBLISH_WORKER_PROC_I	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/ PUBLISH_WORKER_SCREEN	Programma	Componente programma
/CRYSTAL/CA_DEST	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_JOB	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_JOB2	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_LANG	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_PARM	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_ROLE	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/CA_SYST	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/MENU_TREE_ITEMS	Struttura	Stato applicazione
/CRYSTAL/REPORT_ID	Tabella	Stato applicazione
/CRYSTAL/RPTADMIN	Transazione	Transazione programma principale
/CRYSTAL/EDIT_REPORT	Programma	Wrapper per modifica report
/CRYSTAL/EDIT_REPORT	Gruppo di funzioni	Funzioni di modifica dei report
ZSSI	Classe di oggetti autorizzazione	Autorizzazioni Crystal
ZCNTADMCES	Oggetto autorizzazione	Operazioni CE
ZCNTADMRPT	Oggetto autorizzazione	Operazioni report
ZCNTADMJOB	Oggetto autorizzazione	Operazioni processo in background

## 27.1.1.17.2.4.6 Trasporto Connettività ODS

Questo trasporto consente al driver ODS Query di accedere ai dati ODS. Questo trasporto è compatibile con BW 3.0B patch 27 o superiore e BW 3.1C patch 21 o superiore.

Tabella 105:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/ODS_REPORT	Gruppo di funzioni	Funzioni ODS

## 27.1.17.2.4.7 Trasporto per la personalizzazione dei parametri BW Query

Questo trasporto fornisce il supporto per i valori dei parametri personalizzati e predefiniti nei report basati sulle query BW.

Tabella 106:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo
/CRYSTAL/PERS_VAR	Struttura	Definizione della variabile
/CRYSTAL/PERS_VALUE	Struttura	Definizione valore
/CRYSTAL/PERS	Gruppo di funzioni	Funzioni di personalizzazione

## 27.1.17.2.4.8 Trasporto Connettività BW MDX

Questo trasporto consente al driver MDX Query di accedere ai cubi e alle query BW. Questo trasporto è compatibile con BW 3.0B patch 27 o superiore e BW 3.1C patch 21 o superiore.

Tabella 107:

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/BC	Pacchetto	Classe di sviluppo
/CRYSTAL/MDX	Gruppo di funzioni	Funzioni MDX
/CRYSTAL/MDX_STREAM_LAYOUT	Definizione tabella	Struttura di insieme di dati
/CRYSTAL/CX_BAPI_ERROR	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/CX_METADATA_ERROR	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/CX_MISSING_STREAMINFO	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/CX_NO_MORE_CELLS	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/CX_NO_MORE_MEMBERS	Classe	Eccezione

Oggetto	Tipo	Descrizione
/CRYSTAL/CX_NO_MORE_PROPERTIES	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/CX_SAVE_SESSION_STATE	Classe	Eccezione
/CRYSTAL/MDX_APPEND_DATA	Classe	Processore di insieme di dati
/CRYSTAL/MDX_READER_BASE	Classe	Processore di insieme di dati
/CRYSTAL/MDX_READ_DIMENSIONS	Classe	Processore di insieme di dati
/CRYSTAL/MDX_READ_MEASURES	Classe	Processore di insieme di dati
/CRYSTAL/MDX_READ_PROPERTIES	Classe	Processore di insieme di dati
/CRYSTAL/MDX_AXIS_LEVELS	Tipo di tabella	Struttura di metadati
/CRYSTAL/MDX_PROPERTY_KEYS	Tipo di tabella	Struttura di metadati
/CRYSTAL/MDX_PROPERTY_VALUES	Tipo di tabella	Struttura di metadati
/CRYSTAL/ MDX_STREAM_LAYOUT_TAB	Tipo di tabella	Struttura di metadati

## 27.1.1.18 Panoramica sulle autorizzazioni

In questa sezione è riportato un elenco delle autorizzazioni SAP che, secondo la nostra esperienza e nel nostro ambiente di test, sono necessarie per eseguire le attività comuni della piattaforma BI in un ambiente SAP integrato. A seconda dell'implementazione individuale è possibile che siano necessari ulteriori oggetti o campi autorizzazione.

A partire da ciascun oggetto autorizzazione è necessario creare un'autorizzazione e definire i valori appropriati del campo. È quindi necessario applicare le appropriate autorizzazioni ai profili (o ruoli) degli utenti SAP. Nelle sezioni seguenti vengono descritte le autorizzazioni richieste e vengono forniti i valori necessari del campo. Per i dettagli procedurali specifici della versione di SAP, fare riferimento alla documentazione di SAP.

### **i** Nota

Le informazioni riportate in questa sezione vengono fornite solo a titolo indicativo.

### **i** Nota

L'oggetto di autorizzazione ZSEGREPORT appartiene alla classe di oggetti ZSSI, installata quando si importano i file di trasporto dell'integrazione SAP necessari per il supporto delle query Open SQL.



## 27.1.1.18.1 Creazione e applicazione delle autorizzazioni

A questo punto è necessario creare e applicare le autorizzazioni richieste da ciascun utente per accedere alle informazioni mediante Desktop Intelligence Integration for SAP. Le procedure esatte per la creazione, la configurazione e l'applicazione delle autorizzazioni dipendono dalla versione di SAP installata. In questa sezione viene fornito un elenco di autorizzazioni SAP che, in base all'esperienza pregressa e agli ambienti di prova, si sono rivelate necessarie per l'esecuzione di alcune attività standard quando si utilizza la piattaforma BI integrata in un ambiente SAP NetWeaver ABAP. A seconda dell'implementazione individuale è possibile che siano necessari ulteriori oggetti o campi autorizzazione.

### Informazioni correlate

[Configurazione della pubblicazione nel workbench per l'amministrazione dei contenuti \[pagina 832\]](#)

## 27.1.1.19 Azioni in BW

In queste sezione vengono illustrate una serie di azioni eseguibili in BW.

### 27.1.1.19.1 Azioni all'interno di Crystal Reports

#### 27.1.1.19.1.1 Creazione di un nuovo report da una query in un ruolo BW

Tabella 108:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_AGR	ACT_GROUP	<USER_ROLE>*
	ACTVT	01, 02, 06
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	RS_PERS_BOD
	ACTVT	16
S_CTS_ADMI	CTS_ADMFCT	TABL
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16

\* <USER\_ROLE> indica il nome dei ruoli ai quali appartiene l'utente. È possibile immettere in questo campo più valori.

\* <QUERY\_OWNER >indica il nome del proprietario della query. Se si specifica un nome, è possibile creare report solo dalle query con quel proprietario. Immettere \* per creare report da query con qualsiasi proprietario.

\*\*Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID >immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si specifica un valore, sarà possibile generare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi e ID componente.

## 27.1.1.19.1.2 Apertura di un report esistente da un ruolo BW

Tabella 109:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SUSO, SUNI. RSCR, SH3A, RFC1, RZX0, RZX2, RS_PERS_BOD, /CRYSTAL/ PERS, RSOB
	ACTVT	16
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16

\* <QUERY\_OWNER >indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

### 27.1.19.1.3 Anteprima o aggiornamento di un report

Tabella 110:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16

\* <QUERY\_OWNER >indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

## 27.1.19.14 Verifica del database (aggiornamento delle definizioni della tabella in un report)

Tabella 111:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16

\* <QUERY\_OWNER >indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

## 27.1.19.15 Impostazione del percorso dell'origine dati

Tabella 112:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16

\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

## 27.1.19.1.6 Salvataggio di un report in un ruolo BW

Tabella 113:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_AGR	ACT_GROUP	<USER_ROLE> *
	ACTVT	01, 02, 06
S_CTS_ADMI	CTS_ADMFCT	TABL

\* <USER\_ROLE> indica il nome dei ruoli ricoperti dall'utente. È possibile immettere in questo campo più valori.

## 27.1.19.1.7 Preparazione di un report per la traduzione durante il salvataggio in BW

Tabella 114:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_AGR	ACT_GROUP	<USER_ROLE>*
	ACTVT	01
S_CTS_ADMI	CTS_ADMFCT	TABL

\* <USER\_ROLE> indica il nome dei ruoli ai quali appartiene l'utente. È possibile immettere in questo campo più valori.

## 27.1.19.1.8 Salvataggio di un report e pubblicazione simultanea nella piattaforma BI

Tabella 115:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_AGR	ACT_GROUP	<USER_ROLE>*
	ACTVT	01
S_CTS_ADMI	CTS_ADMFCT	TABL
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA> ***
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE> ***
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID> ***
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID> ***
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER> **
	ACTVT	16

\* <USER\_ROLE> indica il nome dei ruoli ricoperti dall'utente. È possibile immettere in questo campo più valori.

\*\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\*\* Per < INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE>, o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si specifica un valore, sarà possibile generare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi e ID componente.

## 27.1.19.1.9 Avvio di BEx Query Designer™

Tabella 116:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP1	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16
S_CTS_ADMI	CST_ADMFCT	TABL

\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID>, immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si specifica un valore, sarà possibile generare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi e ID componente.

## 27.1.1.19.2 Azioni all'interno di BI Launch Pad

### 27.1.1.19.2.1 Accesso alla piattaforma BI con le credenziali SAP

Tabella 117:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM

### 27.1.1.19.2.2 Visualizzazione di un report SAP BW su richiesta

Tabella 118:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, RSOB, SUNI
	ACTVT	16

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16
S_RS_ODSO	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSODSOBJ	OCRM_OLVM
	RSODSPART	DATA
	ACTVT	03

\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

## 27.1.1.19.2.3 Aggiornamento di un report dal visualizzatore

Tabella 119:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**



Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*
	ACTVT	16
S_RS_ODSO	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSODSOBJ	OCRM_OLVM
	RSODSPART	DATA
	ACTVT	03

\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID>, immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si specifica un valore, sarà possibile generare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi e ID componente.

## 27.1.1.19.2.4 Pianificazione di un report

Tabella 120:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, RSOB, SUNI
	ACTVT	16
S_RS_COMP	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSINFOCUBE	<INFO_CUBE>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
S_RS_COMP1	RSZCOMPID	<COMP_ID>**
	RSZCOMPTP	REP
	RSZOWNER	<QUERY_OWNER>*

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_ODSO	ACTVT	16
	RSINFOAREA	<INFO_AREA>**
	RSODSOBJ	OCRM_OLVM
	RSODSPART	DATA
	ACTVT	03

\* <QUERY\_OWNER > indica il nome del proprietario della query da cui viene creato il report. Se si immette il nome del proprietario della query, è possibile creare report solo dalle query con questo proprietario. Immettere \* per indicare qualsiasi proprietario di query.

\*\* Per <INFO\_AREA>, <INFO\_CUBE> o <COMP\_ID> immettere \* per indicare un qualsiasi valore. Se si immette un valore specifico, è possibile creare report solo dalle query che contengono tali aree di informazioni, cubi di informazioni e ID componente.

## 27.1.1.19.2.5 Lettura di elenchi di scelta dinamici nei parametri del report

Tabella 121:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, RSOB
	ACTVT	16

## 27.1.1.19.3 Azioni all'interno di SAP Netweaver (ABAP)

### 27.1.1.19.3.1 Da Crystal Reports mediante il driver Open SQL

In questa sezione vengono illustrate diverse azioni eseguibili in SAP NetWeaver (ABAP) dall'interfaccia di Crystal Reports mediante il driver Open SQL.

## 27.1.19.3.2 Connessione a un server SAP

Tabella 122:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, /CRYSTAL/OPENSQ
	ACTVT	16

## 27.1.19.3.3 Creazione di un nuovo report

Tabella 123:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, /CRYSTAL/OPENSQ
	ACTVT	16
ZSEGREPORT	ACTVT	01

## 27.1.19.3.4 Apertura o anteprima di un report esistente

Tabella 124:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, /CRYSTAL/OPENSQ
	ACTVT	16
ZSEGREPORT	ACTVT	02

### 27.1.1.19.3.5 Verifica del database (aggiornamento delle definizioni della tabella in un report)

Tabella 125:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM
ZSEGREPORT	ACTVT	02
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	/CRYSTAL/OPENSQL
	ACTVT	16

### 27.1.1.19.3.6 Impostazione del percorso dell'origine dati

Tabella 126:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
ZSEGREPORT	ACTVT	02
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	/CRYSTAL/OPENSQL
	ACTVT	16

### 27.1.1.19.4 Azioni all'interno di Crystal Reports mediante il driver InfoSet e la creazione di report InfoSet

#### 27.1.1.19.4.1 Connessione a un server SAP

Tabella 127:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST
	ACTVT	16

## 27.1.1.19.4.2 Creazione di un nuovo report da un InfoSet su SAP Netweaver (ABAP)

Tabella 128:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	/CRYSTAL/FLAT, SKBW, AQRC
	ACTVT	16
S_CTS_ADMI	CTS_ADMFCT	TABL

### **i** Nota

aggiungere inoltre un numero sufficiente di autorizzazioni per visualizzare le righe di dati. Ad esempio P\_ORIG o P\_APAP.

## Informazioni correlate

[Impostazione del percorso dell'origine dati \[pagina 865\]](#)

## 27.1.1.19.4.3 Verifica del database (aggiornamento delle definizioni della tabella in un report)

Tabella 129:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM

## 27.1.1.19.4.4 Impostazione del percorso dell'origine dati

Tabella 130:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
P_ABAP	REPID	AQTGSYSTGENERATESY, SAPDBPNP

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori	
		COARS	2

## 27.1.1.19.5 Azioni all'interno di Crystal Reports mediante il driver InfoSet e la creazione di report da una query ABAP

### 27.1.1.19.5.1 Connessione a un server SAP

Tabella 131:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST
	ACTVT	16

### 27.1.1.19.5.2 Creazione di un nuovo report da una query ABAP su SAP Netweaver

Tabella 132:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
P_ABAP	REPID	AQTG02=====P6, SAPDBPNP
	COARS	2
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM
S_TABU_DIS	ACTVT	03
	GROUP	Nome del gruppo di tabelle

## 27.1.1.19.5.3 Verifica del database

Tabella 133:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SKBW
	ACTVT	16

## 27.1.1.19.5.4 Impostazione del percorso dell'origine dati

Tabella 134:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
P_ABAP	REPID	AQTG02=====P6, SAPDBPNP
	COARS	2
S_ADMI_FCD	S_ADMI_FCD	STOR, STOM
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SKBW
	ACTVT	16
S_TABU_DIS	ACTVT	03
	GROUP	Nome del gruppo di tabelle

## 27.1.1.19.6 Azioni all'interno della piattaforma BI

### 27.1.1.19.6.1 Pianificazione di un report in modalità di dialogo (con una query Open SQL)

Tabella 135:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_GRP	CLASS	
	ACTVT	03
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, RFC1, /CRYSTAL/OPENSQ
	ACTVT	16
ZSEGREPORT	ACTVT	02

#### Nota

il valore per CLASS è BLANK.

### 27.1.1.19.6.2 Pianificazione di un report in modalità batch con una query Open SQL

Tabella 136:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_USER_GRP	CLASS	
	ACTVT	03
S_RFC	RFC_TYPE	FUGR
	RFC_NAME	SYST, RFC1, /CRYSTAL/OPENSQ, SH3A
	ACTVT	16
S_BTCH_JOB	JOBGROUP	' '
	JOB ACTION	RELE



Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
ZSEGREPORT	ACTVT	02
S_BTCH_ADM	BTCADMIN	Y

**i Nota**

il valore per CLASS è BLANK.

## 27.1.1.19.6.3 Sistema di autorizzazione Crystal

Tabella 137:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valore
Autorizzazione per l'accesso ai file (S_DATASET)	Attività (ACTVT)	Lettura, scrittura (33, 34)
	Nome file fisico (FILENAME)	* (indica Tutti)
	Nome programma ABAP (PROGRAM)	*
Verifica autorizzazione per l'accesso RFC (S_RFC)	Attività (ACTVT)	16
	Nome dell'RFC da proteggere (RFC_NAME)	BDCH, STPA, SUSO, SUUS, SU_USER, SYST, SUNI, PRGN_J2EE, /CRYSTAL/ SECURITY
	Tipo di oggetto RFC da proteggere (RFC_TYPE)	Gruppo di funzioni (FUGR)
Manutenzione master utente: gruppi di utenti (S_USER_GRP)	Attività (ACTVT)	Crea o Genera, e Visualizza (03)
	Gruppo di utenti nella manutenzione master utente (CLASS)	<p>*</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Per maggiore sicurezza, si consiglia di elencare esplicitamente i gruppi di utenti i cui membri richiedono l'accesso alla piattaforma BI.</p>

## 27.1.1.19.6.4 Esecuzione e progettazione di query BW BEx

Quando si crea un report da un universo basato su una query BW BEx, se si include una dimensione data, l'amministratore di sistema deve concedere l'autorizzazione S\_RS\_IOBJ sia all'utente che progetta l'universo che all'utente che esegue il report.

Tabella 138:

Oggetto autorizzazione	Campo	Valori
S_RS_IOBJ	ACTVT	03
	RSIOBJ	
	RSIOBJ_CAT	
	RSIOBJ_PART	

## 27.2 Configurazione per l'integrazione di JD Edwards

### 27.2.1 Configurazione del Single Sign On (SSO) per SAP Crystal Reports

Per impostazione predefinita, la piattaforma BI verrà configurata per consentire agli utenti di SAP Crystal Reports di accedere ai dati JD Edwards EnterpriseOne mediante il Single Sign On (SSO).

#### 27.2.1.1 Disattivazione di SSO per JD Edwards e SAP Crystal Reports

1. Nella CMC (Central Management Console), fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Selezionare [crdb\\_pseone](#).
5. Fare clic su [Rimuovi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Nella pagina [Server](#) della CMC selezionare [Crystal Reports Services](#), quindi fare clic su [Riavvia il server](#).

#### 27.2.1.2 Attivazione di SSO per JD Edwards e SAP Crystal Reports

Se è stato disattivato il SSO per JD Edwards e SAP Crystal Reports e si desidera riattivarlo, seguire la procedura seguente.

1. Nella CMC (Central Management Console), fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).

3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Al di sotto di [Utilizza il contesto SSO per accedere al database con i driver seguenti](#) digitare `crdb_pseone`.
5. Fare clic su [Aggiungi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Nella pagina [Server](#) della CMC selezionare [Crystal Reports Services](#), quindi fare clic su [Riavvia il server](#).

## 27.2.2 Configurazione delle integrazioni di Secure Socket Layer per JD Edwards

È possibile utilizzare il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) per tutte le comunicazioni di rete tra i client e i server nella distribuzione della piattaforma BI e JD Edwards EnterpriseOne.

L'utilizzo dei dati di JD Edwards EnterpriseOne con la piattaforma BI comporta alcune modifiche alla configurazione SSL. Come per la configurazione SSL per gli altri server e client della piattaforma BI, memorizzare i seguenti file di chiavi e certificati in una posizione sicura (nella stessa directory) a cui possono accedere i computer della distribuzione della piattaforma BI.

- Il file del certificato attendibile (`cacert.der`).
- Il file del certificato del server generato (`servercert.der`).
- Il file delle chiavi del server (`server.key`).
- Il file della passphrase (`passphrase.txt`).

### 27.2.2.1 Per abilitare la connettività dati JD Edwards EnterpriseOne con SSL

#### **i** Nota

tutti i valori descritti nella procedura seguente fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Copiare i certificati SSL in `C:\SSLCert`.
2. Avviare il Central Configuration Manager (CCM).
3. Interrompere il Server Intelligence Agent.
4. Fare doppio clic sul SIA per aprire la finestra di dialogo [Proprietà](#).
5. Fare clic sulla scheda [Protocollo](#).
6. Selezionare [Abilita SSL](#).
7. Per [Cartella certificati SSL](#) scegliere la directory contenente i certificati SSL: `C:\SSLCert`.
8. Per [File di certificato SSL server](#) scegliere `servercert.der`.
9. Per [File dei certificati SSL attendibili](#) scegliere `cacert.der`.
10. Per [File chiave privata SSL](#) scegliere `server.key`.
11. Per [File della password lunga di chiave privata](#) scegliere `passphrase.txt`.
12. Fare clic su [Applica](#).

13. Avviare Server Intelligence Agent.

Riavviare i server di report della piattaforma BI (ad esempio, Adaptive Job Server) per applicare le modifiche.

## 27.2.2.2 File delle proprietà di configurazione SSL

Il file delle proprietà `sslconf.properties` contiene tutte le informazioni per i certificati e le chiavi richiesti utilizzati dalla piattaforma BI. Ad esempio:

```
[default]
businessobjects.orb.oci.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Il file `sslconf.properties` deve essere inserito nella cartella di installazione della piattaforma BI, ovvero `C:\Programmi\Business Objects\BusinessObjects 13.0` per impostazione predefinita.

## 27.3 Configurazione per l'integrazione di PeopleSoft Enterprise

### 27.3.1 Configurazione di Single Sign-On (SSO) per SAP Crystal Reports e PeopleSoft Enterprise

Per impostazione predefinita, la piattaforma BI verrà configurata per consentire agli utenti di SAP Crystal Reports di accedere ai dati PeopleSoft Enterprise mediante il Single Sign On (SSO).

#### 27.3.1.1 Disattivazione di SSO per PeopleSoft Enterprise e SAP Crystal Reports

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Selezionare [crdb\\_psenterprise](#).
5. Fare clic su [Rimuovi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Nella pagina [Server](#) della CMC selezionare [Crystal Reports Services](#), quindi fare clic su [Riavvia il server](#).

## 27.3.1.2 Attivazione di SSO per PeopleSoft Enterprise e SAP Crystal Reports

Se SSO per PeopleSoft Enterprise e SAP Crystal Reports è stato disattivato e si desidera riattivarlo, procedere come descritto di seguito.

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Al di sotto di [Utilizza il contesto SSO per accedere al database con i driver seguenti](#) digitare [crdb\\_psenterprise](#).
5. Fare clic su [Aggiungi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Nella pagina [Server](#) della CMC selezionare [Crystal Reports Services](#), quindi fare clic su [Riavvia il server](#).

## 27.3.2 Configurazione per le comunicazioni Secure Sockets Layer

È possibile utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) per tutte le comunicazioni di rete tra client e server nella distribuzione della piattaforma BI.

Come per la configurazione SSL per gli altri server e client della piattaforma BI, memorizzare i seguenti file di chiavi e certificati in una posizione sicura (nella stessa directory) a cui possono accedere i computer della distribuzione della piattaforma BI.

- Il file del certificato attendibile (cacert.der).
- Il file del certificato del server generato (servercert.der).
- Il file delle chiavi del server (server.key).
- Il file della passphrase (passphrase.txt).

### 27.3.2.1 File delle proprietà di configurazione SSL

Il file delle proprietà `sslconf.properties` contiene tutte le informazioni per le chiavi e i certificati richiesti utilizzati dai componenti della piattaforma BI. Ad esempio:

```
[default]
businessobjects.ora.oci.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Il file `sslconf.properties` deve essere inserito nella cartella in cui è installata la piattaforma BI. Per impostazione predefinita, la cartella è `C:\Programmi\Business Objects\BusinessObjects 12.0 Integration Kit for PeopleSoft\`.

## 27.3.2.2 Per abilitare PeopleSoft Query Server con SSL

### **i** Nota

tutti i valori descritti nella procedura seguente fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Copiare i certificati SSL in `C:\SSLCert`.
2. Avviare il Central Configuration Manager (CCM).
3. Interrompere il Server Intelligence Agent.
4. Fare doppio clic sul SIA per aprire la finestra di dialogo *Proprietà*.
5. Fare clic sulla scheda *Protocollo*.
6. Selezionare *Abilita SSL*.
7. Per *Cartella certificati SSL* scegliere la directory contenente i certificati SSL: `C:\SSLCert`.
8. Per *File di certificato SSL server* scegliere `servercert.der`.
9. Per *File dei certificati SSL attendibili* scegliere `cacert.der`.
10. Per *File chiave privata SSL* scegliere `server.key`.
11. Per *File della password lunga di chiave privata* scegliere `passphrase.txt`.
12. Fare clic su *Applica*.
13. Avviare Server Intelligence Agent.

Riavviare i server di report della piattaforma BI (ad esempio, Adaptive Job Server) per applicare le modifiche.

## 27.3.2.3 Per abilitare il ponte di protezione con SSL

### **i** Nota

tutti i valori descritti nella procedura seguente fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Copiare i certificati SSL in `C:\SSLCert`.
2. Avviare il Central Configuration Manager (CCM).
3. Interrompere il Server Intelligence Agent.
4. Fare doppio clic sul SIA per aprire la finestra di dialogo *Proprietà*.
5. Fare clic sulla scheda *Protocollo*.
6. Selezionare *Abilita SSL*.
7. Per *Cartella certificati SSL* scegliere la directory contenente i certificati SSL: `C:\SSLCert`.
8. Per *File di certificato SSL server* scegliere `servercert.der`.
9. Per *File dei certificati SSL attendibili* scegliere `cacert.der`.
10. Per *File chiave privata SSL* scegliere `server.key`.
11. Per *File della password lunga di chiave privata* scegliere `passphrase.txt`.
12. Fare clic su *Applica*.
13. Avviare Server Intelligence Agent.

## 27.3.3 Regolazione delle prestazioni per i sistemi PeopleSoft

Per assicurare prestazioni ottimali durante la creazione di query PeopleSoft, è importante comprendere come vengono eseguite le query in Crystal Reports e nella piattaforma BI.

Ogni volta che si aggiorna o si esegue un report basato su una query PeopleSoft, viene stabilita una connessione con un server PeopleSoft:

- Negli ambienti PeopleSoft Enterprise (PeopleTools 8.46 o versione successiva), viene stabilita una connessione a *PeopleSoft Analytic Server*.
- Negli ambienti PeopleSoft Enterprise (PeopleTools 8.21-8.45), viene stabilita una connessione a *PeopleSoft Application Server*.

### 27.3.3.1 Suggerimenti

In una distribuzione ottimale vengono impostati uno o più PeopleSoft Analytic/Application Server per gestire esclusivamente le richieste di report. In ciascuno di questi server le impostazioni relative al numero minimo e massimo di istanze consentono di controllare il numero delle richieste di report che possono essere elaborate ogni volta. Questa impostazione offre i seguenti vantaggi:

- Nessuna disputa tra le richieste di report e le richieste transazionali nel server PeopleSoft.
- Possibilità di eseguire attività di gestione sul server che gestisce le richieste di report senza disabilitare il server che gestisce le richieste transazionali.

In un ambiente in cui sia le richieste di report che quelle transazionali vengono gestite da un unico server PeopleSoft Analytic/Application Server, è necessario configurare la piattaforma BI in modo che non venga eseguito più di un report alla volta. In caso contrario, se tutti i processi PSANALYTICSRV o PSAPPSRV vengono utilizzati per l'esecuzione dei report, gli utenti non saranno in grado di effettuare richieste transazionali.

#### **i** Nota

Per informazioni su come limitare il numero di processi report pianificati e di processi di visualizzazione di report su richiesta, consultare la sezione "Gestione e configurazione dei server" nel *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### **i** Nota

non è possibile configurare il sistema per limitare il numero di utenti Crystal Reports che tentano di accedere contemporaneamente al server.

In caso di problemi relativi alle prestazioni, utilizzare lo strumento di configurazione Psadmin per stabilire se le richieste vengono messe in coda. È anche possibile monitorare le risorse del sistema sul computer PeopleSoft Analytic/Application Server. Se in mancanza di memoria fisica viene utilizzata la memoria virtuale, anche l'elaborazione può risultare rallentata.

## 27.3.3.2 Server PeopleSoft

In un PeopleSoft Analytic Server il processo che aggiorna o esegue i report è il processo PSANALYTICSRV. In un PeopleSoft Application Server il processo che aggiorna o esegue i report è il processo PSAPPSRV. Il numero di processi PSANALYTICSRV o PSAPPSRV disponibili determina il numero di report che è possibile eseguire contemporaneamente.

Un file di configurazione PeopleSoft Analytic/Application Server tipico contiene le informazioni seguenti:

```
Min Instances=3  
Max Instances=5
```

In questo esempio sono sempre disponibili da un minimo di tre a un massimo di cinque processi PSANALYTICSRV o PSAPPSRV. Ciò non significa necessariamente che è possibile eseguire contemporaneamente cinque report; inoltre, i processi possono essere utilizzati per gestire altre attività del sistema. Se non è disponibile alcun processo PSANALYTICSRV o PSAPPSRV per gestire una richiesta, questa viene messa in coda finché non ne risulterà disponibile uno.

### Nota

In genere il file di configurazione dei PeopleSoft *Application* Server include anche il parametro `Service Timeout`, che specifica il tempo di attesa per un processo disponibile. Se nessun processo diventa disponibile entro il periodo di tempo indicato dal parametro, la richiesta scade.




## 27.4 Configurazione per l'integrazione di Siebel

### 27.4.1 Configurazione di Siebel per l'integrazione con la piattaforma SAP BI

L'integrazione della piattaforma BI rende disponibile un collegamento a Crystal Reports che consente di incorporare il contenuto della suite SAP BusinessObjects Business Intelligence in un'applicazione Siebel. Dopo l'installazione e la configurazione, la nuova voce di menu consente agli utenti di avviare BI Launch Pad dall'applicazione Siebel.

Per impostazione predefinita, i file necessari vengono installati nella cartella seguente: `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Samples\siebel\Siebel Files\`.

#### 27.4.1.1 Importazione del progetto di integrazione Siebel della piattaforma BI

1. Avviare Siebel Tools.
2. Fare clic su  **Tools**  **Import from Archive** .



3. Alla richiesta di indicare un file archivio, passare alla cartella Siebel Files dell'installazione del prodotto Integration.  
Per impostazione predefinita, si tratta della cartella: <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Samples\siebel\Siebel Files\.
4. Passare alla sottocartella appropriata (Siebel 7.7 o Siebel 8.0) e selezionare il file BusinessObjectsEnterprise.sif.  
Viene visualizzata l'Importazione guidata.
5. Fare clic su *Unisci la definizione dell'oggetto nel file di archivio con la definizione nel repository*.
6. Seguire le istruzioni contenute nelle varie schermate della procedura guidata per completare l'importazione del progetto di integrazione.  
Il progetto di integrazione viene aggiunto al repository.
7. Bloccare il progetto *BusinessObjects Integration*.

## 27.4.2 Creazione della voce di menu Crystal Reports

1. In Siebel Tools, bloccare il progetto *Menu*.
2. In Explorer oggetti selezionare l'oggetto *Menu Item*.

### Nota

se l'oggetto Menu non viene visualizzato in Explorer oggetti, fare clic su ► *View* ► *Options* ► in Siebel Tools, fare clic sulla scheda *Object Explorer* e selezionare l'oggetto *Menu*.

3. Nell'elenco *Menus* selezionare il menu *Generic Web*.
4. Fare clic sull'intestazione *Menu Items*.
5. Fare clic su ► *Edit* ► *New Record* ►.
6. Definire appropriatamente la nuova voce di menu. I valori consigliati sono i seguenti:
  - Name: Vista - Crystal Reports
  - Command: Crystal Reports
  - Comments: Menu Report integrati di SAP BusinessObjects
  - Inactive: Falso
7. Utilizzare un numero per selezionare una posizione per la voce di menu nel menu View.  
Per facilitare la scelta di un numero di posizione, ordinare le voci di menu per posizione.
8. A questo punto è possibile aggiungere record di impostazioni locali per localizzare la didascalia in base alle preferenze.

Ricompilare l'applicazione Siebel. Consultare [Ricompilazione dell'applicazione Siebel \[pagina 877\]](#).

### 27.4.2.1 Ricompilazione dell'applicazione Siebel

Una volta installata la piattaforma BI e aver reso disponibile per gli utenti il relativo comando mediante una voce di menu Siebel, è necessario ricompilare l'applicazione Siebel attenendosi alle procedure consuete. Per ulteriori informazioni, consultare Siebel Bookshelf.

Dopo avere ricompilato l'applicazione Siebel, rigenerarne i file JavaScript. In Siebel 7.7 e versioni successive è possibile rigenerare automaticamente i file JavaScript nell'ambito del processo di ricompilazione.

Poiché le operazioni necessarie per compilare il repository Siebel vengono eseguite nella workstation Siebel Tools, è necessario distribuire i file JavaScript risultanti dalla workstation Siebel Tools al server Siebel in uso. Di solito, a seconda della posizione di installazione di Siebel, i file JavaScript generati si trovano nella posizione seguente:

```
C:\sea77\tools\PUBLIC\ENU\<srf1096416329_444>
```

Il nome della cartella, nell'esempio **<srf1096416329\_444>**, viene generato da Siebel Tools e corrisponde in modo univoco al file repository risultante.

I file JavaScript devono essere distribuiti nel server Siebel, generalmente nella posizione seguente, a seconda della posizione di installazione di Siebel:

```
C:\sea77\SWEApp\PUBLIC\ENU\<srf1096416329_444>
```

È importante non modificare il nome della cartella generato da Siebel Tools.

Per abilitare il servizio, è inoltre necessario aggiornare il file di configurazione di Siebel nel computer che ospita il server Siebel. Individuare il file di configurazione appropriato nel computer che esegue il server Siebel. Se ad esempio si esegue una versione inglese di Siebel Call Center, utilizzare `uagent.cfg`. Per impostazione predefinita il file si trova in `C:\sea77\siebsrvr\bin\ENU\uagent.cfg` per Siebel 7.7.

Quindi aggiungere la riga seguente alla fine della sezione SWE del file di configurazione:

```
ClientBusinessService<NUMBER> = BusinessObjects Integration Service
```

I numeri `ClientBusinessService` sono sequenziali. Se nella sezione SWE non vi sono altri numeri `ClientBusinessService`, impostare **<NUMBER>** su 0. In caso contrario impostare **<NUMBER>** sul valore maggiore successivo.

Per Siebel 8.x o versioni successive:

1. Accedere a Siebel Tools e individuare l'oggetto applicazione *Siebel Universal Agent* in Explorer oggetti.
2. Espandere gli oggetti applicazione per visualizzare l'oggetto *Application User Prop.*
3. Creare un nuovo record per ogni servizio aziendale da dichiarare, impostando le proprietà Name e Value come indicato di seguito:
  - Name = `ClientBusinessServiceX`
  - Value = `BusinessObjects Integration`

A questo punto è possibile creare la voce di menu Crystal Reports che richiama il comando Siebel importato.

## 27.4.3 Contextual Awareness

Contextual Awareness è una funzionalità che presenta all'utente i report potenzialmente pertinenti rispetto all'attività corrente. In tal caso agli utenti che accedono a Crystal Reports direttamente da un'applicazione client Siebel vengono visualizzati automaticamente i report predisposti per contenere i dati Siebel.

## 27.4.3.1 Configurazione di Contextual Awareness

Prima di configurare la sensibilità contestuale, verificare di avere eseguito le operazioni seguenti:

- installazione del prodotto Integration per Siebel
  - configurazione di Siebel per l'integrazione con la piattaforma BI
1. Aprire Central Management Console (CMC).
  2. Fare clic su [Autenticazione](#).
  3. Fare doppio clic su [Siebel](#).  
Viene visualizzata l'interfaccia di mappatura Siebel.
  4. Fare clic su [Domini](#).  
Viene visualizzata l'interfaccia di mappatura domini.
  5. Prendere nota del nome del dominio che corrisponde al server Siebel che si desidera utilizzare.
  6. Chiudere l'interfaccia di mappatura Siebel.
  7. Aprire BI Launch Pad.
  8. Creare una nuova cartella in `PublicFolders\Siebel` con lo stesso nome del dominio Siebel nella CMC.
  9. Copiare in questa cartella i report designati per incorporare i dati Siebel.

## 27.4.3.2 Indicazione dell'URL del componente Contextual Awareness

1. Una volta rigenerati i file JavaScript dell'applicazione, aprire la cartella Siebel Files dell'installazione della piattaforma BI, il cui percorso predefinito è `C:\Programmi\Business Objects\SAP BusinessObjects Enterprise XI\Siebel Files\`.
2. Copiare il file `BusinessObjectsEnterpriseServer.html`. Individuare quindi la cartella pubblica in cui il programma genbscript ha generato i nuovi file JavaScript e inserire una copia di `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` nella sottocartella della lingua appropriata.  
Se ad esempio i file JavaScript di un'applicazione sono stati generati nella cartella `c:\sea752\SWEApp\PUBLIC\ENU` del server Siebel, copiare il file `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` nella cartella `c:\sea752\SWEApp\PUBLIC\ENU`.
3. Aprire il file `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` dalla cartella pubblica in un editor di testo come Blocco note e individuare le righe seguenti:

```
Var userDomain = "SIEB78"

var destAddr = "http://<server SAP BusinessObjects>:8080/BOE/BI/logon/
siebelStart.do"
```

### **i** Nota

se si modifica la variabile `<userDomain>` o `<destAddr>`, cancellare le pagine Web memorizzate nella cache del browser per avere la certezza che il browser farà riferimento all'indirizzo di destinazione corretto.

#### **i** Nota

la variabile userDomain fa la distinzione tra maiuscole e minuscole.

### 27.4.3.3 Verifica della funzionalità Contextual Awareness

1. In Siebel Tools fare clic su ► **Debug** ► **Start** ►.
2. Visualizzare uno schermo qualsiasi e fare clic sul menu **View**.  
Il menu conterrà la nuova voce Crystal Reports.
3. Fare clic sulla voce di menu **Crystal Reports**.  
Nella piattaforma BI si apre la finestra BI Launch Pad che richiede nome utente e password per la connessione. L'immissione di nome utente e password è necessaria solo al primo accesso in seguito a un timeout di sessione. Il nome di dominio configurato in html e l'autenticazione Siebel sono già impostati.

#### **i** Nota

questo passaggio ha esclusivamente lo scopo di verificare l'installazione fino a questo punto. Non è possibile accedere alla piattaforma BI con l'autenticazione Siebel se le responsabilità Siebel non sono state prima mappate alla piattaforma BI.

### 27.4.3.4 Aggiunta delle cartelle alla piattaforma BI

L'integrazione della piattaforma BI per Siebel richiede l'aggiunta di alcune cartelle a BI Launch Pad per abilitare completamente la funzionalità Contextual Awareness.

La cartella della funzionalità deve infatti presentare la struttura seguente: `<Cartelle pubbliche>\Siebel \Nome dominio`. Solo i report memorizzati nella sottocartella `<Nome dominio>` e configurati nel sistema Siebel per l'associazione allo specifico componente business di SAP Business Objects verranno visualizzati nell'ambito della funzionalità Contextual Awareness. Il `<Nome dominio>` utilizzato qui deve essere uguale al nome di dominio configurato per Siebel nella configurazione dell'autenticazione e corrispondere al valore configurato nel file `BusinessObjectsEnterpriseServer.html` in Siebel.

#### **i** Nota

per completare la procedura di questa sessione è necessario disporre di Siebel Tools.

### 27.4.4 Configurazione di Single Sign-On (SSO) per SAP Crystal Reports e Siebel

Per impostazione predefinita, la piattaforma BI viene configurata per consentire agli utenti di SAP Crystal Reports di accedere ai dati Siebel utilizzando il Single Sign On (SSO).

---

## 27.4.4.1 Disattivazione di SSO per Siebel e SAP Crystal Reports

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. Selezionare [crdb\\_siebel](#).
5. Fare clic su [Rimuovi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Riavviare SAP Crystal Reports.

## 27.4.4.2 Attivazione di SSO per Siebel e SAP Crystal Reports

Se SSO per Siebel e SAP Crystal Reports è stato disattivato e si desidera riattivarlo, procedere come descritto di seguito.

1. Nella Central Management Console (CMC) fare clic su [Applicazioni](#).
2. Fare doppio clic su [Configurazione di Crystal Reports](#).
3. Fare clic su [Opzioni Single Sign On](#).
4. [In Utilizza il contesto SSO per accedere al database...](#) digitare [crdb\\_siebel](#).
5. Fare clic su [Aggiungi](#).
6. Fare clic su [Salva e chiudi](#).
7. Riavviare i server SAP Crystal Reports.

## 27.4.5 Configurazione per le comunicazioni Secure Sockets Layer

È possibile utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) per tutte le comunicazioni di rete tra client e server presenti nelle distribuzioni Siebel e della piattaforma BI.

Come per la configurazione SSL eseguita per gli altri server e client della piattaforma BI, memorizzare i seguenti file di chiavi e certificati in una directory sicura, accessibile ai computer della distribuzione Siebel.

- Il file del certificato attendibile (cacert.der).
- Il file del certificato del server generato (servercert.der).
- Il file delle chiavi del server (server.key).
- Il file della passphrase (passphrase.txt).

## File delle proprietà di configurazione SSL

Il file delle proprietà `sslconf.properties` contiene tutte le informazioni per i certificati e le chiavi necessari utilizzati dai componenti di Integration for Siebel. Ad esempio:

```
businessobjects.orb.oci.protocol=ssl
certDir=d:/ssl
trustedCert=cacert.der
sslCert=servercert.der
sslKey=server.key
passphrase=passphrase.txt
```

Il file `sslconf.properties` deve essere collocato nella cartella in cui la piattaforma BI è installata, che per impostazione predefinita è `C:\Programmi (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0`.

### 27.4.5.1 Abilitazione della connettività dati per Siebel con SSL

#### Nota

Tutti i valori descritti nella procedura seguente fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

1. Copiare i certificati SSL in `C:\SSLCert`.
2. Avviare il Central Configuration Manager (CCM).
3. Interrompere il Server Intelligence Agent.
4. Fare doppio clic sul SIA per aprire la finestra di dialogo *Proprietà*.
5. Fare clic sulla scheda *Protocollo*.
6. Selezionare *Abilita SSL*.
7. Per *Cartella certificati SSL* scegliere la directory contenente i certificati SSL: `C:\SSLCert`.
8. Per *File di certificato SSL server* scegliere `servercert.der`.
9. Per *File dei certificati SSL attendibili* scegliere `cacert.der`.
10. Per *File chiave privata SSL* scegliere `server.key`.
11. Per *File della password lunga di chiave privata* scegliere `passphrase.txt`.
12. Fare clic su *Applica*.
13. Avviare Server Intelligence Agent.

Riavviare i server di report della piattaforma BI (ad esempio, Adaptive Job Server) per applicare le modifiche.

## 28 Gestione e configurazione dei registri

### 28.1 Registrazione delle analisi dei componenti

#### File di registro

La piattaforma BI genera messaggi a livello di sistema e li scrive nei file di registro. Gli amministratori di sistema possono utilizzare questi file di registro per monitorare le prestazioni o per eseguire il debug degli errori.

#### Analisi

La piattaforma BI genera inoltre analisi (registrazioni di eventi che si verificano durante il funzionamento di un componente monitorato) e le raccoglie in file di registro con l'estensione `.glf`. Gli eventi analizzati variano da messaggi di stato a errori di eccezione gravi. Gli sviluppatori e il personale di supporto SAP possono utilizzare le analisi per creare report sulle prestazioni dei componenti della piattaforma BI (server e applicazioni Web) e sull'attività dei componenti monitorati.

Quando si imposta il livello del registro di analisi per un componente, si stabilisce il tipo e il dettaglio delle informazioni inviate al file di registro. Il livello del registro di traccia è un filtro che sopprime le analisi che si trovano sotto una determinata soglia. Grazie al monitoraggio del registro di analisi di un componente, è possibile stabilire se è necessario modificare l'istanza corrente del componente o la relativa configurazione per poter gestire un aumento del carico di lavoro.


#### Nota

È possibile visualizzare i file di registro della piattaforma BI con qualsiasi editor di testo.

### 28.2 Livelli del registro di analisi

Per i componenti della piattaforma BI sono disponibili i livelli del registro di analisi seguenti:

Livello	Descrizione
Non specificato	Il livello del registro di analisi viene specificato mediante altri meccanismi, in genere un file con estensione <code>ini</code> .
Nessuno	L'analisi non viene eseguita.

Livello	Descrizione
Basso	Il filtro del registro di analisi consente di registrare i messaggi di errore ignorando nel contempo i messaggi di avviso e di stato. Vengono registrati messaggi di stato importanti che si riferiscono a messaggi di richiesta di inizio e fine, di arresto e avvio dei componenti. L'impostazione di questo livello non è consigliata per le finalità di debug.
Medio	Il filtro del registro di analisi è impostato in modo da includere i messaggi di errore, avviso e la maggior parte dei messaggi di stato. I messaggi di stato meno importanti o eccessivamente dettagliati vengono esclusi. Questo livello non è sufficientemente dettagliato per le finalità di debug.
Alto	<p>Non viene escluso alcun messaggio. L'impostazione di questo livello è consigliata per le finalità di debug.</p> <div>  <b>Messaggio di avvertimento</b>  Questo livello del registro di analisi influisce in modo significativo sulle risorse di sistema, sull'aumento dell'utilizzo della CPU e sull'impiego della spazio di archiviazione. </div>

## 28.3 Configurazione dell'analisi per i server

Un messaggio di registro è un record permanente relativo agli eventi e allo stato di un sistema software. Le analisi relative a una distribuzione monitorata della piattaforma BI vengono scritte in un file di registro `.glf` specifico e archiviate nella directory di registrazione.

- In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging`
- In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/logging`

Il nome del file di registro `.glf` include un identificatore abbreviato, il nome del server e un numero di riferimento, ad esempio `aps_mysia.AdaptiveProcessingServer_trace.000012.glf`. Quando la dimensione del file di registro si avvicina alla soglia di 1 MB viene creato un nuovo file di registro di analisi per il server monitorato. Vengono inoltre mantenuti cinque file di registro alla volta; via via che i file di registro vengono creati, vengono eliminati quelli vecchi.

È possibile valutare la gravità e l'importanza delle analisi raccolte nel file di registro impostando il livello del registro di analisi per un determinato server o gruppo di server.

### Nota

Per modificare i livelli dei registri di analisi per specifici server o per un gruppo di server, utilizzare il servizio registro di analisi nella CMC (Central Management Console). Per modificare altri parametri, cambiare manualmente il livello del registro di analisi e altre impostazioni nel file `BO_trace.ini`.



## 28.3.1 Per impostare il livello del registro nella console CMC

È possibile regolare il livello del registro di analisi per un server senza influire sulle altre impostazioni di analisi.

1. Nell'area [Server](#) della CMC, accedere a un server.
  - Selezionare un server da una categoria specifica.
  - Fare clic su [Elenco server](#) nel pannello di spostamento per accedere all'elenco completo di server e selezionare un server.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server selezionato e scegliere [Proprietà](#). Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà](#).
3. Nell'area del [servizio Registro di analisi](#) selezionare un'impostazione nell'elenco [Livello di registrazione](#).
4. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

Il nuovo livello del registro di analisi ha effetto immediatamente.

Per specificare un'altra directory di output per i file di registro, includere il parametro `-loggingPath <directory_destinazione>` nell'area [Parametri riga di comando](#). Riavviare il server per rendere effettiva questa impostazione.

### Informazioni correlate

[Livelli del registro di analisi \[pagina 594\]](#)

## 28.3.2 Per impostare il livello del registro per più server nella console CMC

1. Nell'area [Server](#) della CMC accedere a più server.
  - Selezionare i server da una categoria specifica.
  - Fare clic su [Elenco server](#) nel pannello di spostamento per accedere all'elenco completo dei server. Tenere premuto `Ctrl` e fare clic su più server per selezionarli.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sui server selezionati e scegliere [Modifica servizi comuni](#). Viene visualizzata la finestra di dialogo [Modifica servizi comuni](#).
3. Nell'area del [servizio Registro di analisi](#) selezionare un'impostazione nell'elenco [Livello di registrazione](#).
4. Fare clic su [OK](#).

Il nuovo livello del registro di analisi ha effetto immediatamente.

Per specificare un'altra directory di output per i file di registro, includere il parametro `-loggingPath <directory_destinazione>` nell'area [Parametri riga di comando](#). Riavviare il server per rendere effettiva questa impostazione.

## Informazioni correlate

[Livelli del registro di analisi \[pagina 594\]](#)

### 28.3.3 Per configurare l'analisi del server tramite il file BO\_trace.ini

Per impostazione predefinita, il file `BO_trace.ini` registra solo errori e asserzioni.

1. Aprire il file `BO_trace.ini`.
  - In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`
  - In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`
2. Rimuovere il commento relativo alle righe nella sezione «Trace Syntax and Setting».
3. Modificare i parametri di analisi del server. Per la configurazione dell'analisi del server vengono utilizzati i parametri seguenti:

Parametro	Valori possibili	Descrizione
<code>sap_log_level</code>	<code>log_information</code> <code>log_warning</code> <code>log_error</code> <code>log_fatal</code> <code>log_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi registro. La gravità predefinita è <code>log_error</code>.</p> <p>La gravità dei registri segue una gerarchia, con <code>log_information</code> al livello più alto e <code>log_none</code> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dei registri, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dei registri su <code>log_warning</code>, i messaggi che includono <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> e <code>log_fatal</code> vengono scritti nel file di registro.</p> <div><p><b>i Nota</b></p><p><code>log_information</code> e <code>log_warning</code> possono essere abbreviati in <code>log_info</code> e <code>log_warn</code>.</p></div>
<code>sap_trace_level</code>	<code>trace_debug</code> <code>trace_path</code> <code>trace_information</code> <code>trace_error</code> <code>trace_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi di analisi. La gravità predefinita è <code>trace_error</code>.</p>

Parametro	Valori possibili	Descrizione
		<p>La gravità dei messaggi di analisi segue una gerarchia, con <b>trace_debug</b> al livello più alto e <b>trace_none</b> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dell'analisi, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dell'analisi su <b>trace_path</b>, i messaggi che includono <b>trace_path</b>, <b>trace_information</b> e <b>trace_error</b> vengono scritti nel file di registro.</p> <div> <p><b>i</b> <b>Nota</b></p> <p><b>trace_information</b> può essere abbreviato in <b>trace_info</b>.</p> </div>

4. Salvare e chiudere il file `BO_trace.ini`.

Il file `BO_trace.ini` viene letto spesso. Le modifiche apportate al file `BO_trace.ini` avranno effetto entro cinque minuti dal salvataggio. Se si riavvia il CMS, le modifiche al file `BO_trace.ini` avranno effetto immediatamente.

#### Esempio

File `BO_trace.ini`

```
sap_log_level=log_warning;
sap_trace_level=trace_path;
```

### 28.3.3.1 Per configurare l'analisi per un server specifico

Il file `BO_trace.ini` specifica i parametri di analisi per i server della piattaforma BI. Le impostazioni interessano tutti i server gestiti. Gli amministratori possono utilizzare il file `BO_trace.ini` per impostare determinati parametri di analisi per un server specifico.

#### Messaggio di avvertimento

Le nuove impostazioni del registro di analisi specificate nella CMC per un determinato server sovrascriveranno le impostazioni nel file `BO_trace.ini`.

1. Aprire il file `BO_trace.ini`.

- In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`
- In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`

2. Utilizzare un'istruzione `if` per specificare le impostazioni di analisi di un determinato server. Ad esempio:

```
if (process == "aps_MySIA.ProcessingServer") {
    sap_log_level=log_warning;
    sap_trace_level=trace_path;
}
```

### ➔ Suggerimento

È necessario specificare il processo per consentire l'applicazione dell'impostazione di analisi a un determinato server.

3. Salvare e chiudere il file `BO_trace.ini`.

Le impostazioni modificate verranno implementate entro cinque minuti.

## 28.4 Configurazione dell'analisi per le applicazioni Web

Le analisi per una distribuzione della piattaforma BI monitorata vengono scritte in un file di registro `.glf` specifico e archiviate in una directory sul computer che ospita la cartella delle applicazioni Web.

- In Windows il percorso predefinito è `C:\SBOPWebapp_<APPLICAZIONE>_<INDIRIZZOIP>_<PORTA>\` Ad esempio, `C:\SBOPWebapp_BIlaunchpad_192.0.2.0_8080\`
- In Unix il percorso predefinito è `$userHome/SBOPWebapp_<APPLICAZIONE>_<INDIRIZZOIP>_<PORTA>/` Ad esempio, `$userHome/SBOPWebapp_CMC_192.0.2.0_8080/`

Per impostazione predefinita, il livello del registro di analisi per le applicazioni Web nella CMC è impostato su *Non specificato*. Nella CMC le impostazioni del registro di analisi sono disponibili per le applicazioni seguenti:

- Central Management Console
- BI Launch Pad
- OpenDocument
- Servizio Web

### i Nota

Per modificare i livelli dei registri di analisi per specifici server o per un gruppo di server, utilizzare il servizio registro di analisi nella CMC (Central Management Console). Per modificare altri parametri, cambiare manualmente il livello del registro di analisi e altre impostazioni nel file `BO_trace.ini`. Questo file viene distribuito insieme ai file `BOE.war` e `dswsbobje.war` nel server di applicazioni Web.

Prima di configurare il file `BO_trace.ini`, è necessario utilizzare lo strumento WDeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web esistenti dal server di applicazioni Web. Dopo averlo configurato, è necessario ridistribuirlo insieme alle applicazioni Web sul server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di WDeploy per preparare, distribuire e annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## 28.4.1 Impostazione del livello del registro di analisi delle applicazioni Web nella CMC

Per analizzare altre applicazioni Web, è necessario configurare manualmente il file `BO_trace.ini` corrispondente.

1. Nell'area *Applicazioni* della CMC, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'applicazione e scegliere *Impostazioni registro di analisi*.

### **i** Nota

Queste applicazioni includono impostazioni del registro di analisi: BI Launch Pad, CMC, Open Document, Promotion Management, Gestione delle versioni, Differenza visiva e Servizio Web.

Viene visualizzata la finestra di dialogo *Impostazioni registro di analisi*.

2. Selezionare un'impostazione nell'elenco *Livello di registrazione*.
3. Fare clic su *Salva e chiudi*.

Il nuovo livello del registro di analisi sarà effettivo al successivo accesso all'applicazione Web.

## Informazioni correlate

[Livelli del registro di analisi \[pagina 594\]](#)

## 28.4.2 Per configurare le impostazioni di analisi utilizzando il file `BO_trace.ini`


Il file `BO_trace.ini` viene distribuito con i file `BOE` e `dswebobje.war` sul server di applicazioni Web. È possibile utilizzare il file `BO_trace.ini` per specificare i parametri di analisi per le applicazioni Web della piattaforma BI. Poiché questo file non è sempre accessibile, è necessario annullare la distribuzione dell'applicazione Web interessata dal server di applicazioni Web.

1. Utilizzare Wdeploy per annullare la distribuzione dell'applicazione Web dal server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Wdeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
  - Se si utilizza il server di applicazioni Web Tomcat fornito con l'installazione della piattaforma BI, non è necessario annullare la distribuzione delle applicazioni Web. È possibile modificare i file direttamente.
    - Il file di configurazione dell'analisi per il file `BOE.war` è disponibile in `<DIRINSTALL>\Tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog`
    - Il file di configurazione dell'analisi per il file `dswebobje.war` è disponibile in `<DIRINSTALL>\Tomcat\webapps\dswebobje\WEB-INF\conf`

### Nota

Se si utilizza il server di applicazioni Web Tomcat in bundle, saltare il passaggio 2.

2. Accedere a una versione predistribuita del file `BO_trace.ini`:
  - Il percorso predefinito di una versione predistribuita del file di configurazione per il file `BOE.war` è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog`
  - Il percorso predefinito di una versione predistribuita del file di configurazione per il file `dswebobje.war` è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswebobje\WEB-INF\conf`
3. Aprire il file `BO_trace.ini`.
  - In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`
  - In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`
4. Modificare i parametri di analisi del server. Per la configurazione dell'analisi del server vengono utilizzati i parametri seguenti:

Parametro	Valori possibili	Descrizione
<code>sap_log_level</code>	<code>log_information</code> <code>log_warning</code> <code>log_error</code> <code>log_fatal</code> <code>log_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi registro. La gravità predefinita è <code>log_error</code>.</p> <p>La gravità dei registri segue una gerarchia, con <code>log_information</code> al livello più alto e <code>log_none</code> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dei registri, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dei registri su <code>log_warning</code>, i messaggi che includono <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> e <code>log_fatal</code> vengono scritti nel file di registro.</p> <div> <b>Nota</b> <code>log_information</code> e <code>log_warning</code> possono essere abbreviati in <code>log_info</code> e <code>log_warn</code>.</div>
<code>sap_trace_level</code>	<code>trace_debug</code> <code>trace_path</code> <code>trace_information</code> <code>trace_error</code> <code>trace_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi di analisi. La gravità predefinita è <code>trace_error</code>.</p>

Parametro	Valori possibili	Descrizione
		<p>La gravità dei messaggi di analisi segue una gerarchia, con <b>trace_debug</b> al livello più alto e <b>trace_none</b> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dell'analisi, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dell'analisi su <b>trace_path</b>, i messaggi che includono <b>trace_path</b>, <b>trace_info</b> e <b>trace_error</b> vengono scritti nel file di registro.</p> <div> <p><b>i</b> Nota</p> <p><b>trace_information</b> può essere abbreviato in <b>trace_info</b>.</p> </div>

5. Salvare e chiudere il file `BO_trace.ini`.
6. Utilizzare WDeploy per distribuire il file `.war` sul computer che ospita il server di applicazioni Web.

Le impostazioni di analisi modificate diventano effettive al successivo accesso all'applicazione Web.

## 28.4.2.1 Configurazione dell'analisi per un'applicazione Web specifica

Il file `BO_trace.ini` viene distribuito insieme ai file `BOE` e `dswsbobje.war` nel server di applicazioni Web. È possibile utilizzare il file `BO_trace.ini` per specificare i parametri di analisi per le applicazioni Web della piattaforma BI. Poiché questo file non è sempre accessibile, è necessario annullare la distribuzione dell'applicazione Web interessata dal server di applicazioni Web. Di seguito sono elencate le applicazioni Web e i file `.war` a esse associate:

Applicazione Web	File WAR	Posizione predistribuita
Central Management Console	<code>BOE.war</code>	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog</code>
BI Launch Pad	<code>BOE.war</code>	<code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog</code>

Applicazione Web	File WAR	Posizione predefinita
OpenDocument	BOE.war	<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog
Servizio Web	dswsbobje.war	<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf

- Utilizzare Wdeploy per annullare la distribuzione dell'applicazione Web dal server di applicazioni Web. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Wdeploy per annullare la distribuzione delle applicazioni Web, vedere il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.
  - Se si utilizza il server di applicazioni Web Tomcat fornito con l'installazione della piattaforma BI, non è necessario annullare la distribuzione delle applicazioni Web. È possibile modificare direttamente il file.
    - Il file di configurazione dell'analisi per il file BOE.war è disponibile in <DIRINSTALL>\Tomcat\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog
    - Il file di configurazione dell'analisi per il file dswsbobje.war è disponibile in <DIRINSTALL>\Tomcat\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf

### **i** Nota

Se si utilizza il server di applicazioni Web Tomcat in bundle, saltare il passaggio 2.

- Accedere a una versione predefinita del file BO\_trace.ini:
  - Il percorso predefinito di una versione predefinita del file di configurazione per il file BOE.war è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\BOE\WEB-INF\TraceLog
  - Il percorso predefinito di una versione predefinita del file di configurazione per il file dswsbobje.war è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps\dswsbobje\WEB-INF\conf
- Aprire il file BO\_trace.ini.
  - In Windows il percorso predefinito è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\
  - In Unix il percorso predefinito è <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/conf/
- Utilizzare un'istruzione if per specificare le impostazioni di analisi di un'applicazione Web specifica. Ad esempio:

```
if (device_name == "Webapp_opendocument_trace") {
    sap_log_level=log_warning;
    sap_trace_level=trace_path;
}
```

È necessario specificare il processo per consentire l'applicazione dell'impostazione di analisi a un server di applicazioni Web specifico. Dopo l'installazione iniziale sono disponibili le applicazioni Web seguenti:



Applicazione Web	Nome dispositivo
BI Launch Pad	<code>WebApp_BIlaunchpad</code>
Central Management Server	<code>WebApp_CMC</code>
OpenDocument	<code>WebApp_OpenDocument</code>

Per configurare l'analisi del server di applicazioni Web vengono utilizzati i parametri seguenti:

Parametro	Valori possibili	Descrizione
<code>sap_log_level</code>	<code>log_information</code> <code>log_warning</code> <code>log_error</code> <code>log_fatal</code> <code>log_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi registro. La gravità predefinita è <code>log_error</code>.</p> <p>La gravità dei messaggi registro segue una gerarchia, con <code>log_information</code> al livello più alto e <code>log_none</code> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dei registri, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dei registri su <code>log_warning</code>, i messaggi che includono <code>log_warning</code>, <code>log_error</code> e <code>log_fatal</code> vengono scritti nel file di registro.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p><code>log_information</code> e <code>log_warning</code> possono essere abbreviati in <code>log_info</code> e <code>log_warn</code>.</p> </div>
<code>sap_trace_level</code>	<code>trace_debug</code> <code>trace_path</code> <code>trace_information</code> <code>trace_error</code> <code>trace_none</code>	<p>Determina la gravità dei messaggi di analisi. La gravità predefinita è <code>trace_error</code>.</p> <p>La gravità dei messaggi di analisi segue una gerarchia, con <code>trace_debug</code> al livello più alto e <code>trace_none</code> a quello più basso. Quando si imposta un livello di gravità dell'analisi, vengono visualizzati tutti i messaggi di tale livello e dei livelli inferiori. Se, ad esempio, si imposta la gravità dell'analisi su <code>trace_path</code>, i messaggi che includono <code>trace_path</code>, <code>trace_info</code> e</p>

Parametro	Valori possibili	Descrizione
		<p><code>trace_error</code> vengono scritti nel file di registro.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p><code>trace_information</code> può essere abbreviato in <code>trace_info</code>.</p>

5. Salvare e chiudere il file `BO_trace.ini`.
6. Utilizzare WDeploy per distribuire il file `.war` sul computer che ospita il server di applicazioni Web.

## 28.5 Configurazione dell'analisi per Upgrade Management Tool

Non è possibile configurare l'analisi per lo strumento Upgrade Management Tool tramite la CMC. A questo scopo, è necessario utilizzare il file `BO_trace.ini`.

- In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`
- In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`

### 28.5.1 Configurazione dell'analisi per Upgrade Management Tool

1. Aprire il file `BO_trace.ini`.
  - In Windows il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\`
  - In Unix il percorso predefinito è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/`
2. Rimuovere il commento alle righe richieste nella sezione [Trace Syntax and Setting](#).
3. Per specificare le impostazioni di analisi, utilizzare un'istruzione `if`. Ad esempio:

```
if (process == "upgrademanagementtool") {
    sap_log_level=log_warning;
    sap_trace_level=trace_path;
}
```

#### ➔ Suggerimento

Per applicare l'impostazione di analisi allo strumento Upgrade Management Tool, è necessario specificare il processo come `upgrademanagementtool`.

---

4. Salvare e chiudere il file `BO_trace.ini`.

Le impostazioni modificate verranno implementate entro cinque minuti.

## 28.6 Configurazione dell'analisi per le applicazioni client della piattaforma BI

È possibile attivare l'analisi nei seguenti client:

- Universe Design Tool
- Information Design Tool
- Web Intelligence Rich Client

Per configurare l'analisi per questi componenti, modificare i file .ini per ognuno dei tipi di client. Questi file .ini operano in modo identico al file `BO_trace.ini` descritto in altre sezioni di questo capitolo. Per ulteriori informazioni sulla modifica del file .ini, consultare [Per configurare l'analisi del server tramite il file BO\\_trace.ini \[pagina 886\]](#).

I file devono trovarsi nelle directory di lavoro configurate per le applicazioni (per impostazione predefinita, `<DIRINSTALLAZ>\SAP BusinessObjects`). Se non esistono già, potrebbe essere necessario crearle. Di seguito sono elencati i nomi dei file:

- Universe Design Tool: `designer_trace.ini`.
- Information Design Tool: `BO_Trace.ini`
- Web Intelligence Rich Client: `WebIRichClient_trace.ini`

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa a questi prodotti.


## 29 Integrazione con SAP Solution Manager

### 29.1 Panoramica sull'integrazione

Alla piattaforma BI sono state aggiunte funzionalità di supportabilità che consentono l'integrazione in SAP Solution Manager. È possibile utilizzare i componenti SAP Solution Manager™ seguenti per fornire supporto per la distribuzione della piattaforma BI:

- Solution Landscape Directory
- Solution Manager Diagnostics
- CA Wily Introscope
- SAP Passport

#### Nota

è possibile accedere a SAP Support Portal per SAP BusinessObjects all'indirizzo: <https://support.sap.com/home.html> 

### 29.2 Elenco di controllo dell'integrazione di SAP Solution Manager

Nella tabella seguente sono riepilogati i componenti richiesti per abilitare SAP Solution Manager a fornire supporto per la piattaforma BI.

Tabella 139:

Supporto SAP Solution Manager	Richiesto per la piattaforma BI
Registrazione SLD	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario installare SAPHOSTAGENT per abilitare la registrazione dei server della piattaforma BI.</li> </ul> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>i Nota</b></p> <p>Il programma di installazione della piattaforma BI registrerà automaticamente i server se SAPHOSTAGENT è già installato.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario creare un file connect.key per il fornitore di dati che crea report sui server di back-end.</li> <li>(Facoltativo) Per la registrazione SLD con WebSphere 6.1 o 7, è necessario installare lo strumento di registrazione SLDREG in tutti i server di applicazioni Web WebSphere. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nota SAP 1482727.</li> <li>(Facoltativo) Per la registrazione SLD con SAP NetWeaver 7.2, installare SLDREG in tutti gli host NetWeaver. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nota SAP 1018839.</li> <li>(Facoltativo) Per la registrazione SLD con Apache Tomcat, è necessario che SLDREG sia installato in ogni server Tomcat. Per ulteriori informazioni, consultare la nota SAP 1508421.</li> </ul>
Integrazione SMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario scaricare e installare l'agente SMD (DIAGNOSTICS.AGENT) su tutti gli host dei server della piattaforma BI.</li> <li>È necessario abilitare l'account utente SMAdmin nella piattaforma BI.</li> </ul>
Strumentazione delle prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario configurare Introscope Agent per la connessione a Enterprise Manager. Utilizzare il programma di installazione della piattaforma BI o i segnaposto del nodo CMC per configurare le connessioni.</li> <li>È necessario installare l'agente SMD.</li> <li>È necessario configurare la piattaforma BI per la connessione all'agente SMD. Utilizzare il programma di installazione della piattaforma BI o i segnaposto del nodo CMC per configurare le connessioni.</li> </ul>
SAP Passport	<ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario scaricare e installare lo strumento client SAP Passport.</li> </ul>

## 29.3 Gestione della registrazione di System Landscape Directory

### 29.3.1 Registrazione della piattaforma BI in System Landscape

System Landscape Directory (SLD) è un repository centrale delle informazioni di System Landscape rilevanti per la gestione del ciclo di vita del software. SLD include una descrizione di System Landscape, ovvero dei sistemi e dei componenti software correntemente installati. I fornitori di dati SLD registrano i sistemi nel server SLD e mantengono aggiornate le informazioni. Le applicazioni business e di gestione accedono alle informazioni archiviate in SLD per eseguire attività in un ambiente di elaborazione collaborativo.

Il fornitore di dati System Landscape Directory (SLD-DS) è l'applicazione responsabile della registrazione dei server della piattaforma BI nel server SLD. Per ciascuna installazione della piattaforma viene specificato un fornitore di dati specifico per la creazione di report sui componenti seguenti:

- Server della piattaforma BI
- Applicazioni Web e servizi ospitati nel server di applicazioni Web WebSphere.

#### **i** Nota

SAP NetWeaver include un fornitore SLD-DS incorporato che registra il server di applicazioni NetWeaver, nonché servizi e applicazioni Web ospitati. Questo SLD-DS è rilevante per le distribuzioni della piattaforma BI integrate in un ambiente SAP NetWeaver.

Il fornitore SLD-DS che crea report sui server della piattaforma BI richiede l'installazione e la configurazione del programma SLDREG. Il programma SLDREG viene installato durante l'installazione dello strumento SAPHOSTAGENT. Per ulteriori informazioni su come accedere a SAPHOSTAGENT e installarlo, consultare la sezione relativa alla preparazione nel *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Una volta installato SLDREG, è necessario creare un file `connect.key` per abilitarlo a connettersi al server SLD.

Per informazioni su come configurare il fornitore di dati specifico per WebSphere, consultare il *Manuale della distribuzione in rete di applicazioni Web*.

Durante l'installazione della piattaforma BI, le informazioni necessarie per la registrazione della piattaforma vengono memorizzate in un file di configurazione. Questo file include informazioni utilizzate dal fornitore di dati SLD DS per connettersi al database della piattaforma BI.

### **29.3.1.1 Creazione di un file connect.key per il fornitore di dati SLD**

Prima di creare un file `connect.key` per il fornitore di dati SLD, è necessario scaricare e installare SAPHOSTAGENT. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

#### **i** Nota

Il file `connect.key` è necessario per la registrazione SLD con il fornitore di dati che crea report sui server della piattaforma BI.

1. Aprire una console della riga di comando.
2. Passare al percorso di installazione predefinito di SAPHOSTAGENT.
  - In Windows: `Programmi\SAP\hostctrl\exe`
  - In Unix: `/usr/sap/hostctrl/exe`
3. Eseguire il seguente comando:  
`sldreg -configure connect.key`
4. Immettere i dettagli di configurazione seguenti
  - Nome utente

- Password
- Host
- Numero di porta
- Specificare l'utilizzo di HTTP

Lo strumento `sldreg` crea un file `connect.key` che verrà utilizzato automaticamente dal fornitore di dati per il push delle informazioni al server SLD.

## 29.3.2 Quando viene attivata la registrazione SLD?

Il processo di registrazione SLD viene richiamato dal fornitore di dati che crea report sui server di back-end della piattaforma BI negli scenari seguenti:

- Viene riavviato un nodo server della distribuzione della piattaforma BI.
- Alla distribuzione viene aggiunto un nuovo server o un nodo.
- Viene eliminato un server o un nodo

### **i** Nota

se viene eliminato un server o un nodo, il processo di registrazione SLD non modifica il contenuto del server SLD. Per aggiornare il server SLD quando viene rimosso un server o un nodo, eliminare il sistema dal server SLD e inviarlo di nuovo riavviando la piattaforma BI.

Il fornitore di dati per la registrazione di WebSphere SLD può essere richiamato manualmente o impostato per l'esecuzione in un intervallo specificato, ad esempio ogni 24 ore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di questo fornitore di dati, fare riferimento alla nota SAP 482727.

## 29.3.3 Registrazione della connettività SLD

### File di configurazione del fornitore di dati

Per le distribuzioni della piattaforma BI viene creato un file di configurazione utilizzato per la registrazione SLD. Il file, `sldparserconfig.properties`, si trova nella directory seguente: `<DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/`.

### Registrazione della connettività SLD

La connettività tra il server SLD e il fornitore di dati nella distribuzione della piattaforma BI viene controllata mediante lo strumento `sldreg` e il file `connect.key`.

### **i** Nota

il nome del file di registro viene specificato come proprietà nel file `sldparserconfig.properties`.

Il file di registro per il fornitore di dati SLD che crea report sui server di back-end della piattaforma BI si trova per impostazione predefinita nel percorso seguente: <DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/bobjsldds.log. Il file viene sovrascritto ogni volta che viene eseguito il fornitore di dati.

I file di registro per sldreg si trovano per impostazione predefinita nel percorso seguente: <DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/lib/bobj-sld-ds/log. I nomi dei file di registro sldreg non possono essere modificati e utilizzano il formato seguente: sldreg\_<Indicazione data e ora>.log.

Viene creato un nuovo file di registro ogni volta che il fornitore di dati chiama sldreg.

## 29.4 Gestione degli agenti di Solution Manager Diagnostics

### 29.4.1 Panoramica di Solution Manager Diagnostics (SMD)

Il componente SMD (Solution Manager Diagnostics) di SAP Solution Manager offre tutte le funzionalità per l'analisi e il monitoraggio centralizzati di un sistema completo. La piattaforma BI può essere monitorata dal server SMD, se è installato un agente SMD. L'agente SMD (DIAGNOSTICS.AGENT) raccoglie informazioni per il componente SMD che può essere quindi utilizzato a scopo di analisi della causa principale. Le informazioni raccolte e inviate al server SMD includono le configurazioni dei server di back-end e il percorso dei file di registro del server.

### 29.4.2 Utilizzo degli agenti SMD

La piattaforma BI non installa l'agente SMD. È possibile scaricare l'agente, DIAGNOSTICS.AGENT, al seguente indirizzo: <http://service.sap.com/swdc>.

Informazioni sull'installazione e la configurazione dell'agente sono disponibili all'indirizzo: <http://service.sap.com/diagnostics>.

### Linee guida per l'utilizzo dell'agente SMD

Di seguito vengono fornite linee guida per l'utilizzo degli agenti SMD per monitorare la piattaforma BI:

- L'ordine di installazione dell'agente e del sistema monitorato non è importante. È possibile decidere di installare l'agente SMD prima o dopo l'installazione e la distribuzione della piattaforma BI.
- Durante l'installazione di un agente SMD, prendere nota del nome host e della porta di attesa. Si tratta infatti di informazioni critiche per la configurazione della piattaforma BI come sistema monitorato. Se l'agente è stato installato prima del sistema monitorato, è possibile fornire le informazioni di configurazione durante la procedura di installazione della piattaforma BI. Tali informazioni possono essere fornite anche in una fase successiva mediante segnaposto per i nodi della Central Management Console all'interno della distribuzione.
- Se i server di back-end vengono distribuiti in un sistema distribuito, è consigliabile installare un agente SMD in ciascun computer che ospita un server di back-end.



- L'agente SMD è richiesto per la strumentazione delle prestazioni dei server non java.
- È necessario attivare l'account utente SMAAdmin per abilitare l'accesso del server SMD al server CMS.

## 29.4.3 Account utente SMAAdmin

Per ogni distribuzione della piattaforma BI viene creato un account utente per semplificare l'integrazione SMD. Questo account in sola lettura viene utilizzato dal server SMD per accedere al CMS e raccogliere informazioni sulla configurazione server e altre informazioni sulla distribuzione.

L'account SMAAdmin è disattivato per impostazione predefinita.

### 29.4.3.1 Attivazione dell'account SMAAdmin

1. Nell'area di gestione *Utenti e gruppi* della console CMC selezionare *Elenco utenti*. Viene visualizzato l'elenco degli utenti.
2. Individuare l'account utente *SMAAdmin*.
3. Fare clic su ► *Gestisci* ► *Proprietà* ►. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Proprietà*.
4. Deselezionare la casella *Account disattivato*.
5. Fare clic su *Salva e chiudi*.

## 29.5 Gestione della strumentazione delle prestazioni

### 29.5.1 Strumentazione delle prestazioni per la piattaforma BI

È possibile utilizzare CA Wily Introscope come parte di SAP Solution Manager per la misurazione della strumentazione delle prestazioni della piattaforma BI. Quando si installa la piattaforma, per la distribuzione vengono fornite le risorse seguenti

- **Agente Introscope:** l'agente Introscope raccoglie metriche di prestazioni dai server di back-end Java della piattaforma BI. Gli agenti raccolgono inoltre informazioni dall'ambiente di elaborazione circostante, quindi comunicano tali metriche a Enterprise Manager.
- **File forniti per semplificare il processo di strumentazione.** Vengono forniti due insiemi di file, uno per la strumentazione dei server non Java e uno per la strumentazione dei server Java. Per SAP Solution Manager è richiesto il componente EM (Enterprise Manager). EM funge da repository centrale per tutti i dati e le metriche delle prestazioni di Introscope raccolti in un ambiente di applicazione. EM elabora i dati relativi alle prestazioni e li rende disponibili agli utenti per il monitoraggio e la diagnosi della produzione.

## 29.5.2 Impostazione della strumentazione delle prestazioni per la piattaforma BI

È possibile configurare in due modi la strumentazione delle prestazioni per i workflow in esecuzione sui server di back-end della piattaforma BI.

1. Durante l'installazione della piattaforma BI. In questo caso è necessario conoscere il nome host e la porta di attesa dell'agente SMD. Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*. Se si sceglie questa opzione, la strumentazione verrà eseguita per impostazione predefinita al termine della distribuzione del sistema monitorato.
2. Dopo l'installazione della piattaforma BI è possibile fornire le informazioni di configurazione per l'agente SMD mediante i segnaposto nelle proprietà dei nodi nella CMC (Central Management Console).

### Nota

per la strumentazione dei workflow nei server non Java, è necessario che sia installato l'agente SMD (DIAGNOSTICS.AGENT).

## Informazioni correlate

[Utilizzo degli agenti SMD \[pagina 900\]](#)

### 29.5.2.1 Configurazione dei nodi per la strumentazione

Di seguito sono riportate istruzioni utili per gli utenti che non hanno specificato informazioni di configurazione per l'agente SMD ed Enterprise Manager durante la procedura di installazione della piattaforma BI.

1. Accedere all'area [Server](#) della console CMC.
2. Nel riquadro di spostamento fare clic su [Nodi](#).  
Vengono visualizzati tutti i nodi disponibili.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo in cui si desidera eseguire la strumentazione e scegliere [Segnaposto](#).  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Segnaposto.
4. Modificare i valori dei segnaposto seguenti.

Segnaposto	Descrizione
%IntroscopeAgentEnableInstrumentation%	Abilita o disabilita la strumentazione nei server Java. Sarà impostato su abilitato se sono stati forniti dettagli di configurazione per Enterprise Manager durante la procedura di installazione. Impostare questo valore su <code>true</code> per abilitare la strumentazione.
%IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%	Nome host della macchina in cui è installato Enterprise Manager.

Segnaposto	Descrizione
%IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%	La porta di attesa utilizzata da Enterprise Manager.
%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport%	Il protocollo di autenticazione utilizzato da Enterprise Manager. Tra i protocolli supportati sono inclusi TCP, SSL, HTTP Tunnel e HTTPS.
%NCSInstrumentLevelThreshold%	Consente di impostare il livello di strumentazione per i server non Java. Impostare questo valore su «0» se si desidera disattivare la strumentazione. Se invece si desidera attivarla, impostarlo su qualsiasi valore superiore a «0.»
%SMDAgentHost%	Nome host della macchina in cui è installato l'agente SMD (DIAGNOSTICS . AGENT).
%SMDAgentPort%	La porta di attesa utilizzata dall'agente SMD.

5. Fare clic su [Salva e chiudi](#).

6. Riavviare il nodo.

Una volta riavviato il nodo, i nuovi valori specificati verranno propagati in tutti i server gestiti.

## 29.5.3 Strumentazione delle prestazioni per il livello Web

I dati di strumentazione per i componenti del livello Web non sono inclusi nella piattaforma BI.

## 29.5.4 File di registro di strumentazione

Una volta configurata la distribuzione della piattaforma BI per l'esecuzione della strumentazione, i messaggi vengono registrati in posizioni specifiche. È possibile verificare lo stato della strumentazione analizzando i file di registro.

Per la strumentazione nei server di back-end Java, il file di registro si trova nella directory seguente:

`DIRINSTALL/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/wily/logs`. Per ciascun processo java viene creato un file `.log` separato. Nella cartella saranno inoltre inclusi file `AutoProbe.log` che specificano i metodi caricati per la strumentazione.

Per la strumentazione nei server di back-end non Java i file di registro si trovano nella directory seguente:

`<DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/logging/`. In Unix i file si trovano nella directory `<sap_bobj>\logging\`. I file di registro correlati alla strumentazione per i server non Java vengono salvati come file `.trc`.

Per la strumentazione nei server di applicazioni Web il file di registro si trova nella directory seguente:

`<DIRINSTALL>/SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0/java/wily/webapp/logs`. In questa cartella sono presenti due tipi di file di registro: `Introscope.log` e `Autoprobe.log`.

## 29.6 Analisi con SAP Passport

Oltre all'analisi di componenti della piattaforma BI, quali server e applicazioni Web, il meccanismo di analisi è in grado di supportare l'analisi di un'azione specifica. In un'analisi end-to-end vengono analizzate le prestazioni di una singola transazione. Il consolidamento di tutte le informazioni di analisi per un'azione specifica consente al personale di supporto SAP di esaminare tutti i dati di analisi senza essere distratto dalle informazioni relative ad altre azioni.

Per ulteriori informazioni, visitare <https://i7p.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1861180> 


### SAP Passport

Il meccanismo che supporta l'analisi end-to-end per la piattaforma BI è uno strumento denominato SAP Passport™. Lo strumento client SAP Passport inserisce un identificatore univoco in tutte le richieste HTTP per un determinato workflow e tale identificatore viene inoltrato a tutti i server utilizzati nel workflow. Il personale di supporto SAP può raccogliere le informazioni di un'analisi end-to-end per il workflow utilizzando l'identificatore univoco.

#### Nota

Vengono utilizzati i livelli del registro di analisi specificati nella console CMC e nel file di configurazione `BO_trace.ini`, se superiori a quelli specificati nello strumento client SAP Passport, `SAPClientPlugin.exe`.

Passport si trova nei registri dei server di back-end, nelle applicazioni Web e nei registri dei servizi Web.

Lo strumento client SAP Passport non viene installato come parte della piattaforma BI. È possibile accedere allo strumento e scaricarlo all'indirizzo <https://support.sap.com/swdc> .

## 30 Amministrazione della riga di comando

### 30.1 Script Unix

In questa sezione sono descritti in dettaglio tutti gli strumenti e gli script amministrativi inclusi nella distribuzione Unix della piattaforma BI. Questa sezione viene fornita principalmente a scopo di riferimento. I concetti e le procedure di configurazione sono illustrati in maggiore dettaglio in questa Guida.

La distribuzione Unix della piattaforma BI include una serie di script che, insieme, forniscono tutte le opzioni di configurazione disponibili nella versione Windows di Central Configuration Manager (CCM). Esistono diversi altri script che forniscono opzioni specifiche di Unix o fungono da modelli per gli script dell'utente. Esistono inoltre alcuni script secondari che vengono utilizzati dalla piattaforma BI. Ogni script viene descritto di seguito e vengono fornite, laddove possibile, le opzioni della riga di comando.

#### Nota

Durante l'immissione dei parametri della riga di comandi in Unix, potrebbe essere necessario eseguire l'escape di uno o più caratteri shell speciali. Ad esempio, se viene utilizzato un punto esclamativo «!» in una password, potrebbe essere necessario eseguirne l'escape, come nel seguente caso: `./ccm.sh -display -username Administrator -password Abc\!defgh123 -cms cmsname.`

### 30.1.1 Utilità per gli script

In questa sezione vengono descritti gli script amministrativi che assistono l'utente nell'utilizzo della piattaforma BI in UNIX. Nella parte restante della sezione vengono illustrati i concetti sottostanti a ciascuna attività che è possibile eseguire con tali script. In questa sezione di riferimento vengono fornite le principali opzioni della riga di comando con i relativi argomenti.

#### 30.1.1.1 ccm.sh

Lo script `ccm.sh` viene installato nella directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj` dell'installazione. Questo script fornisce una versione da riga di comando del Central Configuration Manager. Questa sezione elenca le opzioni della riga di comando e fornisce alcuni esempi.

#### Nota

Gli argomenti in parentesi quadre [ ] sono opzionali.

## i Nota

Se non si conosce con sicurezza il nome di un agente SIA, osservare le proprietà Command nel file `ccm.config` e utilizzare il valore che viene visualizzato dopo l'opzione `-name`.

## i Nota

Lo script `ccm.sh` può essere avviato solo dall'utente che ha eseguito l'installazione della piattaforma BI.

- Gli argomenti identificati da **<altre informazioni di autenticazione>** vengono forniti nella seconda tabella.

Tabella 140:

Opzione CCM	Argomenti validi	Descrizione
<code>-help</code>	N/D	Consente di visualizzare la guida della riga di comando.
<code>-start</code>	<code>all o &lt;nomesia&gt;</code>	Avviare ogni Server Intelligence Agent come processo. L'opzione <code>all</code> avvia tutti i nodi presenti nel computer, inclusi quelli appartenenti a cluster diversi.
<code>-stop</code>	<code>all o &lt;nomesia&gt;</code>	Arrestare i Server Intelligence Agent terminando il rispettivo ID processo. L'opzione <code>all</code> avvia tutti i nodi sul computer, inclusi quelli che appartengono a cluster diversi.
<code>-restart</code>	<code>all o &lt;nomesia&gt;</code>	Arrestare ogni Server Intelligence Agent terminando il relativo ID processo, dopodiché viene avviato ogni SIA. L'opzione <code>all</code> avvia tutti i nodi presenti nel computer, inclusi quelli appartenenti a cluster diversi.
<code>-managedstart</code>	<code>&lt;nome server completo&gt;&lt;[altre informazioni di autenticazione]&gt;</code>	Avvia un server.
<code>-managedstop</code>	<code>&lt;nome server completo&gt;&lt;[altre informazioni di autenticazione]&gt;</code>	Arresta un server.

Opzione CCM	Argomenti validi	Descrizione
-managedrestart	<nome server completo><[altre informazioni di autenticazione]>	Arresta un server, quindi avvia il server.
-managedforceterminate	<nome server completo><[altre informazioni di autenticazione]>	Arresta il server immediatamente senza completare le richieste di elaborazione correnti.
-enable	<nome server completo><[altre informazioni di autenticazione]>	Consente di abilitare un server avviato in modo che si registri con il sistema e inizi ad attendere in corrispondenza della porta appropriata. Utilizzare la forma completa del nome server.
-disable	<nome server completo><[altre informazioni di autenticazione]>	Disabilitare un server in modo che non risponda più alle richieste della piattaforma BI ma rimanga avviato come processo. Utilizzare la forma completa del nome server.
-display	< [altre informazioni di autenticazione]>	Indica lo stato corrente di tutti i server del cluster, inclusi i nomi dei server, i nomi host, gli ID processo, le descrizioni, se i server sono in esecuzione e se sono abilitati o disabilitati.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le opzioni che compongono l'argomento indicato da <[altre informazioni di autenticazione]>.

### **i** Nota

per garantire una maggiore sicurezza, è necessario fornire sempre le credenziali di un account con autenticazione Enterprise. Non sono supportati altri tipi di autenticazione.

Tabella 141:

Opzione di autenticazione	Argomenti validi	Descrizione
-cms	<nomecms:porta#>	Consente di specificare il CMS a cui si desidera accedere. Se non specificato, l'impostazione predefinita del CCM corrisponde al computer locale e alla porta predefinita (6400).

Opzione di autenticazione	Argomenti validi	Descrizione
-username	<username>	Specificare un account con diritti amministrativi per la piattaforma BI. Se non specificato, si tenta con l'account Administrator predefinito.
-password	<password>	<p>Specificare la password corrispondente. Se non specificata, si tenta con una password vuota.</p> <div> <b>i Nota</b>            Per specificare l'argomento -password, è necessario specificare anche l'argomento -username.         </div>

CCM legge le stringhe di avvio e altri valori di configurazione dal file `ccm.config`.

## Informazioni correlate

[ccm.config \[pagina 909\]](#)

### 30.1.1.1.1 Esempi

Questi due comandi consentono di avviare e abilitare tutti i server della piattaforma BI. Il Central Management Server(CMS) viene avviato sul computer locale e sulla porta predefinita (6400):

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all
```

Questi due comandi consentono di avviare e abilitare tutti i server della piattaforma BI. CCM abiliterà tutti i server inclusi nel cluster, dove CMS viene eseguito sul computer MACHINE01, porta 6701:

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all -cms MACHINE01:6701
```

Questi due comandi consentono di avviare e abilitare tutti i server della piattaforma BI per i quali è stato specificato l'account amministrativo SysAdmin ed è stata fornita la password:

```
ccm.sh -start all
ccm.sh -enable all -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```



Questo singolo comando accede con un account amministrativo specificato per disabilitare un Job Server adattivo in esecuzione in un secondo computer:

```
ccm.sh -disable MACHINE02.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

### 30.1.1.1.2 ccm.config

Questo file di configurazione definisce le stringhe di avvio e altri valori che vengono utilizzati da CCM quando vengono eseguiti i relativi comandi. Questo file è gestito da CCM e dalle altre utilità di script della piattaforma BI. Questo file viene in genere modificato solo quando è necessario modificare la riga di comando di Server Intelligence Agent. È fortemente consigliato eseguire il backup di questo file prima di modificarlo manualmente.

#### Informazioni correlate

[Panoramica sulle righe di comando \[pagina 916\]](#)

### 30.1.1.2 cmsdbsetup.sh

Lo script `cmsdbsetup.sh` viene installato nella directory `<sap_bobj>` dell'installazione. Lo script fornisce un programma basato su testo che consente di effettuare le operazioni seguenti.

- Configurare un database di sistema CMS
- Inizializzare nuovamente un database di sistema CMS
- Copiare i dati da un'altra origine dati
- Modificare la chiave cluster
- Modificare il nome del cluster

#### **i** Nota

prima di eseguire lo script, creare una copia di backup del database di sistema CMS corrente e dei contenuti di Input e Output File Repository. Per ulteriori informazioni, vedere «Backup e ripristino del sistema». Assicurarsi inoltre di consultare Cluster di Central Management Server nel capitolo «Manutenzione del server» del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BI* per ulteriori informazioni sui cluster CMS e su come configurare il database CMS.

Lo script chiederà il nome di Server Intelligence Agent (SIA). Per verificare il nome del SIA, visualizzare le proprietà dei comandi del SIA nel file `ccm.config`. Il nome corrente del SIA viene visualizzato dopo l'opzione `-name`. In alternativa, è possibile utilizzare l'opzione `8` con il file `serverconfig.sh`.

## Informazioni correlate

[Cluster di Central Management Server \[pagina 375\]](#)

[Panoramica di backup e ripristino \[pagina 480\]](#)

### 30.1.1.3 serverconfig.sh

Lo script `serverconfig.sh` viene installato nella directory `<sap_bobj>` dell'installazione. Lo script fornisce un programma basato su testo che consente di effettuare le operazioni seguenti.

- Aggiungere un nodo
- Eliminare un nodo
- Modificare un nodo
- Spostare un nodo
- Eseguire un backup della configurazione del server
- Ripristinare la configurazione del server
- Modificare la configurazione a livello Web
- Elencare tutti i nodi

#### 30.1.1.3.1 Aggiunta/eliminazione/modifica/elenco di nodi in UNIX

1. Andare alla directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj` dell'installazione.
2. Eseguire il seguente comando:

```
./serverconfig.sh
```

Lo script richiede all'utente un elenco di opzioni:

1. Aggiungere un nodo
  2. Eliminare un nodo
  3. Modificare un nodo
  4. Spostare un nodo
  5. Eseguire un backup della configurazione del server
  6. Ripristinare la configurazione del server
  7. Modificare la configurazione a livello Web
  8. Elencare tutti i nodi
3. Digitare il numero che corrisponde all'azione che si desidera eseguire.
  4. Se si aggiunge, elimina o modifica un server, fornire allo script tutte le informazioni aggiuntive che richiede.

---

## 30.1.2 Modelli di script

### 30.1.2.1 startservers

Lo script `startservers` viene installato nella directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj` dell'installazione. Questo script può essere utilizzato come modello per i propri script: viene fornito come esempio per mostrare come impostare uno script per l'avvio dei server della piattaforma BI eseguendo una serie di comandi CCM. Per informazioni dettagliate sulla scrittura di comandi CCM per i server, consultare [ccm.sh \[pagina 905\]](#).

### 30.1.2.2 stopservers

Lo script `stopservers` viene installato nella directory `<DIRINSTALL>/sap_bobj` dell'installazione. Questo script può essere utilizzato come modello per i propri script: viene fornito come esempio per mostrare come impostare uno script per l'arresto dei server della piattaforma BI eseguendo una serie di comandi CCM. Per informazioni dettagliate sulla scrittura di comandi CCM per i server, consultare [ccm.sh \[pagina 905\]](#).

## 30.1.3 Script utilizzati nella piattaforma BI

Questi script secondari vengono spesso eseguiti in background durante l'esecuzione delle principali utilità per gli script della piattaforma BI, pertanto non è necessario eseguirli manualmente.

### **bobjrestart.sh**

Questo script viene eseguito internamente da CCM per gestire i nodi di Server Intelligence Agent. Non eseguire questo script manualmente.

### **env.sh**

Lo script `env.sh` viene installato nella directory `<sap_bobj/setup>` dell'installazione. Questo script imposta le variabili di ambiente della piattaforma BI richieste da alcuni degli altri script. Gli script della piattaforma BI eseguono `env.sh` in base alle esigenze. Per ulteriori dettagli, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## env-locale.sh

Lo script `env-locale.sh` viene utilizzato per convertire le stringhe di linguaggio degli script tra differenti tipi di codifica (ad esempio, UTF8, EUC o Shift-JIS). Questo script viene eseguito da `env.sh` se necessario.

## initlaunch.sh

Lo script `initlaunch.sh` esegue `env.sh` per impostare le variabili di ambiente della piattaforma BI, quindi esegue tutti i comandi che sono stati aggiunti come argomento della riga di comando per lo script. Questo script è destinato principalmente all'utilizzo come strumento di debug da parte di SAP BusinessObjects.

## postinstall.sh

Lo script `postinstall.sh` è installato nella directory `<SCRIPTDIR>` dell'installazione, e non deve essere eseguito manualmente.

## setup.sh

Lo script `setup.sh` è installato nella directory principale dell'installazione. Fornisce un programma basato su testo che consente di impostare l'installazione della piattaforma BI. Lo script viene eseguito automaticamente quando si installa la piattaforma BI e richiede all'utente le informazioni necessarie per impostare la piattaforma BI per la prima volta.

Per informazioni complete su come rispondere allo script di impostazione quando si installa la piattaforma BI, consultare il *Manuale di installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

## setupinit.sh

Lo script `setupinit.sh` viene installato nella directory `</sap_bobj/init>` dell'installazione. Questo script copia gli script di controllo dell'esecuzione nelle directory `rc#` per un avvio automatico. Se si desidera che i server della piattaforma BI vengano avviati e arrestati con il computer in cui sono installati, eseguire questo script dopo aver completato lo script `setup.sh`.

### Nota

per eseguire questo script, è necessario disporre di privilegi principali.

## 30.2 Script Windows

In questa sezione sono descritti in dettaglio tutti gli strumenti e gli script amministrativi inclusi nella distribuzione Windows della piattaforma BI. Questa sezione viene fornita principalmente a scopo di riferimento. I concetti e le procedure di configurazione sono illustrati in maggiore dettaglio in questa Guida.

La distribuzione Windows della piattaforma BI include la versione Windows di Central Configuration Manager (CCM). Oltre a interagire con la GUI, è possibile decidere di eseguire il file eseguibile di CCM dalla riga di comando con le opzioni che consentono di gestire i server.

### 30.2.1 ccm.exe

Il file eseguibile `ccm.exe` è installato nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64` dell'installazione. È possibile eseguire tale file dalla riga di comando per eseguire determinate operazioni. Questa sezione elenca le opzioni della riga di comando e fornisce alcuni esempi.

#### **i** Nota

per poter utilizzare le opzioni da riga di comando di `ccm.exe` per interagire con un server singolo, è necessario che siano in esecuzione un agente SIA (Server Intelligence Agent) e un server CMS (Central Management Server).

#### **i** Nota

Gli argomenti in parentesi quadre [ ] sono opzionali.

#### **i** Nota

Gli argomenti identificati da **<altre informazioni di autenticazione>** vengono forniti nella seconda tabella.

Tabella 142:

Opzione CCM	Argomenti validi	Descrizione
<code>-help</code>	N/D	Consente di visualizzare la guida della riga di comando.
<code>-managedstart</code>	<code>all</code> oppure <b>&lt;nome server completo&gt; &lt;[altre informazioni di autenticazione]&gt;</b>	Avvia un server.

Opzione CCM	Argomenti validi	Descrizione
-managedstop	all oppure <nome server completo> <[altre informazioni di autenticazione]>	Arresta un server.
-managedrestart	all oppure <nome server completo> <[altre informazioni di autenticazione]>	Arresta un server, quindi avvia il server.
-managedforceterminate	all oppure <nome server completo> <[altre informazioni di autenticazione]>	Arresta il server immediatamente senza completare le richieste di elaborazione correnti.
-enable	all oppure <nome server completo> <[altre informazioni di autenticazione]>	Consente di abilitare un server avviato in modo che si registri con il sistema e inizi ad attendere in corrispondenza della porta appropriata.
-disable	all oppure <nome server completo> <[altre informazioni di autenticazione]>	Disabilitare un server in modo che non risponda più alle richieste della piattaforma BI ma rimanga avviato come processo.
-display	< [altre informazioni di autenticazione]>	Indica lo stato corrente di tutti i server del cluster, inclusi i nomi dei server, i nomi host, gli ID processo, le descrizioni, se i server sono in esecuzione e se sono abilitati o disabilitati.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le opzioni che compongono l'argomento indicato da <[altre informazioni di autenticazione]>.

#### Nota

È necessario fornire sempre le credenziali di un account con autenticazione Enterprise.

Tabella 143:

Opzione di autenticazione	Argomenti validi	Descrizione
-cms	<cmsname:port#>	Consente di specificare il CMS a cui si desidera accedere. Se non specificato, l'impostazione predefinita del CCM corrisponde al computer locale e alla porta predefinita (6400).
-username	<username>	Specificare un account che fornisce diritti amministrativi per la piattaforma BI. Se non specificato, si tenta con l'account Administrator predefinito.
-password	<password>	Specificare la password corrispondente. Se non specificata, si tenta con una password vuota.  <div> <b>i Nota</b>            Per specificare l'argomento -password, è necessario specificare anche l'argomento -username.         </div>
-authentication	<tipo autenticazione>	Specificare il tipo di autenticazione. È supportato solamente <b>secEnterprise</b> .

CCM legge le stringhe di avvio e altri valori di configurazione dal file `ccm.config`.

### 30.2.1.1 Esempi

Nell'esempio seguente si presuppone che siano stati avviati e che siano in esecuzione un Server Intelligence Agent (SIA) e Central Management Server (CMS). Prima di utilizzare le opzioni da riga di comando di `ccm.exe` per interagire con un server singolo, è possibile utilizzare il comando Windows seguente per avviare il servizio SIA:

```
net start "Server Intelligence Agent (NODENAME) "
```

È anche possibile arrestare il SIA specificando `net stop "Server Intelligence Agent (NOMENODO) "`.

Questo comando avvia tutti i server della piattaforma BI:

```
ccm.exe -managedstart all
```

Questo comando avvia un Adaptive Job Server. Il CMS è stato avviato sulla porta 6701 anziché sulla porta predefinita:

```
ccm.exe -managedstart MACHINE01.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701
```

Questo comando abilita un Adaptive Job Server con un account amministrativo specifico denominato SysAdmin:

```
ccm.exe -enable MACHINE01.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

Questo comando consente l'accesso con un account amministrativo specificato per disabilitare un Adaptive Job Server in esecuzione in un secondo computer:

```
ccm.exe -disable MACHINE02.AdaptiveJobServer -cms MACHINE01:6701 -username SysAdmin -password 35%bC5@5
```

## 30.3 Righe di comando server

### 30.3.1 Panoramica sulle righe di comando

In questa sezione sono elencate le opzioni della riga di comando che controllano il funzionamento di ciascun server della piattaforma BI.

Quando si avvia o si configura un server tramite la console CMC, il server viene avviato o riavviato con una riga di comando predefinita che include una serie tipica di opzioni e valori. Nella maggioranza dei casi, non è necessario modificare direttamente le righe di comando predefinite. È inoltre possibile manipolare la maggior parte delle impostazioni comuni tramite diverse schermate di configurazione server della CMC. Per riferimento, questa sezione fornisce un elenco completo delle opzioni della riga di comando supportate da ciascun server. È possibile modificare la riga di comando di ogni server direttamente, se è necessario personalizzare ulteriormente il comportamento della piattaforma BI.

In questa sezione i valori riportati tra parentesi quadre [ ] sono opzionali.

#### **i** Nota

Nelle tabelle seguenti sono elencate le opzioni della riga di comando supportate. I server della piattaforma BI utilizzano una serie di opzioni interne non elencate in queste tabelle. Tali opzioni non devono essere modificate.

#### 30.3.1.1 Per visualizzare o modificare la riga di comando di un server

1. Utilizzare la console CMC (Central Management Console) per arrestare il server.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul server e scegliere *Proprietà*.
3. Nella schermata *Proprietà* modificare la riga di comando per il server e fare clic su *Salva e chiudi*.
4. Avviare il server.



## 30.3.2 Opzioni standard per tutti i server

Le opzioni della riga di comando descritte di seguito sono valide per tutti i server della piattaforma BI, se non indicato diversamente. Per informazioni sulle opzioni specifiche di ciascun tipo di server, fare riferimento al resto di questa sezione.

Tabella 144:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-requestPort	<port >	Specificare la porta su cui il server è in ascolto. Il server registra questa porta nel CMS. Se non è specificato alcun valore, viene scelta automaticamente una porta libera superiore a 1024.  <b>i Nota</b> questa porta viene utilizzata per scopi diversi da server diversi. Prima di apportare modifiche, consultare la sezione relativa alla configurazione dei numeri di porta nel <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
-loggingPath	<absolute path>	Specificare il percorso in cui vengono creati i file di registro.

### 30.3.2.1 Gestione dei segnali UNIX

In UNIX, i daemon della piattaforma BI gestiscono i segnali seguenti:

- SIGTERM provoca un normale arresto del server (codice di uscita = 0).
- SIGSEGV, SIGBUS, SIGSYS, SIGFPE e SIGILL causano un arresto rapido (codice di uscita = 1).

### 30.3.3 Central Management Server

Questa sezione riporta le opzioni della riga di comando specifiche del CMS. Il percorso predefinito del server in Windows è <DIRINSTALL>\BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64\_x64\CMS.exe.

Il percorso predefinito del server in UNIX è <DIRINSTALL>/bobje/enterprise40/<piattaforma>/boe\_cmsd.

Tabella 145:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-threads	<numero>	Specifica il numero di thread di lavoro inizializzati e utilizzati dal server CMS. Il valore può essere compreso tra 12 e 150 e 50 è l'impostazione predefinita.
-reinitializedb		Fare in modo che il CMS elimini il database di sistema e lo crei nuovamente solo con gli oggetti di sistema predefiniti. Tutti i dati esistenti nel database si perdono quando viene ricreato.
-quit		Imporre la chiusura del CMS dopo l'elaborazione dell'opzione -reinitializedb.
-receiverPool	<numero>	Specificare il numero di thread che il CMS crea per ricevere le richieste client. Un client può essere un altro server SAP BusinessObjects, la Pubblicazione guidata report, Crystal Reports o un'applicazione client personalizzata creata dall'utente. Il valore predefinito è 5. In genere, non è necessario aumentare tale valore, a meno che non si crei un'applicazione personalizzata con molti client.
-maxobjectsincache	<numero>	Specificare il numero massimo di oggetti che il CMS archivia nella cache. Se si aumenta il numero di oggetti, si riduce il numero di chiamate al database necessarie e migliorano significativamente le prestazioni del CMS. Tuttavia, inserire troppi oggetti in memoria può ridurre eccessivamente la memoria che il CMS ha a disposizione per elaborare le query. Il valore predefinito è 100000.
-ndbqthreads	<numero>	Specificare il numero dei thread di lavoro CMS che inviano richieste al database. Ogni thread ha una connessione al database, quindi è necessario fare attenzione a non superare la capacità del database. Nella maggior parte dei casi, il valore massimo da impostare è 20.

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-oobthreads	<numero>	Se il cluster include più di otto membri di cluster CMS, assicurarsi che la riga di comando per ogni CMS includa questa opzione. Specificare il numero di servizi CMS nel cluster. Questa opzione assicura che il cluster possa sostenere il carico pesante.

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.4 Server di elaborazione Crystal Reports e Crystal Reports Cache Server

Il server di elaborazione Crystal Reports e Crystal Reports Cache Server sono entrambi controllati dalla riga di comando. Le opzioni della riga di comando determinano se il server viene avviato come server di elaborazione, come cache server o come entrambi. Le opzioni valide solo per un tipo di server sono riportate in basso.

I percorsi predefiniti dei server in Windows sono:

- <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0  
  \win64\_x64\cacheserver.exe.
- <DIRINSTALL>\BusinessObjects Business Intelligence platform XI  
  4.0\win64\_x64\pageserver.exe.

I percorsi predefiniti dei server in UNIX sono:

- <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PLATFORM>/boe\_cachesd.
- <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PLATFORM>/boe\_procd.

Tabella 146:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-cache		Abilitare la funzionalità Cache Server.
-deleteCache		Eliminare la directory cache ogni volta che il server viene avviato e interrotto.
-report_ProcessExtPath	<absolutepath>	Specificare la directory predefinita per le estensioni di elaborazione.

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.5 Server di elaborazione di Dashboards e Server cache di Dashboards

Il Server di elaborazione di Dashboards e il Server cache di Dashboards vengono controllati in modo molto simile dalla riga di comando. Le opzioni della riga di comando determinano se il server viene avviato come server di elaborazione, come cache server o come entrambi. Le opzioni valide solo per un tipo di server sono riportate in basso.

I percorsi predefiniti dei server in Windows sono:

- `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects\BI platform 4.0\win64_x64\xccache.exe.`
- `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects\BI platform 4.0\win64_x64\xcproc.exe.`

I percorsi predefiniti dei server in UNIX sono:

- `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>_64/boe_xccached.`
- `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>_64/xcprocd.`

Tabella 147:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-cache		Abilitare la funzionalità Cache Server.
-dir	<code>&lt;absolutepath&gt;</code>	Specificare la directory di cache per Cache Server e la directory temporanea per il server di elaborazione. Le directory create sono <code>absolutepath/cache</code> e <code>absolutepath/temp</code>
-deleteCache		Eliminare la directory cache ogni volta che il server viene avviato e interrotto.
-psdir	<code>&lt;absolutepath&gt;</code>	Specificare la directory temporanea per il server di elaborazione. Questa opzione sostituisce -dir.
-refresh	<code>&lt;minutes&gt;</code>	Condividere le pagine memorizzate nella cache per il numero specificato di minuti.

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-auditMaxEventsPerFile	<numero>	Nel Cache Server, specifica il numero massimo di azioni di controllo registrate nel file di registro di controllo. Il valore predefinito è 500. Se questo numero massimo di record viene superato, il server apre un nuovo file di registro.

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.6 Job Server

Questa sezione riporta le opzioni della riga di comando specifiche per i Job Server adattivi.

Il percorso predefinito del server in Windows è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64\_x64\JobServer.exe.

Il percorso predefinito del server in UNIX <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PIATTAFORMA>/boe\_jobsd.

Tabella 148:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-dir	<absolutepath>	Specificare la directory dei dati del Job Server.
-maxJobs	<number>	Impostare il numero massimo di processo simultanei che il server gestirà. Il valore predefinito è 5.
-requestJSChildPorts	<lowerbound-upperbound>	<p>Specificare l'intervallo di porte che i processi secondari devono utilizzare in un ambiente firewall. Ad esempio, 6800-6805 limita i processi secondari a sei porte.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Affinché questa opzione diventi operativa, è inoltre necessario specificare l'impostazione -requestPort.</p> </div>

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-report_ProcessExtPath	<absolutePath>	Specificare la directory predefinita per le estensioni di elaborazione. Per ulteriori informazioni consultare il <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.7 Adaptive Processing Server

Adaptive Processing Server utilizza parametri definiti per SAP Java Virtual Machine (SAP JVM). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione di SAP JVM.

### 30.3.8 Report Application Server

Questa sezione riporta le opzioni della riga di comando specifiche Report Application Server.

Il percorso predefinito del server in Windows è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win32\_x86\crystalras.exe.

Il percorso predefinito del server in UNIX è <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<PIATTAFORMA>/ras/boe\_crystalrasd.

Tabella 149:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-iport	<port>	Specificare il numero di porta per la ricezione delle richieste TCP/IP durante l'esecuzione in modalità autonoma (all'esterno della piattaforma BI).

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-report_ProcessExtPath	<absolutePath>	Specificare la directory predefinita per le estensioni di elaborazione. Per ulteriori informazioni consultare il <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
-ProcessAffinityMask	<mask>	<p>Utilizzare una maschera per specificare esattamente quali CPU utilizzerà il RAS quando viene eseguito in un computer multiprocessore.</p> <p>La maschera presenta il formato 0×ffffff, dove ogni f rappresenta un processore e l'elenco dei processori viene letto da destra a sinistra (in altre parole, l'ultima f rappresenta il primo processore). Per ogni f, sostituire 0 (utilizzo della CPU non consentito) o 1 (l'utilizzo della CPU consentito).</p> <p>Ad esempio, se si esegue il RAS su un computer a 4 processori e si desidera utilizzare il terzo e il quarto processore, specificare la maschera 0×1100. Per utilizzare il secondo e il terzo processore, specificare 0×0110.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>RAS utilizza i primi processori consentiti nella stringa, fino al numero massimo specificato dalla licenza. Se si dispone di una licenza per due processori, 0×1110 ha lo stesso effetto di 0×0110.</p> </div> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Il valore predefinito della maschera è -1, che ha lo stesso significato di 0×1111.</p> </div>

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

## 30.3.9 Server di elaborazione Web Intelligence

In questa sezione sono elencate le opzioni della riga di comando specifiche di Server di elaborazione Web Intelligence.

Il percorso predefinito del server in Windows è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64\WIReportServer.exe`.

Il percorso predefinito del server in UNIX è `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<PIATTAFORMA>/WIReportServer`.

Tabella 150:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-ConnectionTimeout Minutes	<code>&lt;minutes&gt;</code>	Specifica il numero di minuti prima del timeout del server.
-MaxConnections	<code>&lt;number&gt;</code>	Specifica il numero massimo di connessioni simultanee che il server consente in una volta.
-DocExpressEnable		Abilita la memorizzazione dei documenti Web Intelligence durante la visualizzazione dei documenti stessi.
-DocExpressRealTime CachingEnable		Abilita la cache in tempo reale dei documenti Web Intelligence.
-DocExpressCache DurationMinutes	<code>&lt;minutes&gt;</code>	Specifica il tempo (in minuti) per il quale il contenuto è memorizzato nella cache.
-DocExpressMaxCache SizeKB	<code>&lt;kilobytes&gt;</code>	Specifica la dimensione della cache dei documenti.
-EnableListOfValues Cache		Abilita la cache per sessioni utente degli elenchi di valori
-ListOfValuesBatchSize	<code>&lt;number&gt;</code>	Il numero massimo di valori che possono essere restituiti per ogni batch di elenco dei valori.
-UniverseMaxCacheSize	<code>&lt;number&gt;</code>	Specifica il numero di universi da memorizzare.
-WIDMaxCacheSize	<code>&lt;number&gt;</code>	Specifica il numero di documenti Web Intelligence che possono essere memorizzati nella cache.



## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.10 Input e Output File Repository Server

Questa sezione riporta le opzioni della riga di comando specifiche dell'Input e dell'Output File Repository Server.

Il percorso predefinito dei server in Windows è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64_x64\fileserver.exe`

Il percorso predefinito del programma che fornisce entrambi i server in UNIX è: `<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<platform>/boe_filesd`. Per impostazione predefinita, il Server Intelligence Agent avvierà un'istanza di `boe_filesd` per l'Input File Repository Server e un'istanza per l'Output File Repository Server.

Tabella 151:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
<code>-rootDir</code>	<code>&lt;absolutePath&gt;</code>	<p>Impostare la directory principale delle sottocartelle e dei file gestiti dal server. I percorsi file utilizzati per fare riferimento ai file del File Repository Server vengono interpretati come relativi a questa directory principale.</p> <div><p><b>i Nota</b></p><p>Tutti gli Input File Repository Server e tutti gli Output File Repository Server devono condividere la stessa directory principale (altrimenti c'è il rischio produrre istanze incoerenti). Inoltre, la directory principale di input non deve coincidere con la directory principale di output. È consigliabile replicare le directory principali utilizzando una matrice RAID o una soluzione hardware alternativa.</p></div>

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-tempDir	<absolutePath>	<p>Impostare il percorso della directory temporanea che il FRS utilizza per il trasferimento di file. Utilizzare questa opzione della riga di comando se si desidera controllare il percorso della directory temporanea del server FRS o se il nome della directory temporanea predefinita generato dal server FRS supera il limite di percorso del file system, impedendo l'avvio del server FRS.</p> <div> <b>i Nota</b>  Non specificare una directory esistente per questa opzione. La directory specificata verrà svuotata all'avvio di FRS e rimossa all'arresto di FRS. Se si utilizza una directory esistente, verrà svuotata e rimossa. </div>
-maxidle	<minutes>	Specificare il numero di minuti trascorsi i quali una sessione inattiva viene eliminata.
-legacymode		Consentire alle versioni precedenti dell'SDK, o ai clienti precedenti alla versione 4.0, l'accesso completo alla piattaforma BI.

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

### 30.3.11 Event Server

Questa sezione riporta le opzioni della riga di comando specifiche dell'Event Server.

Il percorso predefinito del server in Windows è <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0\win64\_x64\EventServer.exe

Il percorso predefinito del server in Unix è <DIRINSTALL>/sap\_bobj/enterprise\_xi40/<piattaforma>/boe\_eventsd

Tabella 152:

Opzione	Argomenti validi	Comportamento
-cleanup	<minutes>	Specificare la frequenza (in minuti) con cui il server elimina i proxy listener. Il valore rappresenta la quantità di tempo richiesto per eseguire due eliminazioni. Se ad esempio si specifica un valore pari a 10, i proxy verranno puliti ogni cinque minuti.

## Informazioni correlate

[Opzioni standard per tutti i server \[pagina 917\]](#)

## 31 Repository Diagnostic Tool

### 31.1 Panoramica dello Strumento di diagnostica del repository

Lo Strumento di diagnostica del repository è uno strumento da riga di comando che esegue scansioni, diagnosi e riparazioni delle incoerenze che si possono verificare tra il database di sistema di Central Management Server (CMS) e il servizio archivio di File Repository Server (FRS) o nei metadati degli InfoObject archiviati nel database CMS.

Durante le normali operazioni, si verificano raramente conflitti nel database di sistema CMS. Tuttavia, è possibile che si verifichino conflitti durante gli eventi imprevisti, come ripristino di emergenza, ripristino di backup o interruzioni di rete. Durante questi eventi, il database di sistema CMS può essere interrotto durante l'esecuzione di un'attività. Questo può causare conflitti con gli oggetti nel database di sistema CMS.

Lo Strumento di diagnostica del repository esegue la scansione del database di sistema CMS e individua le incoerenze in report, utenti, gruppi di utenti, cartelle, server, universi, connessioni agli universi e altri oggetti.

Tale strumento esegue la scansione di due tipi di incoerenze.

- Conflitti tra oggetti e file.  
Si tratta di incoerenze che si possono verificare tra InfoObject nel database CMS e i file corrispondenti nei file repository. Ad esempio, un file archiviato nel file repository server potrebbe non disporre di un oggetto corrispondente nel database di sistema CMS.
- Incoerenze nei metadati di InfoObject.  
Si tratta di incoerenze che possono essere presenti in una definizione di oggetto di InfoObject (metadati) nel database CMS. Ad esempio, un InfoObject può fare riferimento a un altro InfoObject che non esiste nel database CMS.

Lo Strumento di diagnostica del repository esegue due funzioni, a seconda dei parametri specificati durante l'esecuzione:

- Esegue la scansione del database di sistema CMS e dei servizi archivi FRS, segnala le incoerenze e produce un file di registro in formato XML con le azioni consigliate per riparare le incoerenze.
- Esegue la scansione e ripara le incoerenze individuate nel database di sistema CMS e nel FRS e segnala le azioni eseguite in un file di registro in formato XML.

### 31.2 Utilizzo dello strumento di diagnostica del repository

Lo Strumento di diagnostica del repository (RDT) è disponibile su qualsiasi computer in cui sia installato Central Configuration Manager (CCM). Questo strumento da riga di comando consente di eseguire la scansione, diagnosticare e riparare le incoerenze che possono verificarsi tra il database di sistema CMS e il servizio archivio FRS o le incoerenze presenti nei metadati di InfoObject.

È consigliabile eseguire il backup del database CMS e del servizio archivio FRS ed eseguire lo strumento RDT sulla versione di backup con i servizi della piattaforma BI inattivi. Se ciò non è possibile, lo strumento RDT può essere eseguito su un database attivo.

Se si desidera eseguire RDT su un database attivo, considerare quanto segue:

- RDT utilizza una sola connessione di database durante l'esecuzione.
- Lo strumento RDT verifica solo la coerenza del database rispetto al momento in cui ne è stata avviata l'esecuzione. Tutte le incoerenze che si verificano durante l'esecuzione dello strumento RDT non vengono registrate né corrette.
- La memoria del computer host su cui è in esecuzione RDT deve essere superiore ai valori normalmente consigliati per il sistema per l'elaborazione delle transazioni RDT:
  - Un database con un massimo di 50.000 InfoObject deve presentare una quantità aggiuntiva di 350 MB disponibile per l'elaborazione
  - Un database con un numero di InfoObject compreso tra 50.000 e 400.000 deve presentare una quantità aggiuntiva di 1,7 GB disponibile per l'elaborazione
  - un database di 400000-1000000 InfoObject deve avere 4 GB aggiuntivi disponibili per l'elaborazione
- RDT non deve essere eseguito dal server CMS. Se viene eseguito su un computer separato, si riduce l'impatto sulle prestazioni del sistema.
- Lo strumento può avere un impatto moderato sulle prestazioni del database mentre è in esecuzione.

Lo strumento RDT non richiede che il servizio CMS sia in esecuzione. Viene eseguito direttamente sul database CMS.

## 31.2.1 Per utilizzare lo strumento Repository Diagnostic Tool

1. Se si esegue lo strumento in un computer Windows, aprire una finestra di comando ed eseguire il comando seguente:

```
<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\reposcan.exe  
<argomenti>, dove <argomenti> è l'elenco dei parametri che si desidera specificare.
```

2. Se si esegue lo strumento in un computer Unix, aprire una shell compatibile /usr/bin/sh ed eseguire il comando seguente.

```
.<DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/<piattaforma>/boe_reposcan.sh <argomenti>  
dove <piattaforma> è «linux_x64», «solaris_sparcv9», «hpux_ia64» o «aix_rs6000_64», e <argomenti> è  
l'elenco dei parametri che si desidera specificare.
```

### Nota

Durante l'immissione dei parametri della riga comandi in Unix, potrebbe essere necessario eseguire l'escape di uno o più caratteri shell speciali. Ad esempio, se viene utilizzato un punto esclamativo «!» in una password, potrebbe essere necessario eseguirne l'escape, come nel seguente caso: `./ccm.sh -display -username Administrator -password Abc\!defgh123 -cms cmsname.`

Lo strumento Repository Diagnostic Tool esegue la scansione del repository per individuare incoerenze. A seconda dei parametri specificati, lo strumento esegue la diagnosi e la registrazione delle incoerenze oppure ripara le incoerenze e registra le azioni eseguite.

In `Repo_Scan_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.xml` vengono elencate le incoerenze individuate dallo strumento. Se lo strumento viene configurato per riparare le incoerenze riscontrate, viene creato anche il file

Repo\_Repair\_yyyy\_mm\_dd\_hh\_mm\_ss.xml. In questo file sono indicati in dettaglio gli oggetti riparati e i file orfani eliminati. Sono anche elencate le incoerenze che non possono essere riparate.

Il percorso dei file di registro può essere specificato dal parametro `outputdir`. Se il parametro non viene specificato, la directory predefinita per i file di registro è `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan` in Windows e `./sap_bobj/enterprise_xi40/reposcan` in Unix.

#### **i** Nota

L'applicazione fornisce un file XSL predefinito che può essere utilizzato con il file XML per creare una pagina HTML. Il file XSL viene memorizzato nella directory `<DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan` in Windows e `./sap_bobj/enterprisexi_40/reposcan` in Unix.

Per un elenco dei messaggi di avviso e di azioni consigliate eseguite dallo strumento RDT quando riscontra incoerenze, vedere *Incoerenze nei metadati CMS* e *Incoerenze tra CMS e FRS*.

## Informazioni correlate

[Incoerenze nei metadati CMS \[pagina 936\]](#)

[Incoerenze tra CMS e FRS \[pagina 935\]](#)

## 31.2.2 Parametri di Repository Diagnostic Tool

Questo strumento accetta i parametri riportati nella tabella seguente:

#### **i** Nota

Durante l'esecuzione, le voci dei file di parametro vengono sovrascritte dagli argomenti della riga di comando.

Tabella 153: Parametri generali

Parametro	Facoltativi o obbligatori	Descrizione
dbdriver	Obbligatorio	Tipo di driver utilizzato per connettersi al database CMS. I valori accettati sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• db2databasesubsystem</li><li>• maxdbdatabasesubsystem</li><li>• mysqldatabasesubsystem</li><li>• oracledatabasesubsystem</li><li>• sqlserverdatabasesubsystem</li><li>• sybasedatabasesubsystem</li><li>• sqlanywheredatabasesubsystem</li></ul>

Parametro	Facoltativi o obbligatori	Descrizione
connect	Obbligatorio	<p>Dettagli di connessione utilizzati per connettersi al database CMS.</p> <p>Ad esempio: -connect  "UID=root;PWD=&lt;password&gt;;DSN=&lt;dsn&gt;;HOSTNAME=&lt;nomehost&gt;;PORT=&lt;numeroporta&gt;"</p>
dbkey	Obbligatorio	<p>Immettere la chiave cluster per la distribuzione della piattaforma BI.</p> <p>Se non si conosce la chiave cluster, reimpostarla procedendo come indicato di seguito:</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se il computer si trova in un cluster, sarà necessario eseguire questa procedura per tutti i membri del cluster. Eseguire il backup dell'archivio file e del database CMS prima di procedere.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avviare Central Configuration Manager (CCM).</li> <li>2. In CCM, fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA (Server Intelligence Agent) e scegliere <i>Arresta</i>. Non procedere al passaggio 3 fino a quando lo stato SIA non è contrassegnato come «Interrotto».</li> <li>3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul SIA e scegliere <i>Proprietà</i>.</li> <li>4. Nella scheda Configurazione fare clic su <i>Cambia</i> accanto a <i>Configurazione chiave cluster CMS</i>.</li> <li>5. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Fare clic su Sì per continuare.</li> <li>6. Nella finestra di dialogo <i>Modifica chiave cluster</i> immettere la stessa chiave a otto caratteri in entrambi i campi <i>Nuova chiave cluster</i> e <i>Conferma nuova chiave cluster</i>.</li> </ol> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Lo Strumento di diagnostica del repository non verrà eseguito se il parametro dbkey viene omissso o se la chiave cluster non è corretta.</p> </div> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>La chiave cluster visualizzata nel CCM viene crittografata e non può essere utilizzata nel parametro dbkey.</p> </div> <p>Per ulteriori informazioni sulle chiavi cluster, vedere «Protezione della piattaforma BI» nel <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i>.</p>

Parametro	Facoltativi o obbligatori	Descrizione
inputfrsdir	Obbligatorio	<p>Il percorso file di Input File Repository Server.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'account utente con cui è stato eseguito l'accesso viene utilizzato per eseguire lo strumento da riga di comando. È necessario che disponga del controllo completo sul percorso di file.</p> </div>
outputfrsdir	Obbligatorio	<p>Il percorso file di Output File Repository Server.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>L'account utente con cui è stato eseguito l'accesso viene utilizzato per eseguire lo strumento della riga di comando. È necessario che disponga del controllo completo sul percorso file.</p> </div>
outputdir	Facoltativo	<p>Percorso del file in cui lo strumento RDT scrive i file di registro.</p> <p>Il valore predefinito è <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\reposcan</code> in Windows e <code>./sap_bobj/enterprise_xi40/reposcan</code> in Unix.</p>
count	Facoltativo	<p>Numero di errori approssimativi di cui eseguire la scansione. Assicura prestazioni ottimali. Il conteggio superiore è 2e31 - 1. Un valore pari a 0 viene interpretato come l'intero repository.</p> <p>Il valore predefinito è 0.</p>
repair	Facoltativo	<p>Indica allo strumento RDT di riparare tutte le incoerenze riscontrate. Il comportamento predefinito è quello di segnalare solo le incoerenze senza eseguirne la riparazione. Se il parametro <code>repair</code> esiste nella riga di comando, RDT segnala e corregge tutte le incoerenze.</p> <div> <p><b>⚠ Messaggio di avvertimento</b></p> <p>Questo processo eliminerà gli oggetti o i file orfani nel database del repository.</p> </div>
scanfrs	Facoltativo	<p>Specifica se lo strumento RDT esegue la scansione dei server CMS e FRS per individuare le incoerenze.</p>
scancms	Facoltativo	<p>Specifica se lo strumento RDT esegue la scansione del server CMS per individuare le incoerenze tra InfoObject.</p>



Parametro	Facoltativi o obbligatori	Descrizione
submitterid	Facoltativo	<p>Specifica l'ID utente da utilizzare in sostituzione di ID mancanti o non validi per gli oggetti pianificati. Se non viene fornito alcun valore, lo strumento RDT non sostituisce gli ID non validi. Se l'ID utente fornito non esiste nel server CMS, lo strumento RDT richiede un ID valido.</p> <p>Questo parametro viene utilizzato solo quando lo strumento RDT viene eseguito in modalità di riparazione.</p>
startid	Facoltativo	<p>Specifica l'oggetto nel database CMS per il quale avviare la scansione. Ad esempio, se è già stata eseguita la scansione dei primi 500 oggetti nel repository, è possibile impostare – <b>startid=501</b> per avviare una nuova scansione in corrispondenza del 501° oggetto.</p> <p>Il valore predefinito è <b>1</b>.</p>
optionsfile	Facoltativo	<p>Specifica il percorso di un file di parametro. Il file di parametro è un file di testo che elenca ogni opzione della riga di comando con i relativi valori. Il file deve riportare un parametro per riga.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Con questa opzione, è possibile impostare tutti i parametri in un file di testo come descritto in precedenza. Utilizzare questa opzione per puntare al file di parametro senza immettere i parametri nella riga di comando.</p> </div>
syscopy	Facoltativo	<p>Questo parametro viene utilizzato quando si copia il database di repository. È necessario eseguire lo strumento sulla copia appena creata, per aggiornarla ed evitarne il clustering con i server di sistema di origine. Ciò non sarà necessario, se la copia non è in grado di comunicare con il sistema di origine. Lo strumento deve essere utilizzato solo con i parametri obbligatori e non deve essere combinato con altri parametri facoltativi presenti nell'elenco.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Prestare attenzione a non eseguire RDT con il parametro <b>syscopy</b> sul sistema di origine.</p> </div>

Parametro	Facoltativi o obbligatori	Descrizione
trace	Facoltativo	Questo parametro genera analisi (registrazioni di eventi che si verificano durante il funzionamento di un componente monitorato) e le raccoglie in file di registro con l'estensione .glf nella seguente posizione. <DIR_INSTALL_SAP_BOBJ>\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging

Se lo strumento di diagnostica del repository è in esecuzione su un CMS cluster attivo, verranno utilizzati i seguenti parametri.

Tabella 154: Utilizzo dello strumento RDT in un server CMS cluster

Parametro	Facoltativo o obbligatorio	Descrizione
requestport	Facoltativo	Il numero della porta utilizzata dallo strumento RDT per comunicare con il server CMS. Accetta numeri interi positivi. Per impostazione predefinita, lo strumento utilizza il valore del sistema operativo del computer in cui viene eseguito.
numericip	Facoltativo	Se lo strumento RDT utilizza l'indirizzo IP numerico anziché il nome host per la comunicazione tra il server CMS e il computer in cui viene eseguito. I valori accettabili sono <b>True</b> e <b>False</b> .  L'impostazione predefinita è <b>False</b> .
ipv6	Facoltativo	Il nome ipv6 del computer in cui viene eseguito lo strumento RDT. Accetta una stringa.  Il valore predefinito è il nome host del computer in cui viene eseguito lo strumento RDT.
port	Facoltativo	Il nome ipv4 del computer in cui viene eseguito lo strumento RDT. Accetta una stringa.  Il valore predefinito è il nome host del computer in cui viene eseguito lo strumento RDT.
threads	Facoltativo	Numero di thread da utilizzare. Accetta numeri interi positivi.  Il valore predefinito è <b>12</b> .

I parametri seguenti vengono utilizzati quando lo strumento RDT utilizza SSL per comunicare con il database CMS di cui esegue la scansione.

Tabella 155: Utilizzo dello strumento RDT con SSL

Parametro	Facoltativo o obbligatorio	Descrizione
protocol	Facoltativo	Specifica se lo strumento viene eseguito in modalità SSL. L'unico valore accettato è <b>ssl</b> .
ssl_certdir	Facoltativo	Directory che contiene i certificati SSL.
ssl_trustedcertificate	Facoltativo	Nome file del certificato.
ssl_mycertificate	Facoltativo	Nome file del certificato firmato.
ssl_mykey	Facoltativo	Nome del file che contiene la chiave SSL privata.
ssl_mykey_passphrase	Facoltativo	Nome del file che contiene la chiave di accesso SSL.

### Esempio

Nell'esempio seguente per Windows viene eseguita la scansione dei server CMS e FRS per entrambi i tipi di incoerenze e vengono riparate le incoerenze riscontrate.

```
reposcan.exe
-dbdriver mysql databasesubsystem
-connect «UID=root;PWD=<Password1>;DSN=<myDsn>;HOSTNAME=<myHostname>;PORT=<3306>»
-inputfrsdir «C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\FileStore\Input»
-outputfrsdir «C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects
Enterprise XI 4.0\FileStore\Output»
-dbkey <chiave cluster>
-repair
```

### Esempio

Esempio per Unix:

```
./boe_reposcan.sh
-dbdriver oracledatabasesubsystem
-connect "UID=<bi_admin>;PWD=<Password1>;DSN=<myDsn>;PORT=<6400>"
-inputfrsdir /apps/frs/bi/frsinput
-outputfrsdir /apps/frs/bi/frsoutput
-dbkey <chiave cluster>
```

## 31.3 Incoerenze tra CMS e FRS

Nella tabella seguente vengono descritte le incoerenze che possono esistere tra un database Central Management Server (CMS) e i File Repository Server (FRS) riconosciuti dallo Strumento di diagnostica del repository.

- Messaggio di avviso

Il messaggio di avviso viene scritto nei file di registro di scansione e di riparazione.

- **Conflitto**  
Spiegazione dell'incoerenza riscontrata dallo strumento RDT per l'oggetto.
- **Suggerimento**  
Azione consigliata dallo Strumento di diagnostica del repository quando rileva un'incoerenza. Ciò è indicato nel file di registro di scansione.
- **Azione**  
Azione eseguita dallo strumento RDT per riparare un'incoerenza. Ciò è indicato nel file di registro di riparazione.

Messaggio di avviso	Conflitto	Suggerimento	Azione
L'oggetto <nome oggetto> <tipo oggetto> (ID oggetto = <ID>) fa riferimento a file che non esistono in FRS (<nome file>).	L'oggetto esiste nel database CMS, ma non è presente un file corrispondente nel server FRS.	Consentire all'applicazione l'eliminazione di questo oggetto. Verranno eliminati anche gli oggetti che discendono da questo oggetto.	Eliminazione dell'oggetto dal repository.
Il file <nome file> è presente in Input FRS o Output FRS, ma non è presente InfoObject nel repository.	Il file esiste nel server FRS, ma non esiste un file corrispondente nel database CMS.	Consentire la rimozione del file non collegato nell'applicazione.	Nessuna azione eseguita.
L'oggetto <Tipo oggetto> <Nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) include il file <Nome file>. La dimensione del file archiviato è <dimensione>, che non corrisponde alla dimensione effettiva del file <dimensione>.	La dimensione del file non corrisponde alla dimensione del file InfoObject.	Consentire l'aggiornamento dell'oggetto con la dimensione file corretta nell'applicazione.	Aggiornamento dell'oggetto con la dimensione file corretta.
Questa directory non contiene file.	La cartella FRS è vuota.	Consentire la rimozione della directory nell'applicazione.	Rimozione della cartella vuota.

## 31.4 Incoerenze nei metadati CMS

Nella tabella seguente vengono illustrate le incoerenze che si possono verificare nei metadati degli oggetti presenti nel database di un sistema CMS (Central Management Server) riconosciute dallo Strumento di diagnostica del repository.

- **Messaggio di avviso**  
Il messaggio di avviso viene scritto nei file di registro di scansione e di riparazione.
- **Conflitto**  
Spiegazione dell'incoerenza riscontrata dallo strumento RDT per l'oggetto.
- **Suggerimento**  
Azione consigliata dallo Strumento di diagnostica del repository quando rileva un'incoerenza. Ciò è indicato nel file di registro di scansione.

- Azione

Azione eseguita dallo strumento RDT per riparare un'incoerenza. Ciò è indicato nel file di registro di riparazione.

Messaggio di avviso	Conflitto	Suggerimento	Azione
L'oggetto principale dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) non è disponibile (ID oggetto principale = <ID>).	Un ID oggetto principale dell'oggetto non è disponibile o non è valido.	Consentire lo spostamento dell'oggetto nella cartella "Riparazione BOE" nell'applicazione.	Spostamento dell'oggetto e dei relativi oggetti secondari nella cartella Riparazione BOE.
L'oggetto proprietario dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) non è disponibile (ID oggetto proprietario = <ID>).	Un ID oggetto proprietario dell'oggetto non è disponibile o non è valido.	Consentire all'applicazione di assegnare l'oggetto all'amministratore.	Assegnazione dell'oggetto all'amministratore.
L'oggetto mittente dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) non è disponibile (ID oggetto mittente = <ID>).	Un ID oggetto mittente dell'oggetto non è disponibile o non è valido.	<p>Il suggerimento visualizzato dallo strumento RDT dipende dal fatto che è stato fornito un valore per il parametro – submitterid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si fornisce tale parametro, il suggerimento è «Consentire l'aggiornamento dell'oggetto con la dimensione file corretta nell'applicazione».</li> <li>• Se non si fornisce questo parametro, il suggerimento è «Ripianificare l'oggetto o utilizzare la riga di comando -submitterid per sostituire l'ID mittente non valido».</li> </ul>	<p>Se si fornisce un valore per il parametro –submitterid lo strumento RDT applica tale valore per l'ID mittente dell'oggetto.</p> <p>Se non si fornisce un valore per tale parametro, lo strumento RDT non esegue alcuna azione. Quando si ripianifica l'oggetto, il server CMS applica un nuovo ID.</p>
La proprietà dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) dell'ultima istanza completata fa riferimento a un oggetto mancante (ID oggetto ultima istanza completata = <ID>).	L'ultima istanza completata dell'oggetto non è disponibile o non è valida.	Consentire il ricalcolo della proprietà nell'applicazione.	Ricalcolo della proprietà.
L'oggetto calendario dell'oggetto <tipo	L'oggetto fa riferimento a un calendario che non esiste.	Ripianificare l'oggetto con un calendario esistente. Non è	Nessuna azione eseguita.

Messaggio di avviso	Conflitto	Suggerimento	Azione
oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) non è disponibile (ID oggetto calendario = <ID>).		possibile eseguire alcuna azione nell'applicazione.	
Il gruppo di server di pianificazione obbligatorio dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto>' (ID oggetto = <ID>) è mancante (ID oggetto gruppo server = <ID>).	Il server preferito non esiste.	Ripianificare l'oggetto e scegliere un gruppo di server esistente. Non è possibile eseguire alcuna azione nell'applicazione.	Nessuna azione eseguita.
Uno o più oggetti mancanti dall'elenco di eventi in sospeso dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) (ID oggetto/i evento = <ID>).	Uno o più degli eventi che l'oggetto attende non esistono.	Ripianificare l'oggetto in modo che attenda oggetti evento esistenti. Non è possibile eseguire alcuna azione nell'applicazione.	Nessuna azione eseguita.
Uno o più oggetti mancanti dall'elenco di eventi da attivare dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) (ID oggetto/i evento = <ID>).	Questo oggetto attiva un evento inesistente.	Consentire la rimozione degli eventi mancanti dall'elenco di eventi da attivare dell'oggetto nell'applicazione.	Rimozione degli eventi mancanti dall'elenco di eventi da attivare dell'oggetto.
L'elenco di controllo di accesso dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) fa riferimento a un oggetto principale mancante (ID oggetto principale = <ID>).	Voce di controllo di accesso orfana.	Consentire la rimozione dell'oggetto principale mancante dall'elenco di controllo di accesso dell'oggetto nell'applicazione.	Rimozione dell'oggetto principale mancante dall'elenco di controllo di accesso dell'oggetto.
L'elenco di controllo di accesso dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) fa riferimento a un livello di accesso mancante (ID livello di accesso = <ID>).	Voce di controllo di accesso orfana.	Consentire la rimozione del livello di accesso mancante dall'elenco di controllo di accesso dell'oggetto nell'applicazione.	Rimozione del livello di accesso mancante dall'elenco di controllo di accesso dell'oggetto.
L'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) ha più cartelle Preferiti.	Un account utente specifico ha più cartelle Preferiti.	Consentire il consolidamento di più cartelle in una singola cartella Preferiti nell'applicazione.	Tutte le cartelle Preferiti sono state consolidate in una singola cartella Preferiti.
L'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) contiene voci del file di input non valide (<File>).	L'oggetto contiene voci non valide nell'elenco di file di input.	Consentire la rimozione delle voci non valide dell'oggetto dall'elenco di file di input tramite lo strumento.	Rimozione delle voci non valide dall'elenco di file di input dell'oggetto.

Messaggio di avviso	Conflitto	Suggerimento	Azione
L'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) contiene voci del file di input non valide (<File>).	L'oggetto contiene voci non valide nell'elenco di file di output.	Consentire la rimozione delle voci non valide dell'oggetto dall'elenco di file di output tramite lo strumento.	Rimozione delle voci non valide dall'elenco di file di output dell'oggetto.
Il gruppo di server di pianificazione obbligatorio dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) è mancante (ID oggetto gruppo server = <ID>).	Il gruppo server cache obbligatorio non è disponibile nell'oggetto.	Ripianificare l'oggetto e scegliere un gruppo di server esistente.	Nessuna azione eseguita.
Il gruppo di server di pianificazione obbligatorio dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) è mancante (ID oggetto gruppo server = <ID>).	Il gruppo server di elaborazione obbligatorio non è disponibile nell'oggetto.	Ripianificare l'oggetto e scegliere un gruppo di server esistente.	Nessuna azione eseguita.
Uno o più oggetti mancanti dall'elenco di profili dell'oggetto <tipo oggetto> <nome oggetto> (ID oggetto = <ID>) (ID profilo/i = <ID>).	Nell'elenco di profili dell'oggetto non sono disponibili uno o più oggetti.	Aggiornare la pubblicazione con i profili esistenti. Non è possibile eseguire alcuna azione nell'applicazione.	Nessuna azione eseguita.

## 32 Appendice sui diritti

### 32.1 Appendice sui diritti

In questa appendice sui diritti è elencata e descritta la maggior parte dei diritti che è possibile impostare su oggetti diversi nel sistema della piattaforma BI. Nei casi in cui sia necessario più di un diritto per eseguire un task su un oggetto, vengono fornite informazioni sui diritti aggiuntivi necessari e sugli oggetti su cui è necessario impostare tale diritti. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei diritti, consultare il capitolo *Impostazione dei diritti* del *Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence*.

### 32.2 Diritti generali

I diritti descritti in questa sezione sono applicabili a più tipi di oggetto. Molti di questi diritti hanno anche diritti del proprietario equivalenti. I diritti del proprietario sono validi solo per il proprietario dell'oggetto di cui vengono verificati i diritti.

I diritti seguenti sono applicabili solo agli oggetti che è possibile pianificare.

- Diritto *Pianificare il documento da eseguire*.
- Diritto *Pianifica per conto degli utenti*.
- Diritto *Pianificare in destinazioni*.
- Diritto *Visualizzare istanze documento*.
- Diritto *Eliminare istanze*.
- Diritto *Interrompere e riprendere istanze del documento*.
- Diritto *Ripianificare istanze*.

Diritto	Descrizione
<i>Visualizzare oggetti</i>	Consente di visualizzare gli oggetti e le relative proprietà. Se non si dispone di questo diritto su un oggetto, l'oggetto viene nascosto nel sistema della piattaforma BI. Si tratta di un diritto di base necessario per tutte le attività.
<i>Aggiungere oggetti alla cartella</i>	Consente di aggiungere oggetti a una cartella. Questo diritto è anche applicabile agli oggetti che si comportano come cartelle, ad esempio le cartelle Posta in arrivo e <i>Preferiti</i> o i pacchetti di oggetti.
<i>Modificare oggetti</i>	Consente di modificare il contenuto e le proprietà di oggetti e cartelle.



Diritto	Descrizione
<i>Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i>	Consente di modificare le impostazioni di protezione per un oggetto.
<i>Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti</i>	Consente di concedere ad altri utenti diritti o livelli di accesso di cui si dispone per un oggetto. A tale scopo, è necessario questo diritto sull'utente e sull'oggetto stesso. Per ulteriori informazioni su questo diritto, consultare il capitolo «Impostazione dei diritti» del <i>Manuale dell'amministratore della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence</i> .
<i>Definire gruppi di server per elaborare i lavori</i>	Consente di specificare quale gruppo di server utilizzare per l'elaborazione degli oggetti. Questo diritto è applicabile solo agli oggetti per i quali è possibile specificare server di elaborazione.  Per specificare un gruppo di server, è anche necessario disporre del diritto <i>Modificare oggetti</i> sull'oggetto.
<i>Eliminare oggetti</i>	Consente di eliminare gli oggetti e le relative istanze.
<i>Copiare oggetti in un'altra cartella</i>	Consente di creare copie di oggetti in altre cartelle nel server CMS. A tale scopo, è necessario disporre del diritto <i>Aggiungere oggetti alla cartella</i> per la cartella di destinazione.  <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Quando viene copiato un oggetto, la protezione esplicita su quell'oggetto non viene copiata; il nuovo oggetto eredita le impostazioni di protezione dalla cartella di destinazione, ma è necessario reimpostare la protezione esplicita.</p> </div>
<i>Replica contenuto</i>	Consente di replicare gli oggetti in un altro sistema in una distribuzione federata.
<i>Pianificare il documento da eseguire</i>	Consente di pianificare gli oggetti.
<i>Pianifica per conto degli utenti</i>	Consente di pianificare gli oggetti per altri utenti o gruppi. L'utente o il gruppo per il quale si pianifica l'oggetto diventa il proprietario dell'istanza dell'oggetto.  Per pianificare un oggetto per altri utenti o gruppi, è anche necessario disporre dei diritti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo diritto sull'utente o il gruppo.</li> <li>Diritto <i>Pianificare il documento da eseguire</i> sull'oggetto.</li> </ul>
<i>Pianificare in destinazioni</i>	Consente di eseguire le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pianificare gli oggetti in destinazioni diversa dal percorso Enterprise predefinito.</li> </ul>

Diritto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare le destinazioni predefinite specificate per la pianificazione.</li> </ul> <p>Per pianificare l'oggetto in destinazioni, è anche necessario disporre dei diritti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto <i>Pianificare il documento da eseguire</i> sull'oggetto da pianificare.</li> <li>• Diritto <i>Aggiungere oggetti alla cartella</i> nella Posta in arrivo del destinatario, per pianificare in una destinazione Posta in arrivo.</li> <li>• Diritto <i>Copia oggetti in un'altra cartella</i> sull'oggetto da pianificare, per inviare una copia in una destinazione Posta in arrivo anziché un collegamento.</li> </ul>
<i>Visualizzare istanze documento</i>	Consente di visualizzare le istanze di oggetti. Si tratta di un diritto di base necessario per tutte le attività eseguite sulle istanze di oggetti.
<i>Eliminare istanze</i>	Consente di eliminare solo le istanze di oggetti. Se si dispone del diritto <i>Eliminare oggetti</i> , non è necessario questo diritto per eliminare le istanze.
<i>Interrompere e riprendere istanze del documento</i>	Consente di interrompere e riprendere le istanze di oggetti in esecuzione.
<i>Ripianificare istanze</i>	Consente di ripianificare le istanze di oggetti.
<i>Add comments -BI Commentary</i>	Consente a un utente di aggiungere commenti a un documento utilizzando BI Commentary.
<i>Elimina commenti - BI Commentary</i>	Consente a un utente di eliminare i commenti da un documento utilizzando BI Commentary.
<i>Elimina commenti creati dall'utente - BI Commentary</i>	Consente a un utente di eliminare i commenti che ha creato da un documento utilizzando BI Commentary.
<i>Modifica commenti - BI Commentary</i>	Consente a un utente di modificare commenti in un documento utilizzando BI Commentary.
<i>Modifica commenti creati dall'utente - BI Commentary</i>	Consente a un utente di modificare i commenti che ha creato in un documento utilizzando BI Commentary.

Diritto	Descrizione
<i>Visualizza commenti - BI Commentary</i>	Consente a un utente di visualizzare commenti in un documento utilizzando BI Commentary.
<i>Visualizza commenti creati dall'utente - BI Commentary</i>	Consente a un utente di visualizzare i commenti che ha creato in un documento utilizzando BI Commentary.

## 32.3 Diritti per tipi di oggetti specifici

### 32.3.1 Diritti sulla cartella

Per semplificare l'amministrazione dei diritti, è consigliabile impostare i diritti sulle cartelle in modo che il relativo contenuto erediti le impostazioni di protezione. I diritti sulle cartelle includono i seguenti:

- Diritti generali applicabili all'oggetto cartella.
- Diritti specifici dei tipi correlati al contenuto della cartella, ad esempio il diritto *Stampa i dati del report* sui report Crystal.

### 32.3.2 Categorie

I diritti in questa sezione sono diritti generali con un significato specifico nel contesto delle categorie pubbliche e personali.

#### **i** Nota

Gli oggetti nelle categorie non ereditano diritti impostati sulle categorie.

Diritto	Descrizione
<i>Aggiungere oggetti alla cartella</i>	Consente di creare nuove categorie nelle categorie. Questo diritto non è necessario per aggiungere oggetti a una categoria.
<i>Modifica oggetti</i>	<p>Consente di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare le proprietà delle categorie.</li> <li>• Spostare la categoria in un'altra categoria come categoria secondaria.</li> <li>• Aggiungere oggetti alla categoria.</li> <li>• Rimuovere oggetti dalla categoria.</li> </ul> <p>Per spostare una categoria in un'altra categoria come categoria secondaria, sono necessari i seguenti diritti:</p>

Diritto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il diritto <i>Eliminare oggetti</i> nella categoria originale.</li> <li>Il diritto <i>Aggiungere oggetti alla cartella</i> nella categoria di destinazione.</li> </ul>
<i>Elimina oggetti</i>	Consente di eliminare la categoria.

### 32.3.3 Documenti Desktop Intelligence

I diritti in questa sezione sono applicabili unicamente ai documenti Desktop Intelligence.

Diritto	Descrizione
<i>Usa elenchi di valori</i>	Consente agli utenti di utilizzare elenchi di valori.
<i>Scarica file associati all'oggetto</i>	Consente agli utenti di scaricare i file associati all'oggetto.
<i>Esporta dati del report</i>	Consente agli utenti di esportare i dati dei documenti nei formati Excel, PDF e CSV. Se non si dispone di questo diritto, è necessario disporre del diritto <i>Salva in formato CSV</i> , <i>Salva in formato Excel</i> o <i>Salva in formato PDF</i> ; questi diritti consentono di esportare documenti solo nel formato specificato.
<i>Visualizza SQL</i>	Consente agli utenti di visualizzare le istruzioni SQL generate per la query.
<i>Aggiorna dati del report</i>	Consente agli utenti di aggiornare i dati dei documenti.
<i>Aggiorna elenco di valori</i>	Consente agli utenti di aggiornare gli elenchi di valori per i prompt quando si crea il prompt o si visualizza il documento. A tale scopo, è necessario disporre anche del diritto <i>Usa elenchi di valori</i> sul documento.

Di seguito sono riportati i diritti dei documenti specifici dei formati PDF, XLS, RTF e di testo:

Diritto	Descrizione
<i>Aggiungere oggetti alla cartella</i>	Consente agli utenti di aggiungere oggetti a una cartella. Questo diritto è anche applicabile agli oggetti che si comportano come cartelle, ad esempio le cartelle Posta in arrivo e Preferiti o i pacchetti di oggetti.
<i>Copia oggetti in un'altra cartella</i>	Consente agli utenti di creare copie di oggetti in altre cartelle del CMS. A tale scopo, è necessario disporre anche del diritto "Aggiungere oggetti alla cartella" per la cartella di destinazione.

Diritto	Descrizione
<i>Elimina istanze</i>	Consente agli utenti di eliminare solo le istanze degli oggetti. Se si dispone del diritto "Eliminare oggetti", non è necessario questo diritto per eliminare le istanze.
<i>Elimina oggetti</i>	Consente agli utenti di eliminare questa categoria.
<i>Modifica oggetti</i>	Consente agli utenti di modificare le proprietà delle categorie, di spostare una categoria in un'altra come sottocategoria, nonché di aggiungere e rimuovere oggetti da una categoria.
<i>Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i>	Consente agli utenti di modificare qualsiasi diritto, per qualsiasi utente su un determinato oggetto.
<i>Interrompere e riprendere istanze del documento</i>	Consente agli utenti di sospendere o riprendere le istanze degli oggetti in esecuzione.
<i>Replica contenuto</i>	Consente agli utenti di replicare gli oggetti in un altro sistema all'interno di una distribuzione federata.
<i>Ripianificare istanze</i>	Consente agli utenti di ripianificare le istanze degli oggetti.
<i>Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti</i>	Consente agli utenti di concedere, negare o reimpostare su non specificato solo i diritti già concessi.
<i>Visualizzare istanze documento</i>	Consente agli utenti di visualizzare le istanze degli oggetti. Si tratta di un diritto di base necessario per tutte le attività eseguite sulle istanze di oggetti.
<i>Visualizzare oggetti</i>	Consente agli utenti di visualizzare la categoria e le sottocategorie che contiene.

## 32.3.4 Note

Le note consentono agli utenti di aggiungere commenti su altri oggetti tramite l'applicazione Discussions. Le note sono collegate insieme in thread di discussione; tali thread sono considerati oggetti secondari degli oggetti presi in considerazione nella discussione. È possibile impostare diritti al livello di oggetto o di cartella per controllare l'utilizzo dei thread di discussione.

I diritti in questa sezione sono applicabili unicamente alle note.

Diritto	Descrizione
Consenti thread di discussione	Questo diritto consente di eseguire le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviare e rispondere ai thread di discussione.</li> <li>• Visualizzare le note in un thread di discussione.</li> <li>• Modificare o eliminare le note pubblicate.</li> </ul>

## 32.3.5 Report Crystal

I diritti in questa sezione sono applicabili unicamente ai report Crystal.

### **i** Nota

Questi diritti sono applicabili unicamente quando i report Crystal si trovano nell'ambiente della piattaforma BI. Quando si scaricano i report Crystal sul disco locale, questi diritti non hanno efficacia. Per evitare questo problema, è possibile negare il diritto *Scarica file associati all'oggetto* per il report Crystal.

Diritto	Descrizione
<i>Stampa i dati del report</i>	Consente di stampare il report.
<i>Aggiorna dati del report</i>	Consente di aggiornare i dati del report.
<i>Esporta dati del report</i>	Consente di esportare dati del report in qualsiasi formato quando si visualizza il report in linea nel visualizzatore Crystal Reports.  Per esportare dati del report nel formato RPT, è necessario disporre anche del diritto <i>Scarica file associati all'oggetto</i> .
<i>Scarica file associati all'oggetto</i>	Questo diritto consente di eseguire le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• Esportare il report nel formato RPT.</li><li>• Aprire il report in Crystal Reports Designer.</li><li>• Pianificare il report nel formato RPT in destinazioni esterne.</li></ul>

## 32.3.6 Documenti Web Intelligence

I diritti in questa sezione sono applicabili unicamente ai documenti Web Intelligence.

Diritto	Descrizione
<i>Usa elenchi di valori</i>	Consente di utilizzare gli elenchi di valori.
<i>Esporta dati del report</i>	Consente di esportare i dati del documento nei formati Excel, PDF e CSV. Se non si dispone di questo diritto, è necessario disporre del diritto <i>Salva in formato CSV</i> , <i>Salva in formato Excel</i> o <i>Salva in formato PDF</i> ; questi diritti consentono di esportare documenti solo nel formato specificato.
<i>Script query - abilita visualizzazione (SQL, MDX...)</i>	Consente la visualizzazione degli script di query (SQL e MDX).

Diritto	Descrizione
<i>Script query - abilita la modifica (SQL, MDX...)</i>	Consente la modifica degli script di query (SQL e MDX). È inoltre possibile modificare le origini dati Free-hand SQL (FHSQL).
<i>Aggiorna dati del report</i>	Consente di aggiornare i dati del documento.
<i>Modifica query</i>	Consente di modificare le query nel documento.
<i>Aggiorna elenco di valori</i>	Consente di aggiornare gli elenchi di valori per i prompt quando si crea il prompt o si visualizza il documento. A tale scopo, è necessario disporre anche del diritto <a href="#">Usa elenchi di valori</a> sul documento.
<i>Salva in formato CSV</i>	Consente di esportare i documenti solo come file CSV. Se si dispone già del diritto <a href="#">Esporta dati del report</a> su un documento, questo diritto non è necessario.
<i>Salva in formato Excel</i>	Consente di esportare documenti solo come file Excel. Se si dispone già del diritto <a href="#">Esporta dati del report</a> su un documento, questo diritto non è necessario.
<i>Salva in formato PDF</i>	Consente di esportare documenti solo come file PDF. Se si dispone già del diritto <a href="#">Esporta dati del report</a> su un documento, questo diritto non è necessario.
<i>Invia a</i>	Consente di inviare documenti allo Scheduler, alla Posta in arrivo della piattaforma BI o come collegamenti ipertestuali nei messaggi di posta elettronica. Questo diritto consente anche agli utenti di Web Intelligence Rich Client di inviare documenti come allegati di posta elettronica.

## 32.3.7 Utenti e gruppi

È possibile impostare diritti su utenti e gruppi come per qualsiasi oggetto presente nell'ambiente della piattaforma BI. I diritti in questa sezione sono diritti specifici del tipo applicabili unicamente agli oggetti utente e gruppo oppure diritti generali aventi un significato specifico nel contesto di utenti e gruppi.

### **i** Nota

Gli utenti e i sottogruppi possono ereditare diritti dall'appartenenza al gruppo.

### **i** Nota

L'autore di un account utente è considerato il proprietario dell'account. Tuttavia, dopo la creazione dell'account, anche l'utente a cui è destinato tale account verrà considerato un proprietario.

Diritto	Descrizione
<i>Modifica oggetti</i>	<p>Consente di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare le proprietà per l'utente o il gruppo.</li> <li>• Gestire l'appartenenza al gruppo.</li> </ul> <p>Per aggiungere un utente o un gruppo a un altro gruppo, è necessario disporre di questo diritto sull'utente o il gruppo e sul gruppo di destinazione.</p>
<i>Modifica password utente</i>	<p>Consente di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare la password per l'account utente. A tale scopo, è necessario disporre del diritto <i>Modificare oggetti</i> per l'account utente.</li> <li>• Modificare la password per un altro account utente. A tale scopo, è necessario disporre dei diritti <i>Modificare oggetti</i> e <i>Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i> per l'account utente.</li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questo diritto non influisce sulle seguenti impostazioni della password utente:</p> <p><i>Nessuna scadenza password</i>  <i>Modifica obbligatoria password all'accesso successivo</i>  <i>Modifica password non consentita</i></p> </div> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questo diritto non è applicabile alle credenziali delle origini dati per gli universi SAP Business Objects.</p> </div>
<i>Sottoscrivi a pubblicazioni</i>	Consente di aggiungere l'utente alle pubblicazioni come destinatario.
<i>Pianifica per conto degli utenti</i>	Consente di pianificare oggetti per conto dell'utente affinché l'utente diventi il proprietario dell'istanza dell'oggetto. A tale scopo, è necessario disporre anche del diritto <i>Pianifica per conto degli utenti</i> sull'oggetto.
<i>Aggiungi o modifica attributi utente</i>	<p>Consente di modificare il valore di un indirizzo di posta elettronica dell'utente o gli attributi utente personalizzati.</p> <p>Questo diritto è applicabile solo agli utenti.</p>
<i>Aggiungi o modifica attributi utente (diritto proprietario)</i>	<p>Consente al proprietario di un oggetto utente di modificare il valore di un indirizzo di posta elettronica dell'utente o gli attributi utente personalizzati.</p> <p>Questo diritto è applicabile solo agli utenti.</p>
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione



Diritto	Descrizione
	Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu Preferenze nelle applicazioni. Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

## 32.3.8 Livelli di accesso

I diritti in questa sezione sono applicabili unicamente ai livelli di accesso.

Diritto	Descrizione
<i>Utilizza livello di accesso per l'assegnazione della protezione</i>	Consente di assegnare il livello di accesso quando si aggiungono principali per accedere agli elenchi di controllo per gli oggetti. A tale scopo, è necessario disporre del diritto <i>Modificare i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i> o <i>Modificare in modo sicuro i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i> per il principale e l'oggetto. Qualora venga concesso il diritto <i>Modificare in modo sicuro i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti</i> , è necessario disporre dello stesso livello di accesso per l'oggetto.

## 32.3.9 Diritti sugli universi (.unv)

I diritti in questa sezione sono applicabili agli universi creati con Universe Design Tool o agli universi .unv. I diritti elencati in questa sezione sono diritti specifici del tipo e applicabili solo agli universi oppure diritti generali con un significato specifico nel contesto degli universi.

### **i** Nota

I diritti sugli universi si applicano solo quando si importano universi dal server CMS nell'applicazione Universe Design Tool. Questi diritti non si applicano quando l'universo viene salvato sul disco locale.

Diritto	Descrizione
<i>Aggiungere oggetti alla cartella</i>	Consente di aggiungere oggetti o insiemi di restrizioni all'universo. A tale scopo, è anche necessario il diritto <i>Modifica restrizioni di accesso</i> .
<i>Visualizzare oggetti</i>	Consente di accedere all'universo e di visualizzarlo.
<i>Modifica oggetti</i>	Questo diritto consente di eseguire le seguenti operazioni:



Diritto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificare l'universo nella console CMC o in Universe Design Tool.</li> <li>• Bloccare o sbloccare l'universo.</li> </ul> <p>Per sbloccare un universo, è anche necessario il diritto <a href="#">Sblocca universo</a>.</p>
<a href="#">Elimina oggetti</a>	Consente di eliminare l'universo.
<a href="#">Traduci oggetti</a>	<p>Consente di salvare i nomi degli oggetti universo tradotti utilizzando Translation Management Tool.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>è inoltre possibile salvare le traduzioni se all'utente è stato concesso esplicitamente il diritto <a href="#">Modifica oggetti</a> ma non è stato negato esplicitamente il diritto <a href="#">Traduci oggetti</a>.</p>
<a href="#">Nuovo elenco di valori</a>	<p>Questo diritto consente di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associare nuovi elenchi di valori. agli oggetti.</li> <li>• Modificare gli elenchi di valori esistenti.</li> </ul> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questo diritto non impedisce la creazione di elenchi sovrapposti di valori.</p>
<a href="#">Stampa universo</a>	Consente di stampare l'universo.
<a href="#">Mostra valori di tabella o oggetto</a>	Consente di visualizzare i valori associati alle tabelle o agli oggetti nell'universo.
<a href="#">Modifica restrizioni di accesso</a>	Consente di modificare le restrizioni di accesso (overload) per l'universo.
<a href="#">Sblocca universo</a>	<p>Consente di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sbloccare l'universo se è bloccato da un altro utente.</li> <li>• Esportare l'universo dal server CMS.</li> </ul> <p>Per sbloccare un universo, è anche necessario il diritto <a href="#">Modificare oggetti</a>.</p>
<a href="#">Accesso ai dati</a>	Consente di recuperare dati dall'universo e aggiornare i documenti in base all'universo. A tale scopo, è anche necessario questo diritto per l'applicazione Universe Design Tool, il documento e la connessione all'universo.
<a href="#">Crea e modifica query in base all'universo</a>	Consente di creare documenti e modificare query basate sull'universo.

## 32.3.10 Diritti sugli universi (.unx)

I diritti in questa sezione sono applicabili agli universi creati con Information Design Tool o agli universi .unx. I diritti elencati in questa sezione sono diritti specifici del tipo e applicabili solo agli universi oppure diritti generali con un significato specifico nel contesto degli universi.

### Nota

I diritti sugli universi si applicano solo agli universi pubblicati in un repository. Questi diritti non si applicano quando l'universo viene salvato in una cartella locale.

Diritto	Descrizione
<i>Visualizzare oggetti</i>	Consente di accedere all'universo e di visualizzarlo.
<i>Modifica oggetti</i>	Consente di ripubblicare l'universo.
<i>Elimina oggetti</i>	Consente di eliminare l'universo.
<i>Recuperare universi</i>	Consente di recuperare un universo pubblicato e di modificare le risorse sottostanti (livello aziendale e base dati) in Information Design Tool. <div> <b>Nota</b> il diritto Recuperare universi è necessario anche per l'applicazione <i>Information Design Tool</i>.</div>
<i>Modificare profili di protezione</i>	Consente di inserire, modificare ed eliminare i profili di protezione per l'universo nell'editor di protezione di Information Design Tool. <div> <b>Nota</b> questo diritto non è necessario per visualizzare i profili di protezione o modificare le opzioni di aggregazione dei profili di protezione.</div>
<i>Assegnare profili di protezione</i>	Consente di assegnare e annullare l'assegnazione dei profili di protezione a utenti e gruppi nell'editor di protezione di Information Design Tool.
<i>Accesso ai dati</i>	Consente di recuperare dati dall'universo e aggiornare i documenti in base all'universo.  In Information Design Tool questo diritto consente di visualizzare in anteprima il set di risultati nel pannello delle query.
<i>Creare e modificare le query basate su questo universo</i>	Consente di creare e modificare query basate sull'universo.

Diritto	Descrizione
	In Information Design Tool questo diritto consente di aprire il pannello delle query e di eseguire una query sull'universo.
<i>Salva per tutti gli utenti</i>	<p>Consente di salvare l'universo per tutti gli utenti.</p> <p><b>i Nota</b> il diritto Salva per tutti gli utenti è anche necessario per l'applicazione <i>Information Design Tool</i>.</p>

### 32.3.11 Livelli di accesso agli oggetti universo

Quando i progettisti creano un universo utilizzando Universe Design Tool o un livello aziendale utilizzando Information Design Tool, assegnano un livello di accesso agli oggetti per ogni oggetto dell'universo. I livelli di accesso agli oggetti disponibili sono:

- Pubblico (predefinito)
- Controllato
- Protetto
- Riservato
- Privato

Dopo aver pubblicato l'universo nel repository, è possibile concedere l'accesso agli oggetti che lo compongono in base ai livelli di accesso agli oggetti assegnati nell'applicazione. È ad esempio possibile concedere l'accesso Pubblico al gruppo Everyone. In questo modo gli utenti di tale gruppo potranno visualizzare gli oggetti dell'universo designati come pubblici.

Ogni livello di accesso agli oggetti concede un grado maggiore di accesso agli oggetti rispetto al precedente. Il livello minimo è Pubblico. I principali cui viene concesso l'accesso di tipo Pubblico possono visualizzare solo gli oggetti designati come pubblici. I principali cui viene concesso l'accesso di tipo Controllato possono visualizzare gli oggetti designati come pubblici e controllati. Privato è l'impostazione di massimo livello e consente ai principali l'accesso a tutti i livelli di accesso agli oggetti, ovvero a tutti gli oggetti presenti nell'universo.

#### **i Nota**

le impostazioni di protezione dei livelli di accesso agli oggetti hanno la precedenza su eventuali impostazioni di protezione ereditate dall'universo.

#### **i Nota**

per gli universi .unx le impostazioni di protezione dei livelli di accesso agli oggetti vengono prese in considerazione con la protezione degli oggetti definita dal profilo di protezione. Per ulteriori informazioni sui profili di protezione, consultare il *Manuale dell'utente di Information Design Tool*.

## Informazioni correlate

[Assegnazione dei livelli di accesso agli oggetti universo \[pagina 953\]](#)

### 32.3.11.1 Assegnazione dei livelli di accesso agli oggetti universo

Per impostare la protezione dei livelli di accesso agli oggetti universo, è necessario disporre del diritto [Modifica i diritti che gli utenti hanno sugli oggetti](#) per l'universo.

1. Nell'area [Universi](#) del CMS selezionare l'universo.
2. Fare clic su ► [Azione](#) ► [Protezione universo](#) ►.
3. Nella finestra di dialogo [Protezione universo](#) selezionare il livello di accesso agli oggetti per l'utente o il gruppo nell'elenco [Livello di protezione dell'oggetto](#).

### 32.3.12 Diritti di connessione

I diritti in questa sezione sono diritti specifici dei tipi e sono applicabili alle connessioni agli universi oppure sono diritti generali con un significato specifico nel contesto delle connessioni agli universi. Tali diritti si applicano alle connessioni pubblicate nel repository.

#### Diritti di connessioni relazionali

Diritto	Descrizione
<a href="#">Visualizzare oggetti</a>	Consente di visualizzare la connessione.
<a href="#">Modifica oggetti</a>	Consente di modificare i parametri di connessione.
<a href="#">Scarica connessione in locale</a>	<p>Consente di utilizzare in modalità offline gli universi creati per la connessione in Web Intelligence Rich Client.</p> <p>Consente di utilizzare il driver del middleware locale nello strumento Information Design Tool. A tale scopo, selezionare l'opzione relativa al middleware locale nelle preferenze di Information Design Tool, per evitare che le query del database utilizzino il middleware del server.</p> <p>Questo diritto è necessario anche per modificare una connessione protetta nello strumento Information Design Tool.</p>

Diritto	Descrizione
<i>Elimina oggetti</i>	Consente di eliminare la connessione.
<i>Copia oggetti in un'altra cartella</i>	Consente di copiare la connessione da una cartella in un'altra.
<i>Accesso ai dati</i>	<p>Consente di recuperare contenuto dal database specificato nella connessione.</p> <p>In Information Design Tool questo diritto consente di esplorare i dati delle tabelle dagli editor delle connessioni e delle basi dati. Consente inoltre di visualizzare l'anteprima del set di risultati nel pannello delle query.</p>
<i>Usa connessione per stored procedure</i>	<p>Consente di utilizzare le stored procedure nel database specificato per la connessione all'universo.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questo diritto è applicabile solo agli universi .unv.</p> </div>

## Diritti di connessioni OLAP

Diritto	Descrizione
<i>Visualizzare oggetti</i>	Consente di visualizzare la connessione.
<i>Modifica oggetti</i>	Consente di modificare i parametri di connessione nell'editor delle connessioni di Information Design Tool.
<i>Elimina oggetti</i>	Consente di eliminare la connessione.
<i>Copia oggetti in un'altra cartella</i>	Consente di copiare la connessione da una cartella in un'altra.

## 32.3.13 Applicazioni

### 32.3.13.1 CMC

Diritto	Descrizione
<i>Accedere a CMC e visualizzare questo oggetto in CMC</i>	Consente a un utente di accedere alla CMC

Diritto	Descrizione
<i>Consenti l'accesso a gestione delle istanze</i>	Consente a un utente di accedere a Gestione delle istanze
<i>Consenti l'accesso a query di relazione</i>	Consente a un utente di eseguire query di relazione nella CMC
<i>Consenti l'accesso a query protezione</i>	Consente a un utente di eseguire query di sicurezza nella CMC

## 32.3.13.2 BI Launch Pad

Diritto	Descrizione
<i>Organizza</i>	Consente a un utente di spostare e copiare oggetti e di aggiungere oggetti alla cartella <i>Preferiti</i> , nonché di creare collegamenti agli oggetti
<i>Invia a posta in arrivo Business Objects</i>	Consente a un utente di inviare oggetti alle Caselle di posta in arrivo BI del destinatario
<i>Invia a destinazione di posta elettronica</i>	Consente a un utente di inviare ai destinatari oggetti tramite posta elettronica
<i>Invia a una posizione file</i>	Consente a un utente di inviare oggetti a una posizione file
<i>Invia a una posizione FTP</i>	Consente a un utente di inviare oggetti a una posizione FTP
<i>Invia a una posizione SFTP</i>	Consente a un utente di inviare oggetti a una posizione SFTP. La destinazione SFTP ha proprietà simili alla pagina di destinazione FTP con un'opzione supplementare di fingerprint che deve essere fornito dall'utente. Ogni server SFTP presenta l'opzione di fingerprint nelle proprietà. La corrispondenza/convalida del fingerprint viene eseguita nel back-end da CMS.
<i>Invia a StreamWork</i>	Consente a un utente di inviare oggetti a StreamWork.

### 32.3.13.2.1 Diritti per le applicazioni di collaborazione

Questi diritti di accesso si applicano a SAP Jam o SAP StreamWork, quando l'applicazione è configurata nella piattaforma BI.

Diritto	Descrizione
<i>Commento su documenti di proprietà dell'utente</i>	Consente a un utente di aggiungere commenti a documenti e istanze di sua proprietà
<i>Visualizza commenti su documenti di proprietà dell'utente</i>	Consente a un utente di visualizzare commenti a documenti e istanze di sua proprietà
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione.

### 32.3.13.3 Spazi di lavoro BI

Diritto	Descrizione
<i>Crea e modifica spazi di lavoro BI</i>	Consente a un utente di creare nuovi spazi di lavoro BI e di modificare quelli esistenti
<i>Crea e modifica moduli</i>	Consente a un utente di creare nuovi moduli e di modificare quelli esistenti
<i>Modificare spazi di lavoro BI</i>	Consente a un utente di modificare gli spazi di lavoro BI esistenti ma non di crearne di nuovi
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

### 32.3.13.4 Desktop Intelligence

Diritto	Descrizione
<i>Crea e modifica connessioni</i>	Consente a un utente di creare una nuova connessione e di modificarne una esistente



Diritto	Descrizione
<i>Gestione dei fornitori di dati</i>	Consente a un utente di modificare una query o l'universo su cui è basata
<i>Modifica Free-hand SQL</i>	Se concesso insieme al diritto <i>Usa Free-hand SQL</i> , consente a un utente di modificare una query che utilizza gli script Free-hand SQL come fornitore di dati
<i>Usa Free-hand SQL</i>	Consente a un utente di creare una query utilizzando gli script Free-hand SQL come fornitore di dati
<i>Aggiorna l'elenco dei documenti e le categorie</i>	Consente a un utente di aggiornare l'elenco documenti
<i>Invia documenti al repository</i>	Consente a un utente di pubblicare un documento nel CMS nella cartella pubblica o nelle cartelle personali
<i>Invia documenti alla posta</i>	Consente a un utente di inviare documenti come allegati in un messaggio di posta elettronica dall'applicazione Desktop Intelligence
<i>Recupera i documenti</i>	Consente a un utente di importare un documento dal CMS
<i>Esegui codice VBA</i>	Consente a un utente di eseguire il codice VBA
<i>Installa componenti aggiuntivi</i>	Consente a un utente di installare o disinstallare componenti aggiuntivi VBA
<i>Gestisci tutte le categorie aziendali</i>	Consente a un utente di creare, modificare o eliminare i documenti della categoria
<i>Gestisci le categorie aziendali personali</i>	Consente a un utente di creare, modificare ed eliminare categorie aziendali nell'applicazione Desktop Intelligence
<i>Modifica ambito di analisi</i>	Consente a un utente di modificare l'ambito di analisi
<i>Lavora in modalità Drill</i>	Consente a un utente di eseguire il drill sui dettagli nei report
<i>Lavora in modalità Slice and Dice</i>	Consente a un utente di utilizzare il pannello Slice and Dice
<i>Modifica codice VBA</i>	Consente a un utente di modificare le macro VBA nei report
<i>Convertitore euro</i>	Consente a un utente di convertire le cifre di valuta presenti nei report in euro e viceversa
<i>Copia negli Appunti</i>	Consente a un utente di tagliare e copiare il contenuto del documento
<i>Drill through</i>	Consente a un utente di eseguire un ulteriore drill in un report mediante il recupero di nuovi dati

Diritto	Descrizione
<i>Modifica tasso del convertitore euro</i>	Consente a un utente di modificare i tassi di scambio in euro utilizzati dalla funzione Convertitore euro
<i>Interazioni tra report Desktop Intelligence</i>	Consente a un utente di tagliare, copiare, cancellare, duplicare ed eliminare singoli elementi di un report
<i>Interazioni tra documenti Desktop Intelligence</i>	Consente a un utente di rinominare, duplicare, inserire ed eliminare un report in un documento
<i>Stampa documenti</i>	Consente a un utente di stampare un documento
<i>Aggiorna contenuto Desktop Intelligence</i>	Consente a un utente di aggiornare il contenuto di Desktop Intelligence
<i>Usa modelli</i>	Consente a un utente di creare un report con un modello e di applicare un modello al contenuto esistente in un report
<i>Crea modelli</i>	Consente a un utente di salvare un documento come modello
<i>Salva i documenti per tutti gli utenti</i>	Consente a un utente di salvare un documento senza vincoli di protezione per l'uso offline in modo da consentire a tutti di visualizzare il documento salvato in locale
<i>Crea documenti Desktop Intelligence</i>	Consente a un utente di creare un nuovo documento
<i>Salva documenti Desktop Intelligence</i>	Consente a un utente di salvare un documento in locale
<i>Invia documenti alla Posta in arrivo</i>	Consente a un utente di inviare un documento in una casella di posta in arrivo BI Launch Pad
<i>Usa oggetti utente</i>	Consente a un utente di creare, modificare ed eliminare oggetti utente
<i>Aggiorna elenco di valori</i>	Consente a un utente di aggiornare gli elenchi di valori
<i>Usa elenco di valori</i>	Consente a un utente di utilizzare e aggiornare gli elenchi di valori in un documento
<i>Modifica elenco di valori</i>	Consente a un utente di modificare gli elenchi di valori definiti in un universo
<i>Usa query</i>	Consente a un utente di creare nuove query basate su un universo
<i>Modifica query</i>	Consente a un utente di modificare le query basate su un universo
<i>Visualizza SQL</i>	Consente a un utente di visualizzare le istruzioni SQL generate per una query

Diritto	Descrizione
<i>Modifica SQL della query</i>	Consente a un utente di modificare le istruzioni SQL generate per una query
<i>Rigenera sistematicamente SQL</i>	Consente la rigenerazione delle query a ogni aggiornamento
<i>Usa stored procedure</i>	Consente a un utente di creare un report utilizzando una stored procedure come fornitore di dati
<i>Modifica stored procedure</i>	Consente a un utente di modificare i parametri nelle stored procedure
<i>Usa file di dati personali</i>	Consente a un utente di creare un report utilizzando file Excel, dBase o di testo ASCII come fornitore di dati
<i>Modifica file di dati personali</i>	Consente a un utente di modificare il fornitore di dati personali
<i>Modificare in modo sicuro i diritti degli utenti sugli oggetti</i>	Consente a un utente di concedere, negare e reimpostare su non specificato i diritti già concessi
<i>Modificare i diritti degli utenti per questo oggetto</i>	Consente a un utente di modificare i diritti di accesso per un utente di un oggetto specifico
<i>Modificare l'oggetto</i>	Consente a un utente di modificare le proprietà dell'applicazione nella CMC
<i>Accedere a Desktop Intelligence e visualizzare questo oggetto in CMC</i>	Consente a un utente di accedere a Desktop Intelligence e visualizzare l'oggetto nella CMC
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

### 32.3.13.5 Web Intelligence

I diritti di accesso illustrati in questa sezione sono applicabili all'applicazione Web Intelligence, inclusa l'interfaccia Rich Client, e possono influire sui visualizzatori e sui pannelli di query di tale applicazione.

Diritto	Descrizione
<i>Dati - abilita rilevamento dati</i>	Consente a un utente di rilevare le modifiche dei dati

Diritto	Descrizione
<i>Dati - abilita formattazione di dati modificati</i>	Consente a un utente di selezionare la formattazione dei dati modificati
<i>Interfaccia desktop - abilitare Web Intelligence Desktop</i>	Consente a un utente di utilizzare l'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - esporta documenti</i>	Consente a un utente di esportare documenti nel CMS nell'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - importa documenti</i>	Consente a un utente di importare documenti dal CMS nell'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - installa da BI Launch Pad</i>	Consente a un utente di scaricare l'interfaccia Web Intelligence Desktop da BI Launch Pad
<i>Interfaccia desktop - stampa documenti</i>	Consente a un utente di stampare documenti dall'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - rimuovi protezione documento</i>	Consente a un utente di rimuovere la protezione del documento dall'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - salva documento per tutti gli utenti</i>	Consente a un utente di salvare documenti per tutti gli utenti dall'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - salva documento in locale</i>	Consente a un utente di salvare documenti in un disco locale nell'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - invia tramite posta elettronica</i>	Consente a un utente di inviare un documento in un messaggio di posta elettronica dall'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Interfaccia desktop - abilita fornitori di dati locali</i>	Consente a un utente di utilizzare fornitori di dati personali nell'interfaccia Web Intelligence Desktop
<i>Documenti - disabilita l'aggiornamento automatico all'apertura</i>	Impedisce l'aggiornamento automatico dei documenti all'apertura
<i>Documenti - abilita il salvataggio automatico</i>	Consente il salvataggio automatico dei documenti, se l'amministratore ha attivato il salvataggio automatico nella CMC
<i>Documenti - abilita creazione</i>	Consente a un utente di creare nuovi documenti
<i>Documenti - abilita la pubblicazione e la gestione dei contenuti</i>	Consente a un utente di pubblicare un documento nel CMS
<i>Interattivo: creazione di report - Crea e modifica segnalatori</i>	Consente a un utente di creare e modificare avvisi nel visualizzatore interattivo

Diritto	Descrizione
<i>Interfacce - abilita Rich Internet Application</i>	Consente a un utente di utilizzare l'interfaccia di visualizzazione e modifica in Rich Internet Application  Nelle release precedenti Rich Internet Application era denominato pannello dei report Java
<i>Interfacce - abilita interfaccia di visualizzazione Web</i>	Consente a un utente di utilizzare l'interfaccia di visualizzazione Web  Nelle release precedenti l'interfaccia di visualizzazione Web era denominata visualizzatore DHTML
<i>Interfacce - abilita pannello query Web</i>	Consente a un utente di utilizzare il pannello delle query Web  Nelle release precedenti il pannello delle query Web era denominato Query - HTML.
<i>Generale - modifica 'Preferenze personali'</i>	Consente a un utente di modificare le preferenze in BI Launch Pad
<i>Generale - abilita menu tramite tasto destro del mouse</i>	Consente a un utente di utilizzare i menu contestuali
<i>Riquadro a sinistra - abilita riepilogo del documento</i>	Consente a un utente di visualizzare il riepilogo dei documenti nel riquadro a sinistra
<i>Riquadro a sinistra - abilita struttura e filtri del documento</i>	Consente a un utente di visualizzare i filtri e la struttura dei documenti nel riquadro a sinistra
<i>Script query - abilita la modifica (SQL , MDX,...)</i>	Consente a un utente di modificare gli script di query SQL e MDX
<i>Script query - abilita la visualizzazione (SQL , MDX...)</i>	Consente a un utente di visualizzare gli script di query SQL e MDX
<i>Creazione report: crea e modifica interruzioni</i>	Consente a un utente di creare e modificare le interruzioni
<i>Creazione report - crea e modifica regole di formattazione condizionale</i>	Consente a un utente di creare e modificare le regole di formattazione condizionale
<i>Creazione report - crea e modifica calcoli predefiniti</i>	Consente a un utente di creare e modificare i calcoli predefiniti
<i>Creazione report - crea e modifica controlli di input</i>	Consente a un utente di creare e modificare i controlli di input
<i>Creazione report - crea e modifica filtri report e utilizza controlli di input</i>	Consente a un utente di creare e modificare i filtri di report e i controlli di input (il riquadro Controlli di input nel riquadro a sinistra non è visualizzato quando è disabilitato)
<i>Creazione report - crea e modifica ordinamenti</i>	Consente a un utente di creare e modificare gli ordinamenti
<i>Creazione report - crea formule e variabili</i>	Consente a un utente di creare formule e variabili

Diritto	Descrizione
<i>Creazione report - abilita la formattazione</i>	Consente a un utente di modificare la formattazione dei report  Senza questo diritto di accesso, la modalità Progettazione e dati non è disponibile.
<i>Creazione report - abilita dimensioni unite</i>	Consente a un utente di sincronizzare i dati mediante l'utilizzo di dimensioni unite nei report e nel gestore dei dati
<i>Creazione report - inserisci e rimuovi report, tabelle, grafici e celle</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente a un utente di inserire e rimuovere report, tabelle, grafici e celle</li> <li>• Consente il workflow dei duplicati (Copia/Incolla)</li> </ul>
<i>Condivisione: pubblicazione di elementi condivisi</i>	Consente a un utente di creare elementi condivisi in un documento
<i>Condivisione: inserimento di elementi condivisi</i>	Consente a un utente di aggiungere elementi condivisi in un documento
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

## 32.3.13.6 Strategy Builder

Questi diritti di accesso sono applicabili a Strategy Builder e possono influire sulla gestione degli obiettivi in Performance Manager o su funzionalità specifiche in Strategy Builder.

Diritto	Descrizione
<i>Crea, modifica o elimina obiettivi</i>	Consente a un utente di aggiungere, modificare o rimuovere obiettivi in Performance Manager
<i>Visualizza obiettivi</i>	Consente a un utente di visualizzare gli obiettivi nelle analitiche
<i>Accesso alla gestione obiettivi</i>	Consente a un utente di visualizzare gli obiettivi nella pagina <i>Gestione obiettivi</i> in Performance Manager.
<i>Pubblica obiettivi</i>	Consente a un utente di pubblicare gli obiettivi in Performance Manager
<i>Accesso a Strategy Builder</i>	Consente a un utente di accedere a Strategy Builder in Performance Manager

Diritto	Descrizione
<i>Crea, modifica o elimina ruoli</i>	Consente a un utente di amministrare i ruoli utilizzati per pubblicare obiettivi e metriche per audience specifiche in Strategy Builder
<i>Crea, modifica o elimina strategie</i>	Consente a un utente di creare strategie che collegano ruoli e pubblicano obiettivi e metriche in Strategy Builder
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <a href="#">Preferenze</a> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <a href="#">Preferenze</a> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

## 32.3.13.7 Universe Design Tool

Diritto	Descrizione
<i>Verifica l'integrità dell'universo</i>	Consente a un utente di eseguire una verifica dell'integrità dell'universo
<i>Aggiorna la finestra della struttura</i>	Consente a un utente di aggiornare la finestra della struttura
<i>Usa il browser delle tabelle</i>	Consente a un utente di visualizzare i dati del database utilizzando il browser delle tabelle
<i>Applica vincoli di universo</i>	Consente a un utente di applicare vincoli di universo predefiniti agli utenti di un universo importato
<i>Collega universo</i>	Consente a un utente di collegare due universi e condividere componenti
<i>Creare, modificare o eliminare connessioni</i>	Consente a un utente di creare, modificare ed eliminare connessioni agli universi archiviate nel repository della piattaforma BI o come connessioni personali o condivise
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <a href="#">Preferenze</a> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <a href="#">Preferenze</a> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

## 32.3.13.8 Information Design Tool

Diritto	Descrizione
<i>Amministra profili di protezione</i>	Consente a un utente di aprire l'editor di protezione  Per utilizzare i profili di protezione, è inoltre necessario che siano stati concessi diritti per l'universo.
<i>Condividi progetti</i>	Consente a un utente di condividere un progetto locale e di sincronizzare un progetto condiviso con quello locale
<i>Creare, modificare o eliminare connessioni</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consente a un utente di creare ed eliminare le connessioni protette dalla vista Risorse pubblicate</li><li>• Consente a un utente di modificare le connessioni nell'editor connessioni</li><li>• Consente a un utente di pubblicare connessioni in un repository</li></ul>
<i>Pubblica universo</i>	Consente a un utente di pubblicare universi in un repository
<i>Recupera universo</i>	Consente a un utente di recuperare universi pubblicati in un progetto locale che verrà modificato
<i>Salva per tutti gli utenti</i>	Consente a un utente di salvare per tutti gli utenti quando vengono recuperati gli universi
<i>Statistiche di calcolo</i>	Consente a un utente di selezionare le tabelle e le colonne sulle quali calcolare e pubblicare le statistiche
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione  Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i> . Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.

## 32.3.13.9 Widget per la piattaforma BI

Diritto	Descrizione
<i>Utilizza Explorer</i>	Consente a un utente di utilizzare Esplora elenco documenti per esplorare il contenuto in tutti i server della piattaforma BI connessi
<i>Utilizza ricerca</i>	Consente a un utente di utilizzare Ricerca di contenuti per eseguire ricerche contemporaneamente in tutti i repository della piattaforma BI connessi



Diritto	Descrizione
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	<p>Visualizza il menu <a href="#">Preferenze</a> in un oggetto applicazione</p> <p>Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <a href="#">Preferenze</a>. Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.</p>

## 32.3.13.10 Avvisi

Diritto	Descrizione
<i>Attiva avvisi</i>	<p>Consente a un utente di attivare eventi di avviso. Per attivare un avviso per un documento, sono richiesti i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritti di visualizzazione e di pianificazione sul documento</li> <li>• Diritti di visualizzazione e di attivazione sull'evento corrispondente</li> </ul>
<i>Sottoscrivi oggetti</i>	<p>Consente a un utente di effettuare la sottoscrizione a un evento di avviso. Per effettuare la sottoscrizione a un evento, sono richiesti i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visualizzazione sull'evento corrispondente</li> <li>• Diritto di sottoscrizione sull'account utente</li> </ul> <p>Per effettuare la sottoscrizione a un avviso per un documento, sono richiesti i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto di visualizzazione sul documento</li> <li>• Diritto di visualizzazione istanza sul documento</li> <li>• Diritto di visualizzazione sull'evento corrispondente</li> <li>• Diritto di sottoscrizione sull'account utente</li> </ul>
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	<p>Visualizza il menu <a href="#">Preferenze</a> in un oggetto applicazione</p> <p>Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <a href="#">Preferenze</a>. Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.</p>

## 32.3.13.11 Explorer

Diritto	Descrizione
<i>Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC</i>	Consente a un utente di accedere a Explorer e di visualizzare gli oggetti nella CMC
<i>Esplora spazi informazioni</i>	Consente a un utente di esplorare uno spazio informazioni. Per accedere a Explorer, è richiesto inoltre il diritto "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC".
<i>Esplora spazi informazioni: esporta in Segnalibro/Posta elettronica</i>	Consente a un utente di creare e di inviare segnalibri, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Esplora spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Esplora spazi informazioni: esporta in CSV</i>	Consente a un utente di esportare i risultati di un'esplorazione in un file CSV o Excel, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Esplora spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Esplora spazi informazioni: esporta in immagine</i>	Consente a un utente di esportare i risultati di un'esplorazione in un'immagine, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Esplora spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Esplora spazi informazioni: esporta in Web Intelligence</i>	Consente a un utente di esportare i risultati di un'esplorazione in un'immagine, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Esplora spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Gestione spazi informazioni</i>	Consente a un utente di accedere al menu <i>Gestione spazi</i> e di eseguire attività associate, se combinato con il diritto "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"
<i>Gestione spazi informazioni: crea nuovo spazio</i>	Consente a un utente di creare un nuovo spazio informazioni, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti:

Diritto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Gestione spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Gestione spazi informazioni: modifica spazio</i>	<p>Consente a un utente di modificare o eliminare uno spazio informazioni, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Gestione spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Gestione spazi informazioni: pianifica indicizzazione</i>	<p>Consente a un utente di pianificare l'indicizzazione per lo spazio informazioni, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Gestione spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Gestione spazi informazioni: avvia indicizzazione</i>	<p>Consente a un utente di eseguire l'indicizzazione per lo spazio informazioni, se combinato con i diritti aggiuntivi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Accedere a Explorer e visualizzare questo oggetto nella CMC"</li> <li>• "Gestione spazi informazioni"</li> </ul>
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	<p>Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione</p> <p>Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali in un'applicazione e nelle applicazioni non viene visualizzato un menu <i>Preferenze</i>. Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.</p>

## 32.3.13.12 SAP BusinessObjects Mobile

Diritto	Descrizione
<i>Accedere all'applicazione SAP BusinessObjects Mobile</i>	Consente a un utente di accedere alla piattaforma BI dall'applicazione Mobile e di visualizzare i documenti
<i>Sottoscrivere gli avvisi del documento</i>	Consente a un utente di effettuare la sottoscrizione agli avvisi del documento e delle istanze ricorrenti

Diritto	Descrizione
	<p>Un utente a cui è stato concesso questo diritto in passato può continuare a ricevere gli avvisi, anche se il diritto non gli è più concesso. Se non si desidera più ricevere un avviso, è necessario eseguire esplicitamente l'annullamento della sottoscrizione.</p> <p>Per effettuare la sottoscrizione agli avvisi di un documento e alle istanze ricorrenti per le pianificazioni, un utente deve disporre dell'accesso "Controllo completo" alla cartella <i>Eventi di sistema</i> in <i>Eventi</i> nella CMC.</p>
<i>Salvare i documenti nella memoria locale di un dispositivo</i>	<p>Consente a un utente di salvare i documenti su un dispositivo mobile</p> <p>Se a un utente in passato è stato concesso il diritto che consente di salvare i documenti in locale sul dispositivo (anche se il diritto non gli è più concesso) e ha salvato i documenti sul dispositivo mobile, i documenti continuano a esistere sul dispositivo ma durante il processo di sincronizzazione non vengono sincronizzati.</p>
<i>Inviare i documenti dal dispositivo come messaggi di posta elettronica</i>	Consente a un utente di inviare report in un messaggio di posta elettronica
<i>Modifica le preferenze per gli oggetti di proprietà dell'utente</i>	<p>Visualizza il menu <i>Preferenze</i> in un oggetto applicazione</p> <p>Senza questo diritto di accesso un utente non può impostare le proprie preferenze personali nelle applicazioni e non viene visualizzato il menu <i>Preferenze</i>. Ad esempio non può selezionare l'unità di misura (pollici o millimetri) da utilizzare nei report nell'applicazione Web Intelligence o BI Launch Pad.</p>

Per ulteriori informazioni, consultare il *Manuale d'installazione e distribuzione di SAP BusinessObjects Mobile*.

## 33 Appendice sulle proprietà dei server

### 33.1 Informazioni sull'appendice sulle proprietà dei server

In questa appendice sulle proprietà dei server sono elencate e descritte le proprietà che è possibile impostare per ogni server della piattaforma BI.

#### **i** Nota

Per informazioni sulle metriche e sulle proprietà del server SAP BusinessObjects Explorer, consultare il *Manuale dell'amministratore di SAP BusinessObjects Explorer*.

#### 33.1.1 Proprietà comuni dei server

Le proprietà dei server descritte in questa sezione si applicano a tutti i tipi di server.

Tabella 156: Proprietà della porta richiesta

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Nome server</i>	Il nome del server.	Il valore predefinito è il nome del nodo in cui si trova il server, cui si aggiunge il nome del server.
<i>ID, CUID</i>	L'ID abbreviato e l'ID univoco del cluster del server. Valori in sola lettura.	Questi valori vengono generati automaticamente.
<i>Nodo</i>	Nome del nodo in cui si trova il server.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<i>Descrizione</i>	Descrizione del server	Il valore predefinito è il nome del server.
<i>Parametri della riga di comando</i>	Parametri della riga di comando relativi al server.	Il valore predefinito dipende dal tipo di server.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Porta richiesta</i>	<p>Specifica la porta dalla quale il server riceve richieste. In un ambiente con firewall è possibile configurare il server per ascoltare solo le richieste sulle porte aperte nel firewall. Se si specifica una porta per il server, verificare che non sia già assegnata a un altro processo.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se si seleziona <i>Assegna automaticamente</i>, il server viene associato a una porta allocata in modo dinamico. Questo significa che al server viene assegnato un numero di porta casuale ogni volta che viene riavviato.</p> </div>	Per impostazione predefinita, l'opzione <i>Assegna automaticamente</i> è impostata su <b>TRUE</b> e l'opzione <i>Porta richiesta</i> è vuota.
<i>Assegna automaticamente</i>	Specifica se il server viene associato a una porta assegnata dinamicamente ogni volta che viene riavviato. Per associare il server a una porta specifica, impostare <i>Assegna automaticamente</i> su <b>FALSE</b> e specificare una <i>Porta richiesta</i> valida.	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .

Tabella 157: Proprietà di avvio automatico

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Avvia automaticamente questo server all'avvio di Server Intelligence Agent</i>	<p>Specifica se il server viene avviato automaticamente all'avvio o al riavvio di Server Intelligence Agent (SIA).</p> <p>Se il valore viene impostato su <b>FALSE</b> e l'agente SIA viene avviato o riavviato, il server non viene avviato.</p>	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .

Tabella 158: Proprietà degli identificatori host

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Assegna automaticamente</i>	Specifica se il server viene associato a un'interfaccia di rete assegnata automaticamente. Se impostata su <b>FALSE</b> , il server viene associato a un'interfaccia di rete specifica. Se impostata su <b>TRUE</b> , il server accetta le richieste inviate al primo indirizzo IP disponibile. Nei computer multi-home è possibile specificare una determinata interfaccia di rete per l'associazione impostando il valore su <b>FALSE</b> e specificando un nome host o un indirizzo IP valido.	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .
<i>Nome host</i>	Nome host dell'interfaccia di rete cui viene associato il server. Se si specifica un nome host, il server accetta le richieste inviate a tutti gli indirizzi IP associati a tale nome.	Per impostazione predefinita, l'opzione <i>Assegna automaticamente</i> è impostata su <b>TRUE</b> e l'opzione <i>Nome host</i> è vuota.
<i>Indirizzo IP</i>	L'indirizzo IP dell'interfaccia di rete al quale è associato il server. Sono supportati i protocolli IPv4 e IPv6. Se si specifica un indirizzo IP, il server accetta le richieste inviate solo a tale indirizzo.	Per impostazione predefinita, l'opzione <i>Assegna automaticamente</i> è impostata su <b>TRUE</b> e l'opzione <i>Indirizzo IP</i> è vuota.

Tabella 159: Proprietà dei modelli di configurazione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Usa modello configurazione</i>	Specifica se utilizzare un modello di configurazione.	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<i>Ripristina valori predefiniti di sistema</i>	Specifica se ripristinare le impostazioni predefinite originali per questo server.	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<i>Imposta modello configurazione</i>	Specifica se utilizzare le impostazioni del servizio corrente come modello di configurazione per tutti i servizi dello stesso tipo. Se questa opzione viene impostata su <b>TRUE</b> , tutti i servizi dello stesso tipo per cui è stata selezionata l'opzione <i>Usa modello configurazione</i> vengono immediatamente riconfigurati per l'utilizzo delle impostazioni del servizio corrente.	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .

Tabella 160: Proprietà del Servizio log analisi

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Livello di registrazione</i>	<p>Specifica il livello di gravità minimo di messaggi che si desidera registrare e determina quante informazioni vengono registrate nel file di registro del server.</p> <p>I livelli della soglia di registrazione possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Non specificato</i></li> <li>• <i>Nessuno</i></li> <li>• <i>Bassa</i></li> <li>• <i>Media</i></li> <li>• <i>Alta</i></li> </ul>	Il valore predefinito è <b>Non specificato</b> .


## 33.1.2 Proprietà dei servizi principali

La categoria Servizi principali include i server seguenti:

- Adaptive Job Server
- Adaptive Processing Server
- Central Management Server
- Dashboard Server
- Dashboard Analytics Server
- Event Server
- Input File Repository Server
- Output File Repository Server
- Web Application Container Server

## Proprietà di Adaptive Job Server

Tabella 161: Proprietà generali

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Directory temporanea</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario. Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni. Per ottenere prestazioni migliori, verificare che questa directory si trovi su un disco locale.</p> <div> <b>Nota</b> È necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.</div>	%DefaultDataDir%

Adaptive Job Server può ospitare alcuni servizi differenti. Ogni servizio ha le proprietà seguenti:

Tabella 162: Proprietà servizio

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero max. processi simultanei</i>	<p>Specifica il numero di processi indipendenti simultanei (processi secondari) consentiti dal server. È possibile adattare il numero massimo di processi in base all'ambiente di creazione report.</p> <p>L'impostazione predefinita è accettabile per la maggior parte degli scenari di reporting. L'impostazione ideale per un ambiente di reporting dipende dalla configurazione hardware, dal software di database e dai requisiti di reporting.</p>	5
<i>Numero max. richieste secondarie</i>	Specifica il numero di processi che l'elemento secondario elaborerà prima di essere riavviato.	100



## Proprietà di Adaptive Processing Server

Tabella 163: Proprietà generali

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout di avvio servizio (secondi)</i>	<p>Specifica, in secondi, per quanto tempo il server rimane in attesa dell'avvio dei servizi.</p> <p>Se un servizio non viene avviato nel periodo di tempo specificato, i motivi possibili sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Il servizio non è stato avviato, ad esempio, perché non è stata trovata una risorsa richiesta, quale un database, oppure il servizio ha riscontrato un conflitto di porta.</li><li>Il servizio non è stato attivato nel periodo di tempo specificato, ad esempio, perché il sistema è troppo lento.</li></ul> <p>Per individuare il motivo del problema, consultare il file di registro del server. Se il servizio non viene avviato nel periodo di tempo specificato, può essere opportuno aumentare il valore.</p>	1500

Tabella 164: Proprietà del servizio proxy controllo client

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 165: Proprietà del servizio token di protezione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 166: Proprietà del servizio Insight to Action

Metrica	Descrizione	
<i>Numero massimo di connessioni attive per sessione utente</i>	Il numero massimo di connessioni con il server SAP disponibili per un utente in un determinato momento. Quando un utente apre un report o un cruscotto che supporta RRI, viene stabilita una connessione con il server SAP per determinare le destinazioni RRI disponibili.	20
<i>Numero massimo di connessioni inattive per sessione utente</i>	Il numero di connessioni inattive da mantenere aperte e riutilizzare per le richieste RRI successive. Aumentando questa impostazione si allocheranno ulteriori risorse di sistema.	20
<i>Tempo massimo di attesa per connessione (in secondi)</i>	Il periodo di tempo in cui il framework informazioni per azione deve attendere una risposta dal server SAP prima del timeout (in secondi).	30

Tabella 167: Proprietà del servizio di pubblicazione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Dimensione pool di thread</i>	Specifica quanti thread di elaborazione dei batch ambito possono essere eseguiti contemporaneamente. Se il valore di questa proprietà è impostato su «0», la dimensione del pool di thread viene determinata utilizzando una formula basata sul numero di core di CPU nel computer corrente.	0

Tabella 168: Proprietà del servizio di traduzione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 169: Proprietà del servizio di monitoraggio

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 170: Proprietà del servizio di ricerca piattaforma

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 171: Proprietà del servizio di post-elaborazione pubblicazione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

## Proprietà di Central Management Server

### **i** Nota

quando si modifica una di queste proprietà del server, è necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.

Tabella 172: Proprietà di Servizio Central Management

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Porta server dei nomi</i>	Specifica la porta di attesa del server CMS per le richieste iniziali del servizio dei nomi.	6400
<i>Connessioni richieste al database di sistema</i>	Specifica il numero di connessioni al database di sistema CMS che il CMS tenta di stabilire. Se il server non riesce a stabilire tutte le connessioni al database richieste, il CMS continua a funzionare ma con prestazioni ridotte, in quanto è possibile eseguire simultaneamente un numero inferiore di richieste concorrenti. Il CMS tenterà di stabilire altre connessioni, finché non ne verrà stabilito il numero necessario.  La metrica <i>Connessioni database di sistema stabilite</i> del CMS mostra il numero corrente di connessioni stabilite.	14

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Riconnessione automatica al database di sistema</i>	Specifica se il server CMS tenta automaticamente di ristabilire la connessione al database CMS nel caso di interruzione del servizio. Se il valore viene impostato su <b>FALSE</b> è possibile controllare l'integrità del database CMS prima di riprendere le operazioni. Per ristabilire la connessione al database, è necessario riavviare il server CMS.	<b>TRUE</b>

Tabella 173: Proprietà del servizio Single Sign On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO a un'origine dati prima della scadenza. Questa opzione è applicabile agli utenti di Windows AD che eseguono report configurati per la connessione SSO di Windows AD a un'origine dati.	86400

## Proprietà di Event Server

Tabella 174: Proprietà del servizio eventi

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Intervallo di polling eventi (minuti)</i>	Specifica la frequenza con cui il server esegue il polling di un file che attiva un evento, in secondi.	10 L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 1200 secondi.
<i>Intervallo di svuotamento (minuti)</i>	Specifica la frequenza con cui viene eseguita l'utilità di pulizia, in minuti.	20

## Proprietà dell'Input File Repository Server

Tabella 175: Proprietà del servizio archivio file di input

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Directory archivio file</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono archiviati gli oggetti repository dei file.</p> <div> <p><b>i</b> <b>Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.</p> </div>	%DefaultInputFRSDir/%

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Directory temporanea</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni. Per garantire prestazioni migliori, è preferibile che la <i>Directory temporanea</i> si trovi nello atesso file system della <i>Directory archivio file</i>.</p>	%DefaultInputFRSDir/temp%
<i>Tempo massimo di inattività (in minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo di attesa del server prima della chiusura delle connessioni inattive. L'impostazione di un valore troppo basso può causare la chiusura prematura della richiesta di un utente. L'impostazione di un valore troppo alto può causare un consumo eccessivo delle risorse del sistema, ad esempio il tempo di elaborazione e lo spazio su disco.	10
<i>Numero max. tentativi per l'accesso file</i>	Specifica il numero di tentativi effettuati dal server per accedere a un file.	1

## Proprietà dell'Output File Repository Server

Tabella 176: Proprietà del servizio archivio file di output

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Directory archivio file</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono archiviati gli oggetti repository dei file.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.</p>	%DefaultOutputFRSDir/%
<i>Directory temporanea</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.</p>	%DefaultOutputFRSDir/temp%
<i>Tempo massimo di inattività (in minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo di attesa del server prima della chiusura delle connessioni inattive. L'impostazione di un valore troppo basso può causare la chiusura prematura della richiesta di un utente. L'impostazione di un valore troppo alto può causare un consumo eccessivo delle risorse del sistema, ad esempio il tempo di elaborazione e lo spazio su disco.	10
<i>Numero max. tentativi per l'accesso file</i>	Specifica il numero di tentativi effettuati dal server per accedere a un file.	1

## Proprietà del server del contenitore di applicazioni Web

Tabella 177: Proprietà generali

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout di avvio servizio (secondi)</i>	<p>Tempo di attesa dell'avvio dei servizi ospitati da parte del server WACS prima del timeout. Se il timeout scade, il WACS non fornirà servizi non ancora avviati. In un computer più lento, è opportuno specificare un valore più lungo.</p> <p>Se si specifica un valore troppo piccolo e il server WACS non viene avviato prima del timeout, ripristinare le impostazioni predefinite del server WACS tramite Central Configuration Manager (CCM).</p>	1500

Tabella 178: Proprietà del servizio log analisi

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Livello di registrazione</i>	<p>Consente la registrazione e imposta il livello di gravità e dettaglio su Nessuno (registrazione dei soli eventi più importanti), Bassa (avvio, chiusura, messaggi di richiesta di avvio e chiusura), Media (messaggi di errore, avviso e la maggior parte dei messaggi di stato) o Alta (include tutti i casi. Utilizzare solo per finalità di debug. L'utilizzo della CPU potrebbe risultare più intenso, rallentando le prestazioni).</p> <p>Di seguito sono elencate le opzioni a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Non specificato</i></li> <li>• <i>Nessuno</i></li> <li>• <i>Bassa</i></li> <li>• <i>Media</i></li> <li>• <i>Alta</i></li> </ul>	Non specificato

Tabella 179: Proprietà del servizio BI Business Process

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 180: Proprietà del servizio Query Builder

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 181: Servizio Web RESTful - Proprietà di configurazione delle proprietà di sistema

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Mostra stack errori</i>	Quando è attivo, il registro errori include i messaggi di errore del servizio Web RESTful a scopo di debug. Non dovrebbe essere utilizzato per altre finalità o quando si verifica un problema a livello di protezione per cui le informazioni della piattaforma BI sono divulgate.	Non selezionato

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero predefinito di oggetti in una pagina</i>	Il numero di voci che verranno elencate per pagina. Gli sviluppatori possono sovrascrivere questa impostazione con il parametro <code>&amp;pageSize=&lt;m&gt;</code> nell'SDK del servizio Web RESTful.	50
<i>Timeout token sessione Enterprise (minuti)</i>	Il tempo per cui un token di accesso rimarrà valido. Terminato questo lasso di tempo, dovrà essere generato un nuovo token di accesso.	60
<i>Dimensioni pool sessioni</i>	Il numero di sessioni memorizzate da archiviare contemporaneamente utilizzate per migliorare le prestazioni del server. Il pool sessioni memorizza le sessioni attive del servizio Web RESTful in modo che possano essere riutilizzate quando un utente invia un'altra richiesta che utilizza lo stesso token di accesso nell'intestazione della richiesta HTTP.	1000
<i>Timeout pool sessioni (in minuti)</i>	Il lasso di tempo espresso in minuti in cui le sessioni memorizzate scadranno.	2
<i>Abilita autenticazione di base HTTP</i>	Se questa impostazione non è abilitata, le richieste del servizio Web RESTful dovranno utilizzare un token di accesso. Quando questa impostazione è attiva, gli utenti devono fornire il nome e la password alla prima richiesta del servizio Web RESTful. Quando è attiva, viene visualizzato il menu a discesa <i>Schema di autenticazione predefinito per HTTP di base</i> .	Non selezionato
<i>Schema di autenticazione predefinito per HTTP di base</i>	Quando l'opzione <i>Abilita autenticazione di base HTTP</i> è selezionata, è possibile scegliere uno dei quattro tipi di autenticazione. I nomi e le password vengono trasmessi in testo non crittografato a meno che non vengano utilizzate le opzioni HTTPS.  I valori accettati sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SecEnterprise</i></li> <li>• <i>secDAP</i></li> <li>• <i>SAPR3</i></li> <li>• <i>secWinAD</i></li> </ul>	Vuoto. Se, tuttavia, è selezionato <i>Abilita autenticazione di base HTTP</i> , come valore predefinito viene utilizzato <i>secEnterprise</i> .

Tabella 182: Servizio Web RESTful - Proprietà di configurazione della condivisione di risorse con diverse origini

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Consenti origini</i>	Questa impostazione ha lo scopo di consentire agli utenti con browser che supportano la configurazione della condivisione di risorse con diverse origini di accedere alle pagine con script Java che devono accedere a più nomi di dominio. Aggiungere i singoli nomi di dominio e separarli con virgole. Ad esempio <code>http://origin1.server.com:8080, http://origin2.server.com:8080</code> . Per impostazione predefinita, ai browser è consentito l'accesso a tutti i domini (*).	* (un asterisco)

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Durata max (minuti)</i>	Si tratta della durata massima di mantenimento delle richieste HTTP nella cache dei browser.	1440

Tabella 183: Servizio Web RESTful - Proprietà di configurazione autenticazione affidabile

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Metodo di recupero</i>	<p>Questa impostazione è un menu che consente di specificare il metodo query da utilizzare per il recupero dei token di accesso con autenticazione affidabile quando si utilizza l'API del servizio Web RESTful /logon/trusted.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>HTTP_HEADER</i> viene utilizzato per le query GET con l'intestazione di richiesta accept=application/xml (o application/json).</li> <li>• <i>QUERY_STRING</i> viene utilizzato per aggiungere un nome di accesso alla fine di una query URL quando si utilizza l'API del servizio Web RESTful, ad esempio /logon/trusted/?user=johndoe.</li> <li>• <i>COOKIE</i> viene utilizzato quando si recupera il nome di accesso da un cookie del browser. Nel cookie devono essere memorizzati il dominio, il nome, il valore e il percorso.</li> </ul>	<b>HTTP_HEADER</b>
<i>Parametro nome utente</i>	Questa è l'etichetta utilizzata per identificare un utente attendibile allo scopo di recuperare un token di accesso.	<b>X-SAP-TRUSTED-USER</b>

Tabella 184: Proprietà del servizio applicazione Web BOE

Tipo di proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Tipo di autenticazione</i>	<p>Il tipo di autenticazione utilizzato per autenticare gli utenti per l'accesso a BI Launch Pad.</p> <p>I valori accettati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>AD Kerberos</i></li> <li>• <i>AD Kerberos SSO</i></li> <li>• <i>Enterprise</i></li> <li>• <i>LDAP</i></li> </ul>	<i>Enterprise</i>
<i>Dominio AD predefinito</i>	Il dominio Active Directory predefinito viene utilizzato in modo che gli utenti non debbano fornire un dominio al momento dell'accesso. Ad esempio, se il dominio predefinito è impostata su «dominio» e un utente accede con il nome utente «utente», l'autorità di accesso Active Directory tenta di autenticare «utente@dominio.com».	Vuoto
<i>Nome principale servizio</i>	Nome principale servizio (SPN) utilizzato dai client per identificare in modo univoco un'istanza di un servizio. Il servizio di autenticazione Kerberos utilizza un SPN per autenticare un servizio.	Vuoto
<i>File di codice</i>	Percorso completo a un file di codice. Un file di codice consente di configurare i filtri Kerberos senza esposizione della password dell'account utente sul computer di applicazioni Web.	Vuoto

Tabella 185: Proprietà di SDK e QaaWS di servizi Web

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita Single Sign On per Kerberos Active Directory</i>	Se abilitare Single Sign On di Kerberos AD per SDK e QaaWS di servizi Web.	<b>FALSE</b>
<i>Dominio AD predefinito</i>	Il dominio Active Directory predefinito viene utilizzato in modo che gli utenti non debbano fornire un dominio al momento dell'accesso.	Vuoto
<i>Nome principale servizio</i>	Nome principale servizio (SPN) utilizzato dai client per identificare in modo univoco un'istanza di un servizio. Il servizio di autenticazione Kerberos utilizza un SPN per autenticare un servizio.	Vuoto
<i>File di codice</i>	Percorso completo a un file di codice. Un file di codice consente di configurare i filtri Kerberos senza esposizione della password dell'account utente sul computer di applicazioni Web.	Vuoto

Tabella 186: Proprietà di configurazione HTTP

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Associa a tutti gli indirizzi IP</i>	Se eseguire o meno l'associazione a tutte le interfacce di rete. Se il server dispone di più schede NIC e si desidera stabilire un'associazione a un'interfaccia di rete specifica, deselezionare questa proprietà.	<b>TRUE</b>
<i>Associa a nome host o a indirizzo IP</i>	Specifica in quale interfaccia di rete (indirizzo IP o nome host) viene fornito il servizio HTTP. È possibile specificare un valore solo se si deseleziona <i>Associa a tutti gli indirizzi IP</i> .	<b>localhost</b>
<i>Porta HTTP</i>	Porta su cui viene fornito il servizio HTTP.	6405  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 65535.
<i>Dimensioni massime intestazione HTTP</i>	La massima dimensione consentita, in byte, dell'intestazione HTTP di richiesta e risposta.	32768

Tabella 187: Proprietà della configurazione di HTTP tramite proxy

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita HTTP su proxy</i>	Se abilitare il connettore HTTP tramite proxy sul server WACS. Questa opzione è in genere selezionata nelle distribuzioni con proxy inverso.	<b>FALSE</b>
<i>Associa a tutti gli indirizzi IP</i>	Se associare o meno la porta HTTP su proxy a tutte le interfacce di rete.	<b>TRUE</b>
<i>Associa a nome host o a indirizzo IP</i>	Specifica in quale interfaccia di rete (indirizzo IP o nome host) viene fornito il servizio HTTP tramite proxy. È possibile specificare un valore solo se si deseleziona <i>Associa a tutti gli indirizzi IP</i> .	<b>localhost</b>
<i>Porta HTTP</i>	Porta su cui viene fornito il servizio HTTP in una distribuzione con proxy inverso. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTP su proxy</i> .	6406  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 65535.
<i>Nome host proxy</i>	Indirizzo IPv4, IPv6, nome host o nome di dominio completo del server proxy. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTP su proxy</i> .	Vuoto



Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Porta proxy</i>	Porta del server proxy normale o del server proxy inverso. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTP su proxy</i> .	0  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 65535.
<i>Dimensioni massime intestazione HTTP</i>	La massima dimensione consentita, in byte, dell'intestazione HTTP di richiesta e risposta.	32768

Tabella 188: Proprietà di configurazione HTTPS

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita HTTPS</i>	Se abilitare o meno la comunicazione HTTPS/SSL.	<b>FALSE</b>
<i>Associa a nome host o a indirizzo IP</i>	Specifica in quale interfaccia di rete (indirizzo IP o nome host) viene fornito il servizio HTTPS. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	<b>localhost</b>
<i>Porta HTTPS</i>	Porta su cui viene fornito il servizio HTTPS. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	443  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 65535.
<i>Nome host proxy</i>	Indirizzo IPv4, IPv6, nome host o nome di dominio completo del server proxy. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	Vuoto
<i>Porta proxy</i>	Porta del server proxy normale o del server proxy inverso. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	0  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 65535.
<i>Protocollo</i>	Protocollo di crittografia da utilizzare. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	TLS  I valori consentiti sono TLS o SSL.
<i>Tipo di archivio certificati</i>	Il tipo di archivio certificati che contiene i certificati e le chiavi private. Nella maggior parte dei casi è <i>PKCS12</i> . È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	PKCS12  I valori consentiti sono PKCS12 o JKS.
<i>Percorso file archivio certificati</i>	Il percorso completo del file di certificati. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	Vuoto
<i>Password accesso chiave privata</i>	Gli archivi certificati PKCS12 e gli archivi di chiavi JKS presentano chiavi private protette con password per impedire accessi o appropriazioni non autorizzate. Immettere la password specificata alla generazione dell'archivio certificati, in modo da consentire al server WACS l'accesso alle chiavi private dall'archivio certificati. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	Vuoto
<i>Alias certificato</i>	Alias del certificato all'interno dell'archivio di certificati. Se non è specificato e viene utilizzato un archivio che contiene più di un certificato, verrà utilizzato il primo certificato dell'archivio. Nella maggior parte dei casi non è necessario specificare un valore. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	Vuoto

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita autenticazione client</i>	Se l'autenticazione client è abilitata, solo i client con chiavi archiviate nel file di certificati attendibili possono ottenere i servizi WACS. Gli altri client sono rifiutati. È possibile abilitare l'autenticazione client solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> .	<b>FALSE</b>
<i>Percorso file elenco certificati attendibili</i>	Il percorso completo del file di elenco dei certificati attendibili. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> e <i>Abilita autenticazione client</i> .	Vuoto
<i>Password accesso chiavi private elenco certificati attendibili</i>	La password che protegge l'accesso alle chiavi private nel file dell'elenco di certificati attendibili. È possibile specificare un valore solo se si seleziona <i>Abilita HTTPS</i> e <i>Abilita autenticazione client</i> .	Vuoto
<i>Dimensioni massime intestazione HTTP</i>	La massima dimensione consentita, in byte, dell'intestazione HTTP di richiesta e risposta.	32768

Tabella 189: Proprietà di concorrenza (per connettore)

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>N. massimo richieste simultanee</i>	Numero di richieste HTTP o HTTPS simultanee che ogni connettore (HTTP, HTTP tramite proxy o HTTPS) è in grado di elaborare contemporaneamente.	<b>150</b>  L'intervallo di valori consentiti è tra 1 e 1000.

Tabella 190: Proprietà di configurazione di Active Directory

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Posizione file Krb5.ini</i>	Percorso completo di un file <code>krb5.ini</code> in cui sono memorizzate le proprietà di configurazione di Kerberos.	Vuoto
<i>Posizione file bscLogin.conf</i>	Percorso completo a un file <code>bscLogin.conf</code> .	Vuoto

### 33.1.3 Proprietà dei servizi di connettività

La categoria dei servizi di connettività include i servizi seguenti:

- Servizio di connettività nativo (ospitato in un server autonomo)
- Servizio di connettività nativo (a 32 bit, ospitato in un server autonomo)
- Servizio di connessione adattivo (ospitato in APS)

Tutti i servizi condividono le stesse impostazioni di configurazione.

Tabella 191: Proprietà di Servizio accesso ai dati Excel

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout eliminazione accesso ai dati Excel (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di svuotare la sessione del client.	Il valore predefinito è 1200 secondi.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout scambio accesso ai dati Excel (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di eseguire lo scambio della sessione del client sul disco rigido. È consigliabile specificare un valore inferiore al valore della proprietà <i>Timeout eliminazione accesso ai dati Excel (in secondi)</i> .	Il valore predefinito è 600 secondi.

Tabella 192: Proprietà di funzionamento del servizio

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<p>➔ <b>Da ricordare</b></p> <p>Non è necessario riavviare il server dopo aver modificato le seguenti proprietà di funzionamento del servizio.</p>		
<i>Raggruppamento delle connessioni</i>	<p>Abilita o disabilita il pool di connessioni.</p> <p>I valori possibili sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitato - con timeout</li> <li>• Abilitato - senza timeout</li> <li>• Disabilitato</li> </ul> <p><b>i Nota</b></p> <p>Il pool di connessioni è una funzionalità di memorizzazione nella cache che mantiene le connessioni in uno stato riutilizzabile per migliorare le prestazioni del server.</p>	Abilitato - con timeout
<i>Timeout Connection Pool</i>	<p>Specifica il tempo massimo di inattività per le connessioni nel pool (in minuti).</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questa proprietà equivale al parametro <code>Max Pool Time</code> del file <code>cs.cfg</code>. Disabilitare il pool equivale a impostare <code>Max Pool Time</code> su 0. Abilitare il pool senza timeout equivale a impostare <code>Max Pool Time</code> su -1. Consultare il <i>Manuale dell'accesso ai dati</i> per ulteriori informazioni.</p>	<b>60</b>
<i>Timeout inattività oggetti transitori</i>	Specifica per quanti minuti mantenere nel server gli oggetti temporanei inutilizzati. Al termine di tale periodo l'oggetto viene rimosso e le rispettive risorse vengono recuperate.	<b>60</b>
<i>Intervallo timer oggetti transitori</i>	Specifica l'intervallo di tempo tra le verifiche delle attività (in minuti). Il server verifica a intervalli regolari la presenza di oggetti da rimuovere.	<b>5</b>

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita raggruppamento HTTP</i>	<p>Abilita o disabilita il raggruppamento HTTP.</p> <p><b>i Nota</b>  Il raggruppamento HTTP è rilevante solo per la distribuzione 3-tier e influisce sulle performance del documento in fase di apertura e aggiornamento, poiché una maggiore risposta comporta meno cicli di andata e ritorno durante il recupero di documenti di dimensioni elevate. Disabilitare il raggruppamento HTTP equivale a impostare <i>Dimensioni blocco HTTP</i> su <b>0</b>.</p>	Abilitato
<i>Dimensioni blocco HTML</i>	Specifica le dimensioni delle risposte HTTP emesse dal server (in kilobyte).	<b>64</b>

Tabella 193: Proprietà di analisi di basso livello

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<p><b>→ Da ricordare</b></p> <p>Non è necessario riavviare il server dopo aver modificato le seguenti proprietà di analisi di basso livello.</p>		
<i>Abilita analisi processo</i>	<p>Abilita l'analisi dei processi di Connection Server.</p> <p><b>i Nota</b>  La proprietà <i>Livello log</i> deve essere impostata su <i>Alto</i>.</p>	Disabilitato
<i>Abilita analisi middleware</i>	<p>Abilita l'analisi di tutto il middleware. Per analizzare un middleware specifico, è necessario configurare il file <code>cs.cfg</code> e riavviare il server.</p> <p><b>i Nota</b>  La proprietà <i>Livello log</i> deve essere impostata su <i>Alto</i>.</p>	Disabilitato

Tabella 194: Proprietà delle origini dati attive

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<p><b>⚠ Messaggio di avvertimento</b></p> <p>È necessario riavviare il server dopo aver modificato le seguenti proprietà delle origini dati attive.</p>		

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Attiva origine dati</i>	<p>Consente di scegliere le origini dati per le quali si desidera stabilire delle connessioni. Questa proprietà funziona come filtro per i driver. È necessario specificare le origini dati attive per caricare i driver che si desidera utilizzare.</p> <p><b>⚠ Messaggio di avvertimento</b></p> <p>Per impostazione predefinita il server carica tutti i driver disponibili. Questa impostazione può essere utilizzata per differenziare il comportamento dei server ed è utile soprattutto quando si distribuiscono più server CORBA nella propria rete.</p> <p><b>➔ Da ricordare</b></p> <p>vengono caricati solo i driver per le origini dati selezionate. Tutti gli altri vengono ignorati. Se non si selezionano origini dati, il server carica tutti i driver disponibili.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>verificare nelle metriche del server che le origini dati selezionate siano state attivate. I livelli di rete e i database vengono visualizzati in <i><a href="#">Metriche di Servizio connessioni</a></i>.</p>	Deselezionato
<i>Livello di rete</i>	<p>Specifica il livello di rete utilizzato dalla connessione.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Viene considerato solamente il nome non localizzato. È possibile trovare l'elenco dei livelli di rete disponibili nel file <code>driver.cfg</code> che si trova nella directory <code>&lt;dir-installaz-connectionserver&gt;\connectionServer\</code>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ODBC per server CORBA nativi</li> <li>• JDBC per server CORBA adattivi</li> </ul>
<i>Database</i>	<p>Specifica il database utilizzato dalla connessione.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Viene considerato solamente il nome non localizzato. per i nomi di database è possibile utilizzare espressioni regolari se queste sono composte unicamente da caratteri ASCII e utilizzano la sintassi GNU regexp. Utilizzare il criterio <code>. *</code> per trovare una corrispondenza per qualsiasi carattere. Ad esempio, l'espressione <code>MS SQL Server.*\$</code> significa che vengono utilizzati tutti i database MS SQL Server. Per ulteriori informazioni sulle espressioni regolari, fare riferimento al sito Web PERL all'indirizzo <a href="http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions">http://www.perl.com/doc/manual/html/pod/perlre.html#Regular_Expressions</a>.</p>	Il campo è vuoto finché non si inserisce il nome di un database.

Tabella 195: Proprietà di Servizio accesso ai dati personalizzato

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout eliminazione accesso ai dati personalizzato (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di pulire la sessione del client.	Il valore predefinito è 1200 secondi.
<i>Timeout scambio accesso ai dati personalizzato (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di eseguire lo scambio della sessione del client sul disco rigido. È consigliabile specificare un valore inferiore al valore della proprietà <i>Timeout eliminazione accesso ai dati personalizzato (in secondi)</i> .	Il valore predefinito è 600 secondi.

Tabella 196: Proprietà del Servizio Single Sign-On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	Il valore predefinito è 86400 secondi.

Tabella 197: Proprietà del servizio Promotion Management

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 198: Proprietà del servizio ClearCase di Promotion Management

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 199: Proprietà del servizio Differenza visiva

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

## Informazioni correlate

[Proprietà comuni dei server \[pagina 969\]](#)

### 33.1.4 Proprietà dei servizi Crystal Reports

La categoria del servizio Crystal Reports include i server seguenti:

- Crystal Reports Cache Server
- Crystal Reports Processing Server
- Proprietà di Report Application Server di Crystal Reports 2013
- Server di elaborazione di Crystal Reports 2013





## Proprietà di Crystal Reports Cache Server

Le proprietà che si applicano sia a Crystal Reports Cache Server che a Crystal Reports Processing Server devono essere impostate sullo stesso valore. Ad esempio, se si imposta l'opzione [L'aggiornamento del visualizzatore produce sempre i dati correnti](#) su **TRUE** per Cache Server, è necessario impostare la stessa proprietà su **TRUE** per Processing Server.

### Nota

quando si modifica una di queste proprietà del server, è necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.

Tabella 200: Proprietà del Servizio cache Crystal Reports

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<a href="#">L'aggiornamento del visualizzatore produce sempre i dati correnti</a>	<p>Specifica se, quando gli utenti aggiornano un report in modo esplicito, tutte le pagine memorizzate nella cache vengono ignorate e vengono recuperati nuovi dati direttamente dal database.</p> <div><p> <b>Nota</b></p><p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server. Per specificare un valore nell'oggetto report, selezionare il report nella console CMC e fare clic su <a href="#">Impostazioni predefinite</a>  <a href="#">Visualizzazione gruppo di server</a> .</p></div>	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<a href="#">Condividi dati dei report tra i client</a>	<p>Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.</p> <div><p> <b>Nota</b></p><p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p></div>	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .
<a href="#">Timeout connessione inattiva (minuti)</a>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa di Crystal Reports Cache Server per una richiesta da una connessione inattiva. Non è in genere necessario modificare il valore predefinito.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<a href="#">Timeout cache di protezione (minuti)</a>	Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, in cui il server utilizza le credenziali di accesso, i parametri del report e le informazioni sulla connessione al database memorizzate nella cache per soddisfare le richieste prima di eseguire una query sul CMS.	Il valore predefinito è 20 minuti.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Dati meno recenti forniti ai client su richiesta</i>	<p>Specifica il periodo di tempo, in secondi, di utilizzo dei dati memorizzati nella cache da parte del server per soddisfare le richieste da report su richiesta.</p> <p>Se il server riceve una richiesta che può essere gestita con dati generati per una richiesta precedente e il tempo trascorso dalla generazione dei dati è inferiore al valore impostato, il server riutilizzerà tali dati per rispondere alla richiesta successiva. Il riutilizzo dei dati in questo modo migliora nettamente le prestazioni del sistema quando più utenti richiedono le stesse informazioni.</p> <p>Nell'impostazione di questo valore è opportuno considerare quanto sia importante che gli utenti ricevano dati aggiornati. Se è essenziale che tutti gli utenti ricevano dati aggiornati (poiché i dati importanti cambiano molto frequentemente), è consigliabile disattivare questo tipo di riutilizzo dei dati impostando il valore su 0.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p> </div>	Il valore predefinito è 0 secondi.
<i>Dimensioni cache massime (KB)</i>	Specifica la quantità di spazio su disco rigido, in KB, utilizzata per la memorizzazione dei report nella cache. Se il server deve gestire molti report o report particolarmente complessi può essere necessario disporre di una cache di grandi dimensioni.	Il valore predefinito è 256000 KB.
<i>Directory file cache</i>	Specifica il percorso della directory del file cache.	%DefaultDataDir%/CrystalReportsCachingServer/temp
<i>Argomenti Java VM</i>	Indica gli argomenti della riga di comando che è possibile specificare per la JVM.	Il valore predefinito è vuoto.
<i>Nome DLL</i>	<p>Specifica il nome del plug-in del tipo di documento attualmente caricato.</p> <p>Questa proprietà è disponibile in modalità di sola lettura.</p>	rasprocReport

## Proprietà del Server di elaborazione Crystal Reports



Le proprietà che si applicano sia a Crystal Reports Cache Server che a Crystal Reports Processing Server devono essere impostate sullo stesso valore. Ad esempio, se si imposta l'opzione *L'aggiornamento del visualizzatore produce sempre i dati correnti* su **TRUE** per Cache Server, è necessario impostare la stessa proprietà su **TRUE** per Processing Server.

### i Nota

quando si modifica una di queste proprietà del server, è necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.



Tabella 201: Proprietà del Servizio di elaborazione Crystal Reports

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa di Crystal Reports Processing Server tra le richieste per un determinato processo.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<i>Durata massima dei processi per elemento secondario</i>	Specifica il numero massimo di processi che ogni processo secondario può gestire per durata.	Il valore predefinito è 1000.
<i>L'aggiornamento del visualizzatore produce sempre i dati correnti</i>	<p>Specifica se, quando gli utenti aggiornano un report in modo esplicito, tutte le pagine memorizzate nella cache vengono ignorate e vengono recuperati nuovi dati direttamente dal database. Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server. Per specificare un valore nell'oggetto report, selezionare il report nella console CMC e fare clic su <a href="#">Impostazioni predefinite</a>  <a href="#">Visualizzazione gruppo di server</a> .</p> </div>	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<i>Condividi i dati dei report tra i client</i>	<p>Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi. Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p> </div>	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa di Crystal Reports Processing Server per una richiesta da una connessione inattiva. Non è in genere necessario modificare il valore predefinito.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<i>Numero max. processi simultanei (0 per automatico)</i>	Specifica il numero massimo di processi indipendenti che possono essere eseguiti simultaneamente su Crystal Reports Processing Server. Se il valore di questa proprietà viene impostato su «0», il server applica un valore adeguato, in base alla CPU e alla memoria del computer in cui il server è in esecuzione.	Il valore predefinito è 0.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Dati meno recenti forniti ai client su richiesta (secondi)</i>	<p>Specifica il periodo di tempo, in secondi, di utilizzo dei dati memorizzati nella cache da parte del server per soddisfare le richieste da report su richiesta.</p> <p>Se il server riceve una richiesta che può essere gestita con dati generati per una richiesta precedente e il tempo trascorso dalla generazione dei dati è inferiore al valore impostato, il server riutilizzerà tali dati per rispondere alla richiesta successiva. Il riutilizzo dei dati in questo modo migliora nettamente le prestazioni del sistema quando più utenti richiedono le stesse informazioni.</p> <p>Nell'impostazione di questo valore è opportuno considerare quanto sia importante che gli utenti ricevano dati aggiornati. Se è essenziale che tutti gli utenti ricevano dati aggiornati (poiché i dati importanti cambiano molto frequentemente), è consigliabile disattivare questo tipo di riutilizzo dei dati impostando il valore su 0.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p> </div>	Il valore predefinito è 0.
<i>Numero massimo di elementi secondari preiavviati</i>	Specifica il numero massimo di processi secondari preiavviati consentiti dal server. Se questo valore è troppo basso, il server crea processi secondari non appena vengono effettuate le richieste e potrebbero verificarsi latenze. Se questo valore è troppo elevato, è possibile che le risorse del sistema vengano impegnate inutilmente da processi secondari inattivi.	Il valore predefinito è 1 elemento secondario.
<i>Directory temporanea</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.</p> </div>	%DefaultDataDir%/CrystalReportsProcessing-Server/temp
<i>Percorso classe Java</i>	Nome e percorso delle classi Java richieste dal server.	%CommonJavaLibDir%/procCR.jar
<i>Argomenti VM elemento secondario Java</i>	Indica gli argomenti della riga di comando specificati per i processi secondari creati dal server.	Dbusinessobjects.connectivity.directory=%CONNECTIONSERVER_DIR%,Dcom.businessobjects.mds.cs.ImplementationID=csEX

Tabella 202: Proprietà del Servizio Single Sign-On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	Il valore predefinito è 86400 secondi.

## Proprietà di Report Application Server di Crystal Reports 2013

### Nota

quando si modifica una di queste proprietà del server, è necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.

Tabella 203: Proprietà del servizio di modifica e visualizzazione Crystal Reports 2013

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Consenti ai processi report di rimanere connessi al database fino alla chiusura del processo report</i>	Specifica se il processo report rimane connesso al database fino all'esecuzione.	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<i>Dimensione dati da sfogliare (record)</i>	Specifica il numero di record distinti restituiti dal database quando si sfogliano i valori di un determinato campo. I dati vengono recuperati prima dalla cache del client, se disponibile, quindi dalla cache del server. Se i dati non sono presenti in tali cache, vengono recuperati dal database.	Il valore predefinito è 100 record.
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica la quantità di tempo, in minuti, di attesa di Report Application Server (RAS) per le richieste da un cliente inattivo prima del timeout.  Un valore troppo basso può determinare la chiusura prematura di una richiesta utente, mentre l'impostazione di un valore troppo alto può incidere sulla scalabilità del server (ad esempio, se l'oggetto <code>ReportClientDocument</code> non viene chiuso in modo esplicito, il server resterà inutilmente in attesa della chiusura di un processo inattivo).	Il valore predefinito è 30 minuti.
<i>Dimensioni batch (record)</i>	Specifica quante righe dell'insieme di risultati vengono restituite dal database durante ogni trasferimento di dati.  Ad esempio, se sono richiesti 500 record e la proprietà Dimensioni batch è impostata su 100 record, i dati verranno restituiti in 5 batch separati di 100 righe. Per migliorare le prestazioni del server RAS, è necessario considerare l'ambiente di rete, il database e il tipo di richieste per impostare le dimensioni batch appropriate.	Il valore predefinito è 100 record.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero di record di database da leggere per l'anteprima o l'aggiornamento di un report (-1 per nessun limite) (</i>	Specifica il numero di record di database da leggere durante la visualizzazione o l'aggiornamento di un report. Questa impostazione limita il numero di record che il server recupera dal database quando un utente esegue una query o un report. Questa impostazione è utile quando si desidera impedire agli utenti di eseguire report su richiesta che restituiscono set di record di dimensioni eccessive.  Potrebbe essere opportuno pianificare tali report, sia per renderli più velocemente disponibili per gli utenti che per ridurre il carico sul database provocato dalle query di grandi dimensioni.	Il valore predefinito è 20000 record.
<i>Numero max. report simultanei (0 per nessun limite)</i>	Specifica il numero massimo di processi indipendenti che possono essere eseguiti simultaneamente sul server RAS.	Il valore predefinito è 75 processi.
<i>Dati meno recenti forniti a un client su richiesta (in minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, durante il quale un report su richiesta fornisce dati di report memorizzati nella cache.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<i>Directory temporanea</i>	Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario.  <b>i Nota</b>  Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.	%DefaultDataDir%/CrystalReportsRasServer/temp

Tabella 204: Proprietà del Servizio Single Sign-On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	Il valore predefinito è 86400 secondi.

## Proprietà del server di elaborazione Crystal Reports 2013

### **i Nota**

quando si modifica una di queste proprietà del server, è necessario riavviare il server per rendere effettive le modifiche.

Tabella 205: Proprietà del servizio di elaborazione di Crystal Reports 2013

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa di Crystal Reports Processing Server tra le richieste per un determinato processo.	Il valore predefinito è 20 minuti.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Durata massima dei processi per elemento secondario</i>	Specifica il numero massimo di processi che ogni processo secondario può gestire per durata.	Il valore predefinito è 1000.
<i>L'aggiornamento del visualizzatore produce sempre i dati correnti</i>	<p>Specifica se, quando gli utenti aggiornano un report in modo esplicito, tutte le pagine memorizzate nella cache vengono ignorate e vengono recuperati nuovi dati direttamente dal database. Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server. Per specificare un valore nell'oggetto report, selezionare il report nella console CMC e fare clic su ► <i>Impostazioni predefinite</i> ► <i>Visualizzazione gruppo di server</i> ►.</p> </div>	Il valore predefinito è <b>FALSE</b> .
<i>Condividi i dati dei report tra i client</i>	<p>Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi. Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p> </div>	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa di Crystal Reports Processing Server per una richiesta da una connessione inattiva. Non è in genere necessario modificare il valore predefinito.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<i>Numero max. processi simultanei (0 per automatico)</i>	Specifica il numero massimo di processi indipendenti che possono essere eseguiti simultaneamente su Crystal Reports Processing Server. Se il valore di questa proprietà viene impostato su «0», il server applica un valore adeguato, in base alla CPU e alla memoria del computer in cui il server è in esecuzione.	Il valore predefinito è 0.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Dati meno recenti forniti ai client su richiesta (secondi)</i>	<p>Specifica il periodo di tempo, in secondi, di utilizzo dei dati memorizzati nella cache da parte del server per soddisfare le richieste da report su richiesta.</p> <p>Se il server riceve una richiesta che può essere gestita con dati generati per una richiesta precedente e il tempo trascorso dalla generazione dei dati è inferiore al valore impostato, il server riutilizzerà tali dati per rispondere alla richiesta successiva. Il riutilizzo dei dati in questo modo migliora nettamente le prestazioni del sistema quando più utenti richiedono le stesse informazioni.</p> <p>Nell'impostazione di questo valore è opportuno considerare quanto sia importante che gli utenti ricevano dati aggiornati. Se è essenziale che tutti gli utenti ricevano dati aggiornati (poiché i dati importanti cambiano molto frequentemente), è consigliabile disattivare questo tipo di riutilizzo dei dati impostando il valore su 0.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>È possibile impostare questa proprietà su un oggetto report utilizzando valori diversi da un report a un altro. I valori specificati nell'oggetto report hanno la priorità su quelle del server.</p> </div>	Il valore predefinito è 0.
<i>Numero massimo di elementi secondari preiavviati</i>	Specifica il numero massimo di processi secondari preiavviati consentiti dal server. Se questo valore è troppo basso, il server crea processi secondari non appena vengono effettuate le richieste e potrebbero verificarsi latenze. Se questo valore è troppo elevato, è possibile che le risorse del sistema vengano impegnate inutilmente da processi secondari inattivi.	Il valore predefinito è 1 elemento secondario.
<i>Directory temporanea</i>	<p>Specifica la directory in cui vengono creati i file temporanei quando necessario.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi problemi di prestazioni.</p> </div>	%DefaultDataDir%/CrystalReports2013ProcessingServer/temp
<i>Consenti ai processi report di rimanere connessi al database fino alla chiusura del processo report</i>	Specifica se il processo report rimane connesso al database fino alla chiusura.	Il valore predefinito è FALSE.

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Record di database letti durante l'anteprima o l'aggiornamento (0 per senza limiti)</i>	<p>Specifica il numero di record di database da leggere durante la visualizzazione o l'aggiornamento di un report. Questa impostazione limita il numero di record che il server recupera dal database quando un utente esegue una query o un report. Questa impostazione è utile quando si desidera impedire agli utenti di eseguire report su richiesta che restituiscono set di record di dimensioni eccessive.</p> <p>Potrebbe essere opportuno pianificare tali report, sia per renderli più velocemente disponibili per gli utenti che per ridurre il carico sul database provocato dalle query di grandi dimensioni.</p>	Il valore predefinito è 20000.

Tabella 206: Proprietà del Servizio Single Sign-On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	Il valore predefinito è 86400 secondi.

## 33.1.5 Proprietà dei servizi Analysis

La categoria dei servizi Analysis include Adaptive Processing Server:

Tabella 207: Proprietà dei servizi di analisi multidimensionali

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero massimo sessioni client</i>	<p>Specifica il numero massimo di sessioni MDAS che possono essere aperte contemporaneamente sul server.</p> <p>Quando il numero di sessioni aperte raggiunge tale valore, eventuali altri tentativi di avvio di sessioni MDAS generano un messaggio di errore di tipo «server non disponibile». È possibile cambiare questo valore per ottimizzare le prestazioni del server MDAS, in base alle specifiche necessità e all'hardware disponibile; tuttavia, aumentare il valore potrebbe causare problemi di prestazioni al server MDAS e al database. Il valore predefinito di 15 sessioni è una stima prudente. Nelle installazioni con query utente di piccole dimensioni è possibile aumentare il valore in modo significativo, mentre per le installazioni con query utente di grandi dimensioni è opportuno impostare un valore inferiore.</p>	Il valore predefinito è impostato su 15. L'intervallo valido è compreso tra 1 e 100.
<i>Numero massimo di celle restituite da una query</i>	Specifica il numero di celle restituite a un utente in una singola query. L'utente non può eseguire una query che restituisce un numero di celle estremamente elevato, che consuma una quantità eccessiva di memoria. Se la query dell'utente supera il limite di celle specificato, l'utente riceve un messaggio di errore.	Il valore predefinito è 100000 celle.
<i>Numero massimo di membri restituiti durante il filtraggio</i>	Specifica il numero di membri recuperati durante il filtraggio per membro. Un numero elevato di membri recuperati può consumare una quantità eccessiva di memoria.	Il valore predefinito è 100000 membri.

Tabella 208: Proprietà dei servizi applicazioni Web BEx

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero massimo sessioni client</i>	Numero massimo di sessioni client consentite nel servizio.	Il valore predefinito è 15 sessioni.
<i>SAP BW Master System</i>	Il nome della connessione OLAP al sistema BW creato nella piattaforma BI.	Il valore predefinito è SAP_BW.
<i>Destinazione RFC server JCo</i>	Nome della destinazione RFC server JCo specificato nel sistema BW.	Per impostazione predefinita, il valore è vuoto.
<i>Host gateway server JCo</i>	Nome dell'host gateway server JCo specificato nel sistema BW.	Per impostazione predefinita, il valore è vuoto.
<i>Servizio gateway server JCo</i>	Nome del servizio gateway server JCo specificato nel sistema BW.	Per impostazione predefinita, il valore è vuoto.
<i>Conteggio connessione server JCo</i>	Specifica il numero di programmi creati automaticamente che possono essere utilizzati per gestire le chiamate da ABAP a Java per il servizio.	Il valore predefinito è 3 connessioni.

## 33.1.6 Proprietà dei servizi Data Federation

La categoria dei servizi Data Federation include Adaptive Processing Server:

Tabella 209: Proprietà dei servizi Data Federation

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Connessioni max</i>	Specifica il numero massimo di connessioni consentite sul server.	Il valore predefinito è 32767.
<i>Dimensione pool di thread di esecuzione</i>	Specifica il numero massimo di query che è possibile eseguire in parallelo in un determinato momento.	Il valore predefinito è 10.
<i>Timeout inattività connessione</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, al termine del quale una connessione inattiva viene chiusa.	Il valore predefinito è 10800 secondi.
<i>Timeout inattività istruzione</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, al termine del quale un'istruzione di query inattiva viene chiusa.	Il valore predefinito è 600 secondi.

## 33.1.7 Proprietà dei servizi di Web Intelligence

La categoria dei servizi Web Intelligence include i server seguenti:

- Adaptive Processing Server
- Server di elaborazione Web Intelligence



## Impostazioni di Adaptive Processing Server

Tabella 210: Parametri della riga di comando

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Espansione a livello	<p>Specifica il livello con cui vengono recuperati i dati da query BEx.</p> <p>Per impostazione predefinita, le gerarchie non vengono espansate a un determinato livello. Livello00 è sempre il livello predefinito. Per cambiare questo comportamento, aggiungere il parametro alla riga di comando. Se si specifica un valore troppo elevato, Web Intelligence recupera tutti i dati della gerarchia e questo potrebbe influire sulle prestazioni e sulla stabilità del sistema.</p>	<p>-</p> <p><b>Dsap.sl.bics.expandToLevel=n</b></p> <p>n può essere qualsiasi numero intero compreso tra 0 e 99. Se n=0 o se questo parametro non viene specificato, per le gerarchie non verrà utilizzato il parametro Espansione a livello.</p>
Selezione della variabile di tipo Opzione di selezione	<p>Specifica l'opzione di selezione per la selezione delle variabili.</p> <p>Se questa proprietà è impostata su intervallo, la casella di testo non è disponibile e gli utenti possono immettere solo i valori iniziale e finale nella finestra di dialogo Prompt.</p> <p>Se questa proprietà è impostata su multivalore, sarà disponibile la casella di testo "Digitare un valore" e gli utenti potranno immettere i valori per le variabili di tipo Opzione di selezione BW.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Questa proprietà non aggiorna le installazioni locali di Web Intelligence Rich Client. Per informazioni sull'aggiornamento del registro locale per questo tipo di installazione, consultare la "Guida all'installazione di Web Intelligence Rich Client".</p> </div>	<p>-</p> <p><b>Dsap.sl.bics.variableComplexSelectionMapping=n</b></p> <p>dove n può corrispondere a intervallo o a multivalore.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Prima di BI 4.1 SP05, il valore predefinito di questa opzione era intervallo. Se si aggiunge questa proprietà alle impostazioni di Adaptive Processing Server e la si imposta su multivalore, è necessario eseguire le operazioni riportate di seguito sui documenti esistenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>È necessario eliminare un documento.</li> <li>I valori predefiniti dei prompt di query devono essere modificati in modo che siano compatibili con la selezione multivalore.</li> </ul> </div>

Tabella 211: Proprietà del servizio di monitoraggio Web Intelligence

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita monitoraggio</i>	Specifica se il monitoraggio è abilitato per il servizio.	<b>TRUE</b>
<i>Ritardo del loop del thread di monitoraggio (secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, tra i tentativi di esecuzione del ping dei client effettuati dal servizio.	300
<i>Timeout svuotamento risorse monitorate predefinite (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di svuotare la sessione del client.	1200

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout scambio risorse monitorate predefinite (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di eseguire lo scambio della sessione del client sul disco rigido. È consigliabile specificare un valore inferiore al valore della proprietà Timeout svuotamento risorse monitorate predefinite.	600
<i>Abilitare i profili di servizio</i>		<b>TRUE</b>
<i>Abilitare il monitoraggio delle attività di servizio</i>		<b>TRUE</b>

Tabella 212: Proprietà del servizio di visualizzazione

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout svuotamento motore di visualizzazione (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di pulire la sessione del client.	1200
<i>Timeout scambio motore di visualizzazione (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di eseguire lo scambio della sessione del client sul disco rigido. È consigliabile specificare un valore inferiore al valore della proprietà <i>Timeout svuotamento motore di visualizzazione (in secondi)</i> .	600

Tabella 213: Proprietà del servizio Rebean

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 214: Proprietà del servizio recupero documenti

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
Nessuna proprietà di configurazione		

Tabella 215: Proprietà del servizio DSL Bridge

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout eliminazione motore DSL Bridge (in secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, espresso in secondi, in cui il servizio attende un client inattivo prima di pulire la sessione del client.	1200

## Proprietà di Server di elaborazione Web Intelligence

Le proprietà di Server di elaborazione Web Intelligence sono raggruppate nei servizi seguenti:

- Information Engine
- Servizio principale Web Intelligence
- Servizio di elaborazione Web Intelligence
- Servizio comune Web Intelligence

Le impostazioni di soglia vengono descritte in tabelle separate.

Tabella 216: Proprietà di Information Engine Service

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita cache elenco dei valori</i>	Specifica se la memorizzazione nella cache è abilitata per l'elenco dei valori in Server di elaborazione Web Intelligence.	<b>TRUE</b>
<i>Dimensioni batch elenco dei valori (voci)</i>	Specifica il numero massimo di voci, o valori, per ogni batch di elenco dei valori.	1000
<i>Dimensioni massime ordinamento personalizzato (voci)</i>	Specifica il numero massimo di voci nell'ordinamento personalizzato.	100
<i>Dimensioni massime cache universo (Universi)</i>	Specifica il numero di universi da memorizzare nella cache in Server di elaborazione Web Intelligence.	20
<i>Dimensioni LOV massime (voci)</i>	Specifica il numero massimo di voci, o valori, per ogni elenco di valori (LOV).	50000

Tabella 217: Proprietà del servizio principale di Web Intelligence

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout prima della reinizializzazione (secondi)</i>	Specifica il periodo di tempo, in secondi, di inattività del server prima che venga interrotto e riavviato dall'agente SIA quando il numero totale di documenti elaborati è superiore al valore specificato dalla proprietà <i>Numero max. documenti prima della reinizializzazione</i> .	1200
<i>Timeout documento inattivo (secondi)</i>	Specifica il periodo di tempo, in secondi, prima dello spostamento della sessione di Server di elaborazione Web Intelligence. Quando il client non genera richieste in questo periodo di tempo, pertanto, la sessione viene spostata su disco rigido, in modo da liberare risorse per una sessione attiva.	300 L'intervallo valido è compreso tra 100 e 10000 secondi.
<i>Intervallo di polling del server (secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, dopo il quale il server esegue il polling per nuove richieste di thread. Durante il polling, il server esegue operazioni di pulizia, quali lo spostamento di documenti inutilizzati per evitare che la memoria del server superi la soglia di memoria superiore.	120
<i>Numero max. documenti per utente</i>	Specifica il numero massimo di sessioni attive (documenti Web Intelligence) che è possibile associare a un utente in un determinato momento. Se il valore è 5, l'utente può quindi utilizzare fino a 5 sessioni attive alla volta.	5 L'intervallo valido è compreso tra 1 e 20.
<i>Numero max. documenti prima della reinizializzazione</i>	Specifica il numero di documenti Web Intelligence che è possibile elaborare prima che venga considerata la reinizializzazione del server. Se viene raggiunto il numero di documenti elaborati e il server è inattivo, il server viene chiuso e l'agente SIA avvia una nuova istanza del server. Vi è tuttavia un ritardo prima dell'avvio di una nuova istanza del server. Il ritardo viene definito dalla proprietà <i>Timeout prima della reinizializzazione</i> .	50
<i>Consenti errori dimensione massima mappa</i>	Specifica se la proprietà <i>&lt;Numero max. connessioni&gt;</i> è limitata. Se questa proprietà è abilitata, il valore impostato per la proprietà <i>&lt;Numero max. connessioni&gt;</i> viene riconosciuto dal server. In caso contrario, la proprietà viene ignorata.	<b>TRUE</b>

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa del server per una richiesta da una connessione inattiva. L'impostazione di un valore troppo basso può causare la chiusura prematura di una richiesta. L'impostazione di un valore troppo alto può causare l'accodamento delle richieste mentre il server rimane in attesa della chiusura delle richieste inattive.	20
<i>Numero max. connessioni</i>	<p>Specifica il numero massimo di sessioni simultanee che è possibile aprire contemporaneamente. Si tratta di un numero approssimativo, poiché questa impostazione non tiene conto delle sessioni inattive che vengono spostate né della sessione che viene creata per analizzare il numero di sessioni. Se viene raggiunto questo limite e non sono disponibili altri server per la gestione della richiesta, l'utente riceve un messaggio di errore.</p> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>è necessario che la proprietà <code>&lt;Consenti errori dimensione massima mappa&gt;</code> sia abilitata affinché il server riconosca questa proprietà.</p> </div>	<p>50</p> <p>L'intervallo valido è compreso tra 5 e 65535.</p>
<i>Abilita analisi memoria</i>	<p>Specifica se l'analisi della memoria è abilitata. Se la proprietà è abilitata, le proprietà seguenti sono attive e riconosciute dal server.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&lt;Soglia massima memoria&gt;</code></li> <li><code>&lt;Soglia superiore memoria&gt;</code></li> <li><code>&lt;Soglia inferiore memoria&gt;</code></li> </ul> <p>Quando la memoria del processo del server è superiore al valore di <code>&lt;Soglia superiore memoria&gt;</code>, l'unica operazione consentita è il salvataggio dei documenti. Quando la memoria del processo è superiore al valore di <code>&lt;Soglia massima memoria&gt;</code>, tutte le operazioni vengono interrotte e hanno esito negativo.</p>	<b>TRUE</b>
<i>Soglia inferiore memoria (MB)</i>	Specifica la soglia inferiore per l'utilizzo della memoria.	<b>3500</b>
<i>Soglia superiore memoria (MB)</i>	Specifica la soglia superiore per l'utilizzo della memoria.	<b>4500</b>
<i>Soglia massima memoria (MB)</i>	Specifica la soglia massima per l'utilizzo della memoria.	<b>6000</b>
<i>Abilita monitoraggio servizio APS</i>	Consente il monitoraggio del server da parte del servizio APS, ospitato in Adaptive Processing Server.	<b>TRUE</b>
<i>Errore di ping nuovo tentativo di conteggio su servizio APS</i>	Specifica il numero di tentativi di raggiungere il servizio APS da parte del server prima che venga stabilito che non è possibile raggiungerlo.	3
<i>Periodo thread monitoraggio servizio APS (secondi)</i>	Specifica il ritardo tra i tentativi di accesso al servizio APS.	300

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita registri attività corrente</i>	<p>Specifica se nei file di registro del server devono essere generate analisi complete</p> <p><b>i Nota</b> questa proprietà deve essere abilitata solo a scopo di debug durante la risoluzione di problemi. Impostare su <b>FALSE</b> durante le normali attività.</p>	<b>FALSE</b>

Tabella 218: Proprietà del servizio di elaborazione di Web Intelligence

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Abilita utilizzo di URL HTTP</i>	Specifica se il server è in grado di accedere ai file archiviati in remoto.	<b>TRUE</b>
<i>Valore proxy</i>	Specifica l'indirizzo del server proxy di rete. È necessario specificare un valore solo se la rete dispone di un server proxy e si tenta di accedere a file archiviati in remoto.	Vuoto

Tabella 219: Proprietà del servizio comune di Web Intelligence

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Timeout cache (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, prima della cancellazione del contenuto della cache dei documenti. Il timeout dipende dalla data di accesso più recente per documento.	4370
<i>Intervallo pulizia cache documento (secondi)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, necessario per la scansione e il controllo della cache del documento rispetto alle impostazioni <Dimensione massima cache documento>, <Spazio di riduzione massimo cache documento> e <Numero max. documenti nella cache>.	120
<i>Disabilita condivisione cache</i>	Specifica se la condivisione cache è disabilitata. Per impostazione predefinita la condivisione cache è abilitata, pertanto tutte le istanze di Server di elaborazione Web Intelligence condividono la stessa cache. Se tuttavia si desidera disporre di una cache per istanza di Server di elaborazione Web Intelligence, è necessario abilitare questa proprietà.	<b>FALSE</b>
<i>Abilita cache documento</i>	Specifica se la cache del documento è abilitata. Se la proprietà è abilitata, la cache può essere precaricata con documenti Web Intelligence pianificati.	<b>TRUE</b>
<i>Abilita cache in tempo reale</i>	Specifica se la cache in tempo reale è abilitata. Se la proprietà è abilitata, la cache può essere caricata in modo dinamico. Server di elaborazione Web Intelligence, pertanto, memorizza nella cache i documenti Web Intelligence quando vengono visualizzati. Il server memorizza inoltre nella cache i documenti quando vengono eseguiti come processo pianificato, a condizione che la pre-cache sia stata abilitata nel documento.	<b>TRUE</b>
<i>Dimensione massima cache documenti (KB)</i>	Specifica la dimensione massima della cache dei documenti. Una volta raggiunto questo limite, la cache dei documenti viene cancellata in base alla proprietà <Spazio di riduzione massimo cache documento>.	1000000

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Spazio di riduzione massimo cache documenti (percentuale)</i>	Specifica la percentuale di cache svuotata per consentire la memorizzazione di nuove azioni e nuovi risultati nella cache. I documenti con l'«ora dell'ultimo accesso» meno recente vengono eliminati.	70
<i>Dimensioni flusso caratteri massime (MB)</i>	<p>Specifica le dimensioni massime del flusso caratteri inviate al client Web Intelligence.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>se la proprietà <i>Dimensioni flusso caratteri massime</i> viene superata, il documento Web Intelligence non viene creato e il client riceve un messaggio di errore.</p>	<p>5</p> <p>L'intervallo valido è compreso tra 1 e 65535 MB.</p>
<i>Dimensione massima flusso binario (MB)</i>	<p>Specifica le dimensioni massime in MB di un flusso binario inviato al client Web Intelligence.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Se la proprietà <i>Dimensione massima flusso binario</i> viene superata, il documento Web Intelligence non viene creato e il client riceve un messaggio di errore.</p>	<p>50</p> <p>L'intervallo valido è compreso tra 1 e 65535 MB.</p>
<i>Directory immagini</i>	Specifica il percorso della directory delle immagini.	Vuoto
<i>Directory cache di output</i>	Specifica il percorso della cache.	Vuoto

Tabella 220: Proprietà generali

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	86400

## Informazioni correlate

[Impostazioni della soglia di memoria di Web Intelligence Server \[pagina 1002\]](#)

### 33.1.7.1 Impostazioni della soglia di memoria di Web Intelligence Server

Nelle sezioni seguenti vengono descritte le conseguenze per Web Intelligence Server del raggiungimento dei valori Soglia massima memoria, Soglia superiore memoria o Soglia inferiore memoria.

## Soglia inferiore memoria

Se viene raggiunto il limite <Soglia inferiore memoria>, il server sposta i documenti inattivi sul disco rigido, allocando la memoria aggiuntiva ai documenti attivi. A ogni utente è consentito disporre di un massimo di un documento attivo invece dei <Numero max. documenti per utente>.

## Soglia superiore memoria

Se viene raggiunto il limite <Soglia superiore memoria>, vengono eseguite le azioni seguenti del server per liberare risorse e proteggere il server:

- Il server rifiuterà nuove connessioni e nuove chiamate client. È consentita solo l'opzione *Salva* per i documenti Web Intelligence. Gli utenti che richiedono un'azione ricevono un messaggio di tipo *Server occupato* e la richiesta di salvare le modifiche in sospeso.
- Il server attiva la pulizia del sistema per liberare risorse sufficienti in modo che la quantità di memoria allocata sia inferiore al limite impostato dalla proprietà <Soglia superiore memoria>.
- Il server tenta di chiudere i documenti di sola lettura.
- Se non viene liberata memoria sufficiente durante la pulizia del sistema, il server inizia a chiudere i documenti in modalità *Modifica*. Il server inizia a chiudere i documenti in base al protocollo LIFO, pertanto il documento attivo più recente viene eliminato per primo dalla memoria. Il server continua a chiudere i documenti finché non viene raggiunto un livello sicuro, sulla base del calcolo seguente: <Soglia superiore memoria> - (20%\*<Soglia superiore memoria>). Ad esempio, se la proprietà Soglia superiore memoria è impostata su 4500 MB, il livello sicuro è:

$$4500\text{MB} - .20 \times 4500\text{MB} = 3600\text{MB}$$

Il server non può chiudere i documenti quando è in esecuzione una chiamata client. Eventuali documenti aggiornati o esportati in un altro formato o una qualsiasi altra operazione che richieda tempo non verrà chiusa quando il server raggiunge questa soglia. Se il server non riesce a recuperare memoria sufficiente e resta ancora al di sopra della <Soglia superiore memoria>, si riavvia.

## Soglia massima memoria

Se viene raggiunto il limite <Soglia massima memoria>, tutte le operazioni correnti vengono interrotte. Tutte le chiamate client verranno terminate. Una volta terminata una chiamata, anche il documento corrispondente verrà chiuso.

## 33.1.8 Proprietà dei servizi di Dashboards

### Proprietà dei Cache Server di Dashboards

Tabella 221: Proprietà dei servizi cache di Dashboards

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Dimensioni cache massime (KB)</i>	Specifica la quantità di spazio su disco rigido, in KB, utilizzata per la memorizzazione delle query nella cache. Se il server deve gestire quantità ingenti di query o query molto complesse, potrebbe essere necessario disporre di una cache di grandi dimensioni.	Il valore predefinito è 256000 KB.
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa del Cache Server di Dashboards per una richiesta da una connessione inattiva. Non è in genere necessario modificare il valore predefinito.	Il valore predefinito è 15 minuti.
<i>Condividi dati tra i client</i>	Specifica se i dati di report sono condivisi tra client diversi.	Il valore predefinito è <b>TRUE</b> .
<i>Dati meno recenti forniti ai client su richiesta (secondi)</i>	<p>Specifica il periodo di tempo, in secondi, di utilizzo dei dati memorizzati nella cache da parte del server per soddisfare le richieste da query su richiesta.</p> <p>Se il server riceve una richiesta che può essere soddisfatta con dati generati per una richiesta precedente e il tempo trascorso dalla generazione dei dati è inferiore al valore impostato, il server riutilizzerà tali dati per rispondere alla richiesta successiva. Il riutilizzo dei dati in questo modo migliora nettamente le prestazioni del sistema quando più utenti richiedono le stesse informazioni.</p> <p>Quando si imposta questo valore è opportuno considerare quanto sia importante che gli utenti ricevano dati aggiornati. Se è essenziale che tutti gli utenti ricevano dati aggiornati (poiché i dati importanti cambiano frequentemente), potrebbe essere necessario non consentire questo tipo di riutilizzo dei dati impostando il valore su 0.</p> <div><b>i Nota</b> È possibile impostare questa proprietà in un oggetto report. I valori specificati per tale oggetto sostituiscono le impostazioni del server.</div>	Il valore predefinito è 0 secondi.
<i>Timeout cache di protezione (minuti)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, in cui il server utilizza le credenziali di accesso, i parametri di query e le informazioni sulla connessione al database memorizzate nella cache per soddisfare le richieste prima di eseguire una query sul CMS.	Il valore predefinito è 20 minuti.
<i>Argomenti Java VM</i>	Indica gli argomenti della riga di comando che è possibile specificare per la JVM.	Xmx858M



## Proprietà del server di elaborazione di Dashboards

Tabella 222: Proprietà dei servizi di elaborazione di Dashboards

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Numero max. processi simultanei</i>	Specifica il numero massimo di processi indipendenti che possono essere eseguiti contemporaneamente sul server. Se il valore di questa proprietà viene impostato su «0», il server applica un valore adeguato, in base alla CPU e alla memoria del computer in cui il server è in esecuzione.	Il valore predefinito è 0.
<i>Durata massima dei processi per elemento secondario</i>	Specifica il numero massimo di processi che ogni processo secondario può gestire per durata.	Il valore predefinito è 10000.
<i>Numero massimo di elementi secondari preavviati</i>	Specifica il numero massimo di processi secondari preavviati consentiti dal server. Se questo valore è troppo basso, il server crea processi secondari non appena vengono effettuate le richieste e potrebbero verificarsi latenze. Se questo valore è troppo elevato, è possibile che le risorse del sistema vengano impegnate inutilmente da processi secondari inattivi.	Il valore predefinito è 1.
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica il periodo di tempo, in minuti, di attesa del server per una richiesta da una connessione inattiva. Non è in genere necessario modificare il valore predefinito.	Il valore predefinito è 15 minuti.
<i>Timeout connessione inattiva (minuti)</i>	Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, in cui il server attende tra le richieste per un determinato processo.	Il valore predefinito è 15 minuti.
<i>Argomenti VM elemento secondario Java</i>	Indica gli argomenti della riga di comando specificati per i processi secondari creati dal server.	Xmx858M,Dswfinjection.lang.directory=%CommonJavaLibDir%,Dbusinessobjects.connectivity.directory=%CONNECTION-SERVER_DIR%

Tabella 223: Proprietà del Servizio Single Sign-On

Proprietà	Descrizione	Valore predefinito
<i>Scadenza Single Sign-On (secondi)</i>	Specifica il tempo, in secondi, di validità di una connessione SSO prima della scadenza.	Il valore predefinito è 86400 secondi.

## 34 Appendice sulle metriche server

### 34.1 Informazioni sull'appendice sulle metriche server

In questa appendice, se non diversamente specificato, il termine server fa riferimento a un server SAP BusinessObjects e non al computer in cui è installata ed è in esecuzione la piattaforma BI.

Le metriche server non sono disponibili su server che non sono in esecuzione.

Oltre alle metriche descritte in questa appendice, l'applicazione di monitoraggio consente anche di modificare i seguenti stati del server:

Tabella 224:

Stato del server	Descrizione
<i>Stato di integrità</i>	Lo stato di integrità indica lo stato generale di un server. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Rosso (pericolo)</li><li>• 1 = Ambra (attenzione)</li><li>• 2 = Verde (Integro)</li></ul>
<i>Stato abilitato del server</i>	Questo stato indica se un server è abilitato o disabilitato. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = Disabilitato</li><li>• 1 = Abilitato</li></ul>
<i>Stato di esecuzione server</i>	Questo stato indica lo stato di esecuzione di un server. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 = INTERROTTO</li><li>• 1 = AVVIO IN CORSO</li><li>• 2 = INIZIALIZZAZIONE IN CORSO</li><li>• 3 = IN ESECUZIONE</li><li>• 4 = INTERRUZIONE IN CORSO</li><li>• 5 = NON RIUSCITO</li><li>• 6 = IN ESECUZIONE CON ERRORI</li><li>• 7 = IN ESECUZIONE CON AVVISI</li></ul>

#### Nota

Per informazioni sulle metriche e sulle proprietà del server SAP BusinessObjects Explorer, consultare il *Manuale dell'amministratore di SAP BusinessObjects Explorer*.

## 34.1.1 Metriche server comuni

Le metriche seguenti descrivono la macchina su cui è in esecuzione il server specificato.

Tabella 225:Metriche specifiche della macchina

Metrica	Descrizione
<i>Nome macchina</i>	Il nome host della macchina in cui viene eseguito il server.
<i>Sistema operativo</i>	Il sistema operativo della macchina in cui viene eseguito il server.
<i>Tipo CPU</i>	Il tipo di CPU della macchina in cui viene eseguito il server. Questa metrica non è disponibile negli Adaptive Processing Server o nei server del contenitore applicazioni Web (WACS).
<i>CPU</i>	Il numero di CPU disponibili per il server. In un hardware multi core, questa metrica potrebbe restituire il numero di CPU logiche e non il numero dei processori fisici. Questa metrica non è disponibile negli Adaptive Processing Server o nei server del contenitore applicazioni Web (WACS).
<i>RAM (MB)</i>	La quantità di memoria in megabyte disponibile nella macchina su cui è viene eseguito il server. Questa metrica non è disponibile negli Adaptive Processing Server o nei server del contenitore applicazioni Web (WACS).
<i>Ora locale</i>	L'ora locale.
<i>Dimensione disco (GB)</i>	La dimensione del disco su cui è installata la piattaforma BI, espressa in GB. Questa metrica non è disponibile negli Adaptive Processing Server o nei server del contenitore applicazioni Web (WACS).
<i>Spazio su disco utilizzato (GB)</i>	La quantità di spazio utilizzato nel disco su cui è installata la piattaforma BI, espressa in GB. Tale valore include lo spazio su disco utilizzato da altri programmi installati nel computer e non solo quello utilizzato dalla piattaforma BI. Questa metrica non è disponibile negli Adaptive Processing Server o nei server del contenitore applicazioni Web (WACS).

Le seguenti metriche descrivono il server SAP BusinessObjects specificato.

Tabella 226:Metriche specifiche del server

Metrica	Descrizione
<i>Server dei nomi</i>	Il nome e il numero di porta del server CMS su cui viene pubblicato l'indirizzo del server.
<i>Nome registrato</i>	Il nome interno del server. Non si tratta del nome visualizzato nella schermata <i>Server</i> della CMC.
<i>Versione</i>	La versione del server.
<i>Ora di inizio</i>	L'ora in cui il server è stato avviato per l'ultima volta.
<i>PID</i>	Il numero ID di processo univoco del server. Il sistema operativo della macchina in cui viene eseguito il server genera il PID. Il PID può essere utilizzato per identificare il server specifico.
<i>Nome host</i>	Un elenco separato da virgole di nomi di host correntemente utilizzati dal server.
<i>Indirizzo IP host</i>	Un elenco separato da virgole di indirizzi IP su cui si basano le richieste del server.

Metrica	Descrizione
<i>Porta richiesta</i>	La porta dalla quale il server riceve le richieste da altri server. Se il server accetta richieste da più di un indirizzo IP, la porta richiesta per il server sarà sempre la stessa. Se qualsiasi altro processo utilizza la porta richiesta, il server non verrà avviato. Assicurarsi che gli altri processi non utilizzino questa porta.
<i>Thread server occupato</i>	Il numero di thread server correntemente occupati con una richiesta. Se questo numero corrisponde alla dimensione massima del pool di thread del server, il sistema non sarà in grado di elaborare ulteriori richieste in parallelo e le nuove richieste dovranno attendere finché i thread occupati diventano disponibili.

Tabella 227:Metriche di controllo

Metrica	Descrizione
<i>Numero corrente degli eventi di controllo in coda</i>	<p>Il numero di eventi di controllo registrati da un sistema di controllo, ma che non sono ancora stati recuperati dallo strumento di controllo CMS. Se questo numero aumenta senza limiti, potrebbe indicare che lo strumento di controllo non è configurato correttamente o che il sistema è in sovraccarico e che la generazione di eventi di controllo è più veloce della loro ricezione da parte dello strumento di controllo.</p> <p><b>i Nota</b></p> <p>Quando si interrompe un server, prima disattivarlo e attendere che questa metrica arrivi a «0». In caso contrario, gli eventi di controllo potrebbero rimanere in coda e non riuscire a raggiungere l'archivio dati di controllo finché il server viene riavviato e il CMS esegue il relativo polling.</p>

Tabella 228:Metriche servizio di accesso

Metrica	Descrizione
<i>Directory di registrazione</i>	I file di registro per il server sono disponibili in questa posizione.

## 34.1.2 Metriche del Central Management Server

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata *Metriche* per Central Management Server (CMS).

Tabella 229:Metriche del Central Management Server

Metrica	Descrizione
<i>Connessione al database di controllo stabilita</i>	Indica se il CMS è connesso in modo sicuro con il database di controllo. Un valore di «1» indica che c'è una connessione. Un valore pari a «0» indica che non c'è alcuna connessione al database di controllo. Se il CMS è uno strumento di controllo, questo valore dovrebbe essere pari a «1». Se invece è pari a «0», individuare la causa della mancata connessione al database di controllo.
<i>Strumento di controllo CMS</i>	Indica se il CMS funge da strumento di controllo. Un valore di «1» indica che il CMS sta fungendo da strumento di controllo. Un valore di «0» indica che il CMS non sta fungendo da strumento di controllo.

Metrica	Descrizione
<i>Nome connessione database di controllo</i>	Il nome della connessione al database di controllo. Non deve necessariamente essere il nome dello stesso database di controllo. Se questa metrica è vuota, non è possibile stabilire una connessione con il database di controllo.
<i>Nome utente database di controllo</i>	Il nome dell'account utente utilizzato per la connessione al database di controllo.
<i>Ultimo aggiornamento database di controllo</i>	La data e ora più recenti in cui il CMS ha iniziato a recuperare eventi da un sistema controllato. Se il CMS svolge la funzione di strumento di controllo, questa metrica deve indicare un orario molto vicino a quello in cui è stata caricata la schermata «Metriche». Se l'orario indicato precede di più di due ore quello in cui è stata caricata la schermata, è possibile che il controllo non funzioni correttamente.
<i>Durata ultimo ciclo di polling del thread di controllo (secondi)</i>	<p>La durata dell'ultimo ciclo di polling in secondi. Indica il ritardo massimo con cui i dati dell'evento possono raggiungere il database di controllo durante il ciclo di polling precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un valore inferiore a 20 minuti indica che il sistema funziona correttamente.</li> <li>• Un valore compreso tra 20 minuti e 2 ore indica che il sistema è occupato.</li> <li>• Un valore superiore a 2 ore indica che il sistema è estremamente occupato. Se questo stato persiste e il ritardo è troppo lungo, è consigliabile aggiornare la distribuzione a tutti i database di controllo per ricevere i dati a intervalli maggiori o ridurre il numero di eventi di controllo tracciati dal sistema.</li> </ul>
<i>Utilizzo thread di controllo</i>	<p>La percentuale del ciclo di polling impiegata dallo strumento di controllo CMS per raccogliere i dati dai sistemi controllati. Viene restituito il tempo impiegato tra i due cicli di polling.</p> <p>Se il valore raggiunge il 100%, lo strumento di controllo sta ancora raccogliendo dati dai sistemi controllati al momento in cui dovrebbe iniziare il prossimo ciclo di polling. Questo potrebbe causare ritardi negli eventi relativi al database dello strumento di controllo. Se l'utilizzo del thread raggiunge spesso il 100% e mantiene tale percentuale per vari giorni, è consigliabile aggiornare la distribuzione per consentire al database di controllo di ricevere dati a intervalli maggiori o ridurre il numero di eventi di controllo tracciati dal sistema.</p>
<i>Server CMS cluster</i>	Elenco separato da punti e virgola dei nomi host e dei numeri di porta dei Central Management Server in esecuzione nel cluster.
<i>Numero di sessioni stabilite da utenti simultanei</i>	Il numero totale di sessioni per utenti che utilizzano licenze simultanee.
<i>Numero di sessioni stabilite da utenti specifici</i>	Il numero totale di sessioni per utenti che utilizzano licenze specifiche.
<i>Numero massimo di sessioni utente dall'avvio</i>	Il numero massimo di sessioni simultanee di utenti che possono essere gestite dal CMS dall'avvio.
<i>Numero di sessioni stabilite dai server</i>	Il numero di sessioni simultanee create dai server della piattaforma BI con il CMS. Se questo numero è superiore a 250, creare un CMS aggiuntivo.
<i>Numero di sessioni stabilite da tutti gli utenti</i>	Il numero di sessioni utente simultanee gestite dal CMS al momento del caricamento della schermata <i>Metriche</i> . Più questo numero è alto, maggiore sarà il numero di utenti che stanno utilizzando il sistema. Se questo numero è superiore a 250, creare un CMS aggiuntivo.
<i>Processi non riusciti</i>	Il numero di processi non riusciti nel sistema.

Metrica	Descrizione
<i>Processi in sospeso</i>	Il numero di processi pianificati ma non pronti per l'esecuzione perché l'ora pianificata non è ancora giunta o l'evento pianificato non si è ancora verificato.
<i>Processi in esecuzione</i>	Il numero di processi attualmente in esecuzione.
<i>Processi completati</i>	Il numero di processi completati nel sistema.
<i>Processi in attesa</i>	Il numero di processi nel sistema pianificati e in attesa di risorse disponibili.
<i>Licenze utente simultanee</i>	Il numero di licenze utente simultaneo indicato dal codice.
<i>Licenze utenti specifici</i>	Il numero di licenze per utenti designati indicato dal codice di attivazione del prodotto.
<i>Data build</i>	La data di build del CMS.
<i>Nome connessione database di sistema</i>	Il nome della connessione al database di sistema CMS. Non deve necessariamente essere il nome dello stesso database di sistema CMS.
<i>Nome server database di sistema</i>	Il nome del server su cui il database di sistema CMS è in esecuzione. Non deve necessariamente essere il nome dello stesso database di sistema CMS.
<i>Nome utente database di sistema</i>	Il nome dell'account utente utilizzato per la connessione al database di sistema CMS.
<i>Nome origine dati</i>	Il nome della connessione al database di sistema CMS.
<i>Numero build</i>	Il numero di build del CMS. Tale numero può essere utilizzato per identificare la versione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence installata.
<i>Versione prodotto</i>	La versione prodotto del CMS.
<i>Versione risorsa</i>	La versione risorsa del CMS.
<i>Tempo medio di risposta a commit dall'avvio (msec)</i>	Il periodo di tempo medio in millisecondi impiegato dal CMS per eseguire le operazioni di commit dal momento di avvio del server. Un tempo di risposta superiore a 1000 millisecondi potrebbe indicare la necessità di regolare il CMS o il database di sistema CMS.
<i>Tempo medio di risposta alle query dall'avvio (msec)</i>	Il periodo di tempo medio in millisecondi impiegato dal CMS per eseguire le operazioni di query dal momento di avvio del server. Un tempo di risposta superiore a 1000 millisecondi potrebbe indicare la necessità di regolare il CMS o il database di sistema CMS.
<i>Tempo di risposta a commit più lungo dall'avvio (msec)</i>	Il periodo di tempo più lungo in millisecondi impiegato dal CMS per eseguire le operazioni di commit dal momento di avvio del server. Un tempo di risposta superiore a 10000 millisecondi potrebbe indicare la necessità di regolare il CMS o il database di sistema CMS.
<i>Tempo di risposta alle query più lungo dall'avvio (msec)</i>	Il periodo di tempo più lungo in millisecondi impiegato dal CMS per eseguire le operazioni di query dall'avvio del server. Un tempo di risposta superiore a 10000 millisecondi potrebbe indicare la necessità di regolare il CMS o il database di sistema CMS.
<i>Numero di commit dall'avvio</i>	Il numero di commit al database di sistema CMS dal momento di avvio del server.
<i>Numero di query dall'avvio</i>	Il numero totale di query al database dal momento di avvio del server. Un numero alto potrebbe indicare in sistema più attivo o in sovraccarico.
<i>Numero di accessi dall'avvio</i>	Il numero di accessi dal momento di avvio del server. Un numero alto potrebbe indicare in sistema più attivo o in sovraccarico.

Metrica	Descrizione
<i>Connessioni database di sistema stabilite</i>	Il numero di connessioni al database di sistema CMS stabilite dal CMS. Se viene persa una connessione a un database, il CMS tenterà di ripristinarla. Se il numero di connessioni stabilite con il database è sensibilmente inferiore al numero di connessioni al database di sistema specificato dalla proprietà <i>Connessioni richieste al database di sistema</i> (area <i>Servizio Central Management</i> della schermata <i>Proprietà</i> ), è possibile che il CMS non sia in grado di stabilire connessioni aggiuntive e che il funzionamento del sistema non sia ottimale. Una possibile soluzione è configurare il server database in modo da consentire più connessioni per il CMS.
<i>Connessioni database di sistema utilizzate correntemente</i>	Il numero di connessioni al database di sistema CMS correntemente utilizzate dal CMS. Il numero di connessioni correntemente utilizzate potrebbe essere inferiore o uguale al numero di connessioni stabilite con il database di sistema. La corrispondenza per un certo periodo di tempo tra il numero di connessioni stabilite e il numero di connessioni utilizzate potrebbe indicare un collo di bottiglia. Aumentare il valore della proprietà <i>Connessioni richieste al database di sistema</i> nella schermata <i>Proprietà</i> potrebbe migliorare le prestazioni del CMS. Anche regolare il database di sistema CMS potrebbe migliorare le prestazioni.
<i>Richieste database di sistema in sospeso</i>	Il numero di richieste per le quali il database di sistema CMS è in attesa di una connessione disponibile. Se questo numero è alto, considerare di aumentare il valore per la proprietà <i>Connessioni richiesta al database di sistema</i> . Anche regolare il database di sistema CMS potrebbe migliorare le prestazioni.
<i>Numero di oggetti nella cache di sistema di CMS</i>	Il numero totale di oggetti correntemente nella cache di sistema del CMS.
<i>Numero di oggetti nel database di sistema di CMS</i>	Il numero totale di oggetti correntemente nel database di sistema del CMS.
<i>Account utente simultanei esistenti</i>	Il numero totale di utenti esistenti con licenze simultanee in cluster.
<i>Account utente specifici esistenti</i>	Il numero totale di utenti esistenti con licenze specifiche in cluster.

### 34.1.3 Metriche di Connection Server

Le seguenti metriche sono specifiche di Connection Server.

Tabella 230:Metriche del servizio di connettività

Metrica	Descrizione
<i>Origini dati</i>	<p>Vengono elencate in una tabella le origini dati attivate tramite la pagina <a href="#">Proprietà</a>. Per ogni livello di rete e coppia di database vengono visualizzate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Stato(Caricatto Non riuscito)</i>: stato attuale del driver</li> <li>• <i>Connessioni disponibili: numero di connessioni del pool utilizzabili</i></li> <li>• <i>Processi (CORBA): numero di processi in elaborazione (distribuzione 2-tier)</i></li> <li>• <i>Processi (HTTP): numero di processi in elaborazione (distribuzione livello Web)</i></li> </ul> <div> <p><b>i Nota</b></p> <p>Per ulteriori informazioni sui pool di connessioni, consultare il <i>Manuale dell'accesso ai dati</i>.</p> </div>

## 34.1.4 Metriche di Event Server

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per Event Server.

Tabella 231:Metriche servizio eventi

Metrica	Descrizione
<i>Elenco di file monitorati</i>	Una tabella contenente i file attualmente monitorati da Event Server. Nella colonna «Nome file» sono visualizzati il nome e il percorso del file. Nella colonna «Ora ultima notifica» è visualizzato l'indicatore di data/ora più recente relativo al momento in cui il server ha eseguito un polling e ha rilevato che il file esiste.
<i>File monitorati</i>	Il numero totale di file monitorati da Event Server.

## 34.1.5 Metriche del File Repository Server

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per Input/Output File Repository Server.

Tabella 232:Metriche del servizio archivio file

Metrica	Descrizione
<i>File attivi</i>	Il numero di file nel File Repository Server a cui è stato effettuato l'accesso.
<i>Dati scritti (MB)</i>	Il numero totale di megabyte scritti su file nel server.
<i>Dati inviati (MB)</i>	Il numero complessivo di megabyte letti dai file nel server.
<i>Elenco di file attivi</i>	Una tabella in cui sono indicati i file presenti nel File Repository Server a cui è stato effettuato l'accesso.



Metrica	Descrizione
<i>Connessioni attive</i>	Il numero totale di connessioni attive dai client e verso altri server.
<i>Spazio su disco disponibile nella directory principale (GB)</i>	Quantità totale, espressa in gigabyte, di spazio disponibile sul disco contenente il file eseguibile del server.
<i>Spazio su disco libero nella directory principale (GB)</i>	La quantità totale di spazio libero sul disco contenente il file eseguibile del server, in gigabyte.
<i>Spazio su disco totale nella directory principale (GB)</i>	Quantità totale, espressa in gigabyte, di spazio disponibile sul disco contenente il file eseguibile del server.
<i>Spazio su disco disponibile nella directory principale (%)</i>	Quantità, espressa in percentuale, di spazio disponibile su disco contenente il file eseguibile del server.

## 34.1.6 Metriche di Adaptive Processing Server

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per Adaptive Processing Server.

Tabella 233:Metriche di Adaptive Processing Server

Metrica	Descrizione
<i>Thread nel livello di trasporto</i>	Il numero totale di thread in tutti i pool di thread del livello di trasporto.
<i>Dimensioni pool di thread livello di trasporto</i>	Il numero totale di thread livello di trasporto condivisi. Questi thread possono essere utilizzati da qualsiasi servizio ospitato in Adaptive Processing Server.
<i>Processori disponibili</i>	Il numero di processori disponibili per la Java Virtual Machine (JVM) in cui viene eseguito il server.
<i>Memoria massima (MB)</i>	La quantità massima di memoria, in megabyte, che Java Virtual Machine tenterà di utilizzare
<i>Memoria libera (MB)</i>	La quantità di memoria, in megabyte, disponibile per l'allocazione di nuovi oggetti da parte di JVM.
<i>Memoria totale (MB)</i>	La quantità totale di memoria, in megabyte, in Java Virtual Machine. Questo valore può variare nel tempo, in base all'ambiente di host.
<i>Percentuale utilizzo CPU (ultimi 5 minuti)</i>	La percentuale del tempo totale della CPU utilizzato dal server durante i cinque minuti precedenti. Ad esempio, se un singolo thread utilizza una CPU completa per un sistema a quattro CPU, l'utilizzo corrisponde al 25%. Vengono considerati tutti i processori allocati alla JVM. Un valore superiore all'80% può indicare un collo di bottiglia della CPU.
<i>Percentuale utilizzo CPU (ultimi 15 minuti)</i>	La percentuale del tempo totale della CPU utilizzato dal server durante i quindici minuti precedenti. Ad esempio, se un singolo thread utilizza una CPU completa per un sistema a quattro CPU, l'utilizzo corrisponde al 25%. Vengono considerati tutti i processori allocati alla JVM. Un valore superiore al 70% può indicare un collo di bottiglia.

Metrica	Descrizione
<i>Percentuale di sistema arrestato durante GC (ultimi 5 minuti)</i>	<p>Percentuale di sistema arrestato durante l'esecuzione di Garbage Collection (GC) negli ultimi cinque minuti. In questo stato, tutti i servizi APS vengono bloccati quando la macchina virtuale esegue un'operazione critica di garbage collection che richiede accesso esclusivo.</p> <p>In genere, un valore basso da una cifra dovrebbe rappresentare il comportamento normale, anche durante una fase di caricamento. Un valore a due cifre ripetuto può indicare un problema di throughput basso che deve essere esaminato.</p>
<i>Percentuale di sistema arrestato durante GC (ultimi 15 minuti)</i>	<p>Percentuale di sistema arrestato durante l'esecuzione di Garbage Collection (GC) negli ultimi quindici minuti. In questo stato, tutti i servizi APS vengono bloccati quando la macchina virtuale esegue un'operazione critica di garbage collection che richiede accesso esclusivo.</p> <p>In genere, un valore basso da una cifra dovrebbe rappresentare il comportamento normale, anche durante una fase di caricamento. Un valore a due cifre ripetuto può indicare un problema di throughput basso che deve essere esaminato.</p>
<i>Numero di errori di pagina durante GC (ultimi 5 minuti)</i>	Il numero di errori di pagina che si sono verificati durante l'esecuzione di Garbage Collection nei cinque minuti precedenti. Qualsiasi valore superiore a 0 indica un sistema in sovraccarico e condizioni di memoria scarsa.
<i>Numero di errori di pagina durante GC (ultimi 15 minuti)</i>	Il numero di errori di pagina che si sono verificati durante l'esecuzione di Garbage Collection nei quindici minuti precedenti. Qualsiasi valore superiore a 0 indica un sistema in sovraccarico e condizioni di memoria scarsa.
<i>Numero di GC completi</i>	Il numero di Garbage Collection completati dall'avvio del server. Un incremento rapido di questo valore potrebbe indicare un sistema con scarse condizioni di memoria.
<i>Conteggio conflitti blocco JVM</i>	Il numero di oggetti sincronizzati i cui thread sono in attesa di accesso. Qualsiasi valore di molto superiore a 0 potrebbe indicare thread che non possono essere più eseguiti. Avviare un dump del thread per ottenere ulteriori informazioni sulla causa del problema.
<i>Informazioni debug JVM</i>	Debug delle informazioni su SAP Java Virtual Machine, incluso lo stato, la porta e il client allegato, se disponibile.
<i>Informazioni versione JVM</i>	Informazioni di versione su SAP Java Virtual Machine.
<i>Contatore thread in stallo JVM</i>	Il numero di thread in stallo. Qualsiasi valore superiore a 0 indica thread che non possono essere più eseguiti. Avviare un dump del thread per ottenere ulteriori informazioni sulla causa del problema.
<i>Flag analisi JVM</i>	I flag di analisi correntemente attivati per JVM. Indica il livello di analisi di JVM.
<i>Servizi</i>	Un elenco separato da virgole dei servizi ospitati dal server.

Tabella 234:Metriche del servizio DSL Bridge

Metrica	Descrizione
<i>DSLServiceMetrics.queryCount</i>	Numero di richieste dati aperte tra i client e il servizio
<i>DSLServiceMetrics.activeConnectionCount</i>	Numero di connessioni correntemente aperte tra i client e il servizio.
<i>DSLServiceMetrics.activeSessionCount</i>	Numero di sessioni correntemente aperte tra i client e il servizio.

Metrica	Descrizione
<i>DSLServiceMetrics.activeOLAPConnection Count</i>	Numero di connessioni attualmente aperte tra i client OLAP e il servizio.

Tabella 235:Metriche del servizio proxy controllo client

Metrica	Descrizione
<i>Numero di eventi di controllo ricevuti dall'avvio del server</i>	Il numero di eventi di controllo client ricevuti dal servizio dal suo avvio. Questa metrica può essere utilizzata per verificare che il controllo client sia stato configurato correttamente. I valori superiori a «0» indicano che gli eventi di controllo client vengono instradati correttamente attraverso questo servizio di controllo client.

Tabella 236: Metriche del servizio di ricerca piattaforma

Metrica	Descrizione
<i>Numero di tentativi di estrazione riusciti dall'avvio del servizio</i>	Numero di tentativi di estrazione dei documenti riusciti dall'avvio del servizio di ricerca piattaforma.
<i>Data/ora ultimo aggiornamento indice</i>	La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento dell'indice.
<i>Data/ora ultima generazione archivio contenuti</i>	La data e l'ora in cui è stato generato l'ultimo archivio contenuti.
<i>Numero di tentativi di estrazione non riusciti dall'avvio del servizio</i>	Numero di tentativi di estrazione dei documenti non riusciti dall'avvio del servizio di ricerca piattaforma.
<i>Servizio disponibile</i>	TRUE se il servizio è disponibile. In caso contrario, FALSE.
<i>Indicizzazione in esecuzione</i>	TRUE se l'indicizzazione è in corso. In caso contrario, FALSE.
<i>Numero di documenti indicizzati</i>	Visualizza il numero di documenti indicizzati dall'avvio del servizio.

Tabella 237: Metriche dei servizi di analisi multidimensionali

Metrica	Descrizione
<i>Conteggio sessione</i>	Numero corrente di connessioni dai client MDAS al server.
<i>Conteggio cubi</i>	Numero di origini dati utilizzate per fornire i dati alle connessioni non ancora scadute.
<i>Conteggio query</i>	Numero di richieste dati aperte tra i client MDAS e il server.

Tabella 238:Metriche del servizio Data Federation

Metrica	Descrizione
<i>Numero di query in esecuzione</i>	Numero totale di query in esecuzione (che utilizzano memoria o meno).
<i>Numero di connessioni</i>	Numero totale di connessioni utente al motore delle query di Data Federation.
<i>Byte totali trasferiti dalle origini dati</i>	Quantità di dati letti dalle origini dati (in byte).
<i>Record totali trasferiti dalle origini dati</i>	Numero totale di righe lette dalle origini dati.
<i>Byte totali prodotti dall'esecuzione query</i>	Quantità di dati prodotti come output di query (in byte).
<i>Record totali prodotti dall'esecuzione query</i>	Numero totale di righe prodotte come output di query.
<i>Numero di query che utilizzano memoria</i>	Numero totale di query in esecuzione che utilizzano memoria.

Metrica	Descrizione
<i>Byte totali di memoria utilizzati dall'esecuzione query</i>	Quantità di memoria attualmente utilizzata dalle query in esecuzione (in byte).
<i>Byte totali di disco utilizzati dall'esecuzione query</i>	Spazio sul disco attualmente utilizzato dalle query in esecuzione (in byte).
<i>Numero di query che utilizzano il disco</i>	Numero totale di query in esecuzione che utilizzano il disco.
<i>Numero di query che attendono risorse</i>	Numero totale di query in esecuzione attualmente in attesa di esecuzione.
<i>Numero di thread attivi</i>	Numero totale di thread attivi utilizzati per l'esecuzione delle richieste.
<i>Byte totali di memoria utilizzati dalla cache di metadati</i>	Quantità di memoria utilizzata per la cache di configurazione di metadati, statistiche e connettori (in byte).
<i>Numero di query non riuscite</i>	Numero totale di query non riuscite (eccezione generata).
<i>Numero di query nel passaggio di analisi query</i>	Numero totale di query in esecuzione attualmente in fase di analisi.
<i>Numero di query nel passaggio di ottimizzazione query</i>	Numero totale di query in esecuzione attualmente in fase di ottimizzazione.
<i>Numero di query nel passaggio di esecuzione query</i>	Numero totale di query in esecuzione attualmente in funzione.
<i>Numero di connettori caricati</i>	Numero totale di connettori caricati nel servizio.
<i>Numero di connessioni attive per i connettori caricati</i>	Numero totale di connessioni attive per i connettori caricati nel servizio.
<i>Il servizio Data Federation è disponibile</i>	<i>TRUE</i> se il servizio è disponibile. In caso contrario, <i>FALSE</i> .

Tabella 239:Metriche del servizio di connettività

Metrica	Descrizione
<i>Origini dati</i>	<p>Vengono elencate in una tabella le origini dati attivate tramite la pagina <i>Proprietà</i>. Per ogni livello di rete e coppia di database vengono visualizzate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato («Caricato» o «Non riuscito»): stato corrente del driver</li> <li>• Connessioni disponibili: numero di connessioni del pool utilizzabili</li> <li>• Processi (CORBA): numero di processi in elaborazione (distribuzione 2-tier)</li> <li>• Processi (HTTP): numero di processi in elaborazione (distribuzione livello Web)</li> </ul> <p>Per ulteriori informazioni sui pool di connessioni, consultare il <i>Manuale dell'accesso ai dati</i>.</p>

Tabella 240:Metriche del servizio di monitoraggio

Metrica	Descrizione
<i>Tempo di calcolo medio stato controllo per gli ultimi 15 cicli (msec)</i>	Tempo medio necessario per il calcolo dello stato di controllo negli ultimi 15 cicli, per questa istanza del servizio di monitoraggio.
<i>Numero di metriche create dall'utente</i>	Numero totale di metriche create dall'utente nel cluster, per tutti gli utenti.
<i>Numero di controlli</i>	Numero totale di controlli nel cluster, inclusi quelli disabilitati e abilitati.

Metrica	Descrizione
<i>serviceBean.monitoringAppPropEnabled</i>	TRUE se l'applicazione di monitoraggio è abilitata. In caso contrario, FALSE. Questa metrica corrisponde all'impostazione nella pagina Proprietà dell'applicazione di monitoraggio della CMC.
<i>Intervallo di aggiornamento metriche di monitoraggio (secondi)</i>	Intervallo di aggiornamento attualmente utilizzato da questa istanza del servizio di monitoraggio. Quando viene avviato il servizio, questa metrica viene inizializzata sull'impostazione nella pagina Proprietà dell'applicazione di monitoraggio della CMC in quel momento. La metrica può pertanto essere talvolta diversa dall'impostazione corrente nella pagina CMC.
<i>Servizio disponibile</i>	TRUE se il servizio di monitoraggio è attivo. In caso contrario, FALSE. È attivo un solo servizio di monitoraggio nel cluster.
<i>Numero di metriche con tendenza</i>	Numero totale di metriche attualmente registrate nel database di monitoraggio.

Tabella 241:Metriche dei servizi applicazioni Web BEx

Metrica	Descrizione
<i>Conteggio sessione</i>	Conteggio del numero totale di sessioni attive all'interno di un servizio applicazioni Web BEx.

## 34.1.7 Metriche del server del contenitore di applicazioni Web

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per i server del contenitore di applicazioni Web.

### **i** Nota

i server del contenitore di applicazioni Web dispongono inoltre di tutte le metriche descritte nella sezione Metriche di Adaptive Processing Server.

Tabella 242:Metriche del server del contenitore di applicazioni Web

Metrica	Descrizione
<i>Elenco di connettori WACS in esecuzione</i>	Un elenco di tutti i connettori in esecuzione sul server. Se non si visualizzano tutti i connettori (HTTP, HTTPS e HTTP tramite proxy), indica che il connettore non è abilitato o che si è verificato un errore durante l'avvio.
<i>Errore connettori WACS all'avvio</i>	Eventuali connettori su cui si è verificato un errore. Se true, almeno un connettore non si è avviato. Se false, tutti i connettori sono in esecuzione. Non eseguire un server quando non è stato possibile avviare uno o più connettori. È necessario risolvere i problemi del server per assicurarsi che tutti i connettori vengano avviati correttamente.

## Informazioni correlate

[Metriche di Adaptive Processing Server \[pagina 1013\]](#)

## 34.1.8 Metriche di Adaptive Job Server

Tabella 243:Metriche di Job Server

Metrica	Descrizione
<i>Richieste processi ricevute</i>	Il numero di processi che dovrebbero essere stati eseguiti sul server.
<i>Processi simultanei</i>	Il numero di processi che sono correntemente in esecuzione sul server. Se questo numero è alto, il server è occupato.
<i>Processi di picco</i>	Il numero massimo di processi simultanei che sono stati eseguiti contemporaneamente sul server. Questo numero non scende fino al riavvio del server.
<i>Creazioni processi non riuscite</i>	Il numero di processi non riusciti nel server.
<i>Directory temporanea</i>	La directory in cui vengono creati i file temporanei. Questo può essere specificato nella schermata <i>Proprietà</i> per il server.  Se questa directory non dispone di spazio su disco sufficiente possono verificarsi dei problemi.
<i>Impostazioni predefinite destinazione file system valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare documenti alla destinazione file system specificata nella schermata <i>Destinazione</i> per il server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .
<i>Impostazioni predefinite destinazione FTP valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare documenti alla destinazione server FTP specificata nella schermata <i>Destinazione</i> del server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .
<i>Impostazioni predefinite destinazione SFTP valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare documenti alla destinazione server SFTP specificata nella schermata <i>Destinazione</i> del server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .  Se il fingerprint non corrisponde esattamente al server SFTP possono verificarsi dei problemi.
<i>Impostazioni predefinite destinazione Posta in arrivo valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare oggetti alla destinazione Posta in arrivo specificata nella schermata <i>Destinazione</i> del server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .
<i>Impostazioni predefinite destinazione posta elettronica valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare oggetti alla destinazione Posta elettronica specificata nella schermata <i>Destinazione</i> del server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .
<i>Servizi di pianificazione</i>	Una tabella che visualizza i servizi in esecuzione sul server.
<i>Elementi secondari</i>	Una tabella che visualizza i processi secondari in esecuzione sul server.
<i>Impostazioni predefinite di destinazione SAP StreamWork valide</i>	<i>TRUE</i> se il server è in grado di inviare oggetti alla destinazione SAP StreamWork specificata nella schermata <i>Destinazione</i> del server. In caso contrario, <i>FALSE</i> .

Nella tabella che segue sono indicate le metriche per ogni servizio di pianificazione in esecuzione sul server.

Tabella 244:Metriche del servizio di pianificazione

Metrica	Descrizione
<i>Servizio di pianificazione</i>	Il nome del servizio.
<i>Richieste processi ricevute</i>	Il numero di processi che dovrebbero essere stati eseguiti nel servizio.
<i>Processi simultanei</i>	Il numero di processi che sono correntemente in esecuzione nel servizio. Se questo numero è alto, il servizio è occupato.
<i>Processi di picco</i>	Il numero massimo di processi simultanei che sono stati eseguiti contemporaneamente nel servizio.

Metrica	Descrizione
<i>N. massimo consentito processi simultanei</i>	Il numero di processi indipendenti simultanei (processi secondari) consentiti dal server.  Questo può essere specificato nella schermata <i>Proprietà</i> per il server.
<i>Creazioni processi non riuscite</i>	Il numero di processi non riusciti nel servizio.

Nella tabella che segue sono indicate le metriche per ogni processo secondario in esecuzione sul server.

Tabella 245: Metriche secondarie

Metrica	Descrizione
<i>Servizio di pianificazione</i>	Il nome dell'elemento secondario.
<i>PID</i>	L'identificatore del processo secondario.
<i>Richieste processi ricevute</i>	Il numero di processi che dovrebbero essere stati eseguiti nel processo secondario.
<i>Processi simultanei</i>	Il numero di processi che sono correntemente in esecuzione nel processo secondario. Generalmente, questo numero deve essere «1».
<i>Processi di picco</i>	Il numero massimo di processi simultanei che sono stati eseguiti contemporaneamente nel processo secondario.
<i>Numero max. processi consentiti</i>	Il numero di processi simultanei consentiti dal processo secondario.
<i>Errori di comunicazione</i>	Il numero di errori di comunicazione che si sono verificati con l'Adaptive Job Server principale. Se questo numero è alto, il processo secondario verrà riavviato.
<i>Inizializzazione in corso</i>	<i>TRUE</i> se il processo secondario è in fase di inizializzazione. In caso contrario, <i>FALSE</i> .
<i>Arresto in corso</i>	<i>TRUE</i> se il processo secondario è in fase di arresto. In caso contrario, <i>FALSE</i> .

## 34.1.9 Metriche di Crystal Reports Server

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata *Metriche* per i server di elaborazione Crystal Reports e Crystal Reports 2013.

Tabella 246: Metriche di Crystal Reports Processing Server

Metrica	Descrizione
<i>Processi aperti</i>	Tabella che elenca i processi attualmente eseguiti sul server. La tabella indica l'ID e il nome del documento, il nome dell'utente che esegue il processo, la data dell'ultimo accesso al documento e per quanto tempo il processo è stato in esecuzione.
<i>Numero di richieste servite</i>	Numero totale delle richieste servite dal server dopo l'avvio.
<i>Numero di processi aperti</i>	Il numero di processi attualmente elaborati dal server e dai suoi processi secondari.
<i>Tipo di oggetto</i>	Il tipo di InfoObject gestito generalmente dal server. Il valore di questa metrica non cambia.

Metrica	Descrizione
<i>Tempo di elaborazione medio (ms)</i>	Il tempo medio, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare le ultime 500 richieste ricevute. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione massimo (ms)</i>	Il tempo massimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione minimo (msec)</i>	Il tempo minimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Numero di richieste in coda</i>	Il numero di richieste in attesa di essere elaborate o in fase di elaborazione. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Nome DLL oggetto</i>	Il nome del plug-in di elaborazione per il server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Numero di connessioni aperte</i>	Numero di connessioni attualmente aperte tra il server e i client.
<i>Frequenza errori di richieste</i>	La percentuale delle ultime 500 richieste ricevute che il server non è riuscito a elaborare.
<i>Dati trasferiti (KB)</i>	Quantità totale di dati, in kilobyte, trasferiti ai client dopo l'avvio del server.
<i>Numero di richieste non riuscite</i>	Numero di richieste che il server non è stato in grado di completare dopo l'avvio.
<i>Numero massimo di processi secondari</i>	Il numero massimo di processi secondari simultanei consentiti sul server.

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per i Crystal Reports Cache Server.

Tabella 247:Metriche di Crystal Reports Cache Server

Metrica	Descrizione
<i>Riscontri cache (%)</i>	La percentuale delle ultime 500 richieste servite con dati cache.
<i>Server di elaborazione connessi</i>	Tabella che elenca i server di elaborazione Crystal Reports nella propria distribuzione. La tabella include il nome del server e il numero di connessioni con il server attualmente aperte.
<i>Numero di richieste servite</i>	Numero totale delle richieste servite dal server dopo l'avvio.
<i>Tipo di oggetto</i>	Il tipo di InfoObject gestito generalmente dal server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Tempo di elaborazione medio (msec)</i>	Il tempo medio, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare le ultime 500 richieste ricevute. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione massimo (msec)</i>	Il tempo massimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione minimo (msec)</i>	Il tempo minimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.



Metrica	Descrizione
<i>Numero di richieste in coda</i>	Il numero di richieste in attesa di essere elaborate o in fase di elaborazione. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Nome DLL oggetto</i>	Il nome del plug-in di elaborazione per il server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Dimensione della cache</i>	La quantità di dati, in kilobyte, attualmente memorizzati nella cache del server sul disco.
<i>Numero di connessioni aperte</i>	Numero di connessioni attualmente aperte tra il server e i client.
<i>Dati trasferiti (KB)</i>	Quantità totale di dati, in kilobyte, trasferiti ai client dopo l'avvio del server.

La tabella seguente descrive le metriche del server che vengono visualizzate nella schermata [Metriche](#) per i Report Application Server di Crystal Reports 2013.

Tabella 248:Metriche del Report Application Server di Crystal Reports 2013

Metrica	Descrizione
<i>metric_currentdoccount</i>  <b>i Nota</b> Questa metrica viene visualizzata come «document_s_» nella pagina Monitoraggio della CMC.	Numero di documenti attualmente elaborati dal server.
<i>metric_totaldoccount</i>  <b>i Nota</b> Questa metrica viene visualizzata come «document_s_» nella pagina Monitoraggio della CMC.	Numero di documenti elaborati dal server dal momento dell'avvio.
<i>metric_currentagentthreadcount</i>  <b>i Nota</b> Questa metrica viene visualizzata come «agent thread_s_» nella pagina Monitoraggio della CMC.	Numero di thread attualmente elaborati dal server.
<i>metric_totalagentthreadcount</i>  <b>i Nota</b> Questa metrica viene visualizzata come «agent thread_s_» nella pagina Monitoraggio della CMC.	Numero di thread elaborati dal server dal momento dell'avvio.

## 34.1.10 Metriche del server Web Intelligence

Tabella 249: Metriche del servizio di elaborazione di Web Intelligence

Metrica	Descrizione
<i>Dimensione cache (Kb)</i>	La quantità totale di dati, in kilobyte, memorizzati nella cache.
<i>Numero di documenti non aggiornati nella cache</i>	Il numero di documenti eliminati dalla cache poiché troppo vecchi dall'avvio del server.
<i>Conteggio contrassegno superiore della cache</i>	Il numero massimo di volte in cui la cache ha raggiunto le dimensioni massime consentite sul server dall'avvio.
<i>Utilizzo CPU (%)</i>	La percentuale del tempo totale della CPU impiegata dal server dall'avvio.
<i>Tempo totale CPU (secondi)</i>	Il tempo totale della CPU in secondi impiegato dal server dall'avvio.
<i>Conteggio soglia superiore di memoria</i>	Il numero di volte in cui la soglia elevata di memoria è stata raggiunta sul server dall'avvio.
<i>Conteggio soglia massima di memoria</i>	Il numero di volte in cui la soglia massima di memoria è stata raggiunta sul server dall'avvio.
<i>Dimensioni della memory virtuale (Mb)</i>	La quantità totale di memoria, in megabyte, assegnata al server.
<i>Numero corrente di chiamate client</i>	Il numero corrente di chiamate CORBA in elaborazione da parte del server.
<i>Numero di errori estensione remota Web</i>	Il numero di tentativi non riusciti da parte del server per la connessione a un servizio di estensione remota ospitata da un Adaptive Processing Server.
<i>Numero corrente di task</i>	Il numero corrente di attività in esecuzione sul server.
<i>Numero totale di chiamate client</i>	Il numero totale di chiamate CORBA ricevute dal server dall'avvio.
<i>Numero totale di task</i>	Il numero totale di attività eseguite sul server dall'avvio.
<i>Tempo di inattività (secondi)</i>	La quantità di tempo, in secondi, trascorsa dall'ultima richiesta ricevuta dal server da parte di un client.
<i>Numero corrente di sessioni attive</i>	Il numero corrente di sessioni in grado di accettare richieste dai client.
<i>Numero di documenti aperti dalla cache</i>	Il numero di documenti per i quali il risultato dell'ultima richiesta è stato letto direttamente dalla cache.
<i>Numero di documenti</i>	Il numero di documenti attualmente aperti sul server.
<i>Current number of sessions</i>	Il numero corrente di sessioni create sul server.
<i>Numero di scambi di documenti</i>	Il numero di documenti per i quali un thread di pulizia ha pianificato richieste di scambio.
<i>Numero di documenti scambiati</i>	Il numero di documenti scambiati in seguito a richieste di scambio.
<i>Numero di timeout di sessioni</i>	Il numero di sessioni scadute a causa del mancato avvio del server.
<i>Numero totale di sessioni</i>	Il numero di sessioni create sul server dall'avvio.
<i>Numero di utenti</i>	Il numero totale di utenti collegati al server.
<i>Numero di thread attivi</i>	Il numero di thread che soddisfano le richieste ricevute dal server (pool di thread di asincronia).
<i>Numero totale di thread</i>	Il numero totale di thread creati dall'avvio del server (pool di thread di asincronia).

## 34.1.11 Metriche server di Dashboards

Tabella 250:Metriche dei server di elaborazione di Dashboards

Metrica	Descrizione
<i>Processi aperti</i>	Tabella che elenca i processi attualmente eseguiti sul server. La tabella indica l'ID e il nome del documento, il nome dell'utente che esegue il processo, la data dell'ultimo accesso al documento e per quanto tempo il processo è stato in esecuzione.
<i>Numero di richieste servite</i>	Numero totale delle richieste servite dal server dopo l'avvio.
<i>Numero di processi aperti</i>	Il numero di processi attualmente elaborati dal server e dai suoi processi secondari.
<i>Tipo di oggetto</i>	Il tipo di InfoObject gestito generalmente dal server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Tempo di elaborazione medio (msec)</i>	Il tempo medio, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare le ultime 500 richieste ricevute. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione massimo (msec)</i>	Il tempo massimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione minimo (msec)</i>	Il tempo minimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Numero di richieste in coda</i>	Il numero di richieste in attesa di essere elaborate o in fase di elaborazione. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Nome DLL oggetto</i>	Il nome del plug-in di elaborazione per il server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Numero di connessioni aperte</i>	Numero di connessioni attualmente aperte tra il server e i client.
<i>Frequenza errori di richieste</i>	La percentuale delle ultime 500 richieste ricevute che il server non è riuscito a elaborare.
<i>Dati trasferiti (KB)</i>	Quantità totale di dati, in kilobyte, trasferiti ai client dopo l'avvio del server.
<i>Numero di richieste non riuscite</i>	Numero di richieste che il server non è stato in grado di completare dopo l'avvio.
<i>Numero massimo di processi secondari</i>	Il numero massimo di processi secondari simultanei consentiti sul server.

Tabella 251:Metriche del Cache Server

Metrica	Descrizione
<i>Riscontri cache (%)</i>	La percentuale delle ultime 500 richieste servite con dati cache.
<i>Server di elaborazione connessi</i>	Una tabella che elenca i server di elaborazione di Dashboards nella distribuzione. La tabella include il nome del server e il numero di connessioni con il server attualmente aperte.
<i>Numero di richieste servite</i>	Numero totale delle richieste servite dal server dopo l'avvio.
<i>Tipo di oggetto</i>	Il tipo di InfoObject gestito generalmente dal server. Il valore di questa metrica non cambia.

Metrica	Descrizione
<i>Tempo di elaborazione medio (msec)</i>	Il tempo medio, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare le ultime 500 richieste ricevute. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione massimo (msec)</i>	Il tempo massimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Tempo di elaborazione minimo (msec)</i>	Il tempo minimo, in millisecondi, impiegato dal server per elaborare una delle ultime 500 richieste. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Numero di richieste in coda</i>	Il numero di richieste in attesa di essere elaborate o in fase di elaborazione. Se questo numero è costantemente alto e in aumento, potrebbe essere necessario creare ulteriori server su altre macchine.
<i>Nome DLL oggetto</i>	Il nome del plug-in di elaborazione per il server. Il valore di questa metrica non cambia.
<i>Dimensioni cache (KB)</i>	La quantità di dati, in kilobyte, attualmente memorizzati nella cache del server sul disco.
<i>Numero di connessioni aperte</i>	Numero di connessioni ai client attualmente aperte.
<i>Dati trasferiti (KB)</i>	Quantità totale di dati, in kilobyte, trasferiti ai client dopo l'avvio del server.

## 35 Appendice: segnaposto per server e nodi

### 35.1 Segnaposto server e nodo

Ad eccezione di `%SERVER_FRIENDLY_NAME%` e `%SERVER_NAME%`, questi segnaposto si applicano a tutti i server dello stesso nodo.

Tabella 252:Segnaposto

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%AuditingDatabaseConnection%</code>	La connessione al database di controllo utilizzata dal CMS.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%AuditingDatabaseDriver%</code>	Il tipo di driver di database utilizzato per connettersi al database di controllo.	In Windows il valore predefinito è sqlserverauditdbss.
<code>%BINDIR%</code>	La cartella nella quale si trovano i file binari a 64 bit della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;piattaforma&gt;/</code>
<code>%BINDIR32%</code>	La cartella nella quale si trovano i file binari a 32 bit della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;piattaforma&gt;/</code>
<code>%CACHESERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il Crystal Reports Cache Server.	In Windows, <code>crcache.exe</code> . In UNIX, <code>boe_crcached.bin</code> .
<code>%CMS_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il Central Management Server.	In Windows, <code>cms.exe</code> . In UNIX, <code>boe_cmsd</code> .
<code>%CONNECTIONSERVER32_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il Connection Server a 32 bit.	In Windows, <code>ConnectionServer32.exe</code> . In UNIX, <code>ConnectionServer32</code> .
<code>%CONNECTIONSERVER_DIR%</code>	La cartella principale del Connection Server.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer</code>
<code>%CONNECTIONSERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il Connection Server a 64 bit.	In Windows, <code>ConnectionServer.exe</code> . In UNIX, <code>ConnectionServer</code> .

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%CR2013_BINDIR%</code>	La directory in cui si trovano i file binari del server Crystal Reports 2013.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjectsEnterprise XI 4.0\win32_x86</code> . In UNIX, la directory sarà simile alla seguente: <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer/solaris_sparcv9</code>
<code>%CR2013_DefaultWorkingDir%</code>	La directory operativa predefinita per i server Crystal Reports 2013.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjectsEnterprise XI 4.0\win32_x86</code> . In UNIX, la directory sarà simile alla seguente: <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/dataAccess/connectionServer/solaris_sparcv9</code>
<code>%CRYSTALRAS_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il Report Application Server.	In Windows, <code>crystalras.exe</code> . In UNIX, <code>boe_crystalrasd</code> .
<code>%CR_ODBCINI%</code>	Il nome e il percorso del file <code>.odbc.ini</code> .	In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/bobje/odbc.ini</code> . In Windows si tratta di una stringa vuota.
<code>%CommonJavaBundlesDir%</code>	La cartella in cui risiedono i raggruppamenti di OSGI condivisi.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\bundles</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/bundles</code> .
<code>%CommonJavaLibDir%</code>	La cartella in cui risiedono le librerie Java comuni.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib</code> .
<code>%DLLEXT%</code>	Estensione predefinita di un file <code>.dll</code> o <code>.so</code> .	In Windows, <code>.dll</code> . In UNIX, <code>.so</code> .
<code>%DLLPATH%</code>	Il nome della variabile di ambiente nel computer in cui è installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, che specifica le directory nelle quali l'interprete cercherà i file eseguibili.	In Windows, «Path». In UNIX, «LD_LIBRARY_PATH».
<code>%DLLPATH32%</code>	Nei sistemi Solaris a 32 bit è il nome della variabile di ambiente nel computer in cui è installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, che specifica le directory nelle quali l'interprete cercherà i file eseguibili.	Nel computer Solaris «LD_LIBRARY_PATH_32». Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota in altri sistemi operativi.

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<a href="#">%DLLPATH64%</a>	Nei sistemi Solaris a 64 bit è il nome della variabile di ambiente nel computer in cui è installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, che specifica le directory nelle quali l'interprete cercherà i file eseguibili.	Nei computer Solaris «LD_LIBRARY_PATH_64». Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota in altri sistemi operativi.
<a href="#">%DLLPREFIX%</a>	Prefisso predefinito di un file .dll o .so.	In UNIX «lib». Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota nei computer Windows.
<a href="#">%DLLPRELOAD%</a>	Nome della variabile d'ambiente LD_PRELOAD per la piattaforma.	In UNIX, <a href="#">LD_PRELOAD</a> . Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota nei computer Windows.
<a href="#">%DLLPRELOAD32%</a>	Nome della variabile di ambiente LD_PRELOAD sui sistemi AIX a 32 bit.	In AIX, <a href="#">LDR_PRELOAD</a> . Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota in altri computer.
<a href="#">%DLLPRELOAD64%</a>	Nome della variabile di ambiente LD_PRELOAD sui sistemi AIX a 64 bit.	In AIX, <a href="#">LDR_PRELOAD64</a> . Questo segnaposto corrisponde a una stringa vuota in altri computer.
<a href="#">%DP%</a>	Il delimitatore di percorso.	In Windows, «;». In UNIX, «:».
<a href="#">%DefaultAuditingDir%</a>	La directory in cui vengono scritti i file temporanei di controllo. Per ottenere prestazioni ottimali, questa posizione deve trovarsi nell'unità locale del server.	In Windows, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Auditing</a> . In UNIX, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/data/Auditing/</a> .
<a href="#">%DefaultDataDir%</a>	La directory temporanea utilizzata da Job Server.	In Windows, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Data</a> . In UNIX, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/data/</a> .
<a href="#">%DefaultInputFRSDir%</a>	La cartella principale dell'Input File Repository Server.	In Windows, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\FileStore\Input</a> . In UNIX, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/data/frsinput</a> .
<a href="#">%DefaultLoggingDir%</a>	La posizione di archiviazione dei file di registro.	In Windows, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\logging</a> . In UNIX, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/logging</a> .
<a href="#">%DefaultOutputFRSDir%</a>	La cartella principale dell'Output File Repository Server.	In Windows, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\FileStore\Output</a> . In UNIX, <a href="#">&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/data/frsoutput</a> .

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%DefaultWorkingDir%</code>	La directory operativa per i server a 64 bit	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;piattaforma&gt;</code> .
<code>%DefaultWorkingDir32%</code>	La directory operativa per i server a 32 bit.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;piattaforma&gt;</code> .
<code>%EPM_LD_PRELOAD_ONCE%</code>	Nome della variabile d'ambiente LD_PRELOAD_ONCE per la piattaforma.	<code>\$LD_PRELOAD_ONCE\$</code>
<code>%EVENTSERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per l'Event Server.	In Windows, <code>EventServer.exe</code> . In UNIX, <code>boe_eventsd</code> .
<code>%EXEEXT%</code>	Estensione predefinita dei file eseguibili.	In Windows, <code>.exe</code> . Questo segnaposto non è disponibile in UNIX.
<code>%EXEPATH%</code>	Il nome della variabile di ambiente nel computer in cui è installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence, che specifica le directory nelle quali l'interprete cercherà i file eseguibili.	In Windows, «Path». In UNIX, «PATH».
<code>%EnterpriseDir%</code>	La posizione in cui viene installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence a 64 bit.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40</code> .
<code>%EnterpriseDir32%</code>	La posizione in cui viene installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence a 32 bit.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40</code> .
<code>%ExternalJavaLibDir%</code>	La cartella in cui risiedono le librerie Java esterne e di terze parti.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\external</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/external</code> .
<code>%FILESERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il File Server.	In Windows, <code>fileserver.exe</code> . In UNIX, <code>boe_filesd</code> .
<code>%HOARD_PATH%</code>	La posizione del gestore della memoria.	Per impostazione predefinita il segnaposto è vuoto.
<code>%HOARD_PRELOAD%</code>	Specifica se precaricare il gestore della memoria.	Per impostazione predefinita il segnaposto è vuoto.



Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%INSTALLROOTDIR%</code>	La cartella in cui viene installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence a 64 bit.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%INSTALLROOTDIR32%</code>	La cartella in cui viene installata la piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence a 32 bit.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%IntroscopeAgentEnableInstrumentation%</code>	Indica se la strumentazione per i server Java che utilizzano Introscope Agent Enterprise Manager è attivata.	I valori possibili sono TRUE o FALSE, a seconda che Introscope Agent Enterprise Manager sia stato o meno abilitato durante l'installazione della piattaforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%</code>	Il nome host dell'Introscope Agent Enterprise Manager al quale vengono inviati i dati di strumentazione.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%</code>	La porta dell'Introscope Agent Enterprise Manager alla quale vengono inviati i dati di strumentazione.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport%</code>	Il trasporto utilizzato per l'invio dei dati di strumentazione all'Introscope Agent Enterprise Manager. I valori consentiti sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP</li> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• SSL</li> </ul>	TCP
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportHTTP%</code>	La classe utilizzata per l'invio dei dati di strumentazione all'Introscope Agent Enterprise Manager mediante HTTP.	com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.HttpTunnelingSocketFactory
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportHTTPS%</code>	La classe utilizzata per l'invio dei dati di strumentazione all'Introscope Agent Enterprise Manager mediante HTTPS.	com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.HttpTunnelingSocketFactory
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportSSL%</code>	La classe utilizzata per l'invio dei dati di strumentazione all'Introscope Agent Enterprise Manager mediante SSL.	com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.SSLSocketFactory
<code>%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransportTCP%</code>	La classe utilizzata per l'invio dei dati di strumentazione all'Introscope Agent Enterprise Manager mediante TCP.	com.wily.isengard.postoffice-hub.link.net.DefaultSocketFactory
<code>%IntroscopeDir%</code>	La cartella in cui è installato Introscope Agent Enterprise Manager.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\wily</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/wily</code> .
<code>%JAVAW_EXE%</code>	Il nome del file eseguibile per Java Virtual Machine che non dispone di finestra della console.	In Windows, <code>javaw.exe</code> . In UNIX, <code>java</code> .

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
%JAVA_EXE%	Il nome dell'eseguibile di Java Virtual Machine.	In Windows, java.exe. In UNIX, java.
%JOBSEVERCHILD_EXE%	Il nome dell'eseguibile per l'Adaptive Job Server secondario.	In Windows, JobServerChild.exe. In UNIX, boe_jobcd.
%JOBSEVER_EXE%	Il nome dell'eseguibile per l'Adaptive Job Server.	In Windows, JobServer.exe. In UNIX, boe_jobsd.
%JdkBinDir%	La cartella in cui risiedono i file binari JDK.	In Windows, <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\bin. In UNIX, <DIRINSTALL>/sap_bobj/<PIATTAFORMA>/sapjvm/bin.
%JreBinDir%	La cartella in cui risiedono i file binari JRE.	In Windows, <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win64_x64\sapjvm\jre\bin. In UNIX, <DIRINSTALL>/sap_bobj/<PIATTAFORMA>/sapjvm/jre/bin.
%JVM_ARCH_ENVIRONMENT%	Indica se il computer è in esecuzione su una JVM a 32 o 64 bit.	Per i computer UNIX a 32 bit il valore predefinito è «-d32». Per i computer a 64 bit il valore predefinito è «-d64». Nei computer Windows si tratta di una stringa vuota.
%JVM_HEADLESS_MODE%	L'argomento della riga di comando che specifica se la JVM funziona in modalità Headless.	In Windows, -Djava.awt.headless=false. In UNIX, -Djava.awt.headless=true
%JVM_HEAP_DUMP_ON_OUT_OF_MEMORY_ERROR%	I parametri della riga di comando che specificano le operazioni eseguite dalla JVM quando rileva errori di memoria insufficiente.	"-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError" "-XX:HeapDumpPath=%DefaultLoggingDir%" "-XX:+ExitVMOnOutOfMemoryError"
%JVM_SHARED_MEMORY_SEGMENT%	I parametri della riga di comando che abilitano le estensioni JVM e impostano il numero di istanza della JVM.	Per impostazione predefinita, il segnaposto è vuoto.
%LANGUAGEPACKSDIR%	La cartella in cui sono installate le lingue di distribuzione.	In Windows, <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Languages. In UNIX, <DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/Languages/.
%LANGUAGEPACKSDIR32%	La cartella in cui sono installate le lingue di distribuzione sui sistemi a 32 bit.	. In Windows, <DIRINSTALL>\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\Languages. In UNIX, <DIRINSTALL>/sap_bobj/enterprise_xi40/Languages/.

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%LSTDir%</code>	La cartella in cui sono archiviati i file di configurazione LST.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\lst</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/lst</code> .
<code>%MDAS_JVM_OS_STACK_SIZE%</code>	Specifica le dimensioni dello stack della JVM per il servizio di analisi multidimensionale.	Per impostazione predefinita, il segnaposto è vuoto.
<code>%NCSInstrumentLevelThreshold%</code>	Il livello di soglia della registrazione di analisi per la libreria NCS.	Per impostazione predefinita, il valore è 0.
<code>%PAGESESERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il server di elaborazione Crystal Reports 2013.	In Windows, <code>crproc.exe</code> . In UNIX, <code>boe_crprocd.bin</code> .
<code>%PJSContainerDir%</code>	La cartella in cui risiedono i file JARS del contenitore APS.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\container</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/pjs/container</code> .
<code>%PJSServicesDir%</code>	La cartella in cui risiedono i file JARS del servizio APS.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\pjs\services</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/java/pjs/services</code> .
<code>%Platform%</code>	Il sistema operativo del computer in cui è in esecuzione la piattaforma SAP BI.	Il sistema operativo del computer in cui è in esecuzione la piattaforma SAP BI.
<code>%Platform32%</code>	Il sistema operativo del computer in cui è in esecuzione la piattaforma SAP BI a 32 bit.	Il sistema operativo del computer in cui è in esecuzione la piattaforma SAP BI.
<code>%RasBinDir%</code>	La cartella principale del Report Application Server.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\win32_x86</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/&lt;piattaforma&gt;/ras</code>
<code>%SERVER_FRIENDLY_NAME%</code>	Nome completo del server.	Nome completo del server.
<code>%SERVER_NAME%</code>	Nome completo del server.	Nome completo del server.
<code>%SMDAgentHost%</code>	Il nome host di SDM Agent al quale vengono inviati i dati di strumentazione.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.
<code>%SMDAgentPort%</code>	La porta di SDM Agent alla quale vengono inviati i dati di strumentazione.	Questo valore viene specificato durante l'installazione.

Segnaposto	Descrizione	Valori predefiniti
<code>%TRACE_CONFIGFILE_INI%</code>	Il nome e il percorso del file <code>BO_Trace.ini</code> .	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\conf\BO_trace.ini</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/conf/BO-trace.ini</code> .
<code>%WarFilesDir%</code>	La posizione dei file delle applicazioni Web.	In Windows, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\warfiles\webapps</code> . In UNIX, <code>&lt;DIRINSTALL&gt;/sap_bobj/enterprise_xi40/warfiles/webapps</code> .
<code>%WEBI_LD_PRELOAD%</code>	Nome della variabile d'ambiente <code>LD_PRELOAD</code> per la piattaforma.	<code>\$LD_PRELOAD\$</code>
<code>%WEBISERVER_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per Web Intelligence Processing Server.	In Windows, <code>wireportserver.exe</code> . In UNIX, <code>WIReportServer</code> .
<code>%WEBI_LD_PRELOAD_ONCE%</code>	Nome della variabile d'ambiente <code>LD_PRELOAD_ONCE</code> per la piattaforma.	<code>\$LD_PRELOAD_ONCE\$</code>
<code>%XCCACHE_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per Dashboards Cache Server.	In Windows, <code>xccache.exe</code> . In UNIX, <code>boe_xccached</code> .
<code>%XCPROC_EXE%</code>	Il nome dell'eseguibile per il server di elaborazione di Dashboards.	In Windows, <code>xcproc.exe</code> . In UNIX, <code>boe_xcprocd</code> .

### **i** Nota

i segnaposto riportati di seguito possono essere modificati a livello di nodo. Nella tabella precedente sono contenute le descrizioni e i valori predefiniti. I segnaposto non inclusi nell'elenco sono di sola lettura.

- `%DefaultAuditingDir%`
- `%DefaultDataDir%`
- `%DefaultLoggingDir%`
- `%IntroscopeAgentEnableInstrumentation%`
- `%IntroscopeAgentEnterpriseManagerHost%`
- `%IntroscopeAgentEnterpriseManagerPort%`
- `%IntroscopeAgentEnterpriseManagerTransport%`
- `%NCSInstrumentLevelThreshold%`
- `%SMDAgentHost%`
- `%SMDAgentPort%`

## Informazioni correlate


[Visualizzazione e modifica dei segnaposto per un nodo \[pagina 430\]](#)

## 36 Appendice: schema archivio dati di controllo

### 36.1 Panoramica

Questa appendice costituisce un riferimento per i progettisti di report che creano report dai dati delle tabelle dell'archivio dati di controllo. Il diagramma e le spiegazioni sulla tabella riportati di seguito mostrano le tabelle in cui verranno registrati i dati di controllo, nonché le relazioni tra le tabelle.

### 36.2 Diagramma schema



### 36.3 Tabelle dell'archivio dati di controllo

#### Tabella ADS\_APPLICATION\_TYPE\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di tipo di applicazione client.

Tabella 253:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Application_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di applicazione per l'applicazione.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui viene registrato il tipo di applicazione, ad esempio <EN> o <DE>.
Application_Type_Name	Carattere (255)	Nome di testo del tipo di applicazione, ad esempio Crystal Reports o Web Intelligence.

## Tabella ADS\_AUDITEE

Questa tabella contiene informazioni sulle proprietà per tutti i server di controllo che fanno parte della distribuzione.

Tabella 254:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID per il cluster a cui appartiene il sistema controllato.
Server_ID	Carattere (64)	CUID del server che ha attivato l'evento. Se l'evento è attivato dal client, verrà restituito il CUID dell'Adaptive Processing Server che ha elaborato l'evento.
Service_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di servizio per il servizio che ha attivato l'evento. Gli eventi attivati da client restituiscono un CUID del tipo di applicazione.
Server_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di server per il server che ha attivato l'evento.
Application_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di applicazione per il client che ha attivato l'evento. Per gli eventi di server viene restituito l'ID del tipo di servizio.
Versione	Carattere (64)	La versione del server o del client che ha attivato l'evento nel momento in cui è stato registrato.
Retrieved_Events_Completed_By	Datetime	L'ultima volta in cui il server CMS di controllo ha eseguito il polling del sistema controllato per verificare i file temporanei. Indica che tutti gli eventi del sistema controllato che sono stati completati prima di questa data/ora si trovano nell'archivio dati di controllo.
Stato	INTEGER	Lo stato (In esecuzione, Non in esecuzione, Eliminato) in cui si trovava il sistema controllato.
Potentially_Incomplete_Data	INTEGER	Indica se il sistema controllato può contenere eventi che non sono stati trasferiti all'archivio dati di controllo.

## Tabella ADS\_CLUSTER

Questa tabella contiene informazioni su tutti i cluster che contengono sistemi controllati.

Tabella 255:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster.
Retrieved_Events_Completed_By	Datetime	Indica in che misura sono aggiornate le informazioni di controllo nel database per il cluster. Restituisce l'indicazione di data e ora più vecchia recuperata per tutti i server controllati attualmente in esecuzione in un dato momento. Indica che tutti gli eventi completati prima di questa data si trovano nell'archivio dati di controllo.
Last_Poll_Time	Datetime	L'ultima volta che il server CMS di controllo ha eseguito il polling sui sistemi controllati in questo cluster.
Potentially_Incomplete_Data	INTEGER	Indica informazioni di controllo potenzialmente incomplete nel cluster: "0" = tutti i server hanno trasferito i dati normalmente; "1" = per almeno un server in esecuzione o non in esecuzione del cluster è impostato il flag <i>Dati potenzialmente incompleti</i> , per indicare che un sistema controllato contiene eventi che non sono ancora stati trasferiti all'archivio dati di controllo.

## Tabella ADS\_CLUSTER\_STR

Questa tabella fornisce un record di riferimento dei diversi cluster della distribuzione.

Tabella 256:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	ID univoco del cluster.
Lingua	Carattere (10)	Codice per l'impostazione della lingua per il cluster, ad esempi <EN> o <DE>.
Cluster_Name	Carattere (255)	Indica il nome del cluster.

## Tabella ADS\_EVENT

Questa tabella contiene le proprietà di base per ciascun evento e rappresenta il punto di collegamento centrale per le altre tabelle dello schema.

Tabella 257:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_ID	Carattere (64)	ID univoco generato per l'evento.
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster di controllo. Viene restituito perché più cluster potrebbero utilizzare lo stesso archivio dati di controllo.
Server_ID	Carattere (64)	CUID del server che ha attivato l'evento.

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Service_Type_ID	Carattere (64)	<ul style="list-style-type: none"> <li>CUID del tipo di servizio che ha attivato l'evento. I servizi presenti su un server utilizzano il proprio CUID del tipo di servizio.</li> <li>Le applicazioni client (ad esempio BI Launch Pad o Web Intelligence) registreranno il proprio CUID del tipo di applicazione.</li> </ul>
Client_Type_ID	Carattere (64)	Indica l'ID del tipo di client per il client che ha stabilito la sessione.
Start_Time	Datetime	Data e ora (UTC) in cui l'operazione di evento è iniziata (inclusi i millesimi di secondo).
Duration_ms	INTEGER	Durata dell'operazione in millesimi di secondo.
Added_to_ADS	Datetime	Data e ora (UTC) in cui l'evento è stato registrato nell'archivio dati di controllo.
User_ID	Carattere (64)	CUID dell'utente che ha eseguito l'azione.
User_Name	Carattere (255)	Il nome associato all'ID dell'utente che ha eseguito l'azione. Viene restituito nella lingua predefinita del CMS dello strumento di controllo.
Session_ID	Carattere (64)	GUID della sessione durante la quale l'evento è stato attivato. Se non è associata una sessione, il campo dati sarà null.
Action_ID	Carattere (64)	ID dell'azione utente che ha attivato l'evento. Viene utilizzato per raggruppare eventi che risultano da un'unica azione utente.
Sequence_In_Action	INTEGER	Per gli eventi multiserver (o client e multiserver), l'applicazione server o client della sequenza che ha attivato l'evento. In tutti i workflow di pianificazione l'ID della sequenza sarà sempre 0.
Event_Type_ID	INTEGER	Tipo di evento (ad esempio Visualizza o Salva)
Status_ID	INTEGER	Stato dell'operazione (ad esempio, "0" = riuscita, "1" = non riuscita).
Object_ID	Carattere (64)	CUID dell'oggetto su cui è stata eseguita l'operazione.
Object_Name	Carattere (255)	Il nome dell'oggetto su cui è stata eseguita l'operazione. Viene restituito nella lingua predefinita del CMS dello strumento di controllo.
Object_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di oggetto su cui è stata eseguita l'operazione.
Object_Folder_Path	Carattere (255)	Il percorso completo della cartella (ad esempio Paese/Regione/Città) per l'oggetto su cui è stata eseguita l'operazione. Viene restituito nella lingua predefinita del CMS dello strumento di controllo. Se non è possibile determinare il percorso della cartella, il valore verrà impostato su null.
Folder_ID	Carattere (64)	CUID della cartella per l'oggetto su cui è stata eseguita l'operazione.
Top_Folder_Name	Carattere (255)	Nome della cartella di livello superiore per l'oggetto. Ad esempio, se l'oggetto è situato in Paese/Regione/Città verrà restituito Paese.
Top_Folder_ID	Carattere (64)	CUID della cartella di livello superiore in cui risiede l'oggetto. Ad esempio, se l'oggetto è situato in Paese/Regione/Città verrà restituito il CUID della cartella Paese.



## Tabella ADS\_EVENT\_CATEGORY\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di categoria di evento.

Tabella 258:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_Category_ID	INTEGER	ID della categoria di evento.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato il nome della categoria dell'evento, ad esempio <EN> o <DE>.
Event_Category_Name	Carattere (255)	Nome della categoria dell'evento.

## ADS\_EVENT\_DELETES

Non utilizzare o creare report al di fuori di questa tabella. È destinato a un uso di sistema interno e potrebbe essere rimosso nelle versioni future.

## Tabella ADS\_EVENT\_DETAIL

Questa tabella contiene le proprietà dei dettagli di evento.

Tabella 259:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_Detail_ID	INTEGER	GUID per il dettaglio di evento.
Event_ID	Carattere (64)	GUID dell'evento superiore.
Event_Detail_Type_ID	INTEGER	Tipo di dettaglio di evento.
Gruppo	INTEGER	<p>Se il dettaglio fa parte di una serie, viene utilizzato per raggruppare i dettagli.</p> <p>Ad esempio, se un report contiene prompt per Stato e Paese, un utente può immettere "USA" per il prompt Paese e "California" e "Nevada" per il prompt Stato. In questo modo vengono generati dettagli di evento con due gruppi. Il gruppo 1 è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome prompt: Paese</li><li>• Valore prompt: USA</li></ul> <p>Il gruppo 2 è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome prompt: Stato</li><li>• Valore prompt: California</li><li>• Valore prompt: Nevada</li></ul>
Event_Detail_Value	Carattere (testo lungo)	Il valore del dettaglio di evento.

## Tabella ADS\_EVENT\_DETAIL\_TYPE\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di tipo di dettaglio evento.

Tabella 260:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_Detail_ID	INTEGER	ID del tipo di dettaglio evento per il dettaglio dell'evento.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato il nome del dettaglio dell'evento, ad esempio <EN> o <DE>.
Event_Detail_Type_Name	Carattere (255)	Nome di testo del tipo di dettaglio evento.

## Tabella ADS\_EVENT\_TYPE

Questa tabella fornisce un record di riferimento per le diverse categorie di eventi.

Tabella 261:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_Type_ID	INTEGER	Identificatore univoco per il tipo di evento.
Event_Category_ID	INTEGER	Categoria di evento. Ad esempio, comune, Web Intelligence o Lifecycle Management.

## Tabella ADS\_EVENT\_TYPE\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di tipo di evento.

Tabella 262:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Event_Type_ID	INTEGER	ID del tipo di evento per l'evento.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato il nome della categoria dell'evento, ad esempio <EN> o <DE>.
Event_Type_Name	Carattere (255)	Nome di testo del tipo di evento, ad esempio Visualizza o Accesso.

## Tabella ADS\_OBJECT\_TYPE\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di oggetto evento.

Tabella 263:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Object_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di oggetto per l'oggetto.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato il nome del tipo di oggetto, ad esempio <EN> o <DE>.
Object_Type_Name	Carattere (255)	Nome del tipo di oggetto.

## Tabella ADS\_SERVER\_NAME\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di server. I valori verranno aggiornati quando i server vengono rinominati.

Tabella 264:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster a cui appartiene il server.
Server_ID	Carattere (64)	CUID del server.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua del nome del server, ad esempio <EN> o <DE>.
Server_Name	Carattere (255)	Il nome del server.

## Tabella ADS\_SERVICE\_TYPE\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di tipo di servizio.

Tabella 265:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Service_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di servizio o della categoria di servizio per il servizio.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato il nome del tipo di servizio, ad esempio <EN> o <DE>.
Service_Type_Name	Carattere (255)	Nome del tipo di servizio.

## Tabella ADS\_STATUS\_STR

Questa tabella fornisce un dizionario multilingua dei nomi di stato dell'evento.

Tabella 266:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Status_ID	INTEGER	Rappresentazione numerica dello stato dell'operazione.
Event_Type_ID	INTEGER	ID del tipo di evento. Ad esempio, 1002 per Visualizza.
Lingua	Carattere (10)	Codice per la lingua in cui è registrato lo stato dell'evento, ad esempio <EN> o <DE>.
Status_Name	Carattere (255)	Descrizione di testo dello stato dell'evento, ad esempio Riuscito o Non riuscito.

## Tabella ADS\_SUPPORTED\_EVENTS

Questa tabella contiene un elenco di eventi supportati con i dettagli di evento associati per ogni tipo di servizio o applicazione client.

Tabella 267:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster a cui appartiene il servizio.
Service_Type_ID	Carattere (64)	CUID del tipo di servizio per il servizio che ha attivato l'evento. Se l'evento viene attivato da un'applicazione client, viene restituito un CUID del tipo di applicazione.
Event_Type_ID	INTEGER	ID per il tipo di evento restituito, ad esempio l'ID di Salva.
Event_Detail_Type_ID	INTEGER	CUID che identifica il tipo di dettaglio di evento acquisito per quell'evento (ad esempio, Percorso file).

## Tabella ADS\_TENANT

Questa tabella contiene la relazione tra i nomi e gli ID di database.

Tabella 268:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster.
Tenant_ID	Carattere (64)	CUID del database.
Tenant_Name	Carattere (255)	Nome del database.

## Tabella ADS\_USER

Questa tabella contiene la relazione tra utenti e database.


Tabella 269:

Nome colonna	Tipo	Descrizione
Cluster_ID	Carattere (64)	GUID del cluster.
User_ID	Carattere (64)	CUID dell'utente.
User_Name	Carattere (255)	Nome dell'utente.
Tenant_ID	Carattere (64)	CUID del database.

## 37 Appendice dello schema sui database di monitoraggio

### 37.1 Schema del database di tendenza

Il diagramma del database di tendenza e le spiegazioni sulla tabella riportati di seguito mostrano le tabelle in cui vengono registrati i dati su metrica, probe e controllo, nonché le relazioni tra le tabelle.



#### MOT\_TREND\_DETAILS

Questa tabella registra le informazioni sulle entità gestite, le probe e i controlli. Ad esempio, i nomi di metrica e CUID.

Tabella 270:

Nome colonna	Tipo	Chiave	Descrizione
DetailsId	INTEGER	Chiave primaria Generata automaticamente	
CUID	VARCHAR(64)	N/D	CUID dell'InfoObject che espone la metrica o che è correlato a essa
MetricName	VARCHAR(255)	N/D	Nome della metrica

Nome colonna	Tipo	Chiave	Descrizione
Tipo	VARCHAR(32)	N/D	Può essere "Subscription", "ManagedEntityStatus" o "Probe"
Nome	VARCHAR(255)	N/D	Nome del controllo quando il tipo è "ManagedEntityStatus". In caso contrario, per impostazione predefinita viene utilizzata la stessa stringa del tipo, ma contenente solo lettere maiuscole, ad esempio "PROBE" o "SUBSCRIPTION".

## MOT\_TREND\_DATA

Questa tabella registra i dati di tendenza da metriche, controlli e probe. Ad esempio, il valore e l'ora della metrica.

Tabella 271:

Nome colonna	Tipo	Chiave	Descrizione
DataId	INTEGER	Chiave primaria Generata automaticamente	
DetailsId	INTEGER	Chiave esterna (da MOT_TREND_DETAILS)	
Time o TimeT	BIGINT o NUMBER o FIXED Data epoca Unix	N/D	Ora di raccolta dei dati
Valore	FLOAT o DOUBLE o NUMBER	N/D	Valore della metrica/sottoscrizione
MessageKey	VARCHAR(32)	N/D	Chiave del messaggio di errore o null se riesce. Per il controllo, può anche essere "watchEnabled" o "watchDisabled". È una "chiave" in quanto viene in definitiva utilizzato per caricare i messaggi localizzati prima di visualizzare l'interfaccia utente.
Ts	DATETIME o TIME-STAMP	N/D	Data e ora in cui i dati vengono scritti nel database

## MOT\_MES\_DETAILS

Questa tabella registra le informazioni relative alle violazioni di sottoscrizione e alla consegna dell'avviso. Ad esempio, l'ora della violazione e l'ora della consegna dell'avviso.

Tabella 272:

Nome colonna	Tipo	Chiave	Descrizione
StatusDetailsId	INTEGER	Chiave primaria Generata automaticamente	
DetailsId	INTEGER	Chiave esterna (da MOT_TREND_DETAILS)	
Ora	BIGINT o NUMBER Data epoca Unix	N/D	Ora di raccolta dei dati
AlertType	SMALLINT o NUMBER	N/D	Tipo di consegna della notifica di sottoscrizione (ad esempio, posta elettronica)

## MOT\_MES\_METRICS

In questa tabella vengono registrate le informazioni relative ai controlli e alla metrica delle equazioni di controllo. Ad ogni metrica appartenente al controllo corrisponderà una voce in questa tabella.

Tabella 273:

Nome colonna	Tipo	Chiave	Descrizione
DataId	INTEGER	Chiave primaria Generata automaticamente	
DetailsId	INTEGER	Chiave esterna (da MOT_TREND_DETAILS)	
CUID	VARCHAR(64)	N/D	CUID del controllo
Nome	VARCHAR(255)	N/D	Nome del controllo



## 38 Appendice sul foglio di lavoro della copia di sistema

### 38.1 Foglio di lavoro della copia del sistema

Tabella 274:

Proprietà	Valore
Chiave cluster.	
Nomi dei nodi.	
Nome computer e cartella di installazione della piattaforma BI di ogni computer della distribuzione.	
La password dell'amministratore della piattaforma BI.	
Connessioni al database CMS, nomi utente e password associate a tali connessioni per ogni computer della distribuzione.	
Connessioni al database di controllo, nomi utente e password associate a tali connessioni per ogni computer della distribuzione.	
Per ogni computer della distribuzione, dettagli su eventuali connessioni client ad altri database per ciascun computer del sistema di origine utilizzato da universi e report.	
Per ogni computer della distribuzione, tipi e versioni dei client di database.	
Versione, pacchetto di supporto e livello patch.	
I percorsi degli archivi file per ogni FRS di input e di output nella distribuzione.	
Se si intende copiare Promotion Management, la posizione della cartella del database di Promotion Management e delle cartelle Subversion.	
Se si intende copiare il database di monitoraggio, la cartella di quest'ultimo.	
Percorso della cartella di livello semantico.	

---

# Importanti dichiarazioni di non responsabilità e informazioni legali

## Campioni di codice

Eventuali campioni di codice e/o righe o stringhe di codice ("Codice") inclusi nella presente documentazione sono solamente esempi e non devono essere intesi come utilizzabili in un ambiente produttivo. Il Codice è fornito esclusivamente a titolo esemplificativo al fine di mostrare le regole di sintassi e di formulazione di determinati codici. SAP non fornisce alcuna garanzia circa l'accuratezza e la completezza del Codice ivi fornito e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo del Codice, ad eccezione del caso in cui tali danni siano stati causati da SAP volontariamente o per negligenza grave.

## Accessibilità

Le informazioni contenute nella documentazione della Libreria SAP rappresentano la visione corrente dei criteri di accessibilità al momento della pubblicazione; in nessun modo devono intendersi come linee guida vincolanti relative alle modalità per assicurare l'accessibilità dei prodotti software. SAP in particolare declina ogni responsabilità in relazione al presente documento. Tuttavia, tale dichiarazione di non responsabilità non è applicabile ai casi di comportamenti dolosi o grave negligenza da parte di SAP. Inoltre, dal presente documento non deriva alcun obbligo contrattuale diretto o indiretto di SAP.

## Linguaggio neutro rispetto al genere

Per quanto possibile, la documentazione SAP non presenta distinzioni di genere. In base al contesto, ci si rivolge al lettore direttamente con il "tu" o utilizzando un sostantivo di genere neutro (ad esempio "responsabile vendite" o "giorni lavorativi"). Tuttavia, in caso di riferimenti a membri di ambo i sessi, ove la terza persona singolare non può essere evitata o non esiste un sostantivo di genere neutro, SAP si riserva il diritto di utilizzare la forma maschile del nome e del pronome, al fine di garantire la comprensibilità della documentazione.

## Collegamenti ipertestuali a Internet

La documentazione SAP può includere collegamenti ipertestuali a Internet. Tali collegamenti ipertestuali sono forniti al solo scopo di suggerimento per individuare ulteriore documentazione. SAP non fornisce alcuna garanzia circa la disponibilità e la correttezza di tale ulteriore documentazione, né della relativa utilità per fini specifici. SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di tale documentazione, ad eccezione del caso in cui tali danni siano stati causati da dolo o colpa grave da parte di SAP. Tutti i collegamenti sono categorizzati per fini di trasparenza (vedere: <http://help.sap.com/disclaimer>).



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

© 2015 SAP SE o una sua affiliata SAP. Tutti i diritti riservati.  
Non è ammessa la riproduzione o la trasmissione del presente documento, né di alcuna delle sue parti, in qualsiasi formato o per qualsiasi finalità senza l'esplicita autorizzazione di SAP SE o di una sua affiliata SAP. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Alcuni prodotti software commercializzati da SAP SE e dai suoi rivenditori contengono componenti software di proprietà di altri produttori di software. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

Tali informazioni sono fornite da SAP SE o dalle sue affiliate SAP solo a scopo informativo, senza alcun fine rappresentativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nelle informazioni. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi di SAP SE o delle sue affiliate SAP sono quelle espressamente menzionate in specifiche clausole contrattuali eventualmente previste per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte del presente documento è da interpretarsi come garanzia aggiuntiva.

SAP e gli altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, e i rispettivi loghi, sono segni o marchi registrati di SAP SE (ovvero di una sua affiliata) in Germania e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi menzionati sono marchi delle rispettive società.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni sui marchi consultare <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx>.