

## Soluções



**Unidade: Outros tópicos financeiros**

**Tópico: Ativos fixos**

### 1-1 Definir cadastro de ativos fixos.

Selecione *Finanças* → *Ativos fixos*. Abra a janela *Cadastro do ativo*.

Selecione *Dados* → *Adicionar*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Nº item</i>	<qualquer, por exemplo: <b>F00094</b> >
<i>Descrição</i>	<qualquer, por exemplo: <b>Caminhão</b> >

Na ficha *Ativos fixos*, na subficha *Síntese*, no campo *Classe do ativo*, selecione **Veículos motorizados**.

Verifique a área *Parâmetros de depreciação*.

As Áreas de depreciação, a Vida útil e os Tipos de depreciação definidos para a classe do ativo **Veículos motorizados** são aplicados ao registro de cadastro do ativo do caminhão.

Selecione *Adicionar*.

## 1-2 Ativar o ativo fixo.

Selecione *Compras C/P* → *Nota fiscal de entrada*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Fornecedor</i>	<qualquer>
<i>Nº item</i>	Selecione o registro de cadastro do ativo <b>caminhão</b> .
<i>Data de lançamento</i>	<b>1º de janeiro</b> deste ano
<i>Preço por unidade</i>	<qualquer, por exemplo: 6000 >
<i>Código de imposto</i>	Selecione o grupo de isenção de impostos

Selecione *Adicionar*.

Vá para *Finanças* → *Ativos fixos* → *Capitalização*.

Procure o último registro. Verifique o documento *Capitalização* que foi criado automaticamente.

Selecione a ficha *Conteúdo* e a seta de conexão no campo *Número do ativo*. Na janela de cadastro do ativo, selecione a ficha *Ativos fixos*. Na subficha *Síntese*, examine o campo *Status*. O *Cadastro do ativo* está ativado.

### 1-3 Iniciar Execução da depreciação

Selecione *Finanças* → *Ativos fixos* → *Execução da depreciação*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Área de depreciação</i>	GAAP
<i>Depreciação até</i>	<o período atual>

Selecione o botão *Visualização*.

Verifique os dados e selecione o botão *Executar*.

Confirme a mensagem do sistema.

Selecione a seta de conexão na coluna *Lançamento contábil* e verifique o lançamento criado pela execução da depreciação. Feche a janela *Lançamento contábil*.

Selecione a seta de conexão do ativo **Caminhão**. Na janela Cadastro do ativo, selecione a ficha *Ativos fixos* e a subficha *Depreciação*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Área de depreciação</i>	GAAP
<i>Exercício</i>	<o período atual>

Verifique os números de acordo com esta seleção.

#### 1-4 Dar baixa do ativo fixo.

Selecione *Finanças* → *Ativos fixos*. Abra a janela *Cadastro do ativo*.

Procure o ativo **Caminhão** e marque a caixa *Item de venda*. Selecione *Atualizar* e *OK*.

Selecione *Vendas – C/R* → *Nota fiscal de saída*.

Nome do campo ou Tipo de dados	Valores
<i>Cliente</i>	<qualquer>
<i>Nº item</i>	Selecione o registro de cadastro do ativo <b>caminhão</b> .
<i>Data de lançamento</i>	<b>Data de hoje</b>
<i>Preço por unidade</i>	<qualquer, por exemplo: 1000 >
<i>Código de imposto</i>	Selecione o grupo de isenção de impostos

Selecione *Adicionar*.

Procure novamente a nota fiscal. Na ficha *Contabilidade*, selecione a seta de conexão no campo *Observação do diário*.

Feche a janela *Lançamento contábil*.

Vá para *Finanças* → *Ativos fixos* → *Baixa*.

Procure o último documento de baixa. Verifique o documento, gerado automaticamente pela Nota fiscal de saída.

Na ficha *Conteúdo*, selecione a seta de conexão no campo *Número do ativo*. Na janela *Cadastro do ativo*, selecione a ficha *Ativos Fixos*, a subficha *Valores*, e examine a coluna *Valor contábil residual*. O valor contábil residual do registro de cadastro do ativo está definido como zero.

Na subficha *Síntese*, examine o campo *Status*. O status do ativo está definido como *Inativo*.